

# OPS-CLI-Hilfe

15. APRIL 2021

vRealize Operations 8.4

Die aktuellste technische Dokumentation finden Sie auf der VMware-Website unter:

<https://docs.vmware.com/de/>

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

**VMware Global, Inc.**  
Zweigniederlassung Deutschland  
Willy-Brandt-Platz 2  
81829 München  
Germany  
Tel.: +49 (0) 89 3706 17 000  
Fax: +49 (0) 89 3706 17 333  
[www.vmware.com/de](http://www.vmware.com/de)

Copyright © 2021 VMware, Inc. Alle Rechte vorbehalten. [Urheberrechts- und Markenhinweise](#).

# Inhalt

## 1 OPS-CLI-Befehlszeilentool 4

Vorgänge mit dem Befehl „dashboard“ 5

Vorgänge mit dem Befehl „template“ 6

Vorgänge mit dem Befehl „supermetric“ 7

Attribut-Befehlsvorgänge 8

Vorgänge mit dem Befehl „reskind“ für Objekttypen 8

Vorgänge mit dem Befehl „report“ 8

Vorgänge mit dem Befehl „view“ 9

Vorgänge mit dem Befehl „file“ 9

# OPS-CLI-Befehlszeilentool

# 1

Das OPS-CLI-Tool ist eine Java-Anwendung, die Sie dazu verwenden können, die Sie zur Bearbeitung der vRealize Operations Manager-Datenbank verwenden können. Es ersetzt die Tools `VCOPS-CLI` und `DBCLI`.

Das Produkt enthält die ausführbare Datei im Tool-Verzeichnis oder unter `<VCOPS_BASE>/tools/opscli/`.

Betriebssystem	Dateiname
Linux	<code>ops-cli.sh</code>
Python	<code>ops-cli.py</code>

Alle OPS-CLI-Befehle verwenden für die interaktive und lokalisierte Hilfe den Parameter `-h`.

Wenn Sie den Befehl `control` zum Skript `post_install.sh` hinzufügen, wird der Wiederbeschreibungsvorgang ausgelöst, nachdem ein Adapter installiert oder ein Upgrade an ihm durchgeführt worden ist.

```
control -h | redescrIBE --force
```

## Verwandte Befehlszeilen-Dokumentation

Zusätzlich zu den OPS-CLI bietet VMware PowerCLI eine einfach zu verwendende Windows PowerShell-Schnittstelle für den Befehlszeilenzugriff auf Verwaltungsaufgaben oder zum Erstellen ausführbarer Skripts.

## Unterstützte Vorgänge

Das OPS-CLI-Tool unterstützt die folgenden Datenbankvorgänge.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Vorgänge mit dem Befehl „dashboard“](#)
- [Vorgänge mit dem Befehl „template“](#)
- [Vorgänge mit dem Befehl „supermetric“](#)
- [Attribut-Befehlsvorgänge](#)

- Vorgänge mit dem Befehl „reskind“ für Objekttypen
- Vorgänge mit dem Befehl „report“
- Vorgänge mit dem Befehl „view“
- Vorgänge mit dem Befehl „file“

## Vorgänge mit dem Befehl „dashboard“

Sie verwenden den Befehl `dashboard` zum Importieren, Exportieren, Freigeben, Aufheben der Freigabe, Löschen, Neuankordnen, Anzeigen, Verbergen und Festlegen der Standardzusammenfassung für Dashboards.

Der Befehl `dashboard` verwendet die folgende Syntax.

```
dashboard -h | import|defsummary|export|share|unshare|delete|reorder|show|hide [parameters]
```

Tabelle 1-1. Optionen für den Befehl „dashboard“

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
dashboard import	Importieren eines Dashboards aus einer Datei und Zuweisen der Zuständigkeit zu einem Benutzerkonto.	<code>dashboard import -h   user-name all group:group_name input-file [--force] [--share all group-name[{,group-name}]] [--retry maxRetryMinutes] [--set rank] [--default] [--create]</code>
dashboard export	Exportieren eines vorhandenen Dashboards in eine Datei.	<code>dashboard export -h   user-name dashboard-name [output-dir]</code>
dashboard defsummary	Importieren eines Dashboards aus einer Datei und Zuweisen der Zuständigkeit zu einem Benutzerkonto.	<code>dashboard defsummary -h   input-file default --adapterKind adapterKind --resourceKind resourceKind</code>
dashboard share	Freigeben eines vorhandenen Dashboards für eine oder mehrere Benutzergruppen.	<code>dashboard share -h   user-name dashboard-name all group-name[{,group-name}]</code>
dashboard unshare	Aufheben der Freigabe eines Dashboards für bestimmte Gruppen.	<code>dashboard unshare -h   user-name dashboard-name all group-name[{,group-name}]</code>
dashboard delete	Permanentes Löschen eines Dashboards.	<code>dashboard delete -h   user-name all group:group_name dashboard-name</code>
dashboard reorder	Festlegen der Rangfolge für ein Dashboard mit der Option, diese als Standard festzulegen.	<code>dashboard reorder -h   user-name all group:group_name dashboard-name [--set rank] [--default]</code>

Tabelle 1-1. Optionen für den Befehl „dashboard“ (Fortsetzung)

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
dashboard show	Anzeigen eines Dashboards.	<code>dashboard show -h   user-name all group:group_name {,dashbaordname} all</code>
dashboard hide	Verbergen eines Dashboards.	<code>dashboard hide -h   user-name all group:group_name {,dashboardname} all</code>

## Vorgänge mit dem Befehl „template“

Verwenden Sie den Befehl `template` zum Importieren, Exportieren, Freigeben, Aufheben der Freigabe, Löschen und Neuordnen von Vorlagen.

Der Befehl `template` verwendet die folgende Syntax.

```
template -h | import|export|share|unshare|delete|reorder [parameters]
```

Tabelle 1-2. Vorgänge mit dem Befehl „template“

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
template import	Importieren einer Vorlage aus einer Datei.	<code>template import -h   input-file [--force] [--share all group-name[{,group-name}]] [--retry maxRetryMinutes] [--set rank] [--create]</code>
template export	Exportieren einer vorhandenen Vorlage in eine Vorlagendatei.	<code>template export -h   template-name [output-dir]</code>
template share	Freigabe einer vorhandenen Vorlage für eine oder mehrere Benutzergruppen.	<code>template share -h   template-name all group-name[{,group-name}]</code>
template unshare	Aufheben der Freigabe einer Vorlage für bestimmte Gruppen.	<code>template unshare -h   template-name all group-name[{,group-name}]</code>

Tabelle 1-2. Vorgänge mit dem Befehl „template“ (Fortsetzung)

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
template delete	Permanentes Löschen einer Vorlage.	<code>template delete -h   template-name</code>
template reorder	Festlegen der Rangfolge für eine Vorlage. Die Rangfolge legt die Reihenfolge der erstellten Vorlagen basierend auf den freigegebenen Vorlagen fest.	<code>template reorder -h   template-name [--set rank]</code>

## Vorgänge mit dem Befehl „supermetric“

Sie verwenden den Befehl `supermetric` zum Importieren, Exportieren, Konfigurieren und Löschen von Super-Metriken.

Der Befehl `supermetric` verwendet die folgende Syntax.

```
supermetric -h | import|export|configure|delete [parameters]
```

Tabelle 1-3. Vorgänge mit dem Befehl „supermetric“

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
supermetric import	Importieren einer Supermetrik aus einer Datei und Zuweisen der Zuständigkeit zu dem angegebenen Benutzerkonto.	<code>supermetric import -h   input-file [--force] [--policies all  policy-name[,policy-name]] [--check (true false)] [-- retry maxRetryMinutes] [--create]</code>
supermetric export	Exportieren einer vorhandenen Super-Metrik in eine Vorlagendatei.	<code>supermetric export -h   supermetric-name [output-dir]</code>

Tabelle 1-3. Vorgänge mit dem Befehl „supermetric“ (Fortsetzung)

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
supermetric configures	Konfigurieren der Eigenschaften einer Super-Metrik in einem oder mehreren Super-Metrik-Paketen.	<pre>supermetric configure -h   supermetric-name --policies all policy- name[,{,policy-name}]] --check (true false) --ht (true false) --htcriticality level-name --dtabove (true false) -- dtbelow (true false) --thresholds threshold- def[,{,threshold-def}]</pre>
supermetric delete	Permanentes Löschen einer Super-Metrik.	<pre>supermetric delete -h   supermetric-name</pre>

## Attribut-Befehlsvorgänge

Verwenden Sie den Befehl `Attribut`, um die Eigenschaften einer spezifischen Metrik in einem oder mehreren Paketen zu konfigurieren. Die Metrik ist das Objektattribut.

Der Befehl `Attribut` verwendet die folgende Syntax.

```
attribute configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key attribute-key
--packages all|package-name[,{,package-name}] --check (true|false)
--ht (true|false) --htcriticality level-name
--dtabove (true|false) --dtbelow (true|false)
--thresholds threshold-def[,{,threshold-def}]
```

## Vorgänge mit dem Befehl „reskind“ für Objekttypen

Verwenden Sie den Befehl `reskind` zum Konfigurieren der Standardeinstellungen in Ihrem Objekttyp wie durch das `ResourceKind`-Modellelement definiert. Dieser Befehl legt das Standardattribut oder Super-Metrik-Paket fest, aktiviert oder deaktiviert dynamische Schwellenwerte und aktiviert oder deaktiviert intelligente Frühwarnungen.

Der Befehl `reskind` verwendet die folgende Syntax.

```
reskind configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key
--package package-name --smpackage smpackagename
--dt (true|false) --smartalert (true|false)
```

## Vorgänge mit dem Befehl „report“

Sie verwenden den Befehl `report` zum Importieren, Exportieren, Konfigurieren und Löschen von Berichtsdefinitionen.



Der Befehl `report` verwendet die folgende Syntax.

```
report -h | import|export|delete [parameters]
```

**Tabelle 1-4. Vorgänge mit dem Befehl „report“**

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
report import	Importieren einer Berichtdefinition aus einer Datei.	report import -h   input-file [--force]
report export	Exportieren einer oder mehrerer Berichtdefinitionen in eine Datei.	report export -h   all report-name[,{,report-name}] [output-dir]
report delete	Permanentes Löschen einer oder mehrerer Berichtdefinitionen.	report delete -h   all report-name[,{,report-name}]

## Vorgänge mit dem Befehl „view“

Sie verwenden den Befehl `view` zum Importieren, Exportieren oder Löschen von Ansichtsdefinitionen.

Der Befehl `view` verwendet die folgende Syntax.

```
view -h | import|export|delete [parameters]
```

**Tabelle 1-5. Vorgänge mit dem Befehl „view“**

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
view import	Importieren einer Ansichtsdefinition aus einer Datei.	view import -h   input-file [--force]
view export	Exportieren einer oder mehrerer Ansichtsdefinitionen in eine Datei.	view export -h   all view-name[,{,view-name}] [output-dir]
view delete	Permanentes Löschen einer oder mehrerer Ansichtsdefinitionen.	view delete -h   all view-name[,{,view-name}]

## Vorgänge mit dem Befehl „file“

Sie verwenden den Befehl `file` zum Importieren, Exportieren, Auflisten oder Löschen von Datenbankdateien. Der Befehl ist auf Metrik-, Text-Widget und Topologie-Widget-Dateien anwendbar.

Der Befehl `file` verwendet die folgende Syntax.

```
file -h | import|export|delete|list [parameters]
```

Tabelle 1-6. Vorgänge mit dem Befehl „file“

Befehlsname	Beschreibung	Syntax
file import	Importieren einer Metrik oder eines Widgets aus einer Datei.	<pre>file import -h   reskndmetric  textwidget topowidget                 input-file [--title title] [--force]</pre>
file export	Exportieren einer oder mehrerer Metriken oder Widgets oder Exportieren des Topologie-Widgets in eine Datei.	<pre>file export -h   reskndmetric  textwidget topowidget                 all title[,{,title}] [output-dir]</pre>
file delete	Permanentes Löschen einer Metrik oder eines Widgets.	<pre>file delete -h   reskndmetric  textwidget topowidget                 all title[,{,title}]</pre>
file list	Liste aller Metrik- oder Widget-Dateien.	<pre>file list -h   reskndmetric  textwidget topowidget</pre>