

# vCenter Server et gestion des hôtes

Update 2

Modifié le 24 janvier 2022

VMware vSphere 6.7

VMware ESXi 6.7

vCenter Server 6.7

Vous trouverez la documentation technique la plus récente sur le site Web de VMware, à l'adresse :

<https://docs.vmware.com/fr/>

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

**VMware France SAS.**  
Tour Franklin  
100-101 Terrasse Boieldieu  
92042 Paris La Défense 8 Cedex  
France  
[www.vmware.com/fr](http://www.vmware.com/fr)

Copyright © 2009-2022 VMware, Inc. Tous droits réservés. [Informations relatives aux copyrights et marques commerciales.](#)

# Table des matières

À propos de VMware vCenter Server et de la gestion des hôtes 11

Informations mises à jour 12

## 1 Concepts et fonctions de vSphere 14

- Notions de virtualisation 14
- Topologie physique du centre de données vSphere 15
- Composants logiciels de vSphere 16
- Interfaces client dans vSphere 19
- Objets d'inventaire gérés de vSphere 20
- Composants facultatifs de vCenter Server 23
- Modules de vCenter Server 24

## 2 Utilisation de vSphere Client 26

- Connectez-vous à vCenter Server à l'aide de vSphere Client. 27
- Gérer le message de connexion à la page de connexion de vSphere Client 28
- Utiliser le navigateur vSphere Client 29
- Personnaliser l'interface utilisateur 30
  - Réorganiser les composants de l'interface utilisateur 31
  - Personnaliser l'interface utilisateur à l'aide du menu Paramètres de disposition 31
  - Désactiver la fonctionnalité d'interface utilisateur personnalisable de vSphere Web Client 31
  - Désactiver les onglets Éléments associés 32
- Gérer les plug-ins des clients 32
  - Surveiller les plug-ins clients 32
- Installer le plug-in d'authentification étendue de VMware 33
- Mettre en pause et reprendre une tâche en cours dans vSphere Web Client 34
- Actualiser les données 34
- Rechercher dans l'inventaire 34
  - Recherche rapide 35
  - Effectuer une recherche simple 36
  - Exécuter une recherche avancée dans vSphere Web Client 36
  - Enregistrer, exécuter, renommer et supprimer une recherche 37
- Utiliser les filtres rapides 38
  - Filtres rapides disponibles pour les objets vSphere dans vSphere Web Client 38
- Afficher les objets récents 41
- Configurer la valeur du délai d'expiration de vSphere Web Client 41
- Supprimer les données utilisateur stockées 42

- Faire glisser des objets 43
- Exporter des listes 44
- Joindre un fichier à une demande de service 44
- Raccourcis clavier 45
  - Raccourcis clavier d'inventaire 45
  - Créer une tâche planifiée à l'aide d'un raccourci clavier 45
- Fournir un commentaire avec vSphere Client 45

### 3 Configuration de vCenter Server 47

- Configurer les paramètres de licence pour vCenter Server 48
- Configuration des paramètres de statistiques 49
  - Configuration des intervalles de collecte de statistiques dans le vSphere Client 50
  - Niveaux de collecte des données 51
- Configurer les paramètres d'exécution pour vCenter Server 53
- Configurer les paramètres du répertoire de l'utilisateur 53
- Configuration des paramètres de l'expéditeur de courrier 54
- Configurer les paramètres SNMP 55
- Afficher les paramètres du port 56
- Configurer les paramètres du délai d'expiration 56
- Configurer les options de journalisation 57
- Configurer les paramètres de base de données 58
- Vérification des certificats SSL pour les hôtes hérités 59
- Configurer les paramètres avancés 59
- Envoyer un message aux autres utilisateurs connectés 60
- Modifier les paramètres des services 61
- Démarrer, arrêter et redémarrer les services 62
- Démarrer, arrêter et redémarrer des services dans vSphere Web Client 62
- Configuration des services dans vSphere Web Client 63
  - Service Auto Deploy 65
  - Content Library Service 66
  - Propriétés de Transfer Service 67
  - Service VMware Open Virtualization Format 69
  - Service Image Builder 69
  - VMware Performance Charts Service 69
  - VMware vSphere Authentication Proxy 71
  - VMware vSphere ESXi Dump Collector 71
  - VMware vSphere Update Manager 71
  - vAPI Endpoint 72

### 4 Utilisation de Enhanced Linked Mode 76

<b>5</b>	<b>Configurer la communication entre ESXi, vCenter Server et vSphere Web Client</b>	<b>77</b>
<b>6</b>	<b>Configurer les hôtes et vCenter Server</b>	<b>78</b>
	Configuration d'hôte	78
	Configurer le périphérique de démarrage sur un hôte ESXi	78
	Configurer les paramètres de la machine virtuelle de l'agent	79
	Définir les attributs d'hôte avancés	80
	Synchronisation des horloges sur le réseau vSphere	80
	Modifier la configuration de l'heure pour un hôte	81
<b>7</b>	<b>Configuration du programme d'amélioration du produit</b>	<b>83</b>
	Catégories d'informations envoyées à VMware	83
	Joindre le programme d'amélioration du produit dans vSphere Web Client	83
<b>8</b>	<b>Organisation de votre inventaire</b>	<b>85</b>
	Créer des centres de données	86
	Ajouter un hôte	87
	Créer un dossier	88
	Création de clusters	89
	Créer des clusters dans vSphere Client	90
	Ajouter des hôtes à un cluster dans vSphere Client	91
	Configurer un cluster dans vSphere Client	93
	Extension des clusters	95
	Étendre un cluster sans configurer la mise en réseau des hôtes	95
	Étendre un cluster avec la configuration de la mise en réseau des hôtes	96
<b>9</b>	<b>Attributs et balises vSphere</b>	<b>98</b>
	Migrer les attributs personnalisés vers les balises	99
	Créer, modifier ou supprimer une catégorie de balises	100
	Créer, modifier ou supprimer une balise	102
	Attribuer ou supprimer une balise	103
	Ajouter des autorisations pour les balises et les catégories de balises	103
	Recommandations relatives au balisage	104
	Attributs personnalisés dans vSphere Web Client	105
	Ajouter et modifier des attributs personnalisés	105
<b>10</b>	<b>Gestion de licences et génération de rapports</b>	<b>107</b>
	Terminologie et définitions des licences	108
	License Service dans vSphere 6.7	109

- Attribution de licence pour les environnements avec des systèmes vCenter Server 6.0 et versions ultérieures, et version 5.5 110
- Attribution de licences de produits dans vSphere 111
  - Attribution de licences pour les hôtes ESXi 111
  - Attribution de licences pour vCenter Server 113
  - Gestion des licences des clusters sur lesquels vSAN est activé 113
- Licence de la suite 114
  - Attribution de licence pour VMware vCloud® Suite 114
  - Attribution de la licence vSphere® with Operations Management 115
  - Attribution de licence pour VMware vSphere® Platinum 115
- Gestion de licences 116
  - Créer des licences 116
  - Configuration des paramètres de licence des ressources dans vSphere Web Client 117
  - Placer des ressources en mode d'évaluation 123
  - Renommer une licence 123
  - Supprimer les licences 124
- Affichage des informations relatives à la licence 125
  - Afficher les informations relatives aux licences de l'environnement vSphere 125
  - Afficher les licences et fonctionnalités disponibles pour un produit 126
  - Afficher les fonctionnalités utilisées par une ressource 127
  - Afficher la clé de la licence 127
  - Afficher les fonctionnalités sous licence pour une ressource 128
  - Exporter les informations de licence dans l'environnement vSphere 128
- Génération de rapports d'utilisation des licences dans vSphere Web Client 129
  - Afficher l'utilisation des licences pour plusieurs produits dans vSphere Web Client 130
  - Afficher les détails de l'utilisation des licences d'un seul produit dans vSphere Web Client 131
  - Exporter un rapport d'utilisation de licence dans vSphere Web Client 131
- Synchronisation des licences avec votre compte Customer Connect 132
  - Synchroniser les licences 133
  - Utilisation de fichiers CSV 140
  - Utilisation des rapports de recommandation générés 140
- Remarques concernant les licences lors de la redirection du domaine vCenter Server 143

## 11 Utilisation des tâches 145

- Afficher les tâches 145
- Planifier des tâches 145
  - Créer une tâche planifiée dans vSphere Client 147
  - Créer une tâche planifiée dans vSphere Web Client 148
  - Modifier une tâche planifiée 151
  - Supprimer une tâche planifiée 151

## 12 Gestion des hôtes avec vCenter Server dans vSphere Client 152

- Déconnexion et reconnexion d'un hôte dans vSphere Client 152
  - Déconnecter un hôte géré dans vSphere Client 152
  - Reconnecter un hôte géré dans vSphere Client 153
  - Reconnexion des hôtes après avoir modifié le certificat SSL de vCenter Server dans vSphere Client 153
- Supprimer un hôte d'un cluster dans vSphere Client 153
- Supprimer un hôte géré de vCenter Server dans vSphere Client 154
- Redémarrer ou arrêter un hôte ESXi 155

## 13 Migrer des machines virtuelles 157

- Migration à froid 159
- Migration avec vMotion 161
  - Configuration d'hôte pour vMotion 162
  - vSphere vMotion chiffré 165
  - Conditions de machine virtuelle et limitations pour vMotion 167
  - Migration avec vMotion dans les environnements sans stockage partagé 170
  - Migration entre des systèmes vCenter Server 171
- Migration avec Storage vMotion 174
  - Exigences et limitations de Storage vMotion 174
- Compatibilité de CPU et EVC 175
  - Scénarios de compatibilité de CPU 176
  - Familles de CPU et ensembles de fonctions 177
  - À propos de la compatibilité améliorée de vMotion 178
  - Exigences EVC pour les hôtes 178
  - Créer un cluster d'EVC 179
  - Activer l'EVC sur un cluster existant 180
  - Changer le mode d'EVC d'un cluster 180
  - Déterminer le mode VMware Enhanced vMotion Compatibility (EVC) d'une machine virtuelle 182
  - Déterminer le mode EVC pris en charge par un hôte 183
  - Préparer des clusters pour des processeurs AMD sans 3DNow! 184
  - Masques de compatibilité de CPU 185
  - Afficher les détails CPUID pour un cluster EVC 186
- Migrer une machine virtuelle hors tension ou suspendue dans vSphere Web Client 186
- Migrer une machine virtuelle vers une nouvelle ressource de calcul 190
- Migrer une machine virtuelle vers une nouvelle ressource de calcul et un nouveau stockage dans vSphere Web Client 192
- Migrer une machine virtuelle vers un nouveau stockage dans vSphere Web Client 196
- Placer le trafic vMotion sur la pile TCP/IP vMotion d'un hôte ESXi 198
- Placer le trafic de migration à froid sur la pile TCP/IP de provisionnement 201
- Limites de migrations simultanées 203

À propos des contrôles de compatibilité de migration 205

## 14 Utilisation du centre de développement 207

Utilisation de l'explorateur d'API 207

Récupérer des API à l'aide de l'explorateur d'API 207

Utilisation de la capture de code 208

Enregistrer des actions à l'aide de la capture de code 208

## 15 Automatisation des tâches de gestion à l'aide de vRealize Orchestrator 210

Concepts de workflows 210

Exécution des tâches d'administration sur les objets vSphere 211

Configurer le serveur vRealize Orchestrator par défaut 212

Gestion des associations de workflows avec les objets d'inventaire vSphere 213

Associer des flux de travail aux types d'objets de l'inventaire vSphere 213

Modifier l'association de workflows avec les objets vSphere 214

Exporter les associations de workflows avec les objets vSphere 215

Importer l'association de workflows avec les objets vSphere 215

Utilisation de workflows 216

Exécuter des workflows sur des objets d'inventaire vSphere 216

Afficher les informations les exécutions de workflows 217

Afficher les informations sur l'exécution d'un workflow spécifique 218

Afficher les workflows en attente d'une interaction utilisateur 219

Recherche de workflows 219

Planification des workflows 221

Workflows pour la gestion d'objets d'inventaire 224

Workflows de ressources de calcul et de cluster 224

Workflows des fichiers d'opération invité 225

Workflows de processus d'opération invité 226

Workflows d'attributs personnalisés 227

Workflows de centre de données 227

Workflows de banques de données et fichiers 227

Workflows de gestion de dossiers de centre de données 228

Workflows de gestion du dossier d'hôte 229

Workflows de gestion du dossier de machine virtuelle 229

Workflows de gestion de base de l'hôte 229

Workflows de gestion de l'alimentation de l'hôte 230

Workflows de gestion de l'enregistrement de l'hôte 230

Workflows de mise en réseau 231

Workflows de groupe de ports virtuels distribués 231

Workflows de commutateur virtuel distribué 231

Workflows de commutateur virtuel standard 232



- Workflows de pool de ressources 233
- Workflows de stockage 233
- Workflows de DRS de stockage 234
- Workflows de gestion de base de machine virtuelle 235
- Workflows de clone 237
- Workflows de clone lié 238
- Workflows de clone de personnalisation Linux 238
- Workflows de clone d'outils 239
- Workflows de clone de personnalisation Windows 239
- Workflows de gestion de périphériques 240
- Workflows des déplacements et migrations 241
- Autres workflows 242
- Workflows de gestion de l'alimentation 243
- Workflows de snapshots 244
- Workflows de VMware Tools 244

## **16** À propos des systèmes administrés à distance 246

- Détection d'un système administré à distance 246
- À propos du basculement dynamique entre les modes de port série 246
  - Modes de port série ESXi 247
  - Frappes de basculement dynamique 247
  - Basculement dynamique d'un port série à l'aide de l'interface de ligne de commande 248
  - Contrôle de l'interface DCUI (Direct Console User Interface) série 248

## **17** Présentation du dépannage 250

- Dépannage de vCenter Server 250
  - Directives pour le dépannage 250
  - Identification des symptômes 251
  - Définition de l'espace de problème 251
  - Test de solutions possibles 252
  - Dépannage avec des journaux 252
  - La mise à niveau de vCenter Server échoue lorsqu'il est impossible d'arrêter le service Tomcat 254
  - Microsoft SQL Database configuré dans un mode de compatibilité non pris en charge provoque l'échec de l'installation et de la mise à niveau de vCenter Server 255
- Dépannage de vSphere Web Client 256
  - Le système vCenter Server ne s'affiche pas dans l'inventaire vSphere Web Client 256
  - Impossible de démarrer la console de machine virtuelle 256
- Dépannage des certificats d'hôte ESXi et vCenter Server 257
  - Aucun nouveau certificat vCenter Server n'apparaît pour être chargé 257
  - vCenter Server ne peut pas se connecter aux hôtes gérés 258

Impossible de configurer vSphere HA lors de l'utilisation des certificats SSL personnalisés	258
Dépannage des hôtes	259
Dépannage des états de l'hôte vSphere HA	259
Dépannage de vSphere Auto Deploy	264
Erreur de manipulation du jeton d'authentification	272
Une erreur de l'ensemble de règles Active Directory provoque une défaillance de conformité du profil d'hôte	273
Impossible de télécharger des VIB lorsque vous utilisez le proxy vCenter Server inverse	274
Dépannage de l'attribution de licence	275
Résolution des problèmes de licence d'hôte	275
Impossible d'activer une machine virtuelle	277
Impossible de configurer ou d'utiliser une fonction	277

# À propos de VMware vCenter Server et de la gestion des hôtes

La section *vCenter Server et gestion des hôtes* décrit l'utilisation des composants VMware<sup>®</sup> vSphere Client, la configuration et la gestion des hôtes, la migration de machines virtuelles et la gestion des licences dans votre environnement vCenter Server.

La section *vCenter Server et gestion des hôtes* fournit également une brève présentation des diverses tâches que vous pouvez effectuer dans le système, ainsi que des références croisées dans la documentation qui décrit toutes les tâches de façon détaillée.

La section *vCenter Server et gestion des hôtes* couvre l'ESXi et vCenter Server.

## Public cible

Le manuel *vCenter Server et gestion des hôtes* s'adresse aux administrateurs système ayant une expérience des systèmes d'exploitation Windows ou Linux et qui maîtrisent la technologie des machines virtuelles et les opérations des centres de données.

# Informations mises à jour

La documentation *Gestion de vCenter Server et des hôtes* est mise à jour à chaque nouvelle version du produit ou lorsque cela s'avère nécessaire.

Ce tableau indique l'historique des mises à jour de la documentation *Gestion de vCenter Server et des hôtes*.

Révision	Description
24 janvier 2022	Mise à jour mineure dans <a href="#">Configuration d'hôte pour vMotion</a> .
14 décembre 2021	Mise à jour mineure dans <a href="#">vSphere vMotion chiffré</a> .
1 avril 2021	VMware a modifié le nom du portail My VMware et l'a renommé VMware Customer Connect. Nous avons mis à jour la documentation <i>Gestion de vCenter Server et des hôtes</i> pour refléter ce changement de nom.
22 mars 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mise à jour de la liste des propriétés dans <a href="#">vAPI Endpoint</a>.</li><li>■ Mise à jour de la liste des versions de navigateurs pris en charge pour vSphere Client dans la section <a href="#">Chapitre 2 Utilisation de vSphere Client</a>.</li></ul>
4 février 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajout de la rubrique <a href="#">Démarrer, arrêter et redémarrer les services</a> et mise à jour du titre dans <a href="#">Démarrer, arrêter et redémarrer des services dans vSphere Web Client</a>.</li><li>■ Ajout de la rubrique <a href="#">Gérer le message de connexion à la page de connexion de vSphere Client</a>.</li><li>■ Mise à jour du titre dans <a href="#">Exécuter une recherche avancée dans vSphere Web Client</a>.</li></ul>
25 novembre 2020	Mise à jour de la liste des versions de navigateurs pris en charge pour vSphere Client dans la section <a href="#">Chapitre 2 Utilisation de vSphere Client</a> .
26 août 2020	Mise à jour de la procédure dans <a href="#">Utiliser les filtres rapides</a> .
13 août 2020	VMware prend l'intégration au sérieux. Pour encourager ce principe avec notre client, notre partenaire et notre communauté interne, nous remplaçons en partie la terminologie de notre contenu. Nous avons mis à jour ce guide pour supprimer des instances de langage non inclusif.
13 juillet 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mise à jour des durées de suspension prévues pour la migration vMotion des machines virtuelles vGPU dans <a href="#">Utilisation de vMotion pour migrer des machines virtuelles vGPU</a>.</li></ul>
9 juillet 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mise à jour des conditions préalables pour la procédure décrite dans <a href="#">Ajouter un hôte</a>.</li><li>■ Mise à jour des conditions préalables pour la procédure décrite dans <a href="#">Ajouter des hôtes à un cluster dans vSphere Client</a>.</li><li>■ Mise à jour du titre dans <a href="#">Filtres rapides disponibles pour les objets vSphere dans vSphere Web Client</a>.</li></ul>
17 juin 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mise à jour de la procédure dans <a href="#">Joindre le programme d'amélioration du produit dans vSphere Web Client</a>.</li><li>■ Mise à jour des tables dans <a href="#">Limites de migrations simultanées</a> pour inclure toutes les versions d'ESXi.</li></ul>

Révision	Description
5 mai 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajout d'une procédure sur la création d'une tâche planifiée dans vSphere Client. Reportez-vous à la section <a href="#">Créer une tâche planifiée dans vSphere Client</a>.</li><li>■ Mise à jour de la procédure dans <a href="#">Modifier une tâche planifiée</a> pour inclure des instructions sur l'interface utilisateur de vSphere Client.</li><li>■ Mise à jour de la procédure dans <a href="#">Supprimer une tâche planifiée</a> pour inclure des instructions sur l'interface utilisateur de vSphere Client.</li></ul>
2 avril 2018	Version initiale.

# Concepts et fonctions de vSphere

# 1

VMware vSphere<sup>®</sup> utilise la puissance de la virtualisation pour transformer les centres de données en infrastructures informatiques de cloud simplifiées, ce qui permet aux entreprises de fournir des services informatiques flexibles et fiables.

Les deux composants principaux de vSphere sont VMware ESXi™ et VMware vCenter Server<sup>®</sup>. ESXi est l'hyperviseur sur lequel vous créez et exécutez des machines virtuelles. vCenter Server est un service qui agit en tant qu'administrateur central des hôtes ESXi qui sont connectés sur un réseau. Grâce à vCenter Server, vous pouvez rassembler et gérer les ressources de plusieurs hôtes. vCenter Server vous permet de surveiller et de gérer votre infrastructure virtuelle et physique.

Des composants vSphere complémentaires sont disponibles sous forme de modules qui étendent la fonctionnalité du produit vSphere.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Notions de virtualisation](#)
- [Topologie physique du centre de données vSphere](#)
- [Composants logiciels de vSphere](#)
- [Interfaces client dans vSphere](#)
- [Objets d'inventaire gérés de vSphere](#)
- [Composants facultatifs de vCenter Server](#)
- [Modules de vCenter Server](#)

## Notions de virtualisation

Une machine virtuelle est un ordinateur logiciel qui, à l'instar d'un ordinateur physique, exécute un système d'exploitation et des applications. L'hyperviseur sert de plate-forme d'exécution de machines virtuelles et permet la consolidation de ressources informatiques.

Chaque machine virtuelle contient son propre matériel virtuel, ou articulé autour d'un logiciel, y compris un CPU, une mémoire, un disque dur et un adaptateur réseau virtuels.

ESXi est l'hyperviseur en environnement vSphere. L'hyperviseur est installé sur le matériel physique ou virtuel dans un centre de données virtualisées, et sert de plate-forme pour machines virtuelles. L'hyperviseur fournit dynamiquement les ressources matérielles physiques aux machines virtuelles pour assurer le fonctionnement des machines virtuelles. L'hyperviseur permet aux machines virtuelles de fonctionner avec un degré d'indépendance par rapport au matériel physique sous-jacent. Par exemple, une machine virtuelle peut être déplacée d'un hôte physique à un autre, ou ses disques virtuels peuvent être déplacés d'un type de stockage à un autre, sans affecter le fonctionnement de la machine virtuelle.

Étant donné que les machines virtuelles sont dissociées du matériel physique sous-jacent, la virtualisation vous permet de consolider les ressources de calcul physiques telles que les CPU, la mémoire, le stockage et la mise en réseau en pools de ressources. Ces ressources peuvent être mises à la disposition des machines virtuelles de manière flexible et dynamique. Avec la plate-forme de gestion de vCenter Server, vous pouvez augmenter la disponibilité et la sécurité de votre infrastructure virtuelle.

## Topologie physique du centre de données vSphere

Un centre de données VMware vSphere standard est constitué d'assemblages par blocs physiques, tels que des serveurs de virtualisation x86, des réseaux et des baies de stockage, des réseaux IP, un serveur de gestion et des clients de postes de travail.

Le centre de données vSphere est constitué des composants suivants.

### Hôtes ESXi

Serveurs standard x86 exécutant ESXi sans système d'exploitation. Le logiciel ESXi fournit des ressources aux machines virtuelles et exécute ces dernières. Vous pouvez regrouper un certain nombre de serveurs x86 configurés de manière similaire avec des connexions aux mêmes sous-systèmes de réseau et de stockage. Ce regroupement crée un ensemble de ressources dans l'environnement virtuel, appelé un cluster.

### Réseaux et baies de stockage

VMware vSphere utilise des baies SAN Fibre Channel, des baies SAN iSCSI et des baies NAS pour répondre aux différents besoins de stockage des centres de données. Avec les réseaux de zone de stockage, vous pouvez vous connecter à des baies de stockage et les partager entre des groupes de serveurs. Cet arrangement permet d'agréger des ressources en stockage et offre plus de souplesse pour leur approvisionnement aux machines virtuelles. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à *Stockage vSphere*.

### réseaux IP

Chaque serveur informatique peut être doté de plusieurs adaptateurs réseaux physiques pour fournir une haute bande passante et une mise en réseau fiable à l'ensemble du centre de données VMware vSphere. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section *Mise en réseau vSphere*.

## vCenter Server

vCenter Server fournit un point de contrôle unique dans le centre de données. Il offre des services essentiels du centre de données : le contrôle d'accès, la surveillance des performances et la configuration. Il unifie les ressources en provenance des serveurs informatiques individuels à partager entre les machines virtuelles dans tout le centre de données. Il gère l'attribution des machines virtuelles aux hôtes ESXi et l'attribution des ressources aux machines virtuelles au sein d'un serveur informatique donné. Ces affectations sont basées sur les stratégies que l'administrateur système définit.

Les serveurs informatiques continuent de fonctionner même si vCenter Server devient inaccessible (par exemple, si le réseau est coupé). Les hôtes ESXi peuvent être gérés séparément et continuent d'exécuter les machines virtuelles qui leur sont attribuées selon la dernière attribution de ressources réglée. Une fois la connexion à vCenter Server restaurée, il peut de nouveau gérer le centre de données.

## Clients de gestion

VMware vSphere fournit plusieurs interfaces pour la gestion du centre de données et l'accès aux machines virtuelles. Ces interfaces incluent vSphere Client et vSphere Web Client pour l'accès via un navigateur Web ou vSphere CLI (Interface de ligne de commande vSphere).

# Composants logiciels de vSphere

VMware vSphere est une suite de composants logiciels de virtualisation. Ils comprennent ESXi, vCenter Server et d'autres composants logiciels qui remplissent plusieurs fonctions différentes dans l'environnement vSphere.

vSphere inclut les composants logiciels suivants :

## ESXi

L'hyperviseur exécute les machines virtuelles. Chaque machine virtuelle dispose d'un ensemble de fichiers de disque et de configuration qui exécutent ensemble toutes les fonctions d'une machine physique.

Via ESXi, vous exécutez les machines virtuelles, installez des systèmes d'exploitation, exécutez des applications et configurez les machines virtuelles. La configuration inclut l'identification des ressources de la machine virtuelle, telles que les périphériques de stockage.

Le serveur fournit l'amorçage, la gestion, et autres services qui gèrent vos machines virtuelles.

## vCenter Server

Un service qui agit en tant qu'administrateur central des hôtes VMware ESXi qui sont connectés sur un réseau. vCenter Server dirige des actions sur les machines virtuelles et les hôtes ESXi.



vCenter Server est un service Windows ou Linux unique qui est installé pour s'exécuter automatiquement. Le service vCenter Server fonctionne en continu en arrière-plan. Il exécute ses activités de surveillance et de gestion même si aucun vSphere Client n'est connecté et lorsque personne n'a ouvert une session sur l'ordinateur sur lequel il réside. Il doit disposer d'un accès réseau à tous les hôtes qu'il gère.

Vous pouvez installer vCenter Server sur une machine virtuelle ou un serveur physique Windows, ou déployer vCenter Server Appliance. vCenter Server Appliance est une machine virtuelle basée sur Linux préconfigurée optimisée pour exécuter vCenter Server et les composants de vCenter Server. Vous pouvez déployer vCenter Server Appliance sur des hôtes ESXi 5.5 ou ultérieur ou sur des instances vCenter Server 5.5 ou ultérieur.

Tous les services prérequis pour exécuter vCenter Server et les composants de vCenter Server sont fournis dans VMware Platform Services Controller. Vous pouvez déployer vCenter Server avec une instance de Platform Services Controller intégrée ou externe, mais vous devez toujours installer ou déployer l'instance de Platform Services Controller avant d'installer ou de déployer vCenter Server. Tous les services de vCenter Server et certains services de Platform Services Controller sont exécutés comme processus enfant du service VMware Service Lifecycle Manager. Consultez la documentation *Installation et configuration de vCenter Server* pour plus de détails sur l'installation de cette configuration.

## **vCenter Single Sign-On**

Service qui fait partie de l'infrastructure de gestion vCenter Server. Le service d'authentification vCenter Single Sign-On renforce la plate-forme d'infrastructure VMware Cloud en autorisant les divers composants logiciels vSphere à communiquer entre eux. Le service d'authentification vCenter Single Sign-On utilise un mécanisme d'échange de jetons sécurisés, plutôt que d'obliger chaque composant à authentifier un utilisateur séparément avec un service d'annuaire comme Active Directory.

Lorsque vous installez vCenter Single Sign-On, les composants suivants sont déployés.

### **STS (Security Token Service)**

Les certificats STS permettent à un utilisateur qui s'est connecté via vCenter Single Sign-On de s'authentifier sur tous les services vCenter pris en charge par vCenter Single Sign-On. Le service STS envoie des jetons SAML (Security Assertion Markup Language). Ces jetons de sécurité représentent l'identité d'un utilisateur dans chaque source d'identité vCenter Single Sign-On.

### **Serveur d'administration**

Le serveur d'administration autorise les utilisateurs disposant des privilèges d'administrateur pour vCenter Single Sign-On à configurer le service vCenter Single Sign-On et à gérer les utilisateurs et les groupes dans vSphere Client. Initialement, seul l'utilisateur `administrateur@vsphere.local` dispose de ces privilèges.

### **vCenter Lookup Service**

vCenter Lookup Service contient des informations de topologie sur l'infrastructure vSphere, ce qui permet aux composants vSphere de se connecter entre eux en toute sécurité. Lorsque vous installez d'autres composants de vSphere, vous êtes invité à entrer l'URL de Lookup Service, sauf si vous procédez à une installation simple. Par exemple, les programmes d'installation d'Inventory Service et de vCenter Server demandent l'URL de Lookup Service, puis contactent Lookup Service pour rechercher vCenter Single Sign-On. Après l'installation, Inventory Service et le système vCenter Server sont enregistrés avec le vCenter Lookup Service de sorte que d'autres composants vSphere, tels que vSphere Client, puissent les retrouver.

### **VMware Directory Service**

Service d'annuaire associé au domaine vsphere.local. Ce service est un service d'annuaire mutualisé et à réplication d'homologue qui met à disposition un annuaire LDAP sur le port 389. Le service utilise toujours le port 11711 pour assurer la compatibilité descendante avec vSphere 5.5 et les systèmes antérieurs. En mode multisite, une mise à jour du contenu du service VMware Directory Service dans une instance de VMware Directory Service entraîne la mise à jour automatique des instances du service VMware Directory Service associées à tous les autres nœuds vCenter Single Sign-On.

### **Modules de vCenter Server**

Applications qui apportent des fonctions complémentaires à vCenter Server. Normalement, les modules comportent un composant serveur et un composant client. Une fois le plug-in serveur installé, il est enregistré dans vCenter Server et vSphere Client peut le télécharger. Une fois qu'un plug-in est installé sur vSphere Client, il peut modifier l'interface en ajoutant des vues, des onglets, des boutons de barre d'outils ou des éléments de menu associés à la fonctionnalité ajoutée.

Les modules exploitent les capacités fondamentales de vCenter Server, notamment la gestion de l'authentification et des autorisations, mais peuvent posséder leurs propres types d'événements, tâches, métadonnées et privilèges.

Certaines fonctions de vCenter Server sont mises en œuvre sous forme de plug-ins, et peuvent être gérées à l'aide du gestionnaire de plug-ins de vSphere Client. Parmi ces fonctions figurent la surveillance de stockage vCenter, l'état matériel de vCenter et l'état de service vCenter.

### **Base de données vCenter Server**

Stockage permanent pour conserver l'état de chaque machine virtuelle, hôte et utilisateur géré de l'environnement vCenter Server. La base de données de vCenter Server peut être locale ou distante du système vCenter Server.

La base de données est installée et configurée lors de l'installation de vCenter Server.

Si vous accédez à votre hôte ESXi directement via VMware Host Client, et non par le biais d'un système vCenter Server et du vSphere Client associé, vous ne pouvez pas utiliser une base de données de vCenter Server.

## tcServer

De nombreuses fonctions de vCenter Server sont mises en œuvre en tant que services Web qui nécessitent tcServer. tcServer est installé sur la machine vCenter Server dans le cadre de l'installation de vCenter Server.

Les fonctionnalités qui nécessitent que tcServer s'exécutent sont : onglet État ICIM/Matériel, diagrammes de performances, WebAccess, services basés sur des stratégies de stockage et état du service vCenter.

## Agent vCenter Server

Sur chaque hôte géré, logiciel qui recueille, communique et exécute les actions provenant de vCenter Server. L'agent vCenter Server est installé la première fois qu'un quelconque hôte est ajouté à l'inventaire de vCenter Server.

## Agent hôte

Logiciel qui recueille, communique et exécute les actions reçues via vSphere Client, sur chaque hôte géré. Il est installé dans le cadre de l'installation d'ESXi.

# Interfaces client dans vSphere

Vous pouvez accéder à des composants vSphere via vSphere Client, vSphere Web Client, VMware Host Client et vSphere Command-Line Interface.

## vSphere Client

vSphere Client, introduit dans vSphere 6.5, est un client HTML5 fourni avec vCenter Server ainsi qu'avec vSphere Web Client. vSphere Client est l'interface principale pour la connexion et la gestion des instances de vCenter Server.

Les instructions fournies dans ce guide s'appliquent à vSphere Client (une interface utilisateur graphique basée sur HTML5). Vous pouvez également utiliser les instructions pour effectuer les tâches en utilisant vSphere Web Client (une interface utilisateur graphique basée sur Flex).

Les tâches pour lesquelles le workflow diffère de manière significative entre vSphere Client et vSphere Web Client font l'objet de procédures séparées qui fournissent les étapes à suivre selon l'interface client utilisée. Les procédures qui concernent vSphere Web Client contiennent « vSphere Web Client » dans leur titre.

## vSphere Web Client

vSphere Web Client est une application Web installée sur une machine offrant un accès réseau à votre installation vCenter Server.

## VMware Host Client

VMware Host Client est une application Web que vous pouvez utiliser pour gérer des hôtes ESXi qui ne sont pas connectés à un système vCenter Server.

Pour plus d'informations sur VMware Host Client, reportez-vous à *Gestion d'un hôte vSphere unique - Hôte client VMware*.

## vSphere Command-Line Interfaces

vSphere prend en charge plusieurs interfaces de ligne de commande pour la configuration des machines virtuelles, des hôtes ESXi et de vCenter Server.

---

**Note** Dans vSphere 6.7 Update 1, presque toutes les fonctionnalités de vSphere Web Client sont implémentées dans vSphere Client. Pour obtenir une liste à jour de toutes les fonctionnalités non prises en charge restantes, consultez les [Mises à jour de fonctionnalités pour vSphere Client](#).

---

## Objets d'inventaire gérés de vSphere

Dans vSphere, l'inventaire est une collection d'objets virtuels et physiques sur lesquels vous pouvez accorder des autorisations, surveiller des tâches et événements et définir des alarmes. Vous pouvez regrouper la plupart des objets d'inventaire au moyen de dossiers afin de les gérer plus facilement.

Tous les objets d'inventaire, excepté les hôtes, peuvent être renommés afin d'évoquer leur finalité. Par exemple, vous pouvez leur attribuer le nom de départements d'entreprise, de sites ou de fonctions.

---

**Note** Les noms d'objets gérés ne peuvent pas dépasser 214 octets (encodés en UTF-8).

---

vCenter Server surveille et gère les objets d'inventaire suivants :

### Centres de données

À la différence des dossiers, qui servent à organiser des types d'objets spécifiques, un centre de données est une agrégation de tous les différents types d'objets utilisés pour travailler en infrastructure virtuelle.

Dans chaque centre de données, il existe quatre hiérarchies distinctes.

- Machines virtuelles (et modèles)
- Hôtes (et clusters)
- Réseaux
- Banques de données

Le centre de données définit l'espace de noms des réseaux et des banques de données. Les noms de ces objets doivent être uniques au sein d'un centre de données. Vous ne pouvez avoir deux banques de données du même nom dans un même centre de données, mais vous pouvez avoir deux banques de données du même nom dans deux centres de données distincts. Les machines virtuelles, les modèles et les clusters n'ont pas besoin d'être uniques au sein du centre de données, mais doivent l'être dans leur dossier.

Des objets portant le même nom dans deux centres de données distincts ne constituent pas nécessairement le même objet. Par conséquent, le déplacement d'objets entre centres de données peut provoquer des résultats imprévisibles. Par exemple, un réseau appelé réseauA dans le centre\_donnéesA peut être différent de celui appelé réseauA in le centre\_donnéesB. Si vous déplacez une machine virtuelle connectée au réseauA du centre\_donnéesA vers le centre\_donnéesB, la machine virtuelle n'est plus connectée au même réseau.

## Clusters

Ensemble d'hôtes ESXi et de machines virtuelles associées destinés à fonctionner ensemble comme unité. Lorsque vous ajoutez un hôte à un cluster, les ressources de l'hôte font partie des ressources du cluster. L'instance de vCenter Server gère les ressources de tous les hôtes d'un cluster comme une seule unité.

Si vous activez VMware EVC sur un cluster, vous pouvez vous assurer que les transferts avec vMotion n'échouent pas en raison d'erreurs de compatibilité de CPU. Si vous activez vSphere DRS dans un cluster, les ressources des hôtes du cluster sont fusionnées afin de permettre l'équilibrage des ressources pour les hôtes du cluster. Si vous activez vSphere HA dans un cluster, les ressources du cluster sont gérées comme pool de capacité afin de permettre une récupération rapide en cas de défaillances matérielles de l'hôte.

## Banques de données

Représentation virtuelle des ressources de stockage physiques dans le centre de données. Une banque de données est l'emplacement de stockage des fichiers de machine virtuelle. Dans un SDDC sur site, ces ressources de stockage physiques peuvent provenir du disque SCSI local de l'hôte ESXi, des baies de disques SAN Fibre Channel, des baies de disques SAN iSCSI ou des baies NAS (Network Attached Storage). Pour les SDDC cloud et sur site, les banques de données vSAN cachent les idiosyncrasies du stockage physique sous-jacent et présentent un modèle uniforme pour les ressources de stockage nécessaires aux machines virtuelles.

## Dossiers

Les dossiers permettent de regrouper les objets du même type afin d'en faciliter la gestion. Par exemple, vous pouvez vous servir de dossiers pour attribuer des autorisations à des groupes d'objets, définir des alarmes pour des groupes d'objets et organiser des objets de manière rationnelle.

Un dossier peut contenir d'autres dossiers ou un groupe d'objets du même type : centres de données, clusters, banques de données, réseaux, machines virtuelles, modèles ou hôtes. Par exemple, un dossier peut contenir des hôtes et un dossier contenant des hôtes, mais il ne peut contenir des hôtes et un dossier contenant des machines virtuelles.

Les dossiers de centre de données forment une hiérarchie directement sous le système vCenter Server racine et permettent aux utilisateurs de regrouper leurs centres de données. Dans chaque centre de données se trouve une hiérarchie des dossiers avec les machines virtuelles et les modèles, une avec les hôtes et les clusters, une avec les banques de données, et une avec les réseaux.

## Hôtes

Ordinateur physique sur lequel ESXi est installé. Toutes les machines virtuelles sont exécutées sur des hôtes ou des clusters.

## Réseaux

Ensemble de cartes d'interface réseau virtuelles (cartes réseau virtuelles), de commutateurs distribués ou des vSphere Distributed Switches, et de groupes de ports ou de groupes de ports distribués qui connectent des machines virtuelles entre elles ou au réseau physique en dehors du centre de données virtuel. Toutes les machines virtuelles qui se connectent au même groupes de ports appartiennent au même réseau dans l'environnement virtuel, même si elles sont sur des serveurs physiques différents. Vous pouvez surveiller des réseaux et définir des autorisations et des alarmes sur des groupes de ports et des groupes de ports distribués.

## Pools de ressources

Les pools de ressources permettent de compartimenter les ressources CPU et mémoire d'un hôte ou d'un cluster. Les machines virtuelles s'exécutent dans des pools de ressources et obtiennent leurs ressources de ces derniers. Vous pouvez créer plusieurs pools de ressources en tant qu'enfants directs d'un hôte ou d'un cluster autonome, puis déléguer leur contrôle à d'autres personnes ou organisations.

Si DRS est activé, vCenter Server fournit diverses options pour la surveillance de l'état des ressources et l'ajustement ou les recommandations d'ajustements pour les machines virtuelles à l'aide des ressources. Vous pouvez surveiller des ressources et définir des alarmes pour ces dernières.

## Modèles

Un modèle est une copie principale d'une machine virtuelle qui peut être utilisée pour créer et provisionner de nouvelles machines virtuelles. Les modèles peuvent avoir un système d'exploitation invité et un logiciel d'application installé. Ils peuvent être personnalisés au cours du déploiement pour garantir que la nouvelle machine virtuelle dispose d'un nom et de paramètres réseau uniques.

## Machines virtuelles

Un environnement d'ordinateur virtualisé dans lequel un système d'exploitation invité et un logiciel d'application associé peuvent fonctionner. Plusieurs machines virtuelles peuvent fonctionner simultanément sur le même hôte géré.

## vApp

vSphere vApp est un format de modularisation et de gestion d'applications. Un vApp peut contenir plusieurs machines virtuelles.

## Composants facultatifs de vCenter Server

Les composants facultatifs de vCenter Server sont incorporés et installés avec le produit de base, mais peuvent nécessiter une licence distincte.

Fonctions facultatives de vCenter Server :

### **vMotion**

Vous permet de déplacer des machines virtuelles en cours d'exécution d'un hôte ESXi vers un autre sans interruption de service. ESXi Elle nécessite la gestion des licences à la fois sur les hôtes source et cible. vCenter Server coordonne centralement toutes les activités de vMotion.

### **Storage vMotion**

Vous permet de déplacer les disques et le fichier de configuration d'une machine virtuelle en service d'une banque de données à une autre sans interruption de service. Elle nécessite la gestion de licences sur l'hôte de la machine virtuelle.

### **vSphere HA**

Active la haute disponibilité sur un cluster. Si un hôte est défaillant, toutes les machines virtuelles qui fonctionnaient sur cet hôte sont promptement redémarrées sur différents hôtes du même cluster.

Quand vous activez le cluster pour vSphere HA, vous indiquez le nombre d'hôtes que vous souhaitez pouvoir récupérer. Si vous indiquez **1** comme nombre de pannes d'hôte autorisé, vSphere HA maintient assez de capacité sur l'ensemble du cluster pour tolérer la panne d'un hôte. Toutes les machines virtuelles en service sur cet hôte peuvent être redémarrées sur les hôtes restants. Par défaut, vous ne pouvez mettre une machine virtuelle sous tension si cela enfreint la capacité de récupération exigée.

### **vSphere DRS**

Contribue à améliorer l'allocation des ressources et la consommation électrique à travers tous les hôtes et pools de ressources. vSphere DRS recueille les informations sur l'utilisation des ressources par tous les hôtes et machines virtuelles du cluster et soumet des recommandations (ou transfère des machines virtuelles) dans l'une des deux situations suivantes :

- Placement initial – Quand vous mettez une machine virtuelle sous tension pour la première fois dans le cluster, soit DRS la place sur un hôte, soit il soumet une recommandation.
- Équilibrage de charge – DRS tente d'améliorer l'utilisation des ressources dans le cluster soit en effectuant des migrations automatiques de machines virtuelles (vMotion), soit en soumettant des recommandations de migration de machines virtuelles.

vSphere DRS est doté de capacités de gestion d'alimentation distribuée (DPM). Quand DPM est activé, le système compare la capacité de niveau cluster et de niveau hôte aux demandes des machines virtuelles en cours d'exécution dans le cluster. D'après les résultats de la comparaison, DPM recommande (ou exécute) les actions qui peuvent réduire la consommation électrique du cluster.

### Storage DRS

Vous permet de gérer plusieurs banques de données sous la forme d'une ressource unique, appelée cluster de banque de données. Un cluster de banque de données est un regroupement de banques de données dans un seul pool logique à équilibrage de charge. Vous pouvez traiter le cluster de banques de données sous la forme d'une ressource de stockage souple pour gérer les ressources. Vous pouvez attribuer un disque virtuel à un cluster de banques de données. Alors, le DRS de stockage lui trouvera une banque de données appropriée. L'équilibreur de charge surveille le placement initial et les futures migrations en fonction des mesures de charge de travail. L'équilibrage de l'espace de stockage et des E/S réduit le risque de manque d'espace et de goulots d'étranglement E/S qui affectent les performances des machines virtuelles.

### vSphere Fault Tolerance

vSphere Fault Tolerance garantit la disponibilité continue des machines virtuelles en créant et en conservant une machine virtuelle secondaire identique à la machine virtuelle principale. Cette machine virtuelle secondaire est en permanence disponible pour remplacer la machine virtuelle principale dans une situation de basculement.

## Modules de vCenter Server

Les plug-ins de vCenter Server étendent les capacités de vCenter Server en fournissant des fonctionnalités et des caractéristiques supplémentaires.



Améliorations apportées au déploiement de plug-ins dans vSphere Client  
([https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1\\_ocne1r77/uiConfId/49694343/](https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1_ocne1r77/uiConfId/49694343/))

Certains modules sont installés en tant qu'éléments du produit de base de vCenter Server.

### Surveillance de stockage de vCenter

Permet de consulter les informations sur l'utilisation du stockage et de mapper visuellement les relations entre toutes les entités de stockage disponibles dans vCenter Server.

### État matériel de vCenter

Applique la surveillance CIM pour afficher le statut matériel des hôtes gérés par vCenter Server.

### Statut de vCenter Server

Affiche le statut des services vCenter Server.



Certains modules, fournis séparément du produit de base, nécessitent une installation distincte. Vous pouvez mettre à niveau les modules et le produit de base indépendamment. Modules VMware :

### **vSphere Update Manager (VUM)**

Permet aux administrateurs d'appliquer des mises à jour et des correctifs sur plusieurs hôtes ESXi et sur toutes les machines virtuelles gérées. Les administrateurs peuvent créer les spécifications de base définies par l'utilisateur qui représentent un ensemble de normes de sécurité. Les administrateurs de sécurité peuvent comparer des hôtes et machines virtuelles à ces spécifications de base pour identifier et rectifier les systèmes qui ne sont conformes.

### **vRealize Orchestrator**

Moteur de workflow qui vous permet de créer et d'exécuter des workflows automatisés dans votre environnement vSphere. vRealize Orchestrator coordonne les tâches de workflow sur plusieurs produits VMware et les solutions de gestion et d'administration tierces via son architecture de plug-in ouverte. vRealize Orchestrator fournit une bibliothèque de workflows extensibles. Vous pouvez utiliser toutes les opérations disponibles dans l'API vCenter Server pour personnaliser les workflows vRealize Orchestrator.

# Utilisation de vSphere Client

# 2

Utilisez vSphere Client pour connecter les systèmes vCenter Server et gérer les objets de l'inventaire vSphere.

L'utilisation de vSphere Client nécessite un navigateur Web pris en charge.

L'écran d'accueil de vSphere Client est un tableau de bord système qui regroupe dans une vue unifiée les données de différentes sources de l'environnement.



Présentation de l'écran d'accueil de vSphere Client

([https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1\\_ke0mnghx/uiConfId/49694343/](https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1_ke0mnghx/uiConfId/49694343/))

VMware a testé et prend en charge les systèmes d'exploitation invités et versions de navigateur suivants pour vSphere Client.

**Tableau 2-1. Systèmes d'exploitation invités et versions de navigateur pris en charge pour vSphere Client.**

Système d'exploitation	Navigateur
Windows 32 bits et 64 bits	Microsoft Internet Explorer 11 et version ultérieure. Mozilla Firefox : version 56 et ultérieures. Google Chrome : version 62 et ultérieures.
Mac OS	Mozilla Firefox : version 56 et ultérieures. Google Chrome : version 62 et ultérieures.

Les versions ultérieures de ces navigateurs sont susceptibles de fonctionner, mais n'ont pas été testées.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- Connectez-vous à vCenter Server à l'aide de vSphere Client.
- Gérer le message de connexion à la page de connexion de vSphere Client
- Utiliser le navigateur vSphere Client
- Personnaliser l'interface utilisateur
- Gérer les plug-ins des clients
- Installer le plug-in d'authentification étendue de VMware
- Mettre en pause et reprendre une tâche en cours dans vSphere Web Client

- Actualiser les données
- Rechercher dans l'inventaire
- Utiliser les filtres rapides
- Afficher les objets récents
- Configurer la valeur du délai d'expiration de vSphere Web Client
- Supprimer les données utilisateur stockées
- Faire glisser des objets
- Exporter des listes
- Joindre un fichier à une demande de service
- Raccourcis clavier
- Fournir un commentaire avec vSphere Client

## Connectez-vous à vCenter Server à l'aide de vSphere Client.

Vous pouvez vous connecter à vCenter Server à l'aide de vSphere Client pour gérer l'inventaire vSphere.

Dans vSphere 6.5 et versions ultérieures, vSphere Client est installé dans le cadre du déploiement de vCenter Server sous Windows ou de vCenter Server Appliance. Ainsi, vSphere Client pointe toujours vers la même instance de vCenter Single Sign-On.

### Procédure

- 1 Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL de l'instance de votre système vCenter Server : **`https://vcenter_server_ip_address_or_fqdn`**
- 2 Sélectionnez **Démarrer vSphere Client (HTML5)**. Pour utiliser vSphere Web Client, sélectionnez **Lancer vSphere Web Client (Flex)**.

Vous pouvez plutôt ouvrir un navigateur Web et entrer l'URL de vSphere Client : **`https://vcenter_server_ip_address_or_fqdn/ui`**. Pour utiliser vSphere Web Client, entrez l'URL suivante : **`https://vcenter_server_ip_address_or_fqdn/vsphere-client`**.

- 3 Entrez les informations d'identification d'un utilisateur ayant des autorisations sur vCenter Server et cliquez sur **Connexion**.

- 4 Si un message d'avertissement s'affiche pour indiquer que le certificat SSL n'est pas accrédité, sélectionnez l'action appropriée en fonction de votre règle de sécurité.

Option	Action
Ignorez l'avertissement de sécurité pour cette session de connexion uniquement.	Cliquez sur <b>Ignorer</b> .
Ignorez l'avertissement de sécurité pour cette session de connexion et installez les certificats par défaut pour que l'avertissement n'apparaisse plus.	Sélectionnez <b>Installer ce certificat et n'afficher aucun avertissement de sécurité pour ce serveur</b> et cliquez sur <b>Ignorer</b> . Sélectionnez cette option uniquement si l'utilisation du certificat par défaut ne génère pas de problème de sécurité dans l'environnement.
Annulez et installez le certificat signé avant de continuer.	Cliquez sur <b>Annuler</b> et veillez à installer un certificat signé sur le système vCenter Server avant de vous reconnecter.

- 5 Pour vous déconnecter, cliquez sur le nom d'utilisateur dans le haut de la fenêtre de vSphere Client et sélectionnez **Déconnexion**.

### Résultats

vSphere Client se connecte à tous les systèmes vCenter Server pour lesquels l'utilisateur spécifié dispose d'autorisations, ce qui vous permet d'afficher et de gérer votre inventaire.

## Gérer le message de connexion à la page de connexion de vSphere Client

Vous pouvez ajouter un message de connexion à la page de connexion vSphere Client. Vous pouvez également configurer un message de connexion personnalisé et fournir une case à cocher pour recueillir le consentement de l'utilisateur.

### Procédure

- 1 Connectez-vous avec vSphere Client à l'instance de vCenter Server.
- 2 Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour administrator@vsphere.local ou un autre membre du groupe d'administrateurs de vCenter Single Sign-On.

Si vous avez spécifié un autre domaine lors de l'installation, connectez-vous en tant qu'administrator@mydomain.

- 3 Accédez à l'interface utilisateur de configuration.
  - a Dans le menu **Accueil**, sélectionnez **Administration**.
  - b Sous **Single Sign-On**, cliquez sur **Configuration**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Message de connexion**.

- 5 Cliquez sur **Modifier** et configurez le message de connexion.

Option	Description
<b>Afficher le message de connexion</b>	Sélectionnez l'option <b>Afficher le message de connexion</b> pour activer le message de connexion. Vous ne pouvez pas modifier le message de connexion, sauf si vous pouvez basculer sur ce commutateur.
<b>Message de connexion</b>	Titre du message. Par défaut, lorsque l'option <b>Case à cocher Consentement</b> est sélectionnée, le texte du message de connexion est <code>I agree to Terms and Conditions</code> . Vous devez remplacer <code>Terms and Conditions</code> par votre propre texte. Si <b>Consentement par case à cocher</b> est désactivé, <code>Login message</code> s'affiche, sur lequel vous saisissez votre message.
<b>Case à cocher Consentement</b>	Sélectionnez l'option <b>Case à cocher Consentement</b> pour exiger que l'utilisateur clique sur une case à cocher avant de se connecter. Vous pouvez également afficher un message sans case à cocher.
<b>Détails du message de connexion</b>	Message affiché pour l'utilisateur lorsqu'il clique sur le message de connexion, par exemple, le texte des conditions générales. Vous devez entrer des détails dans cette zone de texte.

- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Utiliser le navigateur vSphere Client

Vous pouvez utiliser le navigateur pour parcourir et sélectionner des objets dans l'inventaire vSphere Client comme une alternative à l'arbre hiérarchique de l'inventaire.

Contrairement à l'arborescence d'inventaire, qui présente des organisations hiérarchiques d'objets parents et enfants dans les affichages Hôtes et clusters, VM et modèles, Stockage et Mise en réseau, le navigateur présente un affichage graphique de l'inventaire. Vous pouvez naviguer d'un objet vers ses objets associés, sans considération de type.

### Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Client, cliquez sur **Listes d'inventaires globaux**.
- 2 Sous **Listes d'inventaires globaux**, cliquez sur l'une des catégories d'objets pour visualiser les objets de ce type.  
Par exemple, cliquer sur **Hôtes** pour voir un hôte dans l'inventaire vSphere Client.
- 3 Cliquez une fois sur un objet dans la liste pour afficher des informations sur l'objet dans le volet central de vSphere Client.
- 4 (Facultatif) Cliquez à nouveau sur l'objet pour l'ouvrir.

L'ouverture d'un objet le place vers le haut du navigateur et affiche les catégories d'objets liées dessous.

Par exemple, l'ouverture d'un hôte vous permet de voir des pools de ressources enfant, les machines virtuelles, les vApps, les banques de données, les réseaux standards, les commutateurs distribués et les groupes de ports distribués associés à cet hôte.

- 5 Pour accéder à des informations et actions supplémentaires, cliquez sur l'un des onglets figurant dans le volet central.

Option	Description
Démarrage	Afficher les informations élémentaires et accéder aux options de base.
Résumé	Afficher l'état de base et la configuration concernant un objet.
Surveillance	Afficher les alarmes, les données de performance, l'allocation des ressources, les événements et autres informations sur l'état concernant un objet.
Configurer	Configurer les paramètres, les définitions d'alarmes, les balises et les autorisations.
Autorisations	Afficher, ajouter, modifier et supprimer des autorisations. Cet onglet est uniquement disponible pour les utilisateurs connectés disposant des privilèges d'administration.
Onglet Éléments associés	Onglets présentant des listes d'objets associés à l'objet sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un hôte, les onglets visibles sont <b>VM</b> , <b>Pools de ressources</b> , <b>Banques de données</b> et <b>Réseaux</b> .

## Personnaliser l'interface utilisateur

Vous pouvez personnaliser l'aspect de vSphere Client pour améliorer les conditions d'exécution de vos tâches.

Après la personnalisation de l'interface utilisateur, vSphere Client enregistre la personnalisation de l'interface utilisateur individuelle.

- [Réorganiser les composants de l'interface utilisateur](#)

Il est possible de réorganiser les panneaux dans l'interface utilisateur de vSphere Web Client. Vous pouvez déplacer les panneaux et la barre latérale du navigateur dans la zone de contenu afin d'améliorer votre expérience individuelle en personnalisant l'interface utilisateur de vSphere Web Client. Vous pouvez modifier l'interface à tout moment.

- [Personnaliser l'interface utilisateur à l'aide du menu Paramètres de disposition](#)

Il est possible de personnaliser l'interface utilisateur de vSphere Web Client en masquant ou en affichant divers panneaux.

- [Désactiver la fonctionnalité d'interface utilisateur personnalisable de vSphere Web Client](#)

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité d'interface utilisateur personnalisable de vSphere Web Client en modifiant le fichier `webclient.properties` de vCenter Server ou vCenter Server Appliance.

- [Désactiver les onglets Éléments associés](#)

Vous pouvez désactiver les onglets Éléments associés en modifiant le fichier `webclient.properties`.

## Réorganiser les composants de l'interface utilisateur

Il est possible de réorganiser les panneaux dans l'interface utilisateur de vSphere Web Client. Vous pouvez déplacer les panneaux et la barre latérale du navigateur dans la zone de contenu afin d'améliorer votre expérience individuelle en personnalisant l'interface utilisateur de vSphere Web Client. Vous pouvez modifier l'interface à tout moment.

### Procédure

- 1 Connectez-vous à vSphere Web Client par le biais d'un navigateur Web.
- 2 Faites glisser le panneau que vous voulez déplacer jusqu'à un emplacement approprié.  
Pendant que vous faites glisser le panneau, deux types de flèches sont visibles. Les flèches simples se déplacent lorsque vous faites passer le curseur d'un endroit de l'interface utilisateur à un autre. Les flèches simples, ainsi que les flèches doubles, indiquent la position cible du panneau que vous voulez déplacer.

## Personnaliser l'interface utilisateur à l'aide du menu Paramètres de disposition

Il est possible de personnaliser l'interface utilisateur de vSphere Web Client en masquant ou en affichant divers panneaux.

### Procédure

- 1 Connectez-vous à vSphere Web Client par le biais d'un navigateur Web.
- 2 Dans le haut de la fenêtre de vSphere Web Client, cliquez sur le nom d'utilisateur et sélectionnez l'option **Paramètres de disposition**.
- 3 Dans la fenêtre **Paramètres de disposition**, sélectionnez les panneaux que vous voulez afficher dans l'interface utilisateur.
- 4 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Désactiver la fonctionnalité d'interface utilisateur personnalisable de vSphere Web Client

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité d'interface utilisateur personnalisable de vSphere Web Client en modifiant le fichier `webclient.properties` de vCenter Server ou vCenter Server Appliance.

### Procédure

- 1 Connectez-vous à vCenter Server ou à vCenter Server Appliance à l'aide d'une console distante et éventuellement de SSH.

- 2 Accédez au fichier `webclient.properties` et ouvrez-le dans un éditeur de texte.

Option	Description
vCenter Server	<code>installation_directory\VMware\CIS\cfg\vsphere-client\webclient.properties</code>
vCenter Server Appliance	<code>/etc/vmware/vsphere-client/webclient.properties</code>

- 3 Sur une nouvelle ligne, entrez `docking.disabled=true` et enregistrez le fichier.

## Désactiver les onglets Éléments associés

Vous pouvez désactiver les onglets Éléments associés en modifiant le fichier `webclient.properties`.

### Procédure

- 1 Connectez-vous à vCenter Server ou à vCenter Server Appliance à l'aide d'une console distante et éventuellement de SSH.
- 2 Accédez au fichier `/etc/vmware/vsphere-client/webclient.properties` et ouvrez-le dans un éditeur de texte.
- 3 Modifiez le fichier pour inclure la ligne `show.relations.in.categorized.tabs=false`.  
Si cette ligne est déjà présente mais qu'un commentaire y est associé, supprimez l'indicateur de commentaire.
- 4 Redémarrez le service vSphere Web Client.

## Gérer les plug-ins des clients

Avec la gestion des plug-ins des clients, vous pouvez surveiller les téléchargements, déploiements, mises à niveau et les annulations de déploiement de plug-ins.

Depuis vSphere Client, vous pouvez surveiller les plug-ins des clients vCenter Server à l'aide du volet **Tâches récentes**, la vue globale **Tâches** ou la vue **Administration > Plug-ins des clients**. En plus de surveiller la progression de l'installation, vous pouvez résoudre les échecs d'installation et les incompatibilités de plug-ins. Vous pouvez également activer et désactiver les plug-ins installés.

## Surveiller les plug-ins clients

Vous pouvez surveiller les activités de plug-in, notamment la progression de l'installation, les échecs, les déploiements, les mises à niveau et les annulations de déploiement. Vous pouvez également activer ou désactiver les plug-ins clients.



## Procédure

- 1 Dans le menu de la barre latérale d'accueil, cliquez sur **Administration > Solutions > Plug-ins des clients**.

Le tableau Plug-in client affiche des informations détaillées de plug-in, notamment la version, l'état d'activation et l'état de déploiement.

- 2 (Facultatif) Pour voir plus d'informations sur les déploiements incompatibles ou ayant échoués, cliquez sur le message d'état.
- 3 (Facultatif) Pour activer ou désactiver un plug-in client, sélectionnez la case d'option en regard du plug-in et cliquez sur **Activer** ou **Désactiver**.

## Installer le plug-in d'authentification étendue de VMware

Le plug-in d'authentification étendue de VMware assure l'authentification Windows intégrée et la fonctionnalité de carte à puce de Windows.

Dans vSphere 6.5, le plug-in d'authentification étendue de VMware remplace le plug-in d'intégration de client de vSphere 6.0 et des versions antérieures. Le plug-in d'authentification étendue assure l'authentification Windows intégrée et la fonctionnalité de carte à puce de Windows. Ce sont les deux seules fonctionnalités reprises du précédent plug-in d'intégration de client. Le plug-in d'authentification étendue peut fonctionner de façon transparente si le plug-in d'intégration de client est déjà installé sur votre système à partir de vSphere 6.0 ou version antérieure. Il n'y a aucun conflit si les deux plug-ins sont installés.

N'installez le plug-in d'intégration de client qu'une seule fois pour activer toutes les fonctionnalités offertes par celui-ci.

Pour plus d'informations sur les navigateurs et systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à la documentation *Installation et configuration de vCenter Server*.

## Procédure

- 1 Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL de vSphere Client.
- 2 En bas de la page de connexion de vSphere Client, cliquez sur **Télécharger le plug-in d'authentification étendue**.
- 3 Si le navigateur bloque l'installation en émettant des erreurs de certificat ou en exécutant un bloqueur de fenêtres contextuelles, suivez les instructions d'aide du navigateur pour résoudre le problème.
- 4 Enregistrez le plug-in sur votre ordinateur et exécutez le fichier exécutable.
- 5 Parcourez l'assistant d'installation des plug-ins d'authentification étendue et de service VMware qui sont exécutés l'un après l'autre.
- 6 Une fois ces installations terminées, actualisez votre navigateur.

- 7 Dans la boîte de dialogue de demande de protocole externe, cliquez sur **Lancer l'application** pour exécuter le plug-in d'authentification étendue.

Le lien de téléchargement du plug-in s'efface de la page de connexion.

## Mettre en pause et reprendre une tâche en cours dans vSphere Web Client

Vous pouvez mettre en pause plusieurs tâches dans vSphere Web Client et les reprendre plus tard depuis le volet Travail en cours.

### Procédure

- 1 Dans une boîte de dialogue ou un assistant, cliquez sur le bouton Réduire.

La tâche est suspendue et réduite dans le volet Travail en cours. Toutes les modifications effectuées dans la boîte de dialogue ou l'assistant sont enregistrées, mais pas encore appliquées à l'objet avec lequel vous travaillez.

- 2 Lorsque vous êtes prêt à reprendre la tâche, cliquez dessus dans le volet Travail en cours.

La boîte de dialogue ou l'assistant s'ouvre et vous pouvez reprendre la tâche là où vous l'aviez laissée.

## Actualiser les données

Vous devez actualiser manuellement les données sur vSphere Client pour voir les modifications apportées aux objets par d'autres utilisateurs au cours de votre session.

Pour des raisons de performance, vSphere Client ne peut actualiser continuellement les données sur tous les objets de l'inventaire. Toutes les modifications que vous effectuez pendant votre session en cours se reflètent immédiatement dans l'interface utilisateur du client. Les changements réalisés par d'autres utilisateurs ou dans d'autres sessions ne sont pas reflétés jusqu'à ce que vous actualisiez manuellement les données.

### Procédure

- ◆ Pour mettre à jour toutes les données dans la vue actuelle de vSphere Client, cliquez sur l'icône d'actualisation ()

La vue du client est mise à jour.

## Rechercher dans l'inventaire

Avec vSphere Client, vous pouvez rechercher des objets qui correspondent à des critères spécifiés dans l'inventaire. Vous pouvez rechercher les inventaires de tous les systèmes vCenter Server connectés au même Platform Services Controller ou aux mêmes Platform Services Controller.

Vous pouvez uniquement consulter et rechercher les objets d'inventaire que vous avez l'autorisation de consulter.

---

**Note** Si vos autorisations changent alors que vous êtes en session, le service de recherche risque de ne pas identifier immédiatement ces changements. Pour que la recherche soit exécutée avec des autorisations à jour, fermez toutes les sessions ouvertes et reconnectez-vous avant d'effectuer la recherche.

---

- **Recherche rapide**

Une recherche rapide vérifie tous les types d'objets pour le terme de recherche spécifié dans le nom ou d'autres propriétés de l'objet.

- **Effectuer une recherche simple**

Une recherche simple recherche tous les types d'objets pour un terme de recherche spécifié dans le nom de l'objet.

- **Exécuter une recherche avancée dans vSphere Web Client**

Vous pouvez effectuer une recherche avancée dans vSphere Web Client pour rechercher des objets gérés qui répondent à plusieurs critères.

- **Enregistrer, exécuter, renommer et supprimer une recherche**

Vous pouvez enregistrer les requêtes de recherche dans vSphere Client pour pouvoir les exécuter à nouveau, et les renommer ou les supprimer ultérieurement.

## Recherche rapide

Une recherche rapide vérifie tous les types d'objets pour le terme de recherche spécifié dans le nom ou d'autres propriétés de l'objet.

### Procédure

- 1 Saisissez le terme à rechercher dans la zone de recherche en haut de la fenêtre vSphere Client.  
Plusieurs termes de recherche dans une recherche rapide ou simple sont traités comme s'ils étaient connectés par des OR. Par exemple, rechercher **machine exemple** trouve tous les objets avec des noms contenant "exemple" ou "machine".  
  
Les résultats de la recherche apparaissent en dessous de la zone de recherche que vous tapez. Le nombre d'éléments affichés est limité à 10.
- 2 (Facultatif) Pour afficher un élément dans l'inventaire, cliquez sur cet élément dans les résultats de la recherche.
- 3 (Facultatif) Pour afficher d'autres résultats ou plus d'informations sur les résultats de la recherche, cliquez sur **Tous les résultats**.
  - a (Facultatif) Pour afficher des informations supplémentaires sur l'objet, sélectionnez un objet dans le tableau de résultats.
  - b (Facultatif) Pour afficher cet élément dans l'inventaire, double-cliquez sur n'importe quel élément dans les résultats de la recherche.

Les résultats de la recherche sont présentés dans un tableau. Si des objets de types différents sont trouvés, le tableau contient des onglets pour chacun des types d'objets. Par exemple, si une recherche porte sur les hôtes et les machines virtuelles, les onglets suivants apparaissent : **Hôtes** (affichant uniquement les résultats des hôtes) et **Machines virtuelles** (affichant uniquement les résultats des machines virtuelles).

## Effectuer une recherche simple

Une recherche simple recherche tous les types d'objets pour un terme de recherche spécifié dans le nom de l'objet.

### Procédure

- 1 Dans le menu situé dans la barre latérale de l'écran d'accueil de vSphere Client, cliquez sur **Nouvelle recherche**

- 2 Tapez le terme à rechercher dans la zone de recherche et appuyez sur Entrée.

Plusieurs termes de recherche dans une recherche rapide ou simple sont traités comme s'ils étaient connectés par des OR. Par exemple, rechercher **machine exemple** trouve tous les objets avec des noms contenant "exemple" ou "machine".

Les résultats de la recherche sont présentés dans un tableau. Si des objets de types différents sont trouvés, le tableau contient des onglets pour chacun des types d'objets. Par exemple, si une recherche porte sur les hôtes et les machines virtuelles, les onglets suivants apparaissent : **Hôtes** (affichant uniquement les résultats des hôtes) et **Machines virtuelles** (affichant uniquement les résultats des machines virtuelles).

- 3 (Facultatif) Pour afficher des informations supplémentaires sur l'objet, sélectionnez l'objet dans le tableau des résultats.
- 4 (Facultatif) Pour afficher un élément dans l'inventaire, double-cliquez sur cet élément dans les résultats de la recherche.

## Exécuter une recherche avancée dans vSphere Web Client

Vous pouvez effectuer une recherche avancée dans vSphere Web Client pour rechercher des objets gérés qui répondent à plusieurs critères.

Par exemple, vous pouvez utiliser des chaînes spécifiques pour rechercher des machines virtuelles résidant sur un hôte particulier.

### Procédure

- 1 Dans la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Nouvelle recherche**, puis cliquez sur **Recherche avancée**.
- 2 Sélectionnez le type de l'objet à rechercher dans le menu déroulant **Rechercher**.

### 3 Sélectionnez la manière de combiner les critères de recherche.

Option	Description
toutes	La recherche retourne les éléments qui correspondent aux critères définis.
all	La recherche retourne uniquement les résultats qui correspondent aux critères définis.

### 4 Dans le menu déroulant, sélectionnez une propriété à rechercher.

Les propriétés disponibles dépendent du type de l'objet recherché.

### 5 Sélectionnez la relation entre le terme à rechercher et la propriété dans le menu déroulant.

Les options disponibles dans cette étape dépendent de la propriété sélectionnée dans l'étape précédente. Par exemple, si vous sélectionnez une propriété **Nom**, les options disponibles sont **contient**, **est**, et **n'est pas**.

### 6 Tapez ou sélectionnez le terme à rechercher.

### 7 (Facultatif) Pour ajouter des critères de recherche, cliquez sur **Ajouter de nouveaux critères** et répétez les étapes 4 à 6.

### 8 (Facultatif) Pour ajouter une recherche supplémentaire, cliquez sur **Ajouter un autre type d'objet** et répétez les étapes 2 à 7.

### 9 Cliquez sur **Rechercher**.

Les résultats de la recherche sont affichés dans le volet de détails et dans le navigateur.

### 10 (Facultatif) Pour afficher les détails de l'élément sans sortir du cadre de la recherche, cliquez sur l'élément dans le navigateur.

### 11 (Facultatif) Pour afficher un élément dans l'inventaire, double-cliquez sur l'élément dans le volet de détails.

## Enregistrer, exécuter, renommer et supprimer une recherche

Vous pouvez enregistrer les requêtes de recherche dans vSphere Client pour pouvoir les exécuter à nouveau, et les renommer ou les supprimer ultérieurement.

### Procédure

#### 1 Dans vSphere Client, entrez une requête pour une recherche simple ou avancée.

#### 2 Dans la page des résultats de la recherche, cliquez sur **Enregistrer la recherche**.

#### 3 Entrez un nom pour la requête de recherche. Les noms doivent être en minuscules sans aucun espace. Cliquez sur **Enregistrer**.

La requête de recherche que vous avez entrée est sauvegardée. Vous pouvez recharger cette requête plus tard et répéter la recherche.

- 4 Pour exécuter une recherche enregistrée, accédez au champ de recherche rapide et cliquez sur l'icône de recherche enregistrée. Sélectionnez la requête de recherche que vous souhaitez exécuter.
- 5 Pour renommer une recherche enregistrée, accédez à la page de résultats de la recherche et cliquez sur le menu déroulant **Actions**. Sélectionnez **Renommer**.
- 6 Pour créer une requête de recherche enregistrée en double, accédez à la page de résultats de la recherche et cliquez sur le menu déroulant **Actions**. Sélectionnez **Enregistrer sous**.
- 7 Pour supprimer une requête de recherche enregistrée, accédez à la page de résultats de la recherche et cliquez sur le menu déroulant **Actions**. Sélectionnez **Supprimer**.

## Utiliser les filtres rapides

Vous pouvez utiliser les filtres rapides pour rechercher un objet ou un ensemble d'objets dans l'inventaire de vSphere Web Client qui correspond à certains critères.

Par exemple, vous pouvez utiliser les options de filtre rapide pour les machines virtuelles afin de rechercher toutes les machines virtuelles dans votre inventaire vSphere qui sont sous tension mais sur lesquelles VMware Tools n'est pas exécuté.

### Procédure

- 1 Sur la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Listes d'inventaires globaux** et sélectionnez une vue de liste d'inventaires.

Par exemple, vous pouvez sélectionner **Machines virtuelles**, **Hôtes** ou **Clusters**.

Vous pouvez également accéder aux vues de liste d'inventaires depuis les onglets Objets associés d'un objet ou à partir de la page **Résultats de la recherche**. Les onglets Objets associés s'affichent lorsque vous sélectionnez un objet dans l'inventaire. Par exemple, lorsque vous sélectionnez un centre de données dans l'inventaire, les onglets Objets associés incluent **Hôtes et clusters**, **VM**, **Banques de données**, etc.

- 2 Cliquez sur l'icône **Afficher et cacher les filtres rapides** () en regard de la zone de filtre, puis sélectionnez une option parmi les options disponibles.

### Résultats

La liste des objets d'inventaire correspondant à vos critères de recherche s'affiche.

### Étape suivante

Pour effacer la liste filtrée des objets d'inventaire de vSphere, désactivez les critères du filtre ou cliquez sur **Effacer** en regard du nom du groupe de filtres.

## Filtres rapides disponibles pour les objets vSphere dans vSphere Web Client

Il existe divers types de filtres rapides pour les objets vSphere de votre inventaire. Aucun filtre rapide n'est disponible pour les systèmes vCenter Server liés, les profils d'hôtes et les extensions.

Les balises sont une option de filtre rapide disponible pour tous les types d'objets vSphere, à l'exception des systèmes vCenter Server liés, des profils d'hôtes et des extensions. Pour filtrer les centres de données, les vApp et les pools de ressources, il suffit d'utiliser les balises qui leur sont attribuées. Pour les banques de données, les clusters, les hôtes, les machines virtuelles et les modèles de VM, vous pouvez utiliser différents filtres rapides.

## Filtres rapides pour les banques de données

Vous pouvez filtrer les banques de données selon les critères suivants :

- Balises
- Type
- Appartient au cluster de banque de données
- Accessibilité
- Mode maintenance
- Type de lecteur
- % espace libre
- Storage I/O Control

## Filtres rapides pour les clusters

Vous pouvez filtrer les clusters selon les critères suivants :

- Balises
- vSphere DRS
- vSphere HA
- vSAN

## Filtres rapides pour les hôtes

Vous pouvez filtrer les hôtes selon les critères suivants :

- Balises
- État connexion
- Type
- Mode maintenance
- Autonome ou en cluster
- État de l'alimentation.
- CPU
- NIC
- Version d'ESX/ESXi

- vSphere vMotion
- Conformité de l'hôte
- État HA
- vSphere Fault Tolerance
- Mode EVC

## Filtres rapides pour les machines virtuelles

Vous pouvez filtrer les machines virtuelles selon les critères suivants :

- Balises
- État
- Consolidation nécessaire
- Bloqué par la question
- Chiffrement
- Rôle vSphere FT
- Dispose d'un snapshot
- Statut de version de VMware Tools
- Statut de fonctionnement de VMware Tools
- Mode EVC
- SE client
- Compatibilité
- CPU
- NIC

## Filtres rapides pour les modèles de VM

Vous pouvez filtrer les modèles de machines virtuelles selon les critères suivants :

- Balises
- Statut de version de VMware Tools
- SE client
- Compatibilité
- CPU
- NIC



## Afficher les objets récents

Vous pouvez accéder facilement aux objets que vous avez visités pendant votre session vSphere Web Client. Vous pouvez aller et venir parmi les derniers objets que vous avez visités sans avoir à les rechercher dans le navigateur d'objets ou l'arborescence de l'inventaire.

Dans le panneau **Objets récents**, vous pouvez afficher l'historique des derniers objets que vous avez visités dans votre environnement. Vous pouvez voir les derniers objets que vous avez visités et les derniers objets que vous avez créés. La liste des objets récents est conservée entre les sessions vSphere Web Client, ce qui n'est pas le cas de la liste des objets nouveaux vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Dans le panneau **Objets récents**, sélectionnez l'onglet que vous souhaitez afficher.

Les objets sont répertoriés dans deux onglets : les objets que vous avez visités et ceux que vous avez créés.

Onglet	Description
Affiché	Derniers objets que vous avez visités dans l'inventaire de vSphere Web Client.
Créé	Derniers objets que vous avez créés dans l'inventaire de vSphere Web Client.

- 2 Cliquez sur l'objet que vous souhaitez afficher.

L'objet s'affiche dans le panneau central de vSphere Web Client

### Résultats

Vous avez accédé à l'objet que vous avez sélectionné dans le panneau **Objets récents**.

## Configurer la valeur du délai d'expiration de vSphere Web Client

Les sessions vSphere Web Client se ferment par défaut après 120 minutes d'inactivité, imposant alors que l'utilisateur se reconnecte pour reprendre l'utilisation du client. Vous pouvez changer la valeur du délai d'expiration en modifiant le fichier `webclient.properties`.

## Procédure

- 1 Sur l'ordinateur où vSphere Web Client est installé, recherchez le fichier `webclient.properties`.

L'emplacement de ce fichier dépend du système d'exploitation sur lequel vSphere Web Client est installé.

Système d'exploitation	Chemin d'accès
Windows 2008	<code>C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client</code>
vCenter Server Appliance	<code>/etc/vmware/vsphere-client/</code>

- 2 Modifiez le fichier pour inclure la ligne `session.timeout = value` où « value » est la valeur du délai d'expiration en minutes. Supprimez le commentaire dans la ligne, au besoin.

Pour faire en sorte que le client n'atteigne jamais son délai d'expiration, spécifiez une valeur négative ou 0 comme délai d'expiration.

Par exemple, pour définir la valeur de délai d'expiration sur 60 minutes, incluez la ligne `session.timeout = 60`.

- 3 Redémarrez le service vSphere Web Client.
  - Sur les systèmes d'exploitation Windows, redémarrez le service VMware vSphere Web Client.
  - Sur vCenter Server Appliance, redémarrez le service client vSphere.

## Supprimer les données utilisateur stockées

vSphere Web Client stocke les données de l'utilisateur, y compris les recherches enregistrées, les éléments Travaux en cours et les préférences des pages Démarrage. Vous pouvez supprimer ces données stockées pour réinitialiser ces éléments à leur réglages par défaut et supprimer les données stockées dont vous n'en n'avez plus besoin.

Vous pouvez supprimer les données uniquement pour l'utilisateur actuellement connecté. Les données stockées par les autres utilisateurs ne sont pas affectées.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client cliquez sur le nom de l'utilisateur actuellement connecté et sélectionnez **Supprimer les données stockées**.
- 2 Sélectionnez les données à supprimer.

Option	Description
Éléments « Travaux en cours »	Supprime tous les éléments Travaux en cours pour cet utilisateur.
Préférences des pages Démarrage	Supprime toutes les préférences des pages Démarrage pour cet utilisateur. Toutes les pages Démarrage sont affichées dans vSphere Web Client.
Recherches enregistrées	Supprime toutes les recherches enregistrées pour cet utilisateur.

Option	Description
Préférences utilisateur pour les vues d'Update Manager	Supprime toutes les préférences pour les vues d'Update Manager pour cet utilisateur.
Préférences utilisateur pour les colonnes dans les vues de listes	Supprime toutes les préférences pour les colonnes dans les vues de listes pour cet utilisateur.

### 3 Cliquez sur **Effacer les données sélectionnées**

## Faire glisser des objets

Vous pouvez sélectionner un objet d'inventaire et, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, le faire glisser vers un autre objet. L'utilisation de la fonction glisser-déplacer est une autre manière de lancer les opérations disponibles dans le menu contextuel, telles que **Déplacer vers** et **Migrer**.

Pour effectuer des opérations de glisser-déplacer, il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres actions. Pour en terminer d'autres, il est parfois nécessaire de recourir à un assistant.

### Procédure

- 1 Dans l'arborescence d'inventaire de vSphere Client ou dans un affichage de liste, sélectionnez un groupe d'objets d'inventaire.



Vous pouvez faire glisser des objets dans l'arborescence d'inventaire de vSphere Client ou dans un affichage de liste vers l'arborescence d'inventaire.

Vous pouvez accéder aux affichages de liste depuis les **Listes d'inventaires globaux** et dans les résultats de recherche.

- 2 Faites glisser un objet vers un objet de destination.

Le pointeur de la souris change si vous pouvez déposer l'objet sur l'objet sur lequel vous pointez actuellement.

**Tableau 2-2. Icônes de souris indiquant les opérations glisser-déplacer possibles**

Icône	Description
	Vous pouvez déplacer l'objet que vous faites glisser dans cet objet.
	Vous ne pouvez pas déplacer l'objet que vous faites glisser dans cet objet.

- 3 Déplacez l'objet vers l'objet de destination.

Une tâche démarre dans le panneau Tâches récentes.

- 4 (Facultatif) Si un assistant s'ouvre, suivez les invites pour terminer l'opération de glisser-déplacer.

### Résultats

L'objet est déplacé vers l'objet de destination que vous avez sélectionné.

## Exporter des listes

Vous pouvez exporter le contenu d'une vue de liste d'inventaires vers un fichier CSV.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, ouvrez un affichage de liste pour un type d'objet, par exemple, Machines virtuelles ou Hôtes.

Vous pouvez accéder aux affichages de liste des objets depuis les **Listes d'inventaires globaux** et dans les résultats de recherche.

- 2 Cliquez sur **Exporter** (📄) dans le coin inférieur droit d'un affichage de liste.

La boîte de dialogue Exporter le contenu de la liste s'affiche et répertorie les lignes et colonnes disponibles pour l'exportation vers le fichier CSV.

- 3 Décidez d'exporter vers le fichier CSV toutes les lignes ou seulement la sélection de lignes actuelle.
- 4 Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez inclure dans le fichier CSV.
- 5 Cliquez sur **Exporter**.

## Joindre un fichier à une demande de service

Vous pouvez joindre des fichiers, tels que des fichiers journaux ou des captures d'écran, à des demandes de service VMware, directement depuis vSphere Client.

### Conditions préalables

Si vous avez déjà un ID de demande de service auprès de VMware, vous pouvez utiliser vSphere Client pour télécharger les bundles de journaux du système directement dans votre demande de service.

### Procédure

- 1 Sur la barre latérale de vSphere Client, cliquez sur **Administration**.
- 2 Dans le panneau Administration, sous Support, cliquez sur **Télécharger le fichier dans la demande de service**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Télécharger le fichier dans la demande de service**.
- 4 Entrez l'ID de la demande de service.
- 5 Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le fichier à attacher.
- 6 Cliquez sur **Télécharger**.

### Résultats

Vous pouvez surveiller le volet Tâches récentes pour voir l'avancée du téléchargement, ou si une erreur est survenue.

## Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier vous permettent de vous déplacer ou d'effectuer une tâche rapidement dans vSphere Web Client.

### Raccourcis clavier d'inventaire

Grâce aux raccourcis clavier d'inventaire, vous pouvez accéder rapidement à différents inventaires dans vSphere Web Client.

Tableau 2-3. Raccourcis clavier d'inventaire

Combinaison de touches	Action
Ctrl+Alt+s	Recherche rapide
Ctrl+Alt+Home ou Ctrl+Alt+1	Accueil
Ctrl+Alt+2	Hôtes et clusters
Ctrl+Alt+3	VM et modèles
Ctrl+Alt+4	Stockage
Ctrl+Alt+5	Mise en réseau
Ctrl+Alt+6	Bibliothèques de contenu
Ctrl+Alt+7	Listes d'inventaires globaux

### Créer une tâche planifiée à l'aide d'un raccourci clavier

Vous pouvez utiliser un raccourci clavier pour créer une tâche planifiée.

Pour plus d'informations sur la planification des tâches, reportez-vous à [Planifier des tâches](#).

#### Procédure

- 1 Sélectionnez le menu **Actions**, pointez vers une action et appuyez sur Ctrl.  
L'icône horloge (🕒) apparaît en regard de l'action que vous pouvez planifier.
- 2 Sélectionnez l'action et configurez les options de planification.
- 3 Accéder à l'objet dans l'inventaire.

### Fournir un commentaire avec vSphere Client

Vous pouvez utiliser l'outil de commentaires amélioré dans vSphere Client pour fournir des commentaires en temps opportun à nos développeurs.

## Procédure

- 1 Depuis l'écran d'accueil de vSphere Client, cliquez sur l'icône de commentaires dans le coin supérieur droit.
- 2 Sélectionnez le type de commentaires que vous souhaitez fournir et entrez vos commentaires dans la fenêtre **Description**.
- 3 (Facultatif) Fournissez une adresse e-mail et des captures d'écran ou d'autres images.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

# Configuration de vCenter Server

# 3

Vous pouvez configurer vCenter Server depuis vSphere Client et vSphere Web Client.

Les opérations que vous pouvez effectuer dépendent de votre déploiement.

## **vCenter Server sur site**

Vous pouvez modifier de nombreux paramètres vCenter Server, notamment la gestion des licences, la collecte de statistiques, la journalisation et plus encore.

## **vCenter Server dans VMware Cloud on AWS**

VMware préconfigure des instances de vCenter Server lorsque vous créez un SDDC. Vous pouvez afficher les paramètres de configuration et les paramètres avancés. Vous pouvez également définir un Message du jour.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Configurer les paramètres de licence pour vCenter Server](#)
- [Configuration des paramètres de statistiques](#)
- [Configurer les paramètres d'exécution pour vCenter Server](#)
- [Configurer les paramètres du répertoire de l'utilisateur](#)
- [Configuration des paramètres de l'expéditeur de courrier](#)
- [Configurer les paramètres SNMP](#)
- [Afficher les paramètres du port](#)
- [Configurer les paramètres du délai d'expiration](#)
- [Configurer les options de journalisation](#)
- [Configurer les paramètres de base de données](#)
- [Vérification des certificats SSL pour les hôtes hérités](#)
- [Configurer les paramètres avancés](#)
- [Envoyer un message aux autres utilisateurs connectés](#)
- [Modifier les paramètres des services](#)
- [Démarrer, arrêter et redémarrer les services](#)

- Démarrer, arrêter et redémarrer des services dans vSphere Web Client
- Configuration des services dans vSphere Web Client

## Configurer les paramètres de licence pour vCenter Server

Vous devez attribuer une licence à un système vCenter Server avant que sa période d'évaluation expire ou que la licence qui lui est actuellement attribuée expire. Si vous mettez à niveau, combinez ou divisez des licences vCenter Server dans Customer Connect, vous devez attribuer de nouvelles licences aux systèmes vCenter Server et supprimer les anciennes licences.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Accédez au système vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Attribution de licence**.
- 4 Cliquez sur **Attribuer une licence**.



5 Dans la boîte de dialogue **Attribuer une licence**, sélectionnez la tâche que vous souhaitez effectuer.

- ◆ Dans vSphere Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur l'onglet <b>Nouvelle licence</b>.</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer une licence</b>, tapez ou copiez et collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>Entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>OK</b>.  Des détails sur le produit, les fonctionnalités du produit, la capacité et la période d'expiration s'affichent sur la page.</li> <li>Cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

- ◆ Dans vSphere Web Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur l'icône <b>Créer une licence</b> (+).</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Nouvelles licences</b>, tapez ou copiez-collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>Sur la page <b>Modifier les noms de licences</b>, entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>Cliquez sur <b>Terminer</b>.</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

## Résultats

La licence est attribuée au système vCenter Server et une instance de la capacité de la licence est allouée au système vCenter Server.

## Configuration des paramètres de statistiques

Pour configurer le mode d'enregistrement des données statistiques, vous configurez des intervalles de collecte des statistiques. Vous pouvez accéder aux informations statistiques stockées via des utilitaires de surveillance de ligne de commande ou en affichant des graphiques de performance dans vSphere Client.

## Configuration des intervalles de collecte de statistiques dans le vSphere Client

Les intervalles de collecte de statistiques déterminent la fréquence à laquelle des requêtes de statistiques se produisent, la période pendant laquelle les données de statistiques sont stockées dans la base de données, et le type de données statistiques qui est collecté. Vous pouvez consulter les statistiques collectées par le biais des tableaux de performances dans le vSphere Client ou par le biais des utilitaires de surveillance de la ligne de commande.

---

**Note** Tous les attributs d'intervalle ne sont pas configurables.

---

### Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Performances.Modifier les intervalles**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Pour activer ou désactiver un intervalle de statistiques, sélectionnez la case correspondante.
- 6 Pour modifier une valeur d'attribut intervalle de statistiques, sélectionnez une valeur dans le menu déroulant.
  - a Dans **Durée d'intervalle**, sélectionnez l'intervalle de temps pendant lequel les données statistiques sont collectées.
  - b Dans **Sauvegarder pour**, sélectionnez la durée de conservation des statistiques archivées dans la base de données.
  - c Dans **Niveau des statistiques**, sélectionnez un nouveau niveau pour la collecte des statistiques.

Plus faible est le niveau, moins grand est le nombre de compteurs statistiques utilisés. Le niveau 4 utilise tous les compteurs de statistiques. Utilisez-le seulement à des fins de débogage.

Le niveau de statistiques doit être inférieur ou égal au niveau de statistiques qui est défini pour l'intervalle de statistiques précédent. Il s'agit d'une dépendance de vCenter Server.

- 7 (Facultatif) Dans Taille de base de données, évaluez l'effet des paramètres de statistiques sur la base de données.
  - a Entrez le nombre d'hôtes physiques dans **Hôtes physiques**.
  - b Entrez le nombre de **Machines virtuelles**.

L'espace prévu et le nombre de lignes de base de données nécessaires sont calculés et affichés.
  - c Au besoin, apportez les modifications à vos paramètres de collecte de statistiques.
- 8 Cliquez sur **Enregistrer**.

### Exemple : Relations entre les paramètres par défaut des intervalles de statistiques

- Les échantillons qui sont prélevés toutes les 5 minutes sont conservés pendant 1 jour.
- Les échantillons qui sont prélevés toutes les 30 minutes sont stockés pendant 1 semaine.
- Les échantillons qui sont prélevés toutes les 2 heures sont stockés pendant 1 mois.
- Les échantillons qui sont prélevés sur 1 jour sont stockés pendant 1 an.

Pour tous les intervalles statistiques, le niveau par défaut est 1. Il utilise les compteurs des services de cluster, du CPU, des disques, de mémoire, du réseau, du système et des opérations de la machine virtuelle.

### Niveaux de collecte des données

Chaque intervalle de collecte a un niveau de collecte par défaut qui détermine la quantité de données collectée et les compteurs disponibles à afficher dans les graphiques. Les niveaux de collecte s'appellent également des niveaux de statistiques.

Tableau 3-1. Niveaux de statistiques

Niveau	Métrique	Meilleures pratiques
Niveau 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Services de cluster (VMware Distributed Resource Scheduler) – toute la métrique</li> <li>■ CPU – dotation en cpu, total en MHz, utilisation (moyenne), utilisation en MHz</li> <li>■ Disque – capacité, latence totale maximum, approvisionné, non partagé, utilisation (moyenne), utilisé</li> <li>■ Mémoire – consommée, dotation mémorielle, temps système, taux d'échange en entrée, taux d'échange en sortie, échange utilisé, total en Mo, utilisation (moyenne), vmmemctl (gonflage)</li> <li>■ Mise en réseau – utilisation (moyenne), IPv6</li> <li>■ Système – signal de pulsation, temps d'activité</li> <li>■ Opérations de machine virtuelle – numChangeDS, numChangeHost, numChangeHostDS</li> </ul>	<p>Utilisation pour le contrôle des performances à long terme quand des statistiques de périphérique ne sont pas exigées.</p> <p>Le niveau 1 est par défaut le niveau de collecte pour tous les intervalles de collecte.</p>
Niveau 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Métrique du niveau 1</li> <li>■ CPU – inactivité, capacité réservée</li> <li>■ Disque – toute la métrique, à l'exclusion de numberRead (lecture du numéro) et de numberWrite (écriture du numéro).</li> <li>■ Mémoire – toute la métrique, à l'exclusion de la mémoire utilisée et des valeurs de cumul maximum et minimum.</li> <li>■ Opérations de machine virtuelle – toute la métrique</li> </ul>	<p>L'utilisation pour le contrôle des performances à long terme quand des statistiques de périphérique ne sont pas exigées mais que vous voulez surveiller plus que les statistiques de base.</p>
Niveau 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Métrique des niveaux 1 et 2</li> <li>■ Métrique de tous les compteurs, à l'exclusion des valeurs de cumul minimum et maximum.</li> <li>■ Métrique de périphérique</li> </ul>	<p>Utiliser pour le contrôle des performances à court terme après la rencontre des problèmes ou quand des statistiques de périphérique sont exigées.</p> <p>En raison de la grande quantité de dépannage de données recherchées et enregistrées, utilisez le niveau 3 pour la période la plus courte (intervalle de collecte de jour ou de semaine).</p>
Niveau 4	Toute métrique prise en charge par vCenter Server, y compris les valeurs de cumul minimum et maximum.	<p>Utiliser pour le contrôle des performances à court terme après la rencontre des problèmes ou quand des statistiques de périphérique sont exigées.</p> <p>En raison de la grande quantité de dépannage de données recherchées et enregistrées, utilisez le niveau 4 pour le laps de temps le plus court.</p>

**Note** Si vous augmentez le niveau de collecte, les besoins en stockage et la configuration système requise peuvent changer. Vous devrez peut-être allouer plus de ressources système pour éviter que les performances baissent.

## Configurer les paramètres d'exécution pour vCenter Server

Vous pouvez modifier l'ID, l'adresse gérée et le nom de vCenter Server. Si vous exécutez plusieurs systèmes vCenter Server dans le même environnement, vous devrez peut-être effectuer des modifications.

### Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Global.Paramètres**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de vCenter Server, sélectionnez **Paramètres d'exécution**.
- 6 Dans **ID unique de vCenter Server**, entrez un ID unique.

Vous pouvez changer cette valeur par un nombre compris entre 0 et 63 pour identifier chaque système vCenter Server exécuté dans un environnement commun. Par défaut, une valeur d'ID est produite aléatoirement.

- 7 Dans **Adresse gérée de vCenter Server**, entrez l'adresse système de vCenter Server.  
L'adresse peut être IPv4, IPv6, un nom de domaine complet, une adresse IP ou un autre format d'adresse.

- 8 Dans **Nom du vCenter Server**, entrez le nom du système vCenter Server.

Si vous modifiez le nom DNS de vCenter Server, vous pouvez utiliser cette zone de texte pour modifier le nom de vCenter Server pour qu'il corresponde.

- 9 Cliquez sur **Enregistrer**.

### Étape suivante

Si vous avez modifié l'ID unique du système vCenter Server, vous devez redémarrer le système vCenter Server pour que ces changements prennent effet.

## Configurer les paramètres du répertoire de l'utilisateur

Vous pouvez configurer certaines façons dont vCenter Server interagit avec le serveur d'annuaires d'utilisateurs qui est configuré comme source d'identité.

Pour les versions de vCenter Server antérieures à vCenter Server 5.0, ces paramètres s'appliquent à un Active Directory associé à vCenter Server. Pour vCenter Server 5.0 et versions ultérieures, ces paramètres s'appliquent aux sources d'identité de vCenter Single Sign-On.

## Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Global.Paramètres**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Annuaire utilisateur**.
- 6 Dans **Délai d'expiration du répertoire de l'utilisateur**, tapez l'intervalle entre chaque délai d'expiration en secondes pour la connexion au serveur de l'annuaire.
- 7 Sélectionnez la case **Limite d'interrogation** pour définir une taille limite de requête.
- 8 Dans **Taille des limites d'interrogation**, entrez le nombre d'utilisateurs et de groupes auxquels vous pouvez associer des autorisations sur les objets d'inventaire enfants du système vCenter Server.

Il est possible d'associer des autorisations à des utilisateurs et des groupes à partir de la boîte de dialogue d'ajout d'autorisations qui s'affiche lorsque vous cliquez sur **Ajouter autorisation** dans **Gérer > Autorisations** pour un objet d'inventaire vSphere.

- 9 Sélectionnez la case **Validation** pour que vCenter Server vérifie périodiquement les utilisateurs et les groupes connus par rapport au serveur d'annuaire d'utilisateurs.
- 10 Dans **Période de validation**, entrez le nombre de minutes entre les instances de synchronisation.
- 11 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Configuration des paramètres de l'expéditeur de courrier

Vous devez configurer l'adresse e-mail du compte expéditeur si vous voulez activer les opérations de vCenter Server, telles que l'envoi de notifications par e-mail comme actions d'alarme.

### Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Global.Paramètres**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.

- 5 Sélectionnez **Courrier**.
- 6 Dans **Serveur de messagerie**, saisissez les informations relatives au serveur SMTP.  
Le serveur SMTP est le nom DNS ou l'adresse IP de la passerelle SMTP à employer pour envoyer des e-mails.
- 7 Dans **Expéditeur de messages**, tapez les informations relatives au compte expéditeur.  
Le compte expéditeur est l'adresse e-mail de l'expéditeur.

---

**Note** Vous devez taper l'adresse e-mail complète en incluant le nom de domaine.

---

Par exemple, *mail\_server@example.com*.

- 8 Cliquez sur **Enregistrer**.

#### Étape suivante

Pour tester les paramètres de messagerie, créez une alarme qui se déclenche lors d'une action de l'utilisateur, par exemple la mise hors tension d'une machine virtuelle, et vérifiez que vous recevez un courrier électronique lorsque l'alarme se déclenche.

## Configurer les paramètres SNMP

Vous pouvez configurer jusqu'à quatre récepteurs pour recevoir les interruptions SNMP de vCenter Server. Pour chaque récepteur, spécifiez un nom d'hôte, un port et une communauté.

#### Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Global.Paramètres**

#### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Récepteurs SNMP**.
- 6 Sélectionnez la case **Activer le récepteur 1**.
- 7 Dans **URL du récepteur principal**, entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du récepteur SNMP.
- 8 Dans **Port récepteur**, entrez le numéro de port du récepteur.  
Le numéro de port doit être compris entre 1 et 65 535.
- 9 Dans **Chaîne de communauté**, entrez l'identifiant de communauté.

- 10 Pour envoyer des alarmes à plusieurs récepteurs, sélectionnez les cases **Activer le récepteur** supplémentaires, puis entrez le nom d'hôte, le numéro de port et l'identifiant de communauté pour ces récepteurs.
- 11 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Afficher les paramètres du port

Vous pouvez afficher les ports utilisés par le service Web pour communiquer avec les autres applications. Vous ne pouvez pas configurer les paramètres de ces ports.

Le service Web fait partie de l'installation de VMware vCenter Server. Le service Web est un composant obligatoire pour les applications tierces qui emploient l'interface de programmation d'application (API) VMware SDK. Pour plus d'informations sur l'installation du service Web, reportez-vous à la documentation *Installation et configuration de vCenter Server*.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Ports**.  
Les ports utilisés par le service Web s'affichent.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Configurer les paramètres du délai d'expiration

Vous pouvez configurer les intervalles entre chaque délai d'expiration des opérations vCenter Server. Ces intervalles définissent la durée après laquelle vSphere Client expire.

### Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Global.Paramètres**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Paramètres de délai d'expiration**.



- 6 Dans **Normal**, entrez l'intervalle entre chaque délai d'expiration en secondes pour les opérations normales.  
Ne définissez pas la valeur sur zéro (0).
- 7 Dans **Long**, entrez le délai d'expiration en minutes pour les opérations longues.  
Ne définissez pas la valeur sur zéro (0).
- 8 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 9 Redémarrez le système vCenter Server pour que les changements prennent effet.

## Configurer les options de journalisation

Vous pouvez configurer la quantité de détails collectée par vCenter Server dans les fichiers journaux.

### Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Global.Paramètres**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Paramètres journalisation**.
- 6 Sélectionnez les paramètres de journalisation.

Option	Description
<b>Aucun (Désactiver la journalisation)</b>	Désactive la journalisation
<b>Erreur (Erreurs uniquement)</b>	Affiche uniquement les erreurs enregistrées dans le journal
<b>Avertissement (Erreurs et avertissements)</b>	Affiche les erreurs et les avertissements enregistrés dans le journal
<b>Informations (Journalisation normale)</b>	Affiche les entrées de journal d'information, d'erreur et d'avertissement
<b>Détail (Détail)</b>	Affiche les entrées de journal d'information, d'erreur, d'avertissement et de détails
<b>Trivia (Détail étendu)</b>	Affiche les entrées de journal d'information, d'erreur, d'avertissement, de détails et de trivia

- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Résultats

Les changements aux paramètres de journalisation prennent effet immédiatement. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le système vCenter Server.

## Configurer les paramètres de base de données

Vous pouvez configurer le nombre maximal de connexions de base de données qui peuvent être établies simultanément. Afin de limiter la croissance de la base de données vCenter Server et économiser l'espace de stockage, vous pouvez configurer la base de données pour décharger les informations sur les tâches ou des événements périodiquement.

---

**Note** N'utilisez pas les options de conservation de la base de données si vous voulez conserver un historique complet des tâches et des événements pour votre vCenter Server.

---

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Base de données**.
- 6 Dans **Nombre maximal de connexions**, saisissez un nombre.  
 Augmentez ce nombre si votre système vCenter Server effectue souvent de nombreuses opérations et si la performance est essentielle. Diminuez ce nombre si la base de données est partagée et que les connexions à la base de données sont onéreuses. Ne modifiez pas cette valeur, sauf si l'une des conditions suivantes se rapporte à votre système.
- 7 Pour que vCenter Server supprime régulièrement les tâches conservées, sélectionnez la case **Activé** située à côté de l'option Nettoyage de tâche.
- 8 (Facultatif) Dans le champ **Rétention de tâche (jours)**, entrez une valeur en jours.  
 Les informations relatives aux tâches effectuées sur ce système vCenter Server seront ignorées après le nombre de jours spécifié.
- 9 Pour que vCenter Server nettoie régulièrement les événements conservés, sélectionnez la case **Activé** à côté de l'option Nettoyage d'événements.
- 10 (Facultatif) Dans **Rétention d'événement (jours)**, entrez une valeur en jours.  
 Les informations relatives aux événements du système vCenter Server sont ignorées lorsque le nombre de jours défini est écoulé.
- 11 (Facultatif) Pour surveiller la consommation de base de données et de partition de disque de vCenter Server, ouvrez l'interface de gestion du dispositif vCenter Server.
- 12 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Vérification des certificats SSL pour les hôtes hérités

Vous pouvez configurer vCenter Server pour qu'il vérifie les certificats SSL des hôtes auxquels il se connecte. Si vous configurez ce paramètre, vCenter Server et vSphere Client recherchent des certificats SSL valides avant de se connecter à un hôte pour exécuter des opérations, telles qu'ajouter un hôte ou établir une connexion de console distante à une machine virtuelle.

vCenter Server 5.1 et vCenter Server 5.5 se connectent toujours aux hôtes ESXi à l'aide des certificats d'empreinte SSL. À partir de vCenter Server 6.0, les certificats SSL sont signés par l'autorité de certification VMware par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser plutôt des certificats fournis par une autorité de certification tierce. Le mode empreinte est pris en charge uniquement pour les hôtes hérités.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Général**.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Sélectionnez **Paramètres SSL**.
- 6 Déterminez l'empreinte hôte correspondant à chacun des hôtes hérités à valider.
  - a Ouvrez une session sur la console directe.
  - b Sélectionnez **Afficher les informations de support** dans le menu **Personnalisation du système**.  
L'empreinte figure dans la colonne de droite.
- 7 Comparez l'empreinte numérique obtenue de l'hôte à celle qui figure dans la boîte de dialogue des paramètres SSL de vCenter Server.
- 8 Si les empreintes correspondent, cochez la case pour l'hôte.  
Les hôtes non sélectionnés sont déconnectés après avoir cliqué sur **Enregistrer**.
- 9 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Configurer les paramètres avancés

Dans **Paramètres avancés**, vous pouvez modifier le fichier de configuration de vCenter Server, `vpxd.cfg`.

Vous pouvez utiliser les **Paramètres avancés** pour ajouter des entrées au fichier `vpxd.cfg`, mais non pour les modifier ou les supprimer. VMware recommande de modifier ces paramètres seulement lorsque vous y êtes invité par le support technique de VMware ou quand vous suivez des instructions spécifiques dans la documentation de VMware.

## Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Global.Paramètres**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **Paramètres avancés**.
- 4 Cliquez sur **Modifier les paramètres**.
- 5 Dans le champ **Nom**, entrez un nom pour le paramètre. Les noms doivent commencer par « config ». Par exemple : **config.log**.
- 6 Dans le champ **Valeur**, entrez la valeur du paramètre spécifié.
- 7 Cliquez sur **Ajouter**.
- 8 Cliquez sur **Enregistrer**.

### Résultats

Les paramètres avancés nouvellement ajoutés comportent l'ajout `config`. dans les clés de définition du fichier `vpxd.cfg`. Par exemple :

```
config.example.setting = exampleValue
```

### Étape suivante

Lorsque vous apportez plusieurs modifications aux paramètres avancés, vous devez redémarrer le système vCenter Server. Consultez le support technique de VMware pour déterminer si vos changements nécessitent un redémarrage.

## Envoyer un message aux autres utilisateurs connectés

Les administrateurs peuvent envoyer des messages aux utilisateurs qui sont actuellement connectés à un système vCenter Server. Ce message peut annoncer une maintenance ou demander aux utilisateurs de se déconnecter temporairement.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'instance vCenter Server.
- 2 Cliquez sur **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **Paramètres > Message du jour**, puis cliquez sur **Modifier**.
- 4 Entrez un message , puis cliquez sur **OK**.

## Résultats

Le message s'affiche dans la partie supérieure de vSphere Client dans chaque session d'utilisateur active.

# Modifier les paramètres des services

vSphere Web Client répertorie tous les services gérables s'exécutant sur vCenter Server. Vous pouvez modifier les paramètres de certains des services.

vSphere Web Client affiche des informations sur tous les services gérables s'exécutant sur vCenter Server et vCenter Server Appliance. Une liste des services par défaut est disponible pour chaque instance de vCenter Server.

---

**Note** En commençant par vSphere 6.5, tous les services vCenter Server, ainsi que certains services Platform Services Controller, s'exécutent en tant que processus enfants du service VMware Service Lifecycle Manager.

---

## Conditions préalables

Vérifiez que l'utilisateur avec lequel vous vous connectez à l'instance de vCenter Server fait partie du groupe SystemConfiguration.Administrators dans le domaine vCenter Single Sign-On.

## Procédure

- 1 Ouvrez une session en tant qu'utilisateur `administrator@your_domain_name` sur une instance de vCenter Server à l'aide de vSphere Web Client.
- 2 Sur la page d'accueil de vSphere Web Client, sous **Administration**, cliquez sur **Configuration système**.
- 3 Sous **Configuration système**, cliquez sur **Nœuds** et sélectionnez un nœud dans la liste.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Éléments associés**.  
Vous voyez la liste des services s'exécutant dans le nœud que vous avez sélectionné. Les paramètres modifiables ne sont pas disponibles pour tous les services gérables.
- 5 Cliquez avec le bouton droit sur un service dans la liste, puis cliquez sur **Paramètres**.  
Les paramètres modifiables ne sont pas disponibles pour tous les services gérables.
- 6 Dans l'onglet **Gérer**, cliquez sur le bouton **Modifier**.
- 7 Modifiez les propriétés de configuration du service.
- 8 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
- 9 (Facultatif) Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Redémarrer**.

Redémarrez le service uniquement si un redémarrage est nécessaire pour appliquer les modifications de la configuration.

## Démarrer, arrêter et redémarrer les services

Dans vSphere Client, vous pouvez démarrer, arrêter et redémarrer des services qui s'exécutent sur vCenter Server. Vous pouvez redémarrer des services lors d'une modification de configuration ou si vous suspectez la présence de problèmes fonctionnels ou de performances.

---

**Note** En commençant par vSphere 6.5, tous les services vCenter Server, ainsi que certains services Platform Services Controller, s'exécutent en tant que processus enfants du service VMware Service Lifecycle Manager.

---

### Conditions préalables

Vérifiez que l'utilisateur avec lequel vous vous connectez à l'instance de vCenter Server fait partie du groupe SystemConfiguration.Administrators dans le domaine vCenter Single Sign-On.

### Procédure

- 1 Se connecter à l'interface de gestion de vCenter Server.
  - Connectez-vous directement à l'interface de gestion de vCenter Server.
  - Sur la page d'accueil de vSphere Client, sélectionnez **Administration > Configuration système**. Cliquez sur la flèche déroulante à côté du nœud et cliquez sur **Connexion**.
- 2 Sur la page d'accueil de l'interface de gestion de vCenter Server, cliquez sur **Services**.
- 3 Dans la liste des services, sélectionnez un service gérable.
- 4 Dans le menu supérieur, cliquez sur **Redémarrer**, **Démarrer** ou **Arrêter**. Les options non disponibles sont grisées.

---

**Note** Le redémarrage de Content Library Service redémarre également Transfer Service et le service OVF. Content Library Service, Transfer Service et le service OVF s'exécutent sur le même serveur Tomcat.

---

## Démarrer, arrêter et redémarrer des services dans vSphere Web Client

Dans vSphere Web Client, vous pouvez démarrer, arrêter et redémarrer des services qui s'exécutent sur vCenter Server. Vous pouvez redémarrer des services lors d'une modification de configuration ou si vous suspectez la présence de problèmes fonctionnels ou de performances.

---

**Note** En commençant par vSphere 6.5, tous les services vCenter Server, ainsi que certains services Platform Services Controller, s'exécutent en tant que processus enfants du service VMware Service Lifecycle Manager.

---

### Conditions préalables

Vérifiez que l'utilisateur avec lequel vous vous connectez à l'instance de vCenter Server fait partie du groupe SystemConfiguration.Administrators dans le domaine vCenter Single Sign-On.

## Procédure

- 1 Connectez-vous à vCenter Server en utilisant vSphere Web Client.
- 2 Sur la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Configuration système**.
- 3 Sous Configuration système, cliquez sur **Services**.
- 4 Dans la liste des services, sélectionnez un service gérable.
- 5 Dans le menu **Actions**, sélectionnez un nom d'opération.
  - **Redémarrer**
  - **Démarrer**
  - **Arrêter**

---

**Note** Le redémarrage de Content Library Service redémarre également Transfer Service et le service OVF. Content Library Service, Transfer Service et le service OVF s'exécutent sur le même serveur Tomcat.

---

## Configuration des services dans vSphere Web Client

Vous pouvez surveiller et gérer les services à l'aide de vSphere Web Client. Vous pouvez modifier les paramètres de quelques services seulement.

Il existe de légères différences entre les services disponibles pour une instance de vCenter Server qui s'exécute sur un système Windows et pour vCenter Server Appliance sous Linux.

---

**Note** Seules les valeurs par défaut des propriétés des services ont été soumises à l'ensemble des cycles de test. Évitez d'utiliser des valeurs autres que les valeurs par défaut sans avis de VMware.

---

**Note** En commençant par vSphere 6.5, tous les services vCenter Server, ainsi que certains services Platform Services Controller, s'exécutent en tant que processus enfants du service VMware Service Lifecycle Manager.

---

## Services que vous pouvez configurer dans vCenter Server Appliance

Vous pouvez utiliser vSphere Web Client pour configurer les services suivants dans vCenter Server Appliance :

Service	Description
Auto Deploy	Permet de procéder à une mise en cache ESXi sans état. Reportez-vous à <a href="#">Service Auto Deploy</a> .
Content Library Service	Gère les modèles OVF, les images ISO et les scripts pour les administrateurs vSphere. Reportez-vous à <a href="#">Content Library Service</a> .

---

Service	Description
Service de transfert	<p>Permet la prise en charge du contenu mobile, tel que les modèles de machines virtuelles, les scripts et les images ISO entre les sites et instances de vCenter Server.</p> <p><b>Note</b> Ce service s'exécute en tant que service enfant de Content Library Service.</p> <p>Pour obtenir la liste complète des paramètres que vous pouvez configurer pour ce service, reportez-vous à <a href="#">Propriétés de Transfer Service</a>.</p>
Service OVF	<p>Prend en charge le provisionnement de machines virtuelles OVF.</p> <p><b>Note</b> Ce service s'exécute en tant que service enfant de Content Library Service.</p> <p>Pour obtenir la liste complète des paramètres que vous pouvez configurer pour ce service, reportez-vous à <a href="#">Service VMware Open Virtualization Format</a>.</p>
Service ImageBuilder	Permet de gérer et personnaliser les profils d'image. Reportez-vous à <a href="#">Service Image Builder</a> .
VMware Performance Charts Service	Collecte et traite des données de performances statistiques pour les entités gérées dans des rapports à un format graphique qu'il fournit à vSphere Web Client. Reportez-vous à <a href="#">VMware Performance Charts Service</a> .
VMware vSphere Authentication Proxy	Permet de joindre les hôtes ESXi sans surveillance à un domaine Active Directory en utilisant un compte ayant des privilèges délégués, ce qui améliore la sécurité des hôtes démarrés par PXE, ainsi que des hôtes provisionnés avec Auto Deploy. Reportez-vous à <a href="#">VMware vSphere Authentication Proxy</a> .
Service VMware vSphere ESXi Dump Collector	Collecte les vidages mémoire auprès des hôtes distants. Reportez-vous à <a href="#">VMware vSphere ESXi Dump Collector</a> .
VMware vSphere Update Manager Extension	Assure une gestion de version et de correctif automatisée et centralisée pour les hôtes ESXi, les machines virtuelles et les dispositifs virtuels. Reportez-vous à <a href="#">VMware vSphere Update Manager</a> .
vAPI Endpoint	Fournit un point d'accès unique aux services vAPI. Pour obtenir la liste des paramètres généraux que vous pouvez configurer pour ce service, reportez-vous à <a href="#">vAPI Endpoint</a> .

## Services que vous pouvez configurer dans vCenter Server

Vous pouvez configurer les services suivants dans une instance de vCenter Server qui s'exécute sur une machine Windows :

Nom du service	Description
Auto Deploy	Permet de procéder à une mise en cache ESXi sans état. Reportez-vous à <a href="#">Service Auto Deploy</a> .
Content Library Service	Gère les modèles OVF, les images ISO et les scripts pour les administrateurs vSphere. Reportez-vous à <a href="#">Content Library Service</a> .
Service de transfert	<p>Permet la prise en charge du contenu mobile, tel que les modèles de machines virtuelles, les scripts et les images ISO entre les sites et instances de vCenter Server.</p> <p><b>Note</b> Ce service s'exécute en tant que service enfant de Content Library Service.</p> <p>Pour obtenir la liste complète des paramètres que vous pouvez configurer pour ce service, reportez-vous à <a href="#">Propriétés de Transfer Service</a>.</p>



Nom du service	Description
Service OVF	Prend en charge le provisionnement de machines virtuelles OVF.  <b>Note</b> Ce service s'exécute en tant que service enfant de Content Library Service.  Pour obtenir la liste complète des paramètres que vous pouvez configurer pour ce service, reportez-vous à <a href="#">Service VMware Open Virtualization Format</a> .
Service ImageBuilder	Permet de gérer et personnaliser les profils d'image.
VMware Performance Charts Service	Collecte et traite des données de performances statistiques pour les entités gérées dans des rapports à un format graphique qu'il fournit à vSphere Web Client. Reportez-vous à <a href="#">VMware Performance Charts Service</a> .
VMware vSphere Authentication Proxy	Permet de joindre les hôtes ESXi sans surveillance à un domaine Active Directory en utilisant un compte ayant des privilèges délégués, ce qui améliore la sécurité des hôtes démarrés par PXE, ainsi que des hôtes provisionnés avec Auto Deploy.
Service VMware vSphere ESXi Dump Collector	Collecte les vidages mémoire auprès des hôtes distants. Reportez-vous à <a href="#">VMware vSphere ESXi Dump Collector</a> .
vAPI Endpoint	Fournit un point d'accès unique aux services vAPI. Pour obtenir la liste des paramètres généraux que vous pouvez configurer pour ce service, reportez-vous à <a href="#">vAPI Endpoint</a> .

## Service Auto Deploy

vSphere Auto Deploy utilise le service Auto Deploy pour une mise en cache sans état d'ESXi. Vous pouvez modifier les propriétés de configuration par défaut du service Auto Deploy.

Auto Deploy et le service Auto Deploy sont installés dans le cadre de l'installation de vCenter Server.

Propriété	Valeur par défaut	Description
cache_size_GB	2	Taille du cache d'Auto Deploy en giga-octets. Taille maximale des téléchargements d'une image ou d'un profil d'hôte d'ESXi.
loglevel	INFO	Niveau de journal d'Auto Deploy par défaut. Inclut des informations, des avertissements, des erreurs et des erreurs irrémédiables.
managementport	6502	Port de gestion d'Auto Deploy. Port sur lequel les interfaces qui créent des règles pour Auto Deploy, par exemple vSphere PowerCLI, communiquent.
serviceport	6501	Port du service Auto Deploy. Auto Deploy utilise ce port pour mettre sous tension des hôtes ESXi.

## Content Library Service

Content Library Service permet une gestion simple et efficace des modèles OVF, des images ISO et des scripts pour les administrateurs vSphere. Il permet de synchroniser le contenu entre les instances de vCenter Server.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Délai d'expiration de la fin de la session de téléchargement (en millisecondes)	300000	Délai d'expiration de la session de téléchargement en millisecondes. La session de téléchargement indique la durée de téléchargement du contenu depuis un élément de la bibliothèque de contenu.
Forcer le protocole HTTP pour la synchronisation de la bibliothèque	false	Force les transferts de données à utiliser le protocole HTTP au lieu du protocole HTTPS, quel que soit le protocole de l'URL d'abonnement. L'utilisation du protocole HTTP accélère le transfert de fichiers, mais peut entraîner des problèmes si les bibliothèques de contenu incluent des informations confidentielles.
Intervalle de nettoyage de la mémoire (en minutes)	60	Intervalle en minutes de nettoyage de la mémoire de la bibliothèque de contenu. Le nettoyage de la mémoire supprime les données et fichiers de la bibliothèque de contenu qui ne sont plus utilisés.
Nombre maximal de tentatives de nettoyage de la mémoire	5	Nombre de tentatives de nettoyage de la bibliothèque de contenu après l'échec de la suppression des fichiers. Le nettoyage de la mémoire supprime les données et fichiers de la bibliothèque de contenu qui ne sont plus utilisés.
Heure de début du nettoyage de la mémoire	22	Heure à laquelle le nettoyage de la mémoire de la bibliothèque de contenu démarre.
Heure d'arrêt du nettoyage de la mémoire	8	Heure à laquelle le nettoyage de la mémoire de la bibliothèque de contenu s'arrête.
Synchronisation automatique de bibliothèque activée	vrai	Active la synchronisation automatique des bibliothèques de contenu abonnées.
Intervalle d'actualisation de la synchronisation automatique de la bibliothèque (en minutes)	240	Intervalle entre deux synchronisations automatiques consécutives de la bibliothèque de contenu abonnée, Exprimé en minutes.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Intervalle d'actualisation des paramètres de synchronisation automatique de la bibliothèque (en secondes)	600	Intervalle d'actualisation des paramètres de synchronisation automatique de la bibliothèque abonnée, en secondes. Si vous modifiez l'intervalle d'actualisation, vous devez redémarrer vCenter Server
Heure de début de la synchronisation automatique de bibliothèque	20	Heure à laquelle la synchronisation automatique d'une bibliothèque de contenu abonnée démarre.
Heure d'arrêt de la synchronisation automatique de bibliothèque	7	Heure à laquelle la synchronisation automatique d'une bibliothèque de contenu abonnée s'arrête. La synchronisation automatique s'arrête jusqu'à l'heure de début.
Délai d'expiration en cas d'arrêt de la progression de la préparation des fichiers de bibliothèque (en minutes)	30	Délai d'expiration de la préparation des fichiers de la bibliothèque de contenu abonnée, en minutes.
Délai d'expiration de la connexion HTTP de la bibliothèque (en millisecondes)	500000	Délai d'expiration de la connexion HTTP de la bibliothèque abonnée, en millisecondes.
Délai d'expiration de la connexion du socket HTTP de la bibliothèque (en millisecondes)	300000	Délai d'expiration du socket de connexion HTTP de la bibliothèque abonnée, en millisecondes.
Nombre maximal d'éléments de synchronisation simultanée de la bibliothèque	5	Nombre maximal d'éléments synchronisés en simultanée de chaque bibliothèque abonnée.
Délai d'expiration de la fin de la session de mise à jour (en millisecondes)	300000	Délai d'expiration de la session de mise à jour, en millisecondes. La session de mise à jour permet de télécharger du contenu dans un élément de bibliothèque.

**Note** Vous devez vous connecter avec le rôle Administrateur ou Administrateur de la bibliothèque de contenu pour pouvoir modifier les paramètres de Content Library Service

## Propriétés de Transfer Service

Le service de transfert vous permet de déplacer du contenu, par exemple des modèles de machines virtuelles, des scripts et des images ISO entre des sites et des instances de vCenter Server. Le service de transfert dispose d'un ensemble de propriétés configurables que vous pouvez modifier en fonction des besoins de votre environnement virtuel.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Vidage forcé pour l'intervalle de sortie	45	Intervalle entre vidages forcés vers le flux de sortie, en secondes.
Taille du tampon client HTTP	262144	Taille de la mémoire tampon du flux d'entrée du client HTTP lors des transferts, en octets.
Délai d'expiration du socket client HTTP	180	Délai d'expiration du socket du client HTTP, en secondes.
Délai d'expiration de la gestion des demandes HTTP	120	Délai d'expiration de la gestion des demandes pour les transferts HTTP, au terme duquel l'état d'indisponibilité du service est renvoyé au client, en secondes.
Taille du tampon pour le socket HTTP	2048	Taille du tampon du socket client HTTP, en octets.
Taille du tampon pour les flux E/S intermédiaires	131072	Taille maximale du tampon placé entre les flux d'entrée et de sortie lors d'un transfert, en octets.
Consommation maximale de bande passante	0	Seuil d'utilisation de bande passante pour tous les transferts, en mégabits par seconde (Mbits/s). 0 signifie bande passante illimitée.
Nombre maximal de transferts de propriété simultanés	5	Limite des transferts simultanés pour les fichiers prioritaires. Si cette limite est dépassée, les transferts sont mis en file d'attente. Ce pool de threads est utilisé uniquement pour transférer des objets prioritaires.
Nombre maximal de transferts simultanés	20	Limite des transferts simultanés. Si cette limite est dépassée, les transferts sont mis en file d'attente.
Délai d'expiration du socket de connexion NFC	120	Délai d'expiration du socket pour une connexion NFC, en secondes. Une connexion NFC est ouverte uniquement lors de l'interaction avec une banque de données.
Délai d'écriture des disques NFC au format Thick eager-zeroed	5400	Délai d'expiration d'écriture de disques au format Thick Eager-Zeroed pour une connexion NFC, en secondes. Ce délai d'expiration doit être plus grand que le délai d'expiration du socket de la connexion NFC. Une connexion NFC est ouverte uniquement lors d'une interaction avec une banque de données.

## Service VMware Open Virtualization Format

Le service Open Virtualization Format permet le provisionnement de machines virtuelles basé sur OVF. Vous pouvez modifier les propriétés de configuration de ce service.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Délai d'expiration de session d'exportation OVF	5	Période au terme de laquelle la session d'exportation OVF expire. en minutes.
Délai d'expiration de session d'importation OVF	10	Temps d'attente au terme duquel la session d'importation OVF expire. en minutes.

## Service Image Builder

Le service Image Builder permet de gérer et de personnaliser les profils d'image.

Propriété	Valeur par défaut	Description
cacheSize_GB	2	Taille du cache d'Image Builder en gigaoctets.
httpPort	8099	Port de service Web du dépôt d'Image Builder. Ne peut pas être modifié.
loglevel	INFO	Le niveau de journal par défaut d'Image Builder. Inclut des informations, des avertissements, des erreurs et des erreurs irrécupérables.
vmomiPort	8098	Point de terminaison de l'API du service Image Builder. Ne peut pas être modifié.

## VMware Performance Charts Service

Le service relatif aux diagrammes de présentation des performances est un service vCenter Server qui collecte et traite des données statistiques de performances pour les entités gérées afin de créer des rapports à un format graphique qui est ensuite transmis à vSphere Web Client.

Propriété	Valeur par défaut	Description
log4j.additivity.com.vmware.vim.common	FALSE	Spécifie si la sortie de journal du module « com.vmware.vim.common » doit aller à ses appenders parent.
log4j.additivity.com.vmware.vim.srs	FALSE	Spécifie si la sortie de journal du module « com.vmware.vim.srs » doit aller à ses appenders parent.
log4j.additivity.com.vmware.vim.stats	FALSE	Spécifie si la sortie de journal du module « com.vmware.vim.stats » doit aller à ses appenders parent.

Propriété	Valeur par défaut	Description
log4j.appender.CONSOLE1	org.apache.log4j.ConsoleAppender	Définit l'appender « CONSOLE1 ».
log4j.appender.CONSOLE1.layout	org.apache.log4j.PatternLayout	Spécifie le type de présentation du fichier journal pour l'appender « CONSOLE1 ».
log4j.appender.CONSOLE1.layout.ConversionPattern	%d{yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX} [%t %x %-5p %c] %m%n	Configure le format des messages de fichier journal envoyés à l'appender « CONSOLE1 ».
log4j.appender.LOGFILE	com.vmware.log4j.appender.NonAppendingRollingFileAppender	Définit l'appender « LOGFILE ».
log4j.appender.LOGFILE.Append	true	Spécifie si le fichier de sortie de l'appender « LOGFILE » doit être ouvert en mode append (ajouter) ou truncate (tronquer). True=ajouter, False=tronquer.
log4j.appender.LOGFILE.File	\${vim.logdir}/stats.log	Configure le chemin du fichier de destination des messages de l'appender « LOGFILE ».
log4j.appender.LOGFILE.layout	org.apache.log4j.PatternLayout	Spécifie le type de présentation du fichier journal pour l'appender « LOGFILE ».
log4j.appender.LOGFILE.layout.ConversionPattern	%d{yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX} [%t %x %-5p %c] %m%n	Configure le format des messages de fichier journal envoyés à l'appender « LOGFILE ».
log4j.appender.LOGFILE.MaxBackupIndex	10	Définit le nombre maximal de fichiers journaux de sauvegarde à conserver.
log4j.appender.LOGFILE.MaxFileSize	5 Mo	Conditionne la taille maximale du fichier de sauvegarder avant la rotation de leur contenu par rapport aux fichiers de sauvegarde.
log4j.logger.com.vmware.vim.common	INFO, LOGFILE	Configure le niveau de journalisation et les appenders du module « com.vmware.vim.common ».
log4j.logger.com.vmware.vim.srs	INFO, LOGFILE	Configure le niveau de journalisation et les appenders du module « com.vmware.vim.srs ».
log4j.logger.com.vmware.vim.stats	INFO, LOGFILE	Configure le niveau de journalisation et les appenders du module « com.vmware.vim.stats ».
log4j.logger.org.apache	WARN	Configure le niveau de journalisation et les appenders du module « org.apache ».
log4j.rootLogger	ERROR, LOGFILE	Configure le niveau de journalisation et les appenders du module « log4j.rootLogger ».

## VMware vSphere Authentication Proxy

Le service VMware vSphere Authentication Proxy permet de joindre les hôtes ESXi sans surveillance à un domaine Active Directory en utilisant un compte ayant des privilèges délégués, ce qui améliore la sécurité des hôtes démarrés par PXE, ainsi que des hôtes provisionnés avec Auto Deploy.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Domaine	-	Domaine Active Directory auquel les hôtes ESXi doivent être joints.
Utilisateur du domaine	-	Compte Active Directory avec privilèges délégués pour rejoindre le domaine utilisé pour joindre les hôtes ESXi.
Mot de passe utilisateur du domaine	-	Mot de passe du compte spécifié dans le domaine utilisateur.

## VMware vSphere ESXi Dump Collector

Le service vSphere ESXi Dump Collector collecte les vidages mémoire des hôtes distants.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Port UDP du serveur de vidage mémoire (1025-9999)	6500	Port par défaut sur lequel le serveur de vidage mémoire communique.
Taille maximale de référentiel (1-10 Go)	2	Taille maximale du référentiel de vidage mémoire en gigaoctets.

## VMware vSphere Update Manager

Assure une gestion de version et de correctif automatisée et centralisée pour les hôtes ESXi et les machines virtuelles.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Télécharger des correctifs au démarrage du service	vrai	Contrôle s'il convient ou non de télécharger des correctifs lors du démarrage du service.  Cette option ne prend pas effet lors du premier démarrage du service après le déploiement. Cette option s'applique lors des démarrages et redémarrages suivants du service.
Niveau de journalisation	INFO	Contrôle les messages de journal que vSphere Update Manager écrira dans ses fichiers journaux.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Port SOAP	8084	Port utilisé par le plug-in vSphere Update Manager Client pour se connecter au serveur SOAP de vSphere Update Manager.
Port du serveur Web	9084	Port HTTP utilisé par les hôtes ESXi pour accéder aux fichiers des correctifs d'hôtes à partir du serveur vSphere Update Manager.
Port Web SSL	9087	Port HTTPS utilisé par le plug-in de vSphere Update Manager Client pour télécharger les fichiers de mise à niveau d'hôtes sur le serveur vSphere Update Manager.

## vAPI Endpoint

vAPI Endpoint fournit un point d'accès unique aux services vAPI. Vous pouvez modifier les propriétés du service vAPI Endpoint.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Nombre maximal de threads d'exécution du point de terminaison [default]	300	Nombre maximal de threads d'exécution pour vAPI Endpoint.
Nombre minimal de threads de rechange du point de terminaison [default]	10	Nombre minimal de threads toujours actifs pour vAPI Endpoint.
Taille de la file d'attente du point de terminaison [default]	50	Nombre maximal de tâches pouvant être mises en file d'attente pour vAPI Endpoint.
Délai d'exécution de la diffusion de [router]	30	Période au terme de laquelle les requêtes de routage de diffusion vAPI expirent, en secondes.
Délai d'attente des requêtes IS fédérées de [router]	30	Délai d'attente des requêtes Inventory Service fédérées, en secondes.
Taille maximale du cache en mémoire de [router]	10	Taille maximale du cache d'identifiant utilisé pour le routage des appels vAPI entre nœuds de gestion. Mesurée en méga-octets.
Nombre de threads de délai d'attente de diffusion de [router]	3	Nombre de threads qui gèrent les délais d'attente de diffusion des vAPI.
Nombre de threads de contrôle des requêtes IS fédérées de [router]	10	Nombre de threads qui contrôlent les requêtes Inventory Service fédérées pour le routage vAPI.
Nombre de threads d'exécution des requêtes IS fédérées de [router]	20	Nombre de threads qui effectuent les requêtes Inventory Service fédérées pour le routage vAPI.



Propriété	Valeur par défaut	Description
Autorisation d'utilisation des jetons de support	Activé	Vous pouvez utiliser les jetons SAML au porteur en complément des jetons détenteurs de clé (HoK, Holder of Key). Les jetons au porteur n'effectuent pas de vérification cryptographique de l'identité du client. Leur sécurité est suffisante uniquement lorsqu'ils sont utilisés sur une connexion chiffrée.
Composants CloudVM	authz,com.vmware.cis,com.vmware.content,com.vmware.transfer,com.vmware.vapi,com.vmware.vapi.rest.navigation,com.vmware.vapi.vcenter,com.vmware.vcenter.inventory	Liste séparée par des virgules de composants VMware qui nécessitent l'utilisation d'identifiants. Les identifiants doivent être qualifiés par un ID de nœud de gestion. La liste ne doit pas contenir d'espaces.  <b>Attention</b> La modification de la liste peut provoquer des pannes système. Modifiez ce paramètre uniquement dans le cadre d'une procédure de maintenance VMware.
Authentification par cookie	Activé	Active ou désactive l'authentification par cookie. Si vous activez l'authentification par cookie, l'ID de session est renvoyé dans un cookie. Si vous la désactivez, le cookie est renvoyé dans l'en-tête.
Autorisation d'ouverture de session avec des informations d'identification	Activé	Les utilisateurs de vAPI peuvent s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe en complément d'un jeton SAML.
Active l'authentification de base REST	Activé	Active le service de connexion pour l'authentification simple via nom d'utilisateur et mot de passe.
Taille de demande maximale autorisée	204800	Taille de demande maximale autorisée, en octets. Définissez cette option sur 0 pour la désactiver.
Nombre maximal de demandes en vol.	2 000	Nombre maximal autorisé de demandes en vol. Définissez cette option sur 0 pour la désactiver.  <b>Note</b> Les demandes en vol consomment de la mémoire. Si vous augmentez ce paramètre, vous devez augmenter la mémoire du composant de point de terminaison.
Nombre maximal de connexions simultanées au service VIM	10	Nombre maximal de connexions simultanées autorisées au service VIM

Propriété	Valeur par défaut	Description
Âge maximal des demandes	14400	Antériorité maximale des demandes en secondes.
Nombre maximal de sessions	1 000	Nombre maximal de sessions autorisées. Si vous laissez la valeur vide, le nombre maximal de sessions autorisées est de 10 000.
Délai d'inactivité maximal des sessions	3600000	Période maximale d'inactivité d'une session entre demandes, en millisecondes.
Durée de vie maximale des sessions	172800000	Durée de vie maximale des sessions, en millisecondes. Utilisée pour capturer les longues sessions.
Durée de vie minimale des sessions	86400000	Durée de vie minimale des sessions en millisecondes, utilisée pour les jetons renouvelables.
Intervalle de reconfiguration	240	Intervalle entre les tentatives de reconfiguration, en secondes.
Taux de demande des appels anonymes	3000	Taux maximal de demandes des appels anonymes. Définissez cette option sur 0 pour la désactiver.
Taux de demande des demandes autorisées	3800	Taux maximal de demandes des appels autorisés. Définissez cette option sur 0 pour la désactiver.
Intervalle de taux de demande des appels anonymes	60	Intervalle de taux de demandes des appels anonymes, en secondes. Il s'agit de la période pendant laquelle seuls les taux de demandes des appels anonymes sont autorisés. Définissez cette option sur 0 pour la désactiver.

**Note** vAPI Endpoint limite le nombre de demandes entrantes au taux de demandes des appels anonymes par intervalle de taux de demandes des appels anonymes. Par exemple, si le taux est défini sur 50 secondes et que l'intervalle est défini sur 60 secondes, le système autorise jusqu'à 50 appels par minute.

Tous les appels dépassant la limite renvoient une erreur de serveur occupé.

Propriété	Valeur par défaut	Description
Intervalle de taux de demande des appels autorisés	60	Intervalle de taux de demandes des appels autorisés, en secondes. Il s'agit de la période pendant laquelle seules les demandes autorisées http.authorized.request.rate.count sont permises. Définissez cette option sur 0 pour la désactiver.
Délai d'expiration du socket	0	Délai d'expiration du socket (SO_TIMEOUT), mesuré en millisecondes, qui est utilisé lors de l'exécution d'une méthode. Une valeur de délai d'expiration de 0 est interprétée comme un délai d'expiration infini.
Délai d'expiration des connexions HTTP pour les fournisseurs de vAPI	300000	Délai d'expiration des connexions HTTP aux fournisseurs vAPI, en millisecondes.
Tolérance de l'horloge des jetons	1 000	Tolérance de l'horloge pour les jetons d'authentification, en secondes.
Désérialisation d'URL (POST-as-GET)	Activé	Active ou désactive la désérialisation d'URL (POST as GET).
Utilisateur de la solution vAPI Endpoint	Généré au moment de l'installation	Utilisateur de la solution vAPI Endpoint.  <b>Attention</b> Ne modifiez pas cette valeur. La modification de ce paramètre sans mise à jour des paramètres associés peut provoquer une panne du composant.

# Utilisation de Enhanced Linked Mode

# 4

Le mode Enhanced Linked Mode lie plusieurs systèmes vCenter Server en utilisant un ou plusieurs Platform Services Controllers. Grâce à ce mode, vous pouvez visualiser les données et effectuer des recherches dans tous les systèmes vCenter Server liés. Il réplique les rôles, autorisations, licences et autres données clés entre les systèmes.

Le mode Enhanced Linked Mode fournit les fonctionnalités suivantes pour les systèmes vCenter Server sous Windows et vCenter Server Appliance :

- Vous pouvez vous connecter à tous les systèmes vCenter Server liés simultanément avec un seul nom d'utilisateur et un seul mot de passe.
- Vous pouvez consulter les inventaires de tous les systèmes vCenter Server liés dans vSphere Web Client et y effectuer des recherches.
- Les rôles, autorisations, licences, balises et stratégies sont répliqués sur les systèmes vCenter Server liés.

Pour associer des systèmes vCenter Server en mode Enhanced Linked Mode, connectez-les au même Platform Services Controller ou à des Platform Services Controllers qui partagent un même domaine vCenter Single Sign-On.

Le mode Enhanced Linked Mode nécessite le niveau de licence vCenter Server Standard et n'est pas pris en charge avec vCenter Server Foundation ou vCenter Server Essentials.

Dans vSphere 5.5 et versions antérieures, le mode Linked Mode s'appuyait sur Microsoft ADAM pour assurer la réplication. Depuis vSphere 6.0, le Platform Services Controller se charge de la réplication et ADAM n'est donc plus nécessaire. En raison de la modification architecturale apportée, vous devez isoler les systèmes vCenter Server 5.5 de tous les groupes Linked Mode avant la mise à niveau de ces systèmes vers vCenter Server 6.0. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Mise à niveau vSphere*.

# Configurer la communication entre ESXi, vCenter Server et vSphere Web Client

## 5

Par défaut, vSphere Web Client utilise les ports 80 et 443 pour communiquer avec vCenter Server et les hôtes ESXi.

Configurez votre pare-feu pour permettre la communication entre vSphere Web Client et vCenter Server en ouvrant les ports 80 et 443.

vCenter Server agit en tant que service Web. Si votre environnement exige l'utilisation d'un proxy Web, vCenter Server peut fonctionner avec un proxy comme n'importe quel autre service Web.

# Configurer les hôtes et vCenter Server

# 6

La configuration des hôtes ESXi, des systèmes vCenter Server et de vSphere Web Client implique plusieurs tâches.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Configuration d'hôte](#)
- [Synchronisation des horloges sur le réseau vSphere](#)

## Configuration d'hôte

Avant de créer des machines virtuelles sur vos hôtes, vous devez les configurer pour garantir qu'elles disposent d'une gestion de licences, d'un accès de réseau et de stockage et de paramètres de sécurité corrects.

Pour obtenir des informations sur la configuration d'un hôte, consultez les informations de configuration du composant vSphere en question dans les documentations *Sécurité vSphere*, *Stockage vSphere* et *Mise en réseau vSphere*.

## Configurer le périphérique de démarrage sur un hôte ESXi

Sur les serveurs exécutant ESXi, vous pouvez sélectionner le périphérique à partir duquel le serveur démarre.

### Procédure

- 1 Sélectionnez un hôte dans l'inventaire.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **Processeurs** et cliquez sur **Options de démarrage**.
- 4 Sélectionnez un périphérique de démarrage dans le menu déroulant.
- 5 (Facultatif) Pour redémarrer immédiatement depuis le périphérique que vous avez sélectionné, sélectionnez **Appliquer et redémarrer à OK**.

Si vous ne choisissez pas **Appliquer et redémarrer à OK**, le nouveau paramètre prend effet au démarrage suivant de l'hôte.

- 6 Cliquez sur **OK**.

## Configurer les paramètres de la machine virtuelle de l'agent

Vous pouvez définir les paramètres de banque de données et de réseau des machines virtuelles d'agent ESX que vous déployez sur un hôte.

Un agent ESX est une machine virtuelle (ou une machine virtuelle et un VIB (vSphere Installation Bundle)) qui étend les fonctions d'un hôte ESXi pour fournir des services supplémentaires nécessaires à une solution vSphere.

Par exemple, une solution peut nécessiter un filtre réseau donné ou une configuration de pare-feu spécifique pour fonctionner. Une solution peut utiliser un agent ESX pour la connexion au vSphere Hypervisor et étendre l'hôte avec des fonctions propres à cette solution. Par exemple, l'agent ESX peut filtrer le trafic réseau, faire office de pare-feu ou collecter d'autres informations sur les machines virtuelles de l'hôte.

Lorsque vous définissez les paramètres réseau et de banque de données des agents ESX sur un hôte, tous les agents ESX que vous déployez sur l'hôte utiliseront cette configuration réseau et de banque de données.

---

**Important** Les agents ESX ne sont pas déployés si vous ne définissez pas les paramètres réseau et de banque de données.

---

### Procédure

- 1 Sélectionnez un hôte dans l'inventaire de vSphere Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **Paramètres de la VM de l'agent**.  
Les paramètres actuels des agents ESX définis sur l'hôte s'affichent.
- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Dans le menu déroulant **Banque de données**, sélectionnez une banque de données sur laquelle déployer les machines virtuelles de l'agent ESX.
- 6 Dans le menu déroulant **Réseau**, sélectionnez un réseau pour connecter les agents ESX.
- 7 Cliquez sur **OK**.

### Étape suivante

Pour plus d'informations sur les agents ESX et le gestionnaire d'agent ESX, voir *Développement et déploiement des solutions vSphere, des vServices et des agents ESX*.

## Définir les attributs d'hôte avancés

Vous pouvez définir les attributs avancés d'un hôte.

---

**Attention** La modification des options avancées est considérée comme non prise en charge. En général, les paramètres par défaut donnent un résultat optimal. Modifiez les options avancées uniquement lorsque vous recevez des instructions spécifiques du support technique de VMware ou d'un article de la base de connaissances.

---

### Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans vSphere Client.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Sous **Système**, cliquez sur **Paramètres système avancés**.
- 4 Dans Paramètres système avancés, sélectionnez l'élément approprié.
- 5 Cliquez sur le bouton **Modifier** et modifiez la valeur.
- 6 Cliquez sur **OK**.

## Synchronisation des horloges sur le réseau vSphere

Assurez-vous que les horloges de tous les composants sur le réseau vSphere sont synchronisées. Si les horloges des machines physiques de votre réseau vSphere ne sont pas synchronisées, les certificats SSL et les jetons SAML, qui sont sensibles au temps, risquent de ne pas être reconnus comme étant valides dans les communications entre les machines réseau.

Des horloges non synchronisées peuvent entraîner des problèmes d'authentification, ce qui peut causer l'échec de l'installation ou empêcher le démarrage du service `vmware-vpxd` de vCenter Server Appliance.

Des incohérences de temps dans vSphere peuvent entraîner l'échec du premier démarrage sur différents services, selon l'heure de l'environnement et la synchronisation actuelle de l'heure. Des problèmes se produisent généralement lorsque l'hôte ESXi cible pour le vCenter Server Appliance de destination n'est pas synchronisé avec les serveurs NTP. De même, des problèmes peuvent survenir si le vCenter Server Appliance de destination migre vers un hôte ESXi paramétré avec une heure différente en raison du DRS entièrement automatisé.

Pour éviter les problèmes de synchronisation, assurez-vous que les éléments suivants soient corrects avant l'installation, la migration ou la mise à niveau de vCenter Server Appliance.

- L'hôte ESXi cible sur lequel le vCenter Server Appliance de destination doit être déployé est synchronisé avec les serveurs NTP.
- L'hôte ESXi qui exécute le vCenter Server Appliance source est synchronisé avec les serveurs NTP.



- Lors de la mise à niveau ou la migration, si le vCenter Server Appliance est connecté à un Platform Services Controller externe, assurez-vous que l'hôte ESXi qui exécute le Platform Services Controller externe est synchronisé avec les serveurs NTP.
- Si vous effectuez la mise à niveau ou la migration, vérifiez que le vCenter Server ou le vCenter Server Appliance source et le Platform Services Controller externe sont configurés avec l'heure correcte.

Assurez-vous que toute machine hôte Windows sur laquelle vCenter Server s'exécute est synchronisée avec le serveur NTP (Network Time Server). Consultez l'article [1318](#) de la base de connaissances.

Pour synchroniser les horloges ESXi avec un serveur NTP, vous pouvez utiliser VMware Host Client. Pour plus d'informations sur la modification de la configuration de l'heure d'un hôte ESXi, reportez-vous à *Gestion des hôtes uniques vSphere*.

Pour découvrir comment modifier les paramètres de synchronisation de l'heure pour vCenter Server Appliance, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres de synchronisation horaire dans vCenter Server Appliance » dans *Configuration de vCenter Server Appliance*.

Pour découvrir comment modifier la configuration de l'heure pour un hôte, reportez-vous à la section « Modifier la configuration de l'heure pour un hôte » dans *Gestion de vCenter Server et des hôtes*.

## Modifier la configuration de l'heure pour un hôte

Vous pouvez configurer les paramètres de temps sur un hôte manuellement, ou vous pouvez synchroniser l'heure et la date de l'hôte en utilisant un serveur NTP.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'hôte dans l'inventaire vSphere.
- 2 Sélectionnez **Configurer**.
- 3 Sous Système, sélectionnez **Configuration de l'heure** et cliquez sur **Modifier**.

#### 4 Sélectionnez une option pour régler l'heure et la date de l'hôte.

Option	Description
<b>Configurer manuellement la date et l'heure sur cet hôte</b>	Réglez l'heure et la date de l'hôte manuellement.
<b>Utilisez le protocole NTP (Network Time Protocol) (activer le client NTP)</b>	<p>Synchronisez l'heure et la date de l'hôte avec un serveur NTP. Le service NTP sur l'hôte relève périodiquement le temps et la date à partir du serveur NTP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="632 443 1431 512">Dans la zone de texte <b>Serveurs NTP</b>, saisissez les adresses IP ou les noms d'hôte des serveurs NTP que vous souhaitez utiliser.</li> <li data-bbox="632 520 1431 842">           Dans le menu déroulant <b>Stratégie de démarrage du service NTP</b>, sélectionnez une option pour démarrer et arrêter le service NTP sur l'hôte.           <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 611 1431 701">■ <b>Démarrer et arrêter avec l'utilisation des ports</b> - Démarre ou arrête le service NTP lorsque le port client NTP est activé ou désactivé pour l'accès au profil de sécurité de l'hôte.</li> <li data-bbox="671 709 1431 779">■ <b>Démarrer et arrêter avec l'hôte</b> - Démarre et arrête le service NTP lorsque l'hôte démarre ou s'arrête.</li> <li data-bbox="671 787 1431 842">■ <b>Démarrer et arrêter manuellement</b> - Permet un démarrage manuel et l'arrêt du service NTP.</li> </ul> </li> </ol> <p>Vous pouvez utiliser les boutons <b>Démarrer</b>, <b>Arrêter</b> ou <b>Redémarrer</b> pour contrôler manuellement l'état du service NTP à tout moment. Ce processus manuel contourne la stratégie de démarrage sélectionnée pour le service NTP. Pour la règle <b>démarrer et arrêter manuellement</b>, vous utilisez toujours les boutons pour contrôler l'état du service NTP.</p>

#### 5 Cliquez sur **OK**.

# Configuration du programme d'amélioration du produit

# 7

Si vous décidez de participer au programme d'amélioration du produit, des informations anonymes sont envoyées à VMware dans le but d'améliorer la qualité, la fiabilité et la fonctionnalité des produits et des services de VMware.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Catégories d'informations envoyées à VMware](#)
- [Joindre le programme d'amélioration du produit dans vSphere Web Client](#)

## Catégories d'informations envoyées à VMware

Ce produit participe au CEIP (Programme d'amélioration du produit) VMware.

Les détails concernant les données recueillies via le CEIP et les fins auxquelles elles sont utilisées par VMware sont définis dans le Centre d'approbation et d'assurance à l'adresse <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>. Pour rejoindre ou quitter le CEIP pour ce produit, consultez [Joindre le programme d'amélioration du produit dans vSphere Web Client](#).

## Joindre le programme d'amélioration du produit dans vSphere Web Client

Vous pouvez à tout moment décider de joindre votre instance de vCenter Server au programme d'amélioration du produit (CEIP) ou de l'en retirer.

### Conditions préalables

Obtenez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateur.

### Procédure

- 1 Sur la page de connexion de vSphere Web Client, connectez-vous à l'instance de vCenter Server en utilisant les informations d'identification du compte d'administrateur.
- 2 Sur la page d'accueil de vSphere Web Client, cliquez sur **Administration**.
- 3 Sous Déploiement, cliquez sur **Programme d'amélioration du produit**.
- 4 Cliquez sur **Joindre** pour activer le programme d'amélioration du produit ou **Quitter** pour désactiver le programme.

### Étape suivante

Pour retirer votre hôte du CEIP ou l'y associer de nouveau, reportez-vous à la section *Quitter ou rejoindre le programme d'amélioration du produit* dans la documentation Gestion des hôtes uniques vSphere - VMware Host Client.

# Organisation de votre inventaire



Prévoyez la manière dont vous allez configurer votre environnement virtuel. Une mise en œuvre importante de vSphere peut contenir plusieurs centres de données virtuels avec un agencement complexe des hôtes, des clusters, des pools de ressources et des réseaux. Cela pourrait impliquer plusieurs systèmes vCenter Server connectés à l'aide d'Enhanced Linked Mode. De plus petites réalisations pourraient exiger un centre de données virtuel simple avec une topologie beaucoup moins complexe. Indépendamment de l'échelle de votre environnement virtuel, vous devez envisager la manière dont les machines virtuelles qu'il prend en charge vont être utilisées et gérées.

Voici les questions auxquelles vous devez répondre lorsque vous créez et organisez un inventaire des objets virtuels :

- Quelques machines virtuelles exigeront-elles des ressources dédiées ?
- Quelques machines virtuelles rencontreront-elles des pointes périodiques dans la charge de travail ?
- Quelques machines virtuelles devront-elles être gérées en tant que groupes ?
- Souhaitez-vous utiliser plusieurs commutateurs vSphere standard ou un seul vSphere Distributed Switch par centre de données ?
- Voulez-vous utiliser vMotion et la gestion des ressources distribuée avec certaines machines virtuelles mais pas d'autres ?
- Quelques objets virtuels exigeront-ils un ensemble d'autorisations de système, alors que d'autres objets exigeront un ensemble différent d'autorisations ?

Le volet gauche de vSphere Web Client affiche votre inventaire vSphere. Vous pouvez ajouter et arranger des objets comme vous le souhaitez avec les restrictions suivantes :

- le nom d'un objet d'inventaire doit être unique avec son parent.
- les noms de vApp doivent être uniques dans la vue de machines virtuelles et de modèles.
- des autorisations de système sont héritées et en cascade.

## Tâches d'organisation de votre inventaire

Remplir et organiser votre inventaire implique les activités suivantes :

- Créer des centres de données.
- Ajouter des hôtes aux centres de données.
- Organiser les objets d'inventaire dans des dossiers.
- Configurer la mise en réseau à l'aide de commutateurs standard vSphere ou de vSphere Distributed Switches. Vous devez configurer la mise en réseau VMkernel pour les services que vous souhaitez utiliser, comme vMotion, le stockage TCP/IP, VMware vSAN™ et Fault Tolerance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Mise en réseau vSphere*.
- Configurer des systèmes de stockage et créer des objets d'inventaire de banque de données pour fournir des conteneurs logiques aux périphériques de stockage de votre inventaire. Reportez-vous à la section *Stockage vSphere*.
- Créer des clusters pour consolider les ressources allouées à plusieurs hôtes et machines virtuelles. Vous pouvez activer vSphere HA et vSphere DRS pour améliorer la disponibilité et rendre la gestion des ressources plus flexible. Pour plus d'informations sur la configuration de vSphere HA, reportez-vous à *Disponibilité vSphere* et pour plus d'informations sur la configuration de vSphere DRS, reportez-vous à *Gestion des ressources vSphere*.
- Créer des pools de ressources pour fournir des abstractions logiques et une gestion flexible des ressources dans vSphere. Les pools de ressources peuvent être regroupés en hiérarchies et utilisés pour partitionner hiérarchiquement les ressources CPU et mémoire disponibles. Consultez *Gestion des ressources vSphere* pour plus d'informations.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Créer des centres de données](#)
- [Ajouter un hôte](#)
- [Créer un dossier](#)
- [Création de clusters](#)
- [Configurer un cluster dans vSphere Client](#)
- [Extension des clusters](#)

## Créer des centres de données

Un centre de données virtuel est un conteneur de tous les objets d'inventaire nécessaires pour former un environnement entièrement opérationnel pour les machines virtuelles. Vous pouvez créer plusieurs centres de données pour organiser des ensembles d'environnements. Par exemple, vous pouvez créer un centre de données pour chaque unité d'organisation de votre entreprise ou créer des centres de données pour des environnements haute performance et d'autres pour des machines virtuelles moins exigeantes.

### Conditions préalables

Dans vSphere Client, vérifiez que vous disposez d'autorisations suffisantes pour créer un objet de centre de données.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'objet vCenter Server.
- 2 Sélectionnez **Actions > Nouveau centre de données**.
- 3 Renommez le centre de données et cliquez sur **OK**.

### Étape suivante

Ajouter des hôtes, des clusters, des pools de ressources, des vApp, une mise en réseau, des banques de données et des machines virtuelles au centre de données.

## Ajouter un hôte

Vous pouvez ajouter des hôtes sous un objet de centre de données, un objet de dossier ou un objet de cluster. Si un hôte contient des machines virtuelles, ces machines virtuelles sont ajoutées à l'inventaire en même temps que l'hôte.

Vous pouvez également ajouter des hôtes à un cluster DRS, pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à *Gestion des ressources vSphere*.

### Conditions préalables

- Vérifiez qu'un centre de données ou un dossier existe dans l'inventaire.
- Procurez-vous le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur racine pour l'hôte.
- Vérifiez que les hôtes derrière un pare-feu peuvent communiquer avec le système vCenter Server et tous les autres hôtes par le port 902 ou par un autre port personnalisé configuré.
- Vérifiez que tous les supports de NFS montés sur l'hôte sont activés.
- Pour ajouter un hôte avec plus de 512 LUN et 2 048 chemins d'accès à l'inventaire vCenter Server, vérifiez que l'instance de vCenter Server est adaptée à un grand ou très grand environnement.
- Vérifiez que vous disposez des privilèges appropriés. Différents ensembles de privilèges s'appliquent lorsque vous ajoutez plusieurs hôtes à un cluster et un seul hôte à un cluster ou à un centre de données. Pour plus d'informations, consultez [Privilèges requis pour les tâches courantes](#) dans la documentation de *Sécurité vSphere*.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à un centre de données ou à un dossier d'un centre de données.  
Pour ajouter des hôtes à un cluster, reportez-vous à la section *Ajouter des hôtes à un cluster dans vSphere Client*.

- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le centre de données, le cluster ou le dossier et sélectionnez **Ajouter un hôte**.
- 3 Entrez l'adresse IP ou le nom de l'hôte et cliquez sur **Suivant**.
- 4 Entrez les informations d'identification de l'administrateur et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Vérifiez le résumé de l'hôte et cliquez sur **Suivant**.
- 6 Attribuez une licence à l'hôte par le biais de l'une des méthodes suivantes.
  - Attribuer une licence existante.
  - Attribuer une nouvelle licence.
    - a Cliquez sur **Créer des licences**. L'assistant Ajouter un hôte se réduit dans Travail en cours et l'assistant Nouvelles licences s'affiche.
    - b Entrez ou copiez et collez la nouvelle clé de licence depuis Customer Connect, et cliquez sur **Suivant**.
    - c Entrez un nouveau nom pour la licence et cliquez sur **Suivant**.
    - d Vérifiez la nouvelle licence et cliquez sur **Terminer**.
- 7 Dans l'assistant Ajouter un hôte, cliquez sur **Suivant**.
- 8 (Facultatif) Sélectionnez une option de mode verrouillage pour désactiver l'accès distant du compte administrateur une fois que vCenter Server prend le contrôle de cet hôte et cliquez sur **Suivant**.
- 9 (Facultatif) Si vous ajoutez l'hôte à un centre de données ou à un dossier, sélectionnez un emplacement pour les machines virtuelles qui résident sur l'hôte et cliquez sur **Suivant**.
- 10 Passer en revue le récapitulatif et cliquer sur **Terminer**.

#### Résultats

Une nouvelle tâche indiquant l'ajout de l'hôte s'affiche dans le panneau de tâches récentes. L'opération peut prendre quelques minutes.

## Créer un dossier

Vous pouvez utiliser des dossiers pour regrouper les objets de même type pour faciliter la gestion. Par exemple, les autorisations peuvent être appliquées à des dossiers, ce qui vous permet d'utiliser des dossiers pour regrouper des objets qui devraient avoir un ensemble d'autorisations commun.

Un dossier peut contenir d'autres dossiers ou un groupe d'objets du même type. Par exemple, un seul dossier peut contenir des machines virtuelles et un autre dossier contenant des machines virtuelles, mais il ne peut pas contenir des hôtes et un dossier contenant des machines virtuelles.

Vous pouvez créer ces types de dossiers : dossiers d'hôte et de grappe, dossiers de réseau, dossiers de stockage, et dossiers de VM et de modèle.



## Procédure

- 1 Dans vSphere Client, sélectionnez un centre de données ou un autre dossier comme objet parent du dossier.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'objet parent et sélectionnez l'option de menu pour créer le dossier.

Option	Description
L'objet parent est un centre de données.	<p>Si l'objet parent est un centre de données, vous pouvez sélectionner le type de dossier à créer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez <b>Nouveau dossier &gt; Nouvel hôte et dossier de cluster</b>.</li> <li>■ Sélectionnez <b>Nouveau dossier &gt; Nouveau dossier réseau</b>.</li> <li>■ Sélectionnez <b>Nouveau dossier &gt; Nouveau dossier de stockage</b>.</li> <li>■ Sélectionnez <b>Nouveau dossier &gt; Nouveau dossier de VM et de modèle</b>.</li> </ul>
L'objet parent est un dossier.	<p>Si l'objet parent est un dossier, le nouveau dossier est du même type que le dossier parent.</p> <p>Sélectionnez <b>Nouveau dossier</b>.</p>

- 3 Saisissez le nom du dossier et cliquez sur **OK**.

## Étape suivante

Déplacez des objets dans le dossier par un clic droit et en sélectionnant l'objet **Déplacer vers**. Sélectionnez le dossier comme la destination. Vous pouvez également déplacer des objets en faisant glisser l'objet vers la destination.

## Création de clusters

Un cluster est un groupe d'hôtes. Quand un hôte est ajouté à un cluster, les ressources de l'hôte deviennent partie intégrante des ressources du cluster. Le cluster contrôle les ressources de tous les hôtes qu'il contient.

À partir de vSphere 6.7, vous pouvez créer et configurer un cluster hyperconvergé.

L'infrastructure hyperconvergée regroupe le calcul, le stockage et la mise en réseau sur une couche logicielle unique qui s'exécute sur les serveurs x86 standard.

Vous pouvez créer et configurer un cluster à l'aide de vSphere Web Client ou en utilisant le workflow simplifié Démarrage rapide dans vSphere Client. Dans la page **Démarrage rapide du cluster**, trois cartes sont disponibles pour la configuration de votre nouveau cluster.

**Tableau 8-1. Les cartes ouvrent des assistants pour modifier le nom et configurer un nouveau cluster.**

Workflow de démarrage rapide du cluster	Description
1. Cluster basics	Répertorie les services que vous avez déjà activés et permet de modifier le nom du cluster.
2. Add hosts	Ajoute des hôtes nouveaux et déjà présents dans l'inventaire de ESXi. Lorsque les hôtes sont ajoutés, il affiche le nombre total d'hôtes présents dans le cluster et la validation du contrôle de santé pour ces hôtes. À l'origine, cette carte est vide.
3. Configure cluster	Vous informe de ce qui peut être configuré automatiquement, fournit des détails sur les incompatibilités de configuration et signale les résultats du contrôle de santé du cluster via vSAN Health Service, même après la configuration du cluster.

Le bouton **Ignorer le démarrage rapide** vous invite à continuer à configurer manuellement le cluster et ses hôtes. Cliquez sur **Continuer** pour confirmer la sortie du workflow de configuration simplifiée. Une fois ignoré, il n'est pas possible de restaurer le workflow **Démarrage rapide du cluster** pour le cluster actuel.

Les clusters activent les fonctionnalités vSphere High Availability (HA), vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) et VMware vSAN.

## Créer des clusters dans vSphere Client

Vous pouvez créer un nouvel objet de cluster vide à l'aide du workflow Démarrage rapide dans vSphere Client.

Suivez les étapes de création et de configuration d'un cluster avec les paramètres par défaut. Pour utiliser le service vSAN, activez vSAN et reportez-vous à la documentation *Administration de VMware vSAN*.

### Conditions préalables

- Vérifiez que vous disposez des autorisations suffisantes pour créer un objet de cluster.
- Vérifiez qu'il existe un centre de données (ou un dossier d'un centre de données) dans l'inventaire.
- Vérifiez que les hôtes ont la même version et le même niveau de correctif d'ESXi.
- Procurez-vous le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur racine pour l'hôte.
- Vérifiez que les hôtes n'ont pas une configuration vSAN ou de mise en réseau manuelle.

### Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un centre de données.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le centre de données et sélectionnez **Nouveau cluster**.
- 3 Saisissez un nom pour le cluster.

#### 4 Sélectionnez les fonctionnalités de cluster DRS et vSphere HA.

Option	Description
<b>Pour utiliser DRS avec ce cluster</b>	<p>a Faites glisser le commutateur vers la droite pour activer le service DRS.</p> <p>b (Facultatif) Cliquez sur l'icône d'informations sur la gauche pour afficher les <b>Paramètres par défaut</b> pour le service DRS. Vous pouvez retrouver les valeurs par défaut suivantes :</p> <p>Niveau d'automatisation : Entièrement automatisé</p> <p>Seuil de migration : 3</p>
<b>Pour utiliser HA avec ce cluster</b>	<p>a Faites glisser le commutateur vers la droite pour activer le service vSphere HA.</p> <p>b (Facultatif) Cliquez sur l'icône d'informations sur la gauche pour afficher les <b>Paramètres par défaut</b> pour le service vSphere HA. Vous pouvez retrouver les valeurs par défaut suivantes :</p> <p>Surveillance d'hôte : Activé</p> <p>Contrôle d'admission : Activé</p> <p>Surveillance de VM : Désactivé</p>

Vous pourrez remplacer les valeurs par défaut ultérieurement dans le workflow.

#### 5 Cliquez sur **OK**.

Le cluster apparaît dans l'inventaire vCenter Server. Vous pouvez retrouver le service **Démarrage rapide** sous l'onglet **Configurer**.

#### 6 (Facultatif) Cliquez sur **Modifier** dans la carte **Principes de base du cluster** pour renommer votre cluster et activer ou désactiver les services de cluster.

#### Résultats

Vous avez désormais créé un cluster vide dans l'inventaire de vCenter Server.

#### Étape suivante

Ajoutez des hôtes au cluster.

## Ajouter des hôtes à un cluster dans vSphere Client

Vous pouvez ajouter des hôtes à votre cluster en lançant l'assistant **Ajouter des hôtes**, qui fait partie du workflow Démarrage rapide du cluster.

Pour ajouter des hôtes ESXi nouveaux et existants dans l'inventaire vCenter Server, procédez comme suit.

#### Conditions préalables

- Vérifiez que les hôtes ont la même version et le même niveau de correctif d'ESXi.
- Procurez-vous le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur racine pour l'hôte.

- Vérifiez que les hôtes n'ont pas une configuration vSAN ou de mise en réseau manuelle.
- Vérifiez que vous disposez des privilèges appropriés. Différents ensembles de privilèges s'appliquent lorsque vous ajoutez plusieurs hôtes à un cluster et un seul hôte à un cluster ou à un centre de données. Plus d'informations, reportez-vous à la section [Privilèges requis pour les tâches courantes](#) dans la documentation *Sécurité vSphere*.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Ajouter** dans la carte **Ajouter des hôtes**.
- 2 Sur la page **Ajouter des hôtes**, sous l'onglet **Nouveaux hôtes**, ajoutez des hôtes qui ne font pas partie de l'inventaire vCenter Server en remplissant les zones de texte de l'adresse IP et des informations d'identification pour ces hôtes.
- 3 (Facultatif) Sélectionnez l'option `Use the same credentials for all hosts` pour réutiliser les informations d'identification de tous les hôtes ajoutés.

Activez cette option après avoir rempli la première ligne des informations d'identification.

- 4 Sur la page **Ajouter des hôtes**, cliquez sur l'onglet **Hôtes existants**, puis ajoutez des hôtes qui sont gérés par l'instance de vCenter Server et se trouvent dans le même centre de données que votre cluster.
- 5 Cliquez sur **Suivant**.

La page **Résumé hôte** répertorie tous les hôtes qui seront ajoutés au cluster et les avertissements associés.

---

**Note** Si un hôte ne peut pas être validé automatiquement par le système, vous êtes invité à valider son certificat et à accepter son empreinte numérique manuellement dans la fenêtre contextuelle **Alerte de sécurité**.

---

- 6 Cliquez sur **Suivant**.
- 7 Sur la page **Prêt à terminer**, vérifiez les hôtes ajoutés, puis cliquez sur **Terminer**.

Le nombre d'hôtes ajoutés et la validation du contrôle de santé, effectuée par le service de santé vSAN, sont résumés dans la carte **Ajouter des hôtes**.

- 8 (Facultatif) Cliquez sur **Revalider** pour redéclencher la validation des hôtes.

---

**Note** Si une erreur se produit, elle est visible uniquement dans l'onglet **Tâches récentes**.

---

### Résultats

Tous les hôtes sont placés en mode de maintenance et ajoutés à votre cluster.

### Étape suivante

Configurez les paramètres par défaut du cluster via le flux de travail Quickstart.

# Configurer un cluster dans vSphere Client

Pour configurer les paramètres de mise en réseau d'hôte et les services sur votre cluster, démarrez l'assistant **Configurer le cluster**, qui fait partie du workflow Démarrage rapide du cluster.

Suivez les étapes pour configurer les paramètres par défaut de votre cluster.

---

**Note** Pour configurer manuellement la mise en réseau et les services de l'hôte du cluster en faisant référence aux différentes parties du logiciel vSphere, cliquez sur **Ignorer le démarrage rapide**. En ignorant le workflow **Démarrage rapide du cluster**, vous ne pouvez pas le restaurer et les hôtes ajoutés ultérieurement doivent être configurés manuellement.

---

## Conditions préalables

### Procédure

- 1 Dans la carte **Configurer le cluster**, sélectionnez **Configurer**.
- 2 Dans la page **Distributed Switches**, configurez la mise en réseau de l'hôte.

Vous pouvez également sélectionner la case à cocher *Configure networking settings later* pour configurer les paramètres par défaut uniquement pour les services de cluster et pour masquer toutes les options qui sont associées à la mise en réseau de l'hôte. Vous ne pouvez pas effectuer la configuration de la mise en réseau ultérieurement à l'aide de l'assistant **Configurer le cluster**.

- a Spécifiez le nombre de Distributed Switches à créer dans le menu déroulant.

---

**Note** Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois Distributed Switches.

---

Les Distributed Switches sélectionnés sont configurés dans le cadre de ce workflow et tous les hôtes du cluster s'y connecteront.

- b Nommez différemment chacun des Distributed Switches que vous êtes en train de créer.
- c (Facultatif) Cliquez sur **Utiliser l'existant** pour sélectionner un commutateur distribué compatible existant et un groupe de ports distribués compatible existant.
- d Pour configurer le réseau vMotion, sélectionnez un Distributed Switch dans le menu déroulant et attribuez-lui un nouveau groupe de ports par défaut.

- e Dans la section **Adaptateurs physiques**, pour chaque adaptateur réseau physique (NIC), sélectionnez le nom du Distributed Switch dans le menu déroulant.

Le nouveau commutateur distribué doit être attribué à au moins un adaptateur physique.

---

**Note** Si vous utilisez un commutateur distribué existant, la sélection de l'adaptateur physique doit correspondre au mappage actuel du commutateur distribué. Toute variation entraîne une erreur.

---

Ce mappage des cartes réseau physiques aux Distributed Switches s'applique à tous les hôtes de ce cluster.

- f Cliquez sur **Suivant**.

Si vous avez activé la fonctionnalité DRS vSphere pendant la création du cluster, la page **Trafic vMotion** s'affiche.

- g (Facultatif) Sélectionnez la case à cocher **Utiliser VLAN** et entrez un ID pour le groupe de ports distribués vMotion.

- h (Facultatif) Sélectionnez le type de protocole dans le menu déroulant.

- i (Facultatif) Remplissez les zones de texte de chaque hôte du cluster en fonction du type d'adresse IP requis pour la configuration de la mise en réseau.

Si le type d'adresse IP est défini sur **DHCP**, ces zones de texte sont grisées.

- 3 Cliquez sur **Suivant**.

La page **Options avancées** s'affiche.

- 4 (Facultatif) Si vous avez activé la fonctionnalité vSphere HA pendant la création du cluster, la section **Haute disponibilité** est visible.

- a Activez ou désactivez la surveillance des pannes d'hôte.
- b Activez ou désactivez la surveillance des machines virtuelles.
- c Activez ou désactivez le contrôle d'admission.

Si elle est activée, spécifiez la capacité de basculement par nombre d'hôtes.

- 5 (Facultatif) Si vous avez activé la fonctionnalité vSphere DRS pendant la création du cluster, la section **Distributed Resource Scheduler** est visible.

- a Définissez le Niveau d'automatisation sur `Fully Automated`, `Partially Automated` ou `Manual`.
- b Sélectionnez l'un des cinq paramètres de migration dans la liste déroulante **Seuil de migration**.

- 6 Dans la section **Options d'hôte**, définissez le mode de verrouillage sur `Strict`, `Normal` ou `Disabled`, puis entrez une adresse de serveur NTP.

Les paramètres sont appliqués sur tous les hôtes de ce cluster.

7 (Facultatif) Dans la section **Enhanced vMotion Capability**, activez EVC et sélectionnez le modèle de CPU dans le menu déroulant Mode EVC.

8 Cliquez sur **Suivant**.

La page **Prêt à terminer** apparaît alors.

9 Passez les paramètres en revue et sélectionnez **Terminer**.

La carte se ferme et la progression de l'opération s'affiche dans l'onglet **Tâches récentes**.

### Résultats

Vous avez désormais créé un cluster entièrement configuré dans l'inventaire de vCenter Server.

### Étape suivante

Développez votre cluster en relançant la carte **Ajouter des hôtes**.

## Extension des clusters

Vous pouvez étendre un cluster configuré en y ajoutant des hôtes. Avec vSphere 6.7, vous utilisez le workflow **Démarrage rapide du cluster** dans vSphere Client.

Après avoir configuré votre cluster, vous pouvez le monter en charge en ajoutant plusieurs hôtes. Spécifiez ensuite la configuration réseau pour les nouveaux hôtes du cluster. Si vous avez reporté la configuration de la mise en réseau des hôtes lors de la configuration initiale du cluster, aucune configuration n'est appliquée aux hôtes récemment ajoutés, comme pour les hôtes existants.

## Étendre un cluster sans configurer la mise en réseau des hôtes

Vous pouvez étendre un cluster en ajoutant des hôtes à ce cluster. Si vous avez précédemment configuré le cluster sans configurer la mise en réseau des hôtes, la configuration existante des hôtes du cluster est appliquée aux nouveaux hôtes.

### Conditions préalables

- Vous avez déjà créé un cluster et y avez ajouté des hôtes.
- Dans la configuration initiale du cluster, vous avez coché la case `Configure networking settings later`.
- Vérifiez que les hôtes ont la même version et le même niveau de correctif d'ESXi.
- Procurez-vous le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur racine pour l'hôte.

### Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un cluster configuré.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le cluster et sélectionnez **Ajouter des hôtes**.

- 3 Dans l'assistant **Ajouter des hôtes**, ajoutez des hôtes nouveaux et existants dans l'inventaire vCenter Server.

La page **Démarrage rapide du cluster** s'affiche.

- 4 Dans la carte Configurer le cluster, cliquez sur **Configurer**.

Une fenêtre contextuelle s'affiche. Elle vous informe que la configuration existante des hôtes du cluster est appliquée sur les hôtes récemment ajoutés.

- 5 Sélectionnez **Continuer**.

#### Résultats

Une fois la validation effectuée, les hôtes récemment ajoutés sont configurés en tant qu'hôtes existants dans le cluster et le bouton **Configurer** dans la fiche **Configurer les hôtes** devient inactif. Vous pouvez uniquement cliquer sur **Revalider** pour vérifier la configuration du cluster.

#### Étape suivante

Configurez manuellement la mise en réseau des hôtes et ajoutez des hôtes supplémentaires au cluster.

## Étendre un cluster avec la configuration de la mise en réseau des hôtes

Vous pouvez étendre un cluster hyperconvergé en ajoutant des hôtes et en configurant leur mise en réseau pour correspondre à la configuration du cluster.

#### Conditions préalables

- Vous avez déjà créé un cluster et y avez ajouté des hôtes.
- Dans la configuration initiale du cluster, vous avez configuré la mise en réseau des hôtes.
- Vérifiez que les hôtes ont la même version et le même niveau de correctif d'ESXi.
- Procurez-vous le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur racine pour l'hôte.
- Vérifiez que les hôtes n'ont pas une configuration vSAN ou de mise en réseau manuelle.

#### Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un cluster configuré.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le cluster et sélectionnez **Ajouter des hôtes**.
- 3 Dans l'assistant **Ajouter des hôtes**, ajoutez des hôtes nouveaux et existants dans l'inventaire vCenter Server.

La page **Démarrage rapide du cluster** s'affiche.

- 4 Dans la carte **Configurer le cluster**, sélectionnez **Configurer**.



5 (Facultatif) Si la fonctionnalité vSphere DRS est activée sur le cluster, configurez les options de mise en réseau dans la page **Trafic vMotion**.

a (Facultatif) Sélectionnez le type de protocole dans le menu déroulant.

b (Facultatif) Remplissez les zones de texte de chaque hôte du cluster en fonction du type d'adresse IP requis pour la configuration de la mise en réseau.

Si le type d'adresse IP est défini sur **DHCP**, ces zones de texte sont grisées.

6 Cliquez sur **Suivant**.

La page **Prêt à terminer** apparaît alors.

7 Passez les paramètres en revue et sélectionnez **Terminer**.

La carte se ferme et la progression de l'opération s'affiche dans l'onglet **Tâches récentes**.

### Résultats

Une fois la validation effectuée, les hôtes récemment ajoutés sont configurés en tant qu'hôtes existants dans le cluster et le bouton **Configurer** dans la fiche **Configurer les hôtes** devient inactif. Vous pouvez uniquement cliquer sur **Revalider** pour vérifier la configuration du cluster.

### Étape suivante

Ajoutez davantage d'hôtes au cluster.

# Attributs et balises vSphere

# 9

Les balises et les attributs vous permettent d'associer des métadonnées à des objets de l'inventaire vSphere afin de faciliter le tri et la recherche pour ces objets.

Une balise est une étiquette que vous pouvez appliquer aux objets de l'inventaire vSphere. Lorsque vous créez une balise, vous attribuez cette balise à une catégorie. Les catégories vous permettent de regrouper des balises similaires. Lorsque vous définissez une catégorie, vous pouvez spécifier les types d'objets pour ses balises et si plus d'une balise dans la catégorie peut être appliquée à un objet.

Par exemple, si vous souhaitez baliser vos machines virtuelles selon le type de système d'exploitation invité, vous devez créer une catégorie appelée `operating system`. Vous pouvez spécifier qu'elle s'applique uniquement aux machines virtuelles et qu'une seule balise peut être appliquée à une machine virtuelle à un moment donné. Les balises de cette catégorie peuvent être `Windows`, `Linux` et `Mac OS`.

Les balises et les catégories peuvent s'étendre sur plusieurs instances de vCenter Server :

- Si plusieurs instances vCenter Server sur site sont configurées pour utiliser le Enhanced Linked Mode, les balises et les catégories de balises sont répliquées dans toutes ces instances vCenter Server.
- Lorsque vous utilisez le Hybrid Linked Mode, les balises et les catégories de balises sont conservées dans votre domaine lié. Cela signifie que le SDDC sur site et le SDDC VMware Cloud on AWS partagent des balises et des attributs de balises.

Pour les balises et les attributs vSphere, VMware Cloud on AWS prend en charge le même ensemble de tâches qu'un SDDC sur site.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Migrer les attributs personnalisés vers les balises](#)
- [Créer, modifier ou supprimer une catégorie de balises](#)
- [Créer, modifier ou supprimer une balise](#)
- [Attribuer ou supprimer une balise](#)
- [Ajouter des autorisations pour les balises et les catégories de balises](#)
- [Recommandations relatives au balisage](#)

- [Attributs personnalisés dans vSphere Web Client](#)

## Migrer les attributs personnalisés vers les balises

Les balises remplacent la fonctionnalité d'attributs personnalisés dans les versions précédentes de vSphere. Si vous avez déjà des attributs personnalisés, vous pouvez les migrer vers les balises.

Lors de la migration, les noms des attributs personnalisés sont convertis en catégories. Les valeurs d'attributs personnalisés sont converties en noms de balises.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objets vSphere Web Client, accédez à n'importe quel objet possédant des attributs personnalisés.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Résumé** de l'objet.
- 3 Sélectionnez **Actions > Balises et attributs personnalisés > Modifier les attributs personnalisés...**
- 4 Dans la boîte de dialogue Migrer les attributs personnalisés, cliquez sur **Migrer**.  
L'assistant **Migrer les attributs personnalisés vers les balises** apparaît.
- 5 Lisez les instructions et cliquez sur **Suivant**.
- 6 Sélectionnez les attributs personnalisés à migrer et cliquez sur **Suivant**.

La page Créer des catégories de balises affiche le nom de chaque attribut personnalisé comme une nouvelle catégorie de balise.

- 7 (Facultatif) Sélectionnez une catégorie pour en éditer les options.

Option	Description
<b>Nom catégorie</b>	Le nom de la catégorie doit être unique dans le système vCenter Server actuellement sélectionné.
<b>Description</b>	Vous pouvez ajouter du texte dans la description pour décrire l'objet ou l'utilisation de la catégorie.

Option	Description
Cardinalité	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez <b>Une seule balise par objet</b> pour qu'une seule balise de cette catégorie soit appliquée à la fois à un objet.</li> </ul> <p>Utilisez cette option pour les catégories dont les balises s'excluent mutuellement. Par exemple, une catégorie qui s'intitule Priorité avec des balises Haute, Moyenne et Faible doit permettre d'appliquer une seule balise par objet puisqu'un objet ne peut avoir qu'une seule priorité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez <b>Plusieurs balises par objet</b> pour pouvoir appliquer plusieurs balises de cette catégorie à chaque objet.</li> </ul> <p>Utilisez cette option pour les catégories dont les balises ne s'excluent pas mutuellement.</p> <p>Après avoir défini la cardinalité d'une catégorie, vous pouvez faire passer la cardinalité de <b>Une seule balise par objet</b> à <b>Plusieurs balises par objet</b>, mais pas de <b>Plusieurs balises par objet</b> à <b>Une seule balise par objet</b>.</p>
Types d'objets qui peuvent être liés	<p>Indiquez si les balises de cette catégorie peuvent être attribuées à tous les objets ou à un seul type d'objet géré, tel que les machines virtuelles ou les banques de données.</p> <p>Après avoir défini les types d'objets qui peuvent être liés pour une catégorie, vous pouvez modifier une catégorie qui peut être liée à un seul type d'objet afin qu'elle puisse être liée à tous les types d'objets. Par contre, une catégorie qui peut être liée à tous les types d'objets n'est pas modifiable en catégorie restreinte ne pouvant être liée qu'à un seul type d'objets.</p>

## 8 (Facultatif) Sélectionnez une balise pour modifier ses attributs.

Option	Description
Nom	Le nom de la balise doit être unique sur tous les systèmes vCenter Server liés.
Description	Vous pouvez ajouter du texte dans la description pour décrire l'objet ou l'utilisation de la balise.

## 9 Cliquez sur **Terminer** .

### Résultats

Les attributs personnalisés sélectionnés sont convertis en catégories et balises.

## Créer, modifier ou supprimer une catégorie de balises

Vous utilisez des catégories pour regrouper les balises et de définir comment les balises peuvent être appliquées aux objets. Vous pouvez créer, modifier et supprimer une catégorie de balises depuis vSphere Client.

Vous pouvez créer une catégorie de balises de manière explicite, comme expliqué ici, ou dans le cadre du processus de création de balises. Chaque balise doit appartenir à au moins une catégorie de balises.

### Conditions préalables

Les privilèges requis dépendent de la tâche à effectuer.

Tâche	Privilège
Créer une catégorie de balises	<b>Balilage vSphere.Créer une catégorie de balises vSphere</b> à la racine vCenter Server
Modifier une catégorie de balises	<b>Balilage vSphere.Modifier une catégorie de balises vSphere</b> à la racine vCenter Server.
Supprimer une catégorie de balises	<b>Balilage vSphere.Supprimer une catégorie de balises vSphere</b> à la racine vCenter Server.

## Procédure

- 1 Dans vSphere Client, cliquez sur **Menu > Balises et attributs personnalisés**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Balises**, puis sur **Catégories**.
- 3 Démarrez la tâche que vous souhaitez effectuer.

Option	Description
<b>Créer une catégorie de balises</b>	Cliquez sur l'icône <b>Nouvelle catégorie</b> .
<b>Modifier une catégorie de balises</b>	Sélectionnez une catégorie et cliquez sur l'icône <b>Modifier une catégorie</b> .
<b>Supprimer une catégorie de balises</b>	Sélectionnez une catégorie de la liste puis cliquez sur l'icône <b>Supprimer une catégorie</b> .

- 4 Éditer les options de la catégorie.

Option	Description
<b>Nom catégorie</b>	Le nom de la catégorie doit être unique dans le système vCenter Server actuellement sélectionné.
<b>Description</b>	Vous pouvez ajouter du texte dans la description pour décrire l'objet ou l'utilisation de la catégorie.

Option	Description
<b>Balises par objet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si vous sélectionnez <b>Une balise</b>, vous ne pouvez appliquer qu'une seule balise de cette catégorie à un objet.</li> </ul> <p>Utilisez cette option pour les catégories dont les balises s'excluent mutuellement. Par exemple, si vous disposez d'une catégorie intitulée <b>Priorité</b> avec des balises <b>Haute</b>, <b>Moyenne</b> et <b>Faible</b>, alors chaque objet ne peut avoir qu'une seule balise, car un objet ne peut avoir qu'une seule priorité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si vous sélectionnez <b>Plusieurs balises</b>, vous pouvez appliquer plusieurs balises de la catégorie à un objet.</li> </ul> <p>Utilisez cette option pour les catégories dont les balises ne s'excluent pas mutuellement.</p> <p>Après avoir défini les balises par objet, vous pouvez passer de <b>Une balise</b> à <b>Plusieurs balises</b>, mais pas de <b>Plusieurs balises</b> à <b>Une balise</b>.</p>
<b>Types d'objets qui peuvent être liés</b>	<p>Indiquez si les balises de cette catégorie peuvent être attribuées à tous les objets ou à un seul type d'objet, comme à une machine virtuelle ou à une banque de données.</p> <p>Les modifications apportées au type d'objet associé sont limitées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si vous avez sélectionné initialement un seul type d'objet, vous pouvez modifier ultérieurement la catégorie pour que tous les types d'objets soient acceptés.</li> <li>■ Si vous avez sélectionné initialement <b>Tous les objets</b>, vous ne pouvez pas limiter la catégorie ultérieurement.</li> </ul>

5 Cliquez sur **OK** ou sur **Oui** pour confirmer.

## Créer, modifier ou supprimer une balise

Vous utilisez des balises pour ajouter des métadonnées à des objets d'inventaire. Vous pouvez enregistrer des informations sur vos objets d'inventaire dans les balises et utiliser les balises dans des recherches.

### Conditions préalables

Les privilèges requis dépendent de la tâche à effectuer.

Tâche	Privilège
Créer une balise	<b>Balisage vSphere.Créer une balise vSphere</b> à la racine vCenter Server
Modifier une balise	<b>Balisage vSphere.Modifier une balise vSphere</b> à la racine vCenter Server
Effacer une balise	<b>Balisage vSphere.Supprimer une balise vSphere</b> à la racine vCenter Server

### Procédure

1 Dans vSphere Client, cliquez sur **Menu > Balises et attributs personnalisés**.

- 2 Cliquez sur **Balises**.
- 3 Effectuez la tâche.

Option	Description
<b>Créer une balise</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez sur l'icône Nouvelle balise.</li> <li>b Spécifiez le <b>Nom</b> et une <b>Description</b> facultative.</li> <li>c Dans le menu déroulant <b>Catégorie</b>, sélectionnez une catégorie existante ou créez-en une.</li> </ol> <p>Si vous sélectionnez [<b>Nouvelle catégorie</b>], la boîte de dialogue se développe pour afficher les options pour la création d'une catégorie. Reportez-vous à la section <a href="#">Créer, modifier ou supprimer une catégorie de balises</a>.</p>
<b>Modifier une balise</b>	Sélectionnez une catégorie et cliquez sur l'icône <b>Modifier une catégorie</b> .
<b>Effacer une balise</b>	Sélectionnez une catégorie de la liste puis cliquez sur l'icône <b>Supprimer une catégorie</b> .

- 4 Cliquez sur **OK**.

## Attribuer ou supprimer une balise

Après avoir créé des balises, vous pouvez les appliquer sous forme de métadonnées à des objets dans l'inventaire vCenter Server, ou les supprimer.

### Conditions préalables

Privilège nécessaire : **Balises vSphere. Attribuer une balise vSphere ou en annuler l'attribution** sur l'instance racine de vCenter Server

### Procédure

- 1 Accédez à l'objet dans l'inventaire de vSphere Client.
- 2 Dans le menu Actions, sélectionnez **Balises et attributs personnalisés > Attribuer une balise**.
- 3 Sélectionnez une balise dans la liste, puis cliquez sur **Attribuer**.  
Vous pouvez utiliser le même processus ultérieurement pour supprimer une balise.
- 4 Dans le menu Actions, sélectionnez **Balises et attributs personnalisés > Supprimer une balise**.
- 5 Sélectionnez une balise dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

## Ajouter des autorisations pour les balises et les catégories de balises

Vous pouvez gérer les privilèges utilisateur afin d'utiliser des balises et des catégories. La procédure visant à attribuer des autorisations concernant les balises est similaire à celle des catégories de balises.

Vous pouvez définir des autorisations concernant les opérations courantes liées aux balises pour gérer les opérations sur les objets d'inventaire. Vous devez disposer des informations d'identification d'administrateur de vSphere pour définir et gérer les autorisations concernant les balises. Lorsque vous créez une balise, vous pouvez spécifier quels utilisateurs et groupes peuvent fonctionner avec cette balise. Par exemple, vous pouvez accorder des droits administratifs uniquement à des administrateurs et définir des autorisations en lecture seule pour tous les autres utilisateurs ou groupes.

Les autorisations pour les balises fonctionnent de manière semblable aux autorisations pour les objets d'inventaire vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Sécurité vSphere*.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, sélectionnez **Menu > Balises et attributs personnalisés**.
- 2 Sélectionnez une balise dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la balise et sélectionnez **Ajouter autorisation**.  
La liste de toutes les autorisations par défaut de la balise sélectionnée s'affiche.
- 3 Cliquez sur l'icône Ajouter pour ajouter une nouvelle autorisation à la liste existante.  
La boîte de dialogue Ajouter autorisation s'affiche.
- 4 Dans le volet Utilisateurs et groupes, cliquez sur **Ajouter**, sélectionnez tous les utilisateurs et groupes que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **OK**.
- 5 (Facultatif) Sélectionnez un utilisateurs ou un groupe de la liste et un rôle dans la liste **Rôle assigné**.
- 6 (Facultatif) Sélectionnez **Propager aux enfants** pour propager les privilèges aux enfants de l'objet d'inventaire attribué.
- 7 Cliquez sur **OK** pour enregistrer la nouvelle autorisation de balise.

## Recommandations relatives au balisage

Un balisage incorrect peut provoquer des erreurs de réplication. Pour éviter ces erreurs, suivez les recommandations ci-dessous concernant le balisage d'objets.

Lors de l'utilisation de balises en présence de nœuds multiples, prévoyez des retards de réplication entre les nœuds (généralement 30 secondes à 2 minutes selon votre configuration). Suivez ces recommandations pour éviter les erreurs de réplication :

- Après la création d'une balise, si vous l'attribuez immédiatement à un objet local, faites-le à partir du nœud de gestion sur lequel vous avez créé la balise.
- Après la création d'une balise, si vous l'attribuez à un objet distant, faites-le à partir du nœud de gestion sur lequel l'objet est local. Selon la configuration de votre environnement, laissez à la réplication le temps de propager la nouvelle balise avant de l'utiliser.



- Évitez de créer simultanément des catégories et des balises à partir de nœuds de gestion différents avant que les catégories et les balises n'aient terminé le processus de répliation entre les nœuds. Si des catégories ou des balises en double sont créées simultanément à partir de différents nœuds, les doublons risquent de ne pas être détectés et s'afficheront. Si vous voyez de tels résultats, supprimez manuellement les doublons à partir d'un nœud de gestion.

## Attributs personnalisés dans vSphere Web Client

Vous pouvez utiliser des attributs personnalisés dans vSphere Web Client pour affecter des valeurs spécifiques aux utilisateurs à chaque objet du type d'attribut personnalisé.

Une fois que vous avez créé les attributs, définissez comme il convient leurs valeurs sur chaque machine virtuelle ou hôte géré. Cette valeur est stockée dans vCenter Server, et non pas sur la machine virtuelle ni sur l'hôte géré. Utilisez le nouvel attribut pour filtrer les informations sur vos machines virtuelles et hôtes gérés. Si vous n'avez plus besoin de l'attribut personnalisé, supprimez-le. Un attribut personnalisé est toujours une chaîne de caractères.

Par exemple, supposez que vous ayez un ensemble de produits et que vous souhaitez les trier par représentant commercial. Créez un attribut personnalisé correspondant au nom du représentant, à savoir Nom. Ajoutez la colonne d'attribut personnalisé, Nom, à l'un des modes liste. Ajoutez le nom adéquat à chaque entrée de produit. Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom pour trier par ordre alphabétique.

La fonction d'attributs personnalisés n'est disponible que si vous êtes connecté à un système vCenter Server.

## Ajouter et modifier des attributs personnalisés

Vous pouvez créer des attributs personnalisés dans vSphere Client et associer l'attribut à un objet tel qu'un hôte, une machine virtuelle, un cluster ou un réseau. Vous pouvez également modifier les attributs personnalisés.

Après avoir créé des attributs, définissez une valeur appropriée pour l'attribut sur chaque machine virtuelle. Cette valeur est stockée dans vCenter Server et non pas sur la machine virtuelle. Utilisez le nouvel attribut pour filtrer vos machines virtuelles. Si vous n'avez plus besoin de l'attribut personnalisé, supprimez-le. Un attribut personnalisé est toujours une chaîne de caractères.

Par exemple, supposez que vous ayez un ensemble de produits et que vous souhaitez les trier par représentant commercial.

- 1 Créez un attribut personnalisé Nom correspondant au nom du représentant.
- 2 Ajoutez la colonne d'attribut personnalisé Nom à l'un des affichages de liste et ajoutez un nom à chaque entrée de produit.

- 3 Vous pouvez maintenant cliquer sur la colonne Nom pour trier les représentants par ordre alphabétique.

---

**Note** Les balises et les catégories de balises prennent en charge un mécanisme précis pour le balisage de votre objet. Envisagez d'utiliser des balises et des catégories de balises au lieu d'attributs personnalisés.

---

#### Conditions préalables

Privilèges nécessaires : **Global.Gérer des attributs personnalisés**, **Global.Définir un attribut personnalisé**.

#### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, sélectionnez **Menu > Balises et attributs personnalisés**.
- 2 Cliquez sur **Attributs personnalisés**.  
Tous les attributs personnalisés actuellement définis pour vCenter Server s'affichent.
- 3 Cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Saisissez les valeurs de l'attribut personnalisé.
  - a Saisissez le nom des attributs dans le champ **Attribut**.
  - b Sélectionnez le type d'attribut dans le menu déroulant **Type**.
  - c Cliquez sur **OK**.

Une fois que vous avez défini un attribut sur un objet, celui-ci est disponible pour tous les objets de ce type présents dans l'inventaire. Cependant, la valeur que vous indiquez n'est appliquée qu'à l'objet sélectionné.

- 5 Vous pouvez modifier un attribut personnalisé ultérieurement.
  - a Sélectionnez l'attribut et cliquez sur **Modifier**.
  - b Modifiez le nom.
  - c Modifiez le type, le cas échéant.
  - d Cliquez sur **OK**.

# Gestion de licences et génération de rapports

# 10

vSphere fournit un système centralisé de gestion et de génération de rapports sur les licences que vous pouvez utiliser pour gérer les licences des hôtes ESXi, des systèmes vCenter Server, des clusters vSAN et des solutions. Les solutions sont des produits qui s'intègrent à vSphere, comme VMware Site Recovery Manager, vCloud Networking and Security, vRealize Operations Manager et autres.

- [Terminologie et définitions des licences](#)

Le système d'attribution de licences dans vSphere utilise une terminologie et des définitions spécifiques pour se référer aux différents objets associés aux licences.

- [License Service dans vSphere 6.7](#)

Dans vSphere 6.7, le service de licence fait partie de Platform Services Controller. Le service de licence permet la gestion des licences centralisée et fournit les fonctionnalités de rapport pour vSphere et les produits qui s'intègrent à vSphere.

- [Attribution de licence pour les environnements avec des systèmes vCenter Server 6.0 et versions ultérieures, et version 5.5](#)

Si votre environnement vSphere 6.0 comprend des systèmes vCenter Server 6.0 ou versions ultérieures, ainsi que des systèmes 5.5, étudiez les différences en matière de gestion des licences et de génération de rapports entre vSphere 6.0 et versions ultérieures, et vSphere 5.5.

- [Attribution de licences de produits dans vSphere](#)

Les hôtes ESXi, vCenter Server et les clusters vSAN sont concédés sous licence différemment. Pour appliquer correctement les modèles de licence, vous devez comprendre comment les ressources associées consomment la capacité de licence. Vous devez également comprendre le fonctionnement de la période d'évaluation de chaque produit, savoir ce qui se produit à l'expiration d'une licence de produit, etc.

- [Licence de la suite](#)

Les suites de produits combinent plusieurs composants afin de fournir un ensemble spécifique de fonctionnalités. Les suites de produits disposent d'une licence unique que vous pouvez attribuer à tous les composants de la suite. Lorsqu'ils sont intégrés à une suite, les composants ont des modèles d'attribution de licence différents de leurs versions autonomes. Exemples de suites de produits : vCloud Suite et vSphere with Operations Management, VMware vSphere Platinum.

## ■ Gestion de licences

Pour attribuer une licence à une ressource dans vSphere, vous devez lui attribuer une licence disposant d'une clé de licence appropriée. La fonctionnalité de gestion de licences de vSphere Client et de vSphere Web Client permet d'attribuer des licences à plusieurs ressources à la fois à partir d'un emplacement centralisé. Les ressources désignent des systèmes vCenter Server, des hôtes, des clusters vSAN et des solutions.

## ■ Affichage des informations relatives à la licence

Vous pouvez consulter l'état des licences de l'environnement vSphere à partir d'un emplacement centralisé en utilisant la fonctionnalité de gestion des licences de vSphere Client ou vSphere Web Client. Vous pouvez afficher les licences qui sont disponibles dans vSphere, les licences attribuées actuellement et leur utilisation, la capacité de licence disponible, les fonctionnalités sous licence utilisées, etc.

## ■ Génération de rapports d'utilisation des licences dans vSphere Web Client

Vous pouvez suivre l'utilisation des licences de votre environnement vSphere en créant des rapports d'utilisation des licences des ressources pour une période donnée. Les ressources sont des hôtes, des systèmes vCenter Server, des clusters vSAN et des solutions.

## ■ Synchronisation des licences avec votre compte Customer Connect

Depuis vSphere 6.5, VMware propose la fonctionnalité Synchroniser les licences, que vous pouvez utiliser pour importer des clés de licence et des données de clé de licence à partir de Customer Connect dans votre environnement vSphere.

## ■ Remarques concernant les licences lors de la redirection du domaine vCenter Server

La redirection du domaine copie les clés de licence vers un nouveau domaine. La copie des clés de licence permet de s'assurer que la gestion des licences valides de toutes les ressources est conservée après la redirection.

# Terminologie et définitions des licences

Le système d'attribution de licences dans vSphere utilise une terminologie et des définitions spécifiques pour se référer aux différents objets associés aux licences.

## Clé de licence

Une clé de licence code les informations relatives au produit auquel elle est associée, la date d'expiration de la licence, la capacité de la licence et d'autres informations. La clé de licence est attribuée à un objet pour activer la fonctionnalité du produit qui lui est associé.

## Licence

Conteneur d'une clé de licence d'un produit VMware. Pour utiliser une clé de licence, vous devez créer un objet de licence dans vSphere Web Client ou dans vSphere Client, et insérer la clé de licence dans la licence. Une fois la licence créée, vous pouvez l'attribuer aux ressources.

## Édition du produit

Un ensemble de caractéristiques spécifiques qui sont associées à une clé de licence unique. Lorsqu'elle est attribuée, la clé de licence déverrouille les fonctionnalités de l'édition du produit. Exemples d'éditions de produits : vSphere Enterprise Plus, vSphere Standard, vCenter Server Essentials, VMware vSphere Platinum, etc.

### **Fonctionnalité**

Fonctionnalité activée ou désactivée par une licence qui est associée à une édition spécifique d'un produit. Exemples de fonctionnalités : vSphere DRS, vSphere vMotion, vSphere High Availability.

### **Solution**

Un produit qui est emballé et distribué indépendamment de vSphere. Vous installez une solution dans vSphere pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités. Chaque solution possède un modèle d'attribution de licence spécifique, mais peut utiliser le service de licence pour gérer les licences et générer des rapports. Exemples de solutions : VMware Site Recovery Manager, vRealize Operations Manager, vCloud Network and Security, etc.

### **Ressource**

Tout objet de vSphere nécessitant l'attribution d'une licence. Si la licence a une capacité suffisante, l'administrateur de licences vSphere peut attribuer une licence à une ou plusieurs ressources du même type. Les licences de suite peuvent être attribuées à toutes les ressources faisant partie de la suite. Les ressources sont les systèmes vCenter Server, les hôtes ESXi et les produits qui s'intègrent à vSphere, comme VMware Site Recovery Manager, vRealize Operations Manager et autres.

### **Capacité de licence**

Nombre d'unités que vous pouvez attribuer aux ressources. Les unités de la capacité d'une licence peuvent être de différents types en fonction du produit auquel la licence est associée. Par exemple, une licence vCenter Server détermine le nombre de systèmes vCenter Server que vous pouvez concéder sous licence.

### **Utilisation des licences**

Nombre d'unités qu'une ressource utilise à partir de la capacité d'une licence. Par exemple, si vous attribuez une licence par machine virtuelle à VMware Site Recovery Manager, l'utilisation des licences pour VMware Site Recovery Manager correspond au nombre de machines virtuelles protégées.

## **License Service dans vSphere 6.7**

Dans vSphere 6.7, le service de licence fait partie de Platform Services Controller. Le service de licence permet la gestion des licences centralisée et fournit les fonctionnalités de rapport pour vSphere et les produits qui s'intègrent à vSphere.

Vous pouvez utiliser le service de licence avec une installation récente de vSphere 6.0 et des environnements ultérieurs. Vous pouvez également utiliser le service de licence avec des environnements qui sont mis à niveau à partir de vSphere 5.x vers vSphere 6.0 et versions ultérieures. Pour plus d'informations sur la mise à niveau de la gestion des licences dans vCenter Server 5.x vers License Service dans vSphere 6.0 et versions ultérieures, reportez-vous au guide *Mise à niveau vSphere*.

Le service de licence fournit un inventaire des licences de l'environnement vSphere et gère les attributions de licences pour les hôtes ESXi, les systèmes vCenter Server et les clusters pour lesquels vSAN est activé. Le service de licence gère également les attributions de licences des produits qui s'intègrent dans vSphere, tels que vRealize Operations Manager et VMware Site Recovery Manager.

Si votre environnement vSphere dispose de plusieurs Platform Services Controller qui sont joints à un domaine vCenter Single Sign-on, l'inventaire des licences est répliqué sur tous les Platform Services Controller. De cette façon, les données de licence pour chaque ressource et toutes les licences disponibles sont répliquées dans tous les Platform Services Controller. Chaque Platform Services Controller individuel contient une copie des données et les licences de tous les Platform Services Controller.

---

**Note** Les données de licence sont répliquées dans plusieurs Platform Services Controller dans un intervalle de 10 minutes.

---

Par exemple, supposons que votre environnement est composé de deux Platform Services Controller connectés à quatre systèmes vCenter Server chacun et que chaque système vCenter Server dispose de 10 hôtes qui lui sont connectés. Le service de licence stocke des informations sur les attributions et les utilisations de licences des huit systèmes vCenter Server et des 80 hôtes qui sont connectés à ces systèmes. Le service de licence vous permet également de gérer les licences des huit systèmes vCenter Server et les 80 hôtes qui leur sont connectés via vSphere Web Client.

## Attribution de licence pour les environnements avec des systèmes vCenter Server 6.0 et versions ultérieures, et version 5.5

Si votre environnement vSphere 6.0 comprend des systèmes vCenter Server 6.0 ou versions ultérieures, ainsi que des systèmes 5.5, étudiez les différences en matière de gestion des licences et de génération de rapports entre vSphere 6.0 et versions ultérieures, et vSphere 5.5.

Le service de licence inclus dans vSphere 6.0 et versions ultérieures gère les données de licence de l'ensemble des hôtes ESXi, des clusters vSAN et des solutions associées aux systèmes vCenter Server 6.0 et versions ultérieures dans l'environnement vSphere. Par contre, un système vCenter Server 5.5 autonome gère uniquement les données de licence des hôtes, des solutions et des clusters vSAN associés à ce système. Les données de licence des systèmes vCenter Server 5.5 liées sont répliquées uniquement pour les systèmes vCenter Server 5.5 du groupe.

En raison des modifications architecturales apportées à vSphere 6.0 et versions ultérieures, vous pouvez gérer soit les données de licence pour toutes les ressources associées à tous les systèmes vCenter Server 6.0 et versions ultérieures dans vSphere, soit les données de licence des systèmes vCenter Server 5.5 individuels ou d'un groupe de systèmes vCenter Server 5.5 liés. Les interfaces de licence de vSphere Client 6.7 et de vSphere Web Client 6.0 et versions ultérieures vous permettent de faire votre choix entre tous les systèmes vCenter Server 6.0 et versions ultérieures et les systèmes vCenter Server 5.5.

## Attribution de licences de produits dans vSphere

Les hôtes ESXi, vCenter Server et les clusters vSAN sont concédés sous licence différemment. Pour appliquer correctement les modèles de licence, vous devez comprendre comment les ressources associées consomment la capacité de licence. Vous devez également comprendre le fonctionnement de la période d'évaluation de chaque produit, savoir ce qui se produit à l'expiration d'une licence de produit, etc.

### Attribution de licences pour les hôtes ESXi

Les hôtes ESXi sont concédés sous licence vSphere. Chaque licence vSphere a une certaine capacité de CPU que vous pouvez utiliser pour attribuer des licences à plusieurs CPU physiques sur des hôtes ESXi. Lorsque vous attribuez une licence vSphere à un hôte, la capacité de CPU consommée est égale au nombre de CPU physiques dans l'hôte. vSphere Desktop destiné aux environnements VDI est concédé sous licence par machine virtuelle.

Pour attribuer une licence à un hôte ESXi, vous devez lui attribuer une licence vSphere qui répond aux conditions préalables suivantes :

- La licence doit disposer d'une capacité de CPU suffisante pour attribuer des licences à tous les CPU physiques sur l'hôte. Par exemple, pour attribuer des licences à deux hôtes ESXi qui ont chacun quatre CPU, il vous faut une licence vSphere dotée d'une capacité minimale de 8 CPU.
- La licence doit prendre en charge toutes les fonctionnalités utilisées par l'hôte. Par exemple, si l'hôte est associé à un vSphere Distributed Switch, la licence que vous lui attribuez doit prendre en charge la fonctionnalité vSphere Distributed Switch.

Si vous essayez d'attribuer une licence qui a une capacité insuffisante ou qui ne prend pas en charge les fonctionnalités utilisées par l'hôte, l'attribution de la licence échoue.

Vous pouvez attribuer et réattribuer la capacité de CPU d'une licence vSphere à n'importe quelle combinaison d'hôtes ESXi. Vous pouvez attribuer une licence vSphere pour 10 CPU à n'importe laquelle des combinaisons d'hôtes suivantes :

- Cinq hôtes à 2 CPU
- Trois hôtes à 2 CPU et un hôte à 4 CPU
- Deux hôtes à 4 CPU et un hôte à 2 CPU
- Un hôte à 8 CPU et un hôte à 2 CPU

Les CPU bicœur et quadricœur, tels que les CPU Intel qui combinent deux ou quatre CPU indépendants sur une puce unique, comptent pour un seul CPU.

## Mode d'évaluation

Lorsque vous installez ESXi, sa licence par défaut est en mode d'évaluation. Les licences en mode d'évaluation expirent 60 jours consécutifs après l'installation du produit. Une licence en mode d'évaluation fournit l'ensemble de fonctionnalités équivalant à l'édition la plus récente du produit vSphere.

Si vous attribuez une licence à un hôte ESXi avant l'expiration de sa période d'évaluation, le temps disponible dans la période d'évaluation diminue du temps déjà utilisé. Pour explorer l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour l'hôte, revenez au mode d'évaluation, et utilisez-le pendant la période d'évaluation restante.

Par exemple, si vous utilisez un hôte ESXi en mode d'évaluation pendant 20 jours, puis lui attribuez une licence vSphere standard et le remettez en mode d'évaluation, vous pouvez explorer l'intégralité des fonctionnalités disponibles pour l'hôte pendant la période d'évaluation restante de 40 jours.

## Expiration de la licence et de la période d'évaluation

Pour les hôtes ESXi, l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation entraîne la déconnexion de vCenter Server. Toutes les machines virtuelles sous tension continuent à fonctionner, mais vous ne pouvez pas mettre sous tension les machines virtuelles après leur mise hors tension. Vous ne pouvez pas modifier la configuration actuelle des fonctionnalités qui sont déjà utilisées. Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions qui n'ont pas été utilisées pendant que l'hôte était en mode évaluation.

## Attribution de licences aux hôtes ESXi après la mise à niveau

Si vous mettez à niveau un hôte ESXi vers une version qui commence par le même numéro, il n'est pas nécessaire de remplacer la licence existante par une nouvelle. Par exemple, si vous mettez à niveau un hôte ESXi 5.1 vers 5.5, vous pouvez utiliser la même licence pour l'hôte.

Si vous mettez à niveau un hôte ESXi vers une version majeure commençant par un numéro différent, la période d'évaluation redémarre et vous devez attribuer une nouvelle licence. Par exemple, si vous mettez à niveau un hôte ESXi 5.x vers la version 6.x, vous devez attribuer une licence vSphere 6 à l'hôte.

## vSphere Desktop

vSphere Desktop est destiné aux environnements VDI tels qu'Horizon View. L'utilisation des licences vSphere Desktop équivaut au nombre total de machines virtuelles vSphere Desktop sous tension exécutées sur les hôtes auxquels une licence vSphere Desktop est attribuée.



## Attribution de licences pour vCenter Server

Les systèmes vCenter Server sont concédés sous licence avec des licences vCenter Server qui possèdent une capacité par instance.

Pour assigner une licence au système vCenter Server, vous avez besoin d'une licence vCenter Server ayant la capacité d'une instance au moins.

### Mode d'évaluation

Lorsque vous installez un système vCenter Server, il est en mode d'évaluation. Une licence en mode d'évaluation d'un système vCenter Server expire 60 jours après l'installation du produit, que vous ayez attribué une licence à vCenter Server ou non. Vous pouvez redéfinir vCenter Server sur le mode d'évaluation uniquement au cours des 60 jours suivant son installation.

Par exemple, supposons que vous installiez un système vCenter Server et que vous l'utilisiez en mode d'évaluation pendant 20 jours et que vous attribuez au système une licence appropriée. La licence en mode d'évaluation du système vCenter Server expirera à la fin des 40 jours restants de la période d'évaluation.

### Expiration de la licence et de la période d'évaluation

Lorsque la licence ou la période d'évaluation d'un système vCenter Server expire, tous les hôtes se déconnectent de ce système vCenter Server.

### Gestion des licences vCenter Server après une mise à niveau

Si vous mettez à niveau vCenter Server vers une version qui débute par le même numéro, vous pouvez conserver la même licence. Par exemple, si vous mettez à niveau un système vCenter Server de vCenter Server 5.1 vers la version 5.5, vous pouvez conserver la même licence sur le système.

Si vous mettez à niveau vCenter Server vers une version majeure commençant par un numéro différent, la période d'évaluation redémarre et vous devez attribuer une nouvelle licence. Par exemple, si vous mettez à niveau un système vCenter Server de la version 5.x à la version 6.x, vous devez attribuer une licence vCenter Server 6 au système.

Si vous mettez à niveau l'édition de la licence, par exemple, de vCenter Server Foundation vers vCenter Server Standard, remplacez la licence existante dans le système par la licence mise à niveau.

### Gestion des licences des clusters sur lesquels vSAN est activé

Après avoir activé vSAN sur un cluster, vous attribuez à celui-ci une licence vSAN appropriée.

Comme pour les licences vSphere, la capacité des licences vSAN est définie par CPU. Lorsque vous attribuez une licence vSAN à un cluster, la capacité de licence utilisée correspond au nombre total de CPU des hôtes participant au cluster. Par exemple, si vous disposez d'un cluster vSAN qui comprend 4 hôtes de 8 CPU chacun, attribuez à ce cluster une licence vSAN d'une capacité minimale de 32 CPU.

L'utilisation des licences de vSAN est recalculée et mise à jour dans l'une des situations suivantes :

- Si vous attribuez une nouvelle licence au cluster vSAN.
- Si vous ajoutez un nouvel hôte au cluster vSAN.
- Si un hôte est supprimé du cluster.
- Si le nombre total de CPU d'un cluster est modifié.

Vous devez maintenir les clusters vSAN conformes au modèle de licence vSAN. Le nombre total de CPU de tous les hôtes du cluster ne doit pas dépasser le nombre maximal de licences vSAN attribué au cluster.

## Expiration de la licence et de la période d'évaluation

Lorsque la licence ou la période d'évaluation de vSAN expire, vous pouvez continuer à utiliser les ressources et fonctionnalités actuellement configurées sur vSAN. Toutefois, vous ne pouvez pas ajouter la capacité d'un disque SSD ou HDD à un groupe de disques existants ou créer de nouveaux groupes de disques.

## vSAN pour poste de travail

vSAN pour poste de travail est destiné à être utilisé dans des environnements VDI, tels que vSphere pour poste de travail ou Horizon™View™. L'utilisation des licences pour vSAN pour poste de travail est égale au nombre total de machines virtuelles sous tension sur lesquelles vSAN est activé.

Pour maintenir la conformité avec le CLUF, l'utilisation des licences pour vSAN pour poste de travail ne doit pas dépasser la capacité de licence. Le nombre de machines virtuelles de poste de travail sous tension dans un cluster vSAN doit être inférieur ou égal à la capacité de licence de vSAN pour poste de travail.

## Licence de la suite

Les suites de produits combinent plusieurs composants afin de fournir un ensemble spécifique de fonctionnalités. Les suites de produits disposent d'une licence unique que vous pouvez attribuer à tous les composants de la suite. Lorsqu'ils sont intégrés à une suite, les composants ont des modèles d'attribution de licence différents de leurs versions autonomes. Exemples de suites de produits : vCloud Suite et vSphere with Operations Management, VMware vSphere Platinum.

## Attribution de licence pour VMware vCloud® Suite

VMware vCloud® Suite combine plusieurs composants en un seul produit pour couvrir l'ensemble des capacités de l'infrastructure de cloud. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, les composants vCloud Suite fournissent une virtualisation, des services de centres de données définis par logiciel, le provisionnement basé sur des stratégies, la récupération d'urgence, la gestion des applications et la gestion des opérations.

Une édition de vCloud Suite combine des composants tels que vSphere, vCloud Director, vCloud Networking and Security, et d'autres, sous une licence unique. Les éditions de vCloud Suite sont concédées sous licence par CPU. Bon nombre des composants de vCloud Suite sont également disponibles en tant que produits autonomes sous licence sur la base par machine virtuelle. Toutefois, lorsque ces composants sont obtenus par le biais de vCloud Suite, ils sont concédés sous licence par CPU.

Les composants d'une édition vCloud Suite sont activés avec une seule clé de licence. Par exemple, si vous disposez d'une clé de licence pour vCloud Suite Standard, vous devez attribuer la même clé à toutes les ressources qui exécuteront vCloud Suite. Par exemple, ces ressources comprennent des hôtes ESXi, vCloud Automation Center, vCloud Director et autres.

Toutes les machines virtuelles s'exécutant sur un CPU sous licence avec une édition de vCloud Suite peuvent utiliser tous les composants inclus dans cette édition de vCloud Suite. Les CPU dont la licence est issue de l'édition de vCloud Suite peuvent exécuter un nombre illimité de machines virtuelles. Pour exécuter des machines virtuelles sur les CPU qui ne sont pas autorisés pour vCloud Suite, vous avez besoin de licences individuelles pour les produits que vous souhaitez utiliser.

Pour obtenir plus d'informations sur le modèle de licence vCloud Suite, reportez-vous à la documentation de vCloud Suite.

## **Attribution de la licence vSphere<sup>®</sup> with Operations Management**

VMware vSphere<sup>®</sup> with Operations Management™ associe vSphere à vCenter™ Operations Management Suite™ Standard en une suite unique avec une licence unique. vSphere with Operations Management vous permet d'utiliser vSphere de manière opérationnelle et d'optimiser l'attribution des ressources à l'aide d'informations de surveillance, sur les performances et sur la capacité de l'environnement vSphere.

La licence vSphere with Operations Management est offerte par CPU. Pour exécuter vSphere with Operations Management, vous devez attribuer aux hôtes ESXi une licence vSphere with Operations Management. Vous pouvez exécuter un nombre illimité de machines virtuelles sur les hôtes disposant de la licence vSphere with Operations Management.

## **Attribution de licence pour VMware vSphere<sup>®</sup> Platinum**

VMware vSphere<sup>®</sup> Platinum est une édition qui combine les capacités de vSphere et VMware AppDefense sous une licence unique.

VMware vSphere Platinum comporte les composants suivants.

- VMware vSphere pour l'édition Platinum
- Plug-in VMware AppDefense pour l'édition Platinum
- Plug-in VMware AppDefense (SaaS) pour l'édition Platinum

VMware AppDefense améliore la sécurité de votre environnement et protège vos applications en surveillant les modifications de leur état prévu. Le plug-in VMware AppDefense est un plug-in que vous pouvez installer, mettre à niveau et gérer uniquement si vous possédez la licence VMware vSphere Platinum. Lorsque vous ajoutez une clé de licence pour VMware vSphere Platinum, l'icône AppDefense s'affiche dans le volet de navigation situé à gauche de vSphere Client. Pour en savoir plus sur VMware AppDefense, reportez-vous à la documentation *VMware AppDefense*.

## Gestion de licences

Pour attribuer une licence à une ressource dans vSphere, vous devez lui attribuer une licence disposant d'une clé de licence appropriée. La fonctionnalité de gestion de licences de vSphere Client et de vSphere Web Client permet d'attribuer des licences à plusieurs ressources à la fois à partir d'un emplacement centralisé. Les ressources désignent des systèmes vCenter Server, des hôtes, des clusters vSAN et des solutions.

Dans vSphere, vous pouvez attribuer une licence à plusieurs ressources de type similaire si la licence dispose d'une capacité suffisante. Vous pouvez attribuer une licence de suite à tous les composants faisant partie de l'édition des produits de la suite. Par exemple, vous pouvez attribuer une licence vSphere à plusieurs hôtes ESXi, mais vous ne pouvez pas attribuer deux licences à un hôte. Si vous avez une licence vCloud Suite, vous pouvez l'attribuer à des hôtes ESXi, à vCloud Networking and Security, à vCenter Site Recovery Manager, etc.



Gestion des licences dans vSphere Client

([https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1\\_s8svdcab/uiConfId/49694343/](https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1_s8svdcab/uiConfId/49694343/))

## Créer des licences

Lorsque vous achetez, divisez ou combinez des clés de licence dans Customer Connect, vous devez utiliser les nouvelles clés de licence pour attribuer des licences à des ressources dans votre environnement vSphere. Vous devez accéder à vSphere Client ou vSphere Web Client et créer un nouvel objet de licence pour chaque clé de licence. Une licence est un conteneur de clé de licence d'un produit VMware. Dès que vous créez les nouvelles licences, vous pouvez les attribuer à des ressources.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Dans l'onglet **Licences**, cliquez sur **Ajouter de nouvelles licences**.

- 4 Sur la page Entrer des clés, entrez une clé de licence par ligne, puis cliquez sur **Suivant**.

La clé de licence est une chaîne de 25 symboles (lettres et chiffres) au format **xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx**. Vous pouvez saisir une liste de clés en une seule opération. Une nouvelle licence sera créée pour chaque clé de licence que vous entrez.

- 5 Dans la page Modifier les noms de licences, renommez les nouvelles licences selon les besoins, puis cliquez sur **Suivant**.
- 6 Dans la page Prêt à terminer, vérifiez les nouvelles licences, puis cliquez sur **Terminer**.

### Résultats

Une nouvelle licence est créée pour chaque clé de licence que vous entrez.

### Étape suivante

Attribuez les nouvelles licences à des hôtes, des systèmes vCenter Server ou d'autres produits que vous utilisez avec vSphere. Vous devez conserver dans l'inventaire les licences non attribuées.

## Configuration des paramètres de licence des ressources dans vSphere Web Client

Pour continuer d'utiliser la fonctionnalité d'un produit, vous devez attribuer les licences appropriées aux ressources en mode évaluation ou bien aux ressources dont les licences ont expiré. Lorsque vous mettez à niveau une édition de licence, combinez ou fractionnez des licences dans Customer Connect, vous devez attribuer les nouvelles licences aux ressources. Vous pouvez attribuer les licences déjà disponibles, ou créer des licences et les attribuer aux ressources en un workflow unique. Les ressources désignent des systèmes vCenter Server, des hôtes ESXi, des clusters Virtual SAN et autres produits qui s'intègrent à vSphere.

### Attribuer une licence à plusieurs ressources

Pour continuer d'utiliser la fonctionnalité d'un produit, vous devez attribuer les licences appropriées aux ressources en mode évaluation ou bien aux ressources dont les licences ont expiré. Lorsque vous mettez à niveau une édition de licence, combinez ou fractionnez des licences dans Customer Connect, vous devez attribuer les nouvelles licences aux ressources. Vous pouvez attribuer les licences déjà disponibles, ou créer des licences et les attribuer aux ressources en un workflow unique. Les ressources désignent des systèmes vCenter Server, des hôtes ESXi, des clusters vSAN et d'autres produits qui s'intègrent à vSphere.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.

- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Ressources**.
- 4 Dans l'onglet **Ressources**, cliquez sur l'onglet **Systèmes vCenter Server, Hôtes, Clusters ou Solutions**.
- 5 Sélectionnez les actifs d'une licence.

---

**Note** Dans vSphere Client, utilisez Maj+Clic pour sélectionner plusieurs actifs.

---

- 6 Cliquez sur **Attribuer une licence**.
- 7 Dans la boîte de dialogue **Attribuer une licence**, sélectionnez la tâche que vous souhaitez effectuer.
  - ◆ Dans vSphere Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez sur l'onglet <b>Nouvelle licence</b>.</li> <li>b Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer une licence</b>, tapez ou copiez et collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>c Entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>OK</b>.  Des détails sur le produit, les fonctionnalités du produit, la capacité et la période d'expiration s'affichent sur la page.</li> <li>d Cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>e Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

- ◆ Dans vSphere Web Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez sur l'icône <b>Créer une licence</b> (+).</li> <li>b Dans la boîte de dialogue <b>Nouvelles licences</b>, tapez ou copiez-collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>c Sur la page <b>Modifier les noms de licences</b>, entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>d Cliquez sur <b>Terminer</b>.</li> <li>e Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

## Résultats

La licence est attribuée aux ressources. La capacité de la licence est allouée en fonction de l'utilisation de la licence par les ressources. Par exemple, si vous attribuez la licence à trois hôtes dotés de quatre CPU chacun, la capacité de la licence consommée est de 12 CPU.

## Configurer les paramètres de licence d'un hôte ESXi

Vous devez attribuer une licence à un hôte ESXi lorsque sa période d'évaluation expire ou que la licence qui lui est actuellement attribuée expire. Si vous mettez à niveau, combinez ou divisez des licences vSphere dans Customer Connect, vous devez attribuer de nouvelles licences aux hôtes ESXi et supprimer les anciennes licences.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Accédez à l'hôte dans l'inventaire.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Attribution de licence**.
- 4 Cliquez sur **Attribuer une licence**.

5 Dans la boîte de dialogue **Attribuer une licence**, sélectionnez la tâche que vous souhaitez effectuer.

- ◆ Dans vSphere Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez sur l'onglet <b>Nouvelle licence</b>.</li> <li>b Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer une licence</b>, tapez ou copiez et collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>c Entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Des détails sur le produit, les fonctionnalités du produit, la capacité et la période d'expiration s'affichent sur la page.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d Cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>e Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

- ◆ Dans vSphere Web Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez sur l'icône <b>Créer une licence</b> (+).</li> <li>b Dans la boîte de dialogue <b>Nouvelles licences</b>, tapez ou copiez-collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>c Sur la page <b>Modifier les noms de licences</b>, entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>d Cliquez sur <b>Terminer</b>.</li> <li>e Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

## Résultats

La licence est attribuée à l'hôte. La capacité de la licence est allouée en fonction de l'utilisation de la licence par l'hôte.

## Configurer les paramètres de licence pour vCenter Server

Vous devez attribuer une licence à un système vCenter Server avant que sa période d'évaluation expire ou que la licence qui lui est actuellement attribuée expire. Si vous mettez à niveau, combinez ou divisez des licences vCenter Server dans Customer Connect, vous devez attribuer de nouvelles licences aux systèmes vCenter Server et supprimer les anciennes licences.



## Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

## Procédure

- 1 Accédez au système vCenter Server.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Attribution de licence**.
- 4 Cliquez sur **Attribuer une licence**.
- 5 Dans la boîte de dialogue **Attribuer une licence**, sélectionnez la tâche que vous souhaitez effectuer.
  - ◆ Dans vSphere Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur l'onglet <b>Nouvelle licence</b>.</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer une licence</b>, tapez ou copiez et collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>Entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>OK</b>.  Des détails sur le produit, les fonctionnalités du produit, la capacité et la période d'expiration s'affichent sur la page.</li> <li>Cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

- ◆ Dans vSphere Web Client, sélectionnez une licence existante ou sélectionnez une licence récemment créée.

Tâche	Étapes
Sélectionner une licence existante	Sélectionnez une licence existante dans la liste puis cliquez sur <b>OK</b> .
Sélectionner une licence récemment créée	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur l'icône <b>Créer une licence</b> (+).</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Nouvelles licences</b>, tapez ou copiez-collez une clé de licence, puis cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>Sur la page <b>Modifier les noms de licences</b>, entrez un nom pour la nouvelle licence et cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> <li>Cliquez sur <b>Terminer</b>.</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Attribuer la licence</b>, sélectionnez la licence récemment créée, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

## Résultats

La licence est attribuée au système vCenter Server et une instance de la capacité de la licence est allouée au système vCenter Server.

## Configurer les paramètres de licence pour un cluster vSAN

Vous devez attribuer une licence à un cluster vSAN avant que sa période d'évaluation expire ou que la licence qui lui est actuellement attribuée expire.

Si vous mettez à niveau, combinez ou divisez des licences vSAN, vous devez attribuer les nouvelles licences aux clusters vSAN. Lorsque vous attribuez une licence vSAN à un cluster, le nombre maximal de licences utilisées est égal au nombre total de CPU des hôtes qui intègrent le cluster. L'utilisation des licences du cluster vSAN est calculée et mise à jour chaque fois que vous ajoutez un hôte dans le cluster ou l'en supprimez. Pour plus d'informations sur la gestion des licences et la terminologie et les définitions des licences, reportez-vous à la documentation *Gestion de vCenter Server et des hôtes*.

Lorsque vous activez vSAN sur un cluster, vous pouvez utiliser vSAN en mode d'évaluation pour explorer ses fonctionnalités. La période d'évaluation commence lors de l'activation de vSAN et expire 60 jours plus tard. Pour utiliser vSAN, vous devez obtenir une licence pour le cluster avant l'expiration de la période d'évaluation. Tout comme pour les licences vSphere, le nombre maximal de licences vSAN est limité par CPU. Certaines fonctionnalités avancées, par exemple la configuration intégralement Flash et les clusters étendus, nécessitent une licence qui prend en charge la fonctionnalité.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences vSAN, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur les systèmes vCenter Server.

### Procédure

- 1 Accédez à votre cluster vSAN.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.

Option	Description
vSphere Client	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre cluster vSAN et choisissez le menu Attribuer la licence.</li> <li>b Sélectionner une option d'attribution de licence. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez une licence existante et cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ul> </li> </ol>
vSphere Web Client	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Sous <b>Configuration</b>, sélectionnez <b>Attribution de licences</b>, puis cliquez sur <b>Attribuer la licence</b>.</li> <li>b Sélectionner une option d'attribution de licence. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez une licence existante et cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ul> </li> </ol>

## Placer des ressources en mode d'évaluation

Pour découvrir l'ensemble des fonctions dont dispose une ressource, vous pouvez la placer en mode d'évaluation.

Des produits distincts sont soumis à des conditions différentes concernant l'utilisation de leur mode d'évaluation. Avant de définir une ressource sur le mode d'évaluation, vous devez tenir compte des particularités de l'utilisation du mode d'évaluation du produit associé. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la documentation du modèle d'attribution de licence du produit concerné dans [Attribution de licences de produits dans vSphere](#).

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Ressources**.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Systèmes vCenter Server, Hôtes, Clusters** ou **Solutions**.
- 5 Sélectionnez une ressource que vous souhaitez définir sur le mode d'évaluation.
- 6 Cliquez sur l'icône **Attribuer une licence**.
- 7 Sélectionnez une **Licence d'évaluation** et cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

### Résultats

La ressource est en mode d'évaluation. Vous pouvez explorer l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles pour la ressource.

---

**Note** Vous devez attribuer une licence appropriée à la ressource avant que sa période d'évaluation n'expire. Sinon, la ressource n'a plus de licence et certaines fonctionnalités seront bloquées.

---

## Renommer une licence

Après avoir créé une licence, vous pouvez modifier son nom.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

## Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Licences**.
- 4 Sélectionnez la licence à renommer, puis cliquez sur **Renommer la licence**.
- 5 Tapez le nouveau nom de la licence et cliquez sur **OK**.

## Supprimer les licences

Pour garantir la conformité des modèles d'attribution de licence des produits que vous utilisez avec vSphere, vous devez supprimer toutes les licences non attribuées de l'inventaire. Si vous avez divisé, combiné ou mis à niveau des licences dans Customer Connect, vous devez supprimer les anciennes licences.

Par exemple, supposons que vous ayez mis à niveau une licence vSphere de la version 6.5 vers la version 6.7 dans Customer Connect. Vous attribuez la licence aux hôtes ESXi 6.7. Après avoir attribué les nouvelles licences vSphere 6.7, vous devez supprimer l'ancienne licence vSphere 6.5 de l'inventaire.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

## Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Licences**.
- 4 Utilisez les filtres pour afficher uniquement les licences non attribuées.

Client	Options
vSphere Client	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cliquez sur l'icône de filtre (+) dans la colonne <b>État</b>. Une zone de texte s'affiche.</li> <li>■ Sélectionnez les licences que vous souhaitez afficher (non attribuées ou attribuées).</li> </ul>
vSphere Web Client	Dans le menu déroulant <b>Afficher</b> , sélectionnez <b>Non attribuée</b> pour afficher uniquement les licences non attribuées.

- 5 Sélectionnez une licence à supprimer ou appuyez sur Ctrl+A pour sélectionner toutes les licences.
- 6 Cliquez sur **Supprimer les licences**, consultez le message de confirmation et cliquez sur **Oui**.

## Affichage des informations relatives à la licence

Vous pouvez consulter l'état des licences de l'environnement vSphere à partir d'un emplacement centralisé en utilisant la fonctionnalité de gestion des licences de vSphere Client ou vSphere Web Client. Vous pouvez afficher les licences qui sont disponibles dans vSphere, les licences attribuées actuellement et leur utilisation, la capacité de licence disponible, les fonctionnalités sous licence utilisées, etc.

Vous pouvez également exporter des informations relatives aux licences et à leur date d'expiration, leur capacité et leur utilisation. Vous pouvez exporter des données relatives aux produits et ressources disponibles dans vSphere Client ou vSphere Web Client en téléchargeant un fichier .CSV.



Gestion des licences dans vSphere Client

([https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1\\_s8svdcab/uiConfId/49694343/](https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1_s8svdcab/uiConfId/49694343/))

## Afficher les informations relatives aux licences de l'environnement vSphere

Vous pouvez afficher les licences disponibles dans vSphere, ainsi que les informations concernant leur date d'expiration, leur capacité disponible et leur utilisation. Vous pouvez également afficher les produits et ressources disponibles.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.

### 3 Sélectionnez un onglet pour les informations de licence à afficher.

Onglet	Description
Licences	Répertoriez toutes les licences disponibles dans l'environnement vSphere. Pour chaque licence, vous pouvez afficher la clé de licence associée, ainsi que son utilisation, sa capacité et sa date d'expiration.
Produits	Répertoriez les produits dont les licences sont disponibles dans l'environnement vSphere. Vous pouvez afficher les licences disponibles pour chaque produit, leurs fonctionnalités sous licence, l'utilisation et la capacité de leur licence.
Ressources	Affiche les informations de licence relatives aux ressources disponibles dans l'environnement vSphere. Les ressources sont des systèmes vCenter Server, des hôtes, des clusters vSAN et d'autres produits utilisés avec vSphere qui sont répertoriés sous Solutions.

#### Étape suivante

Pour des raisons de conformité avec le contrat CLUF de vSphere et des produits que vous utilisez avec vSphere, ne conservez pas de licences non attribuées dans l'inventaire.

- S'il existe des licences non attribuées, attribuez-les aux ressources.
- Supprimez toutes les licences ayant expiré ou celles que vous n'avez pas l'intention d'attribuer. Par exemple, si vous avez mis à niveau, divisé ou combiné des licences dans Customer Connect, vous devez supprimer les anciennes licences de l'inventaire.

## Afficher les licences et fonctionnalités disponibles pour un produit

Vous pouvez afficher des informations sur un produit, comme les licences disponibles, les fonctionnalités et la capacité de licence dans vSphere Web Client.

#### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

#### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Produits** et sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez afficher des informations.

#### 4 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez effectuer.

Tâche	Description
<b>Afficher les licences disponibles pour le produit sélectionné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dans vSphere Client, cliquez sur le sous-onglet <b>Licences</b> situé sous la liste des produits.</li> <li>■ Dans vSphere Web Client, cliquez sur la flèche en regard du nom de produit pour développer la ligne et afficher une liste de toutes les licences pour le produit correspondant.</li> </ul>
<b>Afficher les fonctionnalités sous licence du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dans vSphere Client, cliquez sur le sous-onglet <b>Fonctionnalités</b> situé sous la liste des produits.</li> <li>■ Dans vSphere Web Client, cliquez sur l'icône <b>Afficher les fonctionnalités</b> dans la barre d'outils.</li> </ul>

## Afficher les fonctionnalités utilisées par une ressource

Vous pouvez afficher les fonctionnalités utilisées par une ressource avant de lui attribuer une licence. Par exemple, si un hôte ESXi est en mode d'évaluation, vous pouvez afficher les fonctionnalités utilisées par l'hôte et lui attribuer une licence adaptée.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Ressources**.
- 4 Sélectionnez l'option **Systèmes vCenter Server, Hôtes, Clusters** ou **Solutions**.
- 5 Sélectionnez une ressource et affichez les fonctionnalités associées.
  - Dans vSphere Client, cliquez sur le sous-onglet **Fonctionnalités** situé sous la liste des ressources.
  - Dans vSphere Web Client, cliquez sur l'icône **Afficher les fonctionnalités sous licence** dans la barre d'outils.

## Afficher la clé de la licence

Dans vSphere, une licence dispose d'une clé de licence pour un produit. Vous pouvez consulter la clé de licence associée à chaque licence

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Licences**.
- 4 Sélectionnez une licence dans la liste et affichez la clé de licence.
  - Dans vSphere Client, cliquez sur le sous-onglet **Résumé** situé sous la liste des licences. Sous Général, vous pouvez voir le nom de la licence, la date d'expiration, l'état de la licence et la clé de licence.
  - Dans vSphere Web Client, cliquez sur l'icône **Afficher la clé de licence** dans la barre d'outils.

## Afficher les fonctionnalités sous licence pour une ressource

Avant de commencer à utiliser une fonction sur une ressource, vous pouvez vérifier si cette dernière dispose d'une licence pour l'utiliser. Par exemple, pour utiliser vSphere HA, vous devez vérifier si tous les hôtes d'un cluster vSphere HA disposent d'une licence pour cette fonction.

### Conditions préalables

- Pour afficher et gérer les licences dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Accédez au système, à l'hôte ou au cluster vCenter Server dont vous souhaitez afficher les fonctionnalités sous licence.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans Paramètres, sélectionnez **Attribution de licence**.

### Résultats

La liste des fonctions que vous pouvez configurer sur la ressource s'affiche sur la droite.

## Exporter les informations de licence dans l'environnement vSphere

Vous pouvez exporter les informations de licence associées aux licences, aux produits ou aux ressources vSphere. Les informations sont enregistrées sur votre système local dans un fichier `.CSV`. Vous pouvez ouvrir le fichier `.CSV` avec des applications tierces.





## Conditions préalables

- Pour exporter les informations de licence dans l'environnement vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Client ou vSphere Web Client.

## Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.
- 2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.
- 3 (Facultatif) Sélectionnez un élément à exporter.
  - Cliquez sur l'onglet **Licences** pour sélectionner une ou plusieurs licences à exporter.
  - Cliquez sur l'onglet **Produits** pour sélectionner un produit à exporter.
  - Cliquez sur l'onglet **Ressources** pour sélectionner l'instance de vCenter Server, les hôtes, les clusters ou les solutions pour lesquels vous souhaitez exporter les informations de licence.

Si vous ne sélectionnez pas une licence, un produit ou une ressource en particulier, tous les éléments des listes respectives sont exportés.

Option	Description
vSphere Client	<ol style="list-style-type: none"> <li>(Facultatif) Si vous sélectionnez une ressource, spécifiez les informations de ressource à exporter en utilisant l'icône <b>Filtre</b> () située sous la liste des actifs.</li> <li>Pour exporter l'élément ou les éléments sélectionnés, cliquez sur <b>Exporter &gt; Lignes sélectionnées</b>.</li> <li>Pour exporter tous les éléments du type indiqué, cliquez sur <b>Exporter &gt; Toutes les lignes</b>.</li> <li>Cliquez sur <b>OK</b> pour enregistrer le fichier sur votre système local.</li> </ol>
vSphere Web Client	<ol style="list-style-type: none"> <li>En bas à droite de la liste, cliquez sur l'icône <b>Exporter</b> ()</li> <li>Pour exporter le ou les éléments sélectionnés, cliquez sur <b>Exporter &gt; Éléments sélectionnés seulement</b>.</li> <li>Pour exporter tous les éléments du type indiqué, cliquez sur <b>Exporter &gt; Tous les éléments</b>.</li> <li>Dans la boîte de dialogue <b>Enregistrer sous</b>, sélectionnez un dossier, un nom de fichier et un format pour les données de licence exportées, puis cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>

## Génération de rapports d'utilisation des licences dans vSphere Web Client

Vous pouvez suivre l'utilisation des licences de votre environnement vSphere en créant des rapports d'utilisation des licences des ressources pour une période donnée. Les ressources sont des hôtes, des systèmes vCenter Server, des clusters vSAN et des solutions.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de création de rapport sur les licences dans vSphere pour effectuer les tâches suivantes :

- Afficher les statistiques concernant l'utilisation des licences et la capacité de tous les produits auxquels des licences ont été attribuées dans vSphere pour une période donnée.
- Exporter les rapports d'utilisation des licences dans un fichier CSV pour analyse et traitement approfondis.

Le service de licence prend chaque jour des snapshots de l'utilisation des licences dans l'environnement vSphere. Un snapshot d'utilisation de licence contient des données sur l'attribution et l'utilisation actuelles d'une licence. Les informations d'utilisation de licence que vous visualisez dans l'interface de gestion des licences contiennent des statistiques agrégées provenant des snapshots collectés pendant la période sélectionnée.

Les rapports d'utilisation des licences que vous exportez dans un fichier CSV contiennent les données brutes des snapshots d'utilisation des licences collectées pendant la période sélectionnée. Vous pouvez analyser les données des rapports CSV en les regroupant avec des outils ou des scripts tiers.

## Afficher l'utilisation des licences pour plusieurs produits dans vSphere Web Client

Le suivi de l'utilisation des licences contribue à l'estimation des besoins globaux en termes de licences de votre environnement et à la bonne gestion de leur attribution. Vous pouvez filtrer les données d'utilisation des licences en fonction d'une période.

### Conditions préalables

- Pour afficher et générer des rapports d'utilisation des licences de produits dans vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Administration**, puis sous **Attribution de licence**, sélectionnez **Rapports**.
- 2 Dans l'onglet **Produits**, utilisez le menu déroulant **Période** et sélectionnez une période préconfigurée ou personnalisée pour laquelle vous souhaitez générer des données d'utilisation des licences.
- 3 Si vous sélectionnez une période personnalisée, sélectionnez les dates de début et de fin et cliquez sur **Aller à**.

### Résultats

Le volet Résumé du rapport affiche l'utilisation de licence de chaque produit sous la forme d'un pourcentage de la capacité de la licence du produit pendant la période sélectionnée.

## Afficher les détails de l'utilisation des licences d'un seul produit dans vSphere Web Client

Vous pouvez afficher les détails de l'utilisation de la licence et sa capacité pour un produit spécifique. Vous pouvez filtrer les données d'utilisation des licences en fonction d'une période.

### Conditions préalables

- Pour afficher et générer des rapports d'utilisation des licences de produits dans vSphere, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** sur le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Administration**, puis sous **Attribution de licence**, sélectionnez **Rapports**.
- 2 Dans l'onglet **Produits**, utilisez le menu déroulant **Période** et sélectionnez une période préconfigurée ou personnalisée pour laquelle vous souhaitez générer des données d'utilisation des licences.
- 3 Si vous sélectionnez une période personnalisée, définissez les dates de début et de fin et cliquez sur **Aller à**.
- 4 Sélectionnez un produit dans le volet **Résumé du rapport**.

### Résultats

Les informations concernant l'utilisation de la licence du produit sélectionné s'affichent. Le tableau Répartition de l'utilisation répertorie toutes les licences du produit attribuées à des ressources au cours de la période sélectionnée. Le tableau peut répertorier les licences inutilisées actuellement, mais qui ont été attribuées à des ressources au cours de la période sélectionnée.

Le Service de licence collecte les snapshots d'utilisation des licences quotidiennement. L'utilisation des licences dans le tableau Répartition de l'utilisation est une valeur agrégée à partir des données brutes apparaissant dans les snapshots d'utilisation des licences collectées au cours de la période sélectionnée.

## Exporter un rapport d'utilisation de licence dans vSphere Web Client

Vous pouvez exporter un rapport d'utilisation des licences de produits pour une période donnée. Le rapport est exporté dans un fichier CSV que vous pouvez ouvrir dans des applications tierces.

---

**Important** Une fonctionnalité de détection des manipulations dans le Service de licence protège les informations d'utilisation des licences. Si les données d'attribution de licence dans la base de données du Service de licence sont modifiées, vous ne pouvez pas exporter un rapport d'utilisation de licence.

---

### Conditions préalables

- Pour exporter les rapports d'utilisation des licences, vous devez disposer du privilège **Global.Licences** dans le système vCenter Server sur lequel s'exécute vSphere Web Client.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Administration**, puis sous **Attribution de licence**, sélectionnez **Rapports**.
- 2 Dans l'onglet **Produits**, cliquez sur **Exporter un rapport d'utilisation de licence**.  
La boîte de dialogue **Exporter un rapport d'utilisation de licence** s'affiche.
- 3 Sélectionnez une période prédéfinie ou personnalisée pour le rapport d'utilisation des licences dans le menu déroulant **Période**.
- 4 Cliquez sur **Générer un rapport CSV**.  
L'opération dure quelques secondes.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer** et spécifiez un emplacement où enregistrer le fichier.

### Résultats

L'utilisation des licences des produits sur la période sélectionnée est exportée dans un fichier CSV. Le fichier CSV se trouve dans un fichier `.zip` enregistré à l'emplacement spécifié.

Le rapport exporté contient des données brutes sur l'utilisation des licences des produits pendant la période sélectionnée. Les lignes du fichier CSV exporté répertorient les snapshots d'utilisation des licences que le Service de licence a collecté quotidiennement au cours de la période sélectionnée. Vous pouvez utiliser des outils tiers pour ouvrir le rapport CSV et analyser ses données.

Un snapshot d'utilisation de licence contient des données sur les licences attribuées, les produits associés, la date d'expiration de la licence, les unités de licence (coûts unitaires), la capacité, l'utilisation, l'ID de la ressource, etc. Aucune date d'expiration n'est répertoriée pour les licences permanentes. vCloud Suite dispose d'une licence par CPU, ainsi l'utilisation de la licence des produits vCloud Suite ne se retrouve qu'au niveau des hôtes ESXi auxquels des licences sont attribuées parmi les éditions de vCloud Suite correspondantes.

## Synchronisation des licences avec votre compte Customer Connect

Depuis vSphere 6.5, VMware propose la fonctionnalité Synchroniser les licences, que vous pouvez utiliser pour importer des clés de licence et des données de clé de licence à partir de Customer Connect dans votre environnement vSphere.

La fonctionnalité Synchroniser les licences vous permet de conserver vos données de clés de licence vCenter Server synchronisées avec celles des clés de licence contenues dans Customer Connect. Pour importer des données de clés de licence, vous devez utiliser un fichier .CSV généré dans la section des rapports de Customer Connect. Une fois le fichier .CSV importé, vous pouvez afficher les données Customer Connect dans la liste des licences et dans le résumé des licences.

Grâce à la fonctionnalité d'importation, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Ajouter ou mettre à jour les détails des clés de licence Customer Connect, tels que les notes, les étiquettes personnalisées, les contrats, les commandes, etc., dans votre inventaire de licences vCenter Server.
- Ajouter des clés de licence à partir de Customer Connect à votre inventaire de licences vCenter Server.
- Identifier les clés de licence présentes dans votre inventaire de licences vCenter Server ayant été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées dans Customer Connect, afin de maintenir la conformité de vos licences.



Gestion des licences dans vSphere Client

([https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1\\_s8svdcab/uiConfId/49694343/](https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1_s8svdcab/uiConfId/49694343/))

## Synchroniser les licences

Utilisez la fonctionnalité Synchroniser les licences pour importer des données de clés de licence depuis votre compte Customer Connect vers votre environnement vSphere.

### Conditions préalables

Générez un rapport Produits, Licences, Détails et Historique dans votre compte Customer Connect, puis chargez-le dans vSphere. Reportez-vous à la section [Générer un fichier CSV dans Customer Connect](#).

### Procédure

#### 1 Générer un fichier CSV dans Customer Connect

Pour mettre à jour votre inventaire de licences vCenter avec les détails de clés de licence provenant de votre environnement Customer Connect, générez un fichier .CSV produits, licences, détails et historique dans la section des rapports de Customer Connect. Chargez ce fichier .CSV vers vSphere.

#### 2 Affichage de l'aperçu des résultats de l'analyse du fichier CSV

Pour déterminer les actions à entreprendre afin de mettre à jour votre inventaire de licences vCenter avec les informations actuelles provenant de votre environnement Customer Connect, consultez les résultats de l'analyse du fichier .CSV.

### Procédure

- 1 Cliquez sur **Menu > Administration**.

2 Développez **Attribution de licence**, puis cliquez sur **Licences**.

### 3 Suivez les invites de l'assistant **Synchroniser les licences** ou de l'assistant **Importer des données de clés de licence**.

Client	Étapes
vSphere Client	<p>a Dans l'onglet <b>Licences</b>, cliquez sur <b>Synchroniser les licences</b>. L'assistant <b>Synchroniser les licences</b> s'ouvre.</p> <p>b Sur la page Télécharger le fichier d'importation, cliquez sur <b>Sélectionner un fichier</b> et recherchez le fichier <b>.CSV</b> que vous souhaitez télécharger dans votre environnement vSphere. Cliquez sur <b>Suivant</b>.  Une fois le fichier <b>.CSV</b> téléchargé dans votre environnement vSphere, le système analyse les données qu'il contient et les compare aux informations de clés de licence actuelles présentes dans votre inventaire de licences vCenter. En fonction des résultats de l'analyse, le système détermine les actions que vous devez entreprendre afin de mettre à jour votre inventaire de licences vCenter avec les informations actuelles provenant de votre environnement Customer Connect.</p> <hr/> <p><b>Important</b> N'ouvrez pas le fichier <b>.CSV</b> que vous avez l'intention de charger dans votre inventaire de licences vCenter dans Microsoft Excel ni aucun autre logiciel. Chargez uniquement le fichier <b>.CSV</b> d'origine une fois que vous l'avez généré dans Customer Connect. Si vous souhaitez afficher un aperçu des données de rapport du fichier <b>.CSV</b>, faites une copie du fichier et affichez un aperçu de cette copie. Pour plus d'informations sur l'affichage d'un aperçu de fichiers CSV, reportez-vous à <a href="#">Utilisation de fichiers CSV</a>.</p> <hr/> <p>c Sur la page Analyse des données des clés de licence, consultez les résultats de l'analyse du fichier <b>.CSV</b> et cliquez sur <b>Suivant</b>.  Pour plus d'informations sur les types d'actions que le système peut vous recommander en fonction de l'analyse du fichier <b>.CSV</b>, reportez-vous à <a href="#">Affichage de l'aperçu des résultats de l'analyse du fichier CSV</a>.  Si le fichier <b>.CSV</b> contient des clés de licence qui sont manquantes dans l'inventaire de licences vCenter, le système vous propose de les ajouter.</p> <p>d (Facultatif) Sur la page Ajouter des clés de licence, sélectionnez les clés de licence à ajouter à l'inventaire de licences vCenter Server.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si votre inventaire de licences vCenter contient toutes les clés de licence du fichier <b>.CSV</b> téléchargé, cliquez sur <b>Suivant</b>.  Si votre inventaire de licences vCenter contient toutes les clés de licence dans le fichier <b>.CSV</b> téléchargé, la liste de la page Ajouter des clés de licence est vide.</li> <li>■ Pour afficher les détails d'une clé de licence, tels que nom et numéro du compte, numéro de commande, dates importantes et niveau de prise en charge, cliquez sur une clé de licence dans la liste.</li> <li>■ Pour modifier le nom d'une clé de licence, cliquez sur le nom de la licence dans la liste et attribuez-lui un nouveau nom.</li> </ul> <p>e (Facultatif) Pour supprimer de votre inventaire de licences vCenter des clés de licence qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées dans Customer Connect, téléchargez le rapport <code>Combined_Split_Upgraded_and_Downgraded_License_Keys.csv</code>.</p>

Client	Étapes
	<p>Pour plus d'informations sur la façon de supprimer manuellement des clés de licence combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées, reportez-vous à <a href="#">Supprimer les clés de licence qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées</a>.</p> <p>f (Facultatif) Pour mettre à niveau dans votre inventaire de licences vCenter des clés de licence pour lesquelles des clés de mise à niveau sont disponibles dans Customer Connect, téléchargez le rapport <code>Upgraded_License_Keys.csv</code>. Pour plus d'informations sur la façon de mettre à niveau manuellement vos ressources, modifier l'attribution de vos licences et supprimer les clés de licence mises à niveau, reportez-vous à <a href="#">Mettre à niveau des clés de licence dans votre inventaire de licences vCenter</a>.</p> <p>g Sur la page Prêt à terminer, consultez le résumé du processus d'importation et cliquez sur <b>Terminer</b>.</p>
vSphere Web Client	<p>a Dans l'onglet <b>Licences</b>, cliquez sur l'icône de la barre d'outils <b>Importer des données de clés de licence</b>.</p> <p>L'assistant <b>Importer des données de clés de licence</b> s'ouvre.</p> <p>b Sur la page À propos de cette fonctionnalité, découvrez les tâches que vous pouvez exécuter avec l'assistant et cliquez sur <b>Suivant</b>.</p> <p>c Sur la page Télécharger le fichier d'importation de l'assistant <b>Importer des données de clés de licence</b>, cliquez sur <b>Parcourir</b> et recherchez le fichier <code>.CSV</code> que vous souhaitez télécharger dans votre environnement vSphere. Cliquez sur <b>Suivant</b>.</p> <p>Une fois le fichier <code>.CSV</code> téléchargé dans votre environnement vSphere, le système analyse les données qu'il contient et les compare aux informations de clés de licence actuelles présentes dans votre inventaire de licences vCenter. En fonction des résultats de l'analyse, le système détermine les actions que vous devez entreprendre afin de mettre à jour votre inventaire de licences vCenter avec les informations actuelles provenant de votre environnement Customer Connect.</p> <hr/> <p><b>Important</b> N'ouvrez pas le fichier <code>.CSV</code> que vous avez l'intention de télécharger dans votre inventaire de licences vCenter dans Microsoft Excel ni aucun autre logiciel. Chargez uniquement le fichier <code>.CSV</code> d'origine une fois que vous l'avez généré dans Customer Connect. Si vous souhaitez afficher un aperçu des données de rapport du fichier <code>.CSV</code>, faites une copie du fichier et affichez un aperçu de cette copie. Pour plus d'informations sur l'affichage d'un aperçu de fichiers CSV, reportez-vous à <a href="#">Utilisation de fichiers CSV</a>.</p> <hr/> <p>d Sur la page Analyse des données des clés de licence, consultez les résultats de l'analyse du fichier <code>.CSV</code> et cliquez sur <b>Suivant</b>.</p> <p>Pour plus d'informations sur les types d'actions que le système peut vous recommander en fonction de l'analyse du fichier <code>.CSV</code>, reportez-vous à <a href="#">Affichage de l'aperçu des résultats de l'analyse du fichier CSV</a>.</p> <p>Si le fichier <code>.CSV</code> contient des clés de licence qui sont manquantes dans l'inventaire de licences vCenter, le système vous propose de les ajouter.</p>



Client	Étapes
	<p>e (Facultatif) Sur la page Ajouter des clés de licence, sélectionnez les clés de licence à ajouter à l'inventaire de licences vCenter Server.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si votre inventaire de licences vCenter contient toutes les clés de licence du fichier .CSV téléchargé, cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ul> <p>Si votre inventaire de licences vCenter contient toutes les clés de licence dans le fichier .CSV téléchargé, la liste de la page Ajouter des clés de licence est vide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour afficher les détails d'une clé de licence, tels que nom et numéro du compte, numéro de commande, dates importantes et niveau de prise en charge, cliquez sur une clé de licence dans la liste.</li> <li>■ Pour modifier le nom d'une clé de licence, cliquez sur le nom de la licence dans la liste et attribuez-lui un nouveau nom.</li> </ul> <p>f (Facultatif) Pour supprimer de votre inventaire de licences vCenter des clés de licence qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées dans Customer Connect, téléchargez le rapport <code>Combined_Split_Upgraded_and_Downgraded_License_Keys.csv</code>. Pour plus d'informations sur la façon de supprimer manuellement des clés de licence combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées, reportez-vous à <a href="#">Supprimer les clés de licence qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées</a>.</p> <p>g (Facultatif) Pour mettre à niveau dans votre inventaire de licences vCenter des clés de licence pour lesquelles des clés de mise à niveau sont disponibles dans Customer Connect, téléchargez le rapport <code>Upgraded_License_Keys.csv</code>. Pour plus d'informations sur la façon de mettre à niveau manuellement vos ressources, modifier l'attribution de vos licences et supprimer les clés de licence mises à niveau, reportez-vous à <a href="#">Mettre à niveau des clés de licence dans votre inventaire de licences vCenter</a>.</p> <p>h Sur la page Prêt à terminer, consultez le résumé du processus d'importation et cliquez sur <b>Terminer</b>.</p>

## Générer un fichier CSV dans Customer Connect

Pour mettre à jour votre inventaire de licences vCenter avec les détails de clés de licence provenant de votre environnement Customer Connect, générez un fichier .CSV produits, licences, détails et historique dans la section des rapports de Customer Connect. Chargez ce fichier .CSV vers vSphere.

Le fichier .CSV est une liste des clés qui sont actives dans Customer Connect. Le fichier .CSV contient des informations à jour sur les clés de licence provenant de votre environnement Customer Connect, notamment le nom et le numéro de compte, le produit pour lequel la licence a été achetée, la quantité de licences, diverses notes concernant les clés de licence, le niveau de support, le support et la date de fin de couverture de la licence, le numéro de commande, les données d'historique, etc.

### Procédure

- 1 Connectez-vous à <https://my.vmware.com>.

- 2 Sur la page d'accueil de Customer Connect, cliquez sur **Produits et comptes** dans le coin supérieur gauche.
- 3 Sélectionnez **Comptes**, puis cliquez sur **Rapports**.
- 4 Dans la section **Sélectionner un rapport**, cliquez sur **Rapports disponibles**, puis sélectionnez **Détails des produits et licences** dans le menu déroulant.
- 5 Dans la section **Sélectionner des comptes**, sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez générer le rapport ou cochez la case correspondante.
- 6 (Facultatif) Entrez un nom pour votre rapport.
- 7 (Facultatif) Ajoutez des remarques à inclure dans votre rapport.
- 8 (Facultatif) Pour recevoir un e-mail lorsque le rapport est prêt, cochez la case **Envoyer un e-mail à la création du rapport** et sélectionnez **Tous les comptes** pour sélectionner tous les comptes disponibles.
- 9 Cliquez sur **Créer**, puis sur **OK**.

Votre demande de rapport est soumise et, lorsque votre rapport est prêt, vous pouvez le télécharger depuis la liste des rapports enregistrés.

- 10 Pour télécharger le fichier `.CSV` que vous devez importer dans vSphere, dans la section **Rapports enregistrés**, cliquez sur l'icône CSV qui se trouve en regard du rapport.

Ne modifiez pas le formatage du fichier `.CSV` d'origine du rapport. Pour plus d'informations sur l'affichage d'un aperçu du fichier `.CSV` du rapport et sur l'affichage des données sans endommager le fichier `.CSV`, reportez-vous à [Utilisation de fichiers CSV](#).

## Affichage de l'aperçu des résultats de l'analyse du fichier CSV

Pour déterminer les actions à entreprendre afin de mettre à jour votre inventaire de licences vCenter avec les informations actuelles provenant de votre environnement Customer Connect, consultez les résultats de l'analyse du fichier `.CSV`.

Une fois que vous avez chargé le fichier `.CSV` que vous avez généré dans Customer Connect pour votre environnement vSphere, le système analyse les clés de licence qui se trouvent dans ce fichier `.CSV` et les compare aux licences de votre inventaire de licences vCenter. Les événements suivants se produisent suite à cette analyse :

- Si le rapport `.CSV` contient des licences manquantes dans l'inventaire de licences vCenter, l'analyse vous propose automatiquement d'ajouter les licences manquantes à l'inventaire de licences vCenter.
- Le système met à jour les métadonnées des licences vCenter lorsque vous avez terminé l'assistant **Synchroniser les licences**, afin de garantir que votre inventaire de licences vCenter contient les métadonnées les plus à jour provenant de Customer Connect.

- Si le système détermine que votre inventaire de licences vCenter contient des licences qui ne sont pas valides, qui ont été mises à niveau, ou les deux, il vous propose des actions que vous pouvez entreprendre pour mettre à jour votre inventaire de licences vCenter sur la dernière page de l'assistant **Synchroniser les licences**.

En fonction des conclusions tirées des données analysées, le système propose des actions que vous devez entreprendre de façon à mettre à jour votre inventaire de licences vCenter avec les informations provenant de votre environnement Customer Connect. Vous pouvez afficher les conclusions tirées de l'analyse sur la page Analyse du fichier de l'assistant **Synchroniser les licences**.

En fonction des résultats de l'analyse du fichier .CSV, le système tire des conclusions concernant l'état des informations des clés de licence de votre inventaire de licences vCenter. Il peut également vous suggérer d'entreprendre certaines des actions suivantes, de façon à mettre à jour votre environnement vSphere avec des informations de clés de licence à jour provenant de Customer Connect :

- Mettez à jour les clés de licence de votre inventaire de licences vCenter avec les informations provenant de votre environnement Customer Connect, notamment les contrats, les commandes, etc. Le système effectue cette opération automatiquement une fois l'Assistant terminé.
- Ajoutez à votre inventaire de licences vCenter des nouvelles clés de licences provenant de Customer Connect, ainsi que les informations associées. Vous devez effectuer cette opération manuellement. Pour sélectionner les clés de licence à ajouter à votre inventaire de licences vCenter, suivez les invites de l'assistant **Synchroniser les licences**. Reportez-vous à la section [Synchroniser les licences](#).

---

**Note** Certaines des clés de licence que vous ajoutez peuvent être des clés de remplacement pour des clés inactives qui se trouvent actuellement dans votre inventaire de licences vCenter. Une clé inactive est une clé qui a été combinée, fractionnée, mise à niveau ou rétrogradée. Pour terminer le remplacement des clés de licence inactives par de nouvelles clés de licence à partir de Customer Connect, vous devez supprimer manuellement les clés inactives. Pour plus d'informations sur la suppression des clés de licence inactives, reportez-vous à la section [Supprimer les clés de licence qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées](#)

D'autres clés de licence que vous ajoutez sur la page Ajouter des clés de licence de l'Assistant peuvent être des clés de mise à niveau pour d'anciennes clés de licence qui se trouvent actuellement dans votre inventaire de licences vCenter. Pour terminer le processus de mise à niveau des anciennes clés de votre inventaire de licences vCenter avec les nouvelles clés de Customer Connect, vous devez supprimer manuellement les clés inactives. Pour plus d'informations sur l'exécution du processus de mise à niveau de la clé de licence, reportez-vous à la section [Mettre à niveau des clés de licence dans votre inventaire de licences vCenter](#)

---

- Affichez les clés de licence de votre inventaire de licences vCenter qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées dans Customer Connect. Pour afficher les clés qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées, téléchargez le rapport de recommandations généré à la fin de l'assistant **Synchroniser les licences**.
- Mettre à niveau les clés de votre inventaire de licences vCenter qui disposent de clés de mise à niveau disponibles dans Customer Connect. Pour afficher les clés de votre inventaire de licences vCenter pour lesquelles des clés de mise à niveau sont disponibles dans Customer Connect, téléchargez le rapport de recommandations généré à la fin de l'assistant **Synchroniser les licences**.

## Utilisation de fichiers CSV

Si vous souhaitez afficher un aperçu des données d'un fichier .CSV avant de l'importer dans vSphere, faites une copie du fichier .CSV. N'ouvrez pas le fichier d'origine dans Microsoft Excel, car cette action peut modifier les formats de données de certaines cellules, ce qui risque de poser problème dans des versions ultérieures.

Si vous tentez d'importer un fichier .CSV que vous avez préalablement ouvert dans un autre programme, l'Assistant **Importer des données de clés de licence** affiche un avertissement, qui indique que le fichier que vous utilisez n'est pas au format correct et que certaines des données risquent de ne pas être disponibles dans vSphere.

Même si vous parvenez à importer le fichier .CSV après l'avoir reformaté, cette opération risque d'avoir corrompu les données. Lorsque ce cas se présente, la dernière page de l'Assistant risque de suggérer des actions non valides.

### Exemple : utilisation incorrecte d'un fichier CSV

Exportez le rapport approprié dans Client Connect et générez le fichier .CSV approprié. Pour afficher les informations de manière plus claire, ouvrez le fichier .CSV dans Microsoft Excel et reformatez les dates et les nombres (dates de début et de fin de contrat, date de commande et quantité de la commande). Par exemple, vous faites passer le format de date de **11.10.2015** à **10/11/15**. Cela peut avoir pour conséquence l'affichage incomplet des données dans l'interface utilisateur pour certaines des colonnes du fichier .CSV.

## Utilisation des rapports de recommandation générés

Une fois que vous avez importé le fichier .CSV généré dans la section des rapports de Customer Connect dans votre inventaire de licences vCenter, le système analyse les détails des clés de licence présents dans ce fichier .CSV et compare ces informations avec celles de votre environnement vSphere actuel. En fonction des résultats de l'analyse du fichier .CSV, le système

peut générer des rapports de recommandation, que vous pouvez ensuite télécharger et utiliser pour mettre à jour manuellement votre inventaire de licences vSphere.

---

**Note** Les rapports de recommandation sont uniquement disponibles sur la page Prêt à terminer de l'Assistant **Importer des données de clés de licence**. Téléchargez les rapports afin d'effectuer manuellement les actions.

---

Pour plus d'informations sur la façon de supprimer de votre inventaire de licences vSphere des clés de licence existantes qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées dans Customer Connect, reportez-vous à [Supprimer les clés de licence qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées](#).

Pour plus d'informations sur la façon de mettre à niveau manuellement vos ressources, modifier l'attribution de vos licences et supprimer de votre inventaire de licences vCenter des clés de licence pour lesquelles des clés de mise à niveau sont disponibles dans Customer Connect, reportez-vous à [Mettre à niveau des clés de licence dans votre inventaire de licences vCenter](#).

## Supprimer les clés de licence qui ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées

Si certaines des clés de licence présentes dans votre inventaire de licences vCenter ont été combinées, fractionnées, mises à niveau ou rétrogradées dans Customer Connect, utilisez le rapport de recommandations `Combined_Divided_Upgraded_and_Downgraded_License_Keys.csv` généré pour supprimer manuellement ces clés de licence.

Lorsque vous ajoutez à votre inventaire de licences vCenter des clés de licence proposées par le système sur la page Ajouter des clés de licence de l'Assistant **Importer des données de clés de licence**, et une fois l'Assistant terminé, vous mettez à jour votre inventaire de licences vCenter avec de nouvelles clés de licence, ainsi qu'avec des clés de licence qui remplacent certaines clés inactives dans votre inventaire de licences vCenter. Une clé inactive est une clé qui a été combinée, fractionnée, mise à niveau ou rétrogradée. Pour mener à bien le remplacement de clés inactives par de nouvelles clés provenant de Customer Connect, vous devez supprimer manuellement les clés qui, d'après le rapport `Combined_Divided_Upgraded_and_Downgraded_License_Keys.csv`, sont inactives.

### Conditions préalables

Assurez-vous de disposer du rapport `Combined_Divided_Upgraded_and_Downgraded_License_Keys.csv`, qui est uniquement téléchargeable à partir de la page Prêt à terminer de l'Assistant **Importer des données de clés de licence**.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Administration**, puis sous **Attribution de licence**, sélectionnez **Licences**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Licences**.

- 3 Ouvrez votre fichier `Combined_Divided_Upgraded_and_Downgraded_License_Keys.csv` et repérez la colonne **Clé inactive utilisée dans vCenter**.
- 4 Affichez la clé inactive dans le fichier `.CSV`, sélectionnez cette même clé dans l'onglet **Licences** de vSphere Web Client, puis cliquez sur l'icône **Supprimer les licences**, et enfin sur **Oui**.

Vous ne pouvez supprimer une licence que si elle n'est pas attribuée.

La clé de licence inactive ne se trouve plus dans votre inventaire de licences vCenter et l'inventaire contient désormais uniquement des clés à jour provenant de Customer Connect.

#### Étape suivante

Pour utiliser des fonctionnalités de produit, attribuez les licences à des ressources après avoir ajouté vos clés de licence à votre inventaire de licences vCenter.

### Mettre à niveau des clés de licence dans votre inventaire de licences vCenter

Si vous disposez de clés de licence dans votre inventaire de licences vCenter pour lesquelles des clés de mise à niveau sont disponibles dans Customer Connect, utilisez le fichier de rapport de recommandation `.CSV` généré pour mettre à niveau manuellement vos ressources, modifier les attributions de vos licences et supprimer les clés obsolètes de votre inventaire de licences vCenter.

Lorsque vous ajoutez à votre inventaire de licences vCenter des clés de licence proposées par le système sur la page Ajouter des clés de licence de l'Assistant **Importer des données de clés de licence**, et une fois l'Assistant terminé, vous mettez à jour votre inventaire de licences vCenter avec de nouvelles clés de licence, dont le rôle est de mettre à niveau d'anciennes clés dans votre inventaire de licences vCenter. Pour mener à bien le processus de mise à niveau des anciennes clés par de nouvelles clés provenant de Customer Connect dans votre inventaire de licences vCenter, vous devez supprimer manuellement les clés qui, d'après le rapport `Upgraded_License_Keys.csv`, sont inactives.

#### Conditions préalables

Assurez-vous de disposer du rapport `Upgraded_License_Keys.csv`, qui est uniquement téléchargeable à partir de la page Prêt à terminer de l'Assistant **Importer des données de clés de licence**.

#### Procédure

- 1 Dans le navigateur de vSphere Web Client, sélectionnez **Administration**, puis sous **Attribution de licence**, sélectionnez **Licences**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Licences**.
- 3 Ouvrez votre fichier `Upgraded_License_Keys.csv` et repérez la colonne **Clé inactive utilisée dans vCenter**.

- 4 Affichez la clé inactive dans le fichier `.CSV`, sélectionnez cette même clé dans l'onglet **Licences** de vSphere Web Client, puis cliquez sur l'icône **Supprimer les licences**, et enfin sur **Oui**.

Vous ne pouvez supprimer une licence que si elle n'est pas attribuée.

La clé de licence disparaît de votre inventaire de licences vCenter.

#### Étape suivante

Pour utiliser des fonctionnalités de produit, attribuez les licences à des ressources après avoir ajouté vos clés de licence à votre inventaire de licences vCenter.

## Remarques concernant les licences lors de la redirection du domaine vCenter Server

La redirection du domaine copie les clés de licence vers un nouveau domaine. La copie des clés de licence permet de s'assurer que la gestion des licences valides de toutes les ressources est conservée après la redirection.

vCenter Server effectue le suivi de l'utilisation des licences par domaine. Si une clé est utilisée dans plus d'un domaine, vous devez vous assurer que l'utilisation totale de la clé ne dépasse pas sa capacité. Pour simplifier votre gestion des licences, supprimez chaque licence copiée dans un second domaine et attribuez une nouvelle licence aux ressources.

Examinez les deux cas suivants :

- Clés de licence qui ne sont plus utilisées (c'est-à-dire attribuées à des ressources) dans le domaine d'origine après la redirection.
- Clés de licence qui sont utilisées (c'est-à-dire attribuées à des ressources) dans plusieurs domaines.

Pour plus d'informations sur la redirection entre différents domaines, reportez-vous à la section « Rediriger vCenter Server vers une instance externe de Platform Services Controller dans un autre domaine » dans *Installation et configuration de vCenter Server*.

### Clés de licence non utilisées dans un domaine

Une fois la redirection effectuée, si une clé de licence s'affiche dans plusieurs domaines, mais qu'elle n'est pas en cours d'utilisation dans certains de ces domaines, vous pouvez supprimer cette clé de licence depuis n'importe quel domaine dans lequel elle n'est pas en cours d'utilisation. Pour obtenir des instructions sur la suppression des licences dans vCenter Server, reportez-vous à la section [Supprimer les licences](#).

## Clés de licence utilisées dans plusieurs domaines

Une fois la redirection effectuée, si une clé de licence est en cours d'utilisation (c'est-à-dire attribuée à des ressources) dans plus d'un domaine et que vous souhaitez supprimer la clé de licence de tous les domaines, sauf un, commencez par attribuer une autre clé de licence pour chaque ressource des domaines dans lesquels la clé de licence sera supprimée. Voici deux méthodes courantes :

- Si vous avez d'autres clés de licence disponibles avec une capacité inutilisée suffisante, vous pouvez utiliser ces autres clés pour remplacer une clé de licence à supprimer. Reportez-vous à la section [Attribuer une licence à plusieurs ressources](#) pour attribuer des licences dans vCenter Server.
- Vous pouvez diviser les clés de licence utilisées dans plus d'un domaine en plusieurs clés de licence distinctes, une pour chaque domaine. Pour diviser les clés de licence, consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/2006972>. Pour déterminer la capacité d'inclusion de chacune des clés de licence dans lesquelles la clé d'origine est divisée, reportez-vous à la section [Affichage des informations relatives à la licence](#) pour afficher l'utilisation de la clé de licence dans vCenter Server pour chacun des domaines.

Chacune des clés de licence résultantes peut ensuite être ajoutée à un domaine différent et attribuée dans vCenter Server à des ressources qui utilisaient auparavant la clé de licence d'origine. Reportez-vous à la section [Créer des licences](#) pour créer des licences et à la section [Attribuer une licence à plusieurs ressources](#) pour attribuer une licence à plusieurs ressources.

Lorsque les différentes licences sont attribuées à toutes les ressources, la clé de licence d'origine, qui n'est désormais plus valide, peut être supprimée de tous les domaines à l'aide de vCenter Server. Reportez-vous à la section [Supprimer les licences](#).



Les tâches vSphere sont des activités et des actions qui surviennent sur un objet dans l'inventaire vSphere.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Afficher les tâches](#)
- [Planifier des tâches](#)

## Afficher les tâches

Les tâches représentent les activités de système qui ne se terminent pas immédiatement, par exemple la migration d'une machine virtuelle. Par exemple, la mise hors tension d'une machine virtuelle est une tâche. Vous pouvez soit effectuer cette tâche manuellement chaque soir, soit configurer une tâche planifiée pour quelle mette la machine virtuelle hors tension chaque soir.

Vous pouvez afficher les tâches associées à un seul objet ou à tous les objets dans vSphere Client. Par défaut, la liste de tâches d'un objet inclut également les tâches effectuées sur ses objets enfants. Vous pouvez filtrer la liste en supprimant les tâches exécutées sur les objets enfant et en utilisant des mots clés pour rechercher des tâches.

Si vous êtes connecté à un système vCenter Server qui fait partie d'un groupe connecté, dans la liste des tâches, une colonne indique le nom du système vCenter Server sur lequel la tâche a été exécutée.

### Procédure

- 1 Accédez à un objet dans l'inventaire.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Surveiller**, puis sur **Tâches**.  
La liste des tâches contient les tâches effectuées sur l'objet et des informations détaillées, telles que la cible, l'état de la tâche, l'initiateur, et l'heure de début/fin de la tâche.
- 3 (Facultatif) Pour afficher les événements liés à une tâche, sélectionnez la tâche dans la liste.

## Planifier des tâches

Vous pouvez planifier des tâches pour qu'elles s'exécutent soit une seule fois, soit plusieurs fois à intervalle régulier.

Les tâches que vous pouvez planifier figurent dans le tableau suivant.

**Tableau 11-1. Tâches planifiées**

Tâche planifiée	Description
Ajouter un hôte	Ajoute l'hôte au centre de données ou au cluster désigné.
Modifier l'état d'alimentation d'une machine virtuelle	Mets sous tension, hors tension, suspend ou réinitialise l'état de la machine virtuelle.
Modifier les paramètres d'alimentation de cluster	Active ou désactive la DPM des hôtes d'un cluster.
Modifier les paramètres de ressource d'un pool de ressources ou d'une machine virtuelle	Modifie les paramètres de ressource suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CPU : parts, réservation, limite.</li> <li>■ Mémoire : parts, réservation, limite.</li> </ul>
Vérifier la conformité d'un profil	Vérifie que la configuration d'un hôte concorde avec la configuration indiquée dans un profil d'hôte.
Cloner une machine virtuelle	Réalise un clone de la machine virtuelle et la met sur l'hôte ou cluster désigné.
Créer une machine virtuelle	Crée une nouvelle machine virtuelle sur l'hôte désigné.
Déployer une machine virtuelle	Crée une nouvelle machine virtuelle à partir d'un modèle sur l'hôte ou le cluster désigné.
Migrer une machine virtuelle	Migre une machine virtuelle sur l'hôte ou la banque de données désignés, au moyen de la migration ou de la migration avec vMotion.
Effectuer un snapshot d'une machine virtuelle	Capture l'état entier de la machine virtuelle au moment où le snapshot est réalisé.
Scanner pour détecter les mises à niveau	Scanne les modèles, machines virtuelles et hôtes pour détecter si des mises à niveau sont disponibles. Cette tâche n'est disponible que si vSphere Update Manager est installé.
Corriger	Installe les correctifs manquants des lignes de base sélectionnées pour la correction sur les hôtes détectés au cours de l'opération d'analyse et applique les paramètres récemment configurés. Cette tâche n'est disponible que si vSphere Update Manager est installé.

Les tâches planifiées se créent à l'aide de l'assistant de tâche planifiée **Scheduled Task**. Pour certaines tâches planifiées, cet assistant ouvre l'assistant spécial de cette tâche. Par exemple, si vous créez une tâche planifiée qui migre une machine virtuelle, l'assistant de tâche planifiée **Scheduled Task** ouvre l'assistant de migration machine virtuelle **Migrate Virtual Machine**, qui sert à configurer les détails de la migration.

Il n'est pas possible de planifier une tâche pour qu'elle s'exécute sur plusieurs objets. Par exemple, vous ne pouvez créer sur un hôte une tâche planifiée qui mette sous tension toutes les machines virtuelles de cet hôte. Vous devez créer une tâche planifiée distincte pour chaque machine virtuelle.

Une fois qu'une tâche planifiée s'exécute, vous pouvez la replanifier pour réexécution à un autre moment.

## Créer une tâche planifiée dans vSphere Client

Vous pouvez créer des tâches planifiées pour les opérations que vous souhaitez exécuter à une heure spécifique ou à un intervalle récurrent.

Si la tâche à planifier n'est pas disponible dans vSphere Client, utilisez vSphere API. Reportez-vous au *Guide de programmation de vSphere Web Services SDK*.

---

**Attention** Ne pas planifier plusieurs tâches simultanément sur le même objet. Les résultats sont imprévisibles.

---

### Conditions préalables

Privilège requis : **Planifier une tâche.Créer des tâches**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Client, accédez à l'objet pour lequel vous souhaitez créer une tâche planifiée.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.
- 3 Dans la liste avec les options sur la gauche, sélectionnez **Tâches planifiées**.
- 4 Dans le menu déroulant **Nouvelle tâche planifiée**, sélectionnez la tâche à planifier.  
L'assistant **Nouvelle tâche planifiée** s'affiche.
- 5 Définissez les options de planification de la tâche.
  - a Entrez le nom de la tâche.
  - b (Facultatif) Entrez une description pour la tâche.

- c Sélectionnez une fréquence pour l'exécution de la tâche.

Option	Description
Option	Description
Une fois	Exécute la tâche planifiée à l'heure sélectionnée.
Après le démarrage de vCenter	Exécute la tâche un nombre spécifié de minutes après le démarrage de l'instance de vCenter Server.
Toutes les heures	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Entrez la fréquence de répétition.</li> <li>2 Entrez la date et l'heure de démarrage.</li> <li>3 Entrez la date et l'heure de fin.</li> </ol>
Quotidien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Entrez la fréquence de répétition.</li> <li>2 Entrez la date et l'heure de démarrage.</li> <li>3 Entrez la date et l'heure de fin.</li> </ol>
Hebdomadaire	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Entrez la fréquence de répétition.</li> <li>2 Sélectionnez le jour de la semaine.</li> <li>3 Entrez la date et l'heure de démarrage.</li> <li>4 Entrez la date et l'heure de fin.</li> </ol> <p>Par exemple, pour exécuter la tâche à 6 heures du matin chaque mardi et jeudi, entrez <b>1 semaine</b>, <b>6 heures du matin</b>, et sélectionnez <b>mardi</b> et <b>jeudi</b>.</p>
Mensuelle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Entrez la fréquence de répétition.</li> <li>2 Sélectionner les jours en utilisant une des méthodes suivantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entrez un jour spécifique du mois et le nombre de mois. Par exemple, le dixième jour tous les cinq mois.</li> <li>■ Sélectionnez <b>Premier</b>, <b>Deuxième</b>, <b>Troisième</b>, <b>Quatrième</b> ou <b>Dernier</b>, puis sélectionnez le jour de la semaine et le nombre de mois.</li> </ul> <p><b>Dernier</b> exécute la tâche la dernière semaine du mois où le jour survient. Par exemple, si vous sélectionnez le dernier lundi du mois et que le mois finit un dimanche, la tâche s'exécute six jours avant la fin du mois.</p> </li> </ol>

- d (Facultatif) Pour définir les notifications par e-mail automatisées qui sont envoyées aux utilisateurs lorsque la tâche est terminée, entrez leurs adresses e-mail.

- 6 Si l'assistant vous invite à entrer des détails de configuration supplémentaires pour la tâche, entrez les détails pour planifier la tâche.

Par exemple, pour planifier la prise d'un snapshot de machine virtuelle, vous définissez les options de planification pour la tâche et les propriétés du snapshot.

- 7 Cliquez sur **Planifier la tâche**.

## Créer une tâche planifiée dans vSphere Web Client

Vous pouvez créer des tâches planifiées pour les opérations que vous souhaitez exécuter automatiquement une fois ou à un intervalle récurrent.

Si la tâche à planifier n'est pas disponible dans vSphere Web Client, utilisez vSphere API. Consultez le *guide de programmation* vSphere SDK.

---

**Attention** Ne pas planifier plusieurs tâches simultanément sur le même objet. Les résultats sont imprévisibles.

---

#### Conditions préalables

Privilège requis : **Planifier une tâche.Créer des tâches**

#### Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accéder à l'objet pour lequel vous voulez planifier une tâche.
- 2 Sélectionnez **Surveiller**, puis sélectionnez **Tâches et événements**.
- 3 Sélectionnez **Tâches planifiées** dans la liste sur la gauche.
- 4 Dans le menu déroulant **Planifier une nouvelle tâche**, sélectionnez la tâche à planifier.

Un assistant intelligent s'ouvre pour la tâche (planifiée) avec un ajout à côté de son nom.

L'assistant intelligent contient une **page d'options de planification** qui vous permet de

configurer les options de planification pour la tâche. Par exemple, pour planifier la prise d'un

snapshot de la machine virtuelle, le **Prendre un snapshot VM assistant intelligent (planifié)**

s'ouvre. Dans **Options de planification**, vous configurez les options de planification de la tâche et dans **Modifier les paramètres**, vous entrez les propriétés du snapshot.

- 5 Dans la page **Options de planification**, configurer les paramètres requis pour la tâche.
- Tapez un nom et une description pour la tâche.
  - Pour configurer les paramètres de planification pour la tâche, cliquer sur **Modifier** à côté au Planificateur configuré.

Tableau 11-2. Planificateur d'options

Option	Description
Exécuter cette action maintenant	Exécute la tâche planifiée immédiatement.
Exécuter cette action après le démarrage	Exécute la tâche après un certain nombre de minutes.
Planifier une exécution ultérieure de cette action	Exécute la tâche planifiée à une date et heure que vous spécifiez.
Configurer un planning récurrent pour cette action	Exécute la tâche planifiée sur un modèle récurrent.
Toutes les heures	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Taper le nombre d'heures après lequel vous voulez exécuter la tâche.</li> <li>2 Taper le nombre de minutes après l'heure pour exécuter la tâche.</li> </ol> <p>Par exemple, pour démarrer une tâche à la demi-heure de chaque cinquième heure, taper <b>5 heures et 30 minutes</b>.</p>
Quotidien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Taper le nombre de jours sur lequel exécuter la tâche.</li> <li>2 Taper l'heure de début pour la tâche.</li> </ol> <p>Par exemple, pour exécuter la tâche à 14h30 tous les quatre jours, taper <b>4 et 14 : 30</b>.</p>
Hebdomadaire	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Taper le nombre de semaines sur lequel la tâche doit s'exécuter.</li> <li>2 Sélectionner le jour de la semaine pour exécuter la tâche.</li> <li>3 Taper l'heure de début pour la tâche.</li> </ol> <p>Par exemple, pour exécuter la tâche à 6 heures du matin chaque mardi et jeudi, taper <b>1 semaine, 6 heures du matin</b>, et sélectionner <b>mardi et jeudi</b>.</p>
Mensuelle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Taper l'heure de début pour la tâche.</li> <li>2 Sélectionner les jours en utilisant une des méthodes suivantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Taper un jour spécifique du mois et le nombre de mois d'exécution de la tâche. Par exemple, le dixième jour tous les cinq mois.</li> <li>■ Sélectionner <b>premier, deuxième, troisième, quatrième</b> ou <b>dernier</b>, et sélectionner le jour de la semaine et le nombre de mois d'exécution de la tâche.</li> </ul> <p><b>dernier</b> exécute la tâche la dernière semaine du mois où le jour survient. Par exemple, si vous sélectionnez le dernier lundi du mois et que le mois finit un dimanche, la tâche s'exécute six jours avant la fin du mois.</p> </li> </ol>

- Configurer les notifications email et cliquer sur **OK**.

## Modifier une tâche planifiée

Après avoir créé une tâche planifiée, vous pouvez modifier la planification, la fréquence et d'autres attributs de la tâche.

### Conditions préalables

Privilège requis : **Planifier une tâche.Modifier**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client ou vSphere Client, accédez à l'objet pour lequel vous souhaitez modifier une tâche planifiée.
- 2 Accédez aux tâches planifiées :
  - Dans vSphere Web Client, sélectionnez **Surveiller > Tâches et événements > Tâches planifiées**.
  - Dans vSphere Client, sélectionnez **Configurer > Tâches planifiées**.
- 3 Sélectionnez une tâche et cliquez sur **Modifier**.
- 4 Modifiez les paramètres de la tâche si nécessaire et enregistrez les modifications.

## Supprimer une tâche planifiée

La suppression d'une tâche planifiée annule toutes les futures occurrences de la tâche. L'historique associé à toutes les occurrences terminées de la tâche est conservé dans la base de données vCenter Server.

### Conditions préalables

Privilège requis : **Tâche planifiée.Supprimer**

### Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client ou vSphere Client, accédez à l'objet pour lequel vous souhaitez supprimer une tâche planifiée.
- 2 Accédez à la liste des tâches planifiées.
  - Dans vSphere Web Client, sélectionnez **Surveiller > Tâches et événements > Tâches planifiées**.
  - Dans vSphere Client, sélectionnez **Configurer > Tâches planifiées**.
- 3 Sélectionnez la tâche à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 4 Confirmez la suppression.

# Gérer des hôtes dans vCenter Server

# 12

Pour accéder à toutes les capacités de l'hôte que vous gérez, connectez l'hôte à un système vCenter Server.

Pour plus d'informations sur la gestion de la configuration des hôtes ESXi, consultez les documentations *Mise en réseau vSphere*, *Stockage vSphere* et la *Sécurité vSphere*.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Déconnecter et reconnecter un hôte](#)
- [Déplacer un hôte](#)
- [Supprimer un hôte de vCenter Server](#)
- [Redémarrer ou arrêter un hôte ESXi](#)

## Déconnecter et reconnecter un hôte

Vous pouvez déconnecter et reconnecter un hôte géré par un système vCenter Server. La déconnexion d'un hôte géré ne le supprime pas de vCenter Server, cela interrompt néanmoins temporairement toutes les activités de surveillance de vCenter Server.

L'hôte géré et ses machines virtuelles associées restent dans l'inventaire de vCenter Server. En revanche, la suppression d'un hôte géré de vCenter Server supprime l'hôte géré et toutes ses machines virtuelles associées de l'inventaire de vCenter Server.

Si un hôte ESXi devient déconnecté en raison d'une perte de connectivité réseau à vCenter Server, l'hôte ESXi se reconnecte automatiquement à vCenter Server après la restauration de la connectivité réseau. Si vous déconnectez manuellement un hôte ESXi, reportez-vous à la section [Reconnecter un hôte géré dans vSphere Web Client](#) pour plus d'informations.

La reconnexion d'un hôte ESXi automatiquement ou manuellement n'affecte pas les machines virtuelles en cours d'exécution, sauf si l'hôte fait partie d'un cluster et que des privilèges de pool de ressources sont configurés.

## Déconnecter un hôte géré

Utilisez vSphere Client pour déconnecter un hôte géré de vCenter Server.



### Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un hôte.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte, puis sélectionnez **Connexion > Déconnecter** dans le menu contextuel.
- 3 Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'ouvre, cliquez sur **Ok**.

Si l'hôte géré est déconnecté, le mot « déconnecté » est ajouté entre parenthèses au nom de l'objet et l'objet est grisé. Toutes les machines virtuelles associées sont grisées de la même manière et étiquetées.

## Reconnecter un hôte géré

Utilisez vSphere Client pour reconnecter un hôte géré à un système vCenter Server.

### Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un hôte.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte, puis sélectionnez **Connexion > Connecter** dans le menu contextuel.

Quand l'état de connexion de l'hôte géré vers vCenter Server est changé, les états des machines virtuelles de cet hôte géré sont mis à jour pour refléter la modification.

## Reconnecter les hôtes après avoir modifié le certificat SSL de vCenter Server

vCenter Server utilise un certificat SSL pour encrypter et déchiffrer des mots de passe d'hôte stockés dans la base de données de vCenter Server. Si le certificat est substitué ou changé, vCenter Server ne peut pas déchiffrer les mots de passe d'hôte et ne peut donc pas se connecter aux hôtes gérés.

Si vCenter Server ne déchiffre pas un mot de passe d'hôte, l'hôte est déconnecté de vCenter Server. Vous devez reconnecter l'hôte et fournir les justificatifs d'identité de procédure de connexion qui seront encryptés et stockés dans la base de données utilisant le nouveau certificat.

## Déplacer un hôte

Quand un hôte est supprimé d'un cluster, les ressources qu'il fournit sont déduites de toutes les ressources en cluster. Les machines virtuelles déployées sur l'hôte sont soit migrées vers d'autres hôtes dans le cluster, soit restent avec l'hôte et sont supprimées du cluster, selon l'état des machines virtuelles quand l'hôte est supprimé du cluster.

Vous pouvez supprimer des hôtes d'un cluster en les sélectionnant dans l'inventaire en les faisant glisser sur un nouvel emplacement dans l'inventaire. Le nouvel emplacement peut être un dossier en tant qu'hôte autonome ou un autre cluster.

## Conditions préalables

Avant de pouvoir supprimer un hôte d'un cluster, vous devez mettre hors tension toutes les machines virtuelles qui fonctionnent sur l'hôte ou migrer les machines virtuelles vers un nouvel hôte utilisant vMotion.

## Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un hôte.
- 2 (Facultatif) Si l'hôte fait partie d'un cluster, vous devez le mettre en mode de maintenance.
  - a Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte et sélectionnez **Mode de maintenance > Entrer en mode maintenance** dans le menu contextuel.

Si certaines machines virtuelles de l'hôte ne sont pas hors tension, l'hôte n'entre pas en mode de maintenance.

Si l'hôte est à l'intérieur d'un cluster activé par DRS, lors du passage en mode de maintenance DRS tente d'évacuer les machines virtuelles sous tension de l'hôte à l'aide de vMotion.
  - b Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'ouvre, cliquez sur **Ok**.

La boîte de dialogue de confirmation demande également si vous souhaitez évacuer de l'hôte les machines virtuelles qui ne sont pas sous tension. C'est utile si vous voulez que ces machines virtuelles restent enregistrées à un hôte dans le cluster.

L'icône d'hôte est modifiée et le terme « mode de maintenance » est ajouté au nom entre parenthèses.
- 3 Sélectionner l'hôte dans le panneau d'inventaire et faites-le glisser vers le nouvel emplacement.

L'hôte peut être déplacé vers un cluster ou un centre de données différent.

vCenter Server déplace l'hôte vers le nouvel emplacement.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte et sélectionnez **Mode de maintenance > Quitter le mode maintenance** dans le menu contextuel.
- 5 (Facultatif) Redémarrez toutes les machines virtuelles, si nécessaire.

## Supprimer un hôte de vCenter Server

Supprimez un hôte géré de vCenter Server pour arrêter toutes les surveillances et la gestion de vCenter Server de cet hôte.

Si possible, retirez les hôtes gérés tandis qu'ils sont connectés. Supprimer un hôte déconnecté ne retire pas l'agent vCenter Server de l'hôte géré.

## Conditions préalables

Assurez-vous que les montages NFS sont actifs. Si les montages NFS ne répondent pas, l'opération échoue.

## Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un hôte.
- 2 (Facultatif) Si l'hôte fait partie d'un cluster, vous devez le mettre en mode de maintenance.
  - a Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte et sélectionnez **Mode de maintenance > Entrer en mode maintenance** dans le menu contextuel.

Si certaines machines virtuelles de l'hôte ne sont pas hors tension, l'hôte n'entre pas en mode de maintenance.

Si l'hôte est à l'intérieur d'un cluster activé par DRS, lors du passage en mode de maintenance DRS tente d'évacuer les machines virtuelles sous tension de l'hôte à l'aide de vMotion.
  - b Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'ouvre, cliquez sur **Ok**.

La boîte de dialogue de confirmation demande également si vous souhaitez évacuer de l'hôte les machines virtuelles qui ne sont pas sous tension. C'est utile si vous voulez que ces machines virtuelles restent enregistrées à un hôte dans le cluster.

L'icône d'hôte est modifiée et le terme « mode de maintenance » est ajouté au nom entre parenthèses.
- 3 Si l'hôte est connecté à un commutateur distribué, vous devez d'abord supprimer l'hôte du commutateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Supprimer des hôtes de vSphere Distributed Switch » dans la documentation *Mise en réseau vSphere*.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte approprié dans le panneau d'inventaire, puis sélectionnez **Supprimer de l'inventaire** dans le menu contextuel.
- 5 Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez sur **Oui** pour supprimer l'hôte.

vCenter Server supprime l'hôte et les machines virtuelles associées de l'environnement vCenter Server. vCenter Server définit à nouveau l'état de tous les processeurs et licences de migration associés sur Disponible.

## Redémarrer ou arrêter un hôte ESXi

Vous pouvez mettre hors tension ou redémarrer n'importe quel hôte ESXi à l'aide de vSphere Client. La mise hors tension d'un hôte le déconnecte de vCenter Server, mais ne le supprime pas de l'inventaire.

## Procédure

- 1 Accédez à **Accueil > Hôtes et clusters** et sélectionnez un hôte.

- 2 Mettez hors tension toutes les machines virtuelles qui s'exécutent sur l'hôte ESXi.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte ESXi, puis sélectionnez **Alimentation > Redémarrer** ou **Alimentation > Arrêter**.
  - Si vous sélectionnez **Redémarrer**, l'hôte ESXi s'arrête et redémarre.
  - Si vous sélectionnez **Arrêter**, l'hôte ESXi s'arrête. Vous devez remettre le système sous tension manuellement.
- 4 Indiquez un motif pour le redémarrage ou l'arrêt, puis cliquez sur **OK**.

Cette information est ajoutée au journal.

# Migrer des machines virtuelles

# 13

Vous pouvez déplacer des machines virtuelles d'une ressource de calcul ou d'un emplacement de stockage vers un autre en utilisant la migration à chaud ou à froid. Par exemple, vSphere vMotion vous permet de déplacer des machines virtuelles sous tension depuis un hôte pour effectuer des opérations de maintenance, équilibrer les charges, colocaliser des machines virtuelles qui communiquent entre elles, déplacer des machines virtuelles afin de minimiser le domaine de pannes, migrer vers un nouveau matériel de serveur, etc.

Le déplacement d'une machine virtuelle d'un dossier d'inventaire à un autre dossier ou pool de ressources dans le même centre de données n'est pas une forme de migration. Contrairement à la migration, le clonage d'une machine virtuelle ou la copie de ses disques virtuels et du fichier de configuration sont des procédures qui créent une nouvelle machine virtuelle. Le clonage et la copie d'une machine virtuelle ne sont pas non plus des formes de migration.

En utilisant la migration, vous pouvez modifier la ressource de calcul sur laquelle la machine virtuelle s'exécute. Par exemple, vous pouvez déplacer une machine virtuelle d'un hôte vers un autre hôte ou cluster.

Pour migrer des machines virtuelles comportant des disques d'une capacité supérieure à 2 To, les hôtes source et de destination d'ESXi doivent être de version 6.0 ou ultérieure.

En fonction de l'état d'alimentation de la machine virtuelle que vous migrez, la migration peut être à froid ou à chaud.

## **Migration à froid**

Déplacement d'une machine virtuelle hors tension ou suspendue vers un nouvel hôte. Vous pouvez facultativement déplacer les fichiers de configuration et de disque des machines virtuelles hors tension ou suspendues vers de nouveaux emplacements de stockage. Vous pouvez également utiliser la migration à froid pour déplacer des machines virtuelles d'un commutateur virtuel vers un autre, et d'un centre de données vers un autre. Vous pouvez effectuer une migration à froid manuellement ou vous pouvez planifier une tâche.

## **Migration à chaud**

Déplacement d'une machine virtuelle sous tension vers un nouvel hôte. Facultativement, vous pouvez également déplacer les disques ou un dossier d'une machine virtuelle vers une autre banque de données. La migration à chaud est également appelée migration en direct ou vMotion. Avec vMotion, vous migrez la machine virtuelle sans interrompre sa disponibilité.

Selon le type de ressource de machine virtuelle, vous pouvez effectuer des trois types de migration.

### **Modifier uniquement la ressource de calcul**

Déplacement d'une machine virtuelle mais pas son stockage vers une autre ressource de calcul, par exemple un hôte, un cluster, un pool de ressources ou un vApp. Vous pouvez déplacer la machine virtuelle vers une autre ressource de calcul en utilisant la migration à froid ou la migration à chaud. Si vous changez la ressource de calcul d'une machine virtuelle sous tension, vous utilisez vMotion.

### **Modifier uniquement le stockage**

Déplacement d'une machine virtuelle et de son stockage, notamment les disques virtuels, les fichiers de configuration ou une combinaison de ces fichiers, vers une nouvelle banque de données sur le même hôte. Vous pouvez changer la banque de données d'une machine virtuelle à l'aide d'une migration à chaud ou à froid. Si vous déplacez une machine virtuelle sous tension et son stockage vers une nouvelle banque de données, vous utilisez Storage vMotion.

### **Modifier la ressource de calcul et le stockage**

Déplacement d'une machine virtuelle vers un autre hôte et en même temps déplacement de son disque ou d'un dossier de machine virtuelle vers une autre banque de données. Vous pouvez changer l'hôte et la banque de données simultanément en utilisant la migration à froid ou à chaud.

Dans vSphere 6.0 et versions ultérieures, vous pouvez déplacer des machines virtuelles entre des sites vSphere en utilisant la migration entre les types d'objets suivants.

### **Migrer vers un autre commutateur virtuel**

Déplacement du réseau d'une machine virtuelle vers un commutateur virtuel d'un autre type. Vous pouvez migrer des machines virtuelles sans reconfigurer le réseau physique et virtuel. Avec une migration à froid ou à chaud, vous pouvez déplacer la machine virtuelle d'un commutateur standard vers un commutateur standard ou un commutateur distribué, et d'un commutateur distribué vers un autre commutateur distribué. Lorsque vous déplacez un réseau de machines virtuelles entre commutateurs distribués, la configuration et les stratégies réseau associées aux adaptateurs réseau de la machine virtuelle sont transférées vers le commutateur cible.

### **Migrer vers un autre centre de données**

Déplacement d'une machine virtuelle vers un autre centre de données. Vous pouvez changer le centre de données d'une machine virtuelle à l'aide d'une migration à chaud ou à froid. Pour la mise en réseau dans le centre de données cible, vous pouvez sélectionner un groupe de ports dédiés sur un commutateur distribué.

### **Migrer vers un autre système vCenter Server**

Déplacement d'une machine virtuelle vers une instance de vCenter Server connectée à l'instance source de vCenter Server via vCenter Enhanced Linked Mode.

Vous pouvez également déplacer des machines virtuelles entre des instances de vCenter Server qui sont très éloignées l'une de l'autre.

Pour plus d'informations sur la configuration requise pour vMotion entre des instances de vCenter Server, reportez-vous à [Configuration requise pour la migration entre des instances de vCenter Server](#).

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Migration à froid](#)
- [Migration avec vMotion](#)
- [Migration avec Storage vMotion](#)
- [Compatibilité de CPU et EVC](#)
- [Migrer une machine virtuelle hors tension ou suspendue dans vSphere Web Client](#)
- [Migrer une machine virtuelle vers une nouvelle ressource de calcul](#)
- [Migrer une machine virtuelle vers une nouvelle ressource de calcul et un nouveau stockage dans vSphere Web Client](#)
- [Migrer une machine virtuelle vers un nouveau stockage dans vSphere Web Client](#)
- [Placer le trafic vMotion sur la pile TCP/IP vMotion d'un hôte ESXi](#)
- [Placer du trafic de migration à froid, de clonage et de snapshots sur la pile TCP/IP de provisionnement](#)
- [Limites de migrations simultanées](#)
- [À propos des contrôles de compatibilité de migration](#)

## Migration à froid

La migration à froid est la migration de machines virtuelles hors tension ou interrompues entre des hôtes dans des clusters, des centres de données et des instances de vCenter Server. Avec la migration à froid, vous pouvez également déplacer les disques associés d'une banque de données à une autre.

Vous pouvez utiliser la migration à froid pour imposer à l'hôte cible des exigences inférieures à celles applicables lors de l'utilisation de vMotion. Par exemple, si vous utilisez la migration à froid lorsqu'une machine virtuelle contient un programme d'installation d'application complexe, les contrôles de compatibilité de vMotion peuvent empêcher le déplacement de la machine virtuelle vers un autre hôte.

Vous devez mettre hors tension ou interrompre les machines virtuelles avant de commencer le processus de migration à froid. La migration d'une machine virtuelle interrompue est considérée comme une migration à froid, car bien que la machine virtuelle soit sous tension, elle n'est pas en cours d'exécution.

Vous ne pouvez pas effectuer de migration à froid entre différents sous-réseaux.

## Contrôle de compatibilité de CPU lors d'une migration à froid

Si vous tentez de migrer une machine virtuelle hors tension qui est configurée avec un système d'exploitation 64 bits vers un hôte qui ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation 64 bits, vCenter Server génère un avertissement. Sinon, les contrôles de compatibilité de CPU ne s'appliquent pas lorsque vous migrez des machines virtuelles hors tension avec une migration à froid.

Quand vous migrez une machine virtuelle interrompue, le nouvel hôte pour la machine virtuelle doit répondre à des exigences de compatibilité de CPU. Cette exigence permet à la machine virtuelle de relancer l'exécution sur le nouvel hôte.

## Opérations lors d'une migration à froid

Une migration à froid comporte les opérations suivantes :

- 1 Si vous sélectionnez l'option de déplacement vers une banque de données différente, les fichiers de configuration, y compris le fichier NVRAM (paramètres BIOS), les fichiers journaux et le fichier d'interruption, seront déplacés depuis l'hôte source vers la zone de stockage associée à l'hôte de destination. Vous pouvez également choisir de déplacer les disques de la machine virtuelle.
- 2 La machine virtuelle est enregistrée avec le nouvel hôte.
- 3 Dès que la migration est terminée, l'ancienne version de la machine virtuelle est supprimée de l'hôte source et de la banque de données si vous avez sélectionné l'option de déplacement vers une autre banque de données.

## Trafic réseau de la migration à froid

Par défaut, les données d'une migration à froid, du clonage et des snapshots d'une machine virtuelle sont transférées via le réseau de gestion. Ce trafic est un trafic de provisionnement. Il n'est pas chiffré, mais utilise le codage RLE (Run-length Encoded) des données.

Sur un hôte, vous pouvez dédier un adaptateur réseau VMkernel distinct au trafic de provisionnement (par exemple, pour isoler ce trafic sur un autre VLAN). Sur un hôte, vous ne pouvez pas attribuer plusieurs adaptateurs VMkernel au trafic de provisionnement. Pour plus d'informations sur l'activation du trafic de provisionnement sur un adaptateur VMkernel distinct, reportez-vous au document *Mise en réseau vSphere*.



Si vous prévoyez de transférer de gros volumes de données de la machine virtuelle que le réseau de gestion ne peut pas prendre en charge, redirigez le trafic de migration à froid sur un hôte vers la pile TCP/IP qui est dédiée à la migration à froid et au clonage de machines virtuelles hors tension. Vous pouvez également procéder à une redirection si vous souhaitez isoler le trafic de migration à froid dans un sous-réseau différent du réseau de gestion (par exemple, pour une migration sur une longue distance). Reportez-vous à la section [Placer du trafic de migration à froid, de clonage et de snapshots sur la pile TCP/IP de provisionnement](#).

## Migration avec vMotion

Si vous devez mettre un hôte hors ligne pour la maintenance, vous pouvez déplacer la machine virtuelle vers un autre hôte. La migration avec vMotion™ permet à des processus de machine virtuelle de continuer à s'exécuter au cours d'une migration.

Quand vous migrez une machine virtuelle avec vMotion, le nouvel hôte pour la machine virtuelle doit répondre à des exigences de compatibilité pour que la migration s'effectue.

### Types de migration vMotion

Avec vMotion, vous pouvez modifier la ressource de calcul sur laquelle une machine virtuelle est en cours d'exécution. Vous pouvez également modifier la ressource de calcul et le stockage de la machine virtuelle.

Lorsque vous migrez des machines virtuelles avec vMotion et choisissez de changer uniquement l'hôte, l'état entier de la machine virtuelle est déplacé vers le nouvel hôte. Le disque virtuel associé reste dans le même emplacement du stockage, qui doit être partagé entre les deux hôtes.

Lorsque vous choisissez de changer l'hôte et la banque de données, la machine virtuelle est déplacée vers un nouvel hôte et le disque virtuel est déplacé vers une autre banque de données. La migration vMotion vers un autre hôte et une autre banque de données est possible dans les environnements vSphere sans stockage partagé.

Après que l'état de machine virtuelle soit migré à l'autre hôte, la machine virtuelle fonctionne sur le nouvel hôte. Les migrations avec vMotion sont totalement transparentes pour la machine virtuelle qui s'exécute.

Si vous choisissez de modifier la ressource de calcul et le stockage, vous pouvez utiliser vMotion pour migrer les machines virtuelles entre les instances de vCenter Server, les centres de données et les sous-réseaux.

## Informations d'état transférées

Les informations d'état incluent le contenu actuel de mémoire et toutes les informations qui définissent et identifient la machine virtuelle. Le contenu de la mémoire inclut les données de transaction ainsi que les portions du système d'exploitation et des applications se trouvant dans la mémoire. Les informations de définition et d'identification stockées dans l'état incluent toutes les données qui sont mappées aux éléments matériels de la machine virtuelle. Ces informations incluent le BIOS, les périphériques, le CPU, les adresses MAC pour les cartes Ethernet, l'état des jeux de puces, les registres, etc.

## Étapes de vMotion

La migration avec vMotion se déroule en trois étapes :

- 1 Quand la migration avec vMotion est demandée, vCenter Server vérifie que la machine virtuelle existante est dans un état stable avec son hôte actuel.
- 2 Les informations d'état de machine virtuelle (mémoire, registres et connexions réseau) sont copiées sur l'hôte cible.
- 3 La machine virtuelle reprend ses activités sur le nouvel hôte.

Si des erreurs se produisent pendant la migration, la machine virtuelle retourne à son état et son emplacement d'origine.

## Configuration d'hôte pour vMotion

Avant d'utiliser vMotion, vous devez configurer vos hôtes correctement.

Vérifiez que vous avez correctement configuré vos hôtes.

- Chaque hôte doit être correctement géré par licence pour vMotion.
- Chaque hôte doit répondre aux exigences de stockage partagé pour vMotion.
- Chaque hôte doit répondre aux exigences de mise en réseau pour vMotion.

## vMotion sur de longues distances

Vous pouvez effectuer des migrations fiables entre des hôtes et des sites qui sont séparés par des temps de latence aller-retour réseau élevés. vMotion sur de longues distances est activé lorsque la licence appropriée est installée. Aucune configuration utilisateur n'est nécessaire.

Pour la migration longue distance, vérifiez la latence réseau entre les hôtes et votre licence.

- Le temps d'aller-retour entre les hôtes doit être égal ou inférieur à 150 millisecondes.
- Votre licence doit couvrir vMotion sur de longues distances.
- Vous devez placer le trafic associé au transfert de fichiers de la machine virtuelle dans l'hôte de destination sur la pile TCP/IP de provisionnement. Reportez-vous à la section [Placer du trafic de migration à froid, de clonage et de snapshots sur la pile TCP/IP de provisionnement](#).

## Exigences de stockage partagé de vMotion

Configurer les hôtes pour la vMotion avec le stockage partagé pour garantir que les machines virtuelles sont accessibles aux hôtes de source et de cible.

Pendant une migration avec la vMotion, la machine virtuelle migrée doit être dans un emplacement de stockage accessible à la fois pour les hôtes source et cible. Assurez-vous que les hôtes configurés pour la vMotion utilisent le stockage partagé. Le stockage partagé peut se trouver sur un réseau de zone de stockage (SAN) Fibre Channel, ou peut également être mis en œuvre en utilisant l'iSCSI et NAS.

Si vous utilisez vMotion afin de migrer des machines virtuelles avec des fichiers de mappage de périphériques bruts (RDM), assurez-vous de maintenir des ID LUN cohérents pour les RDM à travers tous les hôtes participants.

Reportez-vous à la documentation *Stockage vSphere* pour plus d'informations sur les SAN et les RDM.

## Exigences de mise en réseau de vSphere vMotion

La migration avec vMotion exige des interfaces réseau correctement configurées sur des hôtes source et cible.

Configurez chaque hôte avec au moins une interface réseau pour le trafic vMotion. Pour assurer un transfert de données sécurisé, le réseau vMotion doit être un réseau sécurisé, accessible uniquement aux parties de confiance. L'accroissement de la bande passante améliore considérablement les performances de vMotion. Lorsque vous migrez une machine virtuelle avec vMotion sans utiliser de stockage partagé, le contenu du disque virtuel est lui aussi transféré sur le réseau.

vSphere 6.5 permet le chiffrement du trafic réseau avec vMotion. Le chiffrement de vMotion dépend la configuration de l'hôte ou de la compatibilité entre les hôtes sources et de destination.

### Conditions requises pour réaliser des migrations vMotion simultanées

Vous devez vous assurer que le réseau vMotion dispose au minimum d'une bande passante dédiée de 250 Mbits/s par session vMotion simultanée. Une plus grande bande passante permet de réaliser des migrations plus rapides. L'amélioration du débit résultant des techniques d'optimisation WAN n'est pas prise en compte dans la limite totale des 250 Mbits/s.

Pour déterminer le nombre maximal d'opérations vMotion simultanées, reportez-vous à [Limites de migrations simultanées](#). Ces limites varient en fonction de la vitesse de liaison d'un hôte sur le réseau vMotion.

### Temps aller-retour pour la migration vMotion longue distance

Si une licence appropriée est installée dans votre environnement, vous pouvez effectuer des migrations fiables entre des hôtes qui sont séparés par des temps aller-retour de réponse réseau élevés. Le temps aller-retour maximal pris en charge pour les migrations vMotion est de 150 millisecondes. Ce temps vous permet de migrer les machines virtuelles vers un autre emplacement géographique, plus éloigné.

## vMotion avec plusieurs cartes réseau

Vous pouvez configurer plusieurs cartes réseau pour vMotion en ajoutant deux cartes réseau ou plus au commutateur standard ou distribué requis. Pour de plus amples détails, consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/2007467>.

### Configuration réseau

Configurez les réseaux virtuels sur les hôtes vMotion activés comme suit :

- Sur chaque hôte, configurez un groupe de ports de VMkernel pour la vMotion.  
Pour que le trafic vMotion soit routé par les sous-réseaux IP, activez la pile vMotion TCP/IP sur l'hôte. Reportez-vous à [Placer le trafic vMotion sur la pile TCP/IP vMotion d'un hôte ESXi](#).
- Si vous utilisez des commutateurs standard pour la mise en réseau, assurez-vous que les étiquettes de réseau utilisées pour les groupes de ports de machine virtuelle sont cohérentes à travers les hôtes. Pendant une migration avec vMotion, vCenter Server assigne des machines virtuelles aux groupes de ports basés sur les étiquettes assorties de réseau.

---

**Note** Par défaut, vous ne pouvez pas utiliser vMotion pour migrer une machine virtuelle liée à un commutateur standard sans aucune liaison montante configurée, même si l'hôte de destination dispose également d'un commutateur standard sans liaison montante avec la même étiquette.

Pour remplacer le comportement par défaut, définissez le paramètre avancé `config.migrate.test.CompatibleNetworks.VMOnVirtualIntranet` de vCenter Server sur **false**. La modification s'applique immédiatement. Pour de plus amples détails sur ce paramètre, consultez l'article de la base de connaissances VMware sur <http://kb.vmware.com/kb/1003832>. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés de vCenter Server, reportez-vous à [Configurer les paramètres avancés](#) .

---

Pour plus d'informations sur la configuration des ressources réseau vMotion, reportez-vous à [Meilleures pratiques de mise en réseau pour vSphere vMotion](#) .

## Meilleures pratiques de mise en réseau pour vSphere vMotion

Suivez les meilleures pratiques de configuration des ressources réseau de vMotion sur un hôte ESXi.

- Fournissez la bande passante requise de l'une des manières suivantes :

Configuration de l'adaptateur physique	Meilleures pratiques
Dédiez au moins un adaptateur à vMotion.	<p>Utilisez au moins un adaptateur de 1 GbE pour les charges de travail qui comportent un petit nombre d'opérations de mémoire. Utilisez au moins un adaptateur de 10 GbE si vous migrez des charges de travail comportant de nombreuses opérations de mémoire.</p> <p>Si seuls deux adaptateurs Ethernet sont disponibles, configurez-les de manière à assurer une sécurité et une disponibilité maximales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour une sécurité optimale, dédiez un adaptateur à vMotion et utilisez des VLAN pour diriger le trafic des machines virtuelles et de gestion sur l'autre adaptateur.</li> <li>■ Pour une meilleure disponibilité, combinez les deux adaptateurs dans une équipe et employez les VLAN pour diviser le trafic en réseaux : un ou plus pour le trafic des machines virtuelles et un pour vMotion.</li> </ul>
Dirigez le trafic vMotion vers une ou plusieurs cartes réseau physiques disposant d'une bande passante élevée et par lesquelles transitent d'autres types de trafic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour distribuer et dédier davantage de bande passante au trafic vMotion sur plusieurs cartes réseau physiques, utilisez la fonction multiple-NIC vMotion.</li> <li>■ Sur un vSphere Distributed Switch 5.1 et versions ultérieures, utilisez les partages vSphere Network I/O Control pour garantir une bande passante suffisante pour le trafic vMotion sortant. La définition de partages permet également d'empêcher qu'une contention ne se produise en raison d'un trafic vMotion ou autre excessif.</li> <li>■ Pour éviter la saturation de la liaison de carte réseau physique en raison d'un trafic vMotion entrant intense, utilisez la formation du trafic dans la direction de sortie sur le groupe de ports vMotion sur l'hôte de destination. En utilisant la formation de trafic, vous pouvez limiter la bande passante moyenne et maximale disponible pour le trafic vMotion et réserver des ressources pour d'autres types de trafic.</li> </ul>

- Provisionnez au moins une carte réseau physique supplémentaire comme une carte réseau de basculement.

- Utilisez des trames Jumbo pour de meilleures performances de vMotion.

Assurez-vous que les trames jumbo sont activées sur tous les périphériques réseau qui se trouvent sur le chemin de vMotion y compris les cartes réseau physiques, les commutateurs physiques et les commutateurs virtuels.

- Placez le trafic vMotion sur la pile TCP/IP vMotion pour une migration entre des sous-réseaux IP qui disposent d'une passerelle par défaut dédiée différente de celle du réseau de gestion. Reportez-vous à [Placer le trafic vMotion sur la pile TCP/IP vMotion d'un hôte ESXi](#).

Pour plus d'informations sur la configuration du réseau sur un hôte ESXi, reportez-vous à la documentation *Mise en réseau vSphere*.

## vSphere vMotion chiffré

À partir de vSphere 6.5, vSphere vMotion applique systématiquement le chiffrement lors de la migration de machines virtuelles chiffrées. Pour les machines virtuelles qui ne sont pas chiffrées, vous pouvez sélectionner l'une des options chiffrées de vSphere vMotion.

La version chiffrée de vSphere vMotion garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données qui sont transférées avec vSphere vMotion.

- vSphere prend en charge la migration vMotion chiffrée des machines virtuelles non chiffrées sur des instances de vCenter Server.
- vSphere ne prend pas en charge la migration vMotion des machines virtuelles chiffrées sur des instances de vCenter Server. Étant donné qu'une instance de vCenter ne peut pas vérifier qu'une autre instance de vCenter est connectée au même cluster de système de gestion de clés, les clés de chiffrement appropriées ne sont pas disponibles pour le chiffrement des machines virtuelles. Par conséquent, la migration vMotion n'est actuellement pas prise en charge.

## Éléments chiffrés

Pour les disques chiffrés, les données sont transmises chiffrées dans tous les cas. Pour les disques non chiffrés, les éléments suivants s'appliquent :

- Si les données de disque sont transférées vers un hôte, vous modifiez uniquement la banque de données, le transfert n'est pas chiffré.
- Si des données de disque sont transférées entre des hôtes et qu'une instance chiffrée de vMotion est utilisée, le transfert est chiffré. Si une instance chiffrée de vMotion n'est pas utilisée, le transfert n'est pas chiffré.

Lorsque les machines virtuelles sont chiffrées, la migration avec vSphere vMotion utilise systématiquement la version chiffrée de vSphere vMotion. Vous ne pouvez pas désactiver le chiffrement de vSphere vMotion pour les machines virtuelles chiffrées.

## États de vSphere vMotion chiffrés

Concernant les machines virtuelles qui ne sont pas chiffrées, vous pouvez définir vSphere vMotion à l'un des états suivants. La valeur par défaut est Opportuniste.

### Désactivé

N'utilisez pas vSphere vMotion chiffré.

### Opportuniste

Utilisez vSphere vMotion chiffré si les hôtes source et de destination le prennent en charge. Seules les versions 6.5 et ultérieures de ESXi utilisent vSphere vMotion chiffré.

### Requis

Autorisez uniquement vSphere vMotion chiffré. Si l'hôte source ou de destination ne prend pas en charge vSphere vMotion chiffré, la migration avec vSphere vMotion est interdite.

Lorsque vous chiffrez une machine virtuelle, cette dernière conserve une trace du paramètre vSphere vMotion actuellement chiffré. Si vous désactivez par la suite le chiffrement de la machine virtuelle, le paramètre vMotion chiffré demeure au niveau Requis jusqu'à ce que vous le changiez de façon explicite. Vous pouvez modifier les paramètres avec l'option **Modifier les paramètres**.

## Activer ou désactiver vMotion chiffré

Vous pouvez activer vMotion chiffré pendant la création d'une machine virtuelle. Vous pouvez plus tard modifier l'état de vMotion chiffré à partir des paramètres de la machine virtuelle. Vous pouvez modifier l'état de vMotion chiffré uniquement pour les machines virtuelles qui ne sont pas chiffrées.

Pour plus d'informations sur le chiffrement de machines virtuelles, reportez-vous à [vSphere vMotion chiffré](#).

### Conditions préalables

vMotion chiffré est uniquement pris en charge dans vSphere 6.5 et versions ultérieures.

### Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Options VM**.
- 3 Cliquez sur **Chiffrement**, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant **vMotion chiffré**.

#### Désactivé

N'utilisez pas vMotion chiffré.

#### Opportuniste

Utilisez vMotion chiffré si les hôtes source et de destination le prennent en charge. Seuls les hôtes ESXi de version 6.5 et versions ultérieures utilisent vMotion chiffré.

#### Requis

Autorisez uniquement vMotion chiffré. Si l'hôte source ou de destination ne prend pas en charge vMotion chiffré, la migration avec vMotion échoue.

## Conditions de machine virtuelle et limitations pour vMotion

Pour migrer des machines virtuelles avec vMotion, la machine virtuelle doit répondre à un certain nombre d'exigences en matière de réseau, de disque, de CPU, d'USB et d'autres périphériques.

Les conditions et limitations suivantes de machine virtuelle s'appliquent lorsque vous utilisez vMotion :

- Les familles d'adresse de gestion de réseau IP source et destination doivent correspondre. Il n'est pas possible de migrer une machine virtuelle d'un hôte qui est enregistré sur vCenter Server avec une adresse IPv4 vers un hôte qui est enregistré avec une adresse IPv6.
- L'utilisation d'adaptateurs réseau 1 GbE pour le réseau vMotion peut provoquer l'échec de la migration, si vous migrez des machines virtuelles avec des profils vGPU volumineux. Utilisez des adaptateurs réseau 10 GbE pour le réseau vMotion.

- Si les compteurs de performance de processeur virtuel sont activés, vous pouvez uniquement migrer les machines virtuelles vers des hôtes ayant des compteurs de performance de processeur compatibles.
- Vous pouvez migrer les machines virtuelles dont les graphiques 3D sont activés. Si le moteur de rendu 3D est défini sur Automatique, les machines virtuelles utilisent le moteur de rendu graphique qui se trouve sur l'hôte de destination. Le moteur de rendu peut être le CPU de l'hôte ou une carte graphique GPU. Pour migrer des machines virtuelles dont le moteur de rendu 3D est défini sur Matériel, l'hôte de destination doit disposer d'une unité GPU.
- Vous pouvez migrer des machines virtuelles avec des périphériques USB connectés à un périphérique USB physique sur l'hôte. Vous devez activer les périphériques pour vMotion.
- Vous ne pouvez pas employer la migration avec vMotion pour faire migrer une machine virtuelle qui utilise un périphérique virtuel soutenu par un périphérique inaccessible sur l'hôte de destination. Par exemple, vous ne pouvez pas faire migrer une machine virtuelle avec un lecteur de CD soutenu par le lecteur de CD physique sur l'hôte source. Débranchez ces périphériques avant de migrer la machine virtuelle.
- Vous ne pouvez pas employer la migration avec vMotion pour faire migrer une machine virtuelle qui utilise un périphérique virtuel soutenu par un périphérique sur l'ordinateur client. Débranchez ces périphériques avant de migrer la machine virtuelle.
- Vous pouvez migrer les machines virtuelles qui utilisent Flash Read Cache si l'hôte de destination propose également Flash Read Cache. Pendant la migration, vous pouvez spécifier si vous souhaitez migrer le cache de machine virtuelle ou l'abandonner (lorsqu'il est très volumineux, par exemple).

## Utilisation de vMotion pour migrer des machines virtuelles vGPU

Vous pouvez utiliser vMotion pour effectuer une migration en direct de machines virtuelles dotées de vGPU NVIDIA sans entraîner de perte de données.

Dans vSphere 6.7 Update 1 et vSphere 6.7 Update 2, lorsque vous migrez des machines virtuelles vGPU avec vMotion et que le temps de latence vMotion dépasse 100 secondes, le processus de migration peut échouer pour les profils vGPU avec une taille de tampon de trame de 24 Go ou plus. Pour éviter le délai d'expiration de l'opération vMotion, procédez à la mise à niveau vers vSphere 6.7 Update 3 ou version ultérieure.

Pendant le temps de latence, vous ne pouvez pas accéder à la machine virtuelle, au poste de travail ou à l'application. Une fois la migration terminée, l'accès à la machine virtuelle reprend et toutes les applications continuent à leur état précédent. Pour plus d'informations sur la taille de tampon de trame dans les profils vGPU, consultez la documentation [Processeur graphique virtuel NVIDIA](#).

Les temps de latence de machine virtuelle attendus (le moment où la machine virtuelle est inaccessible aux utilisateurs pendant vMotion) sont répertoriés dans le tableau suivant. Ces temps de latence ont été testés sur un réseau 10 Gbits avec des processeurs graphiques (GPU) NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 Go :



Tableau 13-1. Temps de latence attendus pour vMotion de VM vGPU

Tampon de trame vGPU utilisé (Go)	Temps de latence de VM (s)
1	2.17
2	4.03
4	7.02
8	14.48
16	27.79
32	50.81

**Note** Le profil vGPU configuré représente une limite supérieure pour le tampon de trame vGPU utilisé. Dans de nombreux cas d'utilisation VDI/graphique, la quantité de tampon vGPU utilisée par la machine virtuelle à un moment précis est inférieure à la mémoire vGPU attribuée dans le profil. Traitez ces temps comme pires cas de temps de latence lorsque l'intégralité de la mémoire vGPU attribuée est utilisée lors de la migration. Par exemple, un profil vGPU V100-32Q alloue 32 Go de tampon de trame vGPU à la machine virtuelle, mais celle-ci peut utiliser n'importe quelle capacité comprise entre 0 et 32 Go de tampon de trame pendant la migration. Par conséquent, le temps de latence peut être compris entre moins d'une seconde et 50,81 secondes.

DRS prend en charge le placement initial des machines virtuelles vGPU exécutant vSphere 6.7 Update 1 et versions ultérieures sans prise en charge de l'équilibrage de charge.

VMware vSphere vMotion est uniquement pris en charge avec et entre les modèles de périphériques GPU NVIDIA et les versions de pilote d'hôte NVIDIA GRID compatibles, tels que définis et pris en charge par NVIDIA. Pour plus d'informations sur la compatibilité, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur de processeur graphique virtuel NVIDIA](#).

Pour vérifier la compatibilité entre les pilotes d'hôte vGPU NVIDIA, vSphere et Horizon, reportez-vous à la [Matrice de compatibilité VMware](#).

## Compatibilité de l'emplacement du fichier d'échange

L'emplacement du fichier d'échange de machine virtuelle affecte la compatibilité de vMotion de différentes manières selon la version de l'ESXi qui s'exécute sur l'hôte de la machine virtuelle.

Vous pouvez configurer ESXi ou 6.0, ou des hôtes ultérieurs pour stocker des fichiers d'échange de machine virtuelle avec le fichier de configuration de la machine virtuelle, ou sur une banque de données de fichier d'échange local spécifiée pour cet hôte.

L'emplacement du fichier d'échange de machine virtuelle affecte la compatibilité vMotion comme suit :

- Pour les migrations entre les hôtes exécutant ESXi 6.0 et ultérieures, vMotion et les migrations de machines virtuelles hors tension ou suspendues sont autorisés.

- Pendant une migration avec vMotion, si l'emplacement du fichier d'échange spécifié sur l'hôte de destination diffère de l'emplacement du fichier d'échange spécifié sur l'hôte source, le fichier d'échange est copié au nouvel emplacement. Cette activité peut avoir comme conséquence des migrations plus lentes avec vMotion. Si l'hôte de destination ne peut pas accéder à l'emplacement spécifié de fichier d'échange, il stocke le fichier d'échange avec le fichier de configuration de la machine virtuelle.

Consultez la documentation *Gestion des ressources vSphere* pour plus d'informations sur la configuration des politiques de fichier d'échange.

## Migration avec vMotion dans les environnements sans stockage partagé

Vous pouvez utiliser vMotion pour migrer des machines virtuelles vers une nouvelle ressource de calcul et un nouveau stockage simultanément. Contrairement à Storage vMotion, qui nécessite qu'un seul hôte ait accès à la source et à la banque de données de destination, vous pouvez migrer des machines virtuelles à travers les frontières d'accessibilité de stockage.

vMotion ne nécessite pas d'environnement avec stockage partagé. Cela est utile pour effectuer des migrations entre les clusters, lorsque les machines du cluster cibles peuvent ne pas avoir accès au stockage du cluster source. Les processus en cours d'exécution sur la machine virtuelle continuent à s'exécuter pendant la migration vers vMotion.

Vous pouvez utiliser vMotion pour migrer les machines virtuelles entre les instances de vCenter Server.

Vous pouvez placer la machine virtuelle et tous ses disques dans un seul emplacement ou sélectionner des emplacements distincts pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et chaque disque virtuel. En outre, vous pouvez modifier les disques virtuels de provisionnement lourd à provisionnement léger ou de provisionnement léger à provisionnement lourd. Pour le mode de compatibilité virtuelle RDM, vous pouvez migrer le fichier de mappage ou convertir les disques de RDM à VMDK.

vMotion sans stockage partagé est utile aux tâches d'administration des infrastructures virtuelles, similaires aux tâches vMotion avec stockage partagé ou Storage vMotion.

- Maintenance de l'hôte. Vous pouvez extraire des machines virtuelles d'un hôte afin de permettre la maintenance de l'hôte.
- Maintenance et reconfiguration du stockage. Vous pouvez extraire des machines virtuelles d'un périphérique de stockage pour permettre la maintenance ou la reconfiguration du périphérique de stockage sans interruption de service de la machine virtuelle.
- Redistribution de la charge de stockage. Vous pouvez redistribuer manuellement des machines virtuelles ou des disques virtuels vers des volumes de stockage différents pour équilibrer la capacité ou améliorer les performances.

## Exigences et limitations pour vMotion sans stockage partagé

Une machine virtuelle et son hôte doivent répondre à des exigences de ressources et de configuration pour que les fichiers et les disques de la machine virtuelle soient migrés avec vMotion en l'absence de stockage partagé.

Dans un environnement dépourvu de stockage partagé, vMotion est sujet aux exigences et limitations suivantes :

- Les hôtes doit avoir une licence pour vMotion.
- Les hôtes doivent exécuter ESXi 5.1 ou version ultérieure.
- Les hôtes doivent répondre aux exigences de mise en réseau pour vMotion. Reportez-vous à [Exigences de mise en réseau de vSphere vMotion](#).
- Les machines virtuelles doivent être correctement configurées pour vMotion. Reportez-vous à la section [Conditions de machine virtuelle et limitations pour vMotion](#)
- Les disques de machine virtuelle doivent être en mode permanent ou être des mappages de périphériques bruts (RDM). Reportez-vous à [Exigences et limitations de Storage vMotion](#).
- L'hôte de destination doit avoir accès au stockage de destination.
- Si vous déplacez une machine virtuelle avec des RDM et si vous ne convertissez pas ces RDM en VMDK, l'hôte de destination devra avoir accès aux RDM LUN.
- Tenez compte des limites de migrations simultanées lorsque vous effectuez une migration vMotion sans stockage partagé. Ce type de vMotion compte dans les limites à la fois pour vMotion et Storage vMotion, il consomme donc à la fois une ressource de réseau et 16 ressources de banque de données. Reportez-vous à [Limites de migrations simultanées](#).

## Migration entre des systèmes vCenter Server

vSphere 6.0 ou version ultérieure vous permet de migrer des machines virtuelles entre des instances de vCenter Server.

La migration de machines virtuelles entre systèmes vCenter Server est utile dans certains cas de provisionnement de machines virtuelles.

- Équilibrer les charges de travail entre clusters et instances de vCenter Server.
- Accroître ou réduire de manière élastique la capacité des ressources de différentes instances de vCenter Server du même site ou d'une autre zone géographique.
- Déplacer des machines virtuelles entre des environnements ayant des fonctions différentes (par exemple, du développement à la production).

- Déplacer des machines virtuelles pour répondre à différents accords de niveau de service concernant l'espace de stockage, les performances, etc.

---

**Note** Pendant la migration d'une machine virtuelle vers un autre système vCenter Server, les données de performances qui ont été collectées sur la machine virtuelle sont perdues.

---

- **Configuration requise pour la migration entre des instances de vCenter Server**

Vous pouvez utiliser la migration entre les instances vCenter Server si votre système satisfait à certaines exigences.

- **Contrôles de compatibilité réseau pendant le processus vMotion entre les instances de vCenter Server**

La migration de machines virtuelles entre des instances de vCenter Server déplace des machines virtuelles vers de nouveaux réseaux. Le processus de migration effectue des contrôles pour vérifier que le réseau source et le réseau de destination sont similaires.

- **Gestion des adresses MAC pendant la migration entre les systèmes vCenter Server**

Lorsque vous déplacez une machine virtuelle entre des instances de vCenter Server, l'environnement gère spécifiquement la migration des adresses MAC pour éviter la duplication d'adresses et la perte de données dans le réseau.

## Configuration requise pour la migration entre des instances de vCenter Server

Vous pouvez utiliser la migration entre les instances vCenter Server si votre système satisfait à certaines exigences.

La liste suivante indique les exigences auxquelles votre système doit répondre pour que vous puissiez utiliser la migration entre les instances vCenter Server :

- Les instances source et de destination de vCenter Server et les hôtes ESXi doivent être de version 6.0 ou ultérieure.
- Les fonctionnalités croisées entre les instances vCenter Server et les fonctionnalités vMotion longue distance requièrent une licence Enterprise Plus. Pour plus d'informations, consultez <http://www.vmware.com/uk/products/vsphere/compare.html>.
- Les deux instances de vCenter Server doivent être synchronisées entre elles pour permettre une vérification correcte des jetons vCenter Single Sign-On.
- Pour la migration de ressources de calcul uniquement, les deux instances de vCenter Server doivent être connectées au stockage de machine virtuelle partagé.
- Lorsque vous utilisez vSphere Web Client, les deux instances de vCenter Server doivent être en mode Enhanced Linked Mode et se trouver sur le même domaine vCenter Single Sign-On. Cela permet au vCenter Server source d'authentifier le vCenter Server de destination.

Pour plus d'informations sur l'installation de vCenter Server en mode Enhanced Linked Mode, reportez-vous au document *Installation et configuration de vCenter Server*.

Si les instances vCenter Server existent dans des domaines vCenter Single Sign-On séparés, vous pouvez utiliser vSphere APIs/SDK pour migrer les machines virtuelles. Pour plus d'informations, consultez l'objet de données VirtualMachineRelocateSpec dans *Référence de VMware vSphere API*.

## Contrôles de compatibilité réseau pendant le processus vMotion entre les instances de vCenter Server

La migration de machines virtuelles entre des instances de vCenter Server déplace des machines virtuelles vers de nouveaux réseaux. Le processus de migration effectue des contrôles pour vérifier que le réseau source et le réseau de destination sont similaires.

vCenter Server effectue des contrôles de compatibilité réseau pour éviter les problèmes de configuration suivants :

- Compatibilité d'adresse MAC sur l'hôte de destination
- vMotion d'un Distributed Switch vers un commutateur standard
- vMotion entre Distributed Switches de différentes versions
- vMotion vers un réseau interne (par exemple, un réseau sans carte réseau physique)
- vMotion vers un Distributed Switch qui ne fonctionne pas correctement

vCenter Server n'effectue pas de contrôles pour les problèmes suivants et ne vous fournit pas de notifications les concernant :

- Si les Distributed Switches source et de destination ne se trouvent pas dans le même domaine de diffusion, les machines virtuelles perdent la connectivité réseau après migration.
- Si les mêmes services ne sont pas configurés sur les Distributed Switches source et de destination, les machines virtuelles peuvent perdre la connectivité réseau après la migration.

## Gestion des adresses MAC pendant la migration entre les systèmes vCenter Server

Lorsque vous déplacez une machine virtuelle entre des instances de vCenter Server, l'environnement gère spécifiquement la migration des adresses MAC pour éviter la duplication d'adresses et la perte de données dans le réseau.

Dans un environnement comportant plusieurs instances de vCenter Server, lorsqu'une machine virtuelle est migrée, ses adresses MAC sont transférées à l'instance cible de vCenter Server. L'instance source de vCenter Server ajoute les adresses MAC à une liste d'exclusion afin de ne plus les attribuer aux nouvelles machines virtuelles créées.

Pour récupérer des adresses MAC inutilisées d'une liste d'exclusion, contactez le support technique de VMware.

## Migration avec Storage vMotion

Storage vMotion permet de migrer une machine virtuelle et ses fichiers de disques d'une banque de données vers une autre pendant que la machine virtuelle est en cours d'exécution. Avec Storage vMotion, vous pouvez extraire des machines virtuelles des baies pour une maintenance ou une mise à niveau. Vous avez également la possibilité d'optimiser la performance des disques, ou de transformer les types de disques, que vous pouvez utiliser pour récupérer de l'espace.

Vous pouvez choisir de placer la machine virtuelle et tous ses disques dans un emplacement unique ou vous pouvez sélectionner des emplacements distincts pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et chaque disque virtuel. La machine virtuelle ne change pas l'hôte d'exécution pendant une migration avec Storage vMotion.

Lors de la migration avec Storage vMotion, vous pouvez changer de type de provisionnement de disque.

La migration avec Storage vMotion change les noms des fichiers de machine virtuelle sur la banque de données de destination pour qu'ils correspondent au nom d'inventaire de la machine virtuelle. La migration renomme tous les fichiers de disques virtuels, de configuration, de snapshot et les fichiers `.nvram`. Si les nouveaux noms dépassent la longueur maximale des noms de fichiers, la migration échoue.

Storage vMotion a plusieurs utilisations pour l'administration de l'infrastructure virtuelle, notamment :

- Maintenance et reconfiguration du stockage. Vous pouvez utiliser Storage vMotion pour déplacer des machines virtuelles depuis un périphérique de stockage pour permettre la maintenance ou la reconfiguration du périphérique de stockage sans interruption de service de la machine virtuelle.
- Redistribution de la charge de stockage. Vous pouvez utiliser Storage vMotion pour redistribuer des machines virtuelles ou des disques virtuels vers des volumes de stockage différents pour équilibrer la capacité ou pour améliorer les performances.

## Exigences et limitations de Storage vMotion

Une machine virtuelle et son hôte doivent répondre à des exigences de ressources et de configuration pour que les disques de machine virtuelle soient migrés avec Storage vMotion.

Storage vMotion est sujet aux exigences et aux limitations suivantes :

- Les disques de machine virtuelle doivent être en mode permanent ou être des mappages de périphériques bruts (RDM). Pour le mode de compatibilité virtuelle RDM, vous pouvez migrer le fichier de mappage ou convertir les disques de provisionnement lourds ou légers pendant la migration si la destination n'est pas une banque de données de NFS. En cas de conversion du fichier de mappage, un nouveau disque virtuel est créé et les contenus du LUN mappé sont copiés vers ce disque. Pour le mode de compatibilité physique RDM, vous pouvez migrer le fichier de mappage seulement.

- La migration des machines virtuelles pendant l'installation de VMware Tools n'est pas prise en charge.
- Étant donné que les banques de données VMFS3 ne prennent pas en charge les disques virtuels haute capacité, vous ne pouvez pas déplacer des disques virtuels de plus de 2 To d'une banque de données VMFS5 à une autre VMFS3.
- L'hôte sur lequel la machine virtuelle est en cours d'exécution doit avoir une licence qui inclut Storage vMotion.
- La configuration de vMotion pour effectuer la migration avec Storage vMotion n'est pas nécessaire pour les hôtes ESXi 4.0 et version ultérieure.
- L'hôte sur lequel la machine virtuelle est en cours d'exécution doit avoir accès à la fois aux banques de données source et cible.
- Pour connaître les limites du nombre de migrations simultanées avec vMotion et Storage vMotion, consultez [Limites de migrations simultanées](#).

## Compatibilité de CPU et EVC

vCenter Server exécute un certain nombre de contrôles de compatibilité avant de permettre la migration des machines virtuelles en cours d'exécution ou suspendues afin de s'assurer que la machine virtuelle est compatible avec l'hôte cible.

vMotion transfère l'état de fonctionnement d'une machine virtuelle entre des systèmes sous-jacents d'ESXi. Une migration en direct réussie exige que les processeurs de l'hôte cible puissent fournir à la machine virtuelle, après la migration, des instructions identiques à celles que fournissaient les processeurs de l'hôte source avant la migration. Vitesse d'horloge, taille du cache, et le nombre de noyaux peuvent différer entre la source et les processeurs cibles. Cependant, les processeurs doivent provenir de la même catégorie de fournisseur (AMD ou Intel) pour être compatible avec vMotion.

---

**Note** Ne pas ajouter de serveurs virtuels VMware ESXi à un cluster EVC. Les machines virtuelles ESXi ne sont pas prises en charge dans les clusters EVC.

---

Les migrations des machines virtuelles interrompues exigent également que la machine virtuelle puisse reprendre l'exécution sur l'hôte cible en utilisant des instructions équivalentes.

Lorsque vous lancez une migration avec vMotion ou la migration d'une machine virtuelle interrompue, l'assistant **Migrer la machine virtuelle** vérifie l'hôte de destination pour garantir la compatibilité. Si des problèmes de compatibilité empêchent la migration, l'assistant affiche un message d'erreur.

L'instruction du CPU mise à la disposition du système d'exploitation et des applications en cours d'exécution sur une machine virtuelle est déterminée au moment où une machine virtuelle est allumée. Cet ensemble de fonctionnalités du CPU est déterminé en fonction des éléments suivants:

- Famille et modèle du CPU de l'hôte

- Paramètres du BIOS pouvant désactiver les fonctions du CPU
- Version d'ESX/ESXi en cours d'exécution sur l'hôte
- Paramètre de compatibilité de la machine virtuelle
- Le système d'exploitation client de la machine virtuelle

Pour améliorer la compatibilité du CPU entre des hôtes ayant des ensembles de fonctionnalités différents, certaines fonctionnalités du CPU des hôtes peuvent être cachées à la machine virtuelle en plaçant l'hôte dans un cluster de Compatibilité améliorée de vMotion (EVC).

---

**Note** Les fonctionnalités de CPU des hôtes peuvent également être cachées à la machine virtuelle en appliquant un masque de compatibilité personnalisé à la machine virtuelle, mais cela n'est pas recommandé. VMware, en partenariat avec les fournisseurs de CPU et de matériel, fonctionne pour maintenir la compatibilité de vMotion sur la gamme la plus large possible de processeurs. Pour des informations supplémentaires, recherchez dans la base de connaissances de VMware *FAQ sur la compatibilité de vMotion et de CPU*.

---

## Scénarios de compatibilité de CPU

Les contrôles de compatibilité de CPU de vCenter Server comparent les fonctionnalités de CPU disponibles sur l'hôte source, le sous-ensemble de fonctionnalités auxquelles la machine virtuelle a accès et les fonctionnalités disponibles sur l'hôte cible. Sans l'utilisation d'EVC, toute incohérence entre les fonctionnalités, au niveau utilisateur, de deux hôtes bloque la migration, que la machine virtuelle elle-même ait accès ou non à ces fonctionnalités. Une incohérence entre les fonctionnalités, au niveau du noyau, de deux hôtes bloque la migration uniquement lorsque la machine virtuelle a accès à une fonctionnalité dont l'hôte cible ne dispose pas.

Les fonctionnalités au niveau utilisateur sont des instructions non privilégiées utilisées par des applications de machine virtuelle. Celles-ci incluent SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 et AES. Comme il s'agit d'instructions au niveau utilisateur qui ignorent la couche de virtualisation, ces instructions peuvent entraîner une instabilité des applications en cas de non-correspondance après une migration avec vMotion.

Les fonctionnalités au niveau du noyau sont des instructions privilégiées utilisées par le système d'exploitation de la machine virtuelle. Celles-ci incluent les fonctions de sécurité No eXecute (NX) d'AMD et eXecute Disable (XD) d'Intel.

Lorsque vous essayez de migrer une machine virtuelle avec vMotion, l'un des scénarios suivants s'applique :

- L'ensemble des fonctionnalités de l'hôte de destination correspond à l'ensemble des fonctionnalités du CPU de la machine virtuelle. Les exigences de compatibilité de CPU sont respectées et la migration avec vMotion s'effectue.



- L'ensemble des fonctionnalités du CPU de la machine virtuelle contient des fonctions non prises en charge par l'hôte de destination. Les exigences de compatibilité de CPU ne sont pas respectées et la migration avec vMotion ne peut pas s'effectuer.

---

**Note** EVC permet de s'affranchir d'une telle incompatibilité en fournissant un ensemble de fonctionnalités de « ligne de base » défini pour toutes les machines virtuelles en cours d'exécution dans un cluster. Cet ensemble de fonctionnalités de ligne de base masque aux machines virtuelles les différences entre les CPU des hôtes en cluster.

---

- L'hôte de destination prend en charge l'ensemble de fonctionnalités de la machine virtuelle, ainsi que des fonctions supplémentaires au niveau utilisateur (telles que SSE4.1) qui n'existent pas dans les fonctionnalités de la machine virtuelle. Les exigences de compatibilité de CPU ne sont pas respectées et la migration avec vMotion ne peut pas s'effectuer.

---

**Note** Ce type d'incompatibilité est ignoré pour les migrations entre les hôtes de clusters d'EVC.

---

- L'hôte de destination prend en charge l'ensemble des fonctions de la machine virtuelle, mais également des fonctions supplémentaires au niveau du noyau (telles que NX ou XD) qui n'existent pas dans les fonctionnalités de la machine virtuelle. Les exigences de compatibilité de CPU sont respectées et la migration avec vMotion s'effectue. La machine virtuelle conserve son ensemble de fonctionnalités de CPU pendant qu'elle est sous tension, ce qui lui permet de remigrer librement vers l'hôte initial. Cependant, si la machine virtuelle est redémarrée, elle acquiert un nouvel ensemble de fonctionnalités à partir du nouvel hôte. Ce processus peut entraîner l'incompatibilité de vMotion si vous tentez de remigrer la machine virtuelle vers l'hôte d'origine.

## Familles de CPU et ensembles de fonctions

Les processeurs sont regroupés par familles. Les processeurs d'une famille donnée présentent généralement des ensembles de caractéristiques similaires.

Les fournisseurs de processeurs définissent des familles de processeurs. On peut distinguer différentes versions de processeur dans une même famille en comparant le modèle des processeurs, le niveau de progression et les fonctions étendues. Dans certains cas, les fournisseurs ont apporté des modifications d'architecture importantes au sein d'une même famille de processeurs, telles que les instructions SSSE3 et SSE4.1, et des fonctionnalités de sécurité de CPU NX/XD.

Par défaut, vCenter Server identifie les incohérences au niveau des fonctionnalités accessibles aux applications comme incompatibles pour garantir la stabilité des machines virtuelles après des migrations avec vMotion.

Les caractéristiques du CPU du matériel serveur indiquent habituellement si les CPU contiennent ou non des fonctionnalités qui affectent la compatibilité avec vMotion.

Pour plus d'informations sur l'identification des processeurs d'Intel et leurs fonctions, voir la *note d'application 485 : Identification de processeur d'Intel® et instruction de CPUID*, fournie par Intel. Pour plus d'informations sur l'identification des processeurs d'AMD et leurs fonctions, voir la *spécification de CPUID*, fournie par AMD.

## À propos de la compatibilité améliorée de vMotion

Vous pouvez utiliser la fonction de compatibilité améliorée (EVC) de vMotion pour garantir la compatibilité de vMotion pour les hôtes d'un cluster. EVC s'assure que tous les hôtes d'un cluster présentent les mêmes caractéristiques de CPU sur les machines virtuelles, même si les CPU virtuelles sont différentes sur les hôtes. L'utilisation d'EVC permet d'éviter l'échec des migrations avec vMotion en cas d'incompatibilité de CPU.

Configurez l'EVC à partir de la boîte de dialogue des paramètres du cluster. Quand vous configurez l'EVC, vous configurez l'ensemble des processeurs hôtes du cluster afin de présenter l'ensemble des caractéristiques d'un processeur de base. On appelle cet ensemble de caractéristiques de fonction de base le mode d'EVC. EVC utilise la technologie de migration étendue par AMD-V (pour les hôtes AMD) et la technologie Intel FlexMigration (pour des hôtes Intel) pour masquer les fonctionnalités du processeur de sorte que les hôtes puissent présenter l'ensemble des fonctionnalités des processeurs de génération précédente. Le mode EVC doit être équivalent à, ou un sous-ensemble, de l'ensemble des caractéristiques de l'hôte avec le plus petit ensemble de caractéristiques du cluster.

L'EVC masque seulement les caractéristiques du processeur qui affectent la compatibilité de vMotion. Activer l'EVC n'empêche pas une machine virtuelle de profiter des vitesses plus rapides du processeur, de nombres accrus de cœurs de CPU ou du support de virtualisation du matériel qui pourrait être disponible sur des hôtes plus récents.

L'EVC ne peut en aucun cas empêcher des machines virtuelles d'accéder aux fonctionnalités cachées de CPU. Les applications qui ne suivent pas les méthodes CPU de détection de fonction recommandées par le fournisseur pourraient se comporter inopinément dans un environnement EVC. VMware EVC ne peut pas être pris en charge par les applications qui ne suivent pas les recommandations du fournisseur de CPU. Pour plus d'informations concernant la création d'applications au comportement correct, recherchez dans la base de connaissances de VMware, l'article *Détection et utilisation des nouvelles fonctionnalités dans les CPU*.

## Exigences EVC pour les hôtes

Pour améliorer la compatibilité du CPU entre des hôtes ayant divers ensembles de fonctions du CPU, certaines fonctionnalités du CPU des hôtes peuvent être « cachées » aux machines virtuelles en plaçant l'hôte dans un cluster Compatibilité améliorée de vMotion (EVC). Les hôtes dans un cluster EVC et les hôtes que vous ajoutez à un cluster existant EVC doivent satisfaire les exigences EVC.

- Mettez hors tension toutes les machines virtuelles du cluster qui s'exécutent sur des hôtes avec un ensemble de fonctionnalités plus grand que le mode EVC que vous avez l'intention d'activer. Vous pouvez également migrer ces machines virtuelles hors du cluster.

- Tous les hôtes du cluster doivent répondre aux exigences suivantes.

configuration requise	Description
Version d'ESXi prise en charge	ESXi 6.0 ou version ultérieure.
vCenter Server	L'hôte doit être connecté à un système vCenter Server.
CPU	Un seul fournisseur, AMD ou Intel.
Fonctions avancées du processeur activées	<p>Activez ces caractéristiques du CPU dans le BIOS si elles sont disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Support de virtualisation de matériel (AMD-V ou Intel VT)</li> <li>■ AMD No eXecute(NX)</li> <li>■ Intel eXecute Disable (XD)</li> </ul> <p><b>Note</b> Les fournisseurs de matériel désactivent parfois des fonctions spécifiques de CPU dans le BIOS par défaut. Vous pouvez rencontrer des problèmes en activant EVC, car les contrôles de compatibilité d'EVC détectent l'absence de fonctionnalités qui devraient être présentes pour un CPU particulier. Si vous ne pouvez pas activer l'EVC sur un système avec un processeur compatible, assurez-vous que toutes les fonctions sont activées dans le BIOS.</p>
CPU pris en charge par l'EVC que vous souhaitez activer	Pour vérifier la prise en charge d'EVC pour un processeur ou un modèle de serveur spécifique, reportez-vous au <i>Guide de compatibilité de VMware</i> sur <a href="http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php">http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php</a> .
Configuré pour vMotion	Reportez-vous à <a href="#">Configuration d'hôte pour vMotion</a> .

## Créer un cluster d'EVC

Créez un cluster EVC pour assurer la compatibilité de vMotion CPU entre les hôtes du cluster.

Pour créer un cluster EVC avec une interruption minimale pour votre infrastructure existante, créez un cluster EVC vide et déplacez des hôtes dans le cluster. Pour activer l'EVC sur un cluster existant, consultez [Activer l'EVC sur un cluster existant](#)

Les autres fonctions du cluster telles que vSphere DRS et vSphere HA sont entièrement compatibles avec l'EVC. Ces fonctions peuvent être activées au moment où vous créez le cluster.

### Conditions préalables

Vérifiez que les hôtes que vous avez l'intention d'ajouter au cluster répondent à la configuration requise indiquée dans [Exigences EVC pour les hôtes](#).

### Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur un inventaire et sélectionnez **Nouveau cluster**.
- 2 Tapez un nom pour le cluster.
- 3 Développez l'**EVC** et sélectionnez l'ensemble de fonctionnalités du CPU de base à partir du menu déroulant **Mode EVC**.  
Sélectionnez le fournisseur de CPU et le mode d'EVC appropriés pour les hôtes que vous voulez ajouter au cluster.
- 4 (Facultatif) Activer DRS.

5 (Facultatif) Activer vSphere HA .

6 Cliquez sur **OK**.

7 Sélectionnez un hôte à déplacer dans le cluster.

Si l'ensemble des fonctions de l'hôte est plus grand que le mode d'EVC que vous avez activé pour le cluster d'EVC, mettez hors tension toutes les machines virtuelles de l'hôte, ou utilisez vMotion pour les migrer vers un autre hôte.

8 Déplacez l'hôte dans le cluster.

Vous pouvez mettre sous tension les machines virtuelles sur l'hôte ou migrer les machines virtuelles dans le cluster avec vMotion. Les machines virtuelles doivent répondre aux exigences de compatibilité de CPU du mode EVC du cluster.

### Résultats

Vous pouvez maintenant utiliser vMotion pour migrer des machines virtuelles entre différents hôtes du cluster sans rencontrer des problèmes d'incompatibilité de CPU.

## Activer l'EVC sur un cluster existant

Activez l'EVC sur un cluster existant pour assurer la compatibilité de CPU vMotion entre les hôtes du cluster.

### Conditions préalables

Assurez-vous que les hôtes du cluster sont conformes aux conditions répertoriées dans [Exigences EVC pour les hôtes](#).

### Procédure

1 Sélectionnez un cluster dans l'inventaire vSphere.

2 Mettez hors tension toutes les machines virtuelles sur les hôtes dont l'ensemble de caractéristiques est plus grand que le mode d'EVC.

3 Cliquez sur l'onglet **Configurer**, sélectionnez VMware EVC et cliquez sur **Modifier**.

4 Activer l'EVC pour le fournisseur du CPU et le groupe de fonctionnalités appropriées pour les hôtes du cluster, puis cliquez sur **OK**.

5 Mettez sous tension les machines virtuelles du cluster pour appliquer l'EVC.

## Changer le mode d'EVC d'un cluster

Configurez EVC pour garantir que les migrations de machines virtuelles entre hôtes dans le cluster n'échouent pas à cause des incompatibilités de caractéristiques du CPU.

Plusieurs approches EVC sont disponibles pour assurer la compatibilité du CPU :

- Si tous les hôtes d'un cluster sont compatibles avec le mode EVC plus récent, vous pouvez changer le mode EVC d'un cluster EVC existant.

- Vous pouvez activer EVC pour un cluster pour lequel EVC n'est pas activé.
- Vous pouvez augmenter le mode EVC pour exposer davantage de fonctionnalités du processeur.
- Vous pouvez abaisser le mode EVC pour cacher caractéristiques de CPU et augmenter la compatibilité.

### Conditions préalables

- Vérifiez que tous les hôtes du cluster possèdent des CPU prises en charge pour le mode EVC à activer. Voir <http://kb.vmware.com/kb/1003212> pour la liste des CPU pris en charge.
- Vérifiez que tous les hôtes du cluster soient connectés et inscrits sur vCenter Server. Le cluster ne peut pas contenir un hôte déconnecté.
- Les machines virtuelles doivent être dans les états d'alimentation suivants, selon que vous augmentez ou réduisez le mode EVC.

Mode EVC	Action d'alimentation de machine virtuelle
Augmenter le mode EVC à une ligne de base du CPU avec plus de fonctionnalités.	Les machines virtuelles en fonctionnement peuvent rester sous tension. Les nouvelles fonctionnalités du mode EVC ne sont pas disponibles pour les machines virtuelles jusqu'à ce qu'elles soient mises hors tension et remises sous tension. Un cycle d'alimentation complet est nécessaire. Le redémarrage du système d'exploitation client ou l'interruption et la reprise de la machine virtuelle ne suffit pas.
Abaissez le mode EVC à une ligne de base de CPU avec moins de fonctionnalités.	Mettez hors tension toutes les machines virtuelles en fonctionnement ayant un mode EVC plus élevé que celui que vous avez l'intention d'activer.

Pour vérifier le mode EVC pour les machines virtuelles, consultez [Déterminer le mode VMware Enhanced vMotion Compatibility \(EVC\) d'une machine virtuelle](#).

### Procédure

- 1 Sélectionnez un cluster dans l'inventaire.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **VMware EVC** et cliquez sur **Modifier**.
- 4 Choisissez d'activer ou de mettre hors tension EVC.

Option	Description
Désactiver EVC	La fonction EVC est désactivée. La compatibilité de CPU n'est pas appliquée pour les hôtes de ce cluster.
Activer EVC pour hôtes AMD	La fonction EVC est activée pour les hôtes AMD.
Activer EVC pour les hôtes Intel	La fonction EVC est activée pour les hôtes Intel.

- 5 Dans le menu déroulant **Mode EVC VMware**, sélectionnez l'ensemble des fonctionnalités de ligne de base de CPU que vous souhaitez activer pour le cluster.

Si vous ne pouvez pas sélectionner le mode EVC, le volet de Compatibilité affiche la raison, et les hôtes concernés pour chaque raison.

- 6 Cliquez sur **OK**.

## Déterminer le mode VMware Enhanced vMotion Compatibility (EVC) d'une machine virtuelle

Le mode EVC d'une machine virtuelle détermine les fonctions de CPU dont un hôte doit disposer afin que la machine virtuelle puisse migrer vers cet hôte et le mettre sous tension. Le mode EVC d'une machine virtuelle est indépendant du mode EVC que vous configurez pour le cluster dans lequel la machine virtuelle s'exécute.

Le mode EVC d'une machine virtuelle est déterminé lorsque la machine virtuelle est mise sous tension. À la mise sous tension, la machine virtuelle détermine également le mode EVC du cluster dans lequel elle s'exécute. Si le mode EVC d'une machine virtuelle active ou le cluster EVC complet est augmenté, la machine virtuelle ne change pas de mode EVC avant d'avoir été mise hors tension puis à nouveau sous tension. Cela signifie que la machine virtuelle n'utilise aucune fonction de CPU proposée par le nouveau mode EVC tant qu'elle n'a pas été mise hors tension puis à nouveau sous tension.

Par exemple, vous créez un cluster EVC qui contient des hôtes dotés de processeurs Intel et vous définissez le mode EVC sur Intel « Merom » Generation (Xeon Core 2). Lorsque vous mettez sous tension une machine virtuelle dans ce cluster, il s'exécute en mode EVC Intel « Merom » Generation (Xeon Core 2). Si le mode EVC est augmenté pour devenir Intel « Penryn » Generation (Xeon 45 nm Core 2), la machine virtuelle conserve le mode inférieur EVC Intel « Merom » Generation (Xeon Core 2). Pour utiliser l'ensemble de fonctions du mode EVC supérieur, comme SSE4.1, la machine virtuelle doit être mise hors tension et remise sous tension.

### Procédure

- 1 Accédez à un cluster ou un hôte dans l'inventaire vCenter Server.
- 2 Cliquez sur l'onglet **VM**.

Une liste de toutes les machines virtuelles se trouvant dans le cluster ou sur l'hôte sélectionné s'affiche.

- 3 Si la colonne **Mode EVC** n'est pas visible, cliquez sur l'icône représentant un angle en regard de n'importe quel titre de colonne et sélectionnez **Afficher/masquer les colonnes > Mode EVC**.

La colonne **Mode EVC** affiche les modes EVC de toutes les machines virtuelles du cluster ou de l'hôte.

**Important** Pour chaque machine virtuelle, la colonne **Mode EVC** affiche le mode EVC défini au niveau de la machine virtuelle.

Toutefois, si vous ne configurez pas l'option EVC par machine virtuelle d'une machine virtuelle, celle-ci hérite du mode EVC de son hôte ou cluster parent. Par conséquent, pour toutes les machines virtuelles pour lesquelles l'option EVC par machine virtuelle n'est pas configurée, la colonne **Mode EVC** affiche le mode EVC hérité de l'hôte ou du cluster parent.

Si la machine virtuelle se trouve dans un cluster EVC, le mode EVC que vous voyez dans la colonne **Mode EVC** est défini de la manière suivante.

- Lorsque la machine virtuelle est sous tension, la colonne **Mode EVC** affiche le mode EVC par machine virtuelle ou le mode EVC au niveau du cluster.

EVC par machine virtuelle	EVC au niveau du cluster	Mode EVC correspondant à la machine virtuelle
Activé	Activé	Activé. La colonne <b>Mode EVC</b> affiche le mode EVC de la machine virtuelle.
Désactivé	Activé	Activé. La colonne <b>Mode EVC</b> affiche le mode EVC du cluster EVC.

- Lorsque la machine virtuelle est hors tension, la colonne **Mode EVC** affiche le mode EVC par machine virtuelle. Si l'option EVC par machine virtuelle est désactivé, la colonne **Mode EVC** correspondant à la machine virtuelle est vide.

Lorsque la machine virtuelle n'est pas dans un cluster EVC et que l'option EVC par machine virtuelle n'est pas configurée, le mode EVC indiqué dans la colonne **Mode EVC** est défini de la manière suivante.

- Lorsque la machine virtuelle est sous tension, la colonne **Mode EVC** affiche le mode EVC de l'hôte parent.
- Lorsque la machine virtuelle est hors tension, la colonne **Mode EVC** est vide.

## Déterminer le mode EVC pris en charge par un hôte

En déterminant les modes EVC qu'un hôte peut prendre en charge, vous pouvez déterminer si l'hôte est compatible avec les autres dans un cluster EVC. Les hôtes devant être inclus dans le même cluster EVC doivent avoir au moins un mode en commun.

### Procédure

- 1 Sélectionnez un hôte dans l'inventaire.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Résumé**.
- 3 Dans le panneau de configuration, développez **Mode EVC**.

Les modes EVC pris en charge sont répertoriés dans l'ordre croissant du nombre de fonctions prises en charge.

## Préparer des clusters pour des processeurs AMD sans 3DNow!

Les nouvelles générations de processeurs AMD ne comprennent pas les instructions 3DNow! du processeur. Si les hôtes d'un cluster ont différentes générations de processeurs AMD, certains avec les jeux d'instructions 3DNow! et quelques autres sans, vous ne pourrez pas migrer avec succès les machines virtuelles entre les hôtes. Vous devez utiliser un mode EVC ou un masque de compatibilité CPU pour cacher les instructions.

vCenter Server **AMD Opteron Gen. 3 (no 3DNow!)** Le mode EVC masque les instructions 3DNow! aux machines virtuelles. Vous pouvez appliquer ce mode EVC aux clusters d'EVC contenant uniquement des hôtes AMD de troisième génération. L'application de ce mode permet aux clusters de maintenir la compatibilité de vMotion avec les hôtes AMD Opteron qui ne disposent pas de 3DNow ! Instructions : Les clusters contenant des hôtes AMD Opteron de première ou deuxième génération ne peuvent être rendus compatibles avec vMotion avec les hôtes dépourvus d'instructions 3DNow!

### Conditions préalables

Assurez-vous que le cluster ne contient que des hôtes dotés de processeurs AMD Opteron de troisième génération ou plus récents.



## Procédure

- ◆ Activez **AMD Opteron Gen. 3 (no 3DNow!)** Mode EVC pour votre cluster EVC.

La procédure d'activation du mode EVC varie selon que vous créez un cluster ou activez le mode sur un cluster existant, et selon que le cluster existant contient des machines virtuelles sous tension.

Option	Description
Création d'un cluster	Dans l'assistant Nouveau cluster, activez EVC pour les hôtes AMD et sélectionnez <b>AMD Opteron Gen. 3 (no 3DNow!)</b> Mode EVC.
Modifier un cluster sans machines virtuelles sous tension	Dans la boîte de dialogue des paramètres de cluster, modifiez les paramètres <b>VMware EVC</b> et sélectionnez <b>AMD Opteron Gen. 3 (no 3DNow!)</b> Mode EVC.
Modifier un cluster avec des machines virtuelles sous tension	<p><b>AMD Opteron Gen. 3 (no 3DNow!)</b> Le mode EVC ne peut être activé tant qu'il y a des machines virtuelles sous tension dans le cluster.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mettez hors tension toutes les éventuelles machines virtuelles en fonctionnement dans le cluster, ou transférez-les hors du cluster à l'aide de vMotion.</li> </ol> <p>Transférer les machines virtuelles hors du cluster avec vMotion vous permet de retarder la mise hors tension des machines virtuelles jusqu'à un moment plus commode.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dans la boîte de dialogue des paramètres de cluster, modifiez les paramètres <b>VMware EVC</b> et sélectionnez <b>AMD Opteron Gen. 3 (no 3DNow!)</b> Mode EVC.</li> <li>Si vous avez transféré des machines virtuelles hors du cluster, mettez-les hors tension et retransférez-les à froid les dans le cluster.</li> <li>Mettez les machines virtuelles sous tension.</li> </ol>

## Résultats

Vous pouvez maintenant ajouter au cluster des hôtes équipés de processeurs AMD sans instructions 3DNow! et préserver la compatibilité avec vMotion entre les nouveaux hôtes et les hôtes existants du cluster.

## Masques de compatibilité de CPU

Les masques de compatibilité de CPU permettent une personnalisation des fonctionnalités du CPU visibles par une machine virtuelle.

vCenter Server compare les fonctionnalités du CPU mises à la disposition d'une machine virtuelle aux fonctionnalités du CPU de l'hôte de destination afin de déterminer s'il faut autoriser ou non des migrations avec vMotion.

Pour garantir la stabilité des machines virtuelles après une migration avec vMotion, VMware définit les valeurs par défaut pour les masques de compatibilité de CPU.

Lorsqu'il faut choisir entre compatibilité du CPU ou fonctionnalités du système d'exploitation invité (telles que NX/XD), VMware fournit des cases à cocher pour configurer chaque machine virtuelle. Les options de configuration sont accessibles via l'option Paramètres avancés du CPU de la machine virtuelle. Pour plus de contrôle sur la visibilité des fonctionnalités du CPU, vous pouvez modifier le masque de compatibilité du CPU de la machine virtuelle au niveau binaire.

---

**Attention** La modification des masques de compatibilité CPU peut se traduire par une configuration non prise en charge. Ne modifier manuellement les masques de compatibilité du CPU que si le Support VMware ou un article de la base de connaissances VMware vous l'indique.

---

Les masques de compatibilité de CPU ne peuvent pas empêcher des machines virtuelles d'accéder aux fonctions masquées de CPU dans toutes les circonstances. Dans certaines circonstances, les applications peuvent détecter et utiliser les fonctions masquées même si elles sont cachées du système d'exploitation hôte. En outre, sur n'importe quel hôte, les applications qui utilisent des méthodes de détection des fonctionnalités de CPU non prises en charge plutôt que d'utiliser l'instruction de CPUID peuvent accéder aux fonctions masquées. Les applications actives des machines virtuelles qui utilisent des méthodes de détection non prises en charge de CPU risquent de rencontrer des problèmes de stabilité une fois la migration réalisée.

## Afficher les détails CPUID pour un cluster EVC

L'ensemble de fonctions exposé par un cluster EVC correspond à l'ensemble de fonctions d'un type particulier de processeur. Les ensembles de fonctions de processeur sont décrits par un ensemble d'indicateurs de fonction que vous pouvez consulter à l'aide de l'instruction CPUID.

Vous pouvez afficher les indicateurs de fonction CPUID actuellement exposés par les hôtes dans un cluster EVC.

### Procédure

- 1 Sélectionnez un cluster dans l'inventaire.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **VMware EVC** et développez **Détails CPUID actifs**.

### Résultats

Ce panneau VMware EVC affiche les indicateurs de fonction CPUID que EVC applique aux hôtes de ce cluster. Pour plus d'informations sur les indicateurs de fonctionnalité de CPUID, reportez-vous aux sites Web d'Intel et d'AMD.

## Migrer une machine virtuelle hors tension ou suspendue dans vSphere Web Client

Vous pouvez utiliser la migration à froid pour déplacer une machine virtuelle et ses disques associés depuis une banque de données vers une autre. Les machines virtuelles n'ont pas besoin d'être sur le stockage partagé.

### Conditions préalables

- Assurez-vous que vous êtes familier avec les exigences de la migration à froid. Reportez-vous à la section [Migration à froid](#).
- Privilège nécessaire : **Ressource.Migrer une machine virtuelle hors tension**

### Procédure

- 1 Mettez la machine virtuelle hors tension ou interrompez son exécution.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et sélectionnez **Migrer**.
  - a Pour localiser une machine virtuelle, sélectionnez un centre de données, un dossier, un cluster, un pool de ressources, un hôte ou un vApp.
  - b Cliquez sur l'onglet **Machines virtuelles**.
- 3 Sélectionnez le type de migration et cliquez sur **Suivant**.

Option	Description
<b>Modifier uniquement la ressource de calcul</b>	Déplacer la machine virtuelle vers un autre hôte.
<b>Modifier uniquement le stockage</b>	Déplacer le fichier de configuration et les disques virtuels de la machine virtuelle.
<b>Modifier la ressource de calcul et le stockage</b>	Déplacer la machine virtuelle vers un autre hôte et déplacer son fichier de configuration et ses disques virtuels.
<b>Migrer la ou les machines virtuelles vers un centre de données spécifique</b>	Déplacez la machine virtuelle vers un centre de données virtuel, où vous pouvez attribuer des stratégies aux machines virtuelles.

- 4 Si vous modifiez les ressources de calcul de la machine virtuelle, sélectionnez la ressource de calcul de destination pour cette migration de la machine virtuelle et cliquez sur **Suivant**.

Tout problème de compatibilité apparaît dans le panneau de compatibilité. Résoudre le problème ou sélection un hôte ou un cluster différent.

Les cibles possibles incluent des hôtes et des clusters de DRS avec n'importe quel niveau d'automatisation. Si un cluster n'a aucun DRS activé, sélectionnez un hôte spécifique dans le cluster plutôt que de sélectionner le cluster.

---

**Important** Si la machine virtuelle que vous migrez dispose d'un périphérique NVDIMM et utilise le stockage PMem, l'hôte ou le cluster de destination doit disposer de ressources PMem disponibles. Dans le cas contraire, la vérification de compatibilité échoue et vous ne pouvez pas poursuivre la migration.

Si la machine virtuelle que vous migrez ne dispose pas d'un périphérique NVDIMM mais qu'elle utilise le stockage PMem, vous devez sélectionner un hôte ou un cluster avec des ressources PMem disponibles, afin que tous les disques durs PMem restent stockés dans une banque de données PMem. Dans le cas contraire, tous les disques durs utilisent la stratégie de stockage et la banque de données sélectionnées pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle.

---

**Important** La migration d'une machine virtuelle avec un périphérique NVDIMM ou un disque vPMem vers un hôte qui ne dispose pas d'une licence appropriée échoue et laisse la machine virtuelle dans un état ingérable pendant 90 secondes. Vous pouvez ensuite recommencer la migration et sélectionner un hôte de destination sous licence pour utiliser des périphériques PMem.

## 5 Sélectionnez le format des disques de la machine virtuelle.

Option	Action
Même format que la source	Utilisez le même format que la machine virtuelle source.
Provisionnement statique mis à zéro en différé	Créez un disque virtuel au format statique par défaut. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Les données restantes sur le périphérique physique ne sont pas effacées pendant la création. Elles sont plutôt remises à zéro à la demande à la première écriture depuis la machine virtuelle.
Provisionnement statique immédiatement mis à zéro	Créez un disque statique qui prend en charge des fonctions de mise en cluster, telles que Fault Tolerance. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Contrairement au provisionnement statique mis à zéro en différé, les données restant sur le périphérique physique sont mises à zéro lors de la création. Il peut être plus long de créer des disques dans ce format plutôt que de créer d'autres types de disques.
Provisionnement dynamique	Utilisez le format de provisionnement dynamique. Au départ, un disque à provisionnement dynamique utilise seulement la quantité d'espace de banque de données dont le disque a besoin initialement. Si le disque dynamique a ultérieurement besoin de plus d'espace, il pourra croître jusqu'à la capacité maximale qui lui est allouée.

6 Sélectionnez une stratégie de stockage de machine virtuelle dans le menu déroulant **Stratégie de stockage VM**.

Les stratégies de stockage spécifient les besoins en stockage des applications qui s'exécutent sur la machine virtuelle. Vous pouvez également sélectionner la stratégie par défaut pour les banques de données vSAN ou Virtual Volumes.

**Important** Si les disques durs de la machine virtuelle utilisent des stratégies de stockage différentes, la nouvelle stratégie que vous sélectionnez s'applique uniquement aux disques durs non-PMem. Les disques durs PMem sont migrés vers la banque de données PMem hôte locale de l'hôte de destination.

7 Sélectionnez l'emplacement de la banque de données où vous voulez stocker les fichiers de la machine virtuelle.

Option	Action
Stockez tous les fichiers de machine virtuelle au même emplacement dans une banque de données.	Sélectionnez une banque de données et cliquez sur <b>Suivant</b> .
Stockez tous les fichiers de machine virtuelle dans le même cluster Storage DRS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Sélectionnez un cluster Storage DRS.</li> <li>b (Facultatif) Pour désactiver Storage DRS sur cette machine virtuelle, sélectionnez <b>Désactiver Storage DRS pour cette machine virtuelle</b> et sélectionnez une banque de données dans le cluster Storage DRS.</li> <li>c Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ul>
Stockez les fichiers de configuration de la machine virtuelle et les disques dans des emplacements distincts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez sur <b>Avancé</b>.</li> </ul> <p><b>Note</b> Vous pouvez utiliser l'option <b>Avancé</b> pour passer à une version antérieure du stockage PMem ou le mettre à niveau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b Pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et pour chaque disque virtuel, sélectionnez <b>Parcourir</b>, puis sélectionnez une banque de données ou un cluster du Storage DRS.</li> </ul> <p><b>Note</b> Les fichiers de configuration ne peuvent pas être stockés sur une banque de données PMem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c (Facultatif) Si vous avez sélectionné un cluster Storage DRS, mais ne souhaitez pas utiliser Storage DRS avec la machine virtuelle, sélectionnez <b>Désactiver Storage DRS avec cette machine virtuelle</b>, puis sélectionnez une banque de données dans le cluster Storage DRS.</li> <li>d Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ul>

8 Sélectionnez un réseau de destination pour tous les adaptateurs réseau de machine virtuelle connectés à un réseau source valide, puis cliquez sur **Suivant**.

Vous pouvez cliquer sur **Avancé** pour sélectionner un nouveau réseau de destination pour chaque adaptateur réseau de machine virtuelle connecté à un réseau source valide.

Vous pouvez migrer un réseau de machines virtuelles vers un autre commutateur distribué dans le même centre de données ou un autre centre de données, ou vers vCenter Server.

9 Sur la page Prêt à terminer, vérifiez les détails et cliquez sur **Terminer**.

## Résultats

vCenter Server déplace la machine virtuelle vers le nouvel emplacement de l'hôte ou du stockage.

Les messages d'événement apparaissent dans l'onglet **Événements**. Les informations affichées sous l'onglet **Résumé** indiquent le statut et l'état pendant toute la migration. Si des erreurs se produisent au cours de la migration, les machines virtuelles retournent à leur état et emplacement d'origine.

## Migrer une machine virtuelle vers une nouvelle ressource de calcul

Vous pouvez utiliser l'assistant **Migration** pour migrer une machine virtuelle sous tension d'une ressource de calcul vers une autre à l'aide de la technologie vMotion. Pour déplacer uniquement les disques d'une machine virtuelle sous tension, migrez la machine virtuelle vers une nouvelle banque de données à l'aide de Storage vMotion.

### Conditions préalables

Vérifiez que les hôtes et les machines virtuelles respectent les conditions requises de migration avec vMotion et le stockage partagé.

- Vérifiez que les hôtes et les machines virtuelles respectent les conditions requises de migration avec vMotion. Reportez-vous aux sections [Configuration d'hôte pour vMotion](#) et [Conditions de machine virtuelle et limitations pour vMotion](#).
- Vérifiez que le stockage qui contient les disques de machine virtuelle est partagé entre les hôtes sources et cibles. Reportez-vous à la section [Exigences de stockage partagé de vMotion](#).
- Pour la migration entre instances de vCenter Server, vérifiez si votre système répond à la configuration requise supplémentaire. Reportez-vous à la section [Configuration requise pour la migration entre des instances de vCenter Server](#).
- Pour la migration d'une machine virtuelle avec NVIDIA vGPU, vérifiez que l'hôte ESXi cible dispose d'un emplacement vGPU libre. En outre, vérifiez que le paramètre avancé `vgpu.hotmigrate.enabled` est défini sur `true`. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés de vCenter Server, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres avancés](#).
- Privilège nécessaire : **Ressource.Migrer une machine virtuelle sous tension**

### Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et sélectionnez **Migrer**.
  - a Pour localiser une machine virtuelle, sélectionnez un centre de données, un dossier, un cluster, un pool de ressources, un hôte ou un vApp.
  - b Cliquez sur l'onglet **Machines virtuelles**.
- 2 Cliquez sur **Modifier uniquement la ressource de calcul**, puis sur **Suivant**.

- 3 Sélectionnez un hôte, un cluster, un pool de ressources ou un vApp pour exécuter la machine virtuelle et cliquez sur **Suivant**.

Tout problème de compatibilité apparaît dans le panneau de compatibilité. Résoudre le problème ou sélectionnez un hôte ou un cluster différent.

Les cibles possibles incluent les hôtes et les clusters entièrement automatisés de DRS, dans le même système vCenter Server ou dans un autre. Si votre cible est un cluster non automatisé, sélectionnez un hôte dans le cluster non automatisé.

---

**Important** Si la machine virtuelle que vous migrez dispose d'un périphérique NVDIMM et de disques durs virtuels PMem, l'hôte ou le cluster de destination doit avoir des ressources PMem disponibles. Dans le cas contraire, la vérification de compatibilité échoue et vous ne pouvez pas poursuivre la migration.

Si la machine virtuelle que vous migrez ne dispose pas d'un périphérique NVDIMM, mais dispose de disques durs virtuels PMem, l'hôte ou le cluster de destination doit avoir des ressources PMem disponibles afin que tous les disques durs PMem restent stockés sur une banque de données PMem. Dans le cas contraire, tous les disques durs utilisent la stratégie de stockage et la banque de données sélectionnées pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle.

---

**Important** La migration d'une machine virtuelle avec un périphérique NVDIMM ou un disque vPMem vers un hôte qui ne dispose pas d'une licence appropriée échoue et laisse la machine virtuelle dans un état ingérable pendant 90 secondes. Vous pouvez ensuite recommencer la migration et sélectionner un hôte de destination sous licence pour utiliser des périphériques PMem.

- 4 Sélectionnez un réseau de destination pour tous les adaptateurs réseau de machine virtuelle connectés à un réseau source valide, puis cliquez sur **Suivant**.

Vous pouvez cliquer sur **Avancé** pour sélectionner un nouveau réseau de destination pour chaque adaptateur réseau de machine virtuelle connecté à un réseau source valide.

Vous pouvez migrer un réseau de machines virtuelles vers un autre commutateur distribué dans le même centre de données ou un autre centre de données, ou vers vCenter Server.

- 5 Sélectionnez le niveau de priorité de migration et cliquez sur **Suivant**.

Option	Description
<b>Planifier vMotion avec une priorité élevée</b>	vCenter Server tente de réserver des ressources à partager entre toutes les migrations simultanées sur les hôtes source et de destination avec vMotion. vCenter Server accorde une quantité plus importante de ressources de CPU hôtes. Si les ressources de CPU immédiatement disponibles sont insuffisantes, vMotion ne démarre pas.
<b>Planifier une migration vMotion standard</b>	vCenter Server réserve des ressources à partager entre toutes les migrations simultanées sur les hôtes source et de destination avec vMotion. vCenter Server accorde une plus petite quantité de ressources CPU hôtes. Si les ressources CPU sont insuffisantes, la durée de vMotion peut être étendue.

6 Vérifiez la page et cliquez sur **Terminer**.

### Résultats

vCenter Server déplace la machine virtuelle vers le nouvel emplacement de l'hôte ou du stockage.

Les messages d'événement apparaissent dans l'onglet **Événements**. Les informations affichées sous l'onglet **Résumé** indiquent le statut et l'état pendant toute la migration. Si des erreurs se produisent au cours de la migration, les machines virtuelles retournent à leur état et emplacement d'origine.

## Migrer une machine virtuelle vers une nouvelle ressource de calcul et un nouveau stockage dans vSphere Web Client

Vous pouvez déplacer une machine virtuelle vers une autre ressource de calcul et déplacer ses disques ou le dossier de la machine virtuelle vers une autre banque de données. Avec vMotion, vous pouvez migrer une machine virtuelle, ainsi que ses disques et fichiers, quand elle est sous tension.

La migration simultanée vers une nouvelle ressource de calcul et une nouvelle banque de données offre une plus grande mobilité aux machines virtuelles en éliminant la limite de vCenter Server. Les disques de la machine virtuelle ou le contenu du dossier de la machine virtuelle sont transférés sur le réseau vMotion pour atteindre l'hôte et les banques de données de destination.

Pour effectuer des modifications de format de disque et les conserver, vous devez sélectionner une banque de données différente pour les disques et les fichiers de la machine virtuelle. Vous ne pouvez conserver des modifications de format de disque si vous sélectionnez la même banque de données que celle sur laquelle la machine virtuelle réside actuellement.

### Conditions préalables

- Vérifiez que vos hôtes et machines virtuelles offrent la configuration requise pour une migration à chaud. Reportez-vous à la section [Exigences et limitations pour vMotion sans stockage partagé](#).
- Pour la migration entre instances de vCenter Server, vérifiez si votre système répond à la configuration requise supplémentaire. Reportez-vous à la section [Configuration requise pour la migration entre des instances de vCenter Server](#).
- Pour la migration d'une machine virtuelle avec NVIDIA vGPU, vérifiez que l'hôte ESXi cible dispose d'un emplacement vGPU libre. En outre, vérifiez que le paramètre avancé `vgpu.hotmigrate.enabled` est défini sur `true`. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés de vCenter Server, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres avancés](#).
- Privilège nécessaire : **Ressource.Migrer une machine virtuelle sous tension**



## Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et sélectionnez **Migrer**.
  - a Pour localiser une machine virtuelle, sélectionnez un centre de données, un dossier, un cluster, un pool de ressources, un hôte ou un vApp.
  - b Cliquez sur l'onglet **Machines virtuelles**.
- 2 Sélectionnez **Modifier la ressource de calcul et le stockage** et cliquez sur **Suivant**.
- 3 Sélectionnez une ressource de destination pour la machine virtuelle, puis cliquez sur **Suivant**.

Tout problème de compatibilité apparaît dans le panneau de compatibilité. Résoudre le problème ou sélection un hôte ou un cluster différent.

Les cibles possibles incluent des hôtes et des clusters entièrement automatisés de DRS. Si votre cible est un cluster non automatisé, sélectionnez un hôte dans le cluster non automatisé.

Si votre environnement comporte plusieurs instances de vCenter Server, vous pouvez déplacer des machines virtuelles d'un inventaire vCenter Server à l'autre.

---

**Important** Si la machine virtuelle que vous migrez dispose d'un périphérique NVDIMM et utilise le stockage PMem, l'hôte ou le cluster de destination doit disposer de ressources PMem disponibles. Dans le cas contraire, la vérification de compatibilité échoue et vous ne pouvez pas poursuivre la migration.

Si la machine virtuelle que vous migrez ne dispose pas d'un périphérique NVDIMM mais qu'elle utilise le stockage PMem, vous devez sélectionner un hôte ou un cluster avec des ressources PMem disponibles, afin que tous les disques durs PMem restent stockés dans une banque de données PMem. Dans le cas contraire, tous les disques durs utilisent la stratégie de stockage et la banque de données sélectionnées pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle.

---

**Important** La migration d'une machine virtuelle avec un périphérique NVDIMM ou un disque vPMem vers un hôte qui ne dispose pas d'une licence appropriée échoue et laisse la machine virtuelle dans un état ingérable pendant 90 secondes. Vous pouvez ensuite recommencer la migration et sélectionner un hôte de destination sous licence pour utiliser des périphériques PMem.

- 4 Sélectionnez le format des disques de la machine virtuelle.

Option	Action
Même format que la source	Utilisez le même format que la machine virtuelle source.
Provisionnement statique mis à zéro en différé	Créez un disque virtuel au format statique par défaut. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Les données restantes sur le périphérique physique ne sont pas effacées pendant la création. Elles sont plutôt remises à zéro à la demande à la première écriture depuis la machine virtuelle.

Option	Action
<b>Provisionnement statique immédiatement mis à zéro</b>	Créer un disque statique qui prend en charge des fonctions de mise en cluster, telles que Fault Tolerance. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Contrairement au provisionnement statique mis à zéro en différé, les données restant sur le périphérique physique sont mises à zéro lors de la création. Il peut être plus long de créer des disques dans ce format plutôt que de créer d'autres types de disques.
<b>Provisionnement dynamique</b>	Utilisez le format de provisionnement dynamique. Au départ, un disque à provisionnement dynamique utilise seulement la quantité d'espace de banque de données dont le disque a besoin initialement. Si le disque dynamique a ultérieurement besoin de plus d'espace, il pourra croître jusqu'à la capacité maximale qui lui est allouée.

5 Sélectionnez une stratégie de stockage de machine virtuelle dans le menu déroulant **Stratégie de stockage VM**.

Les stratégies de stockage spécifient les besoins en stockage des applications qui s'exécutent sur la machine virtuelle. Vous pouvez également sélectionner la stratégie par défaut pour les banques de données vSAN ou Virtual Volumes.

**Important** Si les disques durs de la machine virtuelle utilisent des stratégies de stockage différentes, la nouvelle stratégie que vous sélectionnez s'applique uniquement aux disques durs non-PMem. Les disques durs PMem sont migrés vers la banque de données PMem hôte locale de l'hôte de destination.

- 6 Sélectionnez l'emplacement de la banque de données où vous voulez stocker les fichiers de la machine virtuelle.

Option	Action
Stockez tous les fichiers de machine virtuelle au même emplacement dans une banque de données.	Sélectionnez une banque de données et cliquez sur <b>Suivant</b> .
Stockez tous les fichiers de machine virtuelle dans le même cluster Storage DRS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Sélectionnez un cluster Storage DRS.</li> <li>b (Facultatif) Pour désactiver Storage DRS sur cette machine virtuelle, sélectionnez <b>Désactiver Storage DRS pour cette machine virtuelle</b> et sélectionnez une banque de données dans le cluster Storage DRS.</li> <li>c Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ul>
Stockez les fichiers de configuration de la machine virtuelle et les disques dans des emplacements distincts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Cliquez sur <b>Avancé</b>. <b>Note</b> Vous pouvez utiliser l'option <b>Avancé</b> pour passer à une version antérieure du stockage PMem ou le mettre à niveau.</li> <li>b Pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et pour chaque disque virtuel, sélectionnez <b>Parcourir</b>, puis sélectionnez une banque de données ou un cluster du Storage DRS. <b>Note</b> Les fichiers de configuration ne peuvent pas être stockés sur une banque de données PMem.</li> <li>c (Facultatif) Si vous avez sélectionné un cluster Storage DRS, mais ne souhaitez pas utiliser Storage DRS avec la machine virtuelle, sélectionnez <b>Désactiver Storage DRS avec cette machine virtuelle</b>, puis sélectionnez une banque de données dans le cluster Storage DRS.</li> <li>d Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ul>

- 7 Sélectionnez un réseau de destination pour tous les adaptateurs réseau de machine virtuelle connectés à un réseau source valide, puis cliquez sur **Suivant**.

Vous pouvez cliquer sur **Avancé** pour sélectionner un nouveau réseau de destination pour chaque adaptateur réseau de machine virtuelle connecté à un réseau source valide.

Vous pouvez migrer un réseau de machine virtuelles vers un autre commutateur distribué dans le même centre de données ou un autre centre de données, ou vers vCenter Server.

- 8 Sélectionnez le niveau de priorité de migration et cliquez sur **Suivant**.

Option	Description
Planifier vMotion avec une priorité élevée	vCenter Server tente de réserver des ressources à partager entre toutes les migrations simultanées sur les hôtes source et de destination avec vMotion. vCenter Server accorde une quantité plus importante de ressources de CPU hôtes. Si les ressources de CPU immédiatement disponibles sont insuffisantes, vMotion ne démarre pas.
Planifier une migration vMotion standard	vCenter Server réserve des ressources à partager entre toutes les migrations simultanées sur les hôtes source et de destination avec vMotion. vCenter Server accorde une plus petite quantité de ressources CPU hôtes. Si les ressources CPU sont insuffisantes, la durée de vMotion peut être étendue.

- 9 Sur la page Prêt à terminer, vérifiez les détails et cliquez sur **Terminer**.

## Résultats

vCenter Server déplace la machine virtuelle vers le nouvel emplacement de l'hôte ou du stockage.

Les messages d'événement apparaissent dans l'onglet **Événements**. Les informations affichées sous l'onglet **Résumé** indiquent le statut et l'état pendant toute la migration. Si des erreurs se produisent au cours de la migration, les machines virtuelles retournent à leur état et emplacement d'origine.

## Migrer une machine virtuelle vers un nouveau stockage dans vSphere Web Client

Utilisez la migration avec Storage vMotion pour changer l'emplacement du fichier de configuration d'une machine virtuelle et de ses disques virtuels lorsque la machine virtuelle est sous tension.

Vous pouvez changer l'hôte de la machine virtuelle pendant une migration avec Storage vMotion.

### Conditions préalables

- Vérifiez que votre système remplit les conditions requises par Storage vMotion. Reportez-vous à la section [Exigences et limitations de Storage vMotion](#).
- Pour la migration d'une machine virtuelle avec NVIDIA vGPU, vérifiez que l'hôte ESXi sur lequel la machine virtuelle s'exécute dispose d'un emplacement vGPU libre. En outre, vérifiez que le paramètre avancé `vgpu.hotmigrate.enabled` est défini sur `true`. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres avancés de vCenter Server, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres avancés](#).
- Privilège nécessaire : **Ressource.Migrer une machine virtuelle sous tension**

### Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et sélectionnez **Migrer**.
  - a Pour localiser une machine virtuelle, sélectionnez un centre de données, un dossier, un cluster, un pool de ressources, un hôte ou un vApp.
  - b Cliquez sur l'onglet **Machines virtuelles**.
- 2 Cliquez sur **Changer de stockage uniquement**, puis sur **Suivant**.
- 3 Sélectionnez le format des disques de la machine virtuelle.

Option	Action
Même format que la source	Utilisez le même format que la machine virtuelle source.
Provisionnement statique mis à zéro en différé	Créez un disque virtuel au format statique par défaut. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Les données restantes sur le périphérique physique ne sont pas effacées pendant la création. Elles sont plutôt remises à zéro à la demande à la première écriture depuis la machine virtuelle.

Option	Action
<b>Provisionnement statique immédiatement mis à zéro</b>	Créer un disque statique qui prend en charge des fonctions de mise en cluster, telles que Fault Tolerance. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Contrairement au provisionnement statique mis à zéro en différé, les données restant sur le périphérique physique sont mises à zéro lors de la création. Il peut être plus long de créer des disques dans ce format plutôt que de créer d'autres types de disques.
<b>Provisionnement dynamique</b>	Utilisez le format de provisionnement dynamique. Au départ, un disque à provisionnement dynamique utilise seulement la quantité d'espace de banque de données dont le disque a besoin initialement. Si le disque dynamique a ultérieurement besoin de plus d'espace, il pourra croître jusqu'à la capacité maximale qui lui est allouée.

#### 4 Sélectionnez une stratégie de stockage de machine virtuelle dans le menu déroulant **Règle de stockage VM**.

Les stratégies de stockage spécifient les besoins en stockage des applications qui s'exécutent sur la machine virtuelle. Vous pouvez également sélectionner la stratégie par défaut pour les banques de données vSAN ou Virtual Volumes.

**Important** Si les disques durs de la machine virtuelle utilisent des stratégies de stockage différentes, la nouvelle stratégie que vous sélectionnez s'applique uniquement aux disques durs non-PMem. Les disques durs PMem sont migrés vers la banque de données PMem hôte locale de l'hôte de destination.

- 5 Sélectionnez l'emplacement de la banque de données où vous voulez stocker les fichiers de la machine virtuelle.

Option	Action
Stockez tous les fichiers de machine virtuelle au même emplacement dans une banque de données.	Sélectionnez une banque de données et cliquez sur <b>Suivant</b> .
Stockez tous les fichiers de machine virtuelle dans le même cluster Storage DRS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez un cluster Storage DRS.</li> <li>(Facultatif) Pour désactiver Storage DRS sur cette machine virtuelle, sélectionnez <b>Désactiver Storage DRS pour cette machine virtuelle</b> et sélectionnez une banque de données dans le cluster Storage DRS.</li> <li>Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>
Stockez les fichiers de configuration de la machine virtuelle et les disques dans des emplacements distincts.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur <b>Avancé</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Note</b> Vous pouvez utiliser l'option <b>Avancé</b> pour passer à une version antérieure du stockage PMem ou le mettre à niveau.</li> </ul> </li> <li>Pour le fichier de configuration de la machine virtuelle et pour chaque disque virtuel, sélectionnez <b>Parcourir</b>, puis sélectionnez une banque de données ou un cluster du Storage DRS. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Note</b> Les fichiers de configuration ne peuvent pas être stockés sur une banque de données PMem.</li> </ul> </li> <li>(Facultatif) Si vous avez sélectionné un cluster Storage DRS, mais ne souhaitez pas utiliser Storage DRS avec la machine virtuelle, sélectionnez <b>Désactiver Storage DRS avec cette machine virtuelle</b>, puis sélectionnez une banque de données dans le cluster Storage DRS.</li> <li>Cliquez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>

- 6 Sur la page Prêt à terminer, vérifiez les détails et cliquez sur **Terminer**.

### Résultats

vCenter Server déplace la machine virtuelle vers le nouvel emplacement de stockage. Les noms des fichiers de machine virtuelle migrés sur la banque de données de destination correspondent au nom d'inventaire de la machine virtuelle.

Les messages d'événement apparaissent dans l'onglet **Événements**. Les informations affichées sous l'onglet **Résumé** indiquent le statut et l'état pendant toute la migration. Si des erreurs se produisent au cours de la migration, les machines virtuelles retournent à leur état et emplacement d'origine.

## Placer le trafic vMotion sur la pile TCP/IP vMotion d'un hôte ESXi

Utilisez la pile TCP/IP vMotion pour isoler le trafic de vMotion et l'attribuer à une passerelle, à une table de routage et à une configuration DNS par défaut dédiées à ce trafic. Pour activer la pile TCP/IP vMotion, attribuez-lui un nouvel adaptateur VMkernel.

L'utilisation d'une pile TCP/IP distincte vous permet de gérer le trafic des opérations vMotion et de migration à froid en fonction de la topologie du réseau et des besoins de votre entreprise :

- Acheminez le trafic de migration de machines virtuelles sous tension ou hors tension à l'aide d'une passerelle par défaut. La passerelle doit être différente de celle attribuée à la pile par défaut sur l'hôte.

Avec une passerelle par défaut distincte, vous pouvez utiliser DHCP pour l'attribution d'adresses IP aux adaptateurs VMkernel afin de parvenir à une migration flexible.

- Attribuez un ensemble distinct de tampons et de sockets.
- Évitez les conflits de table de routage qui peuvent se produire lorsque de nombreuses fonctionnalités utilisent une pile TCP/IP commune.
- Isolez le trafic pour améliorer la sécurité.

### Conditions préalables

Vérifiez que l'hôte exécute ESXi 6.0 ou une version ultérieure.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à l'hôte.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **Mise en réseau**, puis cliquez sur **Adaptateurs VMkernel**.
- 4 Cliquez sur **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
- 5 Dans la page Sélectionner un type de connexion, sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel** et cliquez sur **Suivant**.
- 6 Sur la page Sélectionner un périphérique cible, sélectionnez le commutateur de l'adaptateur VMkernel, puis cliquez sur **Suivant**.

Option	Description
<b>Sélectionner un réseau existant</b>	Utilisez la configuration de l'adaptateur physique d'un groupe de ports distribués existant pour envoyer les données de l'adaptateur VMkernel au réseau externe.
<b>Sélectionner un commutateur standard existant</b>	Utilisez la configuration de l'adaptateur physique pour l'adaptateur VMkernel d'un commutateur standard existant.
<b>Nouveau commutateur standard vSphere</b>	Attribuez une nouvelle configuration d'adaptateur physique pour l'adaptateur VMkernel d'un nouveau commutateur standard.

- 7 Dans la page Propriétés du port, sélectionnez **vMotion** dans le menu déroulant **Pile TCP/IP**.  
Le trafic vMotion devient le seul service activé. Vous ne pouvez pas utiliser cet adaptateur VMkernel pour tout autre trafic que vMotion.
- 8 Définissez l'étiquette, l'ID VLAN et le mode IP de l'adaptateur VMkernel, puis cliquez sur **Suivant**.

- 9 (Facultatif) Sur la page des paramètres IPv4, sélectionnez une option pour l'obtention des adresses IP.

Option	Description
<b>Obtenir automatiquement les paramètres IPv4</b>	Utilisez DHCP pour obtenir les paramètres IP. Un serveur DHCP doit être présent sur le réseau.
<b>Utiliser des paramètres IPv4 statiques</b>	Entrez l'adresse IP IPv4 et un masque de sous-réseau pour l'adaptateur VMkernel.  Les adresses de la passerelle par défaut VMkernel et du serveur DNS pour IPv4 proviennent de la tâche TCP/IP sélectionnée.  Cochez la case <b>Remplacer la passerelle par défaut pour l'adaptateur</b> et entrez une adresse de passerelle, si vous souhaitez spécifier une passerelle différente pour l'adaptateur VMkernel.

- 10 (Facultatif) Sur la page Paramètres IPv6, sélectionnez une option pour l'obtention des adresses IPv6.

Option	Description
<b>Obtenir adresse IPv6 automatiquement via DHCP</b>	Utilisez DHCP pour obtenir les adresses IPv6. Un serveur DHCPv6 doit être présent sur le réseau.
<b>Obtenez les adresses IPv6 automatiquement par Annonce de Routage</b>	Utilisez l'annonce de routage pour obtenir les adresses IPv6. Dans ESXi 6.5 et versions ultérieures, l'annonce du routeur est activée par défaut et prend en charge les indicateurs M et O, conformément à la norme RFC 4861.
<b>Adresses IPv6 statiques</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur <b>Ajouter adresse IPv6</b> pour ajouter une nouvelle adresse IPv6.</li> <li>Entrez l'adresse IPv6 et la longueur du préfixe de sous-réseau, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>Pour modifier la passerelle par défaut de VMkernel, cliquez sur <b>Remplacer la passerelle par défaut pour l'adaptateur</b>.</li> </ol> <p>L'adresse de passerelle par défaut de VMkernel pour IPv6 est obtenue à partir de la pile TCP/IP sélectionnée.</p>

- 11 Vérifiez vos sélections dans la page Prêt à terminer et cliquez sur **Terminer**.

### Résultats

Dès que vous avez créé un adaptateur VMkernel sur la pile TCP/IP vMotion, vous ne pouvez utiliser que cette pile pour vMotion sur cet hôte. Les adaptateurs VMkernel de la pile TCP/IP par défaut sont désactivés pour le service vMotion. Si une migration en direct utilise la pile TCP/IP par défaut pendant que vous configurez des adaptateurs VMkernel avec la pile TCP/IP vMotion, la migration aboutit. Toutefois, les adaptateurs VMkernel de la pile TCP/IP par défaut sont désactivés pour les sessions vMotion à venir.

### Étape suivante

Attribuez une passerelle par défaut et configurez les paramètres DNS, le contrôle d'encombrement et le nombre maximal de connexions pour la pile TCP/IP vMotion.



Pour plus d'informations sur la modification de la configuration d'une pile TCP/IP sur un hôte, consultez la documentation *Mise en réseau vSphere*.

## Placer du trafic de migration à froid, de clonage et de snapshosts sur la pile TCP/IP de provisionnement

Utilisez la pile TCP/IP de provisionnement pour isoler le trafic de migration à froid, de clones de machines virtuelles et de snapshosts, et pour attribuer une passerelle, une table de routage et une configuration DNS dédiées par défaut à ce trafic. Pour activer la pile TCP/IP de provisionnement, attribuez-lui un nouvel adaptateur VMkernel.

L'utilisation d'une pile TCP/IP distincte vous permet de gérer le trafic des opérations vMotion et de migration à froid en fonction de la topologie du réseau et des besoins de votre entreprise :

- Acheminez le trafic de migration de machines virtuelles sous tension ou hors tension à l'aide d'une passerelle par défaut. La passerelle doit être différente de celle attribuée à la pile par défaut sur l'hôte.

Avec une passerelle par défaut distincte, vous pouvez utiliser DHCP pour l'attribution d'adresses IP aux adaptateurs VMKernel afin de parvenir à une migration flexible.

- Attribuez un ensemble distinct de tampons et de sockets.
- Évitez les conflits de table de routage qui peuvent se produire lorsque de nombreuses fonctionnalités utilisent une pile TCP/IP commune.
- Isolez le trafic pour améliorer la sécurité.

### Conditions préalables

Vérifiez que l'hôte exécute ESXi 6.0 ou une version ultérieure.

### Procédure

- 1 Dans vSphere Web Client, accédez à l'hôte.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Configurer**.
- 3 Sélectionnez **Mise en réseau**, puis cliquez sur **Adaptateurs VMkernel**.
- 4 Cliquez sur **Ajouter mise en réseau d'hôte**.
- 5 Dans la page Sélectionner un type de connexion, sélectionnez **Adaptateur réseau VMkernel** et cliquez sur **Suivant**.

- 6 Sur la page Sélectionner un périphérique cible, sélectionnez le commutateur de l'adaptateur VMkernel, puis cliquez sur **Suivant**.

Option	Description
<b>Sélectionner un réseau existant</b>	Utilisez la configuration de l'adaptateur physique d'un groupe de ports distribués existant pour envoyer les données de l'adaptateur VMkernel au réseau externe.
<b>Sélectionner un commutateur standard existant</b>	Utilisez la configuration de l'adaptateur physique pour l'adaptateur VMkernel d'un commutateur standard existant.
<b>Nouveau commutateur standard vSphere</b>	Attribuez une nouvelle configuration d'adaptateur physique pour l'adaptateur VMkernel d'un nouveau commutateur standard.

- 7 Dans la page Propriétés du port, sélectionnez **Provisionnement** dans le menu déroulant **Pile TCP/IP**.

Le trafic de provisionnement devient le seul service activé. Vous ne pouvez pas utiliser cet adaptateur VMkernel pour tout autre trafic que le provisionnement.

- 8 Définissez l'étiquette, l'ID VLAN et le mode IP de l'adaptateur VMkernel, puis cliquez sur **Suivant**.
- 9 (Facultatif) Sur la page des paramètres IPv4, sélectionnez une option pour l'obtention des adresses IP.

Option	Description
<b>Obtenir automatiquement les paramètres IPv4</b>	Utilisez DHCP pour obtenir les paramètres IP. Un serveur DHCP doit être présent sur le réseau.
<b>Utiliser des paramètres IPv4 statiques</b>	Entrez l'adresse IP IPv4 et un masque de sous-réseau pour l'adaptateur VMkernel.  Les adresses de la passerelle par défaut VMkernel et du serveur DNS pour IPv4 proviennent de la tâche TCP/IP sélectionnée.  Cochez la case <b>Remplacer la passerelle par défaut pour l'adaptateur</b> et entrez une adresse de passerelle, si vous souhaitez spécifier une passerelle différente pour l'adaptateur VMkernel.

- 10 (Facultatif) Sur la page Paramètres IPv6, sélectionnez une option pour l'obtention des adresses IPv6.

Option	Description
<b>Obtenir adresse IPv6 automatiquement via DHCP</b>	Utilisez DHCP pour obtenir les adresses IPv6. Un serveur DHCPv6 doit être présent sur le réseau.
<b>Obtenez les adresses IPv6 automatiquement par Annonce de Routage</b>	Utilisez l'annonce de routage pour obtenir les adresses IPv6. Dans ESXi 6.5 et versions ultérieures, l'annonce du routeur est activée par défaut et prend en charge les indicateurs M et O, conformément à la norme RFC 4861.
<b>Adresses IPv6 statiques</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur <b>Ajouter adresse IPv6</b> pour ajouter une nouvelle adresse IPv6.</li> <li>Entrez l'adresse IPv6 et la longueur du préfixe de sous-réseau, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>Pour modifier la passerelle par défaut de VMkernel, cliquez sur <b>Remplacer la passerelle par défaut pour l'adaptateur</b>. L'adresse de passerelle par défaut de VMkernel pour IPv6 est obtenue à partir de la pile TCP/IP sélectionnée.</li> </ol>

- 11 Vérifiez vos sélections dans la page Prêt à terminer et cliquez sur **Terminer**.

## Résultats

Dès que vous avez créé un adaptateur VMkernel sur la pile TCP/IP de provisionnement, vous ne pouvez utiliser que cette pile pour la migration à froid, le clonage et les snapshots sur cet hôte. Les adaptateurs VMkernel de la pile TCP/IP par défaut sont désactivés pour le service de provisionnement. Si la pile TCP/IP par défaut est utilisée au cours d'une migration en direct alors que vous configurez des adaptateurs VMkernel avec la pile TCP/IP de provisionnement, le transfert de données s'effectue correctement. Cependant, les adaptateurs VMkernel impliqués sur la pile TCP/IP par défaut sont désactivés pour les futures sessions de migration à froid, de clonage entre hôtes et de snapshot.

## Limites de migrations simultanées

vCenter Server définit des limites sur le nombre de migrations simultanées des machines virtuelles et sur les opérations d'alimentation qui peuvent se produire au niveau de chaque hôte, réseau et banque de données.

Chaque opération, telle qu'une migration effectuée avec vMotion ou un clonage de machine virtuelle, est attribuée à un coût de ressources. Chaque hôte, banque de données ou ressource réseau, a un coût maximal qui peut être pris en charge à n'importe quel moment. Toute nouvelle opération de migration ou d'alimentation qui entraîne un dépassement du coût maximal alloué à une ressource n'est pas immédiatement traitée, mais est mise en attente jusqu'à ce que d'autres opérations soient terminées et libèrent des ressources. Chaque limite d'un réseau, d'une banque de données et d'un hôte doit être respectée afin que l'opération puisse être traitée.

La migration de machines virtuelles vers un hôte et une banque de données différents simultanément par vMotion sans stockage partagé est une combinaison de vMotion et de Storage vMotion. Cette migration hérite des coûts de réseau, d'hôte et de banque de données associés à ces opérations. vMotion sans stockage partagé est équivalent à Storage vMotion avec un coût de réseau de 1.

## Limites de réseau

Les limites du réseau ne s'appliquent qu'aux migrations effectuées avec vMotion. Les limites de réseau dépendent à la fois de la version d'ESXi et du type de réseau. Toutes les migrations effectuées avec vMotion ont un coût de ressource réseau de 1.

**Tableau 13-2. Limites de réseau dans le cas de migrations effectuées avec vMotion**

Opération	ESXi Version	Type de réseau	Coût maximal
vMotion	5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7	1 GigE	4
vMotion	5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7	10 GigE	8

## Limites de banque de données

Les limites de banque de données s'appliquent aux migrations effectuées avec vMotion et Storage vMotion. Une migration avec vMotion a un coût de ressources de 1 par rapport à la banque de données de la machine virtuelle partagée. Une migration avec Storage vMotion a un coût de ressources de 1 par rapport à la banque de données source et de 1 par rapport à la banque de données de destination.

**Tableau 13-3. Limites de banque de données et coûts de ressources dans le cas de migrations effectuées avec vMotion et Storage vMotion**

Opération	ESXi Version	Coût maximal par banque de données	Coût de ressource banque de données
vMotion	5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7	128	1
Storage vMotion	5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7	128	16

## Limites d'hôtes

Les limites d'hôte s'appliquent aux migrations effectuées avec vMotion, Storage vMotion, et à d'autres opérations d'alimentation, telles que les opérations de clonage, déploiement et migration à froid. Tous les hôtes ont un coût maximal de 8 par hôte. Par exemple, sur un hôte ESXi 5.0, vous pouvez effectuer 2 opérations Storage vMotion, ou 1 opération Storage vMotion et 4 opérations vMotion.

Tableau 13-4. Limites de migration et coûts de ressource hôte dans le cas de migrations effectuées avec vMotion, Storage vMotion, et dans le cas d'opérations de provisionnement

Opération	ESXi Version	Limite dérivée par hôte	Coût de ressource hôte
vMotion	5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7	8	1
Storage vMotion	5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7	2	4
vMotion sans stockage partagé	5,1, 5,5, 6,0, 6,5, 6,7	2	4
Autres opérations de provisionnement	5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7	8	1

## À propos des contrôles de compatibilité de migration

Pendant la migration, l'assistant **Migration de machine virtuelle** examine l'hôte de destination pour s'assurer de la compatibilité avec la machine virtuelle de migration en utilisant divers critères.

Lorsque vous sélectionnez un hôte ou un cluster, le panneau Compatibilité en bas de l'assistant **Migrer la machine virtuelle** affiche des informations concernant la compatibilité de l'hôte ou du cluster sélectionné avec la configuration de la machine virtuelle.

### Résultats du contrôle de la compatibilité

Si la machine virtuelle est compatible, le panneau affiche le message *Contrôles de compatibilité effectués avec succès*. Si la machine virtuelle n'est pas compatible avec les banques de données ou les réseaux configurés de l'hôte ou du cluster, la fenêtre de compatibilité peut afficher des avertissements et des erreurs :

- Les messages d'avertissement ne désactivent pas la migration. La migration est souvent justifiée et vous pouvez continuer la migration en dépit des avertissements.
- Les erreurs peuvent désactiver la migration s'il n'y a aucun hôte de destination exempt d'erreurs parmi les hôtes sélectionnés de destination. Dans ce cas, si vous cliquez sur **Suivant**, l'assistant affiche de nouveau les erreurs de compatibilité et vous ne pouvez pas continuer à l'étape suivante.

### Contrôles de compatibilité pendant la configuration de la migration

Lorsque vous tentez de déplacer uniquement la ressource de calcul, l'assistant **Migrer la machine virtuelle** examine les hôtes source et de destination, le pool de ressources cible, la banque de données et le réseau. Lorsque vous tentez de déplacer uniquement le stockage, l'assistant vérifie la compatibilité des mêmes objets, à l'exception du réseau.

Lorsque vous déplacez les ressources de calcul et le stockage ensemble, l'assistant **Migrer la machine virtuelle** exécute moins de contrôles de compatibilité. Par exemple, si vous déplacez la ressource de calcul, vous sélectionnez l'hôte ou le cluster cible sous une instance de vCenter Server. L'assistant effectue toute la validation nécessaire uniquement sur l'hôte sélectionné et

ne vérifie pas les banques de données disponibles sur l'hôte de destination. Lorsque vous tentez de déplacer la machine virtuelle vers un cluster, l'assistant **Migrer la machine virtuelle** examine la compatibilité par rapport à la recommandation de l'hôte de vSphere DRS. L'assistant valide directement la compatibilité de la banque de données cible lorsque vous la sélectionnez ultérieurement.

Un autre contrôle de compatibilité contrôle si vMotion est activé sur les hôtes source et cible.

## Contrôles de compatibilité du matériel virtuel

Les effets d'une fonctionnalité de CPU d'un hôte particulier sur la compatibilité dépendent de son exposition ou de son masquage dans les machines virtuelles par ESXi.

- Les fonctionnalités exposées aux machines virtuelles ne sont pas compatibles lorsqu'elles ne correspondent pas sur les hôtes source et cible.
- Les fonctionnalités qui ne sont pas exposées aux machines virtuelles sont considérées comme compatibles, qu'elles correspondent ou non sur les hôtes.

Des éléments spécifiques du matériel des machines virtuelles peuvent également poser des problèmes de compatibilité. Par exemple, une machine virtuelle qui utilise une carte réseau virtuelle Enhanced VMXNET ne peut pas migrer vers un hôte exécutant une version d'ESXi qui ne prend pas en charge Enhanced VMXNET.

# Utilisation du centre de développement

# 14

Le Centre de développeurs est un point unique d'entrée pour les développeurs qui fournit des outils pour gérer la structure d'API et pour capturer les actions de l'utilisateur afin de les convertir en code exécutable.

Le Centre de développeurs vSphere Client fournit des outils pour experts d'automatisation, ingénieurs de développement et développeurs pour trouver les ressources permettant de gérer des structures d'API et de capturer les actions de vSphere Client afin de les convertir en PowerCLI.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Utilisation de l'explorateur d'API](#)
- [Utilisation de la capture de code](#)

## Utilisation de l'explorateur d'API

L'explorateur d'API vous permet de parcourir et d'appeler les API REST vSphere prises en charge par le système et fournit des informations et du contexte sur les appels d'API.

Avec l'explorateur d'API, vous pouvez choisir un point de terminaison d'API depuis votre environnement et récupérer une liste d'API REST vSphere. Vous pouvez vérifier les détails tels que les paramètres disponibles, les réponses attendues et les codes d'état de réponse, et vous pouvez appeler les API par rapport à l'environnement en direct. Les API disponibles varient selon le rôle du point de terminaison sélectionné.

### Récupérer des API à l'aide de l'explorateur d'API

L'explorateur d'API récupère des API REST vSphere disponibles à partir d'un point de terminaison sélectionné pour vous donner des informations et du contexte sur des appels API.

#### Procédure

- 1 Dans le menu de la barre latérale d'accueil, cliquez sur **Centre de développeurs** et accédez à l'onglet **Explorateur d'API**.
- 2 À l'aide du menu déroulant **Sélectionnez le point de terminaison**, sélectionnez un point de terminaison depuis l'environnement.

- 3 À l'aide du menu déroulant **Sélectionner l'API**, sélectionnez une API. Les API répertoriées sont celles publiquement fournies par l'explorateur d'API existant sur le dispositif vCenter Server Appliance.
- 4 (Facultatif) Vous pouvez entrer du texte dans la zone de texte du filtre pour filtrer les résultats. Par exemple, entrez **health** pour obtenir une liste des méthodes liées à la surveillance de la santé de l'API sélectionné.
- 5 Pour voir des informations détaillées sur une méthode, cliquez sur celle-ci. Cliquez sur **Exécuter** pour appeler cette méthode par rapport à l'environnement en direct.  
Le code pour la méthode appelée est généré dans la zone de réponse.
- 6 (Facultatif) Pour copier le code de réponse dans votre Presse-papiers, cliquez sur **Copie JSON**. Vous pouvez télécharger le code de réponse en cliquant sur **Télécharger**.

## Utilisation de la capture de code

La capture de code enregistre les actions de l'utilisateur et les convertit en code exécutable.

La capture de code vous donne la possibilité d'enregistrer des actions effectuées dans vSphere Client et de les convertir en code PowerCLI utilisable. Vous pouvez alors copier le code ou le télécharger sous forme de script et l'utiliser dans une session PowerShell pour exécuter la tâche.

---

**Note** Seuls les appels vCenter Server sont enregistrés. Les appels effectués sur les opérations concernant les rôles, les privilèges, les balises, les bibliothèques de contenu et les stratégies de stockage ne sont pas enregistrés.

---

## Enregistrer des actions à l'aide de la capture de code

Vous pouvez utiliser la capture de code pour enregistrer les actions effectuées dans vSphere Client pour produire une sortie de code PowerCLI.

---

**Note** Les appels effectués sur les opérations concernant les rôles, les privilèges, les balises, les bibliothèques de contenu et les stratégies de stockage ne sont pas enregistrés. Les données sensibles telles que les mots de passe ne sont pas enregistrés.

---

### Conditions préalables

Pour utiliser la capture de code pour enregistrer une session, vous devez d'abord activer la capture de code.

### Procédure

- 1 Dans le menu de la barre latérale d'accueil, cliquez sur **Centre de développeurs** et accédez à l'onglet **Capture de code**.
- 2 (Facultatif) Si la capture de code n'est pas activée, cliquez sur le bouton bascule pour l'activer.



- 3 Pour démarrer un enregistrement, accédez au volet de votre choix et cliquez sur le bouton d'enregistrement rouge dans le volet supérieur. Pour démarrer l'enregistrement immédiatement, cliquez sur **Démarrer l'enregistrement**.

Lorsqu'un enregistrement est en cours, le bouton d'enregistrement rouge dans le volet supérieur clignote.

- 4 (Facultatif) Pour effacer le code capturé dans une session précédente et démarrez une nouvelle session, cliquez sur **Effacer et démarrer un autre**.
- 5 Pour arrêter un enregistrement, cliquez sur le bouton d'enregistrement rouge dans le volet supérieur ou accédez à l'onglet **Capture de code** onglet dans le Centre de développeurs et cliquez sur **Arrêter l'enregistrement**.

Le code enregistré s'affiche dans le volet de code.

- 6 (Facultatif) Cliquez sur **Copier** pour copier le code ou sur **Télécharger** pour le télécharger sous la forme d'un script PowerCLI.
- 7 Pour effacer le code actuel et démarrer un autre enregistrement, cliquez sur **Effacer et démarrer un autre** ou accédez au volet de votre choix et cliquez sur le bouton d'enregistrement rouge dans le volet supérieur.

#### Résultats

Le code enregistré s'affiche dans le volet de code. Vous pouvez copier le code, le télécharger ou effacer le code pour démarrer un autre enregistrement.

# Automatisation des tâches de gestion à l'aide de vRealize Orchestrator

# 15

VMware™ vRealize Orchestrator est une plate-forme qui fournit une bibliothèque de workflows extensibles. En utilisant la bibliothèque de workflows, vous pouvez automatiser et configurer des processus pour gérer l'infrastructure vSphere, d'autres technologies VMware et des technologies de tiers.

Orchestrator expose toutes les opérations dans l'API vCenter Server de façon à vous permettre d'intégrer l'ensemble de ces opérations dans vos propres processus automatisés.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Concepts de workflows](#)
- [Exécution des tâches d'administration sur les objets vSphere](#)
- [Configurer le serveur vRealize Orchestrator par défaut](#)
- [Gestion des associations de workflows avec les objets d'inventaire vSphere](#)
- [Utilisation de workflows](#)
- [Workflows pour la gestion d'objets d'inventaire](#)

## Concepts de workflows

Un workflow est une série d'actions et de décisions automatisées pour s'exécuter de façon séquentielle après l'initialisation du workflow. Orchestrator fournit une bibliothèque de workflows qui effectuent une gestion ordinaire des tâches en fonction des meilleures pratiques.

## Notions de base de workflows

Les workflows se composent d'un schéma, d'attributs et de paramètres. Le schéma d'un workflow est son composant principal, car il définit tous les éléments de workflow et le flux de tâches logiques du workflow. Les attributs de workflow et les paramètres sont les variables que les workflows utilisent pour transférer des données. Orchestrator permet d'économiser un jeton de workflow chaque fois qu'un workflow s'exécute, en enregistrant les détails de cette exécution spécifique du workflow. Ce jeton contient tous les paramètres associés à l'exécution du workflow. Par exemple, si vous exécutez un workflow trois fois, trois jetons de workflow sont enregistrés.

Avec vSphere Web Client, vous pouvez exécuter et planifier des workflows sur des objets sélectionnés à partir de l'inventaire vSphere. Vous ne pouvez pas créer, supprimer, modifier et gérer des workflows dans vSphere Web Client. Vous développez et gérez des workflows dans le client Orchestrator. Pour plus d'informations sur le client Orchestrator, consultez *Utilisation de VMware vRealize Orchestrator Client*. Pour plus d'informations sur le développement de workflows, reportez-vous à *Développement avec VMware vRealize Orchestrator*.

## Paramètres d'entrée de workflow

Pour s'exécuter, la plupart des workflows nécessitent ensemble spécifique de paramètres d'entrée. Le workflow traite les paramètres d'entrée que l'utilisateur, une application, un autre workflow ou une action lui transmet.

Par exemple, si un workflow réinitialise une machine virtuelle, il nécessite le nom de la machine virtuelle comme paramètre d'entrée.

## Paramètres de sortie de workflow

Les paramètres de sortie du workflow représentent le résultat de l'exécution du workflow. Certains workflows et éléments de workflow peuvent modifier les paramètres de sortie du workflow lorsqu'ils s'exécutent. Pendant leur exécution, les workflows peuvent recevoir les paramètres de sortie d'autres workflows comme paramètres d'entrée.

Par exemple, si un workflow crée un snapshot d'une machine virtuelle, le paramètre de sortie pour workflow est le snapshot qui en résulte.

## Présentation du workflow

Lorsque vous exécutez un workflow dans vSphere Web Client, le client charge la présentation du workflow. Vous fournissez les paramètres d'entrée du workflow dans la présentation de workflow.

## Interaction utilisateur

Certains workflows nécessitent l'intervention de l'utilisateur pendant leur exécution. Celle-ci est suspendue jusqu'à ce que l'utilisateur fournisse les informations requises ou que le délai d'exécution du workflow expire.

## Exécution des tâches d'administration sur les objets vSphere

En utilisant la vue Orchestrator dans vSphere Web Client, vous pouvez effectuer les tâches d'administration telles que l'exécution et la planification de workflows, et l'affichage de la liste des workflows disponibles.

Depuis la vue Orchestrator dans vSphere Web Client, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Sélectionner un serveur Orchestrator défaut.

- Utiliser des workflows. L'utilisation de workflows inclut les tâches suivantes :
  - Associer des workflows à des objets spécifiques de l'inventaire vSphere tels que des machines virtuelles, des hôtes ESXi, des clusters, des pools de ressources et des dossiers.
  - Exporter et importer des associations existantes de workflows à des objets d'inventaire vSphere à des fins de sauvegarde ou pour les importer dans une autre instance de vSphere Web Client.
  - Modifier les associations de workflows à des objets d'inventaire vSphere tels que des machines virtuelles, des hôtes ESXi, des clusters, des pools de ressources, des dossiers etc.
  - Afficher des informations sur les exécutions de workflow et sur les workflows en attente d'intervention de l'utilisateur.
  - Exécuter et planifier des workflows sur les objets vSphere.

Pour exécuter des workflows sur des objets d'inventaire vSphere spécifiques, vous devez sélectionner un serveur Orchestrator par défaut. Associez les workflows du serveur Orchestrator par défaut aux objets d'inventaire vSphere que vous souhaitez gérer.

## Configurer le serveur vRealize Orchestrator par défaut

Vous configurez plusieurs serveurs Orchestrator à utiliser avec une instance de vCenter Server qui est connectée à votre instance de vSphere Web Client. Un serveur Orchestrator par défaut est automatiquement configuré pour travailler avec l'instance de vCenter Server, sauf si vous en avez configuré un manuellement. Sinon, un serveur Orchestrator par défaut est automatiquement sélectionné.

### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

### Procédure

- 1 Connectez-vous à vSphere Web Client en tant que membre du groupe Administrateurs.
- 2 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 3 Dans l'onglet **Gérer**, cliquez sur le sous-onglet **Serveurs**.

Un tableau affichant la liste des instances de vCenter Server disponibles s'affiche. Chacune des lignes du tableau contient une instance de vCenter Server et le serveur Orchestrator qui la gère.

- 4 Cliquez sur **Modifier la configuration**.

- 5 Dans la boîte de dialogue **Modifier les connexions vRealize Orchestrator**, sélectionnez le serveur Orchestrator par défaut pour gérer votre instance de vCenter Server.
  - Sélectionnez l'option **IP/nom d'hôte fixe** et entrez l'adresse IP du serveur Orchestrator.
  - Sélectionnez l'option **Enregistré en tant qu'extension VC** et sélectionnez l'URL du serveur Orchestrator dans le menu déroulant.
- 6 Cliquez sur **OK**.

#### Résultats

Vous avez réussi à configurer un serveur vRealize Orchestrator par défaut dans vSphere Web Client.

## Gestion des associations de workflows avec les objets d'inventaire vSphere

Vous pouvez associer des workflows aux différents types d'objets vSphere pour voir plus de workflows figurer dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un objet d'inventaire vSphere. Vous pouvez également exécuter ces workflows sur d'autres types d'objets.

Vous pouvez ajouter et modifier des associations, ainsi que les fichiers d'exportation et d'importation au format XML contenant les associations de workflows avec des objets vSphere.

Les workflows associés à des types d'objets d'inventaire sont répertoriés dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur les objets d'inventaire et dans le menu **Actions**.

Utilisateurs uniques d'Orchestrator L'administrateur du groupe a le droit de gérer les associations de workflows avec des objets d'inventaire vSphere.

## Associer des flux de travail aux types d'objets de l'inventaire vSphere

Vous pouvez associer des workflows à un type d'objet vSphere, par exemple un hôte, pour exécuter les workflows directement sur les objets d'inventaire de ce type.


Les workflows associés à des types d'objets d'inventaire sont répertoriés dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un objet d'inventaire et dans le menu **Actions**.

#### Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

- Connectez-vous à vSphere Web Client en tant que membre du groupe Administrateurs.

#### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**.
- 3 Cliquez sur le sous-onglet **Actions de contexte**.
- 4 Cliquez sur l'icône **Ajouter**  pour ajouter un nouveau workflow.
- 5 Sélectionnez le serveur Orchestrator de l'arborescence Serveurs vRO et accédez à la bibliothèque de workflows pour trouver le workflow à ajouter.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.  
Le workflow apparaît dans la liste de workflows sélectionnées sur la droite.
- 7 (Facultatif) Activer la multisélection.  
La multisélection vous permet de sélectionner plusieurs objets vSphere du même type lorsque vous exécutez le workflow.
- 8 Dans la section Types disponibles, sélectionnez les types d'objets vSphere auxquels vous souhaitez associer le workflow.
- 9 Cliquez sur **OK**.

## Modifier l'association de workflows avec les objets vSphere

Vous pouvez associer un workflow avec différents objets de l'inventaire vSphere et modifier les associations de workflow avec les objets de l'inventaire vSphere.

#### Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.
- Connectez-vous en tant que membre du groupe Administrateurs pour pouvoir configurer le serveur Orchestrator par défaut.

#### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**.
- 3 Cliquez sur le sous-onglet **Actions de contexte**.

- 4 Cliquez avec le bouton droit sur le workflow à modifier et sélectionnez **Éditer**.
- 5 Modifier les propriétés de l'association.
- 6 Cliquez sur **OK**.


## Exporter les associations de workflows avec les objets vSphere

Vous pouvez transférer les associations entre les workflows et les objets répertoriés dans l'inventaire vSphere d'un vSphere Web Client vers un autre à l'aide d'un fichier XML.

### Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.
- Connectez-vous en tant que membre du groupe Administrateurs pour pouvoir configurer le serveur Orchestrator par défaut.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**.
- 3 Cliquez sur le sous-onglet **Actions de contexte**.
- 4 Cliquez sur l'icône **Exporter** .
- 5 Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier XML, puis cliquez sur **Enregistrer**.

## Importer l'association de workflows avec les objets vSphere


Vous pouvez importer un fichier XML qui contient l'association de workflows avec des objets dans l'inventaire vSphere.

### Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

- Connectez-vous en tant que membre du groupe Administrateurs pour pouvoir configurer le serveur Orchestrator par défaut.

#### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Gérer**.
- 3 Cliquez sur le sous-onglet **Actions de contexte**.
- 4 Cliquez sur l'icône **Importer** .
- 5 Naviguez pour sélectionner le fichier XML à importer et cliquez sur **Ouvrir**.

#### Résultats

Orchestrator compare les deux séries de workflows associés et importe les associations de workflows manquantes.

## Utilisation de workflows

Vous pouvez afficher des informations sur les workflows Orchestrator, exécuter et planifier les workflows à l'aide de vSphere Web Client.

Vous pouvez effectuer des tâches de planification et d'exécution sur les workflows Orchestrator à partir de la vue vRealize Orchestrator dans vSphere Web Client. Vous pouvez planifier l'exécution d'un workflow à une heure spécifiée ou démarrer directement workflow, en cliquant avec le bouton droit sur un objet d'inventaire vSphere et en sélectionnant **Toutes les actions de plug-in vRealize Orchestrator**.

Les tâches de workflow comprennent :

- Exécution des workflows sur des objets d'inventaire vSphere, tels que des machines virtuelles, des hôtes ESXi, des clusters, des pools de ressources et des dossiers.
- Affichage d'informations de l'exécution de workflow.
- Affichage d'informations des workflows en attente d'interaction avec l'utilisateur.
- Recherche d'un workflow spécifique dans la liste des workflows disponibles.
- Planification des workflows.

## Exécuter des workflows sur des objets d'inventaire vSphere

Vous pouvez automatiser les tâches de gestion dans vSphere en exécutant des workflows Orchestrator directement sur les objets de l'inventaire vSphere.

#### Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous



devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

- Vérifiez que vous disposez de workflows associés à des objets d'inventaire vSphere. Reportez-vous à [Associer des flux de travail aux types d'objets de l'inventaire vSphere](#).

#### Procédure

- 1 Cliquez sur **vCenter**.
- 2 Sous Listes d'inventaires, cliquez sur une catégorie d'inventaire.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'objet sur lequel vous souhaitez exécuter le workflow, puis accédez à **Toutes les actions de plug-in vRealize Orchestrator**.

Tous les workflows disponibles que vous pouvez exécuter sur l'objet d'inventaire sélectionné sont répertoriés.

- 4 Cliquez sur le workflow que vous souhaitez exécuter.

---

**Note** Si vous ne pouvez pas trouver les workflows attendus, vous devrez éventuellement les associer à l'objet d'inventaire vSphere spécifié.

---

- 5 Cliquez sur l'option de menu **Démarrer/Planification**.
- 6 (Facultatif) Sélectionnez Exécuter maintenant pour démarrer immédiatement l'exécution du workflow.
- 7 Indiquez les paramètres requis pour le workflow.
- 8 (Facultatif) Sélectionnez Planification pour configurer l'exécution du workflow à un moment spécifié.
  - a Dans la zone de texte **Nom de tâche**, tapez le nom de la tâche planifiée.
  - b (Facultatif) Dans la zone de texte **Description**, entrez la description de la tâche planifiée.
  - c Planifiez la date et l'heure d'exécution du workflow.
  - d Définissez les options de récurrence.
- 9 Cliquez sur **Terminer**.

## Afficher les informations les exécutions de workflows

Vous pouvez afficher des informations sur les exécutions de workflows pour chaque serveur Orchestrator connecté. L'information disponible comprend le nom du workflow, la date de démarrage et d'arrêt, l'état du workflow et l'utilisateur qui a démarré le workflow.

### Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.
- Exécutez un workflow Orchestrator.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur **Serveurs vRO**.  
Une liste des serveurs vRealize Orchestrator disponibles s'affiche.
- 3 Cliquez sur un serveur vRealize Orchestrator, puis cliquez sur l'onglet **Surveiller**.  
La liste des exécutions de workflows s'affiche.

### Étape suivante

Vous pouvez consulter la liste des exécutions de workflows, annuler un workflow en cours d'exécution, ou de répondre à workflow qui nécessite une interaction.

## Afficher les informations sur l'exécution d'un workflow spécifique

Vous pouvez afficher des informations sur les exécutions d'un seul workflow tel que la date de début et de fin, l'état du workflow, et l'utilisateur qui a démarré ce workflow.

### Conditions préalables

- Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.
- Exécutez le workflow Orchestrator spécifique au moins une fois.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Sous Listes d'inventaires, cliquez sur **Workflows**.  
Une liste de workflows disponibles s'affiche.

- 3 Cliquez sur le nom d'un workflow, puis cliquez sur l'onglet **Surveiller**.

Une liste d'exécutions de workflows s'affiche.

#### Étape suivante

Vous pouvez consulter la liste des exécutions de workflows, annuler un workflow en cours d'exécution, ou de répondre à workflow qui nécessite une interaction.

## Afficher les workflows en attente d'une interaction utilisateur

Vous pouvez afficher les workflows qui sont en attente d'une interaction avec l'utilisateur.

#### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

#### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Sous les listes d'inventaire, cliquez sur **En attente d'une interaction**.

#### Résultats

Une liste de workflows qui sont en attente d'une interaction utilisateur s'affiche.

#### Étape suivante

Vous pouvez fournir des valeurs pour les paramètres requis de workflows qui sont en attente d'une interaction avec l'utilisateur.

## Recherche de workflows

Vous pouvez parcourir les workflows dans l'inventaire du serveur Orchestrator ou filtrer les workflows disponibles par un mot clé de recherche pour trouver un workflow particulier.

## Naviguer dans l'inventaire du serveur Orchestrator

Vous pouvez afficher les workflows disponibles dans l'inventaire de chaque serveur Orchestrator connecté. Vous pouvez rechercher un type particulier de workflow en parcourant les catégories de workflow.

### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

### Procédure

1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.

2 Cliquez sur **Serveurs vRO**.

Une liste des serveurs vRealize Orchestrator disponibles s'affiche.

3 Double-cliquez sur un serveur vRealize Orchestrator.

4 Cliquez sur **Catégories**.

5 Double-cliquez sur **Bibliothèque**.

---

**Note** **Bibliothèque** est la catégorie principale par défaut de workflow. Un serveur Orchestrator peut avoir d'autres catégories de workflow personnalisées.

---

6 Cliquez sur **Catégories**.

La liste des workflows disponibles s'affiche.

7 Double-cliquez sur une catégorie de workflow pour parcourir les workflows disponibles et ses sous-catégories.

### Trouver un workflow

Si vous avez un grand nombre de workflows, vous pouvez les filtrer par un mot clé de recherche pour trouver un workflow spécifique.

### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

### Procédure

1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.

2 Cliquez sur **Workflows**.

- 3 Dans la zone de texte **Filtre**, tapez un terme de recherche ou le nom du workflow que vous recherchez.

Une liste affiche les workflows qui contiennent le terme à rechercher dans le nom ou la description du workflow.

## Planification des workflows

Vous pouvez créer des tâches pour planifier les workflows, modifier les tâches planifiées, suspendre les tâches planifiées et reprendre les tâches planifiées suspendues.

### Planifier un workflow

Vous pouvez programmer l'exécution d'un workflow à une date spécifiée. Vous pouvez également définir la récurrence d'un workflow planifié.

#### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

#### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Sous Listes d'inventaire cliquez sur **Workflows**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le workflow que vous souhaitez planifier et sélectionnez **Planifier un workflow**.
- 4 Indiquez les paramètres requis pour le workflow.
- 5 Cliquez sur **Démarrer/Planification**.
- 6 Dans la zone de texte **Nom de tâche**, tapez le nom de la tâche planifiée.
- 7 (Facultatif) Dans la zone de texte **Description**, entrez la description de la tâche planifiée.
- 8 Planifiez la date et l'heure d'exécution du workflow.
- 9 Définissez les options de récurrence.
- 10 Cliquez sur **Terminer**.

### Modifier la planification d'un workflow

Vous pouvez modifier la planification d'un workflow et le configurer pour fonctionner à une heure antérieure ou postérieure.

### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur **Workflows programmés**.  
Une liste de workflows planifiés s'affiche.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur la planification de workflow à modifier et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Dans la zone de texte **Nom de tâche**, tapez le nom de la tâche planifiée.
- 5 (Facultatif) Dans la zone de texte **Description**, entrez la description de la tâche planifiée.
- 6 Modifiez la date et l'heure d'exécution du workflow.
- 7 Définissez les options de récurrence.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.

### Exécuter un workflow planifié

Vous pouvez exécuter manuellement un workflow prévu avant son exécution automatique.

Lorsque vous exécutez un workflow manuellement, la planification n'est pas affectée. Après l'exécution manuelle, le workflow s'exécute à nouveau à la date programmée.

### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur **Workflows programmés**.  
Une liste de workflows planifiés s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Workflows planifiés**.

- 4 Cliquez avec le bouton droit sur le workflow que vous souhaitez exécuter et sélectionnez **Exécuter maintenant**.

#### Étape suivante

Vous pouvez afficher des informations sur l'exécution de workflow dans le volet Tâches récentes ou dans le menu du serveur Orchestrator. Reportez-vous à [Afficher les informations les exécutions de workflows](#).

## Suspendre une tâche planifiée

Vous pouvez suspendre un workflow planifié. Vous pouvez également reprendre des tâches planifiées suspendues.

#### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

#### Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur **Workflows programmés**.  
Une liste de workflows planifiés s'affiche.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur un workflow et sélectionnez **Interrompre**.  
La planification du workflow est interrompue.

#### Résultats

L'état des tâches planifiées passe à Interrompu.

## Reprendre une tâche planifiée suspendue

Vous pouvez reprendre une tâche planifiée qui a été suspendue.

#### Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré au moins un serveur Orchestrator pour fonctionner avec l'instance de Single Sign-On à laquelle renvoient vCenter Server et vSphere Web Client. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

## Procédure

- 1 Dans le navigateur d'objet, cliquez sur **vRealize Orchestrator**.
- 2 Cliquez sur **Workflows programmés**.  
Une liste de workflows planifiés s'affiche.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur un workflow et sélectionnez **Reprendre**.  
La planification du workflow est reprise après suspension.

## Résultats

L'état de la tâche planifiée passe à En attente.

# Workflows pour la gestion d'objets d'inventaire

Les workflows par défaut pour la gestion des objets d'inventaire vSphere sont des workflows inclus dans la bibliothèque de workflows du plug-in vCenter Server. La bibliothèque de workflows du plug-in vCenter Server contient des workflows que vous pouvez utiliser pour exécuter des processus automatisés liés à vCenter Server et de la gestion de l'hôte.

Pour accéder aux workflows dans vSphere Web Client, assurez-vous de configurer au moins un serveur Orchestrator en cours d'exécution pour travailler avec la même instance de Single Sign-On que celle vers laquelle vCenter Server et vSphere Web Client pointent. Vous devez également vérifier qu'Orchestrator est enregistré en tant qu'extension vCenter Server. Vous enregistrez Orchestrator en tant qu'extension vCenter Server lorsque vous spécifiez un compte d'utilisateur qui a les privilèges nécessaires pour gérer des extensions vCenter Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation et configuration de VMware vRealize Orchestrator*.

---

**Note** Seul un ensemble prédéfini de workflows vCenter Server sont disponibles par défaut dans le menu contextuel. Vous pouvez associer des workflows supplémentaires avec chaque objet vSphere. Reportez-vous à [Associer des flux de travail aux types d'objets de l'inventaire vSphere](#).

---

## Workflows de ressources de calcul et de cluster

Les ressources de calcul et de cluster permettent de créer, renommer ou supprimer un cluster, et d'activer ou de désactiver la haute disponibilité sur un cluster.

### Ajouter un groupe de machines virtuelles DRS au cluster

Ajoute un groupe de machines virtuelles DRS à un cluster.

### Ajouter des machines virtuelles au groupe DRS

Ajoute une liste de machines virtuelles à un groupe de machines virtuelles DRS existant.

### Créer un cluster

Crée un cluster dans un dossier d'hôte.



### **Supprimer un cluster**

Supprime un cluster.

### **Désactiver DRS dans un cluster**

Désactive DRS dans un cluster.

### **Désactiver HA dans un cluster**

Désactive la haute disponibilité dans un cluster.

### **Désactiver vCloud Distributed Storage dans un cluster**

Désactive vCloud Distributed Storage dans un cluster.

### **Activer DRS dans un cluster**

Active DRS dans un cluster.

### **Activer HA dans un cluster**

Active la haute disponibilité dans un cluster.

### **Activer vCloud Distributed Storage dans un cluster**

Active vCloud Distributed Storage dans un cluster.

### **Supprimer un groupe DRS de machines virtuelles d'un cluster**

Supprime un groupe de machines virtuelles DRS d'un cluster.

### **Supprimer des machines virtuelles d'un groupe DRS**

Supprime des machines virtuelles d'un groupe DRS de cluster.

### **Renommer le cluster**

Renomme un cluster.

## **Workflows des fichiers d'opération invité**

Avec les workflows des fichiers d'opération invité, vous pouvez gérer les fichiers dans un système d'exploitation invité.

### **Vérifier la présence d'un répertoire dans l'invité**

Vérifie qu'un répertoire existe dans une machine virtuelle invitée.

### **Rechercher un fichier dans l'invité**

Vérifie qu'un fichier existe dans une machine virtuelle invitée.

### **Copier un fichier de l'invité vers Orchestrator**

Copie un fichier spécifié d'un système de fichiers invité vers un serveur Orchestrator.

### **Copier un fichier d'Orchestrator vers un invité**

Copie un fichier spécifié d'un serveur Orchestrator vers un système de fichiers invité.

### **Créer un répertoire dans l'invité**

Crée un répertoire dans une machine virtuelle invitée.

### **Créer un répertoire temporaire dans l'invité**

Crée un répertoire temporaire dans une machine virtuelle invitée.

### **Créer un fichier temporaire dans l'invité**

Crée un fichier temporaire dans une machine virtuelle invitée.

### **Supprimer un répertoire dans l'invité**

Supprime un répertoire d'une machine virtuelle invitée.

### **Supprimer un fichier dans l'invité**

Supprime un fichier d'une machine virtuelle invitée.

### **Lister un chemin dans l'invité**

Affiche un chemin dans une machine virtuelle invitée.

### **Déplacer un répertoire dans l'invité**

Déplace un répertoire dans une machine virtuelle invitée.

### **Déplacer un fichier dans l'invité**

Déplace un fichier dans une machine virtuelle invitée.

## **Workflows de processus d'opération invité**

Avec les workflows des processus d'opération client, vous pouvez obtenir des informations et contrôler les processus en cours dans un système d'exploitation invité.

### **Obtenir les variables d'environnement de l'invité**

Renvoie la liste des variables d'environnement d'un invité. Une session interactive renvoie les variables de l'utilisateur connecté.

### **Obtenir les processus de l'invité**

Renvoie la liste des processus en cours dans le système d'exploitation invité et des processus récemment terminés lancés à l'aide de l'API.

### **Exécuter un programme dans l'invité**

Démarre une application dans un système d'exploitation invité.

### **Arrêter un processus dans l'invité**

Met fin à un processus dans un système d'exploitation invité.

## Workflows d'attributs personnalisés

Avec les workflows d'attributs personnalisés, vous pouvez ajouter des attributs personnalisés aux machines virtuelles ou obtenir un attribut personnalisé pour une machine virtuelle.

### Ajouter un attribut personnalisé à une machine virtuelle

Ajoute un attribut personnalisé à une machine virtuelle.

### Ajouter un attribut personnalisé à plusieurs machines virtuelles

Ajoute un attribut personnalisé à une sélection de machines virtuelles.

### Obtenir un attribut personnalisé

Obtient un attribut personnalisé pour une machine virtuelle dans vCenter Server.

## Workflows de centre de données

Avec les workflows de centre de données, vous pouvez créer, supprimer, recharger, renommer un centre de données ou en relancer l'analyse.

### Créer le centre de données

Crée un centre de données dans un dossier de centre de données.

### Supprimer un centre de données

Supprime un centre de données.

### Recharger un centre de données

Force vCenter Server à recharger les données à partir d'un centre de données.

### Renommer le centre de données

Renomme un centre de données et attend la fin de la tâche.

### Réanalyser les HBA d'un centre de données

Analyse les hôtes dans un centre de données et lance une nouvelle analyse sur les adaptateurs de bus hôte pour détecter les nouveaux espaces de stockage.

## Workflows de banques de données et fichiers

Avec les workflows de banques de données et fichiers, vous pouvez supprimer une liste de fichiers, trouver des fichiers inutilisés dans une banque de données, etc.

### Supprimer tous les fichiers

Supprime une liste de fichiers.

### Supprimer tous les fichiers inutilisés de la banque de données

Recherche toutes les banques de données dans l'environnement vCenter Server et supprime tous les fichiers inutilisés.

### **Exporter les fichiers inutilisés des banques de données**

Recherche toutes les banques de données et crée un fichier descripteur XML qui énumère tous les fichiers inutilisés.

### **Trouver les fichiers inutilisés dans les banques de données**

Recherche, dans l'environnement vCenter Server, tous les fichiers de disques (\*.vmdk), machines virtuelles (\*.vmtx) et modèles (\*.vmtx) inutilisés qui ne sont associés à aucune instance vCenter Server enregistrée avec Orchestrator.

### **Obtenir tous les fichiers de configuration, de modèle et de disques des machines virtuelles**

Crée la liste de tous les fichiers descripteurs de machines virtuelles et la liste de tous les fichiers de disques de machines virtuelles, pour toutes les banques de données.

### **Consigner tous les fichiers de la banque de données**

Crée un journal pour chaque fichier de configuration de machine virtuelle et pour chaque fichier de machine virtuelle trouvés dans toutes les banques de données.

### **Consigner les fichiers inutilisés de la banque de données**

Recherche, dans l'environnement vCenter Server, les fichiers inutilisés qui sont enregistrés sur des machines virtuelles et exporte le journal des fichiers dans un fichier texte.

### **Télécharger le fichier vers une banque de données**

Télécharge un fichier dans un dossier existant d'une banque de données spécifique. Le fichier téléchargé remplace tout fichier existant portant le même nom et se trouvant dans le même fichier de destination.

## **Workflows de gestion de dossiers de centre de données**

Avec les workflows de gestion de dossiers de centre de données, vous pouvez créer, supprimer ou renommer un dossier de centre de données.

### **Créer un dossier de centre de données**

Crée un dossier de centre de données.

### **Supprimer un dossier de centre de données**

Supprime un dossier de centre de données et attend la fin de la tâche.

### **Renommer un dossier de centre de données**

Renomme un dossier de centre de données et attend la fin de la tâche.

## Workflows de gestion du dossier d'hôte

Avec les workflows de gestion du dossier du dossier d'hôte, vous pouvez créer, supprimer ou renommer un dossier d'hôte.

### Créer un dossier d'hôte

Crée un dossier d'hôte.

### Supprimer un dossier d'hôte

Supprime un dossier d'hôte et attend la fin de la tâche.

### Renommer un dossier d'hôte

Renomme un dossier d'hôte et attend la fin de la tâche.

## Workflows de gestion du dossier de machine virtuelle

Avec les workflows de gestion du dossier de machine virtuelle, vous pouvez créer, supprimer ou renommer un dossier de machine virtuelle.

### Créer un dossier de machine virtuelle

Crée un dossier de machine virtuelle.

### Supprimer un dossier de machine virtuelle

Supprime un dossier de machine virtuelle et attend la fin de la tâche.

### Renommer un dossier de machine virtuelle

Renomme un dossier de machine virtuelle et attend la fin de la tâche.

## Workflows de gestion de base de l'hôte

Avec les workflows de gestion d'hôtes de base, vous pouvez mettre un hôte en mode de maintenance ou le faire sortir de ce mode. Vous pouvez également déplacer un hôte vers un dossier ou un cluster, et recharger des données à partir d'un hôte.

### Passer en mode maintenance

Met l'hôte en mode maintenance. Vous pouvez annuler la tâche.

### Quitter le mode maintenance

Quitte le mode maintenance. Vous pouvez annuler la tâche.

### Transférer un hôte vers un cluster

Transfère un hôte existant vers un cluster. L'hôte doit faire partie du même centre de données et, si l'hôte fait partie d'un cluster, l'hôte doit être en mode de maintenance.

### Transférer un hôte vers un dossier

Transfère un hôte vers un dossier en tant qu'hôte autonome. L'hôte doit faire partie d'une ressource ClusterComputeResource dans le même centre de données et il doit être en mode de maintenance.

### **Recharger un hôte**

Force vCenter Server à recharger les données d'un hôte.

## **Workflows de gestion de l'alimentation de l'hôte**

Les workflows de gestion de l'alimentation de l'hôte permettent de redémarrer ou d'arrêter un hôte.

### **Redémarrer un hôte**

Redémarre un hôte. Si le client Orchestrator est connecté directement à l'hôte, il perd la connexion à celui-ci et ne reçoit pas d'indication de réussite dans la tâche renvoyée.

### **Arrêter un hôte**

Arrête un hôte. Si le client Orchestrator est connecté directement à l'hôte, il perd la connexion à celui-ci et ne reçoit pas d'indication de réussite dans la tâche renvoyée.

## **Workflows de gestion de l'enregistrement de l'hôte**

Avec les workflows de gestion de l'enregistrement de l'hôte, vous pouvez ajouter un hôte à un cluster, déconnecter ou reconnecter un hôte d'un cluster, etc.

### **Ajouter hôte au cluster**

Ajoute un hôte au cluster. Ce workflow échoue s'il ne peut pas authentifier le certificat SSL de l'hôte.

### **Ajouter l'hôte autonome**

Enregistre un hôte en tant qu'hôte autonome.

### **Déconnecter un hôte**

Déconnecte un hôte de vCenter Server.

### **Reconnecter un hôte**

Reconnecte un hôte déconnecté en fournissant uniquement les informations de l'hôte.

### **Reconnecter un hôte avec toutes les informations**

Reconnecte un hôte déconnecté en fournissant toutes les informations concernant l'hôte.

### **Supprimer l'hôte**

Supprime un hôte et annule son enregistrement de vCenter Server. Si l'hôte fait partie d'un cluster, vous devez passer en mode de maintenance avant d'essayer de le supprimer.

## Workflows de mise en réseau

Avec les workflows de mise en réseau, vous pouvez ajouter un groupe de ports à un commutateur virtuel distribué, créer un commutateur virtuel avec un groupe de ports, etc.

### Ajouter un groupe de ports à un commutateur virtuel distribué

Ajoute un nouveau groupe de ports virtuels distribués à un commutateur virtuel distribué spécifié.

### Attacher un système hôte à un commutateur virtuel distribué

Ajoute un hôte à un commutateur virtuel distribué.

### Créer un commutateur virtuel distribué avec un groupe de ports

Crée un commutateur virtuel distribué avec un groupe de ports virtuels distribués.

## Workflows de groupe de ports virtuels distribués

Avec les workflows de groupe de ports virtuels distribués, vous pouvez mettre à jour ou supprimer un groupe de ports et reconfigurer le groupe de ports.

### Connecter le numéro de carte réseau de machine virtuelle à un groupe de ports virtuels distribués

Reconfigure la connexion réseau du numéro de carte réseau de machine virtuelle spécifié pour se connecter au groupe de ports virtuels distribués spécifiés. Si aucun numéro de carte réseau n'est spécifié, le numéro zéro est utilisé.

### Supprimer un groupe de ports virtuels distribués

Supprime un groupe de ports virtuels distribués spécifié.

### Définir les options d'association

Fournit une interface pour gérer les options d'association d'un groupe de ports virtuels distribués.

### Mettre à jour un groupe de ports virtuels distribués

Met à jour la configuration d'un groupe de ports virtuels distribués spécifié.

## Workflows de commutateur virtuel distribué

Avec les workflows de commutateur virtuel distribué, vous pouvez créer, mettre à jour ou supprimer un commutateur virtuel distribué, et créer, supprimer ou mettre à jour un VLAN privé.

### Créer un commutateur virtuel distribué

Crée un commutateur virtuel distribué dans le dossier de réseau spécifié avec un nom et les noms des ports de liaison montante que vous spécifiez. Vous devez spécifier au moins un nom de port de liaison montante.

### **Créer un VLAN privé**

Crée un VLAN sur le commutateur virtuel distribué spécifié.

### **Supprimer un commutateur virtuel distribué**

Supprime un commutateur virtuel distribué et tous les éléments associés.

### **Supprimer un VLAN privé**

Supprime un VLAN d'un commutateur virtuel distribué spécifié. Si un VLAN secondaire existe, vous devez d'abord supprimer le VLAN secondaire.

### **Mettre à jour un commutateur virtuel distribué**

Met à jour les propriétés d'un commutateur virtuel distribué.

### **Mettre à jour un VLAN privé**

Met à jour un VLAN sur le commutateur virtuel distribué spécifié.

## **Workflows de commutateur virtuel standard**

Avec les workflows de commutateur virtuel standard, vous pouvez créer, mettre à jour ou supprimer un commutateur virtuel standard, et créer, supprimer ou mettre à jour des groupes de ports dans des commutateurs virtuels standard.

### **Ajouter un groupe de ports au commutateur virtuel standard**

Ajoute un groupe de ports à un commutateur virtuel standard.

### **Créer un commutateur virtuel standard**

Crée un commutateur virtuel standard.

### **Supprimer un groupe de ports d'un commutateur virtuel standard**

Supprime un groupe de ports d'un commutateur virtuel standard.

### **Supprimer un commutateur virtuel standard**

Supprime un commutateur virtuel standard de la configuration réseau d'un hôte.

### **Récupérer tous les commutateurs virtuels standard**

Récupère tous les commutateurs virtuels standard d'un hôte.

### **Mettre à jour un groupe de ports dans un commutateur virtuel standard**

Met à jour les propriétés d'un groupe de ports dans un commutateur virtuel standard.

### **Mettre à jour un commutateur virtuel standard**



Met à jour les propriétés d'un commutateur virtuel standard.

### **Mettre à jour une vNIC pour un groupe de ports dans le commutateur virtuel standard**

Met à jour une vNIC associée à un groupe de ports dans un commutateur virtuel standard.

## **Workflows de pool de ressources**

Avec les workflows de pool de ressources, vous pouvez créer, renommer, reconfigurer ou supprimer un pool de ressources, et obtenir des informations sur le pool de ressources.

### **Créer le pool de ressources**

Crée un pool de ressources avec les valeurs d'allocation de CPU et de mémoire par défaut. Pour créer un pool de ressources dans un cluster, le cluster doit avoir VMware DRS activé.

### **Créer un pool de ressources avec les valeurs spécifiées**

Crée un pool de ressources avec les valeurs d'allocation de mémoire et de CPU que vous spécifiez. Pour créer un pool de ressources dans un cluster, le cluster doit avoir VMware DRS activé.

### **Supprimer un pool de ressources**

Supprime un pool de ressources et attend la fin de la tâche.

### **Obtenir des informations d'un pool de ressources**

Revoie les informations de mémoire et de CPU concernant un pool de ressources donné.

### **Reconfigurer un pool de ressources**

Reconfigure une configuration d'allocation de mémoire et de CPU pour un pool de ressources donné.

### **Renommer le pool de ressources**

Renomme un pool de ressources et attend la fin de la tâche.

## **Workflows de stockage**

Avec les workflows de stockage, vous pouvez effectuer des opérations liées aux stockage.

### **Ajouter une banque de données sur le iSCSI/FC/SCSI local**

Crée une banque de données sur un disque Fibre Channel, iSCSI ou SCSI local. Seuls les disques qui ne sont pas en cours d'utilisation par une VMFS existante peuvent être utilisés pour créer une banque de données. La nouvelle banque de données alloue l'espace disponible maximal du disque spécifié.

### **Ajouter une banque de données sur un serveur NFS**

Ajoute une banque de données sur un serveur NFS.

### **Ajouter une cible iSCSI**

Ajoute des cibles iSCSI à un hôte vCenter Server. Les cibles peuvent être de type `Send` ou `Static`.

### **Créer un VMFS pour tous les disques disponibles**

Crée un volume VMFS pour tous les disques disponibles d'un hôte spécifié.

### **Supprimer une banque de données**

Supprime les banques de données d'un hôte vCenter Server.

### **Supprimer une cible iSCSI**

Supprime les cibles iSCSI déjà configurées. Les cibles peuvent être de type `Send` ou `Static`.

### **Désactiver l'adaptateur iSCSI**

Désactive l'adaptateur iSCSI logiciel d'un hôte spécifié.

### **Afficher toutes les banques de données et tous les disques**

Affiche les banques de données existantes et les disques disponibles sur un hôte spécifié.

### **Activer un adaptateur iSCSI**

Active un adaptateur iSCSI.

### **Lister tous les adaptateurs de stockage**

Liste tous les adaptateurs de stockage d'un hôte spécifié.

## **Workflows de DRS de stockage**

Avec les workflows Storage DRS, vous pouvez effectuer des opérations liées aux stockage. Celles-ci incluent la création et la configuration d'un cluster de banque de données, la suppression d'une banque de données à partir d'un cluster, l'ajout de stockage à un cluster, etc.

### **Ajouter une banque de données à un cluster**

Ajoute des banques de données à un cluster de banques de données. Les banques de données doivent pouvoir se connecter à tous les hôtes à inclure dans le cluster de banques de données. Les banques de données doivent disposer du même type de connexion pour résider dans un cluster de banques de données.

### **Modifier le DRS de stockage par configuration de machine virtuelle**

Définit les paramètres du DRS de stockage pour chaque machine virtuelle.

### **Configurer un cluster de banques de données**

Définit les valeurs des paramètres d'un cluster de banques de données pour les règles d'exécution et d'automatisation.

### **Créer un cluster de banques de données simple**

Crée un cluster de banques de données simple avec une configuration par défaut. Le nouveau cluster de banques de données ne contient pas de banque de données.

### **Créer une tâche planifiée de DRS de stockage**

Crée une tâche planifiée pour la reconfiguration d'un cluster de banques de données. Seules des règles d'exécution et d'automatisation peuvent être définies.

### **Créer une règle d'anti-affinité de machine virtuelle**

Crée une règle d'anti-affinité pour indiquer que tous les disques virtuels de certaines machines virtuelles doivent se trouver dans des banques de données différentes.

### **Créer une règle d'anti-affinité VMDK**

Crée une règle d'anti-affinité VMDK pour une machine virtuelle qui indique les disques virtuels de la machine virtuelle qui doivent se trouver dans des banques de données différentes. La règle s'applique aux disques virtuels de la machine virtuelle sélectionnée.

### **Supprimer un cluster de banques de données**

Supprime un cluster de banques de données. La suppression d'un cluster de banques de données supprime également tous paramètres et toutes les alarmes du cluster dans le système vCenter Server.

### **Supprimer une banque de données d'un cluster**

Supprime une banque de données d'un cluster de banques de données et place la banque de données dans un dossier de banque de données.

### **Supprimer une tâche planifiée du DRS de stockage**

Supprime une tâche planifiée du DRS de stockage.

### **Supprimer une règle d'anti-affinité de machine virtuelle**

Supprime une règle d'anti-affinité de machine virtuelle pour un cluster de banques de données donné.

### **Supprimer une règle d'anti-affinité VMDK**

Supprime une règle d'anti-affinité VMDK pour un cluster de banques de données donné.

## **Workflows de gestion de base de machine virtuelle**

Avec les workflows de gestion de base de machine virtuelle, vous pouvez effectuer des opérations de base sur les machines virtuelles, par exemple créer, renommer ou supprimer une machine virtuelle, mettre à niveau le matériel virtuel, etc.

### **Créer une machine virtuelle personnalisée**

Crée une machine virtuelle avec les options de configuration spécifiées et des périphériques supplémentaires.

### **Créer une machine virtuelle dvPortGroup simple**

Crée une machine virtuelle simple. Le réseau utilisé est un groupe de ports virtuels distribués.

### **Créer une machine virtuelle simple**

Crée une machine virtuelle avec les périphériques et les options de configuration les plus courants.

### **Supprimer une machine virtuelle**

Supprime une machine virtuelle de l'inventaire et de la banque de données.

### **Obtenir les machines virtuelles par nom**

Renvoie la liste des machines virtuelles à partir de toutes les instances de vCenter Server enregistrées qui correspondent à l'expression fournie.

### **Marque comme modèle**

Convertit une machine virtuelle existante en modèle, ne lui permettant pas de démarrer. Vous pouvez utiliser des modèles pour créer des machines virtuelles.

### **Marque comme machine virtuelle**

Convertit un modèle existant en machine virtuelle, lui permettant de démarrer.

### **Transférer une machine virtuelle vers un dossier**

Transfère une machine virtuelle vers un dossier de machine virtuelle spécifié.

### **Transférer une machine virtuelle vers un pool de ressources**

Transfère une machine virtuelle vers un pool de ressources. Si un pool de ressources cible ne se trouve pas dans le même cluster, vous devez utiliser les workflows de déplacement ou de migration.

### **Transférer des machines virtuelles vers un dossier**

Transfère plusieurs machines virtuelles vers un dossier de machine virtuelle spécifié.

### **Transférer des machines virtuelles vers un pool de ressources**

Transfère plusieurs machines virtuelles vers un pool de ressources.

### **Enregistrer une machine virtuelle**

Enregistre une machine virtuelle. Les fichiers de machine virtuelle doivent être placés dans une banque de données existante et ne doivent pas être déjà enregistrés.

### **Recharger une machine virtuelle**

Force vCenter Server à recharger une machine virtuelle.

### **Renommer une machine virtuelle**

Renomme une machine virtuelle existante sur le système vCenter Server ou l'hôte et non pas dans la banque de données.

### **Définir les performances d'une machine virtuelle**

Modifie les paramètres de performance comme les partages, les valeurs minimales et maximales, la forme du réseau et l'accès au disque d'une machine virtuelle.

### **Annuler l'enregistrement d'une machine virtuelle**

Supprime une machine virtuelle existante de l'inventaire.

### **Mettre à jour le matériel d'une machine virtuelle (forcer si nécessaire)**

Met à niveau le matériel d'une machine virtuelle vers la dernière révision que l'hôte prend en charge. Ce workflow force la poursuite de la mise à jour, même si VMware Tools est périmé. Si VMware Tools est périmé, le forçement de la poursuite de la mise à niveau restaure les paramètres réseau par défaut de l'invité. Pour éviter cette situation, mettez à jour VMware Tools avant d'exécuter le workflow.

### **Mettre à jour une machine virtuelle**

Met à jour le matériel virtuel vers la dernière révision que l'hôte prend en charge. Un paramètre d'entrée permet de forcer une mise à jour, même si VMware Tools est périmé.

### **Attendre la tâche et répondre à la question de la machine virtuelle**

Attends la fin d'une tâche vCenter Server ou une question de la machine virtuelle. Si la machine virtuelle demande une réponse, elle accepte l'entrée utilisateur et répond à la question.

## **Workflows de clone**

Avec les workflows de clone, vous pouvez cloner des machines virtuelles avec ou sans personnalisation des propriétés des machines virtuelles.

### **Cloner une machine virtuelle à partir des propriétés**

Clone des machines virtuelles en utilisant les propriétés comme paramètres d'entrée.

### **Cloner une machine virtuelle, pas de personnalisation**

Clone une machine virtuelle sans aucune modification, excepté l'UUID de la machine virtuelle.

### **Personnaliser une machine virtuelle à partir des propriétés**

Personnalise une machine virtuelle en utilisant les propriétés comme paramètres d'entrée.

## Workflows de clone lié

Avec les workflows de clone lié, vous pouvez effectuer des opérations de clone lié, par exemple restaurer une machine virtuelle depuis un clone lié, créer un clone lié, etc.

### **Restaurer une machine virtuelle à partir d'un clone lié**

Supprime une machine virtuelle à partir d'une configuration de clone lié.

### **Installer une machine virtuelle pour un clone lié**

Prépare une machine virtuelle pour le clonage lié.

### **Créer un clone lié d'une machine Linux avec plusieurs cartes réseau**

Crée un clone lié d'une machine virtuelle Linux, exécute la personnalisation du système d'exploitation invité et configure jusqu'à quatre cartes réseau virtuelles.

### **Créer un clone lié d'une machine Linux avec une seule carte réseau**

Crée un clone lié d'une machine virtuelle Linux, exécute la personnalisation du système d'exploitation invité et configure une carte réseau virtuelle.

### **Créer un clone lié d'une machine Windows avec plusieurs cartes réseau et les informations d'identification**

Crée un clone lié d'une machine virtuelle Windows et exécute la personnalisation du système d'exploitation invité. Configure jusqu'à quatre cartes réseau virtuelles et un compte utilisateur administrateur local.

### **Créer un clone lié d'une machine Windows avec une seule carte réseau et les informations d'identification**

Crée un clone lié d'une machine virtuelle Windows et exécute la personnalisation du système d'exploitation invité. Configure une carte réseau virtuelle et un compte utilisateur administrateur local.

### **Créer un clone lié sans personnalisation**

Crée le nombre spécifié de clones liés d'une machine virtuelle.

## Workflows de clone de personnalisation Linux

Avec les workflows de personnalisation Linux, vous pouvez cloner une machine virtuelle Linux et personnaliser le système d'exploitation invité.

### **Cloner une machine Linux avec plusieurs cartes réseau**

Clone une machine virtuelle Linux, exécute la personnalisation du système d'exploitation invité et configure jusqu'à quatre cartes réseau virtuelles.

### **Cloner une machine Linux avec une seule carte réseau**

Clone une machine virtuelle Linux, exécute la personnalisation du système d'exploitation invité et configure une carte réseau virtuelle.

## Workflows de clone d'outils

Utilisez les workflows de clone d'outils pour obtenir des informations sur la personnalisation du système d'exploitation d'une machine virtuelle, la mise à jour d'un périphérique virtuel, etc.

### Obtenir une carte Ethernet virtuelle pour modifier le réseau

Renvoie une nouvelle carte Ethernet pour mettre à jour un périphérique virtuel. Contient uniquement la clé du périphérique virtuel spécifié et le nouveau réseau.

### Obtenir la personnalisation Linux

Renvoie la préparation de personnalisation Linux.

### Obtenir plusieurs modifications de périphériques de carte Ethernet

Renvoie un tableau d'objets VirtualDeviceConfigSpec pour ajouter et supprimer des opérations sur les objets VirtualEthernetCard.

### Obtenir un mappage de paramètres de carte réseau

Renvoie le mappage de paramètres d'une carte réseau virtuelle en utilisant VimAdapterMapping.

### Obtenir la personnalisation Windows pour Sysprep avec des informations d'identification

Renvoie des informations de personnalisation concernant le processus Sysprep Microsoft, avec des informations d'identification. Les workflows pour le clonage de machines virtuelles Windows utilisent ce workflow.

### Obtenir la personnalisation Windows pour Sysprep avec Unattended.txt

Renvoie les informations de personnalisation concernant le processus Sysprep Microsoft en utilisant un fichier Unattended.txt. Les workflows pour le clonage de machines virtuelles Windows utilisent ce workflow.

### Obtenir la personnalisation Windows pour Sysprep

Renvoie des informations de personnalisation concernant le processus Sysprep Microsoft. Les workflows pour le clonage de machines virtuelles Windows utilisent ce workflow.

## Workflows de clone de personnalisation Windows

Avec les workflows de clone de personnalisation Windows, vous pouvez cloner des machines virtuelles Windows et personnaliser le système d'exploitation invité.

### Personnaliser une machine Windows avec une seule carte réseau et des informations d'identification

Exécute la personnalisation du système d'exploitation invité, configure une carte réseau virtuelle et un compte d'administrateur local sur une machine virtuelle Windows.

### **Cloner une machine Windows de provisionnement dynamique avec une seule carte réseau et des informations d'identification**

Clone une machine virtuelle Windows exécutant la personnalisation du système d'exploitation invité. Spécifie une règle de provisionnement dynamique de disque virtuel et configure une carte réseau virtuelle et un compte d'administrateur local. Les outils Sysprep doivent être disponibles sur le système vCenter Server.

### **Cloner le Sysprep d'une machine Windows avec une seule carte réseau et des informations d'identification**

Clone une machine virtuelle Windows exécutant la personnalisation du système d'exploitation invité. Configure une carte réseau virtuelle et un compte utilisateur administrateur local. Les outils Sysprep doivent être disponibles sur vCenter Server.

### **Cloner une machine Windows avec plusieurs cartes réseau et des informations d'identification**

Clone une machine virtuelle Windows exécutant la personnalisation du système d'exploitation invité. Configure le compte d'administrateur local et jusqu'à quatre cartes réseau virtuelles. Les outils Sysprep doivent être disponibles sur le système vCenter Server.

### **Cloner une machine Windows avec une seule carte réseau**

Clone une machine virtuelle Windows exécutant la personnalisation du système d'exploitation invité et configure une carte réseau virtuelle. Les outils Sysprep doivent être disponibles sur le système vCenter Server.

### **Cloner une machine Windows avec une seule carte réseau et des informations d'identification**

Clone une machine virtuelle Windows exécutant la personnalisation du système d'exploitation invité. Configure une carte réseau virtuelle et un compte utilisateur administrateur local. Les outils Sysprep doivent être disponibles sur le système vCenter Server.

## **Workflows de gestion de périphériques**

Avec les workflows de gestion de périphériques, vous pouvez gérer les périphériques connectés à une machine virtuelle ou à une banque de données d'un hôte.

### **Ajouter un CD-ROM**

Ajoute un CD-ROM virtuel à une machine virtuelle. Si la machine virtuelle ne dispose pas de contrôleur IDE, le workflow en crée un.

### **Ajouter un disque**

Ajoute un disque virtuel à une machine virtuelle.

### **Modifier la RAM**

Modifie la quantité de RAM d'une machine virtuelle.



### **Convertir les disques en provisionnement dynamique**

Convertit les disques de provisionnement statique des machines virtuelles en disques de provisionnement dynamique.

### **Convertir les disques indépendants**

Convertit tous les disques de machines virtuelles indépendants en supprimant l'indicateur indépendant des disques.

### **Déconnecter tous les périphériques amovibles d'une machine virtuelle en cours d'exécution.**

Déconnecte les disquettes, les lecteurs de CD-ROM, les ports parallèles et les ports série d'une machine virtuelle en cours d'exécution.

### **Monter un CD-ROM**

Monte le CD-ROM d'une machine virtuelle. Si la machine virtuelle ne dispose d'aucun contrôleur IDE ou lecteur de CD-ROM, le workflow les crée.

### **Installer un lecteur de disquettes**

Installe le fichier FLP de lecteur de disquette à partir de la banque de données ESX.

## **Workflows des déplacements et migrations**

Avec les workflows des déplacements et des migrations, vous pouvez migrer les machines virtuelles.

### **Migrer massivement les machines virtuelles avec Storage vMotion**

Utilise Storage vMotion pour migrer une seule machine virtuelle, une sélection de machines virtuelles ou toutes les machines virtuelles disponibles.

### **Migrer massivement les machines virtuelles avec vMotion**

Utilise vMotion, Storage vMotion ou vMotion et Storage vMotion pour migrer une seule machine virtuelle, une sélection de machines virtuelles ou toutes les machines virtuelles disponibles.

### **Migrer une machine virtuelle avec vMotion**

Migre une machine virtuelle d'un hôte vers un autre en utilisant l'opération `MigrateVM_Task` à partir de vSphere API.

### **Transférer une machine virtuelle vers un autre système vCenter Server**

Transfère une liste de machines virtuelles vers un autre système vCenter Server.

### **Migrer rapidement plusieurs machines virtuelles**

Suspend les machines virtuelles si elles sont sous tension et les migre vers un autre hôte à l'aide du même stockage.

## Migrer rapidement la machine virtuelle

Suspend la machine virtuelle si elle est sous tension et la migre vers un autre hôte à l'aide du même stockage.

## Transférer les disques d'une machine virtuelle

Transfère les disques d'une machine virtuelle vers un autre hôte ou une banque de données pendant que la machine virtuelle est hors tension en utilisant l'opération `RelocateVM_Task` à partir de vSphere API.

## Autres workflows

Avec les workflows de la catégorie Autres, vous pouvez activer et désactiver Fault Tolerance (FT), extraire des informations sur les machines virtuelles et trouver des machines virtuelles orphelines.

### Désactiver FT

Désactive Fault Tolerance pour une machine virtuelle spécifiée.

### Activer FT

Active Fault Tolerance pour une machine virtuelle spécifiée.

### Extraire les informations de machine virtuelle

Renvoie le dossier de machine virtuelle, le système hôte, le pool de ressources, les ressources informatiques, la banque de données, les tailles de disque dur, le CPU et la mémoire, le réseau et l'adresse IP d'une machine virtuelle donnée. Peut nécessiter VMware Tools.

### Rechercher les machines virtuelles orphelines

Liste toutes les machines virtuelles orphelines dans l'inventaire Orchestrator. Liste les fichiers VMDK et VMTX de toutes les banques de données dans l'inventaire Orchestrator, qui ne sont associés à aucune machine virtuelle dans l'inventaire Orchestrator. Envoie les listes par e-mail (facultatif).

### Obtenir une machine virtuelle par nom et UUID de BIOS

Recherche les machines virtuelles par nom, puis filtre le résultat avec un identificateur universel unique (UUID) spécifique afin d'identifier une machine virtuelle unique.

---

**Note** Ce workflow est nécessaire lorsque DynamicOps appelle des workflows de vRealize Orchestrator possédant des paramètres d'entrée de type `VC:VirtualMachine` afin d'établir la correspondance entre un DynamicOps particulier et une machine virtuelle vRealize Orchestrator.

---

### Obtenir une machine virtuelle par nom et UUID

Recherche les machines virtuelles par nom, puis filtre le résultat avec un identificateur universel unique (UUID) spécifique afin d'identifier une machine virtuelle unique.

---

**Note** Ce workflow est nécessaire lorsque DynamicOps appelle des workflows de vRealize Orchestrator possédant des paramètres d'entrée de type `VC:VirtualMachine` afin d'établir la correspondance entre un DynamicOps particulier et une machine virtuelle vRealize Orchestrator.

---

### Obtenir un UUID de machine virtuelle

Recherche les machines virtuelles par nom, puis filtre le résultat avec un identificateur universel unique (UUID) spécifique afin d'identifier une machine virtuelle unique.

---

**Note** Ce workflow est nécessaire lorsque DynamicOps appelle des workflows de vRealize Orchestrator possédant des paramètres d'entrée de type `VC:VirtualMachine` afin d'établir la correspondance entre un DynamicOps particulier et une machine virtuelle vRealize Orchestrator.

---

## Workflows de gestion de l'alimentation

Avec les workflows de gestion de l'alimentation, vous pouvez mettre les machines virtuelles sous tension et hors tension, redémarrer le système d'exploitation invité d'une machine virtuelle, suspendre une machine virtuelle, etc.

### Mettre une machine virtuelle hors tension et attendre

Met une machine virtuelle hors tension et attend la fin du processus.

### Redémarrer le SE invité

Redémarre le système d'exploitation invité d'une machine virtuelle. Ne réinitialise pas les machines virtuelles non persistantes. VMware Tools doit être en cours d'exécution.

### Réinitialiser une machine virtuelle et attendre

Réinitialise une machine virtuelle et attend la fin du processus.

### Reprendre la machine virtuelle et attendre

Reprend la machine virtuelle suspendue et attend la fin du processus.

### Faire passer le SE invité en mode standby

Fait passer le système d'exploitation invité en mode standby. VMware Tools doit être en cours d'exécution.

### Arrêter et supprimer une machine virtuelle

Arrête une machine virtuelle et la supprime de l'inventaire et du disque.

### Arrêter le SE invité et attendre

Arrête le système d'exploitation invité et attend la fin du processus.

### **Démarrer une machine virtuelle et attendre**

Démarre une machine virtuelle et attend le démarrage de VMware Tools.

### **Suspendre une machine virtuelle et attendre**

Suspend une machine virtuelle et attend la fin du processus.

## **Workflows de snapshots**

Avec les workflows de snapshots, vous pouvez effectuer des opérations liées aux snapshots.

### **Créer un snapshot**

Crée un snapshot.

### **Créer des snapshots de toutes les machines virtuelles dans un pool de ressources**

Crée un snapshot de chaque machine virtuelle dans un pool de ressources.

### **Supprimer tous les snapshots**

Supprime tous les snapshots existants sans revenir au snapshot précédent.

### **Supprimer les snapshots en excès**

Recherche les machines virtuelles dont le nombre de snapshots est supérieur au nombre donné et supprime éventuellement les snapshots les plus anciens. Envoie les résultats par e-mail.

### **Supprimer les anciens snapshots**

Obtient tous les snapshots qui sont plus anciens qu'un nombre donné de jours et demande à l'utilisateur de sélectionner ceux qu'il souhaite supprimer.

### **Supprimer les snapshots d'une taille donnée**

Obtient tous les snapshots dont la taille est supérieure à une taille donnée et demande à l'utilisateur de confirmer la suppression.

### **Rétablir le snapshot actuel**

Rétablit le snapshot actuel.

### **Rétablir le snapshot et attendre**

Rétablit un snapshot spécifique. Ne supprime pas le snapshot.

## **Workflows de VMware Tools**

Avec les workflows de VMware Tools, vous pouvez effectuer des tâches liées à VMware Tools sur des machines virtuelles.

### **Monter le programme d'installation VMware tools**

Monte le programme d'installation VMware Tools sur le CD-ROM virtuel.

### **Définir la résolution d'écran de la console**

Définit la résolution de la fenêtre de console. La machine virtuelle doit être sous tension.

### **Activer la synchronisation de l'heure**

Active la synchronisation de l'heure entre la machine virtuelle et le serveur ESX dans VMware Tools.

### **Démonter le programme d'installation VMware tools**

Démonte le CD-ROM VMware Tools.

### **Mettre à jour VMware tools**

Met à jour VMware Tools sur une machine virtuelle.

### **Mettre à jour VMware tools au prochain redémarrage**

Met à jour VMware Tools sur une machine virtuelle sans exécuter un redémarrage automatique.

# À propos des systèmes administrés à distance

# 16

ESXi prend en charge la détection et la configuration de systèmes administrés à distance.

Un système administré à distance est un système pouvant être utilisé sans moniteur, clavier ni souris. Les dispositifs Network Appliance ne disposent pas d'un port VGA, l'interface principale est un port série. Vous pouvez configurer vos systèmes administrés à distance pour utiliser ESXi. Vous pouvez ajouter des dispositifs ESXi à un centre de données dans lequel les machines virtuelles sont gérées par vSphere Virtual Center. Toutes les fonctionnalités ESXi existantes peuvent être utilisées avec un système administré à distance qui est configuré avec un lecteur flash intégré ou un système de stockage local minimal. ESXi permet le basculement dynamique entre différents modes série, ce qui est pratique pour effectuer des diagnostics et déboguer des problèmes. Vous pouvez basculer entre les différents modes pour afficher ou modifier les paramètres système.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Détection d'un système administré à distance](#)
- [À propos du basculement dynamique entre les modes de port série](#)

## Détection d'un système administré à distance

ESXi détecte automatiquement les systèmes administrés à distance.

ESXi redirige automatiquement l'interface DCUI vers une connexion de port série afin d'améliorer la détection administrée à distance. Lorsqu'ESXi détecte automatiquement un système administré à distance, il configure le port série en tant que COM1 à 115 200 bauds et redirige l'interface DCUI vers ce port série. Les paramètres spécifiques du port de communication et de son débit de transmission en bauds sont lus dans le tableau SPCR (Serial Port Console Redirection), le cas échéant. Ce comportement peut être désactivé à l'aide des nouveaux paramètres de démarrage si les paramètres par défaut ne sont pas acceptables. Vous pouvez définir l'indicateur **administration à distance** dans le tableau FADT ACPI pour désigner un système comme administré à distance.

## À propos du basculement dynamique entre les modes de port série

ESXi prend en charge le basculement dynamique entre quatre modes de port série.

ESXi prend en charge le basculement dynamique entre les modes de port série pour assurer une flexibilité maximale de la plate-forme, ainsi que pour autoriser le débogage et optimiser la prise en charge dans la zone de texte. ESXi examine les caractères d'entrée pour tout mode de port série et assure le basculement des modes en fonction de la séquence de touches tapée. Les modes DCUI, Shell, GDB et de journalisation sont pris en charge. Si vous disposez de deux ports série, seul l'un des quatre modes est autorisé sur chaque port. Deux ports série ne peuvent pas être dans le même mode. Si vous tentez de basculer dynamiquement vers un mode utilisé par l'autre port série, la demande est ignorée. Grâce au basculement dynamique, il n'est plus nécessaire d'interrompre manuellement le processus de démarrage ni de créer une image personnalisée pour effectuer une redirection vers un port série. Il gère également les problèmes de capacité de prise en charge concernant les systèmes administrés à distance disposant uniquement d'un port série, en permettant de basculer le port série entre différents modes de fonctionnement.

## Modes de port série ESXi

ESXi prend en charge quatre modes de port série.

Dans ESXi, il existe quatre modes de port série :

**Mode journalisation** : mode par défaut dans une build de débogage. Le mode journalisation transmet le fichier vmkernel.log au port série.

**Mode GDB** : utile pour le débogage dédié.

**Mode Shell** : accès au port Shell, qui est similaire à l'accès SSH.

**Mode de l'interface DCUI** : Direct Console User Interface. Il s'agit de l'interface utilisateur qui s'affiche lorsque vous démarrez ESXi à l'aide d'un écran.

---

**Note** Seuls les ports COM1 et COM2 sont pris en charge. Les cartes série USB ou PCI ne sont pas prises en charge.

---

## Frappes de basculement dynamique

ESXi comprend une séquence de frappe unique permettant de faire basculer le port série de manière dynamique d'un mode à l'autre.

### Frappes de basculement dynamique

Une fois la séquence de frappes adéquate entrée, le système bascule le port série vers le mode souhaité.

**Mode de journalisation** : **Ctrl+G, Ctrl+B, 1**

**Mode Shell** : **Ctrl + G, Ctrl + B, 2**

**Mode DCUI** : **Ctrl + G, Ctrl + B, 3**

**Mode GDB : Ctrl + G, Ctrl + B, ?**

---

**Note** Une fois en mode GDB, vous ne pouvez plus basculer à nouveau entre les modes à l'aide d'une séquence de frappes. Vous devez utiliser l'interface de ligne de commande pour basculer entre les modes.

---

## Basculement dynamique d'un port série à l'aide de l'interface de ligne de commande

Vous pouvez basculer d'un mode de port série à l'autre à l'aide de l'interface de ligne de commande.

### Basculement dynamique à l'aide de l'interface de ligne de commande

Utilisez la commande `esxcfg-advcfg` pour basculer le mode actuel vers **aucun**. Puis définissez le nouveau mode souhaitez à l'aide de l'interface de ligne de commande.

**Mode de journalisation :** `esxcfg-advcfg-s com1 /Misc/LogPort`

**Mode interpréteur de commande :** `esxcfg-advcfg-s com1 /Misc/ShellPort`

**Mode DCUI :** `esxcfg-advcfg-s com1 /Misc/ConsolePort`

**Mode GDB :** `esxcfg-advcfg-s com1 /Misc/GDBPort`

### Exemple : Exemple

Si le mode série est défini sur le mode journalisation, entrez ces deux commandes pour le faire basculer vers le mode DCUI.

```
$ . > esxcfg-advcfg -s none /Misc/LogPort
```

```
$ . > esxcfg-advcfg -s com1 /Misc/ConsolePort
```

## Contrôle de l'interface DCUI (Direct Console User Interface) série

Vous pouvez utiliser différentes frappes pour contrôler l'interface DCUI par le biais d'un port série. Ces autres frappes sont utiles lorsque F2 ou les autres touches de fonction sont inutilisables.

### Contrôle de l'interface DCUI (Direct Console User Interface) série

Mappages de frappes alternatifs pour le mode de l'interface DCUI :

- Échap + 1 -> F1
- Échap + 2 -> F2
- Échap + 3 -> F3
- Échap + 4 -> F4
- Échap + 5 -> F5
- Échap + 6 -> F6



- Échap + 7 -> F7
- Échap + 8 -> F8
- Échap + 9 -> F9
- Échap + 0 -> F10
- Échap + ! -> F11
- Échap + @ -> F12

# Présentation du dépannage

# 17

Le guide *Dépannage vSphere* contient des scénarios de dépannage courants et fournit des solutions pour chacun de ces problèmes. Vous pouvez également y trouver des conseils pour résoudre les problèmes dont les sources sont similaires. Pour les problèmes uniques, pensez à élaborer et adopter une méthodologie de dépannage.

L'approche suivante pour un dépannage efficace apporte des précisions sur la façon de collecter des informations de dépannage, telles que l'identification des symptômes et la définition de l'espace de problème. Ce guide aborde également le dépannage avec des fichiers journaux.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- [Dépannage de vCenter Server](#)
- [Dépannage de vSphere Web Client](#)
- [Dépannage des certificats d'hôte ESXi et vCenter Server](#)
- [Dépannage des hôtes](#)
- [Dépannage de l'attribution de licence](#)

## Dépannage de vCenter Server

Ces rubriques de dépannage fournissent des solutions aux problèmes pouvant éventuellement survenir lorsque vous installez et utilisez vCenter Server sur le système d'exploitation Windows ou que vous déployez vCenter Server Appliance sur un système Linux.

### Directives pour le dépannage

Pour dépanner votre implémentation de vSphere, identifiez les symptômes du problème, déterminez les composants affectés et testez les solutions possibles.

#### Identification des symptômes

Un certain nombre de causes possibles peuvent conduire à un sous-rendement ou à l'inexécution de votre implémentation. La première étape d'un dépannage efficace est d'identifier précisément le problème.

#### Définition de l'espace de problème

Après avoir isolé les symptômes du problème, vous devez définir l'espace de problème. Identifiez les composants logiciels ou matériels affectés pouvant être la cause du problème et les composants qui ne sont pas impliqués.

### Test de solutions possibles

Après avoir identifié les symptômes du problème et les composants impliqués, testez les solutions de manière systématique jusqu'à ce que le problème soit résolu.



Principes de base du dépannage

([https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1\\_8riyfo25/uiConfId/49694343/](https://vmwaretv.vmware.com/embed/secure/iframe/entryId/1_8riyfo25/uiConfId/49694343/))

## Identification des symptômes

Avant d'essayer de résoudre un problème dans votre implémentation, vous devez identifier précisément la raison pour laquelle elle échoue.

La première étape du processus de dépannage consiste à collecter des informations qui définissent les symptômes spécifiques du problème. Vous pouvez être amené à vous poser les questions suivantes lors de la collecte de ces informations :

- Quelle tâche ou quel comportement devrait se produire ?
- La tâche affectée peut-elle être divisée en sous-tâches que vous pouvez évaluer séparément ?
- La tâche se termine-t-elle par une erreur ? Un message d'erreur y est-il associé ?
- La tâche se termine-t-elle dans un délai anormalement long ?
- L'échec est-il permanent ou sporadique ?
- Un changement récent dans le logiciel ou le matériel peut-il être lié à l'échec ?

## Définition de l'espace de problème

Après avoir identifié les symptômes du problème, déterminez les composants affectés dans votre configuration, ceux qui peuvent être la source du problème et ceux qui ne sont pas impliqués.

Pour définir l'espace de problème dans une implémentation de vSphere, tenez compte des composants présents. En plus du logiciel VMware, prenez en compte le logiciel tiers utilisé et le matériel utilisé avec le matériel virtuel VMware.

La reconnaissance des caractéristiques des éléments logiciels et matériels et la manière dont ils peuvent affecter le problème vous permet d'explorer les problèmes généraux qui peuvent provoquer les symptômes.

- Configuration défectueuse des paramètres du logiciel
- Échec du matériel physique
- Incompatibilité des composants

Décomposez le processus et examinez chaque pièce ainsi que la probabilité de son implication séparément. Par exemple, un problème lié à un disque virtuel sur un stockage local n'est probablement pas lié à la configuration du routeur tiers. Cependant, l'un des paramètres du contrôleur de disque local peut contribuer au problème. Si un composant n'est pas lié aux symptômes spécifiques, vous pouvez probablement l'éliminer comme candidat au test de la solution.

Pensez aux derniers changements apportés à la configuration avant l'apparition des problèmes. Recherchez les éléments communs au problème. Si plusieurs problèmes sont apparus en même temps, vous pouvez probablement lier tous les problèmes à la même cause.

## Test de solutions possibles

Après avoir pris connaissance des symptômes du problème et des composants logiciels ou matériels probablement impliqués, vous pouvez tester des solutions de manière systématique jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Grâce aux informations obtenues sur les symptômes et les composants concernés, vous pouvez concevoir des tests visant à repérer le problème et à le résoudre. Ces conseils peuvent améliorer l'efficacité de ce processus.

- Tentez de générer autant d'idées que de solutions possibles.
- Vérifiez que chaque solution détermine explicitement si le problème a été corrigé. Testez chaque solution possible, mais ignorez rapidement les correctifs qui ne résolvent pas le problème.
- Développez et suivez une hiérarchie de solutions possibles en fonction de la probabilité de résolution. Éliminez systématiquement chaque problème potentiel du plus probable au moins probable jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.
- Lors du test des solutions possibles, ne modifiez qu'un seul élément à la fois. Si votre installation fonctionne après avoir modifié de nombreux éléments à la fois, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de discerner l'élément qui a fait la différence.
- Si les modifications que vous avez apportées à une solution ne permettent pas de résoudre le problème, annulez-les et revenez à l'état précédent. Si vous n'annulez pas la modification pour revenir à l'état précédent, de nouvelles erreurs peuvent apparaître.
- Trouvez une application similaire qui fonctionne et testez-la en parallèle avec la modification qui ne fonctionne pas correctement. Apportez des modifications aux deux systèmes en même temps jusqu'à ce qu'il n'existe presque aucune différence entre eux.

## Dépannage avec des journaux

Les journaux fournis par les différents services et agents utilisés par votre implémentation offrent généralement de précieuses informations sur le dépannage.

La plupart des journaux se trouvent dans le dossier

C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\Logos\<service\_name> pour les déploiements

Windows ou dans `/var/log/vmware/<service_name>` pour les déploiements Linux. Les journaux communs sont disponibles dans toutes les implémentations. D'autres journaux sont propres à certaines options de déploiement (nœud de gestion ou Platform Services Controller).

## Journaux communs

Les journaux suivants sont communs à tous les déploiements sous Windows ou Linux.

**Tableau 17-1. Répertoires des journaux communs**

Répertoire journal	Description
applmgmt	VMware Appliance Management Service
cloudvm	Journaux pour l'attribution et la distribution des ressources entre les services
cm	VMware Component Manager
firstboot	Emplacement dans lequel sont stockés les journaux du premier démarrage
rhttpproxy	Proxy inverse Web
sca	VMware Service Control Agent
statsmonitor	Service de surveillance de dispositifs de VMware (Linux uniquement)
vapi	VMware vAPI Endpoint
vmaffd	Démon VMware Authentication Framework
vmdird	Démon de VMware Directory Service
vmon	VMware Service Lifecycle Manager

## Journaux des nœuds de gestion

Les journaux suivants sont disponibles si un déploiement de nœuds de gestion est choisi.

**Tableau 17-2. Répertoires des journaux des nœuds de gestion**

Répertoire journal	Description
autodeploy	VMware vSphere Auto Deploy Waiter
content-library	VMware Content Library Service
eam	VMware ESX Agent Manager
invsvc	VMware Inventory Service
mbsc	Service de configuration du bus de messages de VMware
netdump	VMware vSphere ESXi Dump Collector
perfcharts	Diagrammes de performances VMware
vmcam	VMware vSphere Authentication Proxy

Tableau 17-2. Répertoires des journaux des nœuds de gestion (suite)

Répertoire journal	Description
vmdird	Démon de VMware Directory Service
vmsyslog collector	vSphere Syslog Collector (Windows uniquement)
vmware-sps	VMware vSphere Profile-Driven Storage Service
vmware-vpx	VMware VirtualCenter Server
vpostgres	Service de base de données vFabric Postgres
mbsc	Service de configuration du bus de messages de VMware
vsphere-client	VMware vSphere Web Client
vcha	VMware High Availability Service (Linux uniquement)

## Journaux Platform Services Controller

Vous pouvez examiner les journaux suivants si un déploiement de nœuds Platform Services Controller est choisi.

Tableau 17-3. Répertoires des journaux des nœuds Platform Services Controller

Répertoire journal	Description
cis-licence	Service de licence VMware
sso	Service de jeton sécurisé VMware
vmcad	Démon VMware Certificate Authority
vmdird	VMware Directory Service

Pour les déploiements de nœuds Platform Services Controller, des journaux d'exécution supplémentaires sont situés dans le dossier `C:\ProgramData\VMware\CIS\runtime\VMwareSTSService\logs`.

## La mise à niveau de vCenter Server échoue lorsqu'il est impossible d'arrêter le service Tomcat

Une mise à niveau de vCenter Server peut échouer lorsque le programme d'installation est incapable d'arrêter le service Tomcat.

### Problème

Si le programme d'installation de vCenter Server ne peut pas arrêter le service Tomcat pendant une mise à niveau, la mise à niveau échoue et affiche un message d'erreur similaire à `Impossible de supprimer le service Tomcat VC`. Ce problème est susceptible de se produire même si vous arrêtez le service Tomcat manuellement avant la mise à niveau, si certains fichiers utilisés par le processus Tomcat sont verrouillés.

### Solution

- 1 À partir du menu Windows **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres > Panneau de configuration > Outils d'administration > Services**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur **VMware VirtualCenter Server** et sélectionnez **Manuel**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **VMware vCenter Management Webservices** et sélectionnez **Manuel**.
- 4 Redémarrez la machine de vCenter Server avant de procéder à la mise à niveau.

Cela permettra de déverrouiller tous les éventuels fichiers verrouillés par le processus Tomcat, et permettra au programme d'installation de vCenter Server d'arrêter le service Tomcat en vue de la mise à niveau.

### Solution

Vous pouvez également redémarrer la machine de vCenter Server et relancer le processus de mise à niveau. Vous devrez alors sélectionner l'option garantissant que les données de vCenter Server ne seront pas écrasées.

## Microsoft SQL Database configuré dans un mode de compatibilité non pris en charge provoque l'échec de l'installation et de la mise à niveau de vCenter Server

L'installation de vCenter Server avec une base de données SQL Microsoft échoue lorsque la base de données est définie sur le mode de compatibilité avec une version non prise en charge.

### Problème

Le message d'erreur suivant apparaît : L'utilisateur de base de données saisi ne dispose pas des autorisations nécessaires à l'installation et à la configuration de vCenter Server avec la base de données sélectionnée. Veuillez corriger la ou les erreur(s) suivante(s) : %s

### Cause

La version de la base de données doit être prise en charge pour vCenter Server. Pour SQL, même si la base de données est une version prise en charge, si elle est définie pour être exécutée en mode compatibilité avec une version non prise en charge, cette erreur se produit. Par exemple, si SQL 2008 est défini pour être exécuté en mode compatibilité SQL 2000, cette erreur se produit.

### Solution

- ◆ Assurez-vous que la base de données vCenter Server est une version prise en charge et qu'elle n'est pas définie sur le mode compatibilité avec une version non prise en charge. Reportez-vous au document Matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse suivante : [http://partnerweb.vmware.com/comp\\_guide2/sim/interop\\_matrix.php?](http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?)

## Dépannage de vSphere Web Client

Les rubriques vSphere Web Client fournissent des solutions aux problèmes pouvant éventuellement survenir lors de l'utilisation de vSphere Web Client dans le cadre de la gestion des composants vSphere, y compris vCenter Single Sign-On et vCenter Server.

### Le système vCenter Server ne s'affiche pas dans l'inventaire vSphere Web Client

vSphere Web Client n'affiche pas les systèmes vCenter Server que vous vous attendiez à voir dans l'inventaire.

#### Problème

Lorsque vous vous connectez à vSphere Web Client, l'inventaire apparaît vide ou le système vCenter Server que vous vous attendiez à voir ne s'affiche pas.

#### Cause

Dans vSphere 5.1 et les versions ultérieures, vous vous connectez à vSphere Web Client pour afficher et gérer plusieurs instances de vCenter Server. Chaque système vCenter Server sur lequel vous possédez une autorisation s'affiche dans l'inventaire lorsque le serveur est inscrit auprès du même gestionnaire de composants que vSphere Web Client.

#### Solution

- ◆ Connectez-vous à vSphere Web Client en tant qu'utilisateur possédant des autorisations sur le système vCenter Server.

Le système vCenter Server ne figure pas dans l'inventaire si vous n'avez pas d'autorisations sur lui. Par exemple, si vous ouvrez une session en tant qu'utilisateur administrateur sur vCenter Single Sign-On, il se peut que vous n'avez pas d'autorisations sur quelque système vCenter Server que ce soit.

- ◆ Vérifiez que le système vCenter Server est inscrit auprès du même gestionnaire de composants que vSphere Web Client.

vSphere Web Client ne détecte que les systèmes vCenter Server inscrits auprès du même gestionnaire de composants.

### Impossible de démarrer la console de machine virtuelle

Lorsque vous tentez d'ouvrir la console de machine virtuelle dans vSphere Web Client, celle-ci ne s'ouvre pas.

#### Problème

Lorsque vous tentez d'ouvrir la console de machine virtuelle dans vSphere Web Client, celle-ci ne s'ouvre pas. Le message d'erreur suivant s'affiche :

```
HTTP ERROR 404 Problem accessing /. Reason: Not Found
```



Des erreurs semblables à celles indiquées ci-dessous s'affichent dans le fichier `virgo-server.log` :

```
[2012-10-03 18:34:19.170] [ERROR] Thread-40 System.err 2012-10-03
18:34:19.167:WARN:oejuc.AbstractLifeCycle:FAILED org.eclipse.jetty.server.Server@315b0333:
java.net.BindException: Address already in use [2012-10-03 18:34:19.170] [ERROR] Thread-40
System.err java.net.BindException: Address already in use
```

### Cause

Une autre application ou un autre processus utilise le port 9443, qui est le port utilisé par défaut par la console de machine virtuelle HTML5.

### Solution

- ◆ Ajoutez la ligne `html.console.port=port` au fichier `webclient.properties`, où *port* désigne le nouveau numéro de port.

Le fichier `webclient.properties` se trouve à l'un des emplacements suivants, suivant le système d'exploitation exécuté par la machine virtuelle sur laquelle vSphere Web Client est installé :

Windows 2008	<code>C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client\</code>
vCenter Server Appliance	<code>/etc/vmware/vsphere-client/</code>

## Dépannage des certificats d'hôte ESXi et vCenter Server

Des certificats sont automatiquement générés lorsque vous installez vCenter Server. Ces certificats définis par défaut ne sont pas signés par une autorité de certification (CA) privée et peuvent ne pas offrir une sécurité importante. Vous pouvez remplacer les certificats vCenter Server définis par défaut par des certificats signés par une autorité de certification CA privée. Lorsque vous remplacez des certificats vCenter Server et ESXi, des erreurs peuvent survenir.

### Aucun nouveau certificat vCenter Server n'apparaît pour être chargé

Après avoir remplacé les certificats vCenter Server définis par défaut, les nouveaux certificats sont dans l'impossibilité d'apparaître pour être chargés.

#### Problème

Lorsque vous installez de nouveaux certificats vCenter Server, vous pouvez ne pas voir les nouveaux certificats.

#### Cause

Les connexions ouvertes existantes à vCenter Server ne sont pas forcément fermées et peuvent encore utiliser l'ancien certificat.

## Solution

Pour forcer toutes les connexions à utiliser le nouveau certificat, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Redémarrez la pile réseau ou les interfaces réseau sur le serveur.
- Redémarrez le service vCenter Server.

## vCenter Server ne peut pas se connecter aux hôtes gérés

Après avoir remplacé les certificats vCenter Server définis par défaut et redémarré le système, vCenter Server peut être dans l'impossibilité de se connecter aux hôtes gérés.

### Problème

vCenter Server n'a pu se connecter aux hôtes gérés après le remplacement des certificats du serveur et le redémarrage du système.

### Solution

Connectez-vous à l'hôte en tant qu'utilisateur racine et reconnectez l'hôte à vCenter Server.

## Impossible de configurer vSphere HA lors de l'utilisation des certificats SSL personnalisés

Après avoir installé les certificats SSL personnalisés, les tentatives d'activation de vSphere High Availability (HA) échouent.

### Problème

Lorsque vous tentez d'activer vSphere HA sur un hôte avec les certificats SSL personnalisés installés, le message d'erreur suivant s'affiche : `vSphere HA ne peut pas être configuré sur cet hôte, car son empreinte SSL n'a pas été vérifiée.`

### Cause

Lorsque vous ajoutez un hôte à vCenter Server, et que vCenter Server approuve déjà le certificat SSL de l'hôte, `VPX_HOST.EXPECTED_SSL_THUMBPRINT` n'est pas renseigné dans la base de données vCenter Server. vSphere HA obtient l'empreinte SSL de l'hôte à partir de ce champ dans la base de données. Sans l'empreinte, vous ne pouvez pas activer vSphere HA.

### Solution

- 1 Dans vSphere Web Client, déconnectez l'hôte dont les certificats SSL personnalisés sont installés.
- 2 Reconnectez l'hôte à vCenter Server.
- 3 Acceptez le certificat SSL de l'hôte.
- 4 Activez vSphere HA sur l'hôte.

## Dépannage des hôtes

Les rubriques de dépannage des hôtes proposent des solutions aux problèmes potentiels qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de vos hôtes vCenter Servers et ESXi.

### Dépannage des états de l'hôte vSphere HA

vCenter Server signale que les états de l'hôte vSphere HA indiquent une condition d'erreur au niveau de l'hôte. De telles erreurs peuvent empêcher vSphere HA de protéger totalement les machines virtuelles sur l'hôte et peuvent gêner la capacité de redémarrage des machines virtuelles de vSphere HA suite à une défaillance. Des erreurs peuvent se produire lorsque vSphere HA est configuré ou déconfiguré sur un hôte ou, plus rarement, pendant une opération normale. Quand cela se produit, vous devez définir comment résoudre l'erreur, afin que vSphere HA soit totalement opérationnel.

#### L'agent vSphere HA est à l'état Inaccessible

L'agent vSphere HA se trouvant sur un hôte est à l'état Agent inaccessible pendant une minute ou plus. Une intervention utilisateur peut être requise afin de résoudre cette situation.

##### Problème

vSphere HA signale qu'un agent est à l'état Agent inaccessible lorsque l'agent de l'hôte ne peut être contacté par l'hôte principal ou par l'instance de vCenter Server. Par conséquent, vSphere HA ne peut pas surveiller les machines virtuelles se trouvant sur l'hôte et est dans l'impossibilité de les redémarrer suite à une défaillance.

##### Cause

Un agent vSphere HA peut être à l'état Agent inaccessible pour plusieurs raisons. Cette condition signifie le plus souvent qu'un problème de mise en réseau empêche l'instance de vCenter Server ou l'hôte principal de contacter l'agent se trouvant sur l'hôte, ou que tous les hôtes du cluster sont défaillants. Cette condition peut également indiquer la situation peu probable dans laquelle vSphere HA a été désactivé, puis réactivé sur le cluster alors que vCenter Server ne pouvait pas communiquer avec l'agent vSphere HA sur l'hôte ou que l'agent de l'hôte ESXi sur l'hôte a échoué, et que le processus de surveillance n'était pas en mesure de le redémarrer. Dans tous ces cas, un événement de basculement a été déclenché lorsqu'un hôte passe dans un état inaccessible.

##### Solution

Déterminez si vCenter Server signale que l'hôte ne répond pas. Dans ce cas, il y a un problème de mise en réseau, une panne d'agent d'hôte ESXi ou une panne de cluster totale. Une fois la condition résolue, vSphere HA doit fonctionner correctement. Sinon, reconfigurez vSphere HA sur l'hôte. De même, si vCenter Server signale que les hôtes répondent mais que l'état d'un hôte est Agent inaccessible, reconfigurez vSphere HA sur cet hôte.

## L'agent vSphere HA est à l'état Non initialisé

L'agent vSphere HA se trouvant sur un hôte est à l'état Non initialisé pendant une minute ou plus. Une intervention utilisateur peut être requise afin de résoudre cette situation.

### Problème

vSphere HA signale qu'un agent est à l'état Non initialisé lorsque l'agent de l'hôte ne peut pas entrer dans l'état d'exécution et qu'il devient l'hôte principal ou lorsqu'il ne peut pas se connecter à l'hôte principal. Par conséquent, vSphere HA ne peut pas surveiller les machines virtuelles se trouvant sur l'hôte et est dans l'impossibilité de les redémarrer suite à une défaillance.

### Cause

Un agent vSphere HA peut être à l'état Non initialisé pour une ou plusieurs raisons. Cette condition indique souvent que l'hôte n'a pas accès aux banques de données. Moins fréquemment, cette condition indique que l'hôte n'a pas accès à la banque de données locale sur laquelle vSphere HA met en cache les informations sur les états, que l'agent se trouvant sur l'hôte est inaccessible, ou que l'agent vSphere HA ne peut pas ouvrir les ports du pare-feu requis. Il est également possible que l'agent de l'hôte ESXi se soit arrêté.

### Solution

Recherchez la liste des événements de l'hôte dans le cas des occurrences récentes de l'événement `L'agent vSphere HA de l'hôte comporte une erreur`. Cet événement indique la raison pour laquelle l'hôte est à l'état non initialisé. Si la condition existe suite à un problème de banque de données, une résolution quelconque peut empêcher l'hôte d'accéder aux banques de données concernées. Si l'agent de l'hôte ESXi s'est arrêté, vous devez le redémarrer. Une fois que le problème a été résolu, si l'agent ne retourne pas dans un état opérationnel, reconfigurez vSphere HA au niveau de l'hôte.

---

**Note** Si la condition existe suite à un problème de pare-feu, vérifiez qu'il existe un autre service sur l'hôte qui utilise le port 8182. Si tel est le cas, arrêtez ce service et reconfigurez vSphere HA.

---

## L'agent vSphere HA est à l'état Erreur d'initialisation

L'agent vSphere HA se trouvant sur un hôte est à l'état Erreur d'initialisation pendant une minute ou plus. Une intervention utilisateur est requise pour résoudre cette situation.

### Problème

vSphere HA signale qu'un agent est à l'état Erreur d'initialisation depuis que la dernière tentative de configuration de vSphere HA pour l'hôte a échoué. vSphere HA ne surveille pas les machines virtuelles se trouvant sur un tel hôte et est dans l'impossibilité de les redémarrer suite à une défaillance.

## Cause

Cette condition indique la plupart du temps que vCenter Server ne pouvait pas se connecter à l'hôte alors qu'un agent vSphere HA avait été installé ou configuré sur l'hôte. Cette condition peut également indiquer que l'installation et la configuration sont terminées, mais que l'agent n'est pas devenu un hôte principal ou un hôte secondaire pendant une période du délai d'expiration. D'une manière moins fréquente, la condition indique que l'espace disque de la banque de données de l'hôte est insuffisant pour installer l'agent, ou qu'il n'y a pas suffisamment de ressources de mémoire non réservées sur l'hôte pour le pool des ressources de l'agent. Enfin, dans le cas des hôtes ESXi 5.x, la configuration échoue si la précédente installation d'un autre composant a nécessité un redémarrage de l'hôte, mais que ce redémarrage n'a pas encore eu lieu.

## Solution

Lorsqu'une tâche de Configuration de HA échoue, la raison de l'échec est rapportée.

Raison de l'échec	Action
Erreurs de communication de l'hôte	Corrigez toute erreur de communication avec l'hôte et réessayez l'opération de configuration.
Erreurs du délai d'expiration	Parmi les causes éventuelles de l'échec peuvent se rencontrer les cas suivants : l'hôte s'est bloqué pendant la tâche de configuration, l'agent n'a pas réussi à démarrer après son installation ou l'agent n'a pas été capable de s'initialiser lui-même après le démarrage. Vérifiez si l'instance de vCenter Server est capable de communiquer avec l'hôte. Si tel est le cas, voir <a href="#">L'agent vSphere HA est à l'état Inaccessible</a> ou <a href="#">L'agent vSphere HA est à l'état Non initialisé</a> pour d'éventuelles solutions.
Manque de ressources	Libérez environ 75 Mo d'espace disque. Si l'échec provient d'une mémoire non réservée insuffisante, libérez la mémoire sur l'hôte en déplaçant des machines virtuelles vers un autre hôte ou en réduisant leurs réservations. Dans les deux cas, relancez la tâche de configuration de vSphere HA après avoir corrigé le problème.
Redémarrage en attente	Si l'installation d'un hôte d'une version 5.0 ou supérieure échoue suite à un redémarrage mis en attente, redémarrez l'hôte et relancez la tâche de configuration de vSphere HA.

## L'agent vSphere HA est à l'état Erreur de non initialisation

L'agent vSphere HA se trouvant sur un hôte est à l'état Erreur de non initialisation. Une intervention utilisateur est requise pour résoudre cette situation

### Problème

vSphere HA signale qu'un agent est à l'état Erreur de non initialisation lorsque vCenter Server est dans l'impossibilité de supprimer la configuration de l'agent sur l'hôte pendant la tâche d'annulation de configuration HA. Un agent laissé dans cet état peut interférer avec le fonctionnement du cluster. Par exemple, l'agent se trouvant sur l'hôte peut se définir lui-même comme étant l'hôte principal et verrouiller une banque de données. Le verrouillage d'une banque de données empêche l'hôte principal valide du cluster de gérer les machines virtuelles avec les fichiers de configuration se trouvant sur cette banque de données.

### Cause

Cette condition indique en général que l'hôte vCenter Server a perdu la connexion avec l'hôte pendant que la configuration de l'agent était en train d'être supprimée.

### Solution

Ajoutez à nouveau l'hôte à vCenter Server (version 5.0 ou ultérieure). L'hôte peut être ajouté en tant qu'hôte autonome ou ajouté à n'importe quel cluster.

## L'agent vSphere HA est à l'état Hôte en échec

L'agent vSphere HA se trouvant sur un hôte est à l'état Hôte en échec. Une intervention utilisateur est requise pour résoudre la situation.

### Problème

En général, de tels rapports indiquent qu'un hôte a réellement échoué, mais les rapports de défaillance peuvent parfois être incorrects. Un hôte en échec réduit la capacité disponible dans le cluster et, en cas de rapport incorrect, empêche vSphere HA de protéger les machines virtuelles s'exécutant sur l'hôte.

### Cause

Cet état d'hôte est renvoyé lorsque l'hôte principal de vSphere HA auquel l'instance de vCenter Server est connectée est incapable de communiquer avec l'hôte et avec les banques de données à signal de pulsation utilisées pour l'hôte. Toute défaillance de stockage qui rend les banques de données inaccessibles aux hôtes peut provoquer cette condition si elle est accompagnée d'une défaillance réseau.

### Solution

Vérifiez s'il existe une des conditions de défaillance énoncées et corrigez celles que vous rencontrez.

## L'agent vSphere HA est à l'état Réseau partitionné

L'agent vSphere HA se trouvant sur un hôte est à l'état Réseau partitionné. Une intervention utilisateur peut être requise afin de résoudre cette situation.

### Problème

Tandis que les machines virtuelles s'exécutant sur l'hôte continuent à être surveillées par les hôtes principaux qui en sont responsables, la capacité de vSphere HA à redémarrer les machines virtuelles suite à une défaillance est affectée. Premièrement, chaque hôte principal a accès à un sous-ensemble d'hôtes, de sorte que chaque hôte dispose d'une capacité de basculement moindre. Deuxièmement, vSphere HA peut être dans l'impossibilité de redémarrer une deuxième machine virtuelle FT suite à une défaillance. Consultez également le dépannage de la *disponibilité vSphere*.

## Cause

Un hôte est signalé partitionné si les deux conditions suivantes se rencontrent :

- L'hôte principal vSphere HA auquel l'instance de vCenter Server est connectée est dans l'impossibilité de communiquer avec l'hôte en utilisant le réseau de gestion (ou VMware vSAN™), mais est capable de communiquer avec cet hôte par le biais des banques de données de signaux de pulsation qui ont été choisies pour lui.
- L'hôte n'est pas isolé.

Une partition réseau peut se produire pour différentes raisons, notamment un mauvais balisage VLAN, une panne de commutateur ou de NIC physique, une configuration de cluster avec certains hôtes qui utilisent uniquement IPv4 et d'autres qui utilisent uniquement IPv6, ou des réseaux de gestion pour certains hôtes ayant été déplacés vers un autre commutateur virtuel sans mettre au préalable l'hôte en mode maintenance.

## Solution

Corrigez le problème de mise en réseau qui empêche les hôtes de communiquer par le biais des réseaux de gestion.

## L'agent vSphere HA est à l'état Réseau isolé

L'agent vSphere HA se trouvant sur un hôte est à l'état Réseau isolé. Une intervention utilisateur est requise pour résoudre cette situation

## Problème

Lorsqu'un hôte se trouve dans l'état Réseau isolé, deux éléments sont à prendre en considération : l'hôte isolé et l'agent vSphere HA qui dispose du rôle principal.

- Sur l'hôte isolé, l'agent vSphere HA applique la réponse d'isolation configurée aux machines virtuelles en cours d'exécution afin de déterminer si elles doivent être arrêtées ou mises hors tension. Il effectue cette opération après avoir vérifié qu'un agent principal est en mesure de prendre la responsabilité de chaque machine virtuelle (en verrouillant la banque de données de base de la machine virtuelle). Si ce n'est pas le cas, l'agent reporte l'application de la réponse d'isolation de la machine virtuelle et revérifie l'état de la banque de données après un court délai.
- Si l'agent principal vSphere HA peut accéder à une ou plusieurs banques de données, il surveille les machines virtuelles qui ont été exécutées sur l'hôte lorsqu'il est devenu isolé et tente de redémarrer toutes celles qui ont été arrêtées ou mises hors tension.

## Cause

Un hôte est réseau isolé si les deux conditions suivantes se rencontrent :

- Des adresses d'isolation ont été configurées et l'hôte est dans l'impossibilité de leur envoyer un ping.

- L'agent vSphere HA se trouvant sur l'hôte est dans l'impossibilité d'accéder à l'un des agents s'exécutant sur les autres hôtes du cluster.

---

**Note** Si vSAN est activé sur votre cluster vSphere HA, un hôte est isolé s'il ne peut pas communiquer avec les autres agents vSphere HA dans le cluster et ne peut pas atteindre les adresses d'isolation configurées. Bien que les agents vSphere HA utilisent le réseau vSAN pour la communication entre les agents, l'adresse d'isolation par défaut est toujours la passerelle de l'hôte. Ainsi, dans la configuration par défaut, les deux réseaux doivent échouer pour qu'un hôte soit déclaré isolé.

---

#### Solution

Corrigez le problème de réseau qui empêche l'hôte d'envoyer un ping à ses adresses d'isolation et de communiquer avec d'autres hôtes.

## La configuration de vSphere HA sur les hôtes arrive à expiration

La configuration d'un cluster vSphere HA peut arriver à expiration sur certains des hôtes qui lui ont été ajoutés.

#### Problème

Lorsque vous activez vSphere HA sur un cluster existant pourvu d'un grand nombre d'hôtes et de machines virtuelles, la configuration de vSphere HA sur certains hôtes peut échouer.

#### Cause

Cet échec est le résultat d'une expiration survenant avant que l'installation de vSphere HA sur l'(les) hôte(s) soit terminée.

#### Solution

Définissez l'option avancée vCenter Server `config.vpxd.das.electionWaitTimeSec` sur la valeur=240. Une fois cette modification effectuée, les expirations cessent.

## Dépannage de vSphere Auto Deploy

Les rubriques de dépannage de vSphere Auto Deploy proposent des solutions à des situations dans lesquelles le provisionnement des hôtes avec vSphere Auto Deploy ne fonctionne pas comme prévu.

### Erreur de dépassement du délai d'attente TFTP de vSphere Auto Deploy lors du démarrage

Un message d'erreur de dépassement du délai d'attente TFTP s'affiche lors du démarrage d'un hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy. Le texte du message dépend du BIOS.

#### Problème

Un message d'erreur de dépassement du délai d'attente TFTP s'affiche lors du démarrage d'un hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy. Le texte du message dépend du BIOS.



### Cause

Le serveur TFTP est arrêté ou inaccessible.

### Solution

- Vérifiez si votre service TFTP fonctionne et est accessible par l'hôte que vous essayez de démarrer.
- Pour afficher les journaux de diagnostic pour plus d'informations sur le message d'erreur, consultez la documentation de votre service TFTP.

## L'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy démarre avec la mauvaise configuration

Un hôte démarre avec une image ESXi différente, un profil d'hôte ou un emplacement de dossier différent de ceux définis dans les règles.

### Problème

Un hôte démarre avec un profil d'image ou une configuration ESXi différents de ceux que spécifient les règles. Par exemple, vous modifiez les règles afin d'affecter un profil d'image différent, mais l'hôte continue à utiliser l'ancien profil d'image.

### Cause

Une fois que l'hôte a été ajouté au système vCenter Server, la configuration de démarrage est définie par le système vCenter Server. Le système vCenter Server associe un profil d'image, un profil d'hôte ou un emplacement de dossier à l'hôte.

### Solution

- ◆ Utilisez les applets de commande vSphere PowerCLI `Test-DeployRuleSetCompliance` et `Repair-DeployRuleSetCompliance` pour réévaluer les règles et associer le bon profil d'image, profil d'hôte ou emplacement de dossier à l'hôte.

## L'hôte n'est pas redirigé vers le serveur vSphere Auto Deploy

Pendant le démarrage, un hôte que vous souhaitez provisionner avec la fonction vSphere Auto Deploy charge iPXE. L'hôte n'est pas redirigé vers le serveur vSphere Auto Deploy.

### Problème

Pendant le démarrage, un hôte que vous souhaitez provisionner avec la fonction vSphere Auto Deploy charge iPXE. L'hôte n'est pas redirigé vers le serveur vSphere Auto Deploy.

### Cause

Le fichier `tramp` qui est inclus dans le fichier TFTP ZIP a une mauvaise adresse IP pour le serveur vSphere Auto Deploy.

## Solution

- ◆ Corrigez l'adresse IP du serveur vSphere Auto Deploy dans le fichier `tramp`, tel que cela est décrit dans la documentation *Installation et configuration de vSphere*.

## Message d'avertissement du package lors de l'attribution d'un profil d'image à un hôte disposant de la fonction vSphere Auto Deploy

Lorsque vous exécutez l'applet de commande vSphere PowerCLI servant à affecter un profil d'image dont la fonction vSphere Auto Deploy n'est pas prête, un message d'avertissement s'affiche.

## Problème

Lors de l'écriture ou de la modification des règles permettant d'affecter un profil d'image à un ou plusieurs hôtes, l'erreur suivante se produit :

```
Avertissement : le profil d'image <name-here> contient un ou plusieurs
packages logiciels pas en mode sans état-prêt. Vous pouvez rencontrer des
problèmes lors de l'utilisation de ce profil avec la fonction Auto Deploy.
```

## Cause

Chaque VIB contenu dans un profil d'image possède un indicateur `stateless-ready` signalant que le VIB est prévu pour une utilisation avec vSphere Auto Deploy. Vous obtiendrez cette erreur si vous essayez d'écrire une règle vSphere Auto Deploy utilisant un profil d'image dans lequel un ou plusieurs VIB ont cette option réglée sur FALSE.

---

**Note** Vous pouvez utiliser des hôtes provisionnés au moyen de vSphere Auto Deploy qui incluent des VIB pas en mode sans état-prêt, sans rencontrer de problèmes. Toutefois, le redémarrage avec un profil d'image incluant des VIB pas en mode sans état-prêt est considéré comme une nouvelle installation. À chaque démarrage de l'hôte, vous perdez toute donnée de configuration qui, sinon, serait disponible pour chaque démarrage des hôtes provisionnés au moyen de vSphere Auto Deploy.

---

## Solution

- 1 Utilisez les applets de commande vSphere ESXi Image Builder dans une session vSphere PowerCLI pour afficher les VIB dans le profil d'image.
- 2 Supprimez tous les VIB qui ne sont pas dans le mode sans état-prêt.
- 3 Exécutez à nouveau l'applet de commande vSphere Auto Deploy.

## L'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy disposant d'une clé USB intégrée n'envoie pas de vidage de mémoire au disque local

Si l'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy est doté d'une clé USB intégrée et qu'une erreur se produit dans un vidage de mémoire, le vidage de mémoire est perdu. Configurez votre système afin d'utiliser ESXi Dump Collector pour stocker des vidages de mémoire au niveau d'un hôte mis en réseau.

## Problème

Si votre hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy est doté d'une clé USB intégrée, et s'il rencontre une erreur qui provoque un vidage de mémoire, ce dernier n'est pas envoyé au disque local.

## Solution

- 1 Installez ESXi Dump Collector sur le système de votre choix.

ESXi Dump Collector est inclus avec le programme d'installation de vCenter Server.

- 2 Utilisez ESXCLI pour configurer l'hôte afin d'utiliser ESXi Dump Collector.

```
esxcli conn_options system coredump network set IP-addr,port
esxcli system coredump network set -e true
```

- 3 Utilisez ESXCLI pour désactiver des partitions de vidage de mémoire locales.

```
esxcli conn_options system coredump partition set -e false
```

## L'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy redémarre au bout de cinq minutes

Un hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy démarre et affiche l'information iPXE, mais redémarre au bout de cinq minutes.

## Problème

Un hôte à provisionner avec la fonction vSphere Auto Deploy démarre à partir d'iPXE et affiche les informations iPXE sur la console. Toutefois, au bout de cinq minutes, l'hôte affiche le message suivant sur la console et redémarre.

```
This host is attempting to network-boot using VMware
AutoDeploy. However, there is no ESXi image associated with this host.
Details: No rules containing an Image Profile match this
host. You can create a rule with the New-DeployRule PowerCLI cmdlet
and add it to the rule set with Add-DeployRule or Set-DeployRuleSet.
The rule should have a pattern that matches one or more of the attributes
listed below.
```

L'hôte peut également afficher les détails suivants :

```
Details: This host has been added to VC, but no Image Profile
is associated with it. You can use Apply-ESXImageProfile in the
PowerCLI to associate an Image Profile with this host.
Alternatively, you can reevaluate the rules for this host with the
Test-DeployRuleSetCompliance and Repair-DeployRuleSetCompliance cmdlets.
```

La console affiche ensuite les attributs machine de l'hôte, tels que le fournisseur, le numéro de série, l'adresse IP, etc..

### Cause

Aucun profil d'image n'est actuellement associé à cet hôte.

### Solution

Vous pouvez attribuer un profil d'image à l'hôte en exécutant l'applet de commande `Apply-ESXImageProfile` ou en créant la règle suivante :

- 1 Exécutez l'applet de commande `New-DeployRule` pour créer une règle qui contienne un modèle correspondant à l'hôte avec un profil d'image.
- 2 Exécutez l'applet de commande `Add-DeployRule` pour ajouter la règle à un ensemble de règles.
- 3 Exécutez l'applet de commande `Test-DeployRuleSetCompliance` et utilisez la sortie de cet applet de commande comme entrée vers l'applet de commande `Repair-DeployRuleSetCompliance`.

## L'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy ne peut contacter le serveur TFTP

L'hôte que vous provisionnez avec vSphere Auto Deploy ne peut contacter le serveur TFTP.

### Problème

Lorsque vous essayez de démarrer un hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy, l'hôte procède à un démarrage réseau et se voit attribuer une adresse DHCP par le serveur DHCP, mais l'hôte ne peut contacter le serveur TFTP.

### Cause

Il est possible que l'exécution du serveur TFTP se soit interrompue ou qu'un pare-feu bloque le port TFTP.

### Solution

- Si vous avez installé le serveur TFTP WinAgents, ouvrez la console de gestion du serveur TFTP WinAgents et vérifiez que le service est en cours d'exécution. Si c'est le cas, vérifiez les règles d'entrée du pare-feu Windows pour vous assurer que le port TFTP n'est pas bloqué. Désactivez temporairement le pare-feu pour voir s'il est à l'origine du problème.
- Pour tous les autres serveurs TFTP, consultez la documentation appropriée pour connaître les procédures de débogage.

## L'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy ne peut récupérer l'image ESXi du serveur vSphere Auto Deploy

L'hôte que vous provisionnez avec vSphere Auto Deploy s'arrête au niveau de l'écran de démarrage iPXE.

## Problème

Lorsque vous essayez de démarrer un hôte disposant de la fonction vSphere Auto Deploy, le processus de démarrage s'interrompt au niveau de l'écran de démarrage iPXE et le message d'état indique que l'hôte tente d'obtenir l'image ESXi depuis le serveur vSphere Auto Deploy.

## Cause

Le service vSphere Auto Deploy peut être arrêté ou le serveur vSphere Auto Deploy peut être inaccessible.

## Solution

- 1 Connectez-vous au système sur lequel vous avez installé le serveur vSphere Auto Deploy.
- 2 Vérifiez que le serveur vSphere Auto Deploy est en cours d'exécution.
  - a Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Outils d'administration**.
  - b Double-cliquez sur **Services** pour ouvrir le panneau de gestion des services.
  - c Dans le champ Services, recherchez le service VMware vSphere Auto Deploy Waiter et redémarrez-le s'il n'est pas en cours d'exécution.
- 3 Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'URL suivante, puis vérifiez si le serveur vSphere Auto Deploy est accessible.

`https://Auto_Deploy_Server_IP_Address:Auto_Deploy_Server_Port/vmw/rdb`

---

**Note** Utilisez cette adresse uniquement pour vérifier si le serveur est accessible.

---

- 4 Si le serveur n'est pas accessible, il est possible que le pare-feu pose problème.
  - a Essayez de définir des règles d'entrée TCP permissives pour le port du serveur vSphere Auto Deploy.

Le port est 6501 à moins que vous n'ayez précisé un port différent lors de l'installation.
  - b En dernier recours, désactivez temporairement le pare-feu puis réactivez-le après avoir vérifié s'il bloque le trafic. Ne désactivez pas le pare-feu dans des environnements de production.

Pour désactiver le pare-feu, tapez la commande `netsh firewall set opmode disable`.  
Pour activer le pare-feu, tapez la commande `netsh firewall set opmode enable`.

## L'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy n'a pas obtenu d'adresse DHCP

L'hôte que vous provisionnez avec vSphere Auto Deploy ne parvient pas à obtenir une adresse DHCP.

## Problème

Lorsque vous essayez de démarrer un hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy, l'hôte procède à un démarrage réseau mais ne reçoit pas d'adresse DHCP. Le serveur vSphere Auto Deploy ne peut provisionner l'hôte avec le profil d'image.

## Cause

Il est possible que le service DHCP ou la configuration du pare-feu pose problème.

## Solution

1 Vérifiez que le service du serveur DHCP est en cours d'exécution sur le système Windows sur lequel le serveur DHCP est configuré pour provisionner les hôtes.

- a Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Outils d'administration**.
- b Double-cliquez sur **Services** pour ouvrir le panneau de gestion des services.
- c Dans le champ Services, recherchez le service du serveur DHCP et redémarrez le service s'il n'est pas en cours d'exécution.

2 Si le serveur DHCP est en cours d'exécution, revérifiez la portée et les réservations DHCP que vous avez configurées pour vos hôtes cibles.

Si la portée et les réservations DHCP sont correctement configurées, il est possible que le problème vienne du pare-feu.

3 Désactivez temporairement le pare-feu pour voir si cela règle le problème.

- a Ouvrez l'invite de commande en cliquant sur **Démarrer > Programme > Accessoires > Invite de commandes**.
  - b Tapez la commande suivante pour désactiver temporairement le pare-feu. Ne désactivez pas le pare-feu dans un environnement de production.
- ```
netsh firewall set opmode disable
```
- c Essayez de provisionner l'hôte avec vSphere Auto Deploy.
  - d Tapez la commande suivante pour réactiver le pare-feu.

```
netsh firewall set opmode enable
```

4 Configurez les règles pour autoriser le trafic réseau DHCP vers les hôtes cibles.

Pour plus d'informations, consultez la documentation relative au pare-feu pour le DHCP et le système Windows sur lequel le serveur DHCP est exécuté.

## L'hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy ne procède pas au démarrage réseau

L'hôte que vous provisionnez avec vSphere Auto Deploy s'affiche mais ne procède pas au démarrage réseau.

### Problème

Lorsque vous essayez de démarrer un hôte provisionné avec vSphere Auto Deploy, l'hôte ne procède pas au processus de démarrage réseau.

### Cause

Vous n'avez pas activé votre hôte pour le démarrage réseau.

### Solution

- 1 Redémarrez l'hôte et suivez les instructions qui s'affichent pour accéder à la configuration du BIOS.
- 2 Dans la configuration du BIOS, activez le démarrage réseau dans la configuration du périphérique de démarrage.

## Récupération d'une base de données endommagée sur le serveur vSphere Auto Deploy

Dans certains cas, la base de données vSphere Auto Deploy peut poser un problème. La solution de récupération la plus efficace consiste à remplacer le fichier de base de données existant par la dernière sauvegarde.

### Problème

Lorsque vous utilisez vSphere Auto Deploy pour fournir les hôtes ESXi de votre environnement, vous pouvez être confronté à un problème avec la base de données vSphere Auto Deploy.

---

**Important** Toutefois, cette situation est rare. Suivez toutes les autres stratégies de dépannage de vSphere Auto Deploy avant de remplacer le fichier de base de données actuel. Les règles et associations que vous avez créées depuis la sauvegarde que vous choisissez sont perdues.

---

### Cause

Ce problème apparaît uniquement avec les hôtes provisionnés avec vSphere Auto Deploy.

### Solution

- 1 Arrêtez le service du serveur vSphere Auto Deploy.
- 2 Trouvez les journaux vSphere Auto Deploy en accédant à la page vSphere Auto Deploy de vSphere Web Client.
- 3 Recherchez les messages suivants dans le journal :

```
Erreur de la base de données : l'image du disque de la base de données a subi une déformation.
```

Si ce message existe, remplacez la base de données existante par la dernière sauvegarde.

#### 4 Accédez au répertoire de données vSphere Auto Deploy.

| Système d'exploitation   | Emplacement du fichier            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| vCenter Server appliance | /var/lib/rbd                      |
| Microsoft Windows        | %VMWARE_DATA_DIR%\autodeploy\Data |

Le répertoire contient le fichier `db` et les fichiers de sauvegarde `db-yyy-mm-dd`.

#### 5 Renommez le fichier `db` actuel.

Le support VMware peut vous demander ce fichier si vous appelez pour une assistance.

#### 6 Renommez la dernière sauvegarde en utilisant le nom `db`.

#### 7 Redémarrez le service du serveur vSphere Auto Deploy.

#### 8 Si le message figure toujours dans le journal, répétez les étapes en utilisant la dernière sauvegarde suivante jusqu'à ce que vSphere Auto Deploy ne génère plus d'erreurs de base de données.

## Erreur de manipulation du jeton d'authentification

La création d'un mot de passe ne satisfaisant pas les exigences d'authentification de l'hôte provoque une erreur.

### Problème

Lorsque vous créez un mot de passe sur l'hôte, le message par défaut suivant s'affiche :`Une erreur système générale s'est produit : passwd : Erreur de manipulation du jeton d'authentification.`

Le message suivant est inclus :`Impossible de définir le mot de passe. Il est possible que votre mot de passe ne réponde pas aux critères de complexité définis par le système.`

### Cause

L'hôte contrôle la conformité du mot de passe à l'aide du plug-in d'authentification par défaut, `pam_passwdqc.so`. Si le mot de passe n'est pas conforme, l'erreur s'affiche.

### Solution

Lorsque vous créez un mot de passe, utilisez un mélange de caractères de quatre classes différentes : des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux tels qu'un caractère de soulignement ou un tiret.

Votre mot de passe doit être conforme aux conditions de longueur suivantes.

- Le mot de passe comportant des caractères de trois classes doit contenir au moins huit caractères.



- Les mots de passe comportant des caractères provenant de l'ensemble des quatre classes doivent contenir au moins sept caractères.

---

**Note** Un caractère en majuscule au début d'un mot de passe ne compte pas dans le nombre de classes de caractères utilisées. Un chiffre à la fin d'un mot de passe ne compte pas dans le nombre de classes de caractères utilisées.

---

Pour plus d'informations, consultez la documentation *Sécurité vSphere*.

## Une erreur de l'ensemble de règles Active Directory provoque une défaillance de conformité du profil d'hôte

L'application d'un profil d'hôte qui spécifie un domaine Active Directory à associer provoque une défaillance de conformité.

### Problème

Lorsque vous appliquez un profil d'hôte qui spécifie un domaine Active Directory à associer, mais que vous n'activez pas l'ensemble de règles **activeDirectoryAll** au niveau de la configuration du pare-feu, une défaillance de conformité se produit. vSphere Web Client affiche le message d'erreur `Défaillances au niveau du profil d'hôte : L'ensemble de règles activedirectoryAll ne correspond pas à la spécification. La défaillance de conformité se produit également lorsque vous appliquez un profil d'hôte pour laisser un domaine Active Directory, mais que vous ne désactivez pas l'ensemble de règles activeDirectoryAll au niveau du profil d'hôte.`

### Cause

Active Directory requiert l'ensemble de règles de pare-feu intitulé **activeDirectoryAll**. Vous devez activer l'ensemble de règles au niveau de la configuration du pare-feu. Si vous omettez ce paramètre, le système ajoute les règles de pare-feu nécessaires lors de l'association de l'hôte au domaine, mais l'hôte ne sera pas conforme en raison d'une discordance des règles de pare-feu. De même, l'hôte ne sera pas conforme si vous le supprimez du domaine sans avoir désactivé l'ensemble de règles Active Directory.

### Solution

- 1 Accédez au profil de l'hôte dans vSphere Web Client.  
Pour trouver un profil d'hôte, cliquez sur **Stratégies et profils > Profils d'hôte** sur la page d'accueil de vSphere Web Client.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le profil d'hôte et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 3 Cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité et services > Configuration du pare-feu > Configuration du pare-feu > Configuration des ensembles de règles**.
- 5 Assurez-vous que **activeDirectoryAll** est sélectionné.

- 6 Dans le panneau droit, sélectionnez la case à cocher **Indicateur qui signale si l'ensemble de règles doit être activé**.

Décochez la case si l'hôte quitte le domaine.

- 7 Cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Terminer** pour terminer la modification du profil d'hôte.

## Impossible de télécharger des VIB lorsque vous utilisez le proxy vCenter Server inverse

Vous ne parvenez pas à télécharger de VIB si vCenter Server utilise un port personnalisé comme proxy inverse.

### Problème

Si vous configurez le proxy vCenter Server inverse pour utiliser un port personnalisé, les téléchargements de VIB échouent.

### Cause

Si vCenter Server utilise un port personnalisé comme proxy inverse, le port personnalisé n'est pas automatiquement activé sur le pare-feu ESXi et les téléchargements de VIB échouent.

### Solution

- 1 Ouvrez une connexion SSH sur l'hôte et connectez-vous en tant que racine.
- 2 (Facultatif) Répertoriez les règles de pare-feu existantes.

```
esxcli network firewall ruleset list
```

- 3 (Facultatif) Sauvegardez le fichier `/etc/vmware/firewall/service.xml`.

```
cp /etc/vmware/firewall/service.xml /etc/vmware/firewall/service.xml.bak
```

- 4 Modifiez les autorisations d'accès au fichier `service.xml` pour autoriser les écritures en exécutant la commande `chmod`.
  - Pour autoriser les écritures, exécutez `chmod644/etc/vmware/firewall/service.xml`.
  - Pour basculer l'indicateur sticky bit, exécutez `chmod+t /etc/vmware/firewall/service.xml`.
- 5 Ouvrez le fichier `service.vmx` dans un éditeur de texte.
- 6 Ajoutez une nouvelle règle dans le fichier `service.xml` qui active le port personnalisé pour le proxy vCenter Server inverse.

```
<service id='id_value'>
  <id>vcenterreverseproxy</id>
  <rule id='0000'>
    <direction>outbound</direction>
    <protocol>tcp</protocol>
    <port type='dst'>custom_reverse_proxy_port</port>
```

```

</rule>
<enabled>>true</enabled>
<required>>false</required>
</service>

```

Où *id\_value* doit être une valeur unique, par exemple, si le dernier service répertorié dans le fichier `service.xml` a pour ID 0040, vous devez entrer le numéro d'ID 0041.

- 7 Restaurez les autorisations d'accès du fichier `service.xml` sur le paramètre de lecture seule par défaut.

```
chmod 444 /etc/vmware/firewall/service.xml
```

- 8 Actualisez les règles de pare-feu pour que les modifications soient appliquées.

```
esxcli network firewall refresh
```

- 9 (Facultatif) Énumérez l'ensemble des règles mises à jour pour confirmer la modification.

```
esxcli network firewall ruleset list
```

- 10 (Facultatif) Si vous souhaitez que la configuration du pare-feu persiste après un redémarrage de l'hôte ESXi, copiez le fichier `service.xml` dans le stockage persistant et modifiez le fichier `local.sh`.

- a Copiez le fichier `service.xml` modifié dans le stockage persistant, par exemple `/store/`, ou dans un volume VMFS, par exemple `/vmfs/volumes/volume/`.

```
cp /etc/vmware/firewall/service.xml location_of_xml_file
```

Vous pouvez stocker un volume VMFS dans un emplacement unique, puis le copier sur plusieurs hôtes.

- b Ajoutez les informations du fichier `service.xml` au fichier `local.sh` sur l'hôte.

```
cp location_of_xml_file /etc/vmware/firewall
esxcli network firewall refresh
```

Où *location\_of\_xml\_file* est l'emplacement dans lequel le fichier a été copié.

## Dépannage de l'attribution de licence

Les rubriques relatives à la résolution des problèmes de licence fournissent des solutions aux problèmes résultant d'une configuration de licence incorrecte ou incompatible dans vSphere.

### Résolution des problèmes de licence d'hôte

Vous pouvez être confronté à différents problèmes résultant d'une configuration de licence incompatible ou incorrecte des hôtes ESXi.

## Impossible d'attribuer une licence à un hôte ESXi

Dans certains cas, il se peut que vous ne puissiez pas attribuer de licence à un hôte ESXi.

### Problème

Vous essayez d'attribuer une licence à un hôte ESXi, mais l'opération échoue et vous recevez un message d'erreur.

### Cause

Il peut arriver que vous ne puissiez pas attribuer de licence à un hôte ESXi pour les raisons suivantes :

- L'utilisation de la licence de l'hôte calculée dépasse la capacité de la licence. Par exemple, vous disposez d'une clé de licence vSphere avec une capacité pour deux CPU. Vous tentez d'attribuer la clé à un hôte qui dispose de quatre CPU. Vous ne pouvez pas attribuer la licence, car l'utilisation de la licence requise pour l'hôte est supérieure à la capacité de licence.
- Les fonctions de l'hôte ne correspondent pas à l'édition de licence. Par exemple, vous pouvez configurer des hôtes avec vSphere Distributed Switch et vSphere DRS pendant que vous êtes en mode d'évaluation. Plus tard, vous essayez d'attribuer la licence vSphere Standard aux hôtes. Cette opération échoue, car vSphere Standard Edition n'inclut pas vSphere Distributed Switch et vSphere DRS.
- L'hôte est connecté à un système vCenter Server auquel est attribué une licence qui restreint l'édition de la licence que vous voulez attribuer.

### Solution

- Attribuez une licence dotée d'une plus grande capacité.
- Mettez à niveau l'édition de licence pour qu'elle corresponde aux ressources et fonctions de l'hôte ou désactivez les fonctions qui ne correspondent pas à l'édition de licence.
- Attribuez une licence vSphere dont l'édition est compatible avec l'édition de licence de vCenter Server.

## Un hôte ESXi se déconnecte de vCenter Server

Un hôte ESXi peut se déconnecter de vCenter Server ou tous les hôtes ESXi peuvent se déconnecter de vCenter Server simultanément.

### Problème

Un hôte ESXi se déconnecte de vCenter Server lorsque la période d'évaluation de l'hôte ou la licence expire. Tous les hôtes ESXi se déconnectent de vCenter Server lorsque la période d'évaluation de l'hôte ou la licence de vCenter Server expire. Vous recevez un message d'erreur concernant la licence lorsqu'un seul hôte se déconnecte mais aussi lorsque tous les hôtes se déconnectent. Vous ne pouvez pas ajouter d'hôte à l'inventaire vCenter Server. Les hôtes et les machines virtuelles sur les hôtes continuent à fonctionner.

**Cause**

- La période d'évaluation de 60 jours ou la licence de l'hôte a expiré.
- La période d'évaluation de 60 jours ou la licence de vCenter Server a expiré.vCenter Server

**Solution**

- Attribuez une licence vSphere à l'hôte ESXi et tentez de le reconnecter à vCenter Server.
- Attribuez une licence vCenter Server au système vCenter Server.

## Impossible d'activer une machine virtuelle

Vous tentez d'activer une machine virtuelle, mais l'opération échoue et vous recevez un message d'erreur.

**Problème**

Vous ne parvenez pas à activer une machine virtuelle sur un hôte ESXi.

**Cause**

Il peut arriver que vous ne puissiez pas mettre sous tension une machine virtuelle pour les raisons suivantes.

- La période d'évaluation de 60 jours de l'hôte a expiré.
- La licence de l'hôte a expiré.

**Solution**

**Tableau 17-4. Activer une machine virtuelle**

Cause	Solution
La période d'évaluation de l'hôte a expiré	Attribuer une licence vSphere à l'hôte ESXi
La licence de l'hôte a expiré	Attribuer une licence vSphere à l'hôte ESXi

## Impossible de configurer ou d'utiliser une fonction

Vous ne parvenez pas à utiliser une fonction ou à modifier sa configuration.

**Problème**

Vous ne parvenez pas à utiliser ou à configurer une fonction, et un message d'erreur concernant la licence apparaît.

**Cause**

Une licence qui ne prend pas en charge les fonctionnalités que vous souhaitez configurer est attribuée à l'hôte ESXi ou au système vCenter Server.

## Solution

Vérifiez les fonctions sous licence de l'hôte ESXi et du système vCenter Server. Effectuez la mise à niveau de l'édition de la licence attribuée à l'hôte ou à vCenter Server s'ils ne comprennent pas les fonctionnalités que vous essayez de configurer ou d'utiliser.