

Site Recovery Manager 설치 및 구성

Site Recovery Manager 5.8



vmware®

VMware 웹 사이트 (<https://docs.vmware.com/kr/>) 에서 최신 기술 문서를 확인할 수 있습니다.
이 문서에 대한 의견이 있으면 docfeedback@vmware.com으로 사용자 의견을 보내주십시오.

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

Copyright © 2008 – 2017 VMware, Inc. [판권 소유](#). [저작권 및 상표 정보](#).

목차

VMware vCenter Site Recovery Manager 설치 및 구성 정보	5
업데이트된 정보	6
1 VMware vCenter Site Recovery Manager 개요	8
보호된 사이트 및 복구 사이트 정보	9
양방향 보호	10
보호된 사이트와 복구 사이트의 이기종 구성	11
2 Site Recovery Manager 시스템 요구 사항	13
Site Recovery Manager 라이선싱	14
Site Recovery Manager 네트워크 포트	15
Site Recovery Manager 의 작동 제한	15
3 Site Recovery Manager 데이터베이스 만들기	16
Site Recovery Manager 와 함께 Microsoft SQL Server 사용 시 요구 사항	17
Site Recovery Manager 과 함께 Oracle Server 사용 시 요구 사항	18
내장형 vPostgres 데이터베이스 백업 및 복원	19
Site Recovery Manager 에 대한 ODBC 시스템 DSN 생성	20
4 Site Recovery Manager 인증	22
Site Recovery Manager 에서 신뢰할 수 있는 SSL 인증서 사용 시 요구 사항	23
vSphere Web Client 에 신뢰할 수 있는 CA 인증서 제공	25
5 Site Recovery Manager 설치	27
Site Recovery Manager Server 설치 필수 구성 요소	28
Site Recovery Manager Server 설치	30
보호된 사이트 및 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스 연결	34
원격 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 클라이언트 연결 설정	36
Site Recovery Manager 라이선스 키 설치	36
Site Recovery Manager Server 설치 수정	37
Site Recovery Manager Server 설치 복구	39
Site Recovery Manager Server 가 시작되지 않음	40
동일한 버전의 Site Recovery Manager 제거 및 다시 설치	42
호환되지 않는 버전의 vSphere Replication 등록 취소	43
6 Site Recovery Manager 업그레이드	44
Site Recovery Manager 업그레이드 시 유지되는 정보	45

- Site Recovery Manager 가 지원하는 업그레이드 유형 46
- vSphere 및 Site Recovery Manager 구성 요소의 업그레이드 순서 47
- Site Recovery Manager 업그레이드 47

7 Site Recovery Manager 자리 표시자 및 매핑 만들기 61

- 자리 표시자 가상 시스템 정보 61
- 인벤토리 매핑 정보 62
- 자리 표시자 데이터스토어 정보 64

8 공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager 설치 66

- 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 사용에 대한 제한 사항 69
- 공유 복구 사이트 구성의 Site Recovery Manager 라이선스 70
- 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 설치 71
- 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 업그레이드 78

VMware vCenter Site Recovery Manager 설치 및 구성 정보

Site Recovery Manager 설치 및 구성에서는 VMware vCenter Site Recovery Manager 설치, 업그레이드 및 구성 방법에 대한 정보를 제공합니다.

또한 이 정보에서는 Site Recovery Manager에 대해 개략적으로 소개합니다.

Site Recovery Manager의 일상적인 관리를 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Site Recovery Manager 관리 항목을 참조하십시오.

대상 사용자

이 정보는 Site Recovery Manager를 설치하거나 업그레이드하거나 구성하는 사용자를 위한 것으로, 이 정보는 가상 시스템 기술과 데이터 센터 운영에 대해 잘 알고 있는 숙련된 Windows 또는 Linux 시스템 관리자를 대상으로 작성되었습니다.

업데이트된 정보

Site Recovery Manager 설치 및 구성은 제품의 각 릴리스에 따라 또는 필요할 때 업데이트됩니다. 이 표에는 Site Recovery Manager 설치 및 구성의 업데이트 기록이 나와 있습니다.

개정	설명
EN-001399-08	3장 Site Recovery Manager 데이터베이스 만들기 에 내장형 vPostgreSQL 데이터베이스에 대한 정보가 업데이트되었습니다.
EN-001399-07	Site Recovery Manager 에서 신뢰할 수 있는 SSL 인증서 사용 시 요구 사항 에 내부 서버 이름이 포함된 공용 기관 인증서에 대한 새로운 요구 사항이 업데이트되었습니다.
EN-001399-06	<ul style="list-style-type: none"> ■ Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드 및 마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server 업그레이드에 인플레이스 업그레이드의 절차에 따라 패치를 설치한다는 내용을 추가했습니다. ■ 인벤토리 매핑 선택에 클러스터 내의 개별 호스트를 다른 개체로 매핑할 수 없다는 내용을 추가했습니다.
EN-001399-05	<ul style="list-style-type: none"> ■ 동일한 버전의 Site Recovery Manager 제거 및 다시 설치를 추가했습니다. ■ Site Recovery Manager 업그레이드 시 유지되는 정보에 업그레이드 동안 고급 설정이 유지되지 않는다는 내용을 추가했습니다. ■ Site Recovery Manager 업그레이드 준비에서 업그레이드 필수 구성 요소를 보충했습니다. ■ Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드 및 마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server 업그레이드에 인플레이스 업그레이드만 업데이트 릴리스로 업그레이드 가능하다는 내용을 추가했습니다. ■ Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드에 업그레이드 후 빌드 번호를 확인하는 지침을 추가했습니다. ■ 업그레이드된 Site Recovery Manager 설치 구성 및 확인에서 모든 경우에 SRA 자격 증명을 다시 입력해야 한다는 점을 명확히 설명했습니다. ■ myvmware.com의 SRA 다운로드에 대한 경로를 수정했으며 업그레이드된 Site Recovery Manager 설치 구성 및 확인의 타사 사이트에서 인증된 SRA를 다운로드할 수 있다는 내용을 명시했습니다. ■ 공유 복구 사이트에서 가상 시스템의 전원을 켤 때 시간 초과 오류 발생에 대형 공유 복구 사이트 설정에 대해 구성할 추가적인 설정을 추가했습니다.

개정	설명
EN-001399-04	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 일대일 구성을 공유 복구 사이트 구성으로 변환 가능함을 명시하기 위해 8장공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager 설치를 보충했습니다. 해당 변환이 가능하지 않다고 명시한 내용을 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 사용에 대한 제한 사항에서 제거했습니다. ▪ 8장공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager 설치에 공유 보호 사이트 및 다자간 사이트 구성이 지원된다는 내용을 추가했습니다. 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 사용에 대한 제한 사항에서 공유 보호 사이트 구성 구현에 대한 권장 사항을 제거했습니다. ▪ 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 사용에 대한 제한 사항에 Site Recovery Manager가 여러 대상에 대한 복제를 지원하지 않는다는 내용을 추가했습니다. ▪ 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 업그레이드에 공유 복구 사이트 구성으로 업그레이드 시 Site Recovery Manager 확장 ID에 발생하는 사항에 대한 정보를 추가했습니다.
EN-001399-03	<p>Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드에 사용자 지정 권한이 포함된 설치를 업그레이드하는 경우 마이그레이션과 함께 업그레이드해야 한다는 참고를 추가했습니다.</p>
EN-001399-02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 내장형 vPostgres 데이터베이스 백업 및 복원 항목을 추가했습니다. ▪ Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드 및 마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server 업그레이드에 업그레이드 후 브라우저 캐시를 지워야 할 수 있다는 내용을 추가했습니다.
EN-001399-01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5장Site Recovery Manager 설치, 6장Site Recovery Manager 업그레이드, Site Recovery Manager 업그레이드 준비에서 Windows용 vSphere Client가 지원되지 않는다는 점을 명확히 설명했습니다. ▪ Site Recovery Manager에서 신뢰할 수 있는 SSL 인증서 사용 시 요구 사항에서 주체 이름 요구 사항에 대한 정보를 수정했습니다. ▪ Site Recovery Manager 업그레이드 준비에서 Site Recovery Manager를 업그레이드하려면 vCenter Server의 모든 구성 요소를 업그레이드해야 한다는 점을 명확히 설명했습니다.
EN-001399-00	최초 릴리스

VMware vCenter Site Recovery Manager 개요

1

VMware vCenter Site Recovery Manager는 보호된 vCenter Server 사이트와 복구 vCenter Server 사이트 간의 가상 시스템 복구를 계획, 테스트 및 실행하는 데 도움이 되는 비즈니스 연속성 및 재해 복구 솔루션입니다.

어레이 기반 복제를 구성하여 몇몇 타사 디스크 복제 메커니즘과 함께 작동하도록 Site Recovery Manager를 구성할 수 있습니다. 어레이 기반 복제는 복제된 데이터스토어의 표면을 연결하여 가상 시스템 워크로드를 복구합니다. VMware vSphere Replication을 통해 가상 시스템 워크로드를 보호하도록 Site Recovery Manager를 구성하여 호스트 기반 복제를 사용할 수도 있습니다.

Site Recovery Manager를 사용하면 보호된 사이트에서 복구 사이트로 여러 유형의 복구를 구현할 수 있습니다.

계획된 마이그레이션

보호된 사이트에서 복구 사이트로의 순차적 가상 시스템 철수 과정입니다. 계획된 마이그레이션은 워크로드를 순차적으로 마이그레이션할 때 데이터가 손실되는 것을 방지합니다. 계획된 마이그레이션이 성공하려면 두 사이트가 모두 실행 중이며 완전히 작동해야 합니다.

재해 복구

재해 복구의 경우 보호된 사이트가 예기치 않게 오프라인이 된 경우 등과 같이 두 사이트 모두가 가동되어 실행 중인 필요 없다는 점을 제외하면 계획된 마이그레이션과 비슷합니다. 재해 복구 작업을 수행하는 동안 보호된 사이트에서의 작업 실패는 보고되지만 그 외에는 무시됩니다.

Site Recovery Manager에서 복제 메커니즘으로 복구 프로세스를 조정하여 데이터 손실과 시스템 다운타임을 최소화합니다.

- 보호된 사이트에서 Site Recovery Manager는 보호된 사이트가 아직 실행 중인 경우 가상 시스템을 정상적으로 종료하고 스토리지를 동기화합니다.
- Site Recovery Manager는 복구 계획에 따라 복구 사이트에서 복제된 가상 시스템의 전원을 켭니다.

복구 계획은 복구 사이트에서 가상 시스템이 시작되는 순서를 지정합니다. 복구 계획에서는 네트워크 매개 변수(예: IP 주소)를 지정하며, Site Recovery Manager가 가상 시스템에서 사용자 지정 복구 작업을 수행하기 위해 실행할 수 있는 사용자 지정 스크립트를 포함할 수 있습니다.

Site Recovery Manager를 이용하면 복구 계획을 테스트할 수 있습니다. 복제된 데이터의 임시 복사본을 사용하여, 양쪽 사이트에서 진행 중인 작업을 중단시키지 않는 방식으로 테스트를 수행합니다.

■ 보호된 사이트 및 복구 사이트 정보

일반적인 Site Recovery Manager 설치에서 보호된 사이트는 비즈니스에 중요한 데이터 센터 서비스를 제공합니다. 복구 사이트는 Site Recovery Manager가 이러한 서비스를 마이그레이션할 수 있는 대체 인프라입니다.

■ 양방향 보호

쌍으로 구성된 Site Recovery Manager 사이트 집합 하나를 사용하여 가상 시스템을 양방향으로 보호할 수 있습니다. 각 사이트는 보호된 사이트인 동시에 복구 사이트일 수 있지만 다른 가상 시스템 집합을 대상으로 할 수 있습니다.

■ 보호된 사이트와 복구 사이트의 이기종 구성


Site Recovery Manager 및 vCenter Server 설치의 일부 구성 요소는 각 사이트에서 동일해야 합니다. 보호된 사이트와 복구 사이트가 종종 다른 물리적 위치에 있기 때문에 보호된 사이트에 있는 일부 구성 요소의 유형이 복구 사이트에 있는 해당 구성 요소의 유형과 다를 수 있습니다.

보호된 사이트 및 복구 사이트 정보

일반적인 Site Recovery Manager 설치에서 보호된 사이트는 비즈니스에 중요한 데이터 센터 서비스를 제공합니다. 복구 사이트는 Site Recovery Manager가 이러한 서비스를 마이그레이션할 수 있는 대체 인프라입니다.

vCenter Server가 비즈니스에 중요한 요구 사항을 지원하는 사이트는 어느 사이트나 보호된 사이트가 될 수 있습니다. 복구 사이트는 보호된 사이트에서 수천 킬로미터 떨어진 곳에 있을 수 있습니다. 이와 반대로 이중화를 구현하기 위한 방법으로 복구 사이트가 동일한 공간에 있을 수도 있습니다. 대개 복구 사이트는 보호된 사이트에 영향을 주는 환경, 인프라 또는 기타 문제와 아무런 관련이 없는 시설에 위치합니다. 각 사이트가 다른 사이트의 복구 사이트 역할을 하는 양방향 보호를 설정할 수 있습니다. 양방향 보호를 참조하십시오.

그림 1-1. Site Recovery Manager 보호된 사이트 및 복구 사이트



각 사이트의 vSphere 구성이 Site Recovery Manager에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 양 사이트에서 동일한 버전의 Site Recovery Manager를 실행해야 합니다.
- 양 사이트에서 동일한 버전의 vCenter Server를 실행해야 합니다.

- vCenter Server의 버전이 Site Recovery Manager의 버전과 호환 가능해야 합니다. vCenter Server 및 Site Recovery Manager 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 (<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vCenter Server 요구 사항을 참조하십시오.
- 각 사이트에는 한 개 이상의 데이터 센터가 있어야 합니다.
- 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 두 사이트 모두에서 동일한 복제 기술을 사용할 수 있어야 하고 어레이가 쌍으로 구성되어 있어야 합니다.
- vSphere Replication을 사용하는 경우 양 사이트에 vSphere Replication 장치가 필요합니다. vSphere Replication 장치가 서로 연결되어 있어야 합니다.
- vSphere Replication 장치가 동일한 버전이어야 합니다.
- vSphere Replication의 버전이 Site Recovery Manager의 버전과 호환 가능해야 합니다. vSphere Replication 및 Site Recovery Manager 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 (<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vSphere Replication 요구 사항을 참조하십시오.
- 복구 사이트에는 보호된 사이트와 동일한 가상 시스템과 워크로드를 지원할 수 있는 하드웨어, 네트워크 및 스토리지 리소스가 있어야 합니다. 보호되지 않은 가상 시스템을 추가로 실행하여 복구 사이트를 초과 구독할 수 있습니다. 이 경우 복구하는 동안 복구 사이트에서 중요하지 않은 가상 시스템을 일시 중단해야 합니다.
- 사이트는 신뢰할 수 있는 IP 네트워크로 연결되어 있어야 합니다. 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 네트워크 연결이 어레이의 네트워크 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 복구 사이트에서는 보호된 사이트의 공용 및 전용 네트워크와 유사한 네트워크에 액세스할 수 있어야 합니다. 하지만 반드시 동일한 범위의 네트워크 주소일 필요는 없습니다.

양방향 보호

쌍으로 구성된 Site Recovery Manager 사이트 집합 하나를 사용하여 가상 시스템을 양방향으로 보호할 수 있습니다. 각 사이트는 보호된 사이트인 동시에 복구 사이트일 수 있지만 다른 가상 시스템 집합을 대상으로 할 수 있습니다.

어레이 기반 복제나 vSphere Replication을 사용하여 양방향 보호를 구현할 수 있습니다. 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 어레이의 각 LUN은 한 방향으로만 복제됩니다. 쌍을 이룬 어레이의 두 LUN은 서로 다른 방향으로 복제될 수 있습니다.

보호된 사이트와 복구 사이트의 이기종 구성

Site Recovery Manager 및 vCenter Server 설치의 일부 구성 요소는 각 사이트에서 동일해야 합니다. 보호된 사이트와 복구 사이트가 종종 다른 물리적 위치에 있기 때문에 보호된 사이트에 있는 일부 구성 요소의 유형이 복구 사이트에 있는 해당 구성 요소의 유형과 다를 수 있습니다.

각 사이트에 다른 구성 요소를 사용할 수 있습니다. 단, Site Recovery Manager에서 지원하는 구성 요소의 유형과 버전을 사용해야 합니다. 자세한 내용은

<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>에서 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 항목을 참조하십시오.

표 1-1. 사이트 간 Site Recovery Manager 구성 요소의 이기종

구성 요소	이기종 설치 또는 동일 설치
Site Recovery Manager Server	두 사이트 모두에서 동일한 버전이어야 합니다.
vCenter Server	두 사이트 모두에서 동일한 버전이어야 합니다. Site Recovery Manager의 버전은 vCenter Server의 버전과 호환되어야 합니다.
vSphere Replication	두 사이트 모두에서 동일한 버전이어야 합니다. vSphere Replication 버전은 Site Recovery Manager 버전 및 vCenter Server 버전과 호환되어야 합니다.
인증 방법	두 사이트 모두에서 동일해야 합니다. 각 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스 간 인증을 위해 자동 생성된 인증서를 사용하는 경우 두 사이트 모두에서 자동 생성된 인증서를 사용해야 합니다. 인증서 인증 서비스 기관에서 서명한 사용자 지정 인증서를 사용하는 경우 두 사이트 모두에서 해당 인증서를 사용해야 합니다. 마찬가지로, Site Recovery Manager Server와 vCenter Server 간에 사용하는 인증 방법도 두 사이트 모두에서 동일해야 합니다. 각 사이트에서 다른 인증 방법을 사용할 경우 사이트 쌍 구성에 실패하게 됩니다.
vCenter Server Appliance 또는 표준 vCenter Server 인스턴스	각 사이트에서 다를 수 있습니다. vCenter Server Appliance와 표준 vCenter Server 인스턴스를 각기 다른 사이트에서 실행할 수 있습니다.
어레이 기반 복제를 위한 스토리지 어레이	각 사이트에 상이한 버전을 사용할 수 있습니다. 각 사이트에 버전이 다른 동일한 유형의 스토리지 어레이를 사용할 수 있습니다. 각 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스는 해당 사이트의 각 스토리지 어레이 버전에 맞는 적절한 SRA(스토리지 복제 어댑터)를 필요로 합니다. 호환성을 보장할 수 있도록 모든 버전의 스토리지 어레이와의 SRA 호환성을 확인하십시오.
Site Recovery Manager 데이터베이스	각 사이트에서 다를 수 있습니다. 각 사이트에서 버전은 다르게 유형이 동일하거나 유형이 다른 데이터베이스를 사용할 수 있습니다.

표 1-1. 사이트 간 Site Recovery Manager 구성 요소의 이기종 (계속)

구성 요소	이기종 설치 또는 동일 설치
Site Recovery Manager Server 설치 사이트의 호스트 운영 체제	각 사이트에서 다를 수 있습니다. 서로 다른 버전의 호스트 운영 체제를 실행할 수 있으며 해당 호스트 운영 체제를 각 사이트에서 각기 다른 로케일로 실행할 수 있습니다.
vCenter Server 설치의 호스트 운영 체제	각 사이트에서 다를 수 있습니다. 서로 다른 버전의 호스트 운영 체제를 실행할 수 있으며 해당 호스트 운영 체제를 각 사이트에서 각기 다른 로케일로 실행할 수 있습니다.

예: 보호된 사이트와 복구 사이트의 이기종 구성

Site Recovery Manager 및 vCenter Server 설치는 서로 다른 국가에서 각기 다른 설정으로 존재할 수 있습니다.

- 일본에 위치한 사이트 A:
 - Site Recovery Manager Server는 Windows Server 2008에서 일본어 로케일로 실행됩니다.
 - Site Recovery Manager는 vCenter Server Appliance 인스턴스를 확장합니다.
 - Site Recovery Manager Server는 내장형 Site Recovery Manager 데이터베이스를 사용합니다.
- 미국에 위치한 사이트 B:
 - Site Recovery Manager Server는 Windows Server 2012에서 영어 로케일로 실행됩니다.
 - Site Recovery Manager는 Windows Server 2008에서 영어 로케일로 실행되는 표준 vCenter Server 인스턴스를 확장합니다.
 - Site Recovery Manager Server는 Oracle Server 데이터베이스를 사용합니다.

Site Recovery Manager 시스템 요구 사항

2

vCenter Site Recovery Manager를 설치하는 시스템은 특정 하드웨어 요구 사항을 충족해야 합니다.

표 2-1. Site Recovery Manager 시스템 요구 사항

구성 요소	요구 사항
프로세서	2.0GHz 이상 Intel 또는 AMD x86 프로세서
메모리	최소 2GB. 내장형 데이터베이스를 사용할 경우, 데이터베이스의 정보 내용이 늘어남에 따라 메모리가 더 필요할 수 있습니다.
디스크 스토리지	최소 5GB. Site Recovery Manager를 C: 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 설치하더라도 Site Recovery Manager 설치 관리자가 작동하려면 여전히 C: 드라이브에 최소 1GB의 사용 가능한 공간이 필요합니다. 이 공간은 설치 패키지의 추출과 캐싱에 필요합니다. 내장형 데이터베이스를 사용할 경우, 데이터베이스 정보 내용이 늘어남에 따라 디스크 스토리지가 더 필요할 수 있습니다.
네트워킹	Site Recovery Manager 사이트 사이의 통신에는 1기가비트를 권장합니다. ESXi 호스트 관리에 신뢰할 수 있는 네트워크를 사용하십시오.

지원되는 플랫폼과 데이터베이스에 대한 자세한 내용은

<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>의 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 항목을 참조하십시오.

- **Site Recovery Manager 라이선싱**

Site Recovery Manager는 설치한 후 Site Recovery Manager 라이선스 키를 설치할 때까지 평가 모드로 유지됩니다.

- **Site Recovery Manager 네트워크 포트**

Site Recovery Manager Server 인스턴스는 몇몇 네트워크 포트를 사용하여 서로 통신하고 클라이언트 플러그인 및 vCenter Server와 통신합니다. 이러한 포트 중 일부라도 다른 애플리케이션에서 사용하거나 네트워크에서 차단되면 다른 포트를 사용하도록 Site Recovery Manager를 재구성해야 합니다.

- **Site Recovery Manager의 작동 제한**

Site Recovery Manager Server마다 특정 개수의 보호된 가상 시스템, 보호 그룹, 데이터스토어 그룹, 복구 계획 및 동시 복구를 지원할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 라이선싱

Site Recovery Manager는 설치한 후 Site Recovery Manager 라이선스 키를 설치할 때까지 평가 모드로 유지됩니다.

평가 라이선스가 만료된 후에도 기존 보호 그룹은 계속 보호되며 이러한 그룹을 복구할 수 있지만 유효한 Site Recovery Manager 라이선스 키를 얻고 할당하기 전에는 새 보호 그룹을 생성하거나 가상 시스템을 기존 보호 그룹에 추가할 수 없습니다. Site Recovery Manager 설치 후 최대한 빨리 Site Recovery Manager 라이선스 키를 얻고 할당하십시오.

Site Recovery Manager 라이선스를 사용하여 설정된 개수의 가상 시스템을 보호할 수 있습니다. Site Recovery Manager 라이선스 키를 얻으려면 Site Recovery Manager 제품 라이선싱 센터 (<http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/buy.html>)로 이동하거나 VMware 판매 담당자에게 문의하십시오.

연결 모드의 vCenter Server 인스턴스 및 Site Recovery Manager 라이선스 키

vCenter Server 인스턴스가 연결 모드의 vCenter Server 인스턴스에 연결된 경우 두 vCenter Server 인스턴스에 동일한 Site Recovery Manager 라이선스를 설치합니다.

Site Recovery Manager 라이선스 키와 보호된 사이트 및 복구 사이트

Site Recovery Manager에는 가상 시스템을 보호하는 사이트에 대한 라이선스 키가 필요합니다.

- 보호된 사이트에서 복구 사이트로의 단방향 보호를 설정하려면 보호된 사이트에 Site Recovery Manager 라이선스 키를 설치하십시오.
- 다시 보호를 비롯한 양방향 보호를 사용하도록 설정하려면 두 사이트 모두에 동일한 Site Recovery Manager 라이선스 키를 설치하십시오.

보호 그룹에서 가상 시스템을 추가 또는 제거할 때마다 Site Recovery Manager는 유효한 라이선스가 있는지 확인합니다. 라이선스가 규정을 준수하지 않으면 vSphere에서 라이선싱 경보를 트리거하고 Site Recovery Manager는 추가 가상 시스템을 보호할 수 없도록 합니다. 라이선싱 관리자가 e-메일로 알림을 받도록 트리거된 라이선스 이벤트에 대한 경고를 구성합니다.

Site Recovery Manager 및 vCloud Suite 라이선싱

Site Recovery Manager 5.8을 개별적으로 라이선싱하거나 vCloud Suite 5.8의 일부로 라이선싱할 수 있습니다. 사용 가능한 라이선싱 및 통합 옵션을 고려해야 합니다.

제품이 vCloud Suite의 일부인 경우 CPU별 단위로 라이선싱됩니다. vCloud Suite로 라이선싱된 CPU에서 가상 시스템을 제한 없이 실행할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 5.8의 기능을 vCloud Suite의 다른 구성 요소와 결합하여 소프트웨어 정의 데이터 센터의 전체 기능을 활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 vCloud Suite 아키텍처 개요 및 사용 사례를 참조하십시오.

vSphere의 일부 특징과 기능은 버전에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. 각 버전에 포함된 기능 세트를 비교하려면 <http://www.vmware.com/products/vsphere/>를 참조하십시오.

예: 복구 및 다시 보호에 필요한 Site Recovery Manager 라이선스

현재 사이트에 Site Recovery Manager로 보호할 25개의 가상 시스템이 포함되어 있다고 가정하겠습니다.

- 복구하기 위해서는 25개 이상의 가상 시스템에 대한 라이선스가 필요하고 이 라이선스를 보호된 사이트에 설치하여, 보호된 사이트에서 복구 사이트로의 단방향 보호를 허용해야 합니다.
- 다시 보호 작업을 수행하려면 25개 이상의 가상 시스템에 대한 라이선스가 필요하고 이 라이선스를 보호된 사이트와 복구 사이트 모두에 설치하여, 두 사이트 사이의 양방향 보호를 허용해야 합니다.

Site Recovery Manager 네트워크 포트

Site Recovery Manager Server 인스턴스는 몇몇 네트워크 포트를 사용하여 서로 통신하고 클라이언트 플러그인 및 vCenter Server와 통신합니다. 이러한 포트 중 일부라도 다른 애플리케이션에서 사용하거나 네트워크에서 차단되면 다른 포트를 사용하도록 Site Recovery Manager를 재구성해야 합니다.

Site Recovery Manager는 단일 사이트에 있는 호스트 간의 사이트 내 통신과, 보호된 사이트와 복구 사이트에 있는 호스트 간의 사이트 간 통신에 기본 네트워크 포트를 사용합니다.

Site Recovery Manager를 설치할 때 이러한 기본값을 변경할 수 있습니다. 이러한 표준 포트 외에 특정 어레이 기반 복제 제공자의 네트워크 요구 사항도 충족해야 합니다.

Site Recovery Manager를 처음 설치할 때 기본값으로 설정된 네트워크 포트를 변경할 수 있습니다. Site Recovery Manager를 설치한 후에는 네트워크 포트를 변경할 수 없습니다.

Site Recovery Manager를 위해 열어야 하는 포트의 전체 목록은 <http://kb.vmware.com/kb/2081159>를 참조하십시오.

모든 VMware 제품이 사용하는 기본 포트의 목록은 <http://kb.vmware.com/kb/1012382>를 참조하십시오.

Site Recovery Manager 의 작동 제한

Site Recovery Manager Server마다 특정 개수의 보호된 가상 시스템, 보호 그룹, 데이터스토어 그룹, 복구 계획 및 동시 복구를 지원할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 5.8의 작동 제한에 대한 자세한 내용은 <http://kb.vmware.com/kb/2081158> 항목을 참조하십시오.

Site Recovery Manager 데이터베이스 만들기

3

Site Recovery Manager Server에는 복구 계획, 인벤토리 정보 등의 데이터를 저장할 자체 데이터베이스가 필요합니다.

Site Recovery Manager는 외부 데이터베이스보다 필요한 단계 수가 더 적은 내장형 vPostgreSQL 데이터베이스를 제공합니다. 내장형 vPostgreSQL 데이터베이스는 전체 Site Recovery Manager 환경을 지원할 수 있습니다. Site Recovery Manager를 설치할 때 내장형 데이터베이스를 사용하는 옵션을 선택할 수 있습니다. Site Recovery Manager 설치 관리자는 내장형 데이터베이스를 만들고 설치 중 지정한 정보에 따라 데이터베이스 사용자 계정을 만듭니다.

외부 데이터베이스도 사용할 수 있습니다. 외부 데이터베이스를 사용하는 경우, 데이터베이스를 만들고 데이터베이스 연결을 설정한 후에 Site Recovery Manager를 설치해야 합니다.

Site Recovery Manager는 데이터베이스 스키마 요구 사항이 다르기 때문에 vCenter Server 데이터베이스를 사용할 수 없습니다. vCenter Server 데이터베이스 서버를 사용하여 Site Recovery Manager 데이터베이스를 만들고 지원할 수 있습니다.

각 Site Recovery Manager 사이트에는 자체 Site Recovery Manager 데이터베이스 인스턴스가 필요합니다. 각 사이트에 대해 서로 다른 데이터베이스 서버 인스턴스를 사용하여 개별 Site Recovery Manager 데이터베이스를 실행하십시오. 두 사이트에 동일한 데이터베이스 서버 인스턴스를 사용하여 데이터베이스를 실행하는 경우 이 데이터베이스 서버에 문제가 발생하면 두 Site Recovery Manager 사이트 모두가 작동하지 않고 복구를 수행할 수 없게 됩니다.

Site Recovery Manager에서는 각 사이트의 데이터베이스가 동일하지 않아도 됩니다. 각 사이트에서 동일한 벤더의 지원되는 데이터베이스를 각각 다른 버전으로 실행하거나, 각 사이트에서 서로 다른 벤더의 데이터베이스를 실행할 수 있습니다. 예를 들어 각 사이트마다 서로 다른 버전의 Oracle Server를 실행하거나, 한 사이트에서는 Oracle Server 데이터베이스를 실행하고 다른 사이트에서는 내장형 데이터베이스를 실행할 수 있습니다.

Site Recovery Manager를 새 버전으로 업데이트하는 경우 기존 데이터베이스를 사용할 수 있습니다. 업그레이드하기 전에 두 Site Recovery Manager Server 데이터베이스를 모두 백업해야 합니다. 이렇게 하면 업그레이드 후 필요한 경우 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

Site Recovery Manager가 지원하는 데이터베이스 소프트웨어 목록은 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>의 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스에서 확인할 수 있습니다.

- **Site Recovery Manager와 함께 Microsoft SQL Server 사용 시 요구 사항**

Microsoft SQL Server 데이터베이스를 생성할 경우에는 Site Recovery Manager를 지원하도록 올바르게 구성해야 합니다.

- **Site Recovery Manager과 함께 Oracle Server 사용 시 요구 사항**

Oracle Server 데이터베이스를 만드는 경우에는 Site Recovery Manager을 지원하도록 올바르게 구성해야 합니다.

- **내장형 vPostgres 데이터베이스 백업 및 복원**

Site Recovery Manager에 내장형 데이터베이스를 사용하는 옵션을 선택하는 경우 Site Recovery Manager 설치 관리자는 설치 프로세스 동안 vPostgres 데이터베이스를 만듭니다. PostgreSQL 명령을 사용하여 내장형 vPostgres 데이터베이스를 백업 및 복원할 수 있습니다.

- **Site Recovery Manager에 대한 ODBC 시스템 DSN 생성**

Site Recovery Manager에 64비트 ODBC(Open Database Connectivity) 커넥터에 대한 시스템 DSN(데이터베이스 소스 이름)을 제공해야 합니다. Site Recovery Manager는 ODBC 커넥터를 통해 Site Recovery Manager 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 와 함께 Microsoft SQL Server 사용 시 요구 사항

Microsoft SQL Server 데이터베이스를 생성할 경우에는 Site Recovery Manager를 지원하도록 올바르게 구성해야 합니다.

다음 정보에는 Site Recovery Manager와 함께 사용할 SQL Server 데이터베이스의 요구 사항이 나와 있습니다. SQL Server 데이터베이스 생성에 대한 구체적인 지침은 SQL Server 설명서를 참조하십시오.

- **데이터베이스 사용자 계정:**

- **통합 Windows 인증을 사용하여 SQL Server에 연결하고 SQL Server가 Site Recovery Manager Server와 동일한 시스템에서 실행되면**

Site Recovery Manager Server 시스템에 대해 관리자 권한을 보유한 로컬 또는 도메인 계정을 사용해야 합니다. Site Recovery Manager Server를 설치할 때 동일한 계정을 사용하거나 동일한 권한이 있는 계정을 사용합니다. Site Recovery Manager 설치 관리자가 통합 Windows 인증을 사용하는 SQL Server DSN(데이터 소스 이름)을 감지하면 Site Recovery Manager가 데이터베이스에 연결할 수 있도록 보장하기 위해 설치 관리자에 사용하는 것과 동일한 계정으로 실행되도록 Site Recovery Manager Server를 구성합니다.

- **통합 Windows 인증을 사용하여 SQL Server에 연결하고 SQL Server가 Site Recovery Manager Server와 다른 시스템에서 실행되면**

Site Recovery Manager Server 시스템에 대한 관리자 권한을 보유한 도메인 계정을 사용해야 합니다. Site Recovery Manager Server를 설치할 때 동일한 계정을 사용하거나 동일한 권한이 있는 계정을 사용합니다. Site Recovery Manager 설치 관리자가 통합 Windows 인증을 사용하는 SQL Server DSN(데이터 소스 이름)을 감지하면 Site Recovery Manager가 데이터베이스에 연결할 수 있도록 보장하기 위해 설치 관리자에 사용하는 것과 동일한 계정으로 실행되도록 Site Recovery Manager Server를 구성합니다.

- SQL Server가 Site Recovery Manager Server와는 다른 시스템에서 실행되는 경우라도 SQL 인증을 사용하면 Windows 로컬 시스템 계정으로 Site Recovery Manager 서비스를 실행할 수 있습니다. 기본적으로 Site Recovery Manager 설치 관리자는 Windows 로컬 시스템 계정으로 Site Recovery Manager 서비스를 실행하도록 구성합니다.
- Site Recovery Manager 데이터베이스 사용자 계정에 **대량 작업 관리, 연결 및 테이블 생성** 사용 권한이 있는지 확인합니다.
- 데이터베이스 스키마:
 - Site Recovery Manager 데이터베이스 스키마는 데이터베이스 사용자 계정과 이름이 동일해야 합니다.
 - Site Recovery Manager 데이터베이스 사용자는 Site Recovery Manager 데이터베이스 스키마의 소유자여야 합니다.
 - Site Recovery Manager 데이터베이스 스키마는 Site Recovery Manager 데이터베이스 사용자의 기본 스키마여야 합니다.
- Site Recovery Manager 데이터베이스는 Site Recovery Manager와 연결되는 모든 SQL에 대해 기본 데이터베이스로 사용되어야 합니다. 기본 데이터베이스는 SQL Server의 사용자 계정 구성이나 DSN에서 설정할 수 있습니다.
- 데이터베이스 사용자 계정을 데이터베이스 로그인에 매핑합니다.

데이터베이스 크기 조정에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 데이터베이스의 크기 조정 계산기 - MSSQL(<http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/resource.html>)을 참조하십시오.

Site Recovery Manager 과 함께 Oracle Server 사용 시 요구 사항

Oracle Server 데이터베이스를 만드는 경우에는 Site Recovery Manager을 지원하도록 올바르게 구성해야 합니다.

Oracle Server에서 제공하는 도구를 사용하여 Site Recovery Manager에 사용할 Oracle Server 데이터베이스를 생성하고 구성합니다.

이 정보에서는 Site Recovery Manager에 사용할 Oracle Server 데이터베이스를 구성하기 위해 수행해야 하는 일반적인 단계를 설명합니다. 관련 단계를 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle 설명서를 참조하십시오.

- 데이터베이스 인스턴스를 생성하는 경우 UTF-8 인코딩을 지정합니다.
- Site Recovery Manager 데이터베이스 사용자 계정에 **연결, 리소스, 세션 생성** 권한 및 사용 권한을 부여합니다.

데이터베이스 크기 조정에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 데이터베이스의 크기 조정 계산기 - Oracle(<http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/resource.html>)을 참조하십시오.

내장형 vPostgres 데이터베이스 백업 및 복원

Site Recovery Manager에 내장형 데이터베이스를 사용하는 옵션을 선택하는 경우 Site Recovery Manager 설치 관리자는 설치 프로세스 동안 vPostgres 데이터베이스를 만듭니다. PostgreSQL 명령을 사용하여 내장형 vPostgres 데이터베이스를 백업 및 복원할 수 있습니다.

Site Recovery Manager를 업데이트하거나 업그레이드하기 전에 항상 Site Recovery Manager 데이터베이스를 백업합니다. Site Recovery Manager를 제거했다가 다시 설치해야 하는 데 이전 설치의 데이터를 유지해야 하는 경우, Site Recovery Manager Server를 다른 호스트 시스템으로 마이그레이션해야 하는 경우 또는 데이터베이스가 손상되어 클린 상태로 데이터베이스를 되돌려야 하는 경우에도 내장형 vPostgres 데이터베이스를 백업 및 복원하는 작업이 필요할 수 있습니다.

필수 조건

내장형 vPostgres 데이터베이스를 백업 및 복원하는 데 사용하는 명령에 대한 자세한 내용은 PostgreSQL 설명서(<http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/index.html>)의 `pg_dump` 및 `pg_restore` 명령을 참조하십시오.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager Server를 설치한 시스템에 로그인합니다.
- 2 Site Recovery Manager 서비스를 중지합니다.
- 3 vPostgres 명령이 포함되어 있는 폴더로 이동합니다.

Site Recovery Manager Server를 기본 위치에 설치한 경우 vPostgres 명령은 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager Embedded Database\bin에 있습니다.

- 4 `pg_dump` 명령을 사용하여 내장형 vPostgres 데이터베이스의 백업을 만듭니다.

```
pg_dump -Fc --host 127.0.0.1 --port port_number --username=db_username srm_db >
srm_backup_name
```

내장형 vPostgres 데이터베이스의 포트 번호, 사용자 이름 및 암호는 Site Recovery Manager를 설치할 때 설정합니다. 기본 포트 번호는 5678입니다. 데이터베이스 이름은 srm_db이며 변경할 수 없습니다.

- 5 내장형 vPostgres 데이터베이스의 백업이 필요한 작업을 수행합니다.

예를 들어 Site Recovery Manager를 업데이트 또는 업그레이드하거나, Site Recovery Manager를 제거하고 다시 설치하거나, Site Recovery Manager Server를 마이그레이션합니다.

- 6 (선택 사항) `pg_restore` 명령을 사용하여 **단계 4**에서 만든 백업으로부터 데이터베이스를 복원합니다.

```
pg_restore -Fc --host 127.0.0.1 --port port_number --username=db_username --dbname=srm_db
srm_backup_name
```

- 7 Site Recovery Manager 서비스를 시작합니다.

Site Recovery Manager 에 대한 ODBC 시스템 DSN 생성

Site Recovery Manager에 64비트 ODBC(Open Database Connectivity) 커넥터에 대한 시스템 DSN(데이터베이스 소스 이름)을 제공해야 합니다. Site Recovery Manager는 ODBC 커넥터를 통해 Site Recovery Manager 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하기 전에 64비트 Windows ODBC 관리자 도구인 Odbcad32.exe를 실행하여 ODBC 시스템 DSN을 생성할 수 있습니다.

또는 Site Recovery Manager 설치 프로세스 중에 Windows ODBC 관리자 도구를 실행하여 ODBC 시스템 DSN을 생성할 수 있습니다.

참고 내장형 Site Recovery Manager 데이터베이스를 사용하는 경우

Site Recovery Manager 설치 관리자가 사용자가 설치 중에 제공하는 정보에 따라 ODBC 시스템 DSN을 생성합니다. 내장형 데이터베이스를 제거하는 경우 제거 관리자가 내장형 데이터베이스에 대한 DSN을 제거하지 않습니다. DSN은 향후 내장형 데이터베이스 다시 설치 시 사용할 수 있는 상태로 유지됩니다.

필수 조건

Site Recovery Manager에 연결할 데이터베이스 인스턴스를 생성했습니다.

프로시저

- 1 C:\Windows\System32에서 Odbcad32.exe 파일을 두 번 클릭하여 64비트 ODBC 관리자 도구를 엽니다.

중요 64비트 Windows ODBC 관리자 도구와 C:\Windows\SysWoW64에 있는 32비트 ODBC 관리자 도구를 혼동하지 마십시오. 32비트 ODBC 관리자 도구를 사용하면 안 됩니다.

- 2 **시스템 DSN** 탭을 클릭하고 **추가**를 클릭합니다.
- 3 데이터베이스 소프트웨어에 적합한 ODBC 드라이버를 선택하고 **마침**을 클릭합니다.

옵션	작업
SQL Server	SQL Server Native Client 10.0, SQL Server Native Client 11.0 또는 ODBC Driver 11 for SQL Server를 선택합니다.
Oracle Server	Oracle용 Microsoft ODBC를 선택합니다.

4 (선택 사항) 데이터베이스에 대한 SQL Server 데이터 소스를 생성합니다.

a 데이터 소스에 대한 세부 정보를 제공합니다.

옵션	작업
이름	이 데이터 소스의 이름(예: SRM)을 입력합니다.
설명	데이터 소스에 대한 설명(예: SRM)을 입력합니다.
서버	연결할 실행 중인 데이터베이스 인스턴스를 선택하거나 데이터베이스 서버의 주소를 입력합니다.

b 생성한 데이터베이스 사용자 계정 유형에 해당하는 인증 방법을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

통합 Windows 인증을 선택하는 경우, Site Recovery Manager를 실행할 때에는 동일한 사용자 계정을 사용하거나 Site Recovery Manager Server 호스트 시스템에서 권한이 동일한 계정을 사용해야 합니다.

c **기본 데이터베이스를 다음으로 변경** 확인란을 선택하고 Site Recovery Manager 데이터베이스를 선택합니다.

d **다음**을 클릭하여 이 데이터베이스 연결에 대한 기본 설정을 유지하고 **마침**을 클릭합니다.

5 (선택 사항) 데이터베이스에 대한 Oracle Server 데이터 소스를 생성하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	작업
데이터 소스 이름	이 데이터 소스의 이름(예: SRM)을 입력합니다.
설명	데이터 소스에 대한 설명(예: SRM)을 입력합니다.
TNS 서비스 이름	데이터베이스 서버의 주소를 database_server_address:1521/database_name 형식으로 입력합니다.
사용자 ID	데이터베이스 사용자 이름을 입력합니다.

6 **데이터 원본 테스트**를 클릭하여 연결을 테스트하고 테스트에 성공하면 **확인**을 클릭합니다.

테스트가 실패할 경우 구성 정보를 확인하고 다시 시도합니다.

7 **확인**을 클릭하여 Windows ODBC 관리자 도구를 종료합니다.

이제 데이터베이스에 ODBC 드라이버를 사용할 수 있습니다.

4

Site Recovery Manager 인증

Site Recovery Manager와 vCenter Server 인스턴스 간의 모든 통신은 SSL 연결을 통해 이루어지며, 공용 키 인증서 또는 저장된 자격 증명으로 인증됩니다.

Site Recovery Manager Server를 설치할 때는 자격 증명 기반 인증 또는 사용자 지정 인증서 기반 인증을 선택해야 합니다. 기본적으로 Site Recovery Manager는 자격 증명 기반 인증을 사용하지만 그 대신에 사용자 지정 인증서 기반 인증을 선택할 수도 있습니다.

Site Recovery Manager Server를 설치할 때 선택하는 인증 방법이 보호된 사이트와 복구 사이트에 있는 Site Recovery Manager Server 인스턴스 간의 연결 및 Site Recovery Manager와 vCenter Server 간의 연결을 인증하는 데 사용됩니다.

중요 서로 다른 사이트에 있는 Site Recovery Manager Server 인스턴스 간 및 Site Recovery Manager와 vCenter Server 간에는 인증 방법을 혼용할 수 없습니다.

자격 증명 기반 인증

Site Recovery Manager가 사용하는 기본 인증 방법입니다. 자격 증명 기반 인증을 사용하는 경우 Site Recovery Manager는 설치하는 동안 사용자가 지정한 사용자 이름 및 암호를 저장한 다음, vCenter Server에 연결할 때 해당 자격 증명을 사용합니다. 또한 Site Recovery Manager는 Site Recovery Manager 전용의 특수 목적 인증서를 생성합니다. 이 인증서에는 설치하는 동안 사용자가 제공한 추가 정보가 포함됩니다.

참고 사용자가 자격 증명 기반 인증을 선택하면 Site Recovery Manager가 이 특수 목적 인증서를 생성하고 사용하기는 하지만, 자격 증명 기반 인증은 보안이나 작업 단순성 측면에서 인증서 기반 인증과 다릅니다.

사용자 지정 인증서 기반 인증

신뢰할 수 있는 CA(인증 기관)에서 서명한 PKCS#12 인증서를 보유하고 있거나 얻을 수 있는 경우 사용자 지정 인증서 기반 인증을 사용합니다. 신뢰할 수 있는 CA에서 서명한 공용 키 인증서는 많은 Site Recovery Manager 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 하며, 높은 수준의 보안을 제공합니다. Site Recovery Manager가 사용하는 사용자 지정 인증서에는 특별한 요구 사항이 있습니다.

[Site Recovery Manager에서 신뢰할 수 있는 SSL 인증서 사용 시 요구 사항](#)을 참조하십시오.

사용자 지정 인증서 기반 인증을 사용하는 경우 보호된 사이트와 복구 사이트 둘 다에서 vCenter Server 및 Site Recovery Manager Server 인스턴스 모두가 신뢰할 수 있는 CA에서 서명한 인증서를 사용해야 합니다. 두 CA가 두 사이트에 신뢰할 수 있는 루트 CA로 설치된 경우 각 사이트에 다른 CA에서 서명한 인증서를 사용할 수 있습니다.

인증서가 만료되었으며 Site Recovery Manager Server를 시작하거나 다시 시작하려고 하는 경우 Site Recovery Manager 서비스가 시작된 다음 중지됩니다. Site Recovery Manager가 실행되는 동안 인증서가 만료되는 경우 Site Recovery Manager가 vCenter Server와의 세션을 설정할 수 없으며 연결이 끊긴 상태로 표시됩니다.

인증서 주의

자격 증명 기반 인증을 사용하는 경우 Site Recovery Manager Server가 vCenter Server에 연결하려고 처음 시도하면 인증서 경고가 발생하는데, 이는 Site Recovery Manager와 vCenter Server에서 생성한 특수 목적 인증서에 의해 어설션된 신뢰 관계를 SSL에서 확인할 수 없기 때문입니다. 경고를 통해 다른 서버에서 사용하는 인증서의 지문을 확인하고 해당 ID를 확인할 수 있습니다. 이러한 경고가 발생하지 않도록 하려면 인증서 기반 인증을 사용하고 신뢰할 수 있는 인증 기관으로부터 인증서를 얻습니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- [Site Recovery Manager에서 신뢰할 수 있는 SSL 인증서 사용 시 요구 사항](#)
- [vSphere Web Client에 신뢰할 수 있는 CA 인증서 제공](#)

Site Recovery Manager 에서 신뢰할 수 있는 SSL 인증서 사용 시 요구 사항

Site Recovery Manager를 지원하는 vCenter Server에 신뢰할 수 있는 CA(인증 기관)에서 발급한 SSL 인증서를 설치한 경우 Site Recovery Manager에서 사용하도록 생성한 인증서가 특정 조건을 충족해야 합니다.

중요 공용 CA에서는 2015년 11월부터 내부 서버 이름 또는 예약된 IP 주소가 포함된 SSL/TLS 인증서의 발급을 중단했습니다. 내부 서버 이름 또는 예약된 IP 주소가 포함된 SSL/TLS 인증서는 2016년 10월 1일부터 CA에서 해지될 예정입니다. 향후 중단을 최소화하려면, 내부 서버 이름 또는 예약된 IP 주소가 포함된 SSL/TLS 인증서를 사용하는 경우, 2016년 10월 1일 이전에 개인 CA로부터 규정을 준수하는 새 인증서를 가져오십시오.

- 내부 서버 이름 및 예약된 IP 주소의 사용 중단에 대한 자세한 내용은 <https://cabforum.org/internal-names/> 페이지를 참조하십시오.
 - 내부 서버 이름 및 예약된 IP 주소의 사용 중단이 VMware 제품에 어떤 영향을 주는지에 대한 자세한 내용은 <http://kb.vmware.com/kb/2134735> 페이지를 참조하십시오.
-

Site Recovery Manager는 인증에 표준 PKCS#12 인증서를 사용하지만 해당 인증서의 특정 필드 콘텐츠에 몇 가지 특정 요구 사항을 적용합니다. 이러한 요구 사항은 Site Recovery Manager Server 쌍의 두 멤버 모두가 사용하는 인증서에 적용됩니다.

- 인증서에는 주체 이름 값이 있어야 하며 이는 Site Recovery Manager 쌍의 두 멤버에 대해 모두 동일해야 합니다. 주체 이름 값은 다음 구성 요소에서 구성할 수 있습니다.
 - CN(일반 이름) 특성. 여기서는 **SRM**과 같은 문자열이 적합합니다. CN 특성은 필수입니다.
 - O(조직) 특성 및 OU(조직 구성 단위) 특성. O 및 OU 특성은 필수입니다.
 - 다른 특성, 그 중에서도 예를 들어 L(구/군/시), S(시/도) 및 C(국가) 특성은 허용되지만 필수는 아닙니다. 이러한 특성을 지정하는 경우, 해당 값은 Site Recovery Manager 쌍의 두 멤버 모두에 대해 동일해야 합니다.
- Site Recovery Manager Server 쌍의 각 멤버가 사용하는 인증서에는 주체 대체 이름 특성(이 값은 Site Recovery Manager Server 호스트의 정규화된 도메인 이름임)이 포함되어야 합니다. 이 값은 Site Recovery Manager Server 쌍의 각 멤버에 대해 서로 다릅니다. 이 이름은 대/소문자를 구분하므로 Site Recovery Manager 설치하는 동안 이름을 지정할 때 소문자를 사용하십시오.
 - openssl CA를 사용 중인 경우 Site Recovery Manager Server 호스트의 정규화된 도메인 이름이 srm1.example.com이면 다음과 같은 행이 포함되도록 openssl 구성 파일을 수정합니다.

```
subjectAltName = DNS: srm1.example.com
```

- Microsoft CA를 사용 중인 경우 주체 대체 이름을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 <http://support.microsoft.com/kb/931351>을 참조하십시오.
- Site Recovery Manager Server와 vCenter Server를 모두 동일한 호스트 시스템에서 실행하는 경우 Site Recovery Manager와 vCenter Server용으로 각각 하나씩, 총 두 개의 인증서를 제공해야 합니다. 각 인증서의 주체 대체 이름 특성은 호스트 시스템의 정규화된 도메인 이름으로 설정되어야 합니다. 따라서 보안 측면에서 Site Recovery Manager Server와 vCenter Server를 서로 다른 호스트 시스템에서 실행하는 것이 좋습니다.
- Site Recovery Manager Server 쌍의 각 멤버가 사용하는 인증서에는 값이 serverAuth, clientAuth인 extendedKeyUsage 또는 enhancedKeyUsage 특성이 포함되어야 합니다. openssl CA를 사용 중인 경우 다음과 같은 행이 포함되도록 openssl 구성 파일을 수정합니다.

```
extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth
```

- Site Recovery Manager 인증서 암호는 31자를 초과하면 안 됩니다.
- Site Recovery Manager 인증서 키 길이는 최소 2048비트여야 합니다.
- Site Recovery Manager는 MD5RSA 및 SHA1RSA 서명 알고리즘을 사용하는 인증서를 허용하지만 이러한 인증서는 권장되지 않습니다. SHA256RSA나 보다 강력한 서명 알고리즘을 사용하십시오.

vSphere Web Client 에 신뢰할 수 있는 CA 인증서 제공

vCenter Server와 Site Recovery Manager 간 인증을 위해 CA(인증 기관)에서 서명한 사용자 지정 인증서를 사용하는 경우, 서명 CA의 인증서를 vSphere Web Client 서비스가 실행되고 있는 호스트 시스템에 복사해야 합니다.

각 사이트의 vSphere Web Client 서비스에는 원격 사이트의 vCenter Server에 대한 서명 CA의 인증서가 필요합니다. 다른 CA를 사용하여 Site Recovery Manager 인증서에 서명하는 경우, 각 사이트의 vSphere Web Client 서비스에는 원격 사이트에 대한 클라이언트 연결을 인증할 수 있도록 양쪽 사이트의 Site Recovery Manager에 대한 서명 CA의 인증서가 필요합니다. 서명 CA의 인증서를 각 사이트의 vSphere Web Client 서비스에 제공하지 않으면 Site Recovery Manager의 설치와 업그레이드는 성공하지만 쌍 구성은 실패합니다.

필수 조건

vCenter Server와 Site Recovery Manager 간 인증을 위해 CA에서 서명한 사용자 지정 인증서를 가지고 있는지 확인합니다. 자동 생성된 인증서를 사용하는 경우에는 인증서를 vSphere Web Client 서비스가 실행되고 있는 호스트 시스템에 복사할 필요가 없습니다.

프로시저

- 1 사이트에 대한 vSphere Web Client 서비스가 실행 중인 호스트 시스템에 로그인합니다.
- 2 원격 vCenter Server에 대한 서명 CA의 인증서를 vSphere Web Client 호스트 시스템의 SSL 신뢰 저장소에 복사합니다.

예를 들어, 사이트 A의 vSphere Web Client 호스트 시스템에 로그인했다면 사이트 B의 vCenter Server에 대한 서명 CA의 인증서를 사이트 A의 SSL 신뢰 저장소에 복사합니다.

설치 유형	SSL 신뢰 저장소 위치
Windows에서 실행 중인 vCenter Server 및 vSphere Web Client	%ALLUSERSPROFILE%\VMware\SSL
Linux에서 실행 중인 vCenter Server 가상 장치	/etc/ssl/certs

- 3 (선택 사항) 다른 CA를 사용하여 Site Recovery Manager 인증서에 서명하는 경우, 로컬 및 원격 Site Recovery Manager 인스턴스에 대한 서명 CA의 인증서를 vSphere Web Client 호스트 시스템의 SSL 신뢰 저장소에 복사합니다.

예를 들어, 사이트 A의 vSphere Web Client 호스트 시스템에 로그인했다면 사이트 A와 B 모두의 Site Recovery Manager 인스턴스에 대한 서명 CA의 인증서를 사이트 A의 SSL 신뢰 저장소에 복사합니다.

설치 유형	SSL 신뢰 저장소 위치
Windows에서 실행 중인 vCenter Server 및 vSphere Web Client	%ALLUSERSPROFILE%\VMware\SSL
Linux에서 실행 중인 vCenter Server 가상 장치	/etc/ssl/certs

- 4 vSphere Web Client 서비스를 다시 시작합니다.
- 5 사이트 쌍의 다른 사이트에 대해서도 단계 1 ~ 단계 4를 반복합니다.

예를 들어, 사이트 A의 vCenter Server에 대한 서명 CA의 인증서 그리고 선택적으로 사이트 A와 B 모두의 Site Recovery Manager 인스턴스에 대한 서명 CA의 인증서를 사이트 B의 SSL 신뢰 저장소에 복사합니다.

Site Recovery Manager 설치

보호된 사이트와 복구 사이트 양쪽에 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치해야 합니다.

Site Recovery Manager를 사용하려면 Site Recovery Manager Server를 설치하기 전에 각 사이트에 적절한 버전의 vCenter Server 인스턴스가 설치되어 있어야 합니다.

Site Recovery Manager 설치 관리자는 설치 작업 중 이 vCenter Server 인스턴스에 연결할 수 있어야 합니다. vCenter Server 및 Site Recovery Manager의 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스

(<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vCenter Server 요구 사항을 참조하십시오.

Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치하면 vSphere Web Client에 Site Recovery Manager 플러그인이 나타납니다. 보호된 사이트 및 복구 사이트에 설치된 vCenter Server 인스턴스를 지원하는 vSphere Web Client에서 이 Site Recovery Manager 플러그인을 사용하여 Site Recovery Manager를 구성하고 관리할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 5.8은 Windows용 vSphere Client를 지원하지 않습니다.

프로시저

1 Site Recovery Manager Server 설치 필수 구성 요소

Site Recovery Manager Server를 설치하기 전에 몇 가지 작업을 수행하고 특정 정보를 준비해야 합니다.

2 Site Recovery Manager Server 설치

보호된 사이트와 복구 사이트에 Site Recovery Manager Server를 설치해야 합니다.

3 보호된 사이트 및 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스 연결

Site Recovery Manager를 사용하려면 먼저 보호된 사이트와 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 연결해야 합니다. 사이트는 서로 인증해야 합니다. 이를 사이트 쌍 구성이라고 합니다.

4 원격 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 클라이언트 연결 설정

Site Recovery Manager Server 인스턴스에 연결한 후에는 vSphere Web Client의 Site Recovery Manager 인터페이스에서 원격 Site Recovery Manager Server로 연결을 설정해야 합니다.

5 Site Recovery Manager 라이선스 키 설치

Site Recovery Manager Server가 작동하려면 라이선스 키가 필요합니다.

Site Recovery Manager를 설치한 후에는 최대한 빨리 Site Recovery Manager 라이선스 키를 설치하십시오.

6 (선택 사항) Site Recovery Manager Server 설치 수정

Site Recovery Manager Server를 설치할 때 제공한 정보 중 일부를 변경하려면 수정 모드에서 Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하면 됩니다.

7 (선택 사항) Site Recovery Manager Server 설치 복구

Site Recovery Manager 설치 관리자를 복구 모드로 실행하여 Site Recovery Manager Server 설치를 복구할 수 있습니다.

8 Site Recovery Manager Server가 시작되지 않음

Site Recovery Manager를 실행하려면 다른 서비스가 필요합니다. 이러한 서비스 중 하나가 실행 중이지 않으면 Site Recovery Manager Server가 시작되지 않습니다.

9 동일한 버전의 Site Recovery Manager 제거 및 다시 설치

동일한 버전의 Site Recovery Manager를 제거한 다음 다시 설치하는 경우

Site Recovery Manager 설치를 재구성하기 위한 특정 작업을 수행해야 합니다.

Site Recovery Manager를 제거할 때 데이터베이스 콘텐츠를 유지한 다음 새로운 설치를 기존 데이터베이스에 연결한 경우에도 이러한 작업을 수행해야 합니다.

10 호환되지 않는 버전의 vSphere Replication 등록 취소

Site Recovery Manager 5.8에는 vSphere Replication 5.8이 필요합니다.

Site Recovery Manager 설치 관리자는 호환되지 않는 버전의 vSphere Replication을 감지하는 경우 중지됩니다.

Site Recovery Manager Server 설치 필수 구성 요소

Site Recovery Manager Server를 설치하기 전에 몇 가지 작업을 수행하고 특정 정보를 준비해야 합니다.

- 적절한 버전의 vCenter Server를 설치하십시오. 이 릴리스의 Site Recovery Manager에는 vSphere Web Client가 필요합니다. vCenter Server 및 Site Recovery Manager의 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 (<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vCenter Server 요구 사항을 참조하십시오.
- 내장형 Site Recovery Manager 데이터베이스를 사용하지 않는 경우에는 Site Recovery Manager 데이터베이스 서비스를 구성하고 시작한 후에 Site Recovery Manager Server를 설치하십시오. [3장 Site Recovery Manager 데이터베이스 만들기](#)를 참조하십시오.

- 내장형 Site Recovery Manager 데이터베이스를 사용하지 않으면 Site Recovery Manager에는 64비트 ODBC(Open Database Connectivity)에 대한 DSN(데이터베이스 소스 이름)이 필요합니다. Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하기 전에 ODBC 시스템 DSN을 생성하거나, 설치 프로세스 중에 DSN을 생성할 수 있습니다. ODBC 시스템 DSN 생성에 대한 자세한 내용은 [Site Recovery Manager에 대한 ODBC 시스템 DSN 생성](#)을 참조하십시오. 내장형 Site Recovery Manager 데이터베이스를 사용하는 경우에는 Site Recovery Manager 설치 관리자가 필요한 DSN을 생성합니다.
- Site Recovery Manager 설치 파일을 Site Recovery Manager를 설치할 시스템의 폴더로 다운로드합니다.
- Site Recovery Manager Server를 설치할 Windows 시스템에서 보류 중인 재부팅이 없는지 확인합니다. Windows 업데이트 자동 설치를 포함하여, 실행 중인 다른 설치 작업이 없는지 확인합니다. 재부팅이 보류 중이거나 설치 작업이 실행 중이면 Site Recovery Manager Server 또는 내장형 Site Recovery Manager 데이터베이스의 설치가 실패할 수 있습니다.
- Site Recovery Manager를 vSphere Replication과 함께 사용하려면 보호된 사이트와 복구 사이트 양쪽에 적합한 버전의 vSphere Replication을 먼저 배포한 후 Site Recovery Manager Server를 설치하십시오. Site Recovery Manager 설치 관리자는 설치 중 vSphere Replication의 버전을 확인하여 호환되지 않는 버전이 감지되면 설치를 중단합니다. Site Recovery Manager Server를 설치한 후 vSphere Replication을 설치하면 이 확인 작업이 수행되지 않아 버전이 호환되지 않을 수 있습니다. Site Recovery Manager와 vSphere Replication의 버전이 서로 호환되지 않으면 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다. vSphere Replication 및 Site Recovery Manager의 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 (<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vSphere Replication 요구 사항을 참조하십시오.
- 기존 vSphere Replication 장치가 사이트에 있는 경우에는 올바른 버전으로 업그레이드하거나 두 vCenter Server 인스턴스에서 등록을 취소한 후에 Site Recovery Manager를 설치해야 합니다. Site Recovery Manager와 vSphere Replication의 버전이 서로 호환되지 않으면 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다. [호환되지 않는 버전의 vSphere Replication 등록 취소](#)를 참조하십시오.
- Site Recovery Manager 설치와 실행에 사용하는 사용자 계정은 로컬 관리자 그룹의 멤버여야 합니다. 지정된 사용자 계정으로 실행하도록 Site Recovery Manager 서비스를 구성할 수 있습니다. 이 계정은 Site Recovery Manager를 설치할 시스템의 관리자 그룹에 속한 로컬 사용자 또는 도메인 사용자일 수 있습니다.
- 인증서 기반 인증을 사용하는 경우 적절한 인증서 파일이 있어야 합니다. 반드시 두 사이트에 동일한 유형의 인증서를 사용해야 합니다. [4장 Site Recovery Manager 인증 및 Site Recovery Manager에서 신뢰할 수 있는 SSL 인증서 사용 시 요구 사항 항목](#)을 참조하십시오.
- 인증서 기반의 인증을 사용하는 경우에는 각 사이트의 vSphere Web Client 서비스에 대한 원격 사이트의 인증서를 제공하십시오. [vSphere Web Client에 신뢰할 수 있는 CA 인증서 제공](#)를 참조하십시오.

- 다음 정보를 준비해야 합니다.
 - 사이트의 vCenter Server 인스턴스의 FQDN(정규화된 도메인 이름) 또는 IP 주소. 이 서버는 Site Recovery Manager가 설치되는 동안 반드시 실행 중이어야 하며 액세스가 가능해야 합니다. 나중에 Site Recovery Manager 사이트를 쌍으로 구성할 때는 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 연결하는 데 사용하는 주소 형식을 사용해야 합니다. FQDN을 사용하는 것이 좋지만 전역에서 가능하지 않은 경우에는 모든 경우에 IP 주소를 사용하십시오.
 - vCenter Server 관리자 계정의 사용자 이름 및 암호.
 - 내장형 데이터베이스를 사용하지 않는 경우 Site Recovery Manager 데이터베이스에 사용할 사용자 이름과 암호.

Site Recovery Manager Server 설치

보호된 사이트와 복구 사이트에 Site Recovery Manager Server를 설치해야 합니다.

양쪽 사이트에 동일한 버전의 Site Recovery Manager Server와 vCenter Server를 설치해야 합니다. 두 사이트에 Site Recovery Manager 또는 vCenter Server 버전을 서로 다르게 혼용할 수 없습니다.

보호할 가상 시스템 수가 적은 환경의 경우 동일한 시스템에서 Site Recovery Manager Server와 vCenter Server를 실행할 수 있습니다. Site Recovery Manager와 vCenter Server의 최대 제한에 도달한 환경의 경우 vCenter Server가 설치된 시스템과 다른 시스템에 Site Recovery Manager Server를 설치해야 합니다. Site Recovery Manager Server 및 vCenter Server가 동일한 시스템에 설치된 경우에는 대규모 환경보다 관리 작업을 수행하기가 더 까다로울 수 있습니다.

기존에 설치된 Site Recovery Manager를 업그레이드하는 경우에는 [6장 Site Recovery Manager 업그레이드](#) 항목을 참조하십시오.

공유 복구 사이트 구성으로 Site Recovery Manager를 설치하는 경우에는 [8장 공유 복구 사이트에 사용할 Site Recovery Manager 설치](#) 항목을 참조하십시오.

필수 조건

- Site Recovery Manager가 작동하려면 적절한 버전의 vCenter Server가 설치되어 있어야 합니다. vCenter Server 및 Site Recovery Manager의 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>에 게시된 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스에서 vCenter Server 요구 사항을 참조하십시오.
- 작업을 수행하고 [Site Recovery Manager Server 설치 필수 구성 요소](#)에 나열된 필수 정보를 확보했는지 확인합니다.
- 통합 Windows 인증을 사용하여 SQL Server 데이터베이스를 Site Recovery Manager 데이터베이스로 사용하는 경우, Site Recovery Manager Server 설치 시에는 SQL Server용 통합 Windows 인증 DSN(데이터 소스 이름)을 만들 때 사용한 것과 동일한 사용자 계정을 사용하거나 권한이 동일한 계정을 사용해야 합니다.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager 설치 관리자를 두 번 클릭하고, 설치 언어를 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.
- 2 설치 관리자의 안내 메시지에 따라 라이선스 계약에 동의하고 설치 필수 구성 요소를 충족했는지 확인합니다.
- 3 Site Recovery Manager Server의 설치 위치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

- 기본 대상 폴더를 그대로 유지합니다.
- 대상 폴더를 변경하려면 **변경**을 클릭하고 대상 볼륨을 선택합니다.

Site Recovery Manager의 기본 설치 폴더는 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager입니다. 다른 폴더를 사용하는 경우 경로 이름은 끝 슬래시를 포함하여 120자를 초과할 수 없고 ASCII 문자만 포함해야 합니다.

- 4 Site Recovery Manager를 설치하는 사이트의 vCenter Server 인스턴스에 대한 정보를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	작업
vCenter Server 주소	vCenter Server의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다. 호스트 이름은 소문자로 입력합니다. 설치가 완료된 후 보호된 사이트와 복구된 사이트 간의 연결을 구성할 때는 대/소문자가 비교될 수 있으므로 이 호스트 이름 또는 IP 주소를 여기에서 입력한 것과 정확히 동일하게 입력하십시오. 중요 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 연결하는 데 사용하는 주소 형식을 기록해두십시오. 나중에 Site Recovery Manager 사이트를 쌍으로 구성할 때 이와 동일한 주소 형식을 사용해야 합니다. IP 주소를 사용하여 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 연결하는 경우, Site Recovery Manager 사이트를 쌍으로 구성할 때 이 IP 주소를 사용해야 합니다. 인증서 기반 인증을 사용하는 경우 Site Recovery Manager Server의 주소가 Site Recovery Manager 인증서의 SAN(주체 대체 이름) 값과 동일해야 합니다. 일반적으로 이것은 Site Recovery Manager Server 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
vCenter Server 포트	기본값을 그대로 사용하거나, vCenter Server에서 다른 포트를 사용하는 경우 새 값을 입력합니다.
vCenter Server 사용자 이름	지정된 vCenter Server 인스턴스의 관리자 사용자 이름을 입력합니다. 자동 생성된 인증서를 사용하는 경우 Site Recovery Manager Server는 Site Recovery Manager에 연결할 때마다, 여기서 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 vCenter Server에 대해 인증합니다. 사용자 지정 인증서를 사용하는 경우 Site Recovery Manager 설치 관리자만 설치 과정 중에 이 계정을 사용하여 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 등록합니다.
vCenter Server 암호	지정된 사용자 이름의 암호를 입력합니다. 암호 텍스트 상자는 비워 둘 수 없습니다.

- 5 (선택 사항) 자격 증명 기반 인증을 사용하는 경우 vCenter Server 인증서를 확인하고 **예**를 클릭하여 인증서를 수락합니다.

인증서 기반 인증을 사용하는 경우에는 인증서를 수락하라는 메시지가 표시되지 않습니다.

6 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 등록하는 데 필요한 정보를 입력하고 다음을 클릭합니다.

옵션	설명
로컬 사이트 이름	이 Site Recovery Manager 사이트의 이름으로서, Site Recovery Manager 인터페이스에 나타납니다. 추천 이름이 생성되지만 원하는 이름을 입력할 수 있습니다. 이 사이트와 쌍을 이룰 다른 Site Recovery Manager 사이트에 사용하는 이름과 달라야 합니다.
관리자 e-메일	Site Recovery Manager 관리자의 e-메일 주소입니다. 표준 vCenter Server 경보를 사용하여 Site Recovery Manager 이벤트의 e-메일 알림을 구성하더라도 이 정보는 필수입니다.
로컬 호스트	로컬 호스트의 이름 또는 IP 주소입니다. Site Recovery Manager 설치 관리자가 이 값을 가져옵니다. 값이 올바르지 않은 경우에만 변경하십시오. 예를 들어 로컬 호스트에 두 개 이상의 네트워크 인터페이스가 있는데 Site Recovery Manager 설치 관리자가 감지한 인터페이스가 사용하려는 인터페이스가 아닌 경우가 있을 수 있습니다. 인증서 기반 인증을 사용하는 경우 로컬 호스트 값은 제공된 인증서의 SAN 값과 동일해야 합니다. 일반적으로 이것은 Site Recovery Manager Server 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
수신기 포트	사용할 SOAP 및 HTTP 포트 번호입니다.
API 수신기 포트	사용할 API 클라이언트의 SOAP 포트 번호입니다.

Site Recovery Manager 설치 관리자는 수신기 포트에 대한 기본값을 제공합니다. 기본값으로 인해 충돌이 발생하는 경우가 아니라면 기본값을 변경하지 마십시오.

7 기본 Site Recovery Manager 플러그인 식별자를 선택하거나 이 Site Recovery Manager Server 쌍에 사용할 플러그인 식별자를 만들고 다음을 클릭합니다.

공유 복구 사이트 구성으로 Site Recovery Manager를 설치하면 여러 개의 보호된 사이트를 단일 복구 사이트에 복구할 수 있습니다.

옵션	설명						
기본 SRM 플러그인 식별자	보호된 사이트와 복구 사이트가 각각 하나씩 있는 표준 구성으로 Site Recovery Manager를 설치합니다.						
사용자 지정 SRM 플러그인 식별자	여러 개의 보호된 사이트와 하나의 복구 사이트가 있는 공유 복구 사이트 구성에 Site Recovery Manager를 설치합니다. 플러그인 식별자의 세부 정보를 입력합니다.						
	<table border="0"> <tr> <td>플러그인 ID</td> <td>고유 식별자입니다. 보호된 사이트와 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 동일한 식별자를 할당해야 합니다.</td> </tr> <tr> <td>조직</td> <td>이 Site Recovery Manager Server 쌍이 속할 조직의 이름입니다. 이 이름은 특히 다수의 조직이 공유 복구 사이트를 사용하는 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager Server 쌍을 식별하는 데 도움이 됩니다.</td> </tr> <tr> <td>설명</td> <td>이 Site Recovery Manager Server 쌍에 대한 설명(선택 사항)입니다.</td> </tr> </table>	플러그인 ID	고유 식별자입니다. 보호된 사이트와 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 동일한 식별자를 할당해야 합니다.	조직	이 Site Recovery Manager Server 쌍이 속할 조직의 이름입니다. 이 이름은 특히 다수의 조직이 공유 복구 사이트를 사용하는 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager Server 쌍을 식별하는 데 도움이 됩니다.	설명	이 Site Recovery Manager Server 쌍에 대한 설명(선택 사항)입니다.
플러그인 ID	고유 식별자입니다. 보호된 사이트와 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 동일한 식별자를 할당해야 합니다.						
조직	이 Site Recovery Manager Server 쌍이 속할 조직의 이름입니다. 이 이름은 특히 다수의 조직이 공유 복구 사이트를 사용하는 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager Server 쌍을 식별하는 데 도움이 됩니다.						
설명	이 Site Recovery Manager Server 쌍에 대한 설명(선택 사항)입니다.						

8 인증 방법을 선택하고 다음을 클릭합니다.

중요 반드시 두 사이트에 동일한 인증 방식을 사용해야 합니다. 한 사이트에서는 자격 증명 기반 인증을 사용하고 다른 사이트에서는 인증서 기반 인증을 사용하려 할 경우에는 사이트 쌍이 구성되지 않습니다.

옵션	설명
자동 생성된 인증서와 함께 자격 증명 기반 인증을 사용하여 vCenter Server 인증	<ul style="list-style-type: none"> a 자동으로 인증서 생성을 선택하고 다음을 클릭합니다. b 조직 및 조직 구성 단위에 대한 텍스트 값(일반적으로 회사 이름과 회사 내 그룹의 이름)을 입력합니다. c 다음을 클릭합니다.
사용자 지정 인증서를 사용하여 vCenter Server 인증	<ul style="list-style-type: none"> a 인증서 파일 로드를 선택하고 다음을 클릭합니다. b 찾아보기를 클릭하고 인증서 파일이 있는 위치로 이동한 후 열기를 클릭합니다. 인증서 파일은 인증서와 일치하는 하나의 개인 키와 하나의 인증서를 포함해야 합니다. c 인증서 암호를 입력합니다. d 다음을 클릭합니다.

9 내장형 데이터베이스 또는 사용자 지정 데이터베이스 중에서 사용할 데이터베이스를 선택하고 다음을 클릭합니다.

옵션	설명
내장형 데이터베이스 서버를 사용합니다.	Site Recovery Manager는 최소 구성으로 사용할 수 있는 기본 vPostgres 데이터베이스를 제공합니다.
사용자 지정 데이터베이스 서버 사용	드롭다운 메뉴에서 기존 64비트 DSN을 선택합니다. 또한 DSN 설정 을 클릭하여 Windows 64비트 ODBC 관리자 도구를 시작해서 기존 DSN을 보거나, Site Recovery Manager 데이터베이스용 새 64비트 시스템 DSN을 생성할 수 있습니다.

10 Site Recovery Manager 데이터베이스 구성 정보를 입력하고 다음을 클릭합니다.

옵션	작업
데이터 소스 이름	<ul style="list-style-type: none"> ■ Site Recovery Manager 설치 관리자가 내장형 데이터베이스를 생성할 때 함께 생성하는 DSN의 이름을 입력합니다. 내장형 데이터베이스 DSN에는 영숫자와 밑줄만 사용할 수 있습니다. ■ 사용자 지정 데이터베이스를 사용하는 경우에는 해당 데이터베이스용 DSN을 선택합니다.
데이터베이스 사용자 이름	<ul style="list-style-type: none"> ■ Site Recovery Manager 설치 관리자가 내장형 데이터베이스를 생성할 때 함께 생성하는 데이터베이스 사용자 계정의 사용자 이름을 입력합니다. 내장형 데이터베이스 사용자 이름에는 영숫자(소문자)와 밑줄만 사용할 수 있습니다. ■ 사용자 지정 데이터베이스에 사용할 기존 데이터베이스 사용자 계정의 사용자 이름을 입력합니다. Windows 통합 인증으로 SQL Server를 사용하는 경우에는 이 옵션은 사용할 수 없게 됩니다. 이 경우 Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하는 사용자 계정의 자격 증명이 SQL Server 인증에 사용됩니다. 이 계정은 또한 Site Recovery Manager와 데이터베이스의 연결의 보장하기 위해 Site Recovery Manager 서비스를 실행하는 데 사용됩니다.

옵션	작업
데이터베이스 암호	<ul style="list-style-type: none"> Site Recovery Manager 설치 관리자가 내장형 데이터베이스를 생성할 때 함께 생성할 데이터베이스 사용자 계정의 암호를 입력합니다. 이 암호에는 공백, 따옴표, 백슬래시 또는 확장 ASCII 문자를 사용할 수 없습니다. 사용자 지정 데이터베이스에 사용할 기존 데이터베이스 사용자 계정의 암호를 입력합니다.
데이터베이스 포트	이 옵션은 내장형 데이터베이스 서버를 사용합니다. 를 선택했을 때만 표시됩니다. 기본 포트 번호를 그대로 두거나, 기본 포트 번호가 이미 사용 중인 경우에는 새 포트 번호를 입력합니다.
연결 수	초기 연결 풀 크기를 입력합니다. 모든 연결이 사용 중이어서 새 연결이 필요한 경우 허용된 최대 연결 수를 초과하지 않는 한, 연결이 생성됩니다. Site Recovery Manager가 풀의 연결을 사용하는 편이 새로 만드는 경우보다 빠릅니다. 대부분의 경우 이 설정을 변경할 필요가 없습니다. 이 설정을 변경하기 전에 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
최대 연결 수	동시에 열 수 있는 최대 데이터베이스 연결 수를 입력합니다. 데이터베이스 관리자가 데이터베이스가 연 상태로 유지할 수 있는 연결 수를 제한한 경우 이 값은 해당 값을 초과할 수 없습니다. 대부분의 경우 이 설정을 변경할 필요가 없습니다. 이 설정을 변경하기 전에 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.

11 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행할 사용자 계정을 선택합니다.

- 로컬 시스템 계정으로 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행하려면 **로컬 시스템 계정 사용**을 선택합니다.
- 다른 사용자 계정으로 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행하려면 기존 LDAP 사용자 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 여기에는 기본 관리자 그룹에 속한 로컬 사용자를 포함하여 모든 사용자 계정이 해당됩니다.

통합 Windows 인증으로 SQL Server 데이터베이스를 사용하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 경우 Site Recovery Manager Server 서비스는 Site Recovery Manager 설치를 위해 사용하는 계정으로 실행됩니다.

12 설치를 클릭합니다.

13 설치가 끝나면 마침을 클릭합니다.

14 복구 사이트에서 단계 1 단계부터 단계 13 단계까지 반복합니다.

보호된 사이트 및 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스 연결

Site Recovery Manager를 사용하려면 먼저 보호된 사이트와 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 연결해야 합니다. 사이트는 서로 인증해야 합니다. 이를 사이트 쌍 구성이라고 합니다.

중요 반드시 두 사이트에 동일한 인증 방식을 사용해야 합니다. 한 사이트에서는 자격 증명 기반 인증을 사용하고 다른 사이트에서는 인증서 기반 인증을 사용하려 할 경우에는 사이트 쌍이 구성되지 않습니다.

필수 조건

- 보호된 사이트와 복구 사이트에 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치했는지 확인합니다.
- Site Recovery Manager Server를 설치할 때 기본 플러그인 ID를 선택하지 않았다면 동일한 사용자 지정 플러그인 ID를 각 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 할당했을 것입니다.
- 인증서 기반의 인증을 사용하는 경우에는 각 사이트의 vSphere Web Client 서비스에 대한 원격 사이트의 인증서를 제공하십시오. [vSphere Web Client에 신뢰할 수 있는 CA 인증서 제공](#)을 참조하십시오.

프로시저

- 1 사이트 중 하나에서 vSphere Web Client에 연결하고, **사이트 복구 > 사이트**를 선택합니다.
- 2 **개체** 탭에서 사이트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **쌍으로 구성된 사이트**를 선택합니다.
- 3 원격 사이트의 vCenter Server 인스턴스 세부 정보를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

옵션	작업
vCenter Server	원격 사이트의 vCenter Server 인스턴스 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. 해당 사이트에 Site Recovery Manager Server를 설치할 때 사용한 것과 동일한 vCenter Server 주소 형식을 사용해야 합니다. Site Recovery Manager Server를 설치할 때 IP 주소를 사용한 경우 Site Recovery Manager 사이트와 쌍을 이루도록 원격 사이트에 대해 IP 주소를 사용하십시오. Site Recovery Manager Server를 설치할 때 호스트 이름을 입력한 경우 동일한 호스트 이름을 사용하여 사이트를 쌍으로 구성합니다.
포트	원격 사이트에 처음 연결할 때에는 포트 80이 사용됩니다. 초기 HTTP 연결이 이루어진 후 두 사이트는 후속 연결을 위해 SSL 연결을 설정합니다. vCenter Server가 다른 포트를 사용한 경우에만 이 설정을 변경합니다.
사용자 이름	지정된 vCenter Server 인스턴스의 관리자 사용자 이름을 입력합니다. 인증에 자동 생성된 인증서를 사용할 경우에만 이 정보가 필요합니다.
암호	지정된 사용자 이름의 암호를 입력합니다. 인증에 자동 생성된 인증서를 사용할 경우에만 이 정보가 필요합니다.

원격 사이트가 **개체** 탭에 표시됩니다.

보호된 사이트와 복구 사이트가 연결되어 있습니다.

원격 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 클라이언트 연결 설정

Site Recovery Manager Server 인스턴스에 연결한 후에는 vSphere Web Client의 Site Recovery Manager 인터페이스에서 원격 Site Recovery Manager Server로 연결을 설정해야 합니다.

인벤토리 매핑 또는 보호 그룹 생성과 같이 두 사이트 모두에 영향을 주는 작업을 수행하려면 원격 Site Recovery Manager Server에 대한 클라이언트 연결이 필요합니다. 클라이언트 연결을 설정하지 않는 경우 두 사이트 모두에 영향을 주는 작업을 시도하면 Site Recovery Manager에서 원격 사이트에 로그인하라는 메시지를 표시합니다.

필수 조건

보호된 사이트 및 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 연결했습니다.

프로시저

- 1 사이트 중 하나에서 vSphere Web Client에 연결하고, **사이트 복구 > 사이트**를 선택합니다.
- 2 원격 사이트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, **로그인 사이트**를 선택한 다음, 원격 사이트의 vCenter Server에 대한 사용자 이름과 암호를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

Site Recovery Manager 라이선스 키 설치

Site Recovery Manager Server가 작동하려면 라이선스 키가 필요합니다.

Site Recovery Manager를 설치한 후에는 최대한 빨리 Site Recovery Manager 라이선스 키를 설치하십시오.

필수 조건

Site Recovery Manager는 vSphere 라이선싱 인프라를 사용하여 라이선스를 관리합니다. Site Recovery Manager가 양쪽 사이트의 가상 시스템을 보호 및 복구할 수 있도록 충분한 vSphere 라이선스를 보유하고 있어야 합니다.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager가 설치된 vCenter Server 인스턴스에 vSphere Web Client를 연결합니다.
- 2 vSphere Web Client의 **홈** 탭에서 **라이선스**를 클릭합니다.
- 3 **라이선스 키** 탭의 더하기 기호를 클릭합니다.
- 4 **라이선스 키 추가** 텍스트 상자에 Site Recovery Manager 라이선스 키를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
- 5 Site Recovery Manager 라이선스의 세부 정보를 검토하고 **마침**을 클릭합니다.
- 6 **솔루션** 탭을 클릭합니다.
- 7 Site Recovery Manager 사이트를 선택하고 **라이선스 키 할당**을 클릭합니다.

- 8 사용 가능한 라이선스 목록에서 Site Recovery Manager 라이선스 키를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
- 9 **단계 1 ~ 단계 8** 단계를 반복해서 Site Recovery Manager 라이선스 키를 해당되는 모든 vCenter Server 인스턴스에 할당합니다.

(선택 사항) Site Recovery Manager Server 설치 수정

Site Recovery Manager Server를 설치할 때 제공한 정보 중 일부를 변경하려면 수정 모드에서 Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하면 됩니다.

Site Recovery Manager Server를 설치하면 확장할 vCenter Server 인스턴스, Site Recovery Manager 데이터베이스 유형, DSN 및 자격 증명, 인증 유형 등을 포함하여 사용자가 제공하는 여러 값에 설치가 바인딩됩니다. Site Recovery Manager 설치 관리자는 Site Recovery Manager Server를 설치할 때 구성된 특정 값을 변경할 수 있는 수정 모드를 지원합니다.

- vCenter Server 관리자의 사용자 이름 및 암호(Site Recovery Manager를 설치한 후 변경한 경우)
- 인증 유형(인증서 기반 또는 자격 증명 기반)이나 인증 세부 정보 또는 둘 모두.
- Site Recovery Manager 데이터베이스의 사용자 이름, 암호 및 연결 수
- Site Recovery Manager Server 서비스가 실행되는 사용자 계정

설치 관리자의 수정 모드에서는 Site Recovery Manager Server 설치 관리자에 포함된 일부 페이지의 수정된 버전이 표시됩니다. 로컬 사이트 이름, Site Recovery Manager 관리자 e-메일 주소, 로컬 호스트 주소, 수신기 포트 등을 포함하여 호스트 및 관리자 구성 정보는 수정할 수 없습니다. 수정 모드에서 설치 관리자를 수행하는 경우 해당 페이지는 생략됩니다. Site Recovery Manager는 설치 시 제공된 관리자 e-메일 주소를 사용하지 않습니다. 따라서 Site Recovery Manager Server를 설치한 후 Site Recovery Manager 관리자를 변경해도 Site Recovery Manager 작업에 영향을 미치지 않습니다.

주의 인증서를 업데이트하면 지문이 영향을 받고 그에 따라 보호된 사이트와 복구 사이트 간의 연결이 영향을 받을 수 있습니다. 수정 모드에서 설치 관리자를 실행한 후에는 보호된 사이트와 복구 사이트 간의 연결을 확인하십시오. 보호된 사이트와 복구 사이트 간의 연결을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [보호된 사이트 및 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스 연결](#)을 참조하십시오.

Site Recovery Manager를 설치할 때 내장형 데이터베이스를 선택한 경우 외부 데이터베이스를 사용하도록 설치를 수정하거나 그 반대로 수정할 수 없습니다.

필수 조건

- Site Recovery Manager Server에 대한 관리자 권한이 있거나 관리자 그룹의 멤버인지 확인합니다. 변경 작업을 시도하기 전에 Windows UAC(사용자 계정 컨트롤)를 사용하지 않도록 설정하거나 Site Recovery Manager 설치 관리자를 시작할 때 **관리자 권한으로 실행**을 선택합니다.

- 자격 증명 기반 인증 대신 인증서 기반 인증을 사용하도록 Site Recovery Manager 설치를 변경하거나 새 사용자 지정 인증서를 업로드하는 경우 각 사이트의 vSphere Web Client 서비스에 원격 사이트에 대한 인증서를 제공해야 합니다. [vSphere Web Client에 신뢰할 수 있는 CA 인증서 제공](#)을 참조하십시오.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager Server 호스트에 로그인합니다.
- 2 Windows 제어판에서 **프로그램 및 기능**을 엽니다.
- 3 **VMware vCenter Site Recovery Manager** 항목을 선택하고 **변경**을 클릭합니다.
- 4 **다음**을 클릭합니다.
- 5 **수정**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 6 Site Recovery Manager가 확장하는 vCenter Server 인스턴스에 대한 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

자동 생성된 인증서를 사용하는 경우 Site Recovery Manager Server는 Site Recovery Manager에 연결할 때마다, 여기서 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 vCenter Server를 인증합니다. 사용자 지정 인증서를 사용하는 경우 Site Recovery Manager 설치 관리자만 설치 과정 중에 이 계정을 사용하여 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 등록합니다.

설치 관리자의 수정 모드를 사용하여 vCenter Server 주소 또는 포트를 변경할 수 없습니다. **다음**을 클릭하면 설치 관리자는 지정된 vCenter Server 인스턴스에 연결하여 제공된 정보를 확인합니다.

- 7 인증 방법을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	설명
현재 인증 방법을 변경하지 않고 그대로 둡니다.	기존 인증서 사용을 선택합니다. 설치된 인증서가 유효하지 않으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
자격 증명 기반 인증 사용	새 인증서를 생성하려면 자동으로 인증서 생성 을 선택합니다.
인증서 기반 인증 사용	새 인증서를 업로드하려면 PKCS #12 인증서 파일을 사용합니다 를 선택합니다.

기존 인증서 사용을 선택하지 않으면 인증서 위치 또는 조직 및 조직 구성 단위에 사용할 문자열 등과 같은 추가적인 인증 세부 정보를 제공하라는 메시지가 표시됩니다.

- 8 데이터베이스 구성 정보를 제공하거나 변경하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	설명
사용자 이름	지정된 데이터베이스에 유효한 사용자 ID입니다.
암호	지정된 사용자 ID의 암호입니다.
연결 수	초기 연결 풀 크기입니다.
최대 연결 수	동시에 열리는 최대 데이터베이스 연결 수입니다.

9 데이터베이스 콘텐츠를 유지할지 또는 삭제할지 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	설명
기존 데이터 사용	기존 데이터베이스의 내용을 유지합니다.
데이터베이스 다시 만들기	기존 데이터베이스를 덮어쓰고 해당 내용을 삭제합니다.

10 Site Recovery Manager Server 서비스가 실행되는 사용자 계정을 변경하려면 **로컬 시스템 계정 사용** 확인란을 선택하거나 선택 취소하고, **다음**을 클릭합니다.

- **로컬 시스템 계정 사용**을 선택 취소한 경우 유효한 사용자 계정에 대한 사용자 이름과 암호를 제공해야 합니다.
- Windows 통합 인증으로 SQL Server를 사용하는 경우 사용자 이름 텍스트 상자에 설치 관리자를 실행하는 계정의 사용자 이름이 표시되고 이는 수정할 수 없습니다.

11 **설치**를 클릭하여 설치를 수정합니다.

설치 관리자가 요청된 내용을 수정하고 Site Recovery Manager Server를 다시 시작합니다.

12 수정 작업을 마치고 Site Recovery Manager Server가 다시 시작되면 vSphere Web Client에서 보호된 사이트와 복구 사이트 간의 연결 상태를 확인합니다.

13 (선택 사항) 보호된 사이트와 복구 사이트 간의 연결이 끊긴 경우 업데이트한 Site Recovery Manager Server부터 시작하여 연결을 재구성합니다.

(선택 사항) Site Recovery Manager Server 설치 복구

Site Recovery Manager 설치 관리자를 복구 모드로 실행하여 Site Recovery Manager Server 설치를 복구할 수 있습니다.

설치 관리자를 복구 모드로 실행하면 Site Recovery Manager Server 설치에서 누락되거나 손상된 파일, 바로 가기 및 레지스트리 항목이 수정됩니다.

주의 보호된 사이트와 복구 사이트에서 동시에 복구 모드로 Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하지 마십시오.

필수 조건

Site Recovery Manager Server에 대한 관리자 권한이 있거나 관리자 그룹의 멤버인지 확인합니다. 변경 작업을 시도하기 전에 Windows UAC(사용자 계정 컨트롤)를 사용하지 않도록 설정하거나 Site Recovery Manager 설치 관리자를 시작할 때 **관리자 권한으로 실행**을 선택합니다.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager Server 호스트에 로그인합니다.
- 2 Windows 제어판에서 **프로그램 및 기능**을 엽니다.
- 3 **VMware vCenter Site Recovery Manager** 항목을 선택하고 **변경**을 클릭합니다.
- 4 **다음**을 클릭합니다.
- 5 **복구**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

6 설치를 클릭하여 설치를 복구합니다.

설치 관리자가 필요한 항목을 복구하고 Site Recovery Manager Server를 다시 시작합니다.

Site Recovery Manager Server 가 시작되지 않음

Site Recovery Manager를 실행하려면 다른 서비스가 필요합니다. 이러한 서비스 중 하나가 실행 중이지 않으면 Site Recovery Manager Server가 시작되지 않습니다.

문제점

Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하여 Site Recovery Manager를 설치, 복구 또는 수정한 후에 또는 Site Recovery Manager Server를 재부팅한 후에 Site Recovery Manager Server가 시작되지 않거나 시작된 다음 중지됩니다.

원인

vCenter Server가 실행 중이 아니거나, Site Recovery Manager 데이터베이스에 연결할 수 없거나, Site Recovery Manager에 필요한 다른 서비스가 실행 중이 아닐 경우 Site Recovery Manager Server를 시작하지 못할 수 있습니다.

해결 방법

- 1 최신 Site Recovery Manager Server 로그 파일과 Windows 이벤트 뷰어에서 오류를 확인합니다.

대부분의 오류는 Site Recovery Manager Server 로그 파일에 표시됩니다. 기타 오류는 Windows 이벤트 뷰어에 표시될 수 있습니다. 예를 들어 Site Recovery Manager 데이터베이스는 Site Recovery Manager 로깅 서비스가 시작되기 전에 초기화됩니다. 데이터베이스 초기화 중에 오류가 발생하면 해당 오류가 Windows 이벤트 뷰어에 표시됩니다. Windows 이벤트 뷰어에는 인증서 유효성과 관련된 오류도 표시됩니다.

- 2 Site Recovery Manager에서 확장되는 vCenter Server 인스턴스가 실행되고 있는지 확인합니다.

vCenter Server 서비스가 Site Recovery Manager Server에 대해 다른 호스트에서 실행 중이고 vCenter Server 서비스가 중지되는 경우 Site Recovery Manager Server가 성공적으로 시작되었다가 잠시 후 바로 중지됩니다.

- 3 Site Recovery Manager 데이터베이스 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

내장된 데이터베이스를 사용하는 경우 VMware Postgres 서비스가 실행 중인지 확인합니다. 외부 데이터베이스를 사용하는 경우 적절한 SQL Server 또는 Oracle Server 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

- 4 Site Recovery Manager Server를 설치한 시스템에 로그인합니다.

- 5 Site Recovery Manager가 vCenter Server에 연결할 수 있는지 확인합니다.

- a Windows 제어판에서 **프로그램 및 기능**을 엽니다.
- b **VMware vCenter Site Recovery Manager** 항목을 선택하고 **변경**을 클릭합니다.
- c **다음**을 클릭합니다.

- d **수정**을 선택합니다.
 - e vCenter Server의 주소가 올바른지 확인합니다.
vCenter Server 시스템이 정적 주소 대신 DHCP를 사용하는 경우와 같이 Site Recovery Manager 설치 이후 vCenter Server 주소가 변경되었다면 Site Recovery Manager를 제거하고 다시 설치한 다음 재구성하십시오.
 - f vCenter Server 암호를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
Site Recovery Manager 설치 이후 vCenter Server 암호가 변경된 경우 새 암호를 입력합니다.
 - g **기존 인증서 사용**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
 - h Site Recovery Manager 데이터베이스에 대한 자격 증명이 올바른지 확인합니다.
 - i Site Recovery Manager 데이터베이스가 충분한 연결 수를 허용하는지 확인합니다.
Site Recovery Manager 로그에 GetConnection: 사용 가능한 연결을 기다리는 중 메시지가 포함된 경우 최대 데이터베이스 연결 수를 늘립니다. 이러한 설정을 변경하기 전에 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
 - j **다음**을 클릭합니다.
데이터베이스 연결에 실패한 경우 Site Recovery Manager 설치 관리자를 닫고 **단계 6** 항목으로 이동합니다.
 - k **기존 데이터 사용**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
 - l Site Recovery Manager 서비스에 대한 사용자 계정이 올바른지 확인하고, **다음**을 클릭합니다.
로컬 시스템 계정 외의 다른 계정을 사용할 경우 사용자 이름 및 암호가 올바른지 확인합니다.
 - m **설치**를 클릭하여 Site Recovery Manager 구성을 업데이트하거나, 변경한 내용이 없을 경우 **취소**를 클릭합니다.
- 6** Site Recovery Manager가 Site Recovery Manager 데이터베이스에 연결할 수 있는지 확인합니다.
- a Windows ODBC 데이터 원본 관리자 유틸리티인 C:\Windows\System32\odbcad32.exe를 엽니다.
 - b Site Recovery Manager에 대한 시스템 DSN을 선택하고 **구성**을 클릭합니다.
 - c 데이터베이스 설정을 확인합니다.
 - Site Recovery Manager가 올바른 데이터베이스 서버로 연결을 시도하는지 확인합니다.
 - Site Recovery Manager 데이터베이스에 대한 로그인 자격 증명이 올바른지 확인합니다.
 - 인증 방법이 올바른지 확인합니다.

- d **데이터 원본 테스트**를 클릭합니다.
연결이 올바르게 구성된 경우 **ODBC 데이터 원본 테스트** 창에 긍정적 결과가 표시됩니다.
 - e 연결 테스트에 실패하면 데이터베이스 공급자에서 제공한 관리 소프트웨어를 사용하여 Site Recovery Manager 데이터베이스를 재구성합니다.
- 7 Windows Server Manager 유틸리티를 열고 **구성 > 서비스**를 선택합니다.
 - 8 Site Recovery Manager에 필요한 서비스가 실행 중인지 확인합니다.
 - Windows Server
 - Windows 워크스태이션
 - 보호된 스토리지
 - 9 Windows Server Manager 유틸리티에서 **VMware vCenter Site Recovery Manager Server** 서비스를 선택하고 **시작** 또는 **다시 시작**을 클릭합니다.

동일한 버전의 Site Recovery Manager 제거 및 다시 설치

동일한 버전의 Site Recovery Manager를 제거한 다음 다시 설치하는 경우 Site Recovery Manager 설치를 재구성하기 위한 특정 작업을 수행해야 합니다. Site Recovery Manager를 제거할 때 데이터베이스 콘텐츠를 유지한 다음 새로운 설치를 기존 데이터베이스에 연결한 경우에도 이러한 작업을 수행해야 합니다.

이전 설치에서 고급 설정을 구성한 경우 동일한 버전의 Site Recovery Manager를 제거한 다음 다시 설치하면 이러한 고급 설정이 유지되지 않습니다. 이는 설계상 의도된 동작입니다.

프로시저

- 1 (선택 사항) 기존 설치에서 고급 설정을 구성한 경우 해당 고급 설정을 기록해 둡니다.
vSphere Web Client의 **사이트 복구 > 사이트 > 사이트 > 관리 > 고급 설정**에서 고급 설정을 구성합니다.
- 2 데이터를 삭제하지 않고 Site Recovery Manager를 제거합니다.
- 3 Site Recovery Manager를 다시 설치합니다.
다시 설치하는 동안 Site Recovery Manager를 이전 설치와 동일한 vCenter Server 인스턴스와 데이터베이스에 연결합니다.
- 4 사이트 간의 연결을 재구성합니다.
- 5 SRA(스토리지 어레이 관리자)를 재구성하여 SRA 자격 증명을 입력합니다.
- 6 고급 설정을 재구성합니다.

호환되지 않는 버전의 vSphere Replication 등록 취소

Site Recovery Manager 5.8에는 vSphere Replication 5.8이 필요합니다.

Site Recovery Manager 설치 관리자는 호환되지 않는 버전의 vSphere Replication을 감지하는 경우 중지됩니다.

문제점

Site Recovery Manager 5.8을 설치한 후 호환되지 않는 버전의 vSphere Replication을 설치하는 경우 vSphere Replication 버전의 확인이 수행되지 않으며 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다.

원인

호환되지 않는 버전의 Site Recovery Manager 및 vSphere Replication을 실행하면 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다. Site Recovery Manager 설치 관리자가 호환되지 않는 버전의 vSphere Replication을 감지하거나 Site Recovery Manager 5.8을 설치한 후 호환되지 않는 버전의 vSphere Replication을 설치한 경우 vSphere Replication을 업그레이드하거나 vCenter Server에서 등록 취소해야 합니다.

해결 방법

vSphere Replication을 올바른 버전으로 업그레이드할 수 없는 경우 vCenter Server에서 vSphere Replication의 등록을 취소합니다. vCenter Server에서 vSphere Replication의 등록을 취소하는 방법에 대한 자세한 내용은 vSphere Replication 관리의 [vSphere Replication 제거](#) 및 [장치가 삭제된 경우 vCenter Server에서 vSphere Replication 등록 취소](#)를 참조하십시오.

Site Recovery Manager 업그레이드

6

기존 Site Recovery Manager 설치를 업그레이드할 수 있습니다. Site Recovery Manager 업그레이드 프로세스는 Site Recovery Manager 구성에 대한 기존 정보를 유지합니다.

업데이트 릴리스 일정으로 인해 일부 5.1.x 및 5.5.x 릴리스에 대해서는 특정 Site Recovery Manager 5.8.x 업데이트 릴리스로 업그레이드가 지원되지 않습니다. 업그레이드를 수행하기 전에 VMware 제품 상호 운용성 매트릭스 (http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?)에서 **Solution Upgrade Path > VMware vCenter Site Recovery Manager**를 참조하여 지원되는 업그레이드 경로에 대한 정보를 확인하십시오.

중요 Site Recovery Manager 5.0.x에서 Site Recovery Manager 5.8로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다. Site Recovery Manager 5.8로 업그레이드하기 전에 Site Recovery Manager 5.0.x를 Site Recovery Manager 5.5.x 릴리스로 업그레이드합니다. 5.0.x에서 5.5.x로의 업그레이드에 대한 자세한 내용은 Site Recovery Manager 5.5 설명서의 [Site Recovery Manager 업그레이드](#)를 참조하십시오.

Site Recovery Manager Server 인스턴스를 업그레이드하면 vSphere Web Client에 Site Recovery Manager 플러그인이 나타납니다. 보호된 사이트 및 복구 사이트에 설치된 vCenter Server 인스턴스를 지원하는 vSphere Web Client에서 이 Site Recovery Manager 플러그인을 사용하여 Site Recovery Manager를 구성하고 관리할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 5.8은 Windows용 vSphere Client를 지원하지 않습니다.

다른 Site Recovery Manager 릴리스에 대해 지원되는 업그레이드 경로는 해당 릴리스 정보를 참조하십시오. 또는

http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?에서 VMware 제품 상호 운용성 매트릭스의 솔루션 업그레이드 경로 섹션을 참조하십시오.

Site Recovery Manager 5.8로 업그레이드한 후에 Site Recovery Manager 5.1.x 또는 5.5.x로 되돌리려면 [이전 릴리스의 Site Recovery Manager로 복구](#)를 참조하십시오.

- [Site Recovery Manager 업그레이드 시 유지되는 정보](#)
Site Recovery Manager 업그레이드 절차에서는 기존 설치의 정보를 보존합니다.
- [Site Recovery Manager가 지원하는 업그레이드 유형](#)
Site Recovery Manager를 업그레이드하려면 vCenter Server를 업그레이드해야 합니다. Site Recovery Manager는 다른 업그레이드 구성을 지원합니다.

- [vSphere 및 Site Recovery Manager 구성 요소의 업그레이드 순서](#)
Site Recovery Manager를 업그레이드하기 전에 vSphere 환경의 특정 구성 요소를 업그레이드해야 합니다.
- [Site Recovery Manager 업그레이드](#)
Site Recovery Manager를 업그레이드하기 위해 여러 가지 작업을 수행해야 합니다.

Site Recovery Manager 업그레이드 시 유지되는 정보

Site Recovery Manager 업그레이드 절차에서는 기존 설치의 정보를 보존합니다.

Site Recovery Manager는 이전 릴리스에 대해 만든 설정과 구성을 유지합니다.

- 데이터스토어 그룹
- 보호 그룹
- 인벤토리 매핑
- 복구 계획
- 개별 가상 시스템에 대한 IP 사용자 지정
- 사용자 지정 역할 및 해당 멤버 자격
- vSphere의 Site Recovery Manager 개체 사용 권한
- 사용자 지정 경보 및 경보 작업
- 테스트 계획 기록
- 보안 인증서
- 대량 IP 사용자 지정 파일(CSV)

중요 업그레이드하는 동안 Site Recovery Manager는 이전 설치에서 구성한 고급 설정을 유지하지 않습니다. 이는 설계상 의도된 동작입니다. 기본값의 변경이나 성능의 향상으로 인해 이전 버전의 Site Recovery Manager에서 설정한 고급 설정이 새 버전에 필요하지 않거나 새 버전과 호환되지 않을 수 있습니다.

중요 업그레이드하는 동안 Site Recovery Manager는 유효한 상태의 보호 그룹과 복구 계획만 유지합니다. Site Recovery Manager는 유효하지 않은 상태의 보호 그룹이나 복구 계획을 삭제합니다.

Site Recovery Manager 가 지원하는 업그레이드 유형

Site Recovery Manager를 업그레이드하려면 vCenter Server를 업그레이드해야 합니다. Site Recovery Manager는 다른 업그레이드 구성을 지원합니다.

표 6-1. vCenter Server 및 Site Recovery Manager 업그레이드의 유형

업그레이드 유형	설명	지원됨
Site Recovery Manager의 인플레이스 업그레이드	가장 단순한 업그레이드 경로입니다. 이 경로에는 Site Recovery Manager Server 업그레이드 전에 Site Recovery Manager와 연결된 vCenter Server 인스턴스 업그레이드가 포함됩니다. 기존 Site Recovery Manager Server 호스트 시스템에서 새 버전의 Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하고 기존 데이터베이스에 연결합니다.	예
마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager 업그레이드	이 경로에는 Site Recovery Manager Server 업그레이드 전에 Site Recovery Manager와 연결된 vCenter Server 인스턴스 업그레이드가 포함됩니다. Site Recovery Manager 업그레이드의 일부로 Site Recovery Manager를 다른 호스트나 가상 시스템으로 마이그레이션하려면 기존 Site Recovery Manager Server를 중지합니다. 이전 릴리스의 Site Recovery Manager Server를 제거하지 않고 데이터베이스 콘텐츠를 보존해야 합니다. 새 호스트나 가상 시스템에서 새 버전의 Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하고 기존 데이터베이스에 연결합니다.	예
Site Recovery Manager의 마이그레이션을 사용하여 새 vCenter Server 설치	vCenter Server의 새 설치를 생성하고 Site Recovery Manager Server를 이러한 새 vCenter Server 인스턴스로 마이그레이션합니다.	아니요. Site Recovery Manager Server를 vCenter Server의 새 설치로 마이그레이션할 수 없습니다. Site Recovery Manager에는 vCenter Server에 있는 고유한 개체 식별자가 필요하며, 새 vCenter Server 설치를 사용하는 경우 이 식별자를 사용할 수 없습니다. 새 vCenter Server 설치를 사용하려면 새 Site Recovery Manager Server 설치를 생성해야 합니다.

vSphere 및 Site Recovery Manager 구성 요소의 업그레이드 순서

Site Recovery Manager를 업그레이드하기 전에 vSphere 환경의 특정 구성 요소를 업그레이드해야 합니다.

복구 사이트에서 구성 요소를 업그레이드하기 전에 보호된 사이트에서 구성 요소를 업그레이드합니다. 보호된 사이트를 먼저 업그레이드하면 업그레이드 도중 보호된 사이트를 사용할 수 없게 만드는 문제가 발생할 경우 복구 사이트에서 재해 복구를 수행할 수 있습니다. ESXi 호스트는 예외로서 보호된 사이트와 복구 사이트에서 다른 구성 요소를 업그레이드한 후 업그레이드할 수 있습니다.

중요 각 사이트가 다른 사이트의 가상 시스템에 대해 복구 사이트로 작동하는 양방향 보호를 구성한 경우 가장 중요한 사이트를 먼저 업그레이드합니다.

- 1 보호된 사이트에서 vCenter Server 및 vSphere Web Client를 업그레이드합니다.
- 2 vSphere Replication을 사용하는 경우 보호된 사이트에서 vSphere Replication 배포를 업그레이드합니다.
- 3 보호된 사이트에서 Site Recovery Manager Server를 업그레이드합니다.
- 4 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 보호된 사이트에서 SRA(스토리지 복제 어댑터)를 업그레이드합니다.
- 5 복구 사이트에서 vCenter Server 및 vSphere Web Client를 업그레이드합니다.
- 6 vSphere Replication을 사용하는 경우 복구 사이트에서 vSphere Replication 배포를 업그레이드합니다.
- 7 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server를 업그레이드합니다.
- 8 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 복구 사이트에서 SRA(스토리지 복제 어댑터)를 업그레이드합니다.
- 9 Site Recovery Manager 사이트 간의 연결을 확인합니다.
- 10 보호 그룹과 복구 계획이 여전히 유효한지 확인합니다.
- 11 복구 사이트에서 ESXi Server를 업그레이드합니다.
- 12 보호된 사이트에서 ESXi Server를 업그레이드합니다.
- 13 ESXi 호스트의 가상 시스템에서 가상 하드웨어와 VMware Tools를 업그레이드합니다.

Site Recovery Manager 업그레이드

Site Recovery Manager를 업그레이드하기 위해 여러 가지 작업을 수행해야 합니다.

업그레이드 작업을 순서대로 수행해야 합니다. 먼저 보호된 사이트에서 모든 업그레이드 작업을 완료한 다음 복구 사이트에서 작업을 완료합니다.

필수 조건

업데이트 릴리스 일정으로 인해 일부 5.1.x 및 5.5.x 릴리스에 대해서는 특정 Site Recovery Manager 5.8.x 업데이트 릴리스로 업그레이드가 지원되지 않습니다. 업그레이드를 수행하기 전에 VMware 제품 상호 운용성 매트릭스 (http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?)에서 **Solution Upgrade Path > VMware vCenter Site Recovery Manager**를 참조하여 지원되는 업그레이드 경로에 대한 정보를 확인하십시오.

중요 Site Recovery Manager 5.0.x에서 Site Recovery Manager 5.8로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다. Site Recovery Manager 5.8로 업그레이드하기 전에 Site Recovery Manager 5.0.x를 Site Recovery Manager 5.5.x 릴리스로 업그레이드합니다. 5.0.x에서 5.5.x로의 업그레이드에 대한 자세한 내용은 Site Recovery Manager 5.5 설명서의 [Site Recovery Manager 업그레이드](#)를 참조하십시오.

- **Site Recovery Manager 업그레이드 준비**
 Site Recovery Manager를 업그레이드하려면 먼저 두 Site Recovery Manager 사이트 모두에서 준비 작업을 수행해야 합니다.
- **Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드**
 인플레이스 업그레이드를 사용하면 현재 설치에 대해 제공한 정보를 변경하지 않고 Site Recovery Manager Server를 새 릴리스로 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 동일한 호스트 시스템의 Site Recovery Manager Server를 기존 Site Recovery Manager Server 설치로 업그레이드할 수 있습니다.
- **마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server 업그레이드**
 Site Recovery Manager를 업그레이드하고 Site Recovery Manager Server를 이전 Site Recovery Manager Server 설치와는 다른 호스트로 마이그레이션할 수 있습니다.
- **업그레이드된 Site Recovery Manager 설치 구성 및 확인**
 올바르게 작동하는 Site Recovery Manager 설치를 설정하도록 업그레이드된 구성 요소를 구성해야 합니다.
- **이전 릴리스의 Site Recovery Manager로 복구**
 이전 릴리스의 Site Recovery Manager로 복구하려면 보호된 사이트와 복구 사이트에서 Site Recovery Manager를 제거해야 합니다. 그런 후에 이전 릴리스를 다시 설치할 수 있습니다.

Site Recovery Manager 업그레이드 준비

Site Recovery Manager를 업그레이드하려면 먼저 두 Site Recovery Manager 사이트 모두에서 준비 작업을 수행해야 합니다.

필수 조건

- 업데이트 릴리스 일정으로 인해 일부 5.1.x 및 5.5.x 릴리스에 대해서는 특정 Site Recovery Manager 5.8.x 업데이트 릴리스로 업그레이드가 지원되지 않습니다. 업그레이드를 수행하기 전에 VMware 제품 상호 운용성 매트릭스 (http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?)에서 **Solution Upgrade Path > VMware vCenter Site Recovery Manager**를 참조하여 지원되는 업그레이드 경로에 대한 정보를 확인하십시오.

중요 Site Recovery Manager 5.0.x에서 Site Recovery Manager 5.8로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다. Site Recovery Manager 5.8로 업그레이드하기 전에 Site Recovery Manager 5.0.x를 Site Recovery Manager 5.5.x 릴리스로 업그레이드합니다. 5.0.x에서 5.5.x로의 업그레이드에 대한 자세한 내용은 Site Recovery Manager 5.5 설명서의 [Site Recovery Manager 업그레이드](#)를 참조하십시오.

- 인증서 기반의 인증을 사용하는 경우에는 각 사이트의 vSphere Web Client 서비스에 대한 원격 사이트의 인증서를 제공하십시오. [vSphere Web Client에 신뢰할 수 있는 CA 인증서 제공](#)를 참조하십시오.
- Site Recovery Manager를 vSphere Replication과 함께 사용하려면 보호된 사이트와 복구 사이트 양쪽에 적합한 버전의 vSphere Replication을 먼저 배포한 후 Site Recovery Manager Server를 업그레이드합니다. Site Recovery Manager 설치 관리는 설치 중 vSphere Replication의 버전을 확인하여 호환되지 않는 버전이 감지되면 설치를 중단합니다. Site Recovery Manager Server를 업그레이드한 후 vSphere Replication을 설치하면 이 확인 작업이 수행되지 않아 버전이 호환되지 않을 수 있습니다. Site Recovery Manager와 vSphere Replication의 버전이 서로 호환되지 않으면 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다. vSphere Replication 및 Site Recovery Manager의 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스(<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vSphere Replication 요구 사항을 참조하십시오.
- 기존 vSphere Replication 장치가 사이트에 있는 경우에는 올바른 버전으로 업그레이드하거나 두 vCenter Server 인스턴스에서 등록을 취소한 후에 Site Recovery Manager를 업그레이드해야 합니다. Site Recovery Manager와 vSphere Replication의 버전이 서로 호환되지 않으면 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다. [호환되지 않는 버전의 vSphere Replication 등록 취소](#)를 참조하십시오.
- 외부 데이터베이스에서 내장된 데이터베이스로의 데이터 마이그레이션은 지원되지 않습니다. 내장된 데이터베이스를 백업하는 방법에 대한 자세한 내용은 [내장형 vPostgres 데이터베이스 백업 및 복원](#)을 참조하십시오.

- **중요** 복구 계획에 보류 중인 정리 작업이 없는지를 확인하고 Site Recovery Manager가 보호하는 가상 시스템에 대한 구성 문제가 없는지도 확인합니다.
 - 모든 복구 계획이 준비 상태입니다.
 - 모든 보호 그룹의 보호 상태가 정상입니다.
 - 보호 그룹에 있는 모든 개별 가상 시스템의 보호 상태가 정상입니다.
 - 모든 보호 그룹의 복구 상태가 준비입니다.
-
- 기존 설치에서 고급 설정을 구성한 경우 업그레이드 전에 구성한 설정을 기록해 둡니다.
 - Site Recovery Manager를 업그레이드할 때 로컬 및 원격 vCenter Server 인스턴스가 실행 중이어야 합니다.
 - 한 사이트의 모든 vCenter Server 구성 요소와 Site Recovery Manager를 업그레이드한 후에 다른 사이트의 vCenter Server와 Site Recovery Manager를 업그레이드합니다.
 - Site Recovery Manager 설치 파일을 Site Recovery Manager를 업그레이드할 시스템의 폴더로 다운로드합니다.
 - Site Recovery Manager Server를 설치할 Windows 시스템에서 보류 중인 재부팅이 없는지 확인합니다. Windows 업데이트 자동 설치를 포함하여, 실행 중인 다른 설치 작업이 없는지 확인합니다. 재부팅이 보류 중이거나 설치 작업이 실행 중이면 Site Recovery Manager Server 설치가 실패할 수 있습니다.

프로시저

- 1 데이터베이스 소프트웨어에서 제공하는 도구를 사용하여 Site Recovery Manager 데이터베이스를 백업합니다.
- 2 vCenter Server를 업그레이드합니다.
 Site Recovery Manager 5.8.0에는 vCenter Server 5.5 업데이트 2가 필요합니다. vCenter Server와 Site Recovery Manager 5.8 업데이트 릴리스 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 (<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vCenter Server 요구 사항을 참조하십시오.

중요 Inventory Service 및 vCenter Server 자체를 포함하여 vCenter Server의 모든 구성 요소를 업그레이드해야 합니다.

- 3 vSphere Web Client 서버를 업그레이드합니다.
 Site Recovery Manager 5.8이 작동하려면 적절한 버전의 vSphere Web Client가 설치되어 있어야 합니다. Site Recovery Manager 5.8은 Windows용 vSphere Client를 지원하지 않습니다.
- 4 vSphere Replication를 업그레이드합니다.
 Site Recovery Manager 5.8.0에는 vSphere Replication 5.8.0이 필요합니다. vSphere Replication을 업그레이드할 수 없는 경우 vCenter Server에서 vSphere Replication 장치의 등록을 취소해야 합니다.

Site Recovery Manager Server 의 인플레이스 업그레이드

인플레이스 업그레이드를 사용하면 현재 설치에 대해 제공한 정보를 변경하지 않고 Site Recovery Manager Server를 새 릴리스로 빠르게 업그레이드할 수 있습니다. 동일한 호스트 시스템의 Site Recovery Manager Server를 기존 Site Recovery Manager Server 설치로 업그레이드할 수 있습니다.

Site Recovery Manager를 업그레이드하고 Site Recovery Manager Server를 다른 호스트 시스템으로 마이그레이션하려면 [마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server 업그레이드](#)를 참조하십시오.

중요 Site Recovery Manager 5.8을 5.8.x 업데이트 릴리스 또는 5.8.x.x 패치 릴리스로 업데이트하는 경우 인플레이스 업그레이드를 수행해야 합니다. Site Recovery Manager 5.8을 5.8.x 업데이트 릴리스 또는 5.8.x.x 패치 릴리스로 업데이트하는 경우 마이그레이션을 사용하여 업그레이드를 수행할 수 없습니다.

Site Recovery Manager Server의 기존 버전을 업그레이드하는 경우, Site Recovery Manager 설치 관리자는 기존 설치의 vCenter Server 연결, 인증서 및 데이터베이스 구성에 대한 정보를 재사용합니다. 설치 관리자는 설치 마법사의 텍스트 상자에 이전 설치의 값을 채웁니다.

데이터베이스 연결, 인증 방법, 인증서 위치 또는 관리자 자격 증명과 같은 설치 정보를 변경하려면 기존 Site Recovery Manager Server를 업그레이드한 후 설치 관리자를 수정 모드로 실행해야 합니다.

기존 구성 정보가 업그레이드에 올바르지 않으면 업그레이드가 실패합니다. 예를 들어 동일한 DSN에서 데이터베이스에 액세스할 수 없거나 동일한 포트에서 vCenter Server에 액세스할 수 없는 경우 업그레이드가 실패합니다.

vCenter Server 인스턴스를 Site Recovery Manager가 연결하는 인스턴스로 변경할 수 없습니다. 다른 vCenter Server 인스턴스에 연결하려면 새 Site Recovery Manager Server를 설치해야 합니다.

자격 증명 기반 인증을 사용한다면 설치하는 동안 vCenter Server 인증서를 수락하라는 메시지를 받게 됩니다. 인증서 기반 인증을 사용하는 경우에는 인증서를 수락하라는 메시지가 표시되지 않습니다.

기존 Site Recovery Manager 5.8 릴리스를 5.8.x 업데이트 릴리스 또는 5.8.x.x 패치 릴리스로 업데이트하는 경우 절차의 모든 단계가 적용되는 것은 아닙니다.

중요 이전의 Site Recovery Manager 인스턴스에 할당한 사용자 지정 사용 권한을 만든 경우 마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server를 업그레이드해야 합니다. 마이그레이션 없이 Site Recovery Manager Server를 업그레이드하면 사용자 지정 사용 권한이 손실됩니다. [마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server 업그레이드](#)를 참조하십시오.

필수 조건

- [Site Recovery Manager 업그레이드 준비](#)의 작업을 완료했습니다.

- 업그레이드할 Site Recovery Manager 호스트 시스템에 로그인합니다. 충분한 권한이 있는 계정을 사용하여 로그인합니다. 이 계정은 주로 Active Directory 도메인 관리자이지만 로컬 관리자일 수도 있습니다.
- Site Recovery Manager 설치 파일을 Site Recovery Manager Server 호스트의 폴더에 다운로드합니다.
- 통합 Windows 인증을 사용하여 SQL Server 데이터베이스를 Site Recovery Manager 데이터베이스로 사용하는 경우, Site Recovery Manager Server 업그레이드 시에는 SQL Server 용 통합 Windows 인증 DSN(데이터 소스 이름)을 만들 때 사용한 것과 동일한 사용자 계정을 사용하거나 권한이 동일한 계정을 사용합니다.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager 설치 관리자를 두 번 클릭하고, 설치 언어를 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.
- 2 설치 관리자의 안내 메시지에 따라 라이선스 계약에 동의하고 설치 필수 구성 요소를 충족했는지 확인합니다.
- 3 Site Recovery Manager Server의 설치 위치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
 - 기본 대상 폴더를 그대로 유지합니다.
 - 대상 폴더를 변경하려면 **변경**을 클릭하고 대상 볼륨을 선택합니다.

Site Recovery Manager의 기본 설치 폴더는 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager입니다. 다른 폴더를 사용하는 경우 경로 이름은 끝 슬래시를 포함하여 120자를 초과할 수 없고 ASCII 문자만 포함해야 합니다.
- 4 vCenter Server에 대한 사용자 이름과 암호를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
- 5 관리자 e-메일 및 로컬 호스트 값을 확인하고 **다음**을 클릭합니다.
- 6 인증 방법을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

중요 반드시 두 사이트에 동일한 인증 방식을 사용해야 합니다. 한 사이트에서는 자격 증명 기반 인증을 사용하고 다른 사이트에서는 인증서 기반 인증을 사용하려 할 경우에는 사이트 쌍이 구성되지 않습니다.

옵션	설명
자동 생성된 인증서와 함께 자격 증명 기반 인증을 사용하여 vCenter Server 인증	a 자동으로 인증서 생성을 선택하고 다음 을 클릭합니다. b 조직 및 조직 구성 단위에 대한 텍스트 값(일반적으로 회사 이름과 회사 내 그룹의 이름)을 입력합니다. c 다음 을 클릭합니다.
사용자 지정 인증서를 사용하여 vCenter Server 인증	a 인증서 파일 로드를 선택하고 다음 을 클릭합니다. b 찾아보기 를 클릭하고 인증서 파일이 있는 위치로 이동한 후 열기 를 클릭합니다. 인증서 파일은 인증서와 일치하는 하나의 개인 키와 하나의 인증서를 포함해야 합니다. c 인증서 암호를 입력합니다. d 다음 을 클릭합니다.

7 데이터베이스의 사용자 이름과 암호를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

8 **기존 데이터베이스 사용**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

주의 데이터베이스 다시 만들기를 선택하는 경우 설치 관리자가 기존 데이터베이스를 덮어쓰므로 이전 설치의 구성 정보가 모두 손실됩니다.

9 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행할 사용자 계정을 선택합니다.

- 로컬 시스템 계정으로 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행하려면 **로컬 시스템 계정 사용**을 선택합니다.
- 다른 사용자 계정으로 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행하려면 기존 LDAP 사용자 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 여기에는 기본 관리자 그룹에 속한 로컬 사용자를 포함하여 모든 사용자 계정이 해당됩니다.

통합 Windows 인증으로 SQL Server 데이터베이스를 사용하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 경우 Site Recovery Manager Server 서비스는 Site Recovery Manager 설치를 위해 사용하는 계정으로 실행됩니다.

10 **설치**를 클릭합니다.

11 설치가 끝나면 **마침**을 클릭합니다.

후속 작업

다른 Site Recovery Manager 사이트에서 이 절차를 반복하여 Site Recovery Manager Server를 업그레이드합니다.

vSphere Web Client에 로그인하거나 vSphere Web Client에 이미 연결되어 있는 경우 vSphere Web Client에서 로그아웃했다가 다시 로그인합니다. Site Recovery Manager 확장이 vSphere Web Client에 표시됩니다.

참고 기존 Site Recovery Manager 5.8.x 설치를 업그레이드할 경우 업데이트가 vSphere Web Client에 나타나도록 브라우저 캐시를 지워야 할 수 있습니다. 업데이트 후 처음으로 vSphere Web Client에 로그인하면 RPC 장애 오류가 발생할 수도 있습니다. vSphere Web Client에서 로그아웃한 후 다시 로그인하면 오류가 없어집니다.

vSphere Web Client에서 **사이트 복구 > 사이트 > 사이트 > 요약**을 선택하여 Site Recovery Manager Server 및 Site Recovery Manager 플러그인의 빌드 번호에 업그레이드가 반영되었는지 확인합니다.

마이그레이션을 사용하여 Site Recovery Manager Server 업그레이드

Site Recovery Manager를 업그레이드하고 Site Recovery Manager Server를 이전 Site Recovery Manager Server 설치와는 다른 호스트로 마이그레이션할 수 있습니다.

Site Recovery Manager를 업그레이드하고 Site Recovery Manager Server를 이전 설치와 동일한 호스트에 유지하려면 [Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드](#)를 참조하십시오.

Site Recovery Manager를 업그레이드하고 Site Recovery Manager Server를 다른 호스트로 마이그레이션하려면 새 호스트에 새 Site Recovery Manager Server 설치를 생성하고 이를 이전 설치의 Site Recovery Manager 데이터베이스에 연결합니다. 이전 Site Recovery Manager Server 설치를 제거할 수 있습니다.

자격 증명 기반 인증을 사용한다면 설치하는 동안 vCenter Server 인증서를 수락하라는 메시지를 받게 됩니다. 인증서 기반 인증을 사용하는 경우에는 인증서를 수락하라는 메시지가 표시되지 않습니다.

참고 Site Recovery Manager 5.8을 5.8.x 업데이트 릴리스 또는 5.8.x.x 패치 릴리스로 업데이트하는 경우 마이그레이션을 사용하여 업그레이드를 수행할 수 없습니다.

Site Recovery Manager 5.8을 5.8.x 업데이트 릴리스 또는 5.8.x.x 패치 릴리스로 업그레이드하려면 [Site Recovery Manager Server의 인플레이스 업그레이드](#)를 참조하십시오.

필수 조건

- [Site Recovery Manager 업그레이드 준비](#)의 작업을 완료했습니다.
- 업그레이드할 Site Recovery Manager 호스트 시스템에 로그인합니다. 충분한 권한이 있는 계정을 사용하여 로그인합니다. 이 계정은 주로 Active Directory 도메인 관리자이지만 로컬 관리자일 수도 있습니다.
- 새 버전의 Site Recovery Manager Server를 설치할 호스트 시스템에 로그인합니다.
- 이전 버전에서 사용한 기존 Site Recovery Manager 데이터베이스에 연결할 64비트 ODBC 시스템 DSN(데이터베이스 소스 이름)을 새 호스트 시스템에서 생성합니다. ODBC DSN 생성에 대한 자세한 내용은 [Site Recovery Manager에 대한 ODBC 시스템 DSN 생성](#)을 참조하십시오.
- 통합 Windows 인증을 사용하여 SQL Server 데이터베이스를 Site Recovery Manager 데이터베이스로 사용하는 경우, Site Recovery Manager Server 업그레이드 시에는 SQL Server용 통합 Windows 인증 DSN을 만들 때 사용한 것과 동일한 사용자 계정을 사용하거나 권한이 동일한 계정을 사용해야 합니다.
- Site Recovery Manager 설치 파일을 새 Site Recovery Manager Server 호스트의 폴더에 다운로드합니다.

프로시저

- 1 이전 Site Recovery Manager Server 호스트에서 Site Recovery Manager Server 서비스를 중지합니다.
- 2 새 버전의 Site Recovery Manager Server를 설치할 호스트에서 Site Recovery Manager 설치 관리자 아이콘을 두 번 클릭하고 설치 언어를 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.
- 3 설치 관리자의 안내 메시지에 따라 라이선스 계약에 동의하고 설치 필수 구성 요소를 충족했는지 확인합니다.

4 Site Recovery Manager Server의 설치 위치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

- 기본 대상 폴더를 그대로 유지합니다.
- 대상 폴더를 변경하려면 **변경**을 클릭하고 대상 볼륨을 선택합니다.

Site Recovery Manager의 기본 설치 폴더는 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager입니다. 다른 폴더를 사용하는 경우 경로 이름은 끝 슬래시를 포함하여 120자를 초과할 수 없고 ASCII 문자만 포함해야 합니다.

5 이전 Site Recovery Manager Server 설치에서 사용한, 업그레이드한 vCenter Server 인스턴스에 대한 정보를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	작업
vCenter Server 주소	vCenter Server의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다. 호스트 이름은 소문자로 입력합니다. 설치가 완료된 후 보호된 사이트와 복구된 사이트 간의 연결을 구성할 때는 대/소문자가 비교될 수 있으므로 이 호스트 이름 또는 IP 주소를 여기에서 입력한 것과 정확히 동일하게 입력하십시오. 중요 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 연결하는 데 사용하는 주소 형식을 기록해두십시오. 나중에 Site Recovery Manager 사이트를 쌍으로 구성할 때 이와 동일한 주소 형식을 사용해야 합니다. IP 주소를 사용하여 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 연결하는 경우, Site Recovery Manager 사이트를 쌍으로 구성할 때 이 IP 주소를 사용해야 합니다. 인증서 기반 인증을 사용하는 경우 Site Recovery Manager Server의 주소가 Site Recovery Manager 인증서의 SAN(주체 대체 이름) 값과 동일해야 합니다. 일반적으로 이것은 Site Recovery Manager Server 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
vCenter Server 포트	기본값을 그대로 사용하거나, vCenter Server에서 다른 포트를 사용하는 경우 새 값을 입력합니다.
vCenter Server 사용자 이름	지정된 vCenter Server 인스턴스의 관리자 사용자 이름을 입력합니다. 자동 생성된 인증서를 사용하는 경우 Site Recovery Manager Server는 Site Recovery Manager에 연결할 때마다, 여기서 지정한 사용자 이름과 암호를 사용하여 vCenter Server에 대해 인증합니다. 사용자 지정 인증서를 사용하는 경우 Site Recovery Manager 설치 관리자만 설치 과정 중에 이 계정을 사용하여 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 등록합니다.
vCenter Server 암호	지정된 사용자 이름의 암호를 입력합니다. 암호 텍스트 상자는 비워 둘 수 없습니다.

6 Site Recovery Manager를 vCenter Server에 등록하는 데 필요한 정보를 입력하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	설명
로컬 사이트 이름	이 Site Recovery Manager 사이트의 이름으로서, Site Recovery Manager 인터페이스에 나타납니다. 추천 이름이 생성되지만 원하는 이름을 입력할 수 있습니다. 이 사이트와 쌍을 이룰 다른 Site Recovery Manager 사이트에 사용하는 이름과 달라야 합니다.
관리자 e-메일	Site Recovery Manager 관리자의 e-메일 주소입니다. 표준 vCenter Server 경보를 사용하여 Site Recovery Manager 이벤트의 e-메일 알림을 구성하더라도 이 정보는 필수입니다.

옵션	설명
로컬 호스트	로컬 호스트의 이름 또는 IP 주소입니다. Site Recovery Manager 설치 관리자가 이 값을 가져옵니다. 값이 올바르지 않은 경우에만 변경하십시오. 예를 들어 로컬 호스트에 두 개 이상의 네트워크 인터페이스가 있는데 Site Recovery Manager 설치 관리자가 감지한 인터페이스가 사용하려는 인터페이스가 아닌 경우가 있을 수 있습니다. 인증서 기반 인증을 사용하는 경우 로컬 호스트 값은 제공된 인증서의 SAN 값과 동일해야 합니다. 일반적으로 이것은 Site Recovery Manager Server 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
수신기 포트	사용할 SOAP 및 HTTP 포트 번호입니다.
API 수신기 포트	사용할 API 클라이언트의 SOAP 포트 번호입니다.

Site Recovery Manager 설치 관리자는 수신기 포트에 대한 기본값을 제공합니다. 기본값으로 인해 충돌이 발생하는 경우가 아니라면 기본값을 변경하지 마십시오.

- 기본 Site Recovery Manager 플러그인 식별자를 선택하거나 이 Site Recovery Manager Server 쌍에 사용할 플러그인 식별자를 만들고 **다음**을 클릭합니다.

공유 복구 사이트 구성으로 Site Recovery Manager를 설치하면 여러 개의 보호된 사이트를 단일 복구 사이트에 복구할 수 있습니다.

옵션	설명
기본 SRM 플러그인 식별자	보호된 사이트와 복구 사이트가 각각 하나씩 있는 표준 구성으로 Site Recovery Manager를 설치합니다.
사용자 지정 SRM 플러그인 식별자	여러 개의 보호된 사이트와 하나의 복구 사이트가 있는 공유 복구 사이트 구성에 Site Recovery Manager를 설치합니다. 플러그인 식별자의 세부 정보를 입력합니다.
	<p>플러그인 ID 고유 식별자입니다. 보호된 사이트와 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 동일한 식별자를 할당해야 합니다.</p> <p>조직 이 Site Recovery Manager Server 쌍이 속할 조직의 이름입니다. 이 이름은 특히 다수의 조직이 공유 복구 사이트를 사용하는 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager Server 쌍을 식별하는 데 도움이 됩니다.</p> <p>설명 이 Site Recovery Manager Server 쌍에 대한 설명(선택 사항)입니다.</p>

- 예**를 클릭하여 이 vCenter Server 인스턴스에서 기존 Site Recovery Manager 확장을 덮어 쓸 것을 확인합니다.

9 인증 방법을 선택하고 다음을 클릭합니다.

중요 반드시 두 사이트에 동일한 인증 방식을 사용해야 합니다. 한 사이트에서는 자격 증명 기반 인증을 사용하고 다른 사이트에서는 인증서 기반 인증을 사용하려 할 경우에는 사이트 쌍이 구성되지 않습니다.

옵션	설명
자동 생성된 인증서와 함께 자격 증명 기반 인증을 사용하여 vCenter Server 인증	<ul style="list-style-type: none"> a 자동으로 인증서 생성을 선택하고 다음을 클릭합니다. b 조직 및 조직 구성 단위에 대한 텍스트 값(일반적으로 회사 이름과 회사 내 그룹의 이름)을 입력합니다. c 다음을 클릭합니다.
사용자 지정 인증서를 사용하여 vCenter Server 인증	<ul style="list-style-type: none"> a 인증서 파일 로드를 선택하고 다음을 클릭합니다. b 찾아보기를 클릭하고 인증서 파일이 있는 위치로 이동한 후 열기를 클릭합니다. 인증서 파일은 인증서와 일치하는 하나의 개인 키와 하나의 인증서를 포함해야 합니다. c 인증서 암호를 입력합니다. d 다음을 클릭합니다.

10 사용자 지정 데이터베이스 서버 사용을 선택하고 이전 설치에서 사용한 Site Recovery Manager 데이터베이스에 연결되는 64비트 DSN을 선택한 후 다음을 클릭하고 데이터베이스 연결 정보를 제공합니다.

옵션	작업
사용자 이름	지정된 데이터베이스에 대한 유효한 사용자 이름을 입력합니다. 통합 Windows 인증을 사용하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
암호	지정된 사용자 이름의 암호를 입력합니다. 통합 Windows 인증을 사용하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
연결 수	초기 연결 풀 크기를 입력합니다. 대부분의 경우 이 설정을 변경할 필요가 없습니다. 이 설정을 변경하기 전에 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
최대 연결 수	동시에 열 수 있는 최대 데이터베이스 연결 수를 입력합니다. 대부분의 경우 이 설정을 변경할 필요가 없습니다. 이 설정을 변경하기 전에 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.

11 기존 데이터베이스 사용을 선택하고 다음을 클릭합니다.

주의 데이터베이스 다시 만들기를 선택하는 경우 설치 관리자가 기존 데이터베이스를 덮어쓰므로 이전 설치의 구성 정보가 모두 손실됩니다.

12 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행할 사용자 계정을 선택합니다.

- 로컬 시스템 계정으로 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행하려면 **로컬 시스템 계정 사용**을 선택합니다.
- 다른 사용자 계정으로 Site Recovery Manager Server 서비스를 실행하려면 기존 LDAP 사용자 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 여기에는 기본 관리자 그룹에 속한 로컬 사용자를 포함하여 모든 사용자 계정이 해당됩니다.

통합 Windows 인증으로 SQL Server 데이터베이스를 사용하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 경우 Site Recovery Manager Server 서비스는 Site Recovery Manager 설치를 위해 사용하는 계정으로 실행됩니다.

13 설치를 클릭합니다.

14 설치가 끝나면 **마침**을 클릭합니다.

후속 작업

다른 Site Recovery Manager 사이트에서 이 절차를 반복하여 Site Recovery Manager Server를 업그레이드합니다.

vSphere Web Client에 로그인하거나 vSphere Web Client에 이미 연결되어 있는 경우 vSphere Web Client에서 로그아웃했다가 다시 로그인합니다. Site Recovery Manager 확장이 vSphere Web Client에 표시됩니다.

참고 기존 Site Recovery Manager 5.8.x 설치를 업그레이드할 경우 업데이트가 vSphere Web Client에 나타나도록 브라우저 캐시를 지워야 할 수 있습니다. 업데이트 후 처음으로 vSphere Web Client에 로그인하면 RPC 장애 오류가 발생할 수도 있습니다. vSphere Web Client에서 로그아웃한 후 다시 로그인하면 오류가 없어집니다.

업그레이드된 Site Recovery Manager 설치 구성 및 확인

올바로 작동하는 Site Recovery Manager 설치를 설정하도록 업그레이드된 구성 요소를 구성해야 합니다.

어레이 기반 복제를 사용하는 경우 SRA(스토리지 복제 어댑터)가 이 버전의 Site Recovery Manager와 호환되는지 확인해야 합니다. 사용 중인 스토리지 유형에 따라 SRA를 다시 설치해야 할 수 있습니다.

vSphere Replication을 사용하며 vSphere Replication을 올바른 버전으로 업그레이드한 경우 연결, 보호 그룹 및 복구 계획을 확인하는 것 외에 추가적인 구성은 필요하지 않습니다.

필수 조건

- vCenter Server 및 Site Recovery Manager를 업그레이드했습니다.
- 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sra>에서 Site Recovery Manager에 대한 VMware 호환성 가이드를 참조하여 사용 중인 스토리지 유형에 맞는 SRA가 있는지 확인하십시오.

- <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>로 이동하고 **VMware vCenter Site Recovery Manager > 제품 다운로드**를 선택한 다음 **드라이버 및 도구 > 스토리지 복제 어댑터 > 다운로드**로 이동을 선택하여 SRA를 다운로드합니다.
- 다른 벤더 사이트에서 SRA를 얻는 경우
<http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sra>의 Site Recovery Manager에 대한 VMware 호환성 가이드를 확인하여 해당 SRA가 사용 중인 Site Recovery Manager 릴리스에 대해 인증되었는지 확인합니다.
- 두 사이트 모두에서 vSphere Web Client에 연결합니다.

프로시저

- 1 vSphere Web Client클라이언트에서 **사이트 복구 > 사이트**를 선택하고 사이트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **쌍 재구성**을 선택하여 Site Recovery Manager 사이트 간의 연결을 재구성합니다.
- 2 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 **사이트 복구 > 어레이 기반 복제**를 선택하고 어레이 쌍의 상태를 확인합니다.
- 3 어레이 관리자가 오류 상태에 있는 경우 SRA를 제거하고 새 버전을 설치한 후 업그레이드한 Site Recovery Manager Server 호스트에서 SRA를 다시 검색합니다.
두 사이트 모두에서 이러한 작업을 수행해야 합니다.
 - a 각 사이트의 Site Recovery Manager Server 호스트 시스템에 로그인합니다.
 - b 오류 상태에 있는 SRA를 제거합니다.
 - c 이 버전의 Site Recovery Manager에 해당하는 SRA 버전을 사용하여 SRA를 다시 설치합니다.
 - d 각 사이트의 vSphere Web Client클라이언트에서 **사이트 복구 > 사이트**를 선택하고 사이트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **SRA 다시 검색**을 선택합니다.
- 4 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 어레이 관리자의 로그인 자격 증명을 다시 입력합니다.
 - a **사이트 복구 > 어레이 기반 복제**를 선택하고 어레이 관리자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **어레이 관리자 편집**을 선택합니다.
 - b 어레이 관리자 구성 페이지의 안내 메시지에 따라 해당 어레이의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
 - c 안내 메시지에 따라 어레이 관리자의 재구성을 완료합니다.
- 5 **사이트 복구 > 보호 그룹** 및 **사이트 복구 > 복구 계획**을 선택하고 이전 버전의 보호 그룹 및 복구 계획이 있는지 확인합니다.
- 6 **사이트 복구 > 복구 계획**에서 각각의 복구 계획에 대한 테스트를 실행합니다.

이전 릴리스의 Site Recovery Manager 로 복구

이전 릴리스의 Site Recovery Manager로 복구하려면 보호된 사이트와 복구 사이트에서 Site Recovery Manager를 제거해야 합니다. 그런 후에 이전 릴리스를 다시 설치할 수 있습니다.

필수 조건

- 복구할 Site Recovery Manager 릴리스를 vCenter Server 설치가 지원하는지 확인합니다. 다른 버전의 Site Recovery Manager를 지원하는 vCenter Server 릴리스에 대한 자세한 내용은 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>의 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 페이지를 참조하십시오. vCenter Server 설치 복구에 대한 자세한 내용은 vSphere 설명서를 참조하십시오.
- Site Recovery Manager를 이전 릴리스에서 이 릴리스로 업그레이드하기 전에 Site Recovery Manager 데이터베이스를 백업했는지 확인합니다.

프로시저

- 1 Windows 제어판 옵션을 사용하여 보호된 사이트와 복구 사이트에서 Site Recovery Manager를 제거합니다.

보호된 사이트와 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 연결한 경우 두 사이트 모두에서 Site Recovery Manager를 제거해야 합니다. 사이트 쌍 구성 중 하나에서만 Site Recovery Manager를 제거하면 나머지 사이트에 있는 데이터베이스의 일관성이 없어 집니다.
- 2 이전 릴리스에서 Site Recovery Manager를 업그레이드할 때 작성한 백업에서 Site Recovery Manager 데이터베이스를 복원합니다.

두 사이트 모두의 데이터베이스를 복원하여 동기화할 수 있습니다. 백업에서 데이터베이스를 복원하는 방법에 대한 자세한 내용은 데이터베이스 벤더의 설명서를 참조하십시오.
- 3 보호된 사이트와 복구 사이트에 이전 릴리스의 Site Recovery Manager Server를 설치합니다.
- 4 Site Recovery Manager에 연결하는 데 사용하는 모든 vSphere Client 인스턴스에 이전 릴리스의 Site Recovery Manager 클라이언트 플러그인을 설치합니다.
- 5 보호된 사이트와 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스 간의 연결을 다시 설정합니다.

이전 버전에서 Site Recovery Manager 데이터베이스의 백업을 복원한 경우에는 Site Recovery Manager를 업그레이드하기 전에 생성한 모든 구성 또는 보호 계획이 그대로 유지됩니다.

Site Recovery Manager 자리 표시자 및 매핑 만들기

7

Site Recovery Manager를 사용하여 가상 시스템에 대한 보호를 구성하는 경우 자리 표시자를 만들어 복구 사이트의 리소스를 예약합니다. 보호된 가상 시스템의 리소스를 복구 사이트의 리소스에 매핑합니다.

- **자리 표시자 가상 시스템 정보**

보호 그룹에 가상 시스템이나 템플릿을 추가하면 Site Recovery Manager는 복구 사이트에 자리 표시자 가상 시스템을 생성합니다.

- **인벤토리 매핑 정보**

인벤토리 매핑을 만들어야만 Site Recovery Manager이 자리 표시자 가상 시스템을 만들 수 있습니다.

- **자리 표시자 데이터스토어 정보**

보호 그룹 내의 각 가상 시스템에 대해 Site Recovery Manager은 복구 사이트에서 자리 표시자 가상 시스템을 생성합니다. 복구 사이트에서 Site Recovery Manager이 자리 표시자 가상 시스템을 저장할 수 있는 데이터스토어를 식별해야 합니다.

자리 표시자 가상 시스템 정보

보호 그룹에 가상 시스템이나 템플릿을 추가하면 Site Recovery Manager는 복구 사이트에 자리 표시자 가상 시스템을 생성합니다.

Site Recovery Manager는 가상 시스템 파일의 일부를 생성하여 복구 사이트의 인벤토리에 보호된 가상 시스템을 위한 공간을 예약합니다. Site Recovery Manager는 이 일부 파일을 자리 표시자로 사용하여 복구 사이트의 vCenter Server에 가상 시스템을 등록합니다. 복구 사이트 인벤토리에 자리 표시자가 있으면 Site Recovery Manager 관리자에게 가상 시스템이 보호되고 있음을 시각적으로 알립니다. 또한 Site Recovery Manager가 복구 계획을 테스트하거나 실행할 때 vCenter Server 관리자는 자리 표시자를 통해 가상 시스템의 전원을 켜는 것이 가능하고 로컬 리소스 사용이 시작된다는 것을 알 수 있습니다.

복구 계획을 테스트하거나 실행하여 보호된 가상 시스템을 복구하는 경우 Site Recovery Manager는 해당 자리 표시자를 복구된 가상 시스템으로 교체하고 복구 계획의 설정에 따라 가상 시스템의 전원을 켭니다. 복구 계획 테스트가 완료되면 Site Recovery Manager는 자리 표시자를 복원하고 정리 프로세스의 일부로 가상 시스템의 전원을 끕니다.

자리 표시자 가상 시스템 템플릿 정보

보호된 사이트에서 템플릿을 보호하는 경우 Site Recovery Manager는 계산 리소스의 기본 리소스 풀에 가상 시스템을 생성한 다음 이 가상 시스템을 템플릿으로 표시하여 자리 표시자 템플릿을 생성합니다. Site Recovery Manager는 보호된 사이트의 가상 시스템 폴더가 매핑된 복구 사이트의 데이터 센터에 있는 사용 가능한 계산 리소스 집합 중에서 계산 리소스를 선택합니다. 선택한 계산 리소스의 모든 호스트는 하나 이상의 자리 표시자 데이터스토어에 액세스할 수 있어야 합니다. 계산 리소스의 호스트 중 적어도 하나는 보호된 가상 시스템 템플릿의 하드웨어 버전을 지원해야 합니다.

인벤토리 매핑 정보

인벤토리 매핑을 만들어야만 Site Recovery Manager가 자리 표시자 가상 시스템을 만들 수 있습니다.

인벤토리 매핑은 Site Recovery Manager가 보호된 사이트의 가상 시스템 리소스를 복구 사이트의 리소스에 매핑하는 방법을 지정하는 편리한 방법을 제공합니다. 그룹을 생성하면

Site Recovery Manager는 이 매핑을 보호 그룹의 모든 멤버에 적용합니다. 그룹에 새 멤버를 추가할 때와 같이 필요할 때마다 매핑을 재적용할 수 있습니다.

Site Recovery Manager는 인벤토리 매핑 요구 사항을 강제로 적용하지 않습니다. 인벤토리 매핑을 정의하지 않고 보호 그룹을 만드는 경우에는 각 보호된 가상 시스템을 개별적으로 구성하거나 모두 구성 옵션을 사용해야 합니다. Site Recovery Manager는 주요 가상 시스템 리소스에 대한 유효한 인벤토리 매핑이 없는 경우 가상 시스템을 보호할 수 없습니다.

- 네트워크
- 폴더
- 리소스 계산
- 자리 표시자 데이터스토어

보호를 구성할 때 보호된 사이트에서 매핑을 구성한 후에는 복구 사이트에서 인벤토리 매핑을 구성하여 다시 보호를 사용하도록 설정합니다.

Site Recovery Manager에서 자리 표시자 가상 시스템을 만들 때 Site Recovery Manager는 보호된 사이트에서 설정한 인벤토리 매핑에서 해당 폴더와 계산 리소스 할당을 파생합니다. 복구 사이트의 vCenter Server 관리자는 필요한 경우 폴더 및 계산 리소스 할당을 수정할 수 있습니다.

개별 가상 시스템에 대한 인벤토리 매핑 구성

보호 그룹의 개별 가상 시스템에 대한 매핑을 구성할 수 있습니다. 사이트의 인벤토리 매핑을 만드는 경우 개별 가상 시스템에 대한 보호를 구성하여 해당 매핑을 재정의할 수 있습니다. 보호 그룹의 몇몇 멤버에 대한 인벤토리 매핑을 재정의해야 하는 경우에는 vSphere Client를 사용하여 복구 사이트에 연결하고 자리 표시자 가상 시스템의 설정을 편집하거나 다른 폴더 또는 리소스 풀로 자리 표시자 가상 시스템을 이동합니다.

인벤토리 매핑 변경

사이트의 기존 인벤토리 매핑을 변경하는 경우 Site Recovery Manager이 이미 보호하는 가상 시스템에는 변경 내용이 적용되지 않습니다. Site Recovery Manager은 새 매핑을 새로 추가된 가상 시스템에만 적용하거나 사용자가 특정 가상 시스템에 대한 손실된 자리 표시자를 복구하는 경우에만 적용합니다.

자리 표시자 가상 시스템은 NIC를 지원하지 않으므로 자리 표시자 가상 시스템의 네트워크 구성은 변경할 수 없습니다. 인벤토리 매핑의 자리 표시자 가상 시스템에 대한 네트워크만 변경할 수 있습니다. 네트워크에 대한 매핑이 없는 경우 개별 가상 시스템에 대해 보호를 구성할 때 네트워크를 지정할 수 있습니다. 자리 표시자 가상 시스템에 대해 수행하는 변경 내용은 가상 시스템의 보호를 구성할 때 설정하는 설정을 재정의합니다. Site Recovery Manager은 테스트 및 복구 동안 복구 사이트에서 이러한 변경 내용을 유지합니다.

Site Recovery Manager 이 다시 보호 중 매핑을 적용하는 방법

다시 보호 중 Site Recovery Manager은 가상 시스템을 원래 보호된 사이트에서 자리 표시자로 변환하여 이전에 복구 사이트의 자리 표시자 가상 시스템이었던 복구된 가상 시스템을 보호합니다. 대부분의 경우 이전에 보호된 가상 시스템과 해당 디바이스는 다시 보호하는 동안 사용됩니다. 가상 시스템이 복구된 후 가상 시스템에 디바이스를 추가하거나 원래 보호된 가상 시스템을 삭제하는 경우 Site Recovery Manager은 다시 보호하는 동안 매핑을 사용합니다.

인벤토리 매핑 선택

인벤토리 매핑은 Site Recovery Manager가 복구 사이트에서 자리 표시자 가상 시스템을 만들 때 사용할 가상 시스템에 기본 리소스와 폴더, 네트워크를 제공합니다.

보호 그룹의 각 가상 시스템에 대해 매핑을 개별적으로 구성할 계획이 아니라면 보호 그룹을 만들기 전에 사이트의 인벤토리 매핑을 구성해야 합니다.

프로시저

- 1 vSphere Web Client에서 **사이트 복구 > 사이트**를 클릭하고 사이트를 선택합니다.
- 2 **관리** 탭에서 구성할 리소스의 유형을 선택합니다.

옵션	작업
네트워크 매핑	보호된 사이트의 네트워크를 복구 사이트의 네트워크에 매핑합니다.
폴더 매핑	보호된 사이트의 데이터 센터 또는 가상 시스템 폴더를 복구 사이트의 데이터 센터 또는 가상 시스템 폴더에 매핑합니다.
리소스 매핑	보호된 사이트의 리소스 풀, 독립형 호스트, vApp 또는 클러스터를 복구 사이트의 리소스 풀, 독립형 호스트, vApp 또는 클러스터에 매핑합니다. 리소스 유형에 구애받지 않고 한 사이트의 리소스 유형을 다른 사이트의 리소스 유형에 매핑할 수 있습니다.
	참고 클러스터의 일부인 개별 호스트는 다른 리소스 개체에 매핑할 수 없습니다.

- 3 새 매핑을 생성할 수 있도록 아이콘을 클릭합니다.
- 4 왼쪽의 인벤토리 항목을 확장해서 로컬 사이트의 리소스를 선택합니다.
- 5 오른쪽 인벤토리 항목을 확장해서, 로컬 사이트에서 선택한 리소스를 매핑할 원격 사이트 리소스를 선택합니다.

원격 사이트의 항목 하나에 로컬 사이트의 여러 항목을 매핑할 수 있습니다. 원격 사이트에서는 항목을 한 번에 하나만 선택할 수 있습니다.
- 6 **매핑 추가**를 클릭합니다.
- 7 (선택 사항) **단계 4 ~ 단계 6** 단계를 반복해서 로컬 사이트에 있는 동일 유형의 다른 리소스를 원격 사이트에 매핑합니다.
- 8 (선택 사항) 각 매핑마다 **역방향 매핑 만들기** 확인란을 선택합니다.

이 옵션을 선택하면 원격 사이트의 항목에서 로컬 사이트의 항목으로 상응하는 매핑이 만들어집니다. 양방향 보호를 설정하고 다시 보호 작업을 실행하려면 역방향 매핑이 필요합니다. 둘 이상의 매핑이 원격 사이트에 동일한 대상을 갖고 있는 경우에는 이 옵션을 선택할 수 없습니다.
- 9 **확인**을 클릭해서 매핑을 생성합니다.
- 10 **단계 2 ~ 단계 9** 단계를 반복해서 나머지 리소스 유형에 대한 매핑을 설정합니다.

자리 표시자 데이터스토어 정보

보호 그룹 내의 각 가상 시스템에 대해 Site Recovery Manager은 복구 사이트에서 자리 표시자 가상 시스템을 생성합니다. 복구 사이트에서 Site Recovery Manager이 자리 표시자 가상 시스템을 저장할 수 있는 데이터스토어를 식별해야 합니다.

자리 표시자 가상 시스템을 포함할 데이터스토어를 선택하고 나면 Site Recovery Manager이 복구 사이트의 인벤토리에 보호된 가상 시스템을 위한 공간을 예약합니다. Site Recovery Manager은 복구 사이트의 지정된 데이터스토어에 가상 시스템 파일 집합을 생성하고 그 일부를 사용하여 복구 사이트의 vCenter Server에 자리 표시자 가상 시스템을 등록합니다.

계획된 마이그레이션과 다시 보호를 사용하도록 설정하려면 양쪽 사이트에서 자리 표시자 데이터스토어를 선택해야 합니다.

자리 표시자 데이터스토어는 특정 조건을 만족해야 합니다.

- 클러스터의 경우 자리 표시자 데이터스토어는 클러스터의 모든 호스트에 대해 표시되어야 합니다.
- 복제된 데이터스토어를 자리 표시자 데이터스토어로 선택할 수 없습니다.

자리 표시자 데이터스토어 구성

복구 사이트에서 자리 표시자 가상 시스템을 저장하기 위해 사용할 Site Recovery Manager에 대한 자리 표시자 데이터스토어를 지정해야 합니다.

양방향 보호 및 다시 보호를 설정하려면 두 사이트에서 자리 표시자 데이터스토어를 쌍으로 구성해야 합니다.

필수 조건

보호된 사이트와 복구 사이트를 연결하고 쌍으로 구성했는지 확인합니다.

프로시저

- 1 vSphere Web Client에서 **사이트 복구 > 사이트**를 클릭하고 사이트를 선택합니다.
- 2 **관리** 탭에서 **자리 표시자 데이터스토어**를 클릭합니다.
- 3 아이콘을 클릭하여 자리 표시자 데이터스토어를 구성합니다.
- 4 로컬 사이트에서 자리 표시자 가상 시스템의 위치로 지정할 데이터스토어를 선택하고, **확인**을 클릭합니다.

이전에 구성된 데이터스토어가 표시되지만 이러한 데이터스토어를 선택할 수 없습니다. 데이터스토어가 복제되지만 Site Recovery Manager에 해당 데이터스토어에 대한 어레이 관리자가 없는 경우 복제된 데이터스토어를 선택하는 옵션을 사용할 수 있습니다. Site Recovery Manager가 관리하지 않는 복제된 데이터스토어를 선택하지 마십시오.

중요 vSphere Replication을 사용하는 경우 이미 복제의 대상 데이터스토어로 사용하는 자리 표시자 데이터스토어를 선택하지 마십시오. vSphere Replication이 생성하는 복제본 가상 시스템을 포함하는 데 사용하는 것과 동일한 자리 표시자 가상 시스템의 데이터스토어를 선택하면 다시 보호를 실행할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

- 5 다른 사이트를 쌍으로 선택하십시오.
- 6 다른 사이트에서 자리 표시자 데이터스토어를 구성하려면 **단계 2**에서 **단계 4**까지 반복하십시오.

공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager 설치

8

Site Recovery Manager를 사용하면 여러 보호된 사이트를 단일 복구 사이트에 연결할 수 있습니다. 보호된 사이트의 가상 시스템은 모두 동일한 복구 사이트로 복구됩니다. 이 구성은 공유 복구 사이트, 다대일 또는 N:1 구성으로 알려져 있습니다.

표준 일대일 Site Recovery Manager 구성에서는 vCenter Server의 특정 인스턴스를 다른 vCenter Server 인스턴스와 쌍으로 구성하여 해당 인스턴스를 보호하기 위해 Site Recovery Manager를 사용합니다. 첫 번째 vCenter Server 인스턴스(보호된 사이트)는 가상 시스템을 두 번째 vCenter Server 인스턴스(복구 사이트)로 복구합니다.

또 다른 예로는 여러 보호된 사이트를 단일 공유 복구 사이트로 복구하도록 구성할 수 있습니다. 예를 들어 조직에서 원격 현장 사무실의 여러 보호된 사이트가 연결할 수 있는 단일 복구 사이트를 제공할 수 있습니다. 공유 복구 사이트의 또 다른 예로는 여러 고객에게 업무 지속성 서비스를 제공하는 서비스 제공자를 들 수 있습니다.

공유 복구 사이트 구성에서는 각 보호된 사이트에 하나의 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치하며 각 인스턴스는 서로 다른 vCenter Server 인스턴스에 연결됩니다. 복구 사이트에서, 보호된 사이트의 각 Site Recovery Manager Server 인스턴스와 쌍으로 구성할 여러 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치합니다. 공유 복구 사이트의 모든 Site Recovery Manager Server 인스턴스는 단일 vCenter Server 인스턴스에 연결됩니다. 쌍으로 이루어진 각 Site Recovery Manager Server 인스턴스는 동일한 Site Recovery Manager 확장 ID를 가지고 있어야 하며 확장 ID는 Site Recovery Manager Server를 설치할 때 설정할 수 있습니다. Site Recovery Manager Server 쌍의 소유자는 공유 복구 사이트의 고객으로 간주할 수 있습니다.

Site Recovery Manager의 기존 일대일 구성을 공유 복구 사이트 구성으로 변환할 수 있습니다. 일대일 구성을 공유 복구 사이트 구성으로 변환하려면 추가적인 Site Recovery Manager Server 및 vCenter Server 인스턴스를 보호된 사이트로서 배포하고, 복구 사이트의 기존 vCenter Server 인스턴스에 모두 연결되는 추가 Site Recovery Manager Server 인스턴스와 쌍으로 구성해야 합니다. 공유 복구 사이트 구성의 각 Site Recovery Manager Server 쌍은 서로 다른 Site Recovery Manager 확장 ID를 사용해야 합니다. 예를 들어 기본 Site Recovery Manager 확장 ID를 사용하는 일대일 구성을 설치한 경우 서로 다른 사용자 지정 확장 ID를 가진 모든 후속 Site Recovery Manager Server 쌍을 배포해야 합니다.

공유 복구 사이트를 사용하도록 Site Recovery Manager Server를 구성할 경우 어레이 기반 복제나 vSphere Replication 또는 이 둘의 조합을 사용할 수 있습니다.

공유 복구 사이트 구성 이외에도 Site Recovery Manager는 공유 보호된 사이트(1:N) 및 다대다(N:N) 구성을 허용하고 지원합니다.

예: 여러 보호된 사이트와 공유 복구 사이트에 Site Recovery Manager 사용

조직에 두 개의 현장 사무실과 본사 사무실이 있습니다. 각각의 현장 사무실은 보호된 사이트입니다. 본사 사무실은 두 현장 사무실 모두의 복구 사이트 역할을 합니다. 각각의 현장 사무실에는 Site Recovery Manager Server 인스턴스와 vCenter Server 인스턴스가 한 개씩 있습니다. 본사 사무실에는 두 개의 Site Recovery Manager Server 인스턴스가 있으며 각 인스턴스는 두 현장 사무실 중 하나의 Site Recovery Manager Server 인스턴스 한 개와 짝으로 구성되어 있습니다. 본사 사무실의 두 Site Recovery Manager Server 인스턴스는 단일 vCenter Server 인스턴스를 확장합니다.

- 현장 사무실 1
 - Site Recovery Manager Server A
 - vCenter Server A
- 현장 사무실 2
 - Site Recovery Manager Server B
 - vCenter Server B
- 본사 사무실
 - Site Recovery Manager Server C(Site Recovery Manager Server A와 짝으로 구성됨)
 - Site Recovery Manager Server D(Site Recovery Manager Server B와 짝으로 구성됨)
 - vCenter Server C(Site Recovery Manager Server C와 Site Recovery Manager Server D에 의해 확장됨)

공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 사용에 대한 제한 사항

공유 복구 사이트를 사용하도록 Site Recovery Manager를 구성할 때 Site Recovery Manager는 표준 일대일 구성에서와 동일한 작업을 지원합니다. 공유 복구 사이트에서 Site Recovery Manager를 사용하는 것에는 일부 제한 사항이 있습니다.

- Site Recovery Manager는 지점 간 복제를 지원합니다. Site Recovery Manager는 다중 사이트 구성에서도 여러 대상에 대한 복제를 지원하지 않습니다.
- 각 공유 복구 사이트 고객을 위해 Site Recovery Manager Server를 고객 사이트에 한 번 설치하고 복구 사이트에 다시 설치해야 합니다.
- 보호된 사이트와 공유 복구 사이트에 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치할 때 동일한 Site Recovery Manager 확장 ID를 지정해야 합니다. 예를 들어 기본 Site Recovery Manager 확장 ID를 사용하여 첫 번째 사이트 쌍을 설치한 후 사용자 지정 확장 ID를 사용하여 후속 사이트 쌍을 설치할 수 있습니다.
- 각 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 자체 호스트 시스템의 공유 복구 사이트에 설치해야 합니다. 동일한 호스트 시스템에 여러 개의 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치할 수 없습니다.
- 보호된 사이트와 공유 복구 사이트의 각 Site Recovery Manager Server 인스턴스에는 자체 데이터베이스가 필요합니다.
- 두 사이트에서는 동일한 인증 방법을 사용해야 합니다. 인증 방법에 대한 자세한 내용은 [4장 Site Recovery Manager 인증](#)을 참조하십시오.
- 단일 공유 복구 사이트는 최대 10개의 보호된 사이트를 지원할 수 있습니다. 여러 사이트에서 동시 복구를 실행할 수 있습니다. 어레이 기반 복제 및 vSphere Replication을 통해 실행할 수 있는 동시 복구 수는 <http://kb.vmware.com/kb/2081866>의 내용을 참조하십시오.
- 대규모 Site Recovery Manager 환경에서 공유 복구 사이트의 가상 시스템의 전원을 켜 때 시간 초과 오류가 발생할 수 있습니다. [공유 복구 사이트에서 가상 시스템의 전원을 켜 때 시간 초과 오류 발생](#)를 참조하십시오.
- 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager에 연결하는 경우 모든 고객이 공유 복구 사이트에 등록된 모든 Site Recovery Manager 확장(회사 이름, 설명 등)을 볼 수 있습니다. 공유 복구 사이트의 모든 고객은 공유 복구 사이트에서 다른 고객의 폴더와 다른 정보에도 액세스할 수 있습니다.

공유 복구 사이트에서 가상 시스템의 전원을 켜 때 시간 초과 오류 발생

대규모 Site Recovery Manager 환경에서 공유 복구 사이트의 가상 시스템의 전원을 켜 때 시간 초과 오류가 발생할 수 있습니다.

문제점

공유 복구 사이트에서 가상 시스템의 전원을 켜 때 오류:작업 시간(900초)이 초과되었습니다. 라는 오류 메시지가 표시됩니다.

원인

이 문제는 단일 vCenter Server 인스턴스가 공유 복구 사이트에서 1000개 이상의 많은 가상 시스템을 관리하는 경우 발생할 수 있습니다.

해결 방법

1 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 호스트 시스템의 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config로 이동합니다.

2 텍스트 편집기에서 vmware-dr.xml을 엽니다.

3 기본 RemoteManager 시간 초과 값을 늘립니다.

기본 시간 초과 값은 900초(15분)입니다. 예를 들어 시간 초과 값을 1800초(30분)로 늘립니다.

```
<RemoteManager>
  <DefaultTimeout>1800</DefaultTimeout>
</RemoteManager>
```

4 vSphere Web Client에서 읽을 때의 시간 초과를 설정합니다.

<vmacore><http> 요소에 라인을 추가하여 시간 초과를 900초(15분)로 설정합니다.

```
<vmacore>
  <http>
    <defaultClientReadTimeoutSeconds>900</defaultClientReadTimeoutSeconds>
  </http>
</vmacore>
```

5 Site Recovery Manager Server 서비스를 다시 시작합니다.

후속 작업

RemoteManager 시간 초과 값을 늘린 후에도 여전히 시간 초과 문제가 발생하는 경우 계속해서 더 긴 시간 초과 설정으로 실험합니다. 시간 초과 기간을 지나치게 늘리지 마십시오. 시간 초과 값을 비현실적으로 긴 기간으로 설정하면 Site Recovery Manager Server와 vCenter Server 간의 통신이나 Site Recovery Manager가 필요로 하는 다른 서비스와 관련한 문제와 같은 다른 문제를 숨길 수 있습니다.

공유 복구 사이트 구성의 Site Recovery Manager 라이선스

공유 복구 사이트에서 사용하도록 Site Recovery Manager를 구성하는 경우 공유 복구 사이트에서 라이선스를 개별적으로 할당할 수 있습니다. 또한 공유 복구 사이트에서 모든 Site Recovery Manager Server 인스턴스 간에 라이선스를 공유할 수도 있습니다.

공유 복구 사이트 구성에서 복구를 사용하도록 설정하려면 Site Recovery Manager 라이선스 키를 각 보호된 사이트에 설치합니다. 공유 복구 사이트에 동일한 라이선스 키를 설치하고 파트너 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 이 라이선스 키를 할당하여 다시 보호 기능을 포함한 양방향 작업을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 일대일 구성과 같은 방식으로 Site Recovery Manager 쌍의 모든 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 대해 동일한 라이선스 키를 사용할 수 있습니다.

또는 공유 복구 사이트에 하나의 Site Recovery Manager 라이선스 키를 설치할 수 있습니다. 공유 복구 사이트에 있는 모든 Site Recovery Manager Server 인스턴스는 이 라이선스를 공유합니다. 이렇게 구성할 경우 모든 보호된 사이트를 대상으로, 공유 복구 사이트에서 보호하는 총 가상 시스템 수에 대해 충분한 라이선스가 있는지 확인해야 합니다.

예: 공유 복구 사이트에서 Site Recovery Manager 라이선스 공유

두 개의 보호된 사이트를 공유 복구 사이트에 연결합니다. 공유 복구 사이트에 Site Recovery Manager 라이선스 하나를 설치합니다.

- 보호된 사이트 A에서 20개의 가상 시스템을 보호하는 경우 공유 복구 사이트에 이러한 가상 시스템을 복구하기 위해서는 보호된 사이트 A에 가상 시스템 20개에 대한 라이선스가 필요합니다.
- 보호된 사이트 B에서 10개의 가상 시스템을 보호하는 경우 공유 복구 사이트에 이러한 가상 시스템을 복구하기 위해서는 보호된 사이트 B에 가상 시스템 10개에 대한 라이선스가 필요합니다.
- 공유 복구 사이트에서 두 Site Recovery Manager Server 인스턴스(C, D) 간에 25개의 가상 시스템에 대한 하나의 Site Recovery Manager 라이선스를 공유합니다. 사이트 A와 B에 있는 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 Site Recovery Manager Server 인스턴스 C와 D에 각각 연결합니다.

공유 복구 사이트의 25개 가상 시스템에 대한 라이선스가 있으므로 복구 후 다시 보호를 수행할 수 있는 총 가상 시스템 수는 25개입니다. 모든 가상 시스템을 사이트 A와 B에서 공유 복구 사이트로 복구하고 다시 보호를 시도할 경우 복구된 가상 시스템 30개 중 25개에 대해서만 다시 복구하기에 충분한 라이선스가 있습니다. 사이트 A의 가상 시스템 20개를 모두 다시 보호하여 Site Recovery Manager Server C에서 사이트 A로 역방향으로 보호하고, 사이트 B에서 가상 시스템 5개만 다시 보호하여 Site Recovery Manager Server D에서 사이트 B로 역방향으로 보호할 수 있습니다.

이 경우 공유 복구 사이트에서 더 많은 가상 시스템을 사용하기 위해 라이선스를 구입할 수 있습니다. 또는 사이트 A와 B의 라이선스 키를 공유 복구 사이트의 vCenter Server에 추가하고 해당 라이선스를 사이트 A에서 Site Recovery Manager Server C로, 사이트 B에서 Site Recovery Manager Server D로 할당할 수 있습니다.

공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 설치

공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager를 설치하려면 Site Recovery Manager Server를 하나 이상의 보호된 사이트에 배포하고 해당 수의 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 공유 복구 사이트에 배포합니다.

Site Recovery Manager 확장 ID가 동일한 보호된 사이트 및 복구 사이트만 쌍으로 지정할 수 있습니다.

프로시저

1 공유 복구 사이트 구성에서 vSphere Replication 사용

공유 복구 사이트 구성에서 표준 일대일 구성에서와 같은 방식으로 vSphere Replication을 Site Recovery Manager와 함께 사용할 수 있습니다.

- 2 여러 보호된 사이트에 공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager Server 설치
Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하고 사이트 쌍에 대한 Site Recovery Manager ID를 지정하여 공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager Server를 설치합니다.
- 3 공유 복구 사이트에 여러 Site Recovery Manager Server 인스턴스 설치
공유 복구 사이트 구성에서는 공유 복구 사이트에 동일한 vCenter Server 인스턴스를 모두 확장하는 여러 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치할 수 있습니다.
- 4 공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 사이트 연결
공유 복구 사이트 구성에서 표준 일대일 구성과 같은 방식으로 Site Recovery Manager 사이트에 연결할 수 있습니다.
- 5 공유 복구 사이트 구성에서 어레이 기반 복제 사용
공유 복구 사이트 구성에서 표준 일대일 구성에서와 같은 방식으로 어레이 기반 복제를 Site Recovery Manager와 함께 사용할 수 있습니다.
- 6 공유 복구 사이트 구성에서 자리 표시자 및 매핑 구성
공유 복구 사이트 구성에서 자리 표시자와 매핑을 구성하는 경우 공유 복구 사이트의 고객은 복구 사이트에서 리소스를 공유할 수 있습니다. 또는 각 고객에게 격리된 리소스를 할당할 수 있습니다.

공유 복구 사이트 구성에서 vSphere Replication 사용

공유 복구 사이트 구성에서 표준 일대일 구성에서와 같은 방식으로 vSphere Replication을 Site Recovery Manager와 함께 사용할 수 있습니다.

보호된 사이트에 vSphere Replication 장치를 하나씩 배포합니다. 공유 복구 사이트에 vSphere Replication 장치를 하나만 배포합니다. 보호된 사이트의 모든 vSphere Replication 장치가 복구 사이트의 이 단일 vSphere Replication 장치에 연결됩니다. 표준 일대일 구성과 같은 방식으로 vSphere Replication 장치를 배포합니다.

중요 공유 복구 사이트에 vSphere Replication 장치를 하나만 배포합니다. 공유 복구 사이트에 여러 vSphere Replication 장치를 배포할 경우 각각의 새 vSphere Replication 장치가 이전 vSphere Replication 장치의 vCenter Server에 대한 등록을 덮어씁니다. 그러면 기존의 복제 및 구성을 모두 덮어쓰게 됩니다.

공유 복구 사이트에 여러 추가 vSphere Replication 서버를 배포하여 복제 로드를 분산시킬 수 있습니다. 예를 들어 공유 복구 사이트에서 해당 공유 복구 사이트에 연결되는 각각의 보호된 사이트에 대해 vSphere Replication 서버를 배포할 수 있습니다. 공유 복구 사이트 구성에서 vSphere Replication을 Site Recovery Manager와 함께 사용하는 경우의 보호 및 복구 제한에 대한 자세한 내용은 [KB 2081866](#)을 참조하십시오.

필수 조건

- Site Recovery Manager를 vSphere Replication과 함께 사용하려면 보호된 사이트와 복구 사이트 양쪽에 적합한 버전의 vSphere Replication을 먼저 배포한 후 Site Recovery Manager Server를 설치하십시오. Site Recovery Manager 설치 관리자는 설치 중 vSphere Replication의 버전을 확인하여 호환되지 않는 버전이 감지되면 설치를 중단합니다. Site Recovery Manager Server를 설치한 후 vSphere Replication을 설치하면 이 확인 작업이 수행되지 않아 버전이 호환되지 않을 수 있습니다. Site Recovery Manager와 vSphere Replication의 버전이 서로 호환되지 않으면 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다. vSphere Replication 및 Site Recovery Manager의 버전 간 호환성에 대한 자세한 내용은 vCenter Site Recovery Manager 5.8 호환성 매트릭스 (<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>)의 vSphere Replication 요구 사항을 참조하십시오.
- 기존 vSphere Replication 장치가 사이트에 있는 경우에는 올바른 버전으로 업그레이드하거나 두 vCenter Server 인스턴스에서 등록을 취소한 후에 Site Recovery Manager를 설치해야 합니다. Site Recovery Manager와 vSphere Replication의 버전이 서로 호환되지 않으면 vSphere Web Client가 작동을 중지합니다. **호환되지 않는 버전의 vSphere Replication 등록 취소**를 참조하십시오.

프로시저

- 1 각각의 보호된 사이트에 vSphere Replication 장치를 배포합니다.
- 2 공유 복구 사이트에 vSphere Replication 장치 하나를 배포합니다.
- 3 (선택 사항) 공유 복구 사이트에 추가 vSphere Replication 서버를 배포합니다.
- 4 (선택 사항) 추가 vSphere Replication 서버를 공유 복구 사이트의 vSphere Replication 장치에 등록합니다.

vSphere Replication 서버를 공유 복구 사이트의 모든 Site Recovery Manager 인스턴스에서 사용할 수 있게 됩니다.

공유 복구 사이트가 vSphere Replication을 사용하여 보호된 사이트에서 복구하는 복제된 가상 시스템을 수신할 준비가 됩니다.

여러 보호된 사이트에 공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager Server 설치

Site Recovery Manager 설치 관리자를 실행하고 사이트 쌍에 대한 Site Recovery Manager ID를 지정하여 공유 복구 사이트에서 사용할 Site Recovery Manager Server를 설치합니다.

각각의 보호된 사이트에 대해 Site Recovery Manager Server 인스턴스 하나를 해당 보호된 사이트에 설치하고 Site Recovery Manager Server 인스턴스 하나를 해당 복구 사이트에 설치해야 합니다. Site Recovery Manager 확장 ID가 동일한 Site Recovery Manager Server 인스턴스만 쌍으로 지정할 수 있습니다. 각각의 보호된 사이트에는 고유한 vCenter Server 인스턴스가 있어야 합니다.

필수 조건

- Site Recovery Manager 설치 파일을 Site Recovery Manager Server 호스트의 폴더에 다운로드합니다.
- 이 내용을 이해하려면 표준 Site Recovery Manager 설치 절차에 대해 알고 있어야 합니다. 표준 Site Recovery Manager 설치에 대한 자세한 내용은 [Site Recovery Manager Server 설치](#) 항목을 참조하십시오.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager 설치 관리자를 두 번 클릭하고, 설치 언어를 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.
- 2 안내 메시지에 따라 Site Recovery Manager 설치를 시작합니다.
- 3 SRM 플러그인 ID 페이지에서 **사용자 지정 SRM 플러그인 식별자**를 선택하고 이 사용자 지정 Site Recovery Manager 확장을 식별할 정보를 제공하고 **다음**을 클릭합니다.

옵션	설명
SRM ID	이 Site Recovery Manager Server 인스턴스 쌍에 대한 고유한 식별자를 입력합니다. Site Recovery Manager ID는 ASCII 대/소문자, 숫자, 밑줄, 마침표 및 하이픈 집합으로 구성된 최대 29자의 ASCII 문자열일 수 있습니다. Site Recovery Manager ID의 첫 번째 또는 마지막 문자로는 밑줄, 마침표 및 하이픈을 사용할 수 없으며 이러한 문자를 이어서 입력할 수도 없습니다.
조직	확장을 생성한 조직을 지정하는 최대 50자의 ASCII 문자열을 입력합니다.
설명	확장에 대한 설명을 제공하는 최대 50자의 ASCII 문자열을 입력합니다.

- 4 안내 메시지에 따라 나머지 설치 과정을 완료합니다.
- 5 보호할 각 사이트에 대해 절차를 반복합니다.

각각의 Site Recovery Manager Server를 고유한 해당 vCenter Server 인스턴스에 연결합니다. 고유한 Site Recovery Manager ID를 각 Site Recovery Manager Server에 할당합니다.

후속 작업

보호된 사이트에 설치한 각각의 Site Recovery Manager Server에 대해 해당 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 공유 복구 사이트에 설치합니다.

공유 복구 사이트에 여러 Site Recovery Manager Server 인스턴스 설치

공유 복구 사이트 구성에서는 공유 복구 사이트에 동일한 vCenter Server 인스턴스를 모두 확장하는 여러 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치할 수 있습니다.

공유 복구 사이트에 설치하는 Site Recovery Manager Server 인스턴스는 각각 보호된 사이트의 Site Recovery Manager Server에 해당합니다.

필수 조건

- 고유한 Site Recovery Manager ID를 구성한 Site Recovery Manager Server 인스턴스가 각각 포함된 하나 이상의 보호된 사이트를 생성했습니다. **사이트 복구 > 사이트**를 클릭하여 사이트를 선택하고 **요약**을 클릭하여 이 인스턴스를 연결하는 Site Recovery Manager 인스턴스의 Site Recovery Manager ID를 확인합니다.
- Site Recovery Manager 설치 파일을 Site Recovery Manager Server 호스트의 폴더에 다운로드합니다.
- 이 내용을 이해하려면 표준 Site Recovery Manager 설치 절차에 대해 알고 있어야 합니다. 표준 Site Recovery Manager 설치에 대한 자세한 내용은 [Site Recovery Manager Server 설치](#) 항목을 참조하십시오.

프로시저

- 1 Site Recovery Manager 설치 관리자를 두 번 클릭하고, 설치 언어를 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.
- 2 안내 메시지에 따라 Site Recovery Manager 설치를 시작합니다.
- 3 설치 관리자의 **VMware vCenter Site Recovery Manager 플러그인 식별자** 페이지에서 **사용자 지정 SRM 플러그인 식별자**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 4 SRM 플러그인 ID 페이지에서 **사용자 지정 SRM 플러그인 식별자**를 선택하고, 이 Site Recovery Manager 확장을 보호된 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스의 파트너로 식별하기 위한 정보를 제공한 후 **다음**을 클릭합니다.

옵션	설명
SRM ID	보호된 사이트의 해당 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 대해 제공한 것과 같은 Site Recovery Manager ID를 입력합니다. 예를 들어 보호된 사이트에 있는 Site Recovery Manager Server 인스턴스의 Site Recovery Manager ID를 SRM-01 로 설정한 경우 이 Site Recovery Manager ID를 SRM-01 로 설정합니다.
조직	확장을 생성한 조직을 지정하는 최대 50자의 ASCII 문자열을 입력합니다.
설명	확장에 대한 설명을 제공하는 최대 50자의 ASCII 문자열을 입력합니다.

- 5 안내 메시지에 따라 나머지 설치 과정을 완료합니다.

후속 작업

절차를 반복하여 다른 보호된 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스와 일치하는 Site Recovery Manager ID가 각각 포함된 공유 복구 사이트의 추가 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 설치합니다. 복구 사이트에 설치한 각각의 추가 Site Recovery Manager Server 인스턴스가 vCenter Server 인스턴스에 연결됩니다.

공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 사이트 연결

공유 복구 사이트 구성에서 표준 일대일 구성과 같은 방식으로 Site Recovery Manager 사이트에 연결할 수 있습니다.

보호된 사이트 중 하나에서 사이트 연결을 시작하면 Site Recovery Manager는 설치 시 설정한 Site Recovery Manager ID를 사용하여 복구 사이트의 올바른 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 연결합니다.

공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스 중 하나에서 사이트 연결을 시작하고 다른 Site Recovery Manager ID를 사용하여 Site Recovery Manager Server 확장이 있는 보호된 사이트에 연결하려고 하면 오류가 발생하여 연결이 실패합니다.

필수 조건

- 하나 이상의 보호된 사이트에서 Site Recovery Manager Server를 설치했습니다.
- 하나 이상의 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 공유 복구 사이트에 설치했습니다.
- 보호된 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스와 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 동일한 Site Recovery Manager 확장 ID를 할당했습니다.

프로시저

- 1 사이트의 vSphere Web Client에 연결하고 **사이트 복구 > 사이트**를 클릭한 다음 사이트를 선택합니다.
- 2 사이트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **사이트 쌍 구성**을 선택합니다.
- 3 원격 사이트의 vCenter Server 주소를 입력하고 vCenter Server 사용자 이름 및 암호를 입력한 후 **확인**을 클릭합니다.
 - 보호된 사이트의 Site Recovery Manager에 로그인한 경우 공유 복구 사이트의 vCenter Server 주소를 입력합니다.
 - 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager에 로그인한 경우 해당 보호된 사이트의 vCenter Server 주소를 입력합니다. 이 vCenter Server 인스턴스의 Site Recovery Manager 확장에는 연결 중인 Site Recovery Manager 인스턴스의 Site Recovery Manager ID와 일치하는 Site Recovery Manager ID가 있어야 합니다.
- 4 **단계 1 ~ 단계 3**를 반복하여 공유 복구 사이트를 사용하는 모든 사이트에 대한 사이트 쌍 구성을 구성합니다.
- 5 (선택 사항) 공유 복구 사이트의 vSphere Web Client에서, **사이트 복구 > 사이트**를 클릭합니다.

공유 복구 사이트의 vCenter Server에 연결하는 모든 Site Recovery Manager Server 인스턴스가 목록에 나타납니다. 공유 복구 사이트의 인스턴스와 쌍으로 구성된 보호된 사이트의 모든 Site Recovery Manager Server 인스턴스도 나타납니다.
- 6 (선택 사항) 목록에서 사이트를 선택하고 **요약** 탭을 클릭하면 이 사이트와 쌍으로 구성된 원격 사이트에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

공유 복구 사이트 구성에서 어레이 기반 복제 사용

공유 복구 사이트 구성에서 표준 일대일 구성에서와 같은 방식으로 어레이 기반 복제를 Site Recovery Manager와 함께 사용할 수 있습니다.

공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager와 함께 어레이 기반 복제를 사용하려면 각각의 보호된 사이트에 스토리지 어레이와 SRA(스토리지 복제 어댑터)를 설치해야 합니다. 각각의 보호된 사이트에서는 서로 다른 유형의 스토리지 어레이를 사용할 수 있습니다.

각각의 보호된 사이트에서 공유 복구 사이트의 동일한 스토리지를 공유하거나 각각의 보호된 사이트에 대해 스토리지를 개별적으로 할당할 수 있습니다. 공유 복구 사이트에서는 여러 벤더의 스토리지를 사용할 수 있습니다(보호된 각 사이트에서 사용하는 스토리지에 부합하는 경우). 공유 복구 사이트에서 사용하는 각 스토리지 유형에 적합한 SRA를 설치해야 합니다.

공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager와 함께 어레이 기반 복제를 사용할 때의 보호 및 복구 제한 사항에 대한 자세한 내용은 [KB 2081866](#)을 참조하십시오.

필수 조건

- 공유 복구 사이트 구성으로 Site Recovery Manager를 설치했습니다.
- 보호된 사이트를 공유 복구 사이트와 연결했습니다.

프로시저

- 1 스토리지 어레이에서 제공하는 지침에 따라 보호된 사이트에 스토리지 어레이를 설정합니다.
- 2 보호된 사이트의 Site Recovery Manager Server 시스템에 적합한 SRA를 설치합니다.
- 3 공유 복구 사이트의 Site Recovery Manager Server 시스템에 적합한 SRA를 설치합니다.
- 4 보호된 사이트와 공유 복구 사이트에 어레이 관리자를 구성합니다.
- 5 보호된 사이트의 리소스에서 공유 복구 사이트의 리소스로 매핑을 구성하고 자리 표시자 데이터스토어를 구성합니다.

공유 복구 사이트가 어레이 기반 복제를 사용하여 보호된 사이트에서 복구하는 복제된 가상 시스템을 수신할 준비가 되었습니다.

공유 복구 사이트 구성에서 자리 표시자 및 매핑 구성

공유 복구 사이트 구성에서 자리 표시자와 매핑을 구성하는 경우 공유 복구 사이트의 고객은 복구 사이트에서 리소스를 공유할 수 있습니다. 또는 각 고객에게 격리된 리소스를 할당할 수 있습니다.

공유 복구 사이트에서는 여러 고객이 단일 vCenter Server 인스턴스를 공유합니다. 경우에 따라 여러 고객이 복구 사이트의 단일 ESXi 호스트를 공유할 수도 있습니다. 보호된 사이트의 리소스를 공유 복구 사이트의 공유 리소스에 매핑할 수 있습니다. 모든 고객의 가상 시스템을 개별적으로 보관할 필요가 없는 경우(예: 모든 고객이 동일한 조직에 속하는 경우) 복구 사이트의 리소스를 공유할 수도 있습니다.

공유 복구 사이트에서 격리된 리소스를 생성하고 보호된 사이트의 해당 리소스를 공유 복구 사이트의 고유한 전용 리소스에 매핑할 수도 있습니다. 이 구성은 모든 고객의 가상 시스템을 서로 개별적으로 보관해야 하는 경우(예: 모든 고객이 서로 다른 조직에 속하는 경우)에 사용할 수 있습니다.

사용자가 공유 복구 사이트의 리소스에 액세스할 수 있는 사용 권한을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 Site Recovery Manager 관리를 참조하십시오.

필수 조건

- 공유 복구 사이트 구성으로 Site Recovery Manager를 설치했습니다.
- 보호된 사이트를 공유 복구 사이트와 연결했습니다.
- 자리 표시자와 매핑을 구성하기 위한 절차를 숙지합니다. 표준 구성에서 자리 표시자와 매핑을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [7장 Site Recovery Manager 자리 표시자 및 매핑 만들기](#)를 참조하십시오.

프로시저

- 1 vSphere Web Client에서 **사이트 복구 > 사이트**를 클릭하고 사이트를 선택합니다.
- 2 **관리** 탭에서 **네트워크 매핑, 폴더 매핑, 리소스 매핑 및 자리 표시자 데이터스토어** 탭을 사용하여 매핑을 구성합니다.

옵션	작업
고객 리소스 공유	보호된 사이트의 리소스, 네트워크 및 데이터스토어를 공유 복구 사이트의 공통 데이터 센터, 네트워크 및 자리 표시자 데이터스토어에 매핑합니다. 복구 사이트에서 각 고객에 대해 개별 폴더를 생성하고 보호된 사이트의 폴더를 개별 폴더에 매핑할 수 있습니다.
고객 리소스 격리	보호된 사이트의 리소스, 네트워크, 폴더 및 데이터스토어를 공유 복구 사이트의 별도 데이터 센터, 네트워크, 폴더 및 자리 표시자 데이터스토어에 매핑합니다.

- 3 (선택 사항) vSphere Replication을 사용하는 경우, 복제를 구성할 때 복제본 가상 시스템에 대한 적절한 대상 데이터스토어를 선택합니다.

옵션	작업
고객 리소스 공유	공유 복구 사이트에서 공통 대상 데이터스토어를 선택합니다. 복구 사이트의 각 고객에 대한 개별 폴더를 대상 데이터스토어에서 생성할 수 있습니다.
고객 리소스 격리	공유 복구 사이트의 각 고객에 대해 서로 다른 데이터스토어를 선택합니다.

공유 복구 사이트 구성에서 Site Recovery Manager 업그레이드

공유 복구 사이트를 사용하는 기존 Site Recovery Manager 설치를 업그레이드할 수 있습니다.

공유 복구 사이트를 사용하는 Site Recovery Manager 설치를 업그레이드하는 경우 Site Recovery Manager의 표준 일대일 설치를 업그레이드할 때와 동일한 권장 사항이 적용됩니다. [6장 Site Recovery Manager 업그레이드](#)를 참조하십시오.

공유 복구 사이트를 업그레이드하기 전에 보호된 사이트를 모두 업그레이드합니다. 공유 복구 사이트를 업그레이드하기 전에 보호된 사이트를 모두 업그레이드할 때 업그레이드 프로세스 중 보호된 사이트에서 오류가 발생할 경우 공유 복구 사이트에서 복구를 실행할 수 있습니다. 보호된 사이트를 모두 업그레이드하기 전에 공유 복구 사이트에서 vCenter Server를 업그레이드하는 경우 모든 업그레이드를 완료할 때까지 복구를 수행할 수 없습니다.

중요도 순서에 따라 보호된 사이트를 업그레이드합니다. 즉, 중요도가 가장 높은 사이트를 먼저 업그레이드하고 중요도가 가장 낮은 사이트를 마지막으로 업그레이드합니다. 예를 들어 비즈니스에 중요한 애플리케이션을 실행하는 보호된 사이트를 업그레이드한 후 작업에 대한 중요도가 낮은 사이트를 업그레이드합니다.

필수 조건

- Site Recovery Manager를 업그레이드하는 표준 절차를 알고 있는지 확인합니다. 표준 Site Recovery Manager 업그레이드에 대한 자세한 내용은 [6장 Site Recovery Manager 업그레이드](#)를 참조하십시오.
- 각 보호된 사이트의 중요도를 평가하고 그에 따라 사이트의 업그레이드 우선 순위를 지정합니다.

프로시저

- 1 가장 중요한 보호된 사이트에서 vCenter Server를 업그레이드합니다.
- 2 (선택 사항) vSphere Replication을 사용하는 경우 [단계 1](#)에서 업그레이드한 vCenter Server 인스턴스에 연결되는 vSphere Replication 장치를 업그레이드합니다.
- 3 [단계 1](#)에서 업그레이드한 vCenter Server 인스턴스에 연결되는 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 업그레이드합니다.
 - 마이그레이션을 수행하지 않고 Site Recovery Manager Server를 업그레이드하는 경우 설치 관리자는 이전 설치 동안 사용자가 설정한 Site Recovery Manager 확장 ID를 레지스트리에서 가져옵니다. 업그레이드 동안 Site Recovery Manager 확장 ID를 수정하는 옵션은 제공되지 않습니다.
 - 마이그레이션을 수행하면서 Site Recovery Manager Server를 업그레이드하는 경우 이전 설치에 사용한 것과 동일한 Site Recovery Manager 확장 ID를 지정해야 합니다.
- 4 (선택 사항) 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 [단계 3](#)에서 업그레이드한 Site Recovery Manager Server 호스트 시스템에서 SRA(스토리지 복제 어댑터)를 업그레이드합니다.
- 5 공유 복구 사이트에 연결되는 각각의 보호된 사이트에 대해 [단계 1](#) 및 [단계 4](#) 단계를 반복합니다.
- 6 공유 복구 사이트에서 vCenter Server를 업그레이드합니다.
- 7 (선택 사항) vSphere Replication을 사용하는 경우 공유 복구 사이트에서 vSphere Replication 장치를 업그레이드합니다.

- 8 업그레이드한 첫 번째 보호된 사이트와 쌍을 이루고 있는 공유 복구 사이트에서 Site Recovery Manager Server 인스턴스를 업그레이드합니다.
 - 마이그레이션을 수행하지 않고 Site Recovery Manager Server를 업그레이드하는 경우 설치 관리자는 이전 설치 동안 사용자가 설정한 Site Recovery Manager 확장 ID를 레지스트리에서 가져옵니다. 업그레이드 동안 Site Recovery Manager 확장 ID를 수정하는 옵션은 제공되지 않습니다.
 - 마이그레이션을 수행하면서 Site Recovery Manager Server를 업그레이드하는 경우 이전 설치에 사용한 것과 동일한 Site Recovery Manager 확장 ID를 지정해야 합니다.
- 9 (선택 사항) 어레이 기반 복제를 사용하는 경우 공유 복구 사이트에서 이 Site Recovery Manager Server 인스턴스에 대한 SRA를 업그레이드합니다.
- 10 공유 복구 사이트의 나머지 Site Recovery Manager Server 인스턴스 각각에 대해 [단계 8](#) 및 [단계 9](#) 단계를 반복합니다.
- 11 공유 복구 사이트와 각각의 보호된 사이트에서 ESXi Server 인스턴스를 업그레이드합니다.
- 12 ESXi Server 인스턴스의 가상 시스템에서 가상 하드웨어 및 VMware Tools를 업그레이드합니다.