

# IaaS-integratie voor BMC BladeLogic

vRealize Automation 7.3

Dit document ondersteunt de versie van elk vermeld product dat en ondersteunt alle daaropvolgende versies totdat het document wordt vervangen door een nieuwe editie. Als u wilt controleren of er recentere edities van dit document beschikbaar zijn, gaat u naar <http://www.vmware.com/nl/support/pubs>.

NL-001843-01

**vmware**<sup>®</sup>

U vindt de recentste technische documentatie op de website van VMware:

<http://www.vmware.com/nl/support/>

Op de VMware-website vindt u tevens de nieuwste productupdates.

Als u opmerkingen over deze documentatie heeft, kunt u uw feedback sturen naar:

[docfeedback@vmware.com](mailto:docfeedback@vmware.com)

Copyright © 2008–2016 VMware, Inc. Alle rechten voorbehouden. [Informatie over copyright en handelsmerken.](#)

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

# Inhoud

IaaS-integratie voor BMC BladeLogic	5
Bijgewerkte informatie	7
<b>1</b> Overzicht van BMC BladeLogic Configuration Manager	9
<b>2</b> Het PowerShell-uitvoeringsbeleid instellen op RemoteSigned	11
<b>3</b> Een EPI-agent installeren voor BMC BladeLogic	13
<b>4</b> Standaardtime-out voor software-installatie verlengen	17
<b>5</b> BMC BladeLogic integreren	19
<b>6</b> BMC BladeLogic-blueprints maken	21
BMC BladeLogic-integratie toevoegen aan een blueprint	21
Aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie	22
<b>7</b> Een blueprint publiceren	25
Index	27



# IaaS-integratie voor BMC BladeLogic

---

*IaaS-integratie voor BMC BladeLogic* biedt informatie over het integreren van BMC BladeLogic Configuration Manager met VMware vRealize™ Automation.

Deze documentatie bevat informatie over de manier waarop u BMC BladeLogic-softwaretaken kunt implementeren op machines die zijn ingericht door vRealize Automation.

---

**OPMERKING** Niet alle functies en mogelijkheden van vRealize Automation zijn in alle versies beschikbaar. Raadpleeg <https://www.vmware.com/products/vrealize-automation/> voor een vergelijking van de beschikbare functies in elke versie.

---

## Doelgroep

Deze informatie is bedoeld voor systeembeheerders, tenantbeheerders, materiaalbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders van vRealize Automation. Deze inhoud is geschreven voor ervaren systeembeheerders van Windows- of Linux-systemen die bekend zijn met virtualisatietechnologie en de basisbegrippen die zijn beschreven in *Basisprincipes en concepten*.

## Woordenlijst VMware Technical Publications

VMware Technical Publications beschikt over een woordenlijst met termen die u mogelijk nog niet kent. Ga naar <http://www.vmware.com/support/pubs> voor een definitie van de termen die in de technische documentatie van VMware worden gebruikt.



# Bijgewerkte informatie

---

Deze *IaaS-integratie voor BMC BladeLogic* wordt bijgewerkt voor iedere versie van het product of wanneer dit nodig is.

Deze tabel bevat de updategeschiedenis van de *IaaS-integratie voor BMC BladeLogic*.

<b>Revisie</b>	<b>Beschrijving</b>
001843-01	Diverse kleine veranderingen.
001843-00	Oorspronkelijke versie.





# Overzicht van BMC BladeLogic Configuration Manager

---

# 1

U kunt BMC BladeLogic integreren met vRealize Automation om BMC BladeLogic-softwaretaken te implementeren op machines die zijn ingericht door vRealize Automation. U kunt aangepaste eigenschappen gebruiken om te bepalen of deze taken per machine kunnen worden geselecteerd door een aanvrager of dat ze beschikbaar zijn voor alle machines die met een bepaalde blueprint worden ingericht.

Hier volgt een algemeen overzicht van vereisten voor het integreren van BMC BladeLogic Configuration Manager met vRealize Automation:

- De systeembeheerder controleert of BMC BladeLogic Operations Manager 7.6.0.115 of BMC Server Automation Console 8.2 en de EPI-agent (External Provisioning Integration) op dezelfde host zijn geïnstalleerd.
- De systeembeheerder moet het PowerShell-uitvoeringsbeleid instellen op RemoteSigned. Zie [Hoofdstuk 2, "Het PowerShell-uitvoeringsbeleid instellen op RemoteSigned,"](#) op pagina 11.
- De systeembeheerder moet minimaal één EPI-agent installeren. Zie [Hoofdstuk 3, "Een EPI-agent installeren voor BMC BladeLogic,"](#) op pagina 13.
- De systeembeheerder voert een configuratie uit om te bepalen hoe de softwaretaken worden geïmplementeerd. Zie [Hoofdstuk 5, "BMC BladeLogic integreren,"](#) op pagina 19.
- Een tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder maakt een blueprint waarmee de softwaretaken kunnen worden geïmplementeerd. Zie [Hoofdstuk 6, "BMC BladeLogic-blueprints maken,"](#) op pagina 21.



# Het PowerShell-uitvoeringsbeleid instellen op RemoteSigned

---

# 2

De instelling voor het PowerShell-uitvoeringsbeleid moet van Restricted zijn gewijzigd in RemoteSigned of Unrestricted om het lokaal uitvoeren van PowerShell-scripts mogelijk te maken.

## Vereisten

- Meld u aan als een Windows-beheerder.
- Controleer of Microsoft PowerShell is geïnstalleerd op de installatiehost vóór de agentinstallatie. De vereiste versie is afhankelijk van het besturingssysteem van de installatiehost. Zie Microsoft Help en ondersteuning.
- Voor meer informatie over het PowerShell-uitvoeringsbeleid, voert u `help about_signing` of `help Set-ExecutionPolicy` uit op de PowerShell-opdrachtprompt.

## Procedure

- 1 Selecteer **Start > Alle programma's > Windows PowerShell-versie > Windows PowerShell**.
- 2 Voer `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned` uit voor RemoteSigned.
- 3 Voer `Set-ExecutionPolicy Unrestricted` uit voor Unrestricted.
- 4 Controleer of de opdracht geen fouten heeft veroorzaakt.
- 5 Typ **Exit** na de opdrachtprompt in PowerShell.



# Een EPI-agent installeren voor BMC BladeLogic

# 3

Een systeembeheerder moet minimaal één vRealize Automation EPI-agent installeren voor het beheer van de communicatie met BMC BladeLogic. U kunt de agent overal installeren, mits deze kan communiceren met vRealize Automation en de BMC BladeLogic Configuration Manager.

## Vereisten

- Controleer of BMC BladeLogic Operations Manager 7.6.0.115 of BMC Server Automation Console 8.2 en de EPI-agent op dezelfde host zijn geïnstalleerd.

Als de EPI-agent eerder is geïnstalleerd dan de BMC Operations Manager, moet de agentservice opnieuw worden gestart nadat de module is geïnstalleerd.

- De agent moet worden geïnstalleerd op Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 SP2 (32- of 64-bits), Windows Server 2008 R2-systeem of Windows 2012 met .NET 4.5.
- De verificatiegegevens waarmee de agent wordt uitgevoerd, moeten beheerderstoegang hebben tot alle BMC BladeLogic-hosts waarmee de agent interactie heeft.
- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **systeembeheerder**.

Zie *vRealize Automation 7.0 installeren* voor volledige informatie over het installeren van vRealize Automation-agenten.

## Procedure

- 1 Selecteer **Componentselectie** op de pagina met installatietypen.
- 2 Accepteer de hoofdininstallatielocatie of klik op **Wijzigen** en selecteer een installatiepad.
- 3 Klik op **Volgende**.
- 4 Meld u aan met **administrator**-privileges voor de Windows-services op de installatiemachine.  
De service moet op dezelfde installatiemachine worden uitgevoerd.
- 5 Klik op **Volgende**.
- 6 Selecteer **EPIPowerShell** in de lijst met agenttypen.

- 7 Voer een id voor deze agent in het tekstvak **Agentnaam** in.

Houd de agentnaam, verificatiegegevens, endpointnaam en platforminstantie voor elke agent bij. U hebt deze informatie nodig om endpoints te configureren en om hosts toe te voegen in de toekomst.

**BELANGRIJK** Dupliceer geen agentnamen tenzij u redundante, identiek geconfigureerde agenten voor hoge beschikbaarheid installeert.

Optie	Beschrijving
<b>Redundante agent installeren</b>	Installeer redundante agenten op verschillende servers, maar geef ze dezelfde naam en configureer ze op identieke wijze om hoge beschikbaarheid te bieden.
<b>Eén agent installeren</b>	Selecteer een unieke naam voor deze agent.

- 8 Configureer een verbinding met het Manager Service-onderdeel.

Optie	Beschrijving
<b>Als u een load balancer gebruikt</b>	Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de load balancer voor het Manager Service-onderdeel in. Bijvoorbeeld <b>manager-load-balancer.eng.mycompany.com:443</b> . IP-adressen worden niet herkend.
<b>Zonder load balancer</b>	Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer in van de machine waarop u het Manager Service-onderdeel hebt geïnstalleerd. Bijvoorbeeld <b>manager_service.mycompany.com:443</b> . IP-adressen worden niet herkend.

De standaardpoort is 443.

- 9 Configureer een verbinding met het Manager Website-onderdeel.

Optie	Beschrijving
<b>Als u een load balancer gebruikt</b>	Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de load balancer voor het Manager Website-onderdeel in. Bijvoorbeeld <b>website-load-balancer.eng.mycompany.com:443</b> . IP-adressen worden niet herkend.
<b>Zonder load balancer</b>	Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer in van de machine waarop u het Manager Website-onderdeel hebt geïnstalleerd. Bijvoorbeeld <b>website_component.mycompany.com:443</b> . IP-adressen worden niet herkend.

De standaardpoort is 443.

- 10 Klik op **Testen** om de verbinding met elke host te controleren.
- 11 Selecteer **BMC** in **EPI-type**.
- 12 Selecteer het EPI-type.
- 13 Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de beheerde server in het tekstvak **EPI-server** in.
- 14 Klik op **Toevoegen**.
- 15 Klik op **Volgende**.
- 16 Klik op **Installeren** om de installatie te starten.
- Na enkele minuten verschijnt er een succesbericht.
- 17 Klik op **Volgende**.
- 18 Klik op **Voltooien**.

**Wat nu te doen**

[Hoofdstuk 5, "BMC BladeLogic integreren,"](#) op pagina 19





# Standaardtime-out voor software-installatie verlengen

---

# 4

Wanneer u software voor het integratieproduct installeert, duurt het mogelijk langer dan de standaardtime-out van 30 minuten om de software te installeren. U kunt de standaardwaarde voor deze time-out verhogen om de installatie volledig te voltooien.

## Procedure

- 1 Ga naar de installatiepagina voor de Manager Service. Dit is meestal %System-Drive%\Program Files x86\VMware\VCAC\Server.
- 2 Maak een back-up van het bestand `ManagerService.exe.config`.
- 3 Open het bestand `ManagerService.exe.config` en zoek hierin naar `workflowTimeoutConfigurationSection`. Verhoog hier de waarde van 30 minuten voor het attribuut `DefaultTimeout` naar de gewenste limiet.
- 4 Klik op **Opslaan** en sluit het bestand.
- 5 Selecteer **Start > Systeembeheer > Services** en start de vRealize Automation-service opnieuw op.



## BMC BladeLogic integreren

---

Als het netwerk beschikt over een systeem waarmee BMC BladeLogic Configuration Manager software implementeert en u een EPI-agent voor de interactie met dit systeem hebt geïnstalleerd, kunt u hiermee de software direct op nieuw ingerichte machines implementeren. De aanvrager kan dan kiezen welke software wordt geïmplementeerd of u kunt een blueprint gebruiken die specifieke taken implementeert op alle machines die ermee worden ingericht.

### Vereisten

- [Hoofdstuk 3, “Een EPI-agent installeren voor BMC BladeLogic,”](#) op pagina 13.
- Meld u als **stelselbeheerder** aan bij de host van de vRealize Automation EPI/BMC-agent.
- Gebruik dezelfde **stelselbeheerderaccount** waarmee de EPI-agent wordt uitgevoerd om u aan te melden bij de BladeLogic-console en configureer hier het vereiste verificatieprofiel. Accepteer de BladeLogic-beveiligingscertificaten en sluit vervolgens de console. U hoeft deze vereiste slechts één keer uit te voeren.

### Procedure

- 1 Selecteer **Start > Stelselbeheer > Services** en stop de vRealize Automation EPI/BMC Agent-service.
- 2 Ga op de installatiehost van de EPI-agent (die mogelijk ook de Manager Service-host is), naar de installatiedirectory van de EPI-agent, doorgaans `%SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\VCAC\Agents\agent_name`.
- 3 Bewerk elk bestand in de map `Scripts\nsh` van de directory van de EPI-agent en wijzig daarbij de waarden van de volgende variabelen in de parameterlijst van elk `.nsh`-bestand. Er wordt een beschrijving van elke variabele weergegeven boven de bijbehorende definitie.

```
USERNAME_USER=BLAdmin
```

```
AUTH_TYPE=SRP
```

```
PASSWORD_USER=password
```

```
APP_SERVER_HOST=bladeLogic.dynamicops.local
```

```
ROLE_NAME=BLAdmins
```

- 4 Bewerk het configuratiebestand van de agent, `VRMAgent.exe.config`, in de installatiedirectory van de EPI-agent. Vervang daarbij `CitrixProvisioningUnregister.ps1` door `DecomMachine.ps1`.
  - a Zoek de volgende regel op.

```
<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
  registerScript="CitrixProvisioningRegister.ps1"
  unregisterScript="CitrixProvisioningUnregister.ps1"/>
```
  - b Wijzig deze regel als volgt.

```
<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
  registerScript="CitrixProvisioningRegister.ps1"
  unregisterScript="DecomMachine.ps1"/>
```
- 5 Als u een gekloonde inrichting met een statische IP-adrestoewijzing wilt uitvoeren, moet u BMC BladeLogic voor ingerichte machines registreren op IP-adres in plaats van op machinenaam.
  - a Bewerk de bestanden `InstallSoftware.ps1` en `DecomMachine.ps1` in de map `Scripts` in de EPI-agentdirectory en wijzig de regel `$byip=$false` in `$byip=$true`. Bewerk de bestanden `InstallSoftware.ps1` en `DecomMachine.ps1` in de map `Scripts` in de EPI-agentdirectory en wijzig de regel `$byip=$false` in `$byip=$true`.
  - b Als u de registratie op IP-adres op bovenstaande wijze inschakelt, moet u een statische IP-adrestoewijzing voor de inrichting gebruiken. Anders zal de BMC BladeLogic-integratie mislukken.
- 6 Selecteer **Start > Systeembeheer > Services** om de EPI/BMC-agentservice (vRealize Automation Agent – naam agentservice) te starten.
- 7 Plaats alle BMC BladeLogic-taken waaruit u machineaanvragers wilt laten kiezen of door blueprintarchitecten wilt laten opgeven op een gezamenlijke locatie in BMC BladeLogic Configuration Manager. Bijvoorbeeld: `/Utility`.
- 8 Bereid een referentiemachine voor en converteer deze naar een sjabloon om te klonen.
  - a Installeer een BMC BladeLogic-agent die verwijst naar de server waarop BMC BladeLogic Configuration Manager wordt uitgevoerd.
  - b Controleer of u verbinding kunt maken met de agent op de gast en of de taken na de inrichting zoals verwacht worden uitgevoerd.

Vervolgens kunnen tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders BMC BladeLogic integreren in kloonblueprints. Zie ["BMC BladeLogic-integratie toevoegen aan een blueprint,"](#) op pagina 21.

## BMC BladeLogic-blueprints maken

---

De BMC BladeLogic-integratie wordt opgeroepen door aangepaste eigenschappen toe te voegen voor de te implementeren BMC BladeLogic-softwaretaken op machines die worden ingericht vanaf een blueprint.

Verzamel de volgende informatie zodat tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders deze kunnen opnemen in hun blueprints:

- De naam van de sjabloon.
- De naam van de aanpassingsspecificatie.
- De totale hoeveelheid opslagruimte die is opgegeven voor de sjabloon.
- Voor integraties met vCenter Server de versie van het gastbesturingssysteem voor vCenter Server waarmee vCenter Server de machine moet maken.

Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:

- [“BMC BladeLogic-integratie toevoegen aan een blueprint,”](#) op pagina 21
- [“Aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie,”](#) op pagina 22

### BMC BladeLogic-integratie toevoegen aan een blueprint

Voor de implementatie van BMC BladeLogic Configuration Manager-softwaretaken op de machines die met een blueprint worden ingericht, moet de tenant- of bedrijfsgroepbeheerder een blueprint voor inrichting door middel van klonen maken die voorzien is van aangepaste BMC BladeLogic-eigenschappen.

- Vraag de volgende gegevens op bij uw materiaalbeheerder:
  - De naam van de server die als host dient voor BMC BladeLogic.
  - De naam van het standaard verificatieprofiel op de BMC BladeLogic-server.
  - De locatie waar softwaretaken voor BMC BladeLogic worden geïmplementeerd. Dit moet overeenkomen met de juiste waarde voor `Vrm.Software.IdNNNN`.

#### Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **tenantbeheerder** of **bedrijfsgroepbeheerder**.
- Maak een blueprint voor klonen op basis van de sjabloon en aanpassingsspecificatie die materiaalbeheerder aan u heeft verstrekt. Zie *IaaS-configuratie voor virtuele platforms*.

---

**OPMERKING** Een materiaalbeheerder kan een versieprofiel maken met behulp van de eigenschappen `BMCSoftWareProperties`. Zo kunnen tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders deze gegevens makkelijk in hun blueprints opnemen.

---

- Voor een overzicht van de vereiste en algemene aangepaste BMC BladeLogic-eigenschappen, raadpleegt u “Aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie,” op pagina 22.

### Procedure

- 1 Selecteer **Ontwerpen > Blueprints**.
- 2 Zoek de kloonblueprint die u wilt integreren met BMC BladeLogic.
- 3 Klik in de kolom Acties op de pijl-omlaag en klik op **Bewerken**.
- 4 Klik op het tabblad **Eigenschappen**.
- 5 (Optioneel) Selecteer een of meer eigenschapsgroepen.  
Eigenschapsgroepen bevatten meerdere aangepaste eigenschappen.
- 6 (Optioneel) Voeg eventuele aangepaste eigenschappen toe aan uw machineonderdeel.
  - a Klik op **Nieuwe eigenschap**.
  - b Voer de aangepaste eigenschap in in het tekstvak **Naam**.
  - c (Optioneel) Schakel het selectievakje **Gecodeerd** in om de aangepaste eigenschap in de database te coderen.
  - d Voer de waarde van de aangepaste eigenschap in in het tekstvak **Waarde**.
  - e (Optioneel) Schakel het selectievakje **Vragen aan gebruiker** in om de gebruiker te dwingen een waarde op te geven bij het aanvragen van een machine.

Als u kiest om een waarde te vragen aan gebruikers, wordt elke waarde die u voor de aangepaste eigenschap opgeeft, standaard aan de gebruikers getoond. Als u geen standaardwaarde opgeeft, kunnen gebruikers niet doorgaan met de machineaanvraag tenzij ze zelf een waarde opgeven voor de aangepaste eigenschap.

f

Klik op het pictogram **Opslaan** ().

- 7 Klik op **OK**.

Uw blueprint is opgeslagen.

### Wat nu te doen

U publiceert een blueprint om deze als catalogusitem beschikbaar te stellen. Zie [Hoofdstuk 7, “Een blueprint publiceren,”](#) op pagina 25.

## Aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie

vRealize Automation bevat aangepaste eigenschappen die u kunt gebruiken om aanvullende besturingselementen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie te leveren.

**Tabel 6-1.** Aangepaste eigenschappen die vereist zijn voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie

Aangepaste eigenschap	Beschrijving
<code>VirtualMachine.EPI.Type</code>	Geeft het type externe inrichtingsinfrastructuur op.
<code>VirtualMachine.Admin.Owner</code>	Geeft de gebruikersnaam van de machine-eigenaar op.
<code>BMC.Software.Install</code>	Stel dit in op True om BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie in te schakelen.

**Tabel 6-1.** Aangepaste eigenschappen die vereist zijn voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie (Vervolgd)

Aangepaste eigenschap	Beschrijving
EPI.Server.Name	<p>Geeft de naam op van de externe inrichtingsinfrastructuurserver, bijvoorbeeld de naam van de server die BMC BladeLogic host. Als er minstens één algemene BMC EPI-agent is geïnstalleerd zonder dat een BMC BladeLogic Configuration Manager-host is opgegeven, leidt deze waarde de aanvraag naar de gewenste server.</p> <p>Als er alleen aangewezen BMC EPI-agenten voor specifieke BMC BladeLogic Configuration Manager-hosts zijn geïnstalleerd, moet deze waarde exact overeenkomen met de servernaam die geconfigureerd is voor een van deze agenten.</p>
BMC.Service.Profile	Geeft de naam op van het standaardverificatieprofiel op de BMC BladeLogic-server.
BMC.Software.BatchLocation	Geeft de locatie op in de BMC BladeLogic-configuratie waar softwaretaken worden geïmplementeerd. Deze waarde moet overeenkomen met de bijbehorende waarde van <code>Vrm.Software.IdNNNN</code> . Een geldige waarde is bijvoorbeeld <code>/Application Deployment</code> .
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem	<p>Geeft de vCenter Server-gastbesturingssysteemversie (<code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code>) op waarmee vCenter Server de machine maakt. Deze besturingssysteemversie moet overeenkomen met de besturingssysteemversie die moet worden geïnstalleerd op de ingerichte machine. Beheerders kunnen eigenschapsgroepen maken met een of meer eigenschapssets, bijvoorbeeld <code>VMware[OS_Version]Properties</code>, die vooraf gedefinieerd zijn om de juiste <code>VMware.VirtualCenter.OperatingSystem</code>-waarden te bevatten. Deze eigenschap dient voor virtuele inrichting.</p> <p>Voor gerelateerde informatie raadpleegt u het opsommingstype <code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code> in de vSphere API/SDK-documentatie. Voor een lijst met momenteel geaccepteerde waarden raadpleegt u de vCenter Server-documentatie.</p>

## Aangepaste eigenschappen om BMC BladeLogic Configuration Manager-softwaretaken beschikbaar te maken

Configureer BMC BladeLogic Configuration Manager-taken voor vRealize Automation-integratie. Maak alle softwaretaken beschikbaar voor selectie door machineaanvragers of geef een softwaretaak op om toe te passen op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht.

**Tabel 6-2.** Aangepaste eigenschappen om softwaretaken beschikbaar te maken

Aangepaste eigenschap	Beschrijving
LoadSoftware	Stel in op True om installatieopties voor de software in te schakelen.
Vrm.Software.IdNNNN	<p>Geeft een softwaretaak of beleid op dat moet worden toegepast op alle machines die vanaf de blueprint zijn ingericht. Stel de waarde in op <code>job_type=job_path</code>, waarbij <code>job_type</code> het cijfer is dat het BMC BladeLogic-taaktype vertegenwoordigt en <code>job_path</code> de locatie is van de taak in BMC BladeLogic, bijvoorbeeld <code>4=/Utility/putty</code>. <code>NNNN</code> is een getal van 1000 tot 1999. De eerste eigenschap moet beginnen met 1000 en in numerieke volgorde oplopen voor elke aanvullende eigenschap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – AuditJob</li> <li>2 – BatchJob</li> <li>3 – ComplianceJob</li> <li>4 – DeployJob</li> <li>5 – FileDeployJob</li> <li>6 – NSHScriptJob</li> <li>7 – PatchAnalysisJob</li> <li>8 – SnapshotJob</li> </ul>

## Optionele aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie

U kunt ook optionele aangepaste eigenschappen gebruiken die vaak met BMC BladeLogic Configuration Manager-blueprints worden gebruikt.

**Tabel 6-3.** Optionele aangepaste eigenschappen voor BMC BladeLogic Configuration Manager-integratie

Eigenschap	Definitie
BMC.AddServer.Delay	Geeft het aantal seconden op dat u moet wachten voordat u de machine toevoegt aan BMC BladeLogic Configuration Manager. De standaardwaarde is 30.
BMC.AddServer.Retry	Geeft het aantal seconden op dat u moet wachten voordat u opnieuw probeert als de eerste poging om de machine toe te voegen aan BMC BladeLogic Configuration Manager is mislukt. De standaardwaarde is 100.



## Een blueprint publiceren

---

U kunt een blueprint publiceren voor gebruik bij het inrichten van een machine en optioneel voor hergebruik in een andere blueprint. Als u de blueprint wilt gebruiken om het inrichten van een machine aan te vragen, moet u rechten toekennen aan de blueprint na publicatie. Blueprints die als componenten worden opgenomen in andere blueprints hoeven geen rechten te krijgen.

### Vereisten

- ■ Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **infrastructuurarchitect**.
- Maak een blueprint. Zie *Checklist voor het maken van vRealize Automation-blueprints*.

### Procedure

- 1 Klik op het tabblad **Ontwerpen**.
- 2 Klik op **Blueprints**.
- 3 Wijs de blueprint die u wilt publiceren aan en klik op **Publiceren**.
- 4 Klik op **OK**.

De blueprint wordt gepubliceerd als een catalogusitem maar u moet er eerst rechten aan toekennen om het beschikbaar te maken voor gebruikers in de servicecatalogus.

### Wat nu te doen

Voeg de blueprint toe aan de servicecatalogus en ken rechten toe aan gebruikers, zodat ze het catalogusitem kunnen aanvragen om de machine in te richten, zoals gedefinieerd in de blueprint.



# Index

## A

aangepaste eigenschappen, vereist en optioneel **22**

## B

bijgewerkte informatie **7**

blueprints

    aangepaste eigenschappen **22**

    BMC BladeLogic toevoegen **21**

    publiceren **25**

BMC BladeLogic

    een blueprint maken **21**

    integreren **19**

    overzicht **9**

## C

catalogusitems, een blueprint publiceren en rechten toekennen **25**

## E

EPI-agent, installeren voor BMC BladeLogic **13**

## I

integratie, toevoegen aan een blueprint **21**

## P

PowerShell, instellen op RemoteSigned **11**

## S

standaardtime-out voor software, verlengen **17**

## V

vereisten, algemeen overzicht **9**

