

OPS-CLI 帮助

2021 年 5 月 12 日

vRealize Operations 8.3

您可以从 VMware 网站下载最新的技术文档:

<https://docs.vmware.com/cn/>。

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

**威睿信息技术（中国）有
限公司**
北京办公室
北京市
朝阳区新源南路 8 号
启皓北京东塔 8 层 801
www.vmware.com/cn

上海办公室
上海市
淮海中路 333 号
瑞安大厦 804-809 室
www.vmware.com/cn

广州办公室
广州市
天河路 385 号
太古汇一座 3502 室
www.vmware.com/cn

版权所有 © 2021 VMware, Inc. 保留所有权利。 [版权和商标信息](#)

目录

1 OPS-CLI 命令行工具	4
dashboard 命令操作	5
template 命令操作	6
supermetric 命令操作	6
attribute 命令操作	7
用于对象类型的 reskind 命令操作	7
report 命令操作	8
view 命令操作	8
file 命令操作	8

OPS-CLI 命令行工具

1

OPS-CLI 工具是可以用于操作 vRealize Operations Manager 数据库的 Java 应用程序。它替代了 VCOPS-CLI 和 DBCLI 工具。

产品在工具目录或 `<VCOPS_BASE>/tools/opscli/` 中包含可执行文件。

操作系统	文件名
Linux	<code>ops-cli.sh</code>
Python	<code>ops-cli.py</code>

所有 OPS-CLI 命令都使用 `-h` 参数获取交互式本地化帮助。

将 `control` 命令添加到 `post_install.sh` 脚本时，它会在安装或升级适配器之后触发重新描述进程。

```
control -h | redescrbe --force
```

相关命令行文档

除了 OPS-CLI 之外，VMware PowerCLI 还提供了一个易于使用的 Windows PowerShell 界面，可使用命令行访问管理任务或创建可执行脚本。

支持的操作

OPS-CLI 工具支持以下数据库操作。

本章讨论了以下主题：

- [dashboard](#) 命令操作
- [template](#) 命令操作
- [supermetric](#) 命令操作
- [attribute](#) 命令操作
- 用于对象类型的 [reskind](#) 命令操作
- [report](#) 命令操作
- [view](#) 命令操作
- [file](#) 命令操作

dashboard 命令操作

使用 dashboard 命令可导入、导出、共享、取消共享、删除、重新排序、显示、隐藏以及设置仪表板的默认摘要。

dashboard 命令使用以下语法。

```
dashboard -h | import|defsummary|export|share|unshare|delete|reorder|show|hide [parameters]
```

表 1-1. dashboard 命令选项

命令名称	描述	语法
dashboard import	从文件导入仪表板并将所有权限分配给用户帐户。	<pre>dashboard import -h user-name all group:group_name input-file [--force] [--share all group-name[,{group- name}]] [--retry maxRetryMinutes] [--set rank] [--default] [-- create]</pre>
dashboard export	将现有仪表板导出到文件。	<pre>dashboard export -h user-name dashboard-name [output- dir]</pre>
dashboard defsummary	从文件导入仪表板并将所有权限分配给用户帐户。	<pre>dashboard defsummary -h input-file default --adapterKind adapterKind -- resourceKind resourceKind</pre>
dashboard share	将现有仪表板与一个或多个用户组共享。	<pre>dashboard share -h user-name dashboard-name all group- name[,{group-name}]</pre>
dashboard unshare	停止与指定组共享仪表板。	<pre>dashboard unshare -h user-name dashboard-name all group-name[,{group-name}]</pre>
dashboard delete	永久删除仪表板。	<pre>dashboard delete -h user-name all group:group_name dashboard-name</pre>
dashboard reorder	设置仪表板的排名顺序（有一个选项可将它设为默认值）。	<pre>dashboard reorder -h user-name all group:group_name dashboard-name [--set rank] [--default]</pre>
dashboard show	显示仪表板。	<pre>dashboard show -h user-name all group:group_name {,dashbaordname} all</pre>
dashboard hide	隐藏仪表板。	<pre>dashboard hide -h user-name all group:group_name {,dashboardname} all</pre>

template 命令操作

使用 `template` 命令可导入、导出、共享、取消共享、删除和重新排序模板。

`template` 命令使用以下语法。

```
template -h | import|export|share|unshare|delete|reorder [parameters]
```

表 1-2. template 命令操作

命令名称	描述	语法
template import	从文件导入模板。	<pre>template import -h input-file [--force] [--share all group-name[,{group- name}]] [--retry maxRetryMinutes] [--set rank] [-- create]</pre>
template export	将现有模板导出到模板文件。	<pre>template export -h template-name [output-dir]</pre>
template share	将现有模板与一个或多个用户组共享。	<pre>template share -h template-name all group-name[,{group-name}]</pre>
template unshare	停止与指定组共享模板。	<pre>template unshare -h template-name all group-name[,{group-name}]</pre>
template delete	永久删除模板。	<pre>template delete -h template-name</pre>
template reorder	设置模板的排名顺序。排名顺序控制基于共享模板创建的模板的顺序。	<pre>template reorder -h template-name [--set rank]</pre>

supermetric 命令操作

使用 `supermetric` 命令可导入、导出、配置和删除超级衡量指标。

`supermetric` 命令使用以下语法。

```
supermetric -h | import|export|configure|delete [parameters]
```

表 1-3. supermetric 命令操作

命令名称	描述	语法
supermetric import	从文件导入超级指标并将所有权分配给指定用户帐户。	<pre>supermetric import -h input-file [--force] [--policies all policy-name[,{policy-name}]] [--check (true false)] [-- retry maxRetryMinutes] [--create]</pre>
supermetric export	将现有超级衡量指标导出到模板文件。	<pre>supermetric export -h supermetric-name [output-dir]</pre>
超级指标配置	在一个或多个超级衡量指标包中配置超级衡量指标的属性。	<pre>supermetric configure -h supermetric-name --policies all policy- name[,{policy-name}]] --check (true false) --ht (true false) --htcriticality level-name --dtabove (true false) -- dtbelow (true false) --thresholds threshold- def[,{threshold-def}]</pre>
supermetric delete	永久删除超级衡量指标。	<pre>supermetric delete -h supermetric-name</pre>

attribute 命令操作

使用 `attribute` 命令可配置一个或多个软件包中的特定衡量指标的属性。衡量指标是对象属性。

`attribute` 命令使用以下语法。

```
attribute configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key attribute-key
                        --packages all|package-name[,{package-name}] --check (true|false)
                        --ht (true|false) --htcriticality level-name
                        --dtabove (true|false) --dtbelow (true|false)
                        --thresholds threshold-def[,{threshold-def}]
```

用于对象类型的 reskind 命令操作

使用 `reskind` 命令可在 `ResourceKind` 模型元素定义的对象类型中配置默认设置。该命令设置默认属性或超级衡量指标包、启用或禁用动态阈值以及启用或禁用预先警告智能警示。

`reskind` 命令使用以下语法。

```
reskind configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key
                        --package package-name --smpackage smpackagename
                        --dt (true|false) --smartalert (true|false)
```

report 命令操作

使用 `report` 命令可导入、导出、配置和删除报告定义。

`report` 命令使用以下语法。

```
report -h | import|export|delete [parameters]
```

表 1-4. `report` 命令选项

命令名称	描述	语法
<code>report import</code>	从文件导入报告定义。	<code>report import -h input-file [--force]</code>
<code>report export</code>	将一个或多个报告定义导出到文件。	<code>report export -h all report-name[,{,report-name}] [output-dir]</code>
<code>report delete</code>	永久删除一个或多个报告定义。	<code>report delete -h all report-name[,{,report-name}]</code>

view 命令操作

使用 `view` 命令可导入、导出或删除视图定义。

`view` 命令使用以下语法。

```
view -h | import|export|delete [parameters]
```

表 1-5. `view` 命令操作

命令名称	描述	语法
<code>view import</code>	从文件导入视图定义。	<code>view import -h input-file [--force]</code>
<code>view export</code>	将一个或多个视图定义导出到文件。	<code>view export -h all view-name[,{,view-name}] [output-dir]</code>
<code>view delete</code>	永久删除一个或多个视图定义。	<code>view delete -h all view-name[,{,view-name}]</code>

file 命令操作

使用 `file` 命令可导入、导出、列出或删除数据库文件。该命令对衡量指标、文本小组件和拓扑小组件文件进行操作。

`file` 命令使用以下语法。

```
file -h | import|export|delete|list [parameters]
```


表 1-6. file 命令操作

命令名称	描述	语法
file import	从文件导入衡量指标或小组件。	<pre>file import -h reskndmetric textwidget topowidget input-file [--title title] [--force]</pre>
file export	导出一个或多个衡量指标或文本小组件，或将拓扑小组件导出到文件。	<pre>file export -h reskndmetric textwidget topowidget all title[,{,title}] [output-dir]</pre>
file delete	永久删除衡量指标或小组件。	<pre>file delete -h reskndmetric textwidget topowidget all title[,{,title}]</pre>
file list	列出所有衡量指标或小组件文件。	<pre>file list -h reskndmetric textwidget topowidget</pre>