

Actualización de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

7 de agosto de 2017
vRealize Automation 7.3

vmware[®]

Puede encontrar la documentación técnica más actualizada en el sitio web de VMware en:

<https://docs.vmware.com/es/>

En el sitio web de VMware también están disponibles las últimas actualizaciones del producto.

Si tiene algún comentario sobre esta documentación, envíelo a la siguiente dirección de correo electrónico:

docfeedback@vmware.com

Copyright © 2008–2017 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. [Copyright e información de marca registrada.](#)

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware, Inc.
Paseo de la Castellana 141. Planta 8.
28046 Madrid.
Tel.: + 34 91 418 58 01
Fax: + 34 91 418 50 55
www.vmware.com/es

Contenido

Información actualizada	7	
1	Requisitos previos y proceso de actualización de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	9
	Requisitos previos para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	9
	Lista de comprobación para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	11
2	Actualización de productos de VMware integrados con vRealize Automation	13
	Actualización de vRealize Operations Manager integrado con vRealize Automation	13
	Actualización de vRealize Log Insight integrado con vRealize Automation	14
	Actualización de vRealize Business for Cloud integrado con vRealize Automation	14
	Preparación para actualizar de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	14
	Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX antes de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3.	14
	Requisitos previos de copia de seguridad para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	15
	Hacer una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation 7.1 o 7.2 existente	15
	Descargar actualizaciones del dispositivo de vRealize Automation	16
3	Actualizar el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	19
	Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2	19
4	Actualizar los componentes de servidor de IaaS por separado cuando se produce un error en el proceso de actualización	23
	Actualizar los componentes de IaaS con el script de actualización del shell después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	23
	Actualizar componentes de IaaS con el archivo ejecutable del instalador de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	25
	Descargar el instalador de IaaS para actualizar los componentes de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	25
	Actualizar los componentes de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	26
	Restaurar el acceso al centro de control integrado de vRealize Orchestrator	30
5	Actualizar vRealize Orchestrator tras actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3	33
	Migrar un servidor de vRealize Orchestrator externo a vRealize Automation 7.3	33
	Diferencias del Centro de control entre Orchestrator externo e integrado	34
	Migrar un vRealize Orchestrator 7.x externo a vRealize Automation 7.3	34
	Configure el servidor integrado de vRealize Orchestrator	36

- Actualizar un dispositivo independiente de vRealize Orchestrator para su uso con vRealize Automation 7.3 37
 - Actualizar Orchestrator Appliance mediante el repositorio predeterminado de VMware 38
 - Actualizar Orchestrator Appliance con una imagen ISO 39
 - Actualizar Orchestrator Appliance con un repositorio específico 41
 - Actualizar un clúster de dispositivo de vRealize Orchestrator para usarlo con vRealize Automation 7.3 42
- 6 Configurar los equilibradores de carga 45**
- 7 Tareas posteriores a la actualización para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3 47**
- Ejecutar la conexión de prueba y comprobar los endpoints actualizados 47
 - Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX después de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3. 48
 - Unión del dispositivo de réplica al clúster 49
 - Configurar puertos para implementaciones de alta disponibilidad 49
 - Reconfigurar la instancia integrada de vRealize Orchestrator para admitir la alta disponibilidad 49
 - Restaurar archivos de tiempo de espera de flujos de trabajo externos 50
 - Habilitar la acción de conexión a la consola remota para consumidores 50
 - Restaurar cambios para iniciar sesión en el archivo app.config 50
 - Habilitar la conmutación por error automática de Manager Service después de actualizar 50
 - Acerca de la conmutación por error automática de Manager Service 51
- 8 Solucionar problemas de actualización de vRealize Automation desde 7.1 o 7.2 a 7.3 53**
- La conmutación por error automática de Manager Service no se activa 54
 - Error de tiempo de espera agotado de un equilibrador de carga al instalar o actualizar 56
 - Error en la actualización para el componente de sitio web de IaaS 56
 - Manager Service no se ejecuta debido a errores de validación de SSL durante el tiempo de ejecución 58
 - Error al iniciar sesión tras la actualización 58
 - Eliminar nodos huérfanos en vRealize Automation 58
 - Parece que el comando Unirse a clúster falla después de actualizar a un entorno de alta disponibilidad 59
 - La combinación para la actualización de la base de datos de PostgreSQL no se realiza correctamente 59
 - Error al actualizar el dispositivo de réplica de vRealize Automation 60
 - Las copias de seguridad de archivos .xml hacen que el sistema agote el tiempo de espera 61
 - Excluir agentes de administración de la actualización 61
 - No se puede crear un nuevo directorio en vRealize Automation 61
 - La actualización del dispositivo virtual de réplica de vRealize Automation agota el tiempo de espera 62
 - En algunas máquinas virtuales, no se crea una implementación durante la actualización 62
 - Error de certificado que no es de confianza 63
 - Error al instalar o actualizar a vRealize Automation 7.3 63
 - No se pueden actualizar los componentes DEM y DEO 64
 - La actualización no puede actualizar al agente de administración 64

La actualización del agente de administración no se realiza correctamente 65

Índice 67

Información actualizada

Actualización de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3 se actualiza con cada versión del producto o cuando sea necesario.

Esta tabla muestra el historial de actualizaciones de *Actualización de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3*.

Revisión	Descripción
7 de agosto de 2017	<ul style="list-style-type: none">■ Se ha añadido “Restaurar el acceso al centro de control integrado de vRealize Orchestrator,” página 30.■ Se ha añadido “Reconfigurar la instancia integrada de vRealize Orchestrator para admitir la alta disponibilidad,” página 49.■ Se ha revisado “Requisitos previos para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,” página 9.■ Se ha añadido “No se pueden actualizar los componentes DEM y DEO,” página 64.■ Se ha revisado “La actualización no puede actualizar al agente de administración,” página 64.
002424-01	<ul style="list-style-type: none">■ Se hicieron pequeñas actualizaciones editoriales.■ Se ha cambiado el título y se ha añadido información a “Ejecutar la conexión de prueba y comprobar los endpoints actualizados,” página 47.■ Se han añadido temas de la actualización de vRealize Orchestrator.<ul style="list-style-type: none">■ “Actualizar un dispositivo independiente de vRealize Orchestrator para su uso con vRealize Automation 7.3,” página 37■ “Actualizar Orchestrator Appliance mediante el repositorio predeterminado de VMware,” página 38■ “Actualizar Orchestrator Appliance con una imagen ISO,” página 39■ “Actualizar Orchestrator Appliance con un repositorio específico,” página 41■ Se han añadido temas de la migración de vRealize Orchestrator.■ Se ha revisado “Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2,” página 19.■ Se ha revisado “Error de certificado que no es de confianza,” página 63.■ Se ha añadido “Error al instalar o actualizar a vRealize Automation 7.3,” página 63.
002424-00	Versión inicial.

Requisitos previos y proceso de actualización de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

1

Puede realizar una actualización local del entorno actual de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a la versión más reciente. Utilice varios procedimientos de actualización específicos de esta versión para actualizar el entorno.

La actualización local es un proceso de varios pasos en el que se llevan a cabo procedimientos en un orden determinado sobre los diferentes componentes del entorno actual. Debe actualizar todos los componentes de producto a la misma versión.

A partir de vRealize Automation 7.2, JFrog Artifactory Pro ya no se incluye en el paquete con el dispositivo de vRealize Automation. Si actualiza desde una versión anterior de vRealize Automation, el proceso de actualización elimina JFrog Artifactory Pro. Para obtener más información, consulte el artículo [2147237 de la Base de conocimientos](#).

A partir de la versión 6.2.0, vCloud Automation Center ha pasado a denominarse vRealize Automation. Solo han cambiado la interfaz de usuario y los nombres de los servicios. Los nombres de directorios y los nombres de programas que contienen vcac no han cambiado.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

- [“Requisitos previos para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 9
- [“Lista de comprobación para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 11

Requisitos previos para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Antes de ejecutar la actualización, revise los siguientes requisitos previos.

Requisitos de configuración del sistema

Compruebe que se cumplan los siguientes requisitos previos antes de iniciar una actualización.

- Compruebe que todos los dispositivos y los servidores que forman parte de la implementación cumplen los requisitos del sistema para la versión más reciente. Consulte *Matriz de compatibilidad de vRealize Automation* en la documentación de [VMware vRealize Automation](#).
- Consulte la *Matriz de interoperabilidad de productos de VMware* en el sitio web de VMware para obtener información sobre la compatibilidad con otros productos de VMware.
- Verifique que la versión de vRealize Automation desde la que está actualizando esté en una condición de trabajo estable. Solucione los problemas que pudiera haber antes de la actualización.

Requisitos de configuración de hardware

Compruebe que el hardware de su entorno sea adecuado para vRealize Automation 7.3.

Consulte las *Especificaciones de hardware y valores máximos de capacidad de vRealize Automation* en la arquitectura de referencia, en la documentación de vRealize Automation.

Compruebe que se cumplan los siguientes requisitos previos antes de iniciar una actualización.

- Debe tener como mínimo 18 GB de RAM, 4 CPU, disco 1 = 50 GB, disco 3 = 25 GB y disco 4 = 50 GB antes de ejecutar la actualización.

Si la máquina virtual se encuentra en vCloud Networking and Security, puede que deba asignar más espacio de RAM.

Aunque el soporte general para vCloud Networking and Security 5.5.x (vCNS) finalizó en septiembre de 2016, las propiedades personalizadas de vCNS siguen siendo válidas para los fines de NSX. Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware correspondiente a la *finalización de la disponibilidad y del soporte general de VMware vCloud Networking and Security 5.5.x (2144733)* en <http://kb.vmware.com/kb/2144733>.

- Estos nodos deben tener al menos 5 GB de espacio de disco libre:
 - Sitio web de IaaS principal
 - Base de datos de Microsoft SQL
 - Model Manager
- En el nodo del sitio web de IaaS principal en el que están instalados los datos de Model Manager se debe haber instalado Java SE Runtime Environment 8, actualización 111 (64 bits) o posterior. Después de instalar Java, debe establecer la variable de entorno JAVA_HOME en la nueva versión.
- Para descargar y ejecutar la actualización, debe disponer de los siguientes recursos:
 - 4,5 GB en la partición raíz como mínimo
 - 4,5 GB en la partición /storage/db para el Dispositivo de vRealize Automation principal
 - 4,5 GB en la partición raíz para cada dispositivo virtual de réplica
- Compruebe la subcarpeta /storage/log y quite cualquier archivo ZIP guardado anterior para liberar espacio.

Requisitos previos generales

Compruebe que se cumplan los siguientes requisitos previos antes de iniciar una actualización.

- Tiene acceso a todas las bases de datos y todos los equilibradores de carga a los que afecta la actualización de vRealize Automation o que participan en esta.
- El sistema no estará disponible para los usuarios mientras se lleva a cabo la actualización.
- Ha deshabilitado las aplicaciones que realizan consultas en vRealize Automation.
- Compruebe que el Coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft (MSDTC) está habilitado en todos los servidores SQL asociados y de vRealize Automation. Para obtener instrucciones, consulte el artículo de la base de conocimientos de VMware *Error en varias tareas tras la actualización o la migración a VMware vCloud Automation Center (vCAC) 6.1.x (2089503)* en <http://kb.vmware.com/kb/2089503>.
- Haga lo siguiente si va a actualizar un entorno distribuido configurado con una base de datos de PostgreSQL integrada.
 - a Examine los archivos en el directorio pgdata del host principal antes de actualizar los hosts de réplica.
 - b Acceda a la carpeta de datos de PostgreSQL en el host principal en /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/.
 - c Cierre los archivos que tenga abiertos en el directorio pgdata y quite los archivos que tengan el sufijo .swp.

- d Compruebe que todos los archivos en este directorio tengan la propiedad correcta: postgres:users.

Lista de comprobación para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Cuando se realiza una actualización, se actualizan todos los componentes de vRealize Automation siguiendo un orden específico.

El orden de la actualización varía en función de si está actualizando un entorno mínimo o un entorno distribuido con varios dispositivos de vRealize Automation.

Utilice las listas de comprobación para realizar un seguimiento de su trabajo a medida que se completa la actualización. Finalice las tareas en el orden en que aparecen.

Tabla 1-1. Lista de comprobación para actualizar un entorno mínimo de vRealize Automation




Tarea	Instrucciones
 Crear una copia de seguridad de la instalación actual. Este paso es crucial.	Para obtener más información sobre cómo crear una copia de seguridad del sistema y restaurarlo, consulte “Hacer una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation 7.1 o 7.2 existente,” página 15. Para obtener información general, consulte <i>Configurar la copia de seguridad y la restauración mediante Symantec Netbackup</i> en http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf .
 Descargar la actualización en el dispositivo de vRealize Automation.	Consulte “Descargar actualizaciones del dispositivo de vRealize Automation,” página 16.
 Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation.	Consulte “Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2,” página 19

Tabla 1-2. Lista de comprobación para actualizar un entorno distribuido de vRealize Automation







Tarea	Instrucciones
 Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX antes de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3.	Consulte “Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX antes de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,” página 14.
 Realizar una copia de la instalación actual. Este paso es crucial.	Para obtener más información sobre cómo crear una copia de seguridad del sistema y restaurarlo, consulte “Hacer una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation 7.1 o 7.2 existente,” página 15. Para obtener información detallada, consulte <i>Configurar la copia de seguridad y la restauración mediante Symantec Netbackup</i> en http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf .
 Descargar actualizaciones en el dispositivo de vRealize Automation.	Consulte “Descargar actualizaciones del dispositivo de vRealize Automation,” página 16.
 Deshabilitar el equilibrador de carga.	Consulte la documentación del equilibrador de carga.

Tabla 1-2. Lista de comprobación para actualizar un entorno distribuido de vRealize Automation (Continúa)

Tarea	Instrucciones
 Instalar la actualización en el dispositivo principal y los componentes de IaaS de vRealize Automation. NOTA: Instale la actualización en el dispositivo principal de un entorno distribuido.	Consulte “Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2,” página 19.
 Habilitar el equilibrador de carga.	Capítulo 6, “Configurar los equilibradores de carga,” página 45

Actualización de productos de VMware integrados con vRealize Automation

2

Debe administrar todos los productos de VMware integrados con el entorno de vRealize Automation al actualizar vRealize Automation.

Si el entorno de vRealize Automation está integrado con uno o varios productos adicionales, deberá actualizar vRealize Automation antes de actualizar los productos adicionales. Si vRealize Business for Cloud está integrado con vRealize Automation, deberá anular el registro de vRealize Business for Cloud antes de actualizar vRealize Automation.

Siga el flujo de trabajo recomendado para la administración de productos integrados al actualizar vRealize Automation.

- 1 Actualice vRealize Automation.
- 2 Actualice VMware vRealize Operations Manager y aplique el paquete de administración más reciente.
- 3 Actualice VMware vRealize Log Insight.
- 4 Actualice VMware vRealize Business for Cloud.

En esta sección, se proporcionan instrucciones adicionales para administrar vRealize Business for Cloud cuando se integra con el entorno de vRealize Automation.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

- [“Actualización de vRealize Operations Manager integrado con vRealize Automation,”](#) página 13
- [“Actualización de vRealize Log Insight integrado con vRealize Automation,”](#) página 14
- [“Actualización de vRealize Business for Cloud integrado con vRealize Automation,”](#) página 14
- [“Preparación para actualizar de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 14

Actualización de vRealize Operations Manager integrado con vRealize Automation

Actualice vRealize Operations Manager tras actualizar vRealize Automation.

Procedimiento

- 1 Actualice vRealize Automation.
- 2 Actualice vRealize Operations Manager. Para obtener información, consulte *Actualizar el software* en la documentación de VMware vRealize Operations Manager.

Actualización de vRealize Log Insight integrado con vRealize Automation

Actualice vRealize Log Insight tras actualizar vRealize Automation.

Procedimiento

- 1 Actualice vRealize Automation.
- 2 Actualice vRealize Log Insight. Para obtener información, consulte *Actualizar vRealize Log Insight* en la documentación de VMware vRealize Log Insight.

Actualización de vRealize Business for Cloud integrado con vRealize Automation

Cuando se actualiza el entorno de vRealize Automation, se debe cancelar el registro de la conexión con vRealize Business for Cloud, y luego volver a registrarla.

Realice este procedimiento para garantizar la continuidad del servicio con vRealize Business for Cloud al actualizar el entorno de vRealize Automation.

Procedimiento

- 1 Elimine el registro de vRealize Business for Cloud desde vRealize Automation. Consulte *Eliminar el registro de vRealize Business for Cloud desde vRealize Automation* en la documentación de vRealize Business for Cloud.
- 2 Actualice vRealize Automation.
- 3 Si es necesario, actualice vRealize Business for Cloud for Cloud. Consulte *Actualizar vRealize Business for Cloud* en la documentación de vRealize Business for Cloud.
- 4 Registre vRealize Business for Cloud con vRealize Automation. Consulte *Registrar vRealize Business for Cloud con vRealize Automation* en la documentación de vRealize Business for Cloud.

Preparación para actualizar de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Complete las tareas de preparación antes de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3.

Realice las tareas de preparación en el orden en que aparecen en la lista de comprobación. Consulte [“Lista de comprobación para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 11.

Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX antes de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3.

Antes de actualizar VMware vRealize™ Automation 7.1 o 7.2 a 7.3, debe ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX en el entorno de vRealize Automation 7.1 o 7.2.

Esta recopilación de datos es necesaria para poder llevar a cabo la acción de reconfiguración del equilibrador de carga en vRealize Automation 7.3 en relación con las implementaciones de 7.1 y 7.2.

Procedimiento

- ◆ Ejecute la recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX en el entorno de vRealize Automation de origen antes de migrar a vRealize Automation 7.3. Consulte *Iniciar recopilación de datos de endpoint manualmente* en *Administración de vRealize Automation*.

Qué hacer a continuación

[“Requisitos previos de copia de seguridad para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 15.

Requisitos previos de copia de seguridad para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Antes de comenzar la actualización, complete los prerrequisitos de copia de seguridad.

Prerrequisitos

- Compruebe que el entorno de origen se ha instalado y configurado correctamente.
- Inicie sesión en vSphere Client y, para cada dispositivo en el entorno de origen, cree una copia de seguridad de todos los archivos de configuración del dispositivo de vRealize Automation en los directorios siguientes:
 - `/etc/vcac/`
 - `/etc/vco/`
 - `/etc/apache2/`
 - `/etc/rabbitmq/`
- Cree una copia de seguridad de la base de datos de Microsoft SQL Server de IaaS. Para obtener información, busque los artículos en [Microsoft Developer Network](#) sobre cómo crear una copia de seguridad completa de la base de datos de SQL Server.
- Cree una copia de seguridad de cualquier archivo que haya personalizado, como `DataCenterLocations.xml`.
- Cree un snapshot de cada dispositivo virtual y servidor de IaaS. Siga las directrices habituales para hacer una copia de seguridad del sistema completo en caso de que no se realice con éxito la actualización de vRealize Automation. Consulte *Copia de seguridad y recuperación de instalaciones de vRealize Automation en Administración de vRealize Automation*.

Hacer una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation 7.1 o 7.2 existente

Antes de actualizar, desconecte cada servidor de IaaS de vRealize Automation en cada nodo de Windows y cada dispositivo de vRealize Automation en cada nodo de Linux, y realice un snapshot de ellos. Si no logra llevar a cabo la actualización, use el snapshot para volver a la última configuración conocida correcta e intente otra actualización.

Para obtener información sobre la forma de iniciar vRealize Automation, consulte *Iniciar vRealize Automation en Administración de vRealize Automation*.

Prerrequisitos

- [“Requisitos previos de copia de seguridad para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 15.
- Desde vRealize Automation 7.0, la base de datos de PostgreSQL siempre está configurada en modo de alta disponibilidad. Inicie sesión en la consola de administración del dispositivo de vRealize Automation y seleccione **Configuración de vRA > Base de datos** para encontrar el nodo principal actual. Si la configuración de la base de datos aparece como una base de datos externa, cree una copia de seguridad manual de esta base de datos externa.
- Si la base de datos de Microsoft SQL de vRealize Automation no está alojada en el servidor de IaaS, cree un archivo de copia de seguridad de la base de datos.
- Compruebe que ha completado los requisitos previos de copia de seguridad para la actualización.
- Compruebe que ha tomado un snapshot del sistema mientras estaba desconectado. Es el método favorito para tomar un snapshot. Consulte la documentación de *vSphere 6.0*.

Si no puede desconectar el sistema, tome un snapshot en la memoria de todos los nodos. Este método no es el favorito y solo debe utilizarse si no se puede tomar un snapshot mientras el sistema está desconectado.

- Si modificó el archivo `app.config`, haga una copia de seguridad de ese archivo. Consulte [“Restaurar cambios para iniciar sesión en el archivo app.config,”](#) página 50.
- Haga una copia de seguridad de los archivos de configuración del flujo de trabajo externo (xmldb). Consulte [“Restaurar archivos de tiempo de espera de flujos de trabajo externos,”](#) página 50.
- Compruebe que exista una ubicación fuera de la carpeta actual donde puede almacenar el archivo de copia de seguridad. Consulte [“Las copias de seguridad de archivos .xml hacen que el sistema agote el tiempo de espera,”](#) página 61.

Procedimiento

- 1 Inicie sesión en el cliente de VMware vSphere®.
- 2 Ubique cada máquina de Windows de IaaS de vRealize Automation y cada nodo del dispositivo de vRealize Automation.
- 3 Para cada máquina, haga clic en **Apagar invitado** en este orden.
 - a Máquinas de servidor Windows de IaaS
 - b Dispositivo de vRealize Automation.
- 4 Realice un snapshot de cada máquina de vRealize Automation.
- 5 Use el método de copia de seguridad que prefiera para crear una copia de seguridad completa de cada nodo del dispositivo.
- 6 Encienda el sistema.

Si tiene un entorno de alta disponibilidad, siga estos pasos para encender los dispositivos virtuales.

 - a Encienda el dispositivo virtual que apagó en último lugar.
 - b Espere un minuto.
 - c Encienda el resto de dispositivos virtuales.
- 7 Encienda el sistema. Consulte Iniciar vRealize Automation en *Administración de vRealize Automation*.

Si tiene un entorno de alta disponibilidad, siga estos pasos para encender los dispositivos virtuales.

 - a Encienda el dispositivo virtual que apagó en último lugar.
 - b Espere un minuto.
 - c Encienda el resto de dispositivos virtuales.
- 8 Inicie sesión en cada consola de administración del dispositivo de vRealize Automation y compruebe que el sistema está totalmente operativo.
 - a Haga clic en **Servicios**.
 - b Compruebe que cada servicio está REGISTRADO.

Qué hacer a continuación

[“Descargar actualizaciones del dispositivo de vRealize Automation,”](#) página 16.

Descargar actualizaciones del dispositivo de vRealize Automation

Puede buscar actualizaciones en la consola de administración del dispositivo y descargarlas mediante uno de los siguientes métodos.

Para mejorar el rendimiento de la actualización, utilice el método de archivos ISO.

Descargar actualizaciones de dispositivo virtual para su uso con una unidad de CD-ROM

Su dispositivo virtual se puede actualizar desde un archivo ISO que el dispositivo lee desde la unidad de CD-ROM virtual. Este es el método preferido.

Descargue el archivo ISO y configure el dispositivo principal para utilizar este archivo en la actualización del dispositivo.

Prerequisitos

- Realice una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation existente.
- Compruebe que estén habilitadas todas las unidades de CD-ROM que utiliza en la actualización antes de actualizar un dispositivo de vRealize Automation. Consulte la documentación de vSphere para obtener información sobre la forma de añadir una unidad de CD-ROM a una máquina virtual en el cliente de vSphere.

Procedimiento

- 1 Para descargar el archivo ISO del repositorio de actualización, vaya a la [página del producto de vRealize Automation](#) en www.vmware.com. Haga clic en los **recursos de descarga de vRealize Automation** para ir a la página de descarga de VMware.
- 2 Busque el archivo descargado en el sistema para comprobar que el tamaño de archivo es el mismo que el del archivo de la página de descarga de VMware. Utilice las sumas de comprobación proporcionadas en la página de descarga para validar la integridad del archivo descargado. Para obtener información, consulte los vínculos de la parte inferior de la página de descarga de VMware.
- 3 Compruebe que el dispositivo virtual principal esté encendido.
- 4 Conecte la unidad de CD-ROM del dispositivo virtual principal al archivo ISO descargado.
- 5 Vaya a la consola de administración de su dispositivo virtual, utilizando su nombre de dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
- 6 Inicie sesión con el nombre de usuario **root** y la contraseña que ha especificado al implementar el dispositivo.
- 7 Haga clic en la pestaña **Actualizar**.
- 8 Haga clic en **Configuración**.
- 9 En Repositorio de actualizaciones, seleccione **Usar actualizaciones de CDRom**.
- 10 Haga clic en **Guardar configuración**.

Descargar las actualizaciones del dispositivo de vRealize Automation desde un repositorio de VMware

Puede descargar la actualización del dispositivo de vRealize Automation de un repositorio público en el sitio web vmware.com.

Prerequisitos

- Realice una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation existente.
- Compruebe que el dispositivo de vRealize Automation esté encendido.

Procedimiento

- 1 Vaya a la consola de administración de su dispositivo virtual, utilizando su nombre de dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.

- 2 Inicie sesión con el nombre de usuario **root** y la contraseña que ha especificado al implementar el dispositivo.
- 3 Haga clic en la pestaña **Actualizar**.
- 4 Haga clic en **Configuración**.
- 5 (Opcional) Indique la frecuencia con la que se van a buscar actualizaciones en el panel Actualizaciones automáticas.
- 6 Seleccione **Usar repositorio predeterminado** en el panel Repositorio de actualizaciones.
El repositorio predeterminado se establece en la URL de vmware.com adecuada.
- 7 Haga clic en **Guardar configuración**.

Actualizar el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

3

Tras completar los requisitos previos de actualización y descargar la actualización de dispositivo virtual, la actualización se instala en el dispositivo de VMware vRealize™ Automation.

La actualización se instala en el dispositivo de vRealize Automation. En un entorno distribuido, la actualización se instala en el nodo de dispositivo principal. El tiempo necesario para que la actualización finalice depende del entorno y de la red. Cuando la actualización finaliza, el sistema muestra los cambios realizados en la página de estado de la actualización de la consola de administración. Cuando la actualización del dispositivo finalice, debe reiniciarlo. Cuando el dispositivo principal se reinicia en un entorno distribuido, el sistema reinicia cada nodo de réplica.

Después de reiniciar, aparece el mensaje Esperando a que se inicien todos los servicios en la página de estado de la actualización. La actualización de IaaS arranca cuando el sistema se ha inicializado por completo y todos los servicios están en funcionamiento. En la página de estado de la actualización, puede seguir de cerca el progreso de la actualización de IaaS. El primer componente de servidor de IaaS puede tardar unos 30 minutos en finalizar. Durante la actualización, verá un mensaje parecido a Actualizando componentes de servidor del nodo web1-vra.mycompany.com.

Cada vez que un nodo de Manager Service termine de actualizarse, verá un mensaje parecido a Habilitando el modo de conmutación por error automática en el nodo mgr-vra.mycompany.com. En vRealize Automation 7.3, el nodo de Manager Service activo cambia de una elección manual a una decisión de sistema sobre qué nodo se convierte en el servidor de conmutación por error. El sistema habilita esta función durante la actualización. Si tiene problemas con esta función, consulte [“La actualización no puede actualizar al agente de administración,”](#) página 64.

Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2

La actualización se instala en el dispositivo virtual y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2.

No cierre la consola de administración mientras instala la actualización.

Si surge algún problema durante el proceso de actualización, consulte [Capítulo 8, “Solucionar problemas de actualización de vRealize Automation desde 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 53.

NOTA: Durante la actualización del agente de administración en las máquinas virtuales de IaaS, se instala temporalmente un certificado público de VMware en el almacén de certificados Editores de confianza. El proceso de actualización del agente de administración utiliza un script de PowerShell que se firma con este certificado. Cuando finaliza la actualización, este certificado se elimina del almacén de certificados.

Prerequisitos

- Compruebe que ha seleccionado el método de descarga y que ha descargado la actualización. Consulte [“Descargar actualizaciones del dispositivo de vRealize Automation,”](#) página 16.
- Para todos los entornos de alta disponibilidad, consulte [“Hacer una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation 7.1 o 7.2 existente,”](#) página 15.
- En entornos con equilibradores de carga, compruebe que ha deshabilitado todos los nodos redundantes y que ha eliminado los supervisores de estado. Para obtener más información, consulte la documentación del equilibrador de carga.
 - Dispositivo de vRealize Automation
 - Sitio web de IaaS
 - IaaS Manager Service
- En entornos con equilibradores de carga, compruebe que el tráfico se dirige solo al nodo principal.
- Realice los pasos siguientes para comprobar que el servicio de IaaS alojado en Microsoft Internet Information Services (IIS) está en ejecución:
 - a Escriba la URL `https://nombre_host_web/Repository/Data/MetaModel.svc` para comprobar que se está ejecutando el repositorio web. Si es correcto, no se devolverán errores y verá una lista de modelos con formato XML.
 - b Inicie sesión en el sitio web de IaaS y compruebe que el archivo `Repository.log` indica que el estado registrado es correcto. El archivo se encuentra en la carpeta de inicio de VCAC en `/Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log`.

NOTA: Para un sitio web de IaaS distribuido, inicie sesión en el sitio web secundario, sin MMD, y detenga Microsoft IIS temporalmente. Para asegurarse de que el tráfico del equilibrador de carga pasa únicamente por el nodo web principal, compruebe la conectividad de `MetaModel.svc` y reinicie Microsoft IIS.

- Compruebe que todos los nodos IaaS están en buen estado con los pasos siguientes:
 - a Vaya a la consola de administración de su dispositivo virtual principal utilizando su nombre de dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
 - b Inicie sesión con el nombre de usuario **root** y la contraseña que especificó cuando se implementó el dispositivo.
 - c Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.
 - d En **Última conexión**, compruebe lo siguiente.
 - Los nodos de IaaS en la tabla tienen una hora de última conexión inferior a 30 segundos.
 - Los nodos del dispositivo virtual tienen una hora de última conexión inferior a 10 minutos.
- Si todos los nodos de IaaS no se están comunicando con el dispositivo de vRealize Automation, la actualización no se realiza correctamente.
- Haga lo siguiente para diagnosticar problemas de conectividad entre el agente de administración y el dispositivo virtual.
- 1 Inicie sesión en cada nodo de IaaS que no aparezca o que tenga una hora de **Última conexión** superior a 30 segundos.
 - 2 Compruebe los logs del agente de administración para ver si hay algún error registrado.
 - 3 Si el agente de administración no se está ejecutando, reinicielo en la consola de servicios.

- e Observe si hay algún nodo huérfano en la tabla. Un nodo huérfano es un nodo duplicado del que se informa en el host pero que no existe en el host. Debe eliminar todos los nodos huérfanos. Para obtener más información, consulte [“Eliminar nodos huérfanos en vRealize Automation,”](#) página 58.
- Si tiene un dispositivo virtual de réplica que ya no forme parte del clúster, debe eliminarlo de la tabla de clústeres. Si no elimina este dispositivo, el proceso de actualización muestra un mensaje de advertencia que indica que la actualización de réplica no ha podido llevarse a cabo.
- Compruebe que todas las solicitudes guardadas y en curso se hayan completado correctamente antes de la actualización.
- Si actualiza los componentes de IaaS manualmente después de actualizar el dispositivo de vRealize Automation 7.1 o 7.2, consulte [“Excluir agentes de administración de la actualización,”](#) página 61. Si tiene previsto actualizar IaaS manualmente, deberá detener también todos los servicios de IaaS (salvo el agente de administración) en cada nodo de IaaS.

Procedimiento

- 1 Abra la consola de administración del dispositivo de vRealize Automation.

En un entorno distribuido, abra la consola de administración en el dispositivo principal.

- a Vaya a la consola de administración de su dispositivo virtual, utilizando su nombre de dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
 - b Inicie sesión con el nombre de usuario **root** y la contraseña que ha especificado al implementar el dispositivo.
- 2 Haga clic en **Servicios** y compruebe que se han registrado todos los servicios.
 - 3 Seleccione **Configuración de vRA > Base de datos** y compruebe que se trata del dispositivo de vRealize Automation principal.
La actualización se instala solo en el dispositivo de vRealize Automation principal. Cada dispositivo de vRealize Automation de réplica se actualiza automáticamente junto con el dispositivo principal.
 - 4 Seleccione **Actualizar > Estado**.
 - 5 Haga clic en **Comprobar actualizaciones** para comprobar si hay alguna actualización accesible.
 - 6 (Opcional) Para las instancias del dispositivo de vRealize Automation, haga clic en **Detalles** en el área de versión de dispositivo para ver información sobre la ubicación de las notas de la versión.
 - 7 Haga clic en **Instalar actualizaciones**.
 - 8 Haga clic en **Aceptar**.

Aparece un mensaje que indica que hay una actualización en curso. El sistema muestra los cambios realizados durante una actualización en la página de resumen de la actualización. El tiempo necesario para que la actualización finalice depende del entorno y de la red.

- 9 (Opcional) Para supervisar la actualización con mayor detalle, utilice un emulador de terminal para iniciar sesión en el dispositivo principal. Consulte el archivo `updatecli.log` en `/opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log`.

También se puede obtener información adicional sobre el progreso de la actualización en estos archivos.

- `/opt/vmware/var/log/vami/vami.log`
- `/var/log/vmware/horizon/horizon.log`
- `/var/log/bootstrap/*.log`

Si cierra sesión durante el proceso de actualización, puede seguir el progreso de la actualización en el archivo de log. El archivo `updatecli.log` puede mostrar información acerca de la versión de vRealize Automation desde la que está actualizando. La versión que se muestra cambia a la versión posterior adecuada durante el proceso de actualización.

- 10 Cuando finalice la actualización del dispositivo de vRealize Automation, haga clic en **Sistema > Reiniciar** en la consola de administración.

En un entorno distribuido, todos los nodos del dispositivo de réplica que se han actualizado correctamente se reinician cuando se reinicia el dispositivo principal.

La actualización de IaaS se inicia cuando el sistema se inicializa y todos los servicios están en funcionamiento. Haga clic en **Actualizar > Estado** para seguir de cerca el progreso de la actualización de IaaS.

- 11 Cuando la actualización de IaaS finalice, haga clic en **Clúster** en la consola de administración del dispositivo y confirme que el número de versión es 7.3 en todos los nodos y componentes de IaaS.

- 12 Haga clic en **Telemetría** en la consola de administración del dispositivo. Lea la nota acerca de la participación en el Programa de mejora de la experiencia del cliente (CEIP) y decida si desea unirse o no al programa.

Se brindan detalles sobre los datos recopilados a través del CEIP y los fines para los que VMware los usa en el Centro de Seguridad y Confianza en <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>.

Para obtener más información sobre el Programa de mejora de la experiencia del cliente, consulte el tema sobre *cómo unirse al Programa de mejora de la experiencia del cliente de vRealize Automation o cómo abandonarlo* en *Administración de vRealize Automation*.

Qué hacer a continuación

Haga lo siguiente en caso de que se use un equilibrador de carga en la implementación.

- 1 Actualice cada nodo del equilibrador de carga de forma que use las comprobaciones de estado de vRealize Automation.
- 2 Vuelva a habilitar el tráfico del equilibrador de carga en los nodos que estén desconectados.

Si los componentes de IaaS no se pueden actualizar, consulte [Capítulo 4, “Actualizar los componentes de servidor de IaaS por separado cuando se produce un error en el proceso de actualización,”](#) página 23.

Actualizar los componentes de servidor de IaaS por separado cuando se produce un error en el proceso de actualización

4

Los componentes de IaaS se pueden actualizar por separado si se produce un error en el proceso de actualización.

Si el proceso de actualización no actualiza los componentes de IaaS después de reiniciar VMware vRealize™ Automation, puede actualizarlos por separado llevando a cabo estos pasos.

- 1 Revierta el dispositivo de vRealize Automation a su estado previo a la actualización.
- 2 Ejecute un comando que excluya los componentes de IaaS del proceso de actualización. Consulte [“Excluir agentes de administración de la actualización,”](#) página 61.
- 3 Ejecute el proceso de actualización en el dispositivo de vRealize Automation.
- 4 Actualice los componentes de IaaS por separado mediante el script de actualización de shell o el paquete msi del instalador de IaaS de vRealize Automation 7.3.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

- [“Actualizar los componentes de IaaS con el script de actualización del shell después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 23
- [“Actualizar componentes de IaaS con el archivo ejecutable del instalador de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 25
- [“Restaurar el acceso al centro de control integrado de vRealize Orchestrator,”](#) página 30

Actualizar los componentes de IaaS con el script de actualización del shell después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Utilice el script de actualización del shell para actualizar los componentes de IaaS tras actualizar cada dispositivo de VMware vRealize™ Automation.

El Dispositivo de vRealize Automation actualizado contiene un script de shell que sirve para actualizar cada nodo y componente de IaaS.

Puede ejecutar el script de actualización utilizando la consola de vSphere de la máquina virtual o utilizando una sesión de consola de SSH. Si utiliza la consola de vSphere, evitará problemas de conectividad de red intermitente que pueden interrumpir la ejecución del script.

Si detiene el script mientras está actualizando un componente, el script se detiene cuando finalice la actualización del componente. Si aún deben actualizarse otros componentes en el nodo, puede volver a ejecutar el script.

Cuando la actualización finalice, puede revisar el resultado de la actualización abriendo el archivo de log de actualización en `/usr/lib/vcac/tools/upgrade/upgrade.log`.

Prerequisitos

- Compruebe que la actualización de todos los dispositivos de vRealize Automation se haya realizado correctamente.
- Si reinicia un servidor de IaaS después de actualizar todos los dispositivos de vRealize Automation, pero antes de actualizar los componentes de IaaS, detenga todos los servicios de IaaS en Windows, excepto el servicio de agente de administración.
- Antes de ejecutar el script de actualización de shell en el nodo principal de Dispositivo de vRealize Automation, haga clic en **Servicios** en la consola de administración del dispositivo. Compruebe que todos los servicios, excepto `iaas-service`, tienen un estado REGISTRADO.
- Complete estos pasos para instalar el agente de administración de IaaS manualmente en cada nodo de IaaS.
 - a Abra el navegador y vaya a la página de instalación de IaaS de VMware vRealize Automation en el dispositivo, en `https://virtual_appliance_host_FQDN:5480/installer`.
 - b Descargue el instalador del agente de administración, `vCAC-IaaSManagementAgent-Setup.msi`.
 - c Inicie sesión en cada máquina de IaaS de vRealize Automation y actualice el agente de administración con el instalador del agente de administración. Reinicie el servicio de agente de administración de Windows.
- Compruebe que el nodo de Model Manager y de sitio web de IaaS principal tiene instalado JAVA SE Runtime Environment 8, actualización 111 (64 bits) o posterior. Después de instalar Java, debe establecer la variable de entorno, `JAVA_HOME`, en la nueva versión en cada uno de los nodos de servidor.
- Inicie sesión en cada nodo del sitio web de IaaS y compruebe que la fecha de creación es anterior a la fecha de modificación del archivo `web.config`. Si la fecha de creación del archivo `web.config` es igual o posterior a la fecha de modificación, realice el procedimiento descrito en [“Error en la actualización para el componente de sitio web de IaaS,”](#) página 56.
- Haga lo siguiente en cada nodo de IaaS para comprobar que en todos ellos hay un agente de administración actualizado de IaaS:
 - a Inicie sesión en la consola de administración del dispositivo de vRealize Automation.
 - b Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.
 - c Amplíe la lista de todos los componentes instalados en cada nodo de IaaS y localice el agente de administración de IaaS.
 - d Compruebe que la versión del agente de administración esté actualizada.
- [“Excluir agentes de administración de la actualización,”](#) página 61.
- Compruebe que se puede acceder a la copia de seguridad de la base de datos Microsoft SQL Server de IaaS en caso de que necesite revertir los datos.
- Compruebe que los snapshots de los servidores de IaaS de la implementación estén disponibles.
Si la actualización no se ha realizado correctamente, regrese al snapshot y la copia de seguridad de la base de datos e intente realizar otra actualización.

Procedimiento

- 1 Abra una nueva sesión de consola en el host de Dispositivo de vRealize Automation. Inicie sesión con la cuenta raíz.

- 2 Cambie los directorios a `/usr/lib/vcac/tools/upgrade/`.

Es importante que todos los agentes de administración de IaaS estén actualizados y en buen estado antes de ejecutar el script de shell `./upgrade`. Si algún agente de administración de IaaS tiene un problema cuando se ejecuta el script para actualizar el shell, consulte [“La actualización no puede actualizar al agente de administración,”](#) página 64.

- 3 Ejecute el script de actualización.
 - a En el símbolo del sistema, introduzca `./upgrade`.
 - b Pulse Entrar.

Para obtener una descripción del proceso de actualización de IaaS, consulte [Capítulo 3, “Actualizar el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 19.

Si el script para actualizar el shell no se ejecuta correctamente, revise el archivo `upgrade.log`.

Puede volver a ejecutar el script de actualización tras resolver un problema.

Qué hacer a continuación

- 1 [“Restaurar el acceso al centro de control integrado de vRealize Orchestrator,”](#) página 30.
- 2 Si la implementación utiliza un equilibrador de carga, actualice cada nodo del equilibrador de carga para que use las comprobaciones de estado de vRealize Automation y vuelva a habilitar el tráfico del equilibrador de carga para cualquier nodo desconectado.

Para obtener más información, consulte *Equilibrio de carga de vRealize Automation*.

Actualizar componentes de IaaS con el archivo ejecutable del instalador de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Puede utilizar este método alternativo para actualizar los componentes de IaaS.

Descargar el instalador de IaaS para actualizar los componentes de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Descargue el instalador de IaaS en la máquina en la que se encuentran instalados los componentes de IaaS que se van a actualizar.

Si aparecen advertencias de certificado durante el procedimiento, puede ignorarlos.

NOTA: Durante el proceso de actualización, el tipo de inicio de todos los servicios debe establecerse en Automático, excepto para las instancias de copia de seguridad pasiva de Manager Service. Si establece los servicios como Manual, se producirá un error en el proceso de actualización.

Prerequisitos

- Confirme que Microsoft .NET Framework 4.5.2 o una versión posterior esté instalado en la máquina de instalación de IaaS. El instalador de .NET se puede descargar de la página web del instalador de vRealize Automation. Si actualiza .NET a 4.5.2 después de desconectar los servicios y la máquina se reinicia como parte del proceso de instalación, deberá detener todos los servicios de IaaS excepto el agente de administración.
- Si usa Internet Explorer para la descarga, asegúrese de que la configuración de seguridad mejorada no está habilitada. Escriba `res://iesetup.dll/SoftAdmin.htm` en la barra de búsqueda y pulse Entrar.
- Inicie sesión como administrador local en el servidor de Windows en el que están instalados uno o más componentes de IaaS que desea actualizar.

Procedimiento

- 1 Abra un navegador web.
- 2 Escriba la URL de la página de descarga del instalador de Windows.
Por ejemplo, <https://vcac-va-hostname.domain.name:5480/installer>, donde *vcac-va-hostname.domain.name* es el nodo principal de Dispositivo de vRealize Automation.
- 3 Haga clic en el vínculo **Instalador de IaaS**.
- 4 Cuando se le pida, guarde el archivo del instalador (`setup__vcac-va-hostname.domain.name@5480.exe`) en el escritorio.
No modifique el nombre de archivo, ya que sirve para conectar la instalación a Dispositivo de vRealize Automation.

Qué hacer a continuación

[“Actualizar los componentes de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 26.

Actualizar los componentes de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

Debe actualizar la base de datos de SQL y configurar todos los sistemas que tienen componentes de IaaS instalados. Puede usar estos pasos para instalaciones mínimas y distribuidas.

NOTA: El instalador de IaaS debe estar en la máquina que contiene los componentes de IaaS que desea actualizar. El instalador no se puede ejecutar desde una ubicación externa, excepto en el caso de la base de datos Microsoft SQL, que también se puede actualizar de forma remota desde el nodo web.

Compruebe que los snapshots de los servidores de IaaS de la implementación estén disponibles. Si la actualización no se realiza correctamente, puede volver al snapshot e intentar otra actualización.

Realice la actualización de forma que los servicios se actualicen en el siguiente orden:

1 Sitios Web de IaaS

Si está utilizando un equilibrador de carga, deshabilite el tráfico en todos los nodos no principales.

Finalice la actualización en un servidor antes de actualizar el siguiente servidor que esté ejecutando un servicio de sitio web. Empiece con el que tenga instalado el componente de datos de Model Manager.

Si realiza una actualización externa de la base de datos Microsoft SQL, deberá actualizar el SQL externo antes de actualizar el nodo web. Puede actualizar el SQL externo de forma remota desde el nodo web.

2 Manager Service

Actualice el servicio del administrador activo antes de actualizar el servicio del administrador pasivo.

Si el cifrado SSL no está habilitado en su instancia de SQL, desactive la casilla de verificación de cifrado SSL que se encuentra junto a la definición SQL en el cuadro de diálogo de configuración de la actualización de IaaS.

3 Orquestador de DEM y trabajos

Actualice todas las orquestaciones DEM y los trabajos. Finalice la actualización en un servidor antes de actualizar el siguiente servidor.

4 Agentes

Finalice la actualización en un servidor antes de actualizar el siguiente servidor que esté ejecutando un agente.

5 Agente de administración

Se actualiza automáticamente como parte del proceso de actualización.

Si está utilizando servicios diferentes en un servidor, la actualización actualiza los servicios en el orden correcto. Por ejemplo, si su sitio tiene un sitio web y servicios del administrador en el mismo servidor, seleccione ambos para la actualización. El instalador de actualización aplica las actualizaciones en el orden correcto. Debe completar la actualización en un servidor antes de iniciar una actualización en otro.

NOTA: Si su implementación utiliza un equilibrador de carga, el dispositivo principal debe estar conectado al equilibrador de carga. Todas las demás instancias de dispositivos de Dispositivo de vRealize Automation deben deshabilitarse para el tráfico del equilibrador de carga antes de la actualización para evitar errores de almacenamiento en caché.

Prerequisitos

- Realice una copia de seguridad del entorno de vRealize Automation existente.
- Si reinicia un servidor de IaaS después de actualizar todos los dispositivos de vRealize Automation, pero antes de actualizar los componentes de IaaS, detenga todos los servicios de Windows de IaaS en el servidor, excepto el servicio de agente de administración.
- [“Descargar el instalador de IaaS para actualizar los componentes de IaaS después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 25.
- Compruebe que su principal sitio web de IaaS, la base de datos de Microsoft SQL y el nodo de Model Manager tienen JAVA SE Runtime Environment 8, 64 bits, actualización 111 o una versión posterior instalada. Después de instalar Java, debe establecer la variable de entorno, JAVA_HOME, en la nueva versión en cada uno de los nodos de servidor.
- Compruebe que la fecha de creación sea anterior a la fecha de modificación del archivo web.config. Si la fecha de creación del archivo web.config es igual o posterior a la fecha de modificación, realice el procedimiento descrito en [“Error en la actualización para el componente de sitio web de IaaS,”](#) página 56.
- Siga estos pasos para reconfigurar el Coordinador de transacciones distribuidas (DTC) de Microsoft.

NOTA: Incluso con el Coordinador de transacciones distribuidas habilitado, las transacciones distribuidas podrían no realizarse si el firewall está activado.

- a En el dispositivo de vRealize Automation, seleccione **Inicio > Herramientas administrativas > Servicios de componentes**.
- b Expanda **Servicios de componentes > Equipos > Mi PC > Coordinador de transacciones distribuidas**.
- c Elija la tarea correspondiente.
 - En el caso de un DTC independiente local, haga clic con el botón secundario en **DTC local** y seleccione **Propiedades**.
 - En el caso de un DTC agrupado, expanda **DTC agrupados**, haga clic con el botón secundario en el DTC agrupado con el nombre y seleccione **Propiedades**.
- d Haga clic en **Seguridad**.
- e Seleccione todas estas opciones.
 - **Acceso a DTC desde la red**
 - **Permitir clientes remotos**
 - **Permitir entrantes**

- **Permitir salientes**
- **Se requiere autenticación mutua**

f Haga clic en **Aceptar**.

Procedimiento

- 1 Si está utilizando un equilibrador de carga, prepare su entorno.
 - a Compruebe que el nodo del sitio web de IaaS que contiene los datos de Model Manager esté habilitado para el tráfico del equilibrador de carga.

Puede identificar este nodo por la presencia de la carpeta `vCAC Folder\Server\ConfigTool`.
 - b Deshabilite los demás sitios web de IaaS y los servicios del administrador no principales para el tráfico del equilibrador de carga.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el archivo de instalación `setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe` y seleccione **Ejecutar como administrador**.
- 3 Haga clic en **Siguiente**.
- 4 Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en **Siguiente**.
- 5 Escriba las credenciales del administrador para la implementación actual en la página de inicio de sesión.

El nombre de usuario es **root** y la contraseña es la que especificó al implementar el dispositivo.
- 6 Seleccione **Aceptar certificado**.
- 7 En la página Tipo de instalación, compruebe que se haya seleccionado **Actualizar**.

Si no se ha seleccionado **Actualizar**, los componentes de este sistema ya están actualizados para esta versión.
- 8 Haga clic en **Siguiente**.
- 9 Configure las opciones de actualización.

Opción	Acción
Si está actualizando los datos de Model Manager	Active la casilla Datos de Model Manager en la sección del Servidor vCAC. La casilla de verificación está activada de forma predeterminada. Actualice los datos de Model Manager solo una vez. Si está ejecutando el archivo de configuración en varias máquinas para actualizar una instalación distribuida, los servidores web dejan de funcionar mientras hay una discrepancia de versión entre los servidores web y los datos de Model Manager. Cuando haya actualizado los datos de Model Manager y de los servidores web, todos los servidores web deberían funcionar.
Si no está actualizando los datos de Model Manager	Desactive la casilla Datos de Model Manager en la sección del Servidor vCAC.

Opción	Acción
Para preservar los flujos de trabajo personalizados como versión más reciente de los datos de Model Manager	<p>Si está actualizando los datos de Model Manager, active la casilla Preservar mis versiones más recientes del flujo de trabajo en la sección de Flujos de trabajo de extensibilidad.</p> <p>La casilla de verificación está activada de forma predeterminada. Los flujos de trabajo personalizados siempre se preservan. La casilla solo determina el orden de la versión. Si ha utilizado vRealize Automation Designer para personalizar flujos de trabajo en Model Manager, seleccione esta opción para mantener la versión más reciente de cada flujo de trabajo personalizado antes de actualizar como la versión más reciente tras la actualización.</p> <p>Si no selecciona esta opción, la versión de cada flujo de trabajo proporcionado con vRealize Automation Designer se convierte en la más reciente tras la actualización y la versión más reciente antes de la actualización se convierte en la segunda más reciente.</p> <p>Para obtener información sobre vRealize Automation Designer, consulte <i>Extensibilidad del ciclo de vida</i>.</p>
Si está actualizando un Distributed Execution Manager o un agente de proxy	<p>Introduzca las credenciales para la cuenta del administrador en la sección de Cuenta de servicio.</p> <p>Todos los servicios que actualiza se ejecutan en esta cuenta.</p>
Para especificar su base de datos de Microsoft SQL Server	<p>Si está actualizando datos de Model Manager, introduzca los nombres del servidor de la base de datos y la instancia de la base de datos en el cuadro de texto Servidor en la sección de Información de instalación de la base de datos de Microsoft SQL Server. Introduzca un nombre de dominio completo (FQDN) para el nombre del servidor de la base de datos en el cuadro de texto Nombre de base de datos.</p> <p>Si la instancia de la base de datos está en un puerto SQL no predeterminado, incluya el número de puerto en la especificación de la instancia del servidor. El número de puerto predeterminado de Microsoft SQL es 1433.</p> <p>Cuando se actualizan los nodos del administrador, la opción SSL de MSSQL está seleccionada de forma predeterminada. Si la base de datos no utiliza SSL, desactive la opción Usar SSL para la conexión de la base de datos.</p>

- 10 Haga clic en **Siguiente**.
- 11 Confirme que todos los servicios que se deben actualizar aparecen en la página Preparado para actualizar y haga clic en **Actualizar**.

Aparecerá la página Actualizando y un indicador de progreso. Cuando finalice el proceso de actualización, se habilitará el botón **Siguiente**.
- 12 Haga clic en **Siguiente**.
- 13 Haga clic en **Finalizar**.
- 14 Compruebe que se hayan reiniciado todos los servicios.
- 15 Repita estos pasos para cada servidor de IaaS en su implementación en el orden recomendado.
- 16 Cuando se hayan actualizado todos los componentes, inicie sesión en la consola de administración para el dispositivo y compruebe que todos los servicios, incluido IaaS, estén registrados ahora.
- 17 (Opcional) Habilite la conmutación por error automática de Manager Service. Consulte *Habilitar la conmutación por error automática de Manager Service en Instalación de vRealize Automation 7.3*.

Todos los componentes seleccionados se actualizan a la nueva versión.

Qué hacer a continuación

- 1 [“Restaurar el acceso al centro de control integrado de vRealize Orchestrator,”](#) página 30.

- 2 Si la implementación utiliza un equilibrador de carga, actualice cada nodo del equilibrador de carga para que use las comprobaciones de estado de vRealize Automation y vuelva a habilitar el tráfico del equilibrador de carga para cualquier nodo desconectado.

Para obtener más información, consulte *Equilibrio de carga de vRealize Automation*.

Restaurar el acceso al centro de control integrado de vRealize Orchestrator

Después de actualizar los componentes del servidor de IaaS, debe restaurar el acceso a vRealize Orchestrator.

Cuando se actualiza a vRealize Automation 7.3, debe realizar este procedimiento para incorporar la nueva característica de control de acceso basado en funciones. Este procedimiento se aplica a un entorno de alta disponibilidad.

Prerequisitos

Cree un snapshot del entorno vRealize Automation.

Procedimiento

- 1 Inicie sesión en la consola de administración de Dispositivo de vRealize Automation como usuario raíz utilizando el nombre de dominio totalmente cualificado de host del dispositivo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
- 2 Seleccione **Configuración de vRA > Base de datos**.
- 3 Identifique los nodos principal y de réplica.
- 4 En cada nodo de réplica, abra una sesión de SSH, inicie sesión como administrador y ejecute el siguiente comando:

```
service vco-server stop && service vco-configurator stop
```
- 5 En el nodo principal, abra una sesión de SSH, inicie sesión como administrador y ejecute el siguiente comando:

```
rm /etc/vco/app-server/vco-registration-id
```
- 6 En el nodo principal, cambie los directorios a `/etc/vco/app-server/`.
- 7 Abra el archivo `sso.properties`.
- 8 Si el nombre de la propiedad `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` contiene espacios o cualquier otro carácter Bash que se pueda aceptar como un carácter especial en un comando Bash, como un apóstrofo (') o un signo de dólar (\$), siga estos pasos.
 - a Copie la línea con la propiedad `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` e introduzca `AdminGroup` para el valor.
 - b Añada # al comienzo de la línea original con la propiedad `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` para comentar la línea.
 - c Guarde y cierre el archivo `sso.properties`.
- 9 Ejecute este comando:

```
vcac-vami vco-service-reconfigure
```

- 10 Abra el archivo `sso.properties`. Si el archivo ha cambiado, siga estos pasos.
 - a Quite el `#` del principio de la línea original con la propiedad `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` para eliminar el comentario de la línea.
 - b Elimine la copia de la línea con la propiedad `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name`.
 - c Guarde y cierre el archivo `sso.properties`.
- 11 Ejecute este comando para reiniciar el servicio `vco-server`:
`service vco-server restart`
- 12 Ejecute este comando para reiniciar el servicio `vco-configurator`:
`service vco-configurator restart`
- 13 En la consola de administración de Dispositivo de vRealize Automation, haga clic en **Servicios** y espere hasta que todos los servicios del nodo principal estén REGISTRADOS.
- 14 Una vez que todos los servicios estén registrados, una los nodos de réplica de vRealize Automation al clúster de vRealize Automation para sincronizar la configuración de vRealize Orchestrator. Para obtener información, consulte [“Reconfigurar la instancia integrada de vRealize Orchestrator para admitir la alta disponibilidad,”](#) página 49.

Qué hacer a continuación

[Capítulo 5, “Actualizar vRealize Orchestrator tras actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 33.

Actualizar vRealize Orchestrator tras actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

5

Debe actualizar la instancia de vRealize Orchestrator cuando actualice vRealize Automation desde la versión 7.1 o 7.2 a 7.3.

Con la publicación de vRealize Orchestrator 7.3, tiene dos opciones para actualizar vRealize Orchestrator cuando actualiza a vRealize Automation 7.3.

- Puede migrar el servidor externo de vRealize Orchestrator existente a la instancia de vRealize Orchestrator integrada que se incluye en vRealize Automation 7.3.
- Puede actualizar el servidor de vRealize Orchestrator independiente o en clúster para que funcione con vRealize Automation 7.3.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

- [“Migrar un servidor de vRealize Orchestrator externo a vRealize Automation 7.3,”](#) página 33
- [“Actualizar un dispositivo independiente de vRealize Orchestrator para su uso con vRealize Automation 7.3,”](#) página 37
- [“Actualizar un clúster de dispositivo de vRealize Orchestrator para usarlo con vRealize Automation 7.3,”](#) página 42

Migrar un servidor de vRealize Orchestrator externo a vRealize Automation 7.3

Puede migrar un servidor externo de vRealize Orchestrator existente a una instancia de vRealize Orchestrator que esté integrada en vRealize Automation.

Puede implementar vRealize Orchestrator como instancia externa de servidor y configurar vRealize Automation para que funcione con esa instancia externa; también puede configurar y utilizar el servidor de vRealize Orchestrator que se incluye en Dispositivo de vRealize Automation.

VMware le recomienda que migre su vRealize Orchestrator externo al servidor de Orchestrator que está integrado en vRealize Automation. La migración de una instancia externa al Orchestrator integrado proporciona las siguientes ventajas:

- Reduce el coste total de propiedad.
- Simplifica el modelo de implementación.

- Mejora la eficiencia operativa.

NOTA: Considere utilizar un vRealize Orchestrator externo en los casos siguientes:

- Varios arrendatarios en el entorno de vRealize Automation
 - Entorno geográficamente disperso
 - Manejo de la carga de trabajo
 - Usar complementos específicos, como el complemento de Site Recovery Manager
-

Diferencias del Centro de control entre Orchestrator externo e integrado

Algunos de los elementos de menú que están disponibles en el Centro de control de un vRealize Orchestrator externo no se incluyen en la vista predeterminada del Centro de control correspondiente a una instancia de Orchestrator integrado.

En el Centro de control del servidor de Orchestrator integrado, algunas opciones están ocultas de forma predeterminada.

Elemento de menú	Detalles
Licencias	El Orchestrator integrado está preconfigurado para usar vRealize Automation como proveedor de licencias.
Exportar o importar configuración	La configuración de Orchestrator integrado se incluye en los componentes de vRealize Automation exportados.
Configurar base de datos	El Orchestrator integrado utiliza la misma base de datos que vRealize Automation.
Programa de mejora de la experiencia de cliente	Puede unirse al Programa de mejora de la experiencia de cliente (CEIP) desde la interfaz de administración de dispositivos de vRealize Automation. Consulte <i>el Programa de mejora de la experiencia de cliente en Administración de vRealize Automation</i> .

Otras opciones que están ocultas en la vista predeterminada del Centro de control son el cuadro de texto de la **dirección del host** y el botón de **cancelación de registro** de la página **Configurar proveedor de autenticación**.

NOTA: Para conocer todas las opciones del Centro de control de vRealize Orchestrator incorporadas en vRealize Automation, debe acceder a la página de administración avanzada de Orchestrator en la dirección https://vra-va-hostname.dominio.nombre_o_dirección_del_equilibrador_de_carga:8283/vco-controlcenter/#/?advanced y hacer clic en el botón F5 del teclado para actualizar la página.

Migrar un vRealize Orchestrator 7.x externo a vRealize Automation 7.3

Puede exportar la configuración de la instancia externa de Orchestrator e importarla al servidor de Orchestrator que está integrado en vRealize Automation.

NOTA: Si tiene varios nodos de Dispositivo de vRealize Automation, realice el procedimiento de migración únicamente en el nodo principal de vRealize Automation.

Prerequisitos

- Haber migrado correctamente a vRealize Automation 7.3.
- Detenga el servicio del servidor de Orchestrator en el Orchestrator externo.
- Haga una copia de seguridad de la base de datos, incluido el esquema de base de datos, del servidor externo de Orchestrator.

Procedimiento

- 1 Exporte la configuración del servidor externo de Orchestrator.
 - a Inicie sesión en el centro de control del servidor externo de Orchestrator como **raíz** o como **administrador**, según la versión de origen.
 - b Detenga el servicio del servidor de Orchestrator desde la página **Opciones de inicio** para prevenir cambios no deseados en la base de datos.
 - c Vaya a la página **Exportar o importar configuración**.
 - d En la página **Exportar configuración**, seleccione **Exportar configuración de servidor**, **Empaquetar complementos** y **Exportar configuraciones de complementos**.
- 2 Migre la configuración exportada a la instancia integrada de Orchestrator.
 - a Cargue el archivo de configuración de Orchestrator exportado en el directorio `/usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin` de Dispositivo de vRealize Automation.
 - b Inicie sesión en Dispositivo de vRealize Automation sobre SSH como **raíz**.
 - c Detenga el servicio del servidor de Orchestrator y el servicio del centro de control del servidor integrado de vRealize Orchestrator.


```
service vco-server stop && service vco-configurator stop
```
 - d Acceda al directorio `/usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin`.
 - e Cambie la propiedad del archivo de configuración de Orchestrator exportado.


```
chown vco:vco orchestrator-config-export-IP_dispositivo_orchestrator-fecha_hora.zip
```
 - f Importe el archivo de configuración de Orchestrator en el servidor integrado de vRealize Orchestrator; para ello, ejecute el script `vro-configure` con el comando `import`.


```
./vro-configure.sh import --skipDatabaseSettings --skipLicense --skipSettings --skipSslCertificate --notForceImportPlugins --notRemoveMissingPlugins --skipTrustStore --path orchestrator-config-export-IP_dispositivo_orchestrator-fecha_hora.zip
```
- 3 Si el servidor externo de Orchestrator desde el que desea migrar utiliza la base de datos de PostgreSQL integrada, edite los archivos de configuración de la base de datos.
 - a En el archivo `/storage/db/pgsql/data/postgresql.conf`, elimine la línea `listen_addresses`.
 - b Establezca los valores de `listen_addresses` con un carácter comodín (*).


```
listen_addresses = '*'
```
 - c Agregue una línea al archivo `/storage/db/pgsql/data/pg_hba.conf`.


```
host all all VRA-va-hostname.domain.name/32 md5
```

NOTA: El archivo `pg_hba.conf` requiere el uso de un formato de prefijo CIDR en lugar de una dirección IP y una máscara de subred.

 - d Reinicie el servicio del servidor de PostgreSQL.


```
service postgresql restart
```

- 4 Migre la base de datos a la base de datos interna de PostgreSQL; para ello, ejecute el script vro-configure con el comando db-migrate.

```
./vro-configure.sh db-migrate --sourceJdbcUrl URL_conexión_JDBC --sourceDbUsername
usuario_base_datos --sourceDbPassword contraseña_usuario_base_datos
```

NOTA: Ponga las contraseñas que contienen caracteres especiales entre comillas.

La `URL_conexión_JDBC` depende del tipo de base de datos que utiliza.

PostgreSQL: `jdbc:postgresql://host:puerto/nombre_base_datos`

MSSQL: `jdbc:jtds:sqlserver://host:puerto/nombre_base_datos\; if using SQL authentication and`
MSSQL: `jdbc:jtds:sqlserver://host:puerto/nombre_base_datos\;domain=dominio\; useNTLMv2=TRUE`
if using Windows authentication.

Oracle: `jdbc:oracle:thin:@host:puerto:base_datos`

- 5 Si migró vRealize Automation en lugar de actualizarlo, elimine los certificados Single Sign-On de la base de datos de la instancia de Orchestrator integrada.

```
sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM
vmo_keystore WHERE id='cakeystore-id';"
```

- 6 Regrese a la configuración predeterminada de los archivos `postgresql.conf` y `pg_hba.conf`.
 - a Reinicie el servicio del servidor de PostgreSQL.

Ha migrado correctamente una instancia externa del servidor de Orchestrator a una instancia de vRealize Orchestrator integrada en vRealize Automation.

Qué hacer a continuación

Configure el servidor integrado de vRealize Orchestrator. Consulte [“Configure el servidor integrado de vRealize Orchestrator,”](#) página 36.

Configure el servidor integrado de vRealize Orchestrator

Después de exportar la configuración de un servidor externo de Orchestrator e importarla a vRealize Automation 7.3, debe configurar el servidor de Orchestrator integrado en vRealize Automation.

Prerequisitos

Migre la configuración del vRealize Orchestrator externo al interno.

Procedimiento

- 1 Inicie sesión en Dispositivo de vRealize Automation sobre SSH como **raíz**.
- 2 Inicie el servicio del Centro de control y el servicio del servidor de Orchestrator en el servidor de vRealize Orchestrator integrado.

```
service vco-configurator start && service vco-server start
```
- 3 Inicie sesión en el centro del control del servidor integrado de Orchestrator como **administrador**.

NOTA: Si migra desde una instancia externa de vRealize Orchestrator 7.3, vaya directamente al paso 5.

- 4 Compruebe que Orchestrator esté configurado correctamente en la página **Validar configuración** en el centro de control.

- 5 Si el Orchestrator externo se configuró para funcionar en modo de clúster, vuelva a configurar el clúster de Orchestrator en vRealize Automation.
 - a Diríjase a la página avanzada de **Administración de clústeres de Orchestrator** en https://vra-va-hostname.domain.name_or_load_balancer_address:8283/vco-controlcenter/#/control-app/ha?remove-nodes.

NOTA: Si no aparecen las casillas de verificación **Quitar** junto a los nodos existentes en el clúster, debe actualizar la página del navegador haciendo clic en el botón F5 del teclado.

 - b Seleccione las casillas de verificación junto a los nodos de Orchestrator externos y haga clic en **Quitar** para excluirlos del clúster.
 - c Para salir de la página de administración avanzada de clústeres, elimine la cadena de &remove-nodes de la URL y actualice la página del navegador haciendo clic en el botón F5 del teclado.
 - d En la página **Validar configuración** del centro de control, compruebe que Orchestrator está configurado correctamente.
- 6 (Opcional) En la pestaña **Certificado de firma del paquete** de la página **Certificados**, genere un nuevo certificado de firma del paquete.
- 7 (Opcional) Cambie los valores del **Arrendatario predeterminado** y del **Grupo de administradores** en la página **Configurar proveedor de autenticación**.
- 8 Compruebe que el servicio de vco-server aparece como REGISTRADO en la pestaña **Servicios** de la consola de administración de Dispositivo de vRealize Automation.
- 9 Seleccione los servicios de vco del servidor externo de Orchestrator y haga clic en **Eliminar del registro**.

Qué hacer a continuación

- Importe todos los certificados de confianza del servidor de Orchestrator externo al almacén de confianza del Orchestrator integrado.
- Una los nodos de réplica de vRealize Automation al clúster de vRealize Automation para sincronizar la configuración de Orchestrator.

Para obtener más información, consulte *Volver a configurar el vRealize Orchestrator integrado de destino para propiciar alta disponibilidad* en la *Instalación o actualización de vRealize Automation*.

NOTA: Las instancias de vRealize Orchestrator se agrupan en clústeres automáticamente y están disponibles para usarse.

- Reinicie el servicio de vco-configurator en todos los nodos del clúster.
- Actualice el terminal de vRealize Orchestrator para que apunte al servidor de Orchestrator integrado que se migró.
- Agregue el host de vRealize Automation y de IaaS al inventario del complemento vRealize Automation mediante la ejecución de los flujos de trabajo **Añadir un host de vRA** y **Añadir un host de IaaS**.

Actualizar un dispositivo independiente de vRealize Orchestrator para su uso con vRealize Automation 7.3

Si mantiene una instancia externa independiente de vRealize Orchestrator para usarla con vRealize Automation, deberá actualizar vRealize Orchestrator cuando actualice vRealize Automation de 7.1 o 7.2 a 7.3.

Las instancias integradas de vRealize Orchestrator se actualizan como parte de la actualización del dispositivo de vRealize Automation. No hay que realizar ninguna otra acción para una instancia integrada.

Si va a actualizar un clúster de dispositivo de vRealize Orchestrator, consulte [“Actualizar un clúster de dispositivo de vRealize Orchestrator para usarlo con vRealize Automation 7.3,”](#) página 42.

Prerequisitos

- [“Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2,”](#) página 19.
- Desmonte todos los sistemas de archivos de red. Consulte *Administración de máquinas virtuales de vSphere* en la documentación de vSphere.
- Aumente la memoria del dispositivo de vSphere Orchestrator hasta por lo menos 6 GB. Consulte *Administración de máquinas virtuales de vSphere* en la documentación de vSphere.
- Tome un snapshot de la máquina virtual de vSphere Orchestrator. Consulte *Administración de máquinas virtuales de vSphere* en la documentación de vSphere.
- Si utiliza una base de datos externa, cree una copia de seguridad de la misma.
- Si utiliza la base de datos preconfigurada de PostgreSQL en vSphere Orchestrator, cree una copia de seguridad de la base de datos a través del menú **Exportar base de datos** del Centro de control de vSphere.

Procedimiento

- ◆ Utilice uno de los métodos que se describen para actualizar su vRealize Orchestrator independiente.
 - [“Actualizar Orchestrator Appliance mediante el repositorio predeterminado de VMware,”](#) página 38.
 - [“Actualizar Orchestrator Appliance con una imagen ISO,”](#) página 39.
 - [“Actualizar Orchestrator Appliance con un repositorio específico,”](#) página 41.

Actualizar Orchestrator Appliance mediante el repositorio predeterminado de VMware

Puede configurar Orchestrator para que descargue el paquete de actualización desde el repositorio predeterminado de VMware.

Prerequisitos

- Desmonte todos los sistemas de archivos de red. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Aumente la memoria de Orchestrator Appliance hasta por lo menos 6 GB. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Asegúrese de que la partición raíz de Orchestrator Appliance tenga al menos 3 GB de espacio libre disponible. Para obtener más información sobre cómo aumentar el tamaño de una partición de disco, consulte el artículo de la base de conocimientos 1004071: <http://kb.vmware.com/kb/1004071>.
- Tome una snapshot de la máquina virtual de Orchestrator. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Si utiliza una base de datos externa, cree una copia de seguridad de la misma.
- Si utiliza la base de datos preconfigurada en Orchestrator PostgreSQL, cree una copia de seguridad de la base de datos desde el menú **Exportar base de datos** del centro de control.

Procedimiento

- 1 Acceda a la Interfaz de administración de dispositivos virtuales (VAMI) en https://servidor_orchestrator:5480 e inicie sesión como **raíz**.

- 2 En la pestaña **Actualizar**, haga clic en **Configuración**.
Se selecciona el botón de opción junto a **Usar repositorio predeterminado**.
- 3 En la página **Estado**, haga clic en **Buscar actualizaciones**.
- 4 Si hay actualizaciones disponibles, haga clic en **Instalar actualizaciones**.
- 5 Acepte el contrato de licencia del usuario final de VMware y confirme que desea instalar la actualización.
- 6 Para completar la actualización, reinicie Orchestrator Appliance.
 - a Inicie sesión de nuevo en la Interfaz de administración de dispositivos virtuales (VAMI) como **raíz**.
- 7 (Opcional) En la pestaña **Actualizar**, compruebe que se haya instalado correctamente la última versión del Orchestrator Appliance.
- 8 Inicie sesión en el centro de control como **raíz**.
- 9 Si tiene pensado crear un clúster de las instancias de Orchestrator, vuelva a configurar la configuración de los hosts.
 - a En la página **Configuración de hosts** del centro de control, haga clic en **CAMBIAR**.
 - b Introduzca el nombre del host del servidor del equilibrador de carga en lugar del nombre de Orchestrator Appliance de vRealize.
- 10 Vuelva a configurar la autenticación.
 - a Si, antes de la actualización, el servidor de Orchestrator se configuró para que usara **LDAP** o **SSO (heredado)** como método de autenticación, configure **vSphere** o **vRealize Automation** como proveedor de autenticación.
 - b Si la autenticación ya está establecida en **vSphere** o **vRealize Automation**, elimine la configuración del registro y vuelva a registrarla.

Ha actualizado correctamente Orchestrator Appliance.

Qué hacer a continuación

Compruebe que Orchestrator esté configurado correctamente en la página **Validar configuración** del centro de control.

Actualizar Orchestrator Appliance con una imagen ISO

Puede configurar Orchestrator para que descargue el paquete de actualización desde un archivo de imagen ISO montado en la unidad de CD-ROM del dispositivo.

Prerequisitos

- Desmonte todos los sistemas de archivos de red. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Aumente la memoria de Orchestrator Appliance hasta por lo menos 6 GB. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Asegúrese de que la partición raíz de Orchestrator Appliance tenga al menos 3 GB de espacio libre disponible. Para obtener más información sobre cómo aumentar el tamaño de una partición de disco, consulte el artículo de la base de conocimientos 1004071: <http://kb.vmware.com/kb/1004071>.
- Tome una snapshot de la máquina virtual de Orchestrator. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Si utiliza una base de datos externa, cree una copia de seguridad de la misma.

- Si utiliza la base de datos preconfigurada en Orchestrator PostgreSQL, cree una copia de seguridad de la base de datos desde el menú **Exportar base de datos** del centro de control.

Procedimiento

- 1 Descargue el archivo `VMware-vRO-Appliance-versión-número_compilación-updaterepo.iso` del sitio oficial de descargas de VMware.
- 2 Conecte la unidad de CD-ROM de la máquina virtual de Orchestrator Appliance. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- 3 Monte el archivo de imagen ISO en la unidad de CD-ROM del dispositivo. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- 4 Acceda a la Interfaz de administración de dispositivos virtuales (VAMI) en `https://servidor_orchestrator:5480` e inicie sesión como **raíz**.
- 5 En la pestaña **Actualizar**, haga clic en **Configuración**.
- 6 Seleccione el botón de opción junto a **Usar actualizaciones de CD-ROM**.
- 7 Vuelva a la página **Estado**.
Se mostrará la versión de la actualización disponible.
- 8 Haga clic en **Instalar actualizaciones**.
- 9 Acepte el contrato de licencia del usuario final de VMware y confirme que desea instalar la actualización.
- 10 Para completar la actualización, reinicie Orchestrator Appliance.
 - a Inicie sesión de nuevo en la Interfaz de administración de dispositivos virtuales (VAMI) como **raíz**.
- 11 (Opcional) En la pestaña **Actualizar**, compruebe que se haya instalado correctamente la última versión del Orchestrator Appliance.
- 12 Inicie sesión en el centro de control como **raíz**.
- 13 Si tiene pensado crear un clúster de las instancias de Orchestrator, vuelva a configurar la configuración de los hosts.
 - a En la página **Configuración de hosts** del centro de control, haga clic en **CAMBIAR**.
 - b Introduzca el nombre del host del servidor del equilibrador de carga en lugar del nombre de Orchestrator Appliance de vRealize.
- 14 Vuelva a configurar la autenticación.
 - a Si, antes de la actualización, el servidor de Orchestrator se configuró para que usara **LDAP** o **SSO (heredado)** como método de autenticación, configure **vSphere** o **vRealize Automation** como proveedor de autenticación.
 - b Si la autenticación ya está establecida en **vSphere** o **vRealize Automation**, elimine la configuración del registro y vuelva a registrarla.

Ha actualizado correctamente Orchestrator Appliance.

Qué hacer a continuación

Compruebe que Orchestrator esté configurado correctamente en la página **Validar configuración** del centro de control.

Actualizar Orchestrator Appliance con un repositorio específico

Puede configurar Orchestrator para que utilice un repositorio local, en el que ha cargado el archivo de actualización.

Prerequisitos

- Desmonte todos los sistemas de archivos de red. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Aumente la memoria de Orchestrator Appliance hasta por lo menos 6 GB. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Asegúrese de que la partición raíz de Orchestrator Appliance tenga al menos 3 GB de espacio libre disponible. Para obtener más información sobre cómo aumentar el tamaño de una partición de disco, consulte el artículo de la base de conocimientos 1004071: <http://kb.vmware.com/kb/1004071>.
- Tome una snapshot de la máquina virtual de Orchestrator. Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente a la *administración de máquinas virtuales de vSphere*.
- Si utiliza una base de datos externa, cree una copia de seguridad de la misma.
- Si utiliza la base de datos preconfigurada en Orchestrator PostgreSQL, cree una copia de seguridad de la base de datos desde el menú **Exportar base de datos** del centro de control.

Procedimiento

- 1 Prepare el repositorio local para las actualizaciones.
 - a Instale y configure un servidor web local.
 - b Descargue el archivo `VMware-vRO-Appliance-versión-número_compilación-updaterepo.zip` del sitio oficial de descargas de VMware.
 - c Extraiga el archivo .ZIP en el repositorio local.
- 2 Acceda a la Interfaz de administración de dispositivos virtuales (VAMI) en `https://servidor_orchestrator:5480` e inicie sesión como **raíz**.
- 3 En la pestaña **Actualizar**, haga clic en **Configuración**.
- 4 Seleccione el botón de opción junto a **Usar repositorio especificado**.
- 5 Escriba la dirección URL del repositorio local que apunte al directorio `Update_Repo`.
`http://servidor_web_local:puerto/build/mts/release/bora-número_compilación/publish/exports/Update_Repo`
- 6 Si el repositorio local requiere autenticación, escriba el nombre de usuario y la contraseña.
- 7 Haga clic en **Guardar configuración**.
- 8 En la página **Estado**, haga clic en **Buscar actualizaciones**.
- 9 Si hay actualizaciones disponibles, haga clic en **Instalar actualizaciones**.
- 10 Acepte el contrato de licencia del usuario final de VMware y confirme que desea instalar la actualización.
- 11 Para completar la actualización, reinicie Orchestrator Appliance.
 - a Inicie sesión de nuevo en la Interfaz de administración de dispositivos virtuales (VAMI) como **raíz**.
- 12 (Opcional) En la pestaña **Actualizar**, compruebe que se haya instalado correctamente la última versión del Orchestrator Appliance.

- 13 Inicie sesión en el centro de control como **raíz**.
- 14 Si tiene pensado crear un clúster de las instancias de Orchestrator, vuelva a configurar la configuración de los hosts.
 - a En la página **Configuración de hosts** del centro de control, haga clic en **CAMBIAR**.
 - b Introduzca el nombre del host del servidor del equilibrador de carga en lugar del nombre de Orchestrator Appliance de vRealize.
- 15 Vuelva a configurar la autenticación.
 - a Si, antes de la actualización, el servidor de Orchestrator se configuró para que usara **LDAP** o **SSO (heredado)** como método de autenticación, configure **vSphere** o **vRealize Automation** como proveedor de autenticación.
 - b Si la autenticación ya está establecida en **vSphere** o **vRealize Automation**, elimine la configuración del registro y vuelva a registrarla.

Ha actualizado correctamente Orchestrator Appliance.

Qué hacer a continuación

Compruebe que Orchestrator esté configurado correctamente en la página **Validar configuración** del centro de control.

Actualizar un clúster de dispositivo de vRealize Orchestrator para usarlo con vRealize Automation 7.3

Si utiliza un clúster de dispositivo de vRealize Orchestrator con vRealize Automation, debe actualizar el clúster de dispositivo de Orchestrator a la versión 7.3. Para ello, debe actualizar una única instancia y unir los nodos de 7.3 que se acaban de instalar con la instancia actualizada.

Para actualizar una única instancia de vRealize Orchestrator, consulte [“Actualizar un dispositivo independiente de vRealize Orchestrator para su uso con vRealize Automation 7.3,”](#) página 37.

Prerequisitos

- [“Instalar la actualización en el dispositivo y los componentes de IaaS de vRealize Automation 7.1 o 7.2,”](#) página 19.
- Configure un equilibrador de carga para distribuir el tráfico entre varias instancias de vRealize Orchestrator. Consulte la [guía de configuración del equilibrio de carga de vRealize Orchestrator](#).
- Tome una instantánea de todos los nodos de servidor de vRealize Orchestrator.
- Realice una copia de seguridad de la base de datos compartida de vRealize Orchestrator.

Procedimiento

- 1 Detenga los servicios de Orchestrator `vco-server` y `vco-configurator` en todos los nodos del clúster.
- 2 Actualice únicamente una de las instancias del servidor de Orchestrator en el clúster con uno de los procedimientos que se han descrito.
- 3 Implemente un nuevo Orchestrator Appliance en la versión 7.3.
 - a Configure el nuevo nodo con los ajustes de red de una instancia existente no actualizada que forme parte del clúster.
- 4 Acceda al Centro de control del segundo nodo para iniciar el asistente para configuración.
 - a Vaya a `https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter`.
 - b Inicie sesión como **raíz** con la contraseña que introdujo durante la implementación de OVA.

- 5 Seleccione el tipo de implementación **Orchestrator en clúster**.

Al seleccionar este tipo, hace que el nodo se una a un clúster de Orchestrator existente.

- 6 En el cuadro de texto **Nombre del host**, escriba el nombre del host o la dirección IP de la primera instancia del servidor de Orchestrator.

NOTA: Debe ser la IP local o el nombre de host de la instancia de Orchestrator a la que se une el segundo nodo. No debe usar la dirección del equilibrador de carga.

- 7 En los cuadros de texto **Nombre de usuario** y **Contraseña**, escriba las credenciales de raíz de la instancia del servidor de Orchestrator.

- 8 Haga clic en **Unir**. La instancia de Orchestrator clona la configuración del nodo, al cual se une. El servicio del servidor de Orchestrator de ambos nodos se reinicia automáticamente.

- 9 Acceda al Centro de Control del clúster actualizado de Orchestrator a través de la dirección del equilibrador de carga e inicie sesión como **administrador**.

- 10 En la página **Administración de clústeres de Orchestrator**, asegúrese de que las cadenas **Huella digital de configuración activa** y **Huella digital de configuración pendiente** de todos los nodos del clúster coincidan.

NOTA: Puede que necesite actualizar la página varias veces hasta que coincidan ambas cadenas.

- 11 Compruebe que el clúster de vRealize Orchestrator se haya configurado correctamente en la página **Validar configuración** del centro de control.

- 12 (Opcional) Repita los pasos 3 a 8 con cada nodo adicional del clúster.

Ha actualizado correctamente el clúster de Orchestrator.

Qué hacer a continuación

[Capítulo 6, "Configurar los equilibradores de carga,"](#) página 45.

Configurar los equilibradores de carga

6

Si la implementación utiliza equilibradores de carga, vuelva a habilitar los nodos secundarios y las comprobaciones de estado.

Las comprobaciones de estado de vRealize Automation varían según la versión. Para obtener más información, consulte *Guía de configuración del equilibrio de carga de vRealize Automation* en la documentación de vRealize Automation.

Tareas posteriores a la actualización para actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3

7

Después de actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3, realice las tareas posteriores a la actualización que sean necesarias.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

- [“Ejecutar la conexión de prueba y comprobar los endpoints actualizados,”](#) página 47
- [“Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX después de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 48
- [“Unión del dispositivo de réplica al clúster,”](#) página 49
- [“Configurar puertos para implementaciones de alta disponibilidad,”](#) página 49
- [“Reconfigurar la instancia integrada de vRealize Orchestrator para admitir la alta disponibilidad,”](#) página 49
- [“Restaurar archivos de tiempo de espera de flujos de trabajo externos,”](#) página 50
- [“Habilitar la acción de conexión a la consola remota para consumidores,”](#) página 50
- [“Restaurar cambios para iniciar sesión en el archivo app.config,”](#) página 50
- [“Habilitar la conmutación por error automática de Manager Service después de actualizar,”](#) página 50

Ejecutar la conexión de prueba y comprobar los endpoints actualizados

Al realizar la actualización a vRealize Automation 7.3, se realizan cambios en los endpoints del entorno de destino.

Después de actualizar a vRealize Automation 7.3, debe utilizar la acción **Probar conexión** para todos los endpoints aplicables. También es posible que tenga que realizar ajustes en algunos de los endpoints actualizados. Para obtener más información, consulte *Consideraciones al trabajar con endpoints actualizados o migrados* en *Configuración de vRealize Automation*.

La configuración de seguridad predeterminada relativa a endpoints actualizados o migrados consiste en no aceptar certificados de confianza.

Si usaba certificados que no eran de confianza, cuando actualice o migre desde la versión de previavRealize Automation 7.3 deberá hacer lo siguiente para que todos los endpoints de vSphere y de NSX permitan la validación de certificados. De lo contrario, las operaciones de endpoint generarán errores de certificado. Para obtener más información, consulte los artículos de la Base de conocimientos de VMware *La comunicación del endpoint se interrumpe después de actualizar a vRA 7.3 (2150230)* en <http://kb.vmware.com/kb/2150230> y *Cómo descargar e instalar certificados raíz de vCenter Server para evitar advertencias de certificado del navegador web (2108294)* en <http://kb.vmware.com/kb/2108294>.

- 1 Después de la actualización o migración, inicie sesión en la máquina del agente de vSphere de vRealize Automation y reinicie los agentes de vSphere en la pestaña **Servicios**.

Es posible que no todos los agentes se reinicien con la migración, de modo que puede que sea necesario reiniciarlos manualmente.
- 2 Espere a que al menos un informe de ping finalice. Un informe de ping tarda uno o dos minutos en finalizar.
- 3 Cuando los agentes de vSphere hayan empezado a recopilar datos, inicie sesión en vRealize Automation como un administrador de IaaS.
- 4 Haga clic en **Infraestructura > Endpoints > Endpoints**.
- 5 Edite un endpoint de vSphere y haga clic en **Probar conexión**.
- 6 Si aparece un mensaje de certificado, haga clic en **Aceptar** para aceptar el certificado.

Si no aparece un mensaje de certificado, es posible que el certificado esté actualmente almacenado en una entidad raíz de confianza de la máquina de Windows que aloja el servicio del endpoint, por ejemplo, como una máquina de agente de proxy o una máquina de DEM.
- 7 Haga clic en **Aceptar** para confirmar la aceptación de certificado y guardar el endpoint.
- 8 Repita este procedimiento por cada endpoint de vSphere.
- 9 Repita este procedimiento por cada endpoint de NSX.

Si la acción **Probar conexión** finaliza correctamente, pero alguna de las operaciones de aprovisionamiento o de recopilación de datos genera errores, puede instalar el mismo certificado en todas las máquinas de agente que sirvan al endpoint y en todas las máquinas DEM. Si lo prefiere, puede desinstalar el certificado de las máquinas existentes y repetir el procedimiento anterior en el endpoint con el error.

Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX después de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3.

Después de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3, debe ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX en el entorno de vRealize Automation 7.3.

Esta recopilación de datos es necesaria para poder llevar a cabo la acción de reconfiguración del equilibrador de carga en vRealize Automation 7.3 en relación con las implementaciones de 7.1 y 7.2.

Prerequisitos

- [“Ejecutar una recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX antes de actualizar desde vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3,”](#) página 14.
- Haber actualizado a vRealize Automation 7.3 correctamente.

Procedimiento

- ◆ Ejecute la recopilación de datos de inventario de red y seguridad de NSX en el entorno de vRealize Automation de origen antes de migrar a vRealize Automation 7.3. Consulte *Iniciar recopilación de datos de endpoint manualmente* en *Administración de vRealize Automation*.

Unión del dispositivo de réplica al clúster

Tras finalizar la actualización del dispositivo de vRealize Automation principal, cada nodo de réplica actualizado se une automáticamente al nodo principal. En el caso de que un nodo de réplica deba actualizarse por separado, utilice estos pasos para unir manualmente el nodo de réplica al clúster.

Acceda a la consola de administración del dispositivo del nodo de réplica que no está unido al clúster y lleve a cabo los siguientes pasos.

Procedimiento

- 1 Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.
- 2 Haga clic en **Unirse a clúster**.

Configurar puertos para implementaciones de alta disponibilidad

Tras finalizar una actualización en una implementación de alta disponibilidad, debe configurar el equilibrador de carga para que transfiera el tráfico del puerto 8444 al dispositivo de vRealize Automation para poder usar la funcionalidad de la consola remota.

Para obtener más información, consulte *Guía de configuración del equilibrio de carga de vRealize Automation* en la documentación de vRealize Automation.

Reconfigurar la instancia integrada de vRealize Orchestrator para admitir la alta disponibilidad

En las implementaciones de alta disponibilidad, debe volver a unir cada dispositivo de vRealize Automation de réplica de destino manualmente al clúster para, de este modo, dar cabida a la alta disponibilidad en la instancia de vRealize Orchestrator integrada.

Prerequisitos

Inicie sesión en la consola de administración del dispositivo de vRealize Automation de réplica de destino.

- 1 Inicie el navegador y abra la consola de administración de vRealize Automation de réplica de destino usando el nombre de dominio completo (FQDN) del dispositivo virtual de réplica de destino:
`https://vra-va-hostname.domain.name:5480`.
- 2 Inicie sesión con el nombre de usuario **root** y la contraseña que especificó al implementar el dispositivo de vRealize Automation de réplica de destino.

Procedimiento

- 1 Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.
- 2 En el cuadro de texto **Nodo de clúster de encabezado**, introduzca el FQDN del dispositivo de vRealize Automation principal de destino.
- 3 Escriba la contraseña raíz en el cuadro de texto **Contraseña**.
- 4 Haga clic en **Unirse a clúster**.
Continúe aunque aparezcan advertencias de certificado. El sistema reinicia los servicios del clúster.
- 5 Compruebe que los servicios se están ejecutando.
 - a En la barra de pestañas superior, haga clic en **Servicios**.
 - b Haga clic en **Actualizar** para supervisar cómo se van iniciando los servicios.

Restaurar archivos de tiempo de espera de flujos de trabajo externos

Debe volver a configurar los archivos de tiempo de espera de flujos de trabajo externos de vRealize Automation debido a que el proceso de actualización sobrescribe los archivos xmldb.

Procedimiento

- 1 Abra los archivos de configuración del flujo de trabajo externo (xmldb) en su sistema desde el siguiente directorio.
`\VMware\VCAC\Server\ExternalWorkflows\xmldb\.`
- 2 Reemplace los archivos xmldb por los archivos a partir de los que ha creado copias de seguridad antes de la migración. Si no tiene archivos de copia de seguridad, vuelva a definir la configuración de tiempo de espera de flujos de trabajo externos.
- 3 Guarde la configuración.

Habilitar la acción de conexión a la consola remota para consumidores

La acción de consola remota para consumidores es compatible con dispositivos aprovisionados por vSphere en vRealize Automation.

Edite el blueprint después de actualizar la versión y seleccionar la acción **Conectar con la consola remota** en la pestaña **Acción**.

Para obtener más información, consulte el [artículo 2109706 de la Base de conocimientos](#).

Restaurar cambios para iniciar sesión en el archivo app.config

El proceso de actualización sobrescribe los cambios realizados que se registran en los archivos de configuración. Después de completar una actualización, debe restaurar los cambios realizados en el archivo `app.config` antes de la actualización.

Habilitar la conmutación por error automática de Manager Service después de actualizar

La conmutación por error automática de Manager Service se deshabilita de forma predeterminada cuando vRealize Automation se actualiza.

Siga estos pasos para habilitar la conmutación por error automática de Manager Service después de la actualización.

Procedimiento

- 1 Abra una ventana de símbolo del sistema como usuario raíz en el dispositivo de vRealize Automation.
- 2 Cambie los directorios a `/usr/lib/vcac/tools/vami/commands`.
- 3 Para habilitar la conmutación por error automática de Manager Service, ejecute el siguiente comando.

```
python ./manager-service-automatic-failover ENABLE
```

Para deshabilitar la conmutación por error automática en una implementación entera de IaaS, ejecute el siguiente comando.

```
python ./manager-service-automatic-failover DISABLE
```

Acerca de la conmutación por error automática de Manager Service

Manager Service de IaaS de vRealize Automation se puede configurar para que conmute automáticamente en una copia de seguridad si la instancia principal de Manager Service se detiene.

A partir de vRealize Automation 7.3, ya no es necesario iniciar o detener manualmente Manager Service en cada servidor de Windows para controlar cuál actúa como principal o copia de seguridad. La conmutación por error automática de Manager Service se deshabilita de forma predeterminada cuando IaaS se actualiza con el script de actualización de shell o mediante el archivo ejecutable del instalador de IaaS.

Cuando la conmutación por error automática está habilitada, Manager Service se inicia automáticamente en todos los hosts de Manager Service, incluidas las copias de seguridad. La característica de conmutación por error automática permite que los hosts se supervisen entre sí con transparencia y conmuten por error cuando sea necesario, pero para ello es necesario que el servicio de Windows se esté ejecutando en todos los hosts.

NOTA: No está obligado a utilizar la conmutación por error automática. Puede deshabilitarla y seguir iniciando y deteniendo manualmente el servicio de Windows para controlar qué host actúa como principal o copia de seguridad. Si opta por el método de conmutación por error manual, solo tiene que iniciar el servicio en un host cada vez. Con la conmutación por error automática deshabilitada, al ejecutar el servicio simultáneamente en varios servidores de IaaS, vRealize Automation no se podrá usar.

No intente habilitar o deshabilitar la conmutación por error automática de forma selectiva. Siempre debe estar sincronizada como activada o desactivada, en cada host de Manager Service en una implementación de IaaS.

Solucionar problemas de actualización de vRealize Automation desde 7.1 o 7.2 a 7.3

8

En los temas para resolver problemas de actualización se ofrecen soluciones a los problemas que podría experimentar al actualizar vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3.

Este capítulo cubre los siguientes temas:

- [“La conmutación por error automática de Manager Service no se activa,”](#) página 54
- [“Error de tiempo de espera agotado de un equilibrador de carga al instalar o actualizar,”](#) página 56
- [“Error en la actualización para el componente de sitio web de IaaS,”](#) página 56
- [“Manager Service no se ejecuta debido a errores de validación de SSL durante el tiempo de ejecución,”](#) página 58
- [“Error al iniciar sesión tras la actualización,”](#) página 58
- [“Eliminar nodos huérfanos en vRealize Automation,”](#) página 58
- [“Parece que el comando Unirse a clúster falla después de actualizar a un entorno de alta disponibilidad,”](#) página 59
- [“La combinación para la actualización de la base de datos de PostgreSQL no se realiza correctamente,”](#) página 59
- [“Error al actualizar el dispositivo de réplica de vRealize Automation,”](#) página 60
- [“Las copias de seguridad de archivos .xml hacen que el sistema agote el tiempo de espera,”](#) página 61
- [“Excluir agentes de administración de la actualización,”](#) página 61
- [“No se puede crear un nuevo directorio en vRealize Automation,”](#) página 61
- [“La actualización del dispositivo virtual de réplica de vRealize Automation agota el tiempo de espera,”](#) página 62
- [“En algunas máquinas virtuales, no se crea una implementación durante la actualización,”](#) página 62
- [“Error de certificado que no es de confianza,”](#) página 63
- [“Error al instalar o actualizar a vRealize Automation 7.3,”](#) página 63
- [“No se pueden actualizar los componentes DEM y DEO,”](#) página 64
- [“La actualización no puede actualizar al agente de administración,”](#) página 64
- [“La actualización del agente de administración no se realiza correctamente,”](#) página 65

La conmutación por error automática de Manager Service no se activa

Notas para solucionar problemas del comando `manager-service-automatic-failover`.

Problema

- 1 El comando `manager-service-automatic-failover` no se ejecuta o muestra este mensaje durante más de dos minutos: **Habilitando el modo de conmutación por error automática de Manager Service en el nodo: `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID`.**
 - a Inicie sesión en la consola de administración del dispositivo de VMware vRealize™ Automation en `https://va-hostname.domain.name:5480` con el nombre de usuario **host** y la contraseña que especificó al implementar el dispositivo.
 - b Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.
 - c Compruebe que el servicio del agente de administración se está ejecutando en todos los hosts de Manager Service.
 - d Compruebe que la hora de última conexión de todos los nodos de Manager Service en IaaS es inferior a 30 segundos.

Si observa algún problema de conectividad del agente de administración, resuélvalo manualmente e intente ejecutar de nuevo el comando para habilitar la conmutación por error automática de Manager Service.

- 2 El comando `manager-service-automatic-failover` no habilita la conmutación por error en un nodo de Manager Service. Conviene volver a ejecutar el comando para solucionar este problema.
- 3 Algunos hosts de Manager Service en la implementación de IaaS tienen habilitada la conmutación por error, mientras que otros no. Todos los hosts de Manager Service en la implementación de IaaS deben tener habilitada esta característica o no funcionarán. Para corregir este problema, tome una de las siguientes medidas:
 - Deshabilite la conmutación por error en todos los nodos de Manager Service y utilice en su lugar el método de conmutación por error manual. Ejecute la conmutación por error únicamente en un host cada vez.
 - Si, tras varios intentos, la característica no se puede habilitar en un nodo de Manager Service, detenga el servicio VMware vCloud Automation Center de Windows en este nodo y establezca el tipo de inicio del nodo en Manual hasta que resuelva el problema.
- 4 Use Python para validar que la conmutación por error está habilitada en cada nodo de Manager Service.
 - a Abra un símbolo del sistema en un nodo de Manager Service.
 - b Ejecute `python /usr/lib/vcac/tools/vami/commands/manager-service-automatic-failover ENABLE`.
 - c Compruebe que el sistema devuelve este mensaje: **Activación del modo de conmutación por error automática de Manager Service en el nodo: `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID` lista.**
- 5 Confirme que la conmutación por error está habilitada en cada nodo de Manager Service; para ello, examine el archivo de configuración de Manager Service.
 - a Abra un símbolo del sistema en un nodo de Manager Service.
 - b Desplácese hasta la carpeta de instalación de vRealize Automation y abra el archivo de configuración de Manager Service en `VMware\VCAC\Server\ManagerService.exe.config`.
 - c Confirme que los siguientes elementos están presentes en la sección `<appSettings>`.
 - `<add key="FailoverModeEnabled" value="True" />`

- `<add key="FailoverPingIntervalMilliseconds" value="30000" />`
 - `<add key="FailoverNodeState" value="active" />`
 - `<add key="FailoverMaxFailedDatabasePingAttempts" value="5" />`
 - `<add key="FailoverMaxFailedRepositoryPingAttempts" value="5" />`
- 6 Compruebe en el estado que el servicio VMware vCloud Automation Center de Windows está iniciado y que el tipo de inicio es automático.
 - 7 Use Python para validar que la conmutación por error está deshabilitada en cada nodo de Manager Service.
 - a Abra un símbolo del sistema en un nodo de Manager Service.
 - b Ejecute `python /usr/lib/vcac/tools/vami/commands/manager-service-automatic-failover DISABLE`.
 - c Compruebe que el sistema devuelve este mensaje: Desactivación del modo de conmutación por error automática de Manager Service en el nodo: `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID` lista.
 - 8 Confirme que la conmutación por error está deshabilitada en cada nodo de Manager Service; para ello, examine el archivo de configuración de Manager Service.
 - a Abra un símbolo del sistema en un nodo de Manager Service.
 - b Desplácese hasta la carpeta de instalación de vRealize Automation y abra el archivo de configuración de Manager Service en `VMware\VCAC\Server\ManagerService.exe.config`.
 - c Confirme que el siguiente elemento está presente en la sección `<appSettings>`.
 - `<add key="FailoverModeEnabled" value="False" />`
 - 9 Para crear un nodo de Manager Service de espera pasiva, establezca el estado del nodo del servicio VMware vCloud Automation Center de Windows en detenido y el tipo de inicio, en manual.
 - 10 En un nodo de Manager Service activo, el estado del servicio VMware vCloud Automation Center de Windows debe ser iniciado y el tipo de inicio, automático.
 - 11 El comando `manager-service-automatic-failover` utiliza el identificador interno de nodo de Manager Service (`IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID`). Para buscar el nombre de host correspondiente a este identificador interno, ejecute el comando `vra-command list-nodes` y busque el host de Manager Service cuyo valor de `NodeId` sea `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID`.
 - 12 Haga lo siguiente para encontrar el Manager Service que el sistema ha elegido automáticamente como servicio activo.
 - a Abra un símbolo del sistema con una conexión de SS con el nodo de dispositivo de vRealize Automation principal.
 - b Ejecute `vra-command list-nodes --components`.
 - Si la conmutación por error está habilitada, busque el nodo de Manager Service con estado activo.
 - Si la conmutación por error está deshabilitada, busque el nodo de Manager Service con estado iniciado.

Error de tiempo de espera agotado de un equilibrador de carga al instalar o actualizar

Se ha producido un error en la instalación o actualización de vRealize Automation en una implementación distribuida con un equilibrador de carga y se ha recibido el error de servicio no disponible 503.

Problema

Se ha producido un error en la instalación o actualización porque la configuración de tiempo de espera del equilibrador de carga no permite que haya tiempo suficiente para finalizar la tarea.

Origen

Es posible que el error se deba a que la configuración de tiempo de espera del equilibrador de carga sea insuficiente. Para corregir el problema, puede aumentar la configuración del tiempo de espera del equilibrador de carga en 100 segundos como mínimo y volver a ejecutar la tarea.

Solución

- 1 Aumente el valor de tiempo de espera del equilibrador de carga en al menos 100 segundos.
- 2 Vuelva a ejecutar la instalación o la actualización.

Error en la actualización para el componente de sitio web de IaaS

Se produce un error en la actualización de IaaS y no es posible continuar.

Problema

Se produce un error en la actualización de IaaS para el componente de sitio web. Los siguientes mensajes de error aparecen en el archivo de log del instalador.

- System.Data.Services.Client.DataServiceQueryException:
An error occurred while processing this request. --->
System.Data.Services.Client.DataServiceClientException: <!DOCTYPE html>
- Description: An application error
occurred on the server. The current custom error settings for this application
prevent the details of the application error from being viewed remotely (for
security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the
local server machine.
- Warning: Non-zero return code. Command failed.
- Done Building Project "C:\Program Files
(x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\DeployRepository.xml"
(InstallRepoModel target(s)) -- FAILED.

Los siguientes mensajes de error aparecen en el archivo de log del repositorio.

- [Error]: [sub-thread-Id="20"
context="" token=""] Failed to start repository service. Reason:
System.InvalidOperationException: Configuration section encryptionKey is not
protected


```

at
DynamicOps.Common.Utils.EncryptionHelpers.ReadKeyFromConfiguration(Configuration
config)
at DynamicOps.Common.Utils.EncryptionHelpers.Decrypt(String value)
at DynamicOps.Repository.Runtime.CoreModel.GlobalPropertyItem.Decrypt(Func`2
decryptFunc)
at
DynamicOps.Common.Entity.ContextHelpers.OnObjectMaterializedCallbackEncryptable(Object
sender, ObjectMaterializedEventArgs e)
at
System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper.RaiseMaterializedEvents()
at
System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper`1.SimpleEnumerator.MoveNext()
at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
at System.Linq.Queryable.FirstOrDefault[TSource](IQueryable`1 source)
at
DynamicOps.Repository.Runtime.Common.GlobalPropertyHelper.GetGlobalPropertyItemValue(Core
ModelEntities
coreModelContext, String propertyName, Boolean throwIfPropertyNotFound)
at
DynamicOps.Repository.Runtime.CafeClientAbstractFactory.LoadSolutionUserCertificate()
at
DynamicOps.Repository.Runtime.CafeClientAbstractFactory.InitializeFromDb(String
coreModelConnectionString)
at DynamicOps.Repository.Runtime.Common.RepositoryRuntime.Initialize().

```

Origen

Se produce un error en la actualización de IaaS cuando la fecha de creación del archivo `web.config` es igual o posterior a la fecha modificada.

Solución

- 1 Inicie sesión como administrador en el servidor de componentes del sitio web de IaaS.
- 2 Cambie los directorios a la carpeta de instalación de vRealize Automation.
- 3 Inicie su editor de texto preferido con la opción **Ejecutar como administrador**.
- 4 Busque y seleccione el archivo `web.config` y guarde el archivo para cambiar la fecha de modificación del archivo.
- 5 Examine las propiedades del archivo `web.config` para confirmar que la fecha de modificación del archivo es posterior a la fecha de creación.
- 6 Actualice IaaS.

Manager Service no se ejecuta debido a errores de validación de SSL durante el tiempo de ejecución

Manager Service no se ejecuta debido a errores de validación de SSL.

Problema

Manager Service no se ejecuta y muestra el siguiente mensaje en el registro:

```
[Info]: Thread-Id="6" - context="" token="" Error al conectar con la base de datos central; se volverá a intentar en 00:00:05. Detalles del error: La conexión con el servidor se ha establecido correctamente, pero se ha producido un error durante el proceso de inicio de sesión. (Proveedor: proveedor de SSL. Error: 0 - La cadena de certificados la proporciona una entidad que no es de confianza).
```

Origen

Durante el tiempo de ejecución, Manager Service no se ejecuta debido a errores de validación de SSL.

Solución

- 1 Abra el archivo de configuración `ManagerService.config`.
- 2 Actualice `Encrypt=False` en la siguiente línea:

```
<add name="vcac-repository" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Data Source=iaas-db.sqa.local;Initial Catalog=vcac;Integrated Security=True;Pooling=True;Max Pool Size=200;MultipleActiveResultSets=True;Connect Timeout=200, Encrypt=True" />
```

Error al iniciar sesión tras la actualización

Después de una actualización, debe salir del explorador y volver a iniciar sesión para las sesiones que usan cuentas de usuario sin sincronizar.

Problema

Al iniciar sesión después de actualizar vRealize Automation, el sistema deniega el acceso a las cuentas de usuario no sincronizadas.

Solución

Salga del explorador y vuelva a iniciar vRealize Automation.

Eliminar nodos huérfanos en vRealize Automation

Un nodo huérfano es un nodo duplicado del que se informa en el host pero que no existe en el host.

Problema

Cuando compruebe que todos los nodos de IaaS y del dispositivo virtual están en buen estado, podría descubrir que algún host tiene uno o varios nodos huérfanos. Debe eliminar todos los nodos huérfanos.

Solución

- 1 Vaya a la consola de administración de su dispositivo virtual, utilizando su nombre de dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
- 2 Inicie sesión con el nombre de usuario `root` y la contraseña que especificó cuando se implementó el dispositivo.
- 3 Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.

- Haga clic en **Eliminar** en cada uno de los nodos huérfanos de la tabla.

Parece que el comando Unirse a clúster falla después de actualizar a un entorno de alta disponibilidad

Después de hacer clic en **Unirse a clúster** en la consola de administración en un nodo de clúster secundario, el indicador de progreso desaparece.

Problema

Cuando utiliza la consola de administración del dispositivo de vRealize Automation después de actualizar para unir un nodo de clúster secundario al nodo principal, el indicador de progreso desaparece y no se muestra ningún mensaje de error ni de ejecución correcta. Este comportamiento es un problema intermitente.

Origen

El indicador de progreso desaparece porque algunos navegadores se detienen al esperar una respuesta del servidor. Este comportamiento no detiene el proceso de unión a un clúster. Puede confirmar que el proceso de unión a un clúster se haya realizado correctamente si revisa el archivo de log en `/var/log/vmware/vcac/vcac-config.log`.

La combinación para la actualización de la base de datos de PostgreSQL no se realiza correctamente

La combinación de base de datos de PostgreSQL externa con la base de datos de PostgreSQL integrada no se realiza correctamente.

Problema

Si la combinación para la actualización de base de datos de PostgreSQL no se realiza correctamente, puede llevar a cabo una combinación manual.

Solución

- Restablezca el dispositivo virtual de vRealize Automation al snapshot que hizo antes de la actualización.
- Inicie sesión en el dispositivo virtual de vRealize Automation y ejecute este comando para permitir que la actualización se complete si la combinación de base de datos no sale bien.

```
touch /tmp/allow-external-db
```

El comando no deshabilita la combinación automática.

- En el host remoto de base de datos de PostgreSQL, conéctese a la base de datos de PostgreSQL mediante la herramienta `psql` y ejecute estos comandos.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "hstore";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-osspl";
CREATE SCHEMA saas AUTHORIZATION vcac;
```

El usuario de este comando es `vcac`. Si vRealize Automation se conecta a la base de datos externa con otro usuario, reemplace `vcac` en este comando con el nombre de ese usuario.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "citext" SCHEMA saas;
```

- Ejecute la actualización.

Si esta se realiza correctamente, el sistema funcionará como se espera con la base de datos de PostgreSQL externa. Asegúrese de que la base de datos de PostgreSQL externa se ejecuta correctamente.

- 5 Inicie sesión en el dispositivo virtual de vRealize Automation virtual y ejecute estos comandos

```
/etc/bootstrap/postupdate.d/00-20-db-merge-external  
  
/etc/bootstrap/postupdate.d/11-db-merge-external
```

Error al actualizar el dispositivo de réplica de vRealize Automation

El dispositivo de vRealize Automation de réplica no se actualiza durante la actualización principal del dispositivo.

Origen

Es posible que un dispositivo de réplica no se actualice correctamente debido a problemas de conectividad u otros errores. Si esto ocurre, aparecerá un mensaje de advertencia en la pestaña **Actualizar** del dispositivo de vRealize Automation principal que resaltará la réplica que no pudo actualizarse.

Solución

- 1 Revierta el snapshot del dispositivo virtual de réplica o una copia de seguridad al estado previo a la actualización y enciéndalo.
- 2 Abra la consola de administración del dispositivo de vRealize Automation en el dispositivo de réplica.
 - a Vaya a la consola de administración de su dispositivo virtual, utilizando su nombre de dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
 - b Inicie sesión con el nombre de usuario **root** y la contraseña que ha especificado al implementar el dispositivo.
- 3 Haga clic en **Actualizar > Configuración**.
- 4 Seleccione la descarga de las actualizaciones desde un repositorio de VMware o un CD-ROM en la sección Repositorio de actualización.
- 5 Haga clic en **Estado**.
- 6 Haga clic en **Comprobar actualizaciones** para comprobar si hay alguna actualización accesible.
- 7 Haga clic en **Instalar actualizaciones**.
- 8 Haga clic en **Aceptar**.

Aparece un mensaje que indica que hay una actualización en curso.
- 9 Abra los archivos log para comprobar que la actualización se esté realizando correctamente.
 - `/opt/vmware/var/log/vami/vami.log`
 - `/var/log/vmware/horizon/horizon.log`

Si cierra sesión durante el proceso de actualización y después inicia sesión antes de que se acabe la actualización, puede seguir el proceso de actualización en el archivo de log. El archivo `updatecli.log` puede mostrar información acerca de la versión de vRealize Automation desde la que está actualizando. La versión que se muestra cambia a la versión posterior adecuada durante el proceso de actualización.

El tiempo necesario para que la actualización finalice depende del entorno.

- 10 Cuando la actualización haya finalizado, reinicie el dispositivo virtual.
 - a Haga clic en **Sistema**.
 - b Haga clic en **Reiniciar** y confirme la selección.
- 11 Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.
- 12 Introduzca el FQDN del dispositivo de vRealize Automation principal, y haga clic en **Unirse a un clúster**.

Las copias de seguridad de archivos .xml hacen que el sistema agote el tiempo de espera

vRealize Automation registra todos los archivos con una extensión .xml en el directorio `\VMware\VMware\Server\ExternalWorkflows\xml\`. Si este directorio contiene archivos de copia de seguridad con una extensión .xml, el sistema ejecuta flujos de trabajo duplicados que provocan que el sistema agote el tiempo de espera.

Solución

Solución alternativa: Cuando realice copias de seguridad de archivos en este directorio, traslade las copias de seguridad a otro directorio o cambie la extensión del nombre del archivo de copia de seguridad para que no contenga .xml.

Excluir agentes de administración de la actualización

Puede actualizar el dispositivo de vRealize Automation sin actualizar los componentes de IaaS.

Utilice este procedimiento cuando quiera actualizar el dispositivo de vRealize Automation sin actualizar los componentes de IaaS. Con este procedimiento no se detienen los servicios de IaaS, sino que se omite la actualización de los agentes de administración y se impide que los componentes de IaaS se actualicen automáticamente después de actualizar el dispositivo de vRealize Automation.

Procedimiento

- 1 Abra una conexión de Secure Shell con el nodo del dispositivo de vRealize Automation principal.
- 2 En el símbolo del sistema, ejecute este comando para crear el archivo de alternancia:

```
touch /tmp/disable-iaas-upgrade
```

- 3 Detenga los servicios de IaaS de forma manual.
 - a Inicie sesión en el servidor de Windows de IaaS.
 - b Seleccione **Inicio > Herramientas administrativas > Servicios**.
 - c Detenga los servicios en el siguiente orden.

No desconecte el servidor de Windows de IaaS.

 - 1 Todos los agentes de VMware vRealize Automation.
 - 2 Todos los trabajos de DEM de VMware.
 - 3 El orquestador de DEM de VMware.
 - 4 El servicio de VMware vRealize Automation.
- 4 Acceda a la consola de administración del dispositivo de vRealize Automation principal y actualice el dispositivo de vRealize Automation principal.

No se puede crear un nuevo directorio en vRealize Automation

Los intentos de agregar un nuevo directorio con el primer conector sincronizado no son correctos.

Problema

El problema se debe a un archivo `config-state.json` incorrecto ubicado en `usr/local/horizon/conf/states/VSPHERE.LOCAL/3001/`.

Para obtener más información sobre cómo solucionar el problema, consulte el artículo [2145438 de la Base de conocimientos](#)

La actualización del dispositivo virtual de réplica de vRealize Automation agota el tiempo de espera

La actualización del dispositivo virtual de réplica de vRealize Automation agota el tiempo de espera cuando se actualiza el dispositivo virtual principal.

Problema

Al actualizar el dispositivo virtual principal, la pestaña de actualización de la consola de administración de vRealize Automation principal muestra un dispositivo virtual de réplica destacado que ha alcanzado el límite de tiempo de espera de actualización.

Origen

La actualización agota el tiempo de espera debido a un problema de rendimiento o de infraestructura.

Solución

- 1 Compruebe el progreso de actualización del dispositivo virtual de réplica.
 - a Vaya a la consola de administración del dispositivo virtual de réplica utilizando su nombre de dominio completo (FQDN), <https://va-hostname.domain.name:5480>.
 - b Inicie sesión con el nombre de usuario **root** y la contraseña que especificó cuando se implementó el dispositivo.
 - c Seleccione **Actualizar > Estado**, y compruebe el progreso de actualización.

Realice alguna de las siguientes acciones.

 - Si se produce un error en la actualización, siga los pasos del tema de solución de problemas [“Error al actualizar el dispositivo de réplica de vRealize Automation,”](#) página 60.
 - Si la actualización del dispositivo virtual de réplica está en curso, espere hasta que finalice y vaya al paso 2.
- 2 Reinicie el dispositivo virtual.
 - a Haga clic en **Sistema**.
 - b Haga clic en **Reiniciar** y confirme la selección.
- 3 Seleccione **Configuración de vRA > Clúster**.
- 4 Introduzca el FQDN del dispositivo virtual de vRealize Automation principal, y haga clic en **Unirse a un clúster**.

En algunas máquinas virtuales, no se crea una implementación durante la actualización

Para las máquinas virtuales con el estado ausente en el momento de la actualización no se crea una implementación correspondiente en el entorno de destino.

Problema

Si una máquina virtual tiene el estado ausente en el entorno de origen durante la actualización, no se creará una implementación correspondiente en el entorno de destino. Si una máquina virtual sale del estado ausente después de la actualización, se podrá importar la máquina a la implementación de destino mediante la importación en bloque.

Error de certificado que no es de confianza

Al consultar la página Visor de logs de la infraestructura en la consola de Dispositivo de vRealize Automation, puede que vea un informe de error de conexión de endpoint que indique: `Certificate is not trusted`.

Problema

En la consola de Dispositivo de vRealize Automation, seleccione **Infraestructura > Supervisión > Log**. En la página Visor de logs, puede que vea un informe similar al siguiente:

Ha fallado la conexión con el endpoint. Para validar que se puede establecer una conexión segura con este endpoint, vaya al endpoint de vSphere en la página Endpoints y haga clic en el botón Probar conexión.

Excepción interna: El certificado no es de confianza (RemoteCertificateChainErrors). Subject: C=US, CN=vc6.mycompany.com Thumbprint: DC5A8816231698F4C9013C42692B0AF93D7E35F1

Origen

Al actualizar a vRealize Automation 7.3, se modifican los endpoints del entorno original. En los entornos actualizados recientemente a vRealize Automation 7.3, el administrador de IaaS debe revisar cada uno de los endpoints existentes que utilizan una conexión https segura. Si un endpoint presenta un error `Certificate is not trusted`, quiere decir que no funciona correctamente.

Solución

- 1 Inicie sesión en la consola de vRealize Automation como administrador de la infraestructura.
- 2 Seleccione **Infraestructura > Endpoint > Endpoint**.
- 3 Siga estos pasos con cada endpoint que tenga una conexión segura.
 - a Haga clic en **Editar**.
 - b Haga clic en **Probar conexión**.
 - c Revise los detalles del certificado y haga clic en **Aceptar** si confía en él.
 - d Reinicie los servicios de Windows para todos los agentes de proxy de IaaS que usa este endpoint.
- 4 Compruebe que ya no aparecen más errores `Certificate is not trusted` en la página Visor de logs de la infraestructura.

Error al instalar o actualizar a vRealize Automation 7.3

Al instalar o actualizar a vRealize Automation 7.3, se produce un error y aparece un mensaje en el archivo de log.

Problema

Al instalar o actualizar a vRealize Automation 7.3, se produce un error en el procedimiento. Aparece un mensaje de error en el archivo de log similar al siguiente: `Security error. Applying automatic fix for FIREWALL prerequisite failed. RPM Status 1: Pre install script failed, package test and installation skipped`.

Origen

El entorno de Windows tiene una política de grupo para la ejecución del script de PowerShell establecida en **Habilitado**.

Solución

- 1 En la máquina host de Windows, ejecute `gpedit.msc` para abrir el Editor de políticas de grupo local.

- 2 En el panel izquierdo, en la **configuración del equipo**, haga clic en el botón para expandir, de manera que se abra **Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows PowerShell**.
- 3 Para **Activar la ejecución de scripts**, cambie el estado de Enabled a Not Configured.

No se pueden actualizar los componentes DEM y DEO

No se pueden actualizar los componentes DEM y DEO durante la actualización de vRealize Automation 7.2.x a 7.3.x

Problema

Después de actualizar de vRealize Automation 7.2.x a 7.3.x, los componentes DEM y DEO instalados en la ruta de acceso personalizada, como la unidad D:, no se actualizan.

Consulte el artículo de la base de conocimientos [2150517](#).

La actualización no puede actualizar al agente de administración

Aparece un mensaje de error sobre el agente de administración cuando hace clic en **Instalar actualizaciones** en la página Estado de actualización de la consola de administración de Dispositivo de vRealize Automation.

Problema

El proceso de actualización no se realiza correctamente. Aparece el mensaje: **No es posible actualizar el agente de administración en el nodo x**. A veces, el mensaje muestra más de un nodo.

Origen

Este problema puede deberse a múltiples condiciones. El mensaje de error solo identifica el ID de nodo de la máquina afectada. Encontrará más información en el archivo All.log del agente de administración en la máquina donde el comando no se ejecuta correctamente.

Realice estas tareas en los nodos afectados según su situación:

Solución

- Si no se está ejecutando el servicio del agente de administración, inicie el servicio y reinicie la actualización en el dispositivo virtual.
- Si se está ejecutando el servicio del agente de administración y se actualiza el agente de administración, reinicie la actualización en el dispositivo virtual.
- Si se está ejecutando el servicio del agente de administración, pero no se actualiza el agente de administración, realice una actualización manual.
 - a Abra un navegador y vaya a la página de instalación de IaaS de vRealize Automation en el dispositivo vRealize Automation en `https:// va-hostname.domain.name:5480/install`.
 - b Descargue y ejecute el instalador del agente de administración.
 - c Reinicie el equipo del agente de administración.
 - d Reinicie la actualización en el dispositivo virtual.

La actualización del agente de administración no se realiza correctamente

La actualización del agente de administración no se realiza correctamente cuando se actualiza desde vRealize Automation a la versión más reciente.

Problema

Si un incidente de conmutación por error ha intercambiado el host del agente de administración principal y secundario, la actualización no se realizará correctamente porque el proceso de actualización automatizado no puede encontrar el host esperado. Realice este procedimiento en cada nodo de IaaS en el que el agente de administración no esté actualizado.

Solución

- 1 Abra All.log en la carpeta de logs del agente de administración, situada en C:\Archivos de programa (x86)\VMware\VCAC\Management Agent\Logs\.

La ubicación de la carpeta de instalación podría ser diferente a la ubicación predeterminada.

- 2 Busque en el archivo de log un mensaje sobre un dispositivo virtual apagado u obsoleto.

Por ejemplo, EXCEPCIÓN INTERNA: System.Net.WebException: No es posible conectar con el servidor remoto ---> System.Net.Sockets.SocketException: Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un periodo de tiempo, o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host conectado no ha podido responder. Dirección_IP:5480

- 3 Edite el archivo de configuración del agente de administración en C:\Archivos de programa (x86)\VMware\VCAC\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.config para reemplazar el valor alternativeEndpointaddress existente con la URL del endpoint del dispositivo virtual principal.

La ubicación de la carpeta de instalación podría ser diferente a la ubicación predeterminada.

Ejemplo de alternativeEndpointaddress en VMware.IaaS.Management.Agent.exe.config.

```
<alternativeEndpoint address="https://FQDN:5480/" thumbprint="número de miniatura" />
```

- 4 Reinicie el servicio Windows del agente de administración y compruebe el archivo All.log para verificar que esté trabajando.
- 5 Ejecute el procedimiento de actualización en el dispositivo de vRealize Automation principal.

Índice

A

- Actualizaciones, instalar para dispositivo y componentes de IaaS de vRealize Automation **19**
- actualizaciones de unidad de CD-ROM **17**
- actualizar
 - administración de productos integrados **13**
 - apagar máquinas **15**
 - clúster de dispositivo de vRealize Orchestrator **42**
 - integración con vRealize Log Insight **14**
 - integración con vRealize Operations Manager **13**
 - integración de vRealize Business for Cloud **14**
 - lista de comprobación para la actualización de vRealize Automation 7.x **11**
 - preparar la actualización de 7.x **14**
 - requisitos previos **9**
 - solucionar problemas **53**
 - vRealize Automation 7.1 **9**
 - vRealize Orchestrator **37**
- actualizar componente de IaaS, paquete MSI del instalador de IaaS **25**
- actualizar componentes de IaaS, script para actualizar shell **23**
- archivo de log, restaurar personalización **50**
- archivos de tiempo de espera de flujos de trabajo externos, restaurar **50**

B

- base de datos de IaaS, actualizar por separado **23**
- base de datos MSSQL, actualizar por separado **23**

C

- centro de control **34**
- compatibilidad con la consola remota, configuración de puertos **49**
- compatibilidad con la consola remota de vSphere, modificar blueprints **50**
- componentes de IaaS y dispositivo de vRealize Automation 7.1 o 7.2, instalar actualización **19**
- Configure Orchestrator **36**
- conmutación por error, Manager Service **50, 51**

D

- después de una actualización, tareas de vRealize Automation 7.3 **47**
- dispositivos virtuales
 - actualizar con archivos ISO **17**
 - actualizar desde un repositorio de VMware **17**
 - obtener actualizaciones **16**

E

- endpoints, consideraciones posteriores a la actualización **47**
- entorno
 - guardar **15**
 - realizar copias de seguridad **15**
- equilibradores de carga, habilitar **45**
- error en la actualización de Website **56**
- errores de validación de SSL **58**

I

- Identity Appliance, obtener actualizaciones **16**
- imagen ISO **39**
- información actualizada **7**
- instalador de IaaS, descargar **25**

M

- Manager Service, conmutación por error **50, 51**
- Manager Service no se ejecuta **58**
- migrar Orchestrator **33, 34**

O

- Orchestrator Appliance, actualizar **38, 41**

P

- posterior a la actualización de IaaS, restaurar el acceso al centro de control de vRealize Orchestrator **30**

R

- Reiniciar explorador, después de una actualización **58**

S

- servidor de IaaS
 - actualizar **26**

- actualizar por separado **23**
- obtener actualizaciones **26**
- solucionar problemas
 - actualización del agente de administración incorrecta **65**
 - actualizar dispositivo de réplica que ha fallado **60**
 - certificado no de confianza **63**
 - comando unirse a clúster parece que falla **59**
 - combinación manual de base de datos de PostgreSQL **59**
 - eliminar nodos huérfanos en vRealize Automation 7.0.1 **58**
 - error en actualización **63**
 - error en instalación **63**
 - error en la actualización de IaaS **56**
 - excluir agentes de administración de la actualización **61**
 - la actualización del dispositivo virtual de réplica agota el tiempo de espera **62**
 - máquinas virtuales con el estado ausente **62**
 - no se puede crear directorio nuevo **61**
 - no se pueden actualizar los componentes DEM y DEO **64**
 - problemas de conmutación por error automática de manager service **54**
 - tiempo de espera del sistema agotado **61**
- solucionar problemas de la actualización, no se puede actualizar el agente de administración **64**

T

- tarea posterior a la actualización, ejecutar recopilación de datos de inventario de red y seguridad tras la actualización **48**
- tarea posterior a la migración, reconfigurar instancia de vRealize Orchestrator integrada para alta disponibilidad **49**
- tarea previa a la actualización, ejecutar recopilación de datos de inventario de red y seguridad antes de la actualización **14**
- tareas después de una actualización, volver a unir una réplica al clúster **49**
- tiempo de espera del equilibrador de carga agotado antes de finalizar, cambiar configuración de tiempo de espera de equilibrador de carga **56**

V

- vCloud Automation Center Appliance, obtener actualizaciones **16**
- vRealize Orchestrator, actualización para vRealize Automation 7.3 **33**