

vRealize Operations Manager OPS-CLI 説明

2018 年 10 月 11 日

vRealize Operations Manager 7.0



vmware®

您可以在 VMware 網站上找到最新的技術文件，網址如下：

<https://docs.vmware.com/tw/>

VMware 網站也提供最新的產品更新。

如果您對於本文件有任何意見，歡迎寄至：

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

Copyright © 2018 VMware, Inc. 保留所有權利。 [版權與商標資訊](#)。

目錄

1	OPS-CLI 命令列工具	4
	dashboard 命令作業	5
	template 命令作業	6
	supermetric 命令作業	6
	attribute 命令作業	7
	物件類型的 reskind 命令作業	7
	report 命令作業	7
	view 命令作業	8
	file 命令作業	8

OPS-CLI 命令列工具

OPS-CLI 工具是您可以用於處理 vRealize Operations Manager 資料庫的 Java 應用程式。其取代 VCOPS-CLI 與 DBCLI 工具。

此產品包括工具目錄或 `<VCOPS_BASE>/tools/opscli/` 中的執行檔。

作業系統	檔案名稱
Linux	ops-cli.sh
Python	ops-cli.py

所有 OPS-CLI 命令皆可使用 `-h` 參數取得當地語系化的互動式說明。

當您將 `control` 命令新增至 `post_install.sh` 指令碼後，在安裝或升級介面卡後會觸發重新說明程序。

```
control -h | redescrbe --force
```

相關的命令列說明文件

除了 OPS-CLI 之外，VMware PowerCLI 還會提供一個操作簡單的 Windows PowerShell 介面，讓您以命令列存取管理工作，或建立可執行指令碼。所有 VMware PowerCLI 版本的說明文件，皆可在 [VMware PowerCLI](#) 取得。

支援的作業

OPS-CLI 工具支援以下資料庫作業。

本章包含以下主題：

- [dashboard](#) 命令作業
- [template](#) 命令作業
- [supermetric](#) 命令作業
- [attribute](#) 命令作業
- 物件類型的 [reskind](#) 命令作業
- [report](#) 命令作業

- [view 命令作業](#)
- [file 命令作業](#)

dashboard 命令作業

您可以使用 **dashboard** 命令，針對儀表板進行匯入、匯出、共用、取消共用、刪除、重新排序、顯示、隱藏與設定預設摘要等動作。

dashboard 命令使用下列語法。

```
dashboard -h | import|defsummary|export|share|unshare|delete|reorder|show|hide [parameters]
```

表格 1-1. dashboard 命令選項

命令名稱	說明	語法
dashboard import	由檔案匯入儀表板，並將擁有權指派給特定的使用者帳戶。	<pre>dashboard import -h user-name all group:group_name input-file [--force] [--share all group-name[,{group-name}]] [--retry maxRetryMinutes] [--set rank] [--default] [--create]</pre>
dashboard export	將現有的儀表板匯出至檔案。	<pre>dashboard export -h user-name dashboard-name [output-dir]</pre>
dashboard defsummary	由檔案匯入儀表板，並將擁有權指派給特定的使用者帳戶。	<pre>dashboard defsummary -h input-file default --adapterKind adapterKind -- resourceKind resourceKind</pre>
dashboard share	與一或多個使用者群組共用現有的儀表板。	<pre>dashboard share -h user-name dashboard-name all group-name[,{group-name}]</pre>
dashboard unshare	停止與特定群組共用儀表板。	<pre>dashboard unshare -h user-name dashboard-name all group-name[,{group-name}]</pre>
dashboard delete	永久刪除儀表板。	<pre>dashboard delete -h user-name all group:group_name dashboard-name</pre>
dashboard reorder	設定儀表板的排名順序，並擁有將其設為預設的選項。	<pre>dashboard reorder -h user-name all group:group_name dashboard-name [--set rank] [--default]</pre>
dashboard show	顯示儀表板。	<pre>dashboard show -h user-name all group:group_name {,dashbaordname} all</pre>
dashboard hide	隱藏儀表板。	<pre>dashboard hide -h user-name all group:group_name {,dashboardname} all</pre>

template 命令作業

您可以使用 **template** 命令以匯入、匯出、共用、取消共用、刪除與重新排序範本。

template 命令使用下列語法。

```
template -h | import|export|share|unshare|delete|reorder [parameters]
```

表格 1-2. **template** 命令作業

命令名稱	說明	語法
template import	由檔案匯入範本檔案。	template import -h input-file [--force] [--share all group-name[,{group-name}]] [--retry maxRetryMinutes] [--set rank] [--create]
template export	將現有的範本匯出至範本檔案。	template export -h template-name [output-dir]
template share	與一或多個使用者群組共用現有的範本。	template share -h template-name all group-name[,{group-name}]
template unshare	停止與特定群組共用範本。	template unshare -h template-name all group-name[,{group-name}]
template delete	永久刪除範本。	template delete -h template-name
template reorder	設定範本的排名順序。排名順序控制根據共用範本所建立的範本順序。	template reorder -h template-name [--set rank]

supermetric 命令作業

您可以使用 **supermetric** 命令以匯入、匯出、設定與刪除超級度量。

supermetric 命令使用下列語法。

```
supermetric -h | import|export|configure|delete [parameters]
```

表格 1-3. supermetric 命令作業

命令名稱	說明	語法
supermetric import	由檔案匯入超級度量，並將擁有權指派給特定的使用者帳戶。	<pre>supermetric import -h input-file [--force] [--policies all policy- name[{{,policy-name}}]] [--check (true false)] [--retry maxRetryMinutes] [--create]</pre>
supermetric export	將現有的超級度量匯出至範本檔案。	<pre>supermetric export -h supermetric-name [output-dir]</pre>
supermetric configures	設定一或多個超級度量套件中的超級度量內容。	<pre>supermetric configure -h supermetric-name --policies all policy- name[{{,policy-name}}]] --check (true false) --ht (true false) --htcriticality level-name --dtabove (true false) -- dtbelow (true false) --thresholds threshold- def[{{,threshold-def}}]</pre>
supermetric delete	永久刪除超級度量。	<pre>supermetric delete -h supermetric-name</pre>

attribute 命令作業

您可以使用 **attribute** 命令以設定一或多個套件內的特定度量之內容。度量是物件的屬性。

attribute 命令使用下列語法。

```
attribute configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key attribute-key
                        --packages all|package-name[{{,package-name}}] --check (true|false)
                        --ht (true|false) --htcriticality level-name
                        --dtabove (true|false) --dtbelow (true|false)
                        --thresholds threshold-def[{{,threshold-def}}]
```

物件類型的 reskind 命令作業

您可以使用 **reskind** 命令，設定物件類型中由 **ResourceKind** 模型元素所定義的預設設定。此命令可設定預設屬性或超級度量套件、啟用或停用動態臨界值，和啟用或停用早期警告智慧警示。

reskind 命令使用下列語法。

```
reskind configure -h | adapterkind-key:resourcekind-key
                        --package package-name --smpackage smpackagename
                        --dt (true|false) --smartalert (true|false)
```

report 命令作業

您可以使用 **report** 命令以匯入、匯出、設定與刪除超級度量。

report 命令使用下列語法。

```
report -h | import|export|delete [parameters]
```

表格 1-4. report 命令選項

命令名稱	說明	語法
report import	由檔案匯入報告定義。	report import -h input-file [--force]
report export	將一或多個報告定義匯出至檔案。	report export -h all report-name[,{,report-name}] [output-dir]
report delete	永久刪除一或多個報告定義。	report delete -h all report-name[,{,report-name}]

view 命令作業

您可以使用 **view** 命令以匯入、匯出或刪除視圖定義。

view 命令使用下列語法。

```
view -h | import|export|delete [parameters]
```

表格 1-5. view 命令作業

命令名稱	說明	語法
view import	由檔案匯入視圖定義。	view import -h input-file [--force]
view export	將一或多個視圖定義匯出至檔案。	view export -h all view-name[,{,view-name}] [output-dir]
view delete	永久刪除一或多個視圖定義。	view delete -h all view-name[,{,view-name}]

file 命令作業

您可以使用 **file** 命令以匯入、匯出、列出或刪除資料庫檔案。此命令可在度量、文字 **Widget** 與拓撲 **Widget** 檔案上有作用。

file 命令使用下列語法。

```
file -h | import|export|delete|list [parameters]
```


表格 1-6. file 命令作業

命令名稱	說明	語法
file import	由檔案匯入度量或 Widget。	<pre>file import -h reskndmetric textwidget topowidget input-file [--title title] [--force]</pre>
file export	匯出一或多個度量或文字 Widget，或是將拓撲 Widget 匯出至檔案。	<pre>file export -h reskndmetric textwidget topowidget all title[,{,title}] [output-dir]</pre>
file delete	永久刪除度量或 Widget。	<pre>file delete -h reskndmetric textwidget topowidget all title[,{,title}]</pre>
file list	列出所有度量或 Widget 檔案。	<pre>file list -h reskndmetric textwidget topowidget</pre>