

Gestion des hôtes uniques vSphere - VMware Host Client

Mise à jour 2
VMware vSphere 6.0
VMware ESXi 6.0

Ce document prend en charge la version de chacun des produits répertoriés, ainsi que toutes les versions publiées par la suite jusqu'au remplacement dudit document par une nouvelle édition. Pour rechercher des éditions plus récentes de ce document, rendez-vous sur :
<http://www.vmware.com/fr/support/pubs>.

FR-001982-00

vmware[®]

Vous trouverez la documentation technique la plus récente sur le site Web de VMware à l'adresse :

<http://www.vmware.com/fr/support/>

Le site Web de VMware propose également les dernières mises à jour des produits.

N'hésitez pas à nous transmettre tous vos commentaires concernant cette documentation à l'adresse suivante :

docfeedback@vmware.com

Copyright © 2017 VMware, Inc. Tous droits réservés. [Copyright et informations sur les marques.](#)

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware, Inc.
100-101 Quartier Boieldieu
92042 Paris La Défense
France
www.vmware.com/fr

Table des matières

À propos de Gestion individuelle des hôtes vSphere - VMware Host Client	5
1 Présentation de Client hôte VMware	7
Configuration système requise pour Client hôte VMware	7
Utilisation de Client hôte VMware	8
2 Gestion des hôtes avec Client hôte VMware	11
Gestion des paramètres système dans Client hôte VMware	11
Gérer des hôtes dans vCenter Server	19
Redémarrer ou arrêter ESXi Host dans Client hôte VMware	19
Utilisation de ESXi Shell	20
Mettre un hôte en mode de maintenance dans Client hôte VMware	21
Générer un bundle de support dans Client hôte VMware	21
Surveillance d'un hôte ESXi dans Client hôte VMware	22
Mode de verrouillage	24
Administration des ressources CPU avec Client hôte VMware	26
3 Gestion des machines virtuelles avec Client hôte VMware	27
Créer une machine virtuelle dans Client hôte VMware	27
Déploiement d'une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA dans Client hôte VMware	32
Enregistrement d'une machine virtuelle existante dans Client hôte VMware	34
Utilisation des consoles dans Client hôte VMware	35
Gestion d'un système d'exploitation invité dans Client hôte VMware	37
Configuration d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware	41
Gestion des machines virtuelles dans Client hôte VMware	68
Surveillance d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware	78
4 Gestion du stockage dans Client hôte VMware	81
Utilisation des banques de données dans Client hôte VMware	81
Afficher les adaptateurs de stockage dans Client hôte VMware	95
Gestion des périphériques de stockage dans Client hôte VMware	95
Surveillance du stockage dans Client hôte VMware	97
Effectuer une actualisation du stockage et des opérations de réanalyse dans Client hôte VMware	97
5 Mise en réseau dans Client hôte VMware	99
Exécution des tâches de groupes de ports dans Client hôte VMware	99
Gestion des commutateurs virtuels dans Client hôte VMware	101
Gestion des adaptateurs réseau physiques dans Client hôte VMware	103
Gestion des adaptateurs réseau VMkernel dans Client hôte VMware	103
Afficher la configuration des piles TCP/IP sur un hôte dans Client hôte VMware	106
Modifier la configuration d'une pile TCP/IP sur un hôte dans Client hôte VMware	106

Configuration du pare-feu ESXi dans Client hôte VMware 107

Surveillance des événements et tâches de mise en réseau dans Client hôte VMware 108

Index 111

À propos de Gestion individuelle des hôtes vSphere - VMware Host Client

vSphere Single Host Management - VMware Host Client fournit des informations sur la gestion individuelle des hôtes avec Client hôte VMware.

Client hôte VMware peut permettre d'assurer la gestion des urgences quand vCenter Server est indisponible. Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour effectuer des tâches administratives et de dépannage de base ainsi que des tâches administratives avancées.

Public cible

Ces informations sont destinées à toutes les personnes qui souhaitent utiliser Client hôte VMware pour gérer individuellement les hôtes ESXi. Elles sont destinées aux administrateurs Windows ou Linux expérimentés qui maîtrisent les technologies de machine virtuelle et les opérations de centre de données.

Glossaire des publications techniques VMware

VMware Technical Publications fournit un glossaire des termes qui peuvent éventuellement ne pas vous être familiers. Pour consulter la définition des termes utilisés dans la documentation technique VMware, visitez le site Web <http://www.vmware.com/support/pubs>.

Présentation de Client hôte VMware

Client hôte VMware est un client basé sur HTML 5 qui permet de se connecter à et de gérer individuellement les hôtes ESXi.

Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour effectuer des tâches administratives et de dépannage de base ainsi que des tâches administratives avancées sur votre hôte ESXi cible. Vous pouvez également utiliser Client hôte VMware pour effectuer une gestion des urgences quand vCenter Server n'est pas disponible.

Il est important de savoir que Client hôte VMware est différent de vSphere Web Client, bien que leurs interfaces utilisateurs soient semblables. Utilisez vSphere Web Client pour vous connecter à vCenter Server et gérer plusieurs hôtes ESXi, et utilisez Client hôte VMware pour gérer un hôte ESXi unique.

Les fonctions de Client hôte VMware comprennent, sans s'y limiter, les opérations suivantes :

- Opérations de virtualisation de base, comme le déploiement et la configuration des machines virtuelles de complexité variable.
- Création et gestion de la mise en réseau et des banques de données
- Réglage avancé des options de niveau d'hôte pour améliorer les performances

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Configuration système requise pour Client hôte VMware », page 7](#)
- [« Utilisation de Client hôte VMware », page 8](#)

Configuration système requise pour Client hôte VMware

Assurez-vous que votre navigateur prend en charge Client hôte VMware.

Les systèmes d'exploitation invités et les versions de navigateur web suivants sont pris en charge pour Client hôte VMware.

Tableau 1-1. Systèmes d'exploitation invités et versions de navigateur pris en charge pour Client hôte VMware

Navigateurs pris en charge	Mac OS	Windows	Linux
Google Chrome	25+	25+	25+
Mozilla Firefox	20+	15+	15+
Internet Explorer	S/O	10+	S/O
Safari	5.1+	5.1+	-

Utilisation de Client hôte VMware

Client hôte VMware intégré est un client basé sur HTML 5 qui dispose d'une interface semblable à vSphere Web Client mais qui est uniquement utilisé pour gérer les hôtes ESXi uniques. Utilisez Client hôte VMware pour effectuer une gestion des urgences quand vCenter Server est temporairement indisponible.

Démarrer Client hôte VMware et se connecter

Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour gérer individuellement des hôtes ESXi et effectuer différentes tâches administratives et de dépannage sur vos machines virtuelles.

REMARQUE Client hôte VMware fonctionne uniquement pour les utilisateurs administratifs.

Procédure

- 1 Dans un navigateur Web, entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de la cible à l'aide du formulaire **`http://host-name/ui`** ou **`http://host-IP-address/ui`**.

Un écran de connexion apparaît.

- 2 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 3 Cliquez sur **Connexion** pour continuer.
- 4 Passez en revue la page du programme d'amélioration du produit (CEIP) et indiquez si vous souhaitez rejoindre le programme.

Pour en savoir plus sur le programme et découvrir comment le configurer à tout moment, reportez-vous à « [Configuration du programme d'amélioration du produit](#) », page 9.

- 5 Cliquez sur **OK**.

Vous êtes maintenant connecté à votre hôte ESXi cible.

Se déconnecter de Client hôte VMware

Lorsque vous n'avez plus besoin d'afficher ou de gérer votre hôte ESXi cible, déconnectez-vous de Client hôte VMware.

REMARQUE La fermeture d'une session Client hôte VMware n'arrête pas l'hôte.

Procédure

- ◆ Pour se déconnecter de l'hôte ESXi, cliquez sur le nom de l'utilisateur en haut de la fenêtre Client hôte VMware et sélectionnez **Se déconnecter** dans le menu déroulant.

Vous êtes maintenant déconnecté de Client hôte VMware. Votre hôte ESXi cible continue à exécuter toutes ses activités habituelles.

Configuration du programme d'amélioration du produit

Si vous décidez de participer au programme d'amélioration du produit, des informations anonymes sont envoyées à VMware dans le but d'améliorer la qualité, la fiabilité et la fonctionnalité des produits et des services de VMware.

Catégories d'informations envoyées à VMware

Ce produit participe au CEIP (Programme d'amélioration du produit) VMware.

Les détails concernant les données recueillies via le CEIP et les fins auxquelles elles sont utilisées par VMware sont définis dans le Centre d'approbation et d'assurance à l'adresse <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>. Pour rejoindre ou quitter le CEIP pour ce produit, consultez « [Quitter ou rejoindre le programme d'amélioration du produit dans Client hôte VMware](#) », page 9.

Quitter ou rejoindre le programme d'amélioration du produit dans Client hôte VMware

Vous pouvez, à tout moment, décider de quitter le CEIP (Programme d'amélioration du produit) ou le rejoindre.

Procédure

- 1 Pour quitter ou rejoindre le CEIP, cliquez sur le nom d'utilisateur en haut de la page Client hôte VMware.
- 2 Pointez vers **Paramètres client** > **Envoyer les statistiques d'utilisation** pour quitter ou rejoindre le CEIP.

Gestion des hôtes avec Client hôte VMware

2

Avec Client hôte VMware, vous pouvez gérer individuellement des hôtes ESXi pendant les mises à niveau de vCenter Server ou quand vCenter Server cesse de répondre ou est indisponible.

Client hôte VMware possède un ensemble essentiel de fonctions de dépannage qui vous permet d'effectuer des tâches sur l'hôte ESXi auquel vous êtes connecté si vCenter Server est indisponible. Ces fonctions comprennent, entre autres, la configuration des paramètres avancés de l'hôte, l'attribution des licences, la gestion des certificats, l'utilisation de ESXi Shell, l'activation du mode de verrouillage, etc.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Gestion des paramètres système dans Client hôte VMware », page 11](#)
- [« Gérer des hôtes dans vCenter Server », page 19](#)
- [« Redémarrer ou arrêter ESXi Host dans Client hôte VMware », page 19](#)
- [« Utilisation de ESXi Shell », page 20](#)
- [« Mettre un hôte en mode de maintenance dans Client hôte VMware », page 21](#)
- [« Générer un bundle de support dans Client hôte VMware », page 21](#)
- [« Surveillance d'un hôte ESXi dans Client hôte VMware », page 22](#)
- [« Mode de verrouillage », page 24](#)
- [« Administration des ressources CPU avec Client hôte VMware », page 26](#)

Gestion des paramètres système dans Client hôte VMware

Avec Client hôte VMware, vous pouvez gérer les paramètres d'hôte avancés, attribuer ou supprimer des licences pour votre hôte, configurer les stratégies de début et de fin des services de l'hôte, et gérer la configuration de l'heure et de la date pour l'hôte.

Gérer les paramètres avancés dans Client hôte VMware

Vous pouvez modifier les paramètres d'un hôte avec Client hôte VMware.



AVERTISSEMENT La modification des options avancées est considérée comme non prise en charge sauf si l'assistance technique VMware ou un article KB vous demandent de le faire. Dans tous les autres cas, la modification de ces options est considérée comme non prise en charge. Dans la plupart des cas, les paramètres par défaut donnent un résultat optimal.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Paramètres avancés**.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'élément approprié de la liste et sélectionnez **Modifier l'option** dans le menu déroulant.
La boîte de dialogue **Modifier l'option** apparaît.
- 3 Modifiez la valeur et cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications.
- 4 (Facultatif) Cliquez avec le bouton droit sur l'élément approprié de la liste et sélectionnez **Réinitialiser les valeurs par défaut** pour revenir aux paramètres d'origine de l'élément.

Gestion du matériel d'un hôte ESXi avec Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez gérer les périphériques PCI et configurer les paramètres de gestion de l'alimentation.

Règles de gestion de l'alimentation de l'hôte

Vous pouvez utiliser de puissantes fonctionnalités de gestion dans ESXi fournies par le matériel hôte fourni pour trouver le meilleur équilibre entre performance et puissance. Vous pouvez contrôler la manière dont ESXi utilise ces fonctions en sélectionnant une stratégie de gestion de l'alimentation.

La sélection d'une stratégie « haute performance » offre plus de performances absolues mais à un rendement inférieur (performance par watt). Les stratégies de faible alimentation offrent moins de performances absolues, mais à un rendement supérieur.

ESXi fournit cinq règles de gestion de l'alimentation. Si l'hôte ne prend pas en charge la gestion de l'alimentation ou que les paramètres BIOS spécifient que le système d'exploitation hôte n'est pas autorisé à gérer l'alimentation, seule la règle Non pris en charge est disponible.

Vous pouvez sélectionner une stratégie pour l'hôte que vous gérez en utilisant Client hôte VMware. Si vous ne sélectionnez pas une règle, ESXi utilise Équilibré par défaut.

Tableau 2-1. Règles de gestion de l'alimentation de CPU

Règle de gestion de l'alimentation	Description
Haute performance	Ne pas utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation.
Équilibré (valeur par défaut)	Réduire la consommation énergétique en faisant le moins de compromis sur la performance
Low Power	Réduire la consommation d'énergie et risquer une faible performance
Personnalisé	Stratégie de gestion de l'alimentation définie par l'utilisateur. La configuration avancée est désormais disponible.

Lorsqu'une CPU s'exécute à basse fréquence, il peut également s'exécuter à une tension plus faible, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Ce type de gestion de l'alimentation est généralement appelé Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS - Cadrage dynamique de tension et de fréquence). ESXi tente d'ajuster les fréquences de processeur pour que les performances des machines virtuelles ne soient pas affectées.

Lorsqu'un CPU est inactif, ESXi peut appliquer des états de longue inactivité (appelés état C). Plus l'état C correspond à une longue activité, moins le CPU consomme d'énergie, mais le délai de réactivation du CPU est plus long. Lorsqu'un CPU est inactif, ESXi applique un algorithme pour prévoir la durée d'inactivité et choisit un état C approprié. Dans les stratégies de gestion de l'alimentation qui n'utilisent pas les états C de longue inactivité, ESXi utilise uniquement l'état de plus courte inactivité C1 pour les CPU inactifs.

Modifier les stratégies de gestion de l'alimentation dans Client hôte VMware

Modifiez les stratégies de gestion de l'alimentation de l'hôte que vous gérez pour contrôler la consommation d'énergie de votre hôte.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Matériel**.
- 2 Cliquez sur **Gestion de l'alimentation** et cliquez sur **Modifier la stratégie**.
Les stratégies de gestion de l'alimentation disponibles sont affichées.
- 3 Sélectionnez le bouton radio devant la stratégie que vous souhaitez appliquer.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Attribution de licences pour les hôtes ESXi

Les hôtes ESXi sont concédés sous licence avec les licences vSphere. Chaque licence vSphere a une certaine capacité de CPU que vous pouvez utiliser pour attribuer des licences à plusieurs CPU physiques sur des hôtes ESXi. Lorsque vous attribuez une licence vSphere à un hôte, la capacité de CPU qui est consommée est égale au nombre de CPU physiques de l'hôte. vSphere Desktop qui est destiné aux environnements VDI est concédé sous licence par machine virtuelle.

Pour attribuer une licence à un hôte ESXi, vous devez lui attribuer une licence vSphere qui répond aux conditions préalables suivantes :

- La licence doit disposer d'une capacité de CPU suffisante pour attribuer des licences à tous les CPU physiques sur l'hôte. Par exemple, pour attribuer des licences à deux hôtes ESXi qui ont chacun quatre CPU, vous devez attribuer aux hôtes une licence vSphere avec une capacité minimale de 8 CPU.
- La licence doit prendre en charge toutes les fonctionnalités utilisées par l'hôte. Par exemple, si l'hôte est associé à un vSphere Distributed Switch, la licence que vous lui attribuez doit prendre en charge la fonctionnalité vSphere Distributed Switch.

Si vous essayez d'attribuer une licence qui a une capacité insuffisante ou qui ne prend pas en charge les fonctionnalités utilisées par l'hôte, l'attribution de la licence échoue.

Vous pouvez attribuer et réattribuer la capacité de CPU d'une licence vSphere à n'importe quelle combinaison d'hôtes ESXi. Vous pouvez attribuer une licence vSphere pour 10 CPU à n'importe laquelle des combinaisons d'hôtes suivantes :

- Cinq hôtes à 2 CPU
- Trois hôtes à 2 CPU et un hôte à 4 CPU
- Deux hôtes à 4 CPU et un hôte à 2 CPU
- Un hôte à 8 CPU et un hôte à 2 CPU

Les CPU bicœur et quadricœur, tels que les CPU Intel qui combinent deux ou quatre CPU indépendants sur une puce unique, comptent pour un seul CPU.

Mode d'évaluation

Lorsque vous installez ESXi, sa licence par défaut est en mode d'évaluation. Les licences en mode d'évaluation expirent après 60 jours. Une licence en mode d'évaluation fournit l'ensemble de fonctionnalités équivalant à l'édition la plus récente du produit vSphere.

Si vous attribuez une licence à un hôte ESXi avant l'expiration de sa période d'évaluation, le temps disponible dans la période d'évaluation est diminué du temps déjà utilisé. Pour explorer l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour l'hôte, vous pouvez revenir au mode d'évaluation, et l'utiliser pendant la période d'évaluation restante.

Par exemple, si vous utilisez un hôte ESXi en mode évaluation pendant 20 jours, puis que vous attribuez une licence vSphere standard à l'hôte et définissez de nouveau le mode évaluation pour l'hôte, vous pouvez explorer l'ensemble complet des fonctionnalités qui sont disponibles pour l'hôte pour la période d'évaluation restante de 40 jours.

Expiration de la licence et de la période d'évaluation

Pour les hôtes ESXi, l'expiration de la licence ou de la période d'évaluation entraîne la déconnexion de vCenter Server. Toutes les machines virtuelles sous tension continuent à fonctionner, mais vous ne pouvez pas mettre sous tension les machines virtuelles après leur mise hors tension. Vous ne pouvez pas modifier la configuration actuelle des fonctionnalités qui sont déjà utilisées. Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions qui n'ont pas été utilisées pendant que l'hôte était en mode évaluation.

Attribution de licences aux hôtes ESXi après la mise à niveau

Si vous mettez à niveau un hôte ESXi vers une version qui commence par le même numéro, il n'est pas nécessaire de remplacer la licence existante par une nouvelle. Par exemple, si vous mettez à niveau un hôte ESXi 5.1 vers 5.5, vous pouvez utiliser la même licence pour l'hôte.

Si vous mettez à niveau un hôte ESXi vers une version qui commence par un numéro différent, vous devez appliquer une nouvelle licence. Par exemple, si vous mettez à niveau un hôte ESXi 5.x vers la version 6.x, vous devez attribuer une licence vSphere 6 à l'hôte.

vSphere Desktop

vSphere Desktop est destiné aux environnements VDI tels qu'Horizon View. L'utilisation des licences vSphere Desktop équivaut au nombre total de machines virtuelles vSphere Desktop sous tension exécutées sur les hôtes auxquels une licence vSphere Desktop est attribuée.

Afficher les informations relatives aux licences de l'environnement Client hôte VMware

Vous pouvez afficher les licences disponibles dans Client hôte VMware ainsi que les informations concernant les dates d'expiration, la clé de licence et les différentes fonctionnalités. Vous pouvez également afficher les produits et ressources disponibles.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Licences**.
- 2 Cliquez sur une licence de la liste pour afficher la clé de licence, la date d'expiration et les fonctionnalités et ressources disponibles.

Attribuer une clé de licence à un hôte ESXi dans Client hôte VMware

À l'aide de Client hôte VMware, vous pouvez attribuer une nouvelle clé de licence ou une clé existante à un hôte ESXi.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez du privilège **Global.Licenses**.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Licences**.

- 2 Cliquez sur **Attribuer une licence**, entrez la clé de licence au format `XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX` et cliquez sur **Vérifier la licence**.
- 3 Cliquez sur **Attribuer la licence** pour enregistrer vos modifications.

Supprimer une licence d'un hôte ESXi dans Client hôte VMware

Pour garantir la conformité des modèles d'attribution de licence des produits que vous utilisez avec vSphere, vous devez supprimer toutes les licences non attribuées de l'inventaire. Si vous avez divisé, combiné ou mis à niveau des licences dans My VMware, vous devez supprimer les anciennes licences.

Par exemple, supposons que vous ayez mis à niveau une licence vSphere de la version 5.5 à 6.0 dans My VMware. Vous attribuez la licence aux hôtes ESXi 6.0. Après l'attribution des nouvelles licences vSphere 6.0, vous devez supprimer la licence vSphere 5.5 antérieure de l'inventaire.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Licences**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une licence de la liste, cliquez sur **Supprimer la licence** et cliquez sur **Supprimer**.

Mettre à jour votre environnement Client hôte VMware vers la dernière version

Pour déterminer si vous utilisez la dernière version de Client hôte VMware, vérifiez que les VIB (bundles d'installation vSphere) sont installés dans votre environnement et examinez les informations sur la version des VIB. Vous pouvez mettre à jour votre environnement Client hôte VMware en saisissant une URL d'un VIB ou un fichier `metadata.zip` de mise à jour ESX.

Si vous fournissez un VIB, un VIB existant qui est installé sur votre environnement Client hôte VMware est mis à jour sur le nouveau VIB.

Si un lien d'un fichier `metadata.zip` est fourni, tout le système ESXi est mis à jour vers la version décrite par le fichier `metadata.zip`.



AVERTISSEMENT Si l'hôte est géré par vSphere Update Manager, la mise à jour via ce message peut entraîner un signalement de non conformité de l'hôte par Update Manager.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans Client hôte VMware, et cliquez sur **Packages**.
- 2 Cliquez sur **Installer la mise à jour** et entrez l'URL ou le VIB ou un fichier `metadata.zip`.
- 3 Cliquez sur **Mise à niveau**.
- 4 Cliquez sur **Actualiser** pour vous assurer que la mise à jour est effectuée.

Gérer les services dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez démarrer, arrêter et redémarrer les services qui sont exécutés sur l'hôte auquel vous êtes connecté et vous pouvez configurer la stratégie des services hôtes. Vous pouvez redémarrer des services lors d'une modification de la configuration des hôtes ou si vous suspectez la présence de problèmes fonctionnels ou de performances.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Services**.
- 2 Dans la liste **Services**, sélectionnez un service.

- 3 Dans le menu déroulant **Actions**, sélectionnez une opération.
 - **Redémarrer**
 - **Démarrer**
 - **Arrêter**
- 4 (Facultatif) Dans le menu déroulant **Actions**, sélectionnez **Stratégie** et sélectionnez une option pour le service dans le menu.
 - **Démarrer et arrêter avec les ports du pare-feu**
 - **Démarrer et arrêter avec l'hôte**
 - **Démarrer et arrêter manuellement**

Gestion de la sécurité et des utilisateurs pour un hôte ESXi avec Client hôte VMware

L'architecture d'hyperviseur ESXi possède de nombreuses fonctionnalités intégrées que vous pouvez configurer pour améliorer la sécurité. Avec Client hôte VMware, vous pouvez configurer des fonctionnalités telles qu'Active Directory, et vous pouvez également gérer les certificats.

Gestion de l'authentification des hôtes avec Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez vérifier si Active Directory et l'authentification par carte à puce sont activés et vous pouvez également associer l'hôte à un domaine du service d'annuaire.

Associer un hôte ESXi à un domaine du service d'annuaire avec Client hôte VMware

Pour utiliser un service d'annuaire pour votre hôte, vous devez associer l'hôte au domaine de service d'annuaire.

Vous pouvez entrer le nom de domaine de l'une des deux façons suivantes :

- **name.tld** (par exemple, **domain.com**): Le compte est créé sous le récipient par défaut.
- **name.tld/container/path** (par exemple, **domain.com/OU1/OU2**) : Le compte est créé sous une unité d'organisation (OU) précise.

Pour utiliser le service vSphere Authentication Proxy, consultez *Sécurité vSphere*.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Sécurité et utilisateurs**.
- 2 Cliquez sur **Authentification** et cliquez sur **Associer le domaine**.
- 3 Entrez un nom de domaine.
Utilisez le format **name.tld** ou **name.tld/container/path**.
- 4 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur service d'annuaire autorisé à associer l'hôte au domaine, puis cliquez sur **Associer le domaine**.
- 5 (Facultatif) Si vous avez l'intention d'utiliser un proxy d'authentification, entrez l'adresse IP du serveur proxy et cliquez sur **Associer le domaine**.

Utilisation d'Active Directory pour gérer des utilisateurs ESXi

Vous pouvez configurer l'hôte ESXi afin qu'il utilise un service d'annuaire tel qu'Active Directory pour gérer les utilisateurs.

La création de comptes utilisateurs locaux sur chaque hôte pose des difficultés de synchronisation du nom et du mot de passe des comptes parmi plusieurs hôtes. Intégrez les hôtes ESXi à un domaine Active Directory pour éliminer la nécessité de créer et de maintenir des comptes utilisateurs locaux. L'utilisation d'Active Directory pour l'authentification des utilisateurs simplifie la configuration de l'hôte ESXi et réduit le risque de problèmes de configuration qui pourraient entraîner des accès non autorisés.

Lorsque vous utilisez Active Directory, les utilisateurs entrent les informations d'identification Active Directory et le nom de domaine du serveur Active Directory lorsqu'ils ajoutent un hôte à un domaine.

Utiliser vSphere Authentication Proxy

Lorsque vous utilisez vSphere Authentication Proxy, il est inutile de transmettre les données d'identification Active Directory à l'hôte. Les utilisateurs entrent le nom de domaine du serveur Active Directory et l'adresse IP du serveur proxy d'authentification lorsqu'ils ajoutent un hôte à un domaine.

vSphere Authentication Proxy est particulièrement utile quand il est utilisé avec Auto Deploy. Vous pouvez configurer un hôte de référence pointant vers Authentication Proxy, ainsi qu'une règle appliquant le profil de l'hôte de référence à tout hôte ESXi provisionné avec Auto Deploy. Même si vous exploitez vSphere Authentication Proxy dans un environnement utilisant des certificats provisionnés par VMCA ou des certificats tiers, le processus se déroule de manière transparente dans la mesure où vous suivez les instructions d'utilisation des certificats personnalisés avec Auto Deploy. Reportez-vous au guide de *Sécurité vSphere*.

REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser vSphere Authentication Proxy dans un environnement qui prend uniquement en charge IPv6.

Gestion des certificats des hôtes avec Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez afficher les détails des certificats de votre hôte, comme l'émetteur et la période de validité, et vous pouvez également importer de nouveaux certificats.

Afficher les informations sur les certificats d'un hôte ESXi dans Client hôte VMware

Pour ESXi 6.0 et versions ultérieures et dans le cas des hôtes en mode VMCA ou en mode personnalisé, vous pouvez afficher les informations sur les certificats lorsque vous êtes connecté à l'hôte avec Client hôte VMware. Les informations sur les certificats peuvent être utiles pour le débogage.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Sécurité et utilisateurs**.
- 2 Cliquez sur **Certificats**.

Vous pouvez afficher les informations suivantes sur le certificat.

Champ	Description
Émetteur	Émetteur du certificat.
Non valide après	Date à laquelle le certificat expire.
Non valide avant	Date à laquelle le certificat est généré.
Objet	Objet utilisé lors de la génération du certificat.

Importer un nouveau certificat pour un hôte ESXi dans Client hôte VMware

Vous pouvez importer un certificat d'une autorité de certification de confiance quand vous êtes connecté à un hôte ESXi avec Client hôte VMware.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Sécurité et utilisateurs**.
- 2 Cliquez sur **Certificats** et cliquez sur **Importer un nouveau certificat**.
- 3 Générez une demande de signature de certificat qui est soit une demande de signature FQDN ou une demande de signature IP.

La demande de signature de certificat est ensuite transmise à l'autorité de certification pour générer le certificat officiel.

Une demande FQDN a le nom d'hôte complet de l'hôte dans le champ de nom commun résultant du certificat. La demande de signature IP a l'adresse IP de l'hôte dans le champ de nom commun.

- 4 Collez un certificat au format PEM dans la zone du certificat et cliquez sur **Importer**.

Il n'est pas nécessaire d'importer le certificat immédiatement mais vous ne pouvez pas redémarrer l'hôte entre la génération de la demande de signature de certificat et l'importation du certificat.

Modifier la configuration de l'heure d'un hôte ESXi dans Client hôte VMware

Vous pouvez configurer les paramètres de temps sur un hôte manuellement, ou vous pouvez synchroniser l'heure et la date de l'hôte en utilisant un serveur NTP.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Heure et date**.
- 2 Cliquez sur **Edit settings**.
- 3 Sélectionnez une option pour régler l'heure et la date de l'hôte.

Option	Description
Configurer manuellement la date et l'heure sur cet hôte	Réglez l'heure et la date de l'hôte manuellement.
Utilisez le protocole NTP (Network Time Protocol) (activer le client NTP)	<p>Synchronisez l'heure et la date de l'hôte avec un serveur NTP. Le service NTP sur l'hôte relève périodiquement le temps et la date à partir du serveur NTP.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans la zone de texte Serveurs NTP, saisissez les adresses IP ou les noms d'hôte des serveurs NTP que vous souhaitez utiliser. Depuis la liste déroulante Politique de démarrage du service NTP sélectionnez une option pour démarrer et arrêter le service NTP sur l'hôte. <ul style="list-style-type: none"> ■ Démarrer et arrêter avec l'utilisation des ports - Démarre ou arrête le service NTP lorsque le port client NTP est activé ou désactivé pour l'accès au profil de sécurité de l'hôte. ■ Démarrer et arrêter avec l'hôte - Démarre et arrête le service NTP lorsque l'hôte démarre ou s'arrête. ■ Démarrer et arrêter manuellement - Permet un démarrage manuel et l'arrêt du service NTP. <p>Vous pouvez utiliser les boutons Démarrer, Arrêter, ou Redémarrer pour contrôler manuellement l'état du service NTP sur l'hôte à tout moment, quelle que soit la stratégie de démarrage sélectionnée pour le service NTP. Si vous sélectionnez la stratégie Démarrer et arrêter manuellement, l'état du service NTP change uniquement quand vous utilisez les contrôles de l'IU.</p>

- 4 Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Gérer des hôtes dans vCenter Server

Pour accéder à toutes les capacités de l'hôte que vous gérez, connectez l'hôte à un système vCenter Server.

Pour plus d'informations sur la gestion de la configuration des hôtes ESXi, consultez les documentations *Mise en réseau vSphere*, *Stockage vSphere* et la *Sécurité vSphere*.

Accéder à vSphere Web Client

Pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités et aux fonctionnalités administratives et de dépannage avancées de l'hôte ESXi, connectez l'hôte ESXi à vCenter Server.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Host** dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Gérer avec vCenter Server** dans le menu déroulant.
La page de connexion vCenter Server s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
- 2 Entrez vos informations d'identification et cliquez sur **Connexion**.

Déconnecter un Hôte ESXi de vCenter Server avec Client hôte VMware

Si vous ne souhaitez plus utiliser les fonctionnalités avancées fournies par vCenter Server pour la gestion des hôtes, ou si vCenter Server a échoué et que vous devez effectuer des opérations d'urgence sur l'hôte, vous pouvez déconnecter votre hôte ESXi de vCenter Server.

Déconnecter un hôte ESXi peut prendre plusieurs minutes.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Déconnecter de vCenter Server** dans le menu contextuel.

REMARQUE La déconnexion d'un hôte informe vCenter Server que cet hôte ne répond pas.

- 2 Cliquez sur **Déconnecter de vCenter Server**.

Redémarrer ou arrêter ESXi Host dans Client hôte VMware

Vous pouvez mettre hors tension ou redémarrer n'importe quel hôte ESXi à l'aide de Client hôte VMware. La mise hors tension d'un hôte géré le déconnecte de vCenter Server, mais ne le retire pas de l'inventaire.

Prérequis

Pour redémarrer ou arrêter un hôte, ces privilèges sont nécessaires.

- **Hôte.Configuration.Maintenance**
- **Global.Événement de journal**

Effectuez toujours les tâches suivantes avant de redémarrer ou d'arrêter un hôte :

- Mettez hors tension toutes les machines virtuelles sur l'hôte.
- Placer l'hôte en mode maintenance.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'hôte, sélectionnez **Arrêter l'hôte** ou **Redémarrer l'hôte**.

REMARQUE Si l'hôte n'est pas en mode de maintenance, l'arrêter ou le redémarrer n'arrête pas les machines virtuelles en cours d'exécution sur cet hôte de manière sécurisée et des données non sauvegardées pourraient être perdues. Si l'hôte fait partie d'un cluster Virtual SAN, vous pourriez perdre l'accès aux données Virtual SAN.

- 2 Cliquez sur **Arrêter** ou **Redémarrer** pour terminer cette procédure.

Utilisation de ESXi Shell

ESXi Shell, qui était auparavant appelé Tech Support Mode ou TSM, est désactivé par défaut sur ESXi. Vous pouvez activer l'accès local et distant au shell si nécessaire.

Activez le ESXi Shell uniquement à des fins de dépannage. ESXi Shell peut être activé ou désactivé quand l'hôte fonctionne en mode verrouillage. Le fait que l'hôte fonctionne en mode verrouillage ne vous empêche pas d'activer ou de désactiver ESXi Shell. Voir *Sécurité vSphere*.

ESXi Shell Activez ce service pour accéder localement au ESXi Shell.

SSH Activez ce service pour accéder à ESXi Shell à distance en utilisant SSH. Voir *Sécurité vSphere*.

L'utilisateur racine et les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur peuvent accéder au ESXi Shell. Les utilisateurs du groupe Active Directory ESX Admins reçoivent automatiquement le rôle d'Administrateur. Par défaut, seul l'utilisateur racine peut exécuter des commandes système (telles que `vmware -v`) en utilisant ESXi Shell.

REMARQUE N'activez pas le ESXi Shell tant que vous n'avez pas réellement besoin d'un accès.

Activer Secure Shell (SSH) dans Client hôte VMware

Activez Secure Shell (SSH) pour accéder à ESXi Shell à distance en utilisant SSH.

Procédure

- 1 Pour activer ou désactiver Secure Shell (SSH), cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Sélectionnez **Services** dans le menu déroulant et sélectionnez **Secure Shell (SSH)**.
- 3 Sélectionnez la tâche à effectuer.
 - Si SSH est activé, cliquez sur **Désactiver** pour le désactiver.
 - Si SSH est désactivé, cliquez sur **Activer** pour l'activer.

Activer ESXi Console Shell dans Client hôte VMware

Lorsque vous activez ce service en mode verrouillage, vous pouvez vous connecter localement à l'interface utilisateur de la console directe en tant qu'utilisateur racine, puis désactiver le mode verrouillage. Vous pouvez ensuite accéder à l'hôte via une connexion directe à Client hôte VMware ou en activant ESXi Shell.

Procédure

- 1 Pour activer ou désactiver Console Shell, cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Sélectionnez **Services** dans le menu déroulant et sélectionnez **Console Shell**.

- 3 Sélectionnez la tâche à effectuer.
 - Si Console Shell est activé, cliquez sur **Désactiver** pour le désactiver.
 - Si Console Shell est désactivé, cliquez sur **Activer** pour l'activer.

Mettre un hôte en mode de maintenance dans Client hôte VMware

Vous placez un hôte en mode maintenance quand vous devez effectuer de la maintenance sur celui-ci, par exemple pour installer plus de mémoire. Un hôte entre ou quitte le mode maintenance uniquement suite à la demande d'un utilisateur.

L'hôte est en état d'**Entrée en mode maintenance** jusqu'à ce que toutes les machines virtuelles soit mises hors tension ou aient migré vers d'autres hôtes. Vous ne pouvez pas mettre des machines virtuelles hors tension ou migrer des machines virtuelles vers un hôte entrant en mode maintenance.

Pour placer un hôte en mode maintenance, toutes les machines virtuelles qui sont en cours d'exécution sur l'hôte doivent être mises hors tension ou migrées vers d'autres hôtes. Si vous essayez de placer un hôte ayant des machines virtuelles en cours d'exécution en mode maintenance, le DRS doit mettre hors tension ou migrer les machines virtuelles en cours d'exécution avant d'accomplir la tâche. Si le délai d'attente est atteint avant que les machines virtuelles ne soient mises hors tension ou aient migré, un message d'erreur apparaît.

Quand toutes les machines virtuelles sur l'hôte sont inactives, l'icône de l'hôte affiche **en cours de maintenance** et le panneau de résumé de l'hôte indique le nouvel état. Tant qu'il est en mode maintenance, l'hôte ne vous permet ni de déployer ni de mettre sous tension une machine virtuelle.

Prérequis

Avant de placer un hôte en mode maintenance, mettez hors tension toutes les machines virtuelles en cours d'exécution sur cet hôte ou faites-les migrer vers un autre hôte manuellement ou automatiquement par DRS.

Procédure

- ◆ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'hôte et sélectionnez **Entrer en mode maintenance**.

L'hôte reste en mode maintenance jusqu'à ce que vous sélectionniez **Quitter le mode maintenance**.

Générer un bundle de support dans Client hôte VMware

Vous pouvez générer un bundle de support pour l'hôte ESXi auquel vous êtes connecté. Le bundle de support contient les fichiers journaux et les informations système que vous pouvez utiliser pour diagnostiquer et résoudre des problèmes.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Host** dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Générer un bundle de support** dans le menu déroulant.

Une boîte de dialogue contenant un lien permettant de télécharger le bundle apparaît quand le bundle de support est créé.

- 2 (Facultatif) Cliquez sur **Surveiller** dans l'inventaire Client hôte VMware, cliquez sur **Tâches** et cliquez sur un bundle de journaux de la liste.

Vous pouvez afficher le lien vers le bundle de journaux sous le tableau.

Surveillance d'un hôte ESXi dans Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte avec Client hôte VMware, vous pouvez surveiller l'état de santé de l'hôte et afficher les graphiques de performances, les événements, les tâches, les journaux système et les notifications.

Afficher les graphiques dans Client hôte VMware

Lorsque vous êtes connecté à Client hôte VMware, vous pouvez afficher les informations sur l'utilisation des ressources de l'hôte ESXi que vous gérez sous la forme d'un graphique linéaire.

Pour réduire la consommation de la mémoire, Client hôte VMware contient uniquement les statistiques de la dernière heure.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Surveiller** dans Client hôte VMware et cliquez sur **Performance**.
- 2 (Facultatif) Pour afficher l'utilisation de l'hôte au cours de la dernière heure, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
 - Pour afficher le pourcentage de CPU que l'hôte a utilisé au cours de la dernière heure, sélectionnez **CPU**.
 - Pour afficher le pourcentage de mémoire que l'hôte a utilisé au cours de la dernière heure, sélectionnez **Mémoire**.
 - ◆ Pour afficher le composite mémoire et CPU que l'hôte a consommé au cours de la dernière heure, sélectionnez **Composite CPU + mémoire**.
 - ◆ Pour afficher le pourcentage de réseau que l'hôte a consommé pendant la dernière heure, sélectionnez **Réseau**.
 - ◆ Pour afficher l'utilisation de disque que l'hôte a consommé pendant la dernière heure, sélectionnez **Disque**.

Surveiller l'état de santé du matériel dans Client hôte VMware

Lorsque vous êtes connecté au Client hôte VMware, vous pouvez surveiller l'état de santé du matériel de l'hôte ESXi.

REMARQUE L'état de santé du matériel est uniquement disponible quand le matériel sous-jacent le prend en charge.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Surveiller** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Matériel**.
- 2 Sélectionnez le type d'informations à afficher.
- 3 (Facultatif) Utilisez les contrôles de filtre sous la liste pour filtrer la liste.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste.

Afficher les événements dans Client hôte VMware

Les événements sont des enregistrements des actions des utilisateurs ou des actions du système qui ont lieu sur un hôte ESXi. Lorsque vous êtes connecté à Client hôte VMware, vous pouvez afficher tous les événements associés à l'hôte que vous gérez.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Lecture seule**.

Procédure

- ◆ Cliquez sur **Surveiller** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Événements**.
 - a (Facultatif) Sélectionnez un événement pour afficher les détails.
 - b (Facultatif) Utilisez les contrôles de filtre sous la liste pour filtrer la liste.
 - c (Facultatif) Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste.

Afficher les tâches dans Client hôte VMware

Lorsque vous êtes connecté à Client hôte VMware, vous pouvez afficher les tâches qui sont associées à l'hôte ESXi. Vous pouvez afficher des informations sur l'initiateur des tâches, l'état des tâches, le résultat des tâches, la description des tâches, etc.

Procédure

- ◆ Cliquez sur **Surveiller** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Tâches**.
 - a (Facultatif) Sélectionnez une tâche pour afficher les détails.
 - b (Facultatif) Utilisez les contrôles de filtre sous la liste pour filtrer la liste.
 - c (Facultatif) Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste.

Afficher les journaux système dans Client hôte VMware

Lorsque vous êtes connecté à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez afficher les entrées des journaux pour obtenir des informations telles que l'auteur d'un événement, la date de création de l'événement et le type de l'événement.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Surveiller** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Journaux**.
La liste des journaux apparaît.
- 2 (Facultatif) Cliquez sur un journal pour afficher ses détails.
- 3 (Facultatif) Cliquez avec le bouton droit sur un journal et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Ouvrir une nouvelle fenêtre**
 - **Générer un bundle de support**

Afficher les notifications dans Client hôte VMware

Lorsque vous êtes connecté à Client hôte VMware, vous pouvez afficher les notifications et les recommandations de l'hôte sur les tâches associées que vous devriez effectuer.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Surveiller** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Notifications**.
- 2 Sélectionnez une notification dans la liste pour afficher l'action recommandée.
Un message avec une action recommandée et une description apparaît dans la liste des notifications.

Mode de verrouillage

Pour augmenter le niveau de sécurité des hôtes ESXi, vous pouvez les placer en mode de verrouillage. En mode de verrouillage, les opérations doivent être exécutées via vCenter Server par défaut.

Mode de verrouillage normal et mode de verrouillage strict

Avec vSphere 6.0, vous pouvez sélectionner le mode de verrouillage normal ou le mode de verrouillage strict.

Mode de verrouillage normal

En mode de verrouillage normal, le service DCUI reste actif. En cas de perte de connexion avec le système vCenter Server, si l'accès via vSphere Web Client n'est pas disponible, les comptes disposant de privilèges peuvent se connecter à l'interface utilisateur de la console directe de l'hôte ESXi et quitter le mode de verrouillage. Seuls les comptes suivants peuvent accéder à l'interface utilisateur de la console directe :

- Comptes répertoriés dans la liste des utilisateurs exceptionnels pour le mode de verrouillage qui disposent des privilèges d'administration sur l'hôte. La liste des utilisateurs exceptionnels est destinée aux comptes de service qui exécutent des tâches spécifiques. L'ajout d'administrateurs ESXi à cette liste serait contraire à l'objectif du mode de verrouillage.
- Les utilisateurs définis dans l'option avancée DCUI.Access de l'hôte. Cette option sert d'accès de secours à l'interface utilisateur de la console directe en cas de perte de connexion avec vCenter Server. Ces utilisateurs n'ont pas besoin de disposer de privilèges d'administration sur l'hôte.

Mode de verrouillage strict

En mode de verrouillage strict (nouveau dans vSphere 6.0), le service DCUI est interrompu. En cas de perte de la connexion avec vCenter Server, si vSphere Web Client n'est plus disponible, l'hôte ESXi n'est plus disponible non plus, à moins que les services ESXi Shell et SSH soient activés et que des utilisateurs exceptionnels soient définis. Si vous ne pouvez pas rétablir la connexion avec le système vCenter Server, vous devez réinstaller l'hôte.

Mode de verrouillage et services ESXi Shell et SSH

Le mode de verrouillage strict interrompt le service DCUI. Toutefois, les services ESXi Shell et SSH sont indépendants du mode de verrouillage. Pour que le mode de verrouillage constitue une mesure de sécurité efficace, assurez-vous que les services ESXi Shell et SSH sont également désactivés. Ces services sont désactivés par défaut.

Lorsqu'un hôte est en mode de verrouillage, les utilisateurs répertoriés dans la liste des utilisateurs exceptionnels peuvent accéder à l'hôte à partir de ESXi Shell et via SSH s'ils disposent du rôle Administrateur sur l'hôte. Cet accès reste possible en mode de verrouillage strict. Pour une sécurité maximale, laissez les services ESXi Shell et SSH désactivés.

REMARQUE La liste des utilisateurs exceptionnels est destinée aux comptes de service qui exécutent des tâches spécifiques, telles que les sauvegardes d'hôtes, pas aux administrateurs. L'ajout d'utilisateurs administrateurs à la liste des utilisateurs exceptionnels annule le mode de verrouillage.

Mettre un hôte ESXi en mode de verrouillage normal avec Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour passer en mode de verrouillage normal.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware, sélectionnez **Mode de verrouillage** dans le menu déroulant et sélectionnez **Passer en mode de verrouillage normal**.
Un message d'avertissement apparaît.
- 2 Cliquez sur **Passer en mode de verrouillage normal**.

Mettre un hôte ESXi en mode de verrouillage strict avec Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour passer en mode de verrouillage strict.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware, sélectionnez **Mode de verrouillage** dans le menu déroulant et sélectionnez **Passer en mode de verrouillage strict**.
Le message d'avertissement apparaît.
- 2 Cliquez sur **Passer en mode de verrouillage strict**.

Quitter le mode de verrouillage avec Client hôte VMware

Si vous êtes entré en mode de verrouillage normal ou strict sur un hôte ESXi, vous pouvez quitter ce mode en utilisant Client hôte VMware.

Procédure

- ◆ Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware, sélectionnez **Mode de verrouillage** dans le menu déroulant et sélectionnez **Quitter le mode de verrouillage**.

Spécifier les utilisateurs exceptionnels du mode de verrouillage dans Client hôte VMware

En démarrant avec vSphere 6.0, vous pouvez ajouter des utilisateurs à la liste des utilisateurs exceptionnels en utilisant Client hôte VMware. Ces utilisateurs ne perdent pas leurs autorisations lorsque l'hôte entre en mode de verrouillage. Vous pouvez ajouter des comptes de services tels qu'un agent de sauvegarde à la liste des utilisateurs exceptionnels.

Les utilisateurs exceptionnels sont des utilisateurs locaux d'un hôte ou des utilisateurs Active Directory disposant de privilèges définis localement pour l'hôte ESXi. Ils ne sont ni membres d'un groupe Active Directory ni utilisateurs de vCenter Server. Ces utilisateurs sont autorisés à effectuer des opérations sur l'hôte en fonction de leurs privilèges. Par exemple, cela signifie que l'utilisateur en lecture seule ne peut pas désactiver le mode de verrouillage sur un hôte.

REMARQUE La liste des utilisateurs exceptionnels est utile pour les comptes de service qui exécutent des tâches spécifiques, telles que les sauvegardes d'hôtes, pas pour les administrateurs. L'ajout d'utilisateurs administrateurs à la liste des utilisateurs exceptionnels annule le mode de verrouillage.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Sécurité et utilisateurs**.
- 2 Cliquez sur **Mode de verrouillage**.

- 3 Cliquez sur **Ajouter une exception utilisateur**, entrez le nom de l'utilisateur et cliquez sur **Ajouter une exception**.
- 4 (Facultatif) Sélectionnez un nom dans la liste des utilisateurs exceptionnels, cliquez sur **Supprimer l'exception utilisateur** et cliquez sur **Confirmer**.

Administration des ressources CPU avec Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous avez accès à un nombre limité de paramètres de gestion des ressources.

Afficher les informations sur les processeurs en utilisant Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez accéder aux informations sur la configuration actuelle des CPU de l'hôte ESXi auquel vous êtes connecté.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Développez **Matériel** et développez **CPU**.

Vous pouvez afficher les informations relatives au numéro et au type des processeurs physiques ainsi que le nombre de processeurs logiques.

Attribuer une machine virtuelle à un processeur spécifique dans Client hôte VMware

Avec l'affinité de CPU, vous pouvez attribuer une machine virtuelle à un processeur spécifique. De cette façon, vous ne pouvez attribuer une machine virtuelle qu'à un processeur disponible spécifique dans les systèmes multiprocesseurs.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 2 Sous **Matériel virtuel**, développez **CPU**.
- 3 Sous **Affinité de planification**, sélectionnez l'affinité de processeur physique pour la machine virtuelle. Utilisez un trait d'union pour indiquer les plages et une virgule pour séparer les valeurs. Par exemple, **0, 2, 4-7** fait référence aux processeurs 0, 2, 4, 5, 6 et 7.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer vos modifications.

Gestion des machines virtuelles avec Client hôte VMware

3

Les machines virtuelles peuvent être configurées comme des ordinateurs physiques et peuvent effectuer les mêmes tâches. Les machines virtuelles prennent également en charge des fonctionnalités spécifiques non assurées par les ordinateurs physiques.

Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour créer, enregistrer et gérer des machines virtuelles et pour effectuer des tâches administratives et de dépannage quotidiennes.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Créer une machine virtuelle dans Client hôte VMware », page 27](#)
- [« Déploiement d'une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA dans Client hôte VMware », page 32](#)
- [« Enregistrement d'une machine virtuelle existante dans Client hôte VMware », page 34](#)
- [« Utilisation des consoles dans Client hôte VMware », page 35](#)
- [« Gestion d'un système d'exploitation invité dans Client hôte VMware », page 37](#)
- [« Configuration d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware », page 41](#)
- [« Gestion des machines virtuelles dans Client hôte VMware », page 68](#)
- [« Surveillance d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware », page 78](#)

Créer une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Les machines virtuelles sont l'élément clé dans une infrastructure virtuelle. Vous pouvez créer des machines virtuelles à ajouter à l'inventaire d'hôte.

Lorsque vous créez une machine virtuelle, vous l'associez à une banque de données spécifique et vous sélectionnez un système d'exploitation et des options de matériel virtuel. Une fois la machine virtuelle sous tension, elle consomme des ressources dynamiquement à mesure que la charge de travail augmente, ou elle renvoie des ressources dynamiquement pendant que la charge de travail diminue.

Chaque machine virtuelle a les périphériques virtuels qui jouent le même rôle que le matériel physique. Une machine virtuelle obtient la CPU et mémoire, l'accès au stockage, et la connexion réseau du hôte qu'elle exécute en fonction.

1 [Démarrer la création d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware](#) page 28

Utilisez l'assistant Nouvelle machine virtuelle pour créer une machine virtuelle à placer dans l'inventaire de Client hôte VMware.

- 2 [Sélectionner une méthode d'ajout d'une nouvelle machine virtuelle sur l'hôte dans Client hôte VMware](#) page 29
Utilisez la page Sélectionner le type de création de l'assistant Nouvelle machine virtuelle pour créer une nouvelle machine virtuelle, déployez une machine virtuelle depuis un fichier OVF ou OVA ou enregistrez une machine virtuelle existante.
- 3 [Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité pour la machine virtuelle dans Client hôte VMware](#) page 29
Lorsque vous créez une nouvelle machine virtuelle, donnez-lui un nom unique afin de la différencier des machines déjà présentes sur l'hôte que vous gérez. Lorsque vous avez sélectionné un système d'exploitation invité, l'assistant fournit les paramètres par défaut appropriés pour son installation.
- 4 [Sélectionner le stockage de votre machine virtuelle dans Client hôte VMware](#) page 30
Sélectionnez la banque de données ou le cluster de banque de données dans lequel stocker les fichiers de configuration de la machine virtuelle ainsi que tous les disques virtuels. Vous pouvez sélectionner la banque de données qui possède les propriétés les mieux adaptées à votre machine virtuelle, en termes de taille, de vitesse et de disponibilité.
- 5 [Personnaliser les paramètres des machines virtuelles dans Client hôte VMware](#) page 30
Avant de déployer une nouvelle machine virtuelle, vous pouvez configurer le matériel de la machine virtuelle et les options de cette machine.
- 6 [Terminer la création d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware](#) page 31
La page Prêt à terminer vous permet de passer en revue les sélections de configuration que vous avez faites pour la machine virtuelle.

Démarrer la création d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Utilisez l'assistant Nouvelle machine virtuelle pour créer une machine virtuelle à placer dans l'inventaire de Client hôte VMware.

Les sélections que vous faites dans l'assistant Nouvelle machine virtuelle ne sont pas enregistrées jusqu'à ce que vous cliquiez sur **Terminer** sur la page Prêt à Terminer. Si vous fermez l'assistant sans terminer toutes les tâches, vous ne pouvez pas reprendre l'assistant où vous vous êtes arrêté. Vous devez commencer une nouvelle tâche de création.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez des privilèges **Machine virtuelle.Inventaire.Créer**.

En fonction des propriétés de la machine virtuelle que vous souhaitez créer, vous pouvez avoir besoin de privilèges supplémentaires.

- **Machine virtuelle.Configurer.Ajouter un disque existant** si vous incluez un périphérique de disque virtuel qui fait référence à un fichier de disque virtuel existant (pas RDM).
- **Machine virtuelle.Configurer.Ajouter un nouveau disque** si vous incluez un périphérique de disque virtuel qui crée un nouveau fichier de disque virtuel (pas RDM).
- **Machine virtuelle.Configurer.Périphérique brut** si vous incluez un mappage de périphérique brut (RDM) ou un périphérique de relais SCSI.
- **Machine virtuelle.Configurer.Périphérique USB hôte** si vous incluez un périphérique VirtualUSB sauvegardé par un périphérique USB hôte.
- **Machine virtuelle.Configurer.Configuration avancée** si vous définissez des valeurs dans `ConfigSpec.extraConfig`.
- **Machine virtuelle.Configurer.Remplacer placement** si vous définissez `swapPlacement`.

- **Machine virtuelle. Configurer. Suivi des modifications** si vous définissez un suivi de bloc modifié pour les disques des machines virtuelles.
- **Banque de données. Allouer de l'espace** requis sur toutes les banques de données où la machine virtuelle et ses disques virtuels sont créés.
- **Réseau. Attribuer** requis sur le réseau qui est attribué à la nouvelle machine virtuelle qui est créée.

Procédure

- ◆ Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Créer/Enregistrer VM**.

L'assistant Nouvelle machine virtuelle s'ouvre.

Sélectionner une méthode d'ajout d'une nouvelle machine virtuelle sur l'hôte dans Client hôte VMware

Utilisez la page Sélectionner le type de création de l'assistant Nouvelle machine virtuelle pour créer une nouvelle machine virtuelle, déployez une machine virtuelle depuis un fichier OVF ou OVA ou enregistrez une machine virtuelle existante.

Procédure

- ◆ Sélectionnez un type de création et cliquez sur **Suivant**.

Option	Description
Créer une machine virtuelle	Crée une machine virtuelle. Vous pouvez personnaliser les processeurs, la mémoire, les connexions réseau et le stockage. Vous devez installer un système d'exploitation invité après avoir créé la machine virtuelle.
Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA	Déploie une machine virtuelle à partir de fichiers OVF et VMDK. Le déploiement OVA est actuellement limité aux fichiers inférieurs à 1 Go en raison des limitations des navigateurs Web. Si vous souhaitez déployer un OVA supérieur à 1 Go, extrayez le fichier OVA au format tar et fournissez les fichiers OVF et VMDK séparément.
Enregistrer une machine virtuelle existante	Enregistre une machine virtuelle qui existe déjà sur une banque de données.

Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité pour la machine virtuelle dans Client hôte VMware

Lorsque vous créez une nouvelle machine virtuelle, donnez-lui un nom unique afin de la différencier des machines déjà présentes sur l'hôte que vous gérez. Lorsque vous avez sélectionné un système d'exploitation invité, l'assistant fournit les paramètres par défaut appropriés pour son installation.

La procédure suivante s'applique si vous souhaitez créer une nouvelle machine virtuelle

Procédure

- 1 Entrez un nom pour votre machine virtuelle.
- 2 Sélectionnez la compatibilité de la machine virtuelle dans le menu déroulant **Compatibilité**.
- 3 Sélectionnez la famille des systèmes d'exploitation invités à partir du menu déroulant **Famille de SE invités**.
- 4 Sélectionnez une version du système d'exploitation invité dans le menu déroulant **Version du SE invité**.
- 5 Cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner le stockage de votre machine virtuelle dans Client hôte VMware

Sélectionnez la banque de données ou le cluster de banque de données dans lequel stocker les fichiers de configuration de la machine virtuelle ainsi que tous les disques virtuels. Vous pouvez sélectionner la banque de données qui possède les propriétés les mieux adaptées à votre machine virtuelle, en termes de taille, de vitesse et de disponibilité.

Procédure

- 1 Dans la liste des banques de données accessibles, sur la page Sélectionner le stockage de l'assistant Nouvelle machine virtuelle, cliquez sur la banque de données de destination dans laquelle vous souhaitez stocker les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous les disques virtuels.
- 2 Cliquez sur **Suivant**.

Personnaliser les paramètres des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Avant de déployer une nouvelle machine virtuelle, vous pouvez configurer le matériel de la machine virtuelle et les options de cette machine.


Pour obtenir des informations sur les options des machines virtuelles et sur la configuration des disques virtuels, y compris des instructions pour ajouter différents types de périphériques, reportez-vous à *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Procédure

- 1 Configurez les paramètres matériels des machines virtuelles sur l'onglet **Matériel virtuel** de la page Personnaliser les paramètres dans l'assistant Nouvelle machine virtuelle.
- 2 (Facultatif) Pour ajouter un nouveau périphérique de matériel virtuel, sélectionnez le périphérique dans le menu déroulant **Ajouter un autre périphérique** sur la page Personnaliser les paramètres de l'assistant Nouvelle machine virtuelle.
- 3 (Facultatif) Développez le périphérique à afficher et configurez ses paramètres.

Option	Description
CPU	La CPU, ou processeur, est, dans un ordinateur, le composant qui exécute les instructions d'un logiciel et constitue l'élément principal effectuant les fonctions de l'ordinateur. Les CPU contiennent des cœurs. Le nombre de CPU virtuels disponibles pour une machine virtuelle dépend du nombre de CPU sous licence sur l'hôte et du nombre de CPU pris en charge par le système d'exploitation invité. Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de CPU virtuels multicœurs VMware, vous devez respecter les conditions de CLUF du système d'exploitation invité.
Mémoire	Vous pouvez ajouter, modifier ou configurer des ressources ou des options de mémoire de machine virtuelle pour améliorer les performances de machine virtuelle. Vous pouvez définir la plupart des paramètres de mémoire pendant la création de machine virtuelle ou après avoir installé le système d'exploitation client. Les paramètres des ressources de mémoire d'une machine virtuelle déterminent la quantité de mémoire de l'hôte allouée à la machine virtuelle. La taille de la mémoire du matériel virtuel détermine la quantité de mémoire disponible pour les applications qui s'exécutent dans la machine virtuelle.
disque dur	Vous pouvez ajouter des disques virtuels haute capacité aux machines virtuelles et ajouter de l'espace aux disques existants, même lorsque la machine virtuelle est en cours d'exécution. Vous pouvez définir la plupart des paramètres de disque virtuel pendant la création de machine virtuelle ou après avoir installé le système d'exploitation invité.

Option	Description
Contrôleur SCSI	Les contrôleurs virtuels apparaissent sur une machine virtuelle comme différents types de contrôleurs SCSI, y compris BusLogic Parallel, LSI Logic Parallel, LSI Logic SAS et VMware Paravirtual SCSI. Vous pouvez définir le type de partage de bus SCSI pour une machine virtuelle et indiquer si le bus SCSI est partagé. Selon le type de partage, les machines virtuelles peuvent accéder en même temps au même disque virtuel sur le même serveur ou sur n'importe quel serveur. Vous pouvez changer la configuration de contrôleur SCSI d'une machine virtuelle sur un hôte ESXi uniquement.
Contrôleur SATA	Si une machine virtuelle possède plusieurs disques durs ou périphériques CD/DVD-ROM, vous pouvez ajouter jusqu'à trois contrôleurs SATA supplémentaires auxquels affecter les périphériques. Lorsque vous répartissez les périphériques entre plusieurs contrôleurs, vous pouvez améliorer les performances et éviter la congestion du trafic de données. Vous pouvez également ajouter des contrôleurs supplémentaires si vous dépassez la limite de 30 périphériques pour un seul contrôleur. Vous pouvez démarrer des machines virtuelles à partir des contrôleurs SATA et les utiliser pour des disques durs virtuels de grande capacité.
Adaptateur réseau	Quand vous configurez une machine virtuelle, vous pouvez ajouter des adaptateurs réseau et spécifier le type d'adaptateur. Les types d'adaptateurs réseau qui sont disponibles dépendent des facteurs suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ La compatibilité de la machine virtuelle, qui dépend de l'hôte qui l'a créée ou récemment mise à niveau. ■ Si la compatibilité de la machine virtuelle a été mise à niveau avec la version la plus récente de l'hôte actuel. ■ Le système d'exploitation client.
Lecteur de CD/DVD	Vous pouvez configurer les périphériques DVD ou CD pour vous connecter aux périphériques de client, aux périphériques d'hôte ou aux fichiers ISO de la banque de données.

- 4 Pour supprimer un périphérique, cliquez sur le bouton de suppression  en regard du périphérique.
Cette option apparaît uniquement pour le matériel virtuel que vous pouvez supprimer en toute sécurité.
- 5 Configurez les options des machines virtuelles sur l'onglet **Options VM** de la page Personnaliser les paramètres dans l'assistant Nouvelle machine virtuelle.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.

Terminer la création d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

La page Prêt à terminer vous permet de passer en revue les sélections de configuration que vous avez faites pour la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Sur la page Prêt à terminer de l'assistant Nouvelle machine virtuelle, passez en revue les paramètres de configuration pour la machine virtuelle.
- 2 (Facultatif) Cliquez sur **Retour** pour revenir en arrière et pour passer en revue les paramètres de l'assistant.
- 3 (Facultatif) Cliquez sur **Annuler** pour ignorer la tâche de création et fermer l'assistant.
- 4 Cliquez sur **Terminer** pour terminer la tâche de création et fermer l'assistant.

La machine virtuelle apparaît dans l'inventaire Client hôte VMware sous **Machines virtuelles**.

Suivant

Avant de pouvoir utiliser la nouvelle machine virtuelle, vous devez partitionner et formater le lecteur virtuel, installer un système d'exploitation client et installer VMware Tools. Généralement, le programme d'installation du système d'exploitation partitionne et formate le lecteur virtuel.

Vous pouvez mapper le CDR/DVD de la machine virtuelle sur un fichier ISO et démarrer la machine virtuelle. Cette action déclenche l'installation du système d'exploitation.

Déploiement d'une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA dans Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez déployer des machines virtuelles depuis des fichiers OVF et VMDK et depuis des fichiers OVA.

- 1 [Limites relatives aux fichiers OVF et OVA pour Client hôte VMware](#) page 32
Vous pouvez créer une machine virtuelle dans Client hôte VMware en utilisant des fichiers OVF et VMDK ou des fichiers OVA. Cependant, plusieurs limitations s'appliquent à cette méthode de déploiement.
- 2 [Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA dans Client hôte VMware](#) page 33
Utilisez l'assistant Nouvelle machine virtuelle pour déployer des machines virtuelles à partir de fichiers OVF et VMDK ou de fichiers OVA.
- 3 [Sélectionner les fichiers OVF et VMDK ou OVA à déployer dans Client hôte VMware](#) page 33
Sélectionnez les fichiers OVF et VMDK ou OVA pour la machine virtuelle à déployer.
- 4 [Sélectionner le stockage dans Client hôte VMware](#) page 33
Sélectionnez la banque de données dans laquelle stocker les fichiers de configuration de la machine virtuelle ainsi que tous les disques virtuels. Chaque banque de données peut avoir une taille, une vitesse, une disponibilité et d'autres propriétés qui lui sont propres.
- 5 [Terminer le déploiement d'une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA dans Client hôte VMware](#) page 34
Sur la page Prêt à terminer, passez en revue les sélections de configuration que vous avez faites pour la machine virtuelle.

Limites relatives aux fichiers OVF et OVA pour Client hôte VMware

Vous pouvez créer une machine virtuelle dans Client hôte VMware en utilisant des fichiers OVF et VMDK ou des fichiers OVA. Cependant, plusieurs limitations s'appliquent à cette méthode de déploiement.

Limitations relatives aux fichiers OVA

Vous pouvez télécharger les fichiers OVA en utilisant un navigateur web ou un client. Les besoins en mémoire sont importants et peuvent provoquer l'arrêt du navigateur ou l'instabilité du système. La taille du fichier OVA qui peut être téléchargé dépend de la taille de la mémoire disponible sur votre système. Les tests VMware indiquent que Google Chrome peut télécharger des fichiers OVA d'environ 1 Go. Mozilla Firefox peut extraire des fichiers OVA de plus grande taille mais risque de ne plus répondre.

Pour déployer un fichier OVA de grande taille, VMware recommande d'extraire d'abord le fichier OVA sur votre système en exécutant la commande `tar -xvf <file.ovf>`. Vous pouvez ensuite fournir à l'assistant de déploiement les fichiers OVF et VMDK respectivement.

Limitations relatives aux fichiers OVF

La taille des fichiers OVF qu'un navigateur peut télécharger est également limitée. Les différents navigateurs Web ont des limites de taille de fichier différentes. Les versions récentes d'Internet Explorer peuvent télécharger des fichiers OVF allant jusqu'à 4 Go. Mozilla Firefox a également une limite de 4 Go. Google Chrome peut traiter des fichiers plus importants et il n'existe pas de limite documentée.

Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA dans Client hôte VMware

Utilisez l'assistant Nouvelle machine virtuelle pour déployer des machines virtuelles à partir de fichiers OVF et VMDK ou de fichiers OVA.

Le déploiement OVA est limité aux fichiers inférieurs à 1 Go en raison des limitations des navigateurs Web. Si vous souhaitez déployer un fichier OVA supérieur à 1 Go, extrayez le fichier OVA au format tar et fournissez les fichiers OVF et VMDK séparément.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Créer/Enregistrer VM**.
L'assistant Nouvelle machine virtuelle s'ouvre.
- 2 Sur la page Sélectionner le type de création de l'assistant, sélectionnez **Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA** et cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner les fichiers OVF et VMDK ou OVA à déployer dans Client hôte VMware

Sélectionnez les fichiers OVF et VMDK ou OVA pour la machine virtuelle à déployer.

Procédure

- 1 Entrez un nom pour votre machine virtuelle.
Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.
- 2 Cliquez sur le volet bleu pour sélectionner un fichier OVF et VMDK ou un fichier OVA à déployer.
Le stockage de votre système local s'ouvre.
- 3 Sélectionnez le fichier à partir duquel vous souhaitez déployer votre machine virtuelle et cliquez sur **Ouvrir**.
Le fichier sélectionné apparaît dans le volet bleu.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner le stockage dans Client hôte VMware

Sélectionnez la banque de données dans laquelle stocker les fichiers de configuration de la machine virtuelle ainsi que tous les disques virtuels. Chaque banque de données peut avoir une taille, une vitesse, une disponibilité et d'autres propriétés qui lui sont propres.

Procédure

- 1 Cliquez sur une banque de données de la liste des banques de données accessibles sur la page Sélectionner le stockage de l'assistant Nouvelle machine virtuelle.
- 2 Cliquez sur **Suivant**.

Terminer le déploiement d'une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA dans Client hôte VMware

Sur la page Prêt à terminer, passez en revue les sélections de configuration que vous avez faites pour la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Sur la page Prêt à terminer de l'assistant Nouvelle machine virtuelle, passez en revue les paramètres de configuration pour la machine virtuelle.
- 2 (Facultatif) Cliquez sur **Retour** pour revenir en arrière et pour passer en revue les paramètres de l'assistant.
- 3 (Facultatif) Cliquez sur **Annuler** pour ignorer la tâche de création et fermer l'assistant.
- 4 Cliquez sur **Terminer** pour terminer la tâche de création et fermer l'assistant.

La machine virtuelle apparaît dans l'inventaire Client hôte VMware sous **Machines virtuelles**.

Enregistrement d'une machine virtuelle existante dans Client hôte VMware

Avec Client hôte VMware, vous pouvez enregistrer une machine virtuelle unique ou plusieurs machines virtuelles se trouvant déjà dans une banque de données sur l'hôte que vous gérez.

- 1 [Enregistrer une machine virtuelle existante dans Client hôte VMware](#) page 34
Si vous supprimez une machine virtuelle de l'inventaire de l'hôte que vous gérez mais pas de la banque de données de l'hôte, vous pouvez replacer la machine virtuelle dans l'inventaire de l'hôte en l'enregistrant avec Client hôte VMware.
- 2 [Sélectionner une machine virtuelle à enregistrer dans Client hôte VMware](#) page 35
Si vous supprimez une machine virtuelle d'une banque de données, mais sans la supprimer de l'hôte que vous gérez, vous pouvez l'enregistrer dans la banque de données.
- 3 [Terminer l'enregistrement d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware](#) page 35
Vérifiez vos sélections pour l'enregistrement des machines virtuelles et terminez l'enregistrement.

Enregistrer une machine virtuelle existante dans Client hôte VMware

Si vous supprimez une machine virtuelle de l'inventaire de l'hôte que vous gérez mais pas de la banque de données de l'hôte, vous pouvez replacer la machine virtuelle dans l'inventaire de l'hôte en l'enregistrant avec Client hôte VMware.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Créer/Enregistrer VM**.
L'assistant Nouvelle machine virtuelle s'ouvre.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer une machine virtuelle existante** et cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner une machine virtuelle à enregistrer dans Client hôte VMware

Si vous supprimez une machine virtuelle d'une banque de données, mais sans la supprimer de l'hôte que vous gérez, vous pouvez l'enregistrer dans la banque de données.

Procédure

- 1 Dans la boîte de dialogue Navigateur de banque de données, accédez au fichier de configuration de machine virtuelle, *filename.vmx*, et sélectionnez-le, puis cliquez sur **Sélectionner**.
- 2 (Facultatif) Sur la page Sélectionner des VM à enregistrer, sélectionnez une autre machine virtuelle à enregistrer si vous souhaitez enregistrer plusieurs machines virtuelles simultanément.
- 3 Cliquez sur **Suivant**.

Terminer l'enregistrement d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vérifiez vos sélections pour l'enregistrement des machines virtuelles et terminez l'enregistrement.

Procédure

- ◆ Vérifiez vos sélections sur la page Prêt à terminer de l'assistant Nouvelle machine virtuelle et cliquez sur **Terminer** pour enregistrer votre machine virtuelle.

Utilisation des consoles dans Client hôte VMware

Vous pouvez accéder à une machine virtuelle via une console de navigateur ou via VMware Remote Console (VMRC) dans Client hôte VMware et effectuer différentes tâches sur la machine virtuelle.

Utilisation de la console du navigateur

REMARQUE La console du navigateur n'est pas prise en charge pour les versions antérieures à 6.0 de ESXi. Vous devez utiliser VMRC afin d'accéder à la console du navigateur.

Vous pouvez utiliser une console de navigateur pour accéder au système d'exploitation invité sans installer de logiciel supplémentaire. Pour des fonctionnalités de console supplémentaires, comme associer du matériel local, installez VMware Remote Console.

REMARQUE Pour le moment, les consoles de navigateur prennent uniquement en charge les dispositions de clavier américaine, japonaise et allemande. Sélectionnez la disposition de clavier désirée avant d'ouvrir la console.

Utilisation de VMware Remote Console

Pour un ensemble complet de fonctionnalités de console, vous pouvez télécharger et installer VMRC. Vous pouvez effectuer de nombreuses tâches sur la machine virtuelle, comme le redémarrage et la mise hors tension du système d'exploitation invité, la reprise et l'interruption de la machine virtuelle, la configuration des mises à jour de VMware Tools, la configuration et la gestion de la machine virtuelle et des différents périphériques, etc. VMware Workstation™, VMware Fusion™ ou VMware Player™ fonctionnent en tant que clients VMRC afin que vous n'ayez pas à télécharger et à installer VMRC si l'un des trois est installé sur votre système.

Ouvrir une console de machine virtuelle dans Client hôte VMware

Avec Client hôte VMware, vous pouvez accéder au bureau d'une machine virtuelle en lançant une console sur la machine virtuelle. Depuis la console, vous pouvez exécuter des tâches dans la machine virtuelle, telles que configurer les paramètres du système d'exploitation, exécuter des applications, contrôler les performances, etc.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Sélectionnez une machine virtuelle sous tension dans la liste.
- 3 Cliquez sur **Console** et sélectionnez une option à partir du menu déroulant.
 - Sélectionnez **Ouvrir la console du navigateur** pour afficher la console de machine virtuelle dans une fenêtre contextuelle.
 - Sélectionnez **Ouvrir la console dans une nouvelle fenêtre** pour afficher la console de machine virtuelle dans une fenêtre séparée.

À propos de VMware Remote Console

VMware Remote Console, également appelé VMRC, fournit un accès aux machines virtuelles sur les hôtes distants et effectue des opérations de console et de périphériques comme la configuration des paramètres des systèmes d'exploitation et la surveillance de la console de machine virtuelle pour *VMware vSphere*. VMware Remote Console peut également modifier les paramètres des machines virtuelles comme la RAM, les cœurs de CPU et les disques.

Pour connaître l'ensemble des fonctionnalités relatives aux consoles, téléchargez VMware Remote Console.

Installer l'application VMware Remote Console dans Client hôte VMware

VMware Remote Console (VMRC) est une application de console autonome pour Windows qui permet de connecter des périphériques clients et de lancer des consoles de machines virtuelles sur des hôtes distants.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
La liste des machines virtuelles disponibles sur l'hôte s'affiche.
- 2 Sélectionnez une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Cliquez sur **Actions**, sélectionnez **Console** dans le menu déroulant et cliquez sur **Télécharger VMRC**.

Lancer la console distante pour une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez accéder aux machines virtuelles dans Client hôte VMware avec VMware Remote Console. Vous pouvez lancer une ou plusieurs consoles pour accéder à plusieurs machines virtuelles distantes à la fois.

Prérequis

Vérifiez que VMware Remote Console est installé sur votre système local.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machine virtuelle** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.

- 2 Cliquez sur **Console** et sélectionnez **Lancer une console distante** dans le menu déroulant.
VMware Remote Console s'ouvre en tant qu'application autonome pour la machine virtuelle sélectionnée.

Gestion d'un système d'exploitation invité dans Client hôte VMware

Avec Client hôte VMware, vous pouvez gérer le système d'exploitation invité de la machine virtuelle. Vous pouvez installer et mettre à jour VMware Tools et vous pouvez également arrêter, redémarrer et modifier le système d'exploitation invité configuré.

Arrêter et redémarrer un système d'exploitation invité en utilisant Client hôte VMware

Installez VMware Tools sur une machine virtuelle pour pouvoir arrêter et redémarrer le système d'exploitation invité sur cette machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.

La machine virtuelle apparaît dans l'inventaire Client hôte VMware.

- 2 Pour arrêter une machine virtuelle, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware, sélectionnez **SE invité** dans le menu contextuel et sélectionnez **Arrêter**.
- 3 Pour redémarrer une machine virtuelle, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware, sélectionnez **SE invité** dans le menu déroulant et sélectionnez **Redémarrer**.

Changer le système d'exploitation invité dans Client hôte VMware

Lorsque vous changez le type de système d'exploitation invité dans les paramètres des machines virtuelles, vous changez le paramètre du système d'exploitation invité dans le fichier de configuration de la machine virtuelle. Pour changer le système d'exploitation invité, vous devez installer le nouveau système d'exploitation dans la machine virtuelle.

Quand vous définissez le type de système d'exploitation invité d'une nouvelle machine virtuelle, vCenter Server applique les valeurs de configuration par défaut selon le type du système d'exploitation invité. La modification du paramètre du type du système d'exploitation invité affecte les pages et recommandations disponibles des paramètres des machines virtuelles.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Dans l'inventaire Client hôte VMware, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et choisissez **Modifier les paramètres**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Options VM** et développez **Options générales**.
- 3 Sélectionnez un type et une version de système d'exploitation invité.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer vos modifications.

Les paramètres de configuration de la machine virtuelle pour le système d'exploitation invité sont changés. Vous pouvez désormais installer le système d'exploitation invité.

Présentation de VMware Tools

VMware Tools est une suite d'utilitaires que vous installez dans le système d'exploitation d'une machine virtuelle.

VMware Tools améliore les performances d'une machine virtuelle et permet d'utiliser un grand nombre de ses fonctions d'utilisation simples dans les produits VMware. Les fonctions ci-dessous ne sont que quelques exemples des fonctions disponibles uniquement si VMware Tools est installé :

- Performances graphiques beaucoup plus rapides et Windows Aero sur des systèmes d'exploitation prenant en charge Aero
- La fonction Unity, qui permet d'afficher une application dans une machine virtuelle sur le poste de travail hôte comme toute autre fenêtre d'application
- Dossiers partagés entre les systèmes de fichiers hôte et client
- Copier-coller du texte, des graphiques et des fichiers entre la machine virtuelle et le poste de travail hôte ou client
- Amélioration des performances de la souris
- Synchronisation de l'horloge dans la machine virtuelle avec celle sur le poste de travail hôte ou client
- Scripts qui permettent d'automatiser les opérations du système d'exploitation client
- Exécute des scripts de suspension avant le gel et après la libération
- Permet de capture des snapshots suspendus des systèmes d'exploitation clients
- Collecte et envoie périodiquement des informations sur l'utilisation du réseau, du disque et de la mémoire des systèmes d'exploitation clients à des hôtes ESXi.
- Envoie des informations de pulsation à chaque machine virtuelle toutes les secondes et collecte des informations de pulsation client auprès des systèmes d'exploitation clients. VMware HA utilise les informations de pulsation pour déterminer la disponibilité des machines virtuelles.
- Transporte l'environnement OVF vers les systèmes d'exploitation clients qui utilisent la variable d'environnement de SE client `guestinfo.ovfEnv` qui contient le document XML.
- Active la personnalisation de client pour les machines virtuelles.

Bien qu'il soit possible d'exécuter le système d'exploitation client sans VMware Tools, de nombreuses fonctions de VMware ne sont pas disponibles tant que VMware Tools n'est pas installé. Par exemple, si VMware Tools n'est pas installé sur votre machine virtuelle, vous ne pouvez pas obtenir des informations de pulsation de la part des systèmes d'exploitation clients ou vous ne pouvez pas utiliser les options d'arrêt ou de redémarrage de la barre d'outils. Vous ne pouvez utiliser que les options d'alimentation et vous devez arrêter vos systèmes d'exploitation clients à partir de la console de machine virtuelle. Vous ne pouvez pas utiliser VMware Tools pour connecter et déconnecter des périphériques virtuels et pour réduire des disques virtuels.

La procédure d'installation varie en fonction du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur l'installation ou la mise à niveau de VMware Tools sur vos systèmes d'exploitation clients, reportez-vous au chapitre *Mise à niveau des machines virtuelles*. Pour obtenir des instructions sur l'installation de VMware Tools, consultez l'article de la base de connaissances de VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/1014294>.

VMware recommande vivement de toujours exécuter la dernière version de VMware Tools. Vous pouvez configurer votre machine virtuelle pour qu'elle recherche et applique automatiquement les mises à niveau de VMware Tools à chaque fois que vous la mettez sous tension. Pour en savoir plus sur l'activation de la mise à niveau automatique de VMware Tools sur vos machines virtuelles, reportez-vous à la rubrique *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Installation de VMware Tools

Bien qu'il soit possible d'utiliser des systèmes d'exploitation invités sans VMware Tools, beaucoup de fonctionnalités VMware ne sont pas disponibles tant que vous n'installez pas VMware Tools. VMware Tools améliore les performances du système d'exploitation invité de vos machines virtuelles.

L'installation de VMware Tools fait partie du processus de création de nouvelles machines virtuelles. Il est important de mettre à niveau VMware Tools dès que les mises à jour sont disponibles. Pour plus d'informations sur la création de machines virtuelles, reportez-vous au *Guide d'administration d'une machine virtuelle*

Les programmes d'installation de VMware Tools sont des fichiers images ISO. Un fichier image ISO correspond à un CD-ROM physique pour le système d'exploitation client. Chaque type de système d'exploitation client, notamment Windows, Linux, Solaris, FreeBSD et NetWare, dispose d'un fichier image ISO. Lorsque vous installez ou mettez à niveau VMware Tools, le premier lecteur de CD-ROM virtuel de la machine virtuelle se connecte temporairement au fichier ISO VMware Tools du système d'exploitation client.

Pour plus d'informations sur l'installation ou la mise à niveau de VMware Tools sur des machines virtuelles Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, NetWare ou FreeBSD, reportez-vous au *Guide d'administration d'une machine virtuelle*.

Installer VMware Tools à partir d' Client hôte VMware

VMware Tools est une suite d'utilitaires que vous installez dans le système d'exploitation d'une machine virtuelle. VMware Tools améliore les performances et la gestion de la machine virtuelle.

Vous pouvez installer VMware Tools sur une ou plusieurs machines virtuelles à l'aide de Client hôte VMware.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Sélectionnez une machine virtuelle dans la liste.

La machine virtuelle doit être sous tension pour installer VMware Tools.

- 3 Cliquez sur **Actions**, sélectionnez **SE invité** dans le menu déroulant, puis sélectionnez **Installer VMware Tools**.

Mise à niveau de VMware Tools

Vous pouvez mettre à jour VMware Tools manuellement ou vous pouvez configurer les machines virtuelles pour vérifier et installer des versions plus récentes de VMware Tools.

Le système d'exploitation client vérifie la version de VMware Tools à chaque activation de machine virtuelle. La barre d'état de votre machine virtuelle affiche un message lorsqu'une nouvelle version est disponible.

Sur les machines virtuelles Windows, vous pouvez définir VMware Tools afin qu'il vous notifie de la publication de mises à niveau. Lorsque cette option est activée, une icône d'avertissement jaune s'affiche sur l'icône de VMware Tools dans la barre des tâches Windows pour signaler qu'une mise à niveau est disponible.

Pour installer une mise à niveau de VMware Tools, vous pouvez suivre la même procédure que celle que vous avez exécutée pour installer VMware Tools la première fois. La mise à niveau de VMware Tools signifie qu'une nouvelle version est installée.

Pour les systèmes d'exploitation clients Windows et Linux, vous pouvez configurer la machine virtuelle pour qu'elle mette automatiquement VMware Tools à niveau. Même si la vérification de version est effectuée lorsque vous mettez la machine virtuelle sous tension, sur les systèmes d'exploitation clients Windows, la mise à niveau automatique s'effectue lorsque vous mettez hors tension ou redémarrez la machine virtuelle. La barre d'état affiche le message *Installation de VMware Tools en cours...* lorsqu'une mise à niveau est en cours d'installation.

IMPORTANT Après la mise à niveau de VMware Tools sur les systèmes d'exploitation clients Linux, de nouveaux modules réseau sont disponibles mais ne sont pas utilisés tant que vous n'avez pas redémarré le système d'exploitation client ou arrêté la mise en réseau, déchargé et rechargé les modules noyau de mise en réseau VMware et redémarré la mise en réseau. Ce comportement signifie que même si VMware Tools est configuré pour se mettre à niveau automatiquement, vous devez redémarrer ou recharger les modules réseau pour que les nouvelles fonctions soient disponibles.

Cette stratégie évite les interruptions de réseau et vous permet d'installer VMware Tools sur SSH.

La mise à niveau de VMware Tools sur des systèmes d'exploitation clients Windows installe automatiquement les pilotes graphiques WDDM. Le pilote graphique WDDM rend le mode veille disponible dans les paramètres d'alimentation du SE client pour régler les options de veille. Par exemple, vous pouvez utiliser le paramètre de mode veille **Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur** pour configurer votre SE client afin qu'il passe en mode veille automatiquement après un certain temps ou pour empêcher votre SE client de passer automatiquement en mode veille après avoir été inactif pendant un certain temps.

Pour les machines virtuelles vSphere, vous pouvez utiliser l'un des processus suivants pour mettre à niveau plusieurs machines virtuelles en même temps.

- Connectez-vous à vCenter Server, sélectionnez un hôte ou un cluster et, dans l'onglet **Machines virtuelles**, spécifiez les machines virtuelles sur lesquelles vous voulez effectuer une mise à niveau de VMware Tools.
- Utilisez le Gestionnaire de mises à jour pour effectuer une mise à niveau orchestrée de machines virtuelles au niveau dossier ou centre de données.

Certaines fonctions d'une version donnée d'un produit VMware peuvent dépendre de l'installation ou de la mise à niveau de la version de VMware Tools comprise dans cette version. La mise à niveau de la dernière version de VMware Tools n'est pas toujours nécessaire. Les versions plus récentes de VMware Tools sont compatibles avec plusieurs versions d'hôtes. Afin d'éviter les mises à niveau superflues, évaluez si les fonctions et capacités ajoutées sont nécessaires à votre environnement.

Tableau 3-1. Options de compatibilité des machines virtuelles

Compatibilité	Description
ESXi 6.0 et version ultérieure	Cette machine virtuelle (version matérielle 11) est compatible avec ESXi 6.0 et version ultérieure.
ESXi 5.5 et version ultérieure	Cette machine virtuelle (version matérielle 10) est compatible avec ESXi 5.5 et version ultérieure.
ESXi 5.1 et version ultérieure	Cette machine virtuelle (version matérielle 9) est compatible avec ESXi 5.1 et version ultérieure.
ESXi 5.0 et version ultérieure	Cette machine virtuelle (version matérielle 8) est compatible avec ESXi 5.0 et 5.1.
ESX/ESXi 4.x et version ultérieure	Cette machine virtuelle (version matérielle 7) est compatible avec ESX/ESXi 4.x, ESXi 5.0 et ESXi 5.1.
ESX/ESXi 3.5 et version ultérieure	Cette machine virtuelle (version matérielle 4) est compatible avec ESX/ESXi 3.5, ESX/ESXi 4.x et ESXi 5.1. Elle est également compatible avec VMware Server 1.0 et version ultérieure. Vous ne pouvez pas créer une machine virtuelle avec la compatibilité ESX/ESXi 3.5 sur ESXi 5.0.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre produit VMware spécifique.

Mise à niveau de VMware Tools dans Client hôte VMware

Vous pouvez mettre à niveau VMware Tools sur une machine virtuelle en utilisant Client hôte VMware

Prérequis

Mettez la machine virtuelle sous tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Sélectionnez une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Cliquez sur **Actions**, sélectionnez **SE invité** dans le menu déroulant, et sélectionnez **Mettre à niveau VMware Tools**.

Configuration d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez ajouter ou configurer la plupart des propriétés de machine virtuelle pendant le procédé de création de machine virtuelle ou après que vous avez créé la machine virtuelle et installé le système d'exploitation invité.

Vous pouvez configurer trois types de propriétés de machine virtuelle.

Matériel	Affichez la configuration matérielle existante et ajoutez ou supprimez du matériel.
Options	Consultez et configurez un certain nombre de propriétés de machine virtuelle, telles que l'interaction de gestion de l'alimentation entre le système d'exploitation invité et la machine virtuelle, et les paramètres de VMware Tools.
Ressources	Configurez les CPU, les sources en hyperthreading de CPU, la mémoire et les disques.

Vérifier la version matérielle d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez vérifier la version matérielle d'une machine virtuelle en examinant la page de résumé de la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.

La version matérielle apparaît sous le nom de la machine virtuelle.

Modifier le nom d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez modifier le nom d'une machine virtuelle une fois le processus de création terminé. Le fait de changer le nom ne modifie pas le nom des fichiers de machine virtuelle ni le nom du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Cliquez sur **Options VM**.
- 4 Dans la zone de texte **Nom de la VM**, entrez le nom de la machine virtuelle.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Afficher l'emplacement du fichier de configuration des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Vous pouvez afficher l'emplacement des fichiers de configuration et des fichiers de travail d'une machine virtuelle en utilisant Client hôte VMware.

Cette information est utile quand vous configurez des systèmes de sauvegarde.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.


Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle et cliquez sur **Modifier les paramètres**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Options VM** et développez **Options générales**.
- 4 Enregistrez l'emplacement des fichiers de configuration et des fichiers de travail.
- 5 Cliquez sur **Annuler** pour quitter l'écran.

Configurer les états d'alimentation de la machine virtuelle dans Client hôte VMware

Il est utile de changer les états d'alimentation de la machine virtuelle lorsque vous assurez la maintenance de l'hôte. Vous pouvez utiliser les paramètres système par défaut pour les contrôles d'alimentation de la machine virtuelle ou configurer les contrôles pour interagir avec le système d'exploitation invité. Par exemple, vous pouvez configurer le contrôle **Mettre hors tension** pour mettre la machine virtuelle hors tension ou arrêter le système d'exploitation invité.


Vous pouvez modifier de nombreuses configurations de machine virtuelle pendant que la machine virtuelle est en cours d'exécution, mais il peut être nécessaire de changer l'état d'alimentation de la machine virtuelle pour certaines configurations.

Vous ne pouvez pas configurer une action **Mettre sous tension** (). Cette action met sous tension une machine virtuelle qui est arrêtée ou démarre une machine virtuelle et exécute un script si elle est suspendue et que VMware Tools est installé et disponible. Si VMware Tools n'est pas installé, elle démarre la machine virtuelle interrompue et n'exécute pas de script.

Prérequis

- Vérifiez que vous avez des privilèges pour exécuter l'opération de mise sous tension prévue sur la machine virtuelle.
- Pour définir des fonctionnalités d'alimentation facultatives, installez VMware Tools sur la machine virtuelle.
- Mettez la machine virtuelle hors tension avant de modifier les options des outils VMware Tools.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu déroulant.
- 3 Dans l'onglet **Options VM**, développez **VMware Tools**.
- 4 Sélectionnez une option pour le contrôle **Mettre hors tension** () de la machine virtuelle dans le menu déroulant.

Option	Description
Mettre hors tension	Arrête immédiatement la machine virtuelle. Une action Mettre hors tension arrête le système d'exploitation invité ou met la machine virtuelle hors tension. Un message indique qu'il est possible que le système d'exploitation invité ne s'arrête pas correctement. Utilisez cette option de désactivation seulement si nécessaire.
Arrêter l'invité	Utilise VMware Tools pour lancer un arrêt système en ordre de la machine virtuelle. Les opérations d'activation logicielle sont possibles seulement si les outils sont installés dans le système d'exploitation invité.
Par défaut	Suit les paramètres système. La valeur actuelle des paramètres système est affichée entre parenthèses.

- 5 Sélectionnez une option pour le contrôle **Interrompre** () du menu déroulant.

Option	Description
Interrompre	Fait une pause toute l'activité de machine virtuelle. Si VMware Tools est installé et disponible, une action Interrompre exécute un script et interrompt la machine virtuelle. Si VMware Tools n'est pas installé, l'action Interrompre interrompt la machine sans exécuter de script.
Par défaut	Suit les paramètres système. La valeur actuelle des paramètres système est affichée entre parenthèses.

- 6 Sélectionnez une option pour le contrôle **Réinitialiser** () dans le menu déroulant.

Option	Description
Réinitialiser	Arrête et redémarre le système d'exploitation invité sans mettre hors tension la machine virtuelle. Si VMware Tools n'est pas installé, l'action Réinitialiser réinitialise la machine virtuelle.
Redémarrer Invité	Utilise VMware Tools pour lancer un redémarrage ordonné. Les opérations d'activation logicielle sont possibles seulement si les outils sont installés dans le système d'exploitation invité.
Par défaut	Suit les paramètres système. La valeur actuelle des paramètres système est affichée entre parenthèses.

- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les paramètres des fichiers de configuration dans Client hôte VMware

Pour résoudre certains problèmes de votre système, la documentation VMware ou un représentant de l'assistance technique VMware peut vous demander de modifier ou d'ajouter des paramètres de configuration de machine virtuelle.

IMPORTANT La modification ou l'ajout d'un paramètre alors que votre système est stable peut entraîner une diminution des performances et une instabilité du système.

Les conditions suivantes s'appliquent :

- Pour changer un paramètre, vous devez changer la valeur existante pour la paire mot-clé/valeur. Par exemple, si la paire existante est Mot-clé/valeur, et que vous la changez en Mot-clé/valeur2, le nouveau mot-clé est valeur2.
- Vous ne pouvez pas supprimer l'entrée du paramètre de configuration.



AVERTISSEMENT Vous devez attribuer une valeur aux mots-clés de paramètres de configuration. Si vous n'attribuez aucune valeur, il se peut que le mot-clé reçoive alors la valeur 0, faux ou désactiver, et que la machine virtuelle ne puisse pas être mise sous tension.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Dans l'onglet **Options VM**, développez **Avancé**.
- 4 Cliquez sur **Modifier la configuration**.
- 5 (Facultatif) Pour ajouter un paramètre, cliquez sur **Ajouter un paramètre** et entrez le nom et la valeur du paramètre.
- 6 (Facultatif) Pour changer un paramètre, tapez un nouvelle valeur dans la zone de texte **Valeur** du paramètre.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configurer le démarrage automatique pour une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Configurez les options de démarrage automatique pour une machine virtuelle afin qu'elle démarre avant ou après d'autres machines virtuelles présentes sur l'hôte.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Démarrage automatique** dans le menu contextuel et cliquez sur une option pour configurer les options de démarrage automatique pour cette machine virtuelle.

Option	Description
Augmenter la priorité	Augmentez la priorité de démarrage de cette machine virtuelle pour qu'elle démarre avant d'autres machines virtuelles.
Réduire la priorité	Baissez la priorité de démarrage de cette machine virtuelle pour qu'elle démarre après d'autres machines virtuelles.

Mettre à niveau la compatibilité des machines virtuelles à l'aide de Client hôte VMware

Le niveau de compatibilité d'une machine virtuelle détermine le matériel virtuel disponible pour la machine, ce qui correspond au matériel physique disponible sur la machine de l'hôte. Vous pouvez actualiser le niveau de compatibilité pour rendre une machine virtuelle compatible avec la version la plus récente d'ESXi qui s'exécute sur l'hôte.

Pour plus d'informations sur les versions matérielles de la machine virtuelle et la compatibilité, consultez *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Prérequis

- Créer une sauvegarde ou un snapshot des machines virtuelles. Reportez-vous à « [Utiliser des snapshots pour gérer des machines virtuelles](#) », page 69.
- Mise à niveau de VMware Tools. Sur les machines virtuelles qui exécutent Microsoft Windows, si vous mettez à niveau la compatibilité avant de mettre à niveau VMware Tools, la machine virtuelle peut perdre ses paramètres réseau.
- Vérifiez que tous les fichiers `.vmdk` sont disponibles sur l'hôte ESXi dans une banque de données VMFS3, VMFS5 ou NFS.
- Vérifiez que la machine virtuelle est stockée dans des banques de données VMFS3, VMFS5 ou NFS.
- Vérifiez que les paramètres de compatibilité des machines virtuelles ne sont pas définis sur la version la plus récente prise en charge.
- Déterminez les versions ESXi avec lesquelles vous souhaitez que les machines virtuelles soient compatibles. Voir *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Mettre à niveau la compatibilité VM** dans le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez la dernière version prise en charge et cliquez sur **Mise à niveau**.

Configuration de CPU virtuelle

Vous pouvez ajouter, modifier ou configurer des ressources de CPU pour améliorer les performances de machine virtuelle. Vous pouvez définir la plupart des paramètres de CPU lors de la création de machines virtuelles ou après l'installation du système d'exploitation invité. Quelques actions exigent la mise hors tension de la machine virtuelle avant de modifier les paramètres.

VMware utilise la terminologie suivante. Comprendre ces termes peut vous aider à planifier votre stratégie pour l'allocation de ressources de CPU.

CPU	Le CPU ou processeur est le composant du système d'un ordinateur qui effectue les tâches requises pour l'exécution des programmes de l'ordinateur. C'est l'élément principal qui exécute les fonctionnalités de l'ordinateur. Les CPU contiennent des cœurs.
Socket de CPU	Un socket de CPU est un connecteur physique sur une carte mère d'ordinateur qui se connecte à un seul CPU physique. Certaines cartes mères ont plusieurs sockets et peuvent se connecter à plusieurs processeurs multicœurs (CPU).

Cœur	Un cœur comporte une unité contenant un cache L1 et les unités fonctionnelles requises pour exécuter des programmes. Les cœurs peuvent indépendamment exécuter des programmes ou des threads. Un ou plusieurs cœurs peuvent exister sur une seule CPU.
Corelet	Un corelet de processeur AMD est équivalent à un processeur logique d'un point de vue architectural. Certains processeurs AMD à venir contiendront un certain nombre d'unités de calcul comportant chacune un certain nombre de corelets. Contrairement à un cœur de processeur classique, un corelet ne dispose pas de ressources d'exécution privées dédiées. Il partage des ressources avec d'autres corelets, notamment un cache d'instructions L1 ou une unité d'exécution en virgule flottante. AMD appelle les corelets des cœurs, mais comme ils ne correspondent pas aux cœurs classiques, la documentation VMware utilise le terme « corelets » pour que le partage des ressources soit plus apparent.
Thread	Certains cœurs peuvent exécuter des flux d'instructions indépendants simultanément. Dans les mises en œuvre existantes, les cœurs peuvent exécuter un ou deux threads logiciels à un moment donné en multiplexant les unités fonctionnelles du cœur entre les threads logiciels, si nécessaire. Ces cœurs s'appellent des cœurs à deux threads ou multithreads.
Partage des ressources	Les parts spécifient la priorité ou l'importance relative d'une machine virtuelle ou d'un pool de ressources. Si une machine virtuelle a deux fois plus de parts d'une ressource qu'une autre machine virtuelle, elle est autorisée à consommer deux fois plus de cette ressource quand les deux machines virtuelles sont en concurrence pour les ressources.
Allocation des ressources	Vous pouvez changer les paramètres d'allocation de ressources de CPU, tels que les parts, la réservation et la limite lorsque la capacité des ressources disponibles ne répond pas à la demande. Par exemple, à la fin de l'année si la charge de travail de la comptabilité augmente, vous pouvez augmenter la réserve de pool de ressources pour la comptabilité.
vSphere Virtual Symmetric Multiprocessing (Virtual SMP)	Virtual SMP ou vSphere Virtual Symmetric Multiprocessing est une fonctionnalité qui permet à une seule machine virtuelle d'avoir plusieurs processeurs.

Limitations de la CPU virtuelle

Le nombre maximal de CPU virtuels pouvant être attribués à une machine virtuelle dépend du numéro de version matérielle de la machine virtuelle, du nombre de CPU logiques sur l'hôte et du type de système d'exploitation invité installé sur la machine virtuelle.

Tenez compte des limitations suivantes :

- Une machine virtuelle ne peut pas avoir un nombre de processeurs virtuels supérieur au nombre de cœurs logiques sur l'hôte. Le nombre de cœurs logiques est égal au nombre de cœurs physiques si l'hyperthreading est désactivé. Le nombre de cœurs logiques est égal au double du nombre de cœurs physiques si l'hyperthreading est activé.
- Les systèmes d'exploitation invités ne prennent pas tous en charge Virtual SMP et les systèmes d'exploitation invités qui prennent en charge cette fonctionnalité peuvent prendre en charge moins de processeurs que ceux disponibles sur l'hôte. Pour plus d'informations sur la prise en charge de Virtual SMP, consultez le *Guide de compatibilité de VMware* à l'adresse <http://www.vmware.com/resources/compatibility>.

- Les hôtes utilisant l'hyperthreading peuvent affecter les performances de la machine virtuelle, en fonction de la charge de travail. Il est donc recommandé de tester votre charge de travail afin de déterminer si vous devez activer ou désactiver l'hyperthreading sur vos hôtes.

Configuration de CPU multicœurs virtuelles

La prise en charge des CPU virtuelles multicœurs VMware permet de contrôler le nombre de cœurs par socket virtuel dans une machine virtuelle. Cette possibilité permet aux systèmes d'exploitation avec des restrictions de socket d'employer plus de cœurs de CPU hôtes, ce qui augmente des performances globales.

IMPORTANT Lorsque vous configurez la machine virtuelle pour les paramètres de CPU virtuelle multicœurs, vous devez vérifier que la configuration est conforme aux conditions du contrat CLUF du système d'exploitation client.

L'utilisation des CPU virtuelles multicœurs peut être utile quand vous exécutez des systèmes d'exploitation ou les applications qui peuvent tirer profit d'un nombre limité de sockets de CPU seulement.

Vous pouvez configurer une machine virtuelle qui fonctionne sur un hôte ESXi 6.0 et versions ultérieures de manière qu'elle puisse disposer de jusqu'à 128 CPU virtuels. Une machine virtuelle ne peut pas avoir un nombre de CPU virtuels supérieur au nombre de CPU logiques sur l'hôte. Le nombre de CPU logiques correspond au nombre de cœurs de processeur physiques ou au double si l'hyperthreading est activé. Par exemple, si un hôte a 128 CPU logiques, vous pouvez configurer la machine virtuelle pour 128 CPU virtuelles.

Vous configurez la façon dont les CPU virtuels sont affectés en termes de cœurs et de cœurs par socket. Déterminez le nombre de CPU que la machine virtuelle doit avoir, puis sélectionnez le nombre de cœurs de chaque socket, selon que vous désirez un processeur monocœur, double cœur, triple cœur, etc. Votre choix détermine le nombre de sockets dont la machine virtuelle dispose.

Pour plus d'informations sur les processeurs multicœurs, voir la documentation *Gestion des ressources vSphere*.

Changer le nombre de CPU virtuels dans Client hôte VMware

Vous pouvez modifier le nombre de CPU virtuels lorsque votre machine virtuelle est hors tension. Si le branchement à chaud de CPU virtuel est activé, vous pouvez augmenter le nombre de CPU virtuels lorsque la machine virtuelle est en cours d'exécution.

L'ajout à chaud du CPU virtuel est pris en charge pour des machines virtuelles avec support multicore CPU et compatibles avec ESXi 5.0 et versions ultérieures. Lorsque la machine virtuelle est activée et que l'ajout à chaud de CPU est activé, vous pouvez ajouter à chaud des CPU virtuels aux machines virtuelles actives. Le nombre de CPU que vous ajoutez doit être un multiple du nombre de cœurs présents sur chaque socket.

IMPORTANT Lorsque vous configurez la machine virtuelle pour les paramètres de CPU virtuelle multicœurs, vous devez vérifier que la configuration est conforme aux conditions du contrat CLUF du système d'exploitation client.

Prérequis

- Si l'ajout à chaud de CPU virtuels n'est pas activé, désactivez la machine virtuelle avant d'ajouter des CPU virtuels.
- Pour ajouter à chaud des CPU multicœurs, vérifiez que la machine virtuelle est compatible avec les versions ESXi 5.0 et ultérieures.
- Vérifiez que vous disposez des privilèges **Machine virtuelle.Configuration.Modifier nombre de CPU**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur le **matériel virtuel**, développez le CPU et sélectionnez le nombre de cœurs dans le menu déroulant **CPU**.
- 4 Sélectionnez le nombre de cœurs par socket dans le menu déroulant **Cœurs par socket**.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Allouer des ressources CPU dans Client hôte VMware

Pour gérer la demande de charge de travail, vous pouvez changer la quantité de ressources CPU allouées à une machine virtuelle en utilisant les partages, les réservations, et les paramètres de limites.

Une machine virtuelle a les paramètres définis par l'utilisateur suivants qui affectent son allocation de ressources de CPU.

Limite Place une limite sur la consommation du temps CPU pour une machine virtuelle. Cette valeur est exprimée en MHz ou en GHz.

Réservation Spécifie l'allocation minimum garantie pour une machine virtuelle. La réserve est exprimée en MHz ou en GHz.

Parts On accorde des parts CPU à chaque machine virtuelle. Plus une machine virtuelle a de parts, plus elle obtient souvent une part de temps d'un CPU quand il n'y a pas de temps d'inactivité de CPU. Les parts représentent une mesure relative pour allouer la capacité de CPU.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, développez **CPU** et allouez la capacité de CPU pour la machine virtuelle.

Option	Description
Réservation	Affectation de CPU garantie pour cette machine virtuelle.
Limite	Limite maximale d'allocation de CPU de cette machine virtuelle. Sélectionnez Illimité pour spécifier aucune limite supérieure.
Parts	Parts de processeur de cette machine virtuelle par rapport au total du parent. Les machines virtuelles sœurs partagent des ressources selon leurs valeurs de part relatives limitées par la réservation et la limite. Sélectionnez Bas , Normal ou Haut , qui spécifie une valeur de part dans un rapport de 1:2:4 respectivement. Choisissez Personnalisé pour donner à chaque machine virtuelle un nombre spécifique de parts qui expriment une pondération proportionnelle.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de la mémoire virtuelle

Vous pouvez ajouter, modifier ou configurer des ressources ou des options de mémoire de machine virtuelle pour améliorer les performances de machine virtuelle. Vous pouvez définir la plupart des paramètres de mémoire pendant la création de machine virtuelle ou après avoir installé le système d'exploitation client. Quelques actions exigent de mettre hors tension la machine virtuelle avant de modifier les paramètres.

Les paramètres des ressources de mémoire d'une machine virtuelle déterminent la quantité de mémoire de l'hôte allouée à la machine virtuelle. La taille de la mémoire du matériel virtuel détermine la quantité de mémoire disponible pour les applications qui s'exécutent dans la machine virtuelle. Une machine virtuelle ne peut pas bénéficier de plus de ressources de mémoire que sa taille de mémoire matérielle virtuelle configurée. Les hôtes ESXi limitent l'utilisation de ressources de mémoire à la quantité maximale utile à la machine virtuelle, de sorte que vous pouvez accepter les ressources de mémoire illimitées par défaut.

Modifier la configuration de la mémoire d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez configurer la mémoire allouée à une machine virtuelle afin d'améliorer ses performances.

La mémoire minimale est égale à 4 Mo pour les machines virtuelles qui utilisent le microprogramme BIOS. Les machines virtuelles qui utilisent le microprogramme EFI nécessitent 96 Mo de RAM pour pouvoir les mettre sous tension.

La taille maximale de la mémoire d'une machine virtuelle dépend de la mémoire physique de l'hôte et du paramètre de compatibilité de la machine virtuelle.

Si la mémoire de la machine virtuelle est supérieure à la taille de la mémoire de l'hôte, un échange se produit, ce qui peut avoir un fort impact sur les performances de la machine virtuelle. La taille maximale pour obtenir des performances optimales correspond au seuil au-dessus duquel la mémoire physique de l'hôte est insuffisante pour exécuter la machine virtuelle à sa vitesse maximale. Cette valeur fluctue quand les conditions sur l'hôte changent, par exemple, lorsque les machines virtuelles sont mises sous tension ou hors tension.

La taille de la mémoire doit être un multiple de 4 Mo.

Tableau 3-2. Mémoire maximale de machine virtuelle

Introduit dans la version hôte	Compatibilité de machines virtuelles	Taille maximale de mémoire
ESXi 6.0	ESXi 6.0 et version ultérieure	4 080 Go
ESXi 5.5	ESXi 5.5 et versions ultérieures	1 011 Go
ESXi 5.1	ESXi 5.1 et versions ultérieures	1 011 Go
ESXi 5.0	ESXi 5.0 et versions ultérieures	1 011 Go
ESX/ESXi 4.x	ESX/ESXi 4.0 et versions ultérieures	255 Go
ESX/ESXi 3.x	ESX/ESXi 3.5 et versions ultérieures	65 532 Mo

La version hôte ESXi indique le début de la prise en charge pour l'augmentation de la taille de mémoire. Par exemple, la taille de la mémoire d'une machine virtuelle compatible avec ESX/ESXi 3.5 et versions ultérieures exécutée sur ESXi 5.0 est limitée à 65 532 Mo.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Configuration.Mémoire** sur la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Dans l'onglet **Matériel virtuel**, développez **Mémoire**.
- 4 Dans la zone de texte **RAM**, tapez la quantité de mémoire RAM à affecter à la machine virtuelle ou sélectionnez l'une des valeurs proposées dans le menu déroulant.
- 5 Indiquez si la mémoire est spécifiée en Mo ou Go.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Allouer des ressources de mémoire à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez changer la quantité de ressources de mémoire allouée à une machine virtuelle en utilisant les paramètres de parts, de réservations et de limites. L'hôte détermine la quantité de mémoire physique appropriée à allouer aux machines virtuelles en fonction de ces paramètres. Vous pouvez allouer des parts élevées ou faibles à une machine virtuelle, en fonction de sa charge et de son état.

Les paramètres suivants définis par l'utilisateur affectent l'allocation des ressources mémoire d'une machine virtuelle.

Limite	Place une limite sur la consommation de mémoire pour une machine virtuelle. Cette valeur est exprimée en mégaoctets.
Réservation	Spécifie l'allocation minimum garantie pour une machine virtuelle. La réserve est exprimée en mégaoctets. S'il est impossible d'allouer cette réserve, la machine virtuelle ne s'activera pas.
Parts	On accorde un certain nombre de parts mémoire à chaque machine virtuelle . Plus une machine virtuelle dispose de parts, plus elle reçoit de mémoire hôte. Les parts représentent une mesure relative pour allouer la capacité de mémoire. Pour plus d'informations sur les valeurs de part, reportez-vous à la documentation <i>Gestion des ressources vSphere</i> .

Impossible d'attribuer à une machine virtuelle une réservation supérieure à sa mémoire configurée. Si vous allouez à une machine virtuelle une grande réservation, puis réduisez sa taille de mémoire configurée, la réservation est réduite pour correspondre à la nouvelle taille de mémoire configurée.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.

- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, développez **Mémoire**, et allouez la capacité de mémoire pour la machine virtuelle.

Option	Description
Réservation	Allocation de mémoire garantie pour cette machine virtuelle.
Limite	Limite maximale d'allocation de mémoire de la machine virtuelle. Sélectionnez Illimité pour spécifier aucune limite supérieure.
Parts	Les valeurs Bas , Normal , Haut et Personnalisé sont comparées à la somme de toutes les parts de toutes les machines virtuelles sur le serveur.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Changer les paramètres d'ajout à chaud de mémoire dans Client hôte VMware

L'ajout à chaud de mémoire vous permet d'ajouter des ressources mémoire pour une machine virtuelle alors que celle-ci est sous tension.

L'activation de l'ajout à chaud de mémoire génère une surcharge de mémoire sur l'hôte ESXi pour la machine virtuelle.

Prérequis

- Mettez la machine virtuelle hors tension.
- Vérifiez que la machine virtuelle dispose d'un système d'exploitation invité qui prend en charge les fonctionnalités d'ajout à chaud de mémoire.
- Vérifiez que la compatibilité de la machine virtuelle est ESXi 4.x et versions ultérieures.
- Vérifiez que VMware Tools est installé.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, développez la **Mémoire** et sélectionnez **Activer** pour activer l'ajout de mémoire à la machine virtuelle alors qu'elle est activée.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de la machine virtuelle de réseau

Les fonctionnalités de mise en réseau de ESXi permettent aux machines virtuelles de communiquer entre elles, qu'elles appartiennent au même hôte ou à des hôtes différents, ainsi qu'avec des machines physiques.

Les fonctionnalités de mise en réseau permettent également de gérer les hôtes ESXi et fournissent la communication entre les services VMkernel tels que NFS, iSCSI, ou vSphere vMotion et le réseau physique. Quand vous configurez la mise en réseau pour une machine virtuelle, vous sélectionnez ou changez un type d'adaptateur, une connexion réseau, et s'il faut connecter le réseau lors de la mise sous tension de la machine virtuelle..

Types d'adaptateur réseau

Quand vous configurez une machine virtuelle, vous pouvez ajouter des adaptateurs réseau et spécifier le type d'adaptateur.

Les types d'adaptateurs réseau qui sont disponibles dépendent des facteurs suivants :

- La compatibilité de la machine virtuelle, qui dépend de l'hôte qui l'a créée ou récemment mise à niveau.

- Si la compatibilité de la machine virtuelle a été mise à niveau avec la version la plus récente de l'hôte actuel.
- Le système d'exploitation client.

Les types de cartes réseau suivants sont pris en charge :

E1000E	Version émulée de la carte réseau Intel 82574 Gigabit Ethernet. E1000E est l'adaptateur par défaut pour Windows 8 et Windows Server 2012.
E1000	Version émulée de la carte réseau Intel 82545EM Gigabit Ethernet, avec les pilotes disponibles dans les derniers systèmes d'exploitation clients, y compris Windows XP et les versions ultérieures et Linux versions 2.4.19 et les versions ultérieures.
Flexible	S'identifie elle-même comme adaptateur Vlan ce lorsqu'une machine virtuelle démarre, mais s'initialise elle-même et fonctionne comme carte Vlan ce ou VMXNET en fonction du pilote qui l'initialise. Avec VMware Tools installé, le pilote VMXNET remplace l'adaptateur Vlan ce par l'adaptateur VMXNET hautes performances.
Vlan ce	Version émulée de la carte réseau AMD 79C970 PCnet32 LANCE, une ancienne carte réseau 10 Mbit/s avec des pilotes disponibles dans les anciens systèmes d'exploitation invités 32 bits. Une machine virtuelle configurée avec cet adaptateur réseau peut utiliser immédiatement son réseau.
VMXNET	Optimisé au niveau des performances dans une machine virtuelle et n'a aucun équivalent physique. Étant donné que les fournisseurs de systèmes d'exploitation ne fournissent pas les pilotes de cette carte, vous devez installer VMware Tools pour pouvoir disposer d'un pilote pour l'adaptateur réseau VMXNET.
VMXNET 2 (amélioré)	Basé sur l'adaptateur VMXNET, mais fournit des fonctions hautes performances communément utilisées sur les réseaux actuels, telles que trames Jumbo et déchargements matériels. VMXNET 2 (amélioré) est disponible uniquement pour certains systèmes d'exploitation invités sur ESX/ESXi 3.5 et les versions ultérieures.
VMXNET 3	Carte réseau paravirtualisée, conçue pour améliorer les performances. VMXNET 3 offre toutes les fonctions de VMXNET 2 et de nouvelles fonctions, telles que la prise en charge de plusieurs files d'attente (nommée également Mise à l'échelle côté réception dans Windows), les déchargements IPv6 et la distribution des interruptions MSI/MSI-X. VMXNET 3 n'est pas associé à VMXNET ni à VMXNET 2.
Relais SR-IOV	Représentation d'une fonction virtuelle (VF) sur une carte réseau physique avec prise en charge de SR-IOV. La machine virtuelle et l'adaptateur physique échangent des données sans utiliser VMkernel comme intermédiaire. Ce type d'adaptateur convient aux machines virtuelles dans lesquelles la latence risque de provoquer une panne ou qui nécessitent davantage de ressources CPU.

Le relais SR-IOV est disponible dans ESXi 5.5 et les versions ultérieures pour les systèmes d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 6 (et versions ultérieures) et Windows Server 2008 R2 avec SP2. Une version de système d'exploitation peut contenir un pilote VF par défaut pour certaines cartes réseau, mais pour les autres versions, vous devez le télécharger et l'installer à partir d'un site mis à disposition par le fournisseur de la carte réseau ou de l'hôte.

Pour plus d'informations sur l'affectation d'un adaptateur réseau de relais SR-IOV à une machine virtuelle, reportez-vous à la documentation *Mise en réseau vSphere*.

Pour les considérations relatives à la compatibilité des adaptateurs réseau, reportez-vous à *Guide de compatibilité VMware* à l'adresse <http://www.vmware.com/resources/compatibility>.

Adaptateurs réseau et machines virtuelles héritées

Les machines virtuelles héritées sont des machines virtuelles qui sont prises en charge par le produit utilisé, mais qui ne sont pas d'actualité pour ce produit. Les types d'adaptateurs réseau pour toutes les machines virtuelles héritées dépendent des adaptateurs disponibles et compatibles pour le système d'exploitation client et de la version du matériel virtuel sur lequel la machine virtuelle avait été créée.

Si vous ne mettez pas à niveau une machine virtuelle pour qu'elle corresponde à une nouvelle version d'un hôte ESXi, les paramètres d'adaptateur ne changent pas. Si vous mettez à niveau votre machine virtuelle pour bénéficier du matériel virtuel plus récent, les paramètres de l'adaptateur par défaut seront probablement modifiés afin d'être compatibles avec le système d'exploitation client et le matériel de l'hôte mis à niveau.

Pour identifier les adaptateurs réseau disponibles dans le système d'exploitation invité pris en charge pour une version donnée de vSphere ESXi, reportez-vous au *Guide de compatibilité VMware* à l'adresse <http://www.vmware.com/resources/compatibility>.

Modifier la configuration de l'adaptateur réseau virtuel dans Client hôte VMware

Vous pouvez configurer le paramètre de connexion à la mise sous tension, l'adresse MAC et la connexion réseau de l'adaptateur réseau virtuel pour une machine virtuelle.

Prérequis

Privilèges requis :

- **Machine virtuelle.Configuration.Modifier les paramètres de périphérique** pour la modification de l'adresse et du réseau MAC.
- **Machine virtuelle.Interaction.Connexion de périphérique** pour la modification de **Connexion** et de **Connexion à la mise sous tension**.
- **Réseau.Attribuer un réseau**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Matériel virtuel** et sélectionnez l'adaptateur réseau (NIC) approprié dans la liste de matériel.
- 4 (Facultatif) Pour connecter la carte d'interface réseau virtuelle quand la machine virtuelle est sous tension, sélectionnez **Connexion lors de la mise sous tension**.

- 5 Sélectionnez une option pour la configuration d'adresse MAC.

Option	Description
Automatique	vSphere attribue automatiquement une adresse MAC.
Manuel	Entrez l'adresse MAC à utiliser.

- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajouter une carte réseau à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Quand vous ajoutez un adaptateur réseau (NIC) à une machine virtuelle, vous devez sélectionner le type d'adaptateur, la connexion réseau et indiquer si le périphérique doit se connecter quand la machine virtuelle est mise sous tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Matériel virtuel** et cliquez sur **Ajouter un adaptateur réseau**.
- 4 Dans le panneau de connexion réseau, sélectionnez soit un réseau avec une étiquette spécifiée ou un réseau hérité.
- 5 (Facultatif) Pour configurer la carte réseau virtuelle de manière à ce qu'elle se connecte quand la machine virtuelle est sous tension, sélectionnez **Connexion à la mise sous tension**.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de disque virtuel

Vous pouvez ajouter des disques virtuels haute capacité aux machines virtuelles et ajouter de l'espace aux disques existants, même lorsque la machine virtuelle est en cours d'exécution. Vous pouvez définir la plupart des paramètres de disque virtuel pendant la création de machine virtuelle ou après avoir installé le système d'exploitation invité.

Vous pouvez stocker des données de machine virtuelle sur un nouveau disque virtuel, un disque virtuel existant, ou un LUN SAN mappé. Un disque virtuel, qui apparaît comme disque dur unique sur le système d'exploitation invité, se compose d'un ou de plusieurs fichiers sur le système de fichiers de l'hôte. Vous pouvez copier ou déplacer des disques virtuels sur les mêmes hôtes ou entre les hôtes.

Pour les machines virtuelles fonctionnant sur un hôte ESXi, vous pouvez stocker les données de machine virtuelle directement dans un LUN SAN au lieu de les stocker dans un fichier disque virtuel. Cette possibilité s'avère pratique si vous utilisez des applications dans les machines virtuelles qui doivent détecter les caractéristiques physiques du périphérique de stockage. En outre, le mappage d'un LUN de réseau SAN permet d'utiliser des commandes SAN existantes pour gérer le stockage pour le disque.

Pour améliorer les performances de la machine virtuelle, vous pouvez configurer les machines virtuelles de manière à utiliser vSphere Flash Read Cache™. Pour obtenir des informations détaillées sur le comportement de Flash Read Cache, reportez-vous à la documentation de *vSphere Storage*.

Lorsque vous mappez un LUN à un volume VMFS, vCenter Server ou l'hôte ESXi crée un fichier de mappage de périphérique brut (RDM) renvoyant au LUN brut. L'encapsulation des informations de disque dans un fichier permet à vCenter Server ou à l'hôte ESXi de verrouiller le LUN de sorte qu'une seule machine virtuelle peut écrire dessus. Ce fichier porte l'extension `.vdmk`, mais le fichier contient uniquement des informations de disque qui décrivent le mappage à l'unité LUN sur le système ESXi. Les données réelles sont stockées sur le LUN. Vous ne pouvez pas déployer de machine virtuelle à partir d'un modèle et stocker ses données sur un LUN. Vous pouvez seulement stocker ses données dans un fichier-disque virtuel.

La quantité d'espace disponible dans la banque de données change continuellement. Assurez-vous de conserver suffisamment d'espace pour la création de la machine virtuelle et pour d'autres opérations de la machine virtuelle, telles que la croissance des fichiers fragmentés, des snapshots, etc. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'espace de la banque de données par type de fichier, reportez-vous à la documentation *Surveillance et performances vSphere*.

Le provisionnement dynamique vous permet de créer des fichiers fragmentés avec des blocs alloués au premier accès, ce qui permet de surprovisionner la banque de données. Les fichiers fragmentés peuvent continuer de croître et de remplir la banque de données. Si la banque de données manque d'espace disque alors que la machine virtuelle est en cours d'exécution, cette dernière peut s'arrêter de fonctionner.

À propos des règles de provisionnement des disques virtuels

Quand vous exécutez certaines opérations de gestion de machine virtuelle, par exemple la création d'un disque virtuel, le clonage d'une machine virtuelle dans un modèle ou la migration d'une machine virtuelle, vous pouvez désigner une règle de provisionnement pour le fichier de disque virtuel.

Les banques de données NFS avec l'accélération matérielle et les banques de données VMFS prennent en charge les règles de provisionnement de disque suivantes. Dans les banques de données NFS qui ne prennent pas en charge l'accélération matérielle, seul le format dynamique est disponible.

Vous pouvez utiliser Storage vMotion ou Storage vMotion entre hôtes pour convertir les disques virtuels d'un format dans un autre.

Provisionnement statique mis à zéro en différé	Crée un disque virtuel au format épais par défaut. L'espace nécessaire pour le disque virtuel est alloué lors de la création du disque. Les données qui demeurent sur le périphérique physique ne sont pas effacées pendant la création, mais sont mises à zéro plus tard sur demande à la première écriture sur la machine virtuelle. Les machines virtuelles ne lisent pas les données périmées du disque physique.
Provisionnement statique immédiatement mis à zéro	Un type de disque virtuel statique qui prend en charge des fonctions telles que Fault Tolerance. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Contrairement au format de provisionnement statique mis à zéro en différé, les données restantes sur le périphérique physique seront remises à zéro lorsque le disque virtuel sera créé. La création de disques virtuels dans ce format peut être plus longue que pour d'autres types de disques.
Provisionnement dynamique	Employez ce format pour économiser de l'espace de stockage. Pour le disque dynamique, vous fournissez la quantité d'espace de banque de données dont le disque a besoin, en fonction de la valeur que vous avez indiquée pour la taille de disque virtuel. Toutefois, le disque dynamique démarre avec un petit espace et il utilise au début uniquement l'espace de banque de données dont il a besoin pour ses opérations initiales. Si le disque à approvisionnement en allégé nécessite plus d'espace par la suite, il peut grandir jusqu'à sa capacité maximale et occuper l'intégralité de l'espace de banque de données qui lui a été affecté. Le provisionnement dynamique est la méthode la plus rapide pour créer un disque virtuel, car il crée un disque qui comprend uniquement les informations d'en-tête. Il n'alloue pas ou ne met pas à zéro les blocs de stockage. Les blocs de stockage sont alloués et mis à zéro au premier accès.

REMARQUE Si un disque virtuel est compatible avec des solutions de mise en cluster, telles que Fault Tolérance, ne créez pas un disque fin.

Changer la configuration d'un disque virtuel dans Client hôte VMware

Si vous manquez d'espace disque, vous pouvez augmenter la taille du disque. Vous pouvez changer le nœud de périphérique virtuel et le mode de persistance de la configuration du disque virtuel d'une machine virtuelle.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Vérifiez que vous disposez des privilèges suivants :

- **Machine virtuelle.Configuration.Modifier les paramètres de périphérique** sur la machine virtuelle.
- **Machine virtuelle.Configuration.Développer disque virtuel** sur la machine virtuelle.
- **Banque de données.Allouer de l'espace** sur la banque de données.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sous l'onglet **Matériel virtuel**, développez le disque dur pour afficher toutes les options du disque.
- 4 (Facultatif) Pour changer la taille du disque, entrez une nouvelle valeur dans la zone de texte et sélectionnez les unités dans le menu déroulant.
- 5 (Facultatif) Pour modifier la façon dont les disques sont affectés par les snapshots, sélectionnez un mode de disque dans le menu déroulant **Mode Disque**.

Option	Description
Dépendant	Les disques dépendants sont inclus dans les snapshots.
Indépendant - Permanent	Les disques en mode persistant se comportent comme des disques normaux sur votre ordinateur physique. Toutes les données écrites sur un disque en mode persistant sont écrites de manière permanente sur le disque.
Indépendant - Non permanent	Les modifications des disques en mode de non-persistant sont supprimées lorsque vous désactivez ou réinitialisez la machine virtuelle. Avec non persistant, vous pouvez redémarrer la machine virtuelle avec un disque virtuel dans le même état chaque fois. Les modifications des disques sont écrites et lues dans un fichier journal qui est supprimé lorsque vous désactivez ou réinitialisez la machine virtuelle.

- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajouter un nouveau disque dur à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez ajouter un disque dur virtuel à une machine virtuelle existante, ou vous pouvez ajouter un disque dur lorsque vous personnalisez le matériel de la machine virtuelle pendant le processus de création de la machine virtuelle. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un espace disque supplémentaire pour une machine virtuelle existante avec une lourde charge de travail. Pendant la création de la machine virtuelle, vous souhaitez peut-être ajouter un disque dur préconfiguré en tant que disque de démarrage.

Prérequis

- Vous devez être familiarisé avec les options de configuration et les mises en garde concernant l'ajout de disques durs virtuels. Reportez-vous à « [Configuration de disque virtuel](#) », page 54.
- Avant d'ajouter des disques d'une capacité supérieure à 2 To à une machine virtuelle, reportez-vous à *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.

- Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Configuration.Ajouter un nouveau disque** sur le dossier ou la banque de données de destination.

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 (Facultatif) Pour supprimer un disque dur existant, déplacez votre pointeur sur le disque et cliquez sur l'icône **Supprimer (X)**.

Le disque est retiré de la machine virtuelle. Si d'autres machines virtuelles partagent le disque, les fichiers du disque ne sont pas supprimés.

- 4 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un disque dur** et sélectionnez **Nouveau disque dur** dans le menu déroulant.

Le disque dur apparaît dans la liste des périphériques du matériel virtuel.

- 5 Développez **Nouveau disque dur**.
- 6 (Facultatif) Entrez une valeur pour la taille du disque dur et sélectionnez l'unité dans le menu déroulant.
- 7 Sélectionnez l'emplacement de la banque de données où vous voulez stocker les fichiers de la machine virtuelle.
- 8 Sélectionnez le format du disque de la machine virtuelle.

Option	Description
Provisionnement statique mis à zéro en différé	Créez un disque virtuel au format statique par défaut. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Aucune donnée restant sur le périphérique physique n'est effacée lors de la création. Elles sont mises à zéro sur demande lors de la première écriture effectuée par la machine virtuelle.
Provisionnement statique immédiatement mis à zéro	Créez un disque statique qui prend en charge des fonctions de mise en cluster, telles que Fault Tolerance. L'espace nécessaire au disque virtuel est alloué lors de la création. Contrairement au format plat, les données qui restent sur le périphérique physique sont mises à zéro lors de la création. La création de disques à ce format peut être plus longue que pour d'autres types de disques.
Provisionnement dynamique	Utilisez le format de provisionnement dynamique. Au départ, un disque à provisionnement dynamique utilise seulement la quantité d'espace de banque de données dont le disque a besoin initialement. Si le disque dynamique a besoin ultérieurement de davantage d'espace, il pourra croître jusqu'à la capacité maximale qui lui est allouée.

- 9 Dans le menu déroulant **Parts**, sélectionnez une valeur pour les parts à allouer au disque virtuel.
Les parts correspondent à une valeur qui représente la mesure relative pour contrôler la bande passante du disque. Les valeurs Basses, Normales, Hautes et Personnalisées sont comparées à la somme de toutes les parts de toutes les machines virtuelles sur l'hôte.
- 10 Si vous avez sélectionné **Personnalisée**, entrez un nombre de parts dans la zone de texte.
- 11 Dans la zone **Limite - IOPS**, entrez la limite maximale de ressources de stockage à allouer à la machine virtuelle ou sélectionnez **Illimitée**.

Cette valeur est le nombre maximal d'opérations E/S par seconde alloué au disque virtuel.

- 12 Acceptez le paramètre par défaut ou sélectionnez un autre nœud du périphérique virtuel.

Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter le nœud du périphérique par défaut. Pour un disque dur, l'utilisation d'un nœud de périphérique autre que celui par défaut facilite le contrôle de l'ordre de démarrage et l'utilisation de différents types de contrôleurs SCSI. Par exemple, vous pouvez vouloir démarrer depuis un contrôleur LSI Logic et partager un disque de données avec une autre machine virtuelle qui utilise un contrôleur Buslogic avec le partage de bus activé.

- 13 (Facultatif) Sélectionnez un mode de disque.

Option	Description
Dépendant	Les disques dépendants sont inclus dans les snapshots.
Indépendant - Permanent	Les disques en mode permanent se comportent comme des disques d'ordinateurs physiques conventionnels. Toutes les données écrites sur un disque en mode persistant sont écrites de manière permanente sur le disque.
Indépendant - Non permanent	Les modifications des disques en mode de non-persistant sont supprimées lorsque vous mettez hors tension la machine virtuelle ou la réinitialisez. Le disque virtuel retrouve le même état à chaque fois que vous redémarrez la machine virtuelle. Les modifications des disques sont écrites et lues dans un fichier journal de rétablissement qui est supprimé lorsque vous mettez hors tension ou réinitialisez.

- 14 Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajouter un disque dur existant à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez ajouter un disque dur virtuel existant à une machine virtuelle si vous personnalisez le matériel de la machine virtuelle pendant le processus de création de la machine virtuelle ou après la création de la machine virtuelle. Par exemple, vous souhaitez peut-être ajouter un disque dur existant préconfiguré en tant que disque de démarrage.

Pendant la création de la machine virtuelle, un disque dur et un contrôleur SCSI ou SATA sont ajoutés à la machine virtuelle par défaut, en fonction du système d'exploitation invité que vous sélectionnez. Si ce disque ne répond pas à vos besoins, vous pouvez le supprimer et ajouter un disque dur existant à la fin du processus de création.

Prérequis

- Vérifiez que vous êtes familiarisé avec le comportement du contrôleur et des nœuds de périphériques virtuels pour différentes configurations de disque dur virtuel.
- Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Configuration.Ajouter un disque existant** sur le dossier ou la banque de données de destination.

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un disque dur** et sélectionnez **Disque dur existant** dans le menu déroulant.
- 4 (Facultatif) Pour supprimer un disque dur existant, déplacez votre pointeur sur le disque et cliquez sur l'icône **Supprimer (X)**.

Le disque est retiré de la machine virtuelle. Si d'autres machines virtuelles partagent le disque, les fichiers du disque ne sont pas supprimés.

- 5 Dans la colonne Banques de données, développez une banque de données, sélectionnez un dossier de machine virtuelle, puis sélectionnez le disque à ajouter.

Le fichier disque apparaît dans la colonne Contenu. Le menu **Type de fichier** affiche les types de fichiers de compatibilité pour ce disque.

- 6 Cliquez sur **Sélectionner** et cliquez sur **Enregistrer** pour ajouter le disque dur existant.

Utiliser les partages de disque pour définir la priorité des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Vous pouvez changer les ressources en disque pour une machine virtuelle. Si plusieurs machines virtuelles accèdent à la même banque de données VMFS et au même numéro d'unité logique (LUN), utilisez les partages de disque pour définir la priorité du niveau d'accès que les machines virtuelles ont aux ressources. Les parts de disque distinguent les machines virtuelles à haute priorité et à basse priorité.

Vous pouvez allouer la bande passante d'entrée-sortie de l'hôte aux disques durs virtuels d'une machine virtuelle. Vous ne pouvez pas mettre en commun des entrées-sorties de disque sur un cluster.

La valeur des partages représente la mesure relative pour la bande passante de contrôle de disque à toutes les machines virtuelles.

Les parts de disque sont uniquement utiles au sein d'un hôte défini. Les parts assignées aux machines virtuelles sur un hôte n'exercent aucun effet sur des machines virtuelles sur d'autres hôtes.

Vous pouvez sélectionner une limite d'IOP, qui définit une limite supérieure pour les ressources de stockage allouées à une machine virtuelle. Les IOPS représentent le nombre d'opérations d'entrée/sortie par seconde.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Dans l'onglet **Matériel virtuel**, développez le disque dur pour afficher les options du disque.
- 4 Dans le menu déroulant **Parts**, sélectionnez une valeur pour les parts à allouer à la machine virtuelle.
- 5 Si vous avez sélectionné **Personnalisée**, entrez un nombre de parts dans la zone de texte.
- 6 Dans la zone de texte **Limite - IOPS**, entrez la limite maximale de ressources de stockage à allouer à la machine virtuelle ou sélectionnez **Illimitée**.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des contrôleurs de machines virtuelles dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez ajouter différents contrôleurs à des machines virtuelles, comme des contrôleurs USB, des contrôleurs SCSI, des contrôleurs Paravirtual SCSI et des contrôleurs SATA. Vous pouvez également modifier la configuration de partage des bus SCSI et le type de contrôleur SCSI.

Ajouter un contrôleur USB à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Des contrôleurs USB peuvent être ajoutés aux machines virtuelles pour prendre en charge le relais USB d'un hôte ESXi ou d'un ordinateur client vers une machine virtuelle.

Vous pouvez ajouter un contrôleur virtuel xHCI, EHCI et UHCI sur chaque machine virtuelle. Dans la version matérielle 11, huit ports de concentrateur racine sont pris en charge par le contrôleur xHCI (quatre ports logiques USB 3.0 et quatre ports logiques USB 2.0).

Les conditions d'ajout d'un contrôleur dépendent de la version du périphérique, du type de relais (hôte ou ordinateur client) et du système d'exploitation invité.

Tableau 3-3. Prise en charge de contrôleur USB

Type de contrôleur	Version de périphérique USB prise en charge	Pris en charge pour le relais d'un hôte ESXi vers une machine virtuelle	Pris en charge pour le relais d'un ordinateur client vers une machine virtuelle
EHCI+UHCI	2.0 et 1.1	Oui	Oui
xHCI	3.0, 2.0 et 1.1	Oui (périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.1 uniquement)	Oui (Linux, Windows 8 et versions ultérieures, Windows Server 2012 et systèmes d'exploitation invités ultérieurs)

Pour les systèmes Mac OS X, le contrôleur EHCI+UHCI est activé par défaut et il est nécessaire pour l'accès de la souris et du clavier USB.

Pour les machines virtuelles avec des invités Linux, vous pouvez ajouter un contrôleur ou les deux contrôleurs, mais les périphériques 3.0 Superspeed ne sont pas pris en charge pour le relais d'un hôte ESXi vers une machine virtuelle. Vous ne pouvez pas ajouter deux contrôleurs du même type.

Pour le relais USB d'un hôte ESXi vers une machine virtuelle, l'arbitre USB peut contrôler jusqu'à 15 contrôleurs USB. Si votre système dépasse la limite de 15 contrôleurs et que vous lui connectez des périphériques USB, ces derniers ne seront pas accessibles à la machine virtuelle.

Prérequis

- Les hôtes ESXi doivent comporter des matériels et des modules de contrôleur USB prenant en charge les périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.1. présents.
- Les ordinateurs clients doivent disposer des matériels et des modules de contrôleur USB qui prennent en charge les périphériques USB 3.0 ou 2.0 et 1.1. présents.
- Pour utiliser le contrôleur xHCI sur un invité Linux, vérifiez que la version du noyau Linux correspond à la version 2.6.35 ou à une version ultérieure.
- Vérifiez que la machine virtuelle est sous tension.
- Privilège nécessaire (relais d'hôte ESXi) : **Machine virtuelle.Configuration.Ajouter ou supprimer un périphérique**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, cliquez sur **Ajouter un autre périphérique** et cliquez sur **Contrôleur USB** dans le menu déroulant.

Le nouveau contrôleur USB apparaît au bas de la liste du matériel virtuel.

- 4 Développez **Nouveau contrôleur USB** pour modifier le type de contrôleur USB.
Si des erreurs de compatibilité apparaissent, vous devez les corriger avant d'ajouter le contrôleur.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Suivant

Ajoutez un ou plusieurs périphériques USB à la machine virtuelle.

Ajouter des contrôleurs SCSI dans Client hôte VMware

Vous pouvez ajouter des contrôleurs SCSI à une machine virtuelle existante en ajoutant des disques durs sur des numéros inutilisés de bus SCSI.

L'ajout d'un nouveau disque dur sur un numéro inutilisé de bus SCSI crée un nouveau contrôleur SCSI.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un disque dur** et sélectionnez **Nouveau disque dur** dans le menu déroulant.
- 4 Développez le disque dur pour afficher toutes les options.
- 5 Dans la section **Nœud de périphérique virtuel**, sélectionnez un numéro de bus SCSI non utilisé dans le menu déroulant.

Par exemple, les numéros de bus et de périphérique 0:0 - 0:15 sont employés par le contrôleur SCSI initial. Le deuxième contrôleur SCSI emploie les numéros de bus et de périphérique 1:0 - 1:15.

- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Le nouveau disque dur et le nouveau contrôleur de SCSI sont créés en même temps.

Changer la configuration du partage de bus SCSI dans Client hôte VMware

Vous pouvez définir le type de partage de bus SCSI pour une machine virtuelle et indiquer si le bus SCSI doit être partagé. Selon le type de partage, les machines virtuelles peuvent accéder en même temps au même disque virtuel sur le même serveur ou sur n'importe quel serveur.

Vous pouvez changer la configuration du contrôleur SCSI d'une machine virtuelle uniquement si la machine virtuelle se trouve sur un hôte ESXi.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, développez le contrôleur SCSI que vous souhaitez modifier.

- Sélectionnez le type de partage dans la liste **Partage de bus de SCSI**.

Option	Description
Aucun	Les disques virtuels ne peuvent pas être partagés par d'autres machines virtuelles.
Virtuel	Les disques virtuels peuvent être partagés par des machines virtuelles sur le même serveur.
Physique	Les disques virtuels peuvent être partagés par les machines virtuelles sur n'importe quel serveur.

- Cliquez sur **Enregistrer**.

Changer le type de contrôleur SCSI dans Client hôte VMware

Vous pouvez attacher des disques virtuels et des RDM aux machines virtuelles en configurant un contrôleur SCSI virtuel sur les machines virtuelles.

Le choix du contrôleur SCSI n'affecte pas le type IDE ou SCSI de votre disque virtuel. L'adaptateur IDE est toujours de type ATAPI. La valeur par défaut de votre système d'exploitation client est déjà sélectionnée. Les systèmes d'exploitation invités plus anciens disposent d'un adaptateur BusLogic comme contrôleur par défaut.

Si vous créez une machine virtuelle de logique de LSI et ajoutez un disque virtuel qui utilise des adaptateurs de BusLogic, la machine virtuelle démarre à partir du disque d'adaptateurs de BusLogic. LSI Logic SAS est disponible uniquement pour les machines virtuelles avec la version matérielle 7 ou une version suivante. Les disques avec des snapshots ne peuvent pas gagner en performances lorsqu'ils sont utilisés sur des adaptateurs LSI Logic SAS, VMware et LSI Logic Parallel .



AVERTISSEMENT Le changement de type de contrôleur de SCSI peut avoir comme conséquence un échec du démarrage de la machine virtuelle.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- Cliquez sur l'onglet **Matériel virtuel** et développez un contrôleur SCSI.
- Sélectionnez un type de contrôleur SCSI dans le menu déroulant.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

À propos des contrôleurs SCSI paravirtuel VMware

Les contrôleurs paravirtuels SCSI de VMware sont des contrôleurs de stockage hautes performances qui peuvent augmenter le débit et réduire l'utilisation de la CPU. Ces contrôleurs sont mieux adaptés aux environnements de stockage hautes performances.

Les contrôleurs SCSI paravirtuel VMware sont disponibles pour les machines virtuelles avec une compatibilité ESXi 4.x et versions ultérieures. Les disques sur ces contrôleurs peuvent ne pas présenter des gains de performances optimaux s'ils ont des snapshots ou si la mémoire sur l'hôte ESXi est surdédiée. Ce comportement ne saurait atténuer le gain de performance global de l'utilisation des contrôleurs SCSI paravirtuel VMware par rapport aux autres options de contrôleur SCSI.

Si vous avez des machines virtuelles équipées de contrôleurs SCSI paravirtuel VMware, ces machines virtuelles ne pourront pas faire partie d'un cluster MSCS.

Pour la prise en charge de la plate-forme des contrôleurs VMware Paravirtual SCSI, reportez-vous au *Guide de compatibilité de VMware* à l'adresse <http://www.vmware.com/resources/compatibility>.

Ajouter un contrôleur Paravirtual SCSI dans Client hôte VMware

Vous pouvez ajouter un contrôleur de stockage haute performance SCSI paravirtuel de VMware pour obtenir un plus grand débit et une plus faible utilisation de CPU.

Les contrôleurs VMware Paravirtual SCSI sont mieux adaptés aux environnements, notamment SAN, qui exécutent des applications à forte activité E/S.

Prérequis

- Vérifiez que la machine virtuelle dispose d'un système d'exploitation client avec VMware Tools installé.
- Vérifiez que la machine virtuelle utilise la version matérielle 7 ou une version ultérieure.
- Familiarisez-vous avec les limitations des contrôleurs VMware Paravirtual SCSI. Voir *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.
- Pour accéder aux périphériques de disque de démarrage attachés à un contrôleur SCSI paravirtuel de VMware, vérifiez que la machine virtuelle dispose d'un système d'exploitation client Windows 2003 ou Windows 2008.
- Dans certains systèmes d'exploitation, avant de changer le type de contrôleur, vous devez créer une machine virtuelle avec un contrôleur LSI Logic et installer VMware Tools.

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, cliquez sur **Ajouter un autre périphérique** et sélectionnez **Contrôleur SCSI** dans le menu déroulant.

Le nouveau contrôleur SCSI apparaît dans la liste du matériel.

- 4 Cliquez sur **Nouveau contrôleur SCSI** et sélectionnez **VMware Paravirtual** dans le menu déroulant.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajouter un contrôleur SATA à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Si une machine virtuelle possède plusieurs disques durs ou périphériques CD/DVD-ROM, vous pouvez ajouter jusqu'à trois contrôleurs SATA supplémentaires auxquels affecter les périphériques. Lorsque vous attribuez les périphériques à différents contrôleurs, vous pouvez améliorer les performances et éviter la congestion du trafic de données. Vous pouvez également ajouter des contrôleurs si vous devez dépasser la limite de 30 périphériques pour un seul contrôleur.

Vous pouvez démarrer des machines virtuelles à partir des contrôleurs SATA et les utiliser pour des disques durs virtuels de grande capacité.

Tous les systèmes d'exploitation invités ne prennent pas en charge les contrôleurs SATA AHCI. En général, lorsque vous créez des machines virtuelles avec ESXi 5.5 (et les versions ultérieures) et des systèmes d'exploitation invités Mac OS X, un contrôleur SATA est ajouté par défaut au disque dur virtuel et aux périphériques CD/DVD-ROM. La plupart des systèmes d'exploitation invités, y compris Windows Vista et les versions ultérieures, disposent d'un contrôleur SATA par défaut pour les périphériques CD/DVD-ROM. À des fins de vérification, reportez-vous au *Guide de compatibilité de VMware* approprié à l'adresse <http://www.vmware.com/resources/compatibility>.

Prérequis

- Vérifiez que la machine virtuelle est compatible avec ESXi 5.5 et versions ultérieures.
- Vérifiez que vous connaissez bien le comportement et les limitations des contrôleurs de stockage. Voir *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.
- Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Configuration.Ajouter ou supprimer périphérique** sur la machine virtuelle.
- Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un autre périphérique** et sélectionnez **Contrôleur SATA** dans le menu déroulant.

Le contrôleur SATA apparaît dans la liste du matériel.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Autre configuration de périphérique de machine virtuelle dans Client hôte VMware

En plus de configurer le CPU et la mémoire de la machine virtuelle et d'ajouter des disques durs et des cartes réseau virtuelles, vous pouvez également ajouter et configurer du matériel virtuel tel que des lecteurs de DVD/CD-ROM, des lecteurs de disquettes et des périphériques SCSI.

Ajouter un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser un lecteur physique sur un client ou un hôte ou une image ISO pour ajouter un lecteur de CD/DVD à une machine virtuelle.

Si vous voulez ajouter un lecteur CD/DVD qui est sauvegardé par un lecteur CD/DVD USB sur l'ordinateur hôte, vous devez ajouter le lecteur comme un périphérique SCSI. L'ajout ou la suppression à chaud de périphériques SCSI depuis un hôte ESXi n'est pas pris(e) en charge.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.

- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un autre périphérique** et sélectionnez **Lecteur de CD/DVD** dans le menu déroulant.
- 4 Développez **Lecteur de CD/DVD** et sélectionnez une option.

Option	Description
Utiliser le lecteur physique	<ol style="list-style-type: none"> a Sélectionnez Périphérique client comme emplacement. b Dans le menu déroulant Mode du périphérique, sélectionnez Émuler le CD-ROM ou Utiliser le relais sur le CD-ROM.
Utiliser l'image ISO	<ol style="list-style-type: none"> a Sélectionnez Fichier ISO de la banque de données comme emplacement. b Tapez le chemin d'accès et le nom de fichier pour le fichier image ou cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier.

- 5 Si vous ne voulez pas que le lecteur de CD-ROM se connecte quand la machine virtuelle démarre, désélectionnez **Connexion à la mise sous tension**.
- 6 Sélectionnez le nœud de périphérique virtuel que le lecteur emploie dans la machine virtuelle.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajouter un lecteur de disquette à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Employez un lecteur de disquettes physique ou une image disquette pour ajouter un lecteur de disquettes à une machine virtuelle.

ESXi ne prend pas en charge les lecteurs de disquettes sauvegardés par un lecteur de disquettes physique sur l'hôte.

Prérequis

- Mettez la machine virtuelle hors tension.
- Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Configuration.Ajouter ou supprimer périphérique** sur la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un autre périphérique** et sélectionnez **Lecteur de disquettes** dans le menu déroulant.

Le lecteur de disquettes apparaît dans la liste du matériel.

- 4 Développez **Lecteur de disquettes** et sélectionnez le type de périphérique à utiliser.

Option	Description
Périphérique Client	Sélectionnez cette option pour connecter le lecteur de disquettes à un lecteur de disquettes physique ou à une image de disquette . flp sur le système à partir duquel vous accédez à Client hôte VMware .
Utiliser une image de disquette existante	<ol style="list-style-type: none"> a Sélectionnez cette option pour connecter le périphérique virtuel à une image existante d'un lecteur de disquettes sur une banque de données accessible à l'hôte. b Cliquez sur Parcourir et sélectionnez l'image disquette.

- 5 (Facultatif) Sélectionnez **Connexion à la mise sous tension** pour configurer le périphérique de manière à ce qu'il se connecte lors de la mise sous tension de la machine virtuelle.

- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de ports parallèles et de ports série dans Client hôte VMware

Les ports série et parallèle sont des interfaces permettant de connecter des périphériques à la machine virtuelle. Le port série virtuel peut se connecter à un port série physique ou à un fichier sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez aussi l'utiliser pour établir une connexion directe entre deux machines virtuelles ou entre une machine virtuelle et une application sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez ajouter des ports parallèles et série et changer la configuration des ports série.

Ajouter un port série à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Une machine virtuelle peut employer jusqu'à quatre ports série virtuels. Vous pouvez connecter le port série virtuel à un port série physique ou à un fichier sur l'ordinateur hôte. Vous pouvez également utiliser un canal nommé côté hôte pour configurer une connexion directe entre deux machines virtuelles ou entre une machine virtuelle et une application sur l'ordinateur hôte. En outre, vous pouvez utiliser un port ou un URI vSPC (Virtual Serial Port Concentrator) pour connecter un port série sur le réseau.

Prérequis

- Familiarisez-vous avec les différents types de supports auxquels le port peut accéder, les connexions vSPC et les conditions qui peuvent s'appliquer. Voir *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.
- Pour connecter un port série sur un réseau, ajoutez un ensemble de règles de pare-feu. Voir *Administration d'une machine virtuelle vSphere*.
- Privilège nécessaire : **Machine virtuelle .Configuration.Ajouter ou supprimer un périphérique**
Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un autre périphérique** et sélectionnez **Port série**.
Le port série apparaît dans la liste du matériel.
- 4 Dans la liste du matériel, développez le port série et sélectionnez le type de port multimédias auquel accéder.

Option	Description
Utiliser un fichier de sortie	Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier sur l'hôte pour stocker le résultat du port série virtuel.
Utiliser un port série physique	Sélectionnez le port dans le menu déroulant.
Utiliser le canal nommé	<ol style="list-style-type: none"> a Entrez un nom pour le canal dans le champ de Nom de canal. b Sélectionnez les valeurs Extrémité proche et Extrémité lointaine pour le canal dans les menus déroulants.
Utiliser le réseau	<ol style="list-style-type: none"> a Dans le menu déroulant, sélectionnez Direction, sélectionnez Serveur ou Client. b Saisissez l'URI du port. L'URI est l'extrémité distante du port série auquel le port série de la machine virtuelle devrait se connecter. c Si vous utilisez vSPC comme étape intermédiaire pour accéder à toutes les machines virtuelles via une seule adresse IP, sélectionnez Utiliser le concentrateur virtuel de port série et entrez l'emplacement de l'URI vSPC.

- 5 (Facultatif) Désélectionnez **Connexion à la mise sous tension** si vous ne voulez pas que le périphérique du port parallèle se connecte lorsque la machine virtuelle est mise sous tension.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.

Exemple : Établissement de connexions réseau à un client ou un serveur via un port série sans paramètres d'authentification

Si vous n'utilisez pas vSPC et configurez la machine virtuelle avec un port série connecté comme serveur avec l'URI `telnet://:12345`, vous pouvez vous connecter au port série de la machine virtuelle depuis le système d'exploitation Linux ou Windows.

```
telnet yourESXiServerIPAddress 12345
```

De même, si vous exécutez le serveur Telnet sur le port 23 du système Linux (`telnet://yourLinuxBox:23`), configurez la machine virtuelle comme URI de client.

```
telnet://yourLinuxBox:23
```

La machine virtuelle établit une connexion sur le port 23 du système Linux.

Ajouter un port parallèle à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Pour connecter des périphériques à des machines virtuelles, telles que des imprimantes et des scanners, vous pouvez utiliser un port parallèle. Vous envoyez la sortie de ces dispositifs dans un fichier sur l'ordinateur hôte.

REMARQUE Pour ajouter un port parallèle à une machine virtuelle qui s'exécute sur un hôte ESXi 4.1 ou une version antérieure d'hôte, vous pouvez également choisir d'envoyer la sortie à un port parallèle physique sur l'hôte. Cette option n'est pas disponible avec un hôte ESXi 5.0 et versions ultérieures.

Prérequis

- Mettez la machine virtuelle hors tension.
- Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Configuration.Ajouter ou supprimer périphérique** sur la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu contextuel.
- 3 Sur l'onglet **Matériel virtuel**, sélectionnez **Ajouter un autre périphérique** et sélectionnez **Port parallèle**.
Le port parallèle apparaît dans la liste du matériel.
- 4 Dans la liste du matériel virtuel, développez le port parallèle et cliquez sur **Parcourir** pour localiser un dossier dans lequel créer le fichier.
- 5 Sélectionnez un dossier de la liste et cliquez sur **Sélectionner**.
Le chemin du fichier apparaît dans la zone de texte **Connexion**.
- 6 (Facultatif) Sélectionnez **Connexion à la mise sous tension** pour configurer le périphérique de manière à ce qu'il se connecte lors de la mise sous tension de la machine virtuelle.
- 7 Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Après avoir créé une machine virtuelle dans Client hôte VMware, vous pouvez effectuer différentes tâches de gestion sur cette machine, y compris la suppression de la machine virtuelle de l'hôte ou d'une banque de données, son ré-enregistrement sur une banque de données, etc. Vous pouvez également renvoyer la machine virtuelle vers l'hôte.

Accès à une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez accéder aux machines virtuelles présentes sur l'hôte auquel vous êtes connecté, pour configurer le matériel et les options des machines virtuelles, pour effectuer des tâches administratives et pour effectuer des tâches de dépannage de base.

Pour afficher une machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware, mettez la machine virtuelle sous tension.

Procédure

- ◆ Pour accéder aux machines virtuelles qui sont disponibles sur l'hôte auquel vous êtes connecté, cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.

La liste des machines virtuelles disponibles est affichée sous **Machines virtuelles**.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres des machines virtuelles et effectuer différentes tâches administratives et de dépannage sur les machines virtuelles de la liste.

Utiliser la configuration des colonnes des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Lorsque vous affichez les machines virtuelles dans Client hôte VMware, vous pouvez configurer les informations qui sont affichées en incluant et en excluant des colonnes comme le statut, l'espace provisionné, le CPU hôte, etc.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur **Colonnes** et sélectionnez les informations à afficher ou à masquer dans le panneau de la machine virtuelle.

Supprimer des machines virtuelles d'un hôte dans Client hôte VMware

Vous pouvez désinscrire une machine virtuelle si vous souhaitez la conserver dans la banque de données mais que vous ne souhaitez plus la voir affichée dans l'inventaire Client hôte VMware.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Désinscrire**.
- 3 Pour confirmer que vous voulez supprimer la machine virtuelle de l'inventaire, cliquez sur **Oui**.

L'hôte supprime la machine virtuelle de l'inventaire et n'assure plus le suivi de sa condition.

Supprimer des machines virtuelles de la banque de données dans Client hôte VMware

Supprimez des machines virtuelles inutiles de l'inventaire Client hôte VMware pour libérer de l'espace sur la banque de données. La suppression d'une machine virtuelle de l'hôte supprime tous les fichiers de la machine virtuelle de la banque de données, y compris le fichier de configuration et les fichiers de disques virtuels.

Prérequis

- Mettez la machine virtuelle hors tension.
- Vérifiez que la machine virtuelle ne partage pas le disque avec une autre machine virtuelle. Si deux machines virtuelles partagent le même disque, les fichiers disque ne sont pas supprimés.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Supprimer** dans le menu déroulant.
- 3 Cliquez sur **Supprimer**.

Enregistrer une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Si vous supprimez une machine virtuelle ou un modèle d'un hôte sans les supprimer de la banque de données de cet hôte, vous pouvez les renvoyer vers l'inventaire de l'hôte.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une banque de données dans la liste, puis cliquez sur **Enregistrer une machine virtuelle**.
- 3 Sélectionnez la machine virtuelle à enregistrer dans la liste et cliquez sur **Enregistrer**.

Utiliser des snapshots pour gérer des machines virtuelles

Un snapshot conserve l'état et les données d'une machine virtuelle au moment de sa création. Lorsque vous créez un snapshot d'une machine virtuelle, cette machine virtuelle n'est pas affectée et seule une image de cette machine dans un état donné est copiée et stockée. Les snapshots sont utiles lorsque vous devez retourner à plusieurs reprises au même état mais que vous ne souhaitez pas créer plusieurs machines virtuelles.

Vous pouvez créer plusieurs snapshots d'une machine virtuelle pour créer des positions de restauration au cours d'un processus linéaire. Avec plusieurs snapshots, vous pouvez sauvegarder plusieurs positions pour pouvoir effectuer plusieurs types de processus de travail. Les snapshots concernent les machines virtuelles individuelles. Pour créer des snapshots de plusieurs machines virtuelles, par exemple, des snapshots pour tous les membres d'une équipe, vous devez créer un snapshot séparé de la machine virtuelle de chaque membre de l'équipe.

Les snapshots sont utiles en tant que solution à court terme pour tester un logiciel dont les effets sont inconnus ou potentiellement dangereux. Vous pouvez utiliser un snapshot comme point de restauration pendant un processus linéaire ou itératif, tel que l'installation de packages de mise à niveau, ou pendant un processus d'embranchement, tel que l'installation de différentes versions d'un programme. L'utilisation de snapshots garantit que chaque installation commence par une ligne de base identique.

Avec les snapshots, vous pouvez conserver une ligne de base avant d'effectuer des modifications sur une machine virtuelle dans l'arborescence de snapshots.

Plusieurs options de création et de gestion des snapshots de machines virtuelles et des arborescences de snapshots sont disponibles dans le Gestionnaire de snapshots de Client hôte VMware. Ces opérations vous permettent de créer des snapshots, de rétablir un snapshot dans la hiérarchie des snapshots, de supprimer des snapshots, et bien plus encore. Vous pouvez créer de vastes arborescences de snapshots pour sauvegarder l'état d'une machine virtuelle à un moment donné et restaurer ensuite la machine virtuelle. Chaque branche d'une arborescence de snapshot peut contenir jusqu'à 32 snapshots.

Un snapshot conserve les informations suivantes :

- Paramètres de la machine virtuelle. Répertoire de machine virtuelle contenant les disques qui ont été ajoutés ou modifiés après la création du snapshot.
- État de l'alimentation La machine virtuelle peut être sous tension, hors tension ou interrompue.
- État du disque. État de tous les disques virtuels de la machine virtuelle.
- État de la mémoire (facultatif). Contenu de la mémoire de la machine virtuelle.

Hiérarchie des snapshots

Le Gestionnaire de snapshot présente la hiérarchie des snapshots sous la forme d'une arborescence dotée d'une ou de plusieurs branches. Les snapshots de la hiérarchie ont des relations parent-enfant. Dans les processus linéaires, chaque snapshot a un parent et un enfant, excepté le dernier snapshot qui n'a aucun enfant. Chaque snapshot parent peut avoir plusieurs enfants. Vous pouvez rétablir le snapshot parent ou rétablir tout snapshot parent ou enfant dans l'arborescence de snapshot et créer plusieurs snapshots à partir de ce snapshot. Chaque fois que vous rétablissez un snapshot et prenez un autre snapshot, une branche ou un snapshot enfant est créé.

Snapshots parents

Le premier snapshot de la machine virtuelle que vous créez est le snapshot parent de base. Le snapshot parent est la version récemment sauvegardée de l'état actuel de la machine virtuelle. La création d'un snapshot génère un fichier de disque delta pour chaque disque relié à la machine virtuelle et, en option, un fichier de mémoire. Les fichiers de disque delta et le fichier de mémoire sont stockés avec le fichier `.vmdk` de base. Le snapshot parent est toujours le snapshot qui apparaît immédiatement au-dessus de l'icône Vous êtes ici dans le Gestionnaire de snapshot. Si vous rétablissez ou restaurez un snapshot, ce snapshot devient le parent de l'état actuel Vous êtes ici.

REMARQUE Le snapshot parent n'est pas toujours le snapshot que vous avez pris le plus récemment.

Snapshots enfants

Un snapshot d'une machine virtuelle créé après le snapshot parent. Chaque snapshot enfant contient les fichiers delta de chaque disque virtuel relié et, éventuellement, un fichier de mémoire qui indique l'état actuel du disque virtuel (Vous êtes ici). Les fichiers delta de chaque snapshot enfant fusionnent avec le snapshot de chaque snapshot enfant précédent jusqu'à atteindre les disques parents. Un disque enfant peut ensuite devenir le disque parent de futurs disques enfants.

La relation des snapshots parents et enfants peut évoluer si l'arborescence de snapshot possède plusieurs branches. Un snapshot parent peut avoir plusieurs enfants. Beaucoup de snapshots n'ont aucun enfant.

IMPORTANT Ne manipulez pas manuellement les disques enfants individuels ou tout fichier de configuration de snapshot car vous pourriez compromettre l'arborescence et provoquer une perte de données. Cette restriction inclut le redimensionnement des disques et les modifications apportées au disque parent de base en utilisant `vmkfstools`.

Comportement des snapshots

La création d'un snapshot préserve l'état du disque à un moment précis en créant une série de disques delta pour chaque disque virtuel relié ou RDM virtuel, et peut également préserver l'état de la mémoire et de l'alimentation en créant un fichier de mémoire. La création d'un snapshot génère un objet de snapshot dans le Gestionnaire de snapshot qui représente l'état et les paramètres de la machine virtuelle.

Chaque snapshot crée un autre fichier de disque delta `.vmdk`. Lorsque vous créez un snapshot, le mécanisme du snapshot empêche le système d'exploitation invité d'écrire sur le fichier `.vmdk` de base et dirige toutes les écritures vers le fichier de disque delta. Le disque delta représente la différence entre l'état actuel du disque virtuel et son état lors de la création du snapshot précédent. Si plusieurs snapshots existent, les disques delta peuvent représenter la différence entre chaque snapshot. Les fichiers de disque delta peuvent s'étendre rapidement et devenir aussi importants que le disque virtuel si le système d'exploitation invité écrit sur chaque bloc du disque virtuel.

Fichiers de snapshot

Lorsque vous créez un snapshot, vous capturez l'état des paramètres de la machine virtuelle du disque virtuel. Si vous créez un snapshot de mémoire, vous capturez également l'état de la mémoire de la machine virtuelle. Ces états sont sauvegardés dans des fichiers situés au même emplacement que les fichiers de base de la machine virtuelle.

Fichiers de snapshot

Une machine virtuelle se compose de fichiers stockés sur un périphérique de stockage compatible. Une opération Pendre un snapshot crée des fichiers `.vmdk`, `-delta.vmdk`, `.vmsd` et `.vmsn`. Par défaut, le premier disque et tous les disques delta sont stockés avec le fichier `.vmdk`. Les fichiers `.vmsd` et `.vmsn` sont stockés dans le répertoire de la machine virtuelle.

Fichiers de disque delta

Fichier `.vmdk` sur lequel le système d'exploitation peut écrire. Le disque delta représente la différence entre l'état actuel du disque virtuel et son état lors de la création du snapshot précédent. Lorsque vous créez un snapshot, l'état du disque virtuel est préservé, ce qui empêche le système d'exploitation invité d'écrire sur le disque, et un disque delta ou enfant est créé.

Un disque delta contient deux fichiers : un fichier descripteur compact qui contient des informations sur le disque virtuel, telles que des informations sur la géométrie et la relation parent/enfant, et un fichier correspondant qui contient les données brutes.

Les fichiers qui constituent le disque delta sont qualifiés de disques enfants ou de fichiers redo-log. Un disque enfant est un disque clairsemé. Les disques clairsemés utilisent le mécanisme de copie sur écriture, dans lequel le disque virtuel ne contient aucune donnée jusqu'à ce qu'elles soient copiées par une opération d'écriture. Cette optimisation économise de l'espace de stockage. Un grain est l'unité de mesure dans laquelle le disque clairsemé utilise le mécanisme de copie sur écriture. Chaque grain est un bloc de secteurs qui contient des données de disque virtuel. La taille par défaut est de 128 secteurs de 64 Ko.

Fichier plat

Fichier `-flat.vmdk` correspondant à l'un des deux fichiers constituant le disque de base. Le disque plat contient les données brutes du disque de base. Ce fichier n'apparaît pas en tant que fichier séparé dans le navigateur de banque de données.

Fichier de base de données

Fichier `.vmsd` contenant des informations sur les snapshots de la machine virtuelle et principale source d'information du Gestionnaire de snapshot. Ce fichier contient des entrées de ligne qui définissent les relations entre les snapshots et entre les disques enfants de chaque snapshot.

Fichier de mémoire

Fichier `.vmsn` contenant l'état actif de la machine virtuelle. En capturant l'état de la mémoire de la machine virtuelle, vous pouvez rétablir la machine virtuelle à un état sous tension. Avec les snapshots qui ne sont pas des snapshots de mémoire, vous pouvez uniquement rétablir la machine virtuelle à un état hors tension. Les snapshots de mémoire sont plus longs à créer que les autres snapshots. Le temps que l'hôte ESX met pour écrire la mémoire sur le disque est relatif à la quantité de mémoire que la machine virtuelle est configurée à utiliser.

Une opération **Prendre un snapshot** crée des fichiers `.vmdk`, `-delta.vmdk`, `vmsd` et `vmsn`.

Fichier	Description
<code>vmname-number.vmdk</code> et <code>vmname-number-delta.vmdk</code>	Le fichier de snapshot représente la différence entre l'état actuel du disque virtuel et son état lors de la création du snapshot précédent. Le nom de fichier utilise la syntaxe suivante, <code>S1vm-000001.vmdk</code> , où <code>S1vm</code> est le nom de la machine virtuelle et le nombre à six chiffres, <code>000001</code> , est basé sur les fichiers qui existent déjà dans le répertoire. Le nombre ne tient pas compte du nombre de disques attachés à la machine virtuelle.
<code>vmname.vmsd</code>	Base de données contenant des informations sur les snapshots de la machine virtuelle et principale source d'information du Gestionnaire de snapshot.
<code>vmname.Snapshotnumber.vmsn</code>	État de la mémoire de la machine virtuelle au moment de la création du snapshot. Le nom de fichier utilise la syntaxe suivante, <code>S1vm.snapshot1.vmsn</code> , où <code>S1vm</code> est le nom de la machine virtuelle, et <code>snapshot1</code> le premier snapshot. REMARQUE Un fichier <code>.vmsn</code> est créé chaque fois que vous créez un snapshot, quelle que soit la sélection de mémoire. Un fichier <code>.vmsn</code> sans mémoire est beaucoup plus petit qu'un fichier doté d'une mémoire.

Limitations des snapshots

Les snapshots peuvent affecter les performances de la machine virtuelle et ne pas prendre en charge certains types de disques ou des machines virtuelles configurés avec le partage de bus. Les snapshots sont utiles en tant que solutions à court terme pour capturer des états de machine virtuelle instantanés et ne sont pas adaptés aux sauvegardes de machine virtuelle à long terme.

- VMware ne prend pas en charge les snapshots des disques bruts, des disques en mode physique RDM ou des systèmes d'exploitation invités qui utilisent un initiateur iSCSI sur le client.
- Les machines virtuelles disposant de disques indépendants doivent être mises hors tension avant de créer un snapshot. Les snapshots de machines virtuelles sous tension ou suspendues possédant des disques indépendants ne sont pas pris en charge.
- Les snapshots ne sont pas pris en charge avec les périphériques PCI vSphere Direct Path I/O.
- VMware ne prend pas en charge les snapshots des machines virtuelles configurées avec le partage de bus. Si vous voulez utiliser le partage de bus, envisagez d'exécuter le logiciel de sauvegarde dans le système d'exploitation client comme une solution alternative. Si la machine virtuelle dispose actuellement de snapshots et qu'elle ne permet pas de configurer le partage de bus, supprimez (consolidez) les snapshots.

- Les snapshots fournissent une image instantanée du disque que les solutions de sauvegarde peuvent utiliser, mais les snapshots ne sont pas conçus comme une méthode de sauvegarde ou de récupération robuste. Si les fichiers contenant une machine virtuelle sont perdus, ses fichiers de snapshot sont également perdus. En outre, un grand nombre de snapshots sont difficiles à gérer, prennent beaucoup d'espace sur le disque et ne sont pas protégés en cas de panne du matériel.
- Les snapshots peuvent affecter d'une manière négative les performances d'une machine virtuelle. La dégradation des performances est basée sur la durée pendant laquelle le snapshot ou l'arborescence de snapshot reste en place, la profondeur de l'arborescence et l'étendue des modifications de la machine virtuelle et de son système d'exploitation invité depuis la création du snapshot. En outre, vous pourriez observer un retard lors de la mise sous tension de la machine virtuelle. N'exécutez pas des machines virtuelles de production à partir de snapshots de façon permanente.
- Si une machine virtuelle dispose de disques durs supérieurs à 2 To, finaliser une opération de snapshot peut prendre un certain temps.

Création de snapshots d'une machine virtuelle

Vous pouvez prendre un ou plusieurs snapshots d'une machine virtuelle pour capturer l'état des paramètres, l'état du disque et l'état de la mémoire à différents moments spécifiques. Lorsque vous créez un snapshot, vous pouvez également mettre au repos les fichiers de machine virtuelle et exclure les disques de machine virtuelle des snapshots.

Lorsque vous prenez un snapshot, l'autre activité qui se déroule sur la machine virtuelle pourrait affecter le processus de snapshot lors du retour à ce snapshot. Du point de vue du stockage, il est préférable de prendre un snapshot lorsque vous n'appliquez pas une charge E/S importante. Du point de vue du fonctionnement, il est préférable de prendre un snapshot lorsqu'aucune application de la machine virtuelle ne communique avec d'autres ordinateurs. La probabilité qu'un problème survienne est plus grande si la machine virtuelle communique avec un autre ordinateur, surtout dans un environnement de production. Par exemple, si vous prenez un snapshot tandis que la machine virtuelle télécharge un fichier d'un serveur sur le réseau, la machine virtuelle continue de télécharger le fichier, communiquant sa progression au serveur. Si vous retournez au snapshot, les communications entre la machine virtuelle et le serveur sont confuses et le transfert de fichier échoue. Selon la tâche que vous êtes en train de réaliser, vous pouvez créer un snapshot de mémoire ou bien mettre au repos le système de fichiers de la machine virtuelle.

Snapshots de mémoire

Sélection par défaut pour la création de snapshots. Lorsque vous capturez l'état de la mémoire de la machine virtuelle, le snapshot conserve l'état actif de la machine virtuelle. Les snapshots de mémoire permettent de créer un snapshot à un instant précis (par exemple, pour mettre à niveau un logiciel qui fonctionne parfaitement). Si vous créez un snapshot de mémoire et que la mise à niveau ne s'exécute pas correctement, ou si le logiciel ne vous convient pas, vous pouvez restaurer l'état précédent de la machine virtuelle.

Lorsque vous capturez l'état de la mémoire, les fichiers de la machine virtuelle ne nécessitent aucune mise au repos. Si vous ne capturez pas l'état de la mémoire, le snapshot ne sauvegarde pas l'état actif de la machine virtuelle et les disques sont résilients à moins que vous ne les mettiez au repos.

Snapshots mis au repos

Lorsque vous mettez au repos une machine virtuelle, VMware Tools met au repos le système de fichiers de la machine virtuelle. Une opération de mise au repos garantit qu'un disque de snapshot représente un état cohérent des systèmes de fichiers invités. Les snapshots mis au repos s'utilisent notamment lors des sauvegardes automatisées ou périodiques. Par exemple, si vous méconnaissiez l'activité de la machine virtuelle, mais que vous souhaitez disposer de plusieurs sauvegardes récentes, vous pouvez mettre les fichiers au repos.

Si la machine virtuelle est hors tension ou si VMware Tools n'est pas disponible, le paramètre `Passif` n'est pas disponible. Les machines virtuelles équipées de disques haute capacité ne peuvent pas être mises au repos.

IMPORTANT Les snapshots ne doivent pas être utilisés comme unique solution de sauvegarde, ni comme solution de sauvegarde sur le long terme.

Créer un snapshot dans Client hôte VMware

Un snapshot capture l'intégralité de l'état de la machine virtuelle au moment de sa création. Vous pouvez créer un snapshot lorsqu'une machine virtuelle est sous tension, hors tension ou suspendue. Pour créer un snapshot d'une machine virtuelle interrompue, attendez la fin de l'opération d'interruption.

Lorsque vous créez un snapshot de mémoire, le snapshot capture l'état de la mémoire de la machine virtuelle et les paramètres d'alimentation de la machine virtuelle. Les snapshots qui capturent l'état de la mémoire d'une machine virtuelle sont plus longs à créer. Il est possible que vous observiez une pause momentanée de la réponse sur le réseau.

Lorsque vous suspendez une machine virtuelle, VMware Tools suspend le système de fichiers de la machine virtuelle. L'opération de mise au repos met en pause ou altère l'état des processus en cours d'exécution sur la machine virtuelle, en particulier les processus susceptibles de modifier les informations stockées sur le disque lors d'une opération de restauration.

La suspension avec cohérence des applications n'est pas prise en charge pour les machines virtuelles possédant des disques IDE ou SATA.

REMARQUE N'utilisez pas les snapshots VMware pour sauvegarder les disques dynamiques sous Windows. Si vous créez un snapshot d'un disque dynamique sous Windows, vous ne pourrez pas le restaurer. La technologie des snapshots n'a pas de visibilité dans les disques dynamiques et ne peut pas préserver l'état au repos des fichiers du disque.

Prérequis

- Si vous créez un snapshot de la mémoire d'une machine virtuelle possédant plusieurs disques dans différents modes de disque, vérifiez que la machine virtuelle est hors tension. Par exemple, si vous avez une configuration à but précis qui exige que vous utilisiez un disque indépendant, vous devez mettre hors tension la machine virtuelle avant de prendre un snapshot.
- Pour capturer l'état de la mémoire de la machine virtuelle, vérifiez que la machine virtuelle est sous tension.
- Pour suspendre les fichiers de la machine virtuelle, vérifiez que la machine virtuelle est sous tension et que VMware Tools est installé.
- Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Gestion des snapshots.Créer un snapshot** sur la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle de la liste, sélectionnez **Snapshots** et sélectionnez **Créer un snapshot** dans le menu contextuel.
- 3 Entrez un nom pour le snapshot.
- 4 (Facultatif) Tapez la description du snapshot.
- 5 (Facultatif) Cochez la case **Prendre un snapshot de la mémoire de la machine virtuelle** pour capturer la mémoire de la machine virtuelle.

- 6 (Facultatif) Décochez la case **Prendre un snapshot de la mémoire de la machine virtuelle** et cochez la case **Mettre au repos le système de fichiers client (VMware Tools installé)** pour suspendre les processus en cours dans le système d'exploitation invité afin que le contenu du système de fichiers ait un état cohérent connu lors de la création du snapshot.

Suspendez les fichiers de la machine virtuelle uniquement lorsque celle-ci est sous tension et que vous ne voulez pas capturer la mémoire de la machine virtuelle.

- 7 Cliquez sur **OK**.

Restaurer des snapshots

Pour restaurer une machine virtuelle à son état d'origine ou pour rétablir un autre snapshot dans la hiérarchie des snapshots, vous pouvez restaurer un snapshot.

Lorsque vous rétablissez un snapshot, vous restaurez la mémoire, les paramètres et l'état de la machine virtuelle, ainsi que l'état de ses disques, qui existaient au moment de la création du snapshot. Si vous souhaitez que la machine virtuelle soit interrompue, mise sous tension ou mise hors tension lorsque vous la démarrez, assurez-vous qu'elle est en bon état lorsque vous créez le snapshot.

Vous pouvez rétablir les snapshots comme suit :

Restaurer vers le dernier snapshot

Restaure le snapshot parent à un niveau supérieur de la hiérarchie par rapport à la position **Vous êtes ici**. **Restaurer vers le dernier snapshot** active le snapshot parent de l'état actuel de la machine virtuelle.

Rétablir

Vous permet de rétablir tout snapshot de l'arborescence et de faire de ce snapshot le snapshot parent de l'état actuel de la machine virtuelle. Les snapshots enfants ultérieurs à ce point créent une nouvelle branche dans l'arborescence.

La restauration des snapshots a les effets suivants :

- Les états actuels du disque et de la mémoire sont ignorés et la machine virtuelle revient aux états du disque et de la mémoire du snapshot parent.
- Les snapshots existants sont supprimés. Vous pouvez restaurer ces snapshots à tout moment.
- Si le snapshot inclut l'état de la mémoire, la machine virtuelle sera dans le même état d'alimentation que lorsque vous avez créé le snapshot.

Tableau 3-4. État d'alimentation de la machine virtuelle après la restauration d'un snapshot

État de la machine virtuelle lors de la création d'un snapshot parent	État de la machine virtuelle après la restauration
Sous tension (inclut la mémoire)	Reviens au snapshot parent, puis la machine virtuelle est mise sous tension et exécutée.
Sous tension (n'inclut pas la mémoire)	Reviens au snapshot parent, puis la machine virtuelle est mise hors tension.
Hors tension (n'inclut pas la mémoire)	Reviens au snapshot parent, puis la machine virtuelle est mise hors tension.

Les machines virtuelles exécutant certains types de charges de travail peuvent demander plusieurs minutes pour redevenir réactives après un retour à partir d'un snapshot.

REMARQUE Les métadonnées vApp des machines virtuelles des vApp ne suivent pas la sémantique de snapshots pour la configuration de machine virtuelle. Les propriétés de vApp qui sont supprimées, modifiées ou définies après la création d'un snapshot restent intactes (supprimées, modifiées ou définies) après que la machine virtuelle retourne à ce snapshot ou à tout snapshot antérieur.

Restaurer un snapshot dans Client hôte VMware

Restaurez un snapshot pour restaurer la machine virtuelle à l'état de ce snapshot.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez du privilège **Machine virtuelle.Gestion des snapshots.Restaurer un snapshot** sur la machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle de la liste, sélectionnez **Snapshots** et sélectionnez **Restaurer le snapshot** dans le menu contextuel.

REMARQUE L'état actuel de la machine virtuelle sera détruit sauf s'il a été sauvegardé dans un snapshot.

- 3 Cliquez sur **Restaurer** pour restaurer la machine virtuelle sur le dernier snapshot.

Suppression des snapshots

Lorsque vous effacez un snapshot, il est supprimé du Gestionnaire de snapshot. Les fichiers de snapshot sont consolidés et écrits sur le disque de snapshot parent et fusionnent avec le disque de base de la machine virtuelle.

La suppression d'un snapshot ne modifie pas la machine virtuelle ni les autres snapshots. La suppression d'un snapshot consolide les modifications entre les snapshots et les précédents états de disque et écrit toutes les données du disque delta qui contient les informations sur le snapshot supprimé sur le disque parent. Lorsque vous supprimez le snapshot parent de base, toutes les modifications fusionnent avec le disque de base de la machine virtuelle.

Lors de la suppression d'un snapshot, de nombreuses informations doivent être lues et écrites sur un disque. Ceci peut réduire les performances des machines virtuelles jusqu'à ce que la consolidation soit effectuée. La consolidation des snapshots supprime les disques redondants, ce qui améliore les performances de la machine virtuelle et économise de l'espace de stockage. Le temps nécessaire pour supprimer les snapshots et consolider les fichiers de snapshot varie en fonction de la quantité de données que le système d'exploitation invité écrit sur les disques virtuels une fois que vous avez créé le dernier snapshot. Le temps nécessaire est proportionnel à la quantité de données que la machine virtuelle écrit pendant la consolidation si celle-ci est sous tension.

L'échec de la consolidation du disque peut diminuer la performance des machines virtuelles. Vous pouvez vérifier si des machines virtuelles nécessitent des opérations de consolidation distinctes en affichant une liste. Pour obtenir des informations sur l'emplacement et l'affichage de l'état de consolidation de plusieurs machines virtuelles et l'exécution d'une opération de consolidation séparée, reportez-vous à *Administration d'une machine virtuelle vSphere*

Supprimer

Utilisez l'option **Supprimer** pour supprimer un snapshot parent ou enfant de l'arborescence de snapshot. **Supprimer** écrit les modifications du disque qui ont lieu entre l'état du snapshot et l'état du disque précédent sur le snapshot parent.

Vous pouvez également utiliser l'option **Supprimer** pour supprimer un snapshot corrompu et ses fichiers d'une branche abandonnée de l'arborescence de snapshot sans les fusionner avec le snapshot parent.

Supprimer tout

Utilisez l'option **Supprimer tout** pour supprimer tous les snapshots du Gestionnaire de snapshot. **Supprimer tout** consolide et écrit les modifications qui ont lieu entre les snapshots et le précédent état de disque delta sur le disque parent de base et les fusionne avec le disque de base de la machine virtuelle.

Pour empêcher les fichiers de snapshot de fusionner avec le snapshot parent, par exemple, en cas d'échec des mises à jour ou des installations, utilisez d'abord la commande **Restaurer** pour restaurer le précédent snapshot. Cette action annule les disques delta de snapshot et supprime le fichier de mémoire. Vous pouvez ensuite utiliser l'option **Supprimer** pour supprimer le snapshot et tous les fichiers associés.

Supprimer un snapshot dans Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de snapshots pour supprimer l'un des snapshots ou tous les snapshots d'une arborescence.

Prenez garde de ne pas supprimer par accident un snapshot dont vous avez besoin. Vous ne pourrez pas restaurer un snapshot qui a été supprimé. Par exemple, vous pouvez installer plusieurs navigateurs, a, b et c, et capturez l'état de la machine virtuelle après avoir installé chaque navigateur. Le premier snapshot, ou snapshot de base, capture la machine virtuelle avec le navigateur a et le deuxième snapshot capture le navigateur b. Si vous restaurez le snapshot de base qui contient le navigateur a et que vous utilisez un troisième snapshot pour capturer le navigateur c et que vous supprimez le snapshot qui contient le navigateur b, vous ne pourrez pas revenir à l'état où la machine virtuelle contient le navigateur b.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle de la liste, sélectionnez **Snapshots** dans le menu contextuel et cliquez sur **Gérer les snapshots**.
- 3 Cliquez sur le snapshot que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 4 Cliquez sur **Supprimer**.
- 5 Cliquez sur **Fermer** pour sortir du Gestionnaire de snapshots.

Gestion des snapshots avec Client hôte VMware

Vous pouvez consulter tous les snapshots de vos machines virtuelles et utiliser le Gestionnaire de snapshots pour gérer les snapshots.

Après avoir créé un snapshot, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une machine virtuelle et cliquer sur **Restaurer le snapshot** pour restaurer la machine virtuelle à l'état du snapshot à n'importe quel moment.

Si vous possédez une série de snapshots, vous pouvez utiliser le Gestionnaire de snapshots pour restaurer un snapshot parent ou enfant. Les snapshots enfants ultérieurs que vous créez à partir du snapshot restauré créent une branche dans l'arborescence de snapshot. Utilisez le Gestionnaire des snapshots pour supprimer un snapshot de l'arborescence.

Tableau 3-5. Gestionnaire de snapshot

Option	Description
Arborescence de snapshot	Affiche tous les snapshots de la machine virtuelle.
Icône Vous êtes ici	L'icône Vous êtes ici représente l'état actuel et actif de la machine virtuelle. Les actions Restaurer , Supprimer et Modifier sont désactivées pour l'état Vous êtes ici .

Tableau 3-5. Gestionnaire de snapshot (suite)

Option	Description
Créer, Restaurer, Supprimer, Modifier	Options de snapshot.
Détails	Affiche le nom et la description du snapshot, sa date de création. La console affiche l'état de l'alimentation de la machine virtuelle lorsqu'un snapshot a été pris. Les zones de texte Nom, Description et Créé sont vides si vous ne sélectionnez pas de snapshot.

Surveillance d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez surveiller les différents aspects de performances et effectuer le suivi des actions qui ont lieu sur des machines virtuelles que vous créez dans Client hôte VMware.

Afficher les graphiques de performances des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Vous pouvez afficher des graphiques linéaires offrant des informations sur l'utilisation des ressources des machines virtuelles que vous créez dans Client hôte VMware.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Développez la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Surveiller**.
- 4 Cliquez sur **Performance**.
- 5 Pour afficher l'utilisation des ressources des machines virtuelles au cours de la dernière heure, sélectionnez une option dans le menu déroulant.
 - Pour afficher le pourcentage de CPU que la machine virtuelle a utilisé au cours de la dernière heure, sélectionnez **Utilisation du CPU**.
 - Pour afficher la mémoire que l'hôte a consommée pendant la dernière heure, sélectionnez **Utilisation de la mémoire**.

Afficher les événements des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Les événements sont des enregistrements des actions qu'un utilisateur effectue sur une machine virtuelle. Lorsque vous créez une machine virtuelle dans Client hôte VMware, vous pouvez afficher les événements associés à cette machine virtuelle.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Read only**.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Développez la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Surveiller**.
- 4 Cliquez sur **Événements**.
Une liste de tous les événements de machines virtuelles apparaît.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur un événement de la liste pour afficher les détails de cet événement.

- 6 (Facultatif) Utilisez les contrôles de filtre sous la liste pour filtrer la liste.
- 7 (Facultatif) Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste.

Afficher les tâches des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Lorsque vous créez une machine virtuelle dans Client hôte VMware, vous pouvez afficher toutes les tâches de cette machine virtuelle et les informations sur la cible des tâches, l'initiateur des tâches, la durée de file d'attente, l'heure de début des tâches, le résultat des tâches et la durée d'exécution des tâches.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Développez la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Surveiller**.
- 4 Cliquez sur **Tâches**.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur une tâche de la liste pour afficher les détails de cette tâche.
- 6 (Facultatif) Utilisez les contrôles de filtre sous la liste pour filtrer la liste.
- 7 (Facultatif) Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste.

Afficher l'explorateur de journaux de machines virtuelles dans Client hôte VMware

Générez et surveillez les journaux pour l'hôte que vous gérez en utilisant Client hôte VMware. Utilisez les journaux pour faire le diagnostic des différents problèmes de votre environnement hôte et les dépanner.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Développez la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Surveiller**.
- 4 Cliquez sur **Journaux**.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur **Générer un bundle de support** pour consolider tous les journaux pour le dépannage.
- 6 Cliquez avec le bouton droit sur un journal de la liste et sélectionnez **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre** pour afficher le journal.

Afficher les notifications des machines virtuelles dans Client hôte VMware

Vous pouvez afficher les notifications des machines virtuelles et les informations sur les tâches associées que vous pouvez effectuer, pour les machines virtuelles que vous créez dans Client hôte VMware.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur une machine virtuelle dans la liste.
- 3 Développez la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Surveiller**.
- 4 Cliquez sur **Notifications**.

Une liste contenant toutes les notifications de machines virtuelles apparaît.

- 5 (Facultatif) Cliquez sur une notification pour afficher les détails.

- 6 (Facultatif) Cliquez sur une notification et cliquez sur **Actions** pour afficher les tâches suggérées.

Gestion du stockage dans Client hôte VMware

4

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi en utilisant Client hôte VMware, vous pouvez effectuer différentes tâches de gestion du stockage sur l'hôte ESXi, y compris la configuration des adaptateurs, la création de banques de données et l'affichage des informations sur les périphériques de stockage.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Utilisation des banques de données dans Client hôte VMware », page 81](#)
- [« Afficher les adaptateurs de stockage dans Client hôte VMware », page 95](#)
- [« Gestion des périphériques de stockage dans Client hôte VMware », page 95](#)
- [« Surveillance du stockage dans Client hôte VMware », page 97](#)
- [« Effectuer une actualisation du stockage et des opérations de réanalyse dans Client hôte VMware », page 97](#)

Utilisation des banques de données dans Client hôte VMware

Les banques de données sont des conteneurs logiques, semblables à des systèmes de fichiers, qui contiennent les informations spécifiques de chaque périphérique de stockage et fournissent un modèle uniforme pour stocker des fichiers de machine virtuelle. Vous pouvez également utiliser les banques de données pour stocker des images ISO, des modèles de machine virtuelle, et des images disquette.

Selon le type de stockage utilisé, les banques de données peuvent être des types suivants :

- Système de fichier de la machine virtuelle (VMFS)
- Système de fichier du réseau (NFS)

Vous pouvez augmenter la capacité d'une banque de données après sa création mais uniquement s'il s'agit d'une banque de données VMFS.

Afficher les informations sur les banques de données dans Client hôte VMware

Utilisez Client hôte VMware pour afficher les banques de données disponibles pour les hôtes et analyser leurs propriétés.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Pour afficher les détails d'une banque de données spécifique, sélectionnez-la dans la liste.

Création d'une banque de données VMFS dans Client hôte VMware

Les banques de données VMFS servent de référentiel aux machines virtuelles. Vous pouvez configurer des banques de données VMFS sur tous les périphériques de stockage basés sur SCSI que votre hôte détecte, y compris Fibre Channel, iSCSI et les périphériques de stockage locaux.

- 1 [Démarrer la création d'une banque de données VMFS dans Client hôte VMware](#) page 82
Vous pouvez utiliser l'assistant Nouvelle banque de données pour créer des banques de données dans Client hôte VMware.
- 2 [Sélectionner une méthode d'ajout de nouvelle banque de données sur l'hôte dans Client hôte VMware](#) page 83
Vous pouvez utiliser la page Sélection du type de création de l'assistant Nouvelle banque de données pour choisir de créer une nouvelle banque de données VMFS, étendre la banque existante ou monter une banque de données NFS.
- 3 [Sélectionner un périphérique sur lequel ajouter une banque de données VMFS dans Client hôte VMware](#) page 83
Sélectionnez ou créez une banque de données VMFS dans Client hôte VMware.
- 4 [Sélectionner les options de partitionnement dans Client hôte VMware](#) page 83
Utilisez la page des options de sélection de partitionnement de l'assistant Nouvelle banque de données pour sélectionner le partitionnement du périphérique.
- 5 [Terminer le processus de création de la banque de données dans Client hôte VMware](#) page 83
Sur la page Prêt à terminer de l'assistant Nouvelle banque de données, vous pouvez consulter les sélections de votre configuration pour la nouvelle banque de données.

Démarrer la création d'une banque de données VMFS dans Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser l'assistant Nouvelle banque de données pour créer des banques de données dans Client hôte VMware.

Prérequis

Installez et configurez tous les adaptateurs dont votre stockage a besoin. Réanalysez les cartes pour détecter les périphériques de stockage nouvellement ajoutés.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Nouvelle banque de données**.
L'Assistant Nouvelle banque de données s'affiche.

Sélectionner une méthode d'ajout de nouvelle banque de données sur l'hôte dans Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser la page Sélection du type de création de l'assistant Nouvelle banque de données pour choisir de créer une nouvelle banque de données VMFS, étendre la banque existante ou monter une banque de données NFS.

Procédure

- ◆ Sélectionnez un type de création pour la nouvelle banque de données et cliquez sur **Suivant**.

Option	Description
Créer une banque de données VMFS	Crée une banque de données VMFS sur un périphérique de disque local.
Augmente la taille d'une banque de données existante	Augmente la taille d'une banque de données existante en ajoutant une nouvelle extension sur un autre disque.
Monter une banque de données NFS	Crée une banque de données en montant un volume NFS distant.

Sélectionner un périphérique sur lequel ajouter une banque de données VMFS dans Client hôte VMware

Sélectionnez ou créez une banque de données VMFS dans Client hôte VMware.

La procédure suivante s'applique si vous souhaitez créer une nouvelle banque de données VMFS.

Procédure

- 1 Entrez le nom de la nouvelle banque de données.
- 2 Sélectionnez un périphérique sur lequel ajouter votre banque de données et cliquez sur **Suivant**.

La liste contient uniquement les périphériques ayant suffisamment d'espace disponible.

Sélectionner les options de partitionnement dans Client hôte VMware

Utilisez la page des options de sélection de partitionnement de l'assistant Nouvelle banque de données pour sélectionner le partitionnement du périphérique.

Procédure

- 1 Cliquez sur le menu déroulant **Sélectionner le modèle de partitionnement** et sélectionnez une option.

Option	Description
Utiliser le disque complet	Vous indique tout l'espace disponible sur le périphérique.
Personnalisé	Cliquez sur la barre Espace libre et utilisez le curseur horizontal pour partitionner le périphérique.

- 2 Cliquez sur **Suivant**.

Terminer le processus de création de la banque de données dans Client hôte VMware

Sur la page Prêt à terminer de l'assistant Nouvelle banque de données, vous pouvez consulter les sélections de votre configuration pour la nouvelle banque de données.

Procédure

- ◆ Vérifiez le résumé des sélections de la configuration et cliquez sur **Terminer**.

Augmentation de la capacité d'une banque de données VMFS

Si votre banque de données VMFS requiert plus d'espace, augmentez la capacité de la banque de données. Vous pouvez augmenter dynamiquement la capacité en agrandissant une extension de la banque de données ou en ajoutant une nouvelle extension.

Utilisez une des méthodes suivantes pour augmenter la capacité d'une banque de données :

- Agrandissez dynamiquement toute extension de banque de données pouvant l'être, afin qu'elle remplisse la capacité adjacente disponible. L'extension est considérée comme agrandissable lorsque le périphérique de stockage sous-jacent dispose d'espace libre immédiatement après l'extension.
- Ajouter dynamiquement une nouvelle extension. La banque de données peut s'étendre sur 32 extensions maximum, la taille de chacune des extensions dépassant les 2 To. Cependant, la banque de données apparaît en tant que volume unique. La banque de données VMFS étendue peut utiliser n'importe laquelle de ses extensions ou toutes ses extensions à tout moment. Elle ne doit pas nécessairement remplir une extension spécifique avant d'utiliser la suivante.

REMARQUE Les banques de données ne prenant en charge que le verrouillage par assistance matérielle, également appelé ATS (atomic test and set), ne peuvent s'étendre sur des périphériques non ATS. Pour plus d'informations, voir [Mécanismes de verrouillage VMFS](#).

Augmenter la capacité d'une banque de données VMFS existante dans Client hôte VMware

Lorsque vous avez besoin d'ajouter des machines virtuelles à une banque de données ou lorsque les machines virtuelles exécutant sur une banque de données nécessitent plus d'espace, vous pouvez augmenter dynamiquement la capacité d'une banque de données VMFS.

Si une banque de données partagée dispose de machines virtuelles sous tension et qu'elle est complètement remplie, vous pouvez augmenter la capacité de la banque de données uniquement à partir de l'hôte dans lequel les machines virtuelles sous tension sont enregistrées.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Nouvelle banque de données**.
- 3 Cliquez sur **Augmenter la taille d'une banque de données VMFS existante** et cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner la banque de données dont vous souhaitez augmenter la capacité dans Client hôte VMware

Vérifiez la capacité et l'espace disponible sur vos banques de données et choisissez celles dont vous souhaitez augmenter la capacité.

Procédure

- ◆ Dans la liste des banques de données, cliquez sur la banque de données dont vous souhaitez augmenter la capacité et cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner un périphérique sur lequel créer une nouvelle partition VMFS dans Client hôte VMware

Avant de pouvoir augmenter la capacité d'une banque de données existante dans Client hôte VMware, sélectionnez un périphérique sur lequel créer la nouvelle partition VMFS.

Procédure

- ◆ Sélectionnez un périphérique de la liste des périphériques disponibles et cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner les options de partitionnement dans Client hôte VMware

Utilisez la page des options de sélection de partitionnement de l'assistant Nouvelle banque de données pour sélectionner le partitionnement du périphérique.

Procédure

- 1 Cliquez sur le menu déroulant **Sélectionner le modèle de partitionnement** et sélectionnez une option.

Option	Description
Utiliser le disque complet	Vous indique tout l'espace disponible sur le périphérique.
Personnalisé	Cliquez sur la barre Espace libre et utilisez le curseur horizontal pour partitionner le périphérique.

- 2 Cliquez sur **Suivant**.

Terminer le processus d'augmentation de la capacité de la banque de données dans Client hôte VMware

Sur la page Prêt à terminer de l'assistant Nouvelle banque de données, vous pouvez consulter les sélections de configuration pour la banque de données dont vous souhaitez augmenter la capacité.

Procédure

- ◆ Vérifiez le résumé des sélections de la configuration et cliquez sur **Terminer**.

Montage d'une banque de données NFS (Network File System) dans Client hôte VMware

Avec Client hôte VMware, vous pouvez créer une banque de données NFS (Network File System) pour stocker des disques virtuels et pour l'utiliser comme référentiel central pour les images ISO, les machines virtuelles, etc.

- 1 [Présentation des banques de données NFS \(Network File System\) page 86](#)
Un client NFS intégré dans ESXi utilise le protocole NFS (Network File System) sur TCP/IP pour accéder à un volume NFS désigné qui se trouve sur un serveur NAS. L'hôte ESXi peut monter le volume et l'utiliser pour ses besoins en stockage. vSphere prend en charge les versions 3 et 4.1 du protocole NFS.
- 2 [Directives et configuration requise du stockage NFS page 86](#)
Lors de l'utilisation d'un stockage NFS, vous devez suivre des directives de configuration, de mise en réseau et de banque de données NFS spécifiques.
- 3 [Monter une banque de données NFS dans Client hôte VMware page 88](#)
Utilisez l'assistant Nouvelle banque de données pour monter une banque de données NFS (Network File System) dans Client hôte VMware.

4 [Fournir les détails du NFS](#) page 88

Avant de monter une banque de données NFS dans Client hôte VMware, vous devez spécifier un nom, un serveur et un partage.

5 [Terminer le montage de la banque de données NFS dans Client hôte VMware](#) page 88

Sur la page Prêt à terminer, vous pouvez passer en revue les sélections de la configuration de votre banque de données NFS.

Présentation des banques de données NFS (Network File System)

Un client NFS intégré dans ESXi utilise le protocole NFS (Network File System) sur TCP/IP pour accéder à un volume NFS désigné qui se trouve sur un serveur NAS. L'hôte ESXi peut monter le volume et l'utiliser pour ses besoins en stockage. vSphere prend en charge les versions 3 et 4.1 du protocole NFS.

En général, le répertoire ou volume NFS est créé par un administrateur de stockage est exporté depuis le serveur NFS. Le volume NFS n'a pas besoin d'être formaté avec un système de fichiers local, comme VMFS. Vous pouvez monter le volume directement sur les hôtes ESXi et l'utiliser pour stocker et démarrer les machines virtuelles de la même manière que vous utilisez les banques de données VMFS.

Outre le stockage des disques virtuels sur les banques de données NFS, vous pouvez employer NFS comme référentiel central pour les images ISO, les modèles de machine virtuelle, etc. Si vous utilisez la banque de données pour les images ISO, vous pouvez connecter le périphérique CD-ROM de la machine virtuelle à un fichier ISO sur la banque de données, et installer un système d'exploitation invité depuis le fichier ISO.

ESXi prend en charge les capacités de stockage suivantes sur la plupart des volumes NFS :

- vMotion et Storage vMotion
- High Availability (HA) et Distributed Resource Scheduler (DRS)
- Fault Tolerance (FT) et profils d'hôte

REMARQUE NFS 4.1 ne prend pas en charge l'option Fault Tolerance héritée.

- Images ISO, présentées en tant que CD-ROM aux machines virtuelles
- Snapshots de machine virtuelle
- Machines virtuelles à disques virtuels haute capacité ou disques supérieurs à 2 To Les disques virtuels créés sur des banques de données NFS sont provisionnés dynamiquement par défaut, sauf si vous utilisez une accélération matérielle prenant en charge la réservation d'espace. NFS 4.1 ne prend pas en charge l'accélération matérielle. Pour plus d'informations, consultez [Accélération matérielle sur les périphériques NAS](#).

Directives et configuration requise du stockage NFS

Lors de l'utilisation d'un stockage NFS, vous devez suivre des directives de configuration, de mise en réseau et de banque de données NFS spécifiques.

Directives de configuration de NFS Server

- Assurez-vous que les serveurs NFS que vous utilisez sont répertoriés dans *VMware HCL*. Utilisez la bonne version du microprogramme du serveur.
- Lors de la configuration du stockage NFS, suivez les recommandations de votre fournisseur de stockage.
- Assurez-vous que le volume NFS est exporté en utilisant NFS sur TCP.
- Assurez-vous que le serveur NFS exporte un partage particulier en tant que NFS 3 ou NFS 4.1, mais ne fournit pas les deux versions de protocole pour le même partage. Cette stratégie doit être appliquée par le serveur, car ESXi n'empêche pas le montage du même partage par des versions NFS différentes.

- NFS 3 et NFS 4.1 non-Kerberos ne prennent pas en charge la fonctionnalité d'utilisateur délégué qui permet d'accéder aux volumes NFS en utilisant des informations d'identification non racine. Si vous utilisez NFS 3 ou NFS 4.1 non-Kerberos, assurez-vous que chaque hôte a un accès racine au volume. Différents fournisseurs de stockage ont différentes méthodes d'activation de cette fonctionnalité, mais généralement cette activation s'effectue sur les serveurs NAS en utilisant l'option `no_root_squash`. Si le serveur NAS n'accorde pas un accès racine, vous pourrez éventuellement toujours monter la banque de données NFS sur l'hôte. Cependant, vous ne pourrez pas créer de machines virtuelles sur la banque de données.
- Si le volume NFS sous-jacent, sur lequel les fichiers sont stockés, est en lecture seule, assurez-vous que le volume est exporté sous la forme d'un partage en lecture seule par le serveur NFS, ou configurez-le comme une banque de données en lecture seule sur l'hôte ESXi. Sinon, l'hôte considère que la banque de données est en Lecture/écriture et risque de ne pas pouvoir ouvrir les fichiers.

Directives de mise en réseau NFS

- Pour une connectivité réseau, l'hôte requiert un adaptateur réseau standard.
- ESXi prend en charge les commutateurs réseau de niveau 2 et de niveau 3. Si vous utilisez des commutateurs de niveau 3, les hôtes ESXi et les baies de stockage NFS doivent être sur des sous-réseaux différents et le commutateur réseau doit traiter les informations de routage.
- Un groupe de ports VMkernel est requis pour le stockage NFS. Vous pouvez créer un nouveau groupe de ports VMkernel pour le stockage IP sur n'importe quel commutateur virtuel (vSwitch) existant ou sur un nouveau vSwitch au moment de sa configuration. Le vSwitch peut être un commutateur standard vSphere (VSS) ou un vSphere Distributed Switch (VDS).
- Si vous utilisez plusieurs ports pour le trafic NFS, assurez-vous de correctement configurer vos commutateurs virtuels et vos commutateurs physiques. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation *Mise en réseau vSphere*.
- NFS 3 et NFS 4.1 non-Kerberos prennent en charge IPv4 et IPv6.

Directives relatives à la banque de données NFS

- Pour utiliser NFS 4.1, mettez à niveau votre environnement vSphere vers la version 6.x. Vous ne pouvez pas monter une banque de données NFS 4.1 sur des hôtes qui ne prennent pas en charge la version 4.1.
- Vous ne pouvez pas utiliser des versions NFS différentes pour monter la même banque de données. Les clients NFS 3 et NFS 4.1 n'utilisent pas le même protocole de verrouillage. Par conséquent, l'accès aux mêmes disques virtuels à partir de deux clients incompatibles peut provoquer un comportement incorrect et entraîner l'altération des données.
- Des banques de données NFS 3 et NFS 4.1 peuvent coexister sur le même hôte.
- vSphere ne prend pas en charge les mises à niveau de banques de données de NFS version 3 vers la version 4.1.
- Lorsque vous montez le même volume NFS 3 sur des hôtes différents, assurez-vous que les noms de serveurs et de dossiers sont identiques sur les hôtes. Si les noms ne correspondent pas, les hôtes voient le même volume NFS version 3 sous la forme de deux banques de données différentes. Cette erreur peut provoquer une défaillance de certaines fonctions, telles que vMotion. Un exemple d'un tel écart d'utilisation serait d'entrer `filer` comme nom de serveur sur un hôte et `filer.domain.com` sur l'autre. Cette directive ne s'applique pas à NFS version 4.1.
- Si vous utilisez des caractères non-ASCII pour nommer des banques de données et des machines virtuelles, veillez à ce que le serveur NFS sous-jacent offre une prise en charge de l'internationalisation. Si le serveur ne prend pas en charge les caractères internationaux, utilisez uniquement des caractères ASCII, sinon des incidents imprévisibles peuvent se produire.

Monter une banque de données NFS dans Client hôte VMware

Utilisez l'assistant Nouvelle banque de données pour monter une banque de données NFS (Network File System) dans Client hôte VMware.

Prérequis

Puisque NFS nécessite une connectivité réseau pour accéder aux données sur les serveurs distants, avant de configurer NFS, vous devez d'abord configurer la mise en réseau VMkernel.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Nouvelle banque de données**.
L'Assistant Nouvelle banque de données s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Monter une banque de données NFS** et cliquez sur **Suivant**.

Fournir les détails du NFS

Avant de monter une banque de données NFS dans Client hôte VMware, vous devez spécifier un nom, un serveur et un partage.

Procédure

- 1 Entrez le nom de la banque de données NFS.
- 2 Entrez le nom du serveur NFS.
Pour le nom du serveur, vous pouvez entrer une adresse IP, un nom DNS ou un UUID NFS.

REMARQUE Quand vous montez le même volume NFS sur plusieurs hôtes, s'assurer que les noms de serveur et de dossier sont identiques sur les hôtes. Si les noms ne sont pas identiques, les hôtes détectent le même volume NFS comme deux banques de données différentes. Il peut s'ensuivre une défaillance de certaines fonctionnalités comme vMotion. Par exemple, ce type de différence se produit si vous nommez le serveur **filer** sur un hôte et **filer.domain.com** sur l'autre.

- 3 Spécifiez le partage NFS.
- 4 Cliquez sur **Suivant**

Terminer le montage de la banque de données NFS dans Client hôte VMware

Sur la page Prêt à terminer, vous pouvez passer en revue les sélections de la configuration de votre banque de données NFS.

Procédure

- ◆ Vérifiez les paramètres de la banque de données NFS et cliquez sur **Terminer**.

Démonter une banque de données dans Client hôte VMware

Lorsque vous démontez une banque de données dans Client hôte VMware, elle reste intacte mais vous ne pouvez plus la consulter dans l'inventaire de l'hôte que vous gérez. La banque de données continue d'apparaître sur les autres hôtes, où elle reste montée.

N'exécutez aucune opération de configuration qui puisse générer des E/S vers la banque de données lorsque le démontage est en cours.

Prérequis

REMARQUE Assurez-vous que la banque de données n'est pas utilisée par le signal de pulsation vSphere HA. Le signal de pulsation vSphere HA ne vous empêche pas de démonter la banque de données. Toutefois, si la banque de données est utilisée pour le signal de pulsation, son démontage peut provoquer la défaillance de l'hôte et le redémarrage de toutes les machines virtuelles actives.

Avant de démonter une banque de données, veillez à ce que les conditions requises suivantes soient remplies :

- Aucune machine virtuelle ne doit se trouver dans la banque de données
- La banque de données n'est pas gérée par le DRS de stockage.
- Le contrôle E/S du stockage doit être désactivé pour la banque de données.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données à démonter dans la liste et cliquez sur **Démonter**.
- 3 Confirmez que vous voulez démonter la banque de données.

Échec du démontage ou de la suppression de la banque de données

Lors de votre tentative de démontage ou de suppression d'une banque de données, l'opération échoue.

Problème

L'opération de démontage ou de suppression d'une banque de données échoue si la banque de données a des fichiers ouverts. Pour ces opérations utilisateur, l'agent vSphere HA ferme tous les fichiers qu'il a ouverts, par exemple, les fichiers à signal de pulsation. Si l'agent est inaccessible par vCenter Server ou si l'agent ne peut pas purger les E/S en attente afin de fermer les fichiers, une défaillance de type L'agent HA de l'hôte '{hostName}' a échoué à mettre au repos l'activité des fichiers de la banque de données '{dsName}' est déclenchée.

Cause

Si la banque de données à démonter ou supprimer est utilisée pour le signal de pulsation, vCenter Server l'exclut du signal de pulsation et en choisit une nouvelle. Toutefois, l'agent ne reçoit pas les banques de données à signal de pulsation mises à jour s'il n'est pas accessible, c'est à dire, si l'hôte est isolé ou dans une partition réseau. Dans de tels cas, les fichiers à signal de pulsation ne sont pas fermés et l'opération utilisateur échoue. L'opération peut également échouer si la banque de données est inaccessible suite à des défaillances de stockage telles que l'arrêt de tous les chemins.

REMARQUE Lorsque vous supprimez une banque de données VMFS, cette dernière l'est de tous les hôtes de l'inventaire. Ainsi s'il existe des hôtes dans un cluster vSphere HA qui sont inaccessibles ou qui ne peuvent accéder à la banque de données, l'opération échoue.

Solution

Assurez-vous que la banque de données est accessible, ainsi que les hôtes concernés.

Utilisation de l'explorateur de fichiers de banques de données dans Client hôte VMware

Utilisez l'explorateur de fichiers de banque de données pour gérer le contenu de votre banque de données. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches comme le téléchargement de fichiers dans la banque de données, le téléchargement des fichiers de la banque de données dans votre système, le déplacement et la copie des dossiers et des fichiers de la banque de données et la création de nouveaux répertoires de banque de données.

Télécharger des fichiers vers une banque de données dans Client hôte VMware

Utilisez l'explorateur de banques de données pour télécharger les fichiers vers les banques de données sur votre hôte.

REMARQUE Virtual Volumes ne prend pas en charge le téléchargement de fichiers directement dans les banques de données virtuelles. Vous devez préalablement créer un dossier dans la banque de données virtuelle, puis télécharger les fichiers dans ce dossier.

En plus de leur utilisation classique de stockage de fichiers pour les machines virtuelles, les banques de données peuvent stocker des données ou des fichiers liés aux machines virtuelles. Par exemple, vous pouvez télécharger des images ISO de systèmes d'exploitation depuis un ordinateur local vers une banque de données sur l'hôte. Vous pouvez ensuite utiliser ces images pour installer des systèmes d'exploitation clients sur les nouvelles machines virtuelles.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de donnée**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Navigateur**.
- 3 Sélectionnez la banque de données dans laquelle vous souhaitez stocker le fichier.
- 4 (Facultatif) Créez un nouveau répertoire de banque de données où enregistrer le fichier.
- 5 Sélectionnez le dossier cible et cliquez sur **Télécharger**.
- 6 Localisez l'élément à télécharger depuis votre ordinateur local et cliquez sur **Ouvrir**.
Le fichier se télécharge dans la banque de données sélectionnée.
- 7 (Facultatif) Actualisez l'explorateur de fichiers de la banque de données pour afficher le fichier téléchargé dans la liste.
- 8 Cliquez sur **Fermer** pour quitter le navigateur.

Télécharger les fichiers d'une banque de données sur votre système dans Client hôte VMware

Utilisez l'explorateur de fichiers des banques de données pour télécharger des fichiers des banques de données disponibles sur l'hôte que vous gérez sur votre système local.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de donnée**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.

- 2 Cliquez sur **Navigateur**.
- 3 Sélectionnez la banque de données cible.
- 4 Cliquez sur le dossier qui contient le fichier que vous souhaitez télécharger.
Les fichiers disponibles dans le dossier sont affichés.
- 5 Cliquez sur le fichier que vous souhaitez télécharger.
- 6 Cliquez sur **Télécharger**.
Le fichier est téléchargé sur votre système.
- 7 Cliquez sur **Fermer** pour quitter le navigateur.

Supprimer des fichiers d'une banque de données dans Client hôte VMware

Vous pouvez supprimer définitivement des fichiers de n'importe quelle banque de données si vous n'en avez plus besoin.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de donnée**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Navigateur**.
- 3 Sélectionnez la banque de données cible.
- 4 Sélectionnez le dossier qui contient le fichier que vous souhaitez supprimer.
Les fichiers disponibles dans le dossier sont affichés.
- 5 Cliquez sur le fichier que vous souhaitez supprimer de la banque de données, cliquez sur **Supprimer** et cliquez de nouveau sur **Supprimer**.
- 6 Cliquez sur **Fermer** pour quitter le navigateur.

Déplacer des dossiers ou des fichiers de banques de données dans Client hôte VMware

Utilisez l'explorateur des fichiers de banque de données pour déplacer des fichiers ou des dossiers vers un nouvel emplacement, sur la même banque de données ou sur une banque de données différente.

REMARQUE Les fichiers de disque virtuel sont déplacés et copiés sans conversion de format. Si vous déplacez un disque virtuel vers une banque de données sur un hôte d'un type différent de l'hôte de source, vous pourriez avoir besoin de convertir les disques virtuels avant de pouvoir les utiliser.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de donnée**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Navigateur**.
- 3 Sélectionnez la banque de données cible.
- 4 Sélectionnez le fichier ou le dossier que vous souhaitez déplacer vers un autre emplacement et cliquez sur **Déplacer**.

- 5 Sélectionnez votre destination cible et cliquez sur **Déplacer**.
- 6 Cliquez sur **Fermer** pour quitter le navigateur.

Copier des dossiers ou des fichiers de banques de données dans Client hôte VMware

Utilisez le navigateur de fichiers de banques de données pour copier des dossiers et des fichiers dans un nouvel emplacement, sur la même banque de données ou sur une autre.

REMARQUE Les fichiers de disque virtuel sont déplacés et copiés sans conversion de format. Si vous déplacez un disque virtuel sur une banque de données sur un hôte d'un type différent de l'hôte source, vous pourriez avoir besoin de convertir les disques virtuels.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de donnée**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Navigateur**.
- 3 Sélectionnez la banque de données cible.
- 4 Sélectionnez le fichier ou le dossier que vous souhaitez déplacer vers un autre emplacement et cliquez sur **Copier**.
- 5 Sélectionnez votre destination cible et cliquez sur **Copier**.
- 6 Cliquez sur **Fermer** pour quitter le navigateur.

Créer un nouveau répertoire de banques de données dans Client hôte VMware

Vous pouvez créer de nouveaux répertoires de banques de données si vous souhaitez stocker des fichiers à un endroit spécifique.

Prérequis

Privilège nécessaire : **Banque de données.Parcourir la banque de donnée**

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez sur **Navigateur**.
- 3 Cliquez sur **Créer un répertoire**.
- 4 Sélectionnez la banque de données cible.
- 5 (Facultatif) Entrez un nom pour le nouveau répertoire.
- 6 Cliquez sur **Créer un répertoire**.
- 7 Cliquez sur **Fermer** pour quitter le navigateur.

Renommer une banque de données dans Client hôte VMware

Vous pouvez modifier le nom d'affichage d'une banque de données dans Client hôte VMware.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une banque de données de la liste et sélectionnez **Renommer** dans le menu contextuel.
- 3 Entrez un nom pour la banque de données et cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur **Actualiser** pour voir le nouveau nom de la banque de données dans la liste des banques de données disponibles.

Supprimer une banque de données VMFS dans Client hôte VMware

Vous pouvez supprimer n'importe quel type de banque de données VMFS, y compris les copies que vous avez montées sans nouvelle signature. Lorsque vous supprimez une banque de données, la banque de données et tous les fichiers associés à la banque de données sont supprimés de l'hôte.

REMARQUE L'opération de suppression de la banque de données supprime définitivement tous les fichiers associés aux machines virtuelles de la banque de données. Bien que vous puissiez supprimer la banque de données sans la démonter, il est préférable de la démonter au préalable.

Prérequis

Supprimez toutes les machines virtuelles de la banque de données.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Banques de données**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la banque de données de la liste et sélectionnez **Supprimer** dans le menu déroulant.
- 3 Cliquez sur **Confirmer** pour supprimer la banque de données.

Accélération matérielle du stockage

La fonctionnalité d'accélération matérielle permet à l'hôte ESXi de s'intégrer à des baies de stockage conformes et de décharger des opérations spécifiques de gestion de stockage et de VM sur du matériel de stockage. Avec l'assistance matérielle du stockage, votre hôte effectue les opérations plus rapidement et consomme moins de CPU, de mémoire et de bande passante de stockage.

L'accélération matérielle est prise en charge par les périphériques de stockage des blocs, Fibre Channel et iSCSI, et les périphériques NAS.

Pour de plus amples détails, consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse <http://kb.vmware.com/kb/1021976>.

Désactiver l'accélération matérielle des périphériques de stockage par blocs dans Client hôte VMware

L'accélération matérielle de l'hôte pour les périphériques de stockage par blocs est activée par défaut sur tous les hôtes. Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de Client hôte VMware pour désactiver l'accélération matérielle.

La modification des paramètres avancés est considérée comme non prise en charge sauf si l'assistance technique VMware vous demande de le faire.

Prérequis

Mettez la machine virtuelle hors tension.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Machines virtuelles** dans l'inventaire Client hôte VMware.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle de la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu déroulant.
- 3 Dans l'onglet **Options VM**, développez **Avancé**.
- 4 Dans **Paramètres**, sélectionnez **Désactiver l'accélération**.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Provisionnement dynamique du stockage dans Client hôte VMware

Avec ESXi, vous pouvez utiliser deux modèles de provisionnement dynamique, au niveau de la baie et au niveau du disque virtuel.

Le provisionnement dynamique est une méthode qui optimise l'utilisation du stockage en allouant un espace de stockage de manière flexible, à la demande. Le provisionnement dynamique s'oppose au modèle traditionnel, appelé provisionnement statique. Avec le provisionnement statique, une quantité importante d'espace de stockage est prévue à l'avance en prévision des futurs besoins de stockage. Toutefois, l'espace pourrait rester inutilisé et entraîner une sous-utilisation de la capacité de stockage.

Les fonctionnalités de provisionnement dynamique de VMware vous permettent d'éliminer les problèmes de sous-utilisation de stockage au niveau de la banque de données et au niveau de la baie de stockage.

Créer des disques virtuels à provisionnement dynamique dans Client hôte VMware

Pour économiser de l'espace de stockage, vous pouvez créer des disques virtuels à provisionnement dynamique. Le disque virtuel alloué dynamiquement démarre avec une petite taille et grandit au fur et à mesure que de l'espace disque est nécessaire. Vous pouvez créer des disques alloués dynamiquement uniquement sur les banques de données qui prennent en charge le provisionnement dynamique au niveau du disque.

La procédure suivante suppose que vous créez une nouvelle machine virtuelle. Pour plus d'informations, consultez « [Créer une machine virtuelle dans Client hôte VMware](#) », page 27.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte** dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Créer/Enregistrer VM**.
L'assistant Nouvelle machine virtuelle s'ouvre.
- 2 Sélectionnez une méthode pour ajouter une nouvelle machine virtuelle à l'hôte et cliquez sur **Suivant**.
- 3 Entrez un nom pour votre machine virtuelle.
- 4 Sélectionnez la compatibilité de la machine virtuelle dans le menu déroulant **Compatibilité**.
- 5 Sélectionnez une version du système d'exploitation invité dans le menu déroulant **Version du SE invité** et cliquez sur **Suivant**.
- 6 Dans la liste des banques de données accessibles, sur la page Sélectionner le stockage de l'assistant Nouvelle machine virtuelle, cliquez sur la banque de données de destination pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous les disques virtuels.
- 7 Sous l'onglet **Matériel virtuel**, développez **Disque dur**.
- 8 Sous **Provisionnement de disque**, sélectionnez le bouton-radio **Provisionnement dynamique** et cliquez sur **Suivant**.
- 9 Sur la page Prêt à terminer de l'assistant Nouvelle machine virtuelle, passez en revue les paramètres de configuration pour la machine virtuelle et cliquez sur **Terminer** pour enregistrer vos paramètres.

Afficher des ressources de stockage de machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez consulter comment l'espace de stockage est alloué pour vos machines virtuelles dans Client hôte VMware.

La consommation des ressources affiche l'espace de banque de données réellement occupé par les fichiers de la machine virtuelle, y compris les fichiers de configuration et journaux, les snapshots, les disques virtuels, etc. Lorsque la machine virtuelle est en fonctionnement, l'espace de stockage utilisé comprend également les fichiers d'échange.

Pour les machines virtuelles avec des disques alloués dynamiquement, la valeur réelle d'utilisation du stockage peut être inférieure à la taille du disque virtuel.

Procédure

- 1 Cliquez sur la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Consultez les informations sur la consommation des ressources dans la partie inférieure droite de la page de résumé de la machine virtuelle.

Déterminer le format de disque d'une machine virtuelle dans Client hôte VMware

Vous pouvez déterminer si votre disque virtuel est provisionné au format dynamique ou statique.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle dans l'inventaire Client hôte VMware et sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 2 Sous l'onglet **Matériel virtuel**, développez **Disque dur**.
La zone de texte **Type** affiche le format de votre disque virtuel.

Afficher les adaptateurs de stockage dans Client hôte VMware

Affichez les adaptateurs de stockage que votre hôte utilise et les informations associées.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Adaptateurs**.
Tous les adaptateurs de stockage disponibles pour l'hôte sont répertoriés dans **Adaptateurs**.
- 2 Pour afficher les détails d'un adaptateur spécifique, sélectionnez-le dans la liste.

Gestion des périphériques de stockage dans Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour gérer les périphériques de stockage locaux et en réseau auxquels l'hôte ESXi que vous gérez a accès.

Afficher les périphériques de stockage dans Client hôte VMware

Affichez tous les périphériques de stockage disponibles pour un hôte. Si vous utilisez des plug-ins chemins multiples tiers, les périphériques de stockage disponibles via les plug-ins apparaissent également dans la liste.

La vue Périphériques de stockage vous permet de répertorier les périphériques de stockage des hôtes, d'analyser leurs informations et de modifier leurs propriétés.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Périphériques**.
Tous les périphériques de stockage disponibles pour l'hôte sont répertoriés dans **Périphériques**.
- 2 Pour afficher les détails d'un périphérique spécifique, sélectionnez-le dans la liste.

Effacer une table de partition de périphérique dans Client hôte VMware

Lorsque vous êtes connecté à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez effacer la table de partition d'un périphérique disque accessible depuis l'hôte.

Prérequis

Vérifiez que le périphérique n'est pas utilisé par ESXi comme disque de démarrage, banque de données VMFS ou Virtual SAN.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans Client hôte VMware et cliquez sur **Périphériques**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique de la liste, cliquez sur **Effacer la table de partition** et cliquez sur **Oui**.

L'effacement de la table de partition peut provoquer la perte de données.

Modifier individuellement des partitions de périphériques dans Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez supprimer les partitions individuelles d'un périphérique en utilisant l'éditeur de partitions.

Prérequis

Vérifiez que le périphérique n'est pas utilisé par ESXi comme disque de démarrage, banque de données VMFS ou Virtual SAN.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans Client hôte VMware et cliquez sur **Périphériques**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur un périphérique dans la liste, puis cliquez sur **Modifier les partitions**.
- 3 Sélectionnez une partition et cliquez sur **Supprimer la partition**.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur **Réinitialiser** pour restaurer les partitions d'origine.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer les partitions**.
- 6 Confirmez que vous souhaitez modifier la partition.

Surveillance du stockage dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez surveiller la santé du stockage de l'hôte ESXi que vous gérez. Vous pouvez également consulter les événements et tâches associés aux différentes banques de données, adaptateurs de stockage et périphériques de stockage sur l'hôte que vous gérez.

Surveiller les banques de données dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez surveiller la santé d'une banque de données ainsi que les événements et tâches associés à cette banque de données.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur **Banques de données**.
- 3 Cliquez sur une banque de données de la liste.
La banque de données se développe dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 4 Cliquez sur **Surveiller** sous le nom de la banque de données dans Client hôte VMware.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur **Événements** pour afficher les événements associés à la banque de données.
- 6 (Facultatif) Cliquez sur **Tâches** pour afficher les événements associés à la banque de données.
- 7 (Facultatif) Cliquez sur **Santé** pour afficher la santé de la banque de données.

Effectuer une actualisation du stockage et des opérations de réanalyse dans Client hôte VMware

L'opération d'actualisation des banques de données, des périphériques de stockage et des adaptateurs de stockage met à jour les listes et les informations de stockage affichées dans Client hôte VMware. Elle met à jour des informations telles que la capacité des banques de données. Lorsque vous effectuez des tâches de gestion des banques de données ou que vous modifiez la configuration SAN, il se peut que vous deviez réanalyser le stockage.

Exécution d'une réanalyse des adaptateurs dans Client hôte VMware

Lorsque vous modifiez votre configuration SAN et que ces modifications ne concernent que le stockage accessible par un adaptateur spécifique, effectuez une réanalyse pour cet adaptateur uniquement. Lorsque vous réanalysez un adaptateur, vous découvrez tous les nouveaux LUN disponibles sur cet adaptateur.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Adaptateurs**.
- 2 Cliquez sur **Réanalyser**.

Exécution d'une réanalyse de périphériques dans Client hôte VMware

Lorsque vous réanalysez un périphérique, vous découvrez tous les nouveaux volumes VMFS disponibles sur le périphérique.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Stockage** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Périphériques**.
- 2 Cliquez sur **Réanalyser**.

Modifier le nombre de périphériques de stockage analysés dans Client hôte VMware

Un hôte ESXi est limité à l'accès à 256 périphériques de stockage SCSI, mais la plage d'ID de LUN peut être comprise entre 0 et 1023. ESXi ignore les ID de LUN supérieurs ou égaux à 1024. Cette limite est contrôlée par `Disk.MaxLUN`, dont la valeur par défaut est 1024.

La valeur de `Disk.MaxLUN` détermine également le nombre de LUN que le code d'analyse SCSI tente de détecter en utilisant des commandes INQUIRY individuelles si la cible SCSI ne prend pas en charge la détection directe en utilisant REPORT_LUNS.

Vous pouvez modifier le paramètre `Disk.MaxLUN` en fonction de vos besoins. Par exemple, si votre environnement comporte un nombre inférieur de périphériques de stockage avec des ID de LUN allant de 0 à 100, vous pouvez définir la valeur sur 101 pour améliorer la vitesse de détection des périphériques sur les cibles qui ne prennent pas en charge REPORT_LUNS. Diminuer cette valeur peut raccourcir la durée de réanalyse et d'amorçage. Cependant, la durée de réanalyse des périphériques de stockage peut dépendre d'autres facteurs, notamment du type de système de stockage et de la charge sur le système de stockage.

Dans d'autres cas, il peut être nécessaire d'augmenter la valeur si votre environnement utilise des ID de LUN supérieurs à 1023.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Gérer** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Paramètres avancés**.
- 2 Faites défiler jusqu'à `Disk.MaxLUN`.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur `Disk.MaxLUN`, puis cliquez sur **Modifier l'option**.
- 4 Entrez une nouvelle valeur et cliquez sur **Enregistrer**.

Le code d'analyse SCSI n'analyse pas les LUN dont les ID sont supérieurs ou égaux à la valeur que vous entrez.

Par exemple, pour détecter les ID des LUN 0 à 100, affectez à `Disk.MaxLUN` la valeur 101.

Mise en réseau dans Client hôte VMware

5

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez afficher et configurer les commutateurs vSphere standard, les groupes de ports, les cartes réseau VMkernel, et les piles TCP/IP.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [« Exécution des tâches de groupes de ports dans Client hôte VMware », page 99](#)
- [« Gestion des commutateurs virtuels dans Client hôte VMware », page 101](#)
- [« Gestion des adaptateurs réseau physiques dans Client hôte VMware », page 103](#)
- [« Gestion des adaptateurs réseau VMkernel dans Client hôte VMware », page 103](#)
- [« Afficher la configuration des piles TCP/IP sur un hôte dans Client hôte VMware », page 106](#)
- [« Modifier la configuration d'une pile TCP/IP sur un hôte dans Client hôte VMware », page 106](#)
- [« Configuration du pare-feu ESXi dans Client hôte VMware », page 107](#)
- [« Surveillance des événements et tâches de mise en réseau dans Client hôte VMware », page 108](#)

Exécution des tâches de groupes de ports dans Client hôte VMware

Vous pouvez utiliser Client hôte VMware pour consulter les informations sur les groupes de ports et pour ajouter ou modifier un groupe de ports de machine virtuelle afin de configurer la gestion du trafic sur un ensemble de machines virtuelles.

Afficher les informations sur les groupes de ports dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez afficher des informations sur la configuration des groupes de ports, les informations réseau, la topologie des commutateurs virtuels, la stratégie d'association de cartes réseau, la stratégie de déchargement et la stratégie de sécurité.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Groupes de ports**.
- 2 Cliquez sur un élément de la liste des groupes de ports disponibles.

Les informations sur le réseau, la topologie des commutateurs virtuels, la stratégie d'association de cartes réseau, la stratégie de déchargement et la stratégie de sécurité apparaissent.

Ajouter un groupe de ports de machines virtuelles dans Client hôte VMware

Vous pouvez ajouter un groupe de ports à une machine virtuelle dans Client hôte VMware. Les groupes de ports de machine virtuelle fournissent un réseau pour les machines virtuelles.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Ajouter un groupe de ports** dans le menu déroulant.
- 2 Entrez un nom pour le nouveau groupe de ports.
- 3 Définissez l'ID VLAN pour configurer le traitement VLAN dans le groupe de ports.

L'ID VLAN reflète également le mode de balisage VLAN dans le groupe de ports.

Mode de balisage VLAN	ID VLAN	Description
Balisage de commutateur externe (EST)	0	Le commutateur virtuel ne transmet pas le trafic associé à un VLAN.
Balisage de commutateur virtuel (VST)	De 1 à 4094	Le commutateur virtuel marque le trafic avec la balise entrée.
Balisage d'invité virtuel (VGT)	4095	Les machines virtuelles gèrent des VLAN. Le commutateur virtuel autorise le trafic provenant de n'importe quel réseau VLAN.

- 4 Sélectionnez un commutateur virtuel dans le menu déroulant.
- 5 Cliquez sur **Ajouter un groupe de ports**.
Votre groupe de ports est créé.
- 6 (Facultatif) Cliquez sur **Actualiser** pour afficher le nouveau groupe de ports dans la liste.

Modifier les paramètres des groupes de ports dans Client hôte VMware

Lorsque vous êtes connecté à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez configurer différents paramètres de mise en réseau comme le nom des groupes de ports, l'ID VLAN et le commutateur virtuel.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Groupes de ports**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le groupe de ports de la liste que vous voulez modifier, puis sélectionnez **Modifier les paramètres**.
- 3 (Facultatif) Entrez un nouveau nom pour le groupe de ports.

REMARQUE Modifier certains noms de groupes de ports peut rendre orphelines certaines machines virtuelles.

- 4 (Facultatif) Entrez une nouvelle valeur pour l'ID VLAN.

L'ID VLAN reflète le mode de balisage VLAN dans le groupe de ports.

Mode de balisage VLAN	ID VLAN	Description
Balisage de commutateur externe (EST)	0	Le commutateur virtuel ne transmet pas le trafic associé à un VLAN.
Balisage de commutateur virtuel (VST)	De 1 à 4094	Le commutateur virtuel marque le trafic avec la balise entrée.
Balisage d'invité virtuel (VGT)	4095	Les machines virtuelles gèrent des VLAN. Le commutateur virtuel autorise le trafic provenant de n'importe quel réseau VLAN.

- 5 (Facultatif) Sélectionnez un commutateur virtuel dans le menu déroulant.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer le groupe de ports** pour appliquer vos modifications.

Supprimer un groupe de ports de machines virtuelles dans Client hôte VMware

Vous pouvez supprimer des groupes de ports de commutateurs virtuels si vous n'avez plus besoin d'utiliser les réseaux étiquetés associés.

Prérequis

Assurez-vous qu'aucun adaptateur réseau VMkernel et qu'aucune machine virtuelle sous tension n'est connectée au groupe de ports à supprimer.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Groupes de ports**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le groupe de ports que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.
- 3 Cliquez sur **Confirmer** pour supprimer le groupe de ports.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur **Actualiser** pour vérifier que vous avez supprimé le groupe de ports.

Gestion des commutateurs virtuels dans Client hôte VMware

Lorsque vous vous connectez à un hôte ESXi en utilisant Client hôte VMware, vous pouvez afficher, configurer et gérer les commutateurs et liaisons montantes vSphere standard.

Afficher les informations sur les commutateurs virtuels dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez afficher les informations sur les commutateurs virtuels, comme des informations sur la configuration et le réseau, la topologie des commutateurs virtuels, etc.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Commutateurs virtuels**.
- 2 Cliquez sur un commutateur de la liste des commutateurs virtuels disponibles.

Des informations sur la configuration des commutateurs virtuels, sur le réseau, et sur la topologie des commutateurs virtuels apparaissent.

Ajouter un commutateur virtuel standard dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez ajouter un commutateur virtuel standard pour fournir une connexion réseau à l'hôte que vous gérez et aux machines virtuelles sur cet hôte, ainsi que pour gérer le trafic VMkernel. Selon le type de connexion que vous souhaitez créer, vous pouvez créer un nouveau commutateur vSphere standard avec un adaptateur VMkernel, connecter un adaptateur réseau physique au nouveau commutateur ou créer le commutateur avec un groupe de ports de machine virtuelle.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Ajouter vSwitch standard** depuis le menu contextuel.
- 2 (Facultatif) Cliquez sur **Ajouter une liaison montante** pour ajouter une nouvelle liaison montante physique à un commutateur virtuel.
- 3 Entrez un nom pour le commutateur virtuel et cliquez sur **Créer un commutateur virtuel**.
- 4 Sélectionnez une liaison montante pour le commutateur virtuel.
- 5 Cliquez sur **Créer un commutateur virtuel**.

Supprimer un commutateur virtuel dans Client hôte VMware

Vous pouvez supprimer un commutateur virtuel si vous n'en avez plus besoin.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Commutateurs virtuels**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'adaptateur virtuel que vous voulez supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 3 Cliquez sur **Confirmer** pour supprimer le commutateur virtuel standard.

Ajouter une liaison montante physique à un commutateur virtuel dans Client hôte VMware

Vous pouvez connecter plusieurs adaptateurs à un seul commutateur vSphere standard pour fournir l'association de cartes réseau. L'association peut partager du trafic et fournir un basculement.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Commutateurs virtuels**.
- 2 Cliquez sur un commutateur virtuel dans la liste et cliquez sur **Ajouter une liaison montante**.
- 3 Sélectionnez une carte réseau physique parmi les options disponibles.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier les paramètres des commutateurs virtuels dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez modifier le nom des commutateurs virtuels et leurs liaisons montantes.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Commutateurs virtuels**.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le commutateur virtuel que vous voulez modifier, puis cliquez sur **Modifier les paramètres**.
- 3 (Facultatif) Cliquez sur **Ajouter une liaison montante** pour ajouter une nouvelle liaison montante physique au commutateur virtuel.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur l'icône **Supprimer** (✕) pour supprimer l'ancienne liaison montante du commutateur virtuel.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des adaptateurs réseau physiques dans Client hôte VMware

Attribuez un adaptateur physique à un commutateur standard pour fournir une connectivité aux machines virtuelles et aux adaptateurs VMkernel de l'hôte que vous gérez.

Afficher les informations sur les cartes réseau physiques dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez afficher différentes informations sur la configuration et les paramètres des cartes réseau physiques (NIC).

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Cartes réseau physiques**.
- 2 Cliquez sur la carte réseau au sujet de laquelle vous souhaitez obtenir des informations.

Modifier les cartes réseau physiques dans Client hôte VMware

Vous pouvez modifier la vitesse des cartes réseau physiques avec Client hôte VMware.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Cartes réseau physiques**.
- 2 Sélectionnez la carte réseau que vous souhaitez modifier dans le tableau.
- 3 Cliquez sur **Modifier les paramètres** et sélectionnez une option à partir du menu déroulant.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Gestion des adaptateurs réseau VMkernel dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez ajouter et supprimer des adaptateurs réseau VMkernel (NIC), et afficher et modifier les paramètres des adaptateurs réseau VMkernel.

Afficher les informations sur l'adaptateur réseau VMkernel dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez afficher les informations sur les adaptateurs réseau VMkernel (NIC), comme la configuration TCP/IP, les informations sur le réseau, la topologie des commutateurs virtuels, etc.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Cartes réseau VMkernel**.

- 2 Cliquez sur une carte réseau dans la liste pour afficher les informations sur la configuration et la topologie.

Ajouter un adaptateur réseau VMkernel dans Client hôte VMware

Vous pouvez ajouter un adaptateur réseau VMkernel (NIC) sur un commutateur vSphere standard pour fournir la connectivité réseau aux hôtes et gérer le trafic système dans vSphere vMotion, le stockage IP, Fault Tolerance, la journalisation ou encore Virtual SAN.

Procédure

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Ajouter des cartes réseau VMkernel**.
- 2 Dans la page Ajouter une nouvelle interface VMkernel, configurez les paramètres de l'adaptateur VMkernel.

Option	Description
Étiquette du groupe de ports	L'ajout d'une nouvelle carte réseau VMkernel ajoute également un nouveau groupe de ports. Spécifiez un nom pour ce groupe de ports.
ID VLAN	Entrez un ID VLAN pour identifier le VLAN que le trafic réseau de l'adaptateur VMkernel utilisera.
Version IP	Sélectionnez IPv4, IPv6 ou les deux. REMARQUE L'option IPv6 n'apparaît pas sur les hôtes sur lesquels l'option IPv6 n'est pas activée.

- 3 (Facultatif) Développez la section des paramètres IPv4 pour sélectionner une option permettant d'obtenir des adresses IP.

Option	Description
Utilisez DHCP pour obtenir les paramètres IP.	Les paramètres IP sont obtenus automatiquement. Un serveur DHCP doit être présent sur le réseau.
Utiliser des paramètres IP statiques	Entrez l'adresse IPv4 et un masque de sous-réseau pour l'adaptateur VMkernel. Les adresses de la passerelle par défaut VMkernel et du serveur DNS pour IPv4 proviennent de la tâche TCP/IP sélectionnée.

- 4 (Facultatif) Développez la section des paramètres IPv6 pour sélectionner une option permettant d'obtenir des adresses IPv6.

Option	Description
DHCPv6	Utilisez DHCP pour obtenir les adresses IPv6. Un serveur DHCPv6 doit être présent sur le réseau.
Configuration automatique	Utilisez l'annonce de routage pour obtenir les adresses IPv6.
Adresses IPv6 statiques	<ol style="list-style-type: none"> a Cliquez sur Ajouter une adresse pour ajouter une nouvelle adresse IPv6. b Entrez l'adresse IPv6 et la longueur du préfixe de sous-réseau.

- 5 Sélectionnez un commutateur virtuel dans le menu déroulant.
- 6 Sélectionnez une pile TCP/IP dans le menu déroulant.

Une fois que vous avez défini une pile TCP/IP pour l'adaptateur VMkernel, elle ne peut plus être modifiée. Si vous sélectionnez la pile TCP/IP de provisionnement ou vMotion, seule cette pile pourra être utilisée pour gérer le trafic de provisionnement ou vMotion sur l'hôte. Tous les adaptateurs VMkernel pour vMotion sur la pile TCP/IP par défaut sont désactivés pour de futures sessions Motion.

Si vous utilisez la pile TCP/IP de provisionnement, les adaptateurs VMkernel de la pile TCP/IP par défaut sont désactivés et vous ne pouvez pas effectuer d'opérations impliquant le trafic de provisionnement, par exemple la migration à froid de machines virtuelles, le clonage et la création de snapshots.

- 7 (Facultatif) Activez vMotion pour la pile TCP/IP par défaut de l'hôte.

vMotion permet à l'adaptateur VMkernel de s'annoncer à un autre hôte comme la connexion réseau par laquelle le trafic vMotion est envoyé. Il est impossible d'effectuer des migrations vers les hôtes sélectionnés à l'aide de vMotion si le service vMotion n'est activé pour aucun adaptateur VMkernel sur la pile TCP/IP par défaut ou si aucun adaptateur n'utilise la pile TCP/IP vMotion.

- 8 Passez vos sélections de paramètres en revue et cliquez sur **Créer**.

Modifier les paramètres des adaptateurs réseau VMkernel dans Client hôte VMware

Vous pouvez être amené à modifier le type de trafic pris en charge pour un adaptateur réseau VMkernel ou le mode d'obtention des adresses IPv4 ou IPv6.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Cartes réseau VMkernel**.
- 2 Sélectionnez l'adaptateur VMkernel qui se trouve sur le commutateur cible standard, cliquez sur **Actions** et sélectionnez **Modifier les paramètres** dans le menu déroulant.
- 3 (Facultatif) Modifiez l'ID VLAN.

L'ID VLAN détermine le VLAN que le trafic réseau de l'adaptateur VMkernel utilisera.

- 4 (Facultatif) Pour modifier la version IP, sélectionnez IPv4, IPv6 ou les deux dans la liste déroulante.

REMARQUE L'option IPv6 n'apparaît pas sur les hôtes sur lesquels l'option IPv6 n'est pas activée.

- 5 (Facultatif) Développez la section des paramètres IPv4 pour sélectionner une option permettant d'obtenir des adresses IP.

Option	Description
Utilisez DHCP pour obtenir les paramètres IP.	Les paramètres IP sont obtenus automatiquement. Un serveur DHCP doit être présent sur le réseau.
Utiliser des paramètres IP statiques	Entrez l'adresse IPv4 et un masque de sous-réseau pour l'adaptateur VMkernel. Les adresses de la passerelle par défaut VMkernel et du serveur DNS pour IPv4 proviennent de la tâche TCP/IP sélectionnée.

- 6 (Facultatif) Développez la section des paramètres IPv6 pour sélectionner une option permettant d'obtenir des adresses IPv6.

Option	Description
DHCPv6	Utilisez DHCP pour obtenir les adresses IPv6. Un serveur DHCPv6 doit être présent sur le réseau.
Configuration automatique	Utilisez l'annonce de routage pour obtenir les adresses IPv6.
Adresses IPv6 statiques	<ol style="list-style-type: none"> a Cliquez sur Ajouter une adresse pour ajouter une nouvelle adresse IPv6. b Entrez l'adresse IPv6 et la longueur du préfixe de sous-réseau.

- 7 (Facultatif) Activez ou désactivez vMotion pour la pile TCP/IP par défaut de l'hôte.
vMotion permet à l'adaptateur VMkernel de s'annoncer à un autre hôte comme la connexion réseau par laquelle le trafic vMotion est envoyé. Il est impossible d'effectuer des migrations vers les hôtes sélectionnés à l'aide de vMotion si le service vMotion n'est activé pour aucun adaptateur VMkernel sur la pile TCP/IP par défaut ou si aucun adaptateur n'utilise la pile TCP/IP vMotion.
- 8 Vérifiez les modifications de vos paramètres et cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer vos modifications.

Supprimer un adaptateur réseau VMkernel dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez supprimer un adaptateur réseau VMkernel si vous n'en avez plus besoin.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Cartes réseau VMkernel**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'adaptateur réseau VMkernel que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 3 Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer l'adaptateur réseau.

Afficher la configuration des piles TCP/IP sur un hôte dans Client hôte VMware

Vous pouvez également afficher le DNS et la configuration de routage de la pile TCP/IP d'un hôte, de même que les tables de routage IPv4 et IPv6, l'algorithme de contrôle d'encombrement et le nombre maximal de connexions autorisées.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire hôte et cliquez sur **Piles TCP/IP**.
- 2 Cliquez sur une pile de la liste.

Les paramètres de configuration de la pile que vous avez sélectionnée apparaissent.

Modifier la configuration d'une pile TCP/IP sur un hôte dans Client hôte VMware

Vous pouvez modifier le DNS et la configuration de passerelle par défaut de la pile TCP/IP d'un hôte, de même que l'algorithme de contrôle d'encombrement, le nombre maximal de connexions autorisées et le nom des piles TCP/IP personnalisées.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Piles TCP/IP**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une pile dans la liste et sélectionnez **Modifier les paramètres**.

La boîte de dialogue Modifier la configuration TCP/IP - Pile de provisionnement s'ouvre.

- 3 Indiquez la manière dont l'hôte doit obtenir les paramètres pour cette pile TCP/IP.
 - Sélectionnez le bouton radio **Utiliser les services DHCP de l'adaptateur suivant** et sélectionnez l'adaptateur d'où proviendra la configuration des paramètres par défaut pour la pile TCP/IP.
 - Sélectionnez **Configurer manuellement les paramètres pour cette pile TCP/IP** pour modifier la configuration des paramètres.

Option	Description
Configuration de base	Nom d'hôte Modifiez le nom de votre hôte local.
	Nom de domaine Modifiez le nom du domaine.
	Serveur DNS principal Entrez une adresse IP du serveur DNS préférée.
	Serveur DNS secondaire Entrez l'adresse IP d'un autre serveur DNS.
	Domaines de recherche Spécifiez les suffixes DNS à utiliser dans la recherche de DNS lors de la résolution des noms de domaine incomplets.
Routage	Modifiez les informations de passerelle IPv4 et IPv6. REMARQUE La suppression de la passerelle par défaut peut provoquer la perte de la connexion à l'hôte.
Paramètres avancés	Modifiez l'algorithme de contrôle de l'encombrement et le nombre maximal de connexions.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration du pare-feu ESXi dans Client hôte VMware

ESXi contient un pare-feu activé par défaut. Lors de l'installation, le pare-feu ESXi est configuré pour bloquer le trafic entrant et sortant, sauf le trafic des services activés dans le profil de sécurité de l'hôte.

Réfléchissez bien avant d'ouvrir des ports sur le pare-feu, car l'accès illimité aux services qui s'exécutent sur un hôte ESXi peut exposer ce dernier aux attaques extérieures et aux accès non autorisés. Pour minimiser les risques, configurez le pare-feu ESXi de manière à autoriser l'accès uniquement depuis les réseaux autorisés.

REMARQUE Le pare-feu permet également d'utiliser les commandes ping ICMP (ou Internet Control Message Protocol) et autorise les communications avec les clients DHCP et DNS (UDP uniquement).

Gérer les paramètres du pare-feu ESXi à l'aide de Client hôte VMware

Quand vous êtes connecté à un hôte ESXi avec Client hôte VMware, vous pouvez configurer les connexions de pare-feu entrantes et sortantes pour un agent de service ou de gestion.

REMARQUE Si différents services ont des règles de port qui se chevauchent, l'activation d'un service peut implicitement activer d'autres services. Vous pouvez spécifier les adresses IP qui sont autorisées à accéder à chacun des services sur l'hôte afin d'éviter ce problème.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur **Règles du pare-feu**.

Client hôte VMware affiche la liste des connexions entrantes et sortantes actives avec les ports de pare-feu correspondants.

- 3 Pour certains services, vous pouvez gérer les détails du service. Cliquez avec le bouton droit sur un service et sélectionnez une option dans le menu contextuel.
 - Utilisez les boutons **Démarrer**, **Arrêter** ou **Redémarrer** pour modifier temporairement l'état d'un service.
 - Modifiez la stratégie de démarrage pour configurer le service afin qu'il démarre et s'arrête avec l'hôte, les ports de pare-feu ou manuellement.

Ajouter des adresses IP autorisées pour ESXi Host avec Client hôte VMware

Par défaut, le pare-feu de chaque service autorise l'accès à toutes les adresses IP. Pour restreindre le trafic, configurez chaque service pour autoriser uniquement le trafic provenant de votre sous-réseau de gestion. Vous pouvez également annuler la sélection de certains services si votre environnement ne les utilise pas.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware et cliquez sur **Règles des pare-feu**.
- 2 Cliquez sur un service dans la liste, puis cliquez sur **Modifier les paramètres**.
- 3 Dans la section Adresses IP autorisées, cliquez sur **Autoriser uniquement les connexions des réseaux suivants**, puis saisissez les adresses IP des réseaux que vous souhaitez connecter à l'hôte.

Séparez les adresses IP avec des virgules. Vous pouvez utiliser les formats d'adresse suivants :

- 192.168.0.0/24
 - 192.168.1.2, 2001::1/64
 - fd3e:29a6:0a81:e478::/64
- 4 Cliquez sur OK.

Surveillance des événements et tâches de mise en réseau dans Client hôte VMware

Vous pouvez afficher les informations sur les événements et tâches associés aux groupes de ports, commutateurs virtuels, adaptateurs réseau physiques, adaptateurs réseau VMkernel et piles TCP/IP sur l'hôte ESXi que vous gérez.

Surveiller les groupes de ports dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez surveiller les performances des groupes de ports en affichant les événements et tâches des groupes de ports sur l'hôte.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur **Groupes de ports**.
- 3 Cliquez sur un groupe de ports de la liste.

Le groupe de ports se développe dans l'inventaire Client hôte VMware.

- 4 Cliquez sur **Surveiller** sous le nom du groupe de ports dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur **Événements** pour afficher les événements associés au groupe de ports.

Surveiller les commutateurs virtuels dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez surveiller les performances des commutateurs virtuels en affichant les événements et tâches des commutateurs virtuels sur l'hôte.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur **Commutateurs virtuel**.
- 3 Sélectionnez un commutateur virtuel dans la liste.
Le commutateur virtuel apparaît dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 4 Cliquez sur **Surveiller** sous le nom du commutateur virtuel dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur **Événements** pour afficher les événements associés au commutateur virtuel.

Surveiller des adaptateurs réseau physiques dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez surveiller les performances des cartes réseau physiques (NIC) en affichant les événements et tâches des cartes réseau physiques sur l'hôte.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur **Cartes réseau physiques**.
- 3 Cliquez sur un adaptateur réseau physique dans la liste.
L'adaptateur réseau physique se développe dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 4 Cliquez sur **Surveiller** sous le nom de l'adaptateur réseau physique dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur **Événements** pour afficher les événements associés à l'adaptateur réseau physique.

Surveiller des adaptateurs réseau VMkernel dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez surveiller les performances des adaptateurs réseau VMkernel en affichant les événements et tâches des adaptateurs réseau VMkernel sur l'hôte.

Procédure

- 1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 2 Cliquez sur **Adaptateurs réseau VMkernel**.
- 3 Cliquez sur un adaptateur réseau VMkernel dans la liste.
L'adaptateur réseau VMkernel se développe dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 4 Cliquez sur **Surveiller** sous le nom de l'adaptateur réseau VMkernel dans l'inventaire Client hôte VMware.
- 5 (Facultatif) Cliquez sur **Événements** pour afficher les événements associés à l'adaptateur réseau VMkernel.

Surveiller les piles TCP/IP dans Client hôte VMware

Dans Client hôte VMware, vous pouvez surveiller les performances des piles TCP/IP en affichant les événements et tâches des piles TCP/IP sur l'hôte.

Procédure

1 Cliquez sur **Mise en réseau** dans l'inventaire Client hôte VMware.

2 Cliquez sur **Piles TCP/IP**.

3 Cliquez sur une pile TCP/IP dans la liste.

La pile TCP/IP se développe dans l'inventaire Client hôte VMware.

4 Cliquez sur **Surveiller** sous le nom de la pile TCP/IP dans l'inventaire Client hôte VMware.

5 (Facultatif) Cliquez sur **Événements** pour afficher les événements associés à la pile TCP/IP.

6 (Facultatif) Cliquez sur **Tâches** pour afficher les tâches associées à la pile TCP/IP.

Index

A

- accélération matérielle
 - à propos **93**
 - désactivation **93**
- accès à Secure Shell **20**
- accès aux machines virtuelles **68**
- activation de Console Shell **20**
- activation de l'ajout à chaud **51**
- activation de Secure Shell **20**
- activation de SSH **20**
- activation du CEIP **9**
- activation du mode de verrouillage **24**
- Active Directory **17**
- adaptateur réseau, configuration **53**
- Adaptateur réseau VMkernel, suppression **106**
- adaptateurs de stockage, affichage **95**
- adaptateurs réseau
 - ajout **54**
 - types pris en charge **51**
- adaptateurs réseau physiques
 - gestion **103**
 - surveillance **109**
- Adaptateurs réseau VMkernel
 - ajout **104**
 - surveillance **109**
- adresses MAC, attribution **53**
- affichage des colonnes **68**
- affichage des diagrammes **22**
- affichage des événements **22**
- affichage des événements de l'hôte **22**
- affichage des informations relatives aux licences **14**
- affichage des informations sur le certificat **17**
- affichage des journaux système **23**
- affichage des machines virtuelles **68**
- affichage des notifications **23**
- affichage des périphériques de stockage **95**
- affichage des tâches **23**
- affichage des tâches de l'hôte **23**
- afficher l'état de santé **22**
- afficher les journaux **79**
- ajout
 - contrôleur SCSI paravirtuel **63**
 - contrôleurs SCSI **61**

- ajout d'adresses IP
 - autorisation des adresses IP **108**
 - autorisé **108**
- ajout d'un commutateur virtuel standard **102**
- ajout d'un contrôleur SATA **59, 63**
- ajout d'un contrôleur USB **59**
- ajout d'un disque dur **56**
- ajout d'un groupe de ports **100**
- ajout d'un port parallèle **67**
- ajout d'une banque de données VMFS, sélection d'un périphérique **83**
- ajout d'une liaison montante **102**
- ajout d'une liaison montante physique **102**
- ajout d'une partition VMFS **85**
- ajout d'USB **59**
- ajout de liaisons montantes **101**
- ajout de périphériques **30**
- ajout de ports série **66**
- ajout des cartes réseau **103**
- ajout SCSI **59**
- ajouter des disques durs **30**
- algorithme de contrôle d'encombrement **106**
- allocation dynamique **94**
- analyse, modification du nombre **98**
- application de console distante **36**
- arrêt de l'hôte **19**
- arrêt de l'invité **42**
- arrêt des services **15**
- Assistant Nouvelle Machine virtuelle **28, 29**
- association d'un domaine **16**
- attribution d'une clé de licence **14**
- Attribution de licence des hôtes ESXi **13**
- attributs des hôtes avancés **11**
- augmentation de la capacité de la banque de données, exécution **85**
- Auto Deploy, vSphere Authentication Proxy **17**
- autre DNS **106**

B

- banque de données
 - copie de dossiers **92**
 - copie de fichiers **92**
 - démontage **88**
 - modification du nom **92**
- Banque de données NFS, montage **85, 88**

- banque de données VMFS
 - augmentation de capacité **84**
 - création **82**
 - banques de données NFS, taille maximale **86**
 - banques de données NFS (Network File System), montage **88**
 - banques de données VMFS, augmentation **84**
 - bundle de support **21, 23**
- C**
- carte réseau, , voir adaptateurs réseau
 - cartes réseau, machines virtuelles héritées **53**
 - changement de nom des banques de données **92**
 - chargement de fichiers vers une banque de données **90**
 - clé de licence
 - attribuer **14**
 - supprimer **15**
 - Client de l'hôte VMware
 - fonctionnalités **7**
 - présentation **7**
 - commutateur virtuel
 - ajout **102**
 - modification **100**
 - suppression **102**
 - commutateurs standard, gestion **101**
 - commutateurs virtuels
 - affichage des informations **101**
 - configuration **99**
 - surveillance **109**
 - compatibilité de la machine virtuelle, mise à niveau **45**
 - configuration
 - heure et date **18**
 - ports parallèles **66**
 - ports série **66**
 - configuration de contrôleurs **59**
 - Configuration de CPU, machines virtuelles **47**
 - configuration de disque virtuel, modification **56**
 - configuration de la pile TCP/IP, modification **106**
 - configuration de machine virtuelle **41**
 - configuration de machines virtuelles **41**
 - configuration de pare-feu **107**
 - configuration des adaptateurs **81**
 - configuration des colonnes **68**
 - configuration des états d'alimentation **42**
 - configuration des options des machines virtuelles **41**
 - configuration des paramètres d'heure **18**
 - configuration des paramètres de machine virtuelle **41**
 - configuration des ports parallèles **66**
 - configuration des ports série **66**
 - configuration du démarrage automatique **44**
 - configuration du réseau **51**
 - configuration matérielle **30**
 - configuration réseau, machine virtuelle **51**
 - configurations réseau **99**
 - configurer le matériel des machines virtuelles **30**
 - configurer les ressources vm **34**
 - configurer les ressources VM **31**
 - connexions autorisées, nombre maximal **106**
 - connexions de pare-feu, configuration **107**
 - console **36**
 - console à distance, accès **36**
 - console de machine virtuelle, ouverture **36**
 - console de navigateur **35**
 - Console Shell **20**
 - contrôle des tâches **108**
 - Contrôleur SCSI, changer de type **62**
 - contrôleur SCSI paravirtuel, ajout **59**
 - contrôleurs, SCSI paravirtuels **63**
 - contrôleurs de stockage
 - limitations de VMware Paravirtual SCSI **62**
 - VMware Paravirtual SCSI **62**
 - contrôleurs SATA, ajout **63**
 - contrôleurs SCSI, ajout **61**
 - contrôleurs USB, ajout aux machines virtuelles **59**
 - contrôleurs VMware Paravirtual SCSI **62**
 - CPU
 - configuration **47**
 - défini **45**
 - limitations **46**
 - limites **48**
 - paramètres **45**
 - parts **48**
 - performances avec des hôtes utilisant l'hyperthreading **46**
 - réservation **48**
 - ressources **48**
 - CPU multicœurs **47**
 - création, machines virtuelles **27**
 - création d'une banque de données VMFS **82, 83**
 - création d'une nouvelle machine virtuelle **29**
 - création de banques de données **81, 82**
 - création de la banque de données
 - exécution **83**
 - processus de démarrage **82**
 - création de machine virtuelle **27**
 - création de machines virtuelles **27, 28, 31, 34**
 - création de répertoires de banque de données **90**
 - création de répertoires de banques de données **92**
 - création de snapshots **74**
 - créer un disque virtuel, provisionnement fin **94**

créer un nouveau commutateur standard **100**
 créer une nouvelle machine virtuelle **28**

D

déconnexion de l'hôte **19**
 démarrage de l'hôte **8**
 démarrage des services **15**
 démontage des banques de données **88**
 démonter une banque de données **89**
 dépannage **11**
 dépendant **56**
 déplacement des dossiers de banque de données **91**
 déplacement des fichiers de banque de données **90, 91**
 déploiement OVA **33**
 déploiement OVF **33**
 désactivation de Console Shell **20**
 désactivation du CEIP **9**
 détails du certificat, affichage **17**
 détails du montage NFS, fournir **88**
 développement d'une banque de données VMFS **83, 84**
 diagramme de performancesperformances des machines virtuelles, affichage **78**
 directives, stockage NFS **86**
 Disk.MaxLUN **98**
 disque virtuel
 augmentation de la taille **56**
 modification des paramètres **56**
 disque virtuel à provisionnement dynamique, création **94**
 disques
 limites **59**
 parts **59**
 disques alloués dynamiquement, création **94**
 disques durs
 ajout **56**
 ajout d'un disque dur existant **58**
 disques durs virtuels **56**
 disques virtuels
 clairsemés **54**
 configuration **54**
 formats **55**
 provisionnement dynamique **54**
 DNS **106**
 DNS préféré **106**
 dossiers de banques de données, déplacement **91**
 Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS - Cadrage dynamique de tension et fréquence) **12**

E

éditeur de partitions, utilisation **96**
 emplacement de fichier de configuration, affichage **42**
 entrée en mode maintenance **21**
 ESXi Shell
 activation **20**
 configuration **20**
 états d'alimentation, machine virtuelle **42**
 événements d'adaptateurs réseau physiques, affichage **109**
 événements d'adaptateurs réseau VMkernel, affichage **109**
 événements de la banque de données, surveillance **97**
 événements des commutateurs virtuels, affichage **109**
 événements des groupes de ports, affichage **108**
 événements des machines virtuelles, affichage **78**
 événements des piles TCP/IP, affichage **110**
 expiration du certificat **17**

F

fermeture de VMware Host Client **8**
 Fichier OVF **33**
 fichier VMDK **33**
 fichiers de banques de données
 déplacement **91**
 suppression **91**
 téléchargement **90**
 fichiers de configuration, machines virtuelles **43**
 Flash Read Cache **54**
 fonctionnalités avancées **19**
 format de disque, détermination **95**
 format de disque de machine virtuelle **95**
 formats de disque
 approvisionné épais **55**
 provisionnement fin **55**

G

générer un bundle de support **21, 23, 79**
 gérer l'authentification **16**
 gérer le stockage **81**
 gestion de certificats **17**
 gestion de l'authentification **16**
 gestion de l'hôte **19**
 gestion de l'hôte ESXi **11**
 gestion de la sécurité **16**
 gestion de licence d'hôte **14, 15**
 gestion des certificats **17**
 gestion des hôtes **8, 11, 19**
 gestion des machines virtuelles **27, 68**

- gestion des paramètres avancés **11**
- gestion des paramètres système **11**
- gestion des snapshots **77**
- gestion des utilisateurs **16**
- gestion du stockage **81**
- glossaire **5**
- groupe de ports
 - ajout aux machines virtuelles **100**
 - modifier les paramètres **100**
- groupes de ports
 - configuration **99**
 - gestion **99**
 - machine virtuelle **100**
 - surveillance **108**

H

- heure et date **18**
- hôte
 - attributs avancés **11**
 - gestion **8, 19**

I

- ID VLAN, modification **100**
- importation de certificat **18**
- importation des certificats **16, 17**
- indépendant - non permanent **56**
- indépendant - permanent **56**
- informations réseau, affichage **99**
- informations sur le certificat **17**
- informations sur les banques de données, vérification **81**
- informations sur les cartes réseau physiques **103**
- informations sur les CPU **26**
- informations sur les groupes de ports, affichage **99**
- informations sur les NIC physiques, affichage **103**
- informations sur les périphériques de stockage, affichage **81**
- informations sur les processeurs, affichage **26**
- installation d'une application de console distante **36**
- installation de VMRC **36**
- installation de VMware Tools **39**
- Installation de VMware Tools **39**
- installation des VIB **15**
- installer, VMware Tools **38**
- interruption **42**
- IPv4 **106**
- IPv6 **106**

L

- lancement d'une console distante **36**
- lecteur de CD, ajout **64**
- lecteur de disquettes, ajout **65**
- lecteur de DVD, ajout **64**
- Licence vSphere **13**
- licences, affichage **14**
- Limitations relatives aux fichiers OVA **32**
- Limitations relatives aux fichiers OVF **32**
- liste d'utilisateurs exceptionnels, gestion **25**
- Liste d'utilisateurs exceptionnels **24**
- localisation de la version matérielle de la machine virtuelle **41**
- LUN, modification du nombre de LUN analysés **98**

M

- machine virtuelle
 - attribution à un processeur spécifique **26**
 - déploiement à partir d'un fichier OVA **32**
 - déploiement à partir d'un fichier OVF **32**
 - enregistrement **34**
 - inscription **34, 35, 69**
 - Interrompre **42**
 - mettre hors tension **42**
 - mettre sous tension **42**
 - ouverture de console **36**
 - redémarrer **42**
 - renvoi vers l'hôte **68**
 - sélectionner pour enregistrer **35**
 - suppression de l'hôte **69**
 - suppression de la banque de données **68**
 - Supprimer de l'hôte **68**
 - surveillance **78**
 - terminer l'enregistrement **35**
- machines virtuelles
 - activation de l'ajout à chaud **51**
 - ajout d'un disque dur **58**
 - ajout de disques durs **56**
 - annulation de l'enregistrement **68**
 - Configuration de CPU **47**
 - configuration des périphériques **64**
 - création **27**
 - mémoire **49**
 - paramètres de configuration **43**
 - performances avec des hôtes utilisant l'hyperthreading **46**
 - Ressources CPU **45**
 - ressources de mémoire **50**
 - snapshots **69**
 - systèmes d'exploitation invité **37**
 - Voir aussi* matériel virtuel

machines virtuelles héritées, cartes réseau **53**
 mappages de périphériques bruts **54**
 masquage des colonnes **68**
 matériel de machine virtuel, personnaliser **30**
 matériel virtuel, CPU multicœurs **47**
 mémoire, ajout à chaud **51**
 mémoire virtuelle
 allocation **49**
 configuration **49**
 migration
 stockage **55**
 Storage vMotion entre hôtes **55**
 mise à jour des VIB **15**
 mise à niveau
 étape 4 **38**
 VMware Tools **38**
 mise à niveau de VMware Tools
 aperçu du processus **39**
 processus **39**
 mise à niveau VMware Tools **41**
 mise au repos **74**
 mise hors tension **42**
 mise sous tension **42**
 mode de verrouillage normal **24, 25**
 mode de verrouillage strict **24, 25**
 mode maintenance **21**
 mode verrouillage **24**
 modification **106**
 modification de la partition **96**
 modification des paramètres des cartes
 réseau **103**
 modification du DNS **106**
 modification du nom de la machine virtuelle **41**
 modification du nom de la VM **41**
 modification du partage de bus SCSI **59, 61**
 modifier les paramètres vm **34**
 modifier les paramètres VM **31**
 montage d'une banque de données NFS **83, 85**
 montage de la banque de données NFS,
 terminer le processus **88**

N

navigateur de banque de données, utilisation **90**
 Network Time Protocol **18**
 NIC
 ajout **54**
 configuration **53**
 NIC physiques, configuration **99**
 NIC VMkernel
 affichage des informations de
 configuration **103**
 ajout **104**
 configuration **99**
 modification des paramètres **105**

Nom de la VM **41**
 nom de machine virtuelle **29, 41**
 nom des piles TCP/IP **106**
 nom du groupe de ports, modification **100**
 nom NFS, spécification **88**
 nombre maximal de connexions **106**
 notifications des machines virtuelles,
 affichage **78, 79**
 nouveau disque dur **56**
 nouveau nom de la machine virtuelle **41**
 nouvelle banque de données **83**
 nouvelle machine virtuelle, création **29**
 NTP **18**

O

options de démarrage automatique,
 configuration **44**
 options de machine virtuelle **41**
 options de partitionnement
 banque de données **83, 85**
 sélection **83, 85**
 options des machines virtuelles **30**
 ouverture de console **36**
 ouvrir le dispositif virtuel **32**
 ouvrir le format de virtualisation **32**
 OVA **32**
 OVF **32**

P

paramètres avancés
 Disk.MaxLUN **98**
 gérer **11**
 paramètres de configuration, modification **43**
 paramètres de gestion de l'alimentation **12**
 paramètres de la machine virtuelle **41**
 paramètres des adaptateurs réseau,
 modification **105**
 paramètres des cartes réseau physiques **103**
 paramètres des commutateurs virtuels nom des
 commutateurs virtuels,
 modification **102**
 paramètres du pare-feu
 configuration **107**
 gestion **107**
 paramètres système, gestion **11**
 partage de bus SCSI, modification de la
 configuration **61**
 partage NFS, spécification **88**
 partition des périphériques, modification **96**
 partition réseau **89**
 partition VMFS, ajout **85**
 partitions des périphériques, modification **96**
 passer en mode de verrouillage **25**
 passer en mode de verrouillage strict **25**

- performances des machines virtuelles,
 - affichage **78**
- période de validité du certificat, affichage **17**
- périphériques de stockage, gestion **95**
- périphériques PCI, gestion **12**
- périphériques virtuels
 - ajout d'un contrôleur USB **59**
 - limitations de CPU **46**
- Pile TCP/IP, affichage de la configuration **106**
- Piles TCP/IP
 - configuration **99**
 - surveillance **110**
- placement de l'hôte en mode maintenance. **21**
- port parallèle, ajout **67**
- port série, ajout **66**
- processeurs, attribution **26**
- programme d'amélioration du produit,
 - informations collectées **9**
- provisionnement dynamique du stockage **94**
- proxy d'authentification, utilisation **16**
- Public cible **5, 36**
- PVSCSI, *Voir aussi* contrôleur SCSI paravirtuel

Q

- quitter le mode de verrouillage **25**

R

- réanalyse des adaptateurs, effectuer **97**
- réanalyse des périphériques, effectuer **97**
- réanalyse du stockage, effectuer **97**
- réanalyser les adaptateurs **97**
- redémarrage d'une machine virtuelle **42**
- redémarrage de l'hôte **19**
- redémarrage des services **15**
- règles de gestion de l'alimentation
 - CPU **12**
 - modification **13**
- rendement électrique du CPU **12**
- renvoi d'une machine virtuelle **69**
- répertoire de banque de données
 - création **92**
 - création d'un répertoire de banques de données **92**
 - nouveau répertoire de banques de données **92**
- répertoires de banque de données, création **90**
- Réseau VM, configuration **51**
- Ressources CPU, administration **26**
- ressources de mémoire, allocation **50**
- ressources de stockage
 - affichage **95**
 - machine virtuelle **95**
- restauration d'un snapshot **76**

S

- SAN LUN **54**
- santé d'une banque de données, surveillance **97**
- SCSI
 - contrôleurs paravirtuels **63**
 - type de contrôleur **62**
- se déconnecter **8**
- SE invité, arrêt **37**
- sélection d'un fichier OVF **33**
- sélection d'un fichier VMDK **33**
- sélection d'un nom pour machine virtuelle **29**
- sélection d'une banque de données à augmenter **84**
- sélection d'une méthode de création **29**
- sélection de la banque de données **30, 33**
- sélectionner un nom **29**
- Serveur NFS, spécification **88**
- service d'annuaire **17**
- services, VMware Tools **38**
- services hôtes, gestion **15**
- snapshot, disques delta **71**
- snapshots
 - à propos **69**
 - activité de la machine virtuelle **73**
 - comportement **69**
 - copie sur écriture **71**
 - disques clairsemés **71**
 - disques delta **69**
 - enfant **69**
 - éviter d'utiliser les snapshots comme sauvegardes de machine virtuelle **72**
 - fichiers **71**
 - fichiers de mémoire **71**
 - gérer **77**
 - hiérarchie **69**
 - impact sur les performances des **72**
 - limitation du partage de bus **72**
 - limitations **72**
 - mémoire **73**
 - mettre au repos des fichiers de machine virtuelle **73**
 - Option Supprimer **76**
 - Option Supprimer tout **76**
 - parent **69**
 - pour machines virtuelles équipées de disques haute capacité **72**
 - prendre **73, 74**
 - restauration **75**
 - retour à **75**
 - suppression **76**
 - types de disque non pris en charge **72**
- spécifications du navigateur **7**

- spécifications système **7**
 - SSH **20**
 - stockage, surveillance **97**
 - stockage NFS
 - ajout **88**
 - directives **86**
 - storage **54**
 - stratégie d'association de cartes réseau, affichage **99**
 - stratégie de déchargement, affichage **99**
 - stratégie de sécurité, affichage **99**
 - stratégies, gestion de l'alimentation du CPU **12**
 - suppression d'un adaptateur réseau **106**
 - suppression d'un groupe de ports **101**
 - suppression d'une banque de données VMFS **93**
 - suppression d'une clé de licence **15**
 - suppression de la VM **69**
 - suppression de machines virtuelles **69**
 - suppression des cartes réseau **103**
 - suppression des fichiers **91**
 - suppression des fichiers de banque de données **91**
 - suppression des groupes de ports **101**
 - suppression des machines virtuelles **69**
 - suppression des machines virtuelles de l'inventaire **68**
 - suppression des snapshots **77**
 - supprimer des snapshots **77**
 - supprimer un groupe de ports **101**
 - supprimer une banque de données **89**
 - surveillance d'hôte **22**
 - surveillance d'une machine virtuelle **78**
 - surveillance de la santé **22**
 - surveillance des adaptateurs de stockage **97**
 - surveillance des adaptateurs réseau physiques **109**
 - surveillance des adaptateurs réseau VMkernel **109**
 - surveillance des banques de données **97**
 - surveillance des cartes réseau **109**
 - surveillance des cartes réseau physiques **108**
 - surveillance des cartes réseau VMkernel **108**
 - surveillance des commutateurs virtuels **108, 109**
 - surveillance des événements **108**
 - surveillance des groupes de ports **108**
 - surveillance des performances **22**
 - surveillance des périphériques de stockage **97**
 - surveillance des piles TCP/IP **108, 110**
 - surveillance du stockage **97**
 - surveiller l'état **22**
 - surveiller la santé de l'hôte **22**
 - surveiller les performances **22**
 - système d'exploitation client, gestion **37**
 - systèmes d'exploitation invité, modification **37**
- ## T
- table de partition, effacement **96**
 - tâches administratives avancées **19**
 - tâches d'adaptateurs réseau physiques, affichage **109**
 - tâches d'adaptateurs réseau VMkernel, affichage **109**
 - tâches de dépannage avancées **19**
 - tâches de la banque de données, surveillance **97**
 - tâches des commutateurs virtuels, affichage **109**
 - tâches des groupes de ports, affichage **108**
 - tâches des hôtes **11**
 - tâches des machines virtuelles, affichage **78, 79**
 - tâches des piles TCP/IP, affichage **110**
 - téléchargement des fichiers **90**
 - téléchargements de banques de données **90**
 - terminer la création **31, 34**
 - terminer la création de la banque de données **83**
 - terminer la tâche de création des vm **31, 34**
 - topologie des commutateurs virtuels, affichage des informations **99**
 - type de contrôleur SCSI, modification **59**
 - type de création de banque de données, sélection **83**
 - Type de création de machine virtuelle, sélection **29**
 - types SCSI **62**
- ## U
- utilisation de la mémoire hôte **22**
 - utilisation des banques de données **81**
 - utilisation des consoles **35**
 - utilisation du CPU hôte **22**
 - utilitaires, VMware Tools **38**
- ## V
- vérifier les paramètres vm **34**
 - vérifier les paramètres VM **31**
 - version de matériel d'une machine virtuelle **41**
 - versions du navigateur **7**
 - vitesse des cartes réseau physiques, modification **103**
 - VMFS **89**
 - VMware Remote Console **36**
 - VMware Tools, installer et mettre à niveau **38**
 - volume VMFS **54**
 - vSphere Authentication Proxy **17**

