

ESXi のインストールとセットアップ

2020 年 4 月 2 日

VMware vSphere 7.0

VMware ESXi 7.0



vmware®

最新の技術ドキュメントは、VMware の Web サイト (<https://docs.vmware.com/jp/>) でご確認いただけます。このドキュメントに関するご意見およびご感想は、docfeedback@vmware.com までお送りください。

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

ヴァイムウェア株式会社
105-0013 東京都港区浜松町 1-30-5
浜松町スクエア 13F
www.vmware.com/jp

Copyright © 2018-2020 VMware, Inc. All rights reserved. [著作権および商標情報](#)。

目次

1	『VMware ESXi のインストールとセットアップ』について	5
	更新情報	6
2	vSphere のインストールおよびセットアップの概要	7
3	vSphere のインストールおよび設定プロセスの概要	8
4	ESXi の評価モードとライセンス モードについて	11
5	ESXi のインストールおよび設定	12
	ESXi の要件	12
	ESXi のハードウェア要件	12
	サポートされているリモート管理のサーバ モデルとファームウェア バージョン	15
	ESXi のパフォーマンスを改善するための推奨事項	15
	ESXi ホストの送受信ファイアウォール ポート	16
	システム ログに必要な空き容量	19
	VMware Host Client のシステム要件	20
	ESXi のパスワードとアカウントのロックアウト	20
	ESXi のインストールの準備	22
	ESXi インストーラのダウンロード	22
	ESXi のインストール オプション	23
	ESXi インストーラを起動するためのメディア オプション	24
	リモート管理アプリケーションの使用	34
	vSphere ESXi Image Builder を使用したインストールのカスタマイズ	35
	ESXi のインストールに必要な情報	73
	ESXi のインストール	74
	ESXi の対話形式のインストール	74
	スクリプトを使用した、ホストのインストールまたはアップグレード	77
	ESXi インストーラの PXE ブート	93
	vSphere Auto Deploy を使用した ESXi のインストール	100
	vSphere Auto Deploy のトラブルシューティング	187
	ESXi の設定	194
	ESXi の自動構成	194
	ESXi のダイレクト コンソール インターフェイスについて	194
	ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスを使用した、ESXi Shell および SSH アクセスの有効化	198
	ESXi のリモート管理	199

システム管理者アカウントのパスワードの設定	199
BIOS の起動設定の構成	199
ネットワーク設定の構成	201
ストレージの動作	207
システム ログの設定	209
ホストイメージ プロファイル許容レベルの設定	212
ESXi のすべてのカスタム パッケージの削除	212
仮想マシンのファイル名およびディレクトリ名での ASCII 以外の文字のサポートの無効化	213
システム構成のリセット	213
ESXi のインストールおよび設定後	214
ESXi のリモート管理	214
ESXi ホストへのライセンス供与	214
システム ログの表示	216
6 ESXi の起動のトラブルシューティング	217
別のホストと起動ディスクを共有する場合の、起動時の予期しないホストの停止	217
UEFI モードでの ESXi のインストール後、ホストの起動に失敗する	218
7 ESXi ホストの廃止	219

『VMware ESXi のインストールとセットアップ』について

1

『VMware ESXi のインストールとセットアップ』では、VMware ESXi™ のインストール方法と設定方法について説明します。

対象読者

『VMware ESXi のインストールとセットアップ』は、ESXi のインストールと設定を行う、経験豊かな管理者の方を対象としています。

ここに記載されている情報は、Windows または Linux のシステム管理者としての経験があり、仮想マシン テクノロジーおよびデータセンターの運用に詳しい方を対象としています。Image Builder と VMware vSphere® Auto Deploy™ の使用方法に関する情報は、Microsoft PowerShell および VMware vSphere® PowerCLI™ の使用経験のある管理者を対象としています。

更新情報

『VMware ESXi インストールとセットアップ』ガイドは、製品のリリースごとに、または必要に応じて更新されます。

『VMware ESXi インストールとセットアップ』ガイドの更新履歴については、次の表をご確認ください。

リビジョン	説明
2020 年 4 月 30 日	<ul style="list-style-type: none">■ ESXi のハードウェア要件 で VMFS データストアのブートパーティション用のローカル ディスク サイズの値を更新しました。■ ESXi のハードウェア要件 に ESXi 7.0 のロールバックの情報を追加しました。■ デバイス エイリアス構成ホスト プロファイルの使用 でデバイスのエイリアス プロファイルでのシステムのアップグレードに関する情報を更新しました。
2020 年 4 月 2 日	初期リリース。

vSphere のインストールおよびセットアップの概要

2

vSphere 7.0 では、インストールおよびセットアップのさまざまなオプションが提供されます。vSphere を正しくデプロイするには、インストールとセットアップのオプションと、一連の作業について理解する必要があります。

vSphere の 2 つのコア コンポーネントは ESXi と vCenter Server です。ESXi は、仮想マシンおよび仮想アプリケーションを作成および実行できる仮想プラットフォームです。vCenter Server は、ネットワークに接続された ESXi ホストを統合管理する役割を果たすサービスです。vCenter Server では、複数のホストのリソースをリソース プールにまとめて管理できます。

vCenter Server アプライアンスは、vCenter Server および vCenter Server コンポーネントを実行するために最適化された事前構成済みの仮想マシンとしてデプロイします。vCenter Server アプライアンスは、ESXi ホストまたは vCenter Server インスタンスにデプロイできます。

vCenter Server のインストール プロセスの詳細については、『vCenter Server のインストールとセットアップ』を参照してください。


vSphere のインストールおよび設定 プロセスの概要

3

vSphere は、インストールおよび設定する複数のコンポーネントを備えた高機能な製品です。vSphere を正しくデプロイするために、必要となる一連のタスクについて理解します。

vSphere のインストールには、次のタスクが含まれます。

図 3-1. vSphere のインストールとセットアップのワークフロー



- 1 vSphere リリース ノートを参照します。
- 2 ESXi をインストールします。
 - a システムがハードウェアの最小要件を満たしていることを確認します。 [ESXi の要件](#)を参照してください。
 - b 使用する ESXi のインストール オプションを決めます。 [ESXi のインストール オプション](#) を参照してください。
 - c ESXi インストーラを配置および起動する場所を決定します。 [ESXi インストーラを起動するためのメディア オプション](#)を参照してください。PXE ブートでインストーラを起動する場合は、ネットワークの PXE インフラストラクチャが正しく設定されていることを確認します。 [ESXi インストーラの PXE ブート](#)を参照してください。
 - d ESXi のインストールに必要な情報を記載したワークシートを作成します。 [ESXi のインストールに必要な情報](#)を参照してください。

e ESXi をインストールします。

- [ESXi の対話形式のインストール](#)
- [スクリプトを使用した、ホストのインストールまたはアップグレード](#)

注： vSphere Auto Deploy を使用して ESXi ホストをプロビジョニングすることもできます。vSphere Auto Deploy は vCenter Server とともにインストールされます。Auto Deploy を使用して ESXi ホストをプロビジョニングするには、vCenter Server をインストールする必要があります。

- 3 ESXi の起動設定およびネットワーク設定、ダイレクト コンソール、およびその他の設定を行います。 [ESXi の設定](#)および [ESXi のインストールおよび設定後](#)を参照してください。
- 4 ログ ファイル用のディスク ストレージを確保するため、リモート ログ作成用の Syslog サーバの設定を検討します。リモート ホスト上でログ作成を設定することは、ローカル ストレージ容量の少ないホストでは特に重要です。 [システム ログに必要な空き容量](#)および [ESXi ホストでの Syslog の構成](#)を参照してください。
- 5 vCenter Server をインストールします。

詳細については、『vCenter Server のインストールとセットアップ』ガイドを参照してください。

ESXi の評価モードとライセンス モードについて

4

評価モードを使用すると、ESXi ホストの機能セット全体を評価検討できます。評価モードでは、vSphere Enterprise Plus のライセンスと同等の機能セットが提供されます。評価モードの有効期限が切れる前に、使用中のすべての機能をサポートするライセンスをホストに割り当てる必要があります。

たとえば、評価モードでは、vSphere vMotion テクノロジー、vSphere HA 機能、vSphere DRS 機能などを使用できます。これらの機能を継続して使用する場合は、それらをサポートするライセンスを割り当てる必要があります。

ESXi ホストのインストール可能なバージョンは、必ず評価モードでインストールされます。ESXi Embedded は、ハードウェア ベンダーによって内部ストレージ デバイスにあらかじめインストールされています。これは、評価モードになっているか、あらかじめライセンス付与されています。

評価期間は 60 日間で、ESXi ホストをオンにしたときに始まります。この 60 日の評価期間中はいつでも、ライセンス モードから評価モードに変更できます。評価期間のうち残りの期間は、すでに使用した時間だけ減少します。

たとえば、ESXi ホストを 20 日間評価モードで使用し、その後 vSphere Standard Edition のライセンス キーをそのホストに割り当てたとします。ホストを評価モードに再設定した場合、そのホストの機能セット全体は、残りの評価期間である 40 日間評価検討できます。

ESXi ホストのライセンス管理については、『vCenter Server およびホストの管理』のドキュメントを参照してください。

ESXi のインストールおよび設定

5

ESXi を物理ハードウェアにインストールして設定し、仮想マシンのプラットフォームとして動作させることができます。

この章には、次のトピックが含まれています。

- [ESXi の要件](#)
- [ESXi のインストールの準備](#)
- [ESXi のインストール](#)
- [ESXi の設定](#)
- [ESXi のインストールおよび設定後](#)

ESXi の要件

ESXi をインストールするか、このバージョンにアップグレードするには、システムが固有のハードウェアおよびソフトウェア要件を満たしている必要があります。

ESXi のハードウェア要件

ホストが、ESXi7.0 でサポートされるハードウェアの最小構成を満たしていることを確認します。

ハードウェアおよびシステム リソース

ESXi をインストールまたはアップグレードするには、ハードウェアとシステムのリソースが次の要件を満たしている必要があります。

- サポートされているサーバ プラットフォーム。サポートされているプラットフォームについては、<http://www.vmware.com/resources/compatibility> の『VMware 互換性ガイド』を参照してください。
- ESXi7.0 では、少なくとも 2 つの CPU コアを持つホストが必要です。
- ESXi7.0 は、64 ビット x86 プロセッサのマルチコアを幅広くサポートしています。サポートされるプロセッサの詳細なリストについては、『VMware 互換性ガイド』(<http://www.vmware.com/resources/compatibility>) を参照してください。
- ESXi7.0 では、BIOS で CPU の NX/XD ビットを有効にする必要があります。

- ESXi7.0 には、少なくとも 4 GB の物理 RAM が必要です。一般的な本番環境で仮想マシンを実行するためには、少なくとも 8 GB の RAM を用意します。
- 64 ビット仮想マシンをサポートするには、ハードウェア仮想化のサポート (Intel VT-x または AMD RVI) を x64 CPU で有効にする必要があります。
- 1 つ以上のギガビットまたはより高速なイーサネット コントローラ。サポートされているネットワーク アダプタ モデルについては、<http://www.vmware.com/resources/compatibility> の『VMware 互換性ガイド』を参照してください。
- ESXi7.0 では、USB または SD デバイス用に 8 GB 以上、HDD、SSD、NVMe などのその他のデバイス タイプ用に 32 GB 以上の起動ディスクが必要です。起動デバイスを ESXi ホスト間で共有することはできません。
- 仮想マシン用にパーティショニングされていない容量がある SCSI ディスクまたはローカル (ネットワークに接続されていない) RAID LUN。
- SATA (Serial ATA) の場合、サポート対象の SAS コントローラまたはオンボード SATA コントローラを介して接続されるディスク。SATA ディスクは、ローカルではなくリモートと見なされます。これらのディスクは、リモートと見なされるため、デフォルトではスクラッチ パーティションとして使用されません。

注： ESXi ホストにある仮想マシンに SATA CD-ROM デバイスを接続することはできません。SATA CD-ROM デバイスを使用するには、IDE エミュレーション モードを使用する必要があります。

ストレージ システム

サポートされるストレージ システムについては、<http://www.vmware.com/resources/compatibility> で『VMware 互換性ガイド』を参照してください。ソフトウェア ファイバ チャネル オーバー イーサネット (FCoE) については、[ソフトウェア FCoE による ESXi のインストールおよび起動](#)を参照してください。

ESXi 起動要件

vSphere 7.0 では、統合拡張ファームウェア インターフェイス (UEFI) から ESXi ホストを起動できます。UEFI を使用すると、ハード ドライブ、CD-ROM ドライブ、または USB メディアからシステムを起動できます。

VMware Auto Deploy では、UEFI を使用した ESXi ホストのネットワーク ブートとプロビジョニングがサポートされます。

ESXi は、2 TB を超える大きさのディスクから起動できます (使用しているシステム ファームウェアおよびアドイン カード上のファームウェアでサポートされている場合)。ベンダーのドキュメントを参照してください。

ESXi7.0 をインストールまたはアップグレードするためのストレージ要件

ESXi7.0 をインストールするには、USB または SD デバイス用に 8 GB 以上、他のデバイス タイプ用に 32 GB 以上の起動デバイスが必要です。ESXi7.0 へのアップグレードには、最低 4 GB の起動デバイスが必要です。ローカル ディスク、SAN、または iSCSI LUN から起動する場合、ブート パーティション、起動バンク、および VMFS-L ベースの ESX-OSData ボリュームを含むシステム ストレージ ボリュームの作成を可能にするには、32 GB のディスクが必要です。ESX-OSData ボリュームでは、レガシーの /scratch パーティション、VMware Tools、およびコア ダンプ先のロールが使用されます。

推奨される ESXi7.0 のインストール オプションは次のとおりです。

- 8 GB の USB または SD と、追加の 32 GB のローカル ディスク。ESXi のブート パーティションは USB または SD に、ESX-OSData ポリリュームはローカル ディスクに配置されます。
- 32 GB 以上のローカル ディスク。このディスクには、ブート パーティションと ESX-OSData ポリリュームが含まれます。
- 142 GB 以上のローカル ディスク。このディスクには、ブート パーティション、ESX-OSData ポリリューム、および VMFS データストアが含まれます。

ESXi7.0 のシステム ストレージ ポリリュームが占有できるディスク容量は、最大 138 GB です。VMFS データストアは、ローカル ディスク デバイスに追加の空き容量が 4 GB 以上ある場合にのみ作成されます。起動デバイスをローカル VMFS データストアと共有するには、142 GB 以上のローカル ディスクを使用する必要があります。

ローカル ディスクが見つからない場合、ESXi7.0 は特定の機能が無効になる劣化モードで動作し、/scratch パーティションが RAM ディスクに配置され、/tmp にリンクされます。別のディスクまたは LUN を使用するように /scratch を再設定できます。パフォーマンスとメモリを最適化する場合は、劣化モードで ESXi を実行しないでください。

ESXi7.0 へのアップグレード プロセスによって起動デバイスの再パーティショニングが行われ、元のコア ダンプ、ロッカー、およびスクラッチ パーティションが ESX-OSData ポリリュームに統合されます。カスタム コア ダンプの転送先が設定されていない場合、デフォルトのコア ダンプの場所は ESX-OSData ポリリューム内のファイルになります。

注： 起動デバイスの再パーティショニング プロセスのため、ESXi の以前のバージョンにロールバックすることはできません。バージョン 7.0 へのアップグレード後に以前のバージョンの ESXi を使用するには、アップグレード前に起動デバイスのバックアップを作成し、バックアップから ESXi 起動デバイスをリストアする必要があります。

USB および SD デバイスの I/O 感度により、インストーラは、これらのデバイスに VMFS-L ロッカー パーティションを作成し、VMware Tools とコア ダンプ ファイルを保存します。USB または SD デバイスでインストールまたはアップグレードする場合、インストーラは ESX-OSData 領域を使用可能なローカル ディスクに割り当てようとします。使用可能な容量がない場合、データストアは /scratch に使用されます。ローカル ディスクまたはデータストアが見つからない場合、/scratch は RAM ディスクに置かれます。インストールまたはアップグレード後に、/scratch を再設定して永続的なデータストアを使用するか、システム ストレージ ポリリューム用に新しいディスクを追加します。

/scratch を再設定するには、[vSphere Client からのスクラッチ パーティションの設定](#)を参照してください。

最小構成のインストールには 8 GB の USB または SD デバイスがあれば十分ですが、それより大容量のデバイスを使用するようにしてください。追加容量は、拡張されたコア ダンプ ファイルに使用され、高品質 USB フラッシュドライブの追加フラッシュ セルがあると、起動メディアの寿命を延長できます。32 GB 以上の高品質 USB フラッシュドライブを使用します。詳細は、ナレッジ ベースの記事 <http://kb.vmware.com/kb/2004784> を参照してください。

Auto Deploy インストールの場合、インストーラはスクラッチ領域を使用可能なローカル ディスクまたはデータストアに割り当てようとします。ローカル ディスクまたはデータストアが見つからない場合、/scratch パーティションは RAM ディスクに置かれます。インストールの後に永続データストアを使用するように、/scratch を再設定します。

SAN から起動する環境または Auto Deploy を使用する環境では、ESXi ホストごとに、ESX-OSData ポリリュームを個別の SAN LUN に設定する必要があります。ただし、/scratch が ESX-OSData を使用しないように設定されている場合は、ホストごとに、/scratch に個別の LUN を割り当てる必要はありません。複数の ESXi ホスト用のスクラッチ領域を単一の LUN に一緒に置くことができます。単一の LUN に割り当てるホスト数は、LUN のサイズと仮想マシンの I/O 動作を考慮して比較検討する必要があります。

M.2 およびその他の USB 以外の下位のフラッシュ メディアへの ESXi7.0 のインストール

USB フラッシュ デバイスとは異なり、ESXi インストーラは M.2 およびその他の USB 以外の下位のフラッシュ メディアに、システム ストレージ ポリリュームおよび VMFS データストアを作成します。仮想マシンをデプロイしたり、仮想マシンをこの起動デバイス データストアに移行すると、フラッシュ デバイスの耐久性およびワークロードの特性によっては、起動デバイスの老朽化が進む可能性があります。読み取り専用のワークロードでも下位のフラッシュ デバイスで問題が発生する可能性があるため、ESXi は高耐久性フラッシュ メディアにのみインストールする必要があります。

重要： M.2 またはその他の USB 以外の下位のフラッシュ メディアに ESXi をインストールする場合は、インストール直後にデバイス上の VMFS データストアを削除します。VMFS データストアの削除の詳細については、ドキュメント『vSphere のストレージ』を参照してください。

サポートされているリモート管理のサーバ モデルとファームウェア バージョン

リモート管理アプリケーションを使用して、ESXi のインストールまたはアップグレード、またはホストのリモート管理を実行できます。

表 5-1. サポートされているリモート管理のサーバ モデルとファームウェアの最小バージョン

リモート管理サーバ モデル	ファームウェアのバージョン	Java
Dell DRAC 7	1.30.30 (ビルド 43)	1.7.0_60-b19
Dell DRAC 6	1.54 (ビルド 15)、1.70 (ビルド 21)	1.6.0_24
Dell DRAC 5	1.0、1.45、1.51	1.6.0_20、1.6.0_203
Dell DRAC 4	1.75	1.6.0_23
HP ILO	1.81、1.92	1.6.0_22、1.6.0_23
HP ILO 2	1.8、1.81	1.6.0_20、1.6.0_23
HP ILO 3	1.28	1.7.0_60-b19
HP ILO 4	1.13	1.7.0_60-b19
IBM RSA 2	1.03、1.2	1.6.0_22

ESXi のパフォーマンスを改善するための推奨事項

パフォーマンスを向上させるには、必要最小限以上の容量を持つ RAM と複数の物理ディスクがある堅牢なシステムで ESXi をインストールまたはアップグレードします。

ESXi システムの要件については、[ESXi のハードウェア要件](#)を参照してください。

表 5-2. パフォーマンス向上に関する推奨事項

システム要素	推奨
RAM	<p>ESXi ホストには、一般的なサーバよりも多くの RAM が必要です。ESXi の機能を十分に活用し、一般的な本番環境で仮想マシンを実行するために、少なくとも 8 GB の RAM を提供します。ESXi ホストに、複数の仮想マシンを同時に実行するのに十分な容量の RAM が必要です。次の例を使用して、ESXi ホストで実行されている仮想マシンが必要とする RAM の計算方法を示します。</p> <p>Red Hat Enterprise Linux または Windows XP がインストールされた 4 台の仮想マシンが動作するには、ベースライン パフォーマンスを保つだけでも最低 3 GB の RAM が必要です。この数値には、仮想マシン用の 1,024 MB、オペレーティング システムごとに最小限必要な 256 MB（ベンダーが推奨する値）が含まれます。</p> <p>これらの 4 台の仮想マシンを 512 MB の RAM で実行するには、ESXi ホストに 4 GB の RAM が必要です（仮想マシン用の 2,048 MB を含む）。</p> <p>これらの計算値には、各仮想マシンに可変オーバーヘッド メモリを使用することで節約できるメモリ容量は含まれません。『vSphere リソース管理』を参照してください。</p>
仮想マシン専用のファスト イーサネット アダプタ	<p>管理ネットワークと仮想マシン ネットワークを異なる物理ネットワークカードに配置します。Intel PRO 1000 アダプタなど仮想マシン専用のギガビット イーサネット カードを使用すると、高ネットワーク トラフィックでの仮想マシンへのスループットが向上します。</p>
ディスクの場所	<p>仮想マシンで使用されるすべてのデータを仮想マシンに割り当てられている物理ディスク上に配置します。ESXi の起動イメージがあるディスクに仮想マシンを配置しないほうが、パフォーマンスが向上します。物理ディスクは、すべての仮想マシンによって使用されるディスク イメージを保存できる大きさを備えている必要があります。</p>
VMFS6 パーティショニング	<p>ESXi インストーラでは、最初に検出された空のローカル ディスク上に初期 VMFS ボリュームが作成されます。ディスクを追加するか、元の構成を変更するには、vSphere Client を使用します。この方法では、パーティションの開始セクタが 64K セクタごとの割り当てになるため、ストレージ パフォーマンスが改善されます。</p> <p>注： SAS のみの環境では、インストーラがディスクをフォーマットしない場合があります。一部の SAS ディスクは、ディスクがローカルカリモートかを識別することができません。インストール後、vSphere Client を使用して VMFS を設定できます。</p>
プロセッサ	<p>プロセッサの処理速度が速いほど、ESXi のパフォーマンスが向上します。特定のワークロードでは、キャッシュが大きい方が ESXi のパフォーマンスが向上します。</p>
ハードウェア互換性	<p>サーバ内で、ESXi7.0 ドライバのサポート対象になっているデバイスを使用します。http://www.vmware.com/resources/compatibility の『ハードウェア互換性ガイド』を参照してください。</p>

ESXi ホストの送受信ファイアウォール ポート

vSphere Client および VMware Host Client では、各サービスのファイアウォール ポートを開閉したり、選択した IP アドレスからのトラフィックを許可したりできます。

次の表に、通常デフォルトでインストールされるサービスのファイアウォールを一覧表示します。他の VIB をホストにインストールすると、追加のサービスおよびファイアウォール ポートが使用可能になる場合があります。この情報は、主に vSphere Client に表示されるサービスに関するものですが、表にはそれ以外のポートも含まれています。

表 5-3. 受信ファイアウォール接続

ポート	プロトコル	サービス	説明
5988	TCP	CIM サーバ	CIM (Common Information Model) のサーバ。
5989	TCP	CIM セキュア サーバ	CIM のセキュア サーバ。
427	TCP、UDP	CIM SLP	CIM クライアントは、サービス ロケーション プロトコル バージョン 2 (SLPV2) を使用して、CIM サーバを検索します。
546		DHCPv6	IPv6 の DHCP クライアント。
8301, 8302	UDP	DVSSync	DVSSync ポートは、VMware FT の記録/再生が有効なホスト間で分散仮想ポートの状態を同期するために使用されます。これらのポートは、プライマリまたはバックアップ仮想マシンを実行しているホストでのみ開いている必要があります。VMware FT を使用していないホストでは、これらのポートが開いている必要はありません。
902	TCP	NFC	NFC (ネットワーク ファイル コピー) によって、vSphere コンポーネントでファイル タイプに対応した FTP サービスを使用できます。ESXi は、データストア間のデータのコピーや移動などの操作にデフォルトで NFC を使用します。
12345, 23451	UDP	vSAN クラスタリング サービス	VMware vSAN クラスタ監視およびメンバーシップ ディレクトリ サービス。UDP ベースの IP アドレス マルチキャストを使用してクラスタ メンバーを確認し、vSAN メタデータをすべてのクラスタ メンバーに配布します。無効な場合、vSAN は機能しません。
68	UDP	DHCP クライアント	IPv4 の DHCP クライアント。
53	UDP	DNS クライアント	DNS クライアント。
8200, 8100, 8300	TCP、UDP	Fault Tolerance	vSphere Fault Tolerance (FT) 用のホスト間のトラフィック。
6999	UDP	NSX 分散論理ルーター サービス	NSX 仮想分散ルーター サービス。NSX VIB がインストールされていて、VDR モジュールが作成されている場合、このサービスに関連付けられているファイアウォール ポートが開きます。VDR インスタンスがホストに関連付けられていない場合、ポートが開いている必要はありません。 このサービスは、この製品の以前のバージョンでは NSX 分散論理ルーターと呼ばれていました。
2233	TCP	vSAN 転送	vSAN 信頼性の高いデータグラム転送。TCP を使用し、vSAN ストレージ IO で使用されます。無効な場合、vSAN は機能しません。
161	UDP	SNMP サーバ	ホストから SNMP サーバに接続できます。
22	TCP	SSH サーバ	SSH アクセスに必要です。
8000	TCP	vMotion	vMotion を使用した仮想マシンの移行に必要です。ESXi ホストは、vMotion トラフィックのリモート ESXi ホストからの TCP 接続をポート 8000 でリスンします。
8080	TCP	vsanvp	vSAN VASA ベンダー プロバイダ。vSAN ストレージのプロファイル、機能、およびコンプライアンスに関する情報にアクセスするために、vCenter Server の一部であるストレージ管理サービス (SMS) で使用されます。無効な場合、vSAN ストレージ プロファイル ベース管理 (SPBM) は機能しません。
80	TCP	vSphere Web Access	別のインターフェイスのダウンロード リンクがある [ようこそ] ページ。
5900-5964	TCP	RFB プロトコル	

表 5-3. 受信ファイアウォール接続 (続き)

ポート	プロトコル	サービス	説明
80, 9000	TCP	vSphere Lifecycle Manager	
9080	TCP	I/O フィルタ サービス	I/O フィルタ ストレージ機能によって使用されます。

表 5-4. 送信ファイアウォール接続

ポート	プロトコル	サービス	説明
427	TCP、UDP	CIM SLP	CIM クライアントは、サービス ロケーション プロトコル バージョン 2 (SLPv2) を使用して、CIM サーバを検索します。
547	TCP、UDP	DHCPv6	IPv6 の DHCP クライアント。
8301, 8302	UDP	DVSSync	DVSSync ポートは、VMware FT の記録/再生が有効なホスト間で分散仮想ポートの状態を同期するために使用されます。これらのポートは、プライマリまたはバックアップ仮想マシンを実行しているホストでのみ開いている必要があります。VMware FT を使用していないホストでは、これらのポートが開いている必要はありません。
44046, 31031	TCP	HBR	vSphere Replication および VMware Site Recovery Manager によって、実行中のレプリケーショントラフィックで使用されます。
902	TCP	NFC	NFC (ネットワーク ファイル コピー) によって、vSphere コンポーネントでファイル タイプに対応した FTP サービスを使用できます。ESXi は、データストア間のデータのコピーや移動などの操作にデフォルトで NFC を使用します。
9	UDP	WOL	Wake-on-LAN によって使用されます。
12345 23451	UDP	vSAN クラスタリング サービス	vSAN で使用されるクラスタ監視、メンバーシップ、およびディレクトリ サービス。
68	UDP	DHCP クライアント	DHCP クライアント。
53	TCP、UDP	DNS クライアント	DNS クライアント。
80, 8200, 8100, 8300	TCP、UDP	Fault Tolerance	VMware Fault Tolerance に対応します。
3260	TCP	ソフトウェア iSCSI クライアント	ソフトウェア iSCSI に対応します。
6999	UDP	NSX 分散論理ルーター サービス	NSX VIB がインストールされていて、VDR モジュールが作成されている場合、このサービスに関連付けられているファイアウォール ポートが開きます。VDR インスタンスがホストに関連付けられていない場合、ポートが開いている必要はありません。
5671	TCP	rabbitmqproxy	ESXi ホスト上で実行されるプロキシ。このプロキシは、仮想マシン内で実行されているアプリケーションが、vCenter Server ネットワーク ドメインで実行されている AMQP ブローカと通信できるようにします。仮想マシンはネットワーク上に存在している必要はありません。つまり、NIC は必要ありません。送信接続 IP アドレスに、少なくとも 1 つの使用中のブローカ、または将来使用されるブローカを含めるようにします。ブローカは後でスケール アップするために追加できます。
2233	TCP	vSAN 転送	vSAN ノード間の RDT トラフィック (ピア ツー ピアのユニキャスト通信) で使用されます。

表 5-4. 送信ファイアウォール接続 (続き)

ポート	プロトコル	サービス	説明
8000	TCP	vMotion	vMotion を使用した仮想マシンの移行に必要です。
902	UDP	VMware vCenter Server Agent	vCenter Server エージェント。
8080	TCP	vsanvp	vSAN ベンダー プロバイダ トラフィックに使用します。
80, 9000	TCP	vSphere Lifecycle Manager	

表 5-5. デフォルトでユーザー インターフェイスに表示されないサービスのファイアウォール ポート

ポート	プロトコル	サービス	コメント
5900-5964	TCP	RFB プロトコル	RFB プロトコルは、グラフィカル ユーザー インターフェイスにリモート アクセスするための簡易プロトコルです。
8889	TCP	OpenWSMAN デモン	Web サービス管理 (WS-Management) はサーバ、デバイス、アプリケーション、および Web サービスの管理用の DMTF オープン スタンドアードです。

システム ログに必要な空き容量

Auto Deploy を使用して ESXi7.0 ホストをインストールする場合、または VMFS ボリューム上のスクラッチ ディレクトリ内のデフォルトの場所とは別にログ ディレクトリを設定する場合、システム ログ用の十分な空き容量を用意するため、現在のログ サイズとローテーション設定の変更が必要になることがあります。

vSphere のすべてのコンポーネントではこのインフラストラクチャを使用しています。このインフラストラクチャでのログ容量のデフォルト値は、使用可能なストレージの量、およびシステム ログの構成内容に応じて変わります。Auto Deploy を使用してデプロイしたホストでは、ログが RAM ディスクに保存されます。つまり、ログに使用できる容量はわずかです。

ホストが Auto Deploy を使用してデプロイされている場合は、次のいずれかの方法でログ ストレージを再構成してください。

- ネットワーク経由でリモート コレクタにログをリダイレクトする。
- NAS ストアまたは NFS ストアにログをリダイレクトする。

NAS ストアや NFS ストアなどの非デフォルト ストレージにログをリダイレクトする場合は、ディスクにインストールされたホストのログ サイズとローテーションも再構成できます。

デフォルト構成を使用する ESXi ホストのログ ストレージを再構成する必要はありません。このストレージは、VMFS ボリュームのスクラッチ ディレクトリにログを格納します。これらのホストについては、ESXi7.0 によって、インストールに最も適した方法でログが構成され、ログ メッセージの保存に十分な空き容量が用意されます。

表 5-6. hostd、vpxa、fdm の各ログに対して推奨される最小サイズとローテーションの構成

ログ	ログファイルの最大サイズ	維持するローテーション数	必要な最小ディスク容量
管理エージェント (hostd)	10 MB	10	100 MB
vCenter Server エージェント (vpxa)	5 MB	10	50 MB
vSphere HA エージェント (フォールト ドメイン マネージャ (fdm))	5 MB	10	50 MB

リモート ログ サーバの設定方法の詳細については、[ESXi ホストでの Syslog の構成](#)を参照してください。

VMware Host Client のシステム要件

使用するブラウザが VMware Host Client をサポートしていることを確認します。

VMware Host Client では、次のゲスト OS および Web ブラウザ バージョンがサポートされます。

サポート対象ブラウザ	Mac OS	Windows	Linux
Google Chrome	50+	50+	50+
Mozilla Firefox	45+	45+	45+
Microsoft Internet Explorer	該当なし	11+	該当なし
Microsoft Edge	該当なし	38+	該当なし
Safari	9.0+	該当なし	該当なし

ESXi のパスワードとアカウントのロックアウト

ESXi ホストに対して、事前に定義された要件を満たすパスワードを使用する必要があります。

Security.PasswordQualityControl の詳細オプションを使用して、パスワードの文字数や文字の種類の変更や、パスフレーズの許可ができます。Security.PasswordHistory の詳細オプションを使用して、ユーザーごとに記憶するパスワードの数を設定することもできます。

注： ESXi パスワードのデフォルト要件は、リリースごとに変更される場合があります。

Security.PasswordQualityControl の詳細オプションを使用して、デフォルトのパスワード制限を確認および変更できます。

ESXi のパスワード

ESXi では、ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイス、ESXi Shell、SSH、または VMware Host Client を使用してアクセスするためのパスワード要件があります。

- パスワードを作成する際、デフォルトでは、小文字、大文字、数字、および特殊文字（アンダースコアやダッシュなど）の 4 種類の文字を混在させる必要があります。
- デフォルトでは、パスワードの長さは 8 文字以上 40 文字未満です。

- パスワードには、辞書ファイル内の単語または単語の一部を含めることはできません。

注： パスワードの先頭で大文字を使用する場合、これは文字の種類に含まれません。パスワードの末尾を数字にする場合、これは文字の種類に含まれません。

ESXi のパスワードの例

次のようにオプション設定の場合のパスワードの候補です

```
retry=3 min=disabled,disabled,disabled,7,7
```

この設定では、1 種類または 2 種類の文字が含まれるパスワードと、パスフレーズは許可されません。これは、最初の 3 つのアイテムが無効に設定されているためです。パスワードには 3 種類および 4 種類の文字を使用し、7 文字の長さが必要です。詳細については、`pam_passwdqc` の `man` ページを参照してください。

この設定では、次のパスワードが許可されます。

- `xQaTEhb!`：3 種類の文字を使用した 8 文字のパスワード。
- `xQaT3#A`：4 種類の文字を使用した 7 文字のパスワード。

次のパスワード候補は、要件を満たしていません。

- `Xqat3hi`：先頭が大文字であるため、有効な文字クラスの数に 2 が減っています。パスワードには、3 種類以上の文字を使用する必要があります。
- `xQaTEh2`：数字で終わるため、有効な文字クラスの数に 2 が減っています。パスワードには、3 種類以上の文字を使用する必要があります。

ESXi のパスフレーズ

パスワードの代わりに、パスフレーズを使用することもできますが、パスフレーズはデフォルトで無効になっています。このデフォルト設定やその他の設定を変更するには、`vSphere Client` から `Security.PasswordQualityControl` の詳細オプションを使用します。

たとえば、このオプションは次のように変更できます。

```
retry=3 min=disabled,disabled,16,7,7
```

この例では、最小で 16 文字を使用し、スペースで区切られた最小で 3 つの単語を含むパスフレーズを許可していません。

レガシー ホストで `/etc/pamd/passwd` ファイルを変更することは引き続きサポートされますが、今後のリリースでは、ファイル変更のサポートは廃止されます。代わりに、`Security.PasswordQualityControl` の詳細オプションを使用します。

デフォルトのパスワード制限の変更

パスワードまたはパスフレーズのデフォルトの制限を変更するには、ESXi ホストの `Security.PasswordQualityControl` 詳細オプションを使用します。ESXi 詳細オプションの設定の詳細については、『`vCenter Server` およびホストの管理』を参照してください。

たとえば、最小 15 文字、最小で 4 つの単語数を要求するように変更するには、次のように指定します。

```
retry=3 min=disabled,disabled,15,7,7 passphrase=4
```

詳細については、`pam_passwdqc` の `man` ページを参照してください。

注： パスワードのオプションは、可能なすべての組み合わせがテストされているわけではありません。デフォルトのパスワード設定を変更した後は、追加でテストを実行します。

ESXi のアカウント ロックアウトの動作

SSH 経由および vSphere Web Services SDK 経由のアクセスで、アカウントのロックがサポートされるようになりました。ダイレクト コンソール インターフェイス (DCUI) と ESXi Shell では、アカウント ロックアウトはサポートされていません。デフォルトでは、アカウントがロックされるまでに、ログイン試行の失敗が最大で 5 回許容されています。デフォルトでは 15 分後に、アカウントのロックが解除されます。

ログイン動作の設定

ESXi ホストのログイン動作を設定するには、次の詳細オプションを使用します。

- `Security.AccountLockFailures`。ログインが失敗し、ユーザー アカウントがロックされるまでの最大試行回数です。ゼロにすると、アカウントのロックは無効になります。
- `Security.AccountUnlockTime`。ユーザーがロックアウトされる秒数です。
- `Security.PasswordHistory`。ユーザーごとに記憶するパスワードの数。ゼロの場合、パスワードの履歴は無効になります。

ESXi 詳細オプションの設定の詳細については、『vCenter Server およびホストの管理』ドキュメントを参照してください。

ESXi のインストールの準備

ESXi をインストールする前に、環境に適したインストール オプションを特定し、インストール プロセスの準備をします。

ESXi インストーラのダウンロード

ESXi のインストーラをダウンロードします。

前提条件

<https://my.vmware.com/web/vmware/> で My VMware アカウントを作成します。

手順

- 1 VMware の Web サイト (<https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>) から ESXi インストーラをダウンロードします。

ESXi はデータセンターおよびクラウド インフラストラクチャの下に表示されます。

2 md5sum が正しいことを確認します。

MD5 チェックサムをの使用については、VMware Web サイトのトピックをご覧ください (<http://www.vmware.com/download/md5.html>)。

ESXi のインストール オプション

ESXi は、いくつかの方法でインストールできます。vSphere を最も適した方法で導入するために、インストールを開始する前にそのオプションを十分に理解します。

ESXi インストールは、さまざまなサイズの導入に対応できるように設計されています。

選択したインストール方法に応じて、インストール メディアへのアクセスおよびインストーラの起動にそれぞれ異なるオプションを使用できます。

ESXi の対話型インストール

ホストが 5 つ未満の小規模な導入環境では、対話型のインストールが推奨されます。

CD、DVD、または起動可能な USB デバイスからインストーラを起動するか、ネットワーク上の場所からインストーラを PXE 起動します。インストール ウィザードのプロンプトに従って、ESXi をディスクにインストールします。[ESXi の対話形式のインストール](#) を参照してください。


ESXi のスクリプトによるインストール

スクリプトの実行は、無人インストールで複数の ESXi ホストをデプロイするための効率的な方法です。

インストール スクリプトには、ホストの構成設定が含まれます。スクリプトは、同じ設定で複数のホストを構成するために使用できます。[スクリプトを使用した、ホストのインストールまたはアップグレード](#) を参照してください。

インストール スクリプトは、HTTP、HTTPS、FTP、NFS、CD-ROM、または USB を使用してホストからアクセスできる場所に保存されている必要があります。ESXi インストーラを PXE 起動したり、CD/DVD または USB ドライブから起動することが可能です。

図 5-1. スクリプトによるインストール



vSphere Auto Deploy ESXi のインストール

vSphere 5.x 以降には、ESXi を vSphere Auto Deploy でインストールする方法がいくつか用意されています。

vSphere Auto Deploy を使用すると、ESXi ソフトウェア搭載の物理ホストを大量にプロビジョニングすることができます。デプロイするイメージと、そのイメージを使用してプロビジョニングするホストを指定できます。任意で、ホストに適用するホスト プロファイルと、各ホストの vCenter Server の場所（データセンター、フォルダまたはクラスター）とスクリプト バンドルを指定できます。

vCenter Server は、ESXi のアップデートおよびパッチをイメージ プロファイルの形式でダウンロードできるようにします。ホスト構成がホスト プロファイルの形式で提供されます。vSphere Client を使用してホスト プロファイルを作成できます。vSphere ESXi Image Builder を使用すると、カスタム イメージ プロファイルを作成できます。[vSphere ESXi Image Builder を使用したインストールのカスタマイズ](#)および『vSphere のホスト プロファイル』を参照してください。

vSphere Auto Deploy を使用してホストをプロビジョニングする場合、vCenter Server は ESXi イメージをホストのメモリに直接読み込みます。vSphere Auto Deploy は、ホスト ディスクの ESXi 状態を保存しません。vSphere Auto Deploy サーバは、ホストが起動するたびに、このホストのプロビジョニングを続行します。

vSphere Auto Deploy を使用して、ESXi ホストをインストールし、ホストが ESXi イメージおよび構成をローカル ディスク、リモート ディスクまたは USB ドライブに保存するためのホスト プロファイルを設定することもできます。その後、ESXi ホストはこのローカル イメージから起動し、以後 vSphere Auto Deploy はホストのプロビジョニングを行いません。このプロセスは、スクリプト化されたインストールと同様の処理となります。スクリプト化されたインストールでは、スクリプトによってホストがプロビジョニングされ、その後ホストはディスクから起動されます。今回の場合は、vSphere Auto Deploy がホストをプロビジョニングし、その後ホストはディスクから起動されます。詳細については、[ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの vSphere Auto Deploy の使用](#)を参照してください。

ESXi インストーラを起動するためのメディア オプション

ESXi インストーラが、ESXi をインストールするシステムにアクセスできる必要があります。

次の起動メディアが ESXi インストーラ用にサポートされています。

- CD/DVD からの起動。[ESXi インストーラ ISO イメージのダウンロードおよび CD or DVD への書き込み](#) を参照してください。
- USB フラッシュ ドライブからの起動。[USB フラッシュ ドライブのフォーマットによる ESXi インストールまたはアップグレードの起動](#) を参照してください。
- ネットワークからの PXE 起動。[ESXi インストーラの PXE ブート](#)
- リモート管理アプリケーションを使用した、リモートの場所からの起動。[リモート管理アプリケーションの使用](#) を参照してください。

ESXi インストーラ ISO イメージのダウンロードおよび CD or DVD への書き込み

ESXi のインストール CD/DVD がない場合は作成できます。

カスタム インストール スクリプトが含まれているインストーラ ISO イメージを作成することもできます。[カスタムのインストールまたはアップグレードスクリプトを含む、インストーラ ISO イメージの作成](#)を参照してください。

手順

- 1 VMware の Web サイト (<https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>) から ESXi インストーラをダウンロードします。

ESXi はデータセンターおよびクラウド インフラストラクチャの下に表示されます。

- 2 md5sum が正しいことを確認します。

MD5 チェックサムをの使用については、VMware Web サイトのトピックをご覧ください (<http://www.vmware.com/download/md5.html>)。

- 3 ISO イメージを CD または DVD に書き込みます。

USB フラッシュ ドライブのフォーマットによる ESXi インストールまたはアップグレードの起動

USB フラッシュ ドライブをフォーマットして、ESXi インストールまたはアップグレードを起動できます。

注： インストール スクリプトが含まれている `ks.cfg` ファイルを、インストールまたはアップグレードの起動に使用している同じ USB フラッシュ ドライブ上に置くことはできません。

前提条件

- スーパー ユーザーがアクセス権を持っている Linux ホスト。
- USB フラッシュ ドライブ。
- `isolinux.cfg` ファイルを含む ESXi ISO イメージの `[VMware-VMvisor-Installer-version_number-build_number.x86_64.iso]`。
- Syslinux 3.86 パッケージ。

手順

- 1 USB フラッシュ ドライブの検出方法を決定します。

通常、USB フラッシュ ドライブは `/dev/sdb` として検出されます。

- a コマンドラインで、現在のログ メッセージを表示するコマンドを実行します。

```
tail -f /var/log/messages
```

- b USB フラッシュ ドライブを接続します。

次のメッセージに似た形式で、USB フラッシュ ドライブを特定するいくつかのメッセージが表示されます。

```
Oct 25 13:25:23 ubuntu kernel: [ 712.447080] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
```

この例では、`sdb` によって USB ドライブが識別されます。デバイスが異なるものとして識別された場合は、`sdb` の代わりにその識別を使用します。

2 USB フラッシュ デバイスにパーティション テーブルを作成します。

```
/sbin/fdisk /dev/sdb
```

- a d と入力して、すべてのパーティションが削除されるまで、パーティションを削除します。
- b n と入力して、ディスク全体を占めるプライマリ パーティション 1 を作成します。
- c t と入力して、FAT32 ファイル システムに適した設定にタイプを設定します (c など)。
- d a と入力して、パーティション 1 にアクティブ フラグを設定します。
- e p と入力して、パーティション テーブルを出力します。

結果は次のようになります。

```
Disk /dev/sdb: 2004 MB, 2004877312 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243 cylinders Units =
cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1
243 1951866 c W95 FAT32 (LBA)
```

- f w と入力して、パーティション テーブルを書き込み、アプリケーションを終了します。

3 USB フラッシュ ドライブを Fat32 ファイル システムを指定してフォーマットします。

```
/sbin/mkfs.vfat -F 32 -n USB /dev/sdb1
```

4 USB フラッシュ ドライブに Syslinux ブートローダーをインストールします。

Syslinux 実行ファイルと mbr.bin ファイルの場所は、Syslinux バージョンによって異なる可能性があります。次のコマンドがデフォルトです。

```
/usr/bin/syslinux /dev/sdb1
cat /usr/lib/syslinux/mbr/mbr.bin > /dev/sdb
```

5 ターゲット ディレクトリを作成し、USB フラッシュ ドライブをマウントします。

```
mkdir /usbdisk
mount /dev/sdb1 /usbdisk
```

6 ターゲット ディレクトリを作成し、ESXi インストーラ ISO イメージをマウントします。

```
mkdir /esxi_cdrom
mount -o loop VMware-VMvisor-Installer-6.x.x-XXXXXX.x86_64.iso /esxi_cdrom
```

7 ISO イメージの内容を USB フラッシュ ドライブにコピーします。

```
cp -r /esxi_cdrom/* /usbdisk
```

8 ファイル名 isolinux.cfg を syslinux.cfg に変更します。

```
mv /usbdisk/isolinux.cfg /usbdisk/syslinux.cfg
```

9 /usbdisk/syslinux.cfg ファイルで、APPEND -c boot.cfg の行を APPEND -c boot.cfg -p 1 に編集します。

10 USB フラッシュ ドライブをアンマウントします。

```
umount /usbdisk
```

11 インストーラ ISO イメージをアンマウントします。

```
umount /esxi_cdrom
```

結果

これで、USB フラッシュ ドライブにより ESXi インストーラを起動することができます。

USB フラッシュ ドライブを作成して、ESXi インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを保存する

ESXi のスクリプトによるインストールまたはアップグレードに使用する ESXi のインストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを、USB フラッシュ ドライブに格納することができます。

インストール マシンに複数の USB フラッシュ ドライブがある場合、インストール ソフトウェアは、接続されたすべての USB フラッシュ ドライブでインストールまたはアップグレード スクリプトを検索します。

この手順の説明では、USB フラッシュ ドライブが `/dev/sdb` として検出されることを前提としています。

注： インストールまたはアップグレード スクリプトを含む ks ファイルは、インストールまたはアップグレードの起動に使用している同じ USB フラッシュ ドライブ上に格納しないでください。

前提条件

- Linux マシン
- ESXi のインストールまたはアップグレード スクリプト、ks.cfg キックスタート ファイル
- USB フラッシュ ドライブ

手順

- 1 インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトにアクセスできる Linux マシンに、USB フラッシュ ドライブを接続します。
- 2 パーティション テーブルを作成します。

```
/sbin/fdisk /dev/sdb
```

- a d を入力して、すべてのパーティションが削除されるまで、パーティションを削除します。
- b n を入力して、ディスク全体を占めるプライマリ パーティション 1 を作成します。
- c t を入力して、FAT32 ファイル システムに適した設定にタイプを設定します (c など)。

- d p と入力して、パーティション テーブルを出力します。

結果は次のようになります。

```
Disk /dev/sdb: 2004 MB, 2004877312 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            1           243     1951866   c   W95 FAT32 (LBA)
```

- e w と入力してパーティション テーブルを書き込み、終了します。

- 3 USB フラッシュ ドライブを Fat32 ファイル システムを指定してフォーマットします。

```
/sbin/mkfs.vfat -F 32 -n USB /dev/sdb1
```

- 4 USB フラッシュ ドライブをマウントします。

```
mount /dev/sdb1 /usbdisk
```

- 5 ESXi のインストール スクリプトを USB フラッシュ ドライブにコピーします。

```
cp ks.cfg /usbdisk
```

- 6 USB フラッシュ ドライブをアンマウントします。

結果

USB フラッシュ ドライブには、ESXi のインストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトが格納されています。

次のステップ

ESXi インストーラの起動時に、インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトの場所としてこの USB フラッシュ ドライブの場所を参照します。 [インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを開始するための起動オプションの入力](#) および [PXELINUX 構成ファイル](#) を参照してください。

カスタムのインストールまたはアップグレードスクリプトを含む、インストーラ ISO イメージの作成

独自のインストールまたはアップグレード スクリプトを使用して、標準の ESXi インストーラ ISO イメージをカスタマイズできます。このカスタマイズを行うと、カスタマイズしたインストーラ ISO イメージを起動するときに、スクリプトを使用して無人インストールまたは無人アップグレードを実行できるようになります。

[インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトについて](#) および [boot.cfg ファイルについて](#) も参照してください。

前提条件

- Linux マシン
- ESXi ISO イメージ VMware-VMvisor-Installer-6.x.x-XXXXXX.x86_64.iso。ここで、6.x.x はインストールする ESXi のバージョンであり、XXXXXX はインストーラ ISO イメージのビルド番号です。
- カスタムのインストールまたはアップグレード スクリプト、ks_cust.cfg キックスタート ファイル

手順

- 1 VMware Web サイトから ESXi ISO イメージをダウンロードします。

- 2 ISO イメージをフォルダにマウントします。

```
mount -o loop VMware-VMvisor-Installer-6.x.x-XXXXXX.x86_64.iso /esxi_cdrom_mount
```

XXXXXX には、インストールまたはアップグレード後のバージョンの ESXi ビルド番号を指定します。

- 3 cdrom の中身を別のフォルダにコピーします。

```
cp -r /esxi_cdrom_mount /esxi_cdrom
```

- 4 キックスタート ファイルを /esxi_cdrom にコピーします。

```
cp ks_cust.cfg /esxi_cdrom
```

- 5 (オプション) kernelopt オプションを使用してインストールまたはアップグレード スクリプトの場所を指定するように、boot.cfg ファイルを変更します。

スクリプトのパスを入力するには、大文字を使用する必要があります。例：

```
kernelopt=runweasel ks=cdrom:/KS_CUST.CFG
```

UEFI ブートの場合、/efi/boot/ にある boot.cfg ファイルを変更する必要があります。

インストールまたはアップグレードは、インストール中またはアップグレード中にキックスタート ファイルを指定する必要なく、完全に自動化されています。

- 6 mkisofs または genisoimage コマンドを使用して、ISO イメージを再作成します。

コマンド	構文
mkisofs	mkisofs -relaxed-filenames -J -R -o custom_esxi.iso -b isolinux.bin -c boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -eltorito-alt-boot -eltorito-platform efi -b efiboot.img -no-emul-boot /esxi_cdrom
genisoimage	genisoimage -relaxed-filenames -J -R -o custom_esxi.iso -b isolinux.bin -c boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -eltorito-alt-boot -e efiboot.img -no-emul-boot /esxi_cdrom

この ISO イメージは、通常の起動または UEFI セキュア ブートに使用できます。

結果

ISO イメージにカスタムのインストールまたはアップグレード スクリプトが含まれます。

次のステップ

この ISO イメージを使用して ESXi をインストールします。

ESXi インストーラの PXE ブート

Preboot Execution Environment (PXE) を利用すると、レガシー BIOS または UEFI を使用して、ホストのネットワーク インターフェイスからホストを起動できます。

ESXi は、フラッシュ メモリまたはローカル ハード ドライブへのインストールに使用する ISO 形式で提供されます。これらのファイルを展開し、PXE を使用して起動することができます。

PXE では、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) と TFTP (File Transfer Protocol) を使用して、ネットワーク経由でオペレーティング システムを起動します。

PXE ブートを行うには、いくつかのネットワーク インフラストラクチャと、PXE 対応のネットワーク アダプタを搭載したマシンが必要です。ESXi を実行可能なマシンの多くが、PXE ブートが可能なネットワーク アダプタを搭載しています。

注： レガシー BIOS ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 でのみ実行できます。UEFI ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 または IPv6 のいずれかで実行できます。

DHCP の構成例

ESXi インストーラを PXE ブートするには、DHCP サーバが TFTP サーバのアドレスと初期ブート ローダーのファイル名を ESXi ホストに送信する必要があります。

ターゲット マシンは初めて起動するときに、ネットワーク全体にパケットをブロードキャストして、起動に必要な情報を要求します。DHCP サーバがこれに応答します。DHCP サーバは、ターゲット マシンの起動が許可されているかどうかと、初期ブート ローダーのバイナリ（通常は TFTP サーバ上のファイル）の場所を判断できる必要があります。

注意： ネットワークにすでに DHCP サーバがある場合は、2 台目の DHCP サーバを設定しないでください。複数の DHCP サーバが DHCP 要求に応答すると、マシンが不正な、または競合する IP アドレスを取得するか、正しい起動情報を受け取れない可能性があります。DHCP サーバを設定する前に、ネットワーク管理者に確認してください。DHCP の構成についてサポートが必要な場合は、DHCP サーバのベンダーにお問い合わせください。

多くの DHCP サーバは、ホストを PXE ブートできます。Microsoft Windows 用の DHCP バージョンを使用している場合は、DHCP サーバのドキュメントを参照して、next-server 引数と filename 引数をターゲット マシンに渡す方法を確認してください。

IPv4 の TFTP を使用した起動の例

この例では、IPv4 アドレスが xxx.xxx.xxx.xxx の TFTP サーバを使用して ESXi を起動するように ISC DHCP サーバを構成する方法を示しています。

```
#
# ISC DHCP server configuration file snippet. This is not a complete
# configuration file; see the ISC server documentation for details on
# how to configure the DHCP server.
#
allow booting;
allow bootp;
option client-system-arch code 93 = unsigned integer 16;
class "pxeclients" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";
    next-server xxx.xxx.xxx.xxx;
    if option client-system-arch = 00:07 or option client-system-arch = 00:09 {
        filename = "mboot.efi";
    } else {
        filename = "pxelinux.0";
    }
}
```

```

}
}

```

マシンが PXE ブートを行うときには、DHCP サーバが IP アドレスと TFTP サーバの `pxelinux.0` または `mboot.efi` バイナリ ファイルの場所を示します。

IPv6 の TFTP を使用した起動の例

この例では、IPv6 アドレスが `xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx` の TFTP サーバを使用して ESXi を起動するように ISC DHCPv6 サーバを構成する方法を示しています。

```

#
# ISC DHCPv6 server configuration file snippet. This is not a complete
# configuration file; see the ISC server documentation for details on
# how to configure the DHCP server.
#
allow booting;
allow bootp;
option dhcp6.bootfile-url code 59 = string;
option dhcp6.bootfile-url "tftp://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx]/mboot.efi";

```

マシンが PXE ブートを行うときには、DHCP サーバが IP アドレスと TFTP サーバの `mboot.efi` バイナリ ファイルの場所を示します。

IPv4 の HTTP を使用した起動の例

この例では、IPv4 アドレスが `xxx.xxx.xxx.xxx` の Web サーバを使用して ESXi を起動するように ISC DHCP サーバを構成する方法を示しています。この例では、レガシーの BIOS ホストには `gPXELINUX`、UEFI ホストには `iPXE` を使用します。

```

#
# ISC DHCPv6 server configuration file snippet. This is not a complete
# configuration file; see the ISC server documentation for details on
# how to configure the DHCP server.
#
allow booting;
allow bootp;
option client-system-arch code 93 = unsigned integer 16;
class "pxeclients" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";
    next-server xxx.xxx.xxx.xxx;
    if option client-system-arch = 00:07 or option client-system-arch = 00:09 {
        if exists user-class and option user-class = "iPXE" {
            # Instruct iPXE to load mboot.efi as secondary bootloader
            filename = "mboot.efi";
        } else {
            # Load the snponly.efi configuration of iPXE as initial bootloader
            filename = "snponly.efi";
        }
    } else {
        filename "gpxelinux.0";
    }
}
}

```

マシンが PXE ブートを行うときには、DHCP サーバが IP アドレスと TFTP サーバの `gpxelinux.0` または `snponly.efi` バイナリ ファイルの場所を示します。UEFI の場合は、iPXE が DHCP サーバにロードする次のファイルを要求し、この時点でサーバはファイル名として `mboot.efi` を返します。

IPv6 の HTTP を使用した起動の例

この例では、IPv6 アドレスが `xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx` の TFTP サーバを使用して ESXi を起動するように ISC DHCPv6 サーバを構成する方法を示しています。

```
#
# ISC DHCPv6 server configuration file snippet. This is not a complete
# configuration file; see the ISC server documentation for details on
# how to configure the DHCP server.
#
allow booting;
allow bootp;

option dhcp6.bootfile-url code 59 = string;
if exists user-class and option user-class = "iPXE" {
    # Instruct iPXE to load mboot.efi as secondary bootloader
    option dhcp6.bootfile-url "tftp://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx]/mboot.efi";
} else {
    # Load the snponly.efi configuration of iPXE as initial bootloader
    option dhcp6.bootfile-url "tftp://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx]/snponly.efi";
}
```

マシンが PXE ブートを行うときには、DHCP サーバが IP アドレスと TFTP サーバの `snponly.efi` (iPXE) バイナリ ファイルの場所を示します。iPXE が DHCP サーバにロードする次のファイルを要求し、この時点でサーバはファイル名として `mboot.efi` を返します。

PXELINUX 構成ファイル

レガシー BIOS システムで ESXi インストーラを起動するには、PXELINUX 構成ファイルが必要となります。この構成ファイルでは、PXELINUX や gPXELINUX を含むすべての SYSLINUX 構成に関して、ターゲットの ESXi ホストが起動して TFTP サーバに接続するときにそのホストに表示するメニューを定義します。

このセクションでは、PXELINUX 構成ファイルに関する全般的な情報を取り上げます。その例については、[DHCP の構成例](#)を参照してください。

構文の詳細については、SYSLINUX の Web サイト (<http://www.syslinux.org/>) を参照してください。

必要なファイル

PXE の構成ファイルには、次のファイルへのパスを含める必要があります。

- `mboot.c32` はブート ロードです。
- `boot.cfg` はブート ロード構成ファイルです。

『[boot.cfg ファイルについて](#)』を参照してください

PXE 構成ファイルのファイル名

PXE 構成ファイルのファイル名には、次のいずれかのオプションを選択します。

- `01-mac_address_of_target_ESXi_host`。例：01-23-45-67-89-0a-bc

- ターゲット ESXi ホストの IP アドレスの 16 進表記。
- default

初期起動ファイル pxelinux.0 または gpxelinux.0 は、次の順序で PXE 構成ファイルのロードを試行します。

- 1 ARP タイプ コード (イーサネットは 01) をプリフィックスとする、ターゲット ESXi ホストの MAC アドレスが試されます。
- 2 これに失敗した場合は、ターゲット ESXi システムの IP アドレスの 16 進表記が試されます。
- 3 最後に、default というファイルのロードが試されます。

PXE の構成ファイルの場所

ファイルを TFTP サーバの /tftpboot/pxelinux.cfg/ に保存します。

たとえば、このファイルは TFTP サーバの /tftpboot/pxelinux.cfg/01-00-21-5a-ce-40-f6 に保存できます。ターゲット ESXi ホストのネットワーク アダプタの MAC アドレスは 00-21-5a-ce-40-f6 です。

PXE ブートの背景情報

PXE ブートプロセスを理解しておく、トラブルシューティング時に役立ちます。

TFTP サーバ

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) は FTP サービスに似ており、通常は、システムのネットワーク起動や、ルータなどのネットワーク デバイスへのファームウェアの読み込みにのみ使用します。TFTP は Linux および Windows で使用できます。

- ほとんどの Linux ディストリビューションには、tftp-hpa サーバのコピーが含まれています。サポートされているソリューションが必要な場合は、希望するベンダーからサポートされている TFTP サーバを購入してください。TFTP サーバは、VMware Marketplace にあるアプライアンス パッケージのいずれかで取得することもできます。
- TFTP サーバを Microsoft Windows ホストで実行する場合は、tftpd32 バージョン 2.11 以降を使用してください。 <http://tftpd32.jounin.net/> を参照してください。

SYSLINUX、PXELINUX、および gPXELINUX

レガシーの BIOS 環境で PXE を使用している場合は、さまざまな起動環境について理解する必要があります。

- SYSLINUX は、レガシー BIOS ファームウェアを実行するマシン用のオープンソースの起動環境です。BIOS システムに対する ESXi ブート ロードャー mbootc.32 は、SYSLINUX プラグインとして実行されます。ディスク、ISO イメージ、ネットワークなどの複数の種類のメディアから起動するように SYSLINUX を構成できます。SYSLINUX パッケージは、 <http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/> に格納されています。
- PXELINUX は、PXE 標準に従って TFTP サーバから起動するための SYSXLINUX 構成です。PXELINUX を使用して ESXi インストーラを起動する場合、pxelinux.0 バイナリ ファイル、mboot.c32、構成ファイル、カーネル、およびその他のファイルは TFTP で転送されます。

- gPXELINUX は PXELINUX と gPXE の両方を含むハイブリッド構成で、Web サーバからの起動をサポートしています。gPXELINUX は SYSLINUX パッケージの一部です。gPXELINUX を使用して ESXi インストーラを起動する場合は、gpxelinux.0 バイナリ ファイル、mboot.c32、および構成ファイルのみが TFTP で転送されます。残りのファイルは HTTP で転送されます。HTTP は通常 TFTP よりも高速で信頼性が優れています（特に、負荷の高いネットワーク上で大量のデータを転送する場合）。

注： VMware では現在、SYSLINUX バージョン 3.86 で動作する mboot.c32 プラグインを作成し、そのバージョンでの PXE ブートのみをテストしています。他のバージョンは互換性がない場合があります。PXE ブートのインフラストラクチャを設定する際に使用する、サードパーティ製エージェントのサポートについては、ベンダーにお問い合わせください。

UEFI PXE および iPXE

ほとんどの UEFI ファームウェアでは、TFTP サーバからの起動を許可する PXE をネイティブでサポートしています。ファームウェアは、UEFI システムに ESXi ブート ロードャー mboot.efi を直接ロードできます。PXELINUX などの追加のソフトウェアは必要ありません。

iPXE は、PXE サポートなしのファームウェアを持つ UEFI システムおよび PXE サポートにバグのある古い UEFI システムでも利用できます。そのような場合、USB フラッシュドライブに iPXE をインストールして起動することが可能です。

注： Apple Macintosh 製品は PXE ブートをサポートしていません。代わりに、Apple 固有のプロトコルを介したネットワーク ブートがサポートされます。

PXE ブートの代替アプローチ

PXE ブートの代わりに、異なるホスト上の異なるソフトウェアを起動することができます。例:

- MAC アドレスまたはその他の基準に応じて、異なるホストに異なる初期ブート ロードャーのファイル名を提供するように DHCP サーバを構成する。DHCP サーバのドキュメントを参照してください。
- 初期ブート ロードャーとして iPXE を使用する。iPXE 構成ファイルは、MAC アドレスまたはその他の基準に応じて次のブート ロードャーを選択するように設定します。

ソフトウェア FCoE による ESXi のインストールおよび起動

FCoE オフロード機能が装備された VMware ソフトウェア FCoE アダプタおよびネットワーク アダプタを使用して、FCoE LUN から ESXi をインストールおよび起動できます。ホストには専用 FCoE HBA は必要ありません。

起動 LUN は、ホスト間で共有することはできません。また、サイズは少なくとも 32 GB にする必要があります。ソフトウェア FCoE による ESXi のインストールおよび起動の詳細については、『vSphere のストレージ』ドキュメントを参照してください。

リモート管理アプリケーションの使用

リモート管理アプリケーションによって、リモートの場所にあるサーバに ESXi をインストールできます。

インストールがサポートされているリモート管理アプリケーションには、HP iLO (Integrated Lights-Out)、DRAC (Dell Remote Access Card)、IBM 管理モジュール (MM)、RSA II (Remote Supervisor Adapter II) があります。現在、サポートされているサーバモデルとリモート管理ファームウェアバージョンのリストについては、[サポートされているリモート管理のサーバモデルとファームウェアバージョン](#)を参照してください。リモート管理アプリケーションのサポートについては、ベンダーに問い合わせてください。

リモート管理アプリケーションを使用して、リモートからの ESXi のインストールを、対話的に行ったり、スクリプトを使用して行うことができます。

リモート管理アプリケーションを使用して ESXi をインストールする場合、ピーク容量で稼働しているシステムまたはネットワークでは、仮想 CD が破壊されるという問題に直面することがあります。ISO イメージからのリモートインストールが失敗した場合は、物理 DVD メディアからインストールを実行します。

vSphere ESXi Image Builder を使用したインストールのカスタマイズ

VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI を使用して、カスタマイズされた一連のアップデート、パッチ、およびドライバを含んだ ESXi インストール イメージを作成できます。

vSphere ESXi Image Builder を vSphere Client または PowerCLI と共に使用して、ESXi アップデートとパッチのカスタム セットを含んだ ESXi インストール イメージを作成できます。また、vSphere の各リリースの間にリリースされた、サードパーティのネットワーク ドライバやストレージ ドライバも含めることができます。

vSphere ESXi Image Builder を使用して作成された ESXi イメージは、次のいずれかの方法でデプロイできます。

- インストール DVD への書き込み。
- vCenter Server を介して、Auto Deploy 機能を使用する。

vSphere ESXi Image Builder について


VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI を使用して、ソフトウェア デポ、イメージ プロファイル、およびソフトウェア パッケージ (VIB) を管理できます。イメージ プロファイルおよび VIB は、ESXi ホストのインストールまたはアップグレード時に使用するソフトウェアを指定します。

vSphere ESXi Image Builder の概要

vSphere ESXi Image Builder では、vSphere のイメージ プロファイルおよび VIB を管理できます。

VIB はソフトウェア パッケージであり、イメージ プロファイルには一連のソフトウェア パッケージが含まれます。[ソフトウェア デポおよびそのコンポーネント](#)を参照してください。

図 5-2. Image Builder のアーキテクチャ



vSphere ESXi Image Builder コマンドレットは、さまざまな状況で ESXi ホストにソフトウェアをデプロイするために使用します。

表 5-7. vSphere ESXi Image Builder を使用できるケース

vSphere ESXi Image Builder の使用事例	説明
vSphere Auto Deploy が使用するイメージ プロファイルを作成する	vSphere ESXi Image Builder を使用して、vSphere Auto Deploy がホストのプロビジョニングに使用する VIB を定義する、イメージ プロファイルを作成します。
カスタムのサードパーティ製ドライバを既存のイメージ プロファイルに追加し、ISO またはバンドルにエクスポートする	サードパーティ製ドライバまたはカスタムのエクステンション VIB を ESXi ホストに追加する場合、vSphere ESXi Image Builder を使用して、VMware が提供する基本イメージのクローンを作成し、カスタム VIB を追加して、ISO またはオフライン バンドル ZIP ファイルにエクスポートします。
アップグレードを実行する	カスタム拡張機能またはドライバを含む 4.0 または 4.1 システムからアップグレードすると、vSphere ESXi Image Builder を使用して、vSphere 5 の基本 VIB を含むイメージ プロファイルを作成できます。カスタム拡張機能用の vSphere 5 VIB を作成し、その VIB を基本 VIB に追加できます。インストール可能な ISO または vSphere Lifecycle Manager で使用できる ZIP に、カスタムのイメージ プロファイルをエクスポートします。
少ない占有量でカスタム イメージを作成する	最小の占有量のイメージが必要な場合、ESXi の基本のイメージ プロファイルのクローンを作成し、vSphere ESXi Image Builder を使用して VIB を削除できます。

vSphere ESXi Image Builder コマンドレットは、イメージ プロファイルおよび VIB を入力として受け取り、さまざまな出力を生成します。

表 5-8. vSphere ESXi Image Builder コマンドレットの入力および出力

パラメータ	説明
入力	ソフトウェア デポ内に配置されているイメージ プロファイルおよび VIB が、Windows クライアント上で実行中の PowerCLI コマンドレットへの入力として使用されます。
出力	PowerCLI コマンドレット では、ISO イメージまたはオフライン デポの ZIP ファイルにエクスポートできる、カスタム イメージ プロファイルを作成できます。ISO イメージはインストールに使用されます。ZIP のデポは、イメージをアップデートまたはインストールするために、vSphere Lifecycle Manager または <code>esxcli software</code> コマンドで使用できます。イメージ プロファイルは、ESXi ホストのプロビジョニングに使用するソフトウェアをカスタマイズするために、vSphere Auto Deploy のルールで使用されます。

vSphere ESXi Image Builder の詳細については、ビデオ『Image Builder CLI の使用』をご覧ください。



Image Builder CLI の使用

(http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_using_image_builder_cli)

ソフトウェア デポおよびそのコンポーネント

デポ、プロファイル、および VIB がどのような構造で、それらをどこで使用できるかについて理解することは、カスタムの ESXi ISO のメモリ内インストール、vSphere Auto Deploy による ESXi ホストのプロビジョニング、および一部のカスタム アップグレード操作を行うための前提条件です。

vSphere ドキュメント セット全体のインストール作業およびアップグレード作業の説明で、次の技術用語が使用されます。

VIB

VIB は、ESXi のソフトウェア パッケージです。VMware およびパートナーは、ESXi プラットフォームを拡張するためのソリューション、ドライバ、CIM プロバイダ、およびアプリケーションをパッケージ化します。VIB は、ソフトウェア デポで使用できます。VIB を使用して、ISO イメージを作成およびカスタマイズするほか、VIB をホストに非同期でインストールすることにより、ESXi ホストをアップグレードできます。

[SoftwarePackage オブジェクトのプロパティ](#) を参照してください。

イメージ プロファイル

イメージ プロファイルは VIB で構成され、ESXi イメージを定義します。イメージ プロファイルには常に基本 VIB が含まれますが、ほかの VIB が含まれる場合もあります。イメージ プロファイルは、vSphere ESXi Image Builder を使用して調査および定義します。

[ImageProfile オブジェクトのプロパティ](#) を参照してください。

ソフトウェア デポ

ソフトウェア デポは、VIB とイメージ プロファイルの集合体です。ソフトウェア デポはファイルとフォルダの階層であり、HTTP URL（オンラインのデポの場合）または ZIP ファイル（オフラインのデポの場合）を介して使用できます。VMware および VMware のパートナーがデポを提供します。大規模な VMware 環境を構築している企業では、内部にデポを作成し、vSphere Auto Deploy で ESXi ホストをプロビジョニングしたり、ESXi インストール用に ISO をエクスポートする場合があります。

vSphere ESXi Image Builder Cmdlet の概要

vSphere ESXi Image Builder cmdlet を使用すると、イメージ プロファイルおよび VIB を管理できます。

vSphere ESXi Image Builder には、次の cmdlet が含まれます。

注： vSphere ESXi Image Builder cmdlet を実行する場合は、cmdlet を起動するときに、コマンドラインですべてのパラメータを指定します。対話モードでのパラメータの提供は推奨されません。

詳細な参照情報を確認するには、PowerCLI プロンプトで `Get-Helpcmdlet_name` を実行します。

表 5-9. vSphere ESXi Image Builder Cmdlet

Cmdlet	説明
Add-EsxSoftwareDepot	指定された場所にあるソフトウェア デポまたは ZIP ファイルを現在の環境に追加します。デポからメタデータをダウンロードし、VIB の依存関係を分析します。
Remove-EsxSoftwareDepot	指定されたソフトウェア デポとの接続を解除します。
Get-EsxSoftwareDepot	現在の環境に存在するソフトウェア デポのリストを返します。イメージ プロファイルと VIB を調べて管理する場合は、まず対応するソフトウェア デポを環境に追加する必要があります。
Get-EsxSoftwarePackage	ソフトウェア パッケージ オブジェクト (VIB) のリストを返します。この cmdlet のオプションを使用して、結果をフィルタリングします。
Get-EsxImageProfile	現在追加されているすべてのデポから ImageProfile オブジェクトの配列を返します。
New-EsxImageProfile	新しいイメージ プロファイルを作成します。多くの場合は、既存のプロファイルのクローンを作成して新しいプロファイルを作成することが推奨されます。 PowerCLI コマンドレットを使用したイメージ プロファイルのクローン作成 を参照してください。
Set-EsxImageProfile	ローカルの ImageProfile オブジェクトを変更して、変更されたプロファイルで検証テストを実行します。この cmdlet は、変更されたオブジェクトを返しますが、維持はしません。
Export-EsxImageProfile	イメージ プロファイルを、ESXi インストール用の ESXi ISO イメージまたは ZIP ファイルとしてエクスポートします。
Compare-EsxImageProfile	2つのプロファイルの VIB リストと承認レベルが同じかどうかを示す、ImageProfileDiff の構造を返します。 承認レベル を参照してください。
Remove-EsxImageProfile	ソフトウェア デポからイメージ プロファイルを削除します。
Add-EsxSoftwarePackage	既存のイメージ プロファイルに 1 つ以上の新しいパッケージ (VIB) を追加します。
Remove-EsxSoftwarePackage	イメージ プロファイルから 1 つ以上のパッケージ (VIB) を削除します。

イメージ プロファイル

イメージ プロファイルは、ESXi のインストール プロセスまたは更新プロセスで使用される一連の VIB を定義します。イメージ プロファイルは、vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされるホストおよびその他の

ESXi 5.x ホストに適用されます。イメージ プロファイルの定義および操作は、vSphere ESXi Image Builder を使用して行います。

イメージ プロファイルの要件

カスタムのイメージ プロファイルを新しく作成するか、既存のプロファイルのクローンを作成して、VIB を追加または削除することができます。プロファイルを有効にするため、次の要件を満たす必要があります。

- 各イメージ プロファイルの名前とベンダーの組み合わせは一意である必要があります。
- 各イメージ プロファイルには、承認レベルがあります。vSphere ESXi Image Builder cmdlet を使用してイメージ プロファイルに VIB を追加するときに、Image Builder は、プロファイルに定義されている承認レベルに VIB が一致することを確認します。
- ほかの VIB で必要とされる VIB は削除できません。
- 1つのイメージ プロファイルに、同じ VIB の2つのバージョンを含めることはできません。VIB の新しいバージョンを追加すると、既存のバージョンの VIB は新しいバージョンで置き換えられます。

イメージ プロファイルの検証

イメージ プロファイルとその VIB を有効にするため、いくつかの条件を満たす必要があります。

- イメージ プロファイルには、少なくとも1つの基本 VIB と、1つの起動可能なカーネル モジュールを含める必要があります。
- イメージ プロファイル内の VIB にほかの VIB に依存するものがある場合、依存関係がある VIB もイメージ プロファイルに含める必要があります。VIB の作成者は、この情報を SoftwarePackage オブジェクトの Depends プロパティに格納します。
- VIB は互いに競合しないようにします。VIB の作成者は、競合の情報を SoftwarePackage オブジェクトの Conflicts プロパティに格納します。
- 名前が同じでバージョンが異なる2つの VIB は共存できません。VIB の新しいバージョンを追加すると、既存のバージョンの VIB は新しいバージョンで置き換えられます。
- 承認レベルの検証に関する問題がないことが必要です。

イメージ プロファイルに変更を加える際、vSphere ESXi Image Builder は、変更によってプロファイルが無効にならないことを確認します。

依存関係の検証

VIB を追加または削除する際、vSphere ESXi Image Builder は、パッケージの依存関係が合っていることを確認します。各 SoftwarePackage オブジェクトには、VIB が依存するほかの VIB のリストを指定する Depends プロパティが含まれます。を参照してください。 [ImageProfile](#)、[SoftwarePackage](#)、および [ImageProfileDiff](#) の各オブジェクトの構造

承認レベルの検証

vSphere ESXi Image Builder は、イメージ プロファイルが作成または変更されるたびに、承認レベルの検証を行います。vSphere ESXi Image Builder は、プロファイルに許可される最低の承認レベルを基準にして、イメージ プロファイルに含まれる VIB の承認レベルを確認します。VIB の署名が検証されるたびに、VIB の承認レベルも検証されます。

エクスポート中の VIB の検証

イメージ プロファイルを ISO にエクスポートする際、vSphere ESXi Image Builder は次の操作を実行して各 VIB を検証します。

- 各 SoftwarePackage オブジェクトの Conflicts プロパティを確認して、競合がないことを確認します。
- VIB の署名の検証を実行します。署名の検証により、VIB パッケージの不正な変更を防ぎます。署名は、VIB がその著者によって生成されたことを保証する暗号化チェックサムです。署名の検証は、ESXi ホストへの VIB のインストール中や、vSphere Auto Deploy サーバが VIB を使用する際にも行われます。
- VIB がファイルパスの使用ルールに従っていることを確認します。VMware は、VMwareCertified および VMwareAccepted の VIB をテストし、これらの VIB が常にファイルパスの使用ルールに従っていることを保証します。

承認レベル

各 VIB は、承認レベルとともにリリースされます。この承認レベルは変更することができません。ホストの承認レベルで、どの VIB をホストにインストールできるかが決まります。ホストの承認レベルは、`esxcli` コマンドを使用して変更できます。

VMware は、次の許容レベルをサポートしています。

VMwareCertified

VMwareCertified 許容レベルは、最も厳しい要件です。このレベルの VIB では、同じテクノロジーに対して VMware 内部で行われる品質保証テストと完全に同等な、詳細なテストが行われます。現在は、I/O Vendor Program (IOVP) プログラム ドライバのみがこのレベルで公開されています。この許容レベルの場合は、VMware が VIB に対するサポート コールを受けます。

VMwareAccepted

この許容レベルの VIB では検証テストが行われますが、このテストはソフトウェアのすべての機能を完全にテストするものではありません。テストはパートナーが実行し、VMware がテスト結果を確認します。現在このレベルで公開されている VIB には、CIM プロバイダや PSA プラグインがあります。VMware は、この許容レベルの VIB に対するサポート コールを、パートナーのサポート組織に送ります。

PartnerSupported

PartnerSupported 許容レベルの VIB は、VMware が信頼するパートナーによって公開されます。そのパートナーがすべてのテストを実行します。VMware はテスト結果を確認しません。このレベルは、パートナーが VMware システム用に採用する、新しいテクノロジー、または主要ではないテクノロジーに使用されます。現在は、標準以外のハードウェア ドライバを使用する、Infiniband、ATAoE、SSD などのドライバ VIB テクノロジーがこのレベルにあります。VMware は、この許容レベルの VIB に対するサポート コールを、パートナーのサポート組織に送ります。

CommunitySupported

CommunitySupported 許容レベルは、VMware パートナー プログラムに参加していない個人または企業が作成した VIB に使用されます。このレベルの VIB に対しては VMware が承認したテスト プログラムが実行されておらず、VMware のテクニカル サポートや VMware パートナーによるサポートを受けられません。

ImageProfile、SoftwarePackage、および ImageProfileDiff の各オブジェクトの構造

ImageProfile、SoftwarePackage、および ImageProfileDiff の各オブジェクトの構造を知ることが、デプロイプロセスやアップグレードプロセスの管理に役立ちます。

ImageProfile オブジェクトのプロパティ

ImageProfile オブジェクトには、次のプロパティがあります。このオブジェクトには、Get-EsxImageProfilePowerCLI cmdlet を使用してアクセスできます。

名前	タイプ	説明
AcceptanceLevel	AcceptanceLevel	プロファイルに追加できる VIB を決定します。レベルには、VMwareCertified、VMwareAccepted、PartnerSupported、および CommunitySupported があります。 承認レベル を参照してください。
Author	System.String	プロファイルを作成したユーザーを表します。60 文字以下で指定します。
CreationTime	System.DateTime	作成時刻のタイムスタンプを表します。
Description	System.String	プロファイルのフル テキストの説明を表します。長さの制限はありません。
GUID	System.String	グローバルで一意的なイメージ プロファイルの ID を表します。
ModifiedTime	System.DateTime	最終更新時刻のタイムスタンプを表します。
Name	System.String	イメージ プロファイルの名前を表します。80 文字以下で指定します。
ReadOnly	System.Boolean	true に設定すると、プロファイルを編集できません。カスタムのイメージ プロファイルを読み取り専用にするには、Set-EsxImageProfile -ReadOnly を使用します。
Rules	ImageProfileRule[]	イメージ プロファイルの OEM ハードウェア要件および制限事項を表します。vSphere Auto Deploy は、イメージ プロファイルをデプロイするときにこのプロパティの値を確認し、一致するハードウェアがある場合は、このプロファイルをデプロイします。
Vendor	System.String	プロファイルを発行する組織を表します。40 文字以下で指定します。
VibList	SoftwarePackage[]	イメージに含まれる VIB の ID リストを表します。

SoftwarePackage オブジェクトのプロパティ

イメージ プロファイルを準備する際、ソフトウェア パッケージを確認して、どのパッケージを含めるのが適切かを決定できます。SoftwarePackage オブジェクトには、次のプロパティがあります。

名前	タイプ	説明
AcceptanceLevel	AcceptanceLevel	この VIB の許容レベルを表します。
Conflicts	SoftwareConstraint[]	この VIB と同時にインストールできない VIB のリストを表します。各制約では、次の形式が使用されます。 package-name[<< < = >=> >> version]
Depends	SoftwareConstraint[]	この VIB と同時にインストールする必要のある VIB のリストを表します。制約の形式は、Conflicts プロパティと同じです。
Description	System.String	VIB の長い説明を表します。
Guid	System.String	VIB の一意の ID を表します。
LiveInstallOk	System.Boolean	この VIB のライブ インストールがサポートされる場合は true です。
LiveRemoveOk	System.Boolean	この VIB のライブの削除がサポートされる場合は true です。
MaintenanceMode	System.Boolean	この VIB をインストールするために、ホストをメンテナンス モードにする必要がある場合は true です。
Name	System.String	VIB の名前を表します。通常、実行中の ESXi システムのパッケージを一意に説明します。
Provides	SoftwareProvides	この VIB によって提供される仮想パッケージまたはインターフェースのリストを表します。 SoftwareProvide オブジェクトのプロパティを参照してください。
ReferenceURLs	SupportReference[]	詳細なサポート情報を含む SupportReference オブジェクトのリストを表します。 SupportReference オブジェクトには Title と URL の 2 つのプロパティがあり、どちらもタイプは System.String です。
Replaces	SoftwareConstraint[]	この VIB を置換または廃止する VIB を識別する SoftwareConstraint オブジェクトのリストを表します。VIB は自動的に同じ名前の、バージョンが低い VIB を置換します。
ReleaseDate	System.DateTime	VIB の発行またはリリースの日時を表します。
SourceUrls	System.String[]	この VIB をダウンロードできる、ソース URL のリストを表します。
StatelessReady	System.Boolean	パッケージがホスト プロファイルまたはその他の vSphere Auto Deploy と連携して使用できるようにするための技術をサポートしている場合は True。
Summary	System.String	1 行で表された VIB の概要を表します。
Tags	System.String[]	ベンダーまたは発行元によって定義された、このパッケージ向けの文字列タグの配列を表します。タグは、パッケージの特徴を識別するために使用できます。

名前	タイプ	説明
Vendor	System.String	VIB のベンダーまたは発行元を表します。
Version	System.String	VIB のバージョンを表します。
VersionObject	Software.Version	VersionObject プロパティのタイプは SoftwareVersion です。SoftwareVersion クラスは、2 つのバージョンの文字列を比較するために静的な Compare メソッドを実装しています。を参照してください。 SoftwareVersion オブジェクトのプロパティ

ImageProfileDiff オブジェクトのプロパティ

Compare-EsxImageProfile cmdlet の実行時に、ユーザーは 2 つのパラメータを渡します（1 つ目は参照プロファイルで、2 つ目は比較プロファイル）。この cmdlet は、ImageProfileDiff オブジェクトを返します。このオブジェクトには、次のプロパティがあります。

名前	タイプ	説明
CompAcceptanceLevel	System.String	Compare-EsxImageProfile に渡した 2 つ目のプロファイルの許容レベルを表します。
DowngradeFromRef	System.String[]	1 つ目のプロファイルの VIB のダウングレードである、2 つ目のプロファイル内の VIB のリストを表します。
Equal	System.Boolean	2 つのイメージ プロファイルのパッケージと許容レベルが同一の場合は True です。
OnlyInComp	System.String	Compare-EsxImageProfile に渡した 2 つ目のプロファイルにだけ見つかった VIB のリストを表します。
OnlyInRef	System.String[]	Compare-EsxImageProfile に渡した 1 つ目のプロファイルにだけ見つかった VIB のリストを表します。
PackagesEqual	System.Boolean	イメージ プロファイルに、同じ連の VIB パッケージがある場合は True です。
RefAcceptanceLevel	System.String	Compare-EsxImageProfile に渡した 1 つ目のプロファイルの許容レベルを表します。
UpgradeFromRef	System.String[]	1 つ目のプロファイルの VIB のアップグレードである、2 つ目のプロファイル内の VIB のリストを表します。

SoftwareVersion オブジェクトのプロパティ

SoftwareVersion オブジェクトを使用すれば、2 つのバージョンの文字列を比較できます。このオブジェクトには、2 つの文字列を入力として受け入れ、最初のバージョンの文字列が 2 番目のバージョンの文字列より大きい数の場合は 1 を返す Compare の静的なメソッドが含まれています。2 つのバージョンの文字列が等しい場合、Compare は 0 を返します。2 番目のバージョンの文字列が最初の文字列より大きい数の場合、Compare は -1 を返します。このオブジェクトには、次のプロパティがあります。

名前	タイプ	説明
Version	System.String	ハイフンより前のバージョンの部分。この部分はプライマリ バージョンを示しています。
Release	System.String	ハイフンよりあとのバージョンの部分。この部分はリリース バージョンを示しています。

SoftwareConstraint オブジェクトのプロパティ

SoftwareConstraint オブジェクトは、MatchesProvide メソッドを実装しています。このメソッドは、SoftwareProvides オブジェクトまたは SoftwarePackage オブジェクトを入力として受け入れ、制約が SoftwareProvide または SoftwarePackage に一致する場合は True を返し、それ以外の場合は False を返しません。

SoftwareConstraint オブジェクトには、次のプロパティがあります。

名前	タイプ	説明
Name	System.String	制約の名前を表します。この名前は対応する SoftwareProvideName プロパティに一致する必要があります。
Relation	System.String	enum、または <<、<=、=、>=、>> の比較識別子のいずれか。制約に Relation および Version プロパティがない場合、このプロパティは \$null にできます。
Version	System.String	制約が一致するバージョン。制約に Relation および Version プロパティがない場合、このプロパティは \$null にできます。
VersionObject	SoftwareVersion	SoftwareVersion オブジェクトによって表されるバージョン。

SoftwareProvide オブジェクトのプロパティ

SoftwareProvide オブジェクトには、次のプロパティがあります。

名前	タイプ	説明
Name	System.String	プロバイダの名前を表します。
Version	System.String	プロバイダのバージョンを表します。プロバイダがバージョンを指定していない場合、\$null にできます。
Release	System.String	SoftwareVersion オブジェクトによって表されるプロバイダのバージョンを表します。 SoftwareVersion オブジェクトのプロパティ を参照してください。

vSphere ESXi Image Builder のインストールおよび使用

vSphere ESXi Image Builder は、vSphere ESXi Image Builder サーバと vSphere ESXi Image Builder PowerShell cmdlet で構成されます。vSphere ESXi Image Builder サーバは、vSphere ESXi Image Builder cmdlet の初回実行時に起動します。

vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール

vSphere ESXi Image Builder コマンドレットを実行する前に、PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールする必要があります。vSphere ESXi Image Builder スナップインは PowerCLI のインストールに含まれています。

前提条件

PowerCLI コマンドレットを使用して vSphere ESXi Image Builder を管理する場合は、Microsoft .NET Framework 4.5 または 4.5.x および Windows PowerShell 3.0 または 4.0 が Microsoft Windows システムにインストールされていることを確認してください。『PowerCLI User's Guide』を参照してください。

手順

- 1 VMware の Web サイトの [ダウンロード] ページから、最新の PowerCLI インストーラをダウンロードします。
- 2 ダウンロードする PowerCLI ファイルを含むフォルダに移動し、実行ファイルをダブルクリックします。

Windows PowerShell コマンドを実行して PowerCLI をインストールするには、[VMware {code}](#) から最新バージョンをダウンロードし、『PowerCLI ユーザー ガイド』の手順を実行します。

注： インストール ウィザードがシステム上で PowerCLI の前のバージョンを検出した場合は、既存のインストール環境のアップグレードを試みます。

- 3 ウィザードの指示に従って、インストールを完了します。

次のステップ

[vSphere ESXi Image Builder Cmdlet の使用](#) を確認します。PowerCLI を初めて使用する場合は、『PowerCLI User's Guide』をお読みください。

vSphere ESXi Image Builder コマンドレットとその他の PowerCLI コマンドレットおよび PowerShell コマンドレットを使用して、イメージ プロファイルおよび VIB を管理します。必要に応じて `Get-Help cmdlet_name` を使用して、コマンドライン ヘルプを表示します。

vSphere ESXi Image Builder の設定

vSphere ESXi Image Builder を vSphere Client と共に使用するには、まず、サービスが有効で、実行されていることを確認する必要があります。

前提条件

- vSphere Auto Deploy リポジトリ用に十分なストレージがあることを確認します。vSphere Auto Deploy サーバは、必要なデータを保存するためにリポジトリを使用します。このデータには、ユーザーが作成するルールおよびルール セットや、ルール内で指定する VIB およびイメージ プロファイルが含まれます。

ベスト プラクティスは、4 つのイメージ プロファイルに十分な容量と、ある程度の余分な空き容量を確保するために、2 GB を割り当てることです。1 つのイメージ プロファイルにつき、約 400 MB が必要です。使用するイメージ プロファイル数を検討することで、vSphere Auto Deploy リポジトリ用にどの程度の容量を予約するかを決定します。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。
デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。
- 2 [Auto Deploy] ページで、上部のドロップダウン メニューから vCenter Server を選択します。
- 3 [Image Builder を有効にする] をクリックしてサービスを有効にします。
[ソフトウェア デポ] ページが表示されます。

次のステップ

- [ソフトウェア デポの追加](#).
- [ソフトウェア デポのインポート](#).
- [イメージ プロファイルのクローン作成](#).
- [イメージ プロファイルの作成](#).
- [vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#).
- [Image Builder サービス] のデフォルト構成プロパティを変更できます。詳細については、『vCenter Server およびホストの管理』で vCenter Server の設定について参照してください。

vSphere ESXi Image Builder Cmdlet の使用

vSphere ESXi Image Builder cmdlet は、Microsoft PowerShell cmdlet として実装され、PowerCLI に含まれます。vSphere ESXi Image Builder cmdlet のユーザーは、すべての PowerCLI 機能を利用できます。

PowerShell に精通しているユーザーは、他の PowerShell cmdlet と同じように vSphere ESXi Image Builder cmdlet を使用することができます。PowerShell および PowerCLI に慣れていない場合は、次のヒントに従ってください。

cmdlet、パラメータ、およびパラメータの値は、PowerCLI のシェルに入力できます。

- `Get-Help cmdlet_name` を実行すると、任意の cmdlet のヘルプを表示することができます。
- PowerShell は大文字と小文字を区別しないことに注意してください。
- cmdlet 名やパラメータ名には、タブ補完を使用します。
- `Format-List` または `Format-Table` (短縮形式は `fl` または `ft`) を使用して、任意の変数および cmdlet の出力の形式を整えることができます。Get-Help `Format-List` を参照してください。
- VIB やイメージ プロファイルの検索およびフィルタリングにワイルドカードを使用します。すべてのワイルドカードの式がサポートされています。

名前によるパラメータの指定

パラメータは多くの場合名前で渡すことができ、スペースや特殊文字を含むパラメータの値は二重引用符で囲むことができます。

```
Add-ESXSoftwarePackage -ImageProfile profile42 -SoftwarePackage "partner package 35"
```

オブジェクトによるパラメータの指定

スクリプト処理や自動化を実施する場合は、パラメータをオブジェクトとして渡すことができます。このテクニックは、複数のオブジェクトを返す cmdlet または単一のオブジェクトを返す cmdlet に使用できます。

- 1 複数のオブジェクトを返す cmdlet の出力を変数にバインドします。

```
$profs = Get-EsxImageProfile
```

- 2 そのオブジェクトを入力として必要とする cmdlet を実行する場合は、そのオブジェクトに位置（0 から始まるリスト）でアクセスします。

```
Add-EsxSoftwarePackage -ImageProfile $profs[4] -SoftwarePackage partner-pkg
```

この例では、指定されたソフトウェア パッケージが、Get-EsxImageProfile から返されるリストの 5 番目のイメージ プロファイルに追加されます。

『vCenter Server のインストールとセットアップ』ドキュメントのほとんどの例では、パラメータは名前で渡されません。PowerCLI コマンドレットを使用した [vSphere ESXi Image Builder のワークフロー](#) には、パラメータをオブジェクトとして渡す例が含まれます。

vSphere Client での vSphere ESXi Image Builder の使用

vSphere Client で vSphere ESXi Image Builder サービスを使用して、ソフトウェア パッケージ (VIB)、イメージ プロファイル、およびソフトウェア デポを管理できます。

■ ソフトウェア デポの追加

ソフトウェア デポを使用してイメージ プロファイルをカスタマイズする前に、1 つ以上のソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加する必要があります。vSphere Client を使用して、ソフトウェア デポを追加できます。

■ ソフトウェア デポのインポート

オフライン デポがローカル ファイル システムに配置されている場合は、vSphere Client を使用して ZIP ファイルを vSphere ESXi Image Builder インベントリにインポートできます。

■ イメージ プロファイルのクローン作成

vSphere Client を使用してイメージ プロファイルをクローン作成できます。プロファイルの VIB リストに多少の変更を加える場合や、異なるベンダーの複数のホストに同じ基本プロファイルを使用しながら、ベンダー固有の VIB を追加する場合に、イメージ プロファイルをクローン作成できます。

■ イメージ プロファイルの作成

既存のイメージ プロファイルをクローン作成する代わりに、vSphere Client を使用して新しいイメージ プロファイルを作成できます。インベントリのイメージ プロファイルと著しく異なる場合は、新しいイメージ プロファイルを作成することを検討してください。

■ イメージ プロファイルの編集

vSphere Client を使用してイメージ プロファイルを編集できます。イメージ プロファイルの名前、詳細および VIB リストを変更できます。

■ イメージ プロファイルの比較

vSphere Client を使用して 2 つのイメージ プロファイルを比較できます。たとえば、同じ VIB リスト、バージョン、または許容レベルがあるかどうかを確認できます。

■ イメージ プロファイルの別のソフトウェア デポへの移動

vSphere Client を使用して、カスタム デポ間でイメージ プロファイルを移動できます。イメージ プロファイルを再配置した後は、ソースのデポの構成に影響を与えずに変更できます。

■ ISO またはオフラインバンドルの ZIP へのイメージ プロファイルのエクスポート

イメージ プロファイルは、vSphere Client を使用して ISO イメージまたは ZIP ファイルにエクスポートできます。ISO イメージは ESXi インストーラとして使用するか、vSphere Lifecycle Manager でホストをアップグレードするために使用できます。ZIP ファイルには、メタデータとイメージ プロファイルの VIB が含まれます。ESXi のアップグレードに、またはオフライン デポとして使用できます。

■ イメージ プロファイルの再生成

Auto Deploy を使って、イメージを使用して管理したクラスタにステートフル ESXi ホストを追加する場合は、すべてのホストに同じソフトウェア仕様が設定されていることを確認する必要があります。

ソフトウェア デポの追加

ソフトウェア デポを使用してイメージ プロファイルをカスタマイズする前に、1 つ以上のソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加する必要があります。vSphere Client を使用して、ソフトウェア デポを追加できます。

前提条件

vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。[vSphere ESXi Image Builder の設定](#)を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [ソフトウェア デポ] タブで、[新規] をクリックします。

[ソフトウェア デポの追加] ウィンドウが表示されます。

- 3 作成するデポのタイプを選択します。

オプション	操作
オンライン デポ	a インベントリにデポの名前を入力します。 b オンライン デポの URL を入力します。
カスタム デポ	インベントリでデポの名前を入力します。

VMware オンライン ソフトウェア デポは、<https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml> にあります。

- 4 [追加] をクリックします。

- 5 (オプション) 選択したデポの内容、およびパッケージの詳細を表示するには、[ソフトウェア パッケージ] タブをクリックします。
- 6 (オプション) [オンライン デポ] を追加してある場合は、以下のことが可能です。
 - ◆ [更新の確認] によって最新のデポ パッケージを取得する。
 - ◆ [詳細情報] をクリックしてデポの詳細情報を取得する。

結果

ソフトウェア デポがリストに追加されます。

次のステップ

- イメージ プロファイルを新しい vSphere Auto Deploy ルールに関連付けて、ESXi ホストをプロビジョニングすることができます。 [デプロイ ルールの作成](#)または[デプロイ ルールのクローンの作成](#)を参照してください。
- イメージ プロファイルを ESXi ホストに関連付けることができます。 [vSphere Auto Deploy インベントリへのホストの追加](#)を参照してください。
- [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#)。
- カスタム ソフトウェア デポを [削除] します。

ソフトウェア デポのインポート

オフライン デポがローカル ファイル システムに配置されている場合は、vSphere Client を使用して ZIP ファイルを vSphere ESXi Image Builder インベントリにインポートできます。

前提条件

vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。 [vSphere ESXi Image Builder の設定](#)を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。
- 2 [ソフトウェア デポ] タブで、[インポート] をクリックします。
- 3 インベントリでソフトウェア デポの名前を入力します。
- 4 [参照] をクリックし、ローカル システムからインポートするソフトウェア デポを含む ZIP ファイルを選択します。
- 5 [アップロード] をクリックします。

次のステップ

- イメージ プロファイルを新しい vSphere Auto Deploy ルールに関連付けて、ESXi ホストをプロビジョニングすることができます。 [デプロイ ルールの作成](#)または[デプロイ ルールのクローンの作成](#)を参照してください。
- イメージ プロファイルを ESXi ホストに関連付けることができます。 [vSphere Auto Deploy インベントリへのホストの追加](#)を参照してください。

■ ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集.

イメージ プロファイルのクローン作成

vSphere Client を使用してイメージ プロファイルをクローン作成できます。プロファイルの VIB リストに多少の変更を加える場合や、異なるベンダーの複数のホストに同じ基本プロファイルを使用しながら、ベンダー固有の VIB を追加する場合に、イメージ プロファイルをクローン作成できます。

前提条件

- vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。[vSphere ESXi Image Builder の設定](#)を参照してください。
- ソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加またはインポートします。[ソフトウェア デポの追加およびソフトウェア デポのインポート](#)を参照してください。
- 少なくとも 1 つのカスタム デポ が vSphere ESXi Image Builder インベントリにあることを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [ソフトウェア デポ] タブで、ドロップダウン メニューを使用して、使用するイメージ プロファイルが含まれているソフトウェア デポを選択します。
- 3 デポに含まれるイメージ プロファイルのリストからクローン作成するイメージ プロファイルを選択して、[クローン作成] をクリックします。
- 4 イメージ プロファイル名、ベンダーおよび説明を入力します。
一意のイメージ プロファイル名を入力する必要があります。
- 5 [ソフトウェア デポ] ドロップダウン メニューから、新しいイメージ プロファイルを追加するカスタム デポを選択します。
- 6 [次へ] をクリックします。
[ソフトウェア パッケージの選択] ページが表示されます。
- 7 ドロップダウン メニューから、イメージ プロファイルの許容レベルを選択します。

基本イメージに追加する VIB の許容レベルは、基本イメージの許容レベル以上である必要があります。許容レベルの低い VIB をイメージ プロファイルに追加する場合、イメージ プロファイル許容レベルを低くする必要があります。詳細については、[許容レベルの操作](#)を参照してください。

- 8 イメージ プロファイルに追加する VIB を選択し、削除するものを選択解除してから、[次へ] をクリックします。

注： イメージ プロファイルには、ブート可能な ESXi イメージが有効な状態で含まれている必要があります。

vSphere ESXi Image Builder が、変更によってイメージ プロファイルが無効にならないことを検証します。VIB には他の VIB に依存するものがありますが、イメージ プロファイルにこれらの VIB を個別に含めると無効になります。VIB を追加または削除する場合、vSphere ESXi Image Builder はパッケージの依存関係が保持されるかどうかを確認します。

9 [設定の確認] ページで、新しいイメージ プロファイルの概要情報を確認して、[終了] をクリックします。

次のステップ

- イメージ プロファイルを新しい vSphere Auto Deploy ルールに関連付けて、ESXi ホストをプロビジョニングすることができます。 [デプロイ ルールの作成](#) または [デプロイ ルールのクローンの作成](#) を参照してください。
- イメージ プロファイルを ESXi ホストに関連付けることができます。 [vSphere Auto Deploy インベントリへのホストの追加](#) を参照してください。
- [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#)。

イメージ プロファイルの作成

既存のイメージ プロファイルをクローン作成する代わりに、vSphere Client を使用して新しいイメージ プロファイルを作成できます。インベントリのイメージ プロファイルと著しく異なる場合は、新しいイメージ プロファイルを作成することを検討してください。

前提条件

- vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。 [vSphere ESXi Image Builder の設定](#) を参照してください。
- ソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加またはインポートします。 [ソフトウェア デポの追加](#) および [ソフトウェア デポのインポート](#) を参照してください。
- 少なくとも 1 つのカスタム デポ が vSphere ESXi Image Builder インベントリにあることを確認します。

手順

1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。

2 [ソフトウェア デポ] ドロップダウン メニューから、新しいイメージ プロファイルを追加するカスタム デポを選択します。

3 [イメージ プロファイル] タブで、[新しいイメージ プロファイル] をクリックします。

4 イメージ プロファイル名、ベンダーおよび説明を入力します。

一意のイメージ プロファイル名を入力する必要があります。

5 [次へ] をクリックします。

[ソフトウェア パッケージの選択] ページが表示されます。

6 ドロップダウン メニューから、イメージ プロファイルの許容レベルを選択します。

基本イメージに追加する VIB の許容レベルは、基本イメージの許容レベル以上である必要があります。許容レベルの低い VIB をイメージ プロファイルに追加する場合、イメージ プロファイル許容レベルを低くする必要があります。詳細については、 [許容レベルの操作](#) を参照してください。

7 イメージ プロファイルに追加する VIB を選択し、削除するものを選択解除してから、[次へ] をクリックします。

注： イメージ プロファイルには、ブート可能な ESXi イメージが有効な状態で含まれている必要があります。

vSphere ESXi Image Builder が、変更によってイメージ プロファイルが無効にならないことを検証します。VIB には他の VIB に依存するものがありますが、イメージ プロファイルにこれらの VIB を個別に含めると無効になります。VIB を追加または削除する場合、vSphere ESXi Image Builder はパッケージの依存関係が保持されるかどうかを確認します。

- 8 [設定の確認] ページで、新しいイメージ プロファイルの概要情報を確認して、[終了] をクリックします。

次のステップ

- イメージ プロファイルを新しい vSphere Auto Deploy ルールに関連付けて、ESXi ホストをプロビジョニングすることができます。 [デプロイ ルールの作成](#)または[デプロイ ルールのクローンの作成](#)を参照してください。
- イメージ プロファイルを ESXi ホストに関連付けることができます。 [vSphere Auto Deploy インベントリへのホストの追加](#)を参照してください。
- [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#)。
- イメージ プロファイルの [削除] を選択します。
- 選択したイメージ プロファイルを [ソフトウェア パッケージの表示] で確認します。

イメージ プロファイルの編集

vSphere Client を使用してイメージ プロファイルを編集できます。イメージ プロファイルの名前、詳細および VIB リストを変更できます。

前提条件

- vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。 [vSphere ESXi Image Builder の設定](#)を参照してください。
- ソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加またはインポートします。 [ソフトウェア デポの追加](#)および[ソフトウェア デポのインポート](#)を参照してください。
- 少なくとも 1 つのカスタム デポが vSphere ESXi Image Builder インベントリにあることを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [ソフトウェア デポ] タブで、ドロップダウン メニューを使用して、使用するイメージ プロファイルが含まれているソフトウェア デポを選択します。
- 3 [イメージ プロファイル] タブで編集するイメージ プロファイルを選択し、[編集] をクリックします。
[イメージ プロファイルの編集] ウィザードが表示されます。
- 4 (オプション) イメージ プロファイルの名前、ベンダーおよび説明情報を変更します。
- 5 [次へ] をクリックします。
[ソフトウェア パッケージの選択] ページが表示されます。

- 6 ドロップダウン メニューから、イメージ プロファイルの許容レベルを選択します。

基本イメージに追加する VIB の許容レベルは、基本イメージの許容レベル以上である必要があります。許容レベルの低い VIB をイメージ プロファイルに追加する場合、イメージ プロファイル許容レベルを低くする必要があります。詳細については、[許容レベルの操作](#)を参照してください。

- 7 イメージ プロファイルに追加する VIB を選択し、削除するものを選択解除してから、[次へ] をクリックします。

注： イメージ プロファイルには、ブート可能な ESXi イメージが有効な状態で含まれている必要があります。

vSphere ESXi Image Builder が、変更によってイメージ プロファイルが無効にならないことを検証します。VIB には他の VIB に依存するものがありますが、イメージ プロファイルにこれらの VIB を個別に含めると無効になります。VIB を追加または削除する場合、vSphere ESXi Image Builder はパッケージの依存関係が保持されるかどうかを確認します。

- 8 [設定の確認] ページで、編集したイメージ プロファイルの概要を確認して、[終了] をクリックします。

次のステップ

- イメージ プロファイルを新しい vSphere Auto Deploy ルールに関連付けて、ESXi ホストをプロビジョニングすることができます。[デプロイ ルールの作成](#)または[デプロイ ルールのクローンの作成](#)を参照してください。
- イメージ プロファイルを ESXi ホストに関連付けることができます。[vSphere Auto Deploy インベントリへのホストの追加](#)を参照してください。
- [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#)。

イメージ プロファイルの比較

vSphere Client を使用して 2 つのイメージ プロファイルを比較できます。たとえば、同じ VIB リスト、バージョン、または許容レベルがあるかどうかを確認できます。

前提条件

- vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。[vSphere ESXi Image Builder の設定](#)を参照してください。
- ソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加またはインポートします。[ソフトウェア デポの追加](#)および[ソフトウェア デポのインポート](#)を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [ソフトウェア デポ] タブで、ドロップダウン メニューを使用して、使用するイメージ プロファイルが含まれているソフトウェア デポを選択します。
- 3 [イメージ プロファイル] タブで、イメージ プロファイルを選択し、[比較対象] をクリックします。
[イメージ プロファイルの比較] ウィザードが表示されます。

- 4 [変更] をクリックして 2 つ目のイメージ プロファイルを選択します。

[イメージ プロファイルの選択] ページが表示されます。

- 5 ドロップダウン メニューからソフトウェア デポを選択し、2 つ目のイメージ プロファイルをクリックします。
- 6 [イメージ プロファイルの比較] ページで、[ソフトウェア パッケージ] ドロップダウン メニューから比較オプションを選択します。

リストの左側に、最初に選択したイメージ プロファイルに含まれる VIB の詳細が表示されます。リストの右側には、2 つ目のイメージ プロファイルの情報が表示されます。同じとマークされた VIB は、両方のプロファイルの間で同一です。一方のイメージ プロファイルにのみ存在する VIB は、存在しないイメージ プロファイルの隣になしとマークされます。

イメージ プロファイルの別のソフトウェア デポへの移動

vSphere Client を使用して、カスタム デポ間でイメージ プロファイルを移動できます。イメージ プロファイルを再配置した後は、ソースのデポの構成に影響を与えずに変更できます。

前提条件

- vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。[vSphere ESXi Image Builder の設定](#)を参照してください。
- ソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加またはインポートします。[ソフトウェア デポの追加およびソフトウェア デポのインポート](#)を参照してください。
- 少なくとも 1 つのカスタム デポ が vSphere ESXi Image Builder インベントリにあることを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [ソフトウェア デポ] タブで、ドロップダウン メニューを使用して、使用するイメージ プロファイルが含まれているソフトウェア デポを選択します。
- 3 [イメージ プロファイル] タブで、イメージ プロファイルを選択し、[移動先] をクリックします。
- 4 ドロップダウン メニューから、イメージ プロファイルを移動するカスタム デポを選択します。
- 5 [OK] をクリックします。

結果

イメージ プロファイルは新しいソフトウェア デポにあります。

ISO またはオフライン バンドルの ZIP へのイメージ プロファイルのエクスポート

イメージ プロファイルは、vSphere Client を使用して ISO イメージまたは ZIP ファイルにエクスポートできます。ISO イメージは ESXi インストーラとして使用するか、vSphere Lifecycle Manager でホストをアップグレードするために使用できます。ZIP ファイルには、メタデータとイメージ プロファイルの VIB が含まれます。ESXi のアップグレードに、またはオフライン デポとして使用できます。

前提条件

- vSphere ESXi Image Builder サービスが有効で、実行されていることを確認します。[vSphere ESXi Image Builder の設定](#)を参照してください。
- ソフトウェア デポを vSphere ESXi Image Builder インベントリに追加またはインポートします。[ソフトウェア デポの追加](#)および[ソフトウェア デポのインポート](#)を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere ESXi Image Builder サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [ソフトウェア デポ] タブで、ドロップダウン メニューを使用して、使用するイメージ プロファイルが含まれているソフトウェア デポを選択します。

- 3 [イメージ プロファイル] タブでエクスポートするイメージ プロファイルを選択し、[エクスポート] をクリックします。

[イメージ プロファイルのエクスポート] ウィザードが表示されます。

- 4 エクスポートしたファイルのタイプを選択します。

オプション	説明
ISO	イメージ プロファイルを起動可能な ISO イメージにエクスポートします。CD または DVD に焼くことのできる ISO イメージを作成し、ステートレス ESXi インスタンスの起動に使用する場合は、[ISO にインストーラを含めないでください] チェックボックスを選択します。
ZIP	イメージ プロファイルを ZIP ファイルにエクスポートします。

- 5 (オプション) イメージ プロファイルの許容レベル検証をバイパスする場合は、[許容レベル チェックをスキップします] を選択します。

- 6 [OK] をクリックします。

[ダウンロード] リンクから、選択したイメージ プロファイルの「イメージ プロファイルのダウンロード」列の内容の生成が開始されます。

- 7 イメージが正常に生成されたら、[ダウンロード] をクリックして、エクスポートしたファイルを保存します。

次のステップ

- イメージ プロファイルを新しい vSphere Auto Deploy ルールに関連付けて、ESXi ホストをプロビジョニングすることができます。[デプロイ ルールの作成](#)または[デプロイ ルールのクローンの作成](#)を参照してください。
- イメージ プロファイルを ESXi ホストに関連付けることができます。[vSphere Auto Deploy インベントリへのホストの追加](#)を参照してください。
- [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#)。

イメージ プロファイルの再生成

Auto Deploy を使って、イメージを使用して管理したクラスタにステートフル ESXi ホストを追加する場合は、すべてのホストに同じソフトウェア仕様が設定されていることを確認する必要があります。

Auto Deploy ルールが作成され、ターゲット クラスタがイメージによって管理されている場合、プリブート実行環境 (PXE) イメージがクラスタのイメージ仕様に基いて作成されます。生成された PXE イメージはキャッシュされ、自動的に更新されません。その結果、vSphere Lifecycle Manager でイメージ仕様を変更する場合は、PXE イメージを手動で更新する必要があります。

イメージによって管理されるクラスタにホストを追加するためのルールを作成する方法については、『vSphere Lifecycle Manager』ドキュメントの「Auto Deploy を使用してイメージによって管理されるクラスタにホストを追加する」を参照してください。

前提条件

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。
デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。
- 2 [デプロイ ルール] タブで、目的のルールをクリックします。
ESXi ホストをイメージによって管理するクラスタに一致させるルールを選択する必要があります。
- 3 ルールが有効な場合は、まずルールを無効にする必要があります。
 - a [ルールの有効化/無効化] タブをクリックします
 - b ダイアログ ボックスで、ルールを選択します。
 - c ダイアログ ボックスで [無効化] を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 [イメージ プロファイルの再作成] を選択し、確認ダイアログ ボックスで [再作成] をクリックします。
- 5 (オプション) ルールを再度有効にします。
 - a [ルールの有効化/無効化] タブをクリックします
 - b ダイアログ ボックスで、ルールを選択します。
 - c ダイアログ ボックスで [有効化] を選択し、[OK] をクリックします。

結果

PXE イメージで最新のイメージ仕様が実行されます。

PowerCLI コマンドレットでの vSphere ESXi Image Builder の使用

vSphere ESXi Image Builder コマンドレットを使用すると、ソフトウェア デポ、イメージ プロファイル、および VIB を操作できます。

PowerCLI コマンドレットを使用したイメージ プロファイルのクローン作成

カスタム イメージ プロファイルを作成する最も簡単な方法は、発行済みのプロファイルのクローンを作成することです。プロファイルのクローン作成は、プロファイルからいくつかの VIB を削除する場合や、異なるベンダーの複数のホストに同じ基本プロファイルを使用しながら、ベンダー固有の VIB を追加したい場合に特に便利です。VMware パートナーのインストールや、サイズの大きいインストールでは、プロファイルの新規作成を検討する必要がある場合があります。

前提条件

- PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールします。 [vSphere ESXi Image Builder のインストールおよび使用](#)を参照してください。
- クローンを作成するイメージ プロファイルを含むソフトウェア デポにアクセスできることを確認します。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-EsxSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	<ol style="list-style-type: none"> a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 (オプション) Get-EsxImageProfilecmdlet を実行して、クローンを作成するプロファイルの名前を探します。

Get-EsxImageProfile にフィルタリング オプションを使用できます。

- 3 New-EsxImageProfilecmdlet を実行して新しいプロファイルを作成し、-CloneProfile パラメータを使用して、クローンを作成するプロファイルを指定します。

```
New-EsxImageProfile -CloneProfile My_Profile -Name "Test Profile 42"
```

この例では、*My_Profile* という名前のプロファイルのクローンを作成し、Test Profile 42 という名前を割り当てています。クローンとして作成されたプロファイルには、名前とベンダーの一意の組み合わせを指定する必要があります。

次のステップ

フィルタリングのいくつかの例については、[デポの内容の調査](#)を参照してください。

VIB の追加または削除を行って、イメージ プロファイルをカスタマイズします。[PowerCLI のコマンドレットを使用したイメージ プロファイルへの VIB の追加](#)を参照してください。

PowerCLI のコマンドレットを使用したイメージ プロファイルへの VIB の追加

イメージ プロファイルが読み取り専用設定されていない場合は、そのイメージ プロファイルに 1 つ以上の VIB を追加できます。新しい VIB がほかの VIB に依存している場合や、同じプロファイル内のその他の VIB と競合している場合には、PowerShell のプロンプトにメッセージが表示され、VIB は追加されません。

VMware または VMware パートナーが提供する VIB をイメージ プロファイルに追加できます。VMware VIB を追加する場合は、vSphere ESXi Image Builder が検証を行います。複数の OEM パートナーの VIB を同時に追加すると、エラーは報告されませんが、結果のイメージ プロファイルが機能しない可能性があります。1 つの OEM ベンダーが提供する VIB のみを一度にインストールします。

許容レベルの問題に関するエラーが表示される場合は、イメージ プロファイルの許容レベルおよびホストの許容レベルを変更します。ホストの許容レベルの変更が的確であるかどうかを十分に検討します。VIB の許容レベルは VIB の作成時に設定され、変更することはできません。

結果のイメージ プロファイルが無効でも、VIB を追加できます。

注： 弊社でサポートできるのは、広範な厳しいテストで安定性と完全な機能が証明された環境と構成のみです。サポートされている構成のみを使用してください。ホスト許容レベルが低下し、その結果、サポートの対応性も低下した場合はカスタム VIB を使用できます。その場合、変更を追跡すると後でカスタム VIB を削除し、ホスト許容レベルをデフォルト (Partner Supporter) に戻すことができます。 [許容レベルの操作](#) を参照してください。

前提条件

PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールします。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#) を参照してください。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-EsxSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 Get-EsxImageProfilecmdlet を実行して、現在表示されているすべてのデポ内のすべてのイメージ プロファイルをリスト表示します。

この cmdlet は、すべての使用可能なプロファイルを返します。任意の引数を使用して出力をフィルタリングすると、検索を絞り込むことができます。

- 3 プロファイルのクローンを作成します。

```
New-EsxImageProfile -CloneProfile My_Profile -Name "Test Profile 42" -Vendor "My Vendor"
```

VMware およびそのパートナーから発行されているイメージ プロファイルは、読み取り専用です。変更を加えるには、イメージ プロファイルのクローンを作成する必要があります。vendor パラメータは必須です。

- 4 Add-EsxSoftwarePackagecmdlet を実行し、イメージ プロファイルのいずれかに新しいパッケージを追加します。

```
Add-EsxSoftwarePackage -ImageProfile My_Profile -SoftwarePackage partner-package
```

この cmdlet は、標準の検証テストをイメージ プロファイルに実行します。検証が成功すると、cmdlet は検証および変更済みのイメージ プロファイルを返します。追加する VIB が別の VIB に依存している場合、コマンドレットはその情報を表示し、依存を解決できる VIB を含めます。追加する VIB の許容レベルがイメージ プロファイルの許容レベルより低い場合は、エラーが発生します。

PowerCLI コマンドレットを使用した ISO またはオフライン バンドルの ZIP へのイメージ プロファイルのエクスポート

イメージ プロファイルは、コンポーネントのファイルおよびフォルダの ISO イメージまたは ZIP ファイルにエクスポートできます。cmdlet の 1 回の実行で、両方を作成することはできません。ISO イメージは、ESXi インストーラとして使用するか、アップグレード用に vSphere Lifecycle Manager にアップロードすることができます。メタデータと、イメージ プロファイルで指定された VIB を含む ZIP ファイルは、ESXi5.0 およびそれ以降へのアップグレード用に使用できます。

前提条件

PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールします。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#)を参照してください。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-EsxSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 Export-EsxImageProfile を実行して、イメージ プロファイルをエクスポートします。

エクスポート形式	コマンドレット
ISO イメージ	Export-EsxImageProfile (-ExportToIso パラメータを指定)
オフライン デポの ZIP ファイル	Export-EsxImageProfile (-ExportToBundle パラメータを指定)

結果

ISO イメージの場合、vSphere ESXi Image Builder が VIB の署名を検証し、VIB のバイナリをイメージに追加して、指定された場所にイメージをダウンロードします。ZIP ファイルの場合、vSphere ESXi Image Builder は VIB の署名を検証して、指定された場所に VIB のバイナリをダウンロードします。

例：イメージ プロファイルのエクスポート

次の手順に従って、イメージ プロファイルを ISO イメージにエクスポートします。

- 1 ソフトウェア デポを追加します。

```
Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl url_or_file
```

- 2 使用可能なすべてのイメージ プロファイルを表示して、エクスポートするイメージ プロファイルの名前を探します。

```
Get-EsxImageProfile
```

- 3 イメージ プロファイルをエクスポートします。

```
Export-ESXImageProfile -ImageProfile "myprofile" -ExportToIso -FilePath iso_name
```

次の手順に従って、イメージ プロファイルをコンポーネントのファイルおよびフォルダの ZIP ファイルにエクスポートします。

- 1 ソフトウェア デポを追加します。

```
Add-ESXSoftwareDepot -DepotUrl url_or_file
```

- 2 使用可能なすべてのイメージ プロファイルを表示して、エクスポートするイメージ プロファイルの名前を探します。

```
Get-ESXImageProfile
```

- 3 イメージ プロファイルをエクスポートします。

```
Export-ESXImageProfile -ImageProfile "myprofile" -ExportToBundle -FilePath C:\my_bundle.zip
```

次のステップ

ISO イメージは、ESXi のインストールで使用するか、アップグレードを実行するために vSphere Lifecycle Manager にアップロードします。

ZIP ファイルは、ESXi のインストールをアップグレードするために使用します。

- ZIP ファイルを vSphere Lifecycle Manager にインポートして、パッチ ベースラインとともに使用します。
- ZIP ファイルを ESXi ホストまたはデータストアにダウンロードし、`esxcli software vib` コマンドを実行して ZIP ファイルの VIB をインポートします。

『vSphere のアップグレード』ドキュメントを参照してください。

PowerCLI コマンドレットを使用したセッション間でのイメージ プロファイルの保持

イメージ プロファイルを作成して PowerCLI セッションを終了すると、新しいセッションの開始時にはそのイメージ プロファイルを使用できなくなります。イメージ プロファイルをソフトウェア デポの ZIP ファイルにエクスポートして、そのデポを次のセッションで追加することができます。

前提条件

PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールします。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#) を参照してください。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、たとえば既存のイメージ プロファイルのクローンを作成して VIB を追加することにより、イメージ プロファイルを作成します。

- 2 ExportToBundle パラメータを指定して Export-EsxImageProfile を呼び出すことにより、イメージ プロファイルを ZIP ファイルにエクスポートします。

```
Export-EsxImageProfile -ImageProfile "my_profile" -ExportToBundle -FilePath
"C:\isos\temp-base-plus-vib25.zip"
```

- 3 PowerCLI セッションを終了します。
- 4 新しい PowerCLI セッションを開始するときには、イメージ プロファイルを含むデポを追加してアクセスします。

```
Add-EsxSoftwareDepot "C:\isos\temp-base-plus-vib25.zip"
```

PowerCLI コマンドレットを使用したイメージ プロファイルの比較

2つのイメージ プロファイルを比較するには、Compare-EsxImageProfile コマンドレットを使用します。これにより、たとえば、両者の VIB リストや許容レベルが同じかどうかを確認できます。PowerShell の比較演算子を使用してイメージ プロファイルまたはそのプロパティを比較することもできます。

前提条件

PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールします。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#)を参照してください。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-EsxSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	<ol style="list-style-type: none"> ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 (オプション) Get-EsxImageProfile コマンドレットを実行して、使用可能なデポ内のすべてのイメージ プロファイルのリストを表示します。

表示されたリストで、比較するイメージ プロファイルの名前を見つけます。

- 3 イメージ プロファイルを比較するには、比較するイメージ プロファイルを変数に割り当てる必要があります。

たとえば、変数 \$imageProfile1 および \$imageProfile2 を作成して、比較するイメージ プロファイルの名前を格納します。

```
$imageProfile1
= Get-EsxImageProfile -Name "ImageProfile1"
$imageProfile2
= Get-EsxImageProfile -Name "ImageProfile2"
```

4 Compare-ExsImageProfile コマンドレットまたは -eq 比較演算子（ブール値を返す）を使用して 2 つのイメージ プロファイルを比較します。

- Compare-ExsImageProfile コマンドレットを使用して、2 つのイメージ プロファイルを比較し、両者の相違点の詳細な説明を取得します。

```
Compare-ExsImageProfile -ReferenceProfile
                        $imageProfile1 -ComparisonProfile $imageProfile2
```

- -eq 比較演算子を使用して、2 つのイメージ プロファイルの VIB リストと許容レベルを比較します。

```
if ($imageProfile1 -eq $imageProfile2) {
    Write-host "Successfully verified that both image profiles are equal."
} else {
    Write-host "Failed to verify that the image profiles are equal."
}
```

- -eq 比較演算子を使用して、2 つのイメージ プロファイルの特定のプロパティを比較します。

```
if ($imageProfile1.vendor -eq $imageProfile2.vendor) {
    Write-host "Successfully verified that both image profiles are equal."
} else {
    Write-host "Failed to verify that the image profiles are equal."
}
```

PowerCLI コマンドレットを使用した VIB の比較

PowerShell の比較演算子を使用して、2 つの VIB またはそのプロパティを比較できます。

前提条件

PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールします。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#)を参照してください。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-ExsSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-ExsSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	<ol style="list-style-type: none"> a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-ExsSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 (オプション) Get-ExsSoftwarePackage コマンドレットを実行して、使用可能なすべての VIB を表示します。

表示されたリストで、比較する VIB の名前を見つけます。

- 3 VIB を比較するには、比較する VIB を変数に割り当てる必要があります。

たとえば、変数 \$vib1 および \$vib2 を作成して、比較する VIB の名前を格納します。

```
$vib1 = Get-EsxSoftwarePackage -Name "ReferenceVIB"
$vib2 = Get-EsxSoftwarePackage -Name "ComparisonVIB"
```

- 4 比較演算子を使用して、VIB のコンテンツと許容レベル、または個々のプロパティを比較します。

- 2 つの VIB のコンテンツと許容レベルを比較します。

```
if ($vib1 -eq $vib2) {
    Write-host "Successfully verified that both VIBs are equal."
} else {
    Write-host "Failed to verify that the VIBs are equal."
}
```

- -eq、-lt、-le、-gt、-ge などの比較演算子を使用して、VIB の個々のプロパティを比較します。

```
if ($vib1.VersionObject -lt $vib2.VersionObject) {
    Write-host "Successfully verified that both the VIBs are equal."
} else {
    Write-host "Failed to verify that the VIBs are equal."
}
```

許容レベルの操作

ホスト、イメージ プロファイル、および個々の VIB には許容レベルがあります。VIB 許容レベルは、VIB がどのようにテストされたのかを表します。各許容レベルの意味、レベルの変更方法、および変更の意味を理解することは、インストールおよび更新作業の重要な手順の 1 つです。

許容レベルは、ホスト、イメージ プロファイル、および個々の VIB に設定されます。ESXi イメージまたはイメージ プロファイルのデフォルトの許容レベルは、PartnerSupported です。

ホスト許容レベル

ホスト許容レベルで、どの VIB をホストにインストールできるかが決まります。ホストの許容レベルは、ESXCLI コマンドを使用して変更できます。デフォルトでは、ESXi ホストには PartnerSupported の許容レベルが設定されていて、PartnerSupported VIB で簡単に更新できるようになっています。

注： VMware は、PartnerSupported 許容レベルのホストをサポートしています。PartnerSupported 許容レベルが設定されている個々の VIB の問題については、パートナーのサポート組織にお問い合わせください。

イメージ プロファイル許容レベル

イメージ プロファイル許容レベルは、イメージ プロファイルで最も低い VIB 許容レベルに設定されます。低い許容レベルの VIB をイメージ プロファイルに追加する場合、Set-EsxImageProfilecmdlet で、イメージ プロファイル許容レベルを変更できます。[イメージ プロファイル許容レベルの設定](#)を参照してください。

vSphere Lifecycle Manager には、実際の許容レベルは表示されません。vSphere ESXi Image Builder cmdlet を使用して、VIB およびイメージ プロファイルの許容レベル情報を取得します。

VIB 許容レベル

VIB の許容レベルは、VIB の作成時に設定されます。VIB の作成者のみが許容レベルを設定できます。

ホストよりも許容レベルが低いイメージ プロファイルまたは VIB でホストをプロビジョニングしようとすると、エラーが発生します。ホストの許容レベルを変更して、イメージ プロファイルまたは VIB をインストールします。[ホストの許容レベルの変更](#)を参照してください。ホストの許容レベルを変更すると、そのホストのサポート レベルが変更されます。

ホスト、イメージ プロファイル、または VIB の許容レベルにより、VIB をテストしたユーザーや VIB をサポートするユーザーを判断できます。VMware は、次の許容レベルをサポートしています。

VMwareCertified

VMwareCertified 許容レベルは、最も厳しい要件です。このレベルの VIB では、同じテクノロジーに対して VMware 内部で行われる品質保証テストと完全に同等な、詳細なテストが行われます。現在は、I/O Vendor Program (IOVP) プログラム ドライバのみがこのレベルで公開されています。この許容レベルの場合は、VMware が VIB に対するサポート コールを受けます。

VMwareAccepted

この許容レベルの VIB では検証テストが行われますが、このテストはソフトウェアのすべての機能を完全にテストするものではありません。テストはパートナーが実行し、VMware がテスト結果を確認します。現在このレベルで公開されている VIB には、CIM プロバイダや PSA プラグインがあります。VMware は、この許容レベルの VIB に対するサポート コールを、パートナーのサポート組織に送ります。

PartnerSupported

PartnerSupported 許容レベルの VIB は、VMware が信頼するパートナーによって公開されます。そのパートナーがすべてのテストを実行します。VMware はテスト結果を確認しません。このレベルは、パートナーが VMware システム用に採用する、新しいテクノロジー、または主要ではないテクノロジーに使用されます。現在は、標準以外のハードウェア ドライバを使用する、Infiniband、ATAoE、SSD などのドライバ VIB テクノロジーがこのレベルにあります。VMware は、この許容レベルの VIB に対するサポート コールを、パートナーのサポート組織に送ります。

CommunitySupported

CommunitySupported 許容レベルは、VMware パートナー プログラムに参加していない個人または企業が作成した VIB に使用されます。このレベルの VIB に対しては VMware が承認したテスト プログラムが実行されず、VMware のテクニカル サポートや VMware パートナーによるサポートを受けられません。

ホストの許容レベルの変更

ホストの許容レベルを、インストールする VIB またはイメージ プロファイルの許容レベルと一致するように下げることができます。

ホスト上の各 VIB の許容レベルが、ホストの許容レベル以上である必要があります。たとえば、PartnerSupported 許容レベルの VIB を VMwareAccepted 許容レベルのホストにインストールすることはできません。まず、ホストの許容レベルを下げる必要があります。許容レベルの詳細については、[承認レベル](#)を参照してください。

注意: ホスト許容レベルを CommunitySupported に変更すると、ホストの支援性に影響します。また、ホストのセキュリティに影響する場合があります。

前提条件

ESXCLI をインストールします。ESXCLI スタート ガイドを参照してください。トラブルシューティングするには、ESXi Shell で `esxcli` コマンドを実行します。

手順

- 1 VIB またはイメージ プロファイルの許容レベルを取得します。

オプション	説明
すべての VIB に関する情報の表示	<code>esxcli --server=<i>server_name</i> software sources vib list --depot=<i>depot_URL</i></code>
指定した VIB に関する情報の表示	<code>esxcli --server=<i>server_name</i> software sources vib list --viburl=<i>vib_URL</i></code>
すべてのイメージ プロファイルに関する情報の表示	<code>esxcli --server=<i>server_name</i> software sources profile list --depot=<i>depot_URL</i></code>
指定したイメージ プロファイルに関する情報の表示	<code>esxcli --server=<i>server_name</i> software sources profile get --depot=<i>depot_URL</i> --profile=<i>profile_name</i></code>

- 2 ホストの許容レベルを表示します。

```
esxcli --server=server_name software acceptance get
```

- 3 ホストの許容レベルを変更します。

```
esxcli --server=server_name software acceptance set --level=acceptance_level
```

`acceptance_level` の値には、VMwareCertified、VMwareAccepted、PartnerSupported、または CommunitySupported を指定できます。`acceptance_level` の値では、大文字と小文字が区別されます。

注： 追加する VIB またはイメージ プロファイルよりもホストの許容レベルが高い場合、`esxcli software vib` または `esxcli software profile` ネームスペースで、`--force` オプションを使用してコマンドを実行できます。`--force` オプションを使用すると、ホストよりも低い許容レベルの VIB またはイメージ プロファイルが強制されて設定の整合性がなくなるため、警告が表示されます。許容レベルの整合性がないホスト上で VIB のインストール、VIB の削除、およびその他の特定の操作を実行すると、警告が繰り返し表示されます。

イメージ プロファイル許容レベルの設定

VIB をイメージ プロファイルに追加するときに、VIB の許容レベルがイメージ プロファイルの許容レベルよりも低い場合、許容レベルの低いイメージ プロファイルのクローンを作成するか、イメージ プロファイルの許容レベルを変更できます。

VMwareCertified、VMwareAccepted、PartnerSupported、または CommunitySupported をイメージ プロファイルの許容レベルとして指定できます。許容レベルを下げると、その許容レベルでプロビジョニングするイメージ プロファイルとホストのサポート レベルも変更されます。詳細については、[承認レベル](#) を参照してください。

前提条件

PowerCLI およびすべての前提となるソフトウェアをインストールします。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#) を参照してください。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-EsxSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	<ol style="list-style-type: none"> a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 イメージ プロファイルの許容レベルを取得します。

```
Get-EsxImageProfile -Name string
```

- 3 イメージ プロファイルの許容レベルを設定します。

```
Set-EsxImageProfile -Name string -AcceptanceLevel level
```

PowerCLI コマンドレットを使用した vSphere ESXi Image Builder のワークフロー

vSphere ESXi Image Builder のワークフローは、コマンドレットの使用例です。ワークフローは、実際のタスクは表しませんが、cmdlet のさまざまな使用方法を確認する方法を示します。管理者がワークフローを試す場合は、PowerCLI、Microsoft PowerShell、またはその両方の経験が役立ちます。

デポの内容の調査

vSphere ESXi Image Builder の cmdlet を使用して、ソフトウェア デポおよび VIB を調べることができます。デポの内容はワイルドカードを使用して調査できます。すべてのワイルドカードの式がサポートされています。

ワークフロー自体は、名前別にパラメータを渡します。ただし、変数にアクセスすることにより、パラメータをオブジェクトとして渡すことができます。

フィルタ オプションおよびワイルドカードの式を使用して、デポの内容を調査することができます。

前提条件

PowerCLI および前提となるソフトウェアがインストールされていることを確認します。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#) を参照してください。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-EsxSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	<ol style="list-style-type: none"> a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 イメージ プロファイルを取得します。

ベンダー、名前、および承認レベルでフィルタリングできます。

- `Get-EsxImageProfiles`

セッションに追加したすべてのデポから ImageProfile オブジェクトの配列を返します。

- `Get-EsxImageProfile -Vendor "C*"`

名前が C で始まるベンダーによって作成された、すべてのイメージ プロファイルを返します。

- 3 `Get-EsxSoftwarePackage` cmdlet を使用することにより、ソフトウェア パッケージを取得します。

ベンダーやバージョンなどでフィルタリングしたり、PowerShell の標準のワイルドカード文字を使用することができます。

- `Get-EsxSoftwarePackage -Vendor "V*"`

名前が V で始まるベンダーから、すべてのソフトウェア パッケージを返します。

- `Get-EsxSoftwarePackage -Vendor "V*" -Name "*scsi*"`

名前が V で始まるベンダーから、名前に文字列 scsi を含むすべてのソフトウェア パッケージを返します。

- `Get-EsxSoftwarePackage -Version "2.0*"`

バージョンの文字列が 2.0 で始まる、すべてのソフトウェア パッケージを返します。

- 4 `-Newest` を使用して、最新のパッケージを検索します。

- `Get-EsxSoftwarePackage -Vendor "V*" -Newest`

名前が V で始まるベンダーの最新パッケージを返し、情報を表形式で表示します。

- `Get-EsxSoftwarePackage -Vendor "V*" -Newest | format-list`

ソフトウェア パッケージの要求の出力を PowerShell の `format-list` cmdlet にリンクするパイプラインを使用して、各ソフトウェア パッケージに関する詳細情報を返します。

- 5 イメージ プロファイルの VIB のリストを表示します。

```
(Get-EsxImageProfile -Name "Robin's Profile").VibList
```

VibList は ImageProfile オブジェクトのプロパティです。

- 6 特定の日付の前または後でリリースされたソフトウェア パッケージを、CreatedBefore または CreatedAfter パラメータを使用して取得します。

```
Get-EsxSoftwarePackage -CreatedAfter 7/1/2010
```

例：変数を使用した、デポの内容の調査

このワークフローの例では、パラメータを名前で渡す代わりにオブジェクト (変数内の位置によってアクセスされる) として渡して、デポの内容を調査します。次のコマンドは、PowerCLI プロンプトから順番に実行できます。名前は、インストールに合わせて適切な名前に置き換えます。

```
Get-EsxSoftwarePackage -Vendor "V*"
Get-EsxSoftwarePackage -Vendor "V*" -Name "r*"
Get-EsxSoftwarePackage -Version "2.0*"
$ip1 = Get-EsxImageProfile -name ESX-5.0.0-123456-full
$ip1.VibList
Get-EsxSoftwarePackage -CreatedAfter 7/1/2010
```

クローン作成によるイメージ プロファイルの作成

vSphere ESXi Image Builder cmdlet を使用すると、使用可能なデポの確認、デポの追加、イメージ プロファイル情報の表示、および使用可能なイメージ プロファイルのクローン作成による新規イメージ プロファイルの作成を行うことができます。

発行済みのプロファイルは、通常読み取り専用であり、変更できません。発行済みのプロファイルが読み取り専用でない場合にも、プロファイルを変更せずに、クローンを作成することがベスト プラクティスです。これは、元のプロファイルを変更すると、元の内容が消えてしまうためです。デポに再接続しない限り、未変更の元のプロファイルに戻すことはできません。

プロファイルのクローン作成のワークフローには、システムの現在の状態の確認、ソフトウェア デポの追加、およびプロファイルのクローン作成が含まれます。

前提条件

PowerCLI および前提となるソフトウェアがインストールされていることを確認します。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#) を参照してください。

手順

- 1 PowerShell のウィンドウで、現在のセッション用に定義されているソフトウェア デポがないか確認します。

```
$DefaultSoftwareDepots
```

PowerShell は、現在定義されているデポを返します。または、PowerShell を起動したばかりの場合は、なにも返しません。

- 2 クローンを作成するプロファイルを含むデポが結果に表示されない場合は、そのデポを現在のセッションに追加します。

オプション	アクション
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <i>depot_url</i> を実行します。
ZIP ファイル	a ZIP ファイルをローカル ファイル バスにダウンロードします。 b Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\file_path\offline-bundle.zip を実行します。

PowerShell は、指定されたデポを現在のセッションに追加し、現在のすべてのデポを一覧表示します。

- 3 (オプション) \$DefaultSoftwareDepots 変数を確認します。ここで、新しく追加されたデポが返されます。
- 4 使用できるすべてのイメージ プロファイルを表示します。

```
Get-EsxImageProfile
```

- 5 イメージ プロファイルのクローンを作成するには、イメージ プロファイルの名前、新しいプロファイルの名前、およびベンダーの名前を入力します。

```
$ip = New-EsxImageProfile -CloneProfile base-tbd-v1 -Name "Test Profile 42" -Vendor "Vendor20"
```

- 6 (オプション) 新しく作成されたイメージ プロファイル \$ip を表示します。

PowerShell は、イメージ プロファイルに関する情報を表形式で返します。

```

Name                Vendor                Last Modified                Acceptance Level----
-----            -
9/15/2010 5:45:43... PartnerSupported                Test Profile 42        Vendor20

```

例：変数を使用した、クローン作成によるイメージ プロファイルの作成

このワークフローの例では、このワークフローの手順を繰り返しますが、パラメータを名前前で渡す代わりに、変数内の位置に基づいてアクセスされるオブジェクトとして渡します。次の cmdlet を PowerCLI プロンプトから順番に実行できます。

```

$DefaultSoftwareDepots
Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl depot_url
$DefaultSoftwareDepots
$profs = Get-EsxImageProfile
$profs
$ip = New-EsxImageProfile -CloneProfile $profs[2] -Name "new_profile_name" -Vendor "my_vendor"
$ip

```

イメージ プロファイルの新規作成のワークフロー

イメージ プロファイルは、ほとんどの場合、既存のプロファイルのクローン作成によって作成します。一部の VMware カスタマやパートナーで、イメージ プロファイルを新しく作成する必要がある場合があります。スクラッチからイメージ プロファイルを新規作成する場合は、依存関係や承認レベルに十分に注意します。

システムでは、基本イメージに追加する VIB の承認レベルが、基本イメージの承認レベル以上であることが求められます。低い許容レベルの VIB をイメージ プロファイルに追加する場合、イメージ プロファイル許容レベルを低くする必要があります。詳細については、[イメージ プロファイル許容レベルの設定](#) を参照してください。

コマンドラインでパラメータを指定する代わりに、PowerShell のプロンプト メカニズムを使用して文字列パラメータを指定できます。プロンプトは、オブジェクトなどのその他のパラメータには機能しません。

前提条件

- PowerCLI および前提となるソフトウェアがインストールされています。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#) を参照してください。
- 基本のイメージと 1 つ以上の VIB を含むデポにアクセスできます。VMware および VMware パートナーは、URL でアクセスできるパブリックなデポを提供します。VMware または VMware パートナーは、ローカル環境に解凍してファイルパスを使用してアクセスできる ZIP ファイルを作成することができます。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-EsxSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl <depot_url> を実行します。
ZIP ファイル	a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-EsxSoftwareDepot -DepotUrl C:\<file_path>\<offline-bundle>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 Get-EsxImageProfile cmdlet を実行して、現在表示されているすべてのデポ内のすべてのイメージ プロファイルを一覧表示します。任意の引数を使用して出力をフィルタリングすると、検索を絞り込むことができます。

```
Get-EsxSoftwarePackage -CreatedAfter 7/1/2010
```

- 3 新しいプロファイルを作成し、名前とベンダーを割り当てて基本パッケージを追加します。

```
New-EsxImageProfile -NewProfile -Name "Test #2" -vendor "Vendor42" -SoftwarePackage esx-base[0],esx-xlibs[0]
```

この例は、esx-base パッケージを使用します。イメージ プロファイルを新規作成する場合、通常、esx-base パッケージを含めます。スペースを含む名前は、引用符で囲みます。

- 4 新しいパッケージに関する詳細情報については、パイプラインを使用して、新しいイメージ プロファイルを format-list に渡します。

```
(Get-EsxImageProfile -Name "Test #2").VibList | format-list
```

例：変数を使用した、イメージ プロファイルの新規作成

このコマンド シーケンスはこのワークフローの手順を繰り返しますが、パラメータを名前で渡す代わりに、オブジェクト（変数内の位置によってアクセスされる）として渡します。次のコマンドを PowerCLI プロンプトで順番に実行できます。

```
Add-ESXSoftwareDepot depoturl
$pkgs = Get-ESXSoftwarePackage -CreatedAfter 7/1/2010
$ip2 = New-ESXImageProfile -NewProfile -Name "Test #2" -vendor "Vendor42" -SoftwarePackage $pkgs[0]
$ip2.VibList | format-list
```

イメージ プロファイルの編集のワークフロー

PowerCLI を使用してイメージ プロファイルのクローンを作成して編集することで、カスタム イメージを作成できます。既存のプロファイルでは、1 つ以上の VIB を追加したり削除したりすることができます。VIB の追加や削除によって、イメージ プロファイルが正常に機能しない場合は、エラーが発生します。

前提条件

- PowerCLI および前提となるソフトウェアがインストールされています。 [vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#)を参照してください。
- 基本のイメージと 1 つ以上の VIB を含むデポにアクセスできます。VMware および VMware パートナーは、URL でアクセスできるパブリックなデポを提供します。VMware または VMware パートナーは、ローカル環境にダウンロードし、ファイル パスを使用してアクセスできる、ZIP ファイルを作成することができます。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用するデポごとに、Add-ESXSoftwareDepot cmdlet を実行します。

オプション	操作
リモート デポ	Add-ESXSoftwareDepot -DepotUrl < <i>depot_url</i> > を実行します。
ZIP ファイル	<ol style="list-style-type: none"> a ZIP ファイルをローカル ファイル システムにダウンロードします。 b Add-ESXSoftwareDepot -DepotUrl C:\<<i>file_path</i>>\<<i>offline-bundle</i>>.zip を実行します

この cmdlet は、1 つ以上の SoftwareDepot オブジェクトを返します。

- 2 パイプラインを使用して、編集するイメージ プロファイルを format-list に渡し、詳細情報を参照します。

この例に示す [イメージ プロファイルの新規作成のワークフロー](#) で作成されたイメージ プロファイルには、基本のイメージのみが格納されます。新しく作成されたイメージ プロファイルは、デポには含まれません。代わりに、名前で、または変数にバインドして、新しいイメージ プロファイルにアクセスします。

```
Get-ESXImageProfile "Test #2" | format-list
```

PowerShell は情報を返します。

```
Name           : Test #2
Vendor         : Vendor42
...
VibList        : {esx-base 5.0.0.-...,}
```

- 3 (オプション) 追加する VIB の許容レベルがイメージ プロファイルのレベルよりも低い場合は、イメージ プロファイルの許容レベルを変更します。

```
Set-ESXImageProfile -ImageProfile "Test #2" -AcceptanceLevel VMwareAccepted
```

PowerShell は、変更されたプロファイルに関する情報を表形式で返します。

Name	Vendor	Last Modified	Acceptance Level
Test #2	Vendor42	9/22/2010 12:05:...	VMwareAccepted

- 4 イメージ プロファイルにソフトウェア パッケージ (VIB) を追加します。パッケージは名前を追加できます。

```
Add-ESXSoftwarePackage -ImageProfile "Test #2"
                        -SoftwarePackage NewPack3
```

PowerShell は、イメージ プロファイルに関する情報を表形式で返します。

Name	Vendor	Last Modified	Acceptance Level
Test #2	Vendor42	9/22/2010 12:05:...	VMwareAccepted

注： ソフトウェア パッケージを追加するときにエラーが発生した場合は、許容レベルで問題が起きることがあります。[許容レベルの操作](#)を参照してください。

- 5 イメージ プロファイルを再び表示します。

```
Get-ESXImageProfile "Test #2" | format-list
```

新しいソフトウェア パッケージを含めるように VIB のリストが更新され、その情報が表示されます。

```
Name           : Test #2
Vendor         : Vendor42
...
VibList        : {esx-base 5.0.0.-..., NewPack3}
```


例：変数を使用した、イメージ プロファイルの編集

この コマンドレット シーケンスはこのワークフローの手順を繰り返しますが、パラメータを名前で渡す代わりに、オブジェクト（変数内の位置によってアクセスされる）として渡します。次の コマンドレット を PowerCLI プロンプトから順番に実行できます。

```
Add-ESXSoftwareDepot -DepotUrl depot_url
$ip2 = Get-ESXImageProfile -name "Test #2"
$ip2 | format-list
Set-ESXImageProfile -ImageProfile $ip2 -AcceptanceLevel VMwareAccepted
Add-ESXImageSoftwarePackage -ImageProfile $ip2 -SoftwarePackage NewPack3
$ip2 | format-list
```

ESXi のインストールに必要な情報

対話形式のインストールでは、必要な情報の入力を求めるメッセージがシステムに表示されます。スクリプトによるインストールでは、この情報をインストール スクリプト内に指定する必要があります。

今後の使用に備えて、インストール中に使用した値を書き留めてください。ESXi を再インストールし、最初に選択した値を再入力する必要が生じた場合にこのメモが役立ちます。

表 5-10. ESXi のインストールに必要な情報

詳細情報	必須またはオプション	デフォルト	コメント
キーボード レイアウト	必須	米国英語	
VLAN ID	オプション	なし	範囲： 0~4094
IP アドレス	オプション	DHCP	インストール中に DHCP でネットワークを構成できます。インストール後にネットワーク設定を変更できます。
サブネット マスク	オプション	IP アドレスに基づいて計算	
ゲートウェイ	オプション	設定されている IP アドレスとサブネット マスクに基づく	
プライマリ DNS	オプション	設定されている IP アドレスとサブネット マスクに基づく	
セカンダリ DNS	オプション	なし	
ホスト名	固定 IP アドレス設定の場合は必須	なし	vSphere Client はホスト名または IP アドレスのいずれかを使用して ESXi ホストにアクセスします。
インストール場所	必須	なし	コンポーネントを 1 つのディスクにインストールする場合は、5 GB 以上必要です。
ESXi の既存の設定を移行します。既存の VMFS データストアを維持します。	ESXi がすでにインストールされているドライブ上で、ESXi をインストールする場合に必要です。	なし	すでに、ESXi5.x をインストールしていると、ESXi インストーラでは、インストール中に VMFS データストアを保持するか上書きするかを選択できます。
root パスワード	必須	なし	root パスワードは、8~40 文字である必要があります。パスワードの詳細については、『vSphere セキュリティ』ドキュメントを参照してください。

ESXi のインストール

スクリプトによるインストール、または vSphere Auto Deploy を使用して、ESXi を対話形式でインストールできます。

ESXi の対話形式のインストール

ホストが 5 台未満の小規模な導入環境では、対話型インストール オプションを使用します。

典型的な対話型インストールでは、ESXi インストーラを起動し、インストーラのプロンプトに応答して、ESXi をローカル ホストのディスクにインストールします。インストーラは、ターゲット ディスクの再フォーマットとパーティショニングを行い、ESXi の起動イメージをインストールします。以前に ESXi をターゲット ディスクにインストールしたことがない場合は、ハードウェア ベンダーのパーティション、オペレーティング システムのパーティション、および関連データを含む、このドライブ上のすべてのデータが上書きされます。

注： データを失わないためには、ESXi をインストールする前にデータを別のマシンに移行してください。

ESXi または ESX の以前のインストール、または VMFS データストアが含まれるディスク上に ESXi をインストールする場合は、インストーラはアップグレードのオプションを提示します。『vSphere アップグレード』のドキュメントを参照してください。

対話形式での ESXi のインストール

ESXi の CD/DVD または USB フラッシュ ドライブを使用して、ESXi ソフトウェアを SAS、SATA、SCSI ハード ドライブ、または USB ドライブにインストールします。

前提条件

- 次のいずれかの場所に ESXi のインストーラ ISO が存在する必要があります。
 - CD または DVD。インストール CD/DVD がない場合は作成できます。[ESXi インストーラ ISO イメージのダウンロードおよび CD or DVD への書き込み](#)を参照してください。
 - USB フラッシュ ドライブ。[USB フラッシュ ドライブのフォーマットによる ESXi インストールまたはアップグレードの起動](#)を参照してください。

注： ESXi インストーラを PXE ブートして、対話形式のインストールまたはスクリプトによるインストールを実行することもできます。[ESXi インストーラの PXE ブート](#)を参照してください。

- サーバ ハードウェアのクロックが UTC に設定されていることを確認します。この設定はシステム BIOS で行います。
- キーボードおよびモニターが、ESXi ソフトウェアをインストールするマシンに接続されていることを確認します。または、リモート管理アプリケーションを使用します。[リモート管理アプリケーションの使用](#)を参照してください。
- ネットワーク ストレージを切断することを検討する。ネットワーク ストレージを切断することにより、使用可能なディスク ドライブをインストーラが検索する時間が短縮されます。ネットワーク ストレージを切断すると、切断されたディスク上のファイルはすべて、インストール時に使用できなくなります。

ESX または ESXi の既存のインストールが含まれている LUN は切断しないでください。既存の ESX インストールのサービス コンソールが含まれている VMFS データストアは切断しないでください。これらの操作を行うと、インストールに影響が生じる可能性があります。

- ESXi インストール ウィザードで必要な情報を収集します。 [ESXi のインストールに必要な情報](#) を参照してください。
- ESXiEmbedded がホスト マシンに存在しないことを確認します。ESXiInstallable および ESXi Embedded は、同じホスト上に共存できません。

手順

- 1 ESXi のインストーラ CD/DVD を CD/DVD-ROM ドライブに挿入するか、インストーラ USB フラッシュ ドライブを接続して、マシンを再起動します。
- 2 CD-ROM デバイスまたは USB フラッシュ ドライブから起動するように BIOS を設定します。
起動順序の変更に関する情報については、ハードウェア ベンダーのドキュメントを参照してください。
- 3 ディスクの選択ページで、ESXi をインストールするドライブを選択し、Enter キーを押します。
選択したディスクの情報を確認するには、[F1] キーを押します。

注： ディスクを選択するときは、リスト上のディスクの順序に注意してください。ディスクの順序は BIOS によって決定されるため、順序が正確でない場合があります。頻繁にドライブの追加と削除を行なっているシステムでは、このようなことが発生する可能性があります。

データを含むディスクを選択した場合は、ディスクの選択内容の確認ページが表示されます。

以前にインストールした ESXi/ESX または VMFS データストアが含まれているディスク上にインストールする場合は、インストーラでいくつかのオプションが表示されます。

重要： 既存の ESXi インストールをアップグレードまたは移行する場合は、『ESXi のアップグレード』ドキュメントを参照してください。

vSAN ディスク グループ内のディスクを選択した場合、インストールは結果的に選択したディスクのタイプおよびグループのサイズによって異なります。

- SSD を選択した場合は、同じディスク グループ内の SSD および基盤となるすべての HDD がワイブされます。
- HDD を選択した場合は、ディスク グループのサイズが 2 より大きくなり、選択した HDD のみワイブされます。
- HDD ディスクを選択した場合は、ディスク グループのサイズが 2 以下になり、SSD および選択した HDD がワイブされます。

vSAN ディスク グループの管理の詳細については、『vSphere のストレージ』ドキュメントを参照してください。

- 4 ホストのキーボード タイプを選択します。
キーボード タイプは、インストール後にダイレクト コンソールで変更できます。

- 5 ホストの root パスワードを入力します。
パスワードは、インストール後にダイレクト コンソールで変更できます。
- 6 Enter を押してインストールを開始します。
- 7 インストールが完了したら、インストール CD、DVD、または USB フラッシュ ドライブを取り出します。
- 8 Enter キーを押してホストを再起動します。
- 9 **手順 3** で ESXi をインストールしたドライブを最初の起動デバイスとして設定します。
起動順序の変更については、ハードウェア ベンダーのドキュメントを参照してください。

注： UEFI システムでは、起動デバイスを設定するための追加の手順が必要になる場合があります。 [UEFI モードでの ESXi のインストール後、ホストの起動に失敗する](#) を参照してください。

結果

インストールが完了したあと、既存の VMFS データを ESXi ホストに移行できます。

各 ESXi イメージから 1 台のマシンを起動できます。1 つの共有 ESXi イメージから複数のデバイスを起動する処理はサポートされていません。

次のステップ

ESXi の基本的な管理内容およびネットワークを設定します。 [ESXi のインストールおよび設定後](#) を参照してください。

ソフトウェア iSCSI ディスクへの ESXi のインストール

ESXi をソフトウェア iSCSI ディスクにインストールする場合は、ターゲットの iSCSI 修飾名 (IQN) を構成する必要があります。

システムの起動中に、システムは POST (Power-On Self Test) を実施し、システムの BIOS に指定されている順序でアダプタの起動を開始します。起動の順番が iBFT (iSCSI Boot Firmware Table) アダプタの番になると、アダプタはターゲットへの接続を試みますが、ターゲットからは起動しません。前提条件を参照してください。

iSCSI ターゲットへの接続に成功すると、iSCSI 起動ファームウェアは iSCSI の起動の構成を iBFT に保存します。次に起動するアダプタは、ESXi のインストール メディア (マウントされた ISO イメージまたは物理 CD-ROM のいずれか) である必要があります。

前提条件

- ターゲットの IQN が、iBFT BIOS のターゲット パラメータの設定で構成されていることを確認します。この設定は、ネットワーク インターフェイス カード (NIC) のオプションの ROM にあり、iSCSI LUN 用に使用されます。システムのベンダーが提供するドキュメントを参照してください。
- iSCSI ターゲットに起動する iBFT アダプタ オプションを無効にします。この操作は、iSCSI ターゲットではなく、ESXi インストーラが確実に起動するために必要です。システムを起動したら、プロンプトの指示に従って iBFT アダプタにログインし、iSCSI ターゲットに起動するオプションを無効にします。システムと iBFT アダプタのベンダーが提供するドキュメントを参照してください。ESXi のインストールが完了したら、ESXi のインストール先の LUN から起動するオプションを再び有効にできます。

手順

- 1 ESXi のインストール CD/DVD またはマウントされた ISO イメージから、対話形式のインストールを開始します。
- 2 ディスクの選択画面で、iBFT BIOS のターゲット パラメータの設定で指定した iSCSI ターゲットを選択します。

このメニューにターゲットが表示されない場合は、TCP/IP の設定とイニシエータの iSCSI IQN の設定が正しいことを確認します。ネットワークのアクセス制御リスト (ACL) を確認し、ターゲットにアクセスするための適切な権限がアダプタにあることを確認します。

- 3 プロンプトの指示に従って、インストールを完了します。
- 4 ホストを再起動します。
- 5 ホストの BIOS 設定で、iBFT アダプタの BIOS 構成を入力し、iSCSI ターゲットから起動するようにアダプタのパラメータを変更します。

システムのベンダーが提供するドキュメントを参照してください。

次のステップ

iBFT アダプタで、iSCSI ターゲットに起動するためのオプションを再び有効にします。これによって、ESXi をインストールした LUN からシステムが起動します。

スクリプトを使用した、ホストのインストールまたはアップグレード

スクリプトを使用した無人インストールまたはアップグレードを行って、ESXi ホストを簡単にデプロイできます。スクリプトを使用したインストールまたはアップグレードでは、複数のホストを効率的にデプロイできます。

インストールまたはアップグレード スクリプトには、ESXi のインストール設定が含まれます。スクリプトは、同様の構成にするホストすべてに適用できます。

スクリプトでインストールまたはアップグレードする場合、サポートされているコマンドを使用してスクリプトを作成する必要があります。スクリプトを編集し、各ホストに固有の設定を変更できます。

インストールまたはアップグレード スクリプトは、次のいずれかの場所に配置できます。

- FTP サーバ
- HTTP/HTTPS サーバ
- NFS サーバ
- USB フラッシュ ドライブ
- CD-ROM ドライブ

スクリプトを使用したインストールの方法

複数のマシンに ESXi をインストールする場合は、すべてのマシンに 1 つのスクリプトを使用したり、各マシンに別々のスクリプトを使用したりできます。

たとえば、ディスク名はマシンごとに異なるため、スクリプトで構成が必要な設定の 1 つは、ESXi のインストール先のディスクの選択になります。

表 5-11. スクリプトを使用したインストールの選択肢

オプション	操作
常に、複数のマシン上の最初のディスクにインストールします。	1 つのスクリプトを作成します。
それぞれのマシンで異なるディスクに ESXi をインストールします。	複数のスクリプトを作成します。

インストール先ディスクを指定するために必要なコマンドの詳細については、[インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトのコマンド](#) を参照してください。

インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを開始するための起動オプションの入力

インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを起動するには、ESXi インストーラの起動コマンドラインで起動オプションを入力します。

起動時に、キックスタート ファイルへのアクセス オプションの指定が必要な場合があります。起動オプションは、ブート ローダで Shift + O を押すことで入力できます。PXE 起動のインストールの場合は、boot.cfg ファイルの kernelopts 行を使用してオプションを渡すことができます。[boot.cfg ファイルについて](#) および [ESXi インストーラの PXE ブート](#) を参照してください。

インストール スクリプトの場所を指定するには、ks=*filepath* オプションを設定します。ここで、*filepath* は、キックスタート ファイルの場所を示します。このオプションを設定しないと、スクリプトを使用したインストールまたはアップグレードを開始できません。ks=*filepath* を省略すると、テキスト インストーラが実行されます。

サポートされている起動オプションは [起動オプション](#) に記載されています。

手順

- 1 ホストを起動します。
- 2 ESXi インストーラのウィンドウが表示されたら、Shift + O を押して起動オプションを編集します。



- 3 runweasel コマンド プロンプトで、
ks=*location of installation script plus boot command-line options* と入力します。

例：起動オプション

次の起動オプションを入力します。

```
ks=http://00.00.00.00/kickstart/ks-osdc-pdp101.cfg nameserver=00.00.0.0 ip=00.00.00.000
netmask=255.255.255.0 gateway=00.00.00.000
```

起動オプション

スクリプトを使用したインストールを実行する際には、起動時にキックスタート ファイルへのアクセス オプションを指定することが必要な場合があります。

サポートされる起動オプション**表 5-12. ESXi インストール用の起動オプション**

起動オプション	説明
<code>BOOTIF=<i>hwtype-MAC address</i></code>	netdevice オプションに似ていますが、 syslinux.org サイトで SYSLINUX の IPAPPEND オプションで説明されている、PXELINUX 形式に関する点が異なります。
<code>gateway=<i>ip address</i></code>	このネットワーク ゲートウェイを、インストール スクリプトおよびインストール メディアをダウンロードするために使用する、デフォルトのゲートウェイとして設定します。
<code>ip=<i>ip address</i></code>	インストール スクリプトおよびインストール メディアのダウンロードに使用する固定 IP アドレスを設定します。注：このオプションでは PXELINUX 形式もサポートされています。 syslinux.org サイトで、SYSLINUX の中の IPAPPEND オプションを参照してください。
<code>ks=<i>cdrom:/path</i></code>	<i>path</i> にあるスクリプトによるインストールを実行します。このスクリプトは CD-ROM ドライブの CD にあります。各 CDRROM は、このバスと一致するファイルが見つかるまでマウントされ、チェックされます。 重要： カスタム インストールまたはアップグレード スクリプトを使用してインストーラ ISO イメージを作成した場合は、大文字を使用してスクリプトのパスを入力する必要があります。例： <code>ks=<i>cdrom:/KS_CUST.CFG</i></code> 。
<code>ks=<i>file://path</i></code>	<i>path</i> にあるスクリプトを使用してインストールを実行します。
<code>ks=<i>protocol://serverpath</i></code>	ネットワーク上の指定された URL に置かれたスクリプトを使用してインストールを実行します。 <i>protocol</i> は、 <code>http</code> 、 <code>https</code> 、 <code>ftp</code> 、または <code>nfs</code> になります。NFS プロトコルを使用している例は、 <code>ks=<i>nfs://host/porturl-path</i></code> です。NFS URL の形式は、RFC 2224 で指定されています。
<code>ks=<i>usb</i></code>	接続された USB ドライブにあるスクリプトにアクセスして、インストールを実行します。 <code>ks.cfg</code> という名前のファイルが検索されます。このファイルは、ドライブのルート ディレクトリに置かれている必要があります。複数の USB フラッシュ ドライブが接続されている場合は、 <code>ks.cfg</code> ファイルが見つかるまでそれらのドライブが検索されます。サポートされているのは FAT16 および FAT32 のファイル システムだけです。
<code>ks=<i>usb:/path</i></code>	USB 上にある、指定されたバスにあるスクリプト ファイルを使用して、スクリプトによるインストールを実行します。

表 5-12. ESXi インストール用の起動オプション (続き)

起動オプション	説明
<code>ksdevice=device</code>	インストール スクリプトとインストール メディアの検索時にネットワーク アダプタ <i>device</i> の使用を試みます。MAC アドレス (00:50:56:C0:00:01 など) で指定します。この場所は <code>vmnicNN</code> 名にもできます。このサブコマンドを指定せず、ネットワーク経由でファイルを取得する必要がある場合は、最初に検出された接続済みネットワーク アダプタがデフォルトで使用されます。
<code>nameserver=ip address</code>	インストール スクリプトとインストール メディアのダウンロードに使用するドメイン名サーバを指定します。
<code>netdevice=device</code>	インストール スクリプトとインストール メディアの検索時にネットワーク アダプタ <i>device</i> の使用を試みます。MAC アドレス (00:50:56:C0:00:01 など) で指定します。この場所は <code>vmnicNN</code> 名にもできます。このサブコマンドを指定せず、ネットワーク経由でファイルを取得する必要がある場合は、最初に検出された接続済みネットワーク アダプタがデフォルトで使用されます。
<code>netmask=subnet mask</code>	インストール スクリプトおよびインストール メディアをダウンロードするネットワーク インターフェイスのサブネット マスクを指定します。
<code>vlanid=vlanid</code>	指定した VLAN 上に置くネットワーク カードを構成します。

インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトについて

インストール/アップグレード スクリプトはサポートされているコマンドを含むテキストファイルで、たとえば `ks.cfg` があります。

スクリプトのコマンド セクションには、ESXi のインストール オプションが含まれます。このセクションは必須で、スクリプトの先頭にある必要があります。

デフォルトの `ks.cfg` インストール スクリプトについて

ESXi インストーラには、最初に検出されたディスクへの標準インストールを実行するデフォルトのインストール スクリプトが含まれています。

デフォルトの `ks.cfg` インストール スクリプトは、初期 RAM ディスクの `/etc/vmware/weasel/ks.cfg` にあります。デフォルトの `ks.cfg` ファイルの場所は、`ks=file:///etc/vmware/weasel/ks.cfg` の起動オプションで指定できます。インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを開始するための起動オプションの入力を参照してください。

`ks.cfg` スクリプトを使用して ESXi をインストールする場合、デフォルトの root パスワードは `my@ssw0rd` です。

インストール メディアにあるデフォルトのスクリプトは変更できません。インストール後、ESXi ホストを管理する vCenter Server に vSphere Client を使用してログインし、デフォルト設定を変更できます。

デフォルトのスクリプトには、次のコマンドが含まれます。

```
#
# Sample scripted installation file
#

# Accept the VMware End User License Agreement
vmaccepteula
```



```
# Set the root password for the DCUI and Tech Support Mode
rootpw myp@ssw0rd

# Install on the first local disk available on machine
install --firstdisk --overwritevmfs

# Set the network to DHCP on the first network adapter
network --bootproto=dhcp --device=vmnic0

# A sample post-install script
%post --interpreter=python --ignorefailure=true
import time
stampFile = open('/finished.stamp', mode='w')
stampFile.write( time.asctime() )
```

サポートされている、インストールまたはアップグレード スクリプトの保存場所

スクリプトを使用したインストールおよびアップグレードで ESXi インストーラがインストールまたはアップグレード スクリプト（キックスタート ファイル）にアクセスできる場所は、いくつかあります。

インストールまたはアップグレード スクリプトの保存場所として、次のメディアおよび場所を使用できます。

- CD/DVD。 [カスタムのインストールまたはアップグレードスクリプトを含む、インストーラ ISO イメージの作成](#) を参照してください。
- USB フラッシュ ドライブ。 [USB フラッシュ ドライブを作成して、ESXi インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを保存する](#) を参照してください。
- 次のプロトコルでアクセス可能なネットワークの場所。 NFS、HTTP、HTTPS、FTP

インストールまたはアップグレード スクリプトのパス

インストールまたはアップグレード スクリプトのパスを指定できます。

ks=http://XXX.XXX.XXX.XXX/kickstart/KS.CFG は、ESXi のインストール スクリプトのパスです。 XXX.XXX.XXX.XXX には、スクリプトが置かれたマシンの IP アドレスを指定します。 [インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトについて](#) を参照してください。

対話型インストールの場合にインストール スクリプトを起動するには、ks= オプションを手動で入力します。 [インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを開始するための起動オプションの入力](#) を参照してください。

インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトのコマンド

デフォルトのインストールまたはアップグレード スクリプトを変更する場合や、独自のスクリプトを作成する場合には、サポートされているコマンドを使用します。インストーラの起動時に起動コマンドで指定するインストール スクリプトでは、サポートされているコマンドを使用します。

ESXi をインストールまたはアップグレードするディスクを判断するには、インストール スクリプトに install または upgrade または installorupgrade のいずれかのコマンドが必要です。install コマンドでは、ほかのパーティションが作成されたあとに使用可能なすべての容量を占有する VMFS データストアを含む、デフォルトのパーティションが作成されます。

accepteula または vmaccepteula (必須)

ESXi の使用許諾契約書に同意します。

clearpart (任意)

ディスク上の既存のパーティションをすべてクリアします。install コマンドを指定する必要があります。既存のスクリプトの clearpart コマンドを編集するときには注意してください。

--drives=	指定したドライブ上のパーティションを削除します。
--alldrives	--drives=の要件を無視し、すべてのドライブのパーティションの削除を可能にします。
--ignoredrives=	指定するドライブ以外のすべてのドライブのパーティションを削除します。--drives=フラグまたは --alldrives フラグを指定していない場合に必要です。
--overwritevmfs	指定したドライブ上の VMFS パーティションの上書きを可能にします。デフォルトでは、VMFS パーティションの上書きは許可されません。
--firstdisk= disk-type1 [disk-type2, ...]	最初に検出された、対象となるディスクをパーティショニングします。デフォルトでは、対象となるディスクは次の順序で設定されます。 <ol style="list-style-type: none"> ローカルに接続されたストレージ (local) ネットワーク ストレージ (remote) USB ディスク (usb)

引数に添付されたコンマ区切りのリストを使用して、ディスクの順序を変更できます。フィルタ リストを指定すると、デフォルト設定が上書きされます。フィルタ (ESXi がインストールされる最初のディスクの esx、モデルおよびベンダー情報、VMkernel デバイス ドライバの名前など) を組み合わせて、特定のディスクを指定できます。たとえば、モデル名が ST3120814A のディスク、および通常のローカル ディスクではなく mptsas ドライバを使用するディスクを指定する場合、引数は --firstdisk=ST3120814A,mptsas,local になります。localesx は ESXi イメージを含むローカル ストレージに対して、remoteesx は ESXi イメージを含むリモート ストレージに対して使用できます。

dryrun (任意)

インストール スクリプトを解析し、確認します。インストールは実行されません。

インストール

これが新規インストールであることを指定します。ESXi をインストールまたはアップグレードするディスクを判断するには、install、upgrade、または installorupgrade コマンドが必要です。

--disk= or --drive=	パーティショニングするディスクを指定します。コマンド --disk=diskname では、diskname に、ESXi でのディスク名またはディスク ファイルシステムのフルパスを指定できます。例は以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ディスク名：--disk=naa.6d09466044143600247aee55ca2a6405 または
----------------------------	---

- デバイス パス：`--disk=/vmfs/devices/disks/mpx.vmhba1:C0:T0:L0`

使用できるディスク名形式については、[ディスク デバイス名](#)を参照してください。

`--firstdisk=
disk-type1,
[disk-type2,...]`

最初に検出された、対象となるディスクをパーティショニングします。デフォルトでは、対象となるディスクは次の順序で設定されます。

- 1 ローカルに接続されたストレージ (local)
- 2 ネットワーク ストレージ (remote)
- 3 USB ディスク (usb)

引数に添付されたコンマ区切りのリストを使用して、ディスクの順序を変更できます。フィルタ リストを指定すると、デフォルト設定が上書きされます。ESX がインストールされた最初のディスクを指定する `esx`、モデルおよびベンダー情報、VMkernel デバイス ドライバの名前など、フィルタを組み合わせて特定のディスクを指定することができます。たとえば、モデル名が `ST3120814A` のディスク、および通常のローカル ディスクではなく `mptsas` ドライバを使用するディスクを指定する場合、引数は `--firstdisk=ST3120814A,mptsas,local` になります。`localeSX` は ESXi イメージを含むローカル ストレージに対して、`remoteSX` は ESXi イメージを含むリモート ストレージに対して使用できます。

`--ignoreSSD`

パーティショニングの対象からソリッド ステート ディスクを除外します。このオプションは、`install` コマンドおよび `--firstdisk` オプションとともに使用できます。このオプションは `--firstdisk` オプションよりも優先されます。また、`upgrade` コマンドおよび `installorupgrade` コマンドと、`--drive` オプションまたは `--disk` オプションと同時に使用しても無効になります。自動パーティション化の際に SSD のフォーマットを避けるための詳細については、『vSphere のストレージ』ドキュメントを参照してください。

`--overwritevSAN`

vSAN ディスク グループ内のディスク (SSD または HDD (磁気)) に ESXi をインストールする場合は、`--overwritevSAN` オプションを使用する必要があります。選択したディスクに vSAN パーティションがない状態でこのオプションを使用した場合、インストールは失敗します。vSAN ディスク グループ内のディスクに ESXi をインストールする場合、結果は選択したディスクによって異なります。

- SSD を選択した場合は、同じディスク グループ内の SSD および基盤となるすべての HDD がワイブされます。
- HDD を選択した場合は、ディスク グループのサイズが 2 より大きくなり、選択した HDD のみワイブされます。
- HDD ディスクを選択した場合は、ディスク グループのサイズが 2 以下になり、SSD および選択した HDD がワイブされます。

vSAN ディスク グループの管理の詳細については、『vSphere のストレージ』ドキュメントを参照してください。

<code>--overwritevmfs</code>	インストール前に、ディスク上の既存の VMFS データストアを上書きするために必要です。
<code>--preservevmfs</code>	インストール時に、ディスク上の既存の VMFS データストアを保持します。
<code>--novmfsdisk</code>	このディスク上に VMFS パーティションが作成されないようにします。ディスク上に VMFS パーティションがある場合は、 <code>--overwritevmfs</code> と共に使用する必要があります。

installorupgrade

ESXi をインストールまたはアップグレードするディスクを判断するには、`install`、`upgrade`、または `installorupgrade` コマンドが必要です。

<code>--disk=</code> or <code>--drive=</code>	<p>パーティショニングするディスクを指定します。コマンド <code>--disk=diskname</code> では、<code>diskname</code> に、ESXi でのディスク名またはディスク ファイルシステムのフルパスを指定できます。例は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ディスク名：<code>--disk=naa.6d09466044143600247aee55ca2a6405</code> または ■ デバイスパス：<code>--disk=/vmfs/devices/disks/mpx.vmhba1:C0:T0:L0</code> <p>使用できるディスク名形式については、ディスク デバイス名を参照してください。</p>
---	---

<code>--firstdisk=</code> <code>disk-type1,</code> <code>[disk-type2,...]</code>	<p>最初に検出された、対象となるディスクをパーティショニングします。デフォルトでは、対象となるディスクは次の順序で設定されます。</p>
--	---

- 1 ローカルに接続されたストレージ (local)
- 2 ネットワーク ストレージ (remote)
- 3 USB ディスク (usb)

引数に添付されたコンマ区切りのリストを使用して、ディスクの順序を変更できます。フィルタ リストを指定すると、デフォルト設定が上書きされます。ESX がインストールされた最初のディスクを指定する `esx`、モデルおよびベンダー情報、VMkernel デバイス ドライバの名前など、フィルタを組み合わせて特定のディスクを指定することができます。たとえば、モデル名が ST3120814A のディスク、および通常のローカル ディスクではなく `mptsas` ドライバを使用するディスクを指定する場合、引数は `--firstdisk=ST3120814A,mptsas,local` になります。`localeSX` は ESXi イメージを含むローカル ストレージに対して、`remoteesx` は ESXi イメージを含むリモート ストレージに対して使用できます。

<code>--overwritevsan</code>	<p>vSAN ディスク グループ内のディスク (SSD または HDD (磁気)) に ESXi をインストールする場合は、<code>--overwritevsan</code> オプションを使用する必要があります。選択したディスクに vSAN パーティションがない状態でこのオプションを使用した場合、インストールは失敗します。vSAN ディスク グループ内のディスクに ESXi をインストールする場合、結果は選択したディスクによって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SSD を選択した場合は、同じディスク グループ内の SSD および基盤となるすべての HDD がワイブされます。
------------------------------	--

- HDD を選択した場合は、ディスク グループのサイズが 2 より大きくなり、選択した HDD のみワイプされます。
- HDD ディスクを選択した場合は、ディスク グループのサイズが 2 以下になり、SSD および選択した HDD がワイプされます。

vSAN ディスク グループの管理の詳細については、『vSphere のストレージ』ドキュメントを参照してください。

`--overwritevmfs`

ディスク上に VMFS パーティションが存在するが、ESX または ESXi のインストールは存在しない場合に、ESXi をインストールします。このオプションを指定しないと、ディスク上に VMFS パーティションがあっても、ESX または ESXi がいない場合は、インストーラの実行に失敗します。

keyboard (任意)

システムのキーボード タイプを設定します。

keyboardType

選択したキーボード タイプのキーボード マップを指定します。 *keyboardType* には、次のいずれかを指定する必要があります。

- ベルギー語
- ポルトガル語 (ブラジル)
- クロアチア語
- チェコスロバキア語
- デンマーク語
- エストニア語
- フィンランド語
- フランス語
- ドイツ語
- ギリシャ語
- アイスランド語
- イタリア語
- 日本語
- ラテン アメリカ言語
- ノルウェー語
- ポーランド語
- ポルトガル語
- ロシア語

- スロベニア語
- スペイン語
- スウェーデン語
- フランス語 (スイス)
- ドイツ語 (スイス)
- トルコ語
- ウクライナ語
- 英語 (英国)
- 米国デフォルト
- 米国 Dvorak

serialnum または vmserialnum (任意)

ESXi5.0.x では廃止されました。ESXi 5.1 以降でサポートされています。ライセンスを構成します。指定しなかった場合、ESXi は評価モードでインストールされます。

--esx=<license-key> 使用する vSphere のライセンス キーを指定します。形式は 5 文字のグループを連結したものです (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)。

network (任意)

システムのネットワーク アドレスを指定します。

--bootproto=[dhcp|static] ネットワーク設定を DHCP から取得するか手動で設定するかを指定します。

--device= ネットワーク カードの MAC アドレスを指定するか、vmnicNN 形式で vmnic0 のようにデバイス名を指定します。このオプションは、仮想スイッチのアップリンク デバイスを参照します。

--ip= インストールするマシンの IP アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx 形式で設定します。--bootproto=static オプションを指定する場合に必要です。それ以外の場合は無視されます。

--gateway= デフォルトのゲートウェイを IP アドレスで、xxx.xxx.xxx.xxx 形式で指定します。--bootproto=static オプションと同時に使用します。

--nameserver= プライマリ ネーム サーバを IP アドレスとして指定します。 --bootproto=static オプションと同時に使用します。DNS を使用しない場合はこのオプションは省略します。

--nameserver オプションでは、2 つの IP アドレスを指定することもできます。
例： --nameserver="10.126.87.104[,10.126.87.120]"

--netmask= インストールしたシステムのサブネット マスクを 255.xxx.xxx.xxx 形式で指定します。--bootproto=static オプションと同時に使用します。

- hostname=** インストールしたシステムのホスト名を指定します。
- vlanid= *vlanid*** システムの VLAN を指定します。--bootproto=dhcp オプションまたは--bootproto=static オプションと同時に使用します。1 ~ 4096 の整数を指定します。
- addvmportgroup=(0|1)** 仮想マシンで使用される仮想マシン ネットワークのポート グループを追加するかどうかを指定します。デフォルト値は 1 です。

paranoid (任意)

警告メッセージでインストールが中断されます。このコマンドを省略した場合、警告メッセージが記録されます。

part または partition (任意)

追加の VMFS データストアをシステムに作成します。作成できるデータストアは、各ディスクにつき 1 つだけです。install コマンドと同じディスクでは使用できません。ディスクごとに 1 つのパーティションしか指定できず、指定するのは VMFS パーティションでなければなりません。

- datastore name*** パーティションのマウント先を指定します。
- ondisk= or --ondrive=** パーティションを作成するディスクまたはドライブを指定します。
- firstdisk=** 最初に検出された、対象となるディスクをパーティショニングします。デフォルトでは、対象となるディスクは次の順序で設定されます。
- disk-type1,***
- [*disk-type2, ...*]**
- 1 ローカルに接続されたストレージ (local)
 - 2 ネットワーク ストレージ (remote)
 - 3 USB ディスク (usb)
- 引数に添付されたコンマ区切りのリストを使用して、ディスクの順序を変更できます。フィルタ リストを指定すると、デフォルト設定が上書きされます。ESX がインストールされた最初のディスクを指定する esx、モデルおよびベンダー情報、VMkernel デバイス ドライバの名前など、フィルタを組み合わせて特定のディスクを指定することができます。たとえば、モデル名が ST3120814A のディスク、および通常のローカル ディスクではなく mptsas ドライバを使用するディスクを指定する場合、引数は--firstdisk=ST3120814A,mptsas,local になります。localesx は ESXi イメージを含むローカル ストレージに対して、remoteesx は ESXi イメージを含むリモート ストレージに対して使用できます。

reboot (任意)

スクリプトを使用したインストールが完了したあと、マシンを再起動します。

- <--noeject>** CD は、インストール後に取り外されません。

rootpw (必須)

システムの root パスワードを設定します。

--iscripted パスワードが暗号化されていることを示します。

password パスワード値を指定します。

アップグレード

ESXi をインストールまたはアップグレードするディスクを判断するには、`install`、`upgrade`、または `installorupgrade` コマンドが必要です。

--disk= or --drive= パーティショニングするディスクを指定します。コマンド `--disk=diskname` では、*diskname* に、ESXi でのディスク名またはディスク ファイルシステムのフルパスを指定できます。例は以下のとおりです。

- ディスク名：`--disk=naa.6d09466044143600247aee55ca2a6405` または

- デバイスパス：`--disk=/vmfs/devices/disks/mpx.vmhba1:C0:T0:L0`

使用できるディスク名形式については、[ディスク デバイス名](#)を参照してください。

--firstdisk=
disk-type1,
[disk-type2,...] 最初に検出された、対象となるディスクをパーティショニングします。デフォルトでは、対象となるディスクは次の順序で設定されます。

- 1 ローカルに接続されたストレージ (local)

- 2 ネットワーク ストレージ (remote)

- 3 USB ディスク (usb)

引数に添付されたコンマ区切りのリストを使用して、ディスクの順序を変更できます。フィルタ リストを指定すると、デフォルト設定が上書きされます。ESX がインストールされた最初のディスクを指定する `esx`、モデルおよびベンダー情報、VMkernel デバイス ドライバの名前など、フィルタを組み合わせると特定のディスクを指定することができます。たとえば、モデル名が `ST3120814A` のディスク、および通常のローカル ディスクではなく `mptsas` ドライバを使用するディスクを指定する場合、引数は `--firstdisk=ST3120814A,mptsas,local` になります。

`localesex` は ESXi イメージを含むローカル ストレージに対して、`remoteesx` は ESXi イメージを含むリモート ストレージに対して使用できます。

%include または include (任意)

解析する別のインストール スクリプトを指定します。このコマンドはマルチライン コマンドと同様に処理されますが、1 つの引数だけを使用します。

filename 例：`%include part.cfg`

%pre (任意)

キックスタート構成が評価される前に実行するスクリプトを指定します。たとえば、含めるキックスタート ファイル用にファイルを生成する際に使用できます。

--interpreter 使用するインタプリタを指定します。デフォルトは `busybox` です。

=[python|busybox]

%post (任意)

パッケージのインストールが完了したあとに、指定したスクリプトを実行します。複数の `%post` セクションを指定した場合は、インストール スクリプト内に出現する順序で実行されます。

--interpreter 使用するインタプリタを指定します。デフォルトは `busybox` です。

=[python|busybox]

--timeout=secs スクリプト実行時のタイムアウトを指定します。タイムアウトになったときにスクリプトが終了していなかった場合、スクリプトは強制的に停止されます。

--ignorefailure `true` を指定した場合、`%post` スクリプトがエラーで停止しても、インストールは正常に終了したと見なされます。

=[true|false]

%firstboot

最初の起動中のみ実行する `init` スクリプトを作成します。このスクリプトは、次回以降の起動では無効になりません。複数の `%firstboot` セクションを指定した場合は、キックスタート ファイル内に出現する順序で実行されません。

注： `%firstboot` スクリプトのセマンティックの確認は、システムが最初に起動するまで実行できません。

`%firstboot` スクリプトに、インストールが完了したあとでなければ分からない、深刻なエラーが含まれている場合があります。

重要： ESXi ホスト上でセキュア ブートが有効になっていると、`%firstboot` スクリプトは実行されません。

--interpreter 使用するインタプリタを指定します。デフォルトは `busybox` です。

=[python|busybox]

注： `%firstboot` スクリプトのセマンティックの確認は、システムが最初に起動するまで実行できません。スクリプトにエラーが含まれていても、インストールが完了するまで検出されません。

ディスク デバイス名

インストール スクリプトのコマンド `install`、`upgrade`、および `installorupgrade` では、ディスク デバイス名を指定する必要があります。

表 5-13. ディスク デバイス名

フォーマット	例	説明
VML	vml.00025261	VMkernel が報告するデバイス名
MPX	mpx.vmhba0:C0:T0:L0	デバイス名

boot.cfg ファイルについて

ブート ローダ構成ファイル boot.cfg は、mboot.c32 または mboot.efi ブート ローダが ESXi のインストールで使用するカーネル、カーネル オプション、およびブート モジュールを指定します。

boot.cfg ファイルは ESXi のインストーラで提供されます。boot.cfg ファイルの kernelopt 行を変更して、インストール スクリプトの場所を指定したり、ほかのブート オプションを渡したりすることができます。

boot.cfg ファイルの構文は次のとおりです。

```
# boot.cfg -- mboot configuration file
#
# Any line preceded with '#' is a comment.

title=STRING
prefix=DIRPATH
kernel=FILEPATH
kernelopt=STRING
modules=FILEPATH1 --- FILEPATH2... --- FILEPATHn

# Any other line must remain unchanged.
```

boot.cfg に記述されるコマンドがブート ローダーを構成します。

表 5-14. boot.cfg に記述されるコマンド

コマンド	説明
title=STRING	ブート ローダーのタイトルを STRING に設定します。
prefix=STRING	(オプション) kernel= コマンドおよび modules= コマンド内の [/] または http:// で始まらないすべての FILEPATH の前に DIRPATH/ を追加します。
kernel=FILEPATH	カーネル バスを FILEPATH に設定します。
kernelopt=STRING	カーネル ブート オプションに STRING を追加します。
modules=FILEPATH1 --- FILEPATH2... --- FILEPATHn	読み込むモジュールを 3 つのハイフン (---) で区切ってリストします。

[カスタムのインストールまたはアップグレードスクリプトを含む、インストーラ ISO イメージの作成](#)および [ESXi インストーラの PXE ブート](#)を参照してください。

スクリプトを使用した、CD または DVD からの ESXi のインストールまたはアップグレードインストールまたはアップグレードのオプションを指定するスクリプトを使用して、CD-ROM または DVD-ROM ドライブから ESXi をインストールまたはアップグレードすることができます。

ホスト起動時に起動オプションを入力して、インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを起動できます。インストール スクリプトが含まれているインストーラ ISO イメージを作成することもできます。インストーラ ISO イメージを使用すると、インストーラ ISO イメージを起動するときに、スクリプトを使用した無人インストールを実行できます。[カスタムのインストールまたはアップグレードスクリプトを含む、インストーラ ISO イメージの作成](#) を参照してください。

前提条件

スクリプトを使用したインストールまたはアップグレードを実行する前に、次の前提条件を満たしているかどうかを確認します。

- インストールまたはアップグレードを実行するシステムがハードウェア要件を満たしていること。[ESXi のハードウェア要件](#) を参照してください。
- インストール CD または DVD に ESXi インストーラ ISO があること。[ESXi インストーラ ISO イメージのダウンロードおよび CD or DVD への書き込み](#) を参照してください。
- デフォルトのインストール/アップグレード スクリプト (ks.cfg) またはカスタムのインストール/アップグレード スクリプトがシステムにアクセスできること。[インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトについて](#) を参照してください。
- スクリプトを使用したインストールまたはアップグレードを実行するための起動コマンドを選択済みであること。[インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを開始するための起動オプションの入力](#) を参照してください。起動コマンドの完全なリストについては、[起動オプション](#) を参照してください。

手順

- 1 ローカルの CD-ROM または DVD-ROM ドライブから ESXi のインストーラを起動します。
- 2 ESXi インストーラのウィンドウが表示されたら、Shift + O を押して起動オプションを編集します。



- 3 デフォルトのインストール/アップグレード スクリプト、または作成したインストール/アップグレード スクリプト ファイルを呼び出す起動オプションを入力します。

起動オプションの形式は ks= です。

- 4 [Enter] を押します。

結果

指定したオプションを使用して、インストール、アップグレード、または移行が実行されます。

スクリプトを使用した、USB フラッシュ ドライブからの ESXi のインストールまたはアップグレード

インストールまたはアップグレードのオプションを指定するスクリプトを使用して、USB フラッシュ ドライブから ESXi をインストールまたはアップグレードすることができます。

サポートされている起動オプションは [起動オプション](#) に記載されています。

前提条件

スクリプトを使用したインストールまたはアップグレードを実行する前に、次の前提条件を満たしているかどうかを確認します。

- ESXi のインストールまたはアップグレードを実行するシステムが、インストールまたはアップグレード用のハードウェア要件を満たしていること。[ESXi のハードウェア要件](#) を参照してください。
- 起動可能な USB フラッシュ ドライブに ESXi インストーラ ISO があること。[USB フラッシュ ドライブのフォーマットによる ESXi インストールまたはアップグレードの起動](#) を参照してください。
- デフォルトのインストール/アップグレード スクリプト (ks.cfg) またはカスタムのインストール/アップグレード スクリプトがシステムにアクセスできること。[インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトについて](#) を参照してください。
- スクリプトを使用したインストール、アップグレード、または移行を実行するための起動オプションを選択済みであること。[インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを開始するための起動オプションの入力](#) を参照してください。

手順

- 1 USB フラッシュ ドライブから ESXi のインストーラを起動します。
- 2 ESXi インストーラのウィンドウが表示されたら、Shift + O を押して起動オプションを編集します。



- 3 デフォルトのインストール/アップグレード スクリプト、または作成したインストール/アップグレード スクリプト ファイルを呼び出す起動オプションを入力します。

起動オプションの形式は ks= です。

- 4 [Enter] を押します。

結果

指定したオプションを使用して、インストール、アップグレード、または移行が実行されます。

インストーラの PXE ブートによる、スクリプトを使用した ESXi のインストールまたはアップグレードの実行

ESXi 7.0 には、インストーラを PXE ブートし、インストール スクリプトまたはアップグレード スクリプトを使用する、多くのオプションがあります。

- PXE インフラストラクチャの設定については、[ESXi インストーラの PXE ブート](#) を参照してください。
- インストール スクリプトの作成および配置については、[インストール スクリプトおよびアップグレード スクリプトについて](#) を参照してください。
- ESXi のインストーラを PXE ブートしインストール スクリプトを使用する具体的な手順については、次のトピックを参照してください。
 - [Web サーバを使用した ESXi インストーラの PXE ブート](#)
 - [TFTP を使用した ESXi インストーラの PXE ブート](#)
- vSphere Auto Deploy を使用して PXE ブートによるスクリプトを使用したインストールを実行する方法については、[vSphere Auto Deploy を使用した ESXi のインストール](#) を参照してください。

ESXi インストーラの PXE ブート

Preboot Execution Environment (PXE) を利用すると、レガシー BIOS または UEFI を使用して、ホストのネットワーク インターフェイスからホストを起動できます。

ESXi は、フラッシュ メモリまたはローカル ハード ドライブへのインストールに使用する ISO 形式で提供されます。これらのファイルを展開し、PXE を使用して起動することができます。

PXE では、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) と TFTP (File Transfer Protocol) を使用して、ネットワーク経由でオペレーティング システムを起動します。

PXE ブートを行うには、いくつかのネットワーク インフラストラクチャと、PXE 対応のネットワーク アダプタを搭載したマシンが必要です。ESXi を実行可能なマシンの多くが、PXE ブートが可能なネットワーク アダプタを搭載しています。


注： レガシー BIOS ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 でのみ実行できます。UEFI ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 または IPv6 のいずれかで実行できます。

PXE ブートのインストール プロセスの概要

PXE ブート プロセスの詳細は、ターゲット ホストがレガシー BIOS または UEFI ファームウェアのどちらを使用するか、またブート プロセスが TFTP のみを使用するのか HTTP と TFTP の両方を使用するかによって異なる場合があります。

ターゲット ホストを起動すると、ターゲット ホストは、環境内の異なるサーバと通信を行い、ネットワーク アダプタ、ブート ローダー、カーネル、カーネルの IP アドレス、そして最後にインストール スクリプトを取得します。すべてのコンポーネントの準備が完了すると、次の図に示すようにインストールが開始します。

図 5-3. PXE ブートのインストール プロセスの概要



ESXi ホストと他のサーバ間のインタラクティブな作業は次のように行われます。

- 1 ユーザーがターゲットの ESXi ホストを起動します。
- 2 ターゲットの ESXi ホストが DHCP リクエストを送信します。
- 3 DHCP サーバが IP アドレス情報および TFTP サーバの場所を返します。
- 4 ESXi ホストが TFTP サーバに接続し、DHCP サーバが指定したファイルを要求します。
- 5 TFTP サーバがネットワーク ブート ローダーを送信し、ESXi ホストがそれを実行します。最初のブート ローダーが、TFTP サーバから追加のブート ローダー コンポーネントをロードする場合があります。
- 6 ブート ローダーは、TFTP サーバ上の構成ファイルを検索し、HTTP サーバまたは TFTP サーバからカーネルおよび他の ESXi コンポーネントをダウンロードし、ESXi ホストでカーネルを起動します。
- 7 インストーラは、インタラクティブに実行するか、構成ファイルで指定された kickstart スクリプトを使用して実行します。

TFTP を使用した ESXi インストーラの PXE ブート

TFTP サーバを使用して ESXi インストーラを PXE ブートすることができます。このプロセスは、UEFI を使用するか、レガシー BIOS から起動するかによって多少異なります。ほとんどの環境には、UEFI ブートをサポートする ESXi ホストと、レガシーの BIOS のみをサポートするホストが含まれています。このトピックでは、両方のタイプのホスト niokeru PXE ブートの前提条件と手順について説明します。

- レガシー BIOS マシンの場合、すべてのターゲット マシンに対して同じ `pxelinux.0` または `gpxelinux.0` の初期ブート ロードーを使用して複数の異なるバージョンの ESXi インストーラを起動することができますが、PXELINUX 構成ファイルはターゲットマシンの MAC アドレスに応じて異なる場合があります。
- UEFI マシンの場合、すべてのターゲット マシンに対して同じ `mboot.efi` の初期ブート ロードーを使用して複数の異なるバージョンの ESXi インストーラを起動することができますが、`boot.cfg` ファイルはターゲットマシンの MAC アドレスに応じて異なる場合があります。

前提条件

環境が次の前提条件を満たしていることを確認します。

- VMware Web サイトからダウンロードした ESXi インストーラの ISO イメージ。
- 使用している ESXi のバージョンでサポートされるハードウェア構成を備えたターゲット ホスト。『VMware の互換性ガイド』を参照してください。
- ターゲット ESXi ホストに、PXE をサポートするネットワーク アダプタ。
- PXE ブート用に構成された DHCP サーバ。 [DHCP の構成例](#) を参照してください。
- TFTP サーバ。
- TFTP トラフィックを許可するネットワーク セキュリティ ポリシー (UDP ポート 69)。
- レガシー BIOS の場合は、IPv4 ネットワークのみを使用できます。UEFI の PXE ブートの場合は、IPv4 または IPv6 ネットワークを使用できます。
- (オプション) インストール スクリプト (キックスタート ファイル)。
- ほとんどの場合、ネイティブ VLAN を使用します。PXE ブートで使用する VLAN ID を指定する場合は、NIC が VLAN ID 仕様をサポートしていることを確認します。

レガシー BIOS システムの場合、<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/> から SYSLINUX パッケージのバージョン 3.86 を取得します。

手順

- 1 TFTP ブートを実行できるように DHCP サーバを構成します。

2 (レガシーの BIOS のみ) PXELINUX を取得して構成します。

- a SYSLINUX バージョン 3.86 を取得し、解凍して、pxelinux.0 ファイルを TFTP サーバの最上位の /tftpboot ディレクトリにコピーします。
- b 次のコード モデルを使用して、PXELINUX 構成ファイルを作成します。

ESXi-6.x.x-XXXXXX は、ESXi インストーラ ファイルが含まれる TFTP サブディレクトリの名前です。

```
DEFAULT install
NOHALT 1
LABEL install
  KERNEL ESXi-6.x.x-XXXXXX/mboot.c32
  APPEND -c ESXi-6.x.x-XXXXXX/boot.cfg
  IPAPPEND 2
```

- c PXELINUX ファイルを TFTP サーバの /tftpboot/pxelinux.cfg ディレクトリに保存します。ファイルには、すべてのホストがデフォルトでこのインストーラを起動するかを指定したファイル名を使用しません。

オプション	説明
同じインストーラ	すべてのホストがデフォルトでこの ESXi インストーラを起動するには、ファイルに default という名前を付けます。
異なるインストーラ	このファイルを使用して起動するホストを限定するには、ファイル名にインストール先ホスト マシンの MAC アドレスを使用します (01-mac_address_of_target_ESXi_host)。たとえば 01-23-45-67-89-0a-bc のようになります。

3 (UEFI のみ) ESXi インストーラの ISO イメージから、efi/boot/bootx64.efi ファイルを TFTP サーバの /tftpboot/mboot.efi にコピーします。

注： 通常、mboot.efi の新しいバージョンは、ESXi の前のバージョンを起動できますが、mboot.efi の前のバージョンは、ESXi の新しいバージョンを起動できない場合があります。異なるホストを構成して異なるバージョンの ESXi インストーラを起動する場合は、最新バージョンの mboot.efi を使用します。

- 4 TFTP サーバの最上位 /tftpboot ディレクトリの下にサブディレクトリを作成し、格納される ESXi のバージョンの名前を付けます。たとえば /tftpboot/ESXi-6.x.x-xxxxx のようになります。
- 5 ESXi インストーラ イメージのコンテンツを、作成したディレクトリにコピーします。
- 6 boot.cfg ファイルを修正します。

- a 次の行を追加します。

```
prefix=ESXi-6.x.x-xxxxx
```

ESXi-6.x.x-xxxxx は、TFTP サーバのルート ディレクトリに対して相対的なインストーラ ファイルのパス名です。

- b kernel= と modules= の行のファイル名がスラッシュ (/) 文字で始まる場合は、スラッシュを削除します。

- 7 (オプション) スクリプトを使用したインストールの場合は、`boot.cfg` ファイルの `kernel` コマンドの後の行に `kernelopt` オプションを追加して、インストール スクリプトの場所を指定します。

次のコードをモデルとして使用します。XXX.XXX.XXX.XXX には、インストール スクリプトが置かれたサーバの IP アドレスを指定します。`esxi_ksFiles` は、`ks.cfg` ファイルが格納されているディレクトリです。

```
kernelopt=ks=http://XXX.XXX.XXX.XXX/esxi_ksFiles/ks.cfg
```

- 8 (UEFI のみ) すべての UEFI ホストが同じインストーラを起動するかどうか指定します。

オプション	説明
同じインストーラ	/tftpboot/boot.cfg に boot.cfg ファイルをコピーまたはリンクします。
異なるインストーラ	<p>a /tftpboot の下にサブディレクトリを作成します。名前には、インストール先ホストマシンの MAC アドレスを使用します (<code>01-mac_address_of_target_ESXi_host</code>)。たとえば <code>01-23-45-67-89-0a-bc</code> のようになります。</p> <p>b このディレクトリ (たとえば <code>/tftpboot/01-23-45-67-89-0a-bc/boot.cfg</code>) に、ホストの <code>boot.cfg</code> ファイルをコピーまたはリンクします。</p>

Web サーバを使用した ESXi インストーラの PXE ブート

Web サーバを使用して ESXi インストーラを PXE ブートすることができます。ほとんどの環境には、UEFI ブートをサポートする ESXi ホストと、レガシーの BIOS のみをサポートするホストが含まれています。このトピックでは、両方のタイプのホストにおける PXE ブートの前提条件と手順について説明します。

- レガシー BIOS マシンの場合、すべてのターゲットマシンに対して同じ `pxelinux.0` または `gpxelinux.0` の初期ブート ロードャーを使用して複数の異なるバージョンの ESXi インストーラを起動することができますが、PXELINUX 構成ファイルはターゲットマシンの MAC アドレスに応じて異なる場合があります。
- UEFI マシンの場合、すべてのターゲットマシンに対して同じ `mboot.efi` の初期ブート ロードャーを使用して複数の異なるバージョンの ESXi インストーラを起動することができますが、`boot.cfg` ファイルはターゲットマシンの MAC アドレスに応じて異なる場合があります。

前提条件

使用する環境内に次のコンポーネントがあることを確認します。

- VMware Web サイトからダウンロードした ESXi インストーラの ISO イメージ。
- 使用している ESXi のバージョンでサポートされるハードウェア構成を備えたターゲット ホスト。『VMware の互換性ガイド』を参照してください。
- ターゲット ESXi ホストに、PXE をサポートするネットワーク アダプタ。
- PXE ブート用に構成された DHCP サーバ。[DHCP の構成例](#) を参照してください。
- TFTP サーバ。
- TFTP トラフィックを許可するネットワーク セキュリティ ポリシー (UDP ポート 69)。
- レガシー BIOS の場合は、IPv4 ネットワークのみを使用できます。UEFI の PXE ブートの場合は、IPv4 または IPv6 ネットワークを使用できます。
- (オプション) インストール スクリプト (キックスタート ファイル)。

- ほとんどの場合、ネイティブ VLAN を使用します。PXE ブートで使用する VLAN ID を指定する場合は、NIC が VLAN ID 仕様をサポートしていることを確認します。

Web サーバを使用して PXE ブートを実行するための前提条件を、ご使用の環境が満たしていることを確認します。

- HTTP Web サーバがインストール先の ESXi ホストからアクセスできることを確認します。
- (UEFI) <http://ipxe.org> から iPXE を取得します。
- (レガシー BIOS) <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/> から SYSLINUX パッケージのバージョン 3.86 を取得します。

手順

- 1 HTTP ブートを実行できるように DHCP サーバを設定します。
- 2 (UEFI のみ) iPXE を取得して構成します。
 - a <http://ipxe.org/download> の説明に従って iPXE ソース コードを取得します。
 - b このページの指示に従いますが、次の `make` コマンドを使用します。

```
make bin-x86_64-efi/snponly.efi
```
 - c 生成されるファイル `snponly.efi` を TFTP サーバの `/tftpboot` ディレクトリにコピーします。
- 3 (UEFI のみ) ESXi インストーラの ISO イメージから、`efi/boot/bootx64.efi` ファイルを TFTP サーバの `/tftpboot/mboot.efi` にコピーします。

注： 通常、`mboot.efi` の新しいバージョンは、ESXi の前のバージョンを起動できますが、`mboot.efi` の前のバージョンは、ESXi の新しいバージョンを起動できない場合があります。異なるホストを構成して異なるバージョンの ESXi インストーラを起動する場合は、最新バージョンの `mboot.efi` を使用します。

4 (レガシーの BIOS のみ) PXELINUX を取得して構成します。

- a SYSLINUX バージョン 3.86 を取得し、解凍した `gpxelinux.0` ファイルを TFTP サーバの最上位の `/tftpboot` ディレクトリにコピーします。
- b 次のコード モデルを使用して、PXELINUX 構成ファイルを作成します。

ESXi-6.x.x-XXXXXX は、ESXi インストーラ ファイルが含まれる TFTP サブディレクトリの名前です。

```
DEFAULT install
NOHALT 1
LABEL install
  KERNEL ESXi-6.x.x-XXXXXX/mboot.c32
  APPEND -c ESXi-6.x.x-XXXXXX/boot.cfg
  IPAPPEND 2
```

- c PXELINUX ファイルを TFTP サーバの `/tftpboot/pxelinux.cfg` ディレクトリに保存します。ファイルには、すべてのホストがデフォルトでこのインストーラを起動するかを指定したファイル名を使用します。

オプション	説明
同じインストーラ	すべてのホストがデフォルトでこの ESXi インストーラを起動するには、ファイルに <code>default</code> という名前を付けます。
異なるインストーラ	このファイルを使用して起動するホストを限定するには、ファイル名にインストール先ホスト マシンの MAC アドレス (<code>01-mac_address_of_target_ESXi_host</code>) を使用します。たとえば <code>01-23-45-67-89-0a-bc</code> のようになります。

- 5 HTTP サーバにディレクトリを作成します。ディレクトリ名には、ディレクトリに格納する ESXi のバージョンを含めます。たとえば `/var/www/html/ESXi-6.x.x-XXXXXX` のようになります。
- 6 ESXi インストーラ イメージのコンテンツを、作成したディレクトリにコピーします。
- 7 `boot.cfg` ファイルを修正します。
 - a 次の行を追加します。

```
prefix=http://XXX.XXX.XXX.XXX/ESXi-6.x.x-XXXXXX
```

`http://XXX.XXX.XXX.XXX/ESXi-6.x.x-XXXXXX` は HTTP サーバのインストーラ ファイルの場所です。

- b `kernel=` と `modules=` の行のファイル名がスラッシュ (`/`) で始まる場合は、このスラッシュを削除します。
- 8 (オプション) スクリプトを使用したインストールの場合は、`boot.cfg` ファイルの `kernel` コマンドの後の行に `kernelopt` オプションを追加して、インストール スクリプトの場所を指定します。

次のコードをモデルとして使用します。XXX.XXX.XXX.XXX には、インストール スクリプトが置かれたサーバの IP アドレスを指定します。`esxi_ksFiles` は、`ks.cfg` ファイルが格納されているディレクトリです。

```
kernelopt=ks=http://XXX.XXX.XXX.XXX/esxi_ksFiles/ks.cfg
```

9 (UEFI のみ) すべての UEFI ホストが同じインストーラを起動するか指定します。

オプション	説明
同じインストーラ	/tftpboot/boot.cfg に boot.cfg ファイルをコピーまたはリンクします。
異なるインストーラ	<ul style="list-style-type: none"> a /tftpboot のサブディレクトリを作成します。名前には、たとえば 01-23-45-67-89-0a-bc のようにターゲットのホストマシンの MAC アドレス (01-mac_address_of_target_ESXi_host) を使用します。 b このディレクトリ (たとえば /tftpboot/01-23-45-67-89-0a-bc/boot.cfg) に、ホストの boot.cfg ファイルをコピー (またはリンク) します。

vSphere Auto Deploy を使用した ESXi のインストール

vSphere Auto Deploy を使用すると、ESXi ソフトウェア搭載の物理ホストを大量にプロビジョニングできます。

Auto Deploy を使用すると、経験の豊富なシステム管理者は、大規模な導入を効率良く管理できます。ホストは、統合 Auto Deploy サーバからネットワーク起動されます。ホストは、必要に応じて、参照ホストのホスト プロファイルを使用して構成されます。ユーザーに入力を求めるように、ホスト プロファイルを設定できます。起動と構成が完了したら、ホストは他の ESXi ホストと同様に、vCenter Server によって管理されます。

Auto Deploy は、ステートレス キャッシュまたはステートフル インストールで使用することもできます。

重要： Auto Deploy には、[vSphere Auto Deploy のセキュリティの考慮事項](#)の説明のとおり、本番ネットワークと管理ネットワークまたはデプロイ ネットワークのセキュアな分離が必要です。分離を使用しない Auto Deploy の使用は安全ではありません。

ステートレス キャッシュ

Auto Deploy は、デフォルトでは、ホスト ディスクの ESXi 構成または状態を保存しません。代わりに、イメージ プロファイルによってそのホストにプロビジョニングされているイメージを定義し、その他のホスト属性はホストのプロファイルによって管理されます。ステートレス キャッシュに Auto Deploy を使用するホストは、引き続き、Auto Deploy サーバと vCenter Server に接続する必要があります。

ステートフル インストール

Auto Deploy によってホストをプロビジョニングし、イメージをディスクに保存するようにホストを設定できます。その後の起動では、ホストがディスクから起動します。

vSphere Auto Deploy について

vSphere Auto Deploy を使用すると、ESXi ソフトウェア搭載の物理ホストを大量にプロビジョニングすることができます。デプロイするイメージと、そのイメージを使用してプロビジョニングするホストを指定できます。任意で、ホスト、vCenter Server の場所 (データセンター、フォルダまたはクラスター) に適用するホスト プロファイルを指定し、スクリプト バンドルを各ホストに割り当てることができます。

vSphere Auto Deploy の概要

vSphere Auto Deploy 用に設定されている物理ホストを起動する場合、vSphere Auto Deploy は、PXE ブートのインフラストラクチャを vSphere のホスト プロファイルと組み合わせて使用して、そのホストのプロビジョニングとカスタマイズを行います。ホスト自体に状態は保存されません。代わりに、vSphere Auto Deploy サーバが各ホストの状態情報を管理します。

ESXi ホストの状態情報

vSphere Auto Deploy は、さまざまな場所でプロビジョニングされる ESXi ホストの情報を保存します。イメージ プロファイルおよびホスト プロファイルの場所に関する情報は、マシンをイメージ プロファイルおよびホスト プロファイルにマッピングするルールに最初に指定されます。

表 5-15. vSphere Auto Deploy がデプロイ用に保存する情報

情報のタイプ	説明	情報ソース
イメージの状態	ESXi ホスト上で実行される実行可能ソフトウェア。	vSphere ESXi Image Builder で作成されたイメージ プロファイル。
構成の状態	ホストの構成方法を定める構成設定 (仮想スイッチとその設定、ドライバ設定、起動パラメータなど)。	ホスト プロファイルのユーザー インターフェイスを使用して作成されたホスト プロファイル。通常はテンプレート ホストから取得されます。
動的な状態	生成されたプライベート キーまたはランタイム データベースなどの、実行中のソフトウェアによって生成されるランタイムの状態。	ホストのメモリ、再起動中に失われます。
仮想マシンの状態	ホストに追加された仮想マシンと、仮想マシンの自動起動の情報 (2 回目以降の起動のみ)。	vCenter Server では、vSphere Auto Deploy に送信する仮想マシンの情報を提供できるようにしておく必要があります。
ユーザー入力	システムの起動時にユーザーが入力する IP アドレスなどの、ホスト プロファイルに自動的に含めることができない、ユーザー入力に基づいた状態。	最初の起動時に vCenter Server によって保存されるホストのカスタマイズ情報。 一部の値については、ユーザー入力を求めるホスト プロファイルを作成できます。 vSphere Auto Deploy により、ユーザー入力情報を必要とするホスト プロファイルが適用されると、ホストはメンテナンス モードになります。ホスト プロファイル ユーザー インターフェイスを使用してホスト プロファイルのコンプライアンスを確認し、プロンプトに回答してホストをカスタマイズします。

vSphere Auto Deploy のアーキテクチャ

vSphere Auto Deploy のインフラストラクチャは、いくつかのコンポーネントで構成されています。


詳細については、ビデオ「Auto Deploy のアーキテクチャ」を参照してください。



Auto Deploy のアーキテクチャ

(http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_auto_deploy_architecture)

図 5-4. vSphere Auto Deploy のアーキテクチャ



vSphere Auto Deploy サーバ

イメージ プロファイルとホスト プロファイルを ESXi ホストに提供します。

vSphere Auto Deploy ルール エンジン

提供されるホストと提供するイメージ プロファイルおよびホスト プロファイルとの関係を示す情報を、vSphere Auto Deploy サーバに送信します。システム管理者は、vSphere Auto Deploy を使用して、ホストにイメージ プロファイルとホスト プロファイルを割り当てるルールを定義します。vSphere Auto Deploy ルールおよびルール セットの詳細については、[ルールおよびルール セット](#)を参照してください。

イメージ プロファイル

ESXi ホストの起動に使用する一連の VIB を定義します。

- VMware および VMware パートナーは、イメージ プロファイルおよび VIB をパブリックなデポに用意しています。vSphere ESXi Image Builder を使用してデポの内容を確認し、vSphere Auto Deploy ルール エンジンを使用してイメージ プロファイルとその割り当て先のホストの関係を指定します。
- VMware カスタマは、デポにあるパブリックなイメージ プロファイルおよび VIB に基づいて、カスタムのイメージ プロファイルを作成し、そのイメージ プロファイルをホストに適用することができます。
[vSphere ESXi Image Builder を使用したインストールのカスタマイズ](#)を参照してください。

ホスト プロファイル

ネットワークやストレージの設定などの、マシンに固有の構成を定義します。ホスト プロファイル ユーザー インターフェイスを使用して、ホスト プロファイルを作成します。リファレンス ホストにホスト プロファイルを作成し、一貫した構成のために、そのホスト プロファイルを環境内のほかのホストに適用することができます。詳細については、『vSphere のホスト プロファイル』ドキュメントまたは [vSphere Auto Deploy のリファレンス ホストの設定](#) セクションを参照してください。

ホストのカスタマイズ

ホストにホスト プロファイルが適用されるときにユーザーが提供する情報を格納します。ホストのカスタマイズには、ユーザーがそのホストに提供した IP アドレスまたはその他の情報が含まれる場合があります。ホストのカスタマイズの詳細については、『vSphere のホスト プロファイル』ドキュメントを参照してください。

以前のリリースの vSphere Auto Deploy では、ホストのカスタマイズは応答ファイルと呼ばれていました。

ルールおよびルール セット

一連のルールを使用することで、vSphere Auto Deploy サーバの動作を指定します。vSphere Auto Deploy ルール エンジンが、一致するホストのパターンをルール セットで確認し、どの項目（イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、vCenter Server の場所、またはスクリプト オブジェクト）を使用して各ホストをプロビジョニングするかを決定します。

ルール エンジンは、ホストの属性に基づいて、ソフトウェア設定と構成設定をホストにマッピングします。たとえば、2 つのルールを記述して（それぞれが 1 つのクラスタのネットワーク アドレスに対応）、イメージ プロファイルまたはホスト プロファイルを 2 つのホストのクラスタにデプロイすることができます。

vCenter Server システムに追加されていないホストについては、vSphere Auto Deploy サーバは、ルール エンジンを確認してから、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、およびインベントリの場所の情報をホストに提供します。vCenter Server システムによって管理されているホストについては、vCenter Server がホストのオブジェクト内に格納したイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、およびインベントリの場所が使用されます。ルールを変更する場合、PowerCLI セッションで vSphere Client または vSphere Auto Deploy コマンドレットを使用し、ルールのコンプライアンスをテストおよび修復することができます。ホストのルールのコンプライアンスを修復する場合は、ホストのイメージ プロファイルおよびホスト プロファイルの割り当てが更新されます。

ルール エンジンには、ルールおよびルール セットが含まれます。

ルール

ルールを使用して、イメージ プロファイルおよびホスト プロファイルを一連のホストに割り当てたり、ターゲットの vCenter Server システム上のホストの場所（フォルダまたはクラスタ）を指定することができます。ルールでは、起動 MAC アドレス、SMBIOS 情報、BIOS UUID、ベンダー、モデル、または固定 DHCP IP アドレスによってターゲット ホストを特定できます。多くの場合、ルールは複数のホストに適用されます。ルールを作成するには、PowerCLI セッションで vSphere Client または vSphere Auto Deploy コマンドレットを使用します。作成したルールは、ルール セットに追加する必要があります。アクティブなルール セットと作業ルール セットの 2 つのルール セットのみがサポートされます。ルールは両方のセットに属することができます（デフォルト）、作業ルール セットにだけ属することも可能です。ルール セットに追加したルールは、変更できません。代わりに、ルールをコピーして、そのコピーで項目またはパターンを置き換えます。vSphere Client で vSphere Auto Deploy を管理している場合、ルールが非アクティブな状態であれば編集することができます。

ルールでは次のパラメータを指定することができます。

パラメータ	
パラメータ	説明
名前	ルールの名前。-Name パラメータで指定します。
アイテム	1 つまたは複数の項目。-Item パラメータで指定します。アイテムには、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、ターゲット ホストの vCenter Server インベントリの場合（データセンター、フォルダ、クラスター）またはカスタム スクリプトがあります。複数の項目を、コンマ区切りで指定できます。
パターン	パターンには、ルールの適用先となる、ホストまたはホストのグループを指定します。
ベンダー	
	マシンのベンダー名。
モデル	
	マシンのモデル名。
シリアル	
	マシンのシリアル番号。
ホスト名	
	マシンのホスト名。
ドメイン	
	ドメイン名。
IPv4	
	マシンの IPv4 アドレス。
ipv6	
	マシンの IPv6 アドレス。
	BIOS ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 でのみ実行でき、UEFI ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 または IPv6 のいずれかで実行できます。
MAC	
	起動 NIC の MAC アドレス。
アセット	
	マシンのアセット タグ。
OEM 文字列	
	SMBIOS の OEM 固有の文字列。
	1 つの項目または複数の項目をすべてのホストに適用するには、-AllHosts を指定することができます。

アクティブなルール セット

新しく起動したホストが、イメージ プロファイルの要求とともに vSphere Auto Deploy サーバに接続すると、vSphere Auto Deploy サーバはアクティブなルール セットで一致するルールを確認します。一致するルールによってマッピングされたイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、vCenter Server インベントリの場合、およびスクリプト オブジェクトが、ホストの起動に使用されます。同じタイプの複数の項目がルールによっ

てマッピングされる場合は、vSphere Auto Deploy サーバでは、それらの項目のうち、ルール セット内に最初
に出現するものが使用されます。

作業ルール セット

作業ルール セットを使用すると、変更をアクティブにする前にルールへの変更をテストできます。たとえば、
vSphere Auto Deploy コマンドレットを使用して、作業ルール セットとのコンプライアンスをテストできま
す。テストは、vCenter Server システムによって管理されるホストが、作業ルール セットのルールに従って
いるかを検証します。デフォルトでは、cmdlet は作業ルール セットにルールを追加し、ルールを有効にします。
作業ルール セットにのみルールを追加するには、NoActivate パラメータを使用します。

次のワークフローはルールおよびルール セットと一緒に使用します。

- 1 作業ルール セットを変更します。
- 2 ホストに対して作業ルール セットのルールをテストし、すべてが適切に機能することを確認します。
- 3 作業ルール セット内のルールを調整し、再テストします。
- 4 作業ルール セット内のルールを有効にします。

PowerCLI セッションにルールを追加して NoActivate パラメータを指定しない場合、作業ルール セット内に
現在あるすべてのルールが有効になります。個々のルールを有効にすることはできません。

PowerCLI コマンドレットによって vSphere Auto Deploy を使用方法の詳細については、PowerCLI コマン
ドライン ヘルプおよび [PowerCLI コマンドレットを使用した vSphere Auto Deploy の管理](#)を参照してください。
vSphere Client によって vSphere Auto Deploy を使用方法の詳細については、[vSphere Client を使用した
vSphere Auto Deploy の管理](#)を参照してください。

vSphere Auto Deploy の起動プロセス

vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングまたは再プロビジョニングを行うホストを起動するときに、
vSphere Auto Deploy インフラストラクチャがそのイメージ プロファイルを提供します。また、オプションでホス
ト プロファイル、vCenter Server の場所およびそのホストのスクリプト バンドルを提供します。

vSphere Auto Deploy を使用したプロビジョニングを実施したことがないホスト（最初の起動）と、vSphere Auto
Deploy を使用したプロビジョニングを実施済みで vCenter Server システムに追加されたホスト（2 回目以降の起
動）では、起動プロセスが異なります。

最初の起動の前提条件

最初の起動プロセスの前に、システムを設定する必要があります。設定には次のタスクが含まれます。詳細は、
[vSphere Auto Deploy の準備](#) に説明があります。

- DHCP サーバを設定します。このサーバから、各ホストの起動時に IP アドレスが割り当てられ、iPXE のブー
ト ローダのダウンロード元となる TFTP サーバにホストがポイントされます。
- vSphere Auto Deploy を使用したプロビジョニングを計画するホストでレガシー BIOS が使用されている場
合は、vSphere Auto Deploy サーバに IPv4 アドレスがあることを確認します。レガシー BIOS ファームウェア
を使用する PXE ブートは IPv4 でのみ実行できます。UEFI ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4
または IPv6 のいずれかで実行できます。

- 次のいずれかの方法で、使用するイメージ プロファイルを識別します。
 - パブリックなデポにある ESXi イメージ プロファイルを選択します。
 - (オプション) vSphere ESXi Image Builder を使用してカスタムのイメージ プロファイルを作成し、vSphere Auto Deploy サーバがアクセスできるデポ内に、作成したイメージ プロファイルを配置します。イメージ プロファイルには、基本の ESXi VIB を含める必要があります。
- (オプション) 環境内にリファレンス ホストがある場合は、リファレンス ホストのホスト プロファイルをエクスポートし、そのホスト プロファイルを 1 つ以上のホストに適用するルールを定義します。[vSphere Auto Deploy のリファレンス ホストの設定](#)を参照してください。
- ホストのデプロイのためのルールを指定し、そのルールをアクティブなルール セットに追加します。

最初の起動の概要


vSphere Auto Deploy を使用したプロビジョニングを実施したことがないホストが起動するとき (最初の起動)、ホストはいくつかの vSphere Auto Deploy コンポーネントと対話します。

- 1 管理者がホストを起動すると、ホストは PXE ブート シーケンスを開始します。
DHCP サーバがホストに IP アドレスを割り当て、TFTP サーバに接続するようにホストに指示します。
- 2 ホストは TFTP サーバに接続し、iPXE ファイル (実行可能なブート ローダ) と iPXE の構成ファイルをダウンロードします。
- 3 iPXE が実行を開始します。
構成ファイルは、vSphere Auto Deploy サーバに HTTP の起動を要求することをホストに指示します。HTTP の要求には、ハードウェアとネットワークの情報が含まれます。
- 4 応答として、vSphere Auto Deploy サーバは次のタスクを実行します。
 - a ホストに関する情報をルール エンジンに照会します。
 - b イメージ プロファイル、ホスト プロファイル (オプション)、および vCenter Server の場所に関する情報 (オプション) で指定されたコンポーネントをストリーミングします。
- 5 イメージ プロファイルを使用してホストが起動します。
vSphere Auto Deploy サーバがホスト プロファイルを提供した場合は、そのホスト プロファイルがホストに適用されます。
- 6 vSphere Auto Deploy は、自身が登録されている vCenter Server システムにホストを追加します。
 - a vCenter Server システム上のターゲット フォルダまたはクラスタがルールに指定されている場合は、そのフォルダまたはクラスタにホストが配置されます。ターゲット フォルダは、データセンターの下に置かれている必要があります。
 - b vCenter Server インベントリの場所を指定するルールがない場合は、vSphere Auto Deploy は vSphere Client ユーザー インターフェイス内に最初に表示されるデータセンターにホストを追加します。
- 7 (オプション) 固定 IP アドレスなどの特定の情報を指定することがホスト プロファイルでユーザーに要求される場合、vCenter Server システムにホストが追加されるときに、ホストはメンテナンス モードになります。
ホスト プロファイルを再適用し、ホストのカスタマイズ内容を更新して、ホストのメンテナンス モードを終了する必要があります。ホストのカスタマイズ内容を更新する際は、質問が表示されたら回答します。

- 8 ホストが DRS クラスタの一部である場合は、ホストが vCenter Server システムに正しく追加されたあとで、ほかのホストの仮想マシンがこのホストに移行される場合があります。

[ホストのプロビジョニング（最初の起動）](#) を参照してください。

図 5-5. vSphere Auto Deploy のインストール、最初の起動



2 回目以降の起動（更新なし）

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされ、vCenter Server システムによって管理されているホストでは、2 回目以降の起動は完全に自動化できます。

- 1 管理者がホストを再起動します。
- 2 ホストが起動すると、イメージ プロファイルおよびホスト プロファイルを使用して、vSphere Auto Deploy がホストをプロビジョニングします。
- 3 ホストの設定に基づいて、仮想マシンが起動またはホストに移行されます。
 - スタンドアロン ホスト。ホスト上で定義されている自動開始のルールに従って、仮想マシンがパワーオンされます。
 - DRS クラスタ ホスト。ほかのホストに正しく移行された仮想マシンは、移行先に残ります。十分なリソースがないホストの仮想マシンは、再起動されたホストに登録されます。

vCenter Server システムが使用可能でない場合は、ホストは vSphere Auto Deploy サーバに接続して、イメージ プロファイルによりプロビジョニングされます。ホストは、vCenter Server システムに vSphere Auto Deploy が再接続するまで、vSphere Auto Deploy サーバにアクセスし続けます。

vCenter Server が使用できない場合は、vSphere Auto Deploy は vSphere Distributed Switch を設定できないため、ホストが HA クラスタに参加している場合のみ、仮想マシンがホストに割り当てられます。ホストが vCenter Server に再接続されてホスト プロファイルが適用されるまでは、スイッチを作成できません。ホストがメンテナンス モードであるため、仮想マシンは開始できません。 [シンプルな再起動操作によるホストの再プロビジョニング](#) を参照してください。

ホストがユーザー入力を要求するように設定されると、それらのホストはメンテナンス モードになります。

[vSphere Client でのホストのカスタマイズの更新](#) を参照してください。

2 回目以降の起動（更新あり）


イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、vCenter Server の場所、またはホストのスクリプト バンドルを変更することができます。このプロセスには、ルールの変更と、ホストのルール コンプライアンスのテストおよび修復が含まれます。

- 1 管理者は、Copy-DeployRule PowerCLI コマンドレットを使用して 1 つ以上のルールをコピーして編集し、ルール セットを更新します。例については、[PowerCLI を使用した vSphere Auto Deploy プロセスの概要](#)を参照してください。
- 2 管理者は、Test-DeployRulesetCompliance コマンドレットを実行して、各ホストが現在のルール セットが指定する情報を使用しているかどうかを確認します。
- 3 ホストは、コンプライアンス情報をカプセル化した PowerCLI オブジェクトを返します。
- 4 管理者は、Repair-DeployRulesetCompliance コマンドレットを実行して、vCenter Server システムが各ホスト用に格納しているイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、または vCenter Server の場所を更新します。
- 5 ホストが再起動するときに、そのホストは更新されたイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、vCenter Server の場所、またはホストのスクリプト バンドルを使用します。

ユーザーの入力を要求するようにホスト プロファイルが設定されている場合は、ホストはメンテナンス モードになります。[vSphere Client でのホストのカスタマイズの更新](#) の手順に従います。

[ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。

図 5-6. vSphere Auto Deploy のインストール、2 回目以降の起動



Distributed Switch を持つシステムのプロビジョニング

vSphere Auto Deploy のリファレンス ホストのホスト プロファイルを、Distributed Switch を使用して構成することができます。

Distributed Switch の構成時に、再起動後にホストに接続する際に必要なネットワーク パラメータと一致するように、起動構成パラメータのポリシーが自動的に設定されます。

vSphere Auto Deploy がホスト プロファイルを使用して ESXi ホストのプロビジョニングを行う場合、ホストでは 2 つの手順からなるプロセスが実施されます。

- 1 ホストは、起動構成パラメータ フィールドで指定されたプロパティを使用して、標準の仮想スイッチを作成します。

- 2 ホストは VMkernel NIC を作成します。VMkernel NIC は、vSphere Auto Deploy および vCenter Server システムへの接続をホストに許可します。

ホストが vCenter Server に追加されると、vCenter Server は標準スイッチを削除し、ホストに Distributed Switch を適用し直します。

注： Distributed Switch に問題が発生することを避けるために、起動構成パラメータは変更しないでください。

vSphere Client を使用した vSphere Auto Deploy プロセスの概要

vSphere Auto Deploy の使用を開始するには、vSphere Auto Deploy のしくみについて学ぶこと、vSphere Auto Deploy と vSphere ESXi Image Builder の vCenter Server サービスを開始すること、ホストをプロビジョニングするデプロイ ルールを作成すること、ユーザーが指定するイメージ プロファイルで起動されるホストをパワーオンすることが必要です。

vSphere Auto Deploy を使用する環境でホストをプロビジョニングするワークフローには、次のタスクが含まれません。

- 1 vCenter Server をデプロイします。

vSphere Auto Deploy サーバが含まれています。

- 2 vSphere Auto Deploy と vSphere ESXi Image Builder サービスの起動タイプを構成します。

[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#)および『[vSphere ESXi Image Builder の設定](#)』を参照してください。

- 3 ソフトウェア デポを vSphere Auto Deploy インベントリに追加またはインポートします。

[ソフトウェア デポの追加](#)または[ソフトウェア デポのインポート](#)を参照してください。

- 4 (オプション) カスタム イメージ プロファイルを作成する場合は、vSphere Client を使用してイメージ プロファイルのクローンを作成するか、イメージ プロファイルを作成します。

[イメージ プロファイルのクローン作成](#)または[イメージ プロファイルの作成](#)を参照してください。

- 5 1 つのホスト、パターンによって指定される複数のホスト、またはすべてのホストにイメージ プロファイルを割り当てるデプロイ ルールを作成します。

[デプロイ ルールの作成](#)を参照してください。

注： vSphere Auto Deploy は、MAC アドレスと IP アドレスのマッピングが DHCP に固定されている (DHCP 予約とも呼ばれる) ホストのプロビジョニング用に最適化されています。固定 IP アドレスを使用する場合は、ホスト プロファイルを設定して、ホストをカスタマイズするためのプロンプトを表示する必要があります。詳細については、『[vSphere のホスト プロファイル](#)』ドキュメントを参照してください。

- 6 プロビジョニングするホストをパワーオンします。

- 7 プロビジョニングしたホストを、ホスト プロファイルのリファレンス ホストとして設定します。

リファレンス ホストの Syslog 設定、ファイアウォール設定、ストレージ、ネットワークなどを指定できます。

- 8 リファレンス ホストからホスト プロファイルを抽出します。

ホスト プロファイル ドキュメントを参照してください。

- 9 ホスト プロファイルを使用して複数のホストをプロビジョニングするには、vSphere Client を使用して以前に作成されたルールのクローンを作成するか、編集します。

[デプロイ ルールのクローンの作成](#)または[デプロイ ルールの編集](#)を参照してください。

- 10 新しいルールをアクティベートし、古いルールのアクティベーションを解除します。

[デプロイ ルールのアクティベーション](#)、[アクティベーション解除](#)、および[並べ替え](#)を参照してください。

- 11 ホストの関連付けを修正し、新しいルールをホストに適用します。

[非遵守ホストの修正](#)を参照してください。

- 12 プロビジョニングしたホストが、次の要件を満たしていることを確認します。

- 各ホストが vCenter Server システムに接続されている。
 - ホストがメンテナンス モードではない。
 - ホストにコンプライアンスのエラーがない。
 - ユーザー入力が必要なホスト プロファイルを持つ各ホストに、最新のカスタマイズ情報が提供されている
- すべてのホストが要件を満たすまで、ホストの関連付けとコンプライアンスの問題を修正して、ホストを再起動します。

起動プロセスの概要、最初の起動と 2 回目以降の起動の違い、およびホストのカスタマイズを使用した場合の概要については、を参照してください。

PowerCLI を使用した vSphere Auto Deploy プロセスの概要

vSphere Auto Deploy の使用を開始するには、vSphere Auto Deploy のしくみについて学ぶこと、vSphere Auto Deploy サーバをインストールすること、PowerCLI をインストールすること、ホストをプロビジョニングする PowerCLI ルールを記述すること、ユーザーが指定するイメージ プロファイルで起動されるホストをパワーオンすることが必要です。イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および vCenter Server の場所をカスタマイズできます。

初めて vSphere Auto Deploy 環境を設定する際に役立つ順を追った説明については、[vSphere PowerCLI を使用した vSphere Auto Deploy のセットアップとホストのプロビジョニング](#)を参照してください。

vSphere Auto Deploy を使用して環境内にホストを正しくプロビジョニングするには、次の手順に従います。

- 1 vCenter Server をデプロイします。

vSphere Auto Deploy サーバが含まれています。

- 2 vSphere Auto Deploy サービスの起動タイプを構成します。

[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#)を参照してください。

- 3 vSphere Auto Deploy と vSphere ESXi Image Builder コマンドレットを含む PowerCLI をインストールします。

[vSphere ESXi Image Builder および前提となるソフトウェアのインストール](#)、[vSphere Auto Deploy コマンドレットの使用](#)、および [vSphere ESXi Image Builder Cmdlet の使用](#) を参照してください。

- 4 ホストにデプロイする VIB を含むイメージ プロファイルを探します。
 - 多くの場合、必要なソフトウェアを含むデポを PowerCLI セッションに追加してから、それらのデポのいずれかからイメージ プロファイルを選択します。
 - カスタムのイメージ プロファイルを作成する場合は、vSphere ESXi Image Builder コマンドレットを使用して既存のイメージ プロファイルのクローンを作成し、そのクローンにカスタム VIB を追加します。カスタムのイメージ プロファイルを PowerCLI セッションに追加します。

vSphere ESXi Image Builder をカスタマイズ用に使用する必要があるのは、VIB の追加または削除が必要な場合のみです。ほとんどの場合は、VMware がイメージ プロファイルをホストするデポを PowerCLI セッションに URL として追加できます。

- 5 PowerCLI セッションを開始し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。
- 6 New-DeployRulePowerCLI コマンドレットを使用して、1 つのホスト、パターンによって指定される複数のホスト、またはすべてのホストにイメージ プロファイルを割り当てるルールを記述します。

```
New-DeployRule -Name "testrule" -Item image-profile -AllHosts
```

イメージ プロファイルのホストへの割り当てを参照してください。

注： vSphere Auto Deploy は、MAC アドレスと IP アドレスのマッピングが DHCP に固定されている (DHCP 予約とも呼ばれる) ホストのプロビジョニング用に最適化されています。固定 IP アドレスを使用する場合は、ホスト プロファイルを設定して、ホストをカスタマイズするためのプロンプトを表示する必要があります。詳細については、『vSphere のホスト プロファイル』ドキュメントを参照してください。

- 7 プロビジョニングするホストをパワーオンします。
- 8 プロビジョニングしたホストを、ホスト プロファイルのリファレンス ホストとして設定します。
リファレンス ホストの Syslog 設定、ファイアウォール設定、ストレージ、ネットワークなどを指定できます。
- 9 プロビジョニングしたホストを、ホスト プロファイルのリファレンス ホストとして設定します。
リファレンス ホストの Syslog 設定、ファイアウォール設定、ストレージ、ネットワークなどを指定できます。
[vSphere Auto Deploy のリファレンス ホストの設定](#)を参照してください。
- 10 リファレンス ホストのホスト プロファイルを作成してエクスポートします。
ホスト プロファイル ドキュメントを参照してください。
- 11 ホスト プロファイルを使用して複数のホストをプロビジョニングするには、Copy-DeployRule コマンドレットを使用して、以前に作成されたルールを編集します。
イメージ プロファイルだけでなく、ホスト プロファイル、vCenter Server の場所、カスタム スクリプト バンドルも割り当てるようにルールを変更します。

```
Copy-DeployRule -DeployRule "testrule" -ReplaceItem
my_host_profile_from_reference_host,my_target_cluster
-ReplacePattern "ipv4=192.XXX.1.10-192.XXX.1.20"
```


ここで `my_host_profile_from_reference_host` はリファレンス ホストのプロファイルの名前、`my_target_cluster` はターゲット クラスタの名前です。

12 テストと修復のコンプライアンス処理を実行し、ホストを修正します。

[ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。

13 プロビジョニングしたホストが、次の要件を満たしていることを確認します。

- 各ホストが vCenter Server システムに接続されている。
 - ホストがメンテナンス モードではない。
 - ホストにコンプライアンスのエラーがない。
 - ユーザー入力が必要なホスト プロファイルを持つ各ホストに、最新のカスタマイズ情報が提供されている
- すべてのホストが要件を満たすまで、ホストの関連付けとコンプライアンスの問題を修正して、ホストを再起動します。

起動プロセスの概要、最初の起動と 2 回目以降の起動の違い、およびホストのカスタマイズを使用した場合の概要については、を参照してください。

vSphere Auto Deploy の準備

vSphere Auto Deploy の使用を開始する前に、環境を準備する必要があります。サーバのセットアップと、ハードウェアの準備から始めます。プロビジョニングするホストの管理に使用する vCenter Server システムで、vSphere Auto Deploy サービスの起動タイプを設定し、PowerCLI をインストールする必要があります。

■ vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備

ESXi ホストを vSphere Auto Deploy で PXE ブートする前に、前提となるソフトウェアをインストールして、vSphere Auto Deploy が通信する DHCP サーバおよび TFTP サーバを設定する必要があります。

■ vSphere Auto Deploy コマンドレットの使用

vSphere Auto Deploy コマンドレットは、Microsoft PowerShell コマンドレットとして実装され、PowerCLI に含まれます。vSphere Auto Deploy コマンドレットのユーザーは、すべての PowerCLI 機能を利用できます。

■ バルク ライセンス供与の設定

vSphere Client または ESXi Shell を使用すると、個別のライセンス キーを指定できます。または、PowerCLI コマンドレットを使用して、バルク ライセンス供与を設定することができます。バルク ライセンス供与はすべての ESXi ホストで行えますが、vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされるホストで特に有用です。

vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備

ESXi ホストを vSphere Auto Deploy で PXE ブートする前に、前提となるソフトウェアをインストールして、vSphere Auto Deploy が通信する DHCP サーバおよび TFTP サーバを設定する必要があります。

PowerCLI コマンドレットで vSphere Auto Deploy を管理する方法については、「vSphere PowerCLI を使用した vSphere Auto Deploy のセットアップとホストのプロビジョニング」を参照してください。

前提条件

- vSphere Auto Deploy でプロビジョニングするホストが、ESXi のハードウェア要件を満たしていることを確認します。[ESXi のハードウェア要件](#)を参照してください。
- ESXi ホストに vCenter Server へのネットワーク接続があることと、すべてのポートの要件が満たされていることを確認します。「vCenter Server のアップグレード」を参照してください。
- 環境内に ファイルを送信する TFTP サーバおよび DHCP サーバが展開されており、Auto Deploy をプロビジョニングする ESXi ホストにネットワーク アドレスが割り当てられていることを確認します。『[TFTP サーバのインストール](#)』と『[vSphere Auto Deploy によるプロビジョニングのための DHCP サーバの準備](#)』を参照してください。
- ESXi ホストが DHCP、TFTP、および vSphere Auto Deploy サーバとネットワーク接続できることを確認します。
- vSphere Auto Deploy 環境で VLAN を使用する場合は、エンド ツー エンドのネットワークを適切に設定する必要があります。ホストの PXE ブート時は、フレームに適切な VLAN ID をタグ付けするようにファームウェア ドライバを設定する必要があります。この設定は、UEFI/BIOS インターフェイスで正しい変更を手動で行う必要があります。また、正しい VLAN ID で ESXi ポート グループを適切に構成する必要があります。環境内で VLAN ID がどのように使用されているかをネットワーク管理者に問い合わせます。
- vSphere Auto Deploy リポジトリ用に十分なストレージがあることを確認します。vSphere Auto Deploy サーバは、必要なデータを保存するためにリポジトリを使用します。このデータには、ユーザーが作成するルール およびルール セットや、ルール内で指定する VIB およびイメージ プロファイルが含まれます。

ベスト プラクティスは、4 つのイメージ プロファイルに十分な容量と、ある程度の余分な空き容量を確保するために、2 GB を割り当てることです。1 つのイメージ プロファイルにつき、約 400 MB が必要です。使用するイメージ プロファイル数を検討することで、vSphere Auto Deploy リポジトリ用にどの程度の容量を予約するかを決定します。

- DHCP サーバに対する管理者権限を取得します。このサーバは、起動元となるネットワーク セグメントを管理します。環境内の既存の DHCP サーバを使用することも、DHCP サーバをインストールすることもできます。vSphere Auto Deploy の設定では、gpxelinux.0 ファイル名を、UEFI の場合は snponly64.efi.vmw-hardwired に、BIOS の場合は undionly.kpxe.vmw-hardwired に置き換えます。DHCP 構成の詳細については、[DHCP の構成例](#)を参照してください。
- 他の PXE ベースのデプロイ方法に関しては、ネットワークをセキュリティ保護します。vSphere Auto Deploy は SSL 経由でデータを転送することで、不正な干渉やアクセスを防ぎます。しかし、PXE ブートの間は、クライアントや vSphere Auto Deploy サーバの整合性は確認されません。
- PowerCLI コマンドレットを使用して vSphere Auto Deploy を管理する場合は、Microsoft .NET Framework 4.5 または 4.5.x および Windows PowerShell 3.0 または 4.0 が Windows マシンにインストールされていることを確認してください。『[vSphere PowerCLI User's Guide](#)』を参照してください。
- リモートの Syslog サーバを設定します。Syslog サーバの構成の詳細については、『[vCenter Server およびホスト管理](#)』ドキュメントを参照してください。リモートの Syslog サーバを使用するために起動する最初のホス

トを構成し、そのホストのホスト プロファイルをその他のすべてのデブロイ先ホストに適用します。必要であれば、vSphere Syslog Collector をインストールして使用します。これは vCenter Server サポート ツールであり、システム ログの記録のための統合アーキテクチャを提供し、ネットワーク ログと、複数のホストからのログの結合を有効にします。

- ESXi Dump Collector をインストールし、すべてのコア ダンプが ESXi Dump Collector に向けられるように最初のホストを設定して、そのホストのホスト プロファイルをその他のすべてのホストに適用します。
[ESXCLI を使用した、ESXi Dump Collector の構成](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy を使用したプロビジョニングを計画するホストでレガシー BIOS が使用されている場合は、vSphere Auto Deploy サーバに IPv4 アドレスがあることを確認します。レガシー BIOS ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 でのみ実行できます。UEFI ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 または IPv6 のいずれかで実行できます。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [Auto Deploy] ページで、上部のドロップダウン メニューから vCenter Server を選択します。

- 3 [Auto Deploy および Image Builder を有効にする] をクリックしてサービスをアクティブ化します。

[Image Builder] サービスがすでにアクティブな場合は、[構成] タブを選択し、[Auto Deploy サービスを有効化] をクリックします。

[ソフトウェア デポ] ページが表示されます。

- 4 TFTP サーバを構成します。

- a [設定] タブをクリックします。

- b [TFTP ブート ZIP のダウンロード] をクリックして TFTP 構成ファイルをダウンロードし、そのファイルを TFTP サーバがファイルを格納するディレクトリに解凍します。

- c (オプション) プロキシ サーバを使用するには、Auto Deploy のランタイム サマリ ペインの [追加] をクリックし、テキスト ボックスにプロキシ サーバの URL を入力します。

リバース プロキシ サーバを使用して、vSphere Auto Deploy サーバに送信される要求の負荷を軽減できます。

- 5 TFTP ZIP ファイルが配置されている TFTP サーバをポイントするように、DHCP サーバを設定します。

- a TFTP サーバの IP アドレスを DHCP オプション 66 で指定します。このオプションは、next-server と呼ばれます。

- b 起動ファイル名を DHCP オプション 67 (通常 boot-filename と呼ばれる) で指定します。UEFI の場合は snponly64.efi.vmw-hardwired、BIOS の場合は undionly.kpxe.vmw-hardwired です。

- 6 vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングする各ホストを、製造元の指示に従って、ネットワーク ブートまたは PXE ブートに設定します。

- 7 (オプション) サンプリント モードを使用するように環境を設定した場合は、OpenSSL の証明書 `rbd-ca.crt` と OpenSSL のプライベート キー `rbd-ca.key` を独自の証明書とキーのファイルに置き換えると、独自の認証局 (CA) を使用できます。

ファイルは `/etc/vmware-rbd/ssl/` にあります。

vCenter Server 6.0 以降では、デフォルトで VMware Certificate Authority (VMCA) が使用されます。

結果

vSphere Auto Deploy 用に設定されている ESXi ホストを起動すると、ホストは DHCP サーバに接続し、その接続は vSphere Auto Deploy サーバに転送されます。vSphere Auto Deploy サーバは、アクティブなルール セットで指定されたイメージ プロファイルを使用してホストをプロビジョニングします。

次のステップ

- [Auto Deploy サービス] のデフォルト構成プロパティを変更できます。詳細については、vCenter Server およびホストの管理ドキュメントで vCenter Server の設定について参照してください。
- [Image Builder サービス] のデフォルト構成プロパティを変更できます。詳細については、『vCenter Server およびホストの管理』で vCenter Server の設定について参照してください。
- イメージ プロファイル、ホスト プロファイル (オプション)、ホストの場所またはスクリプト バンドルをホストに割り当てるルールを定義します。PowerCLI コマンドレットを使用する vSphere Auto Deploy の管理については、[PowerCLI コマンドレットを使用した vSphere Auto Deploy の管理](#) セクションを参照してください。vSphere Client を使用する vSphere Auto Deploy の管理については、[vSphere Client を使用した vSphere Auto Deploy の管理](#) セクションを参照してください。
- (オプション) リファレンス ホストとしてプロビジョニングする最初のホストを構成します。ターゲット ホスト同士で共有するストレージ、ネットワーク、およびその他の設定を使用します。リファレンス ホスト用のホスト プロファイルを作成し、テスト済みのイメージ プロファイルとホスト プロファイルの両方をターゲット ホストに割り当てるルールを記述します。
- (オプション) vSphere Auto Deploy が既存のパーティションを上書きするようにする場合は、自動パーティショニングを行うようにリファレンス ホストを設定し、リファレンス ホストのホスト プロファイルをほかのホストに適用します。[自動パーティショニングのためのリファレンス ホストの構成](#) を参照してください。
- (オプション) ホストに固有の情報を構成する場合は、ユーザー入力を求めるプロンプトを表示するように、リファレンス ホストのホスト プロファイルを設定します。ホストのカスタマイズの詳細については、『vSphere のホスト プロファイル』ドキュメントを参照してください。

vSphere Auto Deploy コマンドレットの使用

vSphere Auto Deploy コマンドレットは、Microsoft PowerShell コマンドレットとして実装され、PowerCLI に含まれます。vSphere Auto Deploy コマンドレットのユーザーは、すべての PowerCLI 機能を利用できます。

PowerShell に精通しているユーザーは、ほかの PowerShell コマンドレットと同じように vSphere Auto Deploy コマンドレットを使用することができます。PowerShell および PowerCLI に慣れていない場合は、次のヒントが役立つ場合があります。

コマンドレット、パラメータ、およびパラメータの値は、PowerCLI のシェルに入力できます。

- `Get-Help cmdlet_name` を実行すると、任意のコマンドレットのヘルプを表示することができます。

- PowerShell は大文字と小文字を区別しないことに注意してください。
- コマンドレット名やパラメータ名には、タブ補完を使用します。
- `Format-List` または `Format-Table` (短縮形式は `fl` または `ft`) を使用して、任意の変数およびコマンドレットの出力の形式を整えることができます。詳細を確認する場合は、`Get-Help Format-List` コマンドレットを実行してください。

名前によるパラメータの指定

パラメータは多くの場合名前で渡すことができ、スペースや特殊文字を含むパラメータの値は二重引用符で囲むことができます。

```
Copy-DeployRule -DeployRule testrule -ReplaceItem MyNewProfile
```

vCenter Server のインストールとセットアップドキュメントのほとんどの例では、パラメータは名前で渡されます。

オブジェクトによるパラメータの指定

スクリプト処理や自動化を実施する場合は、パラメータをオブジェクトとして渡すことができます。パラメータをオブジェクトとして渡すことは、複数のオブジェクトを返す `cmdlet` や、単一のオブジェクトを返すコマンドレットで便利です。次の例を想定します。

- 1 ホストのルール セットのコンプライアンス情報をカプセル化するオブジェクトを、変数にバインドします。

```
$str = Test-DeployRuleSetCompliance MyEsxi42
```

- 2 オブジェクトの `itemlist` プロパティを表示して、ルール セットの内容と現在ホストが使用している内容の違いを確認します。

```
$str.itemlist
```

- 3 `Repair-DeployRuleSetCompliance` コマンドレットを変数とともに使用して、変更されたルール セットを使用するようにホストを修正します。

```
Repair-DeployRuleSetCompliance $str
```

この例では、次にホストを起動するときにホストが修復されます。

バルク ライセンス供与の設定

vSphere Client または ESXi Shell を使用すると、個別のライセンス キーを指定できます。または、PowerCLI コマンドレットを使用して、バルク ライセンス供与を設定することができます。バルク ライセンス供与はすべての ESXi ホストで行えますが、vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされるホストで特に有用です。

vSphere Client を介したライセンス キーの割り当てと PowerCLI コマンドレット機能を使用した別の方法によるライセンスの割り当て

vSphere Client によるライセンス キーの割り当て

ホストを vCenter Server システムに追加するとき、または、ホストが vCenter Server システムによって管理されるときに、ライセンス キーをホストに割り当てることができます。

LicenseDataManager PowerCLI を使用したライセンス キーの割り当て

一連のホストに追加する一連のライセンス キーを指定できます。ライセンス キーは vCenter Server データベースに追加されます。ホストが vCenter Server システムに追加または再接続されるたびに、ホストにライセンス キーが割り当てられます。PowerCLI を介して割り当てられたライセンス キーは、デフォルトのライセンス キーとして扱われます。ライセンスのないホストが追加または再接続されると、このホストにはデフォルトのライセンス キーが割り当てられます。すでにライセンスが供与されたホストの場合は、ホストのライセンス キーが保持されます。

次の例では、データセンターのすべてのホストにライセンスを割り当てています。ホストおよびクラスタにもライセンスを関連付けることができます。

次の例は、PowerShell の変数の使用方法についての知識がある、上級 PowerCLI ユーザー向けです。

前提条件

vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備。

手順

- 1 PowerCLI セッションで、使用する vCenter Server システムに接続し、関連付けられたライセンス マネージャを変数にバインドします。

```
Connect-VIServer -Server 192.XXX.X.XX -User username -Password password $licenseDataManager = Get-LicenseDataManager
```

- 2 バルク ライセンス供与機能を使用する対象となるホストが配置されているデータセンターを取得するコマンドレットを実行します。

```
$hostContainer = Get-Datacenter -Name Datacenter-X
```

また、クラスタを取得するコマンドレット（そのクラスタ内のすべてのホストにバルク ライセンス供与を使用）または、フォルダを取得するコマンドレット（そのフォルダ内のすべてのホストにバルク ライセンス供与を使用）を実行します。

- 3 LicenseData オブジェクトと LicenseKeyEntry オブジェクトを、関連するタイプの ID とライセンス キーで作成します。

```
$licenseData = New-Object VMware.VimAutomation.License.Types.LicenseData $licenseKeyEntry = New-Object VMware.VimAutomation.License.Types.LicenseKeyEntry $licenseKeyEntry.TypeId = "vmware-vsphere" $licenseKeyEntry.LicenseKey = "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
```

- 4 手順 3 で作成した LicenseData オブジェクトの LicenseKeys 属性を LicenseKeyEntry オブジェクトに関連付けます。

```
$licenseData.LicenseKeys += $licenseKeyEntry
```

- 5 データセンターのライセンス データを LicenseData オブジェクトを使用して更新し、ライセンスがホストのコンテナに関連付けられていることを確認します。

```
$licenseDataManager.UpdateAssociatedLicenseData($hostContainer.Uid, $licenseData)
$licenseDataManager.QueryAssociatedLicenseData($hostContainer.Uid)
```

- 6 vSphere Auto Deploy を使用して 1 つ以上のホストをプロビジョニングし、それらのホストを、ライセンス データを割り当てたデータセンターまたはクラスタに割り当てます。

- 7 vSphere Client を使用して、ホストが正しくデフォルトのライセンス XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX に割り当てられていることを確認します。

結果

これで、データセンターに割り当てたすべてのホストに自動的にライセンスが供与されます。

PowerCLI コマンドレットを使用した vSphere Auto Deploy の管理

PowerCLI コマンドレットを使用して、ホストをイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、カスタム スクリプト、および vCenter Server ターゲット上の場所に関連付けるルールを作成して、vSphere Auto Deploy を管理できます。また、ルールのコンプライアンスをテストし、コンプライアンスの問題を修復して、ホストのアップデートを実行できます。

vSphere Auto Deploy PowerCLI コマンドレットの概要

PowerCLI に含まれる一連の PowerCLI コマンドレットを使用して、イメージ プロファイルおよびホスト プロファイルをホストに割り当てるルールを指定します。

PowerCLI に慣れていない場合は、PowerCLI のマニュアルを読み、[vSphere Auto Deploy コマンドレットの使用](#)を参照してください。PowerShell プロンプトで任意のコマンドのヘルプを表示できます。

- 基本的なヘルプ: `Get-Help cmdlet_name`
- 詳細なヘルプ: `Get-Help cmdlet_name-Detailed`

注: vSphere Auto Deploy コマンドレットを実行する場合は、コマンド ラインですべてのパラメータを指定して実行します。対話モードでのパラメータの提供は推奨されません。

表 5-16. ルール エンジンの PowerCLI コマンドレット

コマンド	説明
<code>Get-DeployCommand</code>	vSphere Auto Deploy コマンドレットのリストを返します。
<code>New-DeployRule</code>	指定された項目およびパターンで新しいルールを作成します。
<code>Set-DeployRule</code>	指定された項目およびパターンで既存のルールを更新します。ルール セットに含まれるルールは更新できません。
<code>Get-DeployRule</code>	指定された名前のルールを取得します。
<code>Copy-DeployRule</code>	既存のルールのクローンを作成して更新します。
<code>Add-DeployRule</code>	作業ルール セットに 1 つ以上のルールを追加し、デフォルトで、アクティブなルール セットにも追加します。作業ルール セットにのみルールを追加するには、 <code>NoActivate</code> パラメータを使用します。
<code>Remove-DeployRule</code>	作業ルール セットおよびアクティブなルール セットから、1 つ以上のルールを除外します。ルールを完全に削除するには、 <code>-Delete</code> パラメータとともにこのコマンドを実行します。
<code>Set-DeployRuleset</code>	作業ルール セット内のルールのリストを明示的に設定します。
<code>Get-DeployRuleset</code>	現在の作業ルール セットまたは現在アクティブなルール セットを取得します。
<code>Switch-ActiveDeployRuleset</code>	すべての新しい要求がこのルール セットで評価されるようにするために、ルール セットをアクティブ化します。

表 5-16. ルール エンジンの PowerCLI コマンドレット (続き)

コマンド	説明
Get-VMHostMatchingRules	パターンに一致するルールを取得します。たとえば、1 つまたは複数のホストに適用されるすべてのルールを取得できます。デバッグの前に、このコマンドレットを使用します。
Test-DeployRulesetCompliance	指定されたホストに関連付けられた項目が、アクティブなルール セットに準拠しているかどうかを確認します。
Repair-DeployRulesetCompliance	この cmdlet は、Test-DeployRulesetCompliance の出力に基づいて、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および vCenter Server インベントリ内の各ホストの場所を更新します。この cmdlet は、イメージ プロファイルの適用、ホスト プロファイルの適用、または、vCenter Server システム上の事前に指定されたフォルダまたはクラスターへのホストの移動を行う場合があります。
Apply-ESXImageProfile	指定されたイメージ プロファイルを指定されたホストに関連付けます。
Get-VMHostImageProfile	指定されたホストによって使用されているイメージ プロファイルを取得します。このコマンドレットは、vSphere ESXi Image Builder の Get-ESXImageProfile コマンドレットとは異なります。
Repair-DeployImageCache	このコマンドレットは、vSphere Auto Deploy のイメージ キャッシュが誤って削除された場合にのみ使用します。
Get-VMHostAttributes	vSphere Auto Deploy サーバがルールを評価する際に使用されたホストの属性を取得します。
Get-DeployMachineIdentity	vCenter Server 内の ESXi ホストを物理マシンに論理的にリンクするときに vSphere Auto Deploy が使用する文字列の値を返します。
Set-DeployMachineIdentity	vCenter Server データベース内のホスト オブジェクトを、物理マシンに論理的にリンクします。この cmdlet は、ルールを指定せずにホストを追加する場合に使用します。
Get-DeployOption	vSphere Auto Deploy のグローバル構成オプションを取得します。このコマンドレットは現在、vlan-id オプションをサポートしており、vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストの ESXi 管理ネットワークでデフォルトの VLAN ID を指定します。vSphere Auto Deploy は、ホスト プロファイルなしでホストが起動した場合のみ、この値を使用します。
Set-DeployOption	グローバル構成オプションの値を設定します。ESXi 管理ネットワークのデフォルトの VLAN ID の設定では、vlan-id オプションは現在サポートされています。
Add-ProxyServer	プロキシ サーバを vSphere Auto Deploy データベースに追加します。IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定するための -Address パラメータを使用して、コマンドを実行します。アドレスにはポート番号を含めることができます。
List-ProxyServer	現在 vSphere Auto Deploy に登録されているプロキシ サーバを一覧表示します。
Delete-ProxyServer	vSphere Auto Deploy に登録されているプロキシ サーバのリストから 1 台以上のプロキシ サーバを削除します。プロキシ サーバのリストから -id パラメータを使用してコマンドを実行したり、-Address パラメータを使用して、削除するプロキシ サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指定することによってコマンドを実行できます。

表 5-16. ルール エンジンの PowerCLI コマンドレット (続き)

コマンド	説明
Add-ScriptBundle	1 つ以上のスクリプト バンドルを vSphere Auto Deploy サーバに追加します。
Get-ScriptBundle	vSphere Auto Deploy サーバで使用可能なスクリプト バンドルおよびそれらに含まれるスクリプトのリストを取得します。
Remove-ScriptBundle	vSphere Auto Deploy からスクリプト バンドルを削除します。 vSphere バージョン 6.7 以降で使用できます。

イメージ プロファイルのホストへの割り当て

ホストをプロビジョニングする前に、vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングする各ホストにイメージ プロファイルを割り当てるルールを作成する必要があります。

vSphere Auto Deploy の拡張ルールは、ESXCLI プラグイン パス、jumpstart プラグイン パスなど、事前定義された特定の場所のファイルのみを CommunitySupported レベルの VIB に含めることを強制します。別の場所にある VIB をイメージ プロファイルに追加すると、警告が表示されます。force オプションを使用して警告をオーバーライドできます。

ルールに違反する CommunitySupported レベルの VIB を含むイメージ プロファイルで New-DeployRule コマンドレットを呼び出す場合は、イメージ プロファイルを追加する前に \$DeployNoSignatureCheck = \$true を設定します。これを設定すると、システムは署名の検証を無視し、拡張ルールのチェックを実行しません。

注： CommunitySupported レベルの VIB を含むイメージ プロファイルは、本番システムではサポートされません。

前提条件

手順

- 1 PowerCLI セッションで Connect-VIServer コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_or_ipv6_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の警告が表示されないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 2 パブリックなソフトウェア デポの場所を特定するか、vSphere ESXi Image Builder を使用してカスタムのイメージ プロファイルを定義します。

- 3 `Add-EsxSoftwareDepot` を実行して、イメージ プロファイルが含まれるソフトウェア デポを PowerCLI セッションに追加します。

デポのタイプ	コマンドレット
リモート デポ	<code>Add-EsxSoftwareDepot</code> <i>depot_uri</i> を実行します。
ZIP ファイル	<ul style="list-style-type: none"> a ZIP ファイルをローカル ファイル パスにダウンロードします。 b <code>Add-EsxSoftwareDepot C:\file_path\my_offline_depot.zip</code> を実行します。

- 4 `Get-EsxImageProfile` cmdlet を実行して、デポ内の使用するイメージ プロファイルを探します。

デフォルトでは、ESXi デポには、VMware Tools を含んだ 1 つの基本イメージ プロファイル（名前に文字列 `standard` を含む）と、VMware Tools を含まない 1 つの基本イメージ プロファイルが格納されています。

- 5 IP アドレスの範囲などの特定の属性を持つホストに、イメージ プロファイルを割り当てるためのルールを定義します。

```
New-DeployRule -Name "testrule" -Item "My Profile25" -Pattern "vendor=Acme,Zven",
"ipv4=192.XXX.1.10-192.XXX.1.20"
```

名前にスペースが含まれる場合は二重引用符の使用が必須ですが、それ以外の場合は任意です。項目をすべてのホストに適用するには、パターンの代わりに `-AllHosts` を指定します。

コマンドレットは `testrule` という名前のルールを作成します。このルールは、`My Profile25` という名前のイメージ プロファイルを、`Acme` または `Zven` というベンダーの、指定された範囲内の IP アドレスを持つすべてのホストに割り当てます。

- 6 ルール セットにルールを追加します。

```
Add-DeployRule testrule
```

デフォルトでは、ルールは作業ルール セットとアクティブなルール セットの両方に追加されます。

`NoActivate` パラメータを使用すると、作業ルール セットはアクティブなルール セットになりません。

結果

ホストが iPXE から起動する場合、ホストはマシンの属性をコンソールにレポートします。デプロイのルールを記述する際には、同じ形式の属性を使用します。

```
*****
* Booting through VMware AutoDeploy...
*
* Machine attributes:
* . asset=No Asset Tag
* . domain=vmware.com
* . hostname=myhost.mycompany.com
* . ipv4=XX.XX.XXX.XXX
* . mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX
* . model=MyVendorModel
* . oemstring=Product ID: XXXXXX-XXX
```

```
* . serial=XX XX XX XX XX XX...
* . uuid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
* . vendor=MyVendor
*****
```

次のステップ

- vSphere Auto Deploy ですでにプロビジョニングされたホストについては、コンプライアンス テストおよび修復を実施して、新しいイメージ プロファイルでそれらのホストがプロビジョニングされるようにします。 [ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストを起動し、新しいイメージ プロファイルを使用してそれらのホストがプロビジョニングされるようにします。

ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て

vSphere Auto Deploy は、1 台以上のホストにホスト プロファイルを割り当てることができます。ホスト プロファイルには、ストレージ構成、ネットワーク構成、またはホストのその他の特性に関する情報が含まれる場合があります。クラスタにホストを追加する場合は、そのクラスタのホスト プロファイルが使用されます。

多くの場合、ホスト プロファイルを明示的に指定する代わりに、ホストをクラスタに割り当てます。ホストは、割り当てられたクラスタのホスト プロファイルを使用します。

前提条件

- PowerCLI および前提となるすべてのソフトウェアをインストールします。詳細については、『vCenter Server のインストールとセットアップ』を参照してください。
- 使用するホスト プロファイルをエクスポートします。

手順

- 1 PowerCLI セッションで `Connect-VIServer` コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_or_ipv6_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の警告が表示されないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 2 vSphere Client を使用して、使用する設定内容をホストに設定し、そのホストでホスト プロファイルを作成します。
- 3 `Get-VMhostProfile` PowerCLI コマンドレットを実行して、ホスト プロファイルの作成元となる ESXi ホストを渡すことで、ホスト プロファイルの名前を探します。
- 4 PowerCLI プロンプトで、特定の属性（IP アドレスの範囲など）を備えたホストをホスト プロファイルに割り当てるルールを定義します。

```
New-DeployRule -Name "testrule2" -Item my_host_profile -Pattern "vendor=Acme,Zven",
"ipv4=192.XXX.1.10-192.XXX.1.20"
```

指定された属性を持つすべてのホストに、指定された項目が割り当てられます。この例は、`testrule2` という名前のルールを指定します。このルールは、指定された範囲内の IP アドレスを持ち、メーカーが Acme または Zven のすべてのホストに、指定されたホスト プロファイル `my_host_profile` を割り当てます。

5 ルール セットにルールを追加します。

```
Add-DeployRule testrule2
```

デフォルトでは、作業ルール セットがアクティブなルール セットになります。また、ルール セットへのすべての変更は、ルールを追加した時にアクティブになります。NoActivate パラメータを使用すると、作業ルール セットはアクティブなルール セットになりません。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy によってプロビジョニング済みのホストを新しいホスト プロファイルに割り当てるには、それらのホスト上でコンプライアンス テストおよび修復処理を実行します。詳細については、[ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストをパワーオンし、ホスト プロファイルを使用してそれらのホストをプロビジョニングします。

ルールの記述とフォルダまたはクラスタへのホストの割り当て

vSphere Auto Deploy は、ホストをフォルダまたはクラスタに割り当てることができます。vSphere Auto Deploy は、ホストの起動時にそのホストを vCenter Server 上の指定された場所に追加します。クラスタに割り当てられたホストは、クラスタのホスト プロファイルを継承します。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#) を参照してください。
- 選択したフォルダがデータセンター内またはクラスタ内に存在することを確認します。ホストはスタンドアロンの最上位のフォルダに割り当てることができません。

手順

- 1 PowerCLI セッションで `Connect-VIServer` コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_or_ipv6_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の警告が表示されないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 2 IP アドレスの範囲などの特定の属性を持つホストを、フォルダまたはクラスタに割り当てるルールを定義します。

```
New-DeployRule -Name testrule3 -Item "my folder" -Pattern "vendor=Acme,Zven",
"ipv4=192.XXX.1.10-192.XXX.1.20"
```

この例では、フォルダを名前で渡します。これ以外に、`Get-Folder`、`Get-Cluster`、または `Get-Datacenter` コマンドレットで取得するフォルダ、クラスタ、またはデータセンター オブジェクトを渡すこともできます。

3 ルール セットにルールを追加します。

```
Add-DeployRule testrule3
```

デフォルトでは、作業ルール セットがアクティブなルール セットになります。また、ルール セットへのすべての変更は、ルールを追加した時にアクティブになります。NoActivate パラメータを使用すると、作業ルール セットはアクティブなルール セットになりません。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy によってすでにプロビジョニングされているホストを新しいフォルダまたはクラスタの場所に割り当てるには、コンプライアンスのテストと修復を実行します。 [ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストを起動し、指定された vCenter Server の場所にそれらのホストを追加します。

カスタム スクリプトの実行によるステートレス システムの構成

vSphere Auto Deploy を使用して、カスタム スクリプトを vSphere Auto Deploy ルールに関連付けることで、1 台以上のホストを構成できます。

スクリプトは、ホストの最初の ESXi の起動ワークフロー後に、アルファベット順に実行されます。

前提条件

- vSphere Auto Deploy ルールに関連付けるスクリプト バンドルの形式が `.tgz` で、最大サイズが 10 MB、Python または BusyBox ash スクリプト言語で記述されていることを確認します。

手順

- 1 PowerCLI セッションで `Connect-VIServer` コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_or_ipv6_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の警告が表示されないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 2 `Add-ScriptBundle` コマンドレットを実行して、必要なスクリプトを含むスクリプト バンドルを vSphere Auto Deploy インベントリに追加します。

```
Add-ScriptBundle c:/temp/MyScriptBundle.tgz
```

`.tgz` 拡張子を持たないスクリプト バンドルの名前は、スクリプト バンドル項目の名前識別子またはオブジェクトです。Add-ScriptBundle コマンドレットと `-Update` パラメータを使用して、既存のスクリプト バンドルを更新できます。

- 3 (オプション) Get-ScriptBundle コマンドレットを実行して、スクリプトバンドルが vSphere Auto Deploy インベントリに追加されていることを確認します。
- 4 IP アドレスの範囲などの特定の属性を持つホストを、スクリプトバンドルに割り当てるためのルールを定義します。

```
New-DeployRule -Name "testrule4" -Item "MyScriptBundle" -Pattern "vendor=Acme,Zven",
"ipv4=192.XXX.1.10-192.XXX.1.20"
```

名前にスペースが含まれる場合は二重引用符の使用が必須ですが、それ以外の場合は任意です。項目をすべてのホストに適用するには、パターンの代わりに -AllHosts を指定します。

testrule4 という名前のルールを作成します。このルールは、My Script Bundle という名前のスクリプトバンドルを、Acme または Zven というベンダーの、指定された範囲内の IP アドレスを持つすべてのホストに割り当てます。スクリプトバンドルの名前識別子、または Get-ScriptBundle コマンドレットによって返されたオブジェクトを使用して、ルールに関連付けるスクリプトバンドルを識別できます。

- 5 ルールセットにルールを追加します。

```
Add-DeployRule testrule4
```

デフォルトでは、ルールは作業ルールセットとアクティブなルールセットの両方に追加されます。NoActivate パラメータを使用すると、作業ルールセットはアクティブなルールセットになりません。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy ですでにプロビジョニングされたホストについては、コンプライアンステストおよび修復を実施して、新しいスクリプトでそれらのホストがプロビジョニングされるようにします。 [ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストを起動し、新しいスクリプトを使用してそれらのホストがプロビジョニングされるようにします。

ルールのコンプライアンスのテストおよび修復

vSphere Auto Deploy のルールセットにルールを追加したり、1 つ以上のルールを変更したりする場合、ホストは自動的にアップデートされません。ユーザーがルールのコンプライアンスのテストと修復を行った場合のみ、vSphere Auto Deploy は新しいルールを適用します。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#) を参照してください。
- インフラストラクチャに vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされた ESXi ホストが 1 つ以上含まれており、PowerCLI をインストールしたホストがそれらの ESXi ホストにアクセスできることを確認します。

手順

- 1 PowerCLI セッションで Connect-VIServer コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_or_ipv6_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の警告が表示されないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 2 PowerCLI を使用して、現在使用可能な vSphere Auto Deploy ルールを確認します。

```
Get-DeployRule
```

システムは、該当するルールと、それに関連する項目およびパターンを返します。

- 3 使用可能なルールの 1 つを変更します。

たとえば、イメージ プロファイルおよびルールの名前を変更することができます。

```
Copy-DeployRule -DeployRule testrule -ReplaceItem MyNewProfile
```

すでにアクティブなルール セットに追加されているルールは編集できません。代わりに、ルールをコピーして、変更する項目またはパターンを置き換えることはできます。

- 4 ルール セットのコンプライアンスをテストするホストにアクセスできることを確認します。

```
Get-VMHost -Name MyEsxi42
```

- 5 そのホストのルール セットのコンプライアンスをテストし、後で使用するために、戻り値を変数にバインドするコマンドレットを実行します。

```
$str = Test-DeployRuleSetCompliance MyEsxi42
```

- 6 ルール セットの内容と、ホストの構成の間の差異を確認します。

```
$str.itemlist
```

新しいルール セットのコンプライアンスをテストするホストが、アクティブなルール セットに準拠している場合は、現在のアイテムと予測されるアイテムの表が返されます。

CurrentItem	ExpectedItem
-----	-----
<i>My Profile 25</i>	<i>MyNewProfile</i>

- 7 ホストの次の起動時に、変更されたルール セットを使用するように、ホストを修復します。

```
Repair-DeployRuleSetCompliance $str
```

次のステップ

変更したルールでインベントリの場所が指定されている場合、コンプライアンスの修復時に変更内容が即座に反映されます。それ以外のすべての変更内容は、ホストを再起動することで、vSphere Auto Deploy によって新しいルールが適用され、ルール セットとホスト間のコンプライアンスが達成されます。

vSphere Auto Deploy へのキャッシング プロキシ サーバ のアドレスの登録

多数のステートレス ホストを同時に起動すると、vSphere Auto Deploy サーバに大きな負荷がかかります。vSphere Auto Deploy サーバと、vSphere Auto Deploy に登録する 1 つ以上のプロキシ サーバ間で要求のロード バランシングを行うことができます。

前提条件

手順

- 1 PowerCLI セッションで Connect-VIServer コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_or_ipv6_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の警告が表示されないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 2 Add-ProxyServer コマンドレットを実行して、vSphere Auto Deploy にキャッシング プロキシ サーバのアドレスを登録します。

```
Add-ProxyServer -Address 'https://proxy_server_ip_address:port_number'
```

複数のプロキシ サーバを登録する場合は、コマンドレットを複数回実行します。アドレスにはポート番号を含めることができます。

- 3 (オプション) List-ProxyServer コマンドレットを実行して、vSphere Auto Deploy にキャッシング プロキシ サーバが登録されていることを確認します。

vSphere Client を使用した vSphere Auto Deploy の管理

vSphere Client を使用して、ESXi ホストを vSphere Auto Deploy インベントリに追加し、vSphere Auto Deploy ルールと ESXi ホストの関連付けを作成、監視および管理することができます。



vSphere Client での Auto Deploy の機能拡張

(http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_vsphere67_autodeploy)

デプロイ ルールの作成

vSphere Auto Deploy を使用して ESXi ホストをプロビジョニングする前に、ホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイルをホストに割り当てるためのルールを作成する必要があります。ESXi ホストが複数の vSphere Auto Deploy ルール基準と一致する場合は、ルール順序が考慮されます。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#)を参照してください。
- ルールにイメージ プロファイルを含める場合は、必要なソフトウェア デポがインベントリに追加されていることを確認します。[ソフトウェア デポの追加](#)または[ソフトウェア デポのインポート](#)を参照してください。

手順

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [デプロイ ルール] タブで [新規デプロイ ルール] をクリックします。

[新規デプロイ ルール] ウィザードが起動します。

- 3 ウィザードの [名前とホスト] のページで、新しいルールの名前を入力します。

- 4 ルールをインベントリ内のすべてのホストに適用するか、特定のパターンに一致するホストにのみ適用するかを選択します。

1つ以上のパターンを選択することができます。

たとえば、ルールを vCenter Single Sign-On ドメイン内の特定のホスト名を持つホスト、または特定の IPv4 範囲に一致するホストにのみ適用することができます。

- 5 ウィザードの [設定] ページで、オプションでルールにアイテムを含めることができます。

有効にしたアイテムごとに、ウィザードに新しいページが追加されます。

オプション	操作
ホストの場所	ルールの条件に一致するホストを特定の場所に追加します。
イメージ プロファイル	ルール条件に一致するホストにイメージ プロファイルを割り当てます。
ホスト プロファイル	ルール条件に一致するホストにホスト プロファイルを割り当てます。
スクリプト バンドル	ルール条件に一致するホストにスクリプト バンドルを割り当てます。

- 6 (オプション) ウィザードの [ホストの場所の選択] ページで、ルールに一致するホストの場所として、データセンター、フォルダー、またはクラスタを選択します。

- 7 (オプション) ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] ページで、ドロップダウン メニューを使用してソフトウェア デポを選択し、リストからイメージ プロファイルを選択します。

イメージ プロファイルの許容レベル検証をしない場合は、[イメージ プロファイルの署名チェックをスキップ] チェック ボックスを選択します。

- 8 (オプション) ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] ページで、リストからホスト プロファイルを選択します。

- 9 (オプション) ウィザードの [スクリプト バンドルの選択] ページで、リストからスクリプト バンドルを選択します。
- 10 [設定の確認] ページで、新しいルールの概要情報を確認します。

結果

[デプロイのルール] タブには新規作成されたルールがリスト表示されます。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy ルールを有効にします。 [デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy ルールを編集します。 [イメージ プロファイルの編集](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy ルールのクローンを作成します。 [デプロイ ルールのクローンの作成](#) を参照してください。
- ホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および追加されたスクリプト バンドルを確認します。 [ホストの関連付けの表示](#) を参照してください。
- 準拠しないホストを修正します。 [非遵守ホストの修正](#) を参照してください。
- ホストのイメージ プロファイルの関連付けを変更します。 [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#) を参照してください。

デプロイ ルールのクローンの作成

vSphere Auto Deploy ルールをテンプレートとして使用し、ルールを新規作成せずにルールの一部のみを修正することができます。

[デプロイ ルールのクローン作成] ウィザードを使用して、既存の vSphere Auto Deploy ルールのクローンを作成できます。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを作成します。 [デプロイ ルールの作成](#) を参照してください。
- ルールにイメージ プロファイルを含める場合は、必要なソフトウェア デポがインベントリに追加されていることを確認します。 [ソフトウェア デポの追加またはソフトウェア デポのインポート](#) を参照してください。

手順

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。
デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。
- 2 [デプロイ ルール] タブで、リストからルールを選択します。

3 [クローン作成] をクリックします。

[デプロイ ルールのクローン作成] ウィザードが起動します。

4 ウィザードの [名前とホスト] のページで、新しいルールの名前を入力します。**5** ルールをインベントリ内のすべてのホストに適用するか、特定のパターンに一致するホストにのみ適用するかを選択します。

1 つ以上のパターンを選択することができます。

たとえば、ルールを vCenter Single Sign-On ドメイン内の特定のホスト名を持つホスト、または特定の IPv4 範囲に一致するホストにのみ適用することができます。

6 ウィザードの [設定] ページで、オプションでルールにアイテムを含めることができます。

有効にしたアイテムごとに、ウィザードに新しいページが追加されます。

オプション	操作
ホストの場所	ルールの条件に一致するホストを特定の場所に追加します。
イメージ プロファイル	ルール条件に一致するホストにイメージ プロファイルを割り当てます。
ホスト プロファイル	ルール条件に一致するホストにホスト プロファイルを割り当てます。
スクリプト バンドル	ルール条件に一致するホストにスクリプト バンドルを割り当てます。

7 ウィザードの [ホストの場所の選択] ページで、ルールに一致するホストの場所を選択します。

オプション	操作
クローンが作成されたルールで使用されているホストの場所を維持する場合	[同じホストの場所] チェック ボックスをオンにします。
選択したホストの新しい配置場所を選択する場合	<ol style="list-style-type: none"> [ホストの場所を参照] チェック ボックスを選択します。 データセンター、フォルダまたはクラスタをホストの配置場所を選択します。 [次へ] をクリックします。

8 ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] ページで、イメージ プロファイルを選択します。

オプション	操作
イメージ プロファイルを変更しない場合	[同じイメージ プロファイル] チェック ボックスをオンにします。
選択したホストに新しいイメージ プロファイルを割り当てる場合	<ol style="list-style-type: none"> [イメージ プロファイルを参照] チェックボックスをオンにします。 ドロップダウン メニューからソフトウェア デボを選択します。 リストからイメージ プロファイルを選択します。 (オプション)イメージ プロファイルの許容レベル検証をしない場合は、[イメージ プロファイルの署名チェックをスキップ] チェック ボックスを選択します。

- 9 ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] ページで、ホスト プロファイルを選択します。

オプション	操作
クローンが作成されたルールで使用されるホスト プロファイルを維持する場合	[同じホスト プロファイル] チェック ボックスを選択します。
選択したホストに新しいホスト プロファイルを割り当てる場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 [ホスト プロファイルを参照] チェック ボックスを選択します。 2 リストからホスト プロファイルを選択し、[次へ] をクリックします。

- 10 ウィザードの [スクリプト バンドルの選択] ページで、リストからスクリプト バンドルを選択します。

- 11 [設定の確認] ページで、新しいルールの概要情報を確認します。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy ルールを有効にします。 [デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy ルールを編集します。 [イメージ プロファイルの編集](#) を参照してください。

デプロイ ルールの編集

ルールがインベントリ内でアクティブではない場合は、Auto Deploy ルールの名前、ルールが一致するホスト、ホストの場所、イメージ プロファイル、およびホスト プロファイルを編集できます。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを作成します。 [デプロイ ルールの作成](#) を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [デプロイのルール] タブで、インベントリ内のルールのリストからルールを選択し、[編集] をクリックします。

デプロイのルールを編集するダイアログ ボックスが表示されます。

- 3 (オプション) ウィザードの [名前とホスト] の画面で、ルールの新しい名前を入力します。

- 4 ルールをインベントリ内のすべてのホストに適用するか、特定のパターンに一致するホストにのみ適用するかを選択します。

1 つ以上のパターンを選択することができます。

たとえば、ルールを vCenter Single Sign-On ドメイン内の特定のホスト名を持つホスト、または特定の IPv4 範囲に一致するホストにのみ適用することができます。

- 5 ウィザードの [設定] ページで、オプションでルールにアイテムを含めることができます。

有効にしたアイテムごとに、ウィザードに新しいページが追加されます。

オプション	操作
ホストの場所	ルールの条件に一致するホストを特定の場所に追加します。
イメージ プロファイル	ルール条件に一致するホストにイメージ プロファイルを割り当てます。
ホスト プロファイル	ルール条件に一致するホストにホスト プロファイルを割り当てます。
スクリプト バンドル	ルール条件に一致するホストにスクリプト バンドルを割り当てます。

- 6 ウィザードの [ホストの場所の選択] ページで、ルールに一致するホストの場所を選択します。

オプション	操作
クローンが作成されたルールで使用されているホストの場所を維持する場合	[同じホストの場所] チェック ボックスをオンにします。
選択したホストの新しい配置場所を選択する場合	<ol style="list-style-type: none"> [ホストの場所を参照] チェック ボックスを選択します。 データセンター、フォルダまたはクラスタをホストの配置場所を選択します。 [次へ] をクリックします。

- 7 ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] ページで、イメージ プロファイルを選択します。

オプション	操作
イメージ プロファイルを変更しない場合	[同じイメージ プロファイル] チェック ボックスをオンにします。
選択したホストに新しいイメージ プロファイルを割り当てる場合	<ol style="list-style-type: none"> [イメージ プロファイルを参照] チェックボックスをオンにします。 ドロップダウン メニューからソフトウェア デポを選択します。 リストからイメージ プロファイルを選択します。 (オプション) イメージ プロファイルの許容レベル検証をしない場合は、[イメージ プロファイルの署名チェックをスキップ] チェック ボックスを選択します。

- 8 ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] ページで、ホスト プロファイルを選択します。

オプション	操作
クローンが作成されたルールで使用されるホスト プロファイルを維持する場合	[同じホスト プロファイル] チェック ボックスを選択します。
選択したホストに新しいホスト プロファイルを割り当てる場合	<ol style="list-style-type: none"> [ホスト プロファイルを参照] チェック ボックスを選択します。 リストからホスト プロファイルを選択し、[次へ] をクリックします。

- 9 ウィザードの [スクリプト バンドルの選択] ページで、リストからスクリプト バンドルを選択します。

- 10 [設定の確認] ページで、新しいルールの概要情報を確認します。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy ルールを有効にします。 [デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#) を参照してください。

- vSphere Auto Deploy ルールのクローンを作成します。[デプロイ ルールのクローンの作成](#)を参照してください。

デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え

vSphere Auto Deploy ルールを作成した直後、ルールはアクティベーションが解除された状態です。ルールを有効にするには、アクティベーションを実行する必要があります。[アクティベートして並べ替え] ウィザードを使用して、ルールのアクティベーション、アクティベーションの解除、および並べ替えを実行することができます。

ウィザードの [アクティベートして並べ替え] ページの上のリストは、アクティブなルール セットのルールを表示します。下のリストは非アクティブなルールを表示します。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを作成します。[デプロイ ルールの作成](#)を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [デプロイ ルール] タブで、[ルールのアクティベート/アクティベート解除] をクリックします。

[アクティベートして並べ替え] ウィザードが表示されます。

- 3 (オプション) アクティブなルールをアクティベート解除するには、アクティブなルール リストからルールを選択し、[アクティベート解除] ボタンをクリックします。

- 4 有効にするルールを無効なルールのリストから選択し、[有効化] ボタンをクリックします。

- 5 (オプション) 有効なルール リストのルールの順番を変更するには、移動するルールを選択して、有効なルール リストの上部にある [上へ移動] または [下へ移動] をクリックします。

ルールは優先度の高い順にリストされます。たとえば、2 つ以上のルールが同じホストに適用され、それぞれのルールでホストをプロビジョニングする際に使用するホストの場所、イメージ プロファイル、およびホスト プロファイルが異なる場合は、リスト内の最上位のルールが適用されます。

- 6 (オプション) 無効なルールを有効にする前にテストするには、[有効にする前にルールをテスト] をクリックします。

- a リストからホストを選択し、[コンプライアンスの確認] をクリックすると、ホストの現在のステータスと、ルールを有効にした後に予想される変化が表示されます。

ホストがルールに準拠している場合は、ルールを有効にした後にホストを修正する必要はありません。

- b (オプション) 選択したホストをルールの有効化後に修正するには、切り替えボタンを有効にするか、[ルールの有効化後にすべてのホストの関連付けを修正] チェック ボックスをオンにしてすべてのホストを修正します。

- 7 有効なルールのリストを確認し、[OK] をクリックします。

結果

[デプロイ ルール] タブで、ルールは [ステータス] 列にアクティブとしてリストされます。

次のステップ

- ホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および追加されたスクリプト バンドルを確認します。[ホストの関連付けの表示](#)を参照してください。
- 準拠しないホストを修正します。[非遵守ホストの修正](#)を参照してください。

ホストの関連付けの表示

vSphere Auto Deploy インベントリにある一部のホストがアクティブなデプロイ ルールを遵守しないことがあります。1 台以上の ESXi ホストがアクティブなルール セットを遵守していることを確認するには、ホストの関連付けのコンプライアンスを確認する必要があります。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを作成します。[デプロイ ルールの作成](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを有効にします。[デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#)を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

- 2 ホスト関連付けコンプライアンスを確認します。

[ホスト関連付けコンプライアンスの確認] ウィンドウに、ホストのステータスと、ホストがアクティブなルール セットに準拠しているかどうかが表示されます。現在割り当てられているホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、スクリプト バンドルと、ホストの修正後に有効になる関連付けを確認できます。

オプション	手順
単一ホストのホスト関連付け コンプライアンスを確認する 場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 [デプロイ済みのホスト] タブで、ESXi ホストを選択してください。 2 [ホスト関連付けコンプライアンスの確認] をクリックします。 3 ホストの関連付けが現在アクティブなルール セットを遵守していることを確認します。 4 (オプション) ホストを修正する場合は、[修正] をクリックします。 5 [ホスト関連付けコンプライアンスの確認] ウィンドウを閉じます。
複数ホストのホスト関連付け コンプライアンスを確認する 場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 [デプロイ済みのホスト] タブで、複数の ESXi ホストを選択します。 2 [ホスト関連付けコンプライアンスの確認] をクリックします。 3 すべての選択したホストのコンプライアンスを確認することを確定します。 4 左ペインでホストのコンプライアンス ステータスを確認します。 5 (オプション) コンプライアンス ステータスの詳細を表示するホストを選択します。 6 (オプション) ホストを選択し、[修正] をクリックします。 7 (オプション) すべてのホストを修正するには、[ルールのアクティベーション後にすべてのホストの関連付けを修正します] チェック ボックスを選択します。 8 [ホスト関連付けコンプライアンスの確認] ウィンドウを[閉じます]。

次のステップ

- 準拠しないホストを修正します。[非遵守ホストの修正](#)を参照してください。
- ホストのイメージ プロファイルの関連付けを編集します。[ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy ルールを編集します。[イメージ プロファイルの編集](#)を参照してください。

ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集

ホストが vSphere Auto Deploy ルールに関連付けられていない場合、またはルールを編集して複数ホストのイメージ プロファイルの関連付けを変更しない場合は、単一ホストのイメージ プロファイルの関連付けを編集することができます。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを作成します。[デプロイ ルールの作成](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを有効にします。[デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#)を参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。
デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。
- 2 [デプロイ済みのホスト] タブで、ESXi ホストを選択してください。
- 3 [イメージ プロファイルの関連付けの編集] をクリックします。
[イメージ プロファイルの関連付けの編集] ダイアログ ボックスが開きます。

4 ホストのイメージ プロファイルの関連付けを編集します。

オプション	操作
イメージ プロファイルを変更しない場合	[同じイメージ プロファイル] チェック ボックスをオンにします。
選択したホストに新しいイメージ プロファイルを割り当てる場合	<ol style="list-style-type: none"> 1 [イメージ プロファイルを参照] チェックボックスをオンにします。 2 ドロップダウン メニューからソフトウェア デポを選択します。 3 リストからイメージ プロファイルを選択します。 4 (オプション)イメージ プロファイルの許容レベル検証をしない場合は、[イメージ プロファイルの署名チェックをスキップ] チェック ボックスを選択します。

5 [OK] をクリックします。

結果

ページの更新後に、新しいイメージ プロファイルが [関連付けられたイメージ プロファイル] 列にリストされます。

次のステップ

- ホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および追加されたスクリプト バンドルを確認します。[ホストの関連付けの表示](#)を参照してください。
- ホストがルールに関連付けられていて、ルール内で定義したイメージ プロファイルに戻す場合は、ホストを修正します。[非遵守ホストの修正](#)を参照してください。

非遵守ホストの修正

vSphere Auto Deploy のアクティブなルール セットにルールを追加したり、1 つ以上のルールに変更を加えたりしても、ホストは自動的にアップデートされません。ホストの関連付けを修正し、新しいルールをホストに適用する必要があります。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを作成します。[デプロイ ルールの作成](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy のルールを有効にします。[デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#)を参照してください。
- ホストを修正した結果、場所が変更になった場合、ホストは必ずメンテナンス モードになります。

手順

1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

2 [デプロイ済みのホスト] タブで、単一または複数の ESXi ホストを選択します。

3 [ホストの関連付けの修正] をクリックします。

編集されたイメージ プロファイルの関連付けがあるホストを修正すると、ホストは、一致するルールで定義された設定に戻ります。

修正プロセスの進行状況は、[最近のタスク] ペインで監視できます。

次のステップ

- ホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および追加されたスクリプト バンドルを確認します。 [ホストの関連付けの表示](#) を参照してください。
- ホストのイメージ プロファイルの関連付けを変更します。 [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#) を参照してください。

vSphere Auto Deploy インベントリへのホストの追加

vSphere Auto Deploy ルールに一致しないホストを表示し、ホストを手動で vSphere Auto Deploy インベントリに追加することができます。

デプロイしたホストの現在の vSphere Auto Deploy インベントリにホストを追加するには、新しいルールを作成するか既存のルールを編集し、そのルールに vSphere Auto Deploy でデプロイされていないホストを含め、それを特定のホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、およびスクリプト バンドルに関連付けます。または、ホストにホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、およびスクリプト バンドルを割り当てることで、ホストを手動でインベントリに追加することもできます。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、[vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備](#) を参照してください。
- イメージ プロファイルをホストに割り当てるには、必要なソフトウェア デポをインベントリに追加します。 [ソフトウェア デポの追加](#) または [ソフトウェア デポのインポート](#) を参照してください。

手順

手順

1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

2 [検出されたホスト] タブで、ホストの場所、イメージ プロファイル、およびホスト プロファイルを関連付けてプロビジョニングする 1 台以上のホストを選択します。

3 [インベントリへの追加] を選択します。

あるいは、[見つかったホスト] タブで [削除] をクリックして、選択されているホストを解除します。

インベントリへの追加ウィザードが起動します。

4 ウィザードの [ホストの場所の選択] ページで、ルールに一致するホストの場所として、データセンター、フォルダー、またはクラスタを選択します。

- 5 ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] ページで、ドロップダウン メニューを使用してソフトウェア デポを選択し、リストからイメージ プロファイルを選択します。
イメージ プロファイルの許容レベル検証をしない場合は、[イメージ プロファイルの署名チェックをスキップ] チェック ボックスを選択します。
- 6 ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] ページで、リストからホスト プロファイルを選択します。
- 7 ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] ページで、[フィルタ] を使用して、ホスト プロファイルのリストを検索するか、[ホスト プロファイルを含めない] チェック ボックスを有効にして、ホスト プロファイルを追加せずに続行します。
- 8 ウィザードの [スクリプト バンドルの選択] ページで、リストからスクリプト バンドルを選択します。
- 9 [設定の確認] ページで、選択したホストの関連付けを確認します。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy ルールを編集します。 [イメージ プロファイルの編集](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy ルールのクローンを作成します。 [デプロイ ルールのクローンの作成](#) を参照してください。
- ホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および追加されたスクリプト バンドルを確認します。 [ホストの関連付けの表示](#) を参照してください。
- 準拠しないホストを修正します。 [非遵守ホストの修正](#) を参照してください。

単一イメージを使用するクラスタへのホストの追加

イメージで管理されているクラスタに ESXi ホストを追加するには、ホストの場所をホストに割り当てるルールを Auto Deploy に作成します。

ホストのターゲットの場所をイメージで管理されているクラスタにする Auto Deploy ルールを作成することで、ステータス ESXi ホストをクラスタに移行できます。ホスト識別メカニズムに基づいて、ルールによってターゲットクラスタにホストが追加されます。

このような Auto Deploy ルールには、イメージ プロファイルまたはホスト プロファイルを含めることはできません。これは、ターゲット クラスタのイメージ仕様と設定が同じホストを定義するためです。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、『VMware ESXi のインストールとセットアップ』ドキュメントの「vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備」を参照してください。
- 各 ESXi ホストがバージョン 7.0 以降であることを確認します。
- クラスタ内のすべてのホストがステータスで、物理ストレージに接続されていることを確認します。
- vSphere Lifecycle Manager と統合されていないソリューションがクラスタに対して有効になっていないことを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

- 2 [デプロイ ルール] タブで [新規デプロイ ルール] をクリックします。

[新規デプロイ ルール] ウィザードが起動します。

- 3 ウィザードの [名前とホスト] のページで、新しいルールの名前を入力します。

- 4 ルールをインベントリ内のすべてのホストに適用するか、特定のパターンに一致するホストにのみ適用するかを選択します。

1 つ以上のパターンを選択することができます。

たとえば、ルールを vCenter Single Sign-On ドメイン内の特定のホスト名を持つホスト、または特定の IPv4 範囲に一致するホストにのみ適用することができます。

- 5 ウィザードの [構成] 画面で [ホストの場所] チェック ボックスを選択し、[次へ] をクリックします。

必要に応じて、[スクリプト バンドル] チェック ボックスを選択して、ルール条件に一致する ESXi ホストにスクリプト バンドルを含めることができます。

注： ターゲット クラスタに添付されているイメージ プロファイルとホスト プロファイルが使用されます。

- 6 ウィザードの [ホストの登録場所の選択] 画面で、単一のイメージを使用するクラスタを選択します。

- 7 (オプション) ウィザードの [スクリプト バンドルの選択] ページで、リストからスクリプト バンドルを選択します。

- 8 [設定の確認] ページで、新しいルールの概要情報を確認します。

- 9 [終了] をクリックします。

結果

[デプロイのルール] タブには新規作成されたルールがリスト表示されます。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy のルールを有効にします。[デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#)を参照してください。
- ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの詳細については、[ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの vSphere Auto Deploy の使用](#)を参照してください。

スクリプト バンドルの操作

デプロイ後の追加のホスト構成にカスタム スクリプトを追加できます。スクリプトは、ESXi ホストを Auto Deploy を使用してプロビジョニングした後に実行されます。たとえば、カスタムの ESXi ファイアウォール ルールや、[ホスト プロファイル] では使用できないその他の構成を作成できます。

vSphere 6.7 Update 1 以降では、vSphere Client を使用してカスタム スクリプトを追加または削除できます。スクリプト バンドルには複数のスクリプトを含めることができ、拡張子が .tgz の単一の圧縮ファイルとして配布する必要があります。vCenter Server にアップロードした後、スクリプト バンドルを Auto Deploy ルールに含めることができます。

前提条件

- ESXi Shell でスクリプトを実行できることを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。
デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。
- 2 [スクリプト バンドル] タブを選択します。
- 3 [アップロード] をクリックします。
- 4 スクリプト バンドル ファイルを参照し、[アップロード] を選択します。
スクリプトは、[スクリプト バンドル] リストにあります。
- 5 (オプション) スクリプト バンドルを選択し、[削除] をクリックして選択を確定します。
スクリプト バンドルがリストから削除されます。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy ルールを有効にします。 [デプロイ ルールのアクティベーション、アクティベーション解除、および並べ替え](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy ルールを編集します。 [イメージ プロファイルの編集](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy ルールのクローンを作成します。 [デプロイ ルールのクローンの作成](#) を参照してください。
- ホストの場所、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および追加されたスクリプト バンドルを確認します。 [ホストの関連付けの表示](#) を参照してください。
- 準拠しないホストを修正します。 [非遵守ホストの修正](#) を参照してください。
- ホストのイメージ プロファイルの関連付けを変更します。 [ホストのイメージ プロファイルの関連付けの編集](#) を参照してください。

vSphere Auto Deploy ログのダウンロード

vSphere Client からの vSphere Auto Deploy ログの情報を使用して、vSphere Auto Deploy で発生する問題を解決できます。

前提条件

vSphere Client を使用して、vSphere Auto Deploy が登録されている vCenter Server インスタンスにログインします。

手順

- 1 [ホーム] - [管理] に移動し、[デプロイ] - [システム設定] を選択します。
- 2 サポート バンドルを取得するノードを 1 台クリックします。サポート バンドルにはサービス ログが保持されています。
- 3 [サポート バンドルのエクスポート] をクリックします。
- 4 [VirtualAppliance] - [Auto Deploy] を選択します。
- 5 [サポート バンドルのエクスポート] ボタンをクリックしてログ ファイルをダウンロードします。

vSphere Auto Deploy サービスの開始、停止、または再起動

vCenter Server 管理インターフェイスで、Auto Deploy サービスを開始、停止、または再起動できます。

vCenter Server でサービスを開始、停止、および再起動するには、vCenter Server 管理インターフェイスを使用します。

前提条件

vCenter Server 管理インターフェイスへの root アクセス権があることを確認します。

手順

- 1 vCenter Server 管理インターフェイス (<https://IP-address-or-FQDN:5480>) にログインします。
- 2 [サービス] をクリックします。
[サービス] ペインに、インストールされているすべてのサービスの表が表示されます。これらのサービスを名前、開始タイプ、健全性、および状態で並べ替えることができます。
- 3 [Auto Deploy] サービスを選択し、アクションを選択します。
使用可能なアクションは、Auto Deploy サービスがすでに実行されているかどうかによって異なります。
 - サービスを再起動するには、[再起動] をクリックします。
サービスを再起動するには確認が必要です。また、Auto Deploy 機能が一時的に使用できなくなる可能性があります。
 - サービスを開始するには、[開始] をクリックします。
 - サービスを停止するには、[停止] をクリックします。
サービスを停止するには確認が必要です。

vSphere Auto Deploy を使用した ESXi システムのプロビジョニング

vSphere Auto Deploy を使用すると、ESXi ソフトウェア搭載の物理ホストを大量にプロビジョニングすることができます。異なるイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、カスタム スクリプト、または、フォルダやクラスターの場所を使用して、これまで ESXi ソフトウェアを実行していなかったホストのプロビジョニング（最初の起動）、ホストの再起動、またはホストの再プロビジョニングを行うことができます。

vSphere Auto Deploy プロセスは、ホストの状態や加える変更の内容によって異なります。

ホストのプロビジョニング（最初の起動）

vSphere Auto Deploy を使用したプロビジョニングを実施したことがないホスト（最初の起動）のプロビジョニングは、それ以降の起動でのプロセスとは異なります。ホストを準備し、その他すべての前提条件を満たしてから、ホストをプロビジョニングする必要があります。任意で vSphere Client または PowerCLI コマンドレットを使用して、vSphere ESXi Image Builder でカスタム イメージ プロファイルを定義できます。

前提条件

- ホストが ESXi ホストのハードウェア要件を満たしていることを確認します。

[ESXi のハードウェア要件](#)を参照してください。

- vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備します（[vSphere Auto Deploy の準備](#)を参照）。
- ホストにイメージ プロファイルを割り当てるルールを記述し、任意で、ホストにホスト プロファイルと vCenter Server の場所を割り当てます。[PowerCLI コマンドレットを使用した vSphere Auto Deploy の管理](#)または [vSphere Client を使用した vSphere Auto Deploy の管理](#)を参照してください。

vSphere Auto Deploy サービスが有効になり、DHCP の設定が完了し、プロビジョニング対象のホストのルールをアクティブなルール セットに含めると、設定が完了します。

手順

- 1 ホストを起動します。

ホストは DHCP サーバに接続し、サーバがポイントする場所から iPXE をダウンロードします。次に、ルール エンジンで指定されたイメージを使用して、vSphere Auto Deploy サーバがホストをプロビジョニングします。vSphere Auto Deploy サーバは、ルール セットで指定されている場合は、ホスト プロファイルをホストに適用する場合があります。最後に、vSphere Auto Deploy は、ルール セットで指定されている vCenter Server システムにホストを追加します。

- 2（オプション）vSphere Auto Deploy が、IP アドレスなどのユーザー入力を要求するホスト プロファイルを適用する場合、ホストはメンテナンス モードになります。vSphere Client でホスト プロファイルを再び適用して、プロンプトが表示されたらユーザー入力を行います。

結果

最初の起動プロセス後は、ホストは実行され、vCenter Server システムによって管理されます。vCenter Server はホストのイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および場所の情報を保存します。

これで、必要に応じてホストを再起動できます。再起動するたびに、ホストは vCenter Server システムによって再びプロビジョニングされます。

次のステップ

必要に応じてホストを再プロビジョニングします。[ホストの再プロビジョニング](#)を参照してください。

イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、カスタム スクリプト、またはホストの場所を変更する場合は、vSphere Client を使用してルールを更新し、それらをアクティベートするか、PowerCLI セッションでコンプライアンスのテストおよび修復の操作を実行します。[ルールおよびルール セット](#)または [ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#)を参照してください。

ホストの再プロビジョニング

vSphere Auto Deploy では、複数の再プロビジョニング オプションがサポートされます。単純な再起動や、異なるイメージ プロファイルまたは異なるホスト プロファイルを使用した再プロビジョニングを実行できます。

vSphere Auto Deploy を使用して最初に起動するときには、環境を設定し、ルール セットにルールを追加する必要があります。 [vSphere Auto Deploy の準備](#) を参照してください。

次の再プロビジョニング操作が可能です。

- 単純な再起動。
- 起動操作中にユーザーが質問に対して行った回答の対象となるホストの再起動。
- 異なるイメージ プロファイルを使用した再プロビジョニング。
- 異なるホスト プロファイルを使用した再プロビジョニング。

シンプルな再起動操作によるホストの再プロビジョニング

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされているホストの単純な再起動では、すべての前提条件が満たされていることのみが必要です。このプロセスでは、以前に割り当てられたイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、および vCenter Server の場所が使用されます。

前提条件

- 最初の起動操作中に実行した設定が適切であることを確認します。 [ホストのプロビジョニング \(最初の起動\)](#) を参照してください。
- すべての関連付けられた項目などが使用可能であることを確認します。項目には、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、カスタム スクリプトや vCenter Server インベントリの場所があります。
- ホストに、以前の起動操作中の識別情報 (アセット タグ、IP アドレス) があることを確認します。

手順

- 1 ホストをメンテナンス モードにします。

ホスト タイプ	操作
DRS クラスタの一部であるホスト	VMware DRS では、ホストがメンテナンス モードになると、仮想マシンが適切なホストに移行されます。
DRS クラスタの一部ではないホスト	すべての仮想マシンを別のホストに移行し、各ホストをメンテナンス モードにする必要があります。

- 2 ホストを再起動します。

結果

ホストがシャットダウンします。ホストが再起動するとき、そのホストは vSphere Auto Deploy サーバが提供するイメージ プロファイルを使用します。vSphere Auto Deploy サーバでは、vCenter Server システムに保存されているホスト プロファイルも適用します。

PowerCLI を使用した、新しいイメージ プロファイルを使用するホストの再プロビジョニング

vSphere Auto Deploy を使用してホストに対応するルールを変更し、コンプライアンスのテストおよび修復操作を実行することで、PowerCLI セッションで新しいイメージ プロファイルを使用するホストを再プロビジョニングすることができます。

ホストの再プロビジョニングにはいくつかのオプションがあります。

- 使用する VIB でライブ アップデートがサポートされる場合は、`esxcli software vib` コマンドを使用できます。その場合は、新しい VIB を含むイメージ プロファイルを使用するように、ルール セットを更新する必要があります。
- テスト時に、`Apply-EsxImageProfile` コマンドレットを使用して個々のホストにイメージ プロファイルを適用し、ホストを再起動して変更を有効にすることができます。`Apply-EsxImageProfile` コマンドレットは、ホストとイメージ プロファイルの関連付けを更新しますが、ホストに VIB をインストールすることはありません。
- その他すべての場合は、この手順を実行します。

前提条件

- ホストの再プロビジョニングに使用するイメージ プロファイルが使用できることを確認します。PowerCLI セッションで vSphere ESXi Image Builder を使用します。 [vSphere ESXi Image Builder を使用したインストールのカスタマイズ](#)を参照してください。
- 最初の起動操作中に実行した設定が適切であることを確認します。

手順

- 1 PowerShell プロンプトで `Connect-VIServer PowerCLI` コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_or_ipv6_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の警告が表示されないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 2 使用するイメージ プロファイルが格納されているパブリックなソフトウェア デポを特定するか、vSphere ESXi Image Builder を使用してカスタム イメージ プロファイルを定義します。
- 3 `Add-EsxSoftwareDepot` を実行して、イメージ プロファイルが含まれるソフトウェア デポを PowerCLI セッションに追加します。

デポのタイプ	コマンドレット
リモート デポ	<code>Add-EsxSoftwareDepot <i>depot_uri</i></code> を実行します。
ZIP ファイル	<ol style="list-style-type: none"> a ZIP ファイルをローカル ファイル バスにダウンロードするか、PowerCLI マシンにローカルなマウント ポイントを作成します。 b <code>Add-EsxSoftwareDepot C:\<i>file_path</i>\<i>my_offline_depot.zip</i></code> を実行します。

- 4 `Get-EsxImageProfile` を実行してイメージ プロファイルのリストを表示し、使用するプロファイルを決定します。

- 5 Copy-DeployRule を実行し、ReplaceItem パラメータを指定して、イメージ プロファイルをホストに割り当てるルールを変更します。

次のコマンドレットは、*my_new_imageprofile* プロファイルを使用して、ルールがホストに割り当てる現在のイメージ プロファイルを置き換えます。コマンドレットが完了すると、myrule で新しいイメージ プロファイルがホストに割り当てられます。古いバージョンの myrule は、名前が変更され、非表示になります。

```
Copy-DeployRule myrule -ReplaceItem my_new_imageprofile
```

- 6 イメージをデプロイする各ホストのルール コンプライアンスをテストします。

- a ルール セットのコンプライアンスをテストするホストにアクセスできることを確認します。

```
Get-VMHost -Name ESXi_hostname
```

- b そのホストのルール セットのコンプライアンスをテストし、後で使用するために、戻り値を変数にバインドするコマンドレットを実行します。

```
$str = Test-DeployRuleSetCompliance ESXi_hostname
```

- c ルール セットの内容と、ホストの構成の間の差異を確認します。

```
$str.itemlist
```

システムは、新しいルール セットのコンプライアンスをテストするホストがアクティブなルール セットを遵守している場合、現在の項目と想定される項目のテーブルを返します。

CurrentItem	ExpectedItem
-----	-----
my_old_imageprofile	my_new_imageprofile

- d ホストの次の起動時に、変更されたルール セットを使用するように、ホストを修復します。

```
Repair-DeployRuleSetCompliance $str
```

- 7 新しいイメージ プロファイルを使用して再プロビジョニングするホストを再起動します。

vSphere Client を使用した、新しいイメージ プロファイルを使用するホストの再プロビジョニング

vSphere Auto Deploy を使用してホストが対応するルールを変更し、そのルールをアクティベートすることで、vSphere Client で新しいイメージ プロファイルを使用するホストを再プロビジョニングすることができます。

前提条件

- ホストの再プロビジョニングに使用するイメージ プロファイルが使用できることを確認します。[イメージ プロファイルの作成](#)を参照してください。
- 最初の起動操作中に実行した設定が適切であることを確認します。

手順

1 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

2 [デプロイのルール] タブで、インベントリ内のルールのリストからルールを選択し、[編集] をクリックします。

デプロイのルールを編集するダイアログ ボックスが表示されます。

3 (オプション) ウィザードの [名前とホスト] のページで、新しいルールの名前を入力します。

4 (オプション) ルールをインベントリ内のすべてのホストに適用するか、特定のパターンに一致するホストにのみ適用するかを選択します。

1 つ以上のパターンを選択することができます。

たとえば、ルールを vCenter Single Sign-On ドメイン内の特定のホスト名を持つホスト、または特定の IPv4 範囲に一致するホストにのみ適用することができます。

5 ウィザードの [設定] ページで、オプションでルールにアイテムを含めることができます。

有効にしたアイテムごとに、ウィザードに新しいページが追加されます。

オプション	操作
ホストの場所	ルールの条件に一致するホストを特定の場所に追加します。
イメージ プロファイル	ルール条件に一致するホストにイメージ プロファイルを割り当てます。
ホスト プロファイル	ルール条件に一致するホストにホスト プロファイルを割り当てます。
スクリプト バンドル	ルール条件に一致するホストにスクリプト バンドルを割り当てます。

6 [次へ] をクリックして、ホストの場所の選択をスキップします。

7 ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] ページで、イメージ プロファイルをルール条件に一致するホストに割り当てます。

オプション	操作
イメージ プロファイルを変更しない場合	[同じイメージ プロファイル] チェック ボックスをオンにします。
選択したホストに新しいイメージ プロファイルを割り当てる場合	<ol style="list-style-type: none"> [イメージ プロファイルを参照] チェックボックスをオンにします。 ドロップダウン メニューからソフトウェア デポを選択します。 リストからイメージ プロファイルを選択します。 (オプション) イメージ プロファイルの許容レベル検証をしない場合は、[イメージ プロファイルの署名チェックをスキップ] チェック ボックスを選択します。

8 [次へ] をクリックして、ホスト プロファイルの選択をスキップします。

9 [設定の確認] ページで、新しいイメージ プロファイルの概要情報を確認して、[終了] をクリックします。

10 [ルールのアクティベーション/アクティベーションの解除] をクリックします。

11 有効にするルールを無効なルールのリストから選択し、[有効化] ボタンをクリックします。

- 12 (オプション) 有効なルール リストのルールの順番を変更するには、移動するルールを選択して、有効なルール リストの上部にある [上へ移動] または [下へ移動] をクリックします。

ルールは優先度の高い順にリストされます。たとえば、2 つ以上のルールが同じホストに適用され、それぞれのルールでホストをプロビジョニングする際に使用するホストの場所、イメージ プロファイル、およびホスト プロファイルが異なる場合は、リスト内の最上位のルールが適用されます。

- 13 (オプション) 無効なルールを有効にする前にテストするには、[有効にする前にルールをテスト] をクリックします。
- a リストからホストを選択し、[コンプライアンスの確認] をクリックすると、ホストの現在のステータスと、ルールを有効にした後に予想される変化が表示されます。
ホストがルールに準拠している場合は、ルールを有効にした後にホストを修正する必要はありません。
 - b (オプション) 選択したホストをルールの有効化後に修正するには、切り替えボタンを有効にするか、[ルールの有効化後にすべてのホストの関連付けを修正] チェック ボックスをオンにしてすべてのホストを修正します。

- 14 有効なルール リストを確認し、[OK] をクリックします。

- 15 新しいイメージ プロファイルを使用して再プロビジョニングするホストを再起動します。

vSphere Client でのホストのカスタマイズの更新

ホストの前の起動でユーザー入力が求められた場合、ユーザーが入力した回答は vCenter Server に保存されています。そのユーザーに新しい情報の入力を求める場合は、ホストを修正する必要があります。

前提条件

ユーザー入力を求めるホスト プロファイルをホストに添付します。

手順

- 1 すべての仮想マシンを別のホストに移行し、ホストをメンテナンス モードにします。

ホスト タイプ	操作
DRS クラスタの一部であるホスト	VMware DRS では、ホストがメンテナンス モードになると、仮想マシンが適切なホストに移行されます。
DRS クラスタの一部ではないホスト	すべての仮想マシンを別のホストに移行し、各ホストをメンテナンス モードにする必要があります。

- 2 [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。

デフォルトでは、管理者ロールのみが vSphere Auto Deploy サービスを利用する権限を持っています。

- 3 [デプロイ済みのホスト] タブで、ESXi ホストを選択してください。

- 4 [ホストの関連付けの修正] をクリックします。

修正プロセスの進行状況は、[最近のタスク] ペインで監視できます。

- 5 プロンプトが表示されたら、ユーザー入力を行います。

- 6 ホストがメンテナンス モードを終了するように指示します。

結果

ホストのカスタマイズ内容が保存され、次回ホストを起動したときに有効になります。

VMware Tools なしのイメージ プロファイルを使用した ESXi ホストのプロビジョニング

vSphere Auto Deploy で v ホストをプロビジョニングする場合は、VMware Tools バイナリを含まないイメージ プロファイルを使用したホストのプロビジョニングを選択できます。このイメージ プロファイルは小さく、メモリ オーバーヘッドも少ないため、PXE ブート環境で迅速に起動します。

標準イメージを使用するとネットワーク ブートに時間がかかりすぎる場合や、ホストの容量を節約する必要がある場合は、VMware Tools を含まないイメージ プロファイルを使用し、共有ストレージに VMware Tools のバイナリを保存することができます。

前提条件

VMware のダウンロード サイトから、xxxxx-no-tools イメージ プロファイルをダウンロードします。

手順

- 1 vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされていない ESXi ホストを起動します。
- 2 ESXi ホストから共有ストレージに /productLocker ディレクトリをコピーします。
SSH クライアントを使用して ESXi ホストに接続できます。[KB 1019852](#) を参照してください。
- 3 新しい /productLocker ディレクトリの場所を参照するように `UserVars.ProductLockerLocation` 変数を変更します。
 - a vSphere Client でリファレンス ホストを選択し、[構成] タブをクリックします。
 - b [システム] メニューの [システムの詳細設定] をクリックします。
 - c [編集] をクリックします。
 - d **uservars** の設定をフィルタリングして、[UserVars.ProductLockerLocation] を選択します。
 - e 現在の値をクリックし、共有ストレージを参照するように場所を編集します。
- 4 リファレンス ホストからホスト プロファイルを作成します。
- 5 リファレンス ホストの xxxxx-no-tools イメージ プロファイルおよびホスト プロファイルを他のすべてのホストに割り当てる vSphere Auto Deploy ルールを作成します。
- 6 このルールを割り当てたターゲット ホストを起動すると、リファレンス ホストからプロダクト ロッカーの場所が取得されます。

ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの vSphere Auto Deploy の使用

vSphere Auto Deploy のステートレス キャッシュ機能を使用すると、ホストのイメージをキャッシュできます。vSphere Auto Deploy のステートフル インストール機能を使用すると、ネットワーク経由でホストをインストールできます。初回ネットワーク ブート後、これらのホストは、他の ESXi ホストと同じように起動します。

ステートレス キャッシュ ソリューションは、主に複数のホストを同時に起動する状況を対象としています。ローカルにイメージをキャッシュすることで、何百ものホストが同時に vSphere Auto Deploy サーバに接続される場合に発生するボトルネックを回避できます。起動操作が完了すると、ホストが vSphere Auto Deploy に接続されて設定が完了します。

ステートフル インストール機能では、PXE ブート インフラストラクチャを設定しなくても、イメージ プロファイルを使用してホストをネットワーク経由でプロビジョニングできます。

■ ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの概要

システム キャッシュ構成のホスト プロファイルを使用すると、vSphere Auto Deploy のステートレス キャッシュおよびステートフル インストールでホストをプロビジョニングできます。

■ ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールについて

ステートレス キャッシュまたはステートフル インストールで vSphere Auto Deploy を使用する場合、ホスト プロファイルを設定して適用し、起動順序を設定する必要があります。

■ ステートレス キャッシュを使用するホスト プロファイルの設定

ステートレス キャッシュを使用するようにホストを設定すると、vSphere Auto Deploy サーバが使用できない場合、キャッシュされたイメージがホストで使用されます。ステートレス キャッシュを使用するには、ホスト プロファイルを設定する必要があります。このホスト プロファイルは、ステートレス キャッシュ用に設定されたほかのホストに適用できます。

■ ステートフル インストールを有効にするホスト プロファイルの設定

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストをディスクから起動するように設定するには、ホスト プロファイルを設定してください。このホスト プロファイルは、ステートフル インストールを設定したほかのホストに適用できます。

ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの概要

システム キャッシュ構成のホスト プロファイルを使用すると、vSphere Auto Deploy のステートレス キャッシュおよびステートフル インストールでホストをプロビジョニングできます。

ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの例

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストがイメージをキャッシュする（ステートレス キャッシュ）

ステートレス キャッシュ用にホスト プロファイルを設定し、適用します。イメージは、ローカル ディスク、リモート ディスク、または USB ドライブでキャッシュできます。このホストを引き続き vSphere Auto Deploy でプロビジョニングします。数百のホストから同時にアクセスが試行されるなどの理由で vSphere Auto Deploy サーバが使用できなくなると、ホストがキャッシュから起動されます。起動操作後、ホストは構成を完了させるために vSphere Auto Deploy サーバへのアクセスを試行します。

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストがステートフル ホストになる

ステートフル インストール用にホスト プロファイルを設定し、適用します。vSphere Auto Deploy でホストをプロビジョニングすると、ローカル ディスク、リモート ディスク、または USB ドライブにイメージがインストールされます。以降の起動は、ディスクから行います。ホストは vSphere Auto Deploy を使用しなくなります。

準備

ステートレス キャッシュまたはステートフル インストールを正常に使用するために、システムの構成方法を決め、起動順序を設定します。

表 5-17. ステートレス キャッシュまたはステートフル インストールの準備

要件または決定事項	説明
VMFS パーティションの上書きの決定	対話形式のインストーラを使用して ESXi をインストールする場合、既存の VMFS データストアを上書きするかどうかを求めるプロンプトが表示されます。システム キャッシュ構成のホスト プロファイルには、既存の VMFS パーティションを上書きするためのオプションがあります。USB ドライブを使用するようにホスト プロファイルを設定した場合は、このオプションは表示されません。
可用性の高い環境が必要かどうかの決定	ステートレス キャッシュで vSphere Auto Deploy を使用する場合、可用性の高い vSphere Auto Deploy 環境を設定することで、新しくプロビジョニングされたホストで仮想マシンを移行したり、vCenter Server システムが一時的に使用できなくなっても環境で vNetwork Distributed Switch をサポートしたりできます。
起動順序の設定	<p>ホストに対して指定する起動順序は、使用する機能によって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ステートレス キャッシュで vSphere Auto Deploy を設定するには、最初にネットワークから起動し、次にディスクから起動するようにホストを構成します。vSphere Auto Deploy サーバを使用できない場合は、キャッシュを使用してホストが起動します。 ■ 起動可能なディスクが現在ないホストでステートフル インストール用に vSphere Auto Deploy を設定するには、最初にディスクから起動し、次にネットワークから起動するようにホストを構成します。 <p>注： 起動可能なイメージがディスクに現在ある場合は、PXE ブートを 1 回だけ行うようにホストを構成し、vSphere Auto Deploy でホストをプロビジョニングして、ステートフル インストールを指定するホスト プロファイルを使用します。</p>

ステートレス キャッシュと接続の喪失

vSphere Auto Deploy サーバ、vCenter Server システム、またはその両方への接続が仮想マシンを実行する ESXi ホストで失われると、次回にホストを再起動したときに制限が加えられることがあります。

- vCenter Server は使用できても vSphere Auto Deploy サーバが使用できない場合は、ホストが vCenter Server システムに自動的に接続されません。ホストを vCenter Server に手動で接続するか、vSphere Auto Deploy サーバが再び使用可能になるまで待ちます。
- vCenter Server と vSphere Auto Deploy のどちらも使用できない場合は、VMware Host Client を使用して各 ESXi ホストに接続し、各ホストに仮想マシンを追加できます。
- vCenter Server を使用できない場合は、vSphere DRS が動作しません。vSphere Auto Deploy サーバは、ホストを vCenter Server に追加できません。VMware Host Client を使用して各 ESXi ホストに接続し、各ホストに仮想マシンを割り当てることができます。
- 接続が失われている間に設定に変更を加えると、vSphere Auto Deploy サーバへの接続がリストアされた時点で変更が失われます。

ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールについて

ステートレス キャッシュまたはステートフル インストールで vSphere Auto Deploy を使用する場合、ホスト プロファイルを設定して適用し、起動順序を設定する必要があります。

ホストへのキャッシュを有効にするホスト プロファイルを適用すると、指定したディスクが vSphere Auto Deploy によってパーティショニングされます。その後の処理は、ホスト プロファイルの設定内容およびホスト上の起動順序の設定内容によって異なります。

- システム キャッシュ構成のホスト プロファイルで [ホスト上でステートレス キャッシュを有効化] を選択した場合は、ホスト プロファイルを適用すると vSphere Auto Deploy がイメージをキャッシュします。再起動は必要ありません。その後再起動した場合、ホストは引き続き vSphere Auto Deploy インフラストラクチャを使用してイメージを取得します。vSphere Auto Deploy サーバが使用できない場合、ホストはキャッシュされたイメージを使用します。
- システム キャッシュ構成のホスト プロファイルで [ホスト上でステートフル インストールを有効化] を選択した場合は、vSphere Auto Deploy がイメージをインストールします。再起動すると、ホストは、まず、vSphere Auto Deploy を使用して起動し、インストールを完了します。インストーラでプロビジョニングされたホストと同じように、ホストがディスクから起動した後に、自動的に再起動されます。以後、vSphere Auto Deploy はホストのプロビジョニングを行いません。

vSphere Client からのホスト プロファイルを適用するか、PowerCLI セッションで vSphere Auto Deploy ルールを記述することができます。

ステートフル キャッシュまたはステートフル インストール用に vSphere Client を使用して vSphere Auto Deploy を設定する

リファレンス ホストにホスト プロファイルを作成し、そのホスト プロファイルを追加ホストまたは vCenter Server のフォルダやクラスタに適用できます。次のワークフローを使用します。

- 1 vSphere Auto Deploy でホストをプロビジョニングし、そのホストの [システム イメージ キャッシュ構成] ホスト プロファイルを編集します。
- 2 1 つ以上のターゲット ホストをメンテナンス モードにし、各ホストにホスト プロファイルを適用してホストのメンテナンス モードを解除します。
- 3 その後の処理は選択したホスト プロファイルによって異なります。
 - ホスト プロファイルでステートレス キャッシュを有効にした場合、イメージがディスクにキャッシュされます。再起動は必要ありません。
 - ホスト プロファイルでステートレス インストールを有効にした場合、イメージがインストールされます。再起動時に、ホストはインストールされたイメージを使用します。

ステートフル キャッシュまたはステートフル インストール用に PowerCLI を使用して vSphere Auto Deploy を設定する

リファレンス ホストにホスト プロファイルを作成し、そのホスト プロファイルを PowerCLI セッションで他のターゲット ホストに適用する vSphere Auto Deploy ルールを記述できます。次のワークフローを使用します。

- 1 vSphere Auto Deploy でリファレンス ホストをプロビジョニングし、キャッシュの形式を有効にするホスト プロファイルを作成します。
- 2 vSphere Auto Deploy で追加ホストをプロビジョニングし、リファレンス ホストのホスト プロファイルをそれらのホストに適用するルールを記述します。

- 3 vSphere Auto Deploy は、イメージ プロファイルまたはルールに関連付けられたスクリプト バンドルを使用して、各ホストをプロビジョニングします。ホスト プロファイルを適用した場合の厳密な影響は、選択したホスト プロファイルによって異なります。
- ステートフル インストールの場合、vSphere Auto Deploy は次のように処理を進めます。
 - 最初の起動中に、vSphere Auto Deploy はホストにイメージをインストールします。
 - その後の起動では、ホストがディスクから起動します。ホストは、vSphere Auto Deploy サーバと接続する必要はありません。
 - ステートフル キャッシュの場合、vSphere Auto Deploy は次のように処理を進めます。
 - 最初の起動中に、vSphere Auto Deploy はホストをプロビジョニングし、イメージをキャッシュします。
 - その後の起動では、vSphere Auto Deploy はホストをプロビジョニングします。vSphere Auto Deploy が使用できない場合、キャッシュされたイメージからホストが起動されますが、ホストが vSphere Auto Deploy サーバに接続できる場合にのみセットアップを実行できます。

ステートレス キャッシュを使用するホスト プロファイルの設定

ステートレス キャッシュを使用するようにホストを設定すると、vSphere Auto Deploy サーバが使用できない場合、キャッシュされたイメージがホストで使用されます。ステートレス キャッシュを使用するには、ホスト プロファイルを設定する必要があります。このホスト プロファイルは、ステートレス キャッシュ用に設定されたほかのホストに適用できます。

前提条件

- キャッシュで使用するディスクを決定し、キャッシュ処理で既存の VMFS パーティションを上書きするかどうかを指定します。
- 本番環境では、高可用性環境に含めることにより、vCenter Server システムと vSphere Auto Deploy サーバを保護します。管理クラスタに vCenter Server を含めると、Distributed Switch および仮想マシンの移行を確実に移行できるようになります。可能であれば、インフラストラクチャのその他の要素も保護してください。[高可用性 vSphere Auto Deploy インフラストラクチャのセットアップ](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy 向けの環境を設定します。[vSphere Auto Deploy の準備](#)を参照してください。
- 最低でも 4GB の空き容量があるディスクが用意されていることを確認します。ディスクがまだパーティショニングされていない場合は、ホスト プロファイルを適用するときにパーティショニングが実行されます。
- 最初にネットワーク起動を試み、ネットワーク起動に失敗した場合はディスクから起動するようにホストを設定します。ハードウェア ベンダーのマニュアルを参照してください。
- ホスト プロファイルを作成します。ホスト プロファイル ドキュメントを参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [ポリシーおよびプロファイル] - [ホスト プロファイル] の順に移動します。
- 2 設定するホスト プロファイルをクリックし、[管理] タブを選択します。
- 3 [プロファイルの編集] をクリックします。

- 4 ウィザードの [ホストプロファイルの編集] ページで、[詳細な構成設定] - [システム イメージのキャッシュ構成] - [システム イメージのキャッシュ構成] の順に選択します。
- 5 [システム イメージのキャッシュ プロファイル設定] ドロップダウン メニューで、ポリシーのオプションを選択します。

オプション	説明
ホスト上でステートレス キャッシュを有効化	ディスクにイメージをキャッシュします。
ホスト上で USB ディスクへのステートレス キャッシュを有効化	ホストに接続された USB ディスクにイメージをキャッシュします。

- 6 (オプション) [ホスト上でステートレス キャッシュを有効化] を選択する場合、使用するディスクの情報を指定します。

オプション	説明
[最初のディスクの引数]	<p>デフォルトでは、システムは既存の ESXi を置き換えてローカル ディスクに書き込もうとします。</p> <p>[最初のディスクの引数] フィールドで、使用するディスクのコンマ区切りリストを任意の順序で指定できます。ディスクは複数指定できます。ESX がインストールされている最初のディスクを示す esx、またはモデルおよびベンダー情報を使用するか、vmkernel デバイス ドライバの名前を指定します。たとえば、モデル名が ST3120814A のディスク、mptsas ドライバを使用するディスク、ローカル ディスクの順にシステムで検索するには、このフィールドの値として ST3120814A,mptsas,local を指定します。</p> <p>ホスト プロファイルの最初のディスク設定では、キャッシュに使用するディスクを決める際の検索順序を指定します。検索順序は、値のコンマ区切りのリストとして指定します。デフォルト設定 localesex,local では、vSphere Auto Deploy が最初に既存のローカル キャッシュ ディスクを検索するように指定されています。キャッシュ ディスクは、既存の ESXi ソフトウェア イメージが保存されたディスクとして識別されます。vSphere Auto Deploy が既存のキャッシュ ディスクを見つけられない場合は、使用可能なローカル ディスク デバイスが検索されます。vSphere Auto Deploy は、既存の VMFS パーティションがない最初の空ディスクを使用して、使用可能なディスクを検索します。</p> <p>最初のディスク引数は、検索順序の指定にのみ使用できます。ディスクを明示的に指定することはできません。たとえば、SAN に特定の LUN を指定することはできません。</p>
[選択したディスクですべての VMFS ボリュームを上書きするには、チェックボックスを選択]	このチェック ボックスをオンにすると、システムは、容量が不十分でイメージ、イメージ プロファイル、およびホスト プロファイルを保存できない場合、既存の VMFS ボリュームを上書きします。
[ホストに接続されたすべての SSD デバイスを無視するには、チェックボックスを選択]	このチェック ボックスをオンにすると、システムは既存の SSD デバイスを無視し、デバイス上のイメージ プロファイルとホスト プロファイルを保存しません。

- 7 [保存] をクリックしてホスト プロファイルの設定を完了します。

次のステップ

vSphere Client のホスト プロファイル機能を使用して、個別のホストにホスト プロファイルを適用します。ホスト プロファイル ドキュメントを参照してください。もしくは、vSphere Client または PowerCLI を使用してホスト プロファイルをホストに割り当てるルールを作成します。[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。

- リファレンス ホストで指定した設定でプロビジョニングするすべてのホストに、ホスト プロファイルを適用するルールを作成します。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy がすでにプロビジョニングされているホストの場合は、テストを実行し、PowerCLI セッションでコンプライアンスを修正します。[ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#)を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストをパワーオンし、新しいホスト プロファイルを使用して、それらのホストがプロビジョニングされるようにします。

ステートフル インストールを有効にするホスト プロファイルの設定

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストをディスクから起動するように設定するには、ホスト プロファイルを設定してください。このホスト プロファイルは、ステートフル インストールを設定したほかのホストに適用できます。

単一のホストにホスト プロファイルを設定できます。また、リファレンス ホストでホスト プロファイルを作成して、そのホスト プロファイルをほかのホストに適用することもできます。

前提条件

- イメージを保存するディスクを決定し、新しいイメージで既存の VMFS パーティションを上書きするかどうかを指定します。
- vSphere Auto Deploy 向けの環境を設定します。[vSphere Auto Deploy の準備](#)を参照してください。
- 最低でも 4GB の空き容量があるディスクが用意されていることを確認します。ディスクがまだパーティショニングされていない場合は、ホスト プロファイルを適用するときにパーティショニングが実行されます。
- ディスクから起動するようにホストを設定します。ハードウェア ベンダーのマニュアルを参照してください。
- ホスト プロファイルを作成します。ホスト プロファイル ドキュメントを参照してください。

手順

- 1 [ホーム] - [ポリシーおよびプロファイル] - [ホスト プロファイル] の順に移動します。
- 2 設定するホスト プロファイルをクリックし、[管理] タブを選択します。
- 3 [プロファイルの編集] をクリックします。
- 4 ウィザードの [ホストプロファイルの編集] ページで、[詳細な構成設定] - [システム イメージのキャッシュ構成] - [システム イメージのキャッシュ構成] の順に選択します。

- 5 [システム イメージのキャッシュ プロファイル設定] ドロップダウン メニューで、ポリシーのオプションを選択します。

オプション	説明
ホスト上でステートフル インストールを有効化	ディスクにイメージをキャッシュします。
ホスト上の USB ディスクへのステートフル インストールを有効化	ホストに接続された USB ディスクにイメージをキャッシュします。

- 6 (オプション) [ホスト上でステートフル インストールを有効化] を選択した場合、使用するディスクの情報を指定します。

オプション	説明
[最初のディスクの引数]	<p>デフォルトでは、システムは既存の ESXi を置き換えてローカル ディスクに書き込もうとします。</p> <p>[最初のディスクの引数] フィールドで、使用するディスクのコンマ区切りリストを任意の順序で指定できます。ディスクは複数指定できます。ESX がインストールされている最初のディスクを示す esx、またはモデルおよびベンダー情報を使用するか、vmkernel デバイス ドライバの名前を指定します。たとえば、モデル名が ST3120814A のディスク、mptsas ドライバを使用するディスク、ローカル ディスクの順にシステムで検索するには、このフィールドの値として ST3120814A,mptsas,local を指定します。</p> <p>ホスト プロファイルの最初のディスク設定では、キャッシュに使用するディスクを決める際の検索順序を指定します。検索順序は、値のコンマ区切りのリストとして指定します。デフォルト設定 localesx,local では、vSphere Auto Deploy が最初に既存のローカル キャッシュ ディスクを検索するように指定されています。キャッシュ ディスクは、既存の ESXi ソフトウェア イメージが保存されたディスクとして識別されます。vSphere Auto Deploy が既存のキャッシュ ディスクを見つけられない場合は、使用可能なローカル ディスク デバイスが検索されます。vSphere Auto Deploy は、既存の VMFS パーティションがない最初の空ディスクを使用して、使用可能なディスクを検索します。</p> <p>最初のディスク引数は、検索順序の指定にのみ使用できます。ディスクを明示的に指定することはできません。たとえば、SAN に特定の LUN を指定することはできません。</p>
[選択したディスクですべての VMFS ボリュームを上書きするには、チェックボックスを選択]	このチェック ボックスをオンにすると、システムは、容量が不十分でイメージ、イメージ プロファイル、およびホスト プロファイルを保存できない場合、既存の VMFS ボリュームを上書きします。
[ホストに接続されたすべての SSD デバイスを無視するには、チェックボックスを選択]	このチェック ボックスをオンにすると、システムは既存の SSD デバイスを無視し、デバイス上のイメージ プロファイルとホスト プロファイルを保存しません。

- 7 [保存] をクリックしてホスト プロファイルの設定を完了します。

次のステップ

vSphere Client のホスト プロファイル機能を使用して、個別のホストにホスト プロファイルを適用します。ホスト プロファイル ドキュメントを参照してください。もしくは、vSphere Client または PowerCLI を使用してホスト プロファイルをホストに割り当てるルールを作成します。[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。

- リファレンス ホストで指定した設定でプロビジョニングするすべてのホストに、ホスト プロファイルを適用するルールを作成します。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。

- vSphere Auto Deploy がすでにプロビジョニングされているホストの場合は、テストを実行し、PowerCLI セッションでコンプライアンスを修正します。 [ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストをパワーオンし、新しいホスト プロファイルを使用して、それらのホストがプロビジョニングされるようにします。

vSphere Auto Deploy のリファレンス ホストの設定

ホストに状態が保存されていない環境では、複数のホストを同じ構成で設定するのに、リファレンス ホストが役立ちます。ログ、コアダンプ、およびその他の必要な設定を指定してリファレンス ホストを構成し、ホスト プロファイルを保存し、ほかのホストへのホスト プロファイルに必要な応じて適用するルールを記述します。

リファレンス ホストのストレージ、ネットワーク、およびセキュリティの設定を構成し、Syslog や NTP などのサービスを設定できます。

リファレンス ホストの設定について

適切に設計されたリファレンス ホストは、Syslog、NTP などのすべてのサービスに接続します。リファレンス ホストの設定には、セキュリティ、ストレージ、ネットワーク、および ESXi Dump Collector も含まれる場合があります。このようなホストの設定は、ホスト プロファイルを使用して他のホストに適用できます。

リファレンス ホストのセットアップ方法は環境に依存しますが、次ようなのカスタマイズが可能です。

NTP サーバのセットアップ

大規模環境でログ情報を収集するときは、ログの作成回数が適切に調整されていることを確認します。すべてのホストが共有できる、環境内の NTP サーバを使用するようにリファレンス ホストを設定します。NTP サーバは `esxcli system ntp set` コマンドを実行して指定できます。ホストの NTP サービスは `esxcli system ntp set` コマンドまたは vSphere Client を使用して開始および停止することができます。

Syslog サーバの設定

すべての ESXi ホストは、VMkernel およびその他のシステム コンポーネントからのメッセージをファイルに記録する、Syslog サービス (`vmsyslogd`) を実行しています。 `esxcli system syslog` コマンドを実行するか、vSphere Client を使用して、ログ ホストの指定や、ログの場所、ローテーション、サイズなどの他の属性を管理できます。vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされる、ローカル ストレージを持たないホストにとっては、リモート ホストにログ機能を設定することが特に重要となります。任意で vSphere Syslog Collector をインストールして、すべてのホストからログを収集することができます。

コア ダンプの設定

共有の SAN LUN にコア ダンプを送るようにリファレンス ホストを設定するか、環境内に ESXi Dump Collector をインストールして、ESXi Dump Collector を使用するようにリファレンス ホストを構成することができます。 [ESXCLI を使用した、ESXi Dump Collector の構成](#) を参照してください。vCenter Server のインストール メディアを使用して ESXi Dump Collector をインストールするか、vCenter Server に含まれている ESXi Dump Collector を使用します。設定が完了すると、システムに重大なエラーが発生した場合に、VMkernel メモリは指定されたネットワーク サーバに送られます。

セキュリティの設定

ほとんどの環境では、vSphere Auto Deploy でプロビジョニングするすべてのホストで、セキュリティ設定を同じにする必要があります。たとえば、特定のサービスから ESXi システムへのアクセスを許可するようにファイアウォールを設定したり、vSphere Client または ESXCLI コマンドを使用して、リファレンス ホストのセキュリティ構成、ユーザー構成、およびユーザー グループ構成を設定することができます。セキュリティの設定には、すべてのホスト向けの共有ユーザー アクセス設定も含まれます。Active Directory を使用するようにリファレンス ホストを設定することで、統合されたユーザー アクセスを実現できます。『vSphere Security』ドキュメントを参照してください。


注： ホスト プロファイルを使用して Active Directory を設定する場合は、パスワードは保護されません。Active Directory パスワードの漏洩を防ぐように Active Directory を設定するには、vSphere 認証サービスを使用します。

ネットワークおよびストレージの設定

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングするホストで使用するために、一連のネットワーク リソースとストレージ リソースを予約する場合、これらのリソースを使用するようにリファレンス ホストを設定することができます。

大規模なデプロイでは、環境内で実行されているさまざまな監視サービスからあらゆる情報を収集する Enterprise Network Manager が、リファレンス ホストの設定でサポートされます。

図 5-7. vSphere Auto Deploy のリファレンス ホストのセットアップ



vSphere Auto Deploy リファレンス ホストの構成オプションでは、セットアップの方法について説明しています。

リファレンス ホストのセットアップについては、ビデオ『Auto Deploy のリファレンス ホスト』をご覧ください。



vSphere Auto Deploy のリファレンス ホスト
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_auto_deploy_reference_hosts

vSphere Auto Deploy リファレンス ホストの構成オプション

vSphere Client、ESXCLI、またはホスト プロファイルを使用してリファレンス ホストを構成できます。

リファレンス ホストを設定するために、最も適した方法を使用することができます。

vSphere Client

vSphere Client は、ネットワーク、ストレージ、セキュリティ、およびその他の ESXi ホストのほとんどの要素の設定をサポートします。環境を設定し、vSphere Auto Deploy で使用するためのホスト プロファイルをリファレンス ホストで作成できます。

ESXCLI

ESXCLI を使用して、ホストのさまざまな設定を行うことができます。ESXCLI は、vSphere 環境でさまざまなサービスを構成するのに適しています。コマンドには、NTP サーバを設定する `esxcli system ntp`、Syslog サーバを設定する `esxcli system syslog`、ルートを追加し、デフォルト ルートを設定する `esxcli network route`、および ESXi Dump Collector を構成する `esxcli system coredump` が含まれます。

ホスト プロファイル機能

ベスト プラクティスは、vSphere Client または ESXCLI でホストを設定し、そのホストでホスト プロファイルを作成することです。代わりに、vSphere Client でホスト プロファイル機能を使用してホスト プロファイルを保存することもできます。

vSphere Auto Deploy は、ホスト プロファイルのすべての共通設定を、すべてのターゲット ホストに適用します。ユーザー入力を求めるようにホスト プロファイルを設定する場合、そのホスト プロファイルを使用してプロビジョニングされるすべてのホストはメンテナンス モードになります。ホスト固有の情報についてプロンプトが表示されるためには、ホスト プロファイルを再適用するか、ホストのカスタマイズ内容をリセットする必要があります。

ESXCLI を使用した、ESXi Dump Collector の構成

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされるホストには、コア ダンプを保存するためのローカル ディスクがありません。ESXCLI コマンドを使用して ESXi Dump Collector を構成し、デバッグ中に使用できるようにコア ダンプをネットワーク サーバに保持することができます。

コア ダンプは、ホストで障害が発生した場合の、動作中のメモリの状態です。デフォルトでは、コア ダンプはローカル ディスクに保存されます。ESXi Dump Collector は、vSphere Auto Deploy に特に有用ですが、すべての ESXi ホストでサポートされます。ESXi Dump Collector は、コア ダンプのローカル ディスクへの送信などその他のカスタマイズをサポートし、vCenter Server 管理ノードに含まれています。

注： ESXi Dump Collector は、NSX-T N-VDS スイッチで実行されている VMkernel インターフェイスでは構成できません。

IPv6 を使用し、ESXi ホストと ESXi Dump Collector の両方を同じローカル リンクで使用する場合は、その両方で、ローカル リンク スコープの IPv6 アドレスまたはグローバル スコープの IPv6 アドレスのどちらかを使用できます。

IPv6 を使用し、ESXi と ESXi Dump Collector が異なるホストに存在する場合は、その両方でグローバル スコープの IPv6 アドレスが必要になります。トラフィックは、デフォルトの IPv6 ゲートウェイを介して経路選択されません。

前提条件

ESXi Dump Collector を使用するようにホストを構成するには、ESXCLI をインストールします。トラブルシューティングが必要な場合は、代わりに ESXi Shell 内の ESXCLI を使用できます。

手順

- ローカルの ESXi Shell で `esxcli system coredump` を実行するか、または ESXCLI を使用することにより、ESXi Dump Collector を使用するように ESXi システムを設定します。

```
esxcli system coredump network set --interface-name vmk0 --server-ip 10xx.xx.xx.xx --server-port 6500
```

コア ダンプの送信先サーバの VMkernel の NIC、IP アドレス、およびポート（オプション）を指定する必要があります。IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを使用できます。vSphere Standard スイッチを使用している仮想マシンで実行されている ESXi システムを構成する場合は、無差別モードの VMkernel ポートを選択する必要があります。

- ESXi Dump Collector を有効にします。

```
esxcli system coredump network set --enable true
```

- （オプション）ESXi Dump Collector が正しく構成されていることを確認します。

```
esxcli system coredump network check
```

結果

ESXi Dump Collector を設定したホストは、指定された VMkernel の NIC とオプションのポートを使用することによって、指定されたサーバにコア ダンプを送信するように構成されます。

次のステップ

- リファレンス ホストで指定した設定でプロビジョニングするすべてのホストに、ホスト プロファイルを適用するルールを作成します。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy がすでにプロビジョニングされているホストの場合は、テストを実行し、PowerCLI セッションでコンプライアンスを修正します。[ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#)を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストをパワーオンし、新しいホスト プロファイルを使用して、それらのホストがプロビジョニングされるようにします。

vSphere Client のホスト プロファイル機能による ESXi Dump Collector の構成

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされるホストには、コア ダンプを保存するためのローカル ディスクがありません。vSphere Client のホスト プロファイル機能を使用してリファレンス ホストを構成し、ESXi Dump Collector を使用することができます。

`esxcli system coredump` コマンドを使用して、ESXi Dump Collector を使用するホストを設定し、そのホストのホスト プロファイルを保存することがベスト プラクティスです。詳細については、[ESXCLI を使用した、ESXi Dump Collector の構成](#) を参照してください。

前提条件

- コアダンプ ポリシーを構成するホスト プロファイルを作成したことを確認します。ホスト プロファイルの作成方法の詳細については、『vSphere のホスト プロファイル』ドキュメントを参照してください。
- vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされる複数のホストからのコア ダンプ用に、少なくとも 1 つのパーティションで十分なストレージ機能があることを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [ポリシーおよびプロファイル] - [ホスト プロファイル] の順に移動します。
- 2 設定するホスト プロファイルをクリックし、[管理] タブを選択します。
- 3 [プロファイルの編集] をクリックします。
- 4 [ネットワーク設定] - [ネットワーク コアダンプの設定] の順に選択します。
- 5 [有効化] チェック ボックスを選択します。
- 6 使用するホスト NIC、ネットワーク コアダンプ サーバ IP アドレス、ネットワーク コアダンプ サーバ ポートを指定します。
- 7 [保存] をクリックしてホスト プロファイルの設定を完了します。

次のステップ

- リファレンス ホストで指定した設定でプロビジョニングするすべてのホストに、ホスト プロファイルを適用するルールを作成します。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#) を参照してください。
- vSphere Auto Deploy がすでにプロビジョニングされているホストの場合は、テストを実行し、PowerCLI セッションでコンプライアンスを修正します。[ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストをパワーオンし、新しいホスト プロファイルを使用して、それらのホストがプロビジョニングされるようにします。

vSphere Client でのホスト プロファイル機能による Syslog の構成

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされるホストには、通常、システム ログを保存するための十分なローカル ストレージがありません。これらのホストには、リファレンス ホストを設定し、ホスト プロファイルを保存し、そのホスト プロファイルを必要に応じてほかのホストに適用することで、リモートの Syslog サーバを指定できます。

vSphere Client または `esxcli system syslog` コマンドを使用して、リファレンス ホスト上に Syslog サーバを設定し、ホスト プロファイルを保存することがベスト プラクティスです。vSphere Client のホスト プロファイル機能から Syslog を設定することもできます。

前提条件

- リモートの Syslog ホストを使用する場合は、ホスト プロファイルをカスタマイズする前に対象のホストを設定します。
- vSphere Client および vCenter Server システムにアクセスできることを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [ポリシーおよびプロファイル] - [ホスト プロファイル] の順に移動します。
- 2 (オプション) 環境内にリファレンス ホストがない場合、[ホスト プロファイルの抽出] をクリックしてホスト プロファイルを作成します。
- 3 設定するホスト プロファイルをクリックし、[管理] タブを選択します。
- 4 [プロファイルの編集] をクリックします。
- 5 [詳細設定] - [詳細オプション] - [詳細設定オプション] の順に選択します。
特定のサブプロファイルを選択し、Syslog 設定を編集することができます。
- 6 (オプション) 詳細設定オプションを作成するには、次の手順に従います。
 - a [サブプロファイルの追加] アイコンをクリックします。
 - b [詳細オプション] ドロップダウン リストから、[固定オプションを構成] を選択します。
 - c オプションの名前として Syslog.global.loghost を指定し、オプションの値としてホストを指定します。
- 7 [保存] をクリックしてホスト プロファイルの設定を完了します。

次のステップ

- リファレンス ホストで指定した設定でプロビジョニングするすべてのホストに、ホスト プロファイルを適用するルールを作成します。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。
- vSphere Auto Deploy がすでにプロビジョニングされているホストの場合は、テストを実行し、PowerCLI セッションでコンプライアンスを修正します。[ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#)を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストをパワーオンし、新しいホスト プロファイルを使用して、それらのホストがプロビジョニングされるようにします。

vSphere Client でのリファレンス ホストの NTP クライアントの有効化

大規模な環境でログ情報を収集するときは、ログの回数が調整されていることを確認する必要があります。リファレンス ホストを設定すると、環境内での NTP サーバの使用、ホスト プロファイルの抽出、vSphere Auto Deploy ルールの作成が可能になります。

手順

- 1 [ホーム] - [ホストおよびクラスタ] の順に移動し、リファレンス ホストとして使用する ESXi ホストを選択します。
- 2 [構成] タブを選択します。

- 3 [システム] の下で、[時間の構成] を選択して [編集] をクリックします。
- 4 [Network Time Protocol を使用 (NTP クライアントを有効にする)] ラジオ ボタンを選択します。
このオプションはホストの日時を NTP サーバの日時と同期します。ホストの NTP サービスは、NTP サーバーから時刻と日付を定期的に取得します。
- 5 [NTP サービス起動ポリシー] ドロップダウン リストから、[ホストと連動して起動および停止] を選択します。
- 6 [NTP サーバー] テキスト ボックスに、使用する NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
- 7 [OK] をクリックします。

次のステップ

- リファレンス ホストからホスト プロファイルを抽出します。ホスト プロファイル ドキュメントを参照してください。
- リファレンス ホストで指定した設定でプロビジョニングするすべてのホストに、ホスト プロファイルを適用するルールを作成します。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。

vSphere Client での vSphere Auto Deploy ホスト用ネットワークの設定

vSphere Auto Deploy のリファレンス ホストのネットワークを設定し、そのホストのホスト プロファイルをその他のすべてのホストに適用して、完全に機能するネットワーク環境を確保します。

前提条件

リファレンス ホストとして使用するホストを、vSphere Auto Deploy で ESXi イメージを使用してプロビジョニングします。

手順

- 1 [ホーム] - [ホストおよびクラスタ] の順に移動し、リファレンス ホストとして使用する ESXi ホストを選択します。
- 2 [設定] タブをクリックし、[ネットワーク] に移動します。
- 3 ネットワークの設定を実行します。
vSphere Distributed Switch ではなく仮想スイッチを使用している場合は、vSwitch0 にほかの VMkernel NIC を追加しないでください。
- 4 リファレンス ホストを構成したら、システムを再起動して vmk0 が管理ネットワークに接続されていることを確認します。
- 5 リファレンス ホストにホスト プロファイルが存在しない場合は、ホスト プロファイルを作成します。

次のステップ

- リファレンス ホストで指定した設定でプロビジョニングするすべてのホストに、ホスト プロファイルを適用するルールを作成します。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。

- vSphere Auto Deploy がすでにプロビジョニングされているホストの場合は、テストを実行し、PowerCLI セッションでコンプライアンスを修正します。 [ルールのコンプライアンスのテストおよび修復](#) を参照してください。
- プロビジョニングされていないホストをパワーオンし、新しいホスト プロファイルを使用して、それらのホストがプロビジョニングされるようにします。

自動パーティショニングのためのリファレンス ホストの構成

デフォルトでは、ホストでパーティションが使用できる場合にのみ、vSphere Auto Deploy はホストをプロビジョニングします。自動パーティション オプションによりホストのローカル ストレージに VMFS データストアが作成されます。vSphere Auto Deploy でプロビジョニングするすべてのホストに対して自動パーティショニングを行うようにリファレンス ホストを設定できます。

注意： 自動パーティショニングのデフォルトの動作を変更すると、パーティションの内容に関係なく既存のパーティションが vSphere Auto Deploy によって上書きされます。このオプションをオンにする場合は、誤ってデータが失われないことを確認してください。

自動パーティション化の際にローカル SSD がパーティション化されないようにするには、リファレンス ホストでパラメータ `skipPartitioningSsds=TRUE` を設定する必要があります。

自動パーティション化の際に SSD のフォーマットを避けるための詳細については、『vSphere のストレージ』ドキュメントを参照してください。

前提条件

- リファレンス ホストとして使用するホストを、vSphere Auto Deploy で ESXi イメージを使用してプロビジョニングします。
- vCenter Server システムに接続できる vSphere Client にアクセスできることを確認します。

手順

- 1 [ホーム] - [ホストおよびクラスタ] の順に移動し、リファレンス ホストとして使用する ESXi ホストを選択します。
- 2 [構成] タブを選択します。
- 3 [システム] で、[システムの詳細設定] の順に選択し、[編集] をクリックします。
- 4 `VMkernel.Boot.autoPartition` にスクロールし、[有効化] チェック ボックスを選択します。
- 5 (オプション) ローカル SSD がパーティション化されないようにするには、`VMkernel.Boot.skipPartitioningSsds` までスクロールし、[有効化] チェック ボックスを選択します。
- 6 [OK] をクリックします。
- 7 リファレンス ホストにホスト プロファイルが存在しない場合は、ホスト プロファイルを作成します。

結果

自動パーティショニングは、ホストが起動すると実行されます。

次のステップ

- vSphere Auto Deploy を使用して、リファレンス ホストのホスト プロファイルを起動時にすべてのホストにすぐに適用するルールを作成します。vSphere Client を使用してルールを作成する方法については、[デプロイ ルールの作成](#)を参照してください。PowerCLI セッションでルールを作成する方法については、[ルールの記述とホストへのホスト プロファイルの割り当て](#)を参照してください。

ステートレス ホストからステートフル ホストへの変換

ステートレス ESXi に物理ストレージを追加し、ステートフル ESXi ホストに変換して、イメージで管理するクラスタにホストを追加することができます。

イメージで管理されているクラスタは、プリブート実行環境 (PXE) ブートを使用するステートレス ESXi ホストをサポートしていないため、ESXi ホストには物理ストレージが接続されている必要があります。

起動プロセス中にイメージ コンポーネントを ESXi ホストの物理ディスクに確実にインストールするために、Auto Deploy によって、ホスト プロファイルが PXE ブート イメージの一部であることが確認されます。ホスト プロファイルには、「ホスト上でステートフル インストールを有効化」または「ホスト上の USB ディスクへのステートフル インストールを有効化」に設定された「システム イメージ キャッシュ プロファイル設定」ポリシーが含まれている必要があります。添付されたホスト プロファイルにこのポリシーが含まれていない場合、またはポリシーの設定が異なる場合は、ステートフル インストールをサポートするようにポリシーが自動的に設定されます。ホスト プロファイルがない場合は、新しいホスト プロファイルがクラスタに添付されます。このプロファイルには、ステートフル インストールの設定を反映した「システム イメージ キャッシュ プロファイル設定」ポリシーのみが含まれます。

ディスクレス ESXi ホストの変換

ディスクレス ESXi ホストを、イメージで管理されているクラスタに変換するには、物理ストレージの追加と ESXi 7.0 イメージのインストールを行って、これらのホストを最初にステートフル ホストに変換する必要があります。

ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの詳細については、[ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの vSphere Auto Deploy の使用](#)を参照してください。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、『VMware ESXi のインストールとセットアップ』ドキュメントの「vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備」を参照してください。
- ESXi ホストはイメージ プロファイルが含まれている Auto Deploy ルールから起動していること。
- Auto Deploy サービスが実行されていること。
- USB スティックまたはその他のサポートされているストレージがあること。

手順

- 1 ホーム メニューで [ポリシーおよびプロファイル] をクリックし、[ホスト プロファイル] を選択します。
- 2 実行中の ESXi ホストからホスト プロファイルを抽出するか、指定された構成およびホストの場所を持つ既存のホスト プロファイルを複製します。

既存のホスト プロファイルは、ホストまたはクラスタに添付できます。

- 3 新しいホスト プロファイルを右クリックし、[ホスト プロファイルの編集] を選択して、[詳細設定] - [システム イメージ キャッシュ設定] - [システム イメージ キャッシュ設定] の順に移動します。

- 4 ドロップダウン メニューから、[ホスト上の USB ディスクへのステートフル インストールを有効化] を選択します。

サポートされている他のストレージを使用している場合は、ドロップダウン メニューから、[ホスト上でステートフル インストールを有効化] を選択し、最初のディスクの引数を入力して、必要に応じてチェック ボックスを選択します。

- 5 既存のホスト プロファイルを複製していて、ホスト プロファイルがクラスタに添付されている場合は、新しいホスト プロファイルをクラスタに添付します。
- 6 ホーム メニューから [Auto Deploy] をクリックします。
- 7 イメージ プロファイルが含まれている Auto Deploy ルールを無効にして、[編集] をクリックします。
デプロイのルールを編集するダイアログ ボックスが表示されます。
- 8 ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] 画面で、ESXi 7.0 イメージ プロファイルを選択します。
- 9 ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] 画面で、新しいホスト プロファイルを選択します。
- 10 ルールを有効にして、順序付けされたリスト内の初期位置に、そのルールを移動します。
- 11 [デプロイ済みのホスト] タブで、単一または複数の ESXi ホストを選択します。
- 12 ESXi ホストについて、[ホストの関連付けの修正] をクリックします。

修正プロセスの進行状況は、[最近のタスク] ペインで監視できます。

- 13 修正した ESXi ホストをシャットダウンします。
- 14 ESXi ホストがパワーオフされたら、USB スティックまたはサポートされているその他のストレージをローカル起動ディスクとして取り付けます。
USB スティックまたはサポートされているその他のストレージは空である必要があります。
- 15 各 ESXi ホストをパワーオンし、BIOS/UEFI セットアップに入り、新しく追加されたストレージから最初に起動し、次にネットワークから起動するよう起動順序を変更します。

新しく追加されたストレージは空であるため、各 ESXi ホストはネットワークから起動し、ストレージ上で以前に指定した ESXi 7.0 イメージをインストールします。インストールが完了すると、各 ESXi ホストが再起動し、新しく追加されたストレージから起動します。

結果

ESXi ホストは、デフォルトで新しいストレージから起動し、ESXi 7.0 イメージが標準 DVD からインストールされたように動作します。

次のステップ

1 つのイメージで管理されているクラスタに ESXi ホストを追加します。詳細については、『vCenter Server およびホストの管理』ドキュメントの「ホストの追加」を参照してください。

ステートレス キャッシュを有効にしたステートレス ESXi ホストの変換

ステートレス ESXi ホストを、イメージで管理されているクラスタに追加するには、標準の ESXi 7.0 イメージをインストールして、最初にホストをステートフル ホストに変換する必要があります。

ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの詳細については、[ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの vSphere Auto Deploy の使用](#)を参照してください。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、『VMware ESXi のインストールとセットアップ』ドキュメントの「vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備」を参照してください。
- ESXi ホストはイメージ プロファイルが含まれている Auto Deploy ルールから起動していること。
- Auto Deploy サービスが実行されていること。

手順

- 1 ホーム メニューで [ポリシーおよびプロファイル] をクリックし、[ホスト プロファイル] を選択します。
- 2 実行中の ESXi ホストからホスト プロファイルを抽出するか、指定された構成およびホストの場所を持つ既存のホスト プロファイルを複製します。

既存のホスト プロファイルは、ホストまたはクラスタに添付できます。
- 3 新しいホスト プロファイルを右クリックし、[ホスト プロファイルの編集] を選択して、[詳細設定] - [システム イメージ キャッシュ設定] - [システム イメージ キャッシュ設定] の順に移動します。
- 4 ドロップダウン メニューから [ホスト上でステートフル インストールを有効化] を選択し、[最初のディスクの引数] テキスト ボックスに local と入力し、[選択したディスクですべての VMFS ポリリュームを上書きするには、チェックボックスを選択] チェック ボックスを選択します。
- 5 既存のホスト プロファイルを複製していて、ホスト プロファイルがクラスタに添付されている場合は、新しいホスト プロファイルをクラスタに添付します。
- 6 ホーム メニューから [Auto Deploy] をクリックします。
- 7 イメージ プロファイルが含まれている Auto Deploy ルールを無効にして、[編集] をクリックします。

デプロイのルールを編集するダイアログ ボックスが表示されます。
- 8 ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] 画面で、ESXi 7.0 イメージ プロファイルを選択します。
- 9 ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] 画面で、新しいホスト プロファイルを選択します。
- 10 ルールを有効にして、順序付けされたリスト内の初期位置に、そのルールを移動します。
- 11 [デプロイ済みのホスト] タブで、単一または複数の ESXi ホストを選択します。
- 12 ESXi ホストについて、[ホストの関連付けの修正] をクリックします。

修正プロセスの進行状況は、[最近のタスク] ペインで監視できます。
- 13 ESXi ホストを再起動します。

ESXi ホストにレガシー BIOS が搭載されている場合は、BIOS セットアップの起動順序を変更して、最初にローカル ストレージから起動できます。UEFI ベースの ESXi ホストの場合は、再起動中に起動順序が自動的に変更されます。

各 ESXi ホストはネットワークから起動し、以前キャッシュに使用したストレージ上で指定した ESXi 7.0 イメージをインストールします。インストールが完了すると、各 ESXi ホストが再起動し、ローカル ストレージから起動します。

結果

ESXi ホストは、デフォルトで新しいストレージから起動し、ESXi 7.0 イメージが標準 DVD からインストールされたように動作します。

次のステップ

1 つのイメージで管理されているクラスタに ESXi ホストを追加します。詳細については、『vCenter Server およびホストの管理』ドキュメントの「ホストの追加」を参照してください。

ローカル ディスク上の単一 VMFS パーティションを使用したステートレス ESXi ホストの変換

ステートレス ESXi ホストを、イメージで管理されているクラスタに追加するには、VMFS パーティションの再パーティショニングと標準の ESXi 7.0 イメージのインストールを行い、最初にホストをステートフル ホストに変換する必要があります。

ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの詳細については、[ステートレス キャッシュおよびステートフル インストールの vSphere Auto Deploy の使用](#)を参照してください。

前提条件

- システムの準備および Auto Deploy サーバのインストール詳細については、『VMware ESXi のインストールとセットアップ』ドキュメントの「vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備」を参照してください。
- ESXi ホストはイメージ プロファイルが含まれている Auto Deploy ルールから起動していること。
- Auto Deploy サービスが実行されていること。

手順

- 1 ホーム メニューで [ポリシーおよびプロファイル] をクリックし、[ホスト プロファイル] を選択します。
- 2 実行中の ESXi ホストからホスト プロファイルを抽出するか、指定された構成およびホストの場所を持つ既存のホスト プロファイルを複製します。

既存のホスト プロファイルは、ホストまたはクラスタに添付できます。

- 3 新しいホスト プロファイルを右クリックし、[ホスト プロファイルの編集] を選択して、[詳細設定] - [システム イメージ キャッシュ設定] - [システム イメージ キャッシュ設定] の順に移動します。
- 4 ドロップダウン メニューから [ホスト上でステートフル インストールを有効化] を選択し、[最初のディスクの引数] テキスト ボックスに `localesx` と入力します。
- 5 既存のホスト プロファイルを複製していて、ホスト プロファイルがクラスタに添付されている場合は、新しいホスト プロファイルをクラスタに添付します。
- 6 ホーム メニューから [Auto Deploy] をクリックします。
- 7 イメージ プロファイルが含まれている Auto Deploy ルールを無効にして、[編集] をクリックします。

デプロイのルールを編集するダイアログ ボックスが表示されます。

- 8 ウィザードの [イメージ プロファイルの選択] 画面で、ESXi 7.0 イメージ プロファイルを選択します。
- 9 ウィザードの [ホスト プロファイルの選択] 画面で、新しいホスト プロファイルを選択します。
- 10 ルールを有効にして、順序付けされたリスト内の初期位置に、そのルールを移動します。
- 11 [デプロイ済みのホスト] タブで、単一または複数の ESXi ホストを選択します。
- 12 ESXi ホストについて、[ホストの関連付けの修正] をクリックします。
修正プロセスの進行状況は、[最近のタスク] ペインで監視できます。
- 13 ESXi ホストを再起動します。

ESXi ホストにレガシー BIOS が搭載されている場合は、BIOS セットアップの起動順序を変更して、最初にローカル ストレージから起動できます。UEFI ベースの ESXi ホストの場合は、再起動中に起動順序が自動的に変更されます。

各 ESXi ホストはネットワークから起動し、VMFS パーティションを標準の ESXi インストール パーティションに再パーティショニングして、以前にパーティションで指定した ESXi 7.0 イメージをインストールします。インストールが完了すると、各 ESXi ホストが再起動し、標準 ESXi パーティションから起動します。

結果

ESXi ホストはデフォルトで、新しいパーティションから起動し、ESXi 7.0 イメージが標準 DVD からインストールされたように動作します。

次のステップ

1 つのイメージで管理されているクラスタに ESXi ホストを追加します。詳細については、『vCenter Server およびホストの管理』ドキュメントの「ホストの追加」を参照してください。

vSphere Auto Deploy のベスト プラクティスおよびセキュリティの考慮事項

vSphere Auto Deploy のインストール時や、vSphere Auto Deploy をその他の vSphere コンポーネントと連携して使用する際には、ベスト プラクティスに従います。大規模な本番環境で、またはステートレス キャッシュを使用する場合、可用性の高い vSphere Auto Deploy インフラストラクチャを設定します。PXE ブート環境のすべてのセキュリティ ガイドラインに従い、この章の推奨事項について考慮してください。

vSphere Auto Deploy のベスト プラクティス

vSphere Auto Deploy のいくつかのベスト プラクティスに従い、ネットワークを設定したり、vSphere HA を構成したり、vSphere Auto Deploy を使用する環境を最適化したりできます。

追加のベスト プラクティスの情報は、VMware のナレッジ ベースを参照してください。

vSphere Auto Deploy および vSphere HA のベスト プラクティス

ベスト プラクティスに従うと、vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされるホスト上で実行されている仮想マシンの可用性を向上することができます。

一部の環境では、vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされるホストを Distributed Switch で構成したり、ホスト上で実行している仮想マシンを Auto Start Manager で構成します。そのような環境では、vCenter Server システムの可用性と vSphere Auto Deploy サーバの可用性が一致するように、vCenter Server システムをデプロイします。これを実現する手法はいくつかあります。

- vCenter Server をデプロイします。vSphere Auto Deploy サーバが含まれています。
- vSphere HA が有効なクラスタ内の vCenter Server を実行し、vSphere HA の再起動の優先順位を高くするようにその仮想マシンを構成します。vSphere Auto Deploy で管理されていないクラスタ内のホストを 2 台以上含め、ルールを使用して、これらのホストに vCenter Server 仮想マシンを固定します (vSphere HA DRS を必要とする仮想マシンをホストに固定するルール)。クラスタ内で DRS を使用しない場合は、ルールを設定してから DRS を無効にすることができます。vSphere Auto Deploy によって管理されていないホストの数が多いほど、ホストのエラーに対する復元力が強化されます。

注： このアプローチは、Auto Start Manager を使用する場合には適しません。Auto Start Manager は、vSphere HA が有効なクラスタではサポートされません。

vSphere Auto Deploy ネットワークのベスト プラクティス

vSphere Auto Deploy のネットワーク設定のベスト プラクティスに従うことで、ネットワーク設定の問題を防ぐことができます。

vSphere Auto Deploy および IPv6

vSphere Auto Deploy は iPXE インフラストラクチャを利用するため、vSphere Auto Deploy によるプロビジョニングを計画しているホストにレガシー BIOS がある場合、vSphere Auto Deploy サーバでは IPv4 アドレスを使用する必要があります。レガシー BIOS ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 でのみ実行できます。UEFI ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 または IPv6 のいずれかで実行できます。

IP アドレスの割り当て

アドレスの割り当てでは、DHCP 予約を使用します。固定 IP アドレスはホストのカスタマイズ メカニズムでサポートされていますが、ホストごとに入力することは推奨されません。

VLAN の考慮事項

vSphere Auto Deploy は、VLAN を使用しない環境で使用してください。

VLAN を使用する環境で vSphere Auto Deploy を使用する場合は、プロビジョニング対象のホストが DHCP サーバにアクセスできることを確認します。ホストがどのように VLAN に割り当てられるかは、サイトの設定に依存します。VLAN ID は、スイッチまたはルーターによって割り当てられる場合や、ホストの BIOS で設定されるか、またはホスト プロファイル経由で設定される場合があります。ネットワーク管理者に問い合わせ、DHCP サーバへの到達をホストに許可する手順を確認します。

vSphere Auto Deploy および VMware Tools のベスト プラクティス

vSphere Auto Deploy を装備したホストをプロビジョニングする際に、VMware Tools を含むイメージ プロファイルを選択することも、VMware Tools を含まないイメージ プロファイルと関連付けられた小さいイメージを選択することもできます。

VMware ダウンロード サイトから 2 種類のイメージ プロファイルをダウンロードできます。

- `xxxxx-standard` : 仮想マシン内で実行するゲスト OS で必要な VMware Tools バイナリを含むイメージ プロファイル。通常、このイメージには `esxi-version-xxxxx-standard` という名前が付けられます。
- `xxxxx-no-tools` : VMware Tools バイナリを含まないイメージ プロファイル。通常、このイメージ プロファイルは小さく、メモリ オーバーヘッドも少ないため、PXE ブート環境で迅速に起動します。通常、このイメージには `esxi-version-xxxxx-no-tools` という名前が付けられます。

vSphere 5.0 Update 1 以降では、どちらかのイメージ プロファイルを使用して ESXi をデプロイできます。

- ネットワーク ブート時間が長くて問題がなく、使用している環境に十分なメモリとストレージ オーバーヘッドがある場合は、VMware Tools を含むイメージを使用します。
- 標準イメージを使用するとネットワーク ブートに時間がかかりすぎる場合や、ホストのストレージ容量を節約する必要がある場合は、VMware Tools を含まないイメージ プロファイルを使用し、共有ストレージに VMware Tools のバイナリを保存することができます。[VMware Tools なしのイメージ プロファイルを使用した ESXi ホストのプロビジョニング](#)を参照してください。

vSphere Auto Deploy の負荷管理のベスト プラクティス

多数のホストを同時に起動すると、vSphere Auto Deploy サーバに大きな負荷がかかります。vSphere Auto Deploy は根本的には Web サーバであるため、Web サーバの既存のスケーリング技術を負荷の分散に役立てることができます。たとえば、キャッシュとして作用する 1 つ以上のリバース プロキシ サーバを vSphere Auto Deploy と連携させることができます。リバース プロキシは、ESXi の起動イメージの大半を占める静的ファイル进行处理します。静的な内容をキャッシュし、すべての要求を vSphere Auto Deploy サーバに渡すようにリバース プロキシを構成します。詳細については、ビデオ「[vSphere Auto Deploy のスケーラビリティを強化するリバース Web プロキシ サーバの使用](#)」を参照してください。



vSphere Auto Deploy のスケーラビリティを強化するリバース Web プロキシ サーバの使用
(http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_reverse_web_proxy_for_auto_deploy_scalability)

複数の TFTP サーバを使用してさまざまなプロキシ サーバを指定します。リバース プロキシ サーバごとに TFTP サーバを使用します。その後、異なるホストを異なる TFTP サーバに送信するように DHCP サーバを設定します。

ホストを起動すると、DHCP サーバはそれらのホストを異なる TFTP サーバにリダイレクトします。各 TFTP サーバは、vSphere Auto Deploy サーバまたはリバース プロキシ サーバのいずれかの異なるサーバにホストをリダイレクトするため、vSphere Auto Deploy サーバの負荷が大幅に軽減されます。

大規模な停電が発生した後は、クラスタ単位でホストを起動します。複数のクラスタを同時にオンラインにすると、vSphere Auto Deploy サーバで CPU のボトルネックが発生する可能性があります。すべてのホストが遅れて起動する場合があります。リバース プロキシを設定している場合、ボトルネックは比較的軽度です。

vSphere Auto Deploy のログ機能およびトラブルシューティングのベスト プラクティス

vSphere Auto Deploy で発生する問題を解決するには、vSphere Client から vSphere Auto Deploy のログ情報を使用し、ログ情報とコア ダンプをリモート ホストに送信するように環境を設定します。

vSphere Auto Deploy ログのダウンロード

vSphere Client の [vSphere Auto Deploy] ページに移動して、vSphere Auto Deploy のログをダウンロードします。 [vSphere Auto Deploy ログのダウンロード](#) を参照してください。

Syslog の設定

リモートの Syslog サーバを設定します。Syslog サーバの構成の詳細については、『vCenter Server およびホスト管理』ドキュメントを参照してください。リモートの Syslog サーバを使用するために起動する最初のホストを構成し、そのホストのホスト プロファイルをその他のすべてのデプロイ先ホストに適用します。オプションで、vSphere Syslog Collector をインストールして使用します。これは、vCenter Server のサポート ツールで、システム ログの統合アーキテクチャを提供し、ネットワーク ログを有効にし、複数のホストからのログを組み合わせることができます。

ESXi Dump Collector の設定

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされるホストには、コア ダンプを保存するためのローカル ディスクがありません。ESXi Dump Collector をインストールし、すべてのコア ダンプが ESXi Dump Collector に向けられるように最初のホストを設定して、そのホストからのホスト プロファイルをその他すべてのホストに適用します。 [ESXCLI を使用した、ESXi Dump Collector の構成](#) を参照してください。

本番環境での vSphere Auto Deploy の使用

事前検証 (POC) 設定から本番環境に移行する場合は、環境の回復力を高めるように注意します。

- vSphere Auto Deploy サーバを保護します。 [vSphere Auto Deploy および vSphere HA のベスト プラクティス](#) を参照してください。
- DHCP サーバと TFTP サーバを含む、環境内のその他すべてのサーバを保護します。
- [vSphere Auto Deploy のセキュリティの考慮事項](#) で説明されているセキュリティ ガイドラインを含む、VMware のセキュリティ ガイドラインに従います。


高可用性 vSphere Auto Deploy インフラストラクチャのセットアップ

本番状況では多くの場合、高可用性 vSphere Auto Deploy インフラストラクチャでデータの損失を防ぐ必要があります。また、このようなインフラストラクチャは、ステートレス キャッシュで vSphere Auto Deploy を使用するうえでの必須事項となります。



高可用性 vSphere Auto Deploy インフラストラクチャ
(http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_ha_auto_deploy_infrastructure)

図 5-8. 高可用性 vSphere Auto Deploy インフラストラクチャ



前提条件

管理クラスタでは、3つのホストにESXiをインストールします。vSphere Auto Deployを使用して管理クラスタのホストをプロビジョニングしないでください。

高可用性 vSphere Auto Deploy インフラストラクチャの実装の詳細については、ビデオ「高可用性 vSphere Auto Deploy インフラストラクチャ」をご覧ください。

手順

- 1 管理クラスタで vSphere HA および vSphere DRS を有効にします。
- 2 管理クラスタで次の仮想マシンを設定します。

インフラストラクチャ コンポーネント	説明
PXE ブート インフラストラクチャ	TFTP サーバおよび DHCP サーバ。
インフラストラクチャ仮想マシン	Active Directory、DNS、vCenter Server。
vSphere Auto Deploy 環境	PowerCLI、vSphere Auto Deploy サーバ、vCenter Server。本番システムの 1 台の仮想マシンまたは 3 台の別個の仮想マシンでこの環境を設定します。

インフラストラクチャ仮想マシンの vCenter Server は、vSphere Auto Deploy 環境の vCenter Server とは異なります。

3 vSphere Auto Deploy を設定して、必要に応じてほかのホストをプロビジョニングします。

管理クラスタにあるコンポーネントは vSphere HA により保護されているため、高可用性がサポートされます。

vSphere Auto Deploy のセキュリティの考慮事項

vSphere Auto Deploy を使用する場合は、使用環境を保護するために、ネットワーク セキュリティ、起動イメージ セキュリティ、およびホスト プロファイルを介したパスワードの漏洩の可能性に十分に注意してください。

ネットワーク セキュリティ

PXE ベースのほかのデプロイの場合と同様に、ネットワークをセキュリティ保護します。vSphere Auto Deploy は SSL 経由でデータを転送することで、不正な干渉やアクセスを防ぎます。しかし、PXE ブートの間は、クライアントや Auto Deploy サーバの整合性は確認されません。

Auto Deploy が使用されているネットワークを完全に隔離すると、Auto Deploy のセキュリティ リスクを大幅に低減することができます。

起動イメージおよびホスト プロファイルのセキュリティ

vSphere Auto Deploy サーバがマシンにダウンロードする起動イメージには、次のコンポーネントが含まれる場合があります。

- イメージ プロファイルから構成される VIB パッケージは、起動イメージに必ず含まれます。
- ホスト プロファイルまたはホストのカスタマイズを使用してホストをプロビジョニングするように Auto Deploy ルールが設定されている場合は、ホスト プロファイルとホストのカスタマイズが起動イメージに含まれます。
 - ホスト プロファイルおよびホストのカスタマイズに含まれる、管理者 (root) パスワードおよびユーザー パスワードは、SHA-512 でハッシュ化されます。
 - プロファイルに関連するその他すべてのパスワードは、暗号化されていません。ホスト プロファイルを使用して Active Directory を設定する場合は、パスワードは保護されません。

Active Directory パスワードの漏洩を防ぐために、vSphere Authentication Proxy を使用します。ホスト プロファイルを使用して Active Directory を設定すると、パスワードは保護されません。

- ホストの SSL のパブリック キーおよびプライベート キーと証明書が、起動イメージに含まれます。

デバイス エイリアス構成ホスト プロファイルの使用

vSphere では、デバイス (バス アドレス) をデバイス名 (エイリアス) に永続的にマッピングできます。デバイス エイリアス構成ホスト プロファイルを使用して、マッピングを変更できます。永続的なマッピングを使用すると、ステートレス ホストの準拠警告を避けることができます。また、ステートフル ホストにも役立ちます。

デフォルトでは、デバイス エイリアス構成ホスト プロファイルが選択されています。つまり、エイリアスは各デバイスに割り当てられます。たとえば、起動プロセス中にホストでいずれかの NIC が認識されない場合、NIC エイリアスは変更されなくなります。これは、スクリプトで管理する場合や、リファレンス ホストからホスト プロファイルを適用する場合に役立ちます。

注： エラーを回避するために、デバイス エイリアス構成ホスト プロファイルの無効化または編集は行わないでください。

すべてのホストで統一された一定のデバイス命名を行うには、同種のホストのみでデバイス エイリアス プロファイルを使用します。同種のホストとは、PCI バスで同じネットワークおよびストレージ カードを使用して同一に構成されているホストです。

注： BIOS は必ず最新バージョンにアップデートしますか？。旧バージョンの BIOS を使用しているシステムの場合、BIOS ではオンボード デバイスの正確な場所情報が提供されない可能性があります。

デバイス エイリアス構成コンプライアンス エラー

リファレンス ホストから完全に同種ではないホストにホスト プロファイルを適用すると、コンプライアンス チェックでコンプライアンス エラーが発生する可能性があります。たとえば、異なる PCI カードを搭載しているホストや BIOS レベルが異なるホストなどです。コンプライアンス チェックでは、リファレンス ホストに存在しないホストの追加デバイスは無視されます。デバイスが最も少ないホストをリファレンス ホストとして選択してください。

コンプライアンス チェックでホストが完全に同種ではないことが示された場合、ハードウェア自体を変更しないとコンプライアンス エラーを修正できません。

コンプライアンス チェックでデバイスのエイリアス (vmhba3 などの名前) がリファレンス ホストと異なることが示された場合、修正できる可能性があります。

- vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストを修正するには、ホスト プロファイルの修正を実行し、ホストを再起動します。
- vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストを修正するには、ホストを再プロビジョニングします。

デバイス エイリアス プロファイルに対するシステムのアップグレード

旧バージョンの ESXi を最新バージョンにアップグレードする場合、次の問題を考慮してください。

- インストールされたホスト (vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされていないホスト) の場合、ESXi ホストのアップグレードではエイリアスが保持されます。アップグレード後、BIOS から情報が提供される場合はエイリアスは一定に保たれます。
- vSphere Auto Deploy イメージでプロビジョニングされた ESXi ホストのクラスタをアップグレードする場合、ESXi はエイリアスの生成に以前のバージョンと同じアルゴリズムを使用するため、エイリアスは変更されません。リファレンス ホストの新しいホスト プロファイルを生成します。このホスト プロファイルには、デバイス エイリアス構成プロファイルが含まれています。リファレンス ホストのホスト プロファイルを他のすべてのホストに適用するように vSphere Auto Deploy を設定し、クラスタ間でデバイス命名の一貫性を確保します。

ESXi ホストが名前をデバイスに割り当てる順序を決定する方法と、ESXi ホストによって割り当てられた名前を変更する方法については、ナレッジベースの記事 [KB 2091560](#) を参照してください。

vSphere PowerCLI を使用した vSphere Auto Deploy のセットアップとホストのプロビジョニング

このシナリオでは、4 台のホストを含む vSphere Auto Deploy の作業環境をセットアップおよび構成します。ルールを作成し、ホストうちの 2 台はイメージ プロファイルを使用してプロビジョニングし、他の 2 台は同じイメージ プロファイルとユーザーの入力を要求するように設定されているホスト プロファイルを使用してプロビジョニングします。


このシナリオでは、本番環境向けの基本的な情報について説明します。タスクの説明では、物理ホストと環境内のその他の要素間に VLAN タギングが行われていない、フラットなネットワークの使用を想定しています。

このシナリオでタスクを実行するには、次の予備知識と権限が必要です。

- vSphere (vCenter Server および ESXi) の使用経験。
- Microsoft PowerShell および PowerCLI の基礎知識。
- Windows システムおよび vCenter Server システムに対する管理者権限。

このシナリオで説明する順番で、タスクを実行します。一部の手順は異なる順序で実行できますが、ここで使用される順序はいくつかのコンポーネントの繰り返し操作を制限します。

図 5-9. vSphere Auto Deploy の設定とホスト プロビジョニングのワークフロー



vSphere Auto Deploy は iPXE インフラストラクチャを利用します。レガシーの BIOS ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 でのみ実行できます。vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングするホストでレガシーの BIOS が使用されている場合は、vSphere Auto Deploy サーバに IPv4 アドレスが必要です。UEFI ファームウェアを使用する PXE ブートは IPv4 または IPv6 のいずれかで実行できます。

手順

1 vSphere Auto Deploy のインストール前のチェックリスト

この vSphere Auto Deploy シナリオのタスクを開始する前に、使用環境でハードウェア要件とソフトウェア要件が満たされており、コンポーネントのセットアップに必要な権限を持っていることを確認します。

2 TFTP サーバのインストール

vSphere Auto Deploy インフラストラクチャを設定するには、環境に TFTP サーバを設置する必要があります。vSphere Auto Deploy は、プロビジョニング対象のホストに起動イメージを送るために、TFTP サーバを利用します。

3 PowerCLI のインストール

PowerCLI コマンドレットで作成するルールで vSphere Auto Deploy を管理するには、PowerCLI をインストールする必要があります。

4 vSphere Auto Deploy のターゲット ホストの準備

vSphere Auto Deploy によるプロビジョニングでターゲット ホストを準備する場合、4 台のホストの BIOS 設定を行い、プライマリ ネットワーク デバイスの MAC アドレスを確認しておく必要があります。

5 vSphere Auto Deploy によるプロビジョニングのための DHCP サーバの準備

vSphere Auto Deploy のターゲット ホストを準備するには、このシナリオに沿って DHCP サーバをセットアップし、各ターゲット ホストに iPXE バイナリを提供できるようにします。

6 vSphere Client での vSphere Auto Deploy および TFTP 環境の構成

DHCP サーバを準備したら、vSphere Auto Deploy vCenter Server サービスを開始して TFTP サーバを構成する必要があります。TFTP ZIP ファイルを vSphere Auto Deploy サーバからダウンロードする必要があります。カスタマイズされた FTP サーバ経由で、vSphere Auto Deploy によって起動イメージが提供されます。

7 ESXi ソフトウェア デポの準備とルールの作成

vSphere Auto Deploy インフラストラクチャを構成したら、ESXi ソフトウェア デポを追加して、イメージ プロファイルを指定し、ルールを作成してそれを有効なルール セットに追加する必要があります。

8 vSphere Auto Deploy を使用した、最初のホストのプロビジョニング

ルールを作成して有効なルール セットに追加したら、最初のホストをプロビジョニングし、その vCenter Server の場所を確認して、セットアップしたイメージのプロビジョニングの検証を行います。

9 リファレンス ホストからのホスト プロファイルの抽出と設定

最初のホストをプロビジョニングしたら、同じ設定を他のターゲット ホストに適用するためのホスト プロファイルを抽出して設定することができます。固定 IP アドレスなどのホストごとに異なる設定は、ホストをカスタマイズすることで管理します。

10 特定の IP アドレス範囲でホストをプロビジョニングするルールの作成

リファレンス ホストからホスト プロファイルを作成したら、以前に確認したイメージ プロファイルおよび抽出したホスト プロファイルを特定の IP アドレス範囲にあるターゲット ホストに適用するルールを作成することができます。

11 ホストのプロビジョニングとホストのカスタマイズ設定

イメージ プロファイルおよびホスト プロファイルを使用してホストをプロビジョニングするルールを設定したら、特定のターゲット ホストをプロビジョニングできます。ホスト プロファイルの項目のいずれかが、ユーザー入力を求めるように設定されている場合、ホストはメンテナンス モードになります。情報の入力を求めるには、ホスト プロファイルを適用するか、ホストのコンプライアンスを確認します。システムにより、ホストにホストのカスタマイズが関連付けられます。

vSphere Auto Deploy のインストール前のチェックリスト

この vSphere Auto Deploy シナリオのタスクを開始する前に、使用環境でハードウェア要件とソフトウェア要件が満たされており、コンポーネントのセットアップに必要な権限を持っていることを確認します。

このシナリオは vCenter Server 6.0 以降を対象としています。旧バージョンの vCenter Server の場合は、VMware ドキュメント センターの対応するセクションを参照してください。

設定を行うには、システムが特定のソフトウェア要件とハードウェア要件を満たしている必要があります。

表 5-18. インストール前チェックリスト

必要なソフトウェアとハードウェア	詳細
vCenter Server	vSphere Auto Deploy サーバは、vCenter Server の一部です。 vCenter Server システムで vSphere Auto Deploy サービスを有効にして開始する必要があります。vCenter Server にログインして、設定タスクの多くを実行できます。 vSphere Auto Deploy 用にシステムを準備 を参照してください。
ストレージ	サーバで LUN を検出できるように構成されたサーバおよびストレージ アレイを含む、NFS、iSCSI、またはファイバ チャネルなどの ESXi データストア用のストレージ。 <ul style="list-style-type: none"> ■ NFS または iSCSI 用のターゲット IP アドレスのリスト。 ■ NFS または iSCSI 用のターゲット ボリューム情報のリスト。
ホスト情報 (4 台の ESXi ホストすべて)	NFS または iSCSI 用のターゲット IP アドレスのリスト。 NFS または iSCSI 用のターゲット ボリューム情報のリスト。 <ul style="list-style-type: none"> ■ デフォルトのルート、ネット マスク、およびプライマリ/セカンダリ DNS サーバの IP アドレス。 ■ VMkernel プライマリ管理ネットワーク用の IP アドレスおよびネット マスク。 ■ ストレージ、vSphere FT、または VMware vMotion などの、その他の VMkernel ネットワーク用の IP アドレスおよびネット マスク。 vSphere Auto Deploy では、はデフォルトで既存のパーティション上書きされません。
PowerCLI	VMware の Web サイトの [ダウンロード] ページからダウンロードした PowerCLI インストーラのバイナリ。PowerCLI のインストールの詳細については、『vSphere PowerCLI ユーザー ガイド』を参照してください。

表 5-18. インストール前チェックリスト (続き)

必要なソフトウェアとハードウェア	詳細
ESXi ソフトウェア デポ	VMware Web サイトの [ダウンロード] ページの ESXi ソフトウェア デポの場所。この場所に格納されているイメージ プロファイルをポイントする URL を使用するか、ローカル デポで使用する ZIP ファイルをダウンロードします。ESXi イメージはダウンロードしないでください。
TFTP サーバ	WinAgents の TFTP サーバなどの、TFTP インストーラ ソフトウェア。
DHCP サーバ	Windows Server 2008 に含まれる DHCP サーバ。
DNS サーバ	動作中の DNS サーバ。エントリは、各ターゲット ホストの正引き (A レコード) および逆引き (PTR レコード) の両方のゾーンに追加する必要があります。

Active Directory サーバ、DNS サーバ、DHCP サーバ、NTP サーバなどの、環境のコア サーバの管理者権限に関する情報も必要です。

セットアップを行うサブネットのブロードキャスト ドメインを完全に管理できる権限が必要です。このサブネットを、ほかの DHCP サーバ、DNS サーバ、または TFTP サーバが使用していないことを確認します。

TFTP サーバのインストール

vSphere Auto Deploy インフラストラクチャを設定するには、環境に TFTP サーバを設置する必要があります。vSphere Auto Deploy は、プロビジョニング対象のホストに起動イメージを送るために、TFTP サーバを利用します。

このタスクでは、TFTP サーバのインストールのみを実施します。後の手順で構成ファイルをサーバにダウンロードします。[vSphere Client](#) での [vSphere Auto Deploy](#) および [TFTP 環境の構成](#) を参照してください。

手順

- 1 vCenter Server へのネットワーク アクセス権を持つ Windows システムにログインします。
- 2 TFTP サーバ ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

このサンプルのセットアップでは、WinAgents の TFTP サーバを使用しますが、任意の TFTP クライアントを使用できます。

Windows 2008 に含まれる TFTP サーバは、Windows ネットワーク環境と緊密に連携しているため、vSphere Auto Deploy には適していません。

- 3 TFTP のルート ディレクトリを `D:\Drive` (`D:\TFTP_Root\` など) に設定します。

次のステップ

PowerCLI をインストールし、PowerCLI コマンドレットで vSphere Auto Deploy を管理します。

PowerCLI のインストール

PowerCLI コマンドレットで作成するルールで vSphere Auto Deploy を管理するには、PowerCLI をインストールする必要があります。

このシナリオでは、Windows システムに PowerCLI をインストールします。

前提条件

- Microsoft .NET Framework 4.5 または 4.5.x がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合は、Microsoft の Web サイトからインストールします。
- Windows PowerShell 3.0 または 4.0 がインストールされていることを確認します。インストールされていない場合は、Microsoft の Web サイトからインストールします。

手順

- 1 Windows システムのコンソールに、管理者権限で直接ログインするか、RDP を使用してログインします。
- 2 VMware の Web サイトのダウンロード ページから最新の PowerCLI インストーラをダウンロードして、PowerCLI ソフトウェアをインストールします。

Windows PowerShell コマンドを実行して PowerCLI をインストールするには、[VMware {code}](#) から最新バージョンをダウンロードし、PowerCLI ユーザー ガイドの手順を実行します。

- 3 PowerCLI が機能していることを確認します。
 - a PowerCLI セッションを開始します。
 - b (オプション) SSL エラーが表示される場合は、サムプリントを確認し、エラーを無視します。
 - c Get-DeployCommand コマンドレットを実行します。

PowerCLI の PowerCLI ウィンドウに、コマンドレットとその定義の一覧が表示されます。

- 4 (オプション) Get-DeployCommand が コマンドレットの一覧を返さない場合、PowerCLI のバージョンを確認し、必要に応じて一度アンインストールしてから再インストールします。

次のステップ

ターゲット ホストの設定を行い、vSphere Auto Deploy によるプロビジョニングを準備します。

vSphere Auto Deploy のターゲット ホストの準備

vSphere Auto Deploy によるプロビジョニングでターゲット ホストを準備する場合、4 台のホストの BIOS 設定を行い、プライマリ ネットワーク デバイスの MAC アドレスを確認しておく必要があります。

前提条件

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングするホストは、ESXi の要件を満たす必要があります。

[ESXi のハードウェア要件](#) を参照してください。

手順

- 1 4 台の物理ホストの BIOS 設定をそれぞれ変更し、ホストが強制的にプライマリ ネットワーク デバイスから起動するようにします。
- 2 プライマリ ネットワーク デバイスの MAC アドレスを再度確認してください。

次のステップ

各ターゲット ホストに iPXE バイナリを提供するように DHCP サーバを設定します。

vSphere Auto Deploy によるプロビジョニングのための DHCP サーバの準備

vSphere Auto Deploy のターゲット ホストを準備するには、このシナリオに沿って DHCP サーバをセットアップし、各ターゲット ホストに iPXE バイナリを提供できるようにします。

このシナリオの環境では、DNS と DHCP を設定し、Active Directory を使用します。DHCP サーバは Windows 2008 に含まれています。

手順


- 1 管理者権限を使用して DHCP サーバにログインします
- 2 IP アドレス範囲用に DHCP スコープを作成します。
 - a [スタート > 設定 > コントロール パネル > 管理ツール] の順にクリックして、[DHCP] をクリックします。
 - b [DHCP] - [*hostname*] - [IPv4] の順に移動します。
 - c [IPv4] を右クリックし、[新しいスコープ] を選択します。
 - d ようこそ画面で、[次へ] をクリックし、スコープの名前と説明を指定します。
 - e IP アドレスの範囲を指定して、[次へ] をクリックします。
 - f DHCP オプションの構成ページが表示されるまで [次へ] をクリックし、[後でオプションを構成する] を選択します。
- 3 各ターゲットの ESXi ホストの DHCP 予約を作成します。
 - a DHCP のウィンドウで、[DHCP] - [*hostname*] - [IPv4] - [Autodeploy スコープ] - [予約] の順に移動します。
 - b [予約] を右クリックして、[新しい予約] を選択します。
 - c 新しい予約ウィンドウで、ホストのいずれかの名前、IP アドレス、および MAC アドレスを指定します。MAC アドレスにはコロン (:) を含めないでください。



- d その他のホストそれぞれにつき、このプロセスを繰り返します。

- 4 ホストを TFTP サーバへポイントするように、DHCP サーバを設定します。
 - a DHCP のウィンドウで、[DHCP] - [*hostname*] - [IPv4] - [Autodeploy スコープ] - [スコープ オプション] の順に移動します。
 - b [スコープ オプション] を右クリックして、[オプションの構成] を選択します。

- c スコープ オプションのウィンドウで [全般] タブをクリックします。
- d [066 ブート サーバ ホスト名] をクリックし、インストールした TFTP サーバのアドレスを、[使用可能なオプション] の下に表示される文字列の値フィールドに入力します。



- e [067 ブートファイル名] をクリックして、「**undionly.kpxe.vmw-hardwired**」 と入力します。
ESXi ホストの起動に、iPXE バイナリ **undionly.kpxe.vmw-hardwired** が使用されます。
 - f [適用] > [OK] の順にクリックしてウィンドウを閉じます。
- 5 DHCP ウィンドウで [DHCP] - [hostname] - [IPv4] - [スコープ] - [有効化] を右クリックし、[有効化] をクリックします。
 - 6 DHCP および DNS を Active Directory に使用している場合は、DHCP サーバからログアウトしません。使用していない場合はログアウトします。

次のステップ

vSphere Auto Deploy の vCenter Server サービスを開始し、TFTP サーバを構成します。

vSphere Client での vSphere Auto Deploy および TFTP 環境の構成

DHCP サーバを準備したら、vSphere Auto Deploy vCenter Server サービスを開始して TFTP サーバを構成する必要があります。TFTP ZIP ファイルを vSphere Auto Deploy サーバからダウンロードする必要があります。カスタマイズされた FTP サーバ経由で、vSphere Auto Deploy によって起動イメージが提供されます。

手順

- 1 vSphere Auto Deploy サーバを管理する vCenter Server システムに接続するには vSphere Client を使用します。

- 2 vSphere Auto Deploy サービスを開始します。
 - a [ホーム] - [Auto Deploy] の順に移動します。
 - b [Auto Deploy] ページで、上部のドロップダウン メニューから vCenter Server を選択します。
 - c [Auto Deploy および Image Builder を有効にする] をクリックしてサービスをアクティブ化します。
[Image Builder] サービスがすでにアクティブな場合は、[構成] タブを選択し、[Auto Deploy サービスを有効化] をクリックします。
- 3 Auto Deploy インベントリで [設定] タブをクリックします。
- 4 [TFTP Zip ファイルのダウンロード] をクリックします。
- 5 deploy-tftp.zip ファイルを、TFTP サーバのインストール時に作成した TFTP_Root ディレクトリに保存してファイルを解凍します。

次のステップ

インベントリにソフトウェア デポを追加し、デポのイメージ プロファイルを使用してホストのプロビジョニングのためのルールを作成します。

ESXi ソフトウェア デポの準備とルールの作成

vSphere Auto Deploy インフラストラクチャを構成したら、ESXi ソフトウェア デポを追加して、イメージ プロファイルを指定し、ルールを作成してそれを有効なルール セットに追加する必要があります。

vSphere Auto Deploy は、ESXi インストール プロセスで使用する VIB セットを定義するイメージ プロファイルをホストにプロビジョニングします。イメージ プロファイルは、ソフトウェア デポに格納されます。ホストのプロビジョニングを開始する前に、適切なイメージ プロファイルが利用できることを確認します。PowerCLI セッションにソフトウェア デポを追加する場合は、そのセッションでのみ利用可能です。ソフトウェア デポを複数のセッションで継続して使用することはできません。

このタスクの手順には、PowerCLI コマンドレットの実行が含まれます。PowerCLI セッションで実行できる vSphere Auto Deploy コマンドレットの詳細については、[vSphere Auto Deploy PowerCLI コマンドレットの概要](#)を参照してください。

前提条件

PowerCLI を実行するシステムから、プロビジョニングする ESXi ホストにアクセスできることを確認します。

手順

- 1 Windows システムのコンソールに管理者権限で直接ログインするか、RDP を使用してログインします。

この作業では、vCenter Server システムが実行中のシステム上に、PowerCLI がインストールされていることを想定しています。

- PowerCLI セッションで `Connect-VIServer` コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_address
```

このコマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の問題が発生していないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- vCenter Server 認証情報を入力します。
- `Add-EsxSoftwareDepot` を実行して PowerCLI セッションにオンライン デポを追加します。

```
Add-EsxSoftwareDepot https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml
```

新しく PowerCLI セッションを開始するたびに、ソフトウェア デポを追加する必要があります。

- `Get-EsxImageProfile` コマンドレットでデポの内容を確認して、ソフトウェア デポが正しく追加されたかどうか検証します。

コマンドレットはデポに含まれるすべてのイメージ プロファイルの情報を返します。

- `New-DeployRule` コマンドレットを実行して新しいルールを作成します。

```
New-DeployRule -Name "InitialBootRule" -Item ESXi-6.0.0-2494585-standard -AllHosts
```

コマンドレットは、指定されたイメージ プロファイルをインベントリのすべてのホストに割り当てるルールを作成します。

- 有効なルール セットに新しいルールを追加して、そのルールを vSphere Auto Deploy サーバで使用できるようにします。

```
Add-DeployRule -DeployRule "InitialBootRule"
```

次のステップ

最初のホストに vSphere Auto Deploy をプロビジョニングし、そのイメージ プロビジョニングを検証します。

vSphere Auto Deploy を使用した、最初のホストのプロビジョニング

ルールを作成して有効なルール セットに追加したら、最初のホストをプロビジョニングし、その vCenter Server の場所を確認して、セットアップしたイメージのプロビジョニングの検証を行います。

手順

- 最初の ESXi ターゲット ホストとして使用する物理ホストへのコンソール セッションを開き、ホストを起動して、正常に iPXE ブートされたことを示すメッセージを確認します。

起動プロセスで、DHCP がホストに IP アドレスを割り当てます。この IP アドレスは、事前に DNS サーバで指定した名前です。ホストは vSphere Auto Deploy サーバに接続し、iPXE の tramp ファイルに示されている HTTP URL から ESXi のバイナリをダウンロードします。この tramp ファイルは、事前に TFTP_Root ディレクトリにダウンロードしたものです。vSphere Auto Deploy の各インスタンスは、TFTP サーバ用に一連のカスタム ファイルを作成します。

- 2 vSphere Auto Deploy サーバを管理する vCenter Server システムに接続するには vSphere Client を使用します。
- 3 vSphere Client のホーム ページで、[ホストおよびクラスタ] をクリックします。
- 4 新しくプロビジョニングされたホストが、データセンター レベルの vCenter Server インベントリ内にあることを確認します。

デフォルトでは、vSphere Auto Deploy は、起動プロセスの完了時にホストをデータセンターに追加します。

次のステップ

ホストからホスト プロファイルを抽出し、ユーザー入力を要求するように設定します。

リファレンス ホストからのホスト プロファイルの抽出と設定

最初のホストをプロビジョニングしたら、同じ設定を他のターゲット ホストに適用するためのホスト プロファイルを抽出して設定することができます。固定 IP アドレスなどのホストごとに異なる設定は、ホストをカスタマイズすることで管理します。

vSphere Auto Deploy を使用することで、各ホストに同じホスト プロファイルをプロビジョニングできます。さらに vSphere Auto Deploy では、ホストのカスタマイズ機能を使用して、それぞれのホストに異なる情報を指定できます。たとえば、vMotion 用またはストレージ用に VMkernel ポートを設定する場合、ホストのカスタマイズ機能によって、ポートに固定 IP アドレスを指定できます。

手順

- 1 vSphere Auto Deploy サーバを管理する vCenter Server システムに接続するには vSphere Client を使用します。
- 2 [ポリシーおよびプロファイル] をクリックし、[ホスト プロファイル] を選択します。
- 3 [ホスト プロファイルの抽出] をクリックします。
- 4 ウィザードの [ホストの選択] 画面で、以前に構成したリファレンス ホストを選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 ウィザードの [名前と説明] ページで、新しいプロファイルの名前と説明を入力し、[終了] をクリックします。
- 6 編集するホスト プロファイルを選択し、[設定] タブをクリックします。
- 7 [プロファイルの編集] をクリックします。
- 8 [セキュリティおよびサービス] - [セキュリティの設定] - [セキュリティ] - [ユーザー設定] - [root] の順に選択します。
- 9 [パスワード] ドロップダウン メニューから、[ユーザー入力のパスワード設定] を選択します。
- 10 [保存] をクリックしてホスト プロファイルを設定します。

次のステップ

ホスト プロファイルを他の ESXi ホストに適用する vSphere Auto Deploy ルールを作成します。

特定の IP アドレス範囲でホストをプロビジョニングするルールの作成

リファレンス ホストからホスト プロファイルを作成したら、以前に確認したイメージ プロファイルおよび抽出したホスト プロファイルを特定の IP アドレス範囲にあるターゲット ホストに適用するルールを作成することができます。

手順

- 1 Windows システムのコンソールに、管理者権限で直接ログインするか、RDP を使用してログインします。
- 2 PowerCLI セッションで `Connect-VIServer` コマンドレットを実行し、vSphere Auto Deploy が登録される vCenter Server システムに接続します。

```
Connect-VIServer ipv4_address
```

この コマンドレットはサーバ証明書の警告を返す場合があります。本番環境では、サーバ証明書の問題が発生していないことを確認します。開発環境では、この警告は無視できます。

- 3 `Add-EsxSoftwareDepot` を実行して PowerCLI セッションにオンライン デポを追加します。

```
Add-EsxSoftwareDepot https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml
```

新しく PowerCLI セッションを開始するたびに、ソフトウェア デポを追加する必要があります。

- 4 (必須) `Get-DeployRuleset` コマンドレットを実行して、有効なルール セット内のルールを表示します。
- 5 事前選択したイメージ プロファイルとリファレンス ホストから作成したホスト プロファイルを使用して、特定の IP アドレス範囲内の一連のホストをプロビジョニングするよう vSphere Auto Deploy に指示するルールを作成します。

```
New-DeployRule -name "Production01Rule" -item "image_profile",ESXiGold -Pattern "ipv4=IP_range"
```

- 6 有効なルール セットに新しいルールを追加します。

```
Add-DeployRule -DeployRule "Production01Rule"
```

- 7 `Get-DeployRuleset` コマンドを実行して、有効なルール セットを確認します。

次の例のような情報が PowerCLI に表示されます。

```
Name:                Production01Rule
PatternList:         {ipv4=address_range}
ItemList:            {ESXi-version-XXXXXX-standard, Compute01, ESXiGold}
```

次のステップ

ホストをプロビジョニングし、ホストのカスタマイズを行います。

ホストのプロビジョニングとホストのカスタマイズ設定

イメージ プロファイルおよびホスト プロファイルを使用してホストをプロビジョニングするルールを設定したら、特定のターゲット ホストをプロビジョニングできます。ホスト プロファイルの項目のいずれかが、ユーザー入力を

求めるように設定されている場合、ホストはメンテナンス モードになります。情報の入力を求めるには、ホスト プロファイルを適用するか、ホストのコンプライアンスを確認します。システムにより、ホストにホストのカスタマイズが関連付けられます。

手順

- 1 プロビジョニングする残りのホストを起動します。

vSphere Auto Deploy はホストを起動し、ホスト プロファイルを適用して、ホストを vCenter Server インベントリに追加します。リファレンス ホストのホスト プロファイル、各ホストでユーザー入力を求めるように設定しているため、ホストはメンテナンス モードのままになります。

- 2 vSphere Auto Deploy サーバを管理する vCenter Server システムに接続するには vSphere Client を使用します。

- 3 [ポリシーおよびプロファイル] をクリックし、[ホスト プロファイル] を選択します。

- 4 Auto Deploy に対して新規作成されたホスト プロファイルを右クリックし、[ホストのカスタマイズの編集] をクリックします。

- 5 ホストを選択、必要なホストのカスタマイズ情報を入力し、[完了] をクリックします。

あるいは、[ホストのカスタマイズのインポート] ファイルを使用することもできます。

- 6 各ホストにホスト プロファイルを適用し、ホストをメンテナンス モードから復帰させます。または、各ホストを再起動します。

再起動が完了すると、すべてのホストが、指定したイメージを使用して実行され、リファレンス ホストのプロファイル設定を使用します。クラスタに、すべてのホストがコンプライアンスに完全に準拠していることが示されます。

結果

これで、リファレンス ホストのプロファイルの共有情報と、ホストのカスタマイズ メカニズムによるホスト固有の情報を使用して、すべてのホストが構成されました。次回ホストを起動する時に、ホストはメンテナンス モードから復帰し、ホスト固有の情報を含む完全なホスト プロファイル情報を取得して、完全に設定された状態で起動します。

vSphere Auto Deploy のトラブルシューティング

vSphere Auto Deploy のトラブルシューティングのトピックでは、vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストが期待どおりに機能しない状況の解決策について説明します。

起動時の vSphere Auto Deploy TFTP タイムアウト エラー

vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされているホストが起動する際に、TFTP タイムアウト エラーメッセージが表示されます。メッセージのテキストは BIOS によって異なります。

問題

vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされているホストが起動する際に、TFTP タイムアウト エラーメッセージが表示されます。メッセージのテキストは BIOS によって異なります。

原因

TFTP サーバがダウンしているまたはアクセス不可能です。

解決方法

- TFTP サービスが実行されていて、起動を試みているホストによってアクセスできることを確認してください。
- 表示されたエラーの詳細を診断ログで確認するには、TFTP サービスのドキュメントを参照してください。

vSphere Auto Deploy ホストが間違っただ構成で起動する

ルールで指定されたものとは異なる ESXi イメージ、ホスト プロファイル、フォルダの場所でホストが起動していません。

問題

ルールが指定するイメージ プロファイルまたは構成とは異なる ESXi イメージ プロファイルまたは構成でホストが起動しています。たとえば、異なるイメージ プロファイルを割り当てるようルールを変更したが、ホストは変更前のイメージ プロファイルを使用しています。

原因

ホストが vCenter Server システムに追加された後、起動構成は vCenter Server システムによって決定されます。vCenter Server システムは、イメージ プロファイル、ホスト プロファイル、またはフォルダの場所をホストに関連付けます。

解決方法

- ◆ Test-DeployRuleSetCompliance および Repair-DeployRuleSetCompliance vSphere PowerCLI コマンドレットを使用して、ルールを再評価し、正しいイメージ プロファイル、ホスト プロファイル、またはフォルダの場所をホストに関連付けます。

ホストが vSphere Auto Deploy サーバにリダイレクトされない

起動中に、vSphere Auto Deploy でのプロビジョニングの対象となるホストが、iPXE をロードします。ホストが vSphere Auto Deploy サーバにリダイレクトされません。

問題

起動中に、vSphere Auto Deploy でのプロビジョニングの対象となるホストが、iPXE をロードします。ホストが vSphere Auto Deploy サーバにリダイレクトされません。

原因

TFTP ZIP ファイル内に含まれる tramp ファイルに、vSphere Auto Deploy サーバの誤った IP アドレスが含まれています。

解決方法

- ◆ 『vSphere のインストールとセットアップ』ドキュメントで説明されているとおりに、tramp ファイルで、vSphere Auto Deploy サーバの IP アドレスを修正します。

イメージ プロファイルを vSphere Auto Deploy ホストに割り当てる際のパッケージ警告メッセージ

vSphere Auto Deploy が準備できていないイメージ プロファイルを割り当てる vSphere PowerCLI コマンドレットを実行すると、警告メッセージが表示されます。

問題

1 台以上のホストにイメージ プロファイルを割り当てるルールを作成または変更すると、次のエラーが発生します。

```
Warning: Image Profile <name-here> contains one or more software packages that are not stateless-ready. You may experience problems when using this profile with Auto Deploy.
```

原因

イメージ プロファイル内の各 VIB には、vSphere Auto Deploy で使用されることを示す `stateless-ready` フラグがあります。vSphere Auto Deploy ルールの作成に、このフラグが `FALSE` に設定された VIB を 1 つ以上含むイメージ プロファイルを使用すると、エラーが発生します。

注: ステートレスに対応していない VIB が含まれる vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされたホストは、問題なく使用できます。ただし、ステートレス対応でない VIB が含まれるイメージ プロファイルを使用して起動する場合は、フレッシュ インストールと同様に扱われます。vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングされたホストの再起動で使用できるはずの構成データが、ホストを起動するたびにすべて失われます。

解決方法

- 1 vSphere PowerCLI セッションで vSphere ESXi Image Builder コマンドレットを使用して、イメージ プロファイル内の VIB を表示します。
- 2 ステートレスに対応していない VIB を削除します。
- 3 vSphere Auto Deploy コマンドレットを再実行します。

組み込み型 USB フラッシュ ドライブを備えた vSphere Auto Deploy ホストがコアダンプをローカル ディスクに送信しない

vSphere Auto Deploy ホストが組み込み型の USB フラッシュ ドライブを備えており、エラーが発生してコアダンプが出力された場合に、コアダンプが失われます。ネットワーク化されたホスト上でコアダンプを格納するには、ESXi Dump Collector を使用するようにシステムを設定します。

問題

vSphere Auto Deploy ホストが組み込み型の USB フラッシュを備えており、そこでエラーが発生してコアダンプが出力された場合に、コアダンプがローカル ディスクに送信されません。

解決方法

- 1 任意のシステムに ESXi Dump Collector をインストールします。
ESXi Dump Collector は vCenter Server インストーラに含まれています。

- 2 ESXCLI を用いて、ホストが ESXi Dump Collector を使用するよう構成します。

```
esxcli conn_options system coredump network set IP-addr,port
esxcli system coredump network set -e true
```

- 3 ESXCLI を使用して、ローカル コアダンプのパーティションを無効にします。

```
esxcli conn_options system coredump partition set -e false
```

vSphere Auto Deploy ホストが 5 分後に再起動する

vSphere Auto Deploy ホストが起動し iPXE 情報が表示されても、5 分後に再起動します。

問題

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストが iPXE から起動し、コンソールに iPXE 情報が表示されます。しかし、5 分後に、ホストは次のメッセージをコンソールに表示し、再起動します。

```
This host is attempting to network-boot using VMware
AutoDeploy. However, there is no ESXi image associated with this host.
Details: No rules containing an Image Profile match this
host. You can create a rule with the New-DeployRule PowerCLI cmdlet
and add it to the rule set with Add-DeployRule or Set-DeployRuleSet.
The rule should have a pattern that matches one or more of the attributes
listed below.
```

また、ホストは次の詳細を表示することもあります。

```
Details: This host has been added to VC, but no Image Profile
is associated with it. You can use Apply-ESXImageProfile in the
PowerCLI to associate an Image Profile with this host.
Alternatively, you can reevaluate the rules for this host with the
Test-DeployRuleSetCompliance and Repair-DeployRuleSetCompliance cmdlets.
```

コンソールは、ベンダー、シリアル番号、IP アドレスなどを含むホストのマシン属性を表示します。

原因

このホストに現在関連付けられているイメージ プロファイルはありません。

解決方法

Apply-EsxImageProfile コマンドレットを実行するか、次のルールを作成して、ホストにイメージ プロファイルを割り当てることができます。

- 1 New-DeployRule コマンドレットを実行し、イメージ プロファイルを持つホストに一致するパターンを含むルールを作成します。
- 2 Add-DeployRule コマンドレットを実行し、ルールセットにルールを追加します。
- 3 Test-DeployRuleSetCompliance コマンドレットを実行し、そのコマンドレットの出力を Repair-DeployRuleSetCompliance コマンドレットの入力に使用します。

vSphere Auto Deploy ホストが TFTP サーバに接続できない

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングしたホストが TFTP サーバに接続できません。

問題

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングしたホストを起動しようとする、ネットワーク ブートが実行され、DHCP サーバによって DHCP アドレスが割り当てられますが、TFTP サーバに接続できません。

原因

TFTP サーバが実行を停止したか、ファイアウォールで TFTP ポートがブロックされた可能性があります。

解決方法

- WinAgents TFTP サーバがインストールされている場合は、WinAgents TFTP 管理コンソールを開き、サービスが実行されていることを確認します。サービスが実行されている場合は、Windows ファイアウォールの着信ルールで TFTP ポートがブロックされていないことを確認します。一時的にファイアウォールを無効にし、問題の原因がファイアウォールかどうかを確認します。
- それ以外のすべての TFTP サーバでのデバッグ手順の詳細については、サーバのドキュメントを参照してください。

vSphere Auto Deploy ホストが ESXi イメージを vSphere Auto Deploy サーバから取得できない

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストが iPXE 起動画面で停止します。

問題

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストを起動しようとする、iPXE 起動画面で起動プロセスが停止し、ホストが vSphere Auto Deploy サーバから ESXi イメージを取得しようとしていることを示すステータスメッセージが表示されます。

原因

vSphere Auto Deploy サービスが停止しているか、vSphere Auto Deploy サーバがアクセス不能になっている可能性があります。

解決方法

- 1 vSphere Auto Deploy サーバをインストールしたシステムにログインします。
- 2 vSphere Auto Deploy サーバが実行中であることを確認します。
 - a [スタート] - [設定] - [コントロール パネル] - [管理ツール] をクリックします。
 - b [サービス] をダブルクリックし、サービス管理パネルを開きます。
 - c サービス フィールドで VMware vSphere Auto Deploy Waiter サービスを探し、サービスが実行されていない場合は再び開始します。

- 3 Web ブラウザを開き、次の URL を入力して、vSphere Auto Deploy サーバがアクセス可能であるかどうかを確認します。

`https://Auto_Deploy_Server_IP_Address:Auto_Deploy_Server_Port/vmw/rdb`

注： このアドレスは、サーバがアクセス可能かどうかを確認する目的でのみ使用してください。

- 4 サーバにアクセスできない場合は、ファイアウォールに問題がある可能性があります。
 - a vSphere Auto Deploy サーバ ポート用に TCP 着信許容ルールを設定します。
ポートは、インストール時に別のポートを指定しない限り 6501 です。
 - b 最後の手段として、一時的にファイアウォールを無効にし、トラフィックがファイアウォールによってブロックされているかどうかを確認してから再び有効にします。本番環境ではファイアウォールを無効にしないでください。

ファイアウォールを無効にするには、**netsh firewall set opmode disable** を実行します。ファイアウォールを有効にするには、**netsh firewall set opmode enable** を実行します。

vSphere Auto Deploy ホストが DHCP によって割り当てられたアドレスを取得しない

vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングしたホストが、DHCP アドレスを取得できません。

問題

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングしたホストを起動しようとする、ネットワーク ブートは実行されますが、DHCP アドレスが割り当てられません。vSphere Auto Deploy サーバでは、イメージ プロファイルを使用するホストをプロビジョニングできません。

原因

DHCP サービスまたはファイアウォールの設定に問題がある可能性があります。

解決方法

- 1 DHCP サーバ サービスが、ホストをプロビジョニングするための DHCP サーバが設定されている Windows システムで実行されていることを確認してください。
 - a [スタート] - [設定] - [コントロール パネル] - [管理ツール] をクリックします。
 - b [サービス] をダブルクリックし、サービス管理パネルを開きます。
 - c サービス フィールドで DHCP サーバ サービスを探し、それが実行されていない場合は再び開始します。
- 2 DHCP サーバが実行中の場合は、ターゲット ホストに対して構成した DHCP 範囲と DHCP 予約を再確認します。

DHCP 範囲と DHCP 予約が正しく構成されている場合、問題の原因として最も有力なのはファイアウォール関連です。

- 3 一時的な回避策として、ファイアウォールを無効にし、問題が解決されるかどうかを確認します。
 - a [スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンド プロンプト] をクリックして、コマンド プロンプトを開きます。
 - b 次のコマンドを入力して、ファイアウォールを一時的に無効にします。本番環境ではファイアウォールを無効にしないでください。

```
netsh firewall set opmode disable
```

- c vSphere Auto Deploy を使用してホストをプロビジョニングします。
- d 次のコマンドを入力して、ファイアウォールを再び有効にします。

```
netsh firewall set opmode enable
```

- 4 ターゲット ホストへの DHCP ネットワーク トラフィックを許可するルールを設定します。

詳細については、DHCP および DHCP サーバを実行する Windows システムについてのファイアウォールに関するドキュメントを参照してください。

vSphere Auto Deploy ホストがネットワーク ブートしない

vSphere Auto Deploy を使用してプロビジョニングしたホストが起動しますが、ネットワーク ブートしません。

問題

vSphere Auto Deploy でプロビジョニングしたホストを起動しようとしても、ネットワーク ブートのプロセスが開始しません。

原因

ネットワーク ブートがホストで有効になっていません。

解決方法

- 1 ホストを再起動し、画面の説明に従って BIOS 構成にアクセスします。
- 2 BIOS 構成の起動デバイス構成で、ネットワーク ブートを有効にします。

vSphere Auto Deploy サーバのデータベースの破損からのリカバリ

場合によっては、vSphere Auto Deploy データベースで問題が発生することがあります。最も効率的なリカバリ オプションは、既存のデータベース ファイルを最新のバックアップに置き換えることです。

問題

vSphere Auto Deploy を使用して環境内の ESXi ホストをプロビジョニングすると、vSphere Auto Deploy データベースで問題が発生することがあります。

重要： この問題はまれに発生します。現在のデータベース ファイルを置き換える前に、その他すべての vSphere Auto Deploy トラブルシューティング方法に従ってください。選択したバックアップ以降に作成したルールまたはアソシエーションは失われます。

原因

この問題は、vSphere Auto Deploy でプロビジョニングされたホストでのみ発生します。

解決方法

- 1 vSphere Auto Deploy サーバ サービスを停止します。
- 2 vSphere Client の [vSphere Auto Deploy] ページに移動して、vSphere Auto Deploy のログを検索します。
- 3 ログで次のメッセージがないかを確認します。

```
DatabaseError: database disk image is malformed.
```

このメッセージが表示された場合は、既存のデータベースを最新のバックアップに置き換えます。

- 4 vSphere Auto Deploy のデータ ディレクトリ (/var/lib/rbd) に移動します。
ディレクトリには db という名前のファイルと、db-yyy-mm-dd という名前のバックアップ ファイルが含まれています。
- 5 現在の db ファイルの名前を変更します。
VMware サポートに問い合わせたときに、そのファイルが要求される可能性があります。
- 6 db に最新のバックアップの名前を変更します。
- 7 vSphere Auto Deploy サーバ サービスを再起動します。
- 8 まだメッセージがログに表示される場合は、この手順を繰り返して、vSphere Auto Deploy がデータベース エラーを発生させることなく機能するまで次に最新のバックアップを使用します。

ESXi の設定

各トピックでは、ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスの使用、および ESXi のデフォルトの構成について説明します。

ESXi の自動構成

ESXi ホストの初回起動時や、構成のデフォルト値の再設定後に、ホストは自動構成段階に入ります。この段階で、システムのネットワーク デバイスやストレージ デバイスがデフォルト設定で構成されます。

デフォルトでは、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) によって IP が構成され、仮想マシンをディスクに格納できるよう、すべての空の仮想内蔵ディスクが VMFS (仮想マシン ファイル システム) でフォーマットされます。

ESXi のダイレクト コンソール インターフェイスについて

ダイレクト コンソール インターフェイスは、初期の ESXi 構成とトラブルシューティングに使用します。

ダイレクト コンソールを使用するには、キーボードとモニタをホストに接続します。ホストの自動構成段階が完了すると、モニタにダイレクト コンソールが表示されます。デフォルトのネットワーク構成を確認し、ネットワーク環境と互換性がない設定を変更できます。

ダイレクト コンソールでは、キーを使用して次の処理を行えます。

- ホストの構成
- 管理用アクセスの設定
- トラブルシューティング

また、vSphere Client を使用して vCenter Server からホストを管理することもできます。

表 5-19. ダイレクト コンソールでの操作

操作	キー
構成の表示と変更	F2
ユーザー インターフェイスのハイコントラスト モードへの変更	F4 キー
ホストのシャットダウンまたは再起動	F12 キー
VMkernel ログの表示	Alt + F12
シェル コンソールへの切り替え	Alt + F1
ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスへの切り替え	Alt + F2
フィールド間での選択の移動	矢印キー
メニュー項目の選択	Enter
値の切り替え	スペースバー
構成をデフォルトにリセットするなどの、注意を払う必要があるコマンドの確認	F11 キー
保存して終了	Enter
保存せずに終了	Esc
システム ログを終了	q

ダイレクト コンソール用のキーボード レイアウトの構成

ダイレクト コンソールで使用するキーボードの配列を構成できます。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[キーボードの構成] を選択して [Enter] を押します。
- 2 使用する配列を選択します。
- 3 スペースバーを押して、オンやオフの選択を切り替えます。
- 4 [Enter] を押します。

ダイレクト コンソールのセキュリティ バナーの作成

セキュリティ バナーは、ダイレクト コンソールの[ようこそ]画面に表示されるメッセージです。

手順

- 1 vSphere Client から vCenter Server に接続します。
- 2 インベントリでホストを選択します。
- 3 [設定] タブをクリックします。
- 4 [システム] の下で [システムの詳細設定] を選択します。
- 5 Annotations.WelcomeMessage を選択します。
- 6 [編集] アイコンをクリックします。
- 7 セキュリティ メッセージを入力します。

結果

このメッセージがダイレクト コンソールの[ようこそ]画面に表示されます。

ダイレクト コンソールのシリアル ポートへのリダイレクト

ESXi ホストをシリアル コンソールからリモートで管理するために、ダイレクト コンソールをシリアル ポートにリダイレクトすることができます。

vSphere は、シリアル ポートを介してダイレクト コンソールを表示するため、VT100 のターミナル タイプと PuTTY のターミナル エミュレータをサポートします。

ダイレクト コンソールは、いくつかの方法でシリアル ポートにリダイレクトできます。

- **起動オプションの手動設定によるダイレクト コンソールのシリアル ポートへのリダイレクト**
起動オプションを設定してダイレクト コンソールをシリアル ポートにリダイレクトする場合、その変更は次の起動では維持されません。
- **vSphere Client からの、ダイレクト コンソールのシリアル ポートへのリダイレクト**
com1 または com2 のいずれかのシリアル ポートにダイレクト コンソールをリダイレクトすることにより、シリアル ポートに接続されたコンソールから、リモートで ESXi ホストを管理できます。vSphere Client を使用してダイレクト コンソールをシリアル ポートにリダイレクトする場合、設定する起動オプションは以降の再起動後も維持されます。
- **Auto Deploy でデプロイされたホストのシリアル ポートへの、ダイレクト コンソールのリダイレクト**
ダイレクト コンソールをシリアル ポートにリダイレクトしたあとで、その設定を、Auto Deploy でホストを再プロビジョニングするときも保持されるホスト プロファイルに組み込むことができます。

起動オプションの手動設定によるダイレクト コンソールのシリアル ポートへのリダイレクト

起動オプションを設定してダイレクト コンソールをシリアル ポートにリダイレクトする場合、その変更は次の起動では維持されません。

前提条件

シリアル ポートがシリアル ログ機能およびデバッグに使用されていないことを確認します。

手順

- 1 ホストを起動します。
- 2 VMware ハイパーバイザーのロード中ウィンドウが表示されたら、Shift + O を押して起動オプションを編集します。
- 3 次の起動オプションを入力して、com1 の logPort および gdbPort を無効にし、tty2Port を com1 に設定します。

```
"gdbPort=none logPort=none tty2Port=com1";
```

代わりに com2 を使用するには、com1 を com2 に置き換えます。

結果

ホストを再起動するまで、ダイレクト コンソールはシリアル ポートにリダイレクトされます。次回以降の起動でもダイレクト コンソールをリダイレクトするには、[vSphere Client からの、ダイレクト コンソールのシリアルポートへのリダイレクト](#) を参照してください。

vSphere Client からの、ダイレクト コンソールのシリアルポートへのリダイレクト

com1 または com2 のいずれかのシリアルポートにダイレクト コンソールをリダイレクトすることにより、シリアルポートに接続されたコンソールから、リモートで ESXi ホストを管理できます。vSphere Client を使用してダイレクト コンソールをシリアルポートにリダイレクトする場合、設定する起動オプションは以降の再起動後も維持されます。

前提条件

- vSphere Client からホストにアクセスできることを確認します。
- シリアルポートが、シリアルログおよびデバッグ、または ESX Shell (tty1Port) 用に使用されていないことを確認します。

手順

- 1 vSphere Client から vCenter Server に接続します。
- 2 インベントリでホストを選択します。
- 3 [設定] タブをクリックします。
- 4 [システム] の下で [システムの詳細設定] を選択します。
- 5 [VMkernel.Boot.logPort] および [VMkernel.Boot.gdbPort] のフィールドが、ダイレクト コンソールのリダイレクト先にする COM ポートを使用するように設定されていないことを確認します。
- 6 ダイレクト コンソールをリダイレクトするシリアルポート **com1** または **com2** に、[VMkernel.Boot.tty2Port] を設定します。
- 7 ホストを再起動します。

結果

これで、シリアルポートに接続されたコンソールから、リモートで ESXi ホストを管理できるようになりました。

Auto Deploy でデプロイされたホストのシリアル ポートへの、ダイレクト コンソールのリダイレクト

ダイレクト コンソールをシリアル ポートにリダイレクトしたあとで、その設定を、Auto Deploy でホストを再プロビジョニングするときも保持されるホスト プロファイルに組み込むことができます。

前提条件

シリアル ポートがシリアル ログ機能およびデバッグに使用されていないことが必要です。

手順

- 1 から vCenter Server に接続します。
- 2 インベントリでホストを選択します。
- 3 [システム] の下で [システムの詳細設定] を選択します。
- 4 [VMkernel.Boot.logPort] および [VMkernel.Boot.gdbPort] のフィールドが、ダイレクト コンソールのリダイレクト先にする COM ポートを使用するように設定されていないことを確認します。
- 5 ダイレクト コンソールをリダイレクトするシリアル ポート **com1** または **com2** に、[VMkernel.Boot.tty2Port] を設定します。
- 6 [OK] をクリックします。
- 7 ホスト プロファイルを保存し、そのプロファイルにホストを添付します。『vSphere のホスト プロファイル』ドキュメントを参照してください。

結果

ダイレクト コンソールをシリアル ポートにリダイレクトする設定は、vCenter Server で保存され、Auto Deploy でホストを再プロビジョニングするときも保持されます。

ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスを使用した、ESXi Shell および SSH アクセスの有効化

ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスを使用して、ESXi Shell を有効にします。

手順

- 1 ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスで、[F2] を押してシステムのカスタマイズ メニューにアクセスします。
- 2 [トラブルシューティング オプション] を選択し、[Enter] を押します。
- 3 [トラブルシューティング モード オプション] メニューから、有効にするサービスを選択します。
 - ESXi Shell の有効化
 - SSH の有効化
- 4 [Enter] を押してサービスを有効にします。
- 5 (オプション) ESXi Shell のタイムアウトを設定します。

デフォルトでは、ESXi Shell のタイムアウトは 0 (無効) となっています。

可用性タイムアウト設定は、ESXi Shell を有効にしてから何分後までにログインする必要があるかを示します。タイムアウト期間後にログインしていない場合は、シェルは無効になります。

注： タイムアウト期間が経過したときにログイン済みの場合は、セッションが維持されます。ただし、ESXi Shell は無効にされて、他のユーザーがログインできないようにします。

a トラブルシューティング モード オプション メニューから、[ESXi Shell および SSH のタイムアウトの変更] を選択し、Enter を押します。

b 可用性タイムアウト時間を分単位で入力します。

可用性タイムアウトは、ESXi Shell を有効にしてから何分後までにログインする必要があるかを示します。

c [Enter] を押します。

d アイドル タイムアウトを入力します。

アイドル タイムアウト設定は、ユーザーが対話形式のアイドル セッションからログアウトされるまでの許容分数を示します。アイドル タイムアウトの変更は、ユーザーが次に ESXi Shell にログインする際に適用されるため、既存のセッションは影響を受けません。

6 ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスのメイン メニューに戻るまで、[Esc] を押します。

ESXi のリモート管理

ESXi ホストは、VMware Host Client、vSphere Client、および vCenter Server を使用して管理することができます。

vCenter Server および vCenter Server コンポーネントのダウンロードとインストールの手順については、『vCenter Server のインストールとセットアップ』を参照してください。VMware Host Client のインストールの詳細については、『vSphere 単一ホスト管理』を参照してください。

システム管理者アカウントのパスワードの設定

ダイレクト コンソールを使用して、システム管理者アカウント (root) のパスワードを設定できます。

ESXi ホストの管理者ユーザー名は root です。デフォルトでは、システム管理者のパスワードは設定されていません。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[パスワードの構成] を選択します。
- 2 (オプション) パスワードがすでに設定されている場合は、[古いパスワード] 行にそのパスワードを入力し、[Enter] を押します。
- 3 [新しいパスワード] 行に新しいパスワードを入力し、[Enter] を押します。
- 4 新しいパスワードを再入力し、[Enter] を押します。

BIOS の起動設定の構成

サーバに複数のドライブがあると、BIOS 設定を構成する必要がある場合があります。

BIOS の起動構成によって、サーバの起動方法が決定されます。一般に、CD-ROM デバイスが最初にリストされません。

注： ESXi Embedded を使用している場合、BIOS の起動構成によって、サーバが ESXi ブート デバイスで起動するか別のブート デバイスで起動するかが決まります。一般的に、ESXi のホスト マシンの BIOS の起動設定では、USB フラッシュ デバイスが最初にリストされます。

起動時に BIOS で起動順序を構成したり、起動デバイスの選択メニューから起動デバイスを選択したりすることで、起動設定を変更できます。BIOS で起動順序を変更すると、新しい設定は、次回以降のすべての再起動に影響します。起動デバイスの選択メニューから起動デバイスを選択すると、その選択は現在の起動のみに影響します。

一部のサーバには起動デバイスの選択メニューがありません。この場合、1 回の起動時に限定して変更する場合でも BIOS で起動順序を変更する必要があります。その後、次の起動時に起動順序を元に戻します。

ESXi 用の BIOS の起動設定の変更

サーバの起動時にデフォルトで ESXi が起動されるようにするには、ESXi 用に BIOS の起動設定を構成します。

ESXi Installable および ESXi Embedded は、同じホスト上に共存できません。

手順

- 1 ESXi ホストの起動中に、ホストの BIOS セットアップに切り替えるために必要なキーを押します。

サーバのハードウェアに応じて、このキーはファンクション キーまたは [Delete] になる場合があります。BIOS セットアップを開くオプションは、サーバによって異なる場合があります。

- 2 BIOS の起動設定を選択します。

オプション	説明
インストール可能なバージョンの ESXi を使用している場合	ESXi ソフトウェアをインストールしたディスクを選択し、リストの先頭に移動します。ホストは ESXi で起動します。
ESXi Embedded を使用している場合	USB フラッシュ デバイスを選択し、リストの先頭に移動します。ホストは ESXi モードで起動します。

仮想メディア用の起動設定の構成

ESXi の設定にリモート管理ソフトウェアを使用している場合、仮想メディアの起動設定をする必要がある場合があります。

仮想メディアは、ネットワーク上のあらゆる場所にある可能性のあるターゲット サーバに、リモートのストレージ メディア（CD-ROM、USB 大容量記憶装置、ISO イメージ、およびフロッピー ディスクなど）を接続する方法です。ターゲット サーバはリモート メディアに接続し、サーバの USB ポートに物理的に接続されているかのように、読み取りや書き込みを行うことができます。

前提条件

ESXi Installable および ESXi Embedded は、同じホスト上に共存できません。

手順

1 メディアを仮想デバイスに接続します。

たとえば Dell サーバを使用している場合、DRAC (Dell Remote Access Controller) または類似のリモート管理インターフェイスにログインして、物理フロッピーまたは CD-ROM ドライブを選択するか、フロッピーイメージまたは CD-ROM イメージへのパスを指定します。

2 サーバを再起動します。

3 サーバの起動中に、デバイス選択メニューに入ります。

サーバのハードウェアに応じて、このキーはファンクション キーまたは [Delete] になる場合があります。

4 表示される指示に従って仮想デバイスを選択します。

結果

サーバは構成されたデバイスで一度起動し、次の起動時にはデフォルトの起動順序に戻ります。

ネットワーク設定の構成

ESXi では、管理ネットワーク用に IP アドレスが 1 つ必要です。基本的なネットワーク設定を構成するには、vSphere Client またはダイレクト コンソールを使用します。

DHCP サーバによって割り当てられる IP アドレスがニーズを満たす場合は、vSphere Client を使用します。

次の場合に、ネットワーク構成にダイレクト コンソールを使用します。

- DHCP サーバによって割り当てられる IP アドレスがニーズを満たしていない。
- DHCP サーバによって割り当てられる IP アドレスの使用が許可されていない。
- ESXi に IP アドレスがない。この状況は、自動設定段階で DHCP の設定が失敗した場合に発生する可能性があります。
- 自動構成段階中に、誤ったネットワーク アダプタが選択された。

ESXi ホストへのネットワーク アクセス

デフォルトの動作は、DHCP を使用した、ESXi 管理ネットワークの構成です。インストールの完了後に、デフォルトの動作をオーバーライドし、管理ネットワーク用の固定 IP 設定を使用できます。

表 5-20. ESXi がサポートするネットワーク構成シナリオ

使用例	アプローチ方法
DHCP 構成の IP 設定を受け入れる。	ESXi ダイレクト コンソールで、ESXi 管理インターフェイスに DHCP 経由で割り当てられた IP アドレスを確認できます。この IP アドレスは、vSphere Client からホストに接続して、管理 IP アドレスの変更を含む設定のカスタマイズを行うために使用できます。
次のいずれかに当てはまる場合	自動構成段階中に、ソフトウェアによってサブネット 169.254.x.x/16 内のリンクローカル IP アドレスが割り当てられます。割り当てられた IP アドレスがダイレクト コンソールに表示されます。
<ul style="list-style-type: none"> ■ DHCP サーバがない。 ■ ESXi ホストが DHCP サーバに接続されていない。 ■ 接続している DHCP サーバが正常に機能していない。 	リンクローカル IP アドレスは、ダイレクト コンソールを使用して固定 IP アドレスを構成すると、オーバーライドできます。

表 5-20. ESXi がサポートするネットワーク構成シナリオ (続き)

使用例	アプローチ方法
ESXi ホストは作動中の DHCP サーバに接続されているが、DHCP 構成の IP アドレスを使用したくない。	自動構成段階中に、ソフトウェアによって DHCP 構成の IP アドレスが割り当てられます。 最初の接続は、DHCP 構成の IP アドレスを使用して確立できます。そのあとで、固定 IP アドレスを構成できます。 ESXi ホストに物理的に接続している場合、ダイレクト コンソールを使用して固定 IP アドレスを構成し、DHCP 構成の IP アドレスをオーバーライドできます。
導入しているセキュリティ ポリシーによって、ネットワーク上で構成されていないホストの起動が許可されない。	ネットワークに接続されていないホストのネットワーク設定の構成の設定手順を実行してください。

ESXi のネットワーク セキュリティに関する推奨事項

ESXi 環境の保護には、ネットワーク トラフィックの隔離が不可欠です。それぞれのネットワークで、さまざまなアクセスおよび隔離レベルが必要です。

ESXi ホストは、複数のネットワークを使用します。各ネットワークに適切なセキュリティ対策を使用し、特定のアプリケーションと機能のトラフィックを隔離します。たとえば、仮想マシンが配置されたネットワーク上を VMware vSphere vMotion® トラフィックが通過しないようにします。隔離するとスヌーピングされません。パフォーマンス上の理由から、別個のネットワークを使用することも推奨されます。

- vSphere vMotion、VMware vSphere Fault Tolerance、およびストレージなどの機能には、vSphere インフラストラクチャ ネットワークを使用します。それぞれの機能用にネットワークを分離します。多くの場合、単一の物理サーバ ラックの外部にこれらのネットワークをルーティングさせる必要はありません。
- 管理ネットワークは、クライアントのトラフィック、コマンドライン インターフェイス (CLI) または API トラフィック、およびサードパーティ製のソフトウェア トラフィックを他のトラフィックから隔離します。このネットワークは、システム管理者、ネットワーク管理者、およびセキュリティ管理者のみがアクセスできるようにする必要があります。ジャンプ ボックスまたは仮想プライベート ネットワーク (VPN) を使用して管理ネットワークへのアクセスを保護します。このネットワーク内のアクセスを厳密に管理します。
- 仮想マシンのトラフィックは、1 つ以上または多数のネットワークを通過できます。仮想ネットワーク コントローラでファイアウォール ルールを設定した仮想ファイアウォール ソリューションを使用すると、仮想マシンの隔離を強化できます。vSphere 環境内のホスト間で仮想マシンを移行すると、これらの設定も仮想マシンとともに移行されます。

管理ネットワーク用ネットワーク アダプタの選択

ESXi ホストとほかの外部管理ソフトウェア間のトラフィックは、ホストのイーサネット ネットワーク アダプタを通して送受信されます。ダイレクト コンソールを使用して、管理ネットワークで使用されるネットワーク アダプタを選択します。

外部管理ソフトウェアの例には、vCenter Server および SNMP クライアントが含まれます。ホストのネットワーク アダプタは vmnicN と名前が付けられます。この N は、ネットワーク アダプタを識別する一意の番号です (vmnic0、vmnic1 など)。

自動構成段階中に、ESXi ホストは管理トラフィック用に `vmnic0` を選択します。ホストの管理トラフィックを送受信するネットワーク アダプタを手動で選択して、デフォルトの選択をオーバーライドできます。管理トラフィック用にギガビット イーサネット ネットワーク アダプタを使用することもできます。可用性の確保に役立つ別の方法として、複数のネットワーク アダプタを選択できます。複数のネットワーク アダプタを使用すると、ロード バランシング機能とフェイルオーバー機能が有効になります。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[管理ネットワークの構成] を選択して Enter キーを押します。
- 2 [ネットワーク アダプタ] を選択して Enter を押します。
- 3 ネットワーク アダプタを選択して Enter を押します。

結果

ネットワークが機能し始めたら、vSphere Client を使用して vCenter Server を介して ESXi ホストに接続できます。

VLAN ID の設定

ESXi ホストの仮想 LAN (VLAN) ID 番号を設定できます。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[管理ネットワークの構成] を選択して [Enter] を押します。
- 2 [VLAN] を選択して [Enter] を押します。
- 3 1 ~ 4094 の範囲内で VLAN ID 番号を入力します。

ESXi の IP 設定の構成

デフォルトで、DHCP は IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを設定します。

今後の参考のために、IP アドレスを書き留めておいてください。

DHCP が機能するためには、ネットワーク環境に DHCP サーバを置く必要があります。DHCP を使用できない場合、ホストはサブネット `169.254.x.x/16` 内のリンク ローカル IP アドレスを割り当てます。割り当てられた IP アドレスは、ダイレクト コンソールに表示されます。ホストにモニタを物理的に接続していない場合は、リモート管理アプリケーションを使用してダイレクト コンソールにアクセスできます。[リモート管理アプリケーションの使用](#) を参照してください。

ダイレクト コンソールにアクセスすると、固定ネットワーク アドレスを任意で構成できます。デフォルトのサブネット マスクは `255.255.0.0` です。

ダイレクト コンソールからの IP 設定の構成

ホストに物理的に接続しているか、ダイレクト コンソールにリモート アクセスしている場合、ダイレクト コンソールを使用して、IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを構成できます。

手順

- 1 [管理ネットワークの構成] を選択して [Enter] を押します。

- 2 [IP 構成] を選択して [Enter] を押します。
- 3 [固定 IP アドレスおよびネットワーク構成を設定] を選択します。
- 4 IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲートウェイを入力し、Enter を押します。

vSphere Client からの IP 設定の構成

ホストに物理的にアクセスできない場合には、vSphere Client を使用して固定 IP 設定を構成できます。

手順

- 1 vSphere Client から vCenter Server にログインします。
- 2 インベントリでホストを選択します。
- 3 [設定] タブで、[ネットワーク] を展開します。
- 4 [VMkernel アダプタ] を選択します。
- 5 [vmk0 管理ネットワーク] を選択し、編集アイコンをクリックします。
- 6 [IPv4 設定] を選択します。
- 7 [固定 IPv4 設定を使用します] を選択します。
- 8 固定 IPv4 アドレス設定を入力または変更します。
- 9 (オプション) 固定 IPv6 アドレスを設定します。
 - a [IPv6 設定] を選択します。
 - b [固定 IPv6 アドレス] を選択します。
 - c 追加アイコンをクリックします。
 - d IPv6 アドレスを入力し、[OK] をクリックします。
- 10 [OK] をクリックします。

ESXi の DNS の構成

ESXi ホストの DNS の構成は、手動または自動のいずれかを選択できます。

デフォルトは自動です。自動 DNS が機能するためには、ネットワーク環境に DHCP サーバと DNS サーバを置く必要があります。

自動 DNS を使用できない、または自動 DNS が望ましくないネットワーク環境では、ホスト名、プライマリ ネーム サーバ、セカンダリ ネーム サーバ、および DNS サフィックスなどの固定 DNS 情報を構成できます。

ダイレクト コンソールからの DNS 設定の構成

ホストに物理的に接続している場合、またはダイレクト コンソールにリモート アクセスしている場合、ダイレクト コンソールを使用して DNS 情報を構成できます。

手順

- 1 [管理ネットワークの構成] を選択して [Enter] を押します。

- 2 [DNS 構成] を選択して [Enter] を押します。
- 3 [次の DNS サーバ アドレスとホスト名を使用] を選択します。
- 4 プライマリ サーバ、代替サーバ（任意）、およびホスト名を入力します。

DNS サフィックスの構成

ホストに物理的に接続している場合、ダイレクト コンソールを使用して DNS 情報を構成できます。デフォルトでは、DHCP によって DNS サフィックスが取得されます。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[管理ネットワークの構成] を選択します。
- 2 [カスタム DNS サフィックス] を選択して [Enter] を押します。
- 3 新しい DNS サフィックスを入力します。

ネットワークに接続されていないホストのネットワーク設定の構成

一部の高セキュリティ環境では、ネットワーク上の未構成のホストの起動は許可されません。ホストをネットワークに接続する前にホストを構成できます。

前提条件

ホストにネットワーク ケーブルが接続されていないことを確認します。

手順

- 1 ホストを起動します。
- 2 ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスを使用して、管理者アカウント (root) のパスワードを構成します。
- 3 ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスを使用して、固定 IP アドレスを構成します。
- 4 ホストにネットワーク ケーブルを接続します。
- 5 (オプション) vSphere Client を使用して、vCenter Server システムに接続します。
- 6 (オプション) ホストを vCenter Server インベントリに追加します。

管理ネットワークのテスト

ダイレクト コンソールを使用して、簡単なネットワーク接続テストを実行できます。

ダイレクト コンソールは次のテストを実行します。

- デフォルト ゲートウェイの接続の確認
- プライマリ DNS ネームサーバの接続の確認
- セカンダリ DNS ネームサーバの接続の確認
- 構成されているホスト名の解決

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[管理ネットワークのテスト] を選択して [Enter] を押します。
- 2 [Enter] を押してテストを開始します。

管理エージェントの再起動

管理エージェントは VMware コンポーネントと同期し、vSphere Client および vCenter Server を使用して ESXi ホストにアクセスできるようになります。管理エージェントは vSphere ソフトウェアとともにインストールされます。リモート アクセスが中断された場合、管理エージェントを再起動する必要がある場合があります。

管理エージェントを再起動すると、ESXi ホストの /etc/init.d にインストールされ実行されているすべての管理エージェントおよびサービスが再起動します。通常、このエージェントには、hostd、ntpd、sfcdbd、slpd、wsman、vobd などが含まれています。ソフトウェアは、フォールト ドメイン マネージャ (FDM) も再起動します (インストールされている場合)。

管理エージェントを再起動すると、ユーザーは vSphere Client および vCenter Server を使用してこのホストにアクセスできなくなります。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[トラブルシューティング オプション] を選択して Enter を押します。
- 2 [管理エージェントの再起動] を選択して Enter を押します。
- 3 F11 を押して再起動します。

結果

ESXi ホストが、管理エージェントおよびサービスを再起動します。

管理ネットワークの再起動

管理ネットワーク インターフェイスの再起動には、ネットワークのリストアまたは DHCP リースの更新が必要になる場合があります。

管理ネットワークの再起動によって、ネットワークの機能が短時間停止し、実行中の仮想マシンに一時的に影響を与える場合があります。

DHCP リースの更新によって新しいネットワーク ID (IP アドレスやホスト名) が提供された場合、リモート管理ソフトウェアは切断されます。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[管理ネットワークの再起動] を選択して [Enter] を押します。
- 2 [F11] を押して再起動します。

デバイスとネットワークへの接続のテスト

ダイレクト コンソールを使用して、簡単なネットワーク接続テストをいくつか実行できます。管理ネットワークに加えて、ほかのデバイスやネットワークを指定できます。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[管理ネットワークのテスト] を選択して [Enter] を押します。
- 2 アドレスを入力して接続を確認するか、ほかの DNS ホスト名を入力して特定します。
- 3 [Enter] を押してテストを開始します。

標準スイッチのリストア

vSphere Distributed は、関連するすべてのホストにおいて単一の仮想スイッチとして機能します。仮想マシンは、複数のホスト間を移動するときに、一貫したネットワーク構成を維持できます。既存の標準スイッチ（仮想アダプタ）を分散スイッチに移行して、分散スイッチが不要になるか、機能が停止した場合、標準スイッチをリストアして、ホストにアクセス可能なことを確認できます。

標準スイッチをリストアすると、新しい仮想アダプタが作成され、現在分散スイッチに接続されている管理ネットワーク アップリンクが、新しい仮想スイッチに移行します。

次の理由によって、標準スイッチのリストアが必要になる場合があります。

- 分散スイッチが不要である、または機能していない。
- vCenter Server への接続を復旧するために分散スイッチの修復が必要で、ホストはアクセス可能なままにする必要がある。
- vCenter Server でホストを管理しない。ホストが vCenter Server に接続していない場合、ホストではほとんどの分散スイッチの機能が使用できません。

前提条件

管理ネットワークが分散スイッチに接続されていることを確認します。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[標準スイッチをリストア] を選択して [Enter] を押します。
ホストが標準スイッチにある場合、この選択肢は淡色表示され、選択できません。
- 2 [F11] を押して確認します。

ストレージの動作

ESXi を起動すると、ホストが自動構成段階に入り、この間にシステム ストレージ デバイスがデフォルト設定で構成されます。

ESXi イメージのインストール後に ESXi ホストを再起動するとき、システム ストレージ デバイスがデフォルト設定で構成されます。デフォルトで、すべての認識可能な空の内部ディスクが VMFS でフォーマットされ、そのディスクに仮想マシンを格納できます。ESXiEmbedded では、VMFS で認識可能な空の内部ディスクもすべて、デフォルトでフォーマットされます。

注意： ESXi は空と思われるディスクを上書きします。ディスクに有効なパーティション テーブルまたはパーティションがない場合、そのディスクは空とみなされます。このようなディスクを利用するソフトウェアを使用している場合、特に従来のパーティション方式に代わり、または従来のパーティション方式に加えて論理ボリューム マネージャ (LVM) を使用している場合は、ESXi によってローカル LVM が再フォーマットされる可能性があります。ESXi を最初にパワーオンする前に、システム データをバックアップします。

ESXi ホストの起動元となるハード ドライブまたは USB デバイスでは、ディスク フォーマット ソフトウェアはハードウェア ベンダーが作成した既存の診断パーティションをそのまま保持します。残りの容量には、ソフトウェアは以下で説明するパーティションを作成します。

ESXi がホスト ドライブ上に作成するパーティション

フレッシュ インストールの場合は、いくつかの新しいパーティションが起動バンク、スクラッチ パーティション、ロッカー、およびコア ダンプ用に作成されます。ESXi のフレッシュ インストールは、MSDOS ベースのパーティションの代わりに、GUID パーティション テーブル (GPT) を使用します。インストーラは、ディスクのサイズに応じてさまざまなサイズの起動バンクを作成します。スクラッチ パーティションの詳細については、[スクラッチ パーティションについて](#)を参照してください。

インストーラは、インストール ディスクにのみ影響します。インストーラがサーバの他のディスクに影響することはありません。ディスクにインストールすると、インストーラによってディスク全体が上書きされます。インストーラでストレージを自動構成すると、インストーラはハードウェア ベンダーのパーティションを上書きしません。

VMFS データストアを作成するには、ESXi インストーラでインストール ディスクに最低 128 GB の空スペースが必要です。

たとえば、ローカル ストレージではなく共有ストレージ デバイスを使用する場合に、このデフォルト動作をオーバーライドする必要が生じる場合があります。自動のディスク フォーマットを防ぐためには、次の環境下で、ローカルストレージ デバイスをホストから分離します。

- ホストを最初に起動する前。
- ホストをデフォルト構成にリセットした後で、ホストを起動する前。

自動ディスク フォーマットがすでに実行されている場合に、VMFS フォーマットをオーバーライドするには、データストアを削除することができます。『vCenter Server およびホストの管理』ドキュメントを参照してください。

スクラッチ パーティションについて

ESXi の新規インストールでは、インストール ディスクがハード ドライブや SSD などの高耐久性デバイスの場合、自動構成段階でスクラッチ パーティションが作成されます。

注： 以前のバージョンから ESXi 7.0 にアップグレードされたホストのパーティションは、新規にインストールされた ESXi のパーティションとは大幅に異なります。起動バンク パーティションのサイズが異なる場合は、サイズの制限により、自動構成では起動ディスクにコアダンプ パーティションが構成されないことがあります。

ESXi を起動すると、システムは、スクラッチ パーティションを作成するためにローカル ディスク上の適切なパーティションを探します。

スクラッチ パーティションは必須ではありません。これは、サポート バンドルを作成するときに必要となるシステム ログを格納するために使用されます。スクラッチ パーティションがない場合、システム ログは ramdisk に保存されます。メモリが少なくスクラッチ パーティションがない環境では、スクラッチ パーティションの作成が必要になる場合があります。

スクラッチ パーティションは、インストール中に作成されます。このパーティションは変更しないでください。

スクラッチ パーティションが作成されない場合、構成することはできますが、スクラッチ パーティションは必須ではありません。デフォルトの構成をオーバーライドすることもできます。NFS がマウントされたリモートのディレクトリにスクラッチ パーティションを作成できます。

vSphere Client からのスクラッチ パーティションの設定

スクラッチ パーティションが設定されていない環境では、スクラッチ パーティションの構成が必要になる場合があります（特に、ホストがメモリ不足の場合）。スクラッチ パーティションがない場合、システム ログは ramdisk に保存されます。

前提条件

スクラッチ パーティションに使用するディレクトリは、ホスト上に配置されている必要があります。

手順

- 1 vSphere Client から vCenter Server に接続します。
- 2 インベントリでホストを選択します。
- 3 [設定] タブをクリックします。
- 4 [システム] を選択します。
- 5 [システムの詳細設定] を選択します。

設定 [ScratchConfig.CurrentScratchLocation] にスクラッチ パーティションの現在の場所が表示されます。

- 6 [ScratchConfig.ConfiguredScratchLocation] テキスト ボックスに、このホストに一意的ディレクトリ パスを入力します。

たとえば、`/vmfs/volumes/DatastoreUUID/DatastoreFolder` のように入力します。

- 7 ホストを再起動して、変更内容を有効にします。

システム ログの設定

ESXi ホストは、VMkernel およびその他のシステム コンポーネントからのメッセージをログ ファイルに書き込む Syslog サービス (vmsyslogd) を実行しています。

ログのサイズと場所を設定できます。また、ログ フィルタを作成して適用することで、ESXi ホストのログ ポリシーを変更できます。

ESXi ホストでの Syslog の構成

vSphere Client または `esxcli system syslog` コマンドを使用して syslog サービスを構成できます。

`esxcli system syslog` コマンドや他の ESXCLI コマンドの使用の詳細については、『ESXCLI スタート ガイド』を参照してください。

手順

- 1 vSphere Client インベントリで、ホストに移動して参照します。
- 2 [構成] をクリックします。
- 3 [システム] の下で [システムの詳細設定] をクリックします。
- 4 [編集] をクリックします。
- 5 **syslog** でフィルタリングします。
- 6 ログをグローバルに設定するには、変更する設定を選択して、値を入力します。

オプション	説明
Syslog.global.defaultRotate	保持するアーカイブの最大数です。この数字はグローバルに、また個別のサブローガーについて設定できます。
Syslog.global.defaultSize	システムのログ ローテーションを行う前のログのデフォルト サイズ (KB 単位) です。この数字はグローバルに、また個別のサブローガーについて設定できます。
Syslog.global.LogDir	ログが保管されるディレクトリです。ディレクトリは、マウントされた NFS または VMFS ボリュームに配置できます。リポート後も変わらないのは、ローカル ファイル システムの /scratch ディレクトリのみです。ディレクトリを <code>[datastorename] path_to_file</code> と指定します。ここで、パスはデータストアをバックアップするボリュームのルートへの相対パスです。例えば、パスの <code>[storage1] /systemlogs</code> はパスの <code>/vmfs/volumes/storage1/systemlogs</code> にマッピングします。
Syslog.global.logDirUnique	このオプションを選択すると、ESXi ホストの名前を持つサブディレクトリを <code>[Syslog.global.LogDir]</code> で指定されるディレクトリの下に作成します。同一の NFS ディレクトリが複数の ESXi ホストによって使用される場合、固有のディレクトリを作成しておく便利です。
Syslog.global.LogHost	Syslog メッセージの転送先のリモート ホストと、そのリモート ホストが Syslog メッセージを受信するポート。 <code>ssl://hostName1:1514</code> のように、プロトコルとポートを含めることができます。UDP (ポート 514 のみ)、TCP、および SSL がサポートされています。リモート ホストには Syslog がインストールされ、転送された Syslog メッセージを受信するように正しく設定されている必要があります。設定情報については、リモート ホストにインストールされた Syslog サービスのドキュメントを参照してください。

- 7 (オプション) 任意のログで、デフォルトのログ サイズとログ ローテーションを上書きします。
 - a カスタマイズするログの名前をクリックします。
 - b ローテーション数とログ サイズを入力します。
- 8 [OK] をクリックします。

結果

Syslog オプションの変更がすぐに有効になります。

ESXi ホストのログ フィルタリングの構成

ログ フィルタリング機能を使用すると、ESXi ホストで実行されている syslog サービスのログ ポリシーを変更できます。ログ フィルタを作成すれば、ESXi ログの重複エントリ数を削減したり、特定のログ イベントをすべてブラックリストに登録したりできます。

ログ フィルタは、記録先(ログ ディレクトリまたはリモート syslog サーバ)に関係なく、ESXi ホストの vmsyslogd デーモンによって処理されるすべてのログ イベントに影響します。

ログ フィルタを作成する場合は、ログ メッセージのログ エントリの最大数を設定します。ログ メッセージは、1 つ以上の指定されたシステム コンポーネントにより生成され、指定された語句に一致します。ログ フィルタリング機能を有効にし、syslog デーモンを再ロードして、ESXi ホストのログ フィルタを有効化する必要があります。

重要： ログ情報の量に制限を設定すると、潜在的なシステム障害を適切にトラブルシューティングする能力が制限されます。最大ログ エントリ数に達した後にログ ローテーションが発生すると、フィルタリングされたメッセージのすべてのインスタンスが失われる可能性があります。

手順

- 1 ESXi シェルに root としてログインします。
- 2 /etc/vmware/logfilters ファイルで、次のエントリを追加して、ログ フィルタを作成します。

```
numLogs | ident | logRegexp
```

説明：

- **numLogs** では、指定したログ メッセージの最大ログ エントリ数を設定します。この数に達すると、指定したログ メッセージがフィルタリングされて無視されます。0 を使用すると、指定したすべてのログ メッセージがフィルタリングされて無視されます。
- **ident** では、1 つ以上のシステム コンポーネントを指定し、これらのコンポーネントで生成されるログ メッセージにフィルタを適用します。ログ メッセージを生成するシステム コンポーネントについては、syslog 構成ファイルの **idents** パラメータの値を参照してください。これらのファイルは /etc/vmsyslog.conf.d ディレクトリ内にあります。複数のシステム コンポーネントにフィルタを適用するには、コンマ区切りのリストを使用します。すべてのシステム コンポーネントにフィルタを適用するには、* を使用します。
- **logRegexp** では、Python 正規表現構文を使用して大文字と小文字を区別する語句を指定し、コンテンツでログ メッセージをフィルタリングします。

たとえば、SOCKET connect failed, error 2: No such file or directory のような語句でエラー番号がその都度変わるメッセージを対象とする場合、hostd コンポーネントからの最大ログ エントリ数の制限を 2 に設定するには、次のエントリを追加します。

```
2 | hostd | SOCKET connect failed, error .*: No such file or directory
```

注： # で始まる行はコメントを示しており、行の残りの部分は無視されます。

- 3 /etc/vmsyslog.conf ファイルで、次のエントリを追加して、ログフィルタリング機能を有効にします。

```
enable_logfilters = true
```

- 4 esxcli system syslog reload コマンドを実行して、syslog デーモンを再ロードし、構成の変更を適用します。

ホスト イメージ プロファイル許容レベルの設定

ホスト イメージ プロファイル許容レベルは、どの vSphere インストール バンドル (VIB) がインストール用に許容されるかを決定します。

VIB 許容レベルとホスト イメージ プロファイル許容レベルに基づき、インストールできるかどうかについて VIB 署名がチェックおよび許容されます。署名ステータスに応じて、VIB には許容レベルのタグが付けられます。

[承認レベル](#)を参照してください。

前提条件

必要な権限：ホスト.構成.セキュリティ プロファイル および ホスト.構成.ファイアウォール

手順

- 1 vSphere Client から vCenter Server に接続します。
- 2 インベントリでホストを選択します。
- 3 [設定] タブをクリックします。
- 4 [システム] で、[セキュリティ プロファイル] 選択します。
- 5 [ホスト イメージ プロファイル許容レベル] までスクロールダウンし、[編集] をクリックします。
- 6 許容レベルを選択して、[OK] をクリックします。

表 5-21. ホスト イメージ プロファイル許容レベル

ホスト イメージ プロファイル許容レベル	VIB の許容されるレベル
保証された VMware	保証された VMware
承認された VMware	VMware 認定済み、VMware 承認済み
サポートされているパートナー	VMware 認定済み、VMware 承認済み、パートナーによるサポート
サポートされているコミュニティ	VMware 認定済み、VMware 承認済み、パートナーによるサポート、コミュニティによるサポート

ESXi のすべてのカスタム パッケージの削除

追加したカスタム パッケージは必要に応じて削除できます。

前提条件

カスタム パッケージを削除する前に、実行中の仮想マシンをシャットダウンするか、ESXi ホストから移行する必要があります。

手順

- 1 ESXi ホストを再起動します。
- 2 ダイレクト コンソールで [カスタム拡張機能の削除] を選択し、[F11] を押して確定します。
- 3 ホストを再起動します。

結果

カスタム パッケージがすべて削除されます。

仮想マシンのファイル名およびディレクトリ名での ASCII 以外の文字のサポートの無効化

デフォルトでは、ESXi は、仮想マシンのファイル名およびディレクトリ名での ASCII 以外の文字の使用をサポートします。このサポートは、`/etc/vmware/hostd/config.xml` ファイルを変更することで無効にできます。

このサポートを無効にした後でも、仮想マシン名には ASCII 以外の文字を入力することができます。vSphere ユーザー インターフェイスに、ASCII 以外の文字の仮想マシン名が表示されますが、ESXi が実際のファイルおよびディレクトリ名を ASCII 文字列に変換します。

手順

- 1 テキスト エディタを使用して、ESXi ホストの `/etc/vmware/hostd/config.xml` ファイルを開きます。
- 2 `<config></config>` タグの間に、次のコードを追加します。

```
<g11nSupport>false</g11nSupport>
```
- 3 ファイルを保存して閉じます。
- 4 ホストを再起動します。

システム構成のリセット

ESXi ホストで発生した問題の原因が特定できない場合は、システム構成をリセットできます。

システム構成に変更を加えると、ネットワークおよびデバイスへの接続の問題を含むさまざまな問題につながる場合があります。システム構成をリセットすると、そのような問題を解決できる可能性があります。システム構成をリセットしても問題が解決されない場合は、初期設定以降に加えられた変更を問題の原因から除外することができます。

構成をリセットすると、ソフトウェアは構成に加えたすべての変更をオーバーライドし、管理者アカウント（root）のパスワードを削除したあと、ホストを再起動します。IP アドレスの設定やライセンス構成など、ハードウェア ベンダーによる構成の変更も削除される場合があります。

構成をリセットしても、その ESXi ホストの仮想マシンは削除されません。構成をデフォルトにリセットしたあと仮想マシンを認識できなくなりますが、ストレージを再構成し、仮想マシンを再登録することで再び表示されるようになります。

注意： 構成をデフォルトにリセットすると、ホストにアクセスしているユーザーの接続は失われます。

前提条件

構成をリセットする前に、ESXi 構成をリストアする必要がある場合に備えて構成をバックアップします。

手順

- 1 Get-VMHostFirmware PowerCLI コマンドレットを使用して、構成をバックアップします。
- 2 ダイレクト コンソールから、[システム構成をリセット] を選択して Enter キーを押します。
- 3 F11 キーを押して確認します。

結果

システムは、すべての設定をデフォルト値にリセットしたあと再起動します。

ESXi のインストールおよび設定後

ESXi をインストールして設定した後は、vSphere Client と vCenter Server を使用してホストを管理し、ホストにライセンスを付与して ESXi 構成をバックアップすることができます。

VMware Host Client を使用して ESXi ホストに直接接続し、管理することができます。VMware Host Client のインストールおよび使用については、vSphere 単一ホスト管理を参照してください。

ESXi のリモート管理

ESXi ホストは、VMware Host Client、vSphere Client、および vCenter Server を使用して管理することができます。

vCenter Server および vCenter Server コンポーネントのダウンロードとインストールの手順については、『vCenter Server のインストールとセットアップ』を参照してください。VMware Host Client のインストールの詳細については、『vSphere 単一ホスト管理』を参照してください。

ESXi ホストへのライセンス供与

インストールされた ESXi には、60 日間の評価期間があり、その期間中に、vSphere Enterprise Plus ライセンスで提供されるすべての vSphere 機能を評価検討できます。評価期間が終了する前に、適切なライセンスをホストに割り当てる必要があります。

ESXi ホストは、CPU 単位のキャパシティを持つ vSphere ライセンスでライセンス付与されます。ホストに適切にライセンス供与するには、ホスト内のすべての CPU に対応できる十分な CPU キャパシティを持つ vSphere ライセンスをホストに割り当てる必要があります。ライセンスは、ホストで使用するすべての機能をサポートする必要があります。たとえば、ホストが vSphere Distributed Switch に接続されている場合は、vSphere Distributed Switch 機能を備えたライセンスを割り当てる必要があります。

次のいずれかの方法を使用して、ESXi ホストにライセンスを供与できます。

- vSphere Client のライセンス管理機能を使用して、複数のホストに一度にライセンスを供与します。ホストは vCenter Server システムに接続されている必要があります。詳細については、『vCenter Server およびホストの管理』を参照してください。

- PowerCLI コマンドを使用して、バルク ライセンス 供与を設定します。バルク ライセンス 供与はすべての ESXi ホストで行えますが、Auto Deploy を使用してプロビジョニングされるホストで特に有用です。 [バルク ライセンス 供与の設定](#) を参照してください。
- 個々の ESXi ホストにライセンスを供与するには、VMware Host Client との直接接続を使用します。ESXi ホストにライセンス キーを割り当てる方法については、vSphere 単一ホスト管理を参照してください。

ESXi の評価モードとライセンス モードについて

評価モードを使用すると、ESXi ホストの機能セット全体を評価検討できます。評価モードでは、vSphere Enterprise Plus のライセンスと同等の機能セットが提供されます。評価モードの有効期限が切れる前に、使用中のすべての機能をサポートするライセンスをホストに割り当てる必要があります。

たとえば、評価モードでは、vSphere vMotion テクノロジー、vSphere HA 機能、vSphere DRS 機能などを使用できます。これらの機能を継続して使用する場合は、それらをサポートするライセンスを割り当てる必要があります。

ESXi ホストのインストール可能なバージョンは、必ず評価モードでインストールされます。ESXi Embedded は、ハードウェア ベンダーによって内部ストレージ デバイスにあらかじめインストールされています。これは、評価モードになっているか、あらかじめライセンス付与されています。

評価期間は 60 日間で、ESXi ホストをオンにしたときに始まります。この 60 日の評価期間中はいつでも、ライセンス モードから評価モードに変更できます。評価期間のうち残りの期間は、すでに使用した時間だけ減少します。

たとえば、ESXi ホストを 20 日間評価モードで使用し、その後 vSphere Standard Edition のライセンス キーをそのホストに割り当てたとします。ホストを評価モードに再設定した場合、そのホストの機能セット全体は、残りの評価期間である 40 日間評価検討できます。

ESXi ホストのライセンス管理については、『vCenter Server およびホストの管理』のドキュメントを参照してください。

ESXi ホストのライセンス キーの記録

ホストがアクセス不能になったり起動できなくなったりした場合、そのライセンス キーの記録が必要になります。ライセンス キーを書き留めて、サーバにテープで貼るか、安全な場所にライセンス キーを置いておくことができます。ライセンス キーには、ダイレクト コンソール ユーザー インターフェイスまたは vSphere Client からアクセスできます。

vSphere Client を使用した ESXi ホストのライセンス キーの表示

vSphere Client を使用して、vCenter Server システムに接続されているホストのライセンス キーを表示できます。

手順

- 1 vSphere Client で、[管理] を選択します。
- 2 [ライセンス] で [ライセンス] を選択します。
- 3 [資産] タブで、[ホスト] を選択します。
- 4 [ライセンス] 列で、ライセンスをクリックします。

結果

ライセンス使用量やライセンス キーなどのライセンスに関する情報が表示されます。

ダイレクト コンソールを使用した ESXi ライセンス キーへのアクセス

ホストに物理的アクセスしている場合、またはダイレクト コンソールにリモート アクセスしている場合、ダイレクト コンソールを使用して ESXi のライセンス キーにアクセスできます。

手順

- ◆ ダイレクト コンソールから、[サポート情報の表示] を選択します。

ライセンス キーが、XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX の形式で表示され、そのラベルはライセンス シリアル番号です。

注： また、物理マシンのシリアル番号がシリアル番号のラベルで表示されます。ライセンス キーと物理マシンのシリアル番号を間違えないように気をつけてください。

システム ログの表示

システム ログは、システムの操作イベントに関する詳細情報を提供します。

手順

- 1 ダイレクト コンソールから、[システム ログの表示] を選択します。

- 2 対応する番号キーを押して、ログを表示します。

ホストを vCenter Server に追加した場合、vCenter Server Agent (vpxa) ログが表示されます。

- 3 [Enter] またはスペースバーを押してメッセージをスクロールします。

- 4 正規表現での検索を実行します。

- a スラッシュ キー (/) を押します。

- b 検索するテキストを入力します。

- c [Enter] を押します。

検索されたテキストが、スクリーンにハイライト表示されます。

- 5 [q] を押して、ダイレクト コンソールに戻ります。

次のステップ

[ESXi ホストでの Syslog の構成](#) も参照してください。

ESXi の起動のトラブルシューティング

6

ESXi の起動のトラブルシューティング トピックでは、ESXi の起動時に発生する可能性のある問題に対する解決策を示します。

この章には、次のトピックが含まれています。

- [別のホストと起動ディスクを共有する場合の、起動時の予期しないホストの停止](#)
- [UEFI モードでの ESXi のインストール後、ホストの起動に失敗する](#)

別のホストと起動ディスクを共有する場合の、起動時の予期しないホストの停止

物理または仮想のいずれかの複数のホストが同じ共有の物理ディスクまたは LUN から起動する場合、これらのホストは同一のスクラッチ パーティションを使用できません。

問題

起動ディスクを別のホストと共有している場合に、ホストが起動時に停止します。

原因

複数の ESXi ホストは、同じ物理ディスクまたは LUN を共有できます。これらのホストのうち 2 つで、同じスクラッチ パーティションが構成されている場合、いずれかのホストが起動に失敗する可能性があります。

解決方法

- 1 順番に起動するようにホストを設定してから、ホストを起動します。

このように設定すると、いずれかのホストのスクラッチ パーティションを変更できるため、ホストを起動することができます。

- 2 vSphere Client から vCenter Server に接続します。
- 3 インベントリでホストを選択します。
- 4 [設定] タブをクリックします。
- 5 [システム] の下で [システムの詳細設定] を選択します。

6 [ScratchConfig] を選択します。

[ScratchConfig.CurrentScratchLocation] テキスト ボックスにスクラッチ パーティションの現在の場所が表示されます。

7 [ScratchConfig.ConfiguredScratchLocation] テキスト ボックスに、このホストに一意のディレクトリ パスを入力します。

たとえば、`/vmfs/volumes/DatastoreUUID/DatastoreFolder` のように入力します。

8 ホストを再起動して、変更内容を有効にします。

UEFI モードでの ESXi のインストール後、ホストの起動に失敗する

UEFI モードのホスト マシンに ESXi をインストールした後で、マシンの起動に失敗する場合があります。

問題

ESXi をインストールする際、またはバージョン 7.0 にアップグレードする際に、インストーラは VMware ESXi という名前の UEFI ブート オプションを作成し、それをデフォルトの起動オプションに設定します。ESXi インストール後に再起動すると、再起動に失敗することがあります。この問題が発生すると、次のようなエラー メッセージが表示されます：起動デバイスが利用できません。

原因

- インストーラによって UEFI ブート オプションが作成されると、ホストのマザーボード上の NVRAM への書き込み中に問題が発生します。
- ホスト ファームウェアは、最初の起動オプションとして UEFI ブート オプションを設定する試みを認識しないか、起動順序をオーバーライドします。
- 起動ディスクには、MBR または MSDOS パーティション テーブルがあります。技術的な制限のため、UEFI ブート オプションは GPT パーティション テーブルに対してのみ作成されます。

解決方法

- 1 画面にエラー メッセージが表示されている間に、F11 キーを押して起動オプションを表示します。
- 2 起動オプション VMware ESXi があるかどうかを確認し、そのオプションで起動を試してください。起動に成功した場合は、起動順序を変更し、最初の起動オプションとして VMware ESXi を設定します。
- 3 問題が解決されない場合は、[起動オプションの追加] に似た名前のオプションを選択します。
オプションの表現と場所はシステムによって異なる場合があります。
- 4 ESXi をインストールしたディスク上の `\EFI\BOOT\BOOTx64.EFI` ファイルを選択します。
- 5 追加したオプションからホストが起動するように、起動の順番を変更します。

ESXi ホストの廃止

7

サーバを ESXi ホストにしない場合は、ESXi ホスト マシンを廃止します。

手順

- 1 内部ディスクの VMFS データストアを削除し、仮想マシンをこれ以上内部ディスクに格納しないように設定します。
- 2 BIOS の起動設定を変更し、ホストが ESXi で起動しないようにします。
ESXi を UEFI モードでインストールした場合は、起動オプション VMware ESXi、または手動で作成した他の起動オプションを削除します。
- 3 その場所に、別のオペレーティング システムをインストールします。