

# vRealize Automation beheren

vRealize Automation 7.1



vmware®

U vindt de recentste technische documentatie op de website van VMware:

<https://docs.vmware.com/nl/>

Als u opmerkingen over deze documentatie heeft, kunt u uw feedback sturen naar:

[docfeedback@vmware.com](mailto:docfeedback@vmware.com)

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

Copyright © 2015–2017 VMware, Inc. Alle rechten voorbehouden. [Informatie over copyright en handelsmerken.](#)

# Inhoud

vRealize Automation beheren 5

Bijgewerkte informatie 6

## 1 vRealize Automation beheren 7

Een bericht uitzenden op de portlet Mededelingenbord 7

vRealize Automation starten en afsluiten 9

vRealize Automation starten 9

vRealize Automation opnieuw starten 10

vRealize Automation afsluiten 11

Certificaten voor vRealize Automation bijwerken 12

Certificaten en persoonlijke sleutels uitpakken 13

Vervang de certificaten in vRealize Automation-toepassing 13

Het certificaat van de Infrastructuur als een service vervangen 15

Certificaat van de IaaS Manager Service vervangen 18

Het certificaat van de beheersite voor de vRealize Automation -toepassing bijwerken 20

Een certificaat voor Management Agent vervangen 24

De pollingmethode voor certificaten wijzigen 27

De vRealize Automation Postgres-toepassingsdatabase beheren 27

De toepassingsdatabase configureren 29

Handmatige databasefailover voor vRealize Automation -toepassing uitvoeren 30

Scenario: databasefailover voor onderhoud uitvoeren 31

Back-up en herstel voor vRealize Automation -installaties 32

Het programma ter verbetering van de klantervaring configureren voor vRealize Automation 33

Deelnemen aan het programma ter verbetering van de klantervaring van VMware voor

vRealize Automation of het programma verlaten 33

Tijdstip van gegevensverzameling configureren 34

Systeeminstellingen aanpassen 34

Het Alle services-pictogram in de servicecatalogus aanpassen 35

Instellingen voor gegevensrollover aanpassen 36

Instellingen in het configuratiebestand van de Manager Service aanpassen 38

vRealize Automation controleren 43

Werkstromen en logboeken controleren 44

Gebeurtenislogboeken en services controleren 45

Hostgegevens voor clusters in gedistribueerde implementaties weergeven 46

Bronnen controleren en beheren 48

Een broncontrolescenario kiezen 48

Terminologie voor brongebruik 52

Verbinding maken met een cloudmachine	53
Gebruik van reserveringen verminderen door geleidelijke afname	55
Een opslagpad buiten bedrijf stellen	56
Gegevensverzameling	57
vSwap-toewijzingscontrole voor vCenter Server -endpoints leren kennen	61
Locaties voor datacenters verwijderen	62
Bulkimport, -update of -migratie van virtual machines	62
Een virtual machine importeren in een vRealize Automation -omgeving	63
Een virtual machine in een vRealize Automation-omgeving bijwerken	67
Een virtual machine naar een andere omgeving van vRealize Automation migreren	70
Machines beheren	74
Virtual machines beheren	74
Acties uitvoeren voor ingerichte bronnen	91

# vRealize Automation beheren

*vRealize Automation beheren* biedt informatie over het onderhoud van VMware vRealize™ Automation, waaronder over hoe u een implementatie kunt starten en stoppen, en hoe u certificaten en de toepassingsdatabase kunt beheren. Bovendien bevat dit informatie over back-up en herstel van vRealize Automation.

## Doelgroep

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die een vRealize Automation-implementatie wil beheren. De informatie is bedoeld voor ervaren Windows- of Linux-systeembeheerders die bekend zijn met bewerkingen voor virtual machines en datacenters.

## Woordenlijst VMware Technical Publications

VMware Technical Publications biedt een woordenlijst met de termen die u mogelijk nog niet kent. Ga naar <http://www.vmware.com/support/pubs> voor een definitie van de termen die in de technische documentatie van VMware worden gebruikt.

# Bijgewerkte informatie

Deze *vRealize Automation beheren* wordt bijgewerkt voor iedere versie van het product of wanneer dit nodig is.

Deze tabel bevat de updategeschiedenis van de *vRealize Automation beheren*.

Revisie	Beschrijving
NL-002077-04	Verkeerd onderwerp verwijderd.
NL-002077-03	<a href="#">Handmatige databasefailover voor vRealize Automation-toepassing uitvoeren</a> is bijgewerkt.
NL-002077-02	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <a href="#">Een virtual machine importeren in een vRealize Automation-omgeving</a> bijgewerkt om titel CSV-bestand op te lossen.</li><li>▪ <a href="#">Een virtual machine naar een andere omgeving van vRealize Automation migreren</a> bijgewerkt om titel CSV-bestand op te lossen.</li></ul>
NL-002077-01	Er is een onderwerp toegevoegd dat later is verwijderd.
NL-002077-00	Eerste release 7.1.

# vRealize Automation beheren

U kunt de ingerichte machines en andere aspecten van uw vRealize Automation-implementatie beheren.

Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:

- [Een bericht uitzenden op de portlet Mededelingenbord](#)
- [vRealize Automation starten en afsluiten](#)
- [Certificaten voor vRealize Automation bijwerken](#)
- [De vRealize Automation Postgres-toepassingsdatabase beheren](#)
- [Back-up en herstel voor vRealize Automation-installaties](#)
- [Het programma ter verbetering van de klantervaring configureren voor vRealize Automation](#)
- [Systeeminstellingen aanpassen](#)
- [vRealize Automation controleren](#)
- [Bronnen controleren en beheren](#)
- [Bulkimport, -update of -migratie van virtual machines](#)
- [Machines beheren](#)

## Een bericht uitzenden op de portlet Mededelingenbord

Als tenantbeheerder gebruikt u de portlet Mededelingenbord om een bericht uit te zenden naar alle gebruikers die de portlet hebben toegevoegd aan hun tabblad Home.

Alle nieuwe gebruikers die u aan vRealize Automation toevoegt, hebben de portlet standaard op hun tabblad Home. Bestaande gebruikers moeten de portlet toevoegen om uw berichten te ontvangen.

U gebruikt de portlet Mededelingenbord om een tekstbericht of een webpagina uit te zenden. Afhankelijk van de webpagina kunnen uw gebruikers door de website bladeren in het mededelingenbord.

Het mededelingenbord heeft de volgende beperkingen.

**Tabel 1-1. Beperkingen van portlet Mededelingenbord**

Optie	Beperkingen
Beperkingen voor URL-berichten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U kunt alleen inhoud publiceren die op een https-site wordt gehost.</li> <li>■ U kunt geen automatisch ondertekende certificaten gebruiken. De optie om het certificaat te accepteren wordt niet weergegeven in het mededelingenbord.</li> <li>■ De URL van het mededelingenbord is ingesloten in een iframe. Sommige websites werken niet in iframe en er wordt een fout weergegeven. De fout kan onder andere worden veroorzaakt door de X-Frame-Options DENY of SAMEORIGIN in de header van de doelwebsite. Als u de doelwebsite zelf beheert, kunt u de X-Frame-Options-header instellen op X-Frame-Options: ALLOW-FROM https://&lt;vRealizeAutomationApplianceURL&gt;.</li> <li>■ Sommige websites leiden gebruikers om naar een hoofdpagina die mogelijk de volledige vRealize Automation-pagina vernieuwt. Dergelijke websites werken niet in het mededelingenbord. Het vernieuwen wordt geannuleerd en het bericht Bezig met laden... wordt weergegeven in het mededelingenbord.</li> <li>■ Als u een interne HTML-pagina weergeeft, kan de pagina niet de vRealize Automation-host als URL hebben.</li> </ul>
Beperkingen voor aangepaste berichten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Om veiligheidsredenen wordt HTML-code niet ondersteund voor aangepaste berichten. U kunt bijvoorbeeld niet &lt;href&gt; gebruiken om een koppeling naar een website in te voegen. U moet de URL-berichtoptie gebruiken.</li> </ul>

**Vereisten**

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **tenantbeheerder**.

**Procedure**

- 1 Selecteer het tabblad **Home**.
- 2 Klik op het pictogram **Bewerken** (✎) in de rechterbovenhoek.
- 3 Selecteer **Portlets toevoegen**.
- 4 Zoek Mededelingenbord en klik op **Toevoegen**.
- 5 Klik op **Sluiten**.

De portlet wordt boven aan het tabblad Home toegevoegd. Als u een gebruiker bent en een bericht wordt uitgezonden, ziet u het bericht totdat de tenantbeheerder het wijzigt of verwijdert. Als u de tenantbeheerder bent, configureert u het bericht.

- 6 Klik op **Nieuw bericht toevoegen** om het bericht te configureren als tenantbeheerder.



## 7 Configureer een van de volgende opties.

Optie	Beschrijving
URL	Voer de URL van de pagina in.
Aangepast bericht	Voer het tekstbericht in.

## 8 Klik op **Publiceren**.

Het bericht wordt uitgezonden naar alle tenantgebruikers die de portlet Mededelingenbord aan hun tabblad Home hebben toegevoegd.

Als u het bericht wilt wijzigen of verwijderen, moet u zijn aangemeld als tenantbeheerder. Herhaal dezelfde stappen om het bericht te wijzigen. Verwijder de URL of tekst en publiceer het lege bericht om het bericht te verwijderen.

# vRealize Automation starten en afsluiten

Een systeembeheerder voert een gecontroleerde afsluit- op opstartbewerking van vRealize Automation uit om de integriteit van het systeem en de gegevens te behouden.

U kunt ook een gecontroleerde afsluit- en opstartbewerking gebruiken om problemen met de prestaties of productgedrag op te lossen die het gevolg zijn van onjuist oorspronkelijk opstarten. Gebruik de procedure voor het opnieuw starten wanneer slechts enkele onderdelen in uw implementatie niet kunnen starten.

## vRealize Automation starten

Als u vanaf het begin vRealize Automation start, bijvoorbeeld na een stroomstoring, een gecontroleerde shutdown of na een herstel, moet u de onderdelen in een aangegeven volgorde opstarten.

### Vereisten

Controleer of de load balancers die uw implementatie gebruikt worden uitgevoerd.

### Procedure

- 1 Start de machine met de MS SQL-database. Als u een oudere en zelfstandige PostgreSQL-database gebruikt, start u die machine eveneens.
- 2 (Optioneel) Als u een implementatie hebt die load balancers met statuscontrole gebruikt, schakelt u de statuscontrole uit voordat u de vRealize Automation-toepassing start. Alleen de ping-statuscontrole mag ingeschakeld zijn.
- 3 Start alle instanties van vRealize Automation-toepassing op hetzelfde moment en wacht ongeveer 15 minuten tot de toepassingen zijn gestart. Controleer of de vRealize Automation-toepassing-services zijn gestart en worden uitgevoerd.

Als u meer dan één knooppunt hebt en u maar één knooppunt opstart, dan kan het zijn dat u 35 minuten langer moet wachten. Deze extra wachttijd zou echter worden opgeheven zodra u het tweede knooppunt opstart.

- 4 Start het primaire webknooppunt en wacht totdat het opstarten is voltooid.
- 5 (Optioneel) Als u een gedistribueerde implementatie uitvoert, start u alle secundaire webknooppunten opnieuw en wacht u vijf minuten.
- 6 Start het primaire Manager Service-knooppunt en wacht twee tot vijf minuten, afhankelijk van uw siteconfiguratie.
- 7 Start de Distributed Execution Manager Orchestrator en -werkers en alle proxyagenten van vRealize Automation.

U kunt deze onderdelen in willekeurige volgorde starten en u hoeft niet te wachten totdat een onderdeel is opgestart voordat u een ander start.

- 8 Als u statuscontrole hebt uitgeschakeld voor uw load balancers, schakelt u de functie opnieuw in.
- 9 Controleer of het opstarten is voltooid.
  - a Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole door de volledig gekwalificeerde domeinnaam, `https://vra-va-hostname.domain.name:5480/`, te gebruiken.
  - b Klik op het tabblad **Services**.
  - c Klik op het tabblad **Vernieuwen** om de voortgang van de serviceopstart te volgen.

Wanneer alle services als geregistreerd worden weergegeven, is het systeem gereed voor gebruik.

## vRealize Automation opnieuw starten

Wanneer u meer dan een vRealize Automation-onderdeel opnieuw start, moet u de onderdelen in een opgegeven volgorde starten.

Mogelijk moet u bepaalde onderdelen in uw implementatie opnieuw starten om ongebruikelijk productgedrag op te lossen. Als u vCenter Server gebruikt voor het beheren van virtual machines, moet u de gastopdracht `restart` gebruiken om vRealize Automation opnieuw te starten.

Als u een onderdeel of service niet opnieuw kunt starten, volgt u de instructies in [vRealize Automation afsluiten](#) en [vRealize Automation starten](#).

### Vereisten

Controleer of de load balancers die uw implementatie gebruikt worden uitgevoerd.

### Procedure

- 1 Start alle instanties van de vRealize Automation-toepassing tegelijkertijd opnieuw.
- 2 Start het primaire webknooppunt opnieuw en wacht totdat het opstarten is voltooid.
- 3 Als u een gedistribueerde implementatie uitvoert, start u alle secundaire webknooppunten opnieuw en wacht u totdat het opstarten is voltooid.
- 4 Start alle Manager Service-knooppunten opnieuw en wacht totdat het opstarten is voltooid.

- 5 Start de Distributed Execution Manager Orchestrator en -werkers en alle vRealize Automation-agenten opnieuw en wacht tot alle onderdelen opnieuw zijn opgestart.

U kunt deze onderdelen in willekeurige volgorde opnieuw starten.

- 6 Controleer of de service die u opnieuw hebt gestart, geregistreerd is.
  - a Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole door de volledig gekwalificeerde domeinnaam, `https://vra-va-hostname.domain.name:5480/`, te gebruiken.
  - b Klik op het tabblad **Services**.
  - c Klik op het tabblad **Vernieuwen** om de voortgang van de serviceopstart te volgen.

Wanneer alle services als geregistreerd worden weergegeven, is het systeem gereed voor gebruik.

## vRealize Automation afsluiten

Om de integriteit van uw gegevens te bewaren, moet u vRealize Automation in een opgegeven volgorde afsluiten.

Als u vCenter Server gebruikt voor het beheren van virtual machines, moet u de gastopdracht shutdown gebruiken om vRealize Automation af te sluiten.

### Procedure

- 1 Sluit de Distributed Execution Manager Orchestrator en -werkers en alle vRealize Automation-agenten in willekeurige volgorde af en wacht totdat alle onderdelen zijn afgesloten.
- 2 Sluit virtual machines af waarop de Manager Service wordt uitgevoerd en wacht totdat het afsluiten is voltooid.
- 3 (Optioneel) Voor gedistribueerde implementaties sluit u alle secundaire webknooppunten af en wacht u totdat het afsluiten is voltooid.
- 4 Sluit het primaire webknooppunt af en wacht totdat het afsluiten is voltooid.
- 5 (Optioneel) Voor gedistribueerde implementaties sluit u alle secundaire vRealize Automation-toepassing-instanties af en wacht u totdat het afsluiten is voltooid.
- 6 Sluit het primaire vRealize Automation-toepassing-webknooppunt af en wacht totdat het afsluiten is voltooid.

De primaire vRealize Automation-toepassing, indien aanwezig, is de toepassing met de mastertoepassingsdatabase, de schrijfbaar database. Maak een aantekening van de naam van de primaire vRealize Automation-toepassing. U gebruikt deze informatie wanneer u vRealize Automation opnieuw start.

- 7 Sluit de virtuele MSSQL-machines in willekeurige volgorde af en wacht totdat het afsluiten is voltooid.
- 8 Als u een oudere, zelfstandige PostgreSQL-database gebruikt, sluit u de betreffende machine ook af. U hebt de vRealize Automation-implementatie nu afgesloten.

## Certificaten voor vRealize Automation bijwerken

Een systeembeheerder kan certificaten voor vRealize Automation-onderdelen bijwerken of vervangen.

vRealize Automation bevat drie belangrijke componenten die SSL-certificaten gebruiken om veilige communicatie tussen de componenten mogelijk te maken. Deze componenten zijn:

- vRealize Automation-toepassing
- IaaS-website
- IaaS Manager Service

De implementatie kan ook certificaten hebben voor de vRealize Automation-toepassing-beheersite. Tevens draait op elke IaaS-machine een Management Agent die een certificaat gebruikt.

Meestal worden tijdens de installatie van het product zelf ondertekende certificaten gegenereerd en toegepast op deze componenten. U kunt een certificaat vervangen om van automatisch ondertekende certificaten over te stappen op certificaten die worden aangeboden door een certificeringsinstantie of wanneer een certificaat verloopt. Als u een certificaat voor een vRealize Automation-onderdeel vervangt, worden vertrouwensrelaties voor andere vRealize Automation-onderdelen automatisch bijgewerkt.

Als u bijvoorbeeld in een gedistribueerd systeem met meerdere instanties van een vRealize Automation-toepassing een certificaat voor een vRealize Automation-toepassing bijwerkt, worden alle overige verwante certificaten automatisch bijgewerkt.

---

**Opmerking** vRealize Automation ondersteunt SHA2-certificaten. De automatisch ondertekende certificaten die door het systeem worden gegenereerd, gebruiken SHA-256 met RSA-versleuteling. Vanwege het besturingssysteem of de browservereisten moet u de bestaande certificaten mogelijk naar SHA2-certificaten bijwerken.

---

De beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing biedt drie opties voor het bijwerken of vervangen van de certificaten voor bestaande implementaties:

- **Certificaat genereren** - Gebruik deze optie als u wilt dat het systeem een automatisch ondertekend certificaat genereert.
- **Certificaat importeren** - Gebruik deze optie als u een certificaat hebt en dat wilt gebruiken.
- **Duimafdruk voor certificaat aanbieden** - Gebruik deze optie als u een duimafdruk voor een certificaat wilt aanbieden van een certificaat dat al in het certificaatarchief op de IaaS-servers wordt geïmplementeerd. Als u deze optie gebruikt, wordt het certificaat niet van de virtuele toepassing naar de IaaS-servers overgebracht. Met deze optie kunnen gebruikers bestaande certificaten op IaaS-servers implementeren zonder dat deze naar de vRealize Automation-beheerconsole moeten worden geüpload.

Tevens kunt u de optie **Bestaande behouden** selecteren om uw bestaande certificaat te behouden.

Certificaten voor de vRealize Automation-toepassing-beheersite hoeven niet te worden geregistreerd.

Op één uitzondering na hebben wijzigingen in latere onderdelen in deze lijst geen gevolgen voor eerdere onderdelen. De uitzondering is dat een bijgewerkt certificaat voor IaaS-onderdelen moet worden geregistreerd bij vRealize Automation-toepassing.

**Opmerking** Als uw certificaat gebruikmaakt van een wachtwoordzin voor de codering en als u dit niet opgeeft wanneer u het certificaat voor de virtuele toepassing vervangt, mislukt het vervangen van het certificaat en wordt het bericht `Unable to load private key` weergegeven.

Raadpleeg het VMware Knowledge Base-artikel op <http://kb.vmware.com/kb/2106583> voor belangrijke informatie over probleemoplossing, ondersteuning en vertrouwensvereisten.

## Certificaten en persoonlijke sleutels uitpakken

Certificaten die u gebruikt met de virtuele toepassingen, moeten de PEM-bestandsindeling hebben.

De voorbeelden in de volgende tabel gebruiken Gnu `openssl`-opdrachten om de certificaatgegevens die u nodig hebt om de virtuele toepassingen te configureren, uit te pakken.

**Tabel 1-2. Voorbeeldcertificaatwaarden en -opdrachten (openssl)**

Certificeringsinstantie levert	Opdracht	Vermeldingen van virtuele toepassing
RSA persoonlijke sleutel	<code>openssl pkcs12 -in path_to_.pfx certificate_file -nocerts -out key.pem</code>	<b>RSA persoonlijke sleutel</b>
PEM-bestand	<code>openssl pkcs12 -in path_to_.pfx certificate_file -clcerts -nokeys -out cert.pem</code>	<b>Certificaatketen</b>
(Optioneel) Wachtwoordzin	n.v.t.	<b>Wachtwoordzin</b>

## Vervang de certificaten in vRealize Automation-toepassing

De systeembeheerder kan een automatisch ondertekend certificaat bijwerken of vervangen door een vertrouwd certificaat van een certificeringsinstantie. U kunt SAN-certificaten (Subject Alternative Name), wildcard certificaten of elke andere certificeringsmethode voor meermaals gebruik hanteren die voor uw omgeving geschikt is, zolang wordt voldaan aan de vertrouwensvereisten.

Wanneer u het vRealize Automation-toepassing-certificaat bijwerkt of vervangt, wordt de vertrouwensrelatie met de andere, bijbehorende onderdelen automatisch opnieuw geïnitieerd. Zie [Certificaten voor vRealize Automation bijwerken](#) voor meer informatie over het bijwerken van certificaten.

### Procedure

- 1 Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole door de volledig gekwalificeerde domeinnaam, `https://vra-va-hostname.domain.name:5480/`, te gebruiken.
- 2 Meld u aan met de gebruikersnaam **root** en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van vRealize Automation-toepassing.
- 3 Selecteer **vRA-instellingen > Hostinstellingen**.

#### 4 Selecteer het certificaattype in het menu **Certificaatactie**.

Als u een PEM-gecodeerd certificaat gebruikt, bijvoorbeeld voor een gedistribueerde omgeving, selecteert u **Importeren**.

Certificaten die u importeert, moeten vertrouwd worden en moeten ook van toepassing zijn op alle instanties van vRealize Automation-toepassing en elke load balancer via het gebruik van Subject Alternative Name (SAN)-certificaten.

**Opmerking** Als u certificaatketens gebruikt, geeft u de certificaten op in deze volgorde:

- a Client-/servercertificaat ondertekend door het tussenliggende CA-certificaat
- b Een of meer tussenliggende certificaten
- c Een CA-basiscertificaat

Optie	Actie
<b>Bestaande behouden</b>	Verlaat de huidige SSL-configuratie. Selecteer deze optie om uw wijzigingen te annuleren.
<b>Certificaat genereren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a De waarde die wordt weergegeven in het tekstvak <b>Algemene naam</b> is de hostnaam die wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van de pagina. Als er extra instanties van vRealize Automation-toepassing beschikbaar zijn, worden de bijbehorende FQDN's opgenomen in het SAN-kenmerk van het certificaat.</li> <li>b Voer uw organisatiename in, zoals uw bedrijfsnaam, in het tekstvak <b>Organisatie</b>.</li> <li>c Voer uw organisatie-eenheid in, zoals de naam of locatie van uw afdeling, in het tekstvak <b>Organisatie-eenheid</b>.</li> <li>d Voer een ISO 3166-landcode van twee letters in, zoals <b>NL</b>, in het tekstvak <b>Land</b>.</li> </ol>
<b>Importeren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Kopieer de certificaatwaarden van BEGIN PRIVATE KEY tot END PRIVATE KEY, inclusief de kop- en voettekst, en plak ze in het tekstvak <b>RSA persoonlijke sleutel</b>.</li> <li>b Kopieer de certificaatwaarden van BEGIN CERTIFICATE tot END CERTIFICATE, inclusief de kop- en voettekst, en plak ze in het tekstvak <b>Certificaatketen</b>. Voor meerdere certificaatwaarden neemt u een BEGIN CERTIFICATE-koptekst en een END CERTIFICATE-voettekst voor elk certificaat op.  <b>Opmerking</b> Wanneer er sprake is van een certificaatketen, zijn er mogelijk extra kenmerken beschikbaar.</li> <li>c (Optioneel) Als uw certificaat een wachtwoordzin gebruikt om de certificaatsleutel te coderen, kopieert u de wachtwoordzin en plakt u deze in het tekstvak <b>Wachtwoordzin</b>.</li> </ol>

#### 5 Klik op **Instellingen opslaan**.

Na enkele minuten worden de details van het certificaat voor all betreffende instanties van vRealize Automation-toepassing weergegeven op de pagina.

- 6 Indien vereist voor het netwerk of de load balancer kopieert u het geïmporteerde of nieuwe certificaat naar de load balancer van de virtuele toepassing.

Mogelijk moet u SSH-toegang op rootniveau inschakelen om het certificaat te kunnen exporteren.

- a Als u dit nog niet hebt gedaan, meldt u zich als rootgebruiker aan bij de beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing.
- b Klik op het tabblad **Beheer**.
- c Klik op het submenu **Beheer**.
- d Schakel het selectievakje **SSH-service ingeschakeld** in.

Als u klaar bent, schakelt u het selectievakje weer uit om SSH uit te schakelen.

- e Schakel het selectievakje **SSH-aanmelding voor beheerder** in.

Als u klaar bent, schakelt u het selectievakje weer uit om SSH uit te schakelen.

- f Klik op **Instellingen opslaan**.

- 7 Bevestig dat u zich kunt aanmelden bij de vRealize Automation-console.

- a Open een browser en ga naar `https://vcac-hostname.domain.name/vcac/`.

Als u met een load balancer werkt, moet u de volledig gekwalificeerde domeinnaam gebruiken als naam voor de load balancer.

- b Negeer eventuele waarschuwingen over certificaten.
- c Meld u aan met de gebruikersnaam **administrator@vsphere.local** en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de configuratie van Beheer van directory's.

De console wordt geopend en u ziet de pagina **Tenants** van het tabblad **Beheer**. De lijst bevat één tenant, genaamd `vsphere.local`.

- 8 Als u gebruikmaakt van een load balancer, kunt u alle betreffende statuscontroles configureren en inschakelen.

Het certificaat is bijgewerkt.

## Het certificaat van de Infrastructuur als een service vervangen

De systeembeheerder kan een verlopen certificaat of een zelf ondertekend certificaat vervangen door een certificaat van een certificeringsinstantie om te zorgen voor meer veiligheid in een gedistribueerde implementatieomgeving.

U kunt een SAN-certificaat (Subject Alternative Name) gebruiken op meerdere machines. Certificaten die worden gebruikt voor de IaaS-onderdelen (Website en Manager Service) moeten worden uitgegeven met SAN-waarden, inclusief de FQDN's van alle Windows-hosts waarop het bijbehorende onderdeel is geïnstalleerd en met de FDQN van de load balancer voor hetzelfde onderdeel.

Er zijn drie opties voor het vervangen van een certificaat:

- Certificaat genereren - Gebruik deze optie om het systeem een automatisch ondertekend certificaat te laten genereren.
- Certificaat importeren - Gebruik deze optie als u een certificaat hebt dat u wilt gebruiken.
- Vingerafdruk van certificaat leveren - Als u een certificaat aanvaardt dat is ondertekend door een CA, maar als dat certificaat niet wordt vertrouwd door uw systeem, moet u besluiten of u de vingerafdruk van het certificaat wilt aanvaarden. De vingerafdruk wordt gebruikt om te bepalen of een voorgesteld certificaat gelijk is aan een ander certificaat, zoals het certificaat dat eerder is aanvaard.

Tevens kunt u Bestaande behouden gebruiken om uw bestaande certificaat te behouden.

#### **Procedure**

- 1 Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole door de volledig gekwalificeerde domeinnaam, <https://vra-va-hostname.domain.name:5480/>, te gebruiken.
- 2 Meld u aan met de gebruikersnaam **root** en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van vRealize Automation-toepassing.
- 3 Selecteer **vRA-instellingen > Certificaten**.
- 4 Klik op **laaS-web** in het menu **Type onderdeel**.
- 5 Ga naar het deelvenster **laaS-webcertificaat**.



## 6 Selecteer de optie voor het vervangen van het certificaattype in het menu **Certificaatactie**.

Als u een PEM-gecodeerd certificaat gebruikt, bijvoorbeeld voor een gedistribueerde omgeving, selecteert u **Importeren**.

Certificaten die u importeert, moeten vertrouwd worden en moeten ook van toepassing zijn op alle instanties van vRealize Automation-toepassing en elke load balancer via het gebruik van Subject Alternative Name (SAN)-certificaten.

**Opmerking** Als u certificaatketens gebruikt, geeft u de certificaten op in deze volgorde:

- a Client-/servercertificaat ondertekend door het tussenliggende CA-certificaat
- b Een of meer tussenliggende certificaten
- c Een CA-basiscertificaat

Optie	Beschrijving
<b>Bestaande behouden</b>	Verlaat de huidige SSL-configuratie. Kies deze optie om uw wijzigingen te annuleren.
<b>Certificaat genereren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a De waarde die wordt weergegeven in het tekstvak <b>Algemene naam</b> is de hostnaam die wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van de pagina. Als er extra instanties van vRealize Automation-toepassing beschikbaar zijn, worden de bijbehorende FQDN's opgenomen in het SAN-kenmerk van het certificaat.</li> <li>b Voer uw organisatiename in, zoals uw bedrijfsnaam, in het tekstvak <b>Organisatie</b>.</li> <li>c Voer uw organisatie-eenheid in, zoals de naam of locatie van uw afdeling, in het tekstvak <b>Organisatie-eenheid</b>.</li> <li>d Voer een ISO 3166-landcode van twee letters in, zoals <b>NL</b>, in het tekstvak <b>Land</b>.</li> </ol>
<b>Importeren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Kopieer de certificaatwaarden van BEGIN PRIVATE KEY tot END PRIVATE KEY, inclusief de kop- en voettekst, en plak ze in het tekstvak <b>RSA persoonlijke sleutel</b>.</li> <li>b Kopieer de certificaatwaarden van BEGIN CERTIFICATE tot END CERTIFICATE, inclusief de kop- en voettekst, en plak ze in het tekstvak <b>Certificaatketen</b>. Voor meerdere certificaatwaarden neemt u een BEGIN CERTIFICATE-koptekst en een END CERTIFICATE-voettekst voor elk certificaat op.  <b>Opmerking</b> Wanneer er sprake is van een certificaatketen, zijn er mogelijk extra kenmerken beschikbaar.</li> <li>c (Optioneel) Als uw certificaat een wachtwoordzin gebruikt om de certificaatsleutel te coderen, kopieert u de wachtwoordzin en plakt u deze in het tekstvak <b>Wachtwoordzin</b>.</li> </ol>
<b>Duimafdruk voor certificaat aanbieden</b>	Gebruik deze optie als u een duimafdruk voor een certificaat wilt aanbieden om een certificaat te gebruiken dat al is geïmplementeerd in het certificaatarchief op de IaaS-servers. Als u deze optie gebruikt, wordt het certificaat niet vanaf de virtuele toepassing verzonden naar de IaaS-servers. Hiermee kunnen gebruikers bestaande certificaten op IaaS-servers gebruiken, zonder deze te uploaden naar de beheerinterface.

## 7 Klik op Instellingen opslaan.

Na enkele minuten worden de details van het certificaat op de pagina weergegeven.

## Certificaat van de IaaS Manager Service vervangen

Een systeembeheerder kan een verlopen certificaat of een automatisch ondertekend certificaat vervangen door een certificaat van een certificeringsinstantie om te zorgen voor meer veiligheid in een gedistribueerde implementatieomgeving.

U kunt een SAN-certificaat (Subject Alternative Name) gebruiken op meerdere machines. Certificaten die worden gebruikt voor de IaaS-onderdelen (Website en Manager Service) moeten worden uitgegeven met SAN-waarden, inclusief de FQDN's van alle Windows-hosts waarop het bijbehorende onderdeel is geïnstalleerd en met de FQDN van de load balancer voor hetzelfde onderdeel.

De IaaS Manager Service en de IaaS Web Service delen een certificaat.

### Procedure

- 1 Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole door de volledig gekwalificeerde domeinnaam, `https://vra-va-hostname.domain.name:5480/`, te gebruiken.
- 2 Meld u aan met de gebruikersnaam **root** en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van vRealize Automation-toepassing.
- 3 Selecteer **vRA-instellingen > Certificaten**.
- 4 Klik op **Manager Service** in het menu **Certificaattype**.

## 5 Selecteer het certificaattype in het menu **Certificaatactie**.

Als u een PEM-gecodeerd certificaat gebruikt, bijvoorbeeld voor een gedistribueerde omgeving, selecteert u **Importeren**.

Certificaten die u importeert, moeten vertrouwd worden en moeten ook van toepassing zijn op alle instanties van vRealize Automation-toepassing en elke load balancer via het gebruik van Subject Alternative Name (SAN)-certificaten.

**Opmerking** Als u certificaatketens gebruikt, geeft u de certificaten op in deze volgorde:

- a Client-/servercertificaat ondertekend door het tussenliggende CA-certificaat
- b Een of meer tussenliggende certificaten
- c Een CA-basiscertificaat

Optie	Beschrijving
<b>Bestaande behouden</b>	Verlaat de huidige SSL-configuratie. Kies deze optie om uw wijzigingen te annuleren.
<b>Certificaat genereren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a De waarde die wordt weergegeven in het tekstvak <b>Algemene naam</b> is de hostnaam die wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van de pagina. Als er extra instanties van vRealize Automation-toepassing beschikbaar zijn, worden de bijbehorende FQDN's opgenomen in het SAN-kenmerk van het certificaat.</li> <li>b Voer uw organisatiename in, zoals uw bedrijfsnaam, in het tekstvak <b>Organisatie</b>.</li> <li>c Voer uw organisatie-eenheid in, zoals de naam of locatie van uw afdeling, in het tekstvak <b>Organisatie-eenheid</b>.</li> <li>d Voer een ISO 3166-landcode van twee letters in, zoals <b>NL</b>, in het tekstvak <b>Land</b>.</li> </ol>
<b>Importeren</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a Kopieer de certificaatwaarden van BEGIN PRIVATE KEY tot END PRIVATE KEY, inclusief de kop- en voettekst, en plak ze in het tekstvak <b>RSA persoonlijke sleutel</b>.</li> <li>b Kopieer de certificaatwaarden van BEGIN CERTIFICATE tot END CERTIFICATE, inclusief de kop- en voettekst, en plak ze in het tekstvak <b>Certificaatketen</b>. Voor meerdere certificaatwaarden neemt u een BEGIN CERTIFICATE-koptekst en een END CERTIFICATE-voettekst voor elk certificaat op.  <b>Opmerking</b> Wanneer er sprake is van een certificaatketen, zijn er mogelijk extra kenmerken beschikbaar.</li> <li>c (Optioneel) Als uw certificaat een wachtwoordzin gebruikt om de certificaatsleutel te coderen, kopieert u de wachtwoordzin en plakt u deze in het tekstvak <b>Wachtwoordzin</b>.</li> </ol>
<b>Duimafdruk voor certificaat aanbieden</b>	Gebruik deze optie als u een duimafdruk voor een certificaat wilt aanbieden om een certificaat te gebruiken dat al is geïmplementeerd in het certificaatarchief op de IaaS-servers. Als u deze optie gebruikt, wordt het certificaat niet vanaf de virtuele toepassing verzonden naar de IaaS-servers. Hiermee kunnen gebruikers bestaande certificaten op IaaS-servers gebruiken, zonder deze te uploaden naar de beheerinterface.

**6** Klik op **Instellingen opslaan**.

Na enkele minuten worden de details van het certificaat op de pagina weergegeven.

**7** Indien vereist voor het netwerk of de load balancer kopieert u het geïmporteerde of nieuwe certificaat naar de load balancer.

**8** Open een browser en ga naar `https://managerServiceAddress/vmpsProvision/` vanaf een server waarop een DEM-werker of -agent wordt uitgevoerd.

Als u met een load balancer werkt, moet u de volledig gekwalificeerde domeinnaam gebruiken als naam voor de load balancer.

**9** Negeer eventuele waarschuwingen over certificaten.

**10** Controleer of het nieuwe certificaat is aangeboden en wordt vertrouwd.

**11** Als u gebruikmaakt van een load balancer, kunt u alle betreffende statuscontroles configureren en inschakelen.

## Het certificaat van de beheersite voor de vRealize Automation -toepassing bijwerken

De systeembeheerder kan het SSL-certificaat van de beheersiteservice vervangen wanneer dit verloopt of om een automatisch certificaat te vervangen door een certificaat dat is uitgegeven door een certificeringsinstantie. U beveiligt de beheersiteservice op poort 5480.

vRealize Automation-toepassing gebruikt lighttpd voor de eigen beheersite. Wanneer u een certificaat van een beheersite vervangt, moet u ook alle Management Agents configureren, zodat deze het nieuwe certificaat herkennen.

Als u een gedistribueerde implementatie uitvoert, kunt u Management Agents handmatig of automatisch bijwerken. Als u een minimale implementatie uitvoert, moet u de Management Agent handmatig bijwerken.

Raadpleeg [Herkenning van Management Agent-certificaat handmatig bijwerken](#) voor meer informatie.

### Procedure

**1** [Id voor Management Agent zoeken](#)

U gebruikt de Management Agent-id wanneer u een nieuw certificaat voor de beheersitservice maakt en registreert.

**2** [Het certificaat van de beheersite voor de vRealize Automation-toepassing vervangen](#)

vRealize Automation-toepassing gebruikt lighttpd voor de eigen beheersite. U kunt het SSL-certificaat van de beheersiteservice vervangen als uw certificaat verloopt of als u een zelf ondertekend certificaat gebruikt en u vanwege het beveiligingsbeleid van uw bedrijf SSL-certificaten moet gebruiken. U beveiligt de beheersiteservice op poort 5480.

### 3 Herkenning van Management Agent-certificaat bijwerken

Nadat het certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing is vervangen, moet u alle Management Agents bijwerken, zodat deze het nieuwe certificaat herkennen en vertrouwde communicatie tussen de virtuele beheersite voor toepassingen en Management Agents op IaaS-hosts opnieuw tot stand kan worden gebracht.

#### Id voor Management Agent zoeken

U gebruikt de Management Agent-id wanneer u een nieuw certificaat voor de beheersitservice maakt en registreert.

##### Procedure

- 1 Open het configuratiebestand van de Management Agent onder `<vra-installation-dir>\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.config`.
- 2 Leg de waarde van het id-attribuut van het element `agentConfiguration` vast.  
`<agentConfiguration id="0E22046B-9D71-4A2B-BB5D-70817F901B27">`

#### Het certificaat van de beheersite voor de vRealize Automation -toepassing vervangen

vRealize Automation-toepassing gebruikt `lighttpd` voor de eigen beheersite. U kunt het SSL-certificaat van de beheersiteservice vervangen als uw certificaat verloopt of als u een zelf ondertekend certificaat gebruikt en u vanwege het beveiligingsbeleid van uw bedrijf SSL-certificaten moet gebruiken. U beveiligt de beheersiteservice op poort 5480.

U kunt een nieuw certificaat installeren of het huidige certificaat voor de vCloud Automation Center-service op poort 443 opnieuw gebruiken.

Wanneer u een nieuw certificaat aanvraagt ter vervanging van een ander, door een certificeringsinstantie uitgegeven certificaat, wordt het aanbevolen om de algemene naam van het bestaande certificaat opnieuw te gebruiken.

##### Vereisten

- Nieuw certificaten moeten gebruikmaken van de PEM-indeling en mogen geen persoonlijke sleutel hebben die versleuteld is. Het SSL-certificaat en de persoonlijke sleutel van de vRealize Automation-toepassing-beheersite zijn standaard opgeslagen in een PEM-bestand dat zich op de locatie `/opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem` bevindt.

Zie [Certificaten en persoonlijke sleutels uitpakken](#) als u informatie nodig hebt over het exporteren van een certificaat en een persoonlijke sleutel van de Java KeyStore naar een PEM-bestand.

##### Procedure

- 1 Meld u aan met de console van de toepassing of SSH.

- 2 Maak een back-up van het huidige certificaatbestand.

```
cp /opt/vmware/etc/httpsd/server.pem /opt/vmware/etc/httpsd/server.pem-bak
```

- 3 Kopieer het nieuwe certificaat naar de toepassing door de inhoud van het bestand `/opt/vmware/etc/httpsd/server.pem` te vervangen door de gegevens van het nieuwe certificaat.
- 4 Voer de volgende opdracht uit om de httpsd-server opnieuw op te starten.  

```
service vami-https restart
```
- 5 Meld u aan bij de beheerconsole en controleer of het certificaat is vervangen. Mogelijk moet u de browser opnieuw starten.

Het nieuwe certificaat van de vRealize Automation-toepassing-beheersite is geïnstalleerd.

### Wat nu te doen

Werk alle beheeragenten bij zodat ze het nieuwe certificaat herkennen.

Bij gedistribueerde implementaties kunt u de beheeragenten handmatig of automatisch bijwerken. Bij een minimale installatie moet u de agenten handmatig bijwerken.

- Zie [Management Agents in een gedistribueerde omgeving automatisch bijwerken om een certificaat van een beheersite voor een vRealize Automation-toepassing te herkennen](#) voor meer informatie over automatisch bijwerken.
- Zie [Herkenning van Management Agent-certificaat handmatig bijwerken](#) voor meer informatie over handmatig bijwerken.

### Herkenning van Management Agent-certificaat bijwerken

Nadat het certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing is vervangen, moet u alle Management Agents bijwerken, zodat deze het nieuwe certificaat herkennen en vertrouwde communicatie tussen de virtuele beheersite voor toepassingen en Management Agents op IaaS-hosts opnieuw tot stand kan worden gebracht.

Elke IaaS-host voert een Management Agent uit en elke Management Agent moet worden bijgewerkt. De minimale implementaties moeten handmatig worden bijgewerkt, terwijl de gedistribueerde implementaties handmatig of met behulp van een geautomatiseerd proces kunnen worden bijgewerkt.

- [Herkenning van Management Agent-certificaat handmatig bijwerken](#)

Nadat het certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing is vervangen, moet u Management Agents handmatig bijwerken, zodat deze het nieuwe certificaat herkennen en vertrouwde communicatie tussen de virtuele beheersite voor toepassingen en Management Agents op IaaS-hosts opnieuw tot stand kan worden gebracht.

- [Management Agents in een gedistribueerde omgeving automatisch bijwerken om een certificaat van een beheersite voor een vRealize Automation-toepassing te herkennen](#)

Bij een implementatie voor een hoge beschikbaarheid wordt het certificaat van de beheersite bijgewerkt. De configuratie van Management Agent moet ook worden bijgewerkt om het nieuwe certificaat te herkennen en vertrouwde communicatie tot stand te brengen.

### Herkenning van Management Agent-certificaat handmatig bijwerken

Nadat het certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing is vervangen, moet u Management Agents handmatig bijwerken, zodat deze het nieuwe certificaat herkennen en vertrouwde communicatie tussen de virtuele beheersite voor toepassingen en Management Agents op IaaS-hosts opnieuw tot stand kan worden gebracht.

Voer deze stappen uit voor elke Management Agent in uw implementatie nadat u een certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing hebt vervangen.

Bij gedistribueerde implementaties kunt u de Management Agents handmatig of automatisch bijwerken. Zie [Management Agents in een gedistribueerde omgeving automatisch bijwerken om een certificaat van een beheersite voor een vRealize Automation-toepassing te herkennen](#) voor meer informatie over automatisch bijwerken.

### Vereisten

Probeer de SHA1-vingerafdruk te verkrijgen van het nieuwe certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing.

### Procedure

- 1 Stop de VMware vCloud Automation Center Management Agent-service.
- 2 Ga naar het configuratiebestand voor de Management Agent dat zich in `[installatiemap_voor_vcac]\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config` bevindt, meestal is dit de map `C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config`.
- 3 Open het bestand om dit te bewerken en zoek naar de instelling voor de endpointconfiguratie van het oude certificaat voor de beheersite. Deze kunt u herkennen aan het adres van de endpoint.

Bijvoorbeeld:

```
<agentConfiguration id="C816CFBC-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" pollingInterval="00:03:00">
  <managementEndpoints>
    <endpoint address="https://vra-va.local:5480"
thumbprint="D1542471C30A9CE694A512C5F0F19E45E6FA32E6" />
  </managementEndpoints>
</agentConfiguration>
```

- 4 Wijzig de vingerafdruk in de SHA1-vingerafdruk van het nieuwe certificaat.

Bijvoorbeeld:

```
<agentConfiguration id="C816CFBC-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" pollingInterval="00:03:00">
  <managementEndpoints>
    <endpoint address="https://vra-va.local:5480"
thumbprint="8598B073359BAE7597F04D988AD2F083259F1201" />
  </managementEndpoints>
</agentConfiguration>
```

- 5 Start de VMware vCloud Automation Center Management Agent-service.
- 6 Meld u aan bij de beheersite van de virtuele toepassing en ga naar **vRA-instellingen > Cluster**.
- 7 Controleer de tabel Gedistribueerde implementatie-informatie om te verifiëren of de IaaS-server recent contact heeft gemaakt met de virtuele toepassing, waarmee wordt bevestigd dat het bijwerken is geslaagd.

### Management Agents in een gedistribueerde omgeving automatisch bijwerken om een certificaat van een beheersite voor een vRealize Automation -toepassing te herkennen

Bij een implementatie voor een hoge beschikbaarheid wordt het certificaat van de beheersite bijgewerkt. De configuratie van Management Agent moet ook worden bijgewerkt om het nieuwe certificaat te herkennen en vertrouwde communicatie tot stand te brengen.

U kunt de informatie voor het certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing handmatig of automatisch bijwerken in gedistribueerde systemen. Zie [Herkenning van Management Agent-certificaat handmatig bijwerken](#) voor informatie over het handmatig bijwerken van Management Agents.

Gebruik deze procedure om de informatie op het certificaat automatisch bij te werken.

#### Procedure

- 1 Wanneer Management Agents worden uitgevoerd, kunt u het certificaat op één beheersite voor vRealize Automation-toepassing in uw implementatie vervangen.
- 2 Wacht vijftien minuten totdat de Management Agent en het nieuwe certificaat van de beheersite voor vRealize Automation-toepassing zijn gesynchroniseerd.
- 3 Vervang het certificaat op andere beheersites voor vRealize Automation-toepassing in uw implementatie.

De nieuwe certificaatinformatie voor de Management Agents wordt automatisch bijgewerkt.

### Een certificaat voor Management Agent vervangen

De systeembeheerder kan het certificaat voor Management Agent vervangen wanneer dit verloopt of een automatisch ondertekend certificaat vervangen door een certificaat dat is uitgegeven door een certificeringsinstantie.



Elke IaaS-host voert een eigen versie van Management Agent uit. Herhaal deze procedure voor elk IaaS-knooppunt waarvoor u de Management Agent wilt bijwerken.

### Vereisten

- Kopieer eerst de Management Agent-id in de kolom Knooppunt-id voordat u het record verwijdert. U gebruikt deze id opnieuw wanneer u het nieuwe certificaat voor Management Agent maakt en wanneer u dit certificaat registreert.
- Als u een nieuw certificaat aanvraagt, moet het attribuut Algemene naam in het onderwerpveld van het certificaat in de volgende indeling worden ingevoerd:

```
VMware Management Agent 00000000-0000-0000-0000-000000000000
```

Gebruik de tekenreeks VMware Management Agent, gevolgd door één spatie en de GUID voor de Management Agent in de hier weergegeven numerieke indeling.

### Procedure

- 1 Stop de service Management Agent in de invoegtoepassing Windows Services.
  - a Klik in uw Windows-machine op **Start**.
  - b In het Windows Start-zoekvak voert u **services.msc** in en drukt u op Enter.
  - c Klik met de rechtermuisknop op de service **VMware vCloud Automation Center Management Agent** en klik vervolgens op **Stoppen** om de service te stoppen.
- 2 Verwijder het huidige certificaat uit de machine. Voor meer informatie over het beheer van certificaten op Windows Server 2008 R2, raadpleegt u het Microsoft Knowledge Base-artikel op <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772354.aspx> of het Microsoft Wiki-artikel op <http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2167.how-to-use-the-certificates-console.aspx>.
  - a Open de Microsoft-beheerconsole door de opdracht **mmc.exe** in te voeren.
  - b Druk op Ctrl + M om een nieuwe module aan de console toe te voegen of selecteer de optie in het vervolgkeuzemenu Bestand.
  - c Selecteer **Certificaten** en klik op **Toevoegen**.
  - d Selecteer **Computeraccount** en klik op **Volgende**.
  - e Selecteer **Lokale computer: (de computer waarop deze console wordt uitgevoerd)**.
  - f Klik op **OK**.
  - g Vouw **Certificaten (Lokale computer)** aan de linkerzijde van de console uit.
  - h Vouw **Persoonlijk** uit en selecteer de map Certificaten.
  - i Selecteer het huidige certificaat van de Management-agent en klik op **Verwijderen**.
  - j Klik op **Ja** om de verwijderingsactie te bevestigen.



## Voorbeeld: Opdracht om een certificaat voor Management Agent te registreren

```
Vcac-Config.exe" RegisterNode -v -vamih "vra-va.eng.mycompany:5480" -cu "root" -cp
"secret" -hn "iaas.eng.mycompany" -nd "C816CFBX-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" -tp
"70928851D5B72B206E4B1CF9F6ED953EE1103DED"
```

## De pollingmethode voor certificaten wijzigen

Als u komma's gebruikt in het OU-gedeelte van het IaaS-certificaat, treft u mogelijk STOMP WebSocket-fouten aan in de logboekbestanden van de Manager Service en kan de inrichting van de virtual machine mislukken. U kunt de komma's verwijderen of de pollingmethode wijzigen van WebSocket in HTTP om dit probleem op te lossen.

Zie *vRealize Automation 7.1 installeren* voor meer informatie over de Manager Service.

### Procedure

- 1 Open het configuratiebestand van de Manager Service in een teksteditor.

Het configuratiebestand van de Manager Service bevindt zich op C:\:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Manager Service.exe.config.

- 2 Voeg de volgende regels toe aan het gedeelte <appSettings> van het configuratiebestand van de Manager Service.

```
<add key="Extensibility.Client.RetrievalMethod" value="Polling"/>
<add key="Extensibility.Client.PollingInterval" value="2000"/>
<add key="Extensibility.Client.PollingMaxEvents" value="128"/>
```

- 3 Start de Manager Service opnieuw op.

## De vRealize Automation Postgres-toepassingsdatabase beheren

Voor het gebruiken van vRealize Automation is de toepassingsdatabase vereist. U kunt de toepassingsdatabase beheren via de Virtual Appliance Management Interface (VAMI) van vRealize Appliance.

---

**Opmerking** De informatie geldt alleen voor implementaties die een ingesloten toepassingsdatabase gebruiken. Ze geldt niet voor implementaties die een externe Postgres-database gebruiken.

---

U kunt de database configureren als systeem met één knooppunt of met meerdere knooppunten voor het vergemakkelijken van hoge beschikbaarheid via failover. De toepassingsdatabase wordt oorspronkelijk ingesteld wanneer u vRealize Automation installeert. Er is geen onderhoud vereist, tenzij de configuratie van een machine wordt gewijzigd of u, in het geval van een geclusterde configuratie, een ander knooppunt moet promoveren tot master.

**Opmerking** De geclusterde databaseconfiguratie wordt oorspronkelijk ingesteld wanneer u een virtuele toepassing verbindt met het cluster via de bewerking *Deelnemen aan cluster*. Belangrijk is echter dat het databasecluster niet direct afhankelijk is van het cluster met virtuele toepassingen. Een virtual machine die is toegevoegd aan een cluster, kan bijvoorbeeld ook normaal werken als de ingesloten toepassingsdatabase niet is gestart of in geval van een fout.

Een geclusterde configuratie bevat één masterknooppunt en een of meer replicaknooppunten. Het masterknooppunt is het vRealize Automation-toepassing-knooppunt met de masterdatabase die de systeemfunctie ondersteunt. Replicaknooppunten bevatten kopieën van de database die in werking kunnen worden gezet wanneer het masterknooppunt uitvalt.

Er bestaan diverse toepassingsdatabaseopties voor hoge beschikbaarheid. Het kiezen van de replicatiemodus is de belangrijkste optie voor databaseconfiguratie. De replicatiemodus bepaalt hoe uw vRealize Automation-implementatie gegevensintegriteit waarborgt en, voor configuraties met hoge beschikbaarheid, hoe failover wordt toegepast wanneer de master of het primaire knooppunt niet langer beschikbaar is. Er zijn twee replicatiemodi beschikbaar: synchronoon en asynchroon.

Beide replicatiemodi ondersteunen databasefailover, maar elke modus heeft voor- en nadelen. Houd er rekening mee dat voor een hoge beschikbaarheid van de database via failover, in de asynchrone modus minstens twee knooppunten beschikbaar moeten zijn en in de synchrone modus minstens drie knooppunten.

Replicatiemodus	Voordelen	Nadelen
Synchronoon	Vermindert kans op gegevensverlies.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kan de systeemprestaties beïnvloeden.</li> <li>■ Vereist ten minste drie knooppunten.</li> </ul>
Asynchroon	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vereist slechts twee knooppunten.</li> <li>■ Heeft minder invloed op de systeemprestaties dan de synchrone modus.</li> </ul>	Niet zo robuust als de synchrone modus in het voorkomen van gegevensverlies.

vRealize Automation ondersteunt beide modi, maar werkt standaard in asynchrone modus en biedt alleen hoge beschikbaarheid wanneer er ten minste twee knooppunten met een toepassingsdatabase zijn. Met het tabblad **Database** van de Virtual Appliance Management Interface kunt u overschakelen tussen synchronisatiemodi en naar wens databaseknooppunten toevoegen.

Als u een knooppunt start met een configuratie zonder hoge beschikbaarheid, kunt u later naar wens knooppunten toevoegen om de beschikbaarheid te verbeteren. Als u over geschikte hardware beschikt en behoefte hebt aan maximale bescherming tegen gegevensverlies, kunt u overwegen uw implementatie uit te voeren in synchrone modus.

## De toepassingsdatabase configureren

U kunt de databasepagina van de Virtual Appliance Management Interface gebruiken om de configuratie van de toepassingsdatabase te controleren of bij te werken. U kunt deze pagina ook gebruiken om het masterknooppunt en de synchronisatiemodus toe te wijzen die door de database worden gebruikt.

De toepassingsdatabase wordt geïnstalleerd en geconfigureerd tijdens installatie en configuratie van het vRealize Automation-systeem, maar u kunt de configuratie controleren en wijzigen op het tabblad **Database** van de Virtual Appliance Management Interface.

Het tekstvak **Verbindingsstatus** duidt aan of de database is verbonden met het vRealize Automation-systeem en goed werkt.

Als door de toepassingsdatabase meerdere knooppunten worden gebruikt ter ondersteuning van failover, worden in de tabel onder aan de pagina de knooppunten en hun status weergegeven, en wordt aangeduid welk knooppunt de master is. In het tekstvak **Replicatiemodus** wordt de momenteel voor het systeem geconfigureerde gebruiksmodus aangeduid: synchroon of asynchroon. Gebruik deze pagina om de configuratie van de toepassingsdatabase bij te werken.

De kolom Synchronisatiestatus\* in de tabel met databaseknooppunten toont de synchronisatiemethode voor het cluster. Deze kolom toont samen met de kolom Status de status van clusterknooppunten. De potentiële status verschilt op basis van de replicatiemethode die door het cluster wordt gebruikt: synchroon of asynchroon.

**Tabel 1-4. Synchronisatiestatus voor replicatiemodi van toepassingsdatabase**

Modus	Synchronisatiestatusbericht
Synchrone replicatie	Masterknooppunt - geen status Replicaknooppunt - synchronisatie Overige knooppunten - potentieel
Asynchrone replicatie	Masterknooppunt - geen status Overige knooppunten - potentieel

De kolom Geldig duidt aan of de replica's zijn gesynchroniseerd met het masterknooppunt. Het masterknooppunt is altijd geldig.

De kolom Prioriteit duidt de positie van de replicaknooppunten aan met betrekking tot het masterknooppunt. Het masterknooppunt heeft geen prioriteitswaarde. Wanneer u een replica promoveert tot master, moet u het knooppunt met de laagste prioriteitswaarde kiezen.

### Vereisten

- Installeer en configureer vRealize Automation volgens de juiste instructies in de *vRealize Automation 7.1 installeren*.
- Meld u aan bij de beheerconsole van vRealize Automation als **root**.
- Configureer een geschikt ingesloten Postgres-toepassingsdatabasecluster als onderdeel van uw vRealize Automation-implementatie.

## Procedure

- 1 Selecteer **vRA-instellingen > Database** in de Virtual Appliance Management Interface.
- 2 Als uw database meerdere knooppunten gebruikt, bekijkt u de tabel onder aan de pagina om te controleren of het systeem goed werkt.
  - Controleer of alle knooppunten worden weergegeven.
  - Controleer of het juiste knooppunt als masterknooppunt is ingesteld.

---

**Opmerking** Klik alleen op de knop **Synchronisatiemodus** om de synchronisatiemodus van de database te wijzigen als u zeker weet dat uw gegevens veilig zijn. Het onvoorbereid wijzigen van de synchronisatiemodus kan tot gegevensverlies leiden.

---

- 3 Als u een van de knooppunten wilt promoveren tot masterknooppunt, klikt u op **Promoveren** in de betreffende kolom.
- 4 Klik op **Instellingen opslaan** om uw configuratie op te slaan als u wijzigingen hebt aangebracht.

## Handmatige databasefailover voor vRealize Automation - toepassing uitvoeren

Als er een probleem is met de vRealize Automation-toepassing Postgres-database, kunt u een handmatige failover naar een vRealize Automation-toepassing-replicaknooppunt in het cluster uitvoeren.

Volg deze stappen wanneer de Postgres-database op het vRealize Automation-toepassing-masterknooppunt mislukt of wordt afgesloten.

### Vereisten

- Configureer een cluster van vRealize Automation-toepassing-knooppunten. Elk knooppunt host een kopie van de ingesloten Postgres-toepassingsdatabase.

### Procedure

- 1 Verwijder het IP-adres van het masterknooppunt van de externe load balancer.
- 2 Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing-beheerinterface als root.  
`https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480`
- 3 Klik op **vRA-instellingen > Database**.
- 4 Zoek in de lijst met databaseknooppunten naar het replicaknooppunt met de laagste prioriteit.  
Replicaknooppunten worden weergegeven in oplopende volgorde van prioriteit.
- 5 Klik op **Promoveren** en wacht totdat de bewerking is voltooid.  
Als deze voltooid is, wordt het replicaknooppunt weergegeven als het nieuwe masterknooppunt.
- 6 Los problemen met het vorige masterknooppunt op en voeg dit opnieuw toe aan het cluster:
  - a Isoleer het vorige masterknooppunt.

Koppel het knooppunt los van het huidige netwerk ervan (datgene dat wordt gerouteerd naar de resterende vRealize Automation-toepassing-knooppunten). Selecteer een ander NIC voor beheer of beheer het direct vanuit de beheerconsole van de virtual machine.

- b Herstel het vorige masterknooppunt.

Schakel het knooppunt in of los het probleem op. U kunt bijvoorbeeld de virtual machine opnieuw instellen als deze niet reageert.

- c Stop de vpostgres-service vanuit een consolesessie als root.

```
service vpostgres stop
```

- d Voeg het vorige masterknooppunt terug toe aan het originele netwerk ervan (datgene dat wordt gerouteerd naar de andere vRealize Automation-toepassing-knooppunten).

- e Start de haproxy-service opnieuw op vanuit een consolesessie als root.

```
service haproxy restart
```

- f Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing-beheerinterface van het nieuwe masterknooppunt als root.

- g Klik op **vRA-instellingen > Database**.

- h Zoek naar het vorige masterknooppunt en klik op **Opnieuw instellen**.

- i Start na het opnieuw instellen het vorige masterknooppunt opnieuw op.

- j Controleer, terwijl het vorige masterknooppunt is ingeschakeld, of de volgende services worden uitgevoerd.

```
haproxy horizon-workspace rabbitmq-server vami-lighttpd vcac-server vco-server
```

- k Voeg het vorige masterknooppunt opnieuw toe aan de externe load balancer.

---

**Opmerking** Als een masterknooppunt dat is gedegradeerd tot replica, nog steeds wordt weergegeven als masterknooppunt, moet u dit mogelijk handmatig opnieuw toevoegen aan het cluster om het probleem op te lossen.

---

## Scenario: databasefailover voor onderhoud uitvoeren

Als vRealize Automation-systeembeheerder moet u een failoverbewerking uitvoeren voor onderhoud van de toepassingsdatabase.

Bij dit scenario gaan we ervan uit dat het huidige masterknooppunt actief is en goed werkt. Er zijn twee stappen in de procedure voor databasefailover voor onderhoud: onderhoud van het masterknooppunt en onderhoud van een replicaknooppunt. Wanneer een masterknooppunt is vervangen, zodat het een replica wordt, moet u hiervoor onderhoud uitvoeren, zodat het opnieuw als master kan worden gebruikt indien dit nodig is.

## Vereisten

- vRealize Automation is geïnstalleerd en geconfigureerd volgens de juiste instructies in de *vRealize Automation 7.1 installeren*.
- Meld u aan bij de beheerconsole van vRealize Automation als **root**.
- U hebt een geschikt, ingesloten Postgres-toepassingsdatabasecluster geïnstalleerd en geconfigureerd.
- Als uw database de synchrone replicatiemodus gebruikt, moet u controleren of er ten minste drie actieve knooppunten in het cluster aanwezig zijn.

## Procedure

- 1 Zorg dat het huidige masterknooppunt actief is ter voorbereiding op het onderhoud.
- 2 Selecteer het replicaknooppunt dat het meest geschikt is voor promotie tot master en klik op **Promoveren**.  
  
Het oude masterknooppunt wordt gedegradeerd tot replica en het nieuwe masterknooppunt wordt gepromoveerd.
- 3 Sluit het virtuele toepassingsadres van de replica uit van de pool van de externe load balancer.
- 4 Voer het vereiste onderhoud uit op de replica.
- 5 Wanneer het onderhoud is voltooid, controleert u of de virtuele toepassing wordt uitgevoerd met een netwerkverbinding en of de haproxy-service ervan wordt uitgevoerd.
- 6 Klik op **Opnieuw instellen** voor het replicaknooppunt.  
  
Met deze bewerking wordt de database opnieuw ingesteld, zodat deze is geconfigureerd om te worden gerepliceerd met het huidige masterknooppunt en het replicaknooppunt opnieuw kan worden gesynchroniseerd met de meest recente haproxy-configuratie van het masterknooppunt.
- 7 Nadat het knooppunt opnieuw is ingesteld, voegt u het IP-adres van het replicaknooppunt voor de virtuele toepassing opnieuw toe aan de IP-adrespool voor virtuele toepassingen van de externe load balancer.

## Back-up en herstel voor vRealize Automation -installaties

Om systeemdown-time en gegevensverlies bij uitval of fouten te verminderen, maken beheerders op regelmatige basis een back-up van de volledige vRealize Automation-installatie. Bij systeemfouten kunt u een herstel uitvoeren door de laatst bekende werkende back-up te herstellen en sommige onderdelen opnieuw te installeren.

Voor back-up en herstel van vRealize Automation raadpleegt u de volgende onderwerpen in de documentatie van vRealize Suite:

- [Back-up van vRealize Automation voorbereiden](#)
- [vRealize Automation-systeemherstel](#)



## Het programma ter verbetering van de klantervaring configureren voor vRealize Automation

Dit product neemt deel aan het programma ter verbetering van de klantervaring (CEIP) van VMware. Het CEIP biedt VMware informatie waardoor VMware zijn producten en services kan verbeteren, problemen kan oplossen en advies kan geven over de beste manier om onze producten te implementeren en gebruiken.

Als onderdeel van het CEIP verzamelt VMware regelmatig technische gegevens over het gebruik van producten en services van VMware door uw organisatie in verband met de VMware-licentiesleutels van uw organisatie. Deze gegevens worden anoniem verzameld. Voor aanvullende informatie over het CEIP raadpleegt u het Trust & Assurance Center op <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>

U kunt verzamelingsparameters aanpassen en u kunt op elk gewenst moment deelnemen aan het programma of het programma verlaten.

## Deelnemen aan het programma ter verbetering van de klantervaring van VMware voor vRealize Automation of het programma verlaten

vRealize Automation neemt deel aan het programma ter verbetering van de klantervaring (CEIP) van VMware. Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware vindt u bij het Trust & Assurance Center op <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>.

U kiest er bij de installatie van het product of bij de upgrade voor of u wel of niet aan het programma wilt deelnemen. U kunt ook deelnemen aan het programma of het programma verlaten nadat u vRealize Automation hebt geïnstalleerd of geüpgraded.

### Procedure

- 1 Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole door de volledig gekwalificeerde domeinnaam, <https://vcac-va-hostname.domain.name:5480/>, te gebruiken.
- 2 Meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord van het hoofdaccount dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.
- 3 Klik op het tabblad **Telemetrie** om te kiezen of u wilt deelnemen aan het programma ter verbetering van de klantervaring (CEIP) van VMware.

Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware vindt u bij het Trust & Assurance Center op <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>.

- Selecteer de optie **Deelnemen aan het programma ter verbetering van de klantervaring van VMware** om aan het programma deel te nemen.
- Schakel het selectievakje **Join the VMware Customer Experience Improvement Program** uit als u niet wilt deelnemen aan het programma.

#### 4 Klik op **Instellingen opslaan**.

Wanneer u deelneemt aan het programma, probeert vRealize Automation-toepassing verbinding te maken met <https://vmware.com> en de proxyserver die u eventueel hebt geconfigureerd voor vRealize Automation-toepassing, automatisch te detecteren.

## Tijdstip van gegevensverzameling configureren

Dit product neemt deel aan het programma ter verbetering van de klantervaring (CEIP) van VMware. Wanneer u deelneemt aan het programma ter verbetering van de klantervaring van VMware, wordt er voor vRealize Automation-toepassing automatisch een wekelijkse gegevensverzending op een bepaald tijdstip ingesteld. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen.

Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware vindt u bij het Trust & Assurance Center op <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>.

Zie [Deelnemen aan het programma ter verbetering van de klantervaring van VMware voor vRealize Automation of het programma verlaten](#) voor meer informatie.

### Procedure

- 1 Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing met behulp van SSH.

Gebruik hiervoor de gebruikersnaam 'root' en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de vRealize Automation-toepassing.

- 2 Open het bestand `/etc/telemetry/telemetry-collector-vami.properties` in een editor.
- 3 Wijzig het tijdstip waarop de gegevensverzamelingen worden verzonden door de waarden bij `frequency.dow` en `frequency.hod` aan te passen.

Eigenschap	Beschrijving
<code>frequency.dow=&lt;day_of_week&gt;</code>	Dit is de dag van de week waarop de gegevensverzameling wordt verzonden.
<code>frequency.hod=&lt;hour_of_day&gt;</code>	Dit is het tijdstip van de dag waarop de gegevensverzameling wordt verzonden. Mogelijke waarden zijn 0-23 en het tijdstip is gebaseerd op de lokale tijd.

- 4 Sla het bestand op.
- 5 Voer de volgende opdracht in op de opdrachtprompt om de nieuwe instellingen toe te passen op alle knooppunten van uw implementatie.

```
#vcac-config telemetry-config-update --update-info
```

## Systeeminstellingen aanpassen

Als systeembeheerder kunt u logboeken en IaaS-mailsjablonen aanpassen. Ook kunt u instellingen beheren die standaard voor elke tenant worden weergegeven, zoals e-mailservers voor het behandelen van meldingen. Tenantbeheerders kunnen ervoor kiezen deze standaardinstellingen te overschrijven als voor hun tenant andere instellingen vereist zijn.

## Het Alle services-pictogram in de servicecatalogus aanpassen

U kunt het standaardpictogram in de servicecatalogus aanpassen zodat er een standaardafbeelding wordt weergegeven. Als u het pictogram verandert, wijzigt deze voor alle tenants. U kunt tenantspecifieke pictogrammen niet configureren voor de catalogus.

Oprachten voor Linux of Mac en Windows zijn inbegrepen, zodat u de cURL-opdrachten op elk van deze besturingssystemen kunt uitvoeren.

### Vereisten

- Converteer de image naar een versleutelde base64-tekenreeks. U kunt een conversiehulpmiddel zoals [www.dailycoding.com/UTILS/CONVERTER/IMAGETOBASE64.ASPX](http://www.dailycoding.com/UTILS/CONVERTER/IMAGETOBASE64.ASPX) gebruiken.
- cURL moet zijn geïnstalleerd op de machine waarop u uw opdrachten uitvoert.
- U dient te beschikken over de verificatiegegevens voor een vRealize Automation-gebruiker met de rol van systeembeheerder.

### Procedure

- 1 Stel de VCAC-variabele in in de terminalsessie voor de cURL-opdrachten.

Besturingssysteem	Opdracht
Linux/Mac	<code>export VCAC=&lt;VA URL&gt;</code>
Windows	<code>set VCAC=&lt;VA URL&gt;</code>

- 2 Haal het verificatietoken voor de systeembeheerdergebruiker op.

Besturingssysteem	Opdracht
Linux/Mac	<code>curl https://\$VCAC/identity/api/tokens --insecure -H "Accept: application/json" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username": "&lt;Catalog Administrator User&gt;", "password": "&lt;password&gt;", "tenant": "vsphere.local"}'</code>
Windows	<code>curl https://%VCAC%/identity/api/tokens --insecure -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json" --data "{\"username\": \"&lt;Catalog Administrator User&gt;\", \"password\": \"&lt;password&gt;\", \"tenant\": \"vsphere.local\"}"</code>

Er wordt een verificatietoken gegenereerd.

- 3 Stel de verificatietokenvariabele in door <Auth Token> te vervangen door de tokenreeks die u in de voorgaande stap hebt gegenereerd.

Besturingssysteem	Opdracht
Linux/Mac	<code>export AUTH="Bearer &lt;Auth Token&gt;"</code>
Windows	<code>set AUTH=Bearer &lt;Auth Token&gt;</code>

#### 4 Voer de gecodeerde base64-reeks voor de afbeelding in.

Besturingssysteem	Opdracht
Linux/Mac	<pre>curl https://\$VCAC/catalog-service/api/icons --insecure -H "Accept: application/json" -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: \$AUTH" --data '{"id":"cafe_default_icon_genericAllServices","fileName":"&lt;filena me&gt;","contentType":"image/png","image":"&lt;IMAGE DATA as base64 string&gt;"}'</pre>
Windows	<pre>curl https://%VCAC%/catalog-service/api/icons --insecure -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: %AUTH%" --data "{\"id\": \"cafe_default_icon_genericAllServices\", \"fileName\": \" &lt;filename&gt;\", \"contentType\": \"image/png\", \"image\": \"&lt;IMAGE DATA as base64 string&gt;\"}"</pre>

Het nieuwe servicespictogram verschijnt na ongeveer 5 minuten in de servicecatalogus.

Als u wilt terugkeren naar het standaardpictogram, kunt u de volgende opdracht uitvoeren na het voltooien van stappen 1 tot en met 3.

Besturingssysteem	Opdracht
Linux/Mac	<pre>curl https://\$VCAC/catalog-service/api/icons/cafe_default_icon_genericAllServices -- insecure -H "Authorization: \$AUTH" --request DELETE</pre>
Windows	<pre>curl https://%VCAC%/catalog-service/api/icons/cafe_default_icon_genericAllServices --insecure -H "Authorization: %AUTH%" --request DELETE</pre>

## Instellingen voor gegevensrollover aanpassen

U kunt gegevensrolloverinstellingen inschakelen en configureren voor vRealize Automation en beheren hoe uw systeem verouderde gegevens bewaart, archiveert of verwijdert.

Gebruik de functie voor gegevensrollover voor het configureren van het maximum aantal dagen dat vRealize Automation gegevens moet behouden in de IaaS SQL Server-database voordat deze worden gearchiveerd of verwijderd. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

U configureert de gegevensrolloverinstellingen op de pagina Algemene instellingen van vRealize Automation. Als deze functie is ingeschakeld, worden hiermee gegevens opgevraagd en verwijderd uit de volgende SQL Server-databasetabellen.

- UserLog
- Audit
- CategoryLog
- VirtualMachineHistory
- VirtualMachineHistoryProp
- AuditLogItems

- AuditLogItemsProperties
- TrackingLogItems
- WorkflowHistoryInstances
- WorkflowHistoryResults

Als u `DataRollerIsArchiveEnabled` instelt op `True`, worden archiefversies van de tabellen gemaakt in het `dbo`-schema. De archiefversie van `UserLog` zou bijvoorbeeld `UserLogArchive` zijn en de archiefversie van `VirtualMachineHistory` zou `VirtualMachineHistoryArchive` zijn.

Wanneer de functie voor gegevensrollover is ingeschakeld, wordt deze eenmaal per dag op het vooraf vastgelegde tijdstip van 03.00 uur uitgevoerd op basis van de tijdzoneconfiguratie van vRealize Automation-toepassing. Met behulp van de instelling `DataRoller MaximumAgeInDays` kunt u het maximum aantal dagen instellen dat u de gegevens wilt behouden.

Als `DataRoller IsArchiveEnabled` wordt ingesteld op `True`, worden gegevens die ouder zijn dan opgegeven in `DataRoller MaximumAgeInDays`, naar de archieftabellen verplaatst. Als `DataRoller IsArchiveEnabled` wordt ingesteld op `False`, worden gegevens permanent verwijderd en vindt geen gegevensarchivering plaats. Verwijderde gegevens kunnen niet worden hersteld.

---

**Opmerking** Houd rekening met bestaande systeemgegevens en de mogelijke invloed op systeemprestaties voordat u gegevensrollover inschakelt. Als u deze functie bijvoorbeeld een jaar nadat u bent begonnen met het uitvoeren van vRealize Automation in uw omgeving inschakelt, moet u controleren of u de waarde van `DataRoller MaximumAgeInDays` hebt ingesteld op 300 of hoger, om ervoor te zorgen dat het inschakelen van de functie voor gegevensrollover geen invloed heeft op de systeemprestaties.

---

#### Procedure

- 1 Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **systeembeheerder**.
- 2 Selecteer **Infrastructuur > Beheer > Algemene instellingen**.

- 3 Zoek het gedeelte Gegevensrollover van de tabel op de pagina Algemene instellingen en bekijk en configureer de instellingen.

Instelling	Beschrijving
DataRollover IsArchiveEnabled	<p>Geeft op of rollovergegevens moeten worden verplaatst naar archieftabellen nadat het maximum aantal dagen is bereikt.</p> <p>Deze waarde is standaard ingesteld op True.</p> <p>Als u deze waarde instelt op False, worden alle gegevens die ouder zijn dan wat is opgegeven in de instelling DataRollover MaximumAgeInDays, permanent verwijderd.</p>
DataRollover MaximumAgeInDays	<p>Geeft het maximum aantal dagen op dat het systeem de gegevens behoudt in de database voordat deze worden verplaatst of permanent worden verwijderd.</p> <p>Deze waarde is standaard ingesteld op 90 dagen.</p>
DataRollover Status	<p>Geeft op of gegevensrollover moet worden ingeschakeld.</p> <p>Stel de waarde in op Enabled om gegevensrollover in te schakelen. Deze waarde is standaard ingesteld op Disabled.</p> <p>Als u deze werkstroom tijdens het uitvoeren uitschakelt, is dit niet van invloed op de huidige werkstroom, maar wordt de volgende werkstroom uitgeschakeld.</p>

- 4 Klik op het pictogram **Bewerken** (✎) in de eerste tabelkolom om een instelling te bewerken.
- U kunt het veld Waarde voor de toepasselijke instelling nu bewerken en uw cursor hierbinnen plaatsen om de waarde te wijzigen.
- 5 Klik op het pictogram **Opslaan** (✔) in de eerste tabelkolom om de wijzigingen op te slaan.

## Instellingen in het configuratiebestand van de Manager Service aanpassen

U kunt het configuratiebestand van de Manager Service (`managerService.exe.config`) gebruiken om algemene instellingen voor machine-implementaties aan te passen.

Het `managerService.exe.config`-bestand bevindt zich doorgaans in de directory `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\VCAC\Server`. Zorg ervoor dat u altijd een kopie van het bestand maakt voordat u het bewerkt.

U kunt de volgende `managerService.exe.config`-bestandsinstellingen gebruiken om verschillende aspecten van machine-implementaties te beheren. De standaardwaarden worden weergegeven.

- `<add key="ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMilliseconds" value="600000"/>`
- `<add key="BulkRequestWorkflowTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>`
- `<add key="MachineRequestTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>`
- `<add key="MachineWorkflowCreationTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>`
- `<add key="RepositoryConnectionMaxRetryCount" value="100"/>`

- `<add key="MachineCatalogRegistrationRetryTimerCallbackMilliseconds" value="120000"/>`
- `<add key="MachineCatalogUnregistrationRetryTimerCallbackMilliseconds" value="120000"/>`
- `<add key="MachineCatalogUpdateMaxRetryCount" value="15"/>`

## Beperkingen op bronintensieve gelijktijdigheid instellen

Als u zuinig wilt omspringen met de beschikbare bronnen, kan vRealize Automation het aantal gelijktijdig uitgevoerde instanties waarbij machines worden ingericht en gegevens verzameld, beperken. U kunt de beperkingen wijzigen.

### Gelijktijdige machine-inrichting configureren

Meerdere gelijktijdige aanvragen voor machine-inrichting kunnen de prestaties van vRealize Automation beïnvloeden. U kunt bepaalde wijzigingen maken voor limieten op proxyagenten en werkstroomactiviteiten om de prestaties te wijzigen.

Afhankelijk van de behoeften van machine-eigenaars van uw site, kan de vRealize Automation-server meerdere gelijktijdige aanvragen voor machine-inrichting ontvangen. Dit kan gebeuren in de volgende omstandigheden:

- Eén gebruiker dient een aanvraag in voor meerdere machines
- Veel gebruikers vragen machines aan op hetzelfde ogenblik
- Een of meer groepsbeheerders keuren meerdere machineaanvragen in behandeling kort na elkaar goed

De tijd die vRealize Automation nodig heeft om een machine in te richten, wordt doorgaans langer als er meer gelijktijdige aanvragen zijn. Het verlengen van de inrichtingstijd is afhankelijk van drie belangrijke factoren:

- Het effect op de prestaties van gelijktijdige, bronintensieve vRealize Automation-werkstroomactiviteiten, inclusief de SetupOS-activiteit (voor machines die gemaakt zijn in het virtualisatieplatform, zoals in WIM-gebaseerde inrichting) en de Clone-activiteit (voor machines die gekloond zijn in het virtualisatieplatform).
- De geconfigureerde vRealize Automation-limiet op het aantal bronintensieve (doorgaans lange) inrichtingsactiviteiten die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dit is standaard acht. Gelijktijdige activiteiten buiten de geconfigureerde limiet worden in de wachtrij gezet.
- Alle limieten in het virtualisatieplatform of het cloudserviceaccount op het aantal vRealize Automation-werkitems (bronintensief of niet) die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. De standaardlimiet in vCenter Server is bijvoorbeeld vier en werkitems boven deze limiet worden in de wachtrij geplaatst.

Standaard beperkt vRealize Automation de limieten voor gelijktijdige virtuele inrichtingsactiviteiten voor hypervisors die gebruikmaken van proxy-agents tot acht per endpoint. Dit zorgt ervoor dat het virtualisatieplatform dat door een bepaalde agent wordt beheerd, nooit zoveel bronintensieve werkitems ontvangt dat de uitvoering van andere items wordt verhinderd. Test zorgvuldig de effecten van het wijzigen van de limiet voordat u eventuele wijzigingen maakt. Voor het bepalen van de beste limiet voor uw site moet u wellicht onderzoek doen naar het uitvoeren van werkitems binnen het virtualisatieplatform en het uitvoeren van de werkstroomactiviteit binnen vRealize Automation.

Als u de geconfigureerde vRealize Automation-limiet per agent toch verhoogt, moet u mogelijk als volgt aanvullende configuratieaanpassingen uitvoeren in vRealize Automation:

- De standaard time-outintervallen bij uitvoering voor de SetupOS- en Clone-werkstroomactiviteiten bedragen twee uur voor elke activiteit. Als de tijd die vereist is om een van deze activiteiten uit te voeren, deze limiet overschrijdt, wordt de activiteit geannuleerd en mislukt de inrichting. Om deze fout te voorkomen, verhoogt u een of beide van deze time-outintervallen bij uitvoering.
- De standaard time-outintervallen bij levering voor de SetupOS- en Clone-werkstroomactiviteiten bedragen 20 uur voor elke activiteit. Zodra een van deze activiteiten is gestart, en als de machine die voortvloeit uit de activiteit niet binnen 20 uur is ingericht, wordt de activiteit geannuleerd en mislukt de inrichting. Daarom verhoogt u het beste een of beide van deze time-outintervallen bij levering als u de limiet hebt verhoogd tot het punt waarop deze fout soms gebeurt.

### **Gelijktijdige gegevensverzamelingen configureren**

Standaard beperkt vRealize Automation activiteiten voor gelijktijdige gegevensverzameling. Als u deze limiet wijzigt, kunt u onnodige time-outs vermijden door de standaard time-outintervallen bij uitvoering te wijzigen voor de verschillende typen gegevensverzameling.

vRealize Automation verzamelt regelmatig gegevens van bekende computerbronnen voor virtualisatie via zijn proxyagenten en van cloudserviceaccounts en fysieke machines via de endpoints die deze vertegenwoordigen. Afhankelijk van het aantal computerbronnen voor virtualisatie, agenten en endpoints in uw site, kunnen bewerkingen voor gelijktijdige gegevensverzameling mogelijk veelvuldig optreden.

De uitvoeringstijd voor gegevensverzameling is afhankelijk van het aantal objecten op endpoints, inclusief virtual machines, datastores, sjablonen en computerbronnen. Eén enkele gegevensverzameling kan mogelijk veel tijd in beslag nemen. Dit is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Net als bij machine-inrichting wordt bij gelijktijdigheid de tijd die nodig is om de gegevensverzameling te voltooien, verhoogd.

Het aantal activiteiten voor gelijktijdige gegevensverzameling wordt standaard beperkt tot twee per agent. Activiteiten boven deze limiet worden in de wachtrij geplaatst. Dit zorgt ervoor dat elke gegevensverzameling relatief snel wordt voltooid en dat activiteiten voor gelijktijdige gegevensverzameling waarschijnlijk geen invloed hebben op IaaS-prestaties.

Afhankelijk van de bronnen en omstandigheden op uw site is het echter mogelijk dat de geconfigureerde limiet wordt verhoogd terwijl de snelle prestaties worden behouden om gelijktijdigheid bij proxygegevensverzameling ten volle te benutten. Hoewel door het verhogen van de limiet, de tijd die vereist is voor één enkele gegevensverzameling, kan worden verhoogd, wordt dit mogelijk gecompenseerd door de mogelijkheid om tegelijkertijd meer informatie van meer computerbronnen en machines te verzamelen.



Als u de geconfigureerde limiet per agent verhoogt, moet u mogelijk de standaard time-outintervallen bij uitvoering aanpassen voor de verschillende typen gegevensverzameling die een proxyagent gebruiken, zoals inventaris, prestaties, status en WMI. Als de tijd die vereist is om een van deze activiteiten uit te voeren, de geconfigureerde time-outintervallen overschrijdt, wordt de activiteit geannuleerd en opnieuw opgestart. Om het annuleren van de activiteit te voorkomen, verhoogt u een of meer van deze time-outintervallen bij uitvoering.

### Gelijktijdigheidslimieten en time-outintervallen aanpassen

U kunt de limieten per agent voor gelijktijdige inrichting, activiteiten voor gegevensverzameling en de standaardtime-outintervallen wijzigen.

Wanneer u een tijdwaarde voor deze variabelen typt, gebruikt u de indeling uu:mm:ss (uu=uren, mm=minuten en ss=seconden).

#### Vereisten

Meld u aan als beheerder bij de server die de IaaS Manager Service host. Voor gedistribueerde installaties is dit de server waarop de Manager Service is geïnstalleerd.

#### Procedure

- 1 Open het bestand `ManagerService.exe.config` in een editor. Het bestand bevindt zich in de vRealize Automation-serverinstallatiemap, doorgaans `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server`.
- 2 Zoek het gedeelte genaamd `workflowTimeoutConfigurationSection`.
- 3 Werk de volgende variabelen bij zoals vereist.

Parameter	Beschrijving
<i>MaxOutstandingResourceIntensiveWorkItems</i>	Limiet voor gelijktijdige inrichting (standaardwaarde is 8)
<i>CloneExecutionTimeout</i>	Time-outinterval bij uitvoering van virtuele inrichting
<i>SetupOSExecutionTimeout</i>	Time-outinterval bij uitvoering van virtuele inrichting
<i>CloneTimeout</i>	Time-outinterval bij levering kloon van virtuele inrichting
<i>SetupOSTimeout</i>	Time-outinterval bij levering installatie besturingssysteem van virtuele inrichting
<i>CloudInitializeProvisioning</i>	Time-outinterval bij initialiseren van cloudinrichting
<i>MaxOutstandingDataCollectionWorkItems</i>	Limiet voor gelijktijdige gegevensverzameling
<i>InventoryTimeout</i>	Time-outinterval bij uitvoering verzameling van inventarisgegevens
<i>PerformanceTimeout</i>	Time-outinterval bij uitvoering verzameling van prestatiegegevens
<i>StateTimeout</i>	Time-outinterval bij uitvoering verzameling van statusgegevens

- 4 Sla het bestand op en sluit het.
- 5 Selecteer **Start > Systeembeheer > Services**.
- 6 Stop en start vervolgens de vRealize Automation-service opnieuw op.

- 7 (Optioneel) Als vRealize Automation wordt uitgevoerd in de modus Hoge beschikbaarheid, moeten eventuele wijzigingen die in het bestand `ManagerService.exe.config` na de installatie zijn aangebracht, zowel op de primaire als op de failoverservers worden uitgevoerd.

### Uitvoeringsfrequentie van machinecallbacks aanpassen

U kunt de frequentie van verschillende callbackprocedures wijzigen, inclusief de frequentie waarop de vRealize Automation-callbackprocedure wordt uitgevoerd voor gewijzigde machineleases.

vRealize Automation gebruikt een geconfigureerd tijdsinterval om verschillende callbackprocedures op de Model Manager-service uit te voeren, zoals `ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMiliSeconds` dat zoekt naar machines waarvan de leases zijn gewijzigd. U kunt deze tijdsintervallen wijzigen om frequenter of minder frequent te controleren.

Wanneer u een tijdwaarde voor deze variabelen invoert, voert u een waarde in in milliseconden. Bijvoorbeeld 10000 milliseconden = 10 seconden en 3600000 milliseconden = 60 minuten = 1 uur.

### Vereisten

Meld u aan als beheerder bij de server die de IaaS Manager Service host. Voor gedistribueerde installaties is dit de server waarop de Manager Service is geïnstalleerd.

### Procedure

- 1 Open het bestand `ManagerService.exe.config` in een editor. Het bestand bevindt zich in de vRealize Automation-serverinstallatiemap, doorgaans `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server`.
- 2 Werk desgewenst de volgende variabelen bij.

Parameter	Beschrijving
<code>RepositoryWorkflowTimerCallbackMiliSeconds</code>	Controleert de opslagplaatsservice of de Model Manager-webservice op activiteit. Standaardwaarde is 10000.
<code>ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMiliSeconds</code>	Controleert op verlopen machineleases. Standaardwaarde is 3600000.
<code>BulkRequestWorkflowTimerCallbackMiliSeconds</code>	Controleert op bulkaanvragen. Standaardwaarde is 10000.
<code>MachineRequestTimerCallbackMiliSeconds</code>	Controleert op machineaanvragen. Standaardwaarde is 10000.
<code>MachineWorkflowCreationTimerCallbackMiliSeconds</code>	Controleert op nieuwe machines. Standaardwaarde is 10000.

- 3 Sla het bestand op en sluit het.
- 4 Selecteer **Start > Systeembeheer > Services**.
- 5 Stop de vCloud Automation Center-service en start deze vervolgens opnieuw op.
- 6 (Optioneel) Als vRealize Automation wordt uitgevoerd in de modus Hoge beschikbaarheid, moeten eventuele wijzigingen die in het bestand `ManagerService.exe.config` na de installatie zijn aangebracht, zowel op de primaire als op de failoverservers worden uitgevoerd.

## IaaS-logboekinstellingen aanpassen

U kunt vRealize Automation aanpassen, zodat alleen de informatie die u wilt weergeven in het Manager Service-logboek wordt geregistreerd.

Als vRealize Automation wordt uitgevoerd in de hoge-beschikbaarheidsmodus en u maakt wijzigingen in het bestand `ManagerService.exe.config` na de installatie, dan moet u de wijzigingen uitvoeren op de primaire en de failover-vRealize Automation-servers.

### Procedure

- 1 Meld u aan bij de vRealize Automation-server met verificatiegegevens met beheerderstoegang.
- 2 Bewerk het bestand `ManagerService.exe.config` in `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server` of in de vRealize Automation-serverinstallatiemap, als dit op een andere locatie staat.
- 3 Bewerk de `RepositoryLogSeverity`- en `RepositoryLogCategory`-sleutel om te configureren welk soort gebeurtenissen wordt geregistreerd in uw logboekbestanden.

Optie	Beschrijving
<b>RepositoryLogSeverity</b>	Geef een ernstgraad op. Gebeurtenissen die minder ernstig zijn worden genegeerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Fout</i> registreert alleen herstelbare fouten en hoger</li> <li>▪ <i>Waarschuwing</i> registreert niet-kritieke waarschuwingen en hoger</li> <li>▪ <i>Informatie</i> registreert alle informatieberichten en hoger</li> <li>▪ <i>Uitgebreid</i> registreert een foutopsporings-trace en kan de prestaties hinderen</li> </ul> Bijvoorbeeld: <code>&lt;add key="RepositoryLogSeverity" value="Warning" /&gt;</code> .
<b>RepositoryLogCategory</b>	Geef een categorie op om alle gebeurtenissen voor de betreffende categorie te registreren, ongeacht de ernst. <code>&lt;add key="RepositoryLogCategory" value="MissingMachines,UnregisteredMachines,AcceptMachineRequest,RejectMachineRequest" /&gt;</code> registreert bijvoorbeeld alle gebeurtenissen voor ontbrekende of niet-geregistreerde machines en voor elke geaccepteerde of geweigerde machineaanvraag.

- 4 Sla het bestand op en sluit het.
- 5 Selecteer **Start > Systeembeheer > Services** en start de vCloud Automation Center-service opnieuw op.

U kunt nagaan hoe uw wijzigingen van invloed zijn op logboekregistratie door het Manager Service-logboek weer te geven in `%SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Logs` op de machine waarop de Manager Service is geïnstalleerd of in de installatiedirectory van de vRealize Automation-server, als u deze op een andere locatie hebt geïnstalleerd.

## vRealize Automation controleren

Afhankelijk van uw rol, kunt u werkstromen of services controleren, gebeurtenis- of auditlogboeken weergeven of logboeken verzamelen voor alle hosts in een gedistribueerde implementatie.

## Werkstromen en logboeken controleren

Afhankelijk van uw rol, kunt u werkstromen controleren en logboeken met activiteiten bekijken.

**Tabel 1-5. Opties voor de controle en het weergeven van logboeken**

Doel	Rol	Volgorde en beschrijving van menu's
Informatie weergeven over acties die hebben plaatsgevonden, zoals type actie, datum en tijd waarop de actie heeft plaatsgevonden, enzovoort.	laaS-beheerder	Standaardinformatie over logboek weergeven of de weergave van de inhoud beheren met kolom- en filteropties. Selecteer <b>Infrastructuur &gt; Controle &gt; Auditlogboek</b> . Het auditlogboek bevat gedetailleerde informatie over de status van de beheerde virtual machines en de activiteiten die op deze machines zijn uitgevoerd tijdens de nieuwe configuratie. Het logboek bevat informatie over het inrichten van machines, vCloud Networking and Security, het terugwinnen van machines en over acties voor het opnieuw configureren.
De status van geplande en beschikbare Distributed Execution Managers en andere werkstromen weergeven.	laaS-beheerder	De status van werkstromen weergeven en een specifieke werkstroom openen om hiervoor gedetailleerde gegevens weer te geven. Selecteer <b>Infrastructuur &gt; Controle &gt; DEM-status</b> .
Logboekgegevens weergeven en eventueel exporteren.	laaS-beheerder	Standaardinformatie over logboek weergeven of de weergave van de inhoud beheren met kolom- en filteropties. Selecteer <b>Infrastructuur &gt; Controle &gt; Logboek</b> .
De status en geschiedenis van uitgevoerde Distributed Execution Managers en andere werkstromen weergeven.	laaS-beheerder	De geschiedenis van werkstromen weergeven en een specifieke werkstroom openen om hiervoor gedetailleerde uitvoeringsgegevens weer te geven. Selecteer <b>Infrastructuur &gt; Controle &gt; Werkstroomgeschiedenis</b> .
Een lijst met gebeurtenissen weergeven, inclusief het type, het tijdstip, de gebruikers-id, enzovoort voor de gebeurtenis weergeven en eventueel een pagina met detailgegevens voor de gebeurtenis weergeven.	Systeembeheerder	Een lijst met gebeurtenissen en de bijbehorende kenmerken, zoals de uitvoeringstijd, een beschrijving van de gebeurtenis, de naam van de tenant, het doeltype en -id en andere kenmerken weergeven. Selecteer <b>Beheer &gt; Gebeurtenissen &gt; Gebeurtenislogboeken</b> .
De status van uw aanvragen controleren en de details van de aanvraag bekijken.	Tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder	De status van de aanvragen weergeven waarvoor u verantwoordelijk bent of waarvan u de eigenaar bent. Klik op <b>Aanvragen</b> .
Bekijk informatie over recente gebeurtenissen.	laaS-beheerder of tenantbeheerder	Geef recente gebeurtenissen weer voor de gebruiker die momenteel is aangemeld. Selecteer <b>Infrastructuur &gt; Recente gebeurtenissen</b>

## Gebeurtenislogboeken en services controleren

U kunt gebeurtenislogboeken en services voor vRealize Automation controleren om de huidige status en de status in het verleden na te gaan.

Zie *vRealize Automation configureren* voor meer informatie over het leegmaken van logboeken door de instellingen voor gegevensrollover aan te passen.

### vRealize Automation Services

Een systeembeheerder kan de status weergeven van vRealize Automation Services in het gebeurtenislogboek op de systeembeheerderconsole.

Subsets van services zijn vereist voor het uitvoeren van afzonderlijke productonderdelen. Identiteits- en UI-kernservices moeten bijvoorbeeld worden uitgevoerd voordat u een tenant kunt configureren.

In de volgende tabellen ziet u welke services zijn gekoppeld aan specifieke gebieden van vRealize Automation-functies.

**Tabel 1-6. Identiteitsservicegroep**

Service	Beschrijving
management-service	Identiteitsservicegroep
sts-service	Single Sign-On-toepassing
autorisatie	Autorisatieservice
verificatie	Verificatie
eventlog-service	Gebeurtenislogboekservice
licensing-service	Licentieservice

**Tabel 1-7. UI-kernservices**

Service	Beschrijving
shel-ui-app	Shell-service
branding-service	Branding-service
plugin-service	Uitbreidbaarheidsservice (Invoegtoepassingservice)
portal-service	Portalservice

Alle volgende services zijn vereist voor het uitvoeren van het IaaS-onderdeel.

**Tabel 1-8. Servicecatalogusgroep (Governance-services)**

Service	Beschrijving
notification-service	Notificatieservice
workitem-service	Werkitemservice
approval-service	Goedkeuringservice
catalog-service	Catalogusservice

**Tabel 1-9. IaaS-servicesgroep**

Service	Beschrijving
iaas-proxy-provider	IaaS-proxy
iaas-server	IaaS Windows-machine

**Tabel 1-10. XaaS**

Service	Beschrijving
vco	vRealize Orchestrator
advanced-designer-service	XaaS-blueprints en -bronacties

## Hostgegevens voor clusters in gedistribueerde implementaties weergeven


U kunt logboeken verzamelen voor alle knooppunten die in een cluster in een gedistribueerde implementatie van de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole zijn geplaatst.

U kunt ook informatie weergeven voor elke host in de implementatie. Het tabblad **Cluster** op de beheerconsole van vRealize Automation bevat een tabel Gedistribueerde implementatie-informatie met de volgende gegevens:

- Een lijst met alle knooppunten in de implementatie.
- De hostnaam voor het knooppunt. De hostnaam heeft een FQDN-notatie (Fully Qualified Domain Name).
- De tijd die is verstreken sinds de host voor het laatst op de beheerconsole heeft gereageerd. Knooppunten voor IaaS-onderdelen rapporteren hun beschikbaarheid elke drie minuten en knooppunten voor virtuele toepassingen rapporteren elke negen minuten.
- Het vRealize Automation-onderdeelttype. Dit identificeert of het knooppunt een virtuele toepassing of een IaaS-server is.

**Figuur 1-1. Tabel Gedistribueerde implementatie-informatie**

### Collect Logs

 Save logs from all nodes connected to this cluster.

There are no collected logs.

Node ID	Host	Last Connected	Type
cafe.node.546174677.31946	vcac-be.eng.vmware.com	4 minutes ago	VA
4CBC2D96-03C8-42D1-9927-2161C8CDB572	vcac-vm387.eng.vmware.com	39 seconds ago	IAAS

U kunt deze tabel gebruiken om de activiteiten in de implementatie te controleren. Als de kolom Laatste verbonden bijvoorbeeld aangeeft dat een host onlangs geen verbinding heeft gemaakt, kan dit duiden op een probleem met de hostserver.

## Logboeken verzamelen

U kunt een ZIP-bestand maken dat logboekbestanden voor alle hosts in de implementatie bevat. Zie [Logboeken voor clusters en gedistribueerde implementaties verzamelen](#) voor meer informatie.

## Knooppunten uit de tabel verwijderen

Wanneer u een host uit de implementatie verwijdert, moet u ook het corresponderende knooppunt uit de tabel Gedistribueerde implementatie-informatie verwijderen om de tijdstippen voor het verzamelen van logboeken te optimaliseren. .

## Logboeken voor clusters en gedistribueerde implementaties verzamelen

U kunt een ZIP-bestand maken dat alle logboekbestanden voor servers in uw implementatie bevat.

De tabel Gedistribueerde implementatie-informatie geeft de knooppunten weer waarvan logboekbestanden worden verzameld.

Zie *vRealize Automation 7.1 installeren* voor meer informatie over de configuratie van de vRealize Automation-toepassing-implementatie.

### Procedure

- 1 Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing met gebruikersnaam **root** en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de toepassing.

- 2 Klik op **vRA-instellingen**.

- 3 Klik op het tabblad **Cluster**.

De tabel Gedistribueerde implementatie-informatie geeft een lijst weer met de knooppunten voor de gedistribueerde implementatie.

- 4 Klik op **Logboeken verzamelen**.

Er worden logboekbestanden voor elk knooppunt verzameld en gekopieerd naar een ZIP-bestand.

## Een knooppunt verwijderen uit de tabel Gedistribueerde implementatie-informatie

U kunt de vermelding van een knooppunt verwijderen uit de tabel Gedistribueerde implementatie-informatie wanneer het knooppunt is verwijderd uit uw implementatiecluster of wanneer u een certificaat voor een Management Agent vervangt.

### Procedure

- 1 Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing met gebruikersnaam **root** en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de toepassing.

- 2 Klik op **vRA-instellingen**.

### 3 Klik op het tabblad **Cluster**.

De tabel Gedistribueerde implementatie-informatie geeft een lijst weer met de knooppunten voor de gedistribueerde implementatie.

### 4 Zoek de knooppunt-id voor het knooppunt dat verwijderd moet worden en kopieer de id om deze te gebruiken in de volgende stap.

### 5 Open een opdrachtprompt en typ een opdracht in de volgende indeling, met behulp van de knooppunt-id die u zo juist hebt gekopieerd.

```
/usr/sbin/vcac-config cluster-config-node
--action delete --id knooppunt-id
```

### 6 Klik op **Vernieuwen**.

Het knooppunt wordt niet langer weergegeven op het scherm.

## Bronnen controleren en beheren

Verschillende vRealize Automation-rollen monitoren het brongebruik en beheren de infrastructuur op verschillende manieren.

### Een broncontrolescenario kiezen

Materiaalbeheerders, tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders hebben verschillende behoeften en verzuchtingen met betrekking tot broncontrole. Daarom kunt u met vRealize Automation verschillende facetten van brongebruik controleren.

Een materiaalbeheerder is bijvoorbeeld geïnteresseerd in het controleren van het bronverbruik van reserveringen en computerbronnen, terwijl een tenantbeheerder nood heeft aan informatie over het brongebruik van de inrichtingsgroepen binnen een tenant. Afhankelijk van uw rol en het specifieke brongebruik dat u wilt controleren kunt u vRealize Automation op verschillende manieren gebruiken om bronverbruik op te volgen.

**Tabel 1-11. Een broncontrolescenario kiezen**

Broncontrolescenario	Vereiste privileges	Locatie
Controleer de hoeveelheid fysieke opslag en geheugen op uw computerbronnen die momenteel wordt verbruikt en bepaal welke hoeveelheid vrij blijft. U kunt ook het aantal gereserveerde en toegewezen machines controleren die op elke computerbron is ingericht.	<b>Materiaalbeheerder</b> (brongebruik controleren op computerbronnen in uw materiaalgroep)	<b>Infrastructuur &gt; Computerbronnen &gt; Computerbronnen</b>
Controleer machines die momenteel worden ingericht en onder vRealize Automation-beheer vallen.	<b>Materiaalbeheerder</b>	<b>Infrastructuur &gt; Machines &gt; Beheerde machines</b>



**Tabel 1-11. Een broncontrolescenario kiezen (Vervolgd)**

Broncontrolescenario	Vereiste privileges	Locatie
Controleer de hoeveelheid opslag, geheugen en het machinequotum van uw reservering die momenteel is toegewezen en bepaal de resterende capaciteit voor de reservering.	<b>Materiaalbeheerder</b> (brongebruik controleren voor reserveringen op uw computerbronnen en fysieke machines)	<b>Infrastructuur &gt; Reserveringen &gt; Reserveringen</b>
Controleer de hoeveelheid opslag, geheugen en het machinequotum die uw bedrijfsgroepen momenteel verbruiken en bepaal de resterende reservecapaciteit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Tenantbeheerder</b> (brongebruik controleren voor alle groepen in uw tenant)</li> <li>■ <b>Bedrijfsgroepbeheerder</b> (brongebruik controleren voor groepen die u beheert)</li> </ul>	<b>Beheer &gt; Gebruikers en groepen &gt; Bedrijfsgroepen</b>

U kunt ook broncontroleportlets toevoegen aan uw vRealize Automation-startpagina om verschillende brongebruikstatistieken te controleren.

## Bronrapporten beheren

U kunt realtime-bronrapporten toevoegen aan uw pagina Home voor het controleren van virtueel, fysiek en cloudbrongebruik, om de opmaak van rapporten te wijzigen of de gegevens te exporteren naar andere toepassingen.


### Rapporten toevoegen aan de pagina Home

U kunt een of meer IaaS-rapporten toevoegen aan uw pagina Home. Deze realtime-rapporten bevatten de meest recent geopende taken, catalogusaanvragen, ingerichte items en ingerichte machines, uitgesplitst naar gebruiker, blueprint, computerbron en bedrijfsgroep. Twee rapporten bevatten ook een bijgewerkt overzicht van besparingen op de terugwinning.

#### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console.

#### Procedure

- 1 Ga naar de pagina **Home**.
- 2 Klik op het pictogram Bewerken  in de rechterbovenhoek van de pagina en klik op **Portlets toevoegen** in het vervolgkeuzemenu.
- 3 Klik op **Toevoegen** voor elk rapport dat u wilt toevoegen aan de pagina Home.  
Als de knop **Toevoegen** is uitgeschakeld, betekent dit dat het rapport al is toegevoegd.
- 4 Klik op **Sluiten**.

#### Wat nu te doen

[De rapportopmaak configureren.](#)

## De rapportopmaak configureren

U kunt de pagina Home configureren voor weergave van rapporten in een, twee, drie of vier kolommen. U kunt een rapport verplaatsen van de ene kolom naar een andere.

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console.

### Procedure

- 1 Ga naar de pagina **Home**.
- 2 Klik op het pictogram Bewerken (✎) in de rechterbovenhoek van de pagina en klik op **Opmaak wijzigen** in het vervolgkeuzemenu.
- 3 Selecteer een opmaak voor rapporten.

Optie	Beschrijving
1 kolom	Maak rapporten op in één kolom.
2 kolommen	Maak rapporten op in twee kolommen met een gelijke of uiteenlopende breedte.
3 kolommen	Maak rapporten op in drie kolommen met een gelijke of uiteenlopende breedte.
4 kolommen	Maak rapporten op in vier gelijke kolommen.

- 4 Klik op **Indienen**.
- 5 Wijs de titelbalk van een rapport aan.  
De cursor verandert in een cursor met vier pijlpunten.
- 6 Sleep het rapport naar de nieuwe locatie.  
De breedte van het rapport wordt aan de nieuwe locatie aangepast.

## Rapportgegevens exporteren

U kunt IaaS-rapporten op uw pagina Home opslaan als CSV-bestanden waarin u de gegevens kunt aanpassen.

### Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console.
- [Rapporten toevoegen aan de pagina Home](#).

### Procedure

- 1 Ga naar de pagina **Home**.
- 2 Klik op **Als CSV exporteren** in het rapport dat u wilt opslaan.

In sommige browsers wordt het bestand onmiddellijk opgeslagen. In Firefox wordt een dialoogvenster weergegeven met opties voor het openen of opslaan van het rapport in Microsoft Excel of een andere toepassing.

- 3 (Optioneel) Selecteer of u de rapportgegevens wilt openen of opslaan en geef de toepassing op die u wilt gebruiken.

## Bronrapporten

In bronrapporten worden gegevens weergegeven over machines en bronnen die worden gebruikt en teruggewonnen per gebruiker, computerbron en groep.

Naam	Beschrijving
Mijn Postvak IN	Geeft een lijst weer met de meest recent geopende taken in uw Postvak IN. Klik op een rij om de detailpagina van een taak weer te geven. Klik op <b>Meer</b> om de volledige lijst met taken in uw Postvak IN weer te geven.
Mijn open aanvragen	Geeft een lijst weer met de meest recent geopende catalogusaanvragen. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op <b>Meer</b> om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.
Mijn recente aanvragen	Geeft een lijst weer met de meest recente catalogusaanvragen, ongeacht de status. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op <b>Meer</b> om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.
Mijn items	Geeft een lijst weer met de meest recent ingerichte items. Klik op een rij om de detailpagina van een item weer te geven. Klik op <b>Meer</b> om de volledige lijst met items weer te geven.
Mijn groepsaanvragen	Geeft een lijst weer met de meest recente catalogusaanvragen voor gebruikers in groepen die u beheert. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op <b>Meer</b> om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.
Mijn groepsitems	Geeft een lijst weer met de meest recent ingerichte items voor gebruikers in groepen die u beheert. Klik op een rij om de detailpagina van een item weer te geven. Klik op <b>Meer</b> om de volledige lijst met items weer te geven.
Nieuw en noemenswaardig	Markeert catalogusitems die onlangs in de catalogus beschikbaar zijn gemaakt.
Agenda met gebeurtenissen	Geeft een agendaweergave weer met belangrijke gebeurtenissen voor catalogusitems waarvan u eigenaar bent, zoals wanneer leases verlopen of machines worden vernietigd.
Toewijzingen van bronnen voor bedrijfsgroepen	Geeft de brontoewijzing weer voor bedrijfsgroepen in een tenant. Als u tenantbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor alle bedrijfsgroepen van de tenant. Als u bedrijfsgroepbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor uw bedrijfsgroepen.
Gebruik van IaaS-capaciteit per blueprint	Toont het aantal ingerichte machines per blueprint en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines hebben gebruikt.
Gebruik van IaaS-capaciteit per groep	Geeft het aantal machines weer waarvan gebruikers in elke bedrijfsgroep eigenaar zijn en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.
Gebruik van IaaS-capaciteit per eigenaar	Geeft het aantal machines weer waarvan elke gebruiker eigenaar is en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.
Gebruik van IaaS-capaciteit per computerbron	Geeft het aantal machines weer die op elke computerbron zijn ingericht en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.
Mijn reizen	Geeft een voorbeeld van een consumentenrapport weer.

## De portlet Toewijzingen van bronnen voor bedrijfsgroepen toevoegen aan het tabblad Home

De portlet Toewijzingen van bronnen voor bedrijfsgroepen is een dashboardportlet die u kunt toevoegen aan het tabblad **Home** voor het controleren van bronnen voor bedrijfsgroepen.

Als u tenantbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor alle bedrijfsgroepen van de tenant. Als u bedrijfsgroepbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor uw bedrijfsgroepen.

Als u geen tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder bent, kunt u de portlet niet installeren op het tabblad **Home**.

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **tenantbeheerder** of **bedrijfsgroepbeheerder**.

### Procedure

- 1 Selecteer **Home**.
- 2 Klik op het pictogram **Bewerken** (✎) in de rechterbovenhoek.
- 3 Selecteer **Portlets toevoegen**.
- 4 Zoek Toewijzingen van bronnen voor bedrijfsgroepen en klik op **Toevoegen**.
- 5 Klik op **Sluiten**.

De portlet wordt boven aan het tabblad Home toegevoegd.

- 6 Klik op de titelbalk van de portlet en sleep deze om de portlet naar een andere locatie te verplaatsen.

## Terminologie voor brongebruik

vRealize Automation gebruikt expliciete terminologie om onderscheid te maken tussen beschikbare bronnen, bronnen die voor een specifiek doel zijn gereserveerd en bronnen die actief worden gebruikt door ingerichte machines.

In de tabel Terminologie voor brongebruik wordt uitgelegd welke terminologie vRealize Automation hanteert om het brongebruik aan te geven.

**Tabel 1-12. Terminologie voor brongebruik**

Term	Beschrijving
<b>Fysiek</b>	Geeft de werkelijke geheugen- en opslagcapaciteit van een computerbron aan.
<b>Gereserveerd</b>	Geeft het machinequotum, de geheugencapaciteit en de opslagcapaciteit aan die apart worden gehouden voor een reservering. Als een computerbron bijvoorbeeld een fysieke capaciteit heeft van 600 GB en er drie reserveringen van 100 GB voor bestaan, is de gereserveerde opslag van de computerbron 300 GB en de opslagreservering 50 procent.
<b>Beheerd</b>	Geeft aan dat de machine is ingericht en momenteel door vRealize Automation wordt beheerd.
<b>Toegewezen</b>	Geeft aan welke machinequotum-, geheugen- of opslagbronnen momenteel actief worden gebruikt door ingerichte machines. Stel u hebt een reservering met een machinequotum van 10. Als hiervoor 15 ingerichte machines bestaan, waarvan er momenteel slechts 6 zijn ingeschakeld, is 60 procent van het machinequotum toegewezen.
<b>Gebruikt</b>	De waarde in de kolom <b>Gebruikt</b> is altijd gelijk aan de waarde in de kolom <b>Toegewezen</b> .
<b>Vrij</b>	Geeft de ongebruikte fysieke capaciteit op een opslagpad aan.

## Verbinding maken met een cloudmachine

De eerste keer dat u verbinding maakt met een cloudmachine moet u zich als beheerder aanmelden.

U kunt vervolgens de verificatiegegevens toevoegen waarmee u zich kunt aanmelden bij de vRealize Automation-console als gebruiker op de machine. U kunt zich vanaf dat moment aanmelden met uw vRealize Automation-verificatiegegevens.

---

**Belangrijk** Als u Amazon Web Services gebruikt, moet RDP of SSH zijn ingeschakeld op de Amazon-machine-instantie en moeten de machines deel uitmaken van een beveiligingsgroep waarin de juiste poorten zijn geopend.

---

### Verificatiegegevens van gebruikers verzamelen voor een Amazon-machine

Als u zich wilt aanmelden bij een Amazon-machine als beheerder, moet u het beheerderswachtwoord van de machine zoeken.

Het beheerderswachtwoord is beschikbaar op de pagina Machine-informatie. Als de installatiekopie van de Amazon-machine waarmee de machine is ingericht niet is geconfigureerd voor het genereren van het beheerderswachtwoord telkens als de machine wordt gestart, kunt u het wachtwoord via een andere methode achterhalen. Zoek op het onderwerp *Connect to Your Amazon EC2 Instance (Verbinding maken met uw Amazon EC2-instantie)* in de Amazon-documentatie voor informatie over andere manieren om het beheerderswachtwoord te verkrijgen.

Indien vereist, kunt u de verificatiegegevens voor gebruikers van vRealize Automation aanmaken. De verificatiegegevens zijn dan geldig voor hierop volgende aanmeldingen bij de betreffende machine.

#### Vereisten

- De Amazon-machine is al ingericht.
- Meld u aan op de vRealize Automation-console als eigenaar van de machine, bedrijfsgroepbeheerder of ondersteunende gebruiker.
- RDP of SSH is actief op de installatiekopie van de Amazon-machine die wordt gebruikt voor het inrichten.
- De machines bevinden zich in een beveiligingsgroep waarvan de juiste poorten geopend zijn.

#### Procedure

- 1 Ga naar de pagina **Items** en filter op de groepen die u beheert of op een specifieke groep.
- 2 Selecteer de Amazon-machine in de lijst met machines.  
U kunt op **Details weergeven** klikken in het vervolgkeuzemenu **Acties** om details zoals het type machine weer te geven.
- 3 Selecteer **Bewerken** in het vervolgkeuzemenu **Acties**.

- 4 Klik op **Beheerderswachtwoord weergeven** om het beheerderswachtwoord van de machine te verkrijgen.

U kunt het wachtwoord ook verkrijgen via een externe Amazon-procedure.

- 5 Klik op **Verbinding maken via RDP** in het vervolgkeuzemenu **Acties**.
- 6 Klik op **Een andere account gebruiken** als u wordt gevraagd om de aanmeldingsgegevens.
- 7 Typ **LOCAL\Administrator** wanneer u om de gebruikersnaam wordt gevraagd.
- 8 Typ het beheerderswachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 9 Klik op **OK**.

U bent nu bij de machine aangemeld als beheerder.

- 10 Voeg uw vRealize Automation-verificatiegegevens naar wens toe. Op een Windows-servermachine opent u bijvoorbeeld Serverbeheer, selecteert u **Configuratie > Lokale gebruikers en groepen** en voegt u uw verificatiegegevens toe in de indeling **DOMEIN\gebruikersnaam** aan de groep **Externe bureaubladgebruikers**.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor vRealize Automation zijn nu geldige verificatiegegevens voor aanmeldingen bij deze machine die hierna plaatsvinden.

- 11 Meld u af bij de Amazon-machine.
- 12 Klik op **Verbinding maken via RDP** in het vervolgkeuzemenu **Acties**.
- 13 Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord voor vRealize Automation om u aan te melden bij de machine wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden.

Eigenaars van de machine kunnen zich nu bij de machine aanmelden met hun verificatiegegevens voor vRealize Automation.

## Verificatiegegevens van gebruikers verzamelen voor een vCloud-machine

Als u zich als beheerder wilt aanmelden bij een vCloud Air- of vCloud Director-machine, moet u het beheerderswachtwoord van de machine zoeken.

Het beheerderswachtwoord is beschikbaar op de pagina Machine-informatie. Als de installatiekopie van de machine waarmee de machine is ingericht, niet is geconfigureerd voor het genereren van het beheerderswachtwoord telkens als de machine wordt gestart, kunt u het wachtwoord via een andere methode achterhalen. Zie de documentatie van vCloud Air of vCloud Director voor informatie over andere manieren om het beheerderswachtwoord te verkrijgen.

Indien vereist, kunt u de verificatiegegevens voor gebruikers van vRealize Automation aanmaken. De verificatiegegevens zijn dan geldig voor hierop volgende aanmeldingen bij de betreffende machine.

### Vereisten

- De vCloud Air- of vCloud Director-machine is al ingericht.
- Meld u aan op de vRealize Automation-console als eigenaar van de machine, bedrijfsgroepbeheerder of ondersteunende gebruiker.

- RDP of SSH is actief op de installatiekopie van de vCloud Air- of vCloud Director-machine die wordt gebruikt voor het inrichten.
- De machines bevinden zich in een beveiligingsgroep waarvan de juiste poorten geopend zijn.

### Procedure

- 1 Ga naar de pagina **Items** en filter op de groepen die u beheert of op een specifieke groep.
- 2 Selecteer de vCloud Air- of vCloud Director-machine in de lijst met machines.  
U kunt op **Details weergeven** klikken in het vervolgkeuzemenu **Acties** om details zoals het type machine weer te geven.
- 3 Selecteer **Bewerken** in het vervolgkeuzemenu **Acties**.
- 4 Klik op **Beheerderswachtwoord weergeven** om het beheerderswachtwoord van de machine te verkrijgen.  
U kunt het wachtwoord ook verkrijgen via een externe vCloud Air of vCloud Director-procedure.
- 5 Klik op **Verbinding maken via RDP** in het vervolgkeuzemenu **Acties**.
- 6 Klik op **Een andere account gebruiken** als u wordt gevraagd om de aanmeldingsgegevens.
- 7 Typ **LOCAL\Administrator** wanneer u om de gebruikersnaam wordt gevraagd.
- 8 Typ het beheerderswachtwoord wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 9 Klik op **OK**.  
U bent nu bij de machine aangemeld als beheerder.
- 10 Voeg uw vRealize Automation-verificatiegegevens naar wens toe. Op een Windows-servermachine opent u bijvoorbeeld Serverbeheer, selecteert u **Configuratie > Lokale gebruikers en groepen** en voegt u uw verificatiegegevens toe in de indeling **DOMEIN\gebruikersnaam** aan de groep **Externe bureaubladgebruikers**.  
Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor vRealize Automation zijn nu geldige verificatiegegevens voor aanmeldingen bij deze machine die hierna plaatsvinden.
- 11 Meld u af bij de vCloud Air- of vCloud Director-machine.
- 12 Klik op **Verbinding maken via RDP** in het vervolgkeuzemenu **Acties**.
- 13 Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord voor vRealize Automation om u aan te melden bij de machine wanneer u wordt gevraagd zich aan te melden.

Eigenaars van de machine kunnen zich nu bij de machine aanmelden met hun verificatiegegevens voor vRealize Automation.

## Gebruik van reserveringen verminderen door geleidelijke afname

Materiaalbeheerders kunnen het aantal machines voor een bepaalde reservering op de lange termijn verminderen en tegelijkertijd de reservering en de bestaande machines die ervoor zijn ingericht actief houden.

U kunt het gereserveerde machinequotum, het geheugen en de opslag van een virtuele reservering terugbrengen tot onder de nu toegewezen hoeveelheid. Hierdoor kan het beheer van de bestaande machines ongewijzigd doorgaan terwijl er geen nieuwe machines hoeven te worden ingericht totdat de toewijzing onder de nieuwe gereserveerde hoeveelheid uitkomt.

---

**Opmerking** Omdat virtual machines die zijn uitgeschakeld, niet worden meegeteld in de totale hoeveelheid toegewezen geheugen en het machinequotum, kan het verminderen van het geheugen of de machines die aan een reservering zijn toegewezen, ervoor zorgen dat machines die momenteel zijn uitgeschakeld niet opnieuw worden opgestart.

---

Neem bijvoorbeeld een bedrijfsgroep met een reservering voor 20 ingerichte machines, die over de volgende 90 dagen verlopen. Als u deze reservering wilt verminderen door geleidelijke afname tot niet meer dan 15 machines, kunt u de reservering bewerken en zo het quotum van 20 machines terugbrengen tot 15. Er kunnen verder geen machines worden ingericht voor de reservering totdat het aantal machines voor de reservering geleidelijk is afgenomen doordat de machines zijn verlopen.

## Een opslagpad buiten bedrijf stellen

Als u een opslagpad buiten bedrijf stelt en machines naar een nieuw pad verplaatst, moet een materiaalbeheerder het opslagpad uitschakelen in vRealize Automation.

Het volgende is een algemeen overzicht van de stappen die vereist zijn om een opslagpad buiten bedrijf te stellen:

- 1 Een materiaalbeheerder schakelt het opslagpad uit op alle reserveringen die dit gebruiken. Zie [Een opslagpad uitschakelen](#).
- 2 Verplaats de machines naar een nieuw opslagpad buiten vRealize Automation.
- 3 Wacht tot vRealize Automation het verzamelen van inventarisgegevens automatisch uitvoert of start het verzamelen van inventarisgegevens handmatig. Zie [Gegevensverzameling voor computerbronnen configureren](#).

## Een opslagpad uitschakelen

Materiaalbeheerders kunnen opslagpaden op reserveringen uitschakelen wanneer opslagpaden buiten bedrijf worden gesteld.

---

**Opmerking** Voor elke reservering waarvoor u een opslagpad uitschakelt, controleert u of er voldoende ruimte overblijft op andere ingeschakelde opslagpaden.

---

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een **materiaalbeheerder**.

### Procedure

- 1 Selecteer **Infrastructuur > Reserveringen > Reserveringen**.
- 2 Wijs de reservering aan waarop het opslagpad dat u buiten bedrijf stelt, wordt gebruikt en klik op **Bewerken**.



- 3 Klik op het tabblad **Bronnen**.
- 4 Zoek het opslagpad dat u buiten bedrijf stelt.
- 5 Klik op het pictogram **Bewerken** (✎).
- 6 Schakel het selectievakje in de kolom Uitgeschakeld in om dit opslagpad uit te schakelen.
- 7 Klik op het pictogram **Opslaan** (✓).
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Herhaal deze procedure voor alle reserveringen die gebruikmaken van het opslagpad dat u buiten bedrijf stelt.

## Gegevensverzameling

vRealize Automation verzamelt gegevens van endpoints van de infrastructuurbron en hun computerbronnen.

Gegevensverzameling vindt op regelmatige intervallen plaats. Elk type gegevensverzameling heeft een standaardinterval die u kunt overschrijven of aanpassen. Elk type gegevensverzameling heeft ook een standaardinterval voor time-outs die u kunt overschrijven of aanpassen.

IaaS-beheerders kunnen de verzameling van gegevens van endpoints van infrastructuurbronnen handmatig initiëren; materiaalbeheerders kunnen de verzameling van gegevens van computerbronnen handmatig initiëren.

**Tabel 1-13. Types gegevensverzameling**

Type gegevensverzameling	Beschrijving
Gegevensverzameling bij endpoint van infrastructuurbron	Hiermee wordt de informatie bijgewerkt over virtualisatiehosts, sjablonen en ISO-images voor virtualisatie-omgevingen. Hiermee worden virtuele datacenters en sjablonen voor vCloud Director bijgewerkt. Hiermee worden de Amazon-regio's en -machines bijgewerkt die in Amazon-regio's zijn ingericht. De verzameling van endpointgegevens wordt elke 4 uur uitgevoerd.
Verzameling inventarisgegevens	Hiermee wordt de record bijgewerkt van de virtuele apparaten waarvan het brongebruik aan een specifieke computerbron is gekoppeld, inclusief details over de netwerken, opslag en virtuele apparaten. Deze record bevat tevens informatie over virtuele apparaten die niet worden beheerd. Dit zijn apparaten die buiten vRealize Automation om zijn ingericht. De verzameling van inventarisgegevens wordt elke 24 uur uitgevoerd. De standaardinterval voor time-outs voor de verzameling van inventarisgegevens is 2 uur.

**Tabel 1-13. Types gegevensverzameling (Vervolgd)**

Type gegevensverzameling	Beschrijving
Verzameling statusgegevens	<p>Hiermee wordt de record bijgewerkt van de inschakelingsstatus van elk apparaat dat via de verzameling van inventarisgegevens wordt gevonden. Via de verzameling van statusgegevens worden ook ontbrekende apparaten vastgelegd die door vRealize Automation worden beheerd, maar die niet op de virtualisatiecomputerbron of het endpoint van de cloud kunnen worden gevonden.</p> <p>De verzameling van statusgegevens wordt elke 15 minuten uitgevoerd.</p> <p>De standaardinterval voor time-outs voor de verzameling van statusgegevens is 1 uur.</p>
Verzameling van prestatiegegevens (alleen voor vSphere-computerbronnen)	<p>Hiermee wordt de record bijgewerkt van het gemiddelde CPU-, opslag-, geheugen- en netwerkgebruik van elk virtueel apparaat dat via de verzameling van inventarisgegevens wordt gevonden.</p> <p>De verzameling van prestatiegegevens wordt elke 24 uur uitgevoerd.</p> <p>De standaardinterval voor time-outs voor de verzameling van prestatiegegevens is 2 uur.</p>
Verzameling van netwerk- en beveiligingsinventarisgegevens (alleen vSphere-computerbronnen)	<p>Hiermee wordt de record bijgewerkt van netwerk- en beveiligingsgegevens met betrekking tot vCloud Networking and Security en NSX, met name informatie over security groups en load balancing, voor elk apparaat dat via verzameling van inventarisgegevens wordt gevonden.</p>
Verzameling van WMI-gegevens (alleen Windows-computerbronnen)	<p>Hiermee wordt de record bijgewerkt van de beheergegevens van elk Windows-apparaat. Er moet een WMI-agent zijn geïnstalleerd, doorgaans op de Manager Service-host, en deze moet zijn ingeschakeld om gegevens van Windows-apparaten te verzamelen.</p>

## Handmatig de gegevensverzameling voor endpoints starten

Gegevensverzameling voor endpoints wordt automatisch elke vier uur uitgevoerd, maar IaaS-beheerders kunnen op elk gewenst moment handmatig de gegevensverzameling voor endpoints starten, waarvoor geen proxyagenten vereist zijn.

De pagina **Gegevensverzameling** biedt informatie over de status en de leeftijd van gegevensverzamelingen en biedt u gelegenheid om handmatig een nieuwe gegevensverzameling voor een endpoint te starten.

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **IaaS-beheerder**.

### Procedure

- 1 Selecteer **Infrastructuur > Endpoints > Endpoints**.

- 2 Wijs het endpoint aan waarvoor u een gegevensverzameling wilt uitvoeren en klik op **Gegevensverzameling**.
- 3 Klik op **Beginnen**.
- 4 (Optioneel) Klik op **Vernieuwen** om een bijgewerkt bericht te ontvangen over de status van de gegevensverzameling die u hebt gestart.
- 5 Klik op **Annuleren** om terug te keren naar de pagina **Endpoints**.

## Gegevensverzameling voor computerbronnen configureren

U kunt gegevensverzameling in- en uitschakelen, de frequentie van de gegevensverzameling configureren of gegevensverzameling handmatig aanvragen.

De pagina **Gegevensverzameling** biedt informatie over de status en ouderdom van gegevensverzamelingen. Hiermee kunt u ook de gegevensverzameling voor uw computerbronnen configureren.

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een **materiaalbeheerder**.

### Procedure

- 1 Selecteer **Infrastructuur > Computerbronnen > Computerbronnen**.
- 2 Wijs de computerbron aan waarvoor u gegevensverzameling wilt configureren en klik op **Gegevensverzameling**.
- 3 Configureer specificaties van de gegevensverzameling voor **Computerbron**.
  - Selecteer **Aan** om gegevensverzameling in te schakelen.
  - Selecteer **Uit** om gegevensverzameling uit te schakelen.
- 4 Configureer de gegevensverzameling voor **Inventaris**.
  - Selecteer **Aan** om gegevensverzameling in te schakelen.
  - Selecteer **Uit** om gegevensverzameling uit te schakelen.
  - Voer een getal in in het tekstvak **Frequentie** om het tijdsinterval (in uren) tussen inventarisgegevensverzamelingen te configureren.
  - Klik op **Nu aanvragen** om de gegevensverzameling handmatig te starten.
- 5 Configureer de gegevensverzameling voor **Status**.
  - Selecteer **Aan** om gegevensverzameling in te schakelen.
  - Selecteer **Uit** om gegevensverzameling uit te schakelen.
  - Voer een getal in in het tekstvak **Frequentie** om het tijdsinterval (in minuten) tussen statusgegevensverzamelingen te configureren.
  - Klik op **Nu aanvragen** om de gegevensverzameling handmatig te starten.

**6** Configureer de gegevensverzameling voor **Prestaties**.

Dit is alleen beschikbaar voor vSphere-integraties.

- Selecteer **Aan** om gegevensverzameling in te schakelen.
- Selecteer **Uit** om gegevensverzameling uit te schakelen.
- Voer een getal in in het tekstvak **Frequentie** om het tijdsinterval (in uren) tussen prestatiegegevensverzamelingen te configureren.
- Klik op **Nu aanvragen** om de gegevensverzameling handmatig te starten.

**7** Configureer de gegevensverzameling voor **vCNS-inventaris**.

Deze optie is beschikbaar voor vSphere-integraties die zijn geconfigureerd voor het gebruik van vCloud Networking and Security.

- Selecteer **Aan** om gegevensverzameling in te schakelen.
- Selecteer **Uit** om gegevensverzameling uit te schakelen.
- Voer een getal in in het tekstvak **Frequentie** om het tijdsinterval (in uren) tussen vCNS-inventarisgegevensverzamelingen te configureren.
- Klik op **Nu aanvragen** om de gegevensverzameling handmatig te starten.

**8** Configureer de gegevensverzameling voor **Inventaris van momentopnamen**.

Deze optie is beschikbaar voor computerbronnen die worden beheerd door vRealize Business Standard Edition.

- Selecteer **Aan** om gegevensverzameling in te schakelen.
- Selecteer **Uit** om gegevensverzameling uit te schakelen.
- Voer een getal in in het tekstvak **Frequentie** om het tijdsinterval (in uren) tussen momentopnamegegevensverzamelingen te configureren.
- Klik op **Nu aanvragen** om de gegevensverzameling handmatig te starten.

**9** Configureer de gegevensverzameling voor **Kosten**.

Deze optie is beschikbaar voor computerbronnen die worden beheerd door vRealize Business Standard Edition.

- Selecteer **Aan** om gegevensverzameling in te schakelen.
- Selecteer **Uit** om gegevensverzameling uit te schakelen.
- Voer een getal in in het tekstvak **Frequentie** om het tijdsinterval (in uren) tussen kostengegegevensverzamelingen te configureren.
- Klik op **Nu aanvragen** om de gegevensverzameling handmatig te starten.

**10** Klik op **OK**.

## Kostengegevens voor alle computerbronnen bijwerken

Materiaalbeheerders kunnen handmatig de kostengegevens voor alle computerbronnen die worden beheerd door vRealize Business Standard Edition bijwerken.

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een **materiaalbeheerder**.

### Procedure

- 1 Selecteer **Infrastructuur > Computerbronnen > Computerbronnen**.
- 2 Klik op **Kosten bijwerken**.
- 3 Klik op **Nu aanvragen**.

Wanneer het bijwerken van de kosten is voltooid, wordt de status gewijzigd in Geslaagd.

## vSwap-toewijzingscontrole voor vCenter Server -endpoints leren kennen

U kunt vSwap gebruiken om de beschikbare wisselruimte voor wisselbestanden op een doelmachine te bepalen. De vSwap-controle wordt uitgevoerd wanneer u een virtual machine van vRealize Automation maakt of opnieuw configureert. vSwap-toewijzingscontrole is alleen beschikbaar voor vCenter Server-endpoints.

vRealize Automation-opslagtoewijzing controleert of er voldoende beschikbare ruimte is op de datastore om virtual machineschijven te bevatten tijdens een aanvraag voor maken of opnieuw configureren. Echter, wanneer de machine is uitgeschakeld en er onvoldoende beschikbare ruimte is om wisselbestanden op het vCenter Server-endpoint te maken, kan de machine niet worden ingeschakeld. Wanneer het inschakelen mislukt, mislukken mogelijk eventuele aanpassingen die afhankelijk zijn van de machine. De machine wordt mogelijk ook verwijderd. Afhankelijk van de grootte van de aanvraag is de feedback dat de machine niet kan worden ingeschakeld of ingericht, mogelijk niet direct zichtbaar.

U kunt de vSwap-toewijzingscontrole gebruiken om deze beperkingen weg te werken en de beschikbare wisselruimte van het maximale wisselbestand te controleren als onderdeel van het vRealize Automation-proces voor het maken en opnieuw configureren van vCenter Server-endpoints . Om de vSwap-toewijzingscontrole in te schakelen, stelt u de aangepaste eigenschap `VirtualMachine.Storage.ReserveMemory` in op Waar in het machineonderdeel of de algemene blueprint.

Bij vSwap-toewijzingscontroles treedt het volgende gedrag op:

- Het wisselbestand moet zich bevinden op de datastore die de virtual machine bevat. Alternatieve vCenter Server-configuraties voor wisselbestanden op een aangewezen of andere datastore worden niet ondersteund.
- De wisselruimte wordt bepaald bij het maken of opnieuw configureren van een virtual machine. De maximale grootte van het wisselbestand is gelijk aan het geheugen van de virtual machine.

- Gereserveerde waarden voor vRealize Automation-opslagreserveringen in een host mogen niet groter zijn dan de fysieke capaciteit van de computerbron.
- Bij het maken van een reservering mag de som van de gereserveerde waarden niet groter zijn dan de beschikbare opslagruimte.
- Geheugenreserveringen voor bronpools, hosts of virtual machines op vSphere worden niet verzameld van het vSphere-endpoint, noch meegewogen tijdens de berekening op vRealize Automation.
- vSwap valideert de wisselruimte niet die beschikbaar is tijdens het inschakelen voor bestaande machines.
- U moet de gegevensverzameling opnieuw uitvoeren om eventuele wijzigingen voor het vSphere-endpoint ten opzichte van vSwap vast te leggen.

## Locaties voor datacenters verwijderen

Als u de locatie voor datacenters wilt verwijderen uit een gebruikersmenu, moet een systeembeheerder de informatie over de locatie verwijderen uit het locatiebestand en moet een materiaalbeheerder de locatie-informatie verwijderen uit de computerbron.

Als u bijvoorbeeld Londen toevoegt aan het locatiebestand, tien computerbronnen koppelt aan die locatie en vervolgens Londen uit het bestand verwijdert, zijn de computerbronnen nog steeds gekoppeld aan de locatie Londen en wordt Londen nog steeds opgenomen in de vervolgkeuzelijst in de pagina Aanvraag voor machine bevestigen. Als u de locatie uit de vervolgkeuzelijst wilt verwijderen, moet een materiaalbeheerder de computerbronnen bewerken en Locatie leeg maken bij alle computerbronnen die gekoppeld zijn met die locatie.

Hier volgt een overzicht op hoog niveau van de reeks stappen die moeten worden uitgevoerd om een datacenterlocatie te verwijderen:

- 1 Een systeembeheerder verwijdert de locatie-informatie voor de datacenters uit het locatiebestand.
- 2 Een materiaalbeheerder verwijdert alle koppelingen van computerbronnen met de locatie door de locaties te bewerken in alle gekoppelde computerbronnen.

## Bulkimport, -update of -migratie van virtual machines

U kunt de functie Bulkimports gebruiken om virtual machines te importeren, bij te werken of te migreren in vRealize Automation. Bulkimports stroomlijnt het beheer van meerdere machines in meerdere omgevingen.

Met de functie Bulkimports worden virtual machines intact geïmporteerd, inclusief gedefinieerde gegevens voor reservering, opslagpad, blueprint, eigenaar en eventuele aangepaste eigenschappen. Bulkimports ondersteunt de volgende beheertaken:

- Een of meer onbeheerde virtual machines importeren om ze vervolgens in een vRealize Automation-omgeving te beheren.
- Een eigenschap van een virtual machine, zoals een opslagpad, algemeen aanpassen.
- Een virtual machine van de ene omgeving naar de andere migreren.

U kunt de opdrachten van de functie Bulkimports uitvoeren vanuit de vRealize Automation-console of de opdrachtregelinterface CloudUtil. Zie de *Uitbreidbaarheid van levenscyclus*-documentatie voor meer informatie over het gebruik van de opdrachtregelinterface CloudUtil.

### Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **materiaalbeheerder** en als **bedrijfsgroepbeheerder**.
- Bij het importeren van virtual machines die statische IP-adressen gebruiken, moet u eerst een adrespool configureren.

## Een virtual machine importeren in een vRealize Automation - omgeving

U kunt een niet-beheerde virtual machine importeren in een VMware vRealize™ Automation-omgeving.

Een onbeheerde virtual machine bestaat op een hypervisor, maar wordt niet beheerd in een vRealize Automation-omgeving en kan evenmin in de console worden weergegeven. Nadat u een niet-beheerde virtual machine hebt geïmporteerd, wordt de virtual machine beheerd via de vRealize Automation-beheerinterface. Afhankelijk van uw rechten wordt de virtual machine weergegeven op het tabblad **Beheerde machines** of het tabblad **Items**.

### Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **materiaalbeheerder** en als **bedrijfsgroepbeheerder**.
- Bij het importeren van virtual machines die statische IP-adressen gebruiken, moet u eerst een adrespool configureren. Zie [Een statisch IP-adresbereik toewijzen met behulp van netwerkprofielen](#) voor meer informatie.
- Maak een blueprint voor de virtual machine die u wilt importeren. Deze blueprint moet worden gepubliceerd en een geldige eigenaar hebben en de eigenaar moet rechten op deze blueprint hebben. De blueprint mag niet meer dan één onderdeel bevatten.

### Procedure

- 1 Genereer een CSV-gegevensbestand van de virtual machine.
  - a Selecteer **Infrastructuur > Beheer > Bulkimports**.
  - b Klik op **CSV-bestand genereren**.
  - c Selecteer **Niet-beheerd** in het vervolgkeuzemenu **Machines**.
  - d Selecteer de standaardwaarde voor **Bedrijfsgroep** in het vervolgkeuzemenu.
  - e Voer de standaardwaarde voor **Eigenaar** in.
  - f Selecteer de standaardwaarde voor **Blueprint** in het vervolgkeuzemenu.

De import kan alleen goed worden uitgevoerd als de blueprint is gepubliceerd en aan een recht is toegevoegd.

- g Selecteer de standaardwaarde voor **Onderdeel machine** in het vervolgkeuzemenu.

Als u een waarde selecteert voor **Bedrijfsgroep** en **Blueprint**, ziet u mogelijk de volgende resultaten in het CSV-gegevensbestand:

- Host Reservation (Name or ID) = INVALID\_RESERVATION
- Host To Storage (Name or ID) = INVALID\_HOST\_RESERVATION\_TO\_STORAGE

Deze berichten worden weergegeven wanneer u in de geselecteerde bedrijfsgroep geen reservering hebt voor de virtual machine-host waarmee ook de niet-beheerde machine wordt gehost. Hebt u voor die bedrijfsgroep wel een reservering voor de niet-beheerde virtual machine-host, dan worden de waarden voor Hostreservering en Host voor opslag goed ingevuld.

- h Selecteer een van de beschikbare brontypen in het vervolgkeuzemenu **Bron**.

Menu-item	Beschrijving
Endpoint	De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een virtualisatiehost.
Computerbron	De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een groep virtual machines met een soortgelijke functie.

- i Selecteer de naam van de virtual machine-bron in het vervolgkeuzemenu **Naam**.
- j Klik op **OK**.



## 2 Bewerk uw CSV-gegevensbestand van de virtual machine.

- a Open het CSV-bestand en bewerk de gegevenscategorieën overeenkomstig de bestaande categorieën in de vRealize Automation-doelomgeving.

Om virtual machines in een CSV-gegevensbestand te importeren, moet elke virtual machine worden gekoppeld aan de volgende items:

- Reservering
- Opslaglocatie
- Blueprint
- Onderdeel van virtual machine
- Eigenaar die in de doelimplementatie bestaat

Het importeren lukt alleen als alle waarden van elke virtual machine aanwezig zijn in de vRealize Automation-doelomgeving. U kunt de waarden voor reserveringen, opslaglocaties, blueprints en eigenaren aanpassen of een statisch IP-adres verbinden aan afzonderlijke virtual machines door het CSV-bestand te bewerken.

Titel	Opmerking
# Importeren: Ja of Nee	Stel deze categorie op Nee in om te voorkomen dat een bepaalde virtual machine wordt geïmporteerd.
Naam virtual machine	Niet wijzigen.
Virtual machine-id	Niet wijzigen.
Hostreservering (naam of id)	Voer de naam of id in van een reservering in de vRealize Automation-doelomgeving.
Host voor opslag (naam of id)	Voer de naam of id in van een opslaglocatie in de vRealize Automation-doelomgeving.
Implementatienaam	Voer een nieuwe naam in voor de implementatie, bijvoorbeeld de naam van de virtual machine, die u in de vRealize Automation-doelomgeving maakt.  <b>Opmerking</b> Elke virtual machine moet in zijn eigen implementatie worden geïmporteerd. U kunt niet één virtual machine in een bestaande implementatie importeren. U kunt niet meerdere virtual machines in een bestaande implementatie importeren.
Blueprint-id	Voer de id in van de blueprint in de vRealize Automation-doelomgeving die u gebruikt om de virtual machine te importeren.  <b>Opmerking</b> Zorg ervoor dat u alleen de blueprint-id invoert. Voer niet de naam van de blueprint in. U moet een blueprint selecteren die maar één virtual machine-onderdeel bevat. De blueprint moet zijn gepubliceerd en aan een recht zijn toegevoegd.

Titel	Opmerking
Id onderdeelmachine	Voer de naam in van het virtual machine-onderdeel dat is opgenomen in de geselecteerde blueprint. U kunt geen virtual machine importeren in een blueprint die meer dan een onderdeel bevat.
Naam eigenaar	Voer in de vRealize Automation-doelomgeving een gebruiker in die recht heeft op de blueprint.

- b Als u een virtual machine met een statisch IP-adres importeert, voegt u een opdracht met de volgende syntaxis toe aan het CSV-bestand.

```
,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP
```

Configureer de opdracht met de juiste informatie voor uw virtual machine.

- Wijzig de # in het nummer van de netwerkinterface die met dit statisch IP-adres wordt geconfigureerd. Bijvoorbeeld, VirtualMachineNetwork0.Address.
- Wijzig w.x.y.z zodat dit het statische IP-adres van de virtual machine wordt. Bijvoorbeeld, 11.27.42.57.
- De HOP-tekenreeks (Verborgen, Niet gecodeerd, Geen runtime) stelt de zichtbaarheid van de eigenschap in. Deze standaard eigenschap wordt na een succesvolle import van de virtual machine verwijderd.

De import kan alleen goed worden uitgevoerd als het IP-adres beschikbaar is in een goed geconfigureerde adrespool. Als het adres niet wordt gevonden of reeds in gebruik is, wordt de import uitgevoerd zonder toewijzing van het statische IP-adres en wordt een fout in het logboek geregistreerd.

- c Sla het CSV-bestand op.
- 3 Gebruik de vRealize Automation-beheerinterface om uw virtual machine naar een vRealize Automation-omgeving te importeren.
- a Selecteer **Infrastructuur > Beheer > Bulkimports**.
  - b Klik op **Nieuw**.
  - c Voer in het tekstvak **Naam** een unieke naam voor deze taak in, bijvoorbeeld: niet-beheerde import 10.
  - d Voer de naam van het CSV-bestand in het tekstvak **CSV-bestand** in.

- e Selecteer importopties.

Optie	Beschrijving
<b>Begintijd</b>	Hiermee kunt u een toekomstige begindatum plannen. De begintijd wordt opgegeven in de lokale servertijd en niet in de lokale tijd van het werkstation van de gebruiker.
<b>Nu</b>	Start onmiddellijk met het importproces.
<b>Vertraging (seconden)</b>	Als u veel virtual machines importeert, selecteert u hier hoeveel seconden vertraging er ligt tussen de registratie van elke virtual machine. Als u dit menu-item selecteert, verloopt het importproces trager. Laat het veld leeg als u geen vertraging wilt instellen.
<b>Batchgrootte</b>	Als u veel virtual machines importeert, selecteert u hier het totale aantal machines dat op een bepaald moment moet worden geregistreerd. Als u dit menu-item selecteert, verloopt het importproces trager. Laat het veld leeg als u geen limiet wilt instellen.
<b>Beheerde machines negeren</b>	Niet selecteren.
<b>Gebruikersvalidatie overslaan</b>	Als u dit menu-item selecteert, stelt u de eigenaar van de virtual machine zonder verdere controle in op de waarde die is geregistreerd in de kolom Eigenaar van het CSV-gegevensbestand. Als dit menu-item selecteert, verloopt het importproces sneller.
<b>Testimport</b>	Hiermee test u het importproces zonder de virtual machines te importeren zodat u kunt controleren of het CSV-bestand fouten bevat.

- f Klik op **OK**.

U ziet de voortgang van de bewerking verschijnen op de pagina Bulkimports.

## Een virtual machine in een vRealize Automation-omgeving bijwerken

U kunt de eigenschap van een virtual machine zoals een opslagpad wijzigen, om een of meer beheerde virtual machines in een vRealize Automation-omgeving bij te werken.

Een beheerde virtual machine is een machine die wordt beheerd in een vRealize Automation-omgeving en die in de console kan worden bekeken.

### Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **materiaalbeheerder** en als **bedrijfsgroepbeheerder**.

### Procedure

- 1 Genereer een CSV-gegevensbestand van de virtual machine.
  - a Selecteer **Infrastructuur > Beheer > Bulkimports**.
  - b Klik op **CSV-bestand genereren**.
  - c Selecteer **Beheerd** in het vervolgkeuzemenu **Machines**.

- d Selecteer een van de beschikbare brontypen in het vervolgkeuzemenu **Bron**.

Optie	Beschrijving
Endpoint	De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een virtualisatiehost.
Computerbron	De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een groep virtual machines met een soortgelijke functie.

- e Selecteer de naam van de virtual machine-bron in het vervolgkeuzemenu **Naam**.
- f (Optioneel) Selecteer **Aangepaste eigenschappen insluiten** als u de aangepaste eigenschappen van de virtual machine wilt migreren.
- g Klik op **OK**.

## 2 Bewerk uw CSV-gegevensbestand van de virtual machine.

- a Open het CSV-bestand in een tekstverwerkingsprogramma en bewerk de gegevenscategorieën die u algemeen wilt wijzigen.

Om virtual machines in een CSV-gegevensbestand bij te werken, moet elke machine worden gekoppeld aan de volgende items:

- Reservering
- Opslaglocatie
- Blueprint
- Machineonderdeel
- Eigenaar die in de doelimplementatie bestaat

De update lukt alleen als alle waarden van elke machine aanwezig zijn in de vRealize Automation-doelomgeving. U kunt de waarden voor reserveringen, opslaglocaties, blueprints en eigenaren aanpassen of een statisch IP-adres verbinden aan afzonderlijke machines door het CSV-bestand te bewerken.

- b Als u het statische IP-adres van een virtual machine wijzigt, voegt u een opdracht met de volgende syntaxis toe aan het CSV-bestand.

```
,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP
```

Configureer de opdracht met de juiste informatie voor uw virtual machine.

- Wijzig de # in het nummer van de netwerkinterface die met dit statisch IP-adres wordt geconfigureerd. Bijvoorbeeld: VirtualMachineNetwork0.Address.
- Wijzig w.x.y.z zodat dit het statische IP-adres van de virtual machine wordt. Bijvoorbeeld: 11.27.42.57.
- De HOP-tekenreeks (Verborgen, Niet gecodeerd, Geen runtime) stelt de zichtbaarheid van de eigenschap in. Deze standaardeigenschap wordt na een succesvolle import van de virtual machine verwijderd.

De update kan alleen goed worden uitgevoerd als het IP-adres beschikbaar is in een goed geconfigureerde adrespool. Als het adres niet wordt gevonden of reeds in gebruik is, wordt de update uitgevoerd zonder toewijzing van het statische IP-adres en wordt een fout in het logboek geregistreerd.

- c Sla het CSV-bestand op en sluit het tekstverwerkingsprogramma.

## 3 Gebruik de vRealize Automation-beheerinterface om een of meer virtual machines in een vRealize Automation-omgeving bij te werken.

- a Selecteer **Infrastructuur > Beheer > Bulkimports**.
- b Klik op **Nieuw**.
- c Voer in het tekstvak **Naam** een unieke naam voor deze taak in, bijvoorbeeld: beheerde algemene update 10.

- d Zoek het CSV-gegevensbestand op en voer de naam ervan in het tekstvak **CSV-bestand** in.
- e Selecteer importopties.

Optie	Beschrijving
<b>Begintijd</b>	Hiermee kunt u een toekomstige begindatum plannen. De begintijd wordt opgegeven in de lokale servertijd en niet in de lokale tijd van het werkstation van de gebruiker.
<b>Nu</b>	Start onmiddellijk met het importproces.
<b>Vertraging (seconden)</b>	Als u een groot aantal virtual machines bijwerkt, selecteert u hier hoeveel seconden vertraging er ligt tussen de update van elke virtual machine. Als u voor deze optie kiest, verloopt het updateproces trager. Laat het veld leeg als u geen vertraging wilt gebruiken.
<b>Batchgrootte</b>	Als u een groot aantal virtual machines bijwerkt, selecteert u hier het totale aantal machines dat op een bepaald moment moet worden bijgewerkt. Als u voor deze optie kiest, verloopt het updateproces trager. Laat het veld leeg als u geen limiet wilt gebruiken.
<b>Beheerde machines negeren</b>	Niet selecteren.
<b>Gebruikersvalidatie overslaan</b>	Als u deze optie selecteert, stelt u de machine-eigenaar zonder verdere controle in op de waarde die is geregistreerd in de kolom Eigenaar van het CSV-gegevensbestand. Als u voor deze optie kiest, verloopt het updateproces sneller.
<b>Testimport</b>	Niet selecteren.

- f Klik op **OK**.

U ziet de voortgang van de bewerking verschijnen op de pagina Bulkimport.

## Een virtual machine naar een andere omgeving van vRealize Automation migreren

U kunt een of meer beheerde virtual machines in een omgeving van VMware vRealize™ Automation naar een andere omgeving van vRealize Automation migreren.

Een beheerde virtual machine is een virtual machine die wordt beheerd in een vRealize Automation-omgeving en die in de console kan worden bekeken.

### Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **materiaalbeheerder** en als **bedrijfsgroepbeheerder**.
- Bij het importeren van virtual machines die statische IP-adressen gebruiken, moet u eerst een adrespool configureren. Zie [Een statisch IP-adresbereik toewijzen met behulp van netwerkprofielen](#) voor meer informatie.

**Procedure**

- 1 Genereer een CSV-gegevensbestand van de virtual machine.
  - a Selecteer **Infrastructuur > Beheer > Bulkimports**.
  - b Klik op **CSV-bestand genereren**.
  - c Selecteer **Beheerd** in het vervolgkeuzemenu **Machines**.
  - d Selecteer een van de beschikbare brontypen in het vervolgkeuzemenu **Bron**.

<b>Optie</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Endpoint</b>	De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een virtualisatiehost.
<b>Computerbron</b>	De vereiste informatie om toegang te krijgen tot een groep virtual machines met een soortgelijke functie.

- e Selecteer de naam van de virtual machine-bron in het vervolgkeuzemenu **Naam**.
- f (Optioneel) Selecteer **Aangepaste eigenschappen insluiten**.

U kunt aangepaste eigenschappen insluiten wanneer u een virtual machine in een nieuwe implementatie met dezelfde eigenschappen importeert.
- g Klik op **OK**.

## 2 Bewerk uw CSV-gegevensbestand van de virtual machine.

Of u het CSV-gegevensbestand moet bewerken hangt af van de overeenkomsten tussen de bron- en doelomgevingen. Als de configuratiewaarden in de bronomgeving niet overeenkomen met de waarden in de doelomgeving, moet u het CSV-gegevensbestand bewerken zodat de waarden overeenkomen vóór u met de migratie begint.

- a Open het CSV-bestand en bewerk de gegevenscategorieën overeenkomstig de bestaande categorieën in de vRealize Automation-doelomgeving.

Om de virtual machines in een CSV-gegevensbestand te importeren, moet voor elke virtual machine een reservering, opslaglocatie, blueprint, machineonderdeel en eigenaar bestaan in de vRealize Automation-doelomgeving. De migratie lukt alleen als alle waarden van elke virtual machine aanwezig zijn in de vRealize Automation-doelomgeving. U kunt de waarden voor reserveringen, opslaglocaties, blueprints en eigenaren aanpassen of een statisch IP-adres verbinden aan afzonderlijke virtual machines door het CSV-bestand te bewerken.

Titel	Opmerking	Voorbeeld
# Importeren: Ja of Nee	Stel deze categorie op Nee in om te voorkomen dat een bepaalde virtual machine wordt geïmporteerd.	Ja
Naam virtual machine	Niet wijzigen.	MyMachine
Virtual machine-id	Niet wijzigen.	a6e05812-0b06-4d4e-a84a-fed242340426a
Hostreservering (naam of id)	Voer de naam of id in van een reservering in de vRealize Automation-doelomgeving.	DevReservation
Host voor opslag (naam of id)	Voer de naam of id in van een opslaglocatie in de vRealize Automation-doelomgeving.	ce-san-1:custom-nfs-2
Implementatienaam	Voer een nieuwe naam in voor de implementatie die u maakt in de vRealize Automation-doelomgeving. Elke virtual machine moet naar zijn eigen implementatie worden gemigreerd. U kunt niet één virtual machine in een bestaande implementatie importeren. U kunt niet meerdere virtual machines in een bestaande omgeving importeren.	ImportedDeployment0001
Geconvergeerde blueprint-id	Voer de id in van de blueprint in de vRealize Automation-doelomgeving die u gebruikt om de virtual machine te importeren. Zorg ervoor dat u alleen de blueprint-id invoert. Voer niet de naam van de blueprint in. U moet een blueprint selecteren die maar één virtual machine-onderdeel bevat. De blueprint moet zijn gepubliceerd en aan een recht zijn toegevoegd.	ImportBlueprint
Blueprintonderdeel-id	Voer de naam in van het virtual machine-onderdeel dat is opgenomen in de geselecteerde blueprint. U kunt geen virtual machine importeren in een blueprint die meer dan een onderdeel bevat.	ImportedMachine
Naam eigenaar	Voer in de vRealize Automation-doelomgeving een gebruiker in.	user@tenant



Voorbeeld van een volledige, correcte CSV-regel: Yes, MyMachine, a6e05812-0b06-4d4e-a84a-fed242340426, DevReservation, ce-san-1:custom-nfs-2, Imported Deployment 0001, ImportBlueprint, ImportedMachine, user@tenant

- b Als u een virtual machine met een statisch IP-adres migreert, voegt u een opdracht met de volgende syntaxis toe aan het CSV-bestand.

```
,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP
```

Configureer de opdracht met de juiste informatie voor uw virtual machine.

- Wijzig de # in het nummer van de netwerkinterface die met dit statisch IP-adres wordt geconfigureerd. Bijvoorbeeld, VirtualMachineNetwork0.Address.
- Wijzig w.x.y.z zodat dit het statische IP-adres van de virtual machine wordt. Bijvoorbeeld, 11.27.42.57.
- De *HOP*-tekenreeks (Verborgen, Niet gecodeerd, Geen runtime) stelt de zichtbaarheid van de eigenschap in. Deze standardeigenschap wordt na een succesvolle import van de virtual machine verwijderd.

De migratie kan alleen goed worden uitgevoerd als het IP-adres beschikbaar is in een goed geconfigureerde adrespool. Als het adres niet wordt gevonden of reeds in gebruik is, wordt de migratie uitgevoerd zonder toewijzing van het statische IP-adres en wordt een fout in het logboek geregistreerd.

- c Sla het CSV-bestand op.

- 3 Gebruik de vRealize Automation-beheerinterface om uw virtual machine naar een vRealize Automation-omgeving te migreren.

- a Selecteer **Infrastructuur > Beheer > Bulkimports**.
- b Klik op **Nieuw**.
- c Voer in het tekstvak **Naam** een unieke naam voor deze taak in, bijvoorbeeld: beheerde migratie 10.
- d Voer de naam van het CSV-bestand in het tekstvak **CSV-bestand** in.

- e Selecteer importopties.

Optie	Beschrijving
<b>Begintijd</b>	Hiermee kunt u een toekomstige begindatum plannen. De begintijd wordt opgegeven in de lokale servertijd en niet in de lokale tijd van het werkstation van de gebruiker.
<b>Nu</b>	Begin onmiddellijk met het migratieproces.
<b>Vertraging (seconden)</b>	Als u veel virtual machines migreert, selecteert u hier hoeveel seconden vertraging er ligt tussen de registratie van elke virtual machine. Als u voor deze optie kiest, verloopt het migratieproces trager. Laat het veld leeg als u geen vertraging wilt instellen.
<b>Batchgrootte</b>	Als u veel virtual machines migreert, selecteert u hier het totale aantal machines dat op een bepaald moment moet worden geregistreerd. Als u voor deze optie kiest, verloopt het migratieproces trager. Laat het veld leeg als u geen limiet wilt instellen.
<b>Beheerde machines negeren</b>	Niet selecteren.
<b>Gebruikersvalidatie overslaan</b>	Als u deze optie selecteert, stelt u de eigenaar van de virtual machine zonder verdere controle in op de waarde die is geregistreerd in de kolom Eigenaar van het CSV-gegevensbestand. Als u voor deze optie kiest, verloopt het migratieproces sneller.
<b>Testimport</b>	Hiermee test u het migratieproces zonder de virtual machines te migreren, zodat u kunt controleren of het CSV-bestand fouten bevat.

- f Klik op **OK**.

U ziet de voortgang van de bewerking verschijnen op de pagina Bulkimport.

## Machines beheren

U kunt ingerichte machines en implementaties beheren met behulp van de beschikbare actieopties.

### Virtual machines beheren

Voor het beheren van virtual machines zijn verschillende rollen vereist om bepaalde taken uit te voeren. Alleen een materiaalbeheerder kan bijvoorbeeld de reservering van een virtual machine wijzigen, maar een machine-eigenaar kan een momentopname van een virtual machine maken.

#### Een machine opnieuw configureren

vSphere-, vCloud Air- en vCloud Director-platforms ondersteunen een nieuwe configuratie van bestaande machines om de specificaties voor CPU, geheugen, opslag of netwerken aan te passen.

Aanvragen voor nieuwe configuraties zijn onderhevig aan goedkeuring op basis van rechten, beleidsregels en de acties die zijn ingeschakeld voor het machineonderdeel in de blueprint.

Als u rechten hebt voor de acties Nieuwe configuratie annuleren (machine) en Nieuwe configuratie uitvoeren (machine), kunt u een hernieuwde configuratie annuleren of een mislukte nieuwe configuratie opnieuw proberen uit te voeren.

## Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **eigenaar van de machine, ondersteunend gebruiker, tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder**.
- De machine die u opnieuw wilt configureren moet de status Aan of Uit hebben en geen actieve configuratiestatus.

## Procedure

### 1 De bewerking starten

U kunt de bewerking opnieuw configureren starten door een machine die is ingericht met de status Aan of Uit, te selecteren.

### 2 CPU's en geheugen opnieuw configureren

U kunt optioneel het aantal CPU's of de hoeveelheid geheugen die wordt gebruikt door de machine die wordt ingericht, wijzigen binnen de grenzen die worden gesteld door de blueprint voor de inrichting.

### 3 Opslag opnieuw configureren

U kunt een opslagvolume toevoegen, verwijderen of wijzigen op een virtual machine die is ingericht.

### 4 Aangepaste eigenschappen toevoegen

U kunt optioneel aangepaste eigenschappen toevoegen aan een volume.

### 5 Netwerken opnieuw configureren

U kunt een netwerkadapter toevoegen, verwijderen of bewerken wanneer u een virtual machine opnieuw configureert.

### 6 De start plannen

U kunt direct beginnen met opnieuw configureren of inplannen om hier op een later tijdstip mee te beginnen. U kunt ook opgeven hoe de machine wordt ingeschakeld, voordat u deze opnieuw configureert.

## De bewerking starten

U kunt de bewerking opnieuw configureren starten door een machine die is ingericht met de status Aan of Uit, te selecteren.

## Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **eigenaar van de machine, ondersteunend gebruiker, tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder**.
- De machine die u opnieuw wilt configureren moet de status Aan of Uit hebben en geen actieve configuratiestatus.

## Procedure

1 Selecteer **Items > Machines**.

2 Selecteer de rij met de machine die u opnieuw wilt configureren.

3 Selecteer **Opnieuw configureren** in het vervolgkeuzemenu **Acties**.

#### Wat nu te doen

[CPU's en geheugen opnieuw configureren](#).

#### CPU's en geheugen opnieuw configureren

U kunt optioneel het aantal CPU's of de hoeveelheid geheugen die wordt gebruikt door de machine die wordt ingericht, wijzigen binnen de grenzen die worden gesteld door de blueprint voor de inrichting.

#### Vereisten

[De bewerking starten](#).

#### Procedure

- 1 (Optioneel) Typ het aantal CPU's in het tekstvak **CPU's**.  
Het toegestane bereik wordt naast het tekstvak weergegeven.
- 2 (Optioneel) Typ de hoeveelheid geheugen in het tekstvak **Geheugen (MB)**.  
Het toegestane bereik wordt naast het tekstvak weergegeven.

#### Wat nu te doen

[Opslag opnieuw configureren](#).

#### Opslag opnieuw configureren

U kunt een opslagvolume toevoegen, verwijderen of wijzigen op een virtual machine die is ingericht.

U kunt de opslag op een schijf van het IDE-type niet opnieuw configureren.


#### Vereisten

[CPU's en geheugen opnieuw configureren](#).

#### Procedure

- 1 Klik op het tabblad **Opslag**.  
Het toegestane bereik voor opslag wordt weergegeven onder de tabel Opslagvolumes.
- 2 (Optioneel) Voeg een volume toe.
  - a Klik op **Nieuw volume**.
  - b Typ de capaciteit in het tekstvak **Capaciteit (GB)**.
  - c (Optioneel) Selecteer een opslagreserveringsbeleid in het vervolgkeuzemenu **Opslagreserveringsbeleid**.
  - d Klik op het pictogram **Opslaan** (.



3 (Optioneel) Verwijder een volume.

- a Zoek het volume.
- b Klik op het pictogram **Verwijderen** ()

Een pictogram dat niet geselecteerd kan worden geeft aan dat het volume niet verwijderd kan worden, zoals bijvoorbeeld het volume van een gekoppelde kloon.

4 (Optioneel) Wijzig de grootte van een opslagvolume.

U kunt de grootte van bestaande volumes niet verminderen. De grootte van het volume wordt beperkt door de totale hoeveelheid opslag die is opgegeven in de blueprint, min de hoeveelheid aan opslag die is toegewezen aan andere volumes.

- a Zoek het volume.
- b Klik op het pictogram **Bewerken** ()
- c Typ de nieuwe grootte in het tekstvak **Capaciteit (GB)**.
- d Klik op het pictogram **Opslaan** ()

**Wat nu te doen**

[Aangepaste eigenschappen toevoegen.](#)

**Aangepaste eigenschappen toevoegen**

U kunt optioneel aangepaste eigenschappen toevoegen aan een volume.

U kunt aangepaste eigenschappen niet gebruiken om waarden in te voeren voor het schijfnummer, de capaciteit, het label of het opslagreserveringsbeleid van het volume. U moet deze waarden invoeren in de daartoe bestemde locaties, door een volume toe te voegen of te bewerken in de tabel Opslagvolumes.

**Vereisten**

[Opslag opnieuw configureren.](#)

**Procedure**

- 1 In de kolom **Aangepaste eigenschappen** van de tabel **Opslagvolumes** klikt u op **Bewerken** voor het volume dat de aangepaste eigenschap ontvangt.
- 2 Klik op **Nieuwe eigenschap**.
- 3 Geef de naam van de aangepaste eigenschap op in het tekstvak **Naam**.
- 4 Geef de waarde voor de aangepaste eigenschap op in het tekstvak **Waarde**.
- 5 Schakel het selectievakje **Gecodeerd** in om de waarde te versleutelen.
- 6 Schakel het selectievakje **Vragen aan gebruiker** in om gebruikers naar de waarde te vragen wanneer ze de machine aanvragen.

## Wat nu te doen

[Netwerken opnieuw configureren.](#)

### Netwerken opnieuw configureren

U kunt een netwerkadapter toevoegen, verwijderen of bewerken wanneer u een virtual machine opnieuw configureert.

#### Vereisten

[Aangepaste eigenschappen toevoegen.](#)

#### Procedure

- 1 Klik op het tabblad **Netwerk**.
- 2 (Optioneel) Voeg een netwerkadapter toe.
  - a Klik op **Nieuwe netwerkadapter**.
  - b Selecteer een netwerk in het vervolgkeuzemenu **Netwerkpad**.  
Alle netwerken die zijn geselecteerd op de reservering van de machine, zijn beschikbaar.
  - c Typ een statisch IP-adres voor het netwerk in het tekstvak **Adres**.  
Het IP-adres moet nog niet zijn toegewezen in het netwerkprofiel dat is toegewezen in de reservering.
  - d Klik op het pictogram **Opslaan** (✔).
- 3 (Optioneel) Verwijder een netwerkadapter.
  - a Zoek de netwerkadapter.
  - b Klik op het pictogram **Verwijderen** (🗑).

U kunt de netwerkadapter 0 niet verwijderen.
- 4 (Optioneel) Bewerk een netwerkadapter.
  - a Zoek de netwerkadapter.
  - b Klik op het pictogram **Bewerken** (✎).
  - c Selecteer een netwerk in het vervolgkeuzemenu **Netwerkpad**.
  - d Klik op het pictogram **Opslaan** (✔).

## Wat nu te doen

[De start plannen.](#)

## De start plannen

U kunt direct beginnen met opnieuw configureren of inplannen om hier op een later tijdstip mee te beginnen. U kunt ook opgeven hoe de machine wordt ingeschakeld, voordat u deze opnieuw configureert.

### Vereisten

[Netwerken opnieuw configureren.](#)

### Procedure

- 1 Klik op het tabblad **Uitvoering**.
- 2 (Optioneel) Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu **Aanvraag uitvoeren**.

Optie	Beschrijving
<b>Onmiddellijk</b>	Begin zo snel mogelijk na goedkeuring met het opnieuw configureren.
<b>Gepland</b>	Begin op de opgegeven datum en tijd met het opnieuw configureren. Typ of selecteer de datum en tijd in de tekstvakken die worden weergegeven.

De geplande tijd wordt aangegeven in de lokale tijd op de locatie waar de vRealize Automation-webserver zich bevindt. Als **Aanvraag uitvoeren** niet beschikbaar is, wordt direct begonnen met opnieuw configureren.

- 3 (Optioneel) Selecteer een actie voor in-/uitschakelen in het vervolgkeuzemenu **Actie voor in-/uitschakelen**.

Optie	Beschrijving
<b>Opnieuw opstarten indien nodig</b>	(Standaard) Start indien nodig de machine opnieuw op, voordat u deze opnieuw configureert.
<b>Opnieuw opstarten</b>	De machine wordt opnieuw opgestart, voordat u deze opnieuw configureert, ongeacht of opnieuw opstarten vereist is.
<b>Niet opnieuw opstarten</b>	Start de machine niet opnieuw op, voordat u deze opnieuw configureert, ook al is opnieuw opstarten vereist.

Onder de volgende voorwaarden is het vereist om de machine opnieuw op te starten, voordat u deze opnieuw configureert:

- Wijziging van CPU, waarbij toevoegen zonder opnieuw opstarten niet wordt ondersteund of is uitgeschakeld.
- Wijziging van geheugen, waarbij toevoegen zonder opnieuw opstarten niet wordt ondersteund of is uitgeschakeld.
- Wijziging van opslag, waarbij toevoegen zonder opnieuw opstarten niet wordt ondersteund of is uitgeschakeld.
- Hardware opnieuw configureren

Als de machine de status Afsluiten heeft, is deze niet opnieuw opgestart.

**Opmerking** U kunt de optie om vSphere toe te voegen zonder de machine opnieuw op te starten, uitschakelen door de aangepaste eigenschap `VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu` te gebruiken.

#### 4 Klik op **OK**.

#### Wat nu te doen

U kunt de voortgang van het opnieuw configureren controleren door de statussen van de werkstroom te volgen die worden weergegeven in de gebruikersinterface. Zie [Werkstroomstatussen van Bewerkingen opnieuw configureren](#).

#### Werkstroomstatussen van Bewerkingen opnieuw configureren

Wanneer het opnieuw configureren van start gaat en zijn weg vervolgt door de werkstroom, kunt u de voortgang controleren in de pagina Bewerken.

**Tabel 1-14. Werkstroomstatussen van Bewerkingen opnieuw configureren**

Status	Beschrijving
Opnieuw configureren in behandeling	De status Bewerking is gemaakt.
Gepland	Er is een geplande werkstroom gemaakt voor de DEM (Distributed Execution Manager).
Opnieuw configureren	De werkstroom die specifiek is voor de interface, wordt uitgevoerd.
Opnieuw configureren is mislukt. Wachten tot opnieuw wordt geprobeerd.	Het opnieuw configureren is mislukt. Het wachten is op de eigenaar om een nieuwe aanvraag in te dienen. Als de eigenaar van de machine het recht heeft om de acties 'opnieuw configureren' of 'opnieuw configureren annuleren' uit te voeren, kan de eigenaar het opnieuw proberen of het opnieuw configureren annuleren.
ReconfigureFailed	Het opnieuw configureren is mislukt. Het wachten is op de RVG-werkstroom om de volgende actie uit te voeren.
ReconfigureSuccessful	Het opnieuw configureren is geslaagd. Het wachten is op de RVG-werkstroom om de volgende actie uit te voeren.
Canceled	De gebruiker heeft het opnieuw configureren geannuleerd. Eigenaren van machines die het recht hebben de actie opnieuw configureren te annuleren, kunnen deze actie inderdaad ook annuleren.
Complete	De voltooiingswerkstroom stelt deze status in nadat het opschonen is voltooid, zodat de RVG-werkstroom kan doorgaan met het opschonen van de statusbewerkingen en goedkeuringen. De status Complete geeft aan dat de aanvraag van vRealize Automation is voltooid, maar dit betekent niet dat het opnieuw configureren van de machine als helemaal is geslaagd.

#### Een metriekprovider configureren

U kunt vRealize Automation configureren om status- en bronmetriecken van vRealize Operations Manager te gebruiken voor vSphere virtual machines.

Voor meer informatie over statusbadges en -metriecken van vRealize Operations Manager raadpleegt u de vRealize Operations Manager-documentatie.



## Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **tenantbeheerder**, **bedrijfsgroepbeheerder** of **machine-eigenaar**.
- Maak een vRealize Operations Manager-gebruikersaccount met weergave- en bronmetrieken voor alle vSphere-servers die u integreert met vRealize Automation.
- Maak vRealize Operations Manager-adapterinstanties voor alle vSphere-servers die u als endpoints toevoegt in vRealize Automation. Voor informatie over het maken van adapterinstanties raadpleegt u de vRealize Operations Manager-documentatie.

## Procedure

- 1 Selecteer **Beheer > Terugwinning > Metriekprovider**.
- 2 Selecteer een metriekprovider.

Optie	Beschrijving
<b>(Standaard) vRealize Automation-metriekprovider</b>	Als u geen vRealize Operations Manager-instantie hebt, biedt vRealize Automation basismachinemetrieken.
<b>vRealize Operations Manager-endpoint</b>	Geef verbindinginformatie op voor de vRealize Operations Manager-instantie die u wilt gebruiken als uw metriekprovider voor vSphere virtual machines.

- 3 Klik op **Testverbinding**.
- 4 Klik op **Opslaan**.

Tenantbeheerders, machine-eigenaars en bedrijfspgroepbeheerders van de groep waarin de machine zich bevindt, kunnen statusbadges en statuswaarschuwingen weergeven op de pagina's met itemdetails voor virtual machines van vSphere. Zij kunnen ook de metrische waarden en statusbadges van vRealize Operations Manager weergeven wanneer ze filteren op het platformtype vSphere op de pagina met terugwinningen.

## Wat nu te doen

[Aanvragen voor terugwinning verzenden](#).

## Aanvragen voor terugwinning verzenden

U kunt aanvragen voor terugwinning versturen aan virtual machine-eigenaren. In de aanvraag voor terugwinning wordt een nieuwe leaseduur in dagen opgegeven, de tijd die de eigenaar van de machine heeft om te reageren en aan te geven welke machines in aanmerking komen voor terugwinning.

## Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **tenantbeheerder**.
- (Optioneel) Voor het bekijken van health badges of metriek geleverd door vRealize Operations Manager, raadpleegt u [Een metriekprovider configureren](#).

## Procedure

- 1 Selecteer **Beheer > Terugwinning > Tenantmachines**.

## 2 Virtual machines zoeken die aan uw zoekcriteria voldoen.

U moet het platformtype voor vSphere selecteren om de metriekeken weer te geven die door vRealize Operations Manager worden verzorgd.

- a Klik op de pijl-omlaag bij **Geavanceerd zoeken** om het zoekvak te openen.
- b Geef één of meer zoekwaarden op of selecteer de gewenste zoekwaarden.

Optie	Actie
<b>Naam virtual machine bevat</b>	Geef één of meer lettertekens op in het tekstvak om de namen van de virtual machines te zoeken die met deze tekens overeenstemmen.
<b>Naam eigenaar bevat</b>	Geef een naam op in het tekstvak om de namen van eigenaren te zoeken die hiermee overeenstemmen.
<b>Naam bedrijfspgroep bevat</b>	Geef een naam op in het tekstvak om de namen van bedrijfspgroepen te zoeken die hiermee overeenstemmen.
<b>Platformtype (vereist voor vRealize Operations Manager)</b>	Selecteer een platformtype in het vervolgkeuzemenu. SelecteervSphere om de metriekeken weer te geven die door vRealize Operations Manager worden verzorgd.
<b>Energieniveau</b>	Selecteer een waarde voor het energieniveau in de vervolgkeuzelijst om virtual machines te zoeken waarvan het energieniveau overeenstemt met uw keuze.
<b>Vervaldatum tussen</b>	Klik op de kalenderpictogrammen en selecteer de begin- en einddatums waartussen de vervaldatum valt.
<b>CPU-gebruik</b>	Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Hoog CPU-verbruik: meer dan 80%, een Laag CPU-verbruik: minder dan 5% of Geen: geen waarde. Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metriekeken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op CPU-verbruik.
<b>Geheugengebruik</b>	Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Hoog geheugengebruik: meer dan 80%, een Laag geheugengebruik: minder dan 10% of Geen: geen waarde. Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metriekeken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op geheugengebruik.
<b>Schijfgebruik</b>	Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Laag verbruik harde schijf: minder dan 2 KB per seconde of Geen: geen waarde. Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metriekeken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op het verbruik van de harde schijf.
<b>Netwerkgebruik</b>	Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken met een Laag netwerkverbruik: minder dan 1 KB per seconde of Geen: geen waarde.

Optie	Actie
	Als u een query wilt uitvoeren op de vRealize Operations Manager-metrieken, kunt u deze filter niet gebruiken om de query uit te voeren en kunt u de resultaten niet sorteren op het netwerkverbruik.
<b>Complexe metriek</b>	<p>Selecteer een waarde in het vervolgkeuzemenu om virtual machines te zoeken op basis van complexe metrieken. Zo kunt u bijvoorbeeld Niet-actief selecteren om machines te zoeken waarvoor het CPU-verbruik, het netwerkverbruik, het geheugenverbruik en het verbruik harde schijf allemaal onder 20% liggen.</p> <p>U kunt deze filter niet gebruiken als u een query uitvoert op vRealize Operations Manager-metrieken.</p>

<sup>c</sup> Klik op het pictogram Zoeken ()

- 3 Selecteer in de huidige pagina met resultaten één of meer virtual machines voor terugwinning

Vanwege de beheerbaarheid worden alleen machines teruggewonnen, die zijn geselecteerd op de huidige pagina met resultaten.

- 4 Klik op **Virtual machine terugwinnen**.

Virtual machines die zijn geselecteerd op de huidige pagina met resultaten, worden opgenomen in de aanvraag.

**Opmerking** Op de pagina Terugwinning kunnen machines worden weergegeven die niet beschikbaar zijn voor terugwinning, zoals machines waarvan de lease is verlopen. Als u een machine wilt opgeven die niet beschikbaar is voor terugwinning, wordt de volgende fout weergegeven:

```
Selection Error: Virtual machine naam is not in valid state for reclamation.
```

- 5 Geef de duur van de nieuwe lease op in het tekstvak **Nieuwe leasheduur (dagen)**.

Het minimum is 1 dag, het maximum is 365 dagen en de standaardwaarde is 7 dagen.

- 6 Geef op hoeveel dagen de eigenaar van de machine de tijd heeft om te reageren op de terugwinningsaanvraag in het tekstvak **Wachten alvorens lease af te dwingen (dagen)**.

Na het verstrijken van die tijd, haalt de machine zelf een nieuwe lease op met een nieuwe leasheduur. De minimum wachtperiode is 1 dag, het maximum is 365 dagen en de standaardwaarde is 3 dagen.

- 7 Voer in het tekstvak **Reden voor aanvraag** een reden voor de aanvraag in.

- 8 Klik op **Indienen**.

- 9 Klik op **OK**.

Wanneer u een terugwinningsaanvraag verzendt, wordt deze weergegeven in het Postvak In van de eigenaar van de virtual machine. Als de eigenaar niet binnen het vereiste aantal dagen op de aanvraag reageert, krijgt de virtual machine een nieuwe lease met de opgegeven leasduur, tenzij de huidige leasduur korter is. Als de eigenaar klikt op **Item in gebruik** in de terugwinningsaanvraag, blijft de lease van de virtual machine ongewijzigd. Als de eigenaar klikt op **Vrijgeven voor terugwinning**, verloopt de lease van de virtual machine onmiddellijk.

### Wat nu te doen

[Aanvragen voor terugwinning bijhouden.](#)

## Aanvragen voor terugwinning bijhouden

Een tenantbeheerder kan de huidige status van de aanvragen voor terugwinning en andere details bijhouden.

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **tenantbeheerder**.

### Procedure

- 1 Selecteer **Beheer > Terugwinning > Aanvragen voor terugwinning**.
- 2 De virtual machines zoeken die aan uw zoekcriteria voldoen.
  - a Klik op de pijl-omlaag bij **Geavanceerd zoeken** om het zoekvak te openen.
  - b Typ één of meer zoekwaarden of selecteer de gewenste zoekwaarden.

Optie	Actie
<b>Naam virtual machine bevat:</b>	Typ één of meer lettertekens in het tekstvak om de namen van de virtual machines te zoeken die hiermee overeenstemmen.
<b>Naam eigenaar bevat:</b>	Typ één of meer lettertekens in het tekstvak om de namen van de eigenaren te zoeken die hiermee overeenstemmen.
<b>Reden voor aanvraag bevat:</b>	Typ één of meer lettertekens in het tekstvak om de redenen voor de aanvraag te zoeken die hiermee overeenstemmen.
<b>Aanvraagstatus:</b>	Selecteer een waarde voor de aanvraagstatus in de vervolgkeuzelijst om virtual machines te zoeken waarvan de aanvraagstatus overeenstemt met uw keuze.

- c Klik op het pictogram **Zoeken** () of druk op Enter om de zoekopdracht te starten.
  - d Klik op de pijl-omhoog bij **Geavanceerd zoeken** om het zoekvak te sluiten.
- 3 (Optioneel) Klik op **Gegevens vernieuwen** om de weergave van de aanvragen voor terugwinning bij te werken.

## De reservering van een beheerde machine wijzigen

U kunt de reservering van een beheerde machine wijzigen. Dit is handig wanneer de machine wordt verplaatst naar een nieuw opslagpad dat niet beschikbaar is in de huidige reservering.

U kunt de huidige computerbron van de machine wijzigen. U kunt de machine ook verplaatsen naar een andere reservering voor die computerbron, inclusief reserveringen die zijn gedaan door een andere bedrijfsgroep. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u bedrijfsgroepbeheerder zijn van zowel de originele bedrijfsgroep als de doelbedrijfsgroep.

### Vereisten

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een **materiaalbeheerder**.

### Procedure

- 1 Selecteer **Infrastructuur > Beheerde machines**.
- 2 Zoek de machine met de reservering die u wilt wijzigen.
- 3 Klik op **Reservering wijzigen** in het vervolgkeuzemenu.
- 4 Selecteer de vereiste waarden uit de vervolgkeuzemenu's.
- 5 Klik op **OK**.

## Een momentopname van uw machine maken

Afhankelijk van de manier waarop uw beheerders uw omgeving hebben geconfigureerd, kunt u mogelijk een momentopname van uw virtual machine maken. Een momentopname is een installatiekopie van een virtual machine op een specifiek tijdstip. Het is een ruimtebesparende kopie van de oorspronkelijke VM-installatiekopie. Momentopnamen zijn een eenvoudige manier om een systeem te herstellen na beschadigingen, gegevensverlies of beveiligingsrisico's. Nadat u een momentopname van uw virtual machine hebt gemaakt, kunt u deze toepassen en uw systeem terugzetten naar het punt waarop de momentopname is gemaakt.

Wanneer u een momentopname van het geheugen maakt, legt de momentopname de status vast van de energie-instellingen van de virtual machine en, optioneel, het geheugen van de virtual machine. Wanneer u de geheugenstatus van de virtual machine vastlegt, duurt het langer om een momentopname te maken. U ervaart mogelijk een tijdelijke vertraging in de reactie via het netwerk.

### Vereisten

- Een bestaande virtual machine die is ingeschakeld, uitgeschakeld of onderbroken.
- Als uw virtual machine is geconfigureerd voor een of meer onafhankelijke schijven, schakelt u de machine uit voordat u een momentopname maakt. U kunt geen momentopname maken wanneer de machine is ingeschakeld. Voor informatie over schijfconfiguratie raadpleegt u *Tabel aangepaste eigenschappen met V*.
- De tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder heeft u het recht gegeven voor de actie momentopname.

### Procedure

- 1 Selecteer **Items > Machines**.
- 2 Zoek de machine waarvan u een momentopname wilt maken.

- 3 Klik in de kolom Acties op de pijl-omlaag en klik op **Details weergeven**.
- 4 Klik op **Momentopname maken** in het menu Acties.
- 5 Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
- 6 Als u de geheugen- en energie-instellingen van de machine wilt vastleggen, selecteert u **Geheugen opnemen**.
- 7 Klik op **Indienen**.

## Externe consoles configureren voor vSphere met niet-vertrouwde SSL-certificaten

Als u externe consoles met VMRC wilt gebruiken in een vRealize Automation-implementatie met niet-vertrouwde certificaten, moet u eerst uw clientbrowser configureren zodat het certificaat wordt vertrouwd. Hoe u dit doet, verschilt per browser.

Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMRC niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers. Wanneer een vRealize Automation-toepassing-certificaat als vertrouwd certificaat wordt vervangen, hoeft u de certificaatgegevens voor de browserclient niet bij te werken.

Als u het certificaat wilt vervangen, raadpleegt u het onderwerp over het vervangen van een vRealize Automation-toepassing-certificaat in de *Systeembeheer*-handleiding voor vRealize Automation.

Externe verbindingen waarbij VMRC wordt gebruikt voor machines die worden ingericht op vSphere en beveiligd door vRealize Appliance-certificaten via een proxyconsole. VMRC vereist een browser met WebSockets-ondersteuning die het vRealize Appliance-certificaat vertrouwt. U verkrijgt het certificaat op het rootniveau van het virtuele apparaat via een van de adressen op <https://vra-va.eng.mycompany.com/>.

Zie de Ondersteuningsmatrix voor VMware vRealize voor meer informatie over de ondersteuningsvereisten voor browsers en vSphere.

### Firefox configureren om een certificaat van vRealize Automation te vertrouwen

U moet niet-vertrouwde vRealize Automation-toepassing-certificaten handmatig importeren in browsers op de client om VMware Remote Console te gebruiken op clients die worden ingericht op vSphere.

Voor meer informatie over de ondersteunde versies van Firefox, raadpleegt u de *Ondersteuningsmatrix voor VMware vRealize* op de VMware-website.

---

**Opmerking** Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMware Remote Console niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers.

---

### Procedure

- 1 Meld u vanuit een Firefox-browser aan bij vRealize Automation-toepassing.  
Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat het certificaat niet wordt vertrouwd.

- 2 Kies de optie om de huidige verbindingsgegevens weer te geven. Klik **Certificaat weergeven** om het huidige SSL-certificaat weer te geven en klik op **Details** in de certificaatviewer.
- 3 Klik op **Meer informatie** en klik op het tabblad **Beveiliging** op de pagina Info over pagina.
- 4 Selecteer een certificaat in het venster Certificaathierarchie.

Optie	Actie
<b>Certificaten uitgegeven door certificeringsinstanties</b>	Selecteer het hoogste vRealize Automation-certificaat.
<b>Zelfondertekende certificaten</b>	Selecteer het vRealize Automation-certificaat.

- 5 Klik op **Exporteren**.
- 6 Configureer de certificaatgegevens in het dialoogvenster Certificaat opslaan naar bestand.
  - a Voer in het tekstvak **Opslaan als** een certificaatnaam in. De certificaatnaam moet eindigen op `.crt`, `.cert` of `.cer`.
  - b Selecteer de locatie waarop u het bestand wilt opslaan.
  - c Selecteer de indeling **X.509-certificaat (PEM)**.
- 7 Klik op **Opslaan**.
- 8 Klik op het tabblad **Instanties** in het dialoogvenster Certificaatbeheer.

Optie	Actie
<b>Windows</b>	Selecteer <b>Voorkeur &gt; Geavanceerd &gt; Certificaten</b> in het Firefox-menu.
<b>iOS</b>	Selecteer <b>Voorkeur &gt; Geavanceerd &gt; Certificaten</b> in het Firefox-menu en klik op <b>Certificaten weergeven</b> .

- 9 Klik op het tabblad **Instanties** en klik op **Importeren**.
- 10 Selecteer het certificaatbestand dat u eerder hebt opgeslagen en klik op **Openen** in het dialoogvenster.
- 11 Bewerk de vertrouwensinstellingen.

Optie	Actie
<b>Zelfondertekende certificaten</b>	Selecteer <b>Dit certificaat herkent websites</b> .
<b>Certificaten uitgegeven door een certificeringsinstantie</b>	Selecteer <b>Deze certificeringsinstantie vertrouwen voor herkenning van websites</b> .

- 12 Klik op **OK** en start de browser opnieuw.

U kunt nu zonder certificaatfouten verbinding maken met de externe console.



## Internet Explorer configureren om een certificaat voor vRealize Automation Appliance te vertrouwen

U moet niet-vertrouwde vRealize Automation-toepassing-certificaten handmatig importeren in browsers op de client om VMware Remote Console te gebruiken op clients die worden ingericht op vSphere.

---

**Opmerking** Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMware Remote Console niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers.

---

De stappen in deze procedure gelden voor zelfondertekende certificaten en certificaten die zijn uitgegeven door een certificeringsinstantie.

Voor meer informatie over de ondersteunde versies van Internet Explorer, raadpleegt u de *Ondersteuningsmatrix voor VMware vRealize* op de VMware-website.

### Procedure

- 1 Meld u vanuit een Internet Explorer-browser aan bij vRealize Automation-toepassing.
- 2 Klik op **Certificaat weergeven** in het foutbericht voor het certificaat dat in de adresbalk van de browser verschijnt.
- 3 Klik op het tabblad **Algemeen** van het venster Certificaatgegevens.
- 4 Controleer of de gegevens van het certificaat kloppen en klik op **Certificaat installeren**.
- 5 Selecteer **Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan** in het dialoogvenster Certificaatarchief.
- 6 Klik op **Bladeren** om het certificaatarchief te zoeken.
- 7 Selecteer **Vertrouwde basiscertificeringsinstantie** en klik op **OK**.
- 8 Klik op **Volgende** in het dialoogvenster Certificaatarchief.
- 9 Klik op **Ja** in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing om het certificaat te installeren.
- 10 Start de browser opnieuw.

U kunt nu zonder certificaatfouten verbinding maken met de externe console.

## Chrome configureren om een certificaat voor vRealize Automation Appliance te vertrouwen

U moet niet-vertrouwde vRealize Automation-toepassing-certificaten handmatig importeren in browsers op de client om VMware Remote Console te gebruiken op clients die worden ingericht op vSphere.

Voor meer informatie over de ondersteunde versies van Chrome, raadpleegt u de *Ondersteuningsmatrix voor VMware vRealize* op de VMware-website.

---

**Opmerking** Als vRealize Automation is geconfigureerd met een vertrouwd SSL-certificaat voor uw omgeving, hoeft VMware Remote Console niet verder meer te worden geconfigureerd voor clientbrowsers.

---

Chrome en Internet Explorer gebruiken onder Windows hetzelfde certificaatarchief. Dit betekent dat de certificaten die door Internet Explorer worden vertrouwd, ook door Chrome worden vertrouwd. Als u vertrouwde certificaten voor Chrome wilt instellen, importeert u ze vanuit Internet Explorer. Zie [Internet Explorer configureren om een certificaat voor vRealize Automation Appliance te vertrouwen](#) voor meer informatie over deze procedure.

Start Chrome na afloop van deze procedure opnieuw.

Als u een certificaat op een Mac-besturingssysteem permanent wilt vertrouwen, downloadt u het certificaatbestand en installeert u het certificaat als vertrouwd in uw certificaatbeheer.

### Procedure

- 1 Meld u vanuit een Chrome-browser aan bij vRealize Automation-toepassing.
- 2 Klik op het pictogram in de adresbalk.
- 3 Klik op de koppeling met certificaatgegevens.
- 4 Sla het certificaat op door het bijbehorende pictogram naar het bureaublad te slepen.
- 5 Start het programma voor toegang tot de sleutelhanger.
- 6 Selecteer **Bestand > Items importeren**.
- 7 Selecteer het eerder opgeslagen certificaatbestand in het scherm voor toegang tot de sleutelhanger.  
Stel de waarde van **Doelsleutel** in op **Systeem**.
- 8 Klik op **Openen** om het certificaat te importeren.
- 9 Start de browser opnieuw.

## Externe verbinding maken met een machine

Via de vRealize Automation-console kunt u extern verbinding maken met een machine.

### Vereisten

- Meld u aan bij de vRealize Automation-console als **eigenaar van de machine, tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder**.
- Controleer of VMware Tools is geïnstalleerd.  
VMware Tools moet zijn geïnstalleerd op de vRealize Automation-client om volledige toegang te krijgen bij de verbinding vanuit de VMware Remote Console. Als VMware Tools niet is geïnstalleerd, kunnen er problemen optreden nadat de verbinding met de doelmachine is gemaakt, waardoor bijvoorbeeld de muisaanwijzer en de muisknoppen niet werken. Voor informatie over ondersteunde VMware Tools-versies raadpleegt u *Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation*.
- Controleer of de ingerichte machine is ingeschakeld.

### Procedure

- 1 Selecteer **Items > Implementatie**.

- 2 Klik op **Acties** in de rij met de naam van de machine of selecteer de machine en klik op **Acties** op de bijbehorende machinepagina.
- 3 Selecteer de methode voor externe verbindingen.
  - Selecteer **Verbinding maken via RDP** om verbinding te maken via RDP.
  - Selecteer **Verbinden met remote console** om verbinding te maken via VMware Remote Console.Reageer op alle prompts.
- 4 Klik op **Verbinden** en volg de procedure om u aan te melden bij de machine.
- 5 Als u klaar bent, meldt u zich af en sluit u het browservenster.

## Acties uitvoeren voor ingerichte bronnen

Welke acties beschikbaar zijn voor een ingerichte bron, is afhankelijk van het type bron, hoe de actie is geconfigureerd en beschikbaar is gesteld voor ingerichte items, alsmede van de operationele status van het item.

De geconfigureerde acties die beschikbaar zijn voor een ingerichte machine of implementatie, worden in het menu **Acties** van de geselecteerde bron weergegeven op het tabblad **Items**.

Als het item met behulp van een IaaS-machineblueprint is ingericht door IaaS, wordt de lijst met beschikbare acties bepaald door de selectie die voor de nieuwe blueprint is gemaakt op het tabblad **Acties** van het machinetypeonderdeel, en vervolgens door hetgeen van toepassing is volgens het machinetype of de status.

Als het item is ingericht via een XaaS-blueprint, moet u de bronacties met bijbehorende rechten maken en publiceren voor dezelfde service als die waarmee het item is ingericht. De lijst met beschikbare acties wordt bepaald door het itemtype en de huidige status van het item.

Tot de beschikbare acties voor een item dat als IaaS-machine is ingericht, behoren mogelijk ook XaaS-bronacties, voor zover deze aan het item zijn toegewezen.

## Opties in het menu Actie voor ingerichte bronnen

Acties zijn wijzigingen die u op ingerichte bronnen kunt uitvoeren. De acties van vRealize Automation worden gebruikt om de levenscyclus van de bronnen te beheren.

De opties in het menu **Actie** voor een ingericht item hebben betrekking op acties die u op de blueprint hebt opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste menubewerkingen die zijn gemaakt door de servicearchitecten. Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de wijze waarop de rechten van de bron waarop de acties worden uitgevoerd, zijn ingesteld door de bedrijfsgroepbeheerder of tenantbeheerder.

**Tabel 1-15. Opties van het menu Actie**

Actie	Brontype	Beschrijving
Gekoppeld zwevend IP	Machine (OpenStack)	Koppel een zwevend IP-adres met een Openstack-machine.
Nieuwe configuratie annuleren	Machine	Annuleer een actie voor een nieuwe configuratie die momenteel wordt uitgevoerd.
Lease wijzigen	Implementatie en machine	Wijzig het resterende aantal dagen van de lease voor een specifieke machine of voor alle bronnen van een implementatie. Als u geen waarde opgeeft, verloopt de lease niet.
Eigenaar wijzigen	Implementatie	Wijzig de eigenaar van de hele implementatie en alle bijbehorende bronnen. Alleen bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers kunnen een andere eigenaar aan een implementatie toewijzen.
Verbinding maken met behulp van VMRC	Machine	<p>Maak verbinding met de virtual machine met behulp van een VMRC 8.x-toepassing.</p> <p>Deze actie kan alleen worden gebruikt als de VMRC-toepassing is geïnstalleerd op het lokale systeem van de servicecatalogusgebruiker die de actie uitvoert.</p> <p>Voor installatie- en gebruiksinstructies raadpleegt u de <a href="#">VMware Remote Console-documentatie</a>. Als u de software wilt downloaden, gaat u naar <a href="#">VMware Remote Console downloaden</a>.</p> <p>VMRC 8.x vervangt de vorige VMware Remote Console.</p>
Verbinding maken met remote console	Machine	<p>Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van VMware Remote Console.</p> <p>De console van de virtual machine wordt weergegeven in de browser. VMRC 8.x vervangt de VMware Remote Console.</p>

Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)

Actie	Brontype	Beschrijving
Verbinding maken via consoleticket	Machine (OpenStack en KVM)	Gebruik een OpenStack- of KVM-consoleticket voor een VMware Remote Console-verbinding om verbinding te maken met de virtual machine.
Verbinding maken via ICA	Machine (Citrix)	Maak verbinding met de Citrix-machine via het protocol Independent Computing Architecture.
Verbinding maken via RDP	Machine	Gebruik Microsoft Remote Desktop Protocol om verbinding te maken met de machine.
Verbinding maken via SSH	Machine	<p>Maak verbinding met de geselecteerde machine met behulp van SSH.</p> <p>De optie <b>Verbinden met SSH</b> werkt alleen als uw browser over een invoegtoepassing beschikt die SSH ondersteunt, zoals de FireSSH SSH-terminalclient voor Mozilla Firefox en Google Chrome. Als de invoegtoepassing aanwezig is en u <b>Verbinden met SSH</b> selecteert, wordt een SSH-console weergegeven en wordt u gevraagd uw beheerderverificatiegegevens in te voeren.</p> <p>Als u deze actie wilt gebruiken, moet u de aangepaste eigenschap <code>Machine.SSH</code> via een eigenschapsgroep of zelfstandige, aangepaste eigenschap toevoegen aan het machineonderdeel van de blueprint en op 'waar' instellen.</p>
Verbinding maken via virtueel bureaublad	Machine	Gebruik het virtuele bureaublad van Microsoft om verbinding te maken met de geselecteerde machine.
Momentopname maken	Virtual machine	Maak een momentopname van de virtual machine. Als u toestemming hebt voor twee momentopnamen en die allebei al hebt gemaakt, moet u eerst een momentopname verwijderen voordat de optie weer beschikbaar is.

**Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)**

<b>Actie</b>	<b>Brontype</b>	<b>Beschrijving</b>
Momentopname verwijderen	Virtual machine	Verwijder een momentopname van de virtual machine.

Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)

Actie	Brontype	Beschrijving
Vernietigen	Cloudmachine, implementatie, virtual machine en VMware NSX Edge	<p>Onmiddellijke vernietiging van een ingerichte bron. U moet deze actie uitvoeren om XaaS-bronnen te vernietigen, zelfs als ze deel uitmaken van een implementatie die u vernietigt. Andere bronnen worden aan het einde van hun lease- of archiefperiode vernietigd. Met uitzondering van XaaS wordt het vernietigen van onderdelen niet aanbevolen. Het wordt aanbevolen de actie Inschalen te gebruiken om het aantal machines in uw implementatie te verminderen, of de hele implementatie te vernietigen.</p> <p>De actie Vernietigen is niet beschikbaar voor de volgende implementatiescenario's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ implementaties van fysieke machines</li> <li>■ implementaties met een bestaand NSX-netwerk of bestaande NSX-beveiligingsbron</li> <li>■ implementaties met een NSX load balancer op aanvraag als bron</li> </ul> <p>Omdat een NSX load balancer een eigenschap is van een NSX Edge op aanvraag, wordt de load balancer als bron samen met de NSX Edge vernietigd en worden de bronnen weer vrijgegeven. Bij de vernietiging van een</p>

Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolg)

Actie	Brontype	Beschrijving
		<p>machinelaag met load balancing, wordt de load balancer verwijderd uit de pool op de bijbehorende NSX Edge.</p> <hr/> <p><b>Opmerking</b> Opmerking: opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.</p> <hr/> <p>Wanneer u een implementatie vernietigt die een Amazon-machineonderdeel bevat, worden alle EBS-volumes die tijdens de levenscyclus aan de machine werden toegevoegd niet vernietigd maar verwijderd. vRealize Automation biedt geen optie voor het vernietigen van de EBS-volumes.</p>
Bestaand netwerk vernietigen	Bestaand netwerk	Vernietig het netwerk.
VMWare NSX load balancer vernietigen	VMWare NSX load balancer	Vernietig de NSX load balancer.
VMWare NSX-netwerk vernietigen	VMWare NSX-netwerk	Vernietig het NSX-netwerk.
VMware NSX-beveiligingsgroep vernietigen	VMware NSX-beveiligingsgroep	Vernietig de VMware NSX-beveiligingsgroep.
VMware NSX-beveiligingstag vernietigen	VMware NSX-beveiligingstag	Vernietig de VMware NSX-beveiligingstag.
Koppeling met zwevende IP ongedaan maken	Machine (Openstack)	Verwijder het zwevende IP van de Openstack-machine.
Nieuwe configuratie uitvoeren	Machine	Overschrijf een geplande nieuwe configuratie, of voer een mislukte nieuwe configuratie opnieuw uit of plan ze opnieuw.
Vervallen	Implementatie en machine	Beëindig de implementatie- of machinelease voor alle bronnen van de implementatie.
Certificaat exporteren	Machine	Exporteer het certificaat van een cloudmachine.



**Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)**

Actie	Brontype	Beschrijving
Herinnering voor vervaldatum ontvangen	Machine	Downloadt een gebeurtenisbestand van de agenda voor de huidige leasevervaldatum.
VMware Tools installeren	Machine	Installeer VMware Tools op een vSphere virtual machine.
Power Cycle	Machine	Schakel de machine uit en schakel deze vervolgens weer in.
Uitschakelen	Machine	Schakel de machine uit tijdens het afsluiten van het gastbesturingssysteem.
Inschakelen	Machine	Schakel de machine in. Als de machine onderbroken was, wordt de normale werking hervat vanaf het punt waarop de machine onderbroken was.
Reboot	Machine	Start het gastbesturingssysteem van een vSphere virtual machine opnieuw op. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools is geïnstalleerd op de machine.
Opnieuw configureren	Machine	<p>Een bedrijfsgroepbeheerder, ondersteuningsgebruiker of machine-eigenaar kan de volgende machine-instellingen opnieuw configureren op een vSphere-machine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschrijving wijzigen</li> <li>■ Instellingen voor CPU, geheugen, netwerk en schijven wijzigen</li> <li>■ Eigenschappen toevoegen, bewerken en verwijderen</li> <li>■ Afsluiten opnieuw configureren</li> <li>■ Machine-eigenaar wijzigen (alleen bedrijfsgroepbeheerders en ondersteuningsgebruikers)</li> </ul> <p>U kunt geen opslagreserveringsbeleid wijzigen als hierdoor het opslagprofiel op een schijf zou worden gewijzigd.</p>
VDI registreren	Virtual machine (XenServer)	Registreer de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items.

Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)

Actie	Brontype	Beschrijving
Opnieuw inrichten	Machine	<p>Vernietigt de machine en start daarna een inrichtingswerkstroom om een nieuwe machine met dezelfde naam te maken.</p> <p>Bij de aanvraag voor het opnieuw inrichten van een machine kan een bekend probleem optreden. vRealize Automation geeft dan in de catalogus de status Voltooid voor de hernieuwde inrichting, terwijl de werkelijke status In behandeling is. Als u de hernieuwde inrichting van een machine hebt aangevraagd, hebt u de volgende mogelijkheden om de status van de opnieuw ingerichte machine te controleren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Infrastructuur &gt; Beheerde machines</b></li> <li>■ <b>Items &gt; Itemdetails</b></li> <li>■ <b>Beheer &gt; Gebeurtenissen &gt; Gebeurtenislogboeken</b></li> </ul>
Momentopname terugzetten	Virtual machine	De vorige momentopname van de machine terugzetten. U kunt deze actie alleen gebruiken als u een bestaande momentopname hebt.

Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)

Actie	Brontype	Beschrijving
Inschalen	Implementatie	<p>Vernietig niet-gebruikte instanties van machines in uw implementatie voor aanpassing aan een kleinere capaciteitsvraag. De machineonderdelen en alle softwareonderdelen die erop zijn geïnstalleerd, worden vernietigd. Afhankelijke softwareonderdelen en netwerk- en beveiligingsonderdelen worden bijgewerkt voor de nieuwe configuratie van de implementatie. XaaS-onderdelen zijn niet schaalbaar en kunnen niet worden bijgewerkt tijdens schalingsbewerkingen.</p> <p>U kunt gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen proberen te repareren door de implementatie opnieuw te schalen. U kunt een implementatie echter niet naar de huidige grootte schalen, en als u op deze manier een gedeeltelijk gelukte schaling probeert te repareren, wordt de toewijzing van hangende bronnen niet opgeheven. U kunt de details van de uitvoering van aanvragen bekijken en erachter komen welke taken op welke knooppunten zijn mislukt zodat u beter kunt bepalen of u de gedeeltelijk gelukte schaling kunt oplossen met een andere schalingsbewerking. Mislukte en gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen hebben geen impact op de werking van uw oorspronkelijke implementatie, en u kunt uw catalogusitems blijven gebruiken wanneer u fouten oplost.</p>

Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)

Actie	Brontype	Beschrijving
Uitschalen	Implementatie	<p>Richt extra instanties van machines in voor uw implementatie voor aanpassing aan een grotere capaciteitsvraag. De machineonderdelen en alle softwareonderdelen die erop zijn geïnstalleerd, worden vernietigd. Afhankelijke softwareonderdelen en netwerk- en beveiligingsonderdelen worden bijgewerkt voor de nieuwe configuratie van de implementatie. XaaS-onderdelen zijn niet schaalbaar en kunnen niet worden bijgewerkt tijdens schalingsbewerkingen.</p> <p>U kunt gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen proberen te repareren door de implementatie opnieuw te schalen. U kunt een implementatie echter niet naar de huidige grootte schalen, en als u op deze manier een gedeeltelijk gelukte schaling probeert te repareren, wordt de toewijzing van hangende bronnen niet opgeheven. U kunt de details van de uitvoering van aanvragen bekijken en erachter komen welke taken op welke knooppunten zijn mislukt zodat u beter kunt bepalen of u de gedeeltelijk gelukte schaling kunt oplossen met een andere schalingsbewerking. Mislukte en gedeeltelijk gelukte schalingsbewerkingen hebben geen impact op de werking van uw oorspronkelijke implementatie, en u kunt uw catalogusitems blijven gebruiken wanneer u fouten oplost.</p>
Afsluiten	Machine	<p>Sluit het gastbesturingssysteem af en schakel de machine uit. U kunt deze actie alleen gebruiken als VMware Tools is geïnstalleerd op de machine.</p>

**Tabel 1-15. Opties van het menu Actie (Vervolgd)**

Actie	Brontype	Beschrijving
Onderbreken	Machine	Onderbreek de machine zodat deze niet kan worden gebruikt en zodat deze geen systeembronnen verbruikt behalve de opslag die deze momenteel gebruikt.
Registratie ongedaan maken	Machine	Verwijder de machine uit de inventaris zonder ze te verwijderen. Niet-geregistreerde machines zijn onbruikbaar.
Registratie VDI ongedaan maken	Virtual machine (XenServer)	Maak de registratie van de installatiekopie van de virtuele schijf op XenServer-items ongedaan.

## Problemen met ontbrekende acties in het menu met bronacties oplossen

U krijgt als machine- of broneigenaar niet alle acties te zien waarvoor rechten zijn verleend voor een ingericht item.

### Probleem

Als u weet dat er in uw omgeving rechten voor een actie zijn verleend aan een gebruikers- of bedrijfsgroep, verwacht u alle acties te zien te krijgen wanneer u een item selecteert in de lijst **Items**.

### Oorzaak

Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type ingerichte bron, de operationele status van de bron en hoe deze is geconfigureerd en beschikbaar is gesteld. De volgende lijst bevat een aantal redenen waarom u niet alle geconfigureerde acties te zien krijgt.

- De actie is niet van toepassing door de huidige status van de ingerichte bron. Uitschakelen is bijvoorbeeld alleen beschikbaar wanneer de machine is ingeschakeld.
- De actie is niet van toepassing op het geselecteerde itemtype. De actie wordt niet in de lijst weergegeven als het item de actie niet ondersteunt. De actie Momentopname maken is bijvoorbeeld niet beschikbaar voor een fysieke machine, terwijl de actie Verbinding maken met behulp van RDP niet beschikbaar is als het geselecteerde item een Linux-machine is.
- De actie is weliswaar van toepassing op het ingerichte brontype, maar is uitgeschakeld in de infrastructuurblueprint. Een uitgeschakelde actie wordt nooit als beschikbaar weergegeven voor de items die zijn ingericht op basis van de blueprint.
- Er zijn bij de inrichting van het item waarvoor u de actie wilt uitvoeren, geen rechten verleend voor die actie. Het menu Acties bevat alleen acties waarvoor rechten zijn verleend, hetzij via een IaaS-blueprint of als XaaS-bronactie.

- De actie is gemaakt als XaaS-bronactie, maar er zijn hiervoor geen rechten verleend bij de inrichting van het item waarvoor u de actie wilt uitvoeren. Het menu Acties toont alleen acties waarvoor rechten zijn verleend.
- De actie is mogelijk beperkt door de geconfigureerde doelcriteria voor XaaS-bronacties of brontoewijzingen voor ingerichte IaaS-machines.

#### **Oplossing**

- Controleer of de actie van toepassing is op het ingerichte item of op de status van het ingerichte item.
- Controleer of de actie is geconfigureerd en is opgenomen in de verleende rechten waarmee het item is ingericht.