

# Verwalten von Site Recovery Manager

Site Recovery Manager 8.2

Die aktuellste technische Dokumentation finden Sie auf der VMware-Website unter:

<https://docs.vmware.com/de/>

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

**VMware Global, Inc.**  
Zweigniederlassung Deutschland  
Willy-Brandt-Platz 2  
81829 München  
Germany  
Tel.: +49 (0) 89 3706 17 000  
Fax: +49 (0) 89 3706 17 333  
[www.vmware.com/de](http://www.vmware.com/de)

Copyright © 2008-2019 VMware, Inc. Alle Rechte vorbehalten. [Urheberrechts- und Markenhinweise](#).

# Inhalt

Grundlegendes zur VMware Site Recovery Manager-Verwaltung 8

Aktualisierte Informationen 9

## 1 Site Recovery Manager-Rechte, -Rollen und -Berechtigungen 10

Wie Site Recovery Manager Berechtigungen handhabt 11

Site Recovery Manager und die vCenter Server-Administratorrolle 13

Site Recovery Manager- und vSphere Replication-Rollen 13

Verwalten von Berechtigungen in einer Konstellation mit gemeinsam genutzter  
Wiederherstellungs-Site 14

Zuweisen von Site Recovery Manager-Rollen und -Berechtigungen 16

Rollenreferenzen für Site Recovery Manager 19

## 2 Replizieren von virtuellen Maschinen 29

Verwenden der Array-basierten Replizierung mit Site Recovery Manager 29

Konfigurieren der Array-basierten Replizierung 31

Verwenden von vSphere Replication mit Site Recovery Manager 38

Replizieren von virtuellen Maschinen und Aktivieren von mehreren Point-in-Time-Instanzen  
39

Verwenden von Array-basierter Replizierung und vSphere Replication mit Site Recovery Manager  
40

## 3 Konfigurieren von Zuordnungen 42

Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere  
Replication-Schutzgruppen 43

Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien 44

Konfigurieren von temporären Platzhalterzuordnungen 46

Benutzer erhalten nach dem Konfigurieren von temporären Platzhalterzuordnungen Zugriff  
auf virtuelle Maschinen 48

Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen 49

Grundlegendes zu Speicherrichtlinienzuordnungen 52

Auswählen von Speicherrichtlinienzuordnungen 53

## 4 Grundlegendes zu Platzhalter-VMs 55

Auswirkungen auf Platzhalter-VMs während einer Wiederherstellung 56

Auswählen eines Platzhalterdatenspeichers 57

## 5 Erstellen und Verwalten von Schutzgruppen 60

Grundlegendes zu Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und Datenspeichergruppen  
61

Wie Site Recovery Manager Datenspeichergruppen berechnet	62
vSphere Replication-Schutzgruppen	64
Infos über Schutzgruppen für Speicherrichtlinien	65
Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien	66
Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien	68
Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und nicht geschützte virtuelle Maschinen	71
Schützen einer verschlüsselten VM	73
Überblick über die Status der Schutzgruppe	74
Überblick über die Schutzstatus der virtuellen Maschine	75
Erstellen von Schutzgruppen	77
Erstellen von vSphere Replication-Schutzgruppen	77
Erstellen von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien	79
Erstellen von Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung	80
Organisieren von Schutzgruppen in Ordnern	82
Hinzufügen und Entfernen von Datenspeichergruppen oder virtuellen Maschinen zu bzw. aus einer Schutzgruppe	82
Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe	84
Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe	86
Ändern der Einstellungen einer virtuellen Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe	87
Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine	88
Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine	90

## 6 Erstellen, Testen und Ausführen von Wiederherstellungsplänen 91

Testen eines Wiederherstellungsplans	92
Testen von Netzwerken und Datacenter-Netzwerken	93
Durchführen einer geplanten Migration oder einer Notfallwiederherstellung durch Ausführung eines Wiederherstellungsplans	94
Ausführen einer Wiederherstellung mit erzwungener Wiederherstellung	96
Unterschiede zwischen dem Test und der Ausführung eines Wiederherstellungsplans	98
Durchführen einer Testwiederherstellung von virtuellen Maschinen über mehrere Hosts an der Wiederherstellungs-Site hinweg	99
Erstellen, Testen und Ausführen eines Wiederherstellungsplans	100
Erstellen eines Wiederherstellungsplans	101
Organisieren von Wiederherstellungsplänen in Ordnern	102
Bearbeiten eines Wiederherstellungsplans	102
Testen eines Wiederherstellungsplans	103
Bereinigen nach dem Testen eines Wiederherstellungsplans	104
Ausführen eines Wiederherstellungsplans	105
Wiederherstellen eines Point-in-Time-Snapshots einer virtuellen Maschine	106
Abbrechen eines Tests oder einer Wiederherstellung	107

Deaktivieren der Wiederherstellung einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien 108

Deaktivieren der Wiederherstellung einer Konsistenzgruppe in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien 109

Schritte zum Exportieren des Wiederherstellungsplans 110

Anzeigen und Exportieren des Verlaufsberichts eines Wiederherstellungsplans 110

Löschen eines Wiederherstellungsplans 111

Überblick über die Status des Wiederherstellungsplans 112

## **7 Konfigurieren eines Wiederherstellungsplans 117**

Schritte für den Wiederherstellungsplan 117

Erstellen von benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten 119

Typen von benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten 120

Wie Site Recovery Manager mit Fehlschlägen bei benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten umgeht 121

Richtlinien zum Schreiben von Befehlsschritten 122

Umgebungsvariablen für Befehlsschritte 123

Erstellen von Meldungsaufforderungen oder Befehlsschritten der obersten Ebene 126

Erstellen von Meldungsaufforderungen oder Befehlsschritten für einzelne virtuelle Maschinen 127

Anhalten virtueller Maschinen, wenn ein Wiederherstellungsplan ausgeführt wird 128

Festlegen der Wiederherstellungspriorität einer virtuellen Maschine 129

Konfigurieren der Abhängigkeiten virtueller Maschinen 130

Aktivieren von vSphere vMotion für geplante Migrationen 132

Konfigurieren der Optionen zum Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen 133

Einschränkungen beim Schutz und der Wiederherstellung von virtuellen Maschinen 134

## **8 Anpassen der IP-Eigenschaften für virtuelle Maschinen 137**

Manuelles Anpassen der IP-Eigenschaften für eine einzelne virtuelle Maschine 138

Übernehmen der IP-Anpassungsregeln für eine virtuelle Maschine 140

Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen 141

Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen unter Verwendung des Tools „DR IP Customizer“ 141

Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen durch Definieren der IP-Anpassungsregeln 163

## **9 Erneuter Schutz virtueller Maschinen nach einer Wiederherstellung 166**

Erneuter Schutz von virtuellen Maschinen mithilfe der Array-basierten Replizierung durch Site Recovery Manager 168

Erneuter Schutz von virtuellen Maschinen mithilfe von vSphere Replication durch Site Recovery Manager 169

So schützt Site Recovery Manager virtuelle Maschinen mit dem Schutz von Speicherrichtlinien erneut 169

Vorbedingungen zum Durchführen des erneuten Schutzes 170

- Erneutes Schützen virtueller Maschinen 171
- Überblick über die Status beim erneuten Schutz 172

## **10 Wiederherstellen der ursprünglichen Konfiguration der Wiederherstellungs-Site durch Failback 174**

- Durchführen eines Failbacks 176

## **11 Interoperabilität von Site Recovery Manager mit anderer Software 179**

- Site Recovery Manager und vCenter Server 180
- Verwenden von Site Recovery Manager mit VMware vSAN-Speicher und vSphere Replication 181
- So interagiert Site Recovery Manager während der Wiederherstellung mit DPM und DRS 181
- So interagiert Site Recovery Manager mit Storage DRS oder Storage vMotion 182
  - Verwenden von Site Recovery Manager mit Array-basierter Replizierung auf Sites mit Storage DRS oder Storage vMotion 182
  - Verwenden von Site Recovery Manager mit vSphere Replication auf Sites mit Storage DRS oder Storage vMotion 184
- Wie Site Recovery Manager mit vSphere High Availability interagiert 185
- So interagiert Site Recovery Manager mit Stretched Storage 186
- Verwenden von Site Recovery Manager mit NSX Data Center for vSphere 188
- Site Recovery Manager und vSphere PowerCLI 188
- Site Recovery Manager und Verschlüsselung virtueller Maschinen 189
- Site Recovery Manager und vRealize Orchestrator 189
- Schützen von Microsoft Cluster Server und fehlertoleranten virtuellen Maschinen 190
- Verwenden von Site Recovery Manager mit SIOC-Datenspeichern 192
- Verwenden von Site Recovery Manager mit Zugangssteuerungs-Clustern 193
- Site Recovery Manager und mit RDM-Festplattengeräten verbundene virtuelle Maschinen 194
- Site Recovery Manager und Active Directory-Domänencontroller 194

## **12 Erweiterte Site Recovery Manager-Konfiguration 196**

- Neukonfigurieren der Site Recovery Manager-Einstellungen 196
  - Verbindungseinstellungen ändern 196
  - Ändern der Einstellung für die Erfassung von Site Recovery Manager-Verlaufsberichten 197
  - Ändern der Einstellungen der lokalen Site 198
  - Ändern von Protokollierungseinstellungen 200
  - Ändern von Wiederherstellungseinstellungen 203
  - Ändern der Remote-Manager-Einstellungen 209
  - Ändern der Einstellungen für Remote-Sites 211
  - Ändern der Replizierungseinstellungen 212
  - SSO-Einstellung ändern 213
  - Ändern der Speichereinstellungen 214
  - Ändern der Einstellung für die Speicherrichtlinie für ABR 215
  - Ändern der Speicheranbieter-einstellungen 216

Ändern der vSphere Replication-Einstellungen	220
Ändern der Telemetrie-einstellungen	221
Ändern der Einstellungen, um große Site Recovery Manager-Umgebungen auszuführen	222
Einstellungen für große Site Recovery Manager-Umgebungen	224
<b>13 Site Recovery Manager-Ereignisse und -Alarme</b>	<b>227</b>
So überwacht Site Recovery Manager die Verbindungen zwischen Sites	227
Erstellen von Alarmen in Site Recovery Manager	228
Site Recovery Manager-Ereignisreferenz	229
<b>14 Zusammenstellen von Site Recovery Manager-Protokolldateien</b>	<b>245</b>
Erfassen von Daten in Site Recovery Manager-Protokolldateien mit der Site Recovery Manager-Schnittstelle	246
Manuelles Erfassen von Site Recovery Manager-Protokolldateien	246
Ändern der Größe und Anzahl der Site Recovery Manager Server-Protokolldateien	247
Konfigurieren von Site Recovery Manager-Core-Dumps	249
<b>15 Fehlerbehebung bei Site Recovery Manager</b>	<b>252</b>
Das Einschalten mehrerer virtueller Maschinen gleichzeitig auf der Wiederherstellungs-Site kann zu Fehlern führen	252
Hinzufügen von virtuellen Maschinen zu einer Schutzgruppe schlägt mit einem Fehler des Typs „Nicht aufgelöste Geräte“ fehl	253
Die Konfiguration des Schutzes schlägt mit einem Fehler bezüglich der Platzhaltererstellung fehl	254
Schnelles Löschen und Neuerstellen von Platzhaltern schlägt fehl	254
Die geplante Migration schlägt aufgrund eines falschen Status des Hosts fehl	255
Eine geplante Migration schlägt aufgrund einer nicht erfolgreichen Synchronisierung der Schutzgruppe für die Speicherrichtlinie fehl	255
Wiederherstellung schlägt bei einigen virtuellen Maschinen während der Netzwerkanpassung mit einem Zeitüberschreitungsfehler fehl	256
Die Wiederherstellung schlägt mit dem Fehler „Host und Datenspeicher nicht verfügbar“ fehl	257
Erneutes Schützen schlägt mit einem vSphere Replication-Zeitüberschreitungsfehler fehl	258
Der Wiederherstellungsplan läuft während des Wartens auf VMware Tools ab	259
Die Synchronisierung schlägt für vSphere Replication-Schutzgruppen fehl	259
Erneutes Prüfen von Datenspeichern schlägt fehl, da Speichergeräte nicht bereit sind	260
Die Wiederherstellung bleibt während der geplanten Migration bei 36 % stecken	261
Die Wiederherstellung schlägt mit einem Fehler wegen einer nicht erfolgten Replizierung fehl	262
Die Wiederherstellung schlägt aufgrund eingeschränkter Benutzerberechtigungen fehl	262
Die Wiederherstellung schlägt aufgrund einer nicht unterstützten Kombination von VMware Tools und ESXi fehl	263

# Grundlegendes zur VMware Site Recovery Manager-Verwaltung

Bei VMware Site Recovery Manager handelt es sich um eine Erweiterung zu VMware vCenter Server, die eine Lösung für die Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität bereitstellt und Sie beim Planen, Testen und Ausführen der Wiederherstellung von virtuellen vCenter Server-Maschinen unterstützt. Site Recovery Manager kann replizierte Datenspeicher erkennen und verwalten sowie die Migration von Bestandslisten zwischen vCenter Server-Instanzen automatisieren.

## Zielgruppe

Dieses Buch richtet sich an Site Recovery Manager-Administratoren, die mit vSphere und dessen Replizierungstechnologien, wie z. B. der hostbasierten Replizierung und replizierten Datenspeichern, vertraut sind. Diese Lösung hilft Administratoren, die den Schutz für die vSphere-Bestandsliste konfigurieren möchten. Sie kann auch anderen Benutzern helfen, die virtuelle Maschinen zu einer geschützten Bestandsliste hinzufügen oder überprüfen möchten, ob eine vorhandene Bestandsliste für die Verwendung mit Site Recovery Manager ordnungsgemäß konfiguriert ist.



# Aktualisierte Informationen

Dieses Handbuch zur *Verwaltung von Site Recovery Manager 8.2* wird mit jeder Version des Produkts oder bei Bedarf aktualisiert.

In dieser Tabelle wird der Update-Verlauf des Handbuchs zur *Verwaltung von Site Recovery Manager 8.2* bereitgestellt.

Revision	Beschreibung
05. August 2020	VMware legt Wert auf Inklusion. Um dieses Prinzip bei unseren Kunden, Partnern und in unserer internen Community zu fördern, ersetzen wir einen Teil der Terminologie in unseren Inhalten. Wir haben dieses Handbuch aktualisiert, um nicht inklusive Formulierungen zu entfernen.
14. August 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Das neue Thema <a href="#">Site Recovery Manager und Verschlüsselung virtueller Maschinen</a> wurde hinzugefügt.</li><li>■ Die Informationen im Thema <a href="#">Syntax des Tools „DR IP Customizer“</a> wurden aktualisiert.</li><li>■ Die Informationen im Thema <a href="#">Ausführen von DR IP Customizer, um die IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen anzupassen</a> wurden aktualisiert.</li></ul>
9. Mai 2019	Erstversion.

# Site Recovery Manager-Rechte, -Rollen und -Berechtigungen

# 1

Site Recovery Manager bietet die Notfallwiederherstellung, indem Vorgänge für Benutzer ausgeführt werden. Zu diesen Vorgängen gehört das Verwalten von Objekten, z. B. von Wiederherstellungsplänen und Schutzgruppen, sowie die Durchführung von Vorgängen, z. B. das Replizieren und Ausschalten virtueller Maschinen. Site Recovery Manager verwendet Rollen und Berechtigungen, damit nur Benutzer mit den richtigen Rollen und Berechtigungen Vorgänge ausführen können.

Site Recovery Manager fügt mehrere Rollen zu vCenter Server hinzu. Jede dieser Rollen beinhaltet Rechte, um Site Recovery Manager- und vCenter Server-Aufgaben auszuführen. Sie können Benutzern Rollen zuweisen, um ihnen zu erlauben, Aufgaben in Site Recovery Manager abzuschließen.

## **Recht**

Das Recht, eine Aktion auszuführen, z. B. einen Wiederherstellungsplan zu erstellen oder eine Schutzgruppe zu ändern.

## **Rolle**

Eine Sammlung von Rechten. Standardrollen stellen die Rechte bereit, die bestimmte Benutzer benötigen, um mehrere Site Recovery Manager-Aufgaben auszuführen, beispielsweise Benutzer, die Schutzgruppen verwalten oder Wiederherstellungen durchführen. Ein Benutzer kann höchstens eine Rolle auf einem Objekt haben, aber Rollen können kombiniert werden, wenn der Benutzer mehreren Gruppen angehört, die alle Rollen auf dem Objekt haben.

## **Berechtigung**

Eine Rolle, die einem bestimmten Benutzer oder einer bestimmten Benutzergruppe auf einem bestimmten Objekt zugeteilt wurde. Ein Benutzer oder eine Benutzergruppe wird auch als Prinzipal bezeichnet. Eine Berechtigung ist eine Kombination aus einer Rolle, einem Objekt und einem Prinzipal. Beispielsweise ist eine Berechtigung das Recht, eine bestimmte Schutzgruppe zu ändern.

Weitere Informationen zu den Rollen, die Site Recovery Manager zu vCenter Server hinzufügt, und zu den Rechten, die Benutzer benötigen, um Aufgaben auszuführen, finden Sie unter [Rollenreferenzen für Site Recovery Manager](#).

- [Wie Site Recovery Manager Berechtigungen handhabt](#)

Site Recovery Manager prüft, ob ein Nutzer über die Berechtigung zum Durchführen eines Vorgangs verfügt, wie z. B. zum Konfigurieren des Schutzes oder zum Ausführen der einzelnen Schritte in einem Wiederherstellungsplan. Diese Berechtigungsüberprüfung stellt die richtige Authentifizierung der Nutzer sicher, repräsentiert aber nicht den Sicherheitskontext, in dem der Vorgang durchgeführt wird.

- [Site Recovery Manager und die vCenter Server-Administratorrolle](#)

Ein Benutzer oder eine Benutzergruppe mit der vCenter Server-Administratorrolle auf einer vCenter Server-Instanz erhält während der Installation von Site Recovery Manager sämtliche Site Recovery Manager-Berechtigungen.

- [Site Recovery Manager- und vSphere Replication-Rollen](#)

Bei der Installation von vSphere Replication mit Site Recovery Manager werden für die vCenter Server-Administratorrolle alle Berechtigungen aus Site Recovery Manager und vSphere Replication übernommen.

- [Verwalten von Berechtigungen in einer Konstellation mit gemeinsam genutzter Wiederherstellungs-Site](#)

Sie können Berechtigungen für Site Recovery Manager zur Verwendung einer gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site konfigurieren. Der vCenter Server-Administrator auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site muss Berechtigungen verwalten, sodass jeder Benutzer über ausreichende Berechtigungen zum Konfigurieren und Verwenden von Site Recovery Manager verfügt, aber kein Benutzer Zugriff auf Ressourcen hat, die anderen Benutzern gehören.

- [Zuweisen von Site Recovery Manager-Rollen und -Berechtigungen](#)

Während der Installation von Site Recovery Manager wird Benutzern mit der vCenter Server-Administratorrolle auch die Administratorrolle für Site Recovery Manager gewährt. Aktuell können sich nur vCenter Server-Administratoren bei Site Recovery Manager anmelden, es sei denn, anderen Benutzern wird explizit Zugriff gewährt.

- [Rollenreferenzen für Site Recovery Manager](#)

Site Recovery Manager enthält mehrere Rollen. Jede Rolle enthält mehrere Rechte, sodass Benutzer mit diesen Rollen verschiedene Aktionen ausführen können.

## Wie Site Recovery Manager Berechtigungen handhabt

Site Recovery Manager prüft, ob ein Nutzer über die Berechtigung zum Durchführen eines Vorgangs verfügt, wie z. B. zum Konfigurieren des Schutzes oder zum Ausführen der einzelnen Schritte in einem Wiederherstellungsplan. Diese Berechtigungsüberprüfung stellt die richtige

Authentifizierung der Nutzer sicher, repräsentiert aber nicht den Sicherheitskontext, in dem der Vorgang durchgeführt wird.

Site Recovery Manager führt Vorgänge im Sicherheitskontext der Benutzer-ID durch, die zum Verbinden von Sites verwendet wird, oder im Kontext der ID, unter der der Site Recovery Manager-Dienst ausgeführt wird, wie beispielsweise die lokale System-ID.

Nachdem Site Recovery Manager sichergestellt hat, dass ein Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen für die vSphere-Zielressourcen verfügt, führt Site Recovery Manager unter Verwendung der vSphere-Administratorrolle Vorgänge im Namen von Benutzern durch.

Für Vorgänge, die den Schutz auf virtuellen Maschinen konfigurieren, validiert Site Recovery Manager die Benutzerberechtigungen, wenn der Benutzer den Vorgang anfordert. Vorgänge erfordern eine zweistufige Validierung.

- 1 Während der Konfiguration stellt Site Recovery Manager sicher, dass der Benutzer, der das System konfiguriert, über die entsprechenden Berechtigungen zum Durchführen der Konfiguration für das vCenter Server-Objekt verfügt. Ein Benutzer muss beispielsweise über die Berechtigungen zum Schützen einer virtuellen Maschine und zum Verwenden von Ressourcen auf einer sekundären vCenter Server-Instanz verfügen, die die wiederhergestellte virtuelle Maschine verwendet.
- 2 Der Benutzer, der die Konfiguration durchführt, muss über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um den Vorgang durchzuführen, den er konfiguriert. Ein Benutzer muss z. B. über die Berechtigungen zum Ausführen eines Wiederherstellungsplans verfügen. Site Recovery Manager führt den Vorgang dann im Namen des Benutzers als vCenter Server-Administrator durch.

Folglich muss ein Benutzer, der eine bestimmte Aufgabe, z. B. eine Wiederherstellung, durchführt, nicht unbedingt über Berechtigungen zum Durchführen von Aufgaben auf vSphere-Ressourcen verfügen. Der Benutzer benötigt lediglich die Berechtigung zum Ausführen einer Wiederherstellung in Site Recovery Manager. Site Recovery Manager führt die Vorgänge anhand der Benutzeranmeldedaten durch, die Sie angeben, wenn Sie die Schutz- und die Wiederherstellungs-Site verbinden.

Site Recovery Manager unterhält eine Datenbank mit Berechtigungen für interne Site Recovery Manager-Objekte, die ein Modell ähnlich dem verwendet, das vCenter Server nutzt. Site Recovery Manager überprüft seine eigenen Site Recovery Manager-Rechte – sogar für vCenter Server-Objekte. Site Recovery Manager überprüft z. B. die Berechtigung **Ressource.Verwendung der Wiederherstellung** auf dem Zieldatenspeicher, anstatt mehrere Low-Level-Berechtigungen zu prüfen, wie z. B. **Speicher zuteilen**. Site Recovery Manager überprüft zudem die Berechtigungen auf der vCenter Server-Remoteinstanz.

Um Site Recovery Manager mit vSphere Replication zu verwenden, müssen Sie Benutzern vSphere Replication-Rollen sowie Site Recovery Manager-Rollen zuweisen. Informationen zu vSphere Replication-Rollen finden Sie unter *vSphere Replication-Verwaltung*.

## Site Recovery Manager und die vCenter Server-Administratorrolle

Ein Benutzer oder eine Benutzergruppe mit der vCenter Server-Administratorrolle auf einer vCenter Server-Instanz erhält während der Installation von Site Recovery Manager sämtliche Site Recovery Manager-Berechtigungen.

Wenn Sie Benutzern oder Benutzergruppen die vCenter Server-Administratorrolle nach der Installation von Site Recovery Manager zuweisen, müssen Sie ihnen die Site Recovery Manager-Rollen für die Site Recovery Manager-Objekte manuell zuweisen.

Sie können Site Recovery Manager-Rollen Benutzern oder Benutzergruppen zuweisen, die nicht über die vCenter Server-Administratorrolle verfügen. In diesem Fall haben die betroffenen Benutzer die Berechtigung zur Durchführung von Site Recovery Manager-Vorgängen, nicht jedoch zur Durchführung aller vCenter Server-Vorgänge.

## Site Recovery Manager- und vSphere Replication-Rollen

Bei der Installation von vSphere Replication mit Site Recovery Manager werden für die vCenter Server-Administratorrolle alle Berechtigungen aus Site Recovery Manager und vSphere Replication übernommen.

Wenn Sie einem Benutzer oder einer Benutzergruppe manuell eine Site Recovery Manager-Rolle zuweisen bzw. einem Benutzer oder einer Benutzergruppe, bei dem/der es sich nicht um einen Site Recovery Manager-Administrator handelt, eine vCenter Server-Rolle zuweisen, erhalten die betroffenen Benutzer keine vSphere Replication-Berechtigungen. Die Site Recovery Manager-Rollen schließen nicht die Berechtigungen der vSphere Replication-Rollen ein. Beispiel: Die Administratorrolle für Site Recovery Manager-Wiederherstellungen umfasst die Berechtigung zur Ausführung von Wiederherstellungsplänen, was auch Wiederherstellungspläne mit vSphere Replication-Schutzgruppen einschließt, jedoch nicht die Berechtigung zur Konfiguration von vSphere Replication auf einer virtuellen Maschine. Die Trennung der Site Recovery Manager- und der vSphere Replication-Rollen ermöglicht die Aufteilung von Zuständigkeiten auf verschiedene Benutzer. Beispiel: Ein Benutzer mit der VRM-Administratorrolle ist für die Konfiguration von vSphere Replication auf virtuellen Maschinen und ein anderer Benutzer mit der Administratorrolle für Site Recovery Manager-Wiederherstellungen für die Ausführung von Wiederherstellungen zuständig.

Es kann vorkommen, dass ein Benutzer, bei dem es sich nicht um einen vCenter Server-Administrator handelt, die Berechtigungen zur Durchführung sowohl von Site Recovery Manager- als auch von vSphere Replication-Vorgängen benötigt. Um einem einzelnen Benutzer eine Kombination aus Site Recovery Manager- und vSphere Replication-Rollen zuzuweisen, können Sie den Benutzer in zwei Benutzergruppen aufnehmen.

## Beispiel: Zuweisen von Site Recovery Manager- und vSphere Replication-Rollen zu einem Benutzer

Durch Erstellung von zwei Benutzergruppen können Sie einem Benutzer die Berechtigungen sowohl einer Site Recovery Manager-Rolle als auch einer vSphere Replication-Rolle gewähren, ohne dass es sich bei diesem Benutzer um einen vCenter Server-Administrator handelt.

- 1 Erstellen Sie zwei Benutzergruppen.
- 2 Weisen Sie einer der Benutzergruppen eine Site Recovery Manager-Rolle zu, z. B. Site Recovery Manager-Administrator.
- 3 Weisen Sie der anderen Benutzergruppe eine vSphere Replication-Rolle zu, z. B. VRM-Administrator.
- 4 Nehmen Sie den Benutzer in beide Benutzergruppen auf.

Damit verfügt der Benutzer über sämtliche Berechtigungen der Site Recovery Manager-Administratorrolle und der VRM-Administratorrolle.

## Verwalten von Berechtigungen in einer Konstellation mit gemeinsam genutzter Wiederherstellungs-Site

Sie können Berechtigungen für Site Recovery Manager zur Verwendung einer gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site konfigurieren. Der vCenter Server-Administrator auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site muss Berechtigungen verwalten, sodass jeder Benutzer über ausreichende Berechtigungen zum Konfigurieren und Verwenden von Site Recovery Manager verfügt, aber kein Benutzer Zugriff auf Ressourcen hat, die anderen Benutzern gehören.

Im Kontext einer gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site ist ein Benutzer der Besitzer eines Paares der Site Recovery Manager Server-Instanzen. Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen müssen in der Lage sein, auf die gemeinsam genutzte Wiederherstellungs-Site zuzugreifen, um die Wiederherstellungspläne für die eigene Schutz-Site zu erstellen, zu testen und auszuführen. Der vCenter Server-Administrator auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site muss für jeden Benutzer eine separate Benutzergruppe erstellen. Die Benutzerkonten von Benutzern können nicht Mitglied der vCenter Server-Administratorengruppe sein. Die einzige unterstützte Konfiguration für eine gemeinsam genutzte Wiederherstellungs-Site ist für eine Organisation, um alle Schutz-Sites und die Wiederherstellungs-Site zu verwalten.

---

**Vorsicht** Bestimmte Site Recovery Manager-Rollen ermöglichen Benutzern, Befehle auf einem Site Recovery Manager Server auszuführen, sodass Sie diese Rollen nur vertrauenswürdigen Benutzern auf Administratorebene zuweisen sollten. Unter [Rollenreferenzen für Site Recovery Manager](#) finden Sie die Liste der Site Recovery Manager-Rollen, die auf dem Site Recovery Manager Server Befehle ausführen.

---

Auf einer gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site verwenden mehrere Kunden eine einzelne vCenter Server-Instanz zusammen. In einigen Fällen können mehrere Kunden zusammen einen einzelnen ESXi-Host auf der Wiederherstellungs-Site verwenden. Sie können die Ressourcen auf den Schutz-Sites den gemeinsam genutzten Ressourcen auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site zuordnen. Sie nutzen Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site möglicherweise gemeinsam, wenn Sie nicht alle virtuellen Maschinen des Kunden getrennt halten müssen, beispielsweise wenn alle Kunden zu derselben Organisation gehören.

Sie können isolierte Ressourcen ebenfalls auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site verwenden und die Ressourcen auf den Schutz-Sites ihren eigenen dedizierten Ressourcen auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site zuordnen. Sie verwenden diese Konfiguration möglicherweise, wenn Sie alle virtuellen Maschinen der Kunden voneinander getrennt halten müssen, beispielsweise wenn alle Kunden zu verschiedenen Unternehmen gehören.

## Richtlinien zum Freigeben von Benutzerressourcen

Befolgen Sie diese Richtlinien, wenn Sie Berechtigungen zur Freigabe von Benutzerressourcen auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site konfigurieren:

- Alle Benutzer müssen auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site über Lesezugriff auf alle Ordner von vCenter Server verfügen.
- Erteilen Sie einem Benutzer nicht die Berechtigung, das Datacenter oder den Host umzubenennen, zu verschieben oder zu löschen.
- Erteilen Sie einem Benutzer nicht die Berechtigung, virtuelle Maschinen außerhalb der Ordner und Ressourcenpools, die für den Benutzer reserviert sind, zu erstellen.
- Erteilen Sie einem Benutzer nicht die Berechtigung, Rollen zu ändern oder Berechtigungen für Objekte zuzuweisen, die nicht für die eigene Verwendung des Benutzers reserviert sind.
- Um die ungewollte Weitergabe von Berechtigungen für unterschiedliche Organisationsressourcen zu verhindern, geben Sie auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site keine Berechtigungen für Root-Ordner, Datacenter und Hosts des vCenter Server weiter.

## Richtlinien zum Isolieren von Benutzerressourcen

Befolgen Sie diese Richtlinien, wenn Sie Berechtigungen zum Isolieren von Benutzerressourcen auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site konfigurieren:

- Weisen Sie jedem Benutzer einen separaten Ordner der virtuellen Maschine in der vCenter Server-Bestandsliste zu.
  - Legen Sie die Berechtigungen für diesen Ordner fest, um das Platzieren virtueller Maschinen anderer Benutzer in diesen Ordner zu verhindern. Legen Sie beispielsweise die Administratorrolle fest und aktivieren Sie die Option „Weitergeben“ für einen Benutzer für den Ordner dieses Benutzers. Diese Konfiguration verhindert „Doppelter Name“-Fehler, die ansonsten möglicherweise auftreten, wenn mehrere Benutzer virtuelle Maschinen schützen, die identische Namen haben.

- Platzieren Sie alle Platzhalter-VMs des Benutzers in diesen Ordner, sodass sie seine Berechtigungen übernehmen können.
- Weisen Sie Zugriffsberechtigungen für diesen Ordner nicht anderen Benutzern zu.
- Weisen Sie allen Benutzern dedizierte Ressourcenpools, Datenspeicher und Netzwerke zu und konfigurieren Sie Berechtigungen auf dieselbe Weise wie für Ordner.

---

**Vorsicht** Eine Bereitstellung, in der Sie Benutzerressourcen isolieren, geht weiterhin davon aus, dass die vSphere-Sites untereinander vertrauenswürdig sind. Obwohl Sie Benutzerressourcen isolieren können, können Sie die Benutzer selbst nicht isolieren. Wenn Sie alle Benutzer vollständig voneinander trennen müssen, ist dies keine geeignete Bereitstellung.

---

## Anzeigen von Aufgaben und Ereignissen in einer Konfiguration der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site

Im Fenster „Kürzlich bearbeitete Aufgaben“ des vSphere Client können Benutzer Aufgaben sehen, die andere Benutzer in Zusammenhang mit dem Objekt starten (sofern sie über die Berechtigungen verfügen, ein Objekt zu sehen). Alle Benutzer können alle Aufgaben sehen, die andere Benutzer auf einer freigegebenen Ressource durchführen. Alle Benutzer können beispielsweise die Aufgaben sehen, die auf einem freigegebenen Host, Datacenter oder auf dem vCenter Server-Root-Ordner ausgeführt werden.

Ereignisse, die alle Instanzen des Site Recovery Manager Server auf einer gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site generieren, verfügen über identische Berechtigungen. Alle Benutzer, die Ereignisse aus einer Instanz des Site Recovery Manager Server sehen können, können Ereignisse aus allen Site Recovery Manager Server-Instanzen sehen, die auf der gemeinsam genutzten Wiederherstellungs-Site ausgeführt werden.

## Zuweisen von Site Recovery Manager-Rollen und -Berechtigungen

Während der Installation von Site Recovery Manager wird Benutzern mit der vCenter Server-Administratorrolle auch die Administratorrolle für Site Recovery Manager gewährt. Aktuell können sich nur vCenter Server-Administratoren bei Site Recovery Manager anmelden, es sei denn, anderen Benutzern wird explizit Zugriff gewährt.

Damit andere Benutzer auf Site Recovery Manager zugreifen können, müssen vCenter Server-Administratoren diesen Benutzern auf der Site Recovery Manager-Benutzeroberfläche Berechtigungen gewähren. Sie führen Site-weite Berechtigungszuweisungen pro Site durch. Sie müssen auf beiden Sites entsprechende Berechtigungen hinzufügen.

Site Recovery Manager benötigt Berechtigungen für vCenter Server- und Site Recovery Manager-Objekte. Um Berechtigungen auf der Remoteinstallation von vCenter Server zu konfigurieren, starten Sie eine weitere Instanz des vSphere Web Client. Sie können nach dem Verbinden der Schutz- und Wiederherstellungs-Sites die Site Recovery Manager-Berechtigungen über die gleiche Site Recovery Manager-Benutzeroberfläche auf beiden Sites ändern.



Site Recovery Manager erweitert die vCenter Server-Rollen und -Berechtigungen um zusätzliche Berechtigungen, die eine detaillierte Steuerung der Site Recovery Manager-spezifischen Aufgaben und Vorgänge ermöglichen. Informationen zu den Berechtigungen jeder Site Recovery Manager-Rolle finden Sie unter [Rollenreferenzen für Site Recovery Manager](#).

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.

**3** Klicken Sie im linken Bereich auf **Berechtigungen**, wählen Sie eine Site aus und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

- a Wählen Sie im Dropdown-Menü **Domäne** die Domäne aus, die den Benutzer oder die Gruppe enthält.
- b Suchen Sie in der Liste **Benutzer/Gruppe** nach einem bestimmten Benutzer oder einer bestimmten Gruppe und wählen Sie sie aus.

Standardmäßig gibt vCenter Single Sign-On maximal 5000 Zeilen zurück, die in zwei Hälften aufgeteilt werden. Eine Hälfte für den Benutzer und die andere Hälfte für die Lösungsbenutzer und -gruppen. Sie können diese Einstellung in den erweiterten vCenter Server-Einstellungen ändern.

- c Wählen Sie im Dropdown-Menü **Rolle** eine Rolle aus, die dem Benutzer oder der Benutzergruppe zugewiesen werden soll.

Das Dropdown-Menü **Rolle** enthält sämtliche Rollen, die in vCenter Server und den zugehörigen Plug-Ins zur Verfügung stehen. Site Recovery Manager fügt mehrere Rollen zu vCenter Server hinzu.

Option	Aktion
Genehmigt einem Benutzer oder einer Benutzergruppe die Durchführung aller Site Recovery Manager-Konfigurations- und -Verwaltungsvorgänge.	Weist die Rolle <b>SRM-Administrator</b> zu.
Genehmigt einem Benutzer oder einer Benutzergruppe die Verwaltung und Modifizierung von Schutzgruppen und die Schutzkonfiguration auf virtuellen Maschinen.	Weist die Rolle <b>Administrator für SRM-Schutzgruppen</b> zu.
Genehmigt einem Benutzer oder einer Benutzergruppe die Durchführung und das Testen von Wiederherstellungen.	Weist die Rolle <b>Administrator für SRM-Wiederherstellungen</b> zu.
Genehmigt einem Benutzer oder einer Benutzergruppe das Erstellen, Modifizieren und Testen von Wiederherstellungsplänen.	Weist die Rolle <b>Administrator für SRM-Wiederherstellungspläne</b> zu.
Genehmigt einem Benutzer oder einer Benutzergruppe das Testen von Wiederherstellungsplänen.	Weist die Rolle <b>Administrator für SRM-Wiederherstellungstest</b> zu.

- 4 Wählen Sie **An untergeordnete Objekte weitergeben** aus, um die ausgewählte Rolle auf alle untergeordneten Objekte der Bestandslistenobjekte anzuwenden, auf die sich diese Rolle auswirken kann.

Wenn z. B. eine Rolle Berechtigungen zum Ändern von Ordnern einschließt, werden durch Auswahl dieser Option die Berechtigungen auf alle virtuellen Maschinen in einem Ordner ausgeweitet. Sie können diese Option deaktivieren, um eine komplexere Berechtigungshierarchie zu erstellen. Deaktivieren Sie z. B. diese Option zur Außerkraftsetzung der Berechtigungen, die vom Stamm eines bestimmten Knotens in der Hierarchiestruktur weitergegeben werden, ohne jedoch die Berechtigungen der untergeordneten Objekte dieses Knotens außer Kraft zu setzen.

- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die Rolle und deren zugehörige Berechtigungen dem Benutzer oder der Benutzergruppe zuzuweisen.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte [Schritt 3](#) bis [Schritt 5](#), um Benutzern bzw. Benutzergruppen auf der anderen Site Recovery Manager-Site Rollen und Berechtigungen zuzuweisen.

### Ergebnisse

Sie haben einem Benutzer bzw. einer Benutzergruppe eine bestimmte Site Recovery Manager-Rolle zugewiesen. Dieser Benutzer bzw. diese Benutzergruppe verfügt über Berechtigungen zur Durchführung der Aktionen, die die Rolle für die Objekte auf der von Ihnen konfigurierten Site Recovery Manager-Site definiert.

## Beispiel: Kombinieren von Site Recovery Manager-Rollen

Sie können einem Benutzer oder einer Benutzergruppe jeweils nur eine Rolle zuweisen. Wenn ein Benutzer, bei dem es sich nicht um einen vCenter Server-Administrator handelt, die Berechtigungen mehrerer Site Recovery Manager-Rollen benötigt, können Sie mehrere Benutzergruppen einrichten. Angenommen, ein Benutzer benötigt die Berechtigungen zur Verwaltung von Wiederherstellungsplänen und zur Ausführung von Wiederherstellungsplänen.

- 1 Richten Sie zwei Benutzergruppen ein.
- 2 Weisen Sie einer Gruppe die Rolle **Administrator für SRM-Wiederherstellungspläne** zu.
- 3 Weisen Sie der anderen Gruppe die Rolle **Administrator für SRM-Wiederherstellungen** zu.
- 4 Nehmen Sie den Benutzer in beide Gruppen auf.

Wenn ein Benutzer Mitglied von Gruppen ist, in denen die beiden Rollen **Administrator für SRM-Wiederherstellungspläne** und **Administrator für SRM-Wiederherstellungen** vorhanden sind, kann er Wiederherstellungspläne sowohl verwalten als auch ausführen.

## Rollenreferenzen für Site Recovery Manager

Site Recovery Manager enthält mehrere Rollen. Jede Rolle enthält mehrere Rechte, sodass Benutzer mit diesen Rollen verschiedene Aktionen ausführen können.

Rollen können über mehrere überlappende Rechte und Aktionen verfügen. Beispielsweise verfügen die Rolle Site Recovery Manager-Administrator und der Administrator von Site Recovery Manager-Schutzgruppen über das Recht **Erstellen** für Schutzgruppen. Mit diesem Recht kann der Benutzer einen Aspekt der Aufgaben abschließen, die die Verwaltung von Schutzgruppen ausmachen.

Weisen Sie Benutzern Rollen für Site Recovery Manager-Objekte konsistent an beiden Sites zu, sodass Schutz- und Wiederherstellungsobjekte über identische Berechtigungen verfügen.

Alle Benutzer benötigen mindestens die Berechtigung **System.Lesen** für die Root-Ordner von vCenter Server und die Site Recovery Manager-Root-Knoten an beiden Sites.

---

**Hinweis** Bei Deinstallation von Site Recovery Manager Server entfernt Site Recovery Manager die standardmäßigen Site Recovery Manager-Rollen, die Site Recovery Manager-Berechtigungen werden hingegen beibehalten. Sie können nach der Deinstallation von Site Recovery Manager weiterhin Site Recovery Manager-Berechtigungen in anderen Rollen anzeigen und zuweisen. Dies ist standardmäßiges Verhalten von vCenter Server. Berechtigungen werden nicht entfernt, wenn Sie die Registrierung einer Erweiterung auf vCenter Server aufheben.

---

Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server-Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
Site Recovery Manager-Administrator	<p>Der Site Recovery Manager-Administrator gewährt die Berechtigung zur Durchführung aller Site Recovery Manager-Konfigurations- und -Verwaltungsvorgänge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erweiterte Einstellungen konfigurieren.</li> <li>■ Verbindungen konfigurieren.</li> <li>■ Konfigurieren der Einstellungen für Bestandslisten.</li> <li>■ Konfigurieren von Platzhalterdatenspeichern.</li> <li>■ Konfigurieren von Array-Managern.</li> <li>■ Schutzgruppen verwalten.</li> <li>■ Wiederherstellungspläne verwalten.</li> <li>■ Wiederherstellungspläne ausführen.</li> <li>■ Vorgänge zum erneuten Schutz durchführen.</li> <li>■ Konfigurieren von Schutz auf virtuellen Maschinen.</li> <li>■ Schutzgruppen bearbeiten.</li> <li>■ Schutzgruppen entfernen.</li> <li>■ Speicherrichtlinienobjekte anzeigen.</li> </ul>	<p>Site Recovery Manager.Erweiterte Einstellungen.Ändern</p> <p>Site Recovery Manager.Array-Manager.Konfigurieren</p> <p>Site Recovery Manager.Diagnose.Export</p> <p>Site Recovery Manager.Intern.Interner Zugriff</p> <p>Site Recovery Manager.Bestandslistenvoreinstellungen.Ändern</p> <p>Site Recovery Manager.Platzhalterdatenspeicher.Konfigurieren</p> <p>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Einem Plan zuweisen</p> <p>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Erstellen</p> <p>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Ändern</p> <p>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Entfernen</p> <p>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Aus Plan entfernen</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsverlauf.Verlauf löschen</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsverlauf.Gelöschte Pläne anzeigen</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Befehle konfigurieren</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Erstellen</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Ändern</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Wiederherstellen</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Entfernen</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Neu schützen</p> <p>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan .Testen</p> <p>Site Recovery Manager.Remote-Site.Ändern</p> <p>Datenspeicher.Replizierung.Schützen</p> <p>Datenspeicher.Replizierung.Schutz aufheben.Beenden</p> <p>Ressource.Verwendung der Wiederherstellung</p> <p>Virtuelle Maschine.SRM-Schutz.Schützen</p> <p>Virtuelle Maschine.SRM-Schutz.Beenden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Virtuelle Maschinen</li> <li>■ Datenspeicher</li> <li>■ vCenter Server-Ordner</li> <li>■ Ressourcenpools</li> <li>■ Site Recovery Manager-Dienstanstanz</li> <li>■ Netzwerke</li> <li>■ Site Recovery Manager-Ordner</li> <li>■ Schutzgruppen</li> <li>■ Wiederherstellungspläne</li> <li>■ Array-Manager</li> </ul>

Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen (Fortsetzung)

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server-Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
	Der Site Recovery Manager-Administratorbenutzer kann die geerbten Berechtigungen nicht bearbeiten. Um den Zugriff eines bestimmten Benutzers einzuschränken oder einem Benutzer Zugriff zu gewähren, muss der Site Recovery Manager-Administrator eine neue Rolle hinzufügen.	Site Recovery Manager.Profilgesteuerter Speicher.Ansicht des profilgesteuerten Speichers	
Administrator für Site Recovery Manager-Schutzgruppen	<p>Mit der Administratorrolle für Site Recovery Manager-Schutzgruppen können Benutzer Schutzgruppen verwalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellen von Schutzgruppen.</li> <li>■ Ändern von Schutzgruppen.</li> <li>■ Hinzufügen von virtuellen Maschinen zu Schutzgruppen.</li> <li>■ Löschen von Schutzgruppen.</li> <li>■ Konfigurieren von Schutz auf virtuellen Maschinen.</li> <li>■ Entfernen des Schutzes aus virtuellen Maschinen.</li> </ul>	<p>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Erstellen  Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Ändern  Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Entfernen  Datenspeicher.Replizierung.Schützen  Datenspeicher.Replizierung.Schutz aufheben.Beenden  Ressource.Verwendung der Wiederherstellung  Virtuelle Maschine.SRM-Schutz.Schützen  Virtuelle Maschine.SRM-Schutz.Beenden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Site Recovery Manager-Ordner</li> <li>■ Schutzgruppen</li> </ul>

Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen (Fortsetzung)

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server- Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
	Benutzer mit dieser Rolle können weder Wiederherstellungen durchführen oder testen noch Wiederherstellungspläne erstellen oder ändern.		

Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen (Fortsetzung)

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server-Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
Site Recovery Manager-Wiederherstellungs-Administrator	<p>Die Administratorrolle für Site Recovery Manager-Wiederherstellungen ermöglicht Benutzern die Durchführung von Wiederherstellungen und Vorgängen zum erneuten Schützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schutzgruppen aus Wiederherstellungsplänen entfernen.</li> <li>■ Wiederherstellungspläne testen.</li> <li>■ Wiederherstellungspläne ausführen.</li> <li>■ Vorgänge zum erneuten Schützen durchführen.</li> <li>■ Benutzerdefinierte Befehlsschritte auf virtuellen Maschinen konfigurieren.</li> <li>■ Gelöschte Wiederherstellungspläne anzeigen.</li> <li>■ Wiederherstellungseigenschaften von virtuellen Maschinen bearbeiten.</li> </ul> <p>Benutzer mit dieser Rolle können weder den Schutz auf virtuellen Maschinen konfigurieren noch Wiederherstellungspläne erstellen oder entfernen.</p>	<p><b>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Aus Plan entfernen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Ändern</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan .Testen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Wiederherstellen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Neu schützen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Befehle konfigurieren</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsverlauf.Gelöschte Pläne anzeigen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schutzgruppen</li> <li>■ Wiederherstellungspläne</li> <li>■ Site Recovery Manager-Dienstanzeigen</li> </ul>



Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen (Fortsetzung)

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server-Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
Administrator für Site Recovery Manager-Wiederherstellungspläne	<p>Die Administratorrolle für Site Recovery Manager-Wiederherstellungspläne ermöglicht Benutzern das Erstellen und Testen von Wiederherstellungsplänen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schutzgruppen zu Wiederherstellungsplänen hinzufügen.</li> <li>■ Schutzgruppen aus Wiederherstellungsplänen entfernen.</li> <li>■ Benutzerdefinierte Befehlsschritte auf virtuellen Maschinen konfigurieren.</li> <li>■ Erstellen von Wiederherstellungsplänen.</li> <li>■ Wiederherstellungspläne testen.</li> <li>■ Tests von Wiederherstellungsplänen abbrechen.</li> <li>■ Wiederherstellungseigenschaften von virtuellen Maschinen bearbeiten.</li> </ul> <p>Benutzer mit dieser Rolle können weder den Schutz auf virtuellen Maschinen konfigurieren noch</p>	<p><b>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Einem Plan zuweisen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Schutzgruppe.Aus Plan entfernen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Befehle konfigurieren</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Erstellen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Ändern</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Entfernen</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan .Testen</b></p> <p><b>Ressource.Verwendung der Wiederherstellung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schutzgruppen</li> <li>■ Wiederherstellungspläne</li> <li>■ vCenter Server-Ordner</li> <li>■ Datenspeicher</li> <li>■ Ressourcenpools</li> <li>■ Netzwerke</li> </ul>

Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen (Fortsetzung)

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server- Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
	Wiederherstellungen oder Vorgänge zum erneuten Schützen durchführen.		

Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen (Fortsetzung)

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server-Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
Administrator für Site Recovery Manager-Tests	<p>Die Administratorrolle für Site Recovery Manager-Tests ermöglicht Benutzern lediglich das Testen von Wiederherstellungsplänen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wiederherstellungspläne testen.</li> <li>■ Tests von Wiederherstellungsplänen abbrechen.</li> <li>■ Wiederherstellungseigenschaften von virtuellen Maschinen bearbeiten.</li> </ul> <p>Benutzer mit dieser Rolle können keinen Schutz auf virtuellen Maschinen konfigurieren, keine Schutzgruppen oder Wiederherstellungspläne einrichten und keine Wiederherstellungen oder Vorgänge zum erneuten Schützen durchführen.</p>	<p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan.Ändern</b></p> <p><b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungsplan .Testen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wiederherstellungspläne</li> </ul>
Site Recovery Manager-Remotebenutzer	<p>Die Rolle „Site Recovery Manager-Remotebenutzer“ gewährt Benutzern die mindestens erforderlichen Berechtigungen für Site Recovery Manager-Vorgänge über mehrere Sites hinweg.</p>	<p><b>Datenspeicher.Datenspeicher durchsuchen</b></p> <p><b>Datenspeicher.Dateivorgänge auf niedriger Ebene</b></p> <p><b>Datenspeicher.Dateien der virtuellen Maschine aktualisieren</b></p> <p><b>Datenspeicher.Metadata der virtuellen Maschine aktualisieren</b></p> <p><b>Host.vSphere Replication.Replizierung verwalten</b></p> <p><b>Virtuelle Maschine.Snapshot-Verwaltung.Snapshot entfernen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Virtuelle Maschinen</li> <li>■ Datenspeicher</li> </ul>

Tabelle 1-1. Site Recovery Manager-Rollen (Fortsetzung)

Rolle	Mit dieser Rolle zulässige Aktionen	In dieser Rolle enthaltene Berechtigungen	Objekte im vCenter Server- Bestand, auf die diese Rolle Zugriff hat
		Virtuelle Maschine.vSphere Replication.Replizierung konfigurieren	
		Virtuelle Maschine.vSphere Replication.Replizierung verwalten	
		Virtuelle Maschine.vSphere Replication.Replizierung überwachen	

# Replizieren von virtuellen Maschinen

# 2

Vor dem Erstellen von Schutzgruppen müssen Sie die Replizierung auf den zu schützenden virtuellen Maschinen konfigurieren.

Sie können virtuelle Maschinen replizieren, indem Sie entweder die Array-basierte Replizierung, vSphere Replication oder eine Kombination von beiden verwenden.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Verwenden der Array-basierten Replizierung mit Site Recovery Manager](#)
- [Verwenden von vSphere Replication mit Site Recovery Manager](#)
- [Verwenden von Array-basierter Replizierung und vSphere Replication mit Site Recovery Manager](#)

## Verwenden der Array-basierten Replizierung mit Site Recovery Manager

Bei der Verwendung der Array-basierten Replizierung replizieren ein oder mehrere Speicher-Arrays der Schutz-Site Daten auf Peer-Arrays der Wiederherstellungs-Site. Speicherreplikationsadapter (SRAs) ermöglichen die Integration von Site Recovery Manager mit einer Vielzahl von Arrays.

Wenn Sie die Array-basierte Replizierung mit Site Recovery Manager verwenden möchten, müssen Sie zuerst die Replizierung einrichten, bevor Sie Site Recovery Manager konfigurieren können.

Sofern Ihr Speicher-Array Konsistenzgruppen unterstützt, ist Site Recovery Manager mit vSphere Storage DRS und vSphere Storage vMotion kompatibel. Sie können mit Storage DRS und Storage vMotion Dateien von virtuellen Maschinen innerhalb einer von Site Recovery Manager geschützten Konsistenzgruppe verschieben. Falls Ihr Speicher-Array keine Konsistenzgruppen unterstützt, können Sie Storage DRS oder Storage vMotion nicht in Verbindung mit Site Recovery Manager verwenden.

Sie können virtuelle Maschinen schützen, die Festplatten enthalten, die VMware vSphere Flash Read Cache-Speicher verwenden. Da der Host, auf dem eine virtuelle Maschine wiederhergestellt wird, möglicherweise nicht für Flash Read Cache konfiguriert ist, deaktiviert Site Recovery Manager Flash Read Cache auf Festplatten, wenn die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site gestartet werden. Site Recovery Manager legt die Reservierung


auf 0 fest. Merken Sie sich die Cachereservierung der virtuellen Maschine von vSphere Web Client, bevor Sie eine Wiederherstellung auf einer virtuellen Maschine durchführen, die für die Verwendung von vSphere Flash Read Cache konfiguriert ist. Nach der Wiederherstellung können Sie die virtuelle Maschine auf einen Host mit Flash Read Cache-Speicher migrieren und die ursprüngliche Flash Read Cache-Einstellung auf der virtuellen Maschine manuell wiederherstellen.

Wenn Sie virtuelle Maschinen mithilfe von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien schützen, müssen Sie diese virtuellen Maschinen mithilfe der Array-basierten Replizierung replizieren.

## Speicherreplizierungsadapter

Speicherreplizierungsadapter sind nicht Bestandteil einer Site Recovery Manager-Version. Sie werden von Ihrem Array-Anbieter entwickelt und unterstützt. Sie müssen einen spezifischen Speicherreplizierungsadapter für jedes Array installieren, das Sie mit Site Recovery Manager auf dem Site Recovery Manager Server-Host verwenden. Site Recovery Manager unterstützt die Verwendung mehrerer SRAs.

Abbildung 2-1. Site Recovery Manager-Architektur mit Array-basierter Replizierung



## Konfigurieren der Array-basierten Replizierung

Zum Schutz virtueller Maschinen, die Sie mithilfe der Array-basierten Replizierung replizieren, einschließlich virtueller Maschinen, die Sie mithilfe von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien schützen, müssen Sie auf jeder Site Speicherreplizierungsadapter (SRAs) konfigurieren.

### Installieren von SRA (Storage Replication Adapter)

Wenn Sie virtuelle Maschinen mithilfe von Array-basierter Replizierung bzw. Array-basierter Replizierung mit dem Schutz von Speicherrichtlinien schützen, müssen Sie einen spezifischen Speicherreplizierungsadapter (SRA) für jedes Speicher-Array installieren, das Sie mit Site Recovery Manager verwenden. Ein SRA ist ein durch einen Array-Anbieter bereitgestelltes Programm, das Site Recovery Manager in die Lage versetzt, mit einer bestimmten Art von Array zu arbeiten.

Sie müssen einen entsprechenden SRA auf den Site Recovery Manager Server-Hosts für die Schutz- und die Wiederherstellungs-Site installieren. Wenn Sie mehr als einen Speicher-Array-Typ verwenden, müssen Sie auf beiden Site Recovery Manager Server-Hosts SRA für jeden Array-Typ installieren.

---

**Hinweis** Sie können Site Recovery Manager zur Verwendung mehrerer Typen von Speicher-Arrays konfigurieren, allerdings können die VM-Festplatten für eine einzelne virtuelle Maschine nicht auf mehreren Arrays verschiedener Anbieter gespeichert werden. Sämtliche Festplatten für eine virtuelle Maschine müssen im gleichen Array gespeichert werden.

---

SRAs enthalten eigene Installationsanweisungen. Sie müssen die Version eines SRA installieren, die der jeweiligen Site Recovery Manager-Version entspricht. Installieren Sie die gleiche Version des SRAs an beiden Sites. Mischen Sie nicht unterschiedliche SRA-Versionen.

Bei Verwendung von vSphere Replication ist kein SRA erforderlich.

#### Voraussetzungen

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit eines SRA für Ihren Speichertyp anhand des *VMware-Kompatibilitätshandbuchs* für Site Recovery Manager unter <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sra>.
- Laden Sie den SRA herunter. Gehen Sie dazu auf <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>, wählen Sie **VMware Site Recovery Manager > Produkt herunterladen** aus, und wählen Sie anschließend **Treiber & Tools > Adapter zur Speicherreplizierung > Zu den Downloads** aus.
- Wenn Sie einen SRA von einer anderen Anbieter-Site beziehen, stellen Sie sicher, dass er für Ihre Site Recovery Manager-Version zertifiziert ist. Überprüfen Sie dazu das *VMware-Kompatibilitätshandbuch* für Site Recovery Manager unter <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sra>.

- Lesen Sie die Dokumentation Ihres SRA-Anbieters durch. SRAs unterstützen nicht alle Funktionen, die Speicher-Arrays unterstützen. Die Dokumentation Ihres SRA-Anbieters enthält Details zu dem, was der SRA unterstützt und benötigt. Beispielsweise gibt es für HP und EMC detaillierte physische Anforderungen, die erfüllt werden müssen, damit der SRA wie erwartet ausgeführt werden kann.
- Installieren Sie Site Recovery Manager Server, bevor Sie die SRAs installieren.
- Für Ihren SRA ist möglicherweise die Installation anderer Komponenten erforderlich, die vom Anbieter bereitgestellt werden. Möglicherweise müssen Sie einige dieser Komponenten auf dem Site Recovery Manager Server-Host installieren. Andere Komponenten erfordern möglicherweise nur, dass Site Recovery Manager Server auf das Netzwerk zugreifen kann. Neueste Informationen zu diesen Anforderungen finden Sie in den Versionshinweisen und Readme-Dateien der von Ihnen installierten SRAs.
- Aktivieren Sie die Fähigkeit des Speicher-Arrays zur Erstellung von Snapshot-Kopien der replizierten Geräte. Informationen finden Sie in der SRA-Dokumentation.

## Verfahren

- 1 Installieren Sie den SRA auf jedem Site Recovery Manager Server-Host.

Der SRA wird unter `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\storage\sra` installiert.

- 2 Klicken Sie im vSphere Client auf **Site Recovery > Site Recovery**, wählen Sie ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Gehen Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** zu **Konfigurieren > Array-basierte Replizierung > Adapter zur Speicherreplizierung** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Adapter erneut prüfen**.

Damit werden die SRA-Informationen aktualisiert, sodass Site Recovery Manager die SRAs erkennen kann.

## Konfigurieren von Array-Managern

Nachdem Sie die Schutz-Site und die Wiederherstellungs-Site gekoppelt haben, konfigurieren Sie die jeweiligen Array-Manager, damit Site Recovery Manager replizierte Geräte erkennen, Datenspeichergruppen berechnen und Speichervorgänge initiieren kann.

In der Regel konfigurieren Sie Array-Manager nur einmal, nachdem Sie die Sites verbunden haben. Sie müssen sie nur dann neu konfigurieren, wenn sich die Verbindungsinformationen bzw. Anmeldeinformationen des Array-Managers geändert haben oder Sie einen anderen Array-Satz verwenden möchten.

## Voraussetzungen

- Verbinden Sie die Sites wie in [Verbinden der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site](#) in *Installation und Konfiguration von Site Recovery Manager* beschrieben.
- Installieren Sie SRAs an beiden Sites, wie in [Installieren von SRA \(Storage Replication Adapter\)](#) beschrieben.



## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte „Site-Paar“ auf **Konfigurieren > Array-basierte Replizierung > Array-Paare**.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um einen Array-Manager hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie den Speicherreplikationsadapter, den Site Recovery Manager verwenden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.  
  
Falls kein Managertyp angezeigt wird, müssen Sie entweder erneut auf SRAs prüfen oder überprüfen, ob Sie ein SRA auf dem Site Recovery Manager Server-Host installiert haben.
- 6 Geben Sie einen Namen für den lokalen Array-Manager sowie die erforderlichen Informationen für den ausgewählten SRA-Typ ein und klicken Sie auf **Weiter**.  
  
Wählen Sie einen beschreibenden Namen. So können Sie leicht erkennen, welcher Speicher mit diesem Array-Manager verknüpft ist.  
  
Weitere Informationen zum Ausfüllen der Textfelder finden Sie in der Dokumentation Ihres SRA-Anbieters. SRAs weisen unterschiedliche Textfelder auf, jedoch haben alle SRAs Textfelder für die IP-Adresse, Protokollinformationen, Zuordnungen zwischen Array-Namen und IP-Adressen, den Benutzernamen und das Kennwort.
- 7 (Optional) Wenn Sie kein Array-Paar erstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erstellen Sie jetzt keinen Remote-Array-Manager** und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
- 8 Geben Sie einen Namen für den Remote-Array-Manager sowie die erforderlichen Informationen für den ausgewählten SRA-Typ ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 9 Wählen Sie auf der Seite **Array-Paare** das zu aktivierende Array-Paar aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 10 Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie auf **Beenden**.

## Hinzufügen von Speicherreplizierungsadaptern zur Site Recovery Manager Appliance

Wenn Sie Site Recovery Manager für Array-basierte Replizierung verwenden möchten, müssen Sie dem Site Recovery Manager Server Speicherreplizierungsadapter (Storage Replication Adapter, SRA) hinzufügen. Die SRA-Dateien werden als Archive im Format `.tar.gz` bereitgestellt.

Sie müssen einen entsprechenden SRA auf den Site Recovery Manager Server-Hosts für die Schutz- und die Wiederherstellungs-Site installieren. Wenn Sie mehr als einen Speicher-Array-Typ verwenden, müssen Sie auf beiden Site Recovery Manager Server-Hosts SRA für jeden Array-Typ installieren.

## Voraussetzungen

- Laden Sie den SRA herunter. Navigieren Sie zu <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>, wählen Sie **VMware Site Recovery Manager > Produkt herunterladen** und anschließend **Treiber und Tools > Speicherreplizierungsadapter > Zu den Downloads** aus.
- Wenn Sie einen SRA von einer anderen Anbieter-Site beziehen, stellen Sie sicher, dass er für die von Ihnen verwendete Site Recovery Manager-Version zertifiziert wurde. Weitere Informationen finden Sie im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* für Site Recovery Manager unter <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sra>.
- Aktivieren Sie die Fähigkeit des Speicher-Arrays zur Erstellung von Snapshot-Kopien der replizierten Geräte. Informationen finden Sie in der SRA-Dokumentation.

## Verfahren

- 1 Melden Sie sich bei der Verwaltungsschnittstelle der Site Recovery Manager Appliance als Administrator an.
- 2 Klicken Sie in der Verwaltungsschnittstelle der Site Recovery Manager Appliance auf **Speicherreplizierungsadapter** und dann auf **Neuer Adapter**.
- 3 Klicken Sie auf **Hochladen**, navigieren Sie zum Verzeichnis der gespeicherten SRA-Datei und wählen Sie sie aus.
- 4 Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf **OK**.  
Die Karte „Speicherreplizierungsadapter“ wird in der Verwaltungsschnittstelle der Site Recovery Manager Appliance angezeigt.
- 5 Melden Sie sich beim vSphere Client oder beim vSphere Web Client an.
- 6 Klicken Sie auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**, wählen Sie ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 7 Gehen Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** zu **Konfigurieren > Array-basierte Replizierung > Adapter zur Speicherreplizierung** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Adapter erneut prüfen**.

## Herunter- und Hochladen von Konfigurationsarchiven für Speicherreplizierungsadapter


Wenn Sie die Site Recovery Manager Appliance mit Array-basierter Replizierung verwenden und einen Speicherreplizierungsadapter (SRA) ersetzen müssen, können Sie das Konfigurationsarchiv für diesen SRA herunterladen und die Konfiguration dann in den Ersatz-SRA importieren.

## Voraussetzungen

Zum Herunterladen einer SRA-Konfigurationsdatei und Importieren der Datei in einen anderen SRA müssen Sie SRAs verwenden, die vom selben Anbieter stammen.

## Verfahren

- 1 Melden Sie sich bei der Verwaltungsschnittstelle der Site Recovery Manager Appliance als Administrator an.

- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Speicherreplizierungsadapter**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende SRA-Karte aus und klicken Sie auf das Dropdown-Menü (  ).


Option	Beschreibung
Konfigurationsarchiv herunterladen	Laden Sie das Konfigurationsarchiv für den ausgewählten SRA herunter.
Konfigurationsarchiv hochladen	<p>Importieren Sie eine Konfiguration für den ausgewählten SRA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Archivdatei der SRA-Konfiguration gespeichert haben, und wählen Sie sie aus. Die Konfigurationsdateien werden als <code>.tar.gz</code>-Archive verteilt.</li> <li>b Klicken Sie auf <b>Öffnen</b>.</li> </ol>

## Löschen von Speicherreplizierungsadapttern

Sie verwenden die Verwaltungsschnittstelle der Site Recovery Manager Appliance zum Löschen von Speicherreplizierungsadapttern (SRA) vom Site Recovery Manager Server.

**Hinweis** Wenn Sie einen SRA löschen, werden alle aktuell ausgeführten Vorgänge mit von diesem Adapter gesteuerten Speicher-Arrays unterbrochen. Hierzu gehören auch Vorgänge zum Wiederherstellen, Testen, Bereinigen und erneuten Schützen.

### Verfahren

- 1 Melden Sie sich bei der Verwaltungsschnittstelle der Site Recovery Manager Appliance als Administrator an.
- 2 Klicken Sie in der Verwaltungsschnittstelle der Site Recovery Manager Appliance auf **Speicherreplizierungsadapter**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende SRA-Karte aus und klicken Sie im Dropdown-Menü (  ) auf **Löschen**.
- 4 Bestätigen Sie, dass Sie die Auswirkungen des Löschens des Adapters kennen, und klicken Sie auf **Löschen**.

## Erneutes Prüfen von Arrays zur Erkennung von Konfigurationsänderungen

Site Recovery Manager überprüft Arrays standardmäßig alle 24 Stunden auf Änderungen an Gerätekonfigurationen. Sie können jedoch zu jeder beliebigen Zeit eine erneute Prüfung eines Arrays durchführen.

Sie können die Häufigkeit neu konfigurieren, mit der Site Recovery Manager regelmäßige Array-Prüfungen durchführt, indem Sie die Option `storage.minDsGroupComputationInterval` in „Erweiterte Einstellungen“ ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Speichereinstellungen](#).

Das Konfigurieren von Array-Managern führt dazu, dass Site Recovery Manager Datenspeichergruppen anhand der Menge der erkannten replizierten Speichergeräte berechnet. Wenn Sie die Konfiguration des Arrays auf einer Site ändern, um Geräte hinzuzufügen oder zu entfernen, muss Site Recovery Manager die Arrays erneut prüfen und die Datenspeichergruppen neu berechnen.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte „Site-Paar“ auf **Konfigurieren > Array-basierte Replizierung > Array-Paare**.
- 4 Wählen Sie ein Array-Paar und klicken Sie auf **Array-Manager-Paar > Array-Paare ermitteln**, um die Arrays erneut zu prüfen, oder **Geräte erkennen**, um die Speichergeräte und Konsistenzgruppen neu zu berechnen.

Wenn Sie ein Array-Paar auswählen, enthält die Registerkarte **Array-Paare** detaillierte Informationen zu allen Speichergeräten im Array, einschließlich des lokalen Gerätenamens, des Geräts, an das es gekoppelt ist, der Richtung der Replizierung und der Schutzgruppe, zu der das Gerät gehört, sowie Informationen dazu, ob der Datenspeicher lokal oder remote ist, und zur Konsistenzgruppen-ID für jedes SRA-Gerät.

### Bearbeiten von Array-Managern

Verwenden Sie den Assistenten „Lokalen Array-Manager bearbeiten“ oder den Assistenten „Remote-Array-Manager bearbeiten“, um den Namen eines Array-Managers oder andere Einstellungen, wie z. B. die IP-Adresse oder den Benutzernamen und das Kennwort, zu ändern.

Weitere Informationen zum Ausfüllen der Adapterfelder finden Sie in der Dokumentation Ihres SRA-Anbieters. SRAs weisen unterschiedliche Felder auf, jedoch haben alle SRAs Felder für die IP-Adresse, Protokollinformationen, Zuordnungen zwischen Array-Namen und IP-Adressen, Benutzernamen und Kennwörtern.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte „Site-Paar“ auf **Konfigurieren > Array-basierte Replizierung > Array-Paare**.
- 4 Wählen Sie ein Array-Paar, klicken Sie auf **Array-Manager-Paar** und anschließend auf **Lokalen Array-Manager bearbeiten** oder **Remote-Array-Manager bearbeiten**.

## 5 Ändern Sie den Namen für das Array.

Wählen Sie einen beschreibenden Namen. So können Sie leicht erkennen, welcher Speicher mit diesem Array-Manager verknüpft ist. Der Typ des Array-Managers kann nicht geändert werden.

## 6 Ändern Sie die Adapterinformationen.

Diese Felder werden vom SRA erstellt.

## 7 Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderung des Array-Managers abzuschließen.

# Festlegen eines nicht replizierten Datenspeichers für Auslagerungsdateien

Alle virtuellen Maschinen benötigen eine Auslagerungsdatei. Standardmäßig erstellt vCenter Server Auslagerungsdateien im selben Datenspeicher wie die anderen Dateien der virtuellen Maschine. Damit Site Recovery Manager Auslagerungsdateien nicht repliziert, können Sie virtuelle Maschinen so konfigurieren, dass diese sie in einem nicht replizierten Datenspeicher erstellen.

Unter normalen Umständen sollten die Auslagerungsdateien in demselben Datenspeicher wie andere Dateien der virtuellen Maschine gespeichert werden. Unter Umständen müssen Sie möglicherweise die Replizierung von Auslagerungsdateien verhindern, um einen übermäßigen Verbrauch der Netzwerkbandbreite zu vermeiden. Einige Speicheranbieter empfehlen, Auslagerungsdateien nicht zu replizieren. Verhindern Sie die Replizierung von Auslagerungsdateien nur dann, wenn es absolut erforderlich ist.

---

**Hinweis** Wenn Sie einen nicht replizierten Datenspeicher für Auslagerungsdateien verwenden, müssen Sie einen nicht replizierten Datenspeicher für alle geschützten Hosts und Cluster sowohl auf der Schutz-Site als auch auf der Wiederherstellungs-Site erstellen. Alle Hosts in einem Cluster müssen auf den nicht replizierten Datenspeicher zugreifen können, anderenfalls funktioniert vMotion nicht.

---

## Verfahren

- 1 Wählen Sie im vSphere Client die Option **Hosts und Cluster** aus, wählen Sie einen Host aus und klicken Sie auf **Konfigurieren**.
- 2 Wählen Sie unter **Virtuelle Maschinen** die Option **Speicherort der Auslagerungsdatei** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie **Bestimmten Datenspeicher verwenden** und wählen Sie einen nicht replizierten Datenspeicher aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Schalten Sie alle virtuellen Maschinen auf dem Host aus und ein.

Das Zurücksetzen des Gastbetriebssystems reicht nicht aus. Eine Änderung des Speicherorts der Auslagerungsdatei wird wirksam, nachdem Sie die virtuellen Maschinen ausschalten und anschließend wieder einschalten.

- 6 Durchsuchen Sie den Datenspeicher, den Sie für Auslagerungsdateien ausgewählt haben, und vergewissern Sie sich, dass VSWP-Dateien für die virtuellen Maschinen vorhanden sind.

## Isolieren von Geräten für Stretched Storage während einer Notfallwiederherstellung

Bei einer Notfallwiederherstellung mit Stretched Storage muss der Failover-Befehl Geräte auf der Wiederherstellungs-Site isolieren.

Wenn einige Hosts auf der Schutz-Site noch immer betriebsbereit sind und weiterhin virtuelle Maschinen ausführen, wenn Sie eine Notfallwiederherstellung initiieren, kann Site Recovery Manager die entsprechenden virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site aufgrund von Dateisperren nicht einschalten. Wenn das Speicher-Array die Geräte auf der Wiederherstellungs-Site isoliert, können die ESX-Hosts auf der Wiederherstellungs-Site die erforderlichen Sperren aufheben und die virtuellen Maschinen einschalten.

Site Recovery Manager muss `isolation="true"` im Failover-SRA-Befehl für die erweiterten Geräte verwenden, die auf der Schutz-Site nicht deaktiviert wurden.

Wenn VMs auf der Wiederherstellungs-Site über dasselbe Gerät ausgeführt werden und die Wiederherstellungs-Site ESXi den Speicher aus der Schutz-Site mountet, besteht das Risiko, dass während der Isolation Schreibvorgänge fehlschlagen. Es wird empfohlen, dass alle virtuellen Maschinen im Stretched Storage auf der Schutz-Site ausgeführt werden.

Details zur Implementierung der Isolation von Stretched Storage sind speziell auf Array-Anbieter zugeschnitten. Einige Array-Anbieter machen den Zugriff auf die Geräte auf der Schutz-Site u. U. unmöglich, nachdem der Failover-SRA-Befehl mit Isolierung ausgeführt wurde. Einige Array-Anbieter unterbrechen u. U. die Kommunikation zwischen Quell- und Ziel-Site für dieses bestimmte Gerät.

## Verwenden von vSphere Replication mit Site Recovery Manager


Site Recovery Manager kann vSphere Replication zum Replizieren von Daten auf Server an der Wiederherstellungs-Site verwenden.

Sie stellen die vSphere Replication-Appliance bereit und konfigurieren vSphere Replication auf den virtuellen Maschinen unabhängig von Site Recovery Manager. Informationen zum Bereitstellen und Konfigurieren von vSphere Replication finden Sie in der Dokumentation zu vSphere Replication unter <https://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-replication-pubs.html>.

vSphere Replication erfordert keine Speicher-Arrays. Bei der Speicherreplizierungsquelle und dem Speicherreplizierungsziel von vSphere Replication handelt es sich um ein beliebiges Speichergerät, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Speicher-Arrays.

vSphere Replication lässt sich zur regelmäßigen Erstellung und Verwahrung von Snapshots von geschützten virtuellen Maschinen an der Wiederherstellungs-Site konfigurieren. Die Anfertigung mehrerer Point-in-Time-Snapshots (PIT) von virtuellen Maschinen ermöglicht es Ihnen, mehr als ein Replikat einer virtuellen Maschine an der Wiederherstellungs-Site beizubehalten. Jeder Snapshot gibt den Zustand der virtuellen Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Sie können den wiederherzustellenden Snapshot auswählen, wenn Sie mit vSphere Replication eine Wiederherstellung durchführen.

**Abbildung 2-2. Site Recovery Manager-Architektur mit vSphere Replication**



## Replizieren von virtuellen Maschinen und Aktivieren von mehreren Point-in-Time-Instanzen

Sie können virtuelle Maschinen zu bestimmten Zeitpunkten wiederherstellen, z. B. dem Zeitpunkt des zuletzt bekannten konsistenten Zustands.

Wenn Sie die Replizierung einer virtuellen Maschine konfigurieren, können Sie in den Wiederherstellungseinstellungen im Assistenten zum Konfigurieren von Replizierungen mehrere Point-in-Time-Instanzen (MPIT) aktivieren. vSphere Replication behält eine Reihe von Snapshot-Instanzen der virtuellen Maschine auf der Ziel-Site basierend auf der von Ihnen angegebenen Aufbewahrungsrichtlinie bei. vSphere Replication unterstützt maximal 24 Snapshot-Instanzen. Nach der Wiederherstellung einer virtuellen Maschine können Sie sie auf einen bestimmten Snapshot wiederherstellen.

Während der Replizierung repliziert vSphere Replication alle Aspekte der virtuellen Maschine auf die Ziel-Site, einschließlich aller potenziellen Viren und beschädigten Anwendungen. Wenn eine virtuelle Maschine mit einem Virus infiziert oder beschädigt ist und Sie vSphere Replication so konfiguriert haben, um Snapshots zu bestimmten Zeitpunkten aufzubewahren, können Sie die virtuelle Maschine wiederherstellen und sie auf einen Snapshot der virtuellen Maschine in ihrem nicht beschädigten Zustand wiederherstellen.


Sie können den letzten bekannten guten Zustand einer Datenbank auch unter Verwendung der Zeitpunktinstanzen wiederherstellen.

---

**Hinweis** vSphere Replication repliziert keine VM-Snapshots.

---

**Abbildung 2-3. Wiederherstellen einer virtuellen Maschine zu bestimmten Zeitpunkten**



## Verwenden von Array-basierter Replizierung und vSphere Replication mit Site Recovery Manager

Sie können in Ihrer Site Recovery Manager-Bereitstellung eine Kombination aus Array-basierter Replizierung und vSphere Replication verwenden.

Wenn Sie eine gemischte Site Recovery Manager-Bereitstellung erstellen möchten, die Array-basierte Replizierung und vSphere Replication verwendet, müssen Sie die Schutz- und Wiederherstellungs-Sites für beide Arten der Replizierung konfigurieren.

- Richten Sie die Speicher-Arrays ein, verbinden Sie sie und installieren Sie die geeigneten Speicherreplizierungsadapter (SRA) auf beiden Sites.
- Stellen Sie vSphere Replication-Appliances auf beiden Sites bereit und konfigurieren Sie die Verbindung zwischen den Appliances.




- Konfigurieren Sie virtuelle Maschinen je nach Bedarf so, dass die Replizierung mit Array-basierter Replizierung bzw. vSphere Replication erfolgt.

**Hinweis** Versuchen Sie nicht, vSphere Replication auf einer virtuellen Maschine zu konfigurieren, die sich auf einem Datenspeicher befindet, der mit Array-basierter Replizierung repliziert wird.

Sie erstellen Array-basierte Schutzgruppen für virtuelle Maschinen, die Sie mit Array-basierter Replizierung konfigurieren, und vSphere Replication-Schutzgruppen für virtuelle Maschinen, die Sie mit vSphere Replication konfigurieren. Verschiedene Replizierungsarten in einer Schutzgruppe sind unzulässig. Sie können Array-basierte Schutzgruppen und vSphere Replication-Schutzgruppen im selben Wiederherstellungsplan verwenden.

**Abbildung 2-4. Site Recovery Manager-Architektur mit Array-basierter Replizierung und vSphere Replication**



# Konfigurieren von Zuordnungen

## 3

Mithilfe von Zuordnungen können Sie angeben, wie Site Recovery Manager die Ressourcen von virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site den Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site zuordnet.

Sie können Zuordnungen für die gesamte Site konfigurieren, um Objekte in der vCenter Server-Bestandsliste auf der Schutz-Site den entsprechenden Objekten in der vCenter Server-Bestandsliste auf der Wiederherstellungs-Site zuzuordnen.

- Netzwerke, einschließlich der Option zur Angabe eines anderen Netzwerks, das für Tests von Wiederherstellungsplänen verwendet werden soll
- Datacenter oder VM-Ordner
- Computing-Ressourcen, einschließlich Ressourcenpools, eigenständige Hosts, vApps oder Cluster

Wenn Sie während einer Wiederherstellung virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site starten, verwenden die virtuellen Maschinen die Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site, die Sie in den Zuordnungen angegeben haben. Für die Aktivierung von bidirektionalem Schutz und erneutem Schutz können Sie umgekehrte Zuordnungen konfigurieren, um die Objekte auf der Wiederherstellungs-Site den entsprechenden Objekten auf der Schutz-Site zuzuordnen. Sie können auch unterschiedliche Zuordnungen in der umgekehrten Richtung konfigurieren, sodass wiederhergestellte virtuelle Maschinen auf einer Site unterschiedliche Ressourcen für geschützte virtuelle Maschinen auf dieser Site verwenden.

Site Recovery Manager wendet Bestandslistenzuordnungen auf unterschiedliche Art und Weise an, je nachdem, ob Sie Array-basierte Schutzgruppen und vSphere Replication-Schutzgruppen, oder aber Schutzgruppen für Speicherrichtlinien verwenden. Weitere Informationen dazu, wie Site Recovery Manager die Bestandslistenzuordnungen auf die unterschiedlichen Schutzgruppentypen anwendet, finden Sie unter [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen](#) und [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

Wenn Sie Schutzgruppen für Speicherrichtlinien verwenden, führen Sie zusätzlich zur Zuordnung von Bestandslistenobjekten auch die Zuordnung von Speicherrichtlinien auf der Schutz-Site zu den Speicherrichtlinien auf der Wiederherstellungs-Site durch.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen](#)
- [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#)
- [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#)
- [Grundlegendes zu Speicherrichtlinienzuordnungen](#)
- [Auswählen von Speicherrichtlinienzuordnungen](#)

## Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen

Für Array-basierten Schutz und vSphere Replication-Schutz wendet Site Recovery Manager Bestandslistenzuordnungen auf alle virtuellen Maschinen in einer Schutzgruppe an, wenn Sie diese Gruppe erstellen.

Site Recovery Manager erstellt eine Platzhalter-VM, wenn Sie eine Array-basierte bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe erstellen. Site Recovery Manager leitet die Ressourcenzuweisungen für die Platzhalter von den Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site ab.

Wenn Sie Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site konfigurieren, können Sie die Bestandslistenzuordnungen, falls erforderlich, erneut auf eine Schutzgruppe anwenden, z. B. wenn Sie neue virtuelle Maschinen zu einer bestehenden Schutzgruppe hinzufügen.

Wenn Sie die Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site ändern, wirken sich die Änderungen nicht auf die virtuellen Maschinen aus, die Site Recovery Manager bereits in einer vorhandenen Schutzgruppe schützt. Site Recovery Manager wendet die neuen Zuordnungen nur auf zuvor geschützte virtuelle Maschinen an, wenn Sie den Schutz auf diesen neu konfigurieren.

Site Recovery Manager kann keine virtuellen Maschinen schützen, es sei denn, sie verfügen über gültige Bestandslistenzuordnungen. Das Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site ist jedoch für Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen nicht obligatorisch. Wenn Sie eine Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung bzw. eine vSphere Replication-Schutzgruppe erstellen, ohne Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site definiert zu haben, können Sie jede virtuelle Maschine in der Gruppe einzeln konfigurieren. Sie können Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site außer Kraft setzen, indem Sie den Schutz virtueller Maschinen in einer Schutzgruppe konfigurieren. Sie können Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site auch nach dem Erstellen einer Schutzgruppe erstellen und diese Zuordnungen für die gesamte Site anschließend auf diese Schutzgruppe anwenden.

- Informationen zum Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#).

- Informationen zum Konfigurieren einzelner Zuordnungen auf virtuellen Maschinen finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#).
- Informationen zum Anwenden von Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site auf eine vorhandene Schutzgruppe finden Sie unter [Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe](#).

Da Platzhalter-VMs keine Netzwerkkarten unterstützen, können Sie an der Netzwerkkonfiguration der Platzhalter-VMs keine Änderungen vornehmen. Sie können das Netzwerk für eine Platzhalter-VM nur in den Bestandslistenzuordnungen ändern. Falls keine Zuordnung für ein Netzwerk vorhanden ist, können Sie beim Einrichten des Schutzes für eine einzelne virtuelle Maschine das Netzwerk angeben. Änderungen an der Platzhalter-VM überschreiben die Einstellungen, die während des Schutzes der virtuellen Maschine eingerichtet wurden. Site Recovery Manager behält diese Änderungen während des Testens und der Wiederherstellung auf der Wiederherstellungs-Site bei.

## Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien

Beim Schutz von Speicherrichtlinien wendet Site Recovery Manager Bestandslistenzuordnungen auf virtuelle Maschinen an, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, der eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthält.

Bei Array-basierten und vSphere Replication-Schutzgruppen wendet Site Recovery Manager Bestandslistenzuordnungen zu dem Zeitpunkt an, zu dem Sie den Schutz auf einer virtuellen Maschine konfigurieren. Da der Schutz von Speicherrichtlinien dynamisch ist, wendet Site Recovery Manager bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien die Bestandslistenzuordnungen erst zu dem Zeitpunkt an, zu dem Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen. Entscheidungen zur Platzierung von virtuellen Maschinen werden entsprechend der Bestandslistenzuordnungen getroffen, sodass Site Recovery Manager keine Platzhalter-VMs auf der Wiederherstellungs-Site erstellt.

Da Site Recovery Manager Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien anwendet, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, können Sie keine einzelnen Zuordnungen auf virtuellen Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien konfigurieren. Site Recovery Manager verwendet immer die Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site, wenn Sie eine Wiederherstellung mit Schutz von Speicherrichtlinien ausführen. Wenn keine Bestandslistenzuordnungen vorhanden sind, schlagen Testwiederherstellung, geplante Migration sowie die Notfallwiederherstellung von Wiederherstellungsplänen mit Schutzgruppen für Speicherrichtlinien fehl. Sie können Site Recovery Manager so konfigurieren, dass die virtuellen Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien regelmäßig hinsichtlich fehlender

Zuordnungen abgefragt werden und ein Fehler gemeldet wird, sofern Zuordnungen fehlen, die zu einem Fehlschlagen der Wiederherstellung der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien führen könnten. Weitere Informationen zum Konfigurieren von regelmäßigen Abfragen hinsichtlich fehlender Zuordnungen finden Sie unter [Ändern der Replizierungseinstellungen](#).

---

**Hinweis** Wenn die Netzwerkzuordnung fehlt, aber die anderen Zuordnungen vorhanden sind, und Sie eine Testwiederherstellung ausführen, verwendet Site Recovery Manager das automatisch generierte Testnetzwerk und der Test verläuft mit einer Warnung erfolgreich. Wenn die Testwiederherstellung mit einer Warnung über die fehlende Netzwerkzuordnung erfolgreich verläuft, konfigurieren Sie die Netzwerkzuordnung und führen Sie den Test erneut aus. Bei einer geplanten Migration und einer Notfallwiederherstellung wird das Testnetzwerk nicht verwendet und diese Vorgänge schlagen fehl, wenn die Netzwerkzuordnung nicht vorhanden ist.

---

Wenn ein Wiederherstellungsplan aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt und die Schutz-Site verfügbar ist, konfigurieren Sie die fehlenden Zuordnungen und führen Sie den Plan erneut aus. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#).

## Bestandslistenzuordnungen für Ressourcen und Schutzgruppen für Speicherrichtlinien

Als Folge des dynamischen VM-Schutzes weisen Schutzgruppen für Speicherrichtlinien bestimmte Anforderungen und Einschränkungen beim Festlegen von Bestandslistenzuordnungen für Ressourcen auf.

- Site Recovery Manager benötigt vorhandene Ressourcen-Bestandslistenzuordnungen für alle Computing-Ressourcen der obersten Ebene (Cluster oder nicht verwaltete Hosts) auf der Schutz-Site, die die von einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien geschützten Datenspeicher gemountet haben.
- Site Recovery Manager bestimmt die gewünschte Darstellung des wiederhergestellten Datenspeichers basierend auf den Zuordnungen für Computing-Ressourcen der obersten Ebene, ohne die Ressourcenzuordnungen für Ressourcenpools zu berücksichtigen.
  - Wenn keine Ressourcenzuordnung für die übergeordnete Computing-Ressource der obersten Ebene vorhanden ist, kann Site Recovery Manager keine vorhandene Zuordnung für einen Ressourcenpool anwenden.
  - Eine vorhandene Zuordnung eines Ressourcenpools einer Schutz-Site zu einer anderen Computing-Ressource in der Wiederherstellungshierarchie stellt im Gegensatz zum übergeordneten Element den Speicher der VMs unter diesem Ressourcenpool nicht der zugeordneten Computing-Ressource zur Verfügung.

Für eine erfolgreiche Wiederherstellung der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien müssen Sie beim Erstellen von Ressourcenzuordnungen die folgenden Regeln beachten.

- Erstellen Sie Ressourcenzuordnungen für alle geschützten Computing-Ressourcen der obersten Ebene (Cluster oder nicht verwaltete Hosts), deren gemountete Datenspeicher von einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien geschützt werden.

- Wenn Sie zusätzliche Zuordnungen für Ressourcenpools erstellen müssen, ordnen Sie sie einem Ziel unter derselben Computing-Ressource der obersten Ebene zu, der die übergeordnete geschützte Computing-Ressource der obersten Ebene zugeordnet ist. Beispiel: Wenn der geschützte Host oder Cluster P einem Wiederherstellungshost oder Cluster R oder einem Wiederherstellungs-Ressourcenpool unter R zugeordnet ist, müssen alle geschützten Ressourcenpools unter P ebenfalls R oder einem Wiederherstellungs-Ressourcenpool unter R zugeordnet werden.

## Temporäre Platzhalterzuordnungen für Schutz für Speicherrichtlinien

Site Recovery Manager wendet Bestandslistenzuordnungen beim Schutz von Speicherrichtlinien zu dem Zeitpunkt an, zu dem Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen. Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, der Schutzgruppen für Speicherrichtlinien enthält, und keine Bestandslistenzuordnungen konfiguriert haben, bzw. wenn die zugeordneten Objekte fehlen, schlagen die Testwiederherstellung, die geplante Migration und die Notfallwiederherstellung fehl.

In der Regel können Sie nur dann Bestandslistenzuordnungen konfigurieren, wenn sowohl die Schutz-Site als auch die Wiederherstellungs-Site verfügbar sind. Wenn ein Wiederherstellungsplan mit Schutzgruppen für Speicherrichtlinien aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt und die Schutz-Site nicht verfügbar ist, können Sie die fehlenden Zuordnungen nicht auf die übliche Weise konfigurieren. Wenn eine Wiederherstellung aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt und die Schutz-Site nicht verfügbar ist, erstellt Site Recovery Manager zur Verbesserung der Situation temporäre Platzhalterzuordnungen. Mithilfe von temporären Platzhalterzuordnungen können Sie die fehlenden Zuordnungen konfigurieren, sodass Sie die Wiederherstellung erfolgreich ausführen können, wenn die Schutz-Site offline ist. Bei temporären Platzhalterzuordnungen handelt es sich um unvollständige Zuordnungen, die Bestandslistenobjekte auf der Schutz-Site identifizieren, die im Wiederherstellungsplan enthaltene virtuelle Maschinen enthalten. Die temporären Platzhalterzuordnungen enthalten keine Zielobjekte auf der Wiederherstellungs-Site. Wenn eine Wiederherstellung aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt, die Schutz-Site nicht verfügbar ist und Site Recovery Manager temporäre Platzhalterzuordnungen erstellt, können Sie die temporären Platzhalterzuordnungen vornehmen und die Wiederherstellung nun erfolgreich ausführen.

Informationen zum Konfigurieren von temporären Platzhalterzuordnungen finden Sie unter [Konfigurieren von temporären Platzhalterzuordnungen](#).

## Konfigurieren von temporären Platzhalterzuordnungen

Wenn ein Wiederherstellungsplan mit einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt und die Schutz-Site nicht verfügbar ist, erstellt Site Recovery Manager temporäre Platzhalterzuordnungen. Sie nehmen diese temporären Platzhalterzuordnungen vor, sodass die Wiederherstellung erfolgreich durchgeführt wird.

Da Site Recovery Manager im Moment der Ausführung des Wiederherstellungsplans Bestandslistenzuordnungen auf virtuelle Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien anwendet, erfordern Schutzgruppen für Speicherrichtlinien Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site. Wenn keine Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site vorhanden sind, schlagen Wiederherstellungstests, geplante Migrationen sowie die Notfallwiederherstellung von Wiederherstellungsplänen mit Schutzgruppen für Speicherrichtlinien fehl.

Wenn ein Wiederherstellungsplan mit einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt und die Schutz-Site verfügbar ist, konfigurieren Sie die fehlenden Zuordnungen auf die übliche Weise und führen Sie die Wiederherstellung erneut aus. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#).

Wenn ein Wiederherstellungsplan mit einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt und die Schutz-Site nicht verfügbar ist, können Sie die fehlenden Zuordnungen nicht auf die übliche Weise konfigurieren. Damit die Wiederherstellung erfolgreich ausgeführt werden kann, müssen Sie die temporären Platzhalterzuordnungen vornehmen, die Site Recovery Manager erstellt, wenn ein Wiederherstellungsplan aufgrund fehlender Zuordnungen fehlschlägt.

#### Voraussetzungen

- Die Schutz-Site ist nicht verfügbar.
- Sie haben eine Notfallwiederherstellung auf einem Wiederherstellungsplan mit einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien durchgeführt.
- Die Wiederherstellung ist aufgrund fehlender Bestandslistenzuordnungen fehlgeschlagen.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne** und wählen Sie den fehlgeschlagenen Wiederherstellungsplan aus.
- 4 Wählen Sie **Wiederherstellungsschritte** aus und erweitern Sie diejenigen Schritte, die sich in einem Fehlerzustand befinden.
- 5 Bewegen Sie Ihren Zeiger über eine Fehlermeldung, um die vollständige Meldung anzuzeigen.

Wenn keine Bestandslistenzuordnungen vorhanden sind, wird ein Fehler wegen fehlender Zuordnungen angezeigt.

Wenn beispielsweise Ressourcenzuordnungen fehlen, erhalten Sie folgende Meldung:  
 Platzhalter-VMs zugeordnete Hosts konnten nicht abgerufen werden. Die Zuordnung für resourcePool Adresse fehlt in den Ressourcenzuordnungen.

- 6 Wählen Sie die Registerkarte **Site-Paar** aus und überprüfen Sie die Remote-SRM-Verbindung für die Wiederherstellungs-Site.

Es wird eine Meldung mit der Information angezeigt, dass die Schutz-Site offline ist und dass Site Recovery Manager temporäre Platzhalterzuordnungen erstellt hat.

- 7 Wählen Sie jede der Registerkarten **Netzwerkzuordnungen**, **Ordnerzuordnungen**, **Ressourcenzuordnungen** und **Speicherrichtlinienzuordnungen**.

Wo Zuordnungen fehlen, hat Site Recovery Manager eine Ressource auf der Schutz-Site ausgewählt. Die entsprechende Ressource auf der Wiederherstellungs-Site zeigt *Zuordnung fehlt an*.

- 8 Wählen Sie die temporäre Platzhalterzuordnung aus und klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten der Zuordnung.
- 9 Wählen Sie auf der Wiederherstellungs-Site eine Ressource aus, die einer von Site Recovery Manager ausgewählten Ressource auf der Schutz-Site zugeordnet werden soll, und klicken Sie auf **OK**.
- 10 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, wählen Sie den fehlgeschlagenen Wiederherstellungsplan aus und führen Sie den Wiederherstellungsplan erneut aus.  
  
Wenn Sie alle fehlenden Zuordnungen konfiguriert haben, wird die Wiederherstellung erfolgreich ausgeführt. Wenn weiterhin Zuordnungen fehlen, schlägt die Wiederherstellung fehl.
- 11 Wenn die Wiederherstellung erneut fehlschlägt, wiederholen Sie die Schritte [Schritt 4](#) bis [Schritt 10](#), bis die Wiederherstellung erfolgreich verläuft.

#### Nächste Schritte

Wenn die Schutz-Site wieder verfügbar ist, konfigurieren Sie die Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site auf die übliche Weise und führen Sie die Wiederherstellung erneut aus, sodass Site Recovery Manager die Wiederherstellungsschritte auf der Schutz-Site abschließen kann.

---

**Hinweis** Site Recovery Manager behält keine temporären Platzhalterzuordnungen. Die von Ihnen konfigurierten temporären Platzhalterzuordnungen gehen verloren, wenn Sie Site Recovery Manager Server auf der Wiederherstellungs-Site neu starten. Konfigurieren Sie nach dem Ausführen der Wiederherstellung stets normale Bestandslistenzuordnungen, in denen Sie temporäre Platzhalterzuordnungen konfigurieren mussten.

---

## Benutzer erhalten nach dem Konfigurieren von temporären Platzhalterzuordnungen Zugriff auf virtuelle Maschinen

Benutzer, die temporäre Platzhalterzuordnungen vornehmen, wenn die Schutz-Site nicht verfügbar ist, erhalten möglicherweise Zugriff auf virtuelle Maschinen, auf die sie keinen Zugriff haben sollten.



## Problem

Die Schutz-Site ist während einer Notfallwiederherstellung nicht verfügbar und Site Recovery Manager erstellt temporäre Platzhalterzuordnungen. Der Benutzer, der den Wiederherstellungsplan ausführt, nimmt die temporären Platzhalterzuordnungen vor und führt den Plan erneut aus. Nach der Wiederherstellung hat der Benutzer auf der Wiederherstellungs-Site Zugriff auf virtuelle Maschinen, für die er auf der Schutz-Site keine Zugriffsberechtigungen hat.

- Ein Benutzer führt eine Notfallwiederherstellung durch, wenn die Schutz-Site nicht verfügbar ist.
- Der Benutzer verfügt nicht über die Zugriffsberechtigungen für alle Bestandslistenobjekte auf der Schutz-Site.
- Site Recovery Manager erkennt fehlende Zuordnungen und erstellt temporäre Platzhalterzuordnungen, die Objekte auf der Schutz-Site enthalten, für die der Benutzer keine Zugriffsberechtigungen hat.
- Der Benutzer konfiguriert die Zielzuordnungen für die Objekte auf der Schutz-Site zu den Objekten auf der Wiederherstellungs-Site, für die er über Zugriffsberechtigungen verfügt.
- Da die wiederhergestellten virtuellen Maschinen Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site verwenden, für die der Benutzer über Zugriffsberechtigungen verfügt, kann er nach der Wiederherstellung auf die virtuellen Maschinen zugreifen, für die er keine Zugriffsberechtigungen hatte, als sich diese virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site befanden.

## Ursache

Wenn die Schutz-Site nicht verfügbar ist, kann Site Recovery Manager keine Berechtigungsüberprüfungen für Bestandslistenobjekte auf der Schutz-Site durchführen, bevor diese für die Erstellung temporärer Platzhalterzuordnungen verwendet werden.

## Lösung

Stellen Sie sicher, dass Benutzer, die über die Berechtigung zur Ausführung von Wiederherstellungsplänen verfügen, auch über Zugriffsberechtigungen für alle Objekte auf beiden Sites verfügen.

# Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen

Bestandslistenzuordnungen stellen Standardobjekte in der Bestandsliste auf der Wiederherstellungs-Site bereit, die von den wiederhergestellten virtuellen Maschinen bei der Ausführung einer Wiederherstellung verwendet werden.

Wenn Sie bei Array-basiertem Schutz und vSphere Replication-Schutz Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site konfigurieren, bevor Sie Schutzgruppen erstellen, müssen Sie den Schutz nicht einzeln auf jeder virtuellen Maschine konfigurieren, wenn Sie eine Schutzgruppe erstellen. Site Recovery Manager wendet die Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site auf alle virtuellen Maschinen in einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung oder einer vSphere Replication-Schutzgruppe zu dem Zeitpunkt an, zu dem Sie die Schutzgruppe erstellen.

Wenn Sie den Schutz von Speicherrichtlinien verwenden, wendet Site Recovery Manager die Bestandslistenzuordnungen zu dem Zeitpunkt an, zu dem ein Wiederherstellungsplan ausgeführt wird. Sie können den Schutz nicht einzeln auf den virtuellen Maschinen in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien konfigurieren. Folglich müssen Sie Bestandslistenzuordnungen für eine gesamte Site konfigurieren, wenn Sie den Schutz von Speicherrichtlinien verwenden.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Erweitern Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** die Option **Konfigurieren** und wählen Sie den Typ der zu konfigurierenden Ressource aus.

Option	Aktion
<b>Netzwerkzuordnungen</b>	Ordnen Sie Netzwerke auf der Schutz-Site Netzwerken auf der Wiederherstellungs-Site zu.
<b>Ordnerzuordnungen</b>	Ordnen Sie Datencenter oder Ordner der virtuellen Maschine auf der Schutz-Site Datencentern bzw. Ordnern der virtuellen Maschine auf der Wiederherstellungs-Site zu.
<b>Ressourcenzuordnungen</b>	Ordnen Sie Ressourcen-Pools, eigenständige Hosts, vApps oder Cluster auf der Schutz-Site Ressourcen-Pools, eigenständige Hosts, vApps bzw. Clustern auf der Wiederherstellungs-Site zu. Sie können jeden beliebigen Ressourcentyp auf einer Site jedem beliebigen Ressourcentyp auf der anderen Site zuordnen.  <b>Hinweis</b> Einzelne Hosts, die Teil von Clustern sind, können anderen Ressourcenobjekten nicht zugeordnet werden.

- 4 Klicken Sie auf **Neu**, um eine neue Zuordnung zu erstellen.

- 5 Wählen Sie aus, ob die Zuordnung automatisch oder manuell erstellt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

Dieser Schritt gilt nur für Netzwerk- und Ordnerzuordnungen. Die automatische Zuordnung ist nur für Netzwerk- und Ordnerzuordnungen verfügbar. Zuordnungen von Ressourcen müssen manuell konfiguriert werden.

Option	Beschreibung
<b>Automatisch</b>	Site Recovery Manager ordnet Netzwerke und Ordner auf der Schutz-Site gleichnamigen Netzwerken und Ordnern auf der Wiederherstellungs-Site automatisch zu.
<b>Manuell</b>	Bestimmte Netzwerke und Ordner auf der Schutz-Site werden bestimmten Netzwerken, Ordnern und Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site zugeordnet.

- 6 Wählen Sie die Elemente auf der Schutz-Site, die Elementen auf der Wiederherstellungs-Site zugeordnet werden sollen.

- Falls Sie die automatische Zuordnung ausgewählt haben, erweitern Sie die Bestandslistenelemente auf der linken Seite, um einen übergeordneten Knoten auf der lokalen Site – beispielsweise ein Datacenter oder einen Ordner – auszuwählen, und erweitern Sie dann die Bestandslistenelemente auf der rechten Seite, um einen übergeordneten Knoten auf der Remote-Site auszuwählen.
- Falls Sie die manuelle Zuordnung ausgewählt haben, erweitern Sie die Bestandslistenelemente auf der linken Seite, um ein bestimmtes Objekt auf der lokalen Site auszuwählen, und erweitern Sie dann die Bestandslistenelemente auf der rechten Seite, um das dem ausgewählten Objekt zuzuordnende Objekt auf der Remote-Site auszuwählen.

Wenn Sie die manuelle Zuordnung auswählen, können Sie mehrere Elemente auf der lokalen Site auswählen und einem einzigen Element auf der Remote-Site zuordnen. Auf der Remote-Site können Sie immer nur ein Element auswählen.

**Hinweis** Die automatische Zuordnung für universelle NSX-Leitungen wird nur mit Schutzgruppen für Speicherrichtlinien unterstützt. Wenn Sie Schutzgruppen für virtuelle Maschinen verwenden, müssen Sie Netzwerkzuordnungen zwischen den beiden Enden der universellen Leitungen explizit konfigurieren, um sicherzustellen, dass die virtuellen Maschinen auf derselben universellen Leitung wiederhergestellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Site Recovery Manager mit NSX Data Center for vSphere](#).

- 7 Klicken Sie auf **Zuordnungen hinzufügen**.

Die Zuordnungen werden am unteren Rand der Seite angezeigt. Falls Sie die automatische Zuordnung ausgewählt haben, ordnet Site Recovery Manager alle Elemente, die dem Knoten, den Sie auf der Schutz-Site ausgewählt haben, angehören, automatisch jenen gleichnamigen Elementen zu, die dem Knoten, den Sie auf der Wiederherstellungs-Site ausgewählt haben, angehören.

8 Klicken Sie auf **Weiter**.

9 (Optional) Wenn Sie Netzwerkzuordnungen konfigurieren, klicken Sie auf der Seite **Testnetzwerke auswählen** auf das Netzwerk in der Spalte „Testnetzwerk“ und verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Netzwerk auszuwählen, das beim Testen von Wiederherstellungsplänen verwendet werden soll.

Sie können Site Recovery Manager konfigurieren, um beim Testen eines Wiederherstellungsplan ein isoliertes Netzwerk auf der Wiederherstellungs-Site zu erstellen. Durch das Erstellen eines isolierten Testnetzwerks kann der Test fortgesetzt werden, ohne dass zusätzlicher Datenverkehr im Produktionsnetzwerk auf der Wiederherstellungs-Site hinzugefügt werden muss.

- Wählen Sie **Isoliertes Netzwerk (automatisch erstellt)** aus, um automatisch ein isoliertes Netzwerk auf der Wiederherstellungs-Site zu erstellen, das für Tests verwendet werden soll. Dies ist die Standardoption.
- Wählen Sie auf der Wiederherstellungs-Site ein vorhandenes Netzwerk aus, das für Tests verwendet werden soll.

10 (Optional) Aktivieren Sie auf der Seite **Umgekehrte Zuordnungen vorbereiten** das Kontrollkästchen für eine Zuordnung.

Durch Auswählen dieser Option werden die entsprechenden Zuordnungen vom Element auf der Remote-Site zum Element auf der lokalen Site erstellt. Umgekehrte Zuordnungen werden benötigt, um bidirektionalen Schutz einzurichten und Vorgänge zum erneuten Schützen durchzuführen. Diese Option können Sie nicht aktivieren, wenn zwei oder mehr Zuordnungen über dasselbe Ziel auf der Remote-Site verfügen.

11 Klicken Sie auf **Beenden**, um die Zuordnungen zu erstellen.

12 Wiederholen Sie [Schritt 3](#) bis [Schritt 11](#), um Zuordnungen für die übrigen Ressourcentypen einzurichten.

## Grundlegendes zu Speicherrichtlinienzuordnungen

Sie können mit Speicherrichtlinien verknüpfte virtuelle Maschinen schützen, indem Sie sie zu Schutzgruppen für Speicherrichtlinien hinzufügen.

Speicherrichtlinien platzieren virtuelle Maschinen in der vCenter Server-Bestandsliste und auf Datenspeichern entsprechend den von Ihnen in vCenter Server definierten Regeln und Tags. Speicherrichtlinien können virtuelle Maschinen in die Bestandsliste oder in andere Datenspeicher verschieben, um Veränderungen in der vCenter Server-Umgebung zu berücksichtigen.

Wenn Sie Speicherrichtlinien auf der Schutz-Site den Speicherrichtlinien auf der Wiederherstellungs-Site zuordnen, platziert Site Recovery Manager die wiederhergestellten virtuellen Maschinen in der vCenter Server-Bestandsliste und auf Datenspeichern auf der Wiederherstellungs-Site entsprechend der von Ihnen zugeordneten Speicherrichtlinie auf der Wiederherstellungs-Site.

## Auswählen von Speicherrichtlinienzuordnungen

Wenn Sie Speicherrichtlinien auf der Schutz-Site den Speicherrichtlinien auf der Wiederherstellungs-Site zuordnen, kann Site Recovery Manager die wiederhergestellten virtuellen Maschinen in der vCenter Server-Bestandsliste und auf Datenspeichern auf der Wiederherstellungs-Site entsprechend der von Ihnen zugeordneten Speicherrichtlinie auf der Wiederherstellungs-Site platzieren.

### Voraussetzungen

Sie haben sowohl auf der Schutz-Site als auch auf der Wiederherstellungs-Site Speicherrichtlinien erstellt.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** auf **Konfigurieren > Speicherrichtlinienzuordnungen**.
- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Neu**, um eine Zuordnung zu erstellen.
- 5 Wählen Sie aus, ob die Zuordnung automatisch oder manuell erstellt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

Option	Beschreibung
<b>Automatische Vorbereitung von Zuordnungen für Speicherrichtlinien mit übereinstimmenden Namen</b>	Site Recovery Manager ordnet Speicherrichtlinien auf der Schutz-Site gleichnamigen Speicherrichtlinien auf der Wiederherstellungs-Site automatisch zu.
<b>Zuordnungen manuell vorbereiten</b>	Bestimmte Speicherrichtlinien auf der Schutz-Site werden bestimmten Speicherrichtlinien auf der Wiederherstellungs-Site zugeordnet.

- 6 Wählen Sie die Speicherrichtlinien auf der Schutz-Site, die Speicherrichtlinien auf der Wiederherstellungs-Site zugeordnet werden sollen.
  - Falls Sie die automatische Zuordnung ausgewählt haben, wählt Site Recovery Manager beliebige Speicherrichtlinien auf der Schutz-Site aus, für die eine gleichnamige Speicherrichtlinie auf der Wiederherstellungs-Site vorhanden ist.
  - Falls Sie die manuelle Zuordnung ausgewählt haben, wählen Sie eine bestimmte Speicherrichtlinie auf der Schutz-Site und anschließend die Speicherrichtlinie auf der Wiederherstellungs-Site aus, die dieser Speicherrichtlinie zugeordnet werden soll.

Wenn Sie die manuelle Zuordnung auswählen, können Sie mehrere Speicherrichtlinien auf der lokalen Site auswählen und einer einzigen Speicherrichtlinie auf der Remote-Site zuordnen. Auf der Remote-Site können Sie immer nur ein Element auswählen.

**7** Klicken Sie auf **Zuordnungen hinzufügen**.

Die Zuordnungen werden am unteren Rand der Seite angezeigt.

**8** Klicken Sie auf **Weiter**.

**9** (Optional) Aktivieren Sie auf der Seite **Zuordnungen** das Kontrollkästchen für eine Zuordnung und klicken Sie auf **Weiter**.

Durch Auswählen dieser Option werden die entsprechenden Zuordnungen von der Speicherrichtlinie auf der Remote-Site zur Speicherrichtlinie auf der lokalen Site erstellt. Umgekehrte Zuordnungen werden benötigt, um bidirektionalen Schutz einzurichten und Vorgänge zum erneuten Schützen durchzuführen. Diese Option können Sie nicht aktivieren, wenn zwei oder mehr Zuordnungen über dasselbe Ziel auf der Remote-Site verfügen.

**10** Klicken Sie auf **Beenden**, um die Zuordnungen zu erstellen.

# Grundlegendes zu Platzhalter-VMs

# 4

Wenn Sie eine Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung erstellen, die Datenspeichergruppen oder vSphere Replication-Schutzgruppen mit individuellen virtuellen Maschinen enthalten, erstellt Site Recovery Manager für jede der virtuellen Maschinen in der Schutzgruppe eine Platzhalter-VM auf der Wiederherstellungs-Site.

Eine Platzhalter-VM ist eine Teilmenge der Dateien der virtuellen Maschine. Site Recovery Manager registriert dann auf der Wiederherstellungs-Site mithilfe dieser Teilmenge der Dateien die virtuelle Maschine bei vCenter Server.

Die Dateien der Platzhalter-VMs sind sehr klein und stellen keine vollständigen Kopien der geschützten virtuellen Maschinen dar. An die Platzhalter-VM sind keine Festplatten angeschlossen. Die Platzhalter-VM reserviert Computing-Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site und gibt den Speicherort in der vCenter Server-Bestandsliste an, an dem die geschützte virtuelle Maschine wiederhergestellt wird, wenn Sie eine Wiederherstellung ausführen.

Das Vorhandensein von Platzhalter-VMs in der Bestandsliste der Wiederherstellungs-Site bietet den vCenter Server-Administratoren einen visuellen Hinweis, dass die virtuellen Maschinen durch Site Recovery Manager geschützt sind. Für vCenter Server-Administratoren sind sie außerdem der Hinweis, dass die virtuellen Maschinen eingeschaltet werden können und lokale Ressourcen verbrauchen, wenn Site Recovery Manager Tests durchführt oder einen Wiederherstellungsplan ausführt.

Wenn Sie durch das Testen oder Ausführen eines Wiederherstellungsplans eine geschützte virtuelle Maschine wiederherstellen, ersetzt Site Recovery Manager den Platzhalter durch die wiederhergestellte virtuelle Maschine und schaltet diese gemäß den Einstellungen im Wiederherstellungsplan ein. Nach Abschluss des Tests eines Wiederherstellungsplans stellt Site Recovery Manager im Rahmen des Bereinigungsprozesses die Platzhalter wieder her und schaltet die wiederhergestellten virtuellen Maschinen aus.

---

**Hinweis** Site Recovery Manager erstellt keine Platzhalter-VMs für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien. Weitere Informationen dazu, wie Site Recovery Manager bei der Verwendung von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site platziert, finden Sie unter [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#) und [Grundlegendes zu Speicherrichtlinienzuordnungen](#).

---

## Grundlegendes zu Platzhalter-VM-Vorlagen

Wenn Sie eine Vorlage auf der Schutz-Site schützen, erstellt Site Recovery Manager die Platzhaltervorlage, indem er im Standardressourcenpool einer Computing-Ressource eine virtuelle Maschine anlegt und anschließend diese virtuelle Maschine als Vorlage markiert. Site Recovery Manager wählt die Computing-Ressource aus den verfügbaren Computing-Ressourcen des Datacenters an der Wiederherstellungs-Site aus, der der Ordner der virtuellen Maschine an der Schutz-Site zugeordnet ist. Alle Hosts in der ausgewählten Computing-Ressource müssen auf mindestens einen Platzhalterdatenspeicher zugreifen können. Mindestens ein Host in der Computing-Ressource muss die Hardwareversion der geschützten VM-Vorlage unterstützen.

## Grundlegendes zu Platzhalterdatenspeichern

Wenn Sie für den Schutz von Datenspeichergruppen Array-basierte Replizierung verwenden, oder wenn Sie für den Schutz einzelner virtueller Maschinen vSphere Replication verwenden, müssen Sie einen Datenspeicher auf der Wiederherstellungs-Site angeben, in dem Site Recovery Manager die Dateien der Platzhalter-VMs speichern kann.

---

**Hinweis** Site Recovery Manager erstellt keine Platzhalter-VMs für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien. Sie müssen keinen Platzhalterdatenspeicher angeben, wenn Sie nur Schutzgruppen für Speicherrichtlinien verwenden.

---

Da die Dateien von Platzhalter-VMs sehr klein sind, muss der Platzhalterdatenspeicher nicht groß sein, um die vollständigen virtuellen Maschinen aufnehmen zu können.

Sie müssen auf beiden Sites Platzhalterdatenspeicher auswählen, damit die geplante Migration und der erneute Schutz möglich sind.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Auswirkungen auf Platzhalter-VMs während einer Wiederherstellung](#)
- [Auswählen eines Platzhalterdatenspeichers](#)

## Auswirkungen auf Platzhalter-VMs während einer Wiederherstellung

Wenn Sie Array-basierte Schutzgruppen und vSphere Replication-Schutzgruppen erstellen, erstellt Site Recovery Manager auf der Wiederherstellungs-Site Platzhalter-VMs. Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, der diese Schutzgruppen enthält, ersetzt Site Recovery Manager die Platzhalter durch echte virtuelle Maschinen.

---

**Hinweis** Site Recovery Manager erstellt keine Platzhalter-VMs für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien. Dieses Beispiel gilt für Array-basierte Schutzgruppen und für vSphere Replication-Schutzgruppen. Es gilt nicht für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien. Informationen dazu, wie Site Recovery Manager virtuelle Maschinen wiederherstellt, wenn Sie Schutzgruppen für Speicherrichtlinien verwenden, finden Sie unter [Infos über Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

---



Dieses Beispiel veranschaulicht den Prozess, bei dem Site Recovery Manager Platzhalter-VMs auf der Wiederherstellungs-Site durch echte virtuelle Maschinen ersetzt werden, wenn Sie Wiederherstellungspläne ausführen, die Array-basierte Schutzgruppen und vSphere Replication-Schutzgruppen enthalten.

- 1 Virtuelle Maschinen replizieren auf die Wiederherstellungs-Site entsprechend dem verwendeten Replizierungstyp und unabhängig von Site Recovery Manager.
  - Bei einer Datenspeicher-basierten Replizierung repliziert der Speicher-Array Datenspeicher, die Dateien von virtuellen Maschinen als Rohspeicher im Zielspeicher-Array enthalten.
  - vSphere Replication repliziert einzelne virtuelle Maschinen, indem Kopien der virtuellen Maschinen in dem Datenspeicher angefertigt werden, den Sie als vSphere Replication-Ziel konfigurieren. Diese VM-Kopien werden nicht eingeschaltet.
- 2 Sie wählen auf der Wiederherstellungs-Site einen Datenspeicher aus, den Site Recovery Manager zum Speichern von Platzhalter-VMs verwenden soll.
- 3 Wenn Sie durch Hinzufügen einer Datenspeichergruppe oder einer einzelnen virtuellen Maschine zu einer Schutzgruppe Site Recovery Manager-Schutz auf einer virtuellen Maschine konfigurieren, erstellt Site Recovery Manager für diese virtuelle Maschine im Platzhalterdatenspeicher auf der Wiederherstellungs-Site einen Platzhalter.
- 4 Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, fährt Site Recovery Manager die virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site herunter und aktiviert entsprechend dem verwendeten Replizierungstyp die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site.
  - Bei einer Datenspeicher-basierten Replizierung verwendet Site Recovery Manager den Rohspeicher auf der Wiederherstellungs-Site, der die replizierten virtuellen Maschinen als vCenter Server-Datenspeicher enthält. Site Recovery Manager registriert den wiederhergestellten Datenspeicher bei dem ESXi-Host bzw. -Cluster, bei dem der Platzhalterdatenspeicher registriert wurde.
  - vSphere Replication schaltet die Kopien der virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site ein.
- 5 Site Recovery Manager sendet eine Anforderung an vCenter Server, die Identität der Platzhalter-VMs gegen die der replizierten virtuellen Maschinen einzutauschen, die auf der Wiederherstellungs-Site verwendet wurden.

## Auswählen eines Platzhalterdatenspeichers

Wenn Sie Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung bzw. vSphere Replication-Schutzgruppen verwenden, müssen Sie einen Platzhalterdatenspeicher auf der Wiederherstellungs-Site angeben, den Site Recovery Manager zum Speichern von Platzhalter-VMs verwenden soll.

Sie müssen einen Platzhalterdatenspeicher auf den beiden gekoppelten Sites konfigurieren, um den bidirektionalen Schutz einzurichten und den erneuten Schutz durchzuführen.

---

**Hinweis** Site Recovery Manager erstellt keine Platzhalter-VMs für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien. Sie müssen keinen Platzhalterdatenspeicher auswählen, wenn Sie nur Schutzgruppen für Speicherrichtlinien verwenden.

---

#### Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schutz- und die Wiederherstellungs-Site verbunden und gekoppelt haben.
- Platzhalterdatenspeicher müssen bestimmte Kriterien erfüllen.
  - Bei Clustern müssen die Platzhalterdatenspeicher für alle Hosts im Cluster sichtbar sein.
  - Als Platzhalterdatenspeicher können Sie nicht jeden beliebigen Datenspeicher auswählen, der mithilfe der Array-basierten Replizierung repliziert wird.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** die Optionen **Konfigurieren > Platzhalterdatenspeicher** aus.
- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Neu**, um einen Platzhalterdatenspeicher zu konfigurieren.

- 5 Wählen Sie einen Datenspeicher aus, den Sie als Speicherort für Platzhalter-VMs auf der lokalen Site festlegen möchten. Klicken Sie dann auf **OK**.

Bereits konfigurierte Datenspeicher werden angezeigt. Sie können sie jedoch nicht auswählen. Wenn ein Datenspeicher repliziert wurde, Site Recovery Manager aber über keinen Array-Manager für diesen Datenspeicher verfügt, ist möglicherweise die Option zum Auswählen des replizierten Datenspeichers verfügbar. Wählen Sie keine replizierten Datenspeicher aus, die nicht von Site Recovery Manager verwaltet werden.

---

**Wichtig** Wenn Sie vSphere Replication verwenden, können Sie einen Platzhalterdatenspeicher auswählen, den Sie bereits als Zieldatenspeicher für Replizierungen verwenden. Wenn Sie denselben Datenspeicher verwenden, erstellt Site Recovery Manager anhand der Namen der Replizierungsziele und unter Hinzufügung des Suffixes (1) Platzhalter-VMs. Informationen zu vSphere Replication-Schutzgruppen finden Sie unter [vSphere Replication-Schutzgruppen](#). Die Auswahl desselben Datenspeichers kann in Bezug auf das Unterscheiden der Replizierungsziele von den Platzhalter-VMs für Verwirrung sorgen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie am besten unterschiedliche Datenspeicher verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich die Platzhalterdatenspeicher nicht im selben Storage DRS-Cluster wie die vSphere Replication-Replikatzieldatenspeicher befinden.

---

**Hinweis** Wenn Sie eine VM-Replizierung mithilfe von vSphere Replication konfigurieren oder neu konfigurieren, legen Sie den Ordner für die Platzhalter-VMs nicht als Replizierungsordner für die VM fest.

---

- 6 Wählen Sie die andere Site des Site-Paars aus.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte [Schritt 3](#) bis [Schritt 5](#), um einen Platzhalterdatenspeicher für die andere Site zu konfigurieren.

# Erstellen und Verwalten von Schutzgruppen

# 5

Nachdem Sie eine Replizierungslösung konfiguriert haben, können Sie Schutzgruppen erstellen. Bei einer Schutzgruppe handelt es sich um eine Sammlung von virtuellen Maschinen, die von Site Recovery Manager gemeinsam geschützt werden.

Einem Wiederherstellungsplan können Sie eine oder mehrere Schutzgruppen hinzufügen. Ein Wiederherstellungsplan gibt an, wie Site Recovery Manager die virtuellen Maschinen in den enthaltenen Schutzgruppen wiederherstellt.

Sie konfigurieren virtuelle Maschinen und erstellen Schutzgruppen auf unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, ob Sie die Array-basierte Replizierung, vSphere Replication oder den Schutz von Speicherrichtlinien verwenden. Sie können keine Schutzgruppen erstellen, die virtuelle Maschinen, für die Sie die Array-basierte Replizierung konfiguriert haben, mit virtuellen Maschinen kombinieren, für die Sie die vSphere Replication oder den Schutz von Speicherrichtlinien konfiguriert haben. Sie können eine Kombination aus Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen im selben Wiederherstellungsplan verwenden. Sie dürfen Schutzgruppen für Speicherrichtlinien nicht im selben Wiederherstellungsplan verwenden wie Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen.

Nach der Konfiguration der Replizierung auf virtuellen Maschinen müssen Sie jede virtuelle Maschine einem vorhandenen Ressourcenpool, Ordner und Netzwerk auf der Wiederherstellungs-Site zuweisen. Sie können Standardwerte für die gesamte Site für diese Zuweisungen angeben, indem Sie Bestandslistenzuordnungen auswählen. Falls Sie bei Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen keine Bestandslistenzuordnungen angeben, konfigurieren Sie die Zuordnungen einzeln für jede virtuelle Maschine in der Schutzgruppe. Da Sie Zuordnungen für virtuelle Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien nicht einzeln konfigurieren dürfen, müssen Sie bei der Verwendung von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site konfigurieren.

Nachdem Sie eine Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung oder eine vSphere Replication-Schutzgruppe erstellt haben, erstellt Site Recovery Manager Platzhalter-VMs auf der Wiederherstellungs-Site und wendet die Bestandslistenzuordnungen auf jede virtuelle Maschine in der Gruppe an. Falls Site Recovery Manager einem Ordner, Netzwerk oder Ressourcenpool auf der Wiederherstellungs-Site keine virtuelle Maschine zuordnen kann, versetzt

Site Recovery Manager die virtuelle Maschine in den Status „Zuordnung fehlt“ und erstellt für sie keinen Platzhalter. Bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien wendet Site Recovery Manager Bestandslistenzuordnungen an, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen. Site Recovery Manager erstellt keine Platzhalter-VMs für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien.

Site Recovery Manager kann keine virtuellen Maschinen schützen, auf denen Sie die Replizierung nicht bzw. fehlerhaft konfiguriert haben. Bei der Array-basierten Replizierung gilt dies, selbst wenn sich die virtuellen Maschinen auf einem geschützten Datenspeicher befinden.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Grundlegendes zu Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und Datenspeichergruppen](#)
- [vSphere Replication-Schutzgruppen](#)
- [Infos über Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#)
- [Schützen einer verschlüsselten VM](#)
- [Überblick über die Status der Schutzgruppe](#)
- [Überblick über die Schutzstatus der virtuellen Maschine](#)
- [Erstellen von Schutzgruppen](#)
- [Organisieren von Schutzgruppen in Ordnern](#)
- [Hinzufügen und Entfernen von Datenspeichergruppen oder virtuellen Maschinen zu bzw. aus einer Schutzgruppe](#)
- [Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe](#)
- [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#)
- [Ändern der Einstellungen einer virtuellen Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#)
- [Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine](#)

## Grundlegendes zu Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und Datenspeichergruppen

Wenn Sie eine Schutzgruppe für die Array-basierte Replizierung erstellen, geben Sie Array-Informationen an und Site Recovery Manager berechnet anschließend die Gruppe von virtuellen Maschinen in einer Datenspeichergruppe. Die Datenspeichergruppen enthalten alle Dateien der geschützten virtuellen Maschinen.

Zum Hinzufügen virtueller Maschinen zu einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung platzieren Sie diese in einem Datenspeicher, der zu einer Datenspeichergruppe gehört, die Site Recovery Manager einer Schutzgruppe zuordnet. Site Recovery Manager berechnet die Datenspeichergruppen neu, wenn eine Änderung bei einer geschützten virtuellen Maschine festgestellt wird. Wenn Sie beispielsweise eine Festplatte, die einer anderen LUN angehört, zu einer geschützten virtuellen Maschine hinzufügen, fügt Site Recovery Manager die LUN zur Datenspeichergruppe dieser Schutzgruppe hinzu. Sie müssen den Schutz neu konfigurieren, um die neue LUN zu schützen. Site Recovery Manager berechnet Konsistenzgruppen, wenn Sie ein Array-Paar konfigurieren oder wenn Sie die Geräteliste aktualisieren.

Sie können virtuelle Maschinen auch unter Verwendung von Storage vMotion zur Schutzgruppe hinzufügen, indem Sie die Dateien auf einen der Datenspeicher der Datenspeichergruppe verschieben. Sie können eine virtuelle Maschine aus einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung entfernen, indem Sie die Dateien der virtuellen Maschine auf einen anderen Datenspeicher verschieben.

Sie können verschlüsselte virtuelle Maschinen mithilfe von Schutzgruppen für die Array-basierte Replizierung schützen und wiederherstellen. Für den Schutz und die Wiederherstellung verschlüsselter virtueller Maschinen mit Array-basierter Replizierung ist VMware vSphere 6.7 oder höher erforderlich.

Sofern Ihr Speicher-Array Konsistenzgruppen unterstützt, ist Site Recovery Manager mit vSphere Storage DRS und vSphere Storage vMotion kompatibel. Sie können mit Storage DRS und Storage vMotion Dateien von virtuellen Maschinen innerhalb einer von Site Recovery Manager geschützten Konsistenzgruppe verschieben. Falls Ihr Speicher-Array keine Konsistenzgruppen unterstützt, können Sie Storage DRS oder Storage vMotion nicht in Verbindung mit Site Recovery Manager verwenden.

## Wie Site Recovery Manager Datenspeichergruppen berechnet

Site Recovery Manager bestimmt die Zusammenstellung einer Datenspeichergruppe durch die virtuellen Maschinen, die über Dateien im Datenspeicher in der Gruppe verfügen, sowie durch die Geräte, auf denen diese Datenspeicher gespeichert sind.

Wenn Sie Array-basierte Replizierung verwenden, unterstützt jedes Speicher-Array mehrere replizierte Datenspeicher. Auf SANs (Storage Area Network), die Verbindungsprotokolle wie Fibre-Channel und iSCSI verwenden, werden diese Datenspeicher LUNs genannt (logische Speichereinheiten) und umfassen einen oder mehrere physische Datenspeicher. Auf NFS-Arrays (Network File System) werden die replizierten Datenspeicher üblicherweise als Volumes bezeichnet. In jedem Paar von replizierten Speichergeräten ist ein Datenspeicher die Replizierungsquelle und der andere ist das Replizierungsziel. Daten, die auf den Quelldatenspeicher geschrieben werden, werden anhand eines Zeitplans an den Zieldatenspeicher repliziert, der von der Replizierungssoftware des Arrays gesteuert wird. Wenn Sie Site Recovery Manager für die Arbeit mit einem Speicherreplizierungsadapter (SRA) konfigurieren, befindet sich die Replizierungsquelle auf der Schutz-Site und das Replizierungsziel auf der Wiederherstellungs-Site.

Ein Datenspeicher bietet Speicher für Dateien von virtuellen Maschinen. Durch das Ausblenden der Details von physischen Speichergeräten vereinfachen Datenspeicher die Zuteilung der Speicherkapazität und bieten ein einheitliches Modell zur Erfüllung der Speicheranforderungen von virtuellen Maschinen. Da jeder Datenspeicher mehrere Geräte umfassen kann, muss Site Recovery Manager sicherstellen, dass alle Geräte, die den Datenspeicher stützen, repliziert werden, bevor es die virtuellen Maschinen schützen kann, die diesen Datenspeicher verwenden. Site Recovery Manager muss sicherstellen, dass alle Datenspeicher, die geschützte Dateien der virtuellen Maschine enthalten, repliziert werden. Während einer Wiederherstellung oder eines Tests muss Site Recovery Manager all diese Datenspeicher gemeinsam abwickeln.

Hierfür fasst Site Recovery Manager Datenspeicher in Datenspeichergruppen zusammen, um virtuelle Maschinen aufzunehmen, die mehrere Datenspeicher umfassen. Site Recovery Manager überprüft und gewährleistet regelmäßig, dass die Datenspeichergruppen alle erforderlichen Datenspeicher enthalten, um einen Schutz für die entsprechenden virtuellen Maschinen zu bieten. Falls erforderlich, berechnet Site Recovery Manager die Datenspeichergruppen neu. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn neue Geräte zu einer virtuellen Maschine hinzugefügt und diese Geräte auf einem Datenspeicher gespeichert werden, der zuvor nicht Teil der Datenspeichergruppe war.

Eine Datenspeichergruppe besteht aus der kleinsten Menge von Datenspeichern, die erforderlich sind, damit beim Speichern einer Datei einer virtuellen Maschine auf einem Datenspeicher in der Gruppe alle Dateien der virtuellen Maschine auf Datenspeichern gespeichert werden, die Teil derselben Gruppe sind. Wenn beispielsweise eine virtuelle Maschine über Festplatten auf zwei verschiedenen Datenspeichern verfügt, fasst Site Recovery Manager beide Datenspeicher in einer Datenspeichergruppe zusammen. Site Recovery Manager fasst Geräte nach festgelegten Kriterien in Datenspeichergruppen zusammen.

- Zwei unterschiedliche Datenspeicher enthalten Dateien, die zur selben virtuellen Maschine gehören.
- Datenspeicher, die zu zwei virtuellen Maschinen gehören, teilen ein RDM-Gerät auf einem SAN-Array, wie z. B. im Falle eines MSCS-Clusters.
- Zwei Datenspeicher umfassen Erweiterungen, die verschiedenen Partitionen desselben Geräts entsprechen.
- Ein einzelner Datenspeicher umfasst zwei Erweiterungen, die Partitionen auf zwei unterschiedlichen Geräten entsprechen. Die zwei Erweiterungen müssen sich in einer einzelnen Konsistenzgruppe befinden und der SRA muss Informationen zur Konsistenzgruppe vom Array im Geräteerkennungsstadium zur Verfügung stellen. Anderenfalls ist das Erstellen von Schutzgruppen auf Basis dieses Datenspeichers nicht möglich, selbst wenn der SRA meldet, dass die Erweiterungen, die diesen Datenspeicher bilden, repliziert werden.
- Mehrere Datenspeicher gehören zu einer Konsistenzgruppe. Eine Konsistenzgruppe ist eine Sammlung von replizierten Datenspeichern, bei der jeder Status der Ziel-Datenspeichergruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt als der Status der Quell-

Datenspeichergruppe existiert hat. Informell werden die Datenspeicher zusammen repliziert, sodass bei der Ausführung einer Wiederherstellung mithilfe dieser Datenspeicher die Software, die auf die Ziele zugreift, die Daten nicht in einem Zustand sieht, den die Software nicht handhaben kann.

## Schützen von virtuellen Maschinen auf VMFS-Datenspeichern, die sich über mehrere LUNs oder Erweiterungen erstrecken

Nicht alle SRAs stellen Informationen zur Konsistenzgruppe aus dem Speicher-Array bereit, weil nicht alle Speicher-Arrays Konsistenzgruppen unterstützen. Wenn ein SRA nach einem Datenspeicher-Erkennungsbefehl Informationen zur Konsistenzgruppe aus dem Array meldet, müssen sich die LUNs, die einen VMFS-Datenspeicher mit mehreren Erweiterungen bilden, in derselben Konsistenzgruppe des Speicher-Arrays befinden. Wenn das Array keine Konsistenzgruppen unterstützt und der SRA keine Informationen zur Konsistenzgruppe bereitstellt, kann Site Recovery Manager keine virtuellen Maschinen schützen, die sich auf dem aus mehreren Erweiterungen bestehenden Datenspeicher befinden.

## vSphere Replication-Schutzgruppen

Sie können für vSphere Replication konfigurierte virtuelle Maschinen zu vSphere Replication-Schutzgruppen hinzufügen.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer vSphere Replication-Schutzgruppe sind die für vSphere Replication konfigurierten virtuellen Maschinen in der vCenter Server-Bestandsliste zur Auswahl verfügbar.

Sie wählen einen Zielspeicherort in einem Datenspeicher auf dem Remotestandort aus, wenn Sie vSphere Replication auf einer virtuellen Maschine konfigurieren. Wenn Sie eine virtuelle Maschine mit vSphere Replication zu einer Schutzgruppe hinzufügen, erstellt Site Recovery Manager eine Platzhalter-VM für die Wiederherstellung. Das Replizierungsziel für vSphere Replication und die von Site Recovery Manager erstellte Platzhalter-VM können sich auf der Wiederherstellungs-Site im selben Datenspeicher befinden, weil sie in unterschiedlichen Datenspeicherordnern erstellt werden. Wenn sich das Replizierungsziel und die Platzhalter-VMs im selben Datenspeicher befinden, erstellt Site Recovery Manager den Namen der Platzhalter-VM unter Verwendung des Namens der Replizierungsziel-VM und des Suffixes (1). Um Verwirrung zu vermeiden, hat es sich bewährt, unterschiedliche Datenspeicher für das vSphere Replication-Replizierungsziel und die Site Recovery Manager-Platzhalter-VMs zu verwenden. Site Recovery Manager wendet die Bestandslistenzuordnungen auf die Platzhalter-VM an der Wiederherstellungs-Site an.

---

**Hinweis** Wenn Sie eine VM-Replizierung mithilfe von vSphere Replication konfigurieren oder neu konfigurieren, legen Sie den Ordner für die Platzhalter-VMs nicht als Replizierungsordner für die VM fest.

---



vSphere Replication synchronisiert die Festplattendateien der Replizierungsziel-VM entsprechend dem beim Konfigurieren von vSphere Replication auf der virtuellen Maschine festgelegten RPO (Recovery Point Objective). Wenn Sie eine Wiederherstellung mit Site Recovery Manager durchführen, schaltet Site Recovery Manager die Replizierungsziel-VM ein und registriert sie anstelle der Platzhalter-VM bei vCenter Server an der Wiederherstellungs-Site.

Bei Verwendung von vSphere Replication-Schutzgruppen ist Site Recovery Manager von vSphere Replication abhängig, aber vSphere Replication ist nicht von Site Recovery Manager abhängig. Sie können vSphere Replication unabhängig von Site Recovery Manager verwenden. Sie können vSphere Replication z. B. verwenden, um alle virtuellen Maschinen in der vCenter Server-Bestandsliste zu replizieren, aber nur eine Teilmenge dieser virtuellen Maschinen zu Schutzgruppen hinzuzufügen. Änderungen, die Sie an der vSphere Replication-Konfiguration vornehmen, können den Site Recovery Manager-Schutz auf den zu Schutzgruppen hinzugefügten virtuellen Maschinen beeinflussen.

- Site Recovery Manager überwacht den vSphere Replication-Status der virtuellen Maschinen in vSphere Replication-Schutzgruppen. Wenn die Replizierung für eine virtuelle Maschine in einer Schutzgruppe nicht funktioniert, kann Site Recovery Manager die virtuelle Maschine nicht wiederherstellen.
- Wenn Sie die Konfiguration von vSphere Replication auf einer virtuellen Maschine aufheben, behält Site Recovery Manager diese virtuelle Maschine weiterhin in den Schutzgruppen, zu denen Sie sie hinzugefügt haben. Site Recovery Manager kann keine Wiederherstellung dieser virtuellen Maschine durchführen, so lange die Replizierung nicht wieder konfiguriert wurde. Wenn Sie die Konfiguration von vSphere Replication auf einer virtuellen Maschine aufheben, können Sie sie manuell aus der Schutzgruppe entfernen.
- Haben Sie vSphere Replication auf einer virtuellen Maschine konfiguriert, die sich in einem von Site Recovery Manager bereits mit Array-basierter Replizierung geschützten Datenspeicher befindet, und versuchen Sie, diese virtuelle Maschine zu einer vSphere Replication-Schutzgruppe hinzuzufügen, meldet Site Recovery Manager einen Fehler.

Wenn Sie eine virtuelle Maschine mit vSphere Replication aus einer Schutzgruppe entfernen, repliziert vSphere Replication diese virtuelle Maschine weiterhin auf die Wiederherstellungs-Site. Die virtuelle Maschine wird nicht zusammen mit den anderen virtuellen Maschinen in der Schutzgruppe wiederhergestellt, wenn Sie einen entsprechenden Wiederherstellungsplan ausführen.

## Infos über Schutzgruppen für Speicherrichtlinien

Schutzgruppen für Speicherrichtlinien ermöglichen den automatisierten Schutz virtueller Maschinen, die mit einer Speicherrichtlinie verknüpft sind.

Sie verwenden Array-basierte Replizierung für die Replizierung von Datenspeichern von der Schutz-Site zur Wiederherstellungs-Site. Wenn Sie einen Datenspeicher kennzeichnen und eine Speicherrichtlinie erstellen, die diesem Tag zugeordnet wird, wird der Datenspeicher automatisch mit dieser Speicherrichtlinie verknüpft. Eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien, die

diese Speicherrichtlinie enthält, schützt automatisch alle virtuellen Maschinen, die entsprechend gekennzeichnet sind und sich auf dem Datenspeicher befinden. Wenn Sie die Verknüpfung einer virtuellen Maschine mit der Speicherrichtlinie aufheben oder sie aus dem Datenspeicher entfernen, hebt Site Recovery Manager deren Schutz automatisch auf.

Wenn Sie eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien erstellen, führt Site Recovery Manager die folgenden Vorgänge aus:

- Erstellt ein verwaltetes Objekt, das die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien auf der lokalen Site Recovery Manager Server-Instanz darstellt.
- Verknüpft die von Ihnen ausgewählten Speicherrichtlinien mit der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien. Site Recovery Manager schützt alle kompatiblen Speicherrichtlinien, die Sie zur Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzufügen.
- Die lokale Schutzgruppe für Speicherrichtlinien schützt aktiv die entsprechenden vSphere-Elemente auf der lokalen vCenter Server-Instanz und legt die Kompatibilität der darin enthaltenen Speicherrichtlinien fest. Der anfängliche Schutz der neu erstellten Schutzgruppe für Speicherrichtlinien umfasst den Schutz aller virtueller Maschinen, die mit den Speicherrichtlinien in der Schutzgruppe verknüpft sind, basierend auf dem letzten bekannten Zustand der vSphere-Bestandsliste.

---

**Hinweis** Der anfängliche Schutz umfasst keine Speichersynchronisierung für die verknüpften Konsistenzgruppen. Sie müssen den Speicher entsprechend seinem regulären Zeitplan unabhängig von vSphere und Site Recovery Manager replizieren.

---

- Startet die Überwachung der vSphere-Bestandsliste, um alle vSphere-Elemente zu erkennen, die nach dem anfänglichen Schutz zu der Bestandsliste hinzugefügt wurden. Wenn Site Recovery Manager nicht alle vSphere-Elemente schützen kann, schlägt die Erstellung der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien zwar nicht fehl, jedoch werden bei den Eigenschaften der Schutzgruppe Fehler angezeigt.
- Erstellt ein Peer-verwaltetes Objekt, das die Schutzgruppe der Speicherrichtlinien auf der Site Recovery Manager Server-Instanz auf der Wiederherstellungs-Site darstellt. Dieses Objekt ist sofort nach der Erstellung zur Wiederherstellung bereit, selbst wenn der zugrunde liegende Speicher nicht zur Wiederherstellung bereit ist.

Nachdem Sie eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien erstellt haben, müssen Sie den zugrunde liegenden Speicher möglicherweise synchronisieren, um sicherzustellen, dass die geschützten vSphere-Elemente wiederhergestellt werden können. Führen Sie so bald wie möglich nach der Erstellung der Schutzgruppe eine Testwiederherstellung mit der Option zur Replizierung neuester Änderungen aus.

## Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien

Wenn Sie Schutzgruppen für Speicherrichtlinien erstellen, müssen Sie zunächst Speicherrichtlinien erstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Umgebung bestimmte Voraussetzungen erfüllt.

## Voraussetzungen

- Erstellen Sie Datenspeicher-Tags und weisen Sie diese Datenspeichern zu, die mit einer Speicherrichtlinie verknüpft werden sollen:
  - Wenn in Ihrer Umgebung nicht der erweiterte verknüpfte Modus verwendet wird, erstellen Sie Tag-Kategorien und Tags auf der Schutz- und Wiederherstellungs-Site und weisen Sie diese den Datenspeichern zu, die auf der Schutz-Site geschützt werden sollen.
  - Falls in Ihrer Umgebung der erweiterte verknüpfte Modus verwendet wird, erstellen Sie Tag-Kategorien und Tags nur auf der Schutz-Site. Die Tags werden auf andere vCenter Server-Instanzen in Umgebungen mit dem erweiterten verknüpften Modus repliziert.
- Erstellen Sie in vCenter Server VM-Speicherrichtlinien auf beiden Sites, die die Tags enthalten, die Sie dem zu schützenden Datenspeicher zugewiesen haben. Erstellen Sie auch dann VM-Speicherrichtlinien auf beiden Sites, wenn in Ihrer Umgebung der erweiterte verknüpfte Modus verwendet wird. Die Speicherrichtlinien können auf jeder Site unterschiedliche Namen aufweisen.
- Verknüpfen Sie zu schützende virtuelle Maschinen mit der entsprechenden Speicherrichtlinie auf der Schutz-Site. Sie müssen alle Festplatten einer virtuellen Maschine mit derselben Speicherrichtlinie verknüpfen.
- Konfigurieren Sie Array-basierte Replizierungen der Datenspeicher von der Schutz-Site auf die Wiederherstellungs-Site mithilfe der Replizierungstechnologie, die Ihre Array-Anbieter zur Verfügung stellt.
- Konfigurieren Sie Bestandslistenzuordnungen in Site Recovery Manager. Schutzgruppen für Speicherrichtlinien weisen neben einem spezifischen Verhalten bezüglich der Anwendung von Bestandslistenzuordnungen auch Anforderungen für das Festlegen der Bestandslistenzuordnungen für Ressourcen auf. Wenn Sie beispielsweise Schutzgruppen für Speicherrichtlinien verwenden und keine Zuordnungen konfigurieren, schlagen geplante Migrationen oder Notfallwiederherstellungen fehl. Dennoch wird der Vorgang von Site Recovery Manager mit temporären Platzhalterzuordnungen erfolgreich abgeschlossen.
- Wenn Site Recovery Manager Server gestartet wird, fragt Site Recovery Manager die speicherrichtlinienbasierten Management- und Tag-Manager-Dienste in vCenter Server ab, um virtuelle Maschinen zu finden, die mit einer Speicherrichtlinie verknüpft sind. Diese Dienste und vCenter Server müssen ausgeführt werden, wenn Sie Site Recovery Manager Server starten bzw. neu starten. Falls Sie nicht ausgeführt werden, wird Site Recovery Manager Server nicht gestartet.

Informationen zum Erstellen von Speicherrichtlinien finden Sie unter [VM-Speicherrichtlinien](#) in der *Dokumentation zu VMware vSphere ESXi und vCenter Server 6.7*.

Informationen zum Erstellen von Bestandslistenzuordnungen finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#).

Informationen zu Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und Bestandslistenzuordnungen finden Sie unter [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

Informationen zu bekannten Einschränkungen von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien finden Sie unter [Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

## Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien

Schutzgruppen für Speicherrichtlinien unterliegen Einschränkungen.

### Schützen von Vorlagen virtueller Maschinen

Datenspeicher, die mit Richtlinien für geschützte Speicher übereinstimmen, dürfen keine Vorlagen virtueller Maschinen enthalten.

### Schützen virtueller Maschinen mit RDM-Festplatten

Datenspeicher, die mit Richtlinien für geschützte Speicher übereinstimmen, dürfen keine virtuellen Maschinen mit RDM-Festplatten enthalten.

### Schützen von virtuellen Maschinen und Lizenzierungsgrenzen

- Virtuelle Maschinen, die aufgrund von Lizenzierungsgrenzen anfänglich nicht geschützt werden, werden auch dann nicht geschützt, nachdem Sie die Konsistenzgruppen und virtuellen Maschinen geändert haben, um die Lizenzierungsgrenze einzuhalten.
- Virtuelle Maschinen, die aufgrund von Lizenzierungsgrenzen anfänglich nicht geschützt werden, werden auch dann nicht geschützt, nachdem Sie eine Lizenz für eine größere Anzahl von virtuellen Maschinen installiert haben.

### Doppelte Tags in Umgebungen im erweiterten verknüpften Modus

Wenn in einer Umgebung, die den erweiterten verknüpften Modus verwendet, eine temporäre Netzwerkpartition zwischen vCenter Server-Instanzen auftritt, ist es möglich, auf einer Site einen Tag zu erstellen und auf einer anderen Site einen anderen Tag mit demselben Namen zu erstellen. Sie können dann ggf. eine Gruppe von Datenspeichern auf einer Site mit dem ersten Tag und eine Gruppe von Datenspeichern auf einer anderen Site mit dem zweiten, aber identischen Tag kennzeichnen. Da Site Recovery Manager Tags nicht nach IDs sondern nach Namen sucht, wenn die Netzwerkpartition entfernt wird, werden die Datenspeichern auf beiden Sites als mit demselben Tag gekennzeichnet angezeigt. Wenn Sie eines der doppelten Tags entfernen, entfernt Site Recovery Manager möglicherweise den Schutz der Konsistenzgruppen, die sich in dem Datenspeicher befinden, der dieses Tag zur Verfügung stellt. Die virtuellen Maschinen in diesen Konsistenzgruppen verlieren ihren Schutz, und die Wiederherstellungseinstellungen für die virtuellen Maschinen werden gelöscht.

Lösen Sie Tag-Konflikte zur Vermeidung dieser Situation, bevor Sie Speichergruppen für Speicherrichtlinien erstellen und Wiederherstellungseinstellungen für virtuelle Maschinen konfigurieren. Wenn diese Situation eintritt, nachdem Sie bereits Speichergruppen für Speicherrichtlinien erstellt haben, fahren Sie die Schutz-Site vorübergehend herunter und lösen Sie den Tag-Konflikt.

## Ändern von Array-Status von „Wiederherstellen“ zu „Neu schützen“

Wenn Sie nach dem Ausführen eines Wiederherstellungsplans, aber vor dem Ausführen eines erneuten Schutzes den Status eines Array-Geräts ändern, um beispielsweise Probleme mit dem Umkehren der Replizierung zu beheben, und das erneute Prüfen der Speichergeräte initiieren, kann Site Recovery Manager unerwartet angehalten werden. Wenn dieser Fall auftritt, müssen Sie die entsprechenden Schutzgruppen und Wiederherstellungspläne neu erstellen.

## Zuweisen von nicht replizierten Datenspeichern zu Speicherrichtlinien

Es ist möglich, einen nicht replizierten Datenspeicher einer Speicherrichtlinie zuzuweisen, die in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthalten ist. Site Recovery Manager schützt jedoch nicht diejenigen virtuellen Maschinen, die sich auf einem nicht replizierten Datenspeicher befinden, selbst wenn dieser Datenspeicher einer Speicherrichtlinie zugeordnet ist, welche in der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthalten ist. Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan mit dieser Schutzgruppe ausführen, werden alle virtuellen Maschinen, die über Dateien auf einem nicht replizierten Datenspeicher verfügen, mit Fehlern in der Schutzgruppe angezeigt und nicht wiederhergestellt.

## Über mehrere Konsistenzgruppen verteilte Datenspeicher

Konfigurieren Sie Datenspeicher nicht, um sie über mehrere Konsistenzgruppen zu verteilen. Site Recovery Manager kann solche Datenspeicher oder virtuelle Maschinen nicht schützen, welche mehrere Konsistenzgruppen verwenden, und die Vorgänge schlagen möglicherweise fehl.

- Wenn keine anderen von der Konsistenzgruppe gestützten Datenspeicher zur Speicherrichtlinie gehören, wird die Konsistenzgruppe unter Umständen von der Schutzgruppe übersprungen.
- Möglicherweise meldet die Schutzgruppe Probleme in Zusammenhang mit den Datenspeichern nicht.
- Virtuelle Maschinen, die über mehrere Konsistenzgruppen verteilte Datenspeicher verwenden, befinden sich in einem nicht geschützten Status, selbst wenn die virtuellen Maschinen die korrekte Speicherrichtlinie verwenden.
- Die Datenspeicher, die über mehrere Konsistenzgruppen verteilt sind, werden als nicht repliziert angezeigt und werden nicht durch die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien geschützt. Diese Datenspeicher werden möglicherweise ausgeblendet, wenn Site Recovery Manager die Schutzgruppe auf die Wiederherstellungs-Site migriert.

## Schützen derselben Konsistenzgruppen sowohl in Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung als auch in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien

Wenn Sie einen replizierten Datenspeicher kennzeichnen und ihn einer Speicherrichtlinie zuweisen, können Sie die Speicherrichtlinie und deren zugehörige Konsistenzgruppen zu einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzufügen. Es ist ebenfalls möglich, eine Datenspeichergruppe, die den gekennzeichneten Datenspeicher enthält, zu einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung hinzuzufügen. Deshalb können Konsistenzgruppen sowohl in einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung als auch in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthalten sein.

Wenn eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien und eine Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung gleichzeitig versuchen, dieselbe Konsistenzgruppe zu schützen, übernimmt die Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung den Besitz der Konsistenzgruppe und der virtuellen Maschine, die in ihr enthalten sind. Die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien markiert die Konsistenzgruppe und die virtuellen Maschinen als in einem Fehlerzustand befindlich. In dieser Situation müssen Sie die Konsistenzgruppe aus einer der beiden Schutzgruppen entfernen.

- Um die Konsistenzgruppe in der Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung zu halten, heben Sie die Zuordnungen der betroffenen virtuellen Maschinen zu der Speicherrichtlinie auf. Heben Sie auch die Zuordnung der Konsistenzgruppe zu der Speicherrichtlinie auf. Dadurch werden sie aus der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien entfernt.
- Um die Konsistenzgruppe in der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien zu halten, bearbeiten Sie die Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung, um den Datenspeicher und die virtuellen Maschinen zu entfernen. Hierdurch wird der Fehler in der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien automatisch behoben.

## Ändern des Schutzstatus von Konsistenzgruppen und VMs während und nach einer Wiederherstellung

Sie können den Schutzstatus der Konsistenzgruppen und VMs, die Teil einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien sind, ändern, indem Sie die Datenspeicher kennzeichnen bzw. deren Kennzeichnung aufheben oder die VMs Speicherrichtlinien zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben. Wenn Sie den Schutzstatus der VMs und Konsistenzgruppen ändern und eine geplante Migration oder Notfallwiederherstellung nicht ausgeführt wird, aktualisiert Site Recovery Manager den Schutzstatus der VMs und Konsistenzgruppen in der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien.

Wenn Sie den Schutzstatus der VMs und Konsistenzgruppen während einer geplanten Migration oder Notfallwiederherstellung ändern, die die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien verwendet, weist die Site Recovery Manager-Benutzeroberfläche möglicherweise Änderungen auf der Schutz-Site auf, aber der Wiederherstellungs-Workflow kann nicht aktualisiert werden und die Wiederherstellung schlägt möglicherweise fehl.

Um einen erfolgreichen Wiederherstellungsvorgang zu gewährleisten, dürfen Sie den Schutzstatus der VMs und Konsistenzgruppen in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien während einer geplanten Migration oder Notfallwiederherstellung der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien nicht ändern. Genauer gesagt beginnt das Zeitfenster, während dessen Änderungen des Schutzstatus nicht unterstützt werden, beim ersten Wechsel eines Wiederherstellungsplans, der die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthält, in den Status „Wiederherstellungsvorgang läuft“ und endet, wenn derselbe Plan den Status „Wiederherstellung abgeschlossen“ erreicht.

Sie können einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien keine virtuellen Maschinen oder Konsistenzgruppen hinzufügen, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan, der diese Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthält, erfolgreich oder nicht erfolgreich ausgeführt haben. Fügen Sie keine neuen Konsistenzgruppen oder virtuellen Maschinen zu einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzu, wenn sich diese im Status „Wiederhergestellt“ bzw. „Teilweise wiederhergestellt“ befindet. Sie können neue Konsistenzgruppen oder virtuelle Maschinen zu einer vorhandenen Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzufügen, die noch nie in einem ausgeführten Wiederherstellungsplan enthalten war, bzw. nur in Testwiederherstellungen enthalten war.

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausgeführt haben, der eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthält, müssen Sie alle neuen Konsistenzgruppen oder virtuellen Maschinen zu einer neuen Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzufügen. Entfernen Sie neue Konsistenzgruppen oder virtuelle Maschinen aus der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien, bevor Sie diese zu einer neuen Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzufügen. Site Recovery Manager unterstützt nur den Schutz eines Objekts in einer einzelnen Schutzgruppe.

## Anforderungen für Bestandslistenzuordnung für Ressourcen

Schutzgruppen für Speicherrichtlinien haben bestimmte Anforderungen und Einschränkungen beim Festlegen der Bestandslistenzuordnungen für Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie unter [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

## Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und nicht geschützte virtuelle Maschinen

Ihre Umgebung, die Implementierung Ihrer Speicherrichtlinien sowie die Konfiguration der Datenspeicher und zu schützenden virtuellen Maschinen müssen die Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien erfüllen. Wenn sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, schützt Site Recovery Manager möglicherweise nicht alle virtuellen Maschinen in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien.

Informationen zu den Voraussetzungen, die Sie für den Schutz von Speicherrichtlinien erfüllen müssen, finden Sie unter [Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

Zum Beispiel können sich virtuelle Maschinen, die mit keiner Speicherrichtlinie verknüpft sind, in einem gekennzeichneten Datenspeicher neben virtuellen Maschinen befinden, welche mit einer Speicherrichtlinie verknüpft sind. Wenn Sie die Speicherrichtlinie zu einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzufügen, da diese virtuellen Maschinen nicht mit dieser Speicherrichtlinie verknüpft sind, schützt Site Recovery Manager sie nicht.

Nicht geschützte virtuelle Maschinen können in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien aus anderen Gründen angezeigt werden, und nicht nur aufgrund der nicht vorhandenen Verknüpfung mit der korrekten Speicherrichtlinie. Beschreibungen von anderen Umständen, unter denen nicht geschützte virtuelle Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien angezeigt werden können, finden Sie unter [Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

Wenn eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien nicht geschützte virtuelle Maschinen enthält, werden diese virtuellen Maschinen in der Ansicht **Verwandte Objekte > Virtuelle Maschinen** für die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien angezeigt. Die Schutzgruppe wird in einem Fehlerzustand angezeigt.

Die Art und Weise, wie Site Recovery Manager nicht geschützte virtuelle Maschinen behandelt, hängt vom Typ der ausgeführten Wiederherstellung ab.

---

**Hinweis** Sie können den Schutz nicht geschützter virtueller Maschinen nur in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien versuchen, auf denen Sie noch keine Wiederherstellung ausgeführt haben. Wenn Sie bei einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien mit nicht geschützten virtuellen Maschinen bereits erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Wiederherstellungen ausgeführt haben, müssen Sie diese virtuellen Maschinen aus der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien entfernen.

---

- Wenn Sie bei einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien ohne nicht geschützte Maschinen eine Testwiederherstellung ausführen, schlägt der Vorgang mit Fehlern fehl. Wenn eine Testwiederherstellung aufgrund nicht replizierter virtueller Maschinen fehlschlägt, führen Sie eine Bereinigung aus, bevor Sie versuchen, die nicht geschützten virtuellen Maschinen zu schützen oder zu entfernen. Führen Sie den Test anschließend erneut aus. Wenn Sie auf dieser Schutzgruppe noch keine Wiederherstellung durchgeführt haben, versuchen Sie nach Ausführen der Bereinigung, den fehlenden Schutz der betroffenen virtuellen Maschinen herzustellen. Dazu können Sie diese beispielsweise mit der korrekten Speicherrichtlinie verknüpfen oder Dateien von virtuellen Maschinen von einem nicht replizierten Datenspeicher in einen replizierten Datenspeicher verschieben.
- Wenn Sie bei einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien mit nicht geschützten virtuellen Maschinen eine geplante Migration ausführen, schlägt der Vorgang fehl und für den Wiederherstellungsplan wird der Status „Unvollständige Wiederherstellung“ angezeigt. Während des Deaktivierungsschritts der geplanten Migration können nicht geschützte virtuelle Maschinen auf der Schutz-Site verhindern, dass der Speicher durch Site Recovery Manager schreibgeschützt wird, oder aber virtuelle Maschinen verlieren möglicherweise den Zugriff auf ihre Daten. Wenn sich eine Schutzgruppe im Status „Unvollständige Wiederherstellung“ befindet, müssen Sie die nicht geschützten virtuellen Maschinen aus dem geschützten Datenspeicher entfernen und die Verknüpfung mit der Speicherrichtlinie aufheben.
- Wenn Sie bei einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien mit nicht geschützten virtuellen Maschinen eine Notfallwiederherstellung durchführen, wird der Vorgang zwar erfolgreich ausgeführt, jedoch stellt Site Recovery Manager die nicht geschützten virtuellen Maschinen nicht wiederher. Wenn die Schutz-Site wieder online ist und Sie versuchen, die geplante Migration zum Abschließen der Wiederherstellung auszuführen, schlägt die geplante Migration



fehl, wenn sich auf der Schutz-Site noch immer nicht geschützte virtuelle Maschinen befinden. Wenn sich eine Schutzgruppe im Status „Unvollständige Wiederherstellung“ befindet, müssen Sie die nicht geschützten virtuellen Maschinen aus dem geschützten Datenspeicher entfernen und die Verknüpfung mit der Speicherrichtlinie aufheben.

## Schützen einer verschlüsselten VM

Sie können verschlüsselte VMs mithilfe einer Schutzgruppe für Array-basierte Replizierung, einer vSphere Replication-Schutzgruppe oder einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien (Storage Policy Protection Group, SPPG) schützen und wiederherstellen.

Nach dem Erstellen einer Speicherrichtlinie müssen Sie den Regelsatz Ihrer Speicherrichtlinie folgendermaßen bearbeiten.

### Voraussetzungen

- Wenn Sie eine SPPG verwenden, erfüllen Sie die Voraussetzungen in [Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#)
- Stellen Sie sicher, dass die Wiederherstellungs- und die Schutz-Site denselben Schlüsselverwaltungsserver (KMS – Key Management Server) verwenden oder dass die KMS-Cluster auf beiden Sites dieselben Verschlüsselungsschlüssel verwenden. Informationen zum Einrichten eines KMS-Clusters finden Sie in der Dokumentation zu *VMware vSphere ESXi und vCenter Server 6.7*.

### Verfahren

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Regelsatz** des Assistenten **VM-Speicherrichtlinie** die Option **Regelsätze in der Speicherrichtlinie verwenden** aus und stellen Sie sicher, dass für den Speichertyp die Ersetzungsoption „Tag-basiert“ aktiviert ist.
- 2 Klicken Sie auf **<Regel hinzufügen>** und dann auf **Tags aus Kategorie**.
- 3 Klicken Sie unter **<Tag-Kategorie auswählen>** auf Ihre Kategorie.
- 4 Stellen Sie sicher, dass unter „Tags aus Kategorie“ die Option „Gekennzeichnet mit einem beliebigen aus...“ aktiviert ist.
- 5 Klicken Sie auf **Tags hinzufügen...** und wählen Sie das Tag aus.

### Nächste Schritte

- 1 Erstellen Sie eine Speicherrichtlinienzuordnung und stellen Sie sicher, dass die Speicherrichtlinie auf der Wiederherstellungs-Site mit derjenigen auf der Schutz-Site identisch ist. Informationen zum Erstellen einer Speicherrichtlinienzuordnung finden Sie unter [Auswählen von Speicherrichtlinienzuordnungen](#).

- 2 Erstellen Sie eine Schutzgruppe für Array-basierten Replizierung, eine vSphere Replication-Schutzgruppe oder eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien. Informationen zum Erstellen einer Schutzgruppe für Array-basierte Replizierung finden Sie unter [Erstellen von Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung](#). Informationen zum Erstellen einer vSphere Replication-Schutzgruppe finden Sie unter [Erstellen von vSphere Replication-Schutzgruppen](#). Informationen zum Erstellen einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien finden Sie unter [Erstellen von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

## Überblick über die Status der Schutzgruppe

Sie können den Status einer Schutzgruppe überwachen und den für jeden Status zulässigen Vorgang bestimmen.

**Tabelle 5-1. Status der Schutzgruppe**

Status	Beschreibung
Wird geladen	Erscheint kurz beim Laden der Schnittstelle, bis der Status der Schutzgruppe angezeigt wird.
OK	Die Gruppe befindet sich im Leerlauf. Alle virtuellen Maschinen weisen den Status OK auf. Sie können die Gruppe bearbeiten.
Nicht konfiguriert	Die Gruppe befindet sich im Leerlauf. Manche virtuelle Maschinen weisen möglicherweise nicht den Status OK auf. Sie können die Gruppe bearbeiten.
Testen	Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, der einen Test ausführt. Sie können die Gruppe nicht bearbeiten.
Test abgeschlossen	Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, der einen Test ausführt. Sie können die Gruppe nicht bearbeiten. Für die Gruppe wird wieder der Status OK oder Nicht konfiguriert angezeigt, wenn die Bereinigung erfolgreich ausgeführt wurde.
Bereinigen	Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, der nach einem Test bereinigt wird. Sie können die Gruppe nicht bearbeiten. Für die Gruppe wird wieder der Status OK oder Nicht konfiguriert angezeigt, wenn die Bereinigung erfolgreich ausgeführt wurde. Falls die Bereinigung fehlschlägt, wechselt die Gruppe in den Status Testen.

Tabelle 5-1. Status der Schutzgruppe (Fortsetzung)

Status	Beschreibung
Wiederherstellen	<p>Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, der eine Wiederherstellung ausführt.</p> <p>Sie können die Gruppe nicht bearbeiten.</p> <p>Falls die Wiederherstellung erfolgreich ausgeführt wird, wechselt die Gruppe in den Status <code>Wiederhergestellt</code>.</p> <p>Falls die Wiederherstellung fehlschlägt, wechselt die Gruppe in den Status <code>Teilweise wiederhergestellt</code>.</p>
Teilweise wiederhergestellt	<p>Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, für den eine Wiederherstellung durchgeführt wurde, aber die Wiederherstellung ist für manche virtuelle Maschinen fehlgeschlagen.</p> <p>Sie können virtuelle Maschinen entfernen, aber nicht konfigurieren oder wiederherstellen.</p>
Wiederhergestellt	<p>Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, der eine Wiederherstellung erfolgreich ausgeführt hat.</p> <p>Sie können virtuelle Maschinen entfernen, aber nicht konfigurieren oder wiederherstellen.</p>
Neu schützen	<p>Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, der einen Vorgang zum erneuten Schützen ausführt.</p> <p>Sie können die Gruppe nicht bearbeiten.</p> <p>Für die Gruppe wird wieder der Status <code>OK</code> oder <code>Nicht konfiguriert</code> angezeigt, wenn der Vorgang zum erneuten Schützen erfolgreich ausgeführt wurde.</p> <p>Falls der Vorgang zum erneuten Schützen fehlschlägt, wechselt die Gruppe in den Status <code>Teilweise neu geschützt</code>.</p>
Teilweise neu geschützt	<p>Die Gruppe wird in einem Plan verwendet, für den ein Vorgang zum erneuten Schützen fehlgeschlagen ist.</p> <p>Sie können virtuelle Maschinen entfernen, aber nicht konfigurieren oder wiederherstellen.</p>
Schutz wird konfiguriert	Schutzvorgänge werden auf virtuellen Maschinen in der Gruppe ausgeführt.
Schutz wird entfernt	Das Entfernen des Schutzes für virtuelle Maschinen in der Gruppe wird ausgeführt.
Platzhalter werden wiederhergestellt	Das Erstellen von Platzhaltern für virtuelle Maschinen in der Gruppe wird ausgeführt.
Vorgänge laufen	Eine Kombination aus mindestens einem Vorgang <b>Schutz konfigurieren</b> und einem Vorgang <b>Schutz entfernen</b> wird in der Gruppe ausgeführt.

## Überblick über die Schutzstatus der virtuellen Maschine

Sie können den Status einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe überwachen und den für jeden Status zulässigen Vorgang bestimmen.

Tabelle 5-2. Schutzstatus der virtuellen Maschine

Status	Beschreibung
Platzhalter-VM nicht gefunden	Sie haben die Platzhalter-VM gelöscht. Das Symbol <b>Platzhalter-VM wiederherstellen</b> ist aktiviert.
Ursprüngliche geschützte VM wurde nicht gefunden	Sie haben die ursprüngliche Produktions-VM nach dem Failover und vor dem erneuten Schützen gelöscht. Das Symbol <b>Platzhalter-VM wiederherstellen</b> ist aktiviert.
Der von der VM verwendete Datenspeicher <i>Name</i> fehlt in der Gruppe	Die virtuelle Maschine benötigt einen Datenspeicher, der nicht in der Schutzgruppe vorhanden ist. Bearbeiten Sie die Schutzgruppe, um den Datenspeicher hinzuzufügen.
Der von der VM verwendete Datenspeicher <i>Name</i> ist in einer anderen Gruppe geschützt	Die virtuelle Maschine benötigt einen Datenspeicher, der in einer anderen Schutzgruppe vorhanden ist. Entfernen Sie den Datenspeicher aus der anderen Schutzgruppe und bearbeiten Sie die aktuelle Schutzgruppe, um den Datenspeicher hinzuzufügen. Ein Datenspeicher kann nicht in zwei Schutzgruppen gleichzeitig vorhanden sein.
Gerät nicht gefunden: <i>Gerätename</i>	Sie haben einer geschützten virtuellen Maschine eine nicht replizierte Festplatte oder ein Gerät hinzugefügt. Sie müssen die Replizierung der virtuellen Maschine bearbeiten, um den Schutz für das Gerät zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Zuordnung fehlt: Ordner <i>Name</i> ; Netzwerk <i>Name</i> ; Ressourcenpool <i>Name</i>	Für diese virtuelle Maschine sind keine Ordner-, Ressourcenpool- oder Netzwerkzuordnungen konfiguriert. Korrigieren Sie die Bestandslistenzuordnungen für die Site oder konfigurieren Sie die virtuelle Maschine manuell.
Fehler beim Erstellen der Platzhalter-VM: <i>Fehlerzeichenfolge vom Server</i>	Fehler beim Erstellen der Platzhalter-VM.
OK	Die geschützte virtuelle Maschine ist vorhanden und sowohl der Anbieter- als auch der Platzhalterstatus lauten „Bereinigen“.
Ungültig: <i>Fehler</i>	Die virtuelle Maschine ist nicht gültig, da der Home-Datenspeicher nicht repliziert wurde oder die virtuelle Maschine gelöscht wurde. Die Fehlerzeichenfolge vom Server enthält die Details. Entfernen Sie den Schutz für die virtuelle Maschine manuell.
Nicht konfiguriert	Sie haben nach dem Erstellen der Schutzgruppe eine neue virtuelle Maschine hinzugefügt. Verwenden Sie „Alle konfigurieren“, um den Schutz für die virtuelle Maschine zu konfigurieren.

Tabelle 5-2. Schutzstatus der virtuellen Maschine (Fortsetzung)

Status	Beschreibung
Fehler: <i>Fehler</i>	<p>Folgende Fehler sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Ressourcenpool, der Ordner oder das Netzwerk der Wiederherstellungs-Site befinden sich nicht im selben Datacenter.</li> <li>■ Der Platzhalterdatenspeicher wurde nicht gefunden.</li> <li>■ Ein beliebiger vCenter Server-Fehler, der beim Erstellen des Platzhalters aufgetreten ist, wie z. B. Verbindungs- oder Berechtigungsprobleme.</li> </ul>
Schutz wird konfiguriert	Ein VM-Vorgang.
Schutz wird entfernt	Ein VM-Vorgang.
Platzhalter wird wiederhergestellt	Ein VM-Vorgang.
Wird geladen	Erscheint kurz beim Laden der Schnittstelle, bis der Status der virtuellen Maschine angezeigt wird.
Zuordnungskonflikt	<p>Site Recovery Manager Server hat einen Bestandslistenkonflikt gemeldet.</p> <p>Der Ressourcenpool und der Ordner der virtuellen Maschine befinden sich in unterschiedlichen Datacentern.</p>
Replizierungsfehler	vSphere Replication meldet einen Fehler im Zusammenhang mit der virtuellen Maschine.
Replizierungswarnung	vSphere Replication meldet eine Warnung im Zusammenhang mit der virtuellen Maschine.

## Erstellen von Schutzgruppen

Sie erstellen Schutzgruppen, um Site Recovery Manager den Schutz virtueller Maschinen zu ermöglichen.

Warten Sie, wenn Sie Schutzgruppen erstellen, bis die Vorgänge erwartungsgemäß abgeschlossen werden. Vergewissern Sie sich, dass Site Recovery Manager die Schutzgruppe erstellt und die virtuellen Maschinen in der Gruppe ordnungsgemäß geschützt werden.

Schutzgruppen können in Ordnern organisiert werden.

---

**Hinweis** Der Name der Schutzgruppe muss sich vom Namen des ausgewählten Ordners unterscheiden.

---

## Erstellen von vSphere Replication-Schutzgruppen

Erstellen Sie vSphere Replication-Schutzgruppen, um virtuelle Maschinen zu schützen, für die Sie vSphere Replication konfiguriert haben.

## Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie vSphere Replication auf virtuellen Maschinen konfiguriert haben.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen** und anschließend auf **Neu**, um eine Schutzgruppe zu erstellen.
- 4 Geben Sie auf der Seite **Name und Richtung** einen Namen und eine Beschreibung für die Schutzgruppe ein, wählen Sie eine Richtung aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie im Bereich **Schutzgruppentyp** die Option **Individuelle VMs (vSphere Replication)** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Wählen Sie die virtuellen Maschinen aus der Liste aus, die der Schutzgruppe hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie auf **Weiter**.

Nur virtuelle Maschinen, die Sie für vSphere Replication konfiguriert haben und sich nicht bereits in einer Schutzgruppe befinden, werden in der Liste angezeigt.

- 7 Auf der Seite **Wiederherstellungsplan** können Sie die Schutzgruppe optional einem Wiederherstellungsplan hinzufügen.

Option	Beschreibung
<b>Vorhandenem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Fügt die Schutzgruppe einem vorhandenen Wiederherstellungsplan hinzu.
<b>Neuem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Fügt die Schutzgruppe einem neuen Wiederherstellungsplan hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Namen des Wiederherstellungsplans eingeben.
<b>Jetzt nicht einem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Schutzgruppe nicht einem Wiederherstellungsplan hinzufügen möchten.

- 8 Überprüfen Sie die gewählten Einstellungen, und klicken Sie auf **Beenden**.

## Ergebnisse

Den Fortschritt bei der Erstellung der Schutzgruppe können Sie auf der Registerkarte **Schutzgruppe** überwachen.

- Falls Site Recovery Manager Bestandslistenzuordnungen erfolgreich auf die geschützten virtuellen Maschinen angewendet hat, lautet der Status der Schutzgruppe **OK**.
- Falls Sie keine Bestandslistenzuordnungen konfiguriert haben oder falls Site Recovery Manager die Bestandslistenzuordnungen nicht anwenden konnte, lautet der Schutzstatus der Schutzgruppe **Nicht konfiguriert**.

## Nächste Schritte

Wenn die Schutzgruppe den Schutzstatus „Nicht konfiguriert“ aufweist, wenden Sie Bestandslistenzuordnungen auf die virtuellen Maschinen an:

- Weitere Informationen zum Anwenden von Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site oder zum Überprüfen der Gültigkeit bereits festgelegter Bestandslistenzuordnungen finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#). Weitere Informationen zum Anwenden dieser Zuordnungen auf alle virtuellen Maschinen finden Sie unter [Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe](#).
- Weitere Informationen zum Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf einzelne virtuelle Maschinen in der Schutzgruppe finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#).

## Erstellen von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien

Erstellen Sie Schutzgruppen für Speicherrichtlinien, um virtuelle Maschinen zu schützen, die mit einer Speicherrichtlinie verknüpft sind.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen in [Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#) erfüllt sind und die [Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#) überprüft wurden.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen** und anschließend auf **Neu**, um eine Schutzgruppe zu erstellen.
- 4 Geben Sie auf der Seite **Name und Richtung** einen Namen und eine Beschreibung für die Schutzgruppe ein, wählen Sie eine Richtung aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie auf der Seite **Schutzgruppentyp** die Option **Speicherrichtlinien (Array-basierte Replizierung)** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Wählen Sie die Speicherrichtlinien aus, die der Schutzgruppe hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie auf **Weiter**.

- 7 Auf der Seite **Wiederherstellungsplan** können Sie die Schutzgruppe optional einem Wiederherstellungsplan hinzufügen.

Option	Beschreibung
<b>Vorhandenem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Fügt die Schutzgruppe einem vorhandenen Wiederherstellungsplan hinzu.
<b>Neuem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Fügt die Schutzgruppe einem neuen Wiederherstellungsplan hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Namen des Wiederherstellungsplans eingeben.
<b>Jetzt nicht einem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Schutzgruppe nicht einem Wiederherstellungsplan hinzufügen möchten.

- 8 Überprüfen Sie die gewählten Einstellungen, und klicken Sie auf **Beenden**.

Den Fortschritt bei der Erstellung der Schutzgruppe können Sie auf der Registerkarte **Schutzgruppe** überwachen.

- Wenn Site Recovery Manager alle mit der Speicherrichtlinie verknüpften virtuellen Maschinen erfolgreich geschützt hat, lautet der Schutzstatus der Schutzgruppe **OK**.
- Wenn Site Recovery Manager nicht alle der mit der Speicherrichtlinie verknüpften virtuellen Maschinen schützen kann, lautet der Schutzstatus der Schutzgruppe **Nicht konfiguriert**.

#### Nächste Schritte

Falls der Schutzstatus der Schutzgruppe **Nicht konfiguriert** lautet, stellen Sie sicher, dass die Anforderungen in [Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#) erfüllt wurden, überprüfen Sie [Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#), ändern Sie die Implementierung der Speicherrichtlinien entsprechend und versuchen Sie, die Schutzgruppe erneut zu erstellen.

## Erstellen von Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung

Erstellen Sie Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung, um virtuelle Maschinen zu schützen, für die Sie Array-basierte Replizierung konfiguriert haben.

#### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass virtuelle Maschinen in Datenspeichern, für die Sie die Array-basierte Replizierung konfiguriert haben, hinzugefügt wurden.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.



- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen** und anschließend auf **Neu**, um eine Schutzgruppe zu erstellen.
- 4 Geben Sie auf der Seite **Name und Richtung** einen Namen und eine Beschreibung für die Schutzgruppe ein, wählen Sie eine Richtung aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie im Bereich **Schutzgruppentyp** die Option **Datenspeichergruppen (Array-basierte Replizierung)**, wählen Sie ein Array-Paar aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Wählen Sie die Datenspeichergruppen aus, die der Schutzgruppe hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie eine Dateispeichergruppe auswählen, werden die virtuellen Maschinen, die diese Gruppe enthält, in der Tabelle **Virtuelle Maschinen** angezeigt.

- 7 Auf der Seite **Wiederherstellungsplan** können Sie die Schutzgruppe optional einem Wiederherstellungsplan hinzufügen.

Option	Beschreibung
<b>Vorhandenem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Fügt die Schutzgruppe einem vorhandenen Wiederherstellungsplan hinzu.
<b>Neuem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Fügt die Schutzgruppe einem neuen Wiederherstellungsplan hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie den Namen des Wiederherstellungsplans eingeben.
<b>Jetzt nicht einem Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Schutzgruppe nicht einem Wiederherstellungsplan hinzufügen möchten.

- 8 Überprüfen Sie die gewählten Einstellungen, und klicken Sie auf **Beenden**.

Den Fortschritt bei der Erstellung der Schutzgruppe können Sie auf der Registerkarte **Schutzgruppe** überwachen.

- Falls Site Recovery Manager Bestandslistenzuordnungen erfolgreich auf die geschützten virtuellen Maschinen angewendet hat, lautet der Status der Schutzgruppe **OK**.
- Falls Sie keine Bestandslistenzuordnungen konfiguriert haben oder falls Site Recovery Manager die Bestandslistenzuordnungen nicht anwenden konnte, lautet der Schutzstatus der Schutzgruppe **Nicht konfiguriert**.

### Nächste Schritte

Wenn die Schutzgruppe den Schutzstatus „Nicht konfiguriert“ aufweist, wenden Sie Bestandslistenzuordnungen auf die virtuellen Maschinen an:

- Weitere Informationen zum Anwenden von Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site oder zum Überprüfen der Gültigkeit bereits festgelegter Bestandslistenzuordnungen finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#). Weitere Informationen zum Anwenden dieser Zuordnungen auf alle virtuellen Maschinen finden Sie unter [Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe](#).

- Weitere Informationen zum Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf einzelne virtuelle Maschinen in der Schutzgruppe finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#).

## Organisieren von Schutzgruppen in Ordnern

Sie können Ordner erstellen, in denen Sie Schutzgruppen organisieren.

Das Organisieren von Schutzgruppen in Ordnern ist nützlich, wenn Sie über viele Schutzgruppen verfügen. Sie können den Zugriff auf die Schutzgruppen einschränken, indem Sie sie in Ordner ablegen und den Ordnern unterschiedliche Berechtigungen für unterschiedliche Benutzer oder Gruppen zuweisen. Informationen dazu, wie Sie Ordnern Berechtigungen zuweisen, finden Sie unter [Zuweisen von Site Recovery Manager-Rollen und -Berechtigungen](#).

### Verfahren

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen**, klicken Sie im linken Bereich mit der rechten Maustaste auf **Schutzgruppen** und klicken Sie dann auf **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 4 Fügen Sie dem Ordner neue oder bereits vorhandene Schutzgruppen hinzu.

Option	Beschreibung
<b>Neue Schutzgruppe erstellen</b>	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie <b>Neue Schutzgruppe</b> aus.
<b>Vorhandene Schutzgruppe hinzufügen</b>	Klicken Sie in der Bestandslistenstruktur mit der rechten Maustaste auf eine Schutzgruppe und wählen Sie <b>Verschieben</b> aus. Wählen Sie einen Zielordner aus und klicken Sie auf <b>Verschieben</b> .

## Hinzufügen und Entfernen von Datenspeichergruppen oder virtuellen Maschinen zu bzw. aus einer Schutzgruppe

Sie können Datenspeichergruppen in einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung hinzufügen und entfernen oder aber virtuelle Maschinen in einer vSphere Replication-Schutzgruppe hinzufügen oder entfernen. Darüber hinaus können Sie den Namen und die

Beschreibung einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe ändern.

---

**Hinweis** Sie können Schutzgruppen für Speicherrichtlinien nach dem erstmaligen Erstellen nicht bearbeiten. Virtuelle Maschinen werden zu einer vorhandenen Schutzgruppe für Speicherrichtlinien hinzugefügt bzw. aus dieser entfernt, indem die Verknüpfungen der Speicherrichtlinien virtueller Maschinen in geschützten Datenspeichern geändert werden. Sie können virtuelle Maschinen in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien nur dann hinzufügen bzw. entfernen, wenn auf dieser Schutzgruppe noch keine Wiederherstellung durchgeführt worden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

---

### Voraussetzungen

Sie haben eine Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung bzw. eine vSphere Replication-Schutzgruppe erstellt.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Schutzgruppe und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 (Optional) Ändern Sie den Namen und die Beschreibung der Schutzgruppe und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Ändern Sie die in der Schutzgruppe enthaltenen Datenspeichergruppen oder virtuellen Maschinen.
  - Für Array-basierte Schutzgruppen wählen Sie Datenspeichergruppen aus oder heben die Auswahl von Datenspeichergruppen auf, um sie zur Schutzgruppe hinzuzufügen bzw. aus dieser zu entfernen. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
  - Für vSphere Replication-Schutzgruppen wählen Sie virtuelle Maschinen aus oder heben die Auswahl von virtuellen Maschinen auf, um sie zur Schutzgruppe hinzuzufügen bzw. aus dieser zu entfernen. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 7 Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **Weiter**, um die Änderungen anzuwenden.
 

Sie können die Änderungen nicht rückgängig machen oder stornieren, während Site Recovery Manager die Schutzgruppe aktualisiert.
- 8 Klicken Sie auf **Beenden**.

## Ergebnisse

Falls Sie Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site konfiguriert haben, wendet Site Recovery Manager die Zuordnungen auf die virtuellen Maschinen an, die Sie zur Schutzgruppe hinzugefügt haben. Wenn der Vorgang erfolgreich ausgeführt wird, lautet der Status für die virtuellen Maschinen `OK`.

---

**Hinweis** Wenn Sie Datenspeicher oder virtuelle Maschinen zu einer Schutzgruppe hinzufügen, werden Bestandslistenzuordnungen nur auf die neuen virtuellen Maschinen angewendet. Angenommen, Sie ändern Bestandslistenzuordnungen und fügen dann einen Datenspeicher zu einer Schutzgruppe hinzu, die den Status `OK` aufweist. In diesem Fall wendet Site Recovery Manager die neuen Zuordnungen auf die neu geschützten virtuellen Maschinen an, die sich im neuen Datenspeicher befinden. Die zuvor geschützten virtuellen Maschinen verwenden weiterhin die alten Zuordnungen.

---

Falls Sie keine Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site konfiguriert haben, lautet der Status für die Schutzgruppe `Nicht konfiguriert`, und die neuen virtuellen Maschinen weisen den Status `Zuordnung fehlt` auf.

## Nächste Schritte

Wenn die Schutzgruppe den Status `Nicht konfiguriert` aufweist und der Status für die neuen virtuellen Maschinen `Zuordnung fehlt` lautet, wenden Sie Bestandslistenzuordnungen auf die virtuellen Maschinen an:

- Weitere Informationen zum Anwenden von Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site oder zum Überprüfen der Gültigkeit bereits festgelegter Bestandslistenzuordnungen finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#). Weitere Informationen zum Anwenden dieser Zuordnungen auf alle virtuellen Maschinen finden Sie unter [Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe](#).
- Weitere Informationen zum Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf einzelne virtuelle Maschinen in der Schutzgruppe finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#).

## Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe

Wenn eine Array-basierte Schutzgruppe bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe den Status `Nicht konfiguriert` aufweist, können Sie den Schutz für alle nicht konfigurierten virtuellen Maschinen mithilfe vorhandener Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site konfigurieren.

Für den Status `Nicht konfiguriert` einer Schutzgruppe gibt es mehrere mögliche Gründe:

- Sie haben keine Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site konfiguriert, bevor Sie die Schutzgruppe erstellt haben.
- Sie haben keine Platzhalterdatenspeicherzuordnungen konfiguriert, bevor Sie die Schutzgruppe erstellt haben.
- Sie haben virtuelle Maschinen zu einer Schutzgruppe hinzugefügt, nachdem Sie sie erstellt haben.
- Virtuelle Maschinen haben möglicherweise ihren Schutz verloren, weil Sie sie neu konfiguriert haben, nachdem Sie sie einer Schutzgruppe hinzugefügt haben. Beispielsweise, wenn Sie virtuelle Festplatten oder Geräte hinzugefügt oder entfernt haben.

#### Voraussetzungen

- Konfigurieren Sie Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site (neu). Informationen zum Auswählen von Bestandslistenzuordnungen finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#).
- Konfigurieren Sie Platzhalterdatenspeicherzuordnungen (neu). Informationen zum Konfigurieren eines Platzhalterdatenspeichers finden Sie unter [Auswählen eines Platzhalterdatenspeichers](#).

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen** und anschließend auf eine Schutzgruppe. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte **Virtuelle Maschinen**.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle VMs konfigurieren**.  
  
Mindestens eine virtuelle Maschine in der Schutzgruppe muss sich im Status „Nicht konfiguriert“ befinden, damit die Schaltfläche **Alle VMs konfigurieren** aktiv ist.
- 5 Klicken Sie auf **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie Bestandslistenzuordnungen auf alle nicht konfigurierten virtuellen Maschinen anwenden möchten.

- 6 Überwachen Sie den Status der virtuellen Maschinen. Wenn die Anwendung einiger oder aller Bestandslistenzuordnungen bzw. die Erstellung von Platzhaltern für virtuelle Maschinen über Site Recovery Manager nicht möglich war, können Sie Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen.

Status	Aktion
OK	Es ist keine Aktion erforderlich.
Nicht konfiguriert oder Zuordnung fehlt	Überprüfen Sie die Bestandslistenzuordnungen und klicken Sie erneut auf <b>Alle VMs konfigurieren</b> .
Fehler beim Erstellen der Platzhalter-VM	<p>Überprüfen Sie die Zuordnung des Platzhalterdatenspeichers und versuchen Sie, die Platzhalter-VMs neu zu erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Um den Platzhalter für eine einzelne virtuelle Maschine neu zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und wählen Sie <b>Platzhalter neu erstellen</b> aus.</li> <li>■ Um den Platzhalter für mehrere virtuelle Maschinen neu zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schutzgruppe und wählen Sie <b>Platzhalter-VMs wiederherstellen</b> aus.</li> </ul>

## Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe

Sie können die Zuordnungen für die virtuellen Maschinen in einer Array-basierten bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe einzeln konfigurieren. Auf diese Weise können Sie auf der Wiederherstellungs-Site unterschiedliche Ressourcen für verschiedene virtuelle Maschinen verwenden.

Sie konfigurieren einzelne Bestandslistenzuordnungen auf virtuellen Maschinen in einer Array-basierten bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe, selbst wenn Sie Bestandslistenzuordnungen für die gesamte Site konfiguriert haben. In diesem Fall können Sie den Schutz für eine einzelne virtuelle Maschine entfernen und die Ordner- und Ressourcenzuordnungen konfigurieren, um die Zuordnungen für die gesamte Site außer Kraft zu setzen. Sie können die Netzwerkzuordnung für eine einzelne virtuelle Maschine ändern, ohne den Schutz zu entfernen.

Für einzelne virtuelle Maschinen können keine Platzhalterdatenspeicher angegeben werden. Sie müssen Datenspeicher auf der Schutz-Site zu Platzhalterdatenspeichern auf der Wiederherstellungs-Site auf der Site-Ebene zuordnen. Informationen zum Konfigurieren eines Platzhalterdatenspeichers finden Sie unter [Auswählen eines Platzhalterdatenspeichers](#).

### Voraussetzungen

Sie haben eine Array-basierte bzw. vSphere Replication-Schutzgruppe erstellt.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.

- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen** und anschließend auf die Schutzgruppe, die die zu konfigurierende virtuelle Maschine enthält.
- 4 Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte **Virtuelle Maschinen**.
- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Schutz konfigurieren**.
- 6 Konfigurieren Sie Bestandslistenzuordnungen, indem Sie die Ressourcen erweitern. Aktivieren Sie dafür das Kontrollkästchen **Site-Zuordnungen überschreiben** und wählen Sie die Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site aus. Klicken Sie auf **OK**.  
  
Sie können nur die Ordner-, Ressourcenpool- und Netzwerkzuordnungen ändern.
- 7 Überwachen Sie den Status der virtuellen Maschinen. Wenn die Anwendung einiger oder aller Bestandslistenzuordnungen bzw. die Erstellung von Platzhaltern für virtuelle Maschinen über Site Recovery Manager nicht möglich war, können Sie Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen.

Status	Aktion
OK	Es ist keine Aktion erforderlich.
Nicht konfiguriert oder Zuordnung fehlt	Klicken Sie erneut auf <b>Schutz konfigurieren</b> und überprüfen Sie die Bestandslistenzuordnungen.
Fehler beim Erstellen der Platzhalter-VM	Überprüfen Sie die Zuordnung des Platzhalterdatenspeichers auf der Site-Ebene und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Maschine. Klicken Sie anschließend auf <b>Platzhalter neu erstellen</b> .

## Ändern der Einstellungen einer virtuellen Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe

Das Ändern der Einstellungen einer geschützten virtuellen Maschine und das Hinzufügen oder Ändern von Speichergeräten, z. B. von Festplatten oder DVD-Laufwerken, kann sich auf den Schutz dieser virtuellen Maschine auswirken.

**Hinweis** Sie können die Einstellungen einer virtuellen Maschine, die Sie in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien schützen, nicht ändern.

Falls Sie die Array-basierte Replizierung verwenden, wirkt sich das Hinzufügen oder Ändern von Geräten auf einer geschützten virtuellen Maschine in Abhängigkeit von der Art und Weise, wie Sie das neue Gerät erstellen, auf den Schutz aus.

- Wenn sich das neue Gerät auf einem replizierten Datenspeicher befindet, der nicht Bestandteil einer Schutzgruppe ist, wechselt die Schutzgruppe, die die virtuelle Maschine enthält, in den Status **Nicht konfiguriert**. Konfigurieren Sie die Schutzgruppe neu, um den Datenspeicher, der das neue Gerät enthält, zur Schutzgruppe hinzuzufügen.

- Wenn sich das neue Gerät auf einem replizierten Datenspeicher befindet, der von einer anderen Schutzgruppe geschützt wird, verliert der Schutz der virtuellen Maschine seine Gültigkeit.
- Wenn sich das neue Gerät auf einem nicht replizierten Datenspeicher befindet, müssen Sie den Datenspeicher replizieren oder den Schutz für das Gerät entfernen.
- Wenn Sie Storage vMotion zum Verschieben einer virtuellen Maschine auf einen nicht replizierten Datenspeicher oder auf einen replizierten Datenspeicher auf einem Array verwenden, für das Site Recovery Manager nicht über einen Speicherreplizierungsadapter (SRA) verfügt, verliert der Schutz der virtuellen Maschine seine Gültigkeit. Sie können Storage vMotion zum Verschieben einer virtuellen Maschine auf einen Datenspeicher verwenden, der Teil einer anderen Schutzgruppe ist.

Wenn Sie ein Gerät zu einer virtuellen Maschine hinzufügen, die Sie mithilfe von vSphere Replication schützen, müssen Sie vSphere Replication auf der virtuellen Maschine neu konfigurieren, um die Replizierungsoptionen für das neue Gerät auszuwählen. Weitere Informationen zur Neukonfiguration der Einstellungen für vSphere Replication finden Sie in der Dokumentation zu vSphere Replication unter <https://docs.vmware.com/de/vSphere-Replication/index.html>.

Nachdem Sie virtuelle Maschinen in Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen geändert haben, müssen Sie den Schutz für virtuelle Maschinen neu konfigurieren, die den Status `Nicht konfiguriert`, `Gerät nicht gefunden`, `Nicht aufgelöste Geräte` oder `Zuordnung fehlt` aufweisen. Siehe [Anwenden von Bestandslistenzuordnungen auf alle Mitglieder einer Array-basierten Schutzgruppe](#) bzw. [vSphere Replication-Schutzgruppe](#) und [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen für eine einzelne virtuelle Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe](#) bzw. [einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#).

## Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine

Für das Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine gibt es verschiedene Gründe. Das Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine wirkt sich auf Schutzgruppen unterschiedlich aus.

Durch Entfernen des Schutzes wird die Platzhalter-VM auf der Wiederherstellungs-Site gelöscht. Wenn Sie den Schutz von einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung oder einer vSphere Replication-Schutzgruppe entfernen, werden die Status der virtuellen Maschine und der Schutzgruppe auf `Nicht konfiguriert` gesetzt. Ein Wiederherstellungsplan, der die Schutzgruppe enthält, wird bei den geschützten virtuellen Maschinen erfolgreich ausgeführt, aber Site Recovery Manager stellt die virtuellen Maschinen oder Schutzgruppen mit dem Status `Nicht konfiguriert` nicht wieder her. Wenn Sie eine geplante Migration ausführen, wechselt der Plan in den Status `Unvollständige Wiederherstellung`.

---

**Hinweis** Sie können den Schutz nicht vorübergehend von virtuellen Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien entfernen.

---



Bei einer Array-basierten Replizierung gibt es einen Unterschied zwischen dem Site Recovery Manager-Schutz einer virtuellen Maschine und der Site Recovery Manager-Speicherverwaltung für diese virtuelle Maschine. Wenn Sie den Schutz von einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung entfernen, wird die Maschine von Site Recovery Manager nicht mehr wiederhergestellt, aber der Speicher der VM-Dateien wird weiterhin überwacht und verwaltet.

Für das Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine gibt es verschiedene Gründe:

- Sie verwenden vSphere Replication und Sie möchten eine virtuelle Maschine aus einer Schutzgruppe ausschließen.
- Sie verwenden die Array-basierte Replizierung, und jemand verschiebt eine virtuelle Maschine, die Sie nicht schützen möchten, in einen replizierten Datenspeicher. Wenn Sie den Schutz von der virtuellen Maschine entfernen, wird für die Schutzgruppe der Status `Nicht konfiguriert` angezeigt. Testwiederherstellungen und geplante Migrationen schlagen für die gesamte Gruppe fehl. Notfallwiederherstellungen werden erfolgreich durchgeführt, jedoch nur für die geschützten virtuellen Maschinen in der Gruppe, und bestimmte Vorgänge auf der Schutz-Site werden übersprungen. Der Plan wechselt in den Status `Wiederherstellung erforderlich`. Verschieben Sie die virtuelle Maschine in diesem Fall aus dem geschützten Datenspeicher.
- Sie verwenden die Array-basierte Replizierung und eine virtuelle Maschine weist Geräte auf, die auf einem nicht replizierten Datenspeicher gespeichert sind. Sie können den Schutz von der virtuellen Maschine entfernen, damit Notfallwiederherstellungen für alle anderen virtuellen Maschinen in der Gruppe erfolgreich ausgeführt werden, während Sie die Gerätedateien verlagern.

Das Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine wirkt sich auf Schutzgruppen unterschiedlich aus, je nach dem, ob Sie Array-basierte Replizierung oder vSphere Replication verwenden.

- Wenn Sie den Schutz von einer virtuellen Maschine entfernen, die Bestandteil einer Array-basierten Schutzgruppe ist, müssen Sie die Dateien dieser virtuellen Maschine auf einen nicht geschützten Datenspeicher verschieben. Wenn Sie die Dateien einer nicht geschützten virtuellen Maschine in einem Datenspeicher belassen, der von Site Recovery Manager zu einer Datenspeichergruppe hinzugefügt wurde, schlagen Testwiederherstellungen und geplante Migrationen für die gesamte Datenspeichergruppe fehl. Notfallwiederherstellungen werden erfolgreich ausgeführt, jedoch nur für die geschützten virtuellen Maschinen in der Datenspeichergruppe, und Sie müssen die nicht geschützte virtuelle Maschine verschieben, bevor Sie die geplante Migration zum Abschließen der Wiederherstellung ausführen können.
- Wenn Sie vSphere Replication auf einer virtuellen Maschine deaktivieren, die Sie zu einer Schutzgruppe hinzugefügt haben, schlägt die Wiederherstellung für diese virtuelle Maschine fehl, wird aber für alle ordnungsgemäß konfigurierten virtuellen Maschinen in der Schutzgruppe erfolgreich ausgeführt. Sie müssen den Schutz von der virtuellen Maschine

entfernen und die virtuelle Maschine aus der Schutzgruppe entfernen, entweder durch das Bearbeiten der Schutzgruppe oder durch Klicken auf **VM entfernen**. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen und Entfernen von Datenspeichergruppen oder virtuellen Maschinen zu bzw. aus einer Schutzgruppe](#).

## Entfernen des Schutzes von einer virtuellen Maschine

Sie können den Schutz von einer replizierten virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung oder einer vSphere Replication-Schutzgruppe vorübergehend entfernen, ohne sie dazu aus ihrer Schutzgruppe entfernen zu müssen.

---

**Hinweis** Sie können den Schutz nicht vorübergehend von virtuellen Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien entfernen.

---

### Verfahren

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen** und wählen Sie eine Schutzgruppe aus. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte **Virtuelle Maschinen**.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Schutz entfernen**.
- 4 Klicken Sie auf **Ja**, um das Entfernen des Schutzes von der virtuellen Maschine zu bestätigen.

# Erstellen, Testen und Ausführen von Wiederherstellungsplänen

## 6

Sobald Sie Site Recovery Manager auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site konfiguriert haben, können Sie einen Wiederherstellungsplan erstellen, testen und ausführen.

Ein Wiederherstellungsplan ist wie ein automatisiertes Ausführungsskript. Er steuert jeden Schritt des Wiederherstellungsvorgangs, einschließlich der Reihenfolge, in der Site Recovery Manager virtuelle Maschinen aus- oder einschaltet, der Netzwerkadressen, die die virtuellen Maschinen verwenden, usw. Wiederherstellungspläne sind flexibel und benutzerdefinierbar.

Ein Wiederherstellungsplan enthält eine oder mehrere Schutzgruppen. Eine Schutzgruppe kann in mehr als einen Wiederherstellungsplan aufgenommen werden. Sie können beispielsweise einen Wiederherstellungsplan erstellen, um für die gesamte Organisation eine geplante Dienstmigration von der Schutz-Site auf die Wiederherstellungs-Site zu verarbeiten, und eine andere Gruppe von Plänen pro Abteilung. In diesem Beispiel können Sie anhand dieser verschiedenen, auf eine Schutzgruppe verweisenden Wiederherstellungspläne entscheiden, wie Sie die Wiederherstellung durchführen.

Sie können zum Wiederherstellen einer bestimmten Schutzgruppe nur einen Wiederherstellungsplan gleichzeitig ausführen. Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan mit einer Schutzgruppe testen oder ausführen, die in anderen Wiederherstellungsplänen freigegeben ist, ändern die anderen Wiederherstellungspläne den Status der Schutzgruppe in *Verwendete Schutzgruppe* und können nicht ausgeführt werden.

### ■ Testen eines Wiederherstellungsplans

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan erstellen oder ändern, sollte Sie ihn testen, bevor Sie ihn für eine geplante Migration oder eine Notfallwiederherstellung einsetzen.

### ■ Durchführen einer geplanten Migration oder einer Notfallwiederherstellung durch Ausführung eines Wiederherstellungsplans

Sie können einen Wiederherstellungsplan zu einem geplanten Zeitpunkt ausführen, um virtuelle Maschinen von der Schutz-Site auf die Wiederherstellungs-Site zu migrieren.

Wenn es auf der Schutz-Site zu einem unvorhergesehenen Ereignis kommt, das möglicherweise zu Datenverlust führt, können Sie auch unter ungeplanten Umständen einen Wiederherstellungsplan ausführen.

- **Unterschiede zwischen dem Test und der Ausführung eines Wiederherstellungsplans**

Das Testen eines Wiederherstellungsplans hat keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutz- oder Wiederherstellungs-Site, das Ausführen eines Wiederherstellungsplans hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf beide Sites.

- **Durchführen einer Testwiederherstellung von virtuellen Maschinen über mehrere Hosts an der Wiederherstellungs-Site hinweg**

Sie können Wiederherstellungspläne erstellen, anhand derer virtuelle Maschinen auf mehreren Wiederherstellungs-Site-Hosts in einem Quarantäne-Testnetzwerk wiederhergestellt werden können.

- **Erstellen, Testen und Ausführen eines Wiederherstellungsplans**

Sie können die Aktionen von Site Recovery Manager während der Wiederherstellung durch das Erstellen, Testen und Ausführen von Wiederherstellungsplänen anpassen.

- **Deaktivieren der Wiederherstellung einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien**

Sie können die Wiederherstellung einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien deaktivieren, ohne sie aus der Schutzgruppe entfernen zu müssen.

- **Deaktivieren der Wiederherstellung einer Konsistenzgruppe in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien**

Sie können die Wiederherstellung einer Konsistenzgruppe in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien deaktivieren, ohne sie aus der Schutzgruppe entfernen zu müssen.

- **Schritte zum Exportieren des Wiederherstellungsplans**

Sie können die Schritte eines Wiederherstellungsplans in verschiedenen Formaten zur späteren Verwendung oder zum Aufbewahren einer Sicherungskopie Ihrer Pläne exportieren.

- **Anzeigen und Exportieren des Verlaufsberichts eines Wiederherstellungsplans**

Sie können Berichte über jede Durchführung von Wiederherstellungsplänen, Überprüfung von Wiederherstellungsplänen oder Testbereinigungen anzeigen und exportieren.

- **Löschen eines Wiederherstellungsplans**

Wenn Sie keinen Wiederherstellungsplan benötigen, können Sie ihn löschen.

- **Überblick über die Status des Wiederherstellungsplans**

Sie können den Status eines Wiederherstellungsplans überwachen und den für jeden Status zulässigen Vorgang bestimmen. Die Status der Schutzgruppen innerhalb eines Wiederherstellungsplans bestimmen den Status des Plans.

## Testen eines Wiederherstellungsplans

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan erstellen oder ändern, sollte Sie ihn testen, bevor Sie ihn für eine geplante Migration oder eine Notfallwiederherstellung einsetzen.

Indem Sie einen Wiederherstellungsplan testen, stellen Sie sicher, dass die virtuellen Maschinen, die vom Plan geschützt werden, korrekt auf der Wiederherstellungs-Site wiederhergestellt werden. Wenn Sie Wiederherstellungspläne nicht testen, werden bei einer tatsächlichen Notfallwiederherstellung möglicherweise nicht alle virtuellen Maschinen wiederhergestellt. Dies führt zu Datenverlusten.

Beim Testen eines Wiederherstellungsplans werden fast alle Aspekte des Wiederherstellungsplans überprüft, obwohl Site Recovery Manager einige Zugeständnisse macht, damit laufende Vorgänge auf der Schutz- und Wiederherstellungs-Site nicht unterbrochen werden. Dagegen beeinträchtigen Wiederherstellungspläne, die lokale virtuelle Maschinen anhalten, Tests und aktuelle Wiederherstellungen. Von dieser Ausnahme abgesehen unterbricht die Ausführung einer Testwiederherstellung nicht die Replizierung oder laufende Aktivitäten auf beiden Sites.

Falls Sie vSphere Replication verwenden, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan testen, kann sich die virtuelle Maschine auf der Schutz-Site weiterhin mit den replizierten Festplattendateien virtueller Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site synchronisieren. Der vSphere Replication-Server erstellt Redo-Protokolle auf den Festplattendateien virtueller Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site, sodass die Synchronisierung normal weiterlaufen kann. Wenn Sie nach der Durchführung eines Tests eine Bereinigung ausführen, entfernt der vSphere Replication-Server die Redo-Protokolle aus den Festplattendateien auf der Wiederherstellungs-Site und hält die akkumulierten Änderungen in den Protokollen auf VM-Festplatten fest.

Falls Sie Array-basierte Replizierung verwenden, werden beim Testen eines Wiederherstellungsplans die virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site weiterhin in die Festplattendateien der VM-Repliken auf der Wiederherstellungs-Site repliziert. Während der Testwiederherstellung erstellt das Array auf der Wiederherstellungs-Site einen Snapshot der Volumes, die die Festplattendateien der virtuellen Maschinen hosten. Die Array-Replizierung wird während des laufenden Tests normal fortgesetzt. Wenn Sie nach der Durchführung eines Tests eine Bereinigung ausführen, entfernt das Array die zuvor im Rahmen des Testwiederherstellungs-Workflows erstellten Snapshots.

Sie können Testwiederherstellungen so oft wie nötig ausführen. Sie können den Test eines Wiederherstellungsplans jederzeit abbrechen.

Vor dem Starten eines Failovers oder eines weiteren Tests müssen Sie einen Bereinigungsvorgang ausführen und erfolgreich abschließen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Bereinigen nach dem Testen eines Wiederherstellungsplans](#).

Die Berechtigung zum Testen eines Wiederherstellungsplans umfasst nicht die Berechtigung zur Ausführung eines Wiederherstellungsplans. Die Berechtigung zum Ausführen eines Wiederherstellungsplans umfasst nicht die Berechtigung zum Testen eines Wiederherstellungsplans. Sie müssen jede Berechtigung separat zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zuweisen von Site Recovery Manager-Rollen und -Berechtigungen](#).

## Testen von Netzwerken und Datacenter-Netzwerken

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan testen, kann Site Recovery Manager ein Testnetzwerk erstellen, das verwendet wird, um wiederhergestellte virtuelle Maschinen zu verbinden. Wenn Sie

ein Testnetzwerk erstellen, können Sie den Test durchführen, ohne potenzielle Unterbrechungen der virtuellen Maschinen in der Produktionsumgebung zu riskieren.

Das isolierte Testnetzwerk wird durch seinen eigenen virtuellen Switch verwaltet und in den meisten Fällen können wiederhergestellte virtuelle Maschinen dieses Netzwerk verwenden, ohne die Netzwerkeigenschaften wie IP-Adresse, Gateway usw. ändern zu müssen. Ein isoliertes Testnetzwerk ist nicht über mehrere Hosts verteilt. Sie müssen für jedes Netzwerk, das bei der Wiederherstellung von einem Wiederherstellungsplan verwendet wird, ein Testnetzwerk konfigurieren.

Sie müssen alle virtuellen Maschinen wiederherstellen, die im selben Testnetzwerk miteinander interagieren müssen. Wenn beispielsweise ein Webserver auf Informationen einer Datenbank zugreift, müssen die virtuellen Maschinen für diesen Webserver und die Datenbank zusammen auf demselben Netzwerk wiederhergestellt werden.

Bei einem Datencenter-Netzwerk handelt es sich um ein vorhandenes Netzwerk an der Wiederherstellungs-Site. Sie können ein Datencenter-Netzwerk als Testnetzwerk auswählen. Um es einzusetzen, müssen wiederhergestellte virtuelle Maschinen seine Regeln hinsichtlich der Verfügbarkeit der Netzwerkadressen einhalten. Diese virtuellen Maschinen müssen eine Netzwerkadresse verwenden, die vom Switch des Netzwerks bedient und geroutet werden kann, und sie müssen das richtige Gateway und den richtigen DNS-Host usw. verwenden. Wiederhergestellte virtuelle Maschinen, die DHCP verwenden, können ohne zusätzliche Anpassung eine Verbindung mit diesem Netzwerk herstellen, wenn DHCP ordnungsgemäß konfiguriert ist. Bei anderen virtuellen Maschinen sind möglicherweise eine IP-Anpassung und zusätzliche Schritte im Wiederherstellungsplan erforderlich, um die Anpassung zu übernehmen.

## Durchführen einer geplanten Migration oder einer Notfallwiederherstellung durch Ausführung eines Wiederherstellungsplans

Sie können einen Wiederherstellungsplan zu einem geplanten Zeitpunkt ausführen, um virtuelle Maschinen von der Schutz-Site auf die Wiederherstellungs-Site zu migrieren. Wenn es auf der Schutz-Site zu einem unvorhergesehenen Ereignis kommt, das möglicherweise zu Datenverlust führt, können Sie auch unter ungeplanten Umständen einen Wiederherstellungsplan ausführen.

---

**Hinweis** Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, um eine geplante Migration und Notfallwiederherstellung durchzuführen, nimmt Site Recovery Manager Änderungen an beiden Sites vor, deren Rücknahme viel Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt. Daher müssen Sie das Recht zum Testen eines Wiederherstellungsplans und das Recht zum Ausführen eines Wiederherstellungsplans separat zuweisen.

---

### Geplante Migration

Bei einer geplanten Migration synchronisiert Site Recovery Manager die virtuelle Maschine auf der Wiederherstellungs-Site mit den virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site.

Site Recovery Manager versucht, die geschützten Maschinen ordnungsgemäß herunterzufahren, und nimmt eine abschließende Synchronisierung vor, um Datenverlust zu verhindern. Anschließend werden die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site eingeschaltet.

Falls bei der Durchführung der geplanten Migration Fehler auftreten, wird der Plan gestoppt. Beheben Sie die Fehler und führen Sie dann den Plan erneut aus. Nach der Wiederherstellung können Sie die virtuellen Maschinen neu schützen.

## Notfallwiederherstellung

Bei einer Notfallwiederherstellung versucht Site Recovery Manager, zunächst eine Speichersynchronisierung durchzuführen. Wenn dieser Vorgang erfolgreich ist, verwendet Site Recovery Manager den synchronisierten Speicherstatus, um virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site mit dem zuletzt verfügbaren Status entsprechend des Recovery Point Objective (RPO), den Sie bei der Konfiguration der Replizierung festgelegt haben, wiederherzustellen.

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan zur Notfallwiederherstellung durchführen, versucht Site Recovery Manager, die virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site herunterzufahren. Falls Site Recovery Manager die virtuellen Maschinen nicht herunterfahren kann, schaltet Site Recovery Manager dennoch die Kopien auf der Wiederherstellungs-Site ein.

Für den Fall, dass die Schutz-Site nach der Notfallwiederherstellung wieder online geschaltet wird, weist der Wiederherstellungsplan einen inkonsistenten Status auf, in dem virtuelle Maschinen des Produktionssystems auf beiden Sites ausgeführt werden. Dies wird als Split-Brain-Szenario bezeichnet. Site Recovery Manager erkennt diesen Status, und Sie können den Wiederherstellungsplan erneut ausführen, um die virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site auszuschalten. Anschließend wechselt der Wiederherstellungsplan wieder in den inkonsistenten Status, und Sie können die Funktion „Neu schützen“ ausführen.

Wenn Site Recovery Manager erkennt, dass sich ein Datenspeicher auf der Schutz-Site im Status „Keine Pfade verfügbar“ befindet, und verhindert, dass eine virtuelle Maschine heruntergefahren wird, wartet Site Recovery Manager, bevor erneut versucht wird, die virtuelle Maschine herunterzufahren. Der Status „Keine Pfade verfügbar“ ist in der Regel vorübergehend. Also wartet Site Recovery Manager, bis ein Datenspeicher mit dem Status „Keine Pfade verfügbar“ wieder online ist, um die geschützten virtuellen Maschinen auf diesem Datenspeicher ordnungsgemäß herunterzufahren.

## Verwendung von VMware Tools

Site Recovery Manager erkennt anhand des Taktsignals von VMware Tools, wenn eine virtuelle Maschine auf der Wiederherstellungs-Site ausgeführt wird. Auf diese Weise kann Site Recovery Manager sicherstellen, dass alle virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site ausgeführt werden. VMware Tools wird auch verwendet, um das Gastbetriebssystem geschützter virtueller Maschinen ordnungsgemäß herunterzufahren. Aus diesem Grund sollte VMware Tools auf geschützten virtuellen Maschinen installiert werden. Wenn Sie VMware Tools auf geschützten virtuellen Maschinen nicht installieren oder nicht installieren können, müssen

Sie Site Recovery Manager so konfigurieren, dass nicht auf den Start von VMware Tools in den wiederhergestellten virtuellen Maschinen gewartet wird und die Schritte zum Herunterfahren des Gastbetriebssystems übersprungen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#).

## Ausführen einer Wiederherstellung mit erzwungener Wiederherstellung

Wenn die Schutz-Site offline ist und Site Recovery Manager dazugehörige Aufgaben nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchführen kann, wird der RTO-Wert auf eine unzulässige Ebene erhöht. In einem solchen Fall können Sie einen Wiederherstellungsplan mit der Option für die erzwungene Wiederherstellung ausführen. Die erzwungene Wiederherstellung startet die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site, ohne dass Vorgänge auf der Schutz-Site durchgeführt werden.

### Einsatzbereich der erzwungenen Wiederherstellung

Die erzwungene Wiederherstellung kann verwendet werden, wenn Infrastruktur der Schutz-Site ausfällt und infolgedessen geschützte virtuelle Maschinen nicht mehr verwaltet und heruntergefahren bzw. ausgeschaltet werden können bzw. deren Registrierung nicht aufgehoben werden kann. In solch einem Fall kann der Systemzustand für einen längeren Zeitraum nicht geändert werden.

Das Erzwingen einer Wiederherstellung schließt den Vorgang des Herunterfahrens der virtuellen Maschinen an der Schutz-Site nicht ab. Dies führt zu einem Split-Brain-Szenario, aber die Wiederherstellung wird möglicherweise schnell abgeschlossen.

### Erzwungene Wiederherstellung mit vSphere Replication

Bei Ausführung der Notfallwiederherstellung mithilfe von vSphere Replication bereitet Site Recovery Manager vSphere Replication-Speicher für den erneuten Schutz vor. Sie müssen die Spiegelung nicht wie bei der Array-basierten Replizierung überprüfen.

### Erzwungene Wiederherstellung mit Array-basierter Replizierung

Wird die Notfallwiederherstellung mit Array-basierter Replizierung ausgeführt, während das Speicher-Array an der Schutz-Site offline oder nicht verfügbar ist, kann dies die Spiegelung zwischen dem Speicher-Array für den Schutz und dem Speicher-Array für die Wiederherstellung beeinträchtigen.

Nachdem Sie die erzwungene Wiederherstellung ausgeführt haben, müssen Sie überprüfen, ob die Spiegelung zwischen dem geschützten Array und dem Wiederherstellungs-Array ordnungsgemäß eingerichtet ist, bevor Sie weitere Replizierungsvorgänge durchführen können. Wurde das Spiegeln nicht ordnungsgemäß eingerichtet, müssen Sie es unter Verwendung der Speicher-Array-Software reparieren.



Wenn Sie die erzwungene Wiederherstellung aktivieren, während der Speicher der Schutz-Site noch verfügbar ist, werden alle ausstehenden Änderungen an der Schutz-Site erst dann auf die Wiederherstellungs-Site repliziert, wenn die Sequenz startet. Die Replizierung der Änderungen wird entsprechend des Zeitraums für das Recovery Point Objective (RPO) des Speicher-Arrays durchgeführt.

Wird eine neue virtuelle Maschine oder Vorlage auf der Schutz-Site hinzugefügt und eine Wiederherstellung vor Ablauf des Speicher-RPO-Zeitraums initiiert, wird die neue virtuelle Maschine oder Vorlage nicht auf dem replizierten Datenspeicher angezeigt und geht verloren. Um zu vermeiden, dass die neue virtuelle Maschine oder Vorlage verloren geht, warten Sie bis zum Ende des RPO-Zeitraums, bevor Sie den Wiederherstellungsplan mit erzwungener Wiederherstellung ausführen.

Nach Abschluss der erzwungenen Wiederherstellung und nachdem Sie die Spiegelung der Speicher-Arrays verifiziert haben, können Sie das Problem beheben, das zur erzwungenen Wiederherstellung führte.

Wenn das zugrunde liegende Problem behoben wurde, führen Sie die geplante Migration oder den Wiederherstellungsplan erneut aus und beheben Sie alle Probleme, die auftreten. Führen Sie den Plan so lange erneut aus, bis er erfolgreich abgeschlossen wird. Das erneute Ausführen des Wiederherstellungsplans wirkt sich nicht auf die wiederhergestellten virtuellen Maschinen an der Wiederherstellungs-Site aus.

## Aktivieren der erzwungenen Wiederherstellung

Um bei der Ausführung der Notfallwiederherstellung die erzwungene Wiederherstellung auszuwählen, müssen Sie die Option `recovery.forceRecovery` in „Erweiterte Einstellungen“ auf dem Site Recovery Manager-Server auf der Wiederherstellungs-Site aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#).

Im Assistenten **Wiederherstellungsplan ausführen** können Sie die Option für die erzwungene Wiederherstellung nur im Notfallwiederherstellungsmodus ausführen. Für die geplante Migration ist diese Option nicht verfügbar.

## Geplante Migration nach der erzwungenen Wiederherstellung

Wenn Sie die geplante Migration ausführen, nachdem Sie eine erzwungene Wiederherstellung ausgeführt haben, fahren virtuelle Maschinen auf der Schutz-Site möglicherweise nicht herunter, sofern die zugrunde liegenden Datenspeicher schreibgeschützt nur ausgelesen werden oder nicht verfügbar sind. Melden Sie sich in diesem Fall bei vCenter Server auf der Schutz-Site an und schalten Sie die virtuellen Maschinen manuell aus. Nachdem Sie die virtuellen Maschinen ausgeschaltet haben, führen Sie die geplante Migration erneut aus.

## Unterschiede zwischen dem Test und der Ausführung eines Wiederherstellungsplans

Das Testen eines Wiederherstellungsplans hat keine nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutz- oder Wiederherstellungs-Site, das Ausführen eines Wiederherstellungsplans hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf beide Sites.

Sie benötigen unterschiedliche Rechte für das Testen und das Ausführen eines Wiederherstellungsplans.

**Tabelle 6-1. So unterscheidet sich das Testen eines Wiederherstellungsplans vom Ausführen eines Wiederherstellungsplans**

Unterschiede	Testen eines Wiederherstellungsplans	Ausführen eines Wiederherstellungsplans
Erforderliche Berechtigungen	Erfordert die Berechtigung <b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungspläne.Testen</b> .	Erfordert die Berechtigung <b>Site Recovery Manager.Wiederherstellungspläne.Wiederherstellen</b> .
Auswirkungen auf virtuelle Maschinen an der Schutz-Site	Keine	Site Recovery Manager schaltet virtuelle Maschinen in umgekehrter Reihenfolge der Priorität aus und stellt alle auf der Schutz-Site angehaltenen virtuellen Maschinen wieder her.
Auswirkungen auf virtuelle Maschinen an der Wiederherstellungs-Site	Site Recovery Manager hält lokale virtuelle Maschinen an, wenn dies für den Wiederherstellungsplan erforderlich ist. Site Recovery Manager startet nach Bereinigung des Tests angehaltene virtuelle Maschinen neu.	Site Recovery Manager hält lokale virtuelle Maschinen an, wenn dies für den Wiederherstellungsplan erforderlich ist.
Auswirkungen auf die Replizierung	Site Recovery Manager erstellt temporäre Snapshots des replizierten Speichers an der Wiederherstellungs-Site. Bei der Array-basierten Replizierung prüft Site Recovery Manager die Arrays erneut, damit sie ermittelt werden.	Bei einer geplanten Migration synchronisiert Site Recovery Manager replizierte Datenspeicher. Anschließend wird die Replizierung gestoppt und die Zielgeräte werden auf der Wiederherstellungs-Site beschreibbar gemacht. Während einer Notfallwiederherstellung versucht Site Recovery Manager, die gleichen Schritte durchzuführen. Falls diese jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, ignoriert Site Recovery Manager die Fehler auf der Schutz-Site.

Tabelle 6-1. So unterscheidet sich das Testen eines Wiederherstellungsplans vom Ausführen eines Wiederherstellungsplans (Fortsetzung)

Unterschiede	Testen eines Wiederherstellungsplans	Ausführen eines Wiederherstellungsplans
Netzwerk	Wenn Sie Testnetzwerke explizit zuweisen, verbindet Site Recovery Manager wiederhergestellte virtuelle Maschinen mit einem Testnetzwerk. Wenn die Netzwerkzuweisung der virtuellen Maschine <b>Isoliertes Netzwerk (automatisch erstellt)</b> lautet und keine Zuordnungen auf Site-Ebene vorhanden sind, weist Site Recovery Manager virtuelle Maschinen zu temporären Netzwerken zu, die mit keinem physischen Netzwerk verbunden sind.	Site Recovery Manager verbindet wiederhergestellte virtuelle Maschinen mit dem benutzerspezifischen Datacenter-Netzwerk.
Unterbrechung eines Wiederherstellungsplans	Sie können einen Test jederzeit abbrechen.	Sie können die Wiederherstellung jederzeit abbrechen.

## Durchführen einer Testwiederherstellung von virtuellen Maschinen über mehrere Hosts an der Wiederherstellungs-Site hinweg

Sie können Wiederherstellungspläne erstellen, anhand derer virtuelle Maschinen auf mehreren Wiederherstellungs-Site-Hosts in einem Quarantäne-Testnetzwerk wiederhergestellt werden können.

Mit Site Recovery Manager können die vSwitches DVS-basiert sein und sich über mehrere Hosts verteilen. Wenn Sie das standardmäßige Testnetzwerk, das als **Zuordnung auf Site-Ebene verwenden** konfiguriert ist, akzeptieren und es keine Zuordnungen auf Site-Ebene gibt, werden virtuelle Maschinen, die über Hosts hinweg wiederhergestellt werden, während der Wiederherstellungsplan-Tests in ein eigenes Testnetzwerk gestellt. Jeder Test-Switch ist zwischen den Hosts isoliert. Folglich sind virtuelle Maschinen, die sich in demselben Wiederherstellungsplan befinden, isoliert, wenn die Testwiederherstellung beendet ist. Um den virtuellen Maschinen die Kommunikation zu ermöglichen, richten Sie DVS-Switches oder VLANs ein und wählen Sie diese aus. Durch ein isoliertes VLAN, das alle Hosts miteinander verbindet, aber keine Verbindung zu einem Produktionsnetzwerk herstellt, können Sie eine Wiederherstellung realistischer testen. Um alle Wiederherstellungs-Hosts miteinander zu verbinden, aber vom Produktionsnetzwerk isoliert zu bleiben, halten Sie sich an die folgenden Empfehlungen:

- Erstellen Sie DVS-Switches, die mit einem isolierten privaten VLAN verbunden sind. Ein solches VLAN ermöglicht, dass Hosts und virtuelle Maschinen verbunden, jedoch von Produktions-VMs isoliert sind. Verwenden Sie eine Namenskonvention, aus der ersichtlich wird, dass der DVS zum Testen bestimmt ist, und wählen Sie diesen DVS in der Spalte für das Testnetzwerk des Wiederherstellungsplans im Wiederherstellungsplan-Editor aus.

- Erstellen Sie Test-VLANs auf einem physischen Netzwerk, die keine Route zurück zur Schutz-Site bieten. Führen Sie für VLANs Trunk-Tests zu vSphere-Clustern der Wiederherstellungs-Site durch und erstellen Sie virtuelle Switches für Test-VLAN-IDs. Achten Sie dabei auf eine klare Namenskonvention, aus der deutlich wird, dass diese Switches zu Testzwecken genutzt werden. Wählen Sie diese Switches aus der Spalte für das Testnetzwerk zur Wiederherstellung im Wiederherstellungsplan-Editor aus.

## Erstellen, Testen und Ausführen eines Wiederherstellungsplans

Sie können die Aktionen von Site Recovery Manager während der Wiederherstellung durch das Erstellen, Testen und Ausführen von Wiederherstellungsplänen anpassen.

### Verfahren

#### 1 Erstellen eines Wiederherstellungsplans

Sie erstellen einen Wiederherstellungsplan, um festzulegen, wie Site Recovery Manager virtuelle Maschinen wiederherstellt.

#### 2 Organisieren von Wiederherstellungsplänen in Ordnern

Um den Zugriff von anderen Benutzern oder Gruppen auf Wiederherstellungspläne zu steuern, können Sie Ihre Wiederherstellungspläne in Ordnern organisieren.

#### 3 Bearbeiten eines Wiederherstellungsplans

Sie können einen Wiederherstellungsplan bearbeiten, um die Eigenschaften, die Sie bei der Erstellung angegeben haben, zu ändern. Sie können Wiederherstellungspläne entweder von der Schutz-Site oder der Wiederherstellungs-Site aus bearbeiten.

#### 4 Testen eines Wiederherstellungsplans

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan testen, führt Site Recovery Manager die virtuellen Maschinen des Wiederherstellungsplans in einem Testnetzwerk aus und erstellt einen temporären Snapshot der replizierten Daten an der Wiederherstellungs-Site. Site Recovery Manager unterbricht keine Vorgänge an der Schutz-Site.

#### 5 Bereinigen nach dem Testen eines Wiederherstellungsplans

Nach dem Testen eines Wiederherstellungsplans können Sie den Wiederherstellungsplan wieder in den Status 'Bereit' versetzen, indem Sie einen Bereinigungsverfahren durchführen. Sie müssen den Bereinigungsverfahren abschließen, bevor Sie ein Failover oder einen anderen Test ausführen können.

#### 6 Ausführen eines Wiederherstellungsplans

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, migriert Site Recovery Manager alle virtuellen Maschinen im Wiederherstellungsplan auf die Wiederherstellungs-Site. Site Recovery Manager versucht, die entsprechenden virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site herunterzufahren.

## 7 Wiederherstellen eines Point-in-Time-Snapshots einer virtuellen Maschine

Sie können mit vSphere Replication Site Recovery Manager so konfigurieren, dass mehrere Point-in-Time-Snapshots (PIT) einer virtuellen Maschine wiederhergestellt werden, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen.

## 8 Abbrechen eines Tests oder einer Wiederherstellung

Sie können den Test eines Wiederherstellungsplans abbrechen, wenn er den Status „Test läuft“ oder „Failover wird durchgeführt“ aufweist.

# Erstellen eines Wiederherstellungsplans

Sie erstellen einen Wiederherstellungsplan, um festzulegen, wie Site Recovery Manager virtuelle Maschinen wiederherstellt.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne** und anschließend auf **Neu**, um einen Wiederherstellungsplan zu erstellen.
- 4 Geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und eine Richtung für den Plan ein, wählen Sie einen Ordner aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

---

**Hinweis** Der Name des Wiederherstellungsplans muss sich vom Namen des ausgewählten Ordners unterscheiden.

---

- 5 Wählen Sie aus dem Menü den Gruppentyp aus.

Option	Aktion
<b>Schutzgruppen für einzelne VMs oder Datenspeichergruppen</b>	Wählen Sie diese Option zur Erstellung eines Wiederherstellungsplans aus, der Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen enthält.
<b>Schutzgruppen für Speicherrichtlinien</b>	Wählen Sie diese Option zur Erstellung eines Wiederherstellungsplans aus, der Schutzgruppen für Speicherrichtlinien enthält. Wenn Sie Stretched Storage verwenden, wählen Sie diese Option.

- 6 Wählen Sie eine oder mehrere Schutzgruppen für den Plan aus, der wiederhergestellt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie im Dropdown-Menü **Testnetzwerk** ein während der Testwiederherstellung zu verwendendes Netzwerk aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Sind keine Zuordnungen auf Site-Ebene vorhanden, wird mit der Standardoption **Zuordnung auf Site-Ebene verwenden** ein isoliertes Testnetzwerk erstellt.

- 8 Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Angaben und klicken Sie auf **Beenden**, um den Wiederherstellungsplan zu erstellen.

## Organisieren von Wiederherstellungsplänen in Ordnern

Um den Zugriff von anderen Benutzern oder Gruppen auf Wiederherstellungspläne zu steuern, können Sie Ihre Wiederherstellungspläne in Ordnern organisieren.

Das Organisieren von Wiederherstellungsplänen in Ordnern ist nützlich, wenn Sie über viele Wiederherstellungspläne verfügen. Sie können den Zugriff auf die Wiederherstellungspläne einschränken, indem Sie sie in Ordner ablegen und den Ordnern unterschiedliche Berechtigungen für unterschiedliche Benutzer oder Gruppen zuweisen. Informationen dazu, wie Sie Ordnern Berechtigungen zuweisen, finden Sie unter [Zuweisen von Site Recovery Manager-Rollen und -Berechtigungen](#).

### Verfahren

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie im linken Bereich mit der rechten Maustaste auf **Wiederherstellungspläne** und klicken Sie anschließend auf **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den zu erstellenden Ordner ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 4 Fügen Sie dem Ordner neue oder bereits vorhandene Wiederherstellungspläne hinzu.

Option	Beschreibung
<b>Neuen Wiederherstellungsplan erstellen</b>	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie <b>Neuer Wiederherstellungsplan</b> aus.
<b>Vorhandenen Wiederherstellungsplan hinzufügen</b>	Klicken Sie in der Bestandslistenstruktur mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und klicken Sie auf <b>Verschieben</b> . Wählen Sie einen Zielordner aus und klicken Sie auf <b>Verschieben</b> .

## Bearbeiten eines Wiederherstellungsplans

Sie können einen Wiederherstellungsplan bearbeiten, um die Eigenschaften, die Sie bei der Erstellung angegeben haben, zu ändern. Sie können Wiederherstellungspläne entweder von der Schutz-Site oder der Wiederherstellungs-Site aus bearbeiten.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.

- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
- 4 (Optional) Ändern Sie den Namen und die Beschreibung des Plans und klicken Sie auf **Weiter**.  
Die Richtung und der Speicherort des Wiederherstellungsplans können nicht geändert werden.
- 5 (Optional) Wählen Sie eine oder mehrere Schutzgruppen aus bzw. heben Sie die Auswahl einer oder mehrerer Schutzgruppen auf, um sie zum Wiederherstellungsplan hinzuzufügen bzw. aus diesem zu entfernen. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 6 (Optional) Wählen Sie im Dropdown-Menü ein anderes Testnetzwerk auf der Wiederherstellungs-Site aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Überprüfen Sie die zusammengefassten Informationen und klicken Sie auf **Beenden**, um die Änderungen in den Wiederherstellungsplan zu übernehmen.

Sie können in der Ansicht **Kürzlich bearbeitete Aufgaben** das Aktualisieren des Plans verfolgen.

## Testen eines Wiederherstellungsplans

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan testen, führt Site Recovery Manager die virtuellen Maschinen des Wiederherstellungsplans in einem Testnetzwerk aus und erstellt einen temporären Snapshot der replizierten Daten an der Wiederherstellungs-Site. Site Recovery Manager unterbricht keine Vorgänge an der Schutz-Site.

Beim Testen eines Wiederherstellungsplans werden alle Schritte des Plans mit folgenden Ausnahmen ausgeführt: Virtuelle Maschinen an der Schutz-Site werden nicht abgeschaltet, und Geräte an der Wiederherstellungs-Site werden nicht gezwungen, die Kontrolle der replizierten Daten zu übernehmen. Wenn der Plan das Anhalten von lokalen virtuellen Maschinen an der Wiederherstellungs-Site vorsieht, hält Site Recovery Manager diese virtuellen Maschinen während des Tests an. Durch das Testen eines Wiederherstellungsplans werden keine Änderungen an der Produktionsumgebung beider Sites vorgenommen.

Beim Testen des Wiederherstellungsplans wird auf der Wiederherstellungs-Site ein Snapshot aller Festplattendateien der virtuellen Maschinen im Wiederherstellungsplan erstellt. Das Erstellen der Snapshots erhöht die E/A-Latenz auf dem Speicher. Wenn Sie beim Testen der Wiederherstellungspläne langsamere Antwortzeiten bemerken und Sie den VMware Virtual SAN-Speicher verwenden, überwachen Sie die E/A-Latenz unter Verwendung des Überwachungs-Tools in der Virtual SAN-Schnittstelle.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.

- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Testen**.

Sie können einen Test auch ausführen, indem Sie auf das Symbol **Testen** in der Ansicht **Wiederherstellungsschritte** des Wiederherstellungsplans klicken.

- 4 (Optional) Wählen Sie **Neueste Änderungen an der Wiederherstellungs-Site replizieren**.

Durch die Auswahl dieses Kontrollkästchen wird sichergestellt, dass die Wiederherstellungs-Site über die neueste Kopie der geschützten virtuellen Maschinen verfügt. Jedoch kann die Synchronisierung länger dauern.

- 5 Klicken Sie auf **Weiter**.

- 6 Überprüfen Sie die Testinformationen und klicken Sie auf **Beenden**.

- 7 Klicken Sie auf der Registerkarte „Wiederherstellungsplan“ auf **Wiederherstellungsschritte**, um den Fortschritt des Tests zu überwachen und auf die Meldungen zu reagieren.

Auf der Registerkarte **Wiederherstellungsschritte** wird der Fortschritt der einzelnen Schritte angezeigt. Mit der Aufgabe „Testen“ in „Kürzlich bearbeitete Aufgaben“ wird der Gesamtfortschritt nachverfolgt.

#### Nächste Schritte

Führen Sie nach Abschluss des Tests des Wiederherstellungsplans eine Bereinigung durch, um den Wiederherstellungsplan auf den ursprünglichen Zustand vor dem Test zurückzusetzen.

## Bereinigen nach dem Testen eines Wiederherstellungsplans

Nach dem Testen eines Wiederherstellungsplans können Sie den Wiederherstellungsplan wieder in den Status 'Bereit' versetzen, indem Sie einen Bereinigungsvorgang durchführen. Sie müssen den Bereinigungsvorgang abschließen, bevor Sie ein Failover oder einen anderen Test ausführen können.

Site Recovery Manager führt nach einem Test mehrere Bereinigungsvorgänge durch.

- Ausschalten der wiederhergestellten virtuellen Maschinen.
- Ersetzen der wiederhergestellten virtuellen Maschinen durch Platzhalter-VMs, wobei ihre Identität und Konfigurationsinformationen beibehalten werden.
- Bereinigen der replizierten Speicher-Snapshots, die von den wiederhergestellten virtuellen Maschinen während des Tests verwendet wurden.

#### Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Wiederherstellungsplan getestet haben.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.



- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und wählen Sie **Bereinigen** aus.  
  
Sie können auch einen Test ausführen, indem Sie auf das Symbol **Bereinigen** in der Ansicht **Wiederherstellungsschritte** des Wiederherstellungsplans klicken.
- 4 Überprüfen Sie die Bereinigungsinformationen und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Klicken Sie auf **Beenden**.
- 6 (Optional) Wenn die Bereinigung mit Fehlern abgeschlossen wird, wählen Sie das Kontrollkästchen **Bereinigung erzwingen** aus, um Fehler während des Bereinigungsvorgangs zu ignorieren, und führen Sie den Bereinigungsvorgang erneut aus. Falls erforderlich, führen Sie die Bereinigung mehrmals durch, bis der Vorgang ohne Fehler abgeschlossen ist.

## Ausführen eines Wiederherstellungsplans

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, migriert Site Recovery Manager alle virtuellen Maschinen im Wiederherstellungsplan auf die Wiederherstellungs-Site. Site Recovery Manager versucht, die entsprechenden virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site herunterzufahren.

---

**Vorsicht** Ein Wiederherstellungsplan nimmt erhebliche Änderungen an den Konfigurationen der Schutz-Site und der Wiederherstellungs-Site vor und beendet die Replizierung. Führen Sie keinen Wiederherstellungsplan aus, den Sie nicht getestet haben. Eine Rücknahme dieser Änderungen nimmt möglicherweise viel Zeit und Aufwand in Anspruch und kann zu längeren Dienstausschfallzeiten führen.

---

### Voraussetzungen

- Um die erzwungene Wiederherstellung verwenden zu können, müssen Sie zuerst diese Funktion aktivieren. Sie aktivieren die erzwungene Wiederherstellung, indem Sie die Einstellung **recovery.forceRecovery** aktivieren, wie in [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#) beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie vollständige Bestandslistenzuordnungen konfiguriert haben. Falls Sie nur temporäre Platzhalter für die Bestandslistenzuordnungen konfiguriert haben und eine geplante Migration mit der Option **vMotion geeigneter VMs aktivieren** ausführen, schlägt die geplante Migration fehl, selbst wenn beide Sites ausgeführt werden.
- Um bei einer geplanten Migration die Option **vMotion geeigneter VMs aktivieren** verwenden zu können, aktivieren Sie vMotion auf den virtuellen Maschinen. Anweisungen zum Aktivieren von vMotion auf virtuellen Maschinen finden Sie unter [Aktivieren von vSphere vMotion für geplante Migrationen](#).

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.

- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Ausführen**.
- 4 Überprüfen Sie die Informationen der Bestätigungseingabeaufforderung und wählen Sie **Mir ist bewusst, dass dieser Prozess die virtuellen Maschinen und die Infrastruktur sowohl des geschützten als auch des Wiederherstellungs-Datencenters dauerhaft verändert**.
- 5 Wählen Sie den Typ der Wiederherstellung aus, der ausgeführt werden soll.

Option	Beschreibung
<b>Geplante Migration</b>	Stellt virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site wieder her, wenn beide Sites ausgeführt werden. Wenn Fehler auf der Schutz-Site während einer geplanten Migration auftreten, schlägt der geplante Migrationsvorgang fehl. Sofern Ihr Array Stretched Storage unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>vMotion geeigneter VMs aktivieren</b> .
<b>Notfallwiederherstellung</b>	Stellt virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site wieder her, wenn auf der Schutz-Site ein Problem aufgetreten ist. Falls während einer Notfallwiederherstellung Fehler auf der Schutz-Site auftreten, wird die Notfallwiederherstellung fortgesetzt und schlägt nicht fehl.

- 6 (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erzwungene Wiederherstellung – nur Vorgänge der Wiederherstellungs-Site**.  
Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Funktion für die erzwungene Wiederherstellung aktiviert und **Notfallwiederherstellung** ausgewählt haben.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Überprüfen Sie die Wiederherstellungsinformationen und klicken Sie auf **Beenden**.
- 9 Um den Fortschritt der einzelnen Schritte zu überwachen, klicken Sie auf den Wiederherstellungsplan und anschließend auf die Registerkarte **Wiederherstellungsschritte**.

## Ergebnisse

Im Bereich **Kürzlich bearbeitete Aufgaben** wird der Gesamtfortschritt des Plans angezeigt.

## Wiederherstellen eines Point-in-Time-Snapshots einer virtuellen Maschine

Sie können mit vSphere Replication Site Recovery Manager so konfigurieren, dass mehrere Point-in-Time-Snapshots (PIT) einer virtuellen Maschine wiederhergestellt werden, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen.

## Voraussetzungen

- 1 Konfigurieren Sie Site Recovery Manager, um ältere PIT-Snapshots beizubehalten, indem Sie den Wert der Option **vrReplication.preserveMpitImagesAsSnapshots** in **Erweiterte Einstellungen** auf `true` festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der vSphere Replication-Einstellungen](#) und [Replizieren von virtuellen Maschinen und Aktivieren von mehreren Point-in-Time-Instanzen](#).
- 2 Konfigurieren Sie das Replikat der virtuellen Maschine mit vSphere Replication.
- 3 Fügen Sie die virtuelle Maschine einer vSphere Replication-Schutzgruppe und die Schutzgruppe einem Wiederherstellungsplan hinzu.

## Verfahren

- 1 Führen Sie den Wiederherstellungsplan aus.  
  
Wenn der Wiederherstellungsplan fertig gestellt ist, wird die virtuelle Maschine mit der Anzahl der PIT-Snapshots, die Sie konfiguriert haben, auf der Wiederherstellungs-Site wiederhergestellt.
- 2 Klicken Sie in der Ansicht **VMs und Vorlagen** mit der rechten Maustaste auf die wiederhergestellte virtuelle Maschine und wählen Sie **Snapshots > Manage Snapshots** (Snapshots verwalten).
- 3 Wählen Sie einen PIT-Snapshot dieser virtuellen Maschine aus und klicken Sie auf **Wiederherstellen zu**.  
  
Die wiederhergestellte virtuelle Maschine stellt den PIT-Snapshot wieder her, den Sie ausgewählt haben.
- 4 (Optional) Wenn Sie die virtuelle Maschine für IP-Anpassung konfiguriert haben und einen älteren PIT-Snapshot auswählen, konfigurieren Sie die IP-Einstellungen auf der wiederhergestellten virtuellen Maschine manuell.

## Abbrechen eines Tests oder einer Wiederherstellung

Sie können den Test eines Wiederherstellungsplans abbrechen, wenn er den Status „Test läuft“ oder „Failover wird durchgeführt“ aufweist.

Wenn Sie einen Test oder eine Wiederherstellung abbrechen, startet Site Recovery Manager keine neuen Prozesse. Prozesse, die bereits ausgeführt werden, werden unter Einhaltung bestimmter Regeln angehalten. Zum Abbrechen eines Failovers müssen Sie das Failover erneut ausführen.

- Prozesse, die nicht gestoppt werden können, wie z. B. das Einschalten oder das Warten auf ein Taktsignal, werden vollständig ausgeführt, bevor der ganze Vorgang abgebrochen wird.
- Prozesse, die dafür sorgen, dass Speichergeräte hinzugefügt oder entfernt werden, werden durch Bereinigungsvorgänge rückgängig gemacht.

Wie lange es dauert, um einen Test oder eine Wiederherstellung abzubrechen, hängt von der Art und Anzahl der Prozesse ab, die derzeit ausgeführt werden.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Wiederherstellungspläne** aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und wählen Sie **Abbrechen** aus. Sie können den Plan auch über die Registerkarte **Wiederherstellungsschritte** abbrechen.

## Nächste Schritte

Führen Sie nach dem Abbrechen eines Tests eine Bereinigung aus.

# Deaktivieren der Wiederherstellung einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien

Sie können die Wiederherstellung einer virtuellen Maschine in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien deaktivieren, ohne sie aus der Schutzgruppe entfernen zu müssen.

Bei Ausführung eines Wiederherstellungsplans, der nicht ohne Fehler abgeschlossen werden kann, können Sie die Wiederherstellung der den Fehler verursachenden virtuellen Maschine(n) deaktivieren. Dieser Vorgang muss für jede einzelne virtuelle Maschine wiederholt werden.

## Voraussetzungen

Zur Nutzung der Funktion „Wiederherstellung deaktivieren“ muss sich die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien in einem teilweise wiederhergestellten Zustand befinden.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schutzgruppen** und anschließend auf eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien. Klicken Sie dann auf die Registerkarte **Virtuelle Maschinen**.
- 4 Markieren Sie eine virtuelle Maschine, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiederherstellung deaktivieren**.
- 5 Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen.

## Ergebnisse

Bei der nächsten Ausführung des Wiederherstellungsplans wird die virtuelle Maschine von der Wiederherstellung ausgeschlossen.

## Nächste Schritte

Führen Sie den Wiederherstellungsplan erneut aus.

# Deaktivieren der Wiederherstellung einer Konsistenzgruppe in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien

Sie können die Wiederherstellung einer Konsistenzgruppe in einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien deaktivieren, ohne sie aus der Schutzgruppe entfernen zu müssen.

Falls eine Konsistenzgruppe bei der Ausführung eines Wiederherstellungsplans für eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien Fehler verursacht, können Sie die Wiederherstellung der Konsistenzgruppe deaktivieren. Dieser Vorgang muss für jede einzelne Konsistenzgruppe wiederholt werden.

## Voraussetzungen

Zur Nutzung der Funktion „Wiederherstellung deaktivieren“ muss sich die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien in einem teilweise wiederhergestellten Zustand befinden, und es muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Konsistenzgruppe wird nicht auf der Wiederherstellungs-Site angezeigt.
- Die Konsistenzgruppe wird zwar auf der Wiederherstellungs-Site angezeigt, ist jedoch leer.
- Die Konsistenzgruppe wird auf der Wiederherstellungs-Site angezeigt, doch weisen alle virtuellen Maschinen in der Gruppe Fehler auf.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Schutzgruppen**, klicken Sie auf eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien und wählen Sie die Registerkarte **Konsistenzgruppen**.
- 4 Markieren Sie eine Konsistenzgruppe, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiederherstellung deaktivieren**.
- 5 Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen.

## Ergebnisse

Bei der nächsten Ausführung des Wiederherstellungsplans wird die Konsistenzgruppe von der Wiederherstellung ausgeschlossen.

## Nächste Schritte

Führen Sie den Wiederherstellungsplan erneut aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ausführen eines Wiederherstellungsplans](#).

## Schritte zum Exportieren des Wiederherstellungsplans

Sie können die Schritte eines Wiederherstellungsplans in verschiedenen Formaten zur späteren Verwendung oder zum Aufbewahren einer Sicherungskopie Ihrer Pläne exportieren.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass keine Testwiederherstellung oder echte Wiederherstellung ausgeführt wird.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne** und anschließend auf einen Wiederherstellungsplan.
- 4 (Erforderlich) Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungsschritte** und wählen Sie im Dropdown-Menü **Ansicht** den Modus der Wiederherstellungsschritte aus.

Option	Beschreibung
<b>Schritte testen</b>	Exportiert die Testwiederherstellungsschritte.
<b>Schritte wiederherstellen</b>	Exportiert die Wiederherstellungsschritte.
<b>Schritte bereinigen</b>	Exportiert die Bereinigungsschritte.
<b>Schritte zum erneuten Schutz</b>	Exportiert die Schritte zum erneuten Schutz.

**Hinweis** Je nach Status des Wiederherstellungsplans steht die Option zum Auswählen des Modus der Wiederherstellungsschritte unter Umständen nicht zur Verfügung.

- 5 Klicken Sie auf das Symbol **Schritte exportieren**.

Sie können die Schritte eines Wiederherstellungsplans als HTML-, XML-, CSV-, Microsoft Excel oder Microsoft Word-Dokument speichern.

- 6 Klicken Sie auf **Herunterladen** und schließen Sie das Fenster.

Darüber hinaus können Sie den Bericht mit den Schritten eines Wiederherstellungsplans in einer neuen Registerkarte öffnen.

## Anzeigen und Exportieren des Verlaufsberichts eines Wiederherstellungsplans

Sie können Berichte über jede Durchführung von Wiederherstellungsplänen, Überprüfung von Wiederherstellungsplänen oder Testbereinigungen anzeigen und exportieren.

Verlaufsberichte des Wiederherstellungsplans geben Informationen über jede Durchführung, jeden Test oder jede Bereinigung eines Wiederherstellungsplans an. Der Verlauf enthält Informationen über das Ergebnis, Start- und Endzeiten des gesamten Plans, sowie Informationen über jeden Schritt innerhalb des Plans. Sie können den Verlaufsbericht jederzeit exportieren, aber er enthält immer nur Einträge für abgeschlossene Vorgänge. Ist ein Vorgang noch in Bearbeitung, wird der Verlaufsbericht nach Abschluss des Vorgangs angezeigt.

Site Recovery Manager speichert den Verlauf für gelöschte Wiederherstellungspläne. Sie können die Verlaufsberichte für vorhandene und gelöschte Pläne exportieren.

Führen Sie zum Exportieren des Verlaufsberichts für einen vorhandenen Plan die nachfolgenden Schritte aus.

### Voraussetzungen

Sie haben einen Wiederherstellungsplan durchgeführt, überprüft oder eine Bereinigung nach einem Test durchgeführt.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** auf **Verlauf der Wiederherstellungspläne**.
- 4 (Optional) Klicken Sie auf **Alles exportieren**, um die gesamte Verlaufsliste der Wiederherstellungspläne für einen bestimmten Zeitraum zu exportieren.
- 5 (Optional) Wählen Sie ein Element in der Verlaufsliste der Wiederherstellungspläne aus. Klicken Sie anschließend zum Abrufen des Verlaufs des Wiederherstellungsplans für einen bestimmten Zeitraum, für eine Ausführung des Wiederherstellungsplans, einen Test, eine Bereinigung oder einen Vorgang zum erneuten Schutz auf **Bericht exportieren**.
- 6 Wählen Sie ein Format für die generierte Datei aus und klicken Sie auf **Herunterladen** oder **Auf einer neuen Registerkarte öffnen**.

Sie können den Verlauf eines Wiederherstellungsplans als HTML-, XML-, CSV-, Microsoft Excel oder Microsoft Word-Dokument speichern.

## Löschen eines Wiederherstellungsplans

Wenn Sie keinen Wiederherstellungsplan benötigen, können Sie ihn löschen.

### Voraussetzungen

Überprüfen Sie, ob sich der Wiederherstellungsplan im Zustand „konsistent“ befindet.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu löschenden Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Löschen**.

## Überblick über die Status des Wiederherstellungsplans

Sie können den Status eines Wiederherstellungsplans überwachen und den für jeden Status zulässigen Vorgang bestimmen. Die Status der Schutzgruppen innerhalb eines Wiederherstellungsplans bestimmen den Status des Plans.

**Tabelle 6-2. Wiederherstellungsstatus**

Status	Beschreibung
Bereit	<p>Wiederherstellungsschritte können ausgeführt werden.</p> <p>Für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien werden in den Wiederherstellungsschritten keine virtuellen Maschinen und Konsistenzgruppen angezeigt, wenn sich ein Wiederherstellungsplan in diesem Status befindet.</p> <p>Auf der Registerkarte <b>Virtuelle Maschinen</b> können Sie geschützte virtuelle Maschinen in einem Wiederherstellungsplan verifizieren.</p>
Test läuft	Durch Abbrechen eines Tests wechselt der Plan in den Status <b>Abbruchvorgang läuft</b> .
Test abgeschlossen	Der Test wurde mit Fehlern oder ohne Fehler abgeschlossen. Wenn während des Tests ein Fehler auftritt, wechselt der Plan in den Status „Test unterbrochen“.
Test unterbrochen	Der Server ist beim Ausführen eines Tests fehlgeschlagen.
Bereinigungsvorgang läuft	<p>Nach der erfolgreichen Bereinigung wechselt der Wiederherstellungsplan in den Status <b>Bereit</b>.</p> <p>Wenn die Bereinigung unvollständig ist, wird in den Status <b>Bereinigung unvollständig</b> gewechselt.</p> <p>Falls Sie die Option <b>Bereinigung erzwingen</b> festlegen, wird nach einem Fehler in den Status <b>Bereit</b> gewechselt.</p> <p>Falls bei der Bereinigung ein Fehler auftritt, wird in den Status <b>Bereinigung unvollständig</b> gewechselt.</p>
Bereinigung unvollständig	<p>Bei der Bereinigung sind Fehler aufgetreten.</p> <p>Sie können die Bereinigung erneut ausführen.</p> <p>Wenn Sie die Bereinigung in diesem Status ausführen, zeigt der Bereinigungsassistent eine Option zum Ignorieren der Fehler an.</p>



Tabelle 6-2. Wiederherstellungsstatus (Fortsetzung)

Status	Beschreibung
Bereinigung unterbrochen	<p>Site Recovery Manager ist bei der Bereinigung fehlgeschlagen.</p> <p>Wiederherstellungsoptionen können nicht geändert werden.</p>
Wiederherstellungsvorgang läuft	<p>Wenn Sie die Wiederherstellung abbrechen, wird in den Status <b>Abbruchvorgang läuft</b> gewechselt.</p>
Notfallwiederherstellung abgeschlossen	<p>Während der Wiederherstellung an der Schutz-Site sind beim Herunterfahren der VM Fehler aufgetreten. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Sites nicht verbunden waren (der Schritt vor Split-Brain).</p> <p>Eine Eingabeaufforderung des Systems warnt vor Split-Brain und fordert zum erneuten Ausführen der Wiederherstellung auf, wenn die Sites wieder verbunden sind.</p> <p>Wenn die Sites verbunden sind, wird in den Status <b>Wiederherstellung erforderlich (Split-Brain)</b> gewechselt.</p>
Wiederherstellung gestartet	<p>Eine Wiederherstellung wurde auf der Peer-Site gestartet, aber wenn die Sites nicht verbunden sind, ist der genaue Status unbekannt.</p> <p>Melden Sie sich bei der Wiederherstellungs-Site an oder verbinden Sie die Sites erneut, um den aktuellen Status abzurufen.</p>
Wiederherstellung erforderlich (Split-Brain)	<p>Die Sites waren während der Wiederherstellung getrennt. Ein Split-Brain-Szenario wurde beim erneuten Verbinden der Sites festgestellt.</p> <p>Sie werden vom System aufgefordert, die Wiederherstellung erneut auszuführen, um die Sites zu synchronisieren.</p> <p>Für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien werden in den Wiederherstellungsschritten keine virtuellen Maschinen und Konsistenzgruppen angezeigt, wenn sich ein Wiederherstellungsplan in diesem Status befindet.</p> <p>Auf der Registerkarte <b>Virtuelle Maschinen</b> können Sie geschützte virtuelle Maschinen in einem Wiederherstellungsplan verifizieren.</p>

Tabelle 6-2. Wiederherstellungsstatus (Fortsetzung)

Status	Beschreibung
Wiederherstellung abgeschlossen	<p>Im Falle von Fehlern werden alle VMs wiederhergestellt, jedoch mit Fehlern. Die Fehler werden durch die erneute Ausführung der Wiederherstellung nicht behoben.</p> <p>Der Wiederherstellungsplan wechselt in diesen Status, nachdem die Split-Brain-Wiederherstellung behoben wurde.</p> <p>Sie können die Wiederherstellungsschritte des letzten Wiederherstellungszyklus anzeigen.</p> <p>Für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien werden in den Wiederherstellungsschritten keine virtuellen Maschinen und Konsistenzgruppen angezeigt, wenn sich ein Wiederherstellungsplan in diesem Status befindet.</p> <p>Auf der Registerkarte <b>Virtuelle Maschinen</b> können Sie geschützte virtuelle Maschinen in einem Wiederherstellungsplan verifizieren.</p> <p>Die Sites waren während der Wiederherstellung getrennt. Der Verbindungsstatus ist die einzige Eigenschaft, die diesen Status auslösen kann.</p>
Unvollständige Wiederherstellung	<p>Die Wiederherstellung wurde abgebrochen oder es liegt ein Datenspeicherfehler vor. Führen Sie die Wiederherstellung erneut aus.</p> <p>Sie müssen entweder die Fehler beheben und die Wiederherstellung erneut ausführen oder aber den Schutz für fehlerhafte VMs entfernen. Der Plan erkennt die Behebung von Fehlern für beide Vorgehensweisen und aktualisiert den Status auf <b>Wiederherstellung abgeschlossen</b>.</p>
Teilweise Wiederherstellung	Einige, aber nicht alle Schutzgruppen werden durch einen überlappenden Wiederherstellungsplan wiederhergestellt.
Wiederherstellung unterbrochen	Aufgrund eines Fehlers bei der Wiederherstellung wird die Wiederherstellung unterbrochen. Klicken Sie auf <b>Ausführen</b> , um den Vorgang fortzusetzen. Wiederherstellungsoptionen können nicht geändert werden.
Abbruchvorgang läuft	<p>Das Abbrechen eines Tests führt zum Status <b>Test abgeschlossen</b>, wobei das letzte Ergebnis storniert wird.</p> <p>Das Abbrechen einer Wiederherstellung führt zum Status <b>Unvollständige Wiederherstellung</b>, wobei das letzte Ergebnis storniert wird.</p> <p>Das frühzeitige Abbrechen des Vorgangs führt möglicherweise zum Status <b>Bereit</b>.</p>
Erneuter Schutz in Bearbeitung	Falls der Server in diesem Status fehlschlägt, wird in den Status <b>Neuer Schutz unterbrochen</b> gewechselt.
Teilweiser Neuschutz	<p>Der überlappende Wiederherstellungsplan wurde neu geschützt.</p> <p>Die bereits neu geschützten Gruppen wechseln in den Status <b>Bereit</b>, aber dies ist zulässig, da die anderen Gruppen den Status <b>Wiederhergestellt</b> aufweisen.</p>

Tabelle 6-2. Wiederherstellungsstatus (Fortsetzung)

Status	Beschreibung
Neuer Schutz unvollständig	<p>Für das erneute Schützen wurden die Speichervorgänge nicht abgeschlossen. Die Sites müssen verbunden sein, damit das erneute Schützen erfolgreich ist.</p> <p>Für das erneute Schützen wurden die Speichervorgänge abgeschlossen, das Erstellen von Schatten virtueller Maschinen wurde jedoch nicht abgeschlossen. Sie können das erneute Schützen nochmals ausführen, selbst wenn die Verbindung der Site, die die virtuellen Maschinen ausführt, unterbrochen ist. Fahren Sie direkt im Anschluss mit der Wiederherstellung fort.</p>
Neuer Schutz unterbrochen	Falls Site Recovery Manager Server beim erneuten Schützen fehlschlägt, führen Sie die Funktion zum erneuten Schützen erneut aus, um den Vorgang fortzusetzen und den Status ordnungsgemäß zu bereinigen.
Auf Benutzereingabe warten	<p>Der Test wird unterbrochen. Schließen Sie die Eingabeaufforderung, um den Test fortzusetzen.</p> <p>Die Wiederherstellung wird unterbrochen. Schließen Sie die Eingabeaufforderung, um die Wiederherstellung fortzusetzen.</p>
Verwendete Schutzgruppen	<p>Der Plan enthält Gruppen, die zu Testzwecken von einem anderen Plan verwendet werden. Dieser Status wird auch angezeigt, wenn der andere Wiederherstellungsplan einen Testvorgang für die Gruppen ausgeführt hat, aber die Bereinigung nicht ausgeführt hat.</p> <p>Warten Sie, bis der andere Plan den Test durchgeführt hat, oder bereinigen bzw. bearbeiten Sie den Plan, um die Gruppen zu entfernen.</p>
Richtungsfehler	<p>Die Gruppen weisen einen gemischten Status auf, was einem ungültigen Status entspricht. Der Plan enthält verschiedene Gruppen, die sich im Status <code>Bereit</code> in entgegengesetzten Richtungen befinden. Legen Sie eine Richtung als korrekt fest und entfernen Sie die Schutzgruppen, die sich in der entgegengesetzten Richtung befinden.</p> <p>Dieser Fehler ist darauf zurückzuführen, dass überlappende Pläne ausgeführt wurden und einige der Gruppen im Plan bereits erneut geschützt wurden.</p>
Löschen	Der Plan wechselt beim Warten auf das Löschen eines Peer-Plans in diesen kurzen Status. Der Plan wird automatisch durchgeführt, sobald der andere Plan gelöscht wurde.

Tabelle 6-2. Wiederherstellungsstatus (Fortsetzung)

Status	Beschreibung
Plan nicht synchronisiert	<p>Dieser Status kann in folgenden Situationen auftreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zwischen einer erfolgreichen Testwiederherstellung und einem Bereinigungsvorgang. Wenn Sie den Plan in diesem Status nicht bearbeiten können, führen Sie die Bereinigung aus, um den Plan auf den Status <code>Bereit</code> zurückzusetzen. Um die Bereinigung zuzulassen, müssen Sie möglicherweise den Plan in der VMware Site Recovery-Benutzeroberfläche für die andere Site öffnen. Bearbeiten Sie den Plan, falls er im Status <code>Plan nicht synchronisiert</code> verbleibt.</li> <li>■ Sie können den Wiederherstellungsplan im regulären Betrieb bearbeiten.</li> </ul> <p>Durch Öffnen des Plans zum Bearbeiten und Speichern der Änderungen nach der Bearbeitung erzwingt Site Recovery Manager die Synchronisierung interner Daten von Site Recovery Manager zum Plan zwischen den Schutz- und Wiederherstellungsservern von Site Recovery Manager. Dadurch wird der Status <code>Plan nicht synchronisiert</code> entfernt.</p>
Keine Schutzgruppen	<p>Der Wiederherstellungsplan enthält keine Schutzgruppen und kann nicht ausgeführt werden.</p> <p>Sie können den Plan einschließlich der Wiederherstellungs-Site bearbeiten.</p> <p>Sie können leere Wiederherstellungspläne über die API bzw. UI oder durch Löschen der Schutzgruppen erstellen.</p>
Interner Fehler	<p>Eine Schutzgruppe mit einem unbekannten Status ist im Wiederherstellungsplan vorhanden, oder ein anderer unerwarteter Fehler ist aufgetreten.</p> <p>Sie können den Wiederherstellungsplan nicht ausführen, aber löschen.</p>

# Konfigurieren eines Wiederherstellungsplans

# 7

Sie können einen Wiederherstellungsplan so konfigurieren, dass er Befehle auf dem Site Recovery Manager Server oder auf einer virtuellen Maschine ausführt, Meldungen anzeigt, auf die reagiert werden muss, wenn der Plan auf dem Site Recovery Manager Server oder auf dem Gastbetriebssystem ausgeführt wird, nicht unbedingt erforderliche virtuelle Maschinen während der Wiederherstellung anhält, Abhängigkeiten zwischen virtuellen Maschinen konfiguriert, VM-Netzwerkeinstellungen anpasst und die Wiederherstellungspriorität geschützter virtueller Maschinen ändert.

Ein einfacher Wiederherstellungsplan, bei dem nur ein Testnetzwerk, mit dem die wiederhergestellten virtuellen Maschinen eine Verbindung herstellen, und Zeitüberschreitungswerte für das Warten auf das Einschalten und die Anpassung der virtuellen Maschinen angegeben werden, bietet eine effektive Möglichkeit, eine Site Recovery Manager-Konfiguration zu testen.

Die meisten Wiederherstellungspläne müssen für den Einsatz in Produktionsumgebungen konfiguriert werden. Ein Wiederherstellungsplan für einen Notfall auf der Schutz-Site unterscheidet sich möglicherweise von einem Wiederherstellungsplan für die geplante Migration von Diensten von einer auf eine andere Site.

Ein Wiederherstellungsplan spiegelt immer den aktuellen Zustand der Schutzgruppen wider, die er wiederherstellt. Wenn eines der Mitglieder einer Schutzgruppe einen anderen Status als „OK“ aufweist, müssen Sie die Probleme beheben, bevor Sie Änderungen am Wiederherstellungsplan vornehmen können.

Während der Ausführung eines Wiederherstellungsplans spiegelt dessen Status den Status des ausgeführten Wiederherstellungsplans wider, nicht den Status der darin enthaltenen Schutzgruppe.

## Schritte für den Wiederherstellungsplan

Ein Wiederherstellungsplan führt mehrere Schritte aus, die für einen bestimmten Workflow, z. B. eine geplante Migration oder einen Vorgang zum erneuten Schützen, in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden müssen. Sie können die Reihenfolge oder den Zweck der Schritte nicht ändern, aber Sie können Ihre eigenen Schritte einfügen, mit denen Meldungen angezeigt und Befehle ausgeführt werden können.

Site Recovery Manager führt verschiedene Schritte im Wiederherstellungsplan auf unterschiedliche Art aus.

- Einige Schritte werden während aller Wiederherstellungen ausgeführt.
- Einige Schritte werden nur während Testwiederherstellungen ausgeführt.
- Einige Schritte werden während Testwiederherstellungen immer übersprungen.
- Einige Schritte werden nur mit Stretched Storage ausgeführt.

Es ist wichtig, die Wiederherstellungsschritte, ihre Reihenfolge und den Kontext, in dem sie ausgeführt werden, zu verstehen, wenn Sie Anpassungen an einem Wiederherstellungsplan vornehmen.

## Reihenfolge der Wiederherstellung

Wenn Sie einen Wiederherstellungsplan ausführen, führt Site Recovery Manager die folgenden Vorgänge aus:

- 1 Site Recovery Manager schaltet virtuelle Maschinen entsprechend der von Ihnen festgelegten Priorität aus, wobei die virtuellen Maschinen mit hoher Priorität zuletzt ausgeschaltet werden. Site Recovery Manager lässt diesen Schritt aus, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan testen.
- 2 Site Recovery Manager schaltet Gruppen von virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site entsprechend der von Ihnen festgelegten Priorität ein. Bevor eine Prioritätsgruppe startet, müssen alle virtuellen Maschinen der nächsthöheren Prioritätsgruppe wiederhergestellt werden, oder ihre Wiederherstellung muss fehlschlagen.

Abhängigkeiten zwischen virtuellen Maschinen in unterschiedlichen Prioritätsgruppen werden während der Wiederherstellung ignoriert. Falls es Abhängigkeiten zwischen den virtuellen Maschinen in derselben Prioritätsgruppe gibt, schaltet, Site Recovery Manager zuerst die virtuellen Maschinen ein, von denen andere virtuelle Maschinen abhängen.

Falls Site Recovery Manager die Abhängigkeiten virtueller Maschinen erfüllt, versucht Site Recovery Manager, so viele virtuelle Maschinen parallel einzuschalten, wie dies von vCenter Server unterstützt wird.

## Zeitüberschreitung und Pausen des Wiederherstellungsplans

Während der Ausführung der Schritte eines Wiederherstellungsplans können verschiedene Arten von Zeitüberschreitungen auftreten. Zeitüberschreitungen führen zu einer Unterbrechung des Plans für ein festgelegtes Zeitintervall, um den Abschluss eines Schrittes abzuwarten.

Meldungsschritte sorgen dafür, dass der Plan so lange unterbrochen wird, bis der Benutzer die Meldung bestätigt hat. Bevor Sie einen Meldungsschritt zu einem Wiederherstellungsplan hinzufügen, sollten Sie sicherstellen, dass er wirklich erforderlich ist. Bevor Sie einen Wiederherstellungsplan testen oder ausführen, der Meldungsschritte enthält, stellen Sie sicher, dass ein Benutzer den Fortschritt des Plans überwachen und bei Bedarf auf Meldungen antworten kann.

## Wiederherstellungsschritte für Stretched Storage

Der Assistent des Wiederherstellungsplans verfügt über eine Option zur Verwendung von Cross vSphere vMotion, um ein Failover bei allen geschützten, eingeschalteten virtuellen Maschinen durchzuführen, die sich auf der Schutz-Site auf Stretched Storage befinden. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden während der Wiederherstellung zwei zusätzliche Schritte angezeigt, bevor die virtuellen Maschinen der Schutz-Site ausgeschaltet werden sollen.

- **Vorbereiten des Speichers für VM-Migration.** Site Recovery Manager ändert bei jeder Konsistenzgruppe die Präferenz zur Wiederherstellungs-Site.
- **Migrieren von VMs.** Wenn die Produktions-VM nicht eingeschaltet ist, schlägt der Schritt fehl. Wenn die Produktions-VM eingeschaltet ist, initiiert Site Recovery Manager, dass vSphere vMotion die Migration der virtuellen Maschine zur Wiederherstellungs-Site durchführt.

---

**Vorsicht** Virtuelle Maschinen, die für die Migration geeignet sind, werden nicht migriert, wenn sie eine niedrigere Priorität aufweisen als nicht geeignete VMs oder wenn sie Abhängigkeiten von nicht geeigneten VMs aufweisen.

---

## Erstellen von benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten

Sie können benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte erstellen, die Befehle ausführen oder während einer Wiederherstellung Meldungen für den Benutzer ausgeben.

Site Recovery Manager kann benutzerdefinierte Schritte entweder auf dem Site Recovery Manager Server oder in einer virtuellen Maschine ausführen, die Teil des Wiederherstellungsplans ist.

Wenn Sie benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte hinzufügen, werden die Schritte vom Test- und Ausführungs-Workflow gemeinsam genutzt. Sie können keine benutzerdefinierten Schritte auf virtuellen Maschinen ausführen, die angehalten werden sollen.

Während des erneuten Schützens behält Site Recovery Manager alle benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritte im Wiederherstellungsplan bei. Wenn Sie nach dem erneuten Schützen eine Wiederherstellung oder einen Test durchführen, werden benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte auf der neuen Wiederherstellungs-Site (der ursprünglichen Schutz-Site) ausgeführt.

Nach dem erneuten Schützen können Sie in der Regel benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte verwenden, die Meldungen ohne Änderungen direkt anzeigen.

Wenn es jedoch benutzerdefinierte Schritte gibt, die Befehle mit Site-spezifischen Informationen ausführen, wie z. B. Netzwerkkonfigurationen, müssen Sie diese Schritte möglicherweise nach einem erneuten Schutz ändern.

Sie können Befehle und Eingabeaufforderungen in Schritten eines Wiederherstellungsplans konfigurieren, die den Abschluss eines bestimmten Vorgangs kennzeichnen. Sie können keine Befehle und Eingabeaufforderungen vor dem Schritt „Testnetzwerke konfigurieren“ hinzufügen.

Sie können keine Befehle und Eingabeaufforderungen zu den folgenden für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien relevanten Schritten der obersten Ebene hinzufügen:

- Test-Wiederherstellung der Speicher-Konsistenzgruppen abschließen
- Test-Wiederherstellung der VMs abschließen
- Test-Wiederherstellung für Schutzgruppen abschließen
- Live-Migration der Schutzgruppen abschließen
- Schutzgruppenvorgänge auf Schutz-Site abschließen
- Wiederherstellung der Speicher-Konsistenzgruppen abschließen
- Wiederherstellung der VMs abschließen
- Wiederherstellung der Schutzgruppen abschließen

## Typen von benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten

Sie können verschiedene Typen von benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten erstellen, um sie in Wiederherstellungspläne aufzunehmen.

Benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte sind entweder Befehls-Wiederherstellungsschritte oder Meldungsaufforderungsschritte.

### Befehls-Wiederherstellungsschritte

Befehls-Wiederherstellungsschritte enthalten entweder Befehle der obersten Ebene oder Befehle pro virtueller Maschine.

#### Befehle der obersten Ebene

Führen Sie Befehle der obersten Ebene auf dem Site Recovery Manager Server aus. Sie können diese Befehle zum Einschalten physischer Geräte oder zum Umleiten des Netzwerkdatenverkehrs verwenden.

#### Befehle pro virtueller Maschine

Site Recovery Manager verknüpft Befehle pro virtueller Maschine mit den neu wiederhergestellten virtuellen Maschinen während des Wiederherstellungsvorgangs. Sie können diese Befehle verwenden, um nach dem Einschalten einer virtuellen Maschine Konfigurationsaufgaben durchzuführen. Sie können diese Befehle entweder vor oder nach dem Einschalten einer virtuellen Maschine ausführen. Befehle, die Sie so konfigurieren, dass sie nach dem Einschalten der virtuellen Maschine ausgeführt werden, können entweder auf dem Site Recovery Manager Server oder in der neu wiederhergestellten virtuellen Maschine ausgeführt werden. Befehle, die auf der neu wiederhergestellten virtuellen Maschine ausgeführt werden, werden im Kontext des Benutzerkontos ausgeführt, das VMware Tools für die wiederhergestellte virtuelle Maschine verwendet. Je nach Funktion des Befehls, den Sie schreiben, müssen Sie möglicherweise das Benutzerkonto, das von VMware Tools auf der wiederhergestellten virtuellen Maschine verwendet wird, ändern.



## Wiederherstellungsschritte mit Eingabeaufforderungen

Zeigen Sie während der Wiederherstellung eine Meldung auf der Site Recovery Manager-Benutzeroberfläche an. Sie können diese Meldung verwenden, um die Wiederherstellung zu unterbrechen und dem Benutzer, der den Wiederherstellungsplan ausführt, Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Meldung kann beispielsweise die Benutzer anweisen, eine manuelle Wiederherstellungsaufgabe durchzuführen oder Schritte zu überprüfen. Die einzige Aktion, die Benutzer als direkte Reaktion auf eine Aufforderung unternehmen können, ist, die Meldung zu schließen. Dies ermöglicht ein Fortsetzen der Wiederherstellung.

## Ausführung von Befehlen und Aufforderungsschritten

Wenn Sie bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien einen Befehl oder eine Eingabeaufforderung vor den virtuellen Maschinen der ersten Priorität hinzufügen, führt Site Recovery Manager den Befehl bzw. die Eingabeaufforderung aus, nachdem der Schritt **VM-Richtlinien anwenden** bei allen virtuellen Maschinen abgeschlossen wurde.

Bei Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication-Schutzgruppen wird der erste Befehl bzw. der erste (ggf. benutzerdefinierte) Aufforderungsschritt, der zwischen **Snapshot des beschreibbaren Speichers erstellen** und der ersten nicht leeren VM-Prioritätsgruppe hinzugefügt wurde, parallel mit dem Schritt **Snapshot des beschreibbaren Speichers erstellen** gestartet, um Szenarien mit fehlgeschlagenen Neustarts vorzubeugen.

## Wie Site Recovery Manager mit Fehlschlägen bei benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten umgeht

Je nach Art des Wiederherstellungsschritts behandelt Site Recovery Manager Fehlschläge bei benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten unterschiedlich.

Site Recovery Manager versucht, alle benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritte durchzuführen, aber manche Befehls-Wiederherstellungsschritte werden möglicherweise nicht beendet.

## Befehls-Wiederherstellungsschritte

Standardmäßig wartet Site Recovery Manager 5 Minuten auf den Abschluss von Befehls-Wiederherstellungsschritten. Sie können den Zeitüberschreitungswert für jeden Befehl konfigurieren. Wenn ein Befehl innerhalb dieses Zeitlimits abgeschlossen wurde, wird der nächste Wiederherstellungsschritt im Wiederherstellungsplan ausgeführt. Wie Site Recovery Manager Fehlschläge bei benutzerdefinierten Befehlen handhabt, hängt vom Befehlstyp ab.

Befehlstyp	Beschreibung
Befehle der obersten Ebene	Falls ein Wiederherstellungsschritt fehlschlägt, protokolliert Site Recovery Manager den Fehler und zeigt eine Warnung auf der Registerkarte <b>Wiederherstellungsschritte</b> an. Die nachfolgenden benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritte werden weiterhin ausgeführt.
Befehle pro virtueller Maschine	Diese werden stapelweise entweder vor oder nach dem Einschalten einer virtuellen Maschine ausgeführt. Falls ein Befehl fehlschlägt, werden die verbleibenden, im Stapel befindlichen Befehle pro virtueller Maschine nicht ausgeführt. Wenn Sie beispielsweise fünf Befehle hinzufügen, die vor dem Einschalten der virtuellen Maschine ausgeführt werden sollen, und fünf weitere Befehle, die nach dem Einschalten der virtuellen Maschine ausgeführt werden sollen, und der dritte Befehl des Stapels, der vor dem Einschalten ausgeführt werden soll, fehlschlägt, werden die verbleibenden zwei Befehle, die vor dem Einschalten ausgeführt werden sollen, nicht ausgeführt. Site Recovery Manager schaltet die virtuelle Maschine nicht ein und kann daher keine Befehle nach dem Einschalten ausführen.

## Wiederherstellungsschritte mit Eingabeaufforderungen

Benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte mit Eingabeaufforderungen können nicht fehlschlagen. Stattdessen wird der Wiederherstellungsplan angehalten, bis Sie die Aufforderung schließen.

## Richtlinien zum Schreiben von Befehlsschritten

Alle Stapeldateien, Skripts oder Befehle für benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte, die Sie zu einem Wiederherstellungsplan hinzufügen, müssen bestimmte Anforderungen erfüllen.

Wenn Sie einen Befehlsschritt erstellen, um ihn zu einem Wiederherstellungsplan hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass er die Umgebung berücksichtigt, in der er ausgeführt werden muss. Fehler in einem Befehlsschritt beeinträchtigen die Integrität eines Wiederherstellungsplans. Testen Sie den Befehl auf dem Site Recovery Manager Server der Wiederherstellungs-Site, bevor Sie ihn zum Plan hinzufügen.

## Site Recovery Manager für Windows

- Sie müssen die Windows-Befehlsshell mit dem vollständigen Pfad auf dem lokalen Host starten. Verwenden Sie z. B. zur Ausführung eines Skripts, das sich in `c:\alarmscript.bat` befindet, die folgende Befehlszeile:

```
c:\windows\system32\cmd.exe /c c:\alarmscript.bat
```

- Sie müssen Stapeldateien und Befehle auf dem Site Recovery Manager Server der Wiederherstellungs-Site installieren.
- Stapeldateien und -befehle müssen innerhalb von 300 Sekunden abgeschlossen werden. Anderenfalls wird der Wiederherstellungsplan mit einem Fehler beendet. Zur Änderung dieses Grenzwerts lesen Sie [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#).
- Stapeldateien oder -befehle, die Ausgaben generieren, die Zeichen mit ASCII-Werten größer als 127 enthalten, müssen die UTF-8-Codierung verwenden. Site Recovery Manager zeichnet nur die letzten 4 KB der Skriptausgabe in Protokolldateien und im Wiederherstellungsverlauf auf. Skripts, die mehr Ausgabe generieren, sollten die Ausgabe in eine Datei umleiten, anstatt sie zur Protokollierung an die Standardausgabe zu senden.

## Site Recovery Manager Appliance

- Sie müssen das Skript des **admin**-Benutzers im Stammverzeichnis `/home/admin` kopieren.
- Sie müssen die Zugriffsberechtigung des Skripts ändern, damit es vom **srn**-Benutzer ausgeführt werden kann. Verwenden Sie beispielsweise für ein Bash-Skript die folgende Befehlszeile:

```
chmod 755 Myscript.sh
```

- Wenn Sie das Skript ausführen, müssen Sie den vollständigen Pfad auf dem lokalen Host verwenden. Verwenden Sie beispielsweise zur Ausführung eines Bash-Skripts die folgende Befehlszeile:

```
/bin/sh /home/admin/Myscript.sh
```

## Umgebungsvariablen für Befehlsschritte

Site Recovery Manager stellt Umgebungsvariablen zur Verfügung, die Sie in Befehlen für benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte verwenden können.

Befehlsschritte auf Site Recovery Manager Server werden mit der Identität des Site Recovery Manager-Dienstkontos ausgeführt. In der Standardkonfiguration werden Befehlsschritte auf einer wiederhergestellten VM mit der Identität des VMware Tools-Dienstkontos ausgeführt. Sie können die Standardkonfiguration der mit der Einstellung **recovery.autoDeployGuestAlias** kompatiblen VMs ändern. Informationen zur Einstellung **recovery.autoDeployGuestAlias** finden Sie unter [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#).

Site Recovery Manager legt die Umgebungsvariablen nur für die Dauer des Befehlsschritts fest. Die spezifischen Umgebungsvariablen sind nach Abschluss des Befehls in Site Recovery Manager Server und im Gastbetriebssystem der wiederhergestellten VM nicht mehr vorhanden.

**Tabelle 7-1. Umgebungsvariablen, die allen Befehlsschritten zur Verfügung stehen**

Name	Wert	Beispiel
<i>VMware_RecoveryName</i>	Name des Wiederherstellungsplans, der gerade ausgeführt wird.	Plan A
<i>VMware_RecoveryMode</i>	Wiederherstellungsmodus	Test oder Wiederherstellung
<i>VMware_VC_Host</i>	Hostname von vCenter Server auf der Wiederherstellungs-Site.	vc_hostname.example.com
<i>VMware_VC_Port</i>	Netzwerkport, der zum Kontaktieren von vCenter Server verwendet wird.	443

Site Recovery Manager stellt zusätzliche Umgebungsvariablen für Befehlsschritte pro virtueller Maschine zur Verfügung, die entweder auf dem Site Recovery Manager Server oder auf der wiederhergestellten virtuellen Maschine ausgeführt werden.

Tabelle 7-2. Umgebungsvariablen, die Befehlsschritten pro virtueller Maschine zur Verfügung stehen

Name	Wert	Beispiel
<i>VMware_VM_Uuid</i>	Von vCenter Server verwendete UUID zur eindeutigen Angabe dieser virtuellen Maschine.	4212145a-eeae-a02c-e525-ebba70b0d4f3
<i>VMware_VM_Name</i>	Name dieser virtuellen Maschine, wie auf der Schutz-Site festgelegt.	Meine neue virtuelle Maschine
<i>VMware_VM_Ref</i>	ID des verwalteten Objekts der virtuellen Maschine.	vm-1199
<i>VMware_VM-GastName</i>	Name des Gastbetriebssystems, wie von der VIM-API festgelegt.	andererGast
<i>VMware_VM-GastIp</i>	IP-Adresse der virtuellen Maschine, falls bekannt.	192.168.0.103
<i>VMware_VM_Path</i>	Pfad zur VMX-Datei dieser virtuellen Maschine.	[datastore-123] jquser-vm2/jquser-vm2.vmx

Tabelle 7-3. Für auf wiederhergestellten VMs ausgeführte Befehlsschritte pro virtueller Maschine verfügbare Umgebungsvariablen

Name	Wert und Beschreibung	Beispiel
<i>VMware_GuestOp_OutputFile</i>	Der Wert ist der Pfad zu einer Befehlsausgabedatei. Wenn der Befehl die Datei erstellt, lädt Site Recovery Manager den Inhalt der Datei herunter und fügt ihn dem Verlaufs- und dem Serverprotokoll für den Wiederherstellungsplan hinzu. Site Recovery Manager fügt die abschließenden 4 KB der Befehlsausgabedatei dem Verlaufs- und dem Serverprotokoll für den Wiederherstellungsplan hinzu. Wenn die Skripts eine Ausgabe generieren, die größer als 4 KB ist, muss die Ausgabe an einem benutzerdefinierten Speicherort aufgezeichnet werden. Wenn der Befehl abgeschlossen wird, löscht Site Recovery Manager die Befehlsausgabedatei.	C:\Windows\TEMP\vmware0\srmStdOut.log

### Beispiel: Befehle, die in Site Recovery Manager ausgeführt werden können

Für Site Recovery Manager für Windows können Sie eine Datei vom Typ `myServerScript.bat` mit folgendem Inhalt erstellen.

```
@echo off
echo %DATE% %TIME% : Recovery Plan %VMware_RecoveryName% ran in %VMware_RecoveryMode% mode"
:: some more custom actions
```

Verwenden Sie zum Ausführen der Datei `myServerScript.bat` den folgenden Befehlsinhalt.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe /c C:\myScripts\myServerScript.bat > %VMware_GuestOp_OutputFile%
2>&1
```

Für die Site Recovery Manager Appliance können Sie ein Skript vom Typ `myServerScript.sh` mit folgendem Inhalt erstellen.

```
clear
echo "$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S") : Recovery Plan $VMware_RecoveryName ran in
$VMware_RecoveryMode mode"
# some more custom actions
```

**Hinweis** Verwenden Sie beim Schreiben der Befehle im Skript weder senkrechte Striche (|) noch einfache Anführungszeichen (').

Verwenden Sie zum Ausführen des Skripts `myServerScript.bat` den folgenden Befehlsinhalt.

```
/bin/sh /home/admin/myServerScript.sh
```

### Beispiel: Inhalt für Befehl, der auf einer wiederhergestellten virtuellen Maschine ausgeführt wird

Für das Windows-Gastbetriebssystem können Sie eine Datei `myGuestScript.bat` mit dem folgenden Inhalt erstellen.

```
@echo off
echo %DATE% %TIME% : VM %VMware_VM_Name% recovered by RP %VMware_RecoveryName% ran in
%VMware_RecoveryMode% mode
echo %DATE% %TIME% : Configured with the following FQDN: %VMware_VM_GuestName% and IP:
%VMware_VM_GuestIp%
:: some more custom actions
```

Verwenden Sie zum Ausführen der Datei `myGuestScript.bat` den folgenden Befehlsinhalt.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe /c C:\myScripts\myGuestScript.bat > %VMware_GuestOp_OutputFile%
2>&1
```

Für das Linux- oder UNIX-Gastbetriebssystem können Sie eine Datei `myGuestScript.sh` mit dem folgenden Inhalt erstellen.

```
echo $(date) : VM $VMware_VM_Name recovered by $VMware_RecoveryName ran
echo $(date) : Configured with the following FQDN: $VMware_VM_GuestName and IP:
$VMware_VM_GuestIp
# some more custom actions
```

Verwenden Sie zum Ausführen der Datei `myGuestScript.sh` den folgenden Befehlsinhalt.

```
/bin/sh myGuestScript.sh &>$VMware_GuestOp_OutputFile
```

## Erstellen von Meldungsaufforderungen oder Befehlsschritten der obersten Ebene

Sie können Wiederherstellungsschritte der obersten Ebene überall im Wiederherstellungsplan hinzufügen. Bei Befehlsschritten der obersten Ebene handelt es sich um Befehle oder Skripts, die Sie während einer Wiederherstellung auf Site Recovery Manager Server ausführen. Sie können auch Schritte zum Anzeigen von Meldungsaufforderungen hinzufügen, die ein Benutzer während einer Wiederherstellung bestätigen muss.

### Voraussetzungen

Sie haben einen Wiederherstellungsplan, dem benutzerdefinierte Schritte hinzugefügt werden sollen.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte **Wiederherstellungspläne** einen Wiederherstellungsplan aus und klicken Sie auf **Wiederherstellungsschritte**.
- 4 Verwenden Sie das Dropdown-Menü **Ansicht**, um den Typ des hinzuzufügenden Schritts auszuwählen.

Option	Beschreibung
<b>Testschritte</b>	Fügt einen auszuführenden Schritt für das Testen eines Wiederherstellungsplans hinzu.
<b>Wiederherstellungsschritte</b>	Fügt einen auszuführenden Schritt für die Durchführung einer geplanten Migration oder einer Notfallwiederherstellung hinzu.

Sie können in den Bereinigungsvorgängen oder den Vorgängen zum erneuten Schützen keine Schritte hinzufügen.

- 5 Wählen Sie aus, wo der Schritt hinzugefügt werden soll.
  - Um einen Schritt vor einem anderen Schritt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schritt und wählen Sie **Schritt hinzufügen vor** aus.
  - Um einen Schritt nach dem letzten Schritt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den letzten Schritt und wählen Sie **Schritt hinzufügen nach** aus.
- 6 Wählen Sie **Befehl auf SRM-Server** oder **Eingabeaufforderung**.
- 7 Geben Sie im Textfeld **Name** einen Namen für den Schritt ein.

Der Name des Schritts erscheint in der Liste der Schritte in der Ansicht **Schritte wiederherstellen**.

- 8 Geben Sie im Textfeld **Inhalt** einen Befehl, ein Skript oder eine Meldungsaufforderung ein.
  - Wenn Sie **Befehl auf SRM-Server** ausgewählt haben, geben Sie den auszuführenden Befehl bzw. das auszuführende Skript ein.
  - Wenn Sie **Eingabeaufforderung** ausgewählt haben, geben Sie den Text der Meldung ein, die während der Ausführung des Wiederherstellungsplans angezeigt werden soll.
- 9 (Optional) Passen Sie die Einstellung der **Zeitüberschreitung** für den Befehl an, der auf Site Recovery Manager Server ausgeführt werden soll.  
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Eingabeaufforderungsschritt erstellen.
- 10 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den Schritt zum Wiederherstellungsplan hinzuzufügen.

#### Nächste Schritte

Sie können mit der rechten Maustaste auf den neu erstellen Schritt klicken und Optionen zum Bearbeiten, Löschen oder Hinzufügen von Schritten davor und danach auswählen.

## Erstellen von Meldungsaufforderungen oder Befehlsschritten für einzelne virtuelle Maschinen

Sie können benutzerdefinierte Wiederherstellungsschritte erstellen, um Benutzer aufzufordern, Aufgaben durchzuführen, oder dafür zu sorgen, dass Site Recovery Manager Aufgaben für eine virtuelle Maschine vor und nach dem Einschalten durch Site Recovery Manager durchführt.

Site Recovery Manager ordnet einer geschützten oder wiederhergestellten virtuellen Maschine Befehlsschritte in der gleichen Art und Weise wie Anpassungsinformationen zu. Wenn mehrere Wiederherstellungspläne dieselbe virtuelle Maschine enthalten, nimmt Site Recovery Manager die Befehle und Eingabeaufforderungen in alle Wiederherstellungspläne auf.

#### Voraussetzungen

Sie haben einen Wiederherstellungsplan, dem benutzerdefinierte Schritte hinzugefügt werden sollen.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte **Wiederherstellungspläne** einen Wiederherstellungsplan aus und klicken Sie auf **Wiederherstellungsschritte**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Wiederherstellung konfigurieren**.
- 5 Klicken Sie auf der Registerkarte **Eigenschaften für die Wiederherstellung** auf **Pre-Power-On-Schritte** bzw. **Post-Power-On-Schritte**.

- 6 Klicken Sie auf das Pluszeichen, um einen Schritt hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Schritts aus.

Option	Beschreibung
<b>Eingabeaufforderung</b>	Fordert den Benutzer auf, eine Aufgabe durchzuführen oder Informationen anzugeben, die er bestätigen muss, bevor der Plan den nächsten Schritt ausführt. Diese Option ist verfügbar sowohl für Pre-Power-On-Schritte als auch für Post-Power-On-Schritte.
<b>Befehl auf SRM-Server</b>	Führt einen Befehl auf Site Recovery Manager Server aus. Diese Option ist verfügbar sowohl für Pre-Power-On-Schritte als auch für Post-Power-On-Schritte.
<b>Befehl auf wiederhergestellter VM</b>	Führt einen Befehl auf der wiederhergestellten virtuellen Maschine aus. Diese Option steht nur für Post-Power-On-Schritte zur Verfügung.

- 8 Geben Sie im Textfeld **Name** einen Namen für den Schritt ein.  
Der Name des Schritts erscheint in der Liste der Schritte in der Ansicht **Schritte wiederherstellen**.
- 9 Geben Sie im Textfeld **Inhalt** einen Befehl, ein Skript oder eine Meldungsaufforderung ein.
  - Wenn Sie **Befehl auf SRM-Server** oder **Befehl auf wiederhergestellter VM** gewählt haben, geben Sie den auszuführenden Befehl bzw. das auszuführende Skript an.
  - Wenn Sie **Eingabeaufforderung** ausgewählt haben, geben Sie den Text der Meldung ein, die während der Ausführung des Wiederherstellungsplans angezeigt werden soll.
- 10 (Optional) Passen Sie die Einstellung der **Zeitüberschreitung** für den Befehl an, der auf Site Recovery Manager Server ausgeführt werden soll.  
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Eingabeaufforderungsschritt erstellen.
- 11 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den Schritt zum Wiederherstellungsplan hinzuzufügen.
- 12 Klicken Sie auf **OK**, um die virtuelle Maschine so neu zu konfigurieren, dass der Befehl vor oder nach dem Einschalten der virtuellen Maschine ausgeführt wird.

## Anhalten virtueller Maschinen, wenn ein Wiederherstellungsplan ausgeführt wird

Site Recovery Manager kann während einer Wiederherstellung und einer Testwiederherstellung virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site anhalten.



Das Anhalten virtueller Maschinen an der Wiederherstellungs-Site ist nützlich in aktiv/aktiv-Datencenterumgebungen sowie dort, wo nicht kritische Arbeitslasten auf Wiederherstellungs-Sites ausgeführt werden. Durch das Anhalten von virtuellen Maschinen, die nicht kritische Arbeitslasten an der Wiederherstellungs-Site hosten, gibt Site Recovery Manager Kapazitäten für die wiederhergestellten virtuellen Maschinen frei. Site Recovery Manager setzt die Ausführung von virtuellen Maschinen fort, die während eines Failover-Vorgangs angehalten wurden, wenn das Failover in die umgekehrte Richtung ausgeführt wird.

Sie können nur virtuelle Maschinen hinzufügen, die an der Wiederherstellungs-Site angehalten werden sollen.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, anschließend auf einen Wiederherstellungsplan und dann auf **Wiederherstellungsschritte**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Nicht kritische VMs auf Wiederherstellungs-Site anhalten** und klicken Sie auf **Nicht kritische VM hinzufügen oder entfernen**.
- 5 Wählen Sie die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site aus, die während einer Wiederherstellung angehalten werden sollen.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

#### Ergebnisse

Site Recovery Manager hält die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site an, wenn der Wiederherstellungsplan ausgeführt wird.

## Festlegen der Wiederherstellungspriorität einer virtuellen Maschine

Standardmäßig legt Site Recovery Manager für alle virtuellen Maschinen in einem neuen Wiederherstellungsplan für die Wiederherstellung die Prioritätsstufe 3 fest. Sie können die Wiederherstellungspriorität einer virtuellen Maschine erhöhen oder herabsetzen. Die Wiederherstellungspriorität bestimmt die Reihenfolge des Herunterfahrens und des Einschaltens von virtuellen Maschinen.

Wenn Sie die Priorität einer virtuellen Maschine ändern, wendet Site Recovery Manager die neue Priorität auf alle Wiederherstellungspläne an, in denen diese virtuelle Maschine enthalten ist.

Site Recovery Manager startet virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site entsprechend der Priorität, die Sie festgelegt haben. Site Recovery Manager startet zuerst virtuelle Maschinen mit Priorität 1, dann virtuelle Maschinen mit Priorität 2 usw. Site Recovery Manager erkennt anhand des Taktsignalstatus von VMware Tools, wenn eine virtuelle Maschine auf der Wiederherstellungs-Site ausgeführt wird. Auf diese Weise kann Site Recovery Manager sicherstellen, dass alle virtuellen Maschinen einer gegebenen Priorität ausgeführt werden, bevor die virtuellen Maschinen der nächsten Priorität gestartet werden. Aus diesem Grund müssen Sie VMware Tools auf geschützten virtuellen Maschinen installieren.

---

**Vorsicht** Falls eine für Migrationen mit Stretched Storage geeignete virtuelle Maschine eine niedrigere Priorität aufweist als eine virtuelle Maschine, die nicht für Migrationen mit Stretched Storage geeignet ist, wird die geeignete virtuelle Maschine nicht migriert.

---

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, anschließend auf einen Wiederherstellungsplan und dann auf **Virtuelle Maschinen**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Prioritätsgruppe**.
- 5 Wählen Sie eine neue Priorität für die virtuelle Maschine aus.  
Die höchste Priorität ist 1. Die niedrigste Priorität ist 5.
- 6 Um die Änderung der Priorität zu bestätigen, klicken Sie auf **Ja**.

## Konfigurieren der Abhängigkeiten virtueller Maschinen

Wenn eine virtuelle Maschine auf Dienste angewiesen ist, die auf einer anderen virtuellen Maschine in derselben Schutzgruppe ausgeführt werden, können Sie eine Abhängigkeit zwischen den virtuellen Maschinen konfigurieren. Durch die Konfiguration einer Abhängigkeit können Sie sicherstellen, dass die virtuellen Maschinen in der richtigen Reihenfolge auf der Recovery-Site gestartet werden. Abhängigkeiten sind nur dann gültig, wenn die virtuellen Maschinen die gleiche Priorität haben.

---

**Vorsicht** Virtuelle Maschinen, die für die Stretched Storage-Migration geeignet sind, werden nicht migriert, wenn sie von VMs abhängen, die für die Stretched Storage-Migration nicht geeignet sind.

---

Wenn ein Wiederherstellungsplan ausgeführt wird, startet Site Recovery Manager die virtuellen Maschinen, auf die andere virtuelle Maschinen angewiesen sind, bevor er die virtuellen Maschinen mit den Abhängigkeiten startet. Falls Site Recovery Manager eine virtuelle Maschine nicht starten kann, auf die eine andere virtuelle Maschine angewiesen ist, wird der Wiederherstellungsplan weiterhin ausgeführt und eine Warnmeldung generiert. Sie können Abhängigkeiten nur zwischen virtuellen Maschinen konfigurieren, die sich in derselben Wiederherstellungsprioritätsgruppe befinden. Wenn Sie eine virtuelle Maschine so konfigurieren, dass sie auf eine virtuelle Maschine in einer niedrigeren Prioritätsgruppe angewiesen ist, überschreibt Site Recovery Manager die Abhängigkeit und startet zuerst die virtuelle Maschine in der höheren Prioritätsgruppe.

Wenn Sie eine Schutzgruppe, die die abhängige virtuelle Maschine enthält, aus dem Wiederherstellungsplan entfernen, wird der Status der Schutzgruppe in den Abhängigkeiten für die virtuelle Maschine mit der Abhängigkeit auf `Nicht in diesem Plan` gesetzt. Wenn die konfigurierte virtuelle Maschine eine andere Priorität als die virtuelle Maschine hat, auf die sie angewiesen ist, wird der Status der abhängigen virtuellen Maschine auf „Niedrigere Priorität“ oder „Höhere Priorität“ gesetzt.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass sich die virtuelle Maschine mit der Abhängigkeit und die virtuelle Maschine, auf die sie angewiesen ist, in demselben Wiederherstellungsplan und in derselben Wiederherstellungsprioritätsgruppe befinden.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, anschließend auf einen Wiederherstellungsplan und dann auf **Virtuelle Maschinen**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine, die auf eine oder mehrere andere virtuelle Maschinen angewiesen ist, und klicken Sie auf **Wiederherstellung konfigurieren**.
- 5 Erweitern Sie **VM-Abhängigkeiten**.
- 6 Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Alle anzeigen** aus.
- 7 Wählen Sie aus der Liste aller virtuellen Maschinen im ausgewählten Wiederherstellungsplan eine oder mehrere virtuelle Maschinen aus.

Die ausgewählten virtuellen Maschinen werden zur Liste der Abhängigkeiten hinzugefügt.

- 8 Stellen Sie sicher, dass die virtuellen Maschinen in der Liste **VM-Abhängigkeiten** eingeschaltet sind und der Status der Abhängigkeiten **OK** ist.

- 9 (Optional) Wählen Sie zum Entfernen einer Abhängigkeit im Dropdown-Menü die Option **VM-Abhängigkeiten anzeigen**, wählen Sie eine virtuelle Maschine in der Liste der virtuellen Maschinen aus, von denen diese virtuelle Maschine abhängig ist, und klicken Sie auf **Entfernen**.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

## Aktivieren von vSphere vMotion für geplante Migrationen

Die Migration einer virtuellen Maschine durch vSphere vMotion ist nur bei einer geplanten Migration verfügbar. Sie können vSphere vMotion über das Dialogfeld **Eigenschaften für die Wiederherstellung** aktivieren bzw. deaktivieren.

### Voraussetzungen

- Prüfen Sie vor der Durchführung einer geplanten Migration durch vSphere vMotion, ob die virtuelle Maschine einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien angehört, sich auf Stretched Storage befindet und eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie vollständige Bestandslistenzuordnungen konfiguriert haben. Falls Sie nur temporäre Platzhalter für die Bestandslistenzuordnungen konfiguriert haben und eine geplante Migration mit der Option **vMotion geeigneter VMs aktivieren** ausführen, schlägt die geplante Migration fehl, selbst wenn beide Sites ausgeführt werden.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie auf einen Wiederherstellungsplan und anschließend auf die Registerkarte **Virtuelle Maschinen**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Wiederherstellung konfigurieren**.

Wählen Sie **vMotion für die geplante Migration verwenden (VM muss eingeschaltet sein)** aus.

- 5 Klicken Sie auf **OK**.

### Ergebnisse

Während der geplanten Migration werden keine Ein- und Ausschaltvorgänge durchgeführt. Konfigurierte Aktionen zum Herunter- und Hochfahren bzw. vor dem Einschalten konfigurierte Schritte werden ignoriert. Nach dem Einschalten konfigurierte Schritte werden durchgeführt.

# Konfigurieren der Optionen zum Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen

Sie können konfigurieren, wie während einer Wiederherstellung eine virtuelle Maschine auf der Wiederherstellungs-Site gestartet und heruntergefahren wird.

Sie können konfigurieren, ob das Gastbetriebssystem einer virtuellen Maschine heruntergefahren wird, bevor sie auf der Wiederherstellungs-Site ausgeschaltet wird. Sie können konfigurieren, ob eine virtuelle Maschine auf der Wiederherstellungs-Site eingeschaltet wird. Sie können auch Verzögerungen nach dem Einschalten einer virtuellen Maschine konfigurieren, um VMware Tools oder anderen Anwendungen zu ermöglichen, auf der wiederhergestellten virtuellen Maschine zu starten, bevor der Wiederherstellungsplan weiter ausgeführt wird.

## Voraussetzungen

Sie haben einen Wiederherstellungsplan erstellt.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, anschließend auf einen Wiederherstellungsplan und dann auf **Virtuelle Maschinen**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Wiederherstellung konfigurieren**.
- 5 Erweitern Sie **Aktion beim Herunterfahren** und wählen Sie für diese virtuelle Maschine die Methode zum Herunterfahren.

Option	Beschreibung
<b>Gastbetriebssystem vor dem Ausschalten herunterfahren</b>	Führt die virtuelle Maschine ordnungsgemäß herunter, bevor sie ausgeschaltet wird. Sie können einen Zeitüberschreitungswert für das Herunterfahren festlegen. Das Setzen des Zeitüberschreitungswerts auf 0 ist gleichbedeutend mit der Option „Ausschalten“. Diese Option setzt voraus, dass auf der virtuellen Maschine VMware Tools ausgeführt wird.  <b>Hinweis</b> Die virtuelle Maschine wird nach Ablauf der Zeitüberschreitung ausgeschaltet. Wenn das Betriebssystem der virtuellen Maschine die Aufgaben für das Herunterfahren zum Zeitpunkt der Zeitüberschreitung nicht abgeschlossen hat, gehen möglicherweise Daten verloren. Stellen Sie für eine große virtuelle Maschine, die für das ordnungsgemäße Herunterfahren viel Zeit beansprucht, eine Zeitüberschreitung bis zum Ausschalten von angemessener Länge ein.
<b>Ausschalten</b>	Schaltet die virtuelle Maschine aus, ohne das Gastbetriebssystem herunterzufahren.

- 6 Erweitern Sie **Startaktion** und wählen Sie, ob nach einer Wiederherstellung die virtuelle Maschine eingeschaltet werden soll.

Option	Beschreibung
<b>Einschalten</b>	Schaltet die virtuelle Maschine auf der Wiederherstellungs-Site ein.
<b>Nicht einschalten</b>	Stellt die virtuelle Maschine wieder her, schaltet sie jedoch nicht ein.

- 7 (Optional) Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auf VMware Tools warten**.

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie **Einschalten** in [Schritt 6](#) ausgewählt haben.

Wenn Sie **Auf VMware Tools warten** auswählen, wartet Site Recovery Manager, bis nach dem Einschalten der virtuellen Maschine VMware Tools gestartet wurde, bevor der Wiederherstellungsplan zum nächsten Schritt geht. Sie können ein Zeitlimit für das Starten von VMware Tools festlegen.

- 8 (Optional) Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zusätzliche Verzögerung, bevor die Post-Power-On-Schritte ausgeführt und abhängige VMs gestartet werden** und geben Sie die Dauer der zusätzlichen Verzögerung an.

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie **Einschalten** in [Schritt 6](#) ausgewählt haben.

Sie könnten beispielsweise eine zusätzliche Verzögerung für die Zeit nach dem Einschalten einer virtuellen Maschine angeben, damit Anwendungen, auf die eine andere virtuelle Maschine angewiesen ist, gestartet werden können.

## Einschränkungen beim Schutz und der Wiederherstellung von virtuellen Maschinen

Der Schutz und die Wiederherstellung von virtuellen Maschinen durch Site Recovery Manager unterliegt Beschränkungen.

### Schutz und Wiederherstellung von angehaltenen virtuellen Maschinen

Wenn Sie eine virtuelle Maschine anhalten, erstellt vSphere deren Arbeitsspeicherzustand und speichert diesen. Wenn die virtuelle Maschine wieder fortgesetzt wird, stellt vSphere den gespeicherten Arbeitsspeicherzustand wieder her, damit die virtuelle Maschine weiterhin funktioniert, ohne dass die Anwendungen und Gastbetriebssysteme, die auf der virtuellen Maschine ausgeführt werden, unterbrochen werden.

### Schutz und Wiederherstellung von virtuellen Maschinen mit Snapshots

Die Array-basierte Replizierung unterstützt den Schutz und die Wiederherstellung von virtuellen Maschinen mit Snapshots. Hierbei gibt es jedoch Einschränkungen.

Sie können über den Parameter `workingDir` in den VMX-Dateien einen benutzerdefinierten Speicherort zum Speichern der Snapshot-Delta-Dateien angeben. Site Recovery Manager unterstützt nicht die Verwendung des Parameters `workingDir`.

vSphere Replication unterstützt den Schutz von virtuellen Maschinen mit Snapshots, Sie können jedoch nur den neuesten Snapshot wiederherstellen. vSphere Replication löscht die Snapshot-Informationen der wiederhergestellten virtuellen Maschine. Als Folge davon stehen die Snapshots nach der Wiederherstellung nicht mehr zur Verfügung, es sei denn, Sie konfigurieren vSphere Replication so, dass mehrere Point-in-Time-Snapshots aufbewahrt werden. Weitere Informationen über das Wiederherstellen von älteren Snapshots durch die Verwendung mehrerer Point-in-Time-Snapshots mit vSphere Replication finden Sie unter [Replizieren von virtuellen Maschinen und Aktivieren von mehreren Point-in-Time-Instanzen](#).

## Schutz und Wiederherstellung von virtuellen Maschinen mit Arbeitsspeicherzustands-Snapshots

Beim Schützen von virtuellen Maschinen mit Arbeitsspeicherzustands-Snapshots müssen die ESXi-Hosts der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site über kompatible CPUs verfügen, wie dies in den VMware-Knowledgebase-Artikeln [vMotion CPU Compatibility Requirements for Intel Processors](#) und [vMotion CPU Compatibility Requirements for AMD Processors](#) definiert ist. Auf den Hosts müssen außerdem dieselben BIOS-Funktionen aktiviert sein. Wenn die BIOS-Konfigurationen der Server nicht übereinstimmen, wird eine Kompatibilitätsfehlermeldung angezeigt, auch wenn sie ansonsten identisch sind. Die beiden häufigsten Funktionen, die überprüft werden sollten, sind „Non-Execute Memory Protection“ (NX/XD) und „Virtualization Technology“ (VT/AMD-V).

## Schutz und Wiederherstellung von virtuellen Linked Clone-Maschinen

vSphere Replication unterstützt nicht den Schutz und die Wiederherstellung von virtuellen Maschinen, bei denen es sich um verknüpfte Klone handelt.

Die Array-basierte Replizierung unterstützt den Schutz und die Wiederherstellung von virtuellen Maschinen, bei denen es sich um verknüpfte Klone handelt, wenn alle Knoten in der Snapshot-Baumstruktur repliziert werden.

## Schutz und Wiederherstellung von virtuellen Maschinen mit Reservierungen, Affinitätsregeln oder Grenzwerten

Wenn Site Recovery Manager eine virtuelle Maschine auf der Wiederherstellungs-Site wiederherstellt, werden weder Reservierungen, Affinitätsregeln noch Grenzwerte beibehalten, die Sie für die virtuelle Maschine festgelegt haben. Site Recovery Manager behält weder Reservierungen, Affinitätsregeln noch Grenzwerte auf der Wiederherstellungs-Site bei, da die Wiederherstellungs-Site möglicherweise andere Ressourcenanforderungen als die Schutz-Site hat. Die einzige Ausnahme stellt die Einstellung **Gesamten Gastarbeitsspeicher reservieren (Alle gesperrt)** dar, wenn sie auf der geschützten VM aktiviert wurde.

Sie können Reservierungen, Affinitätsregeln und Grenzwerte für wiederhergestellte virtuelle Maschinen festlegen, indem Sie Reservierungen und Grenzwerte auf den Ressourcenpools der Wiederherstellungs-Site konfigurieren und die Zuordnungen des Ressourcenpools entsprechend festlegen. Alternativ können Sie Reservierungen, Affinitätsregeln oder Grenzwerte manuell auf den Platzhalter-VMs der Wiederherstellungs-Site festlegen.

## Schutz und Wiederherstellung von virtuellen Maschinen mit Komponenten auf mehreren Arrays

Die Array-basierte Replizierung in Site Recovery Manager hängt vom Konzept eines Array-Paars ab. Site Recovery Manager definiert Gruppen von Datenspeichern, die es in Form von Einheiten wiederherstellt. Folglich gelten Einschränkungen für das Speichern der Komponenten von virtuellen Maschinen, die Sie mithilfe der Array-basierten Replizierung schützen.

- Site Recovery Manager unterstützt nicht das Speichern von Komponenten virtueller Maschinen auf mehreren Arrays auf der Schutz-Site, die in ein einzelnes Array auf der Wiederherstellungs-Site repliziert werden.
- Site Recovery Manager unterstützt nicht das Speichern von Komponenten virtueller Maschinen auf mehreren Arrays auf der Schutz-Site, die in mehrere Arrays auf der Wiederherstellungs-Site repliziert werden, wenn sich die Komponenten virtueller Maschinen über beide Arrays erstrecken.

Wenn Sie Komponenten virtueller Maschinen von mehreren Arrays in ein einzelnes Array oder in einen Bereich von Arrays auf der Wiederherstellungs-Site replizieren, stimmen die VMX-Konfigurationen der UUID der Datenspeicher auf der Schutz-Site nicht mit den Konfigurationen auf der Wiederherstellungs-Site überein.

Der Speicherort der VMX-Datei einer virtuellen Maschine bestimmt das Array-Paar, zu dem eine virtuelle Maschine gehört. Eine virtuelle Maschine kann nicht zu zwei Array-Paaren gehören. Wenn sie also über mehr als eine Festplatte verfügt und sich eine der Festplatten in einem Array befindet, das nicht Teil des Array-Paars ist, zu dem die virtuelle Maschine gehört, kann Site Recovery Manager nicht die ganze virtuelle Maschine schützen. Site Recovery Manager behandelt die Festplatte, die sich nicht in demselben Array-Paar wie die virtuelle Maschine befindet, als ein nicht repliziertes Gerät.

Folglich sollten Sie alle virtuellen Festplatten, Auslagerungsdateien, RDM-Geräte und das Arbeitsverzeichnis der virtuellen Maschine auf LUNs in demselben Array speichern, sodass Site Recovery Manager alle Komponenten der virtuellen Maschine schützen kann.



# Anpassen der IP-Eigenschaften für virtuelle Maschinen

## 8

Sie können die IP-Einstellungen für virtuelle Maschinen für die Schutz- und die Wiederherstellungs-Site anpassen. Die Standard-IP-Einstellungen einer virtuellen Maschine werden durch die angepassten IP-Eigenschaften überschrieben, wenn auf der Ziel-Site die wiederhergestellte virtuelle Maschine gestartet wird.

Wenn Sie die IP-Eigenschaften einer virtuellen Maschine nicht anpassen, verwendet Site Recovery Manager während einer Wiederherstellung oder eines Tests von der Schutz-Site auf die Wiederherstellungs-Site die IP-Einstellungen für die Wiederherstellungs-Site. Site Recovery Manager verwendet die IP-Einstellungen für die Schutz-Site nach dem erneuten Schützen während der Wiederherstellung oder des Tests von der ursprünglichen Wiederherstellungs-Site auf die ursprüngliche Schutz-Site.

Site Recovery Manager unterstützt verschiedene Typen der IP-Anpassung.

- Das Verwenden von IPv4- und IPv6-Adressen.
- Das Konfigurieren unterschiedlicher IP-Anpassungen für jede Site.
- Das Verwenden von DHCP, statischen IPv4- oder statischen IPv6-Adressen.
- Das Anpassen der Adressen von virtuellen Windows- und Linux-Maschinen.
- Das Anpassen von mehreren Netzwerkkarten für jede virtuelle Maschine.

---

**Hinweis** Sie konfigurieren eine IP-Adresse je Netzwerkkarte.

---

Eine Liste der Gastbetriebssysteme, für die Site Recovery Manager die IP-Anpassung unterstützt, finden Sie in *Kompatibilitätstabellen für Site Recovery Manager 8.2* unter <https://docs.vmware.com/de/Site-Recovery-Manager/8.2/rn/srm-compat-matrix-8-2.html>.

Sie ordnen geschützten virtuellen Maschinen Anpassungseinstellungen zu. Folglich greifen alle Wiederherstellungspläne auf eine einzige Kopie der benutzerdefinierten Einstellungen zurück, wenn dieselbe geschützte virtuelle Maschine Bestandteil von mehreren Wiederherstellungsplänen ist. Sie konfigurieren die IP-Anpassung als Teil des Vorgangs der Konfiguration der Wiederherstellungseigenschaften einer virtuellen Maschine.

Wenn Sie keine Netzwerkkarte auf der Wiederherstellungs-Site anpassen, verwendet die Netzwerkkarte weiterhin die IP-Einstellungen der Schutz-Site und umgekehrt und Site Recovery Manager übernimmt während der Wiederherstellung keine IP-Anpassungen für die virtuelle Maschine.

Sie können IP-Anpassungen auf einzelne oder mehrere virtuelle Maschinen anwenden.

Wenn Sie die IP-Anpassung auf virtuellen Maschinen konfigurieren, fügt Site Recovery Manager diesen virtuellen Maschinen Wiederherstellungsschritte hinzu.

### Starten des Gastbetriebssystems

Der Vorgang zum Starten des Gastbetriebssystems erfolgt parallel für alle virtuellen Maschinen, für die Sie die IP-Anpassung konfigurieren.

### IP anpassen

Site Recovery Manager überträgt die IP-Anpassungen an die virtuelle Maschine.

### Herunterfahren des Gastbetriebssystems

Site Recovery Manager fährt die virtuelle Maschine herunter und startet sie neu, um sicherzugehen, dass die Änderungen wirksam werden und von den Diensten des Gastbetriebssystems angewendet werden, wenn die virtuelle Maschine neu gestartet wird.

Nach Abschluss des IP-Anpassungsvorgangs werden virtuelle Maschinen entsprechend den Prioritätsgruppen und den von Ihnen festgelegten Abhängigkeiten eingeschaltet.

---

**Hinweis** Sie müssen zum Anpassen der IP-Eigenschaften einer virtuellen Maschine VMware Tools oder die VMware Operating System Specific Packages (OSPs) auf der virtuellen Maschine installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://www.vmware.com/download/packages.html>.

---

- **Manuelles Anpassen der IP-Eigenschaften für eine einzelne virtuelle Maschine**

Sie können die IP-Einstellungen einer einzelnen virtuellen Maschine sowohl für die Schutz-Site als auch für die Wiederherstellungs-Site manuell anpassen.

- **Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen**

Sie können die IP-Eigenschaften mehrerer virtueller Maschinen auf der Schutz- und Wiederherstellungs-Site anpassen, indem Sie das Tool „DR IP Customizer“ verwenden und IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene definieren.

## Manuelles Anpassen der IP-Eigenschaften für eine einzelne virtuelle Maschine

Sie können die IP-Einstellungen einer einzelnen virtuellen Maschine sowohl für die Schutz-Site als auch für die Wiederherstellungs-Site manuell anpassen.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.

- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, anschließend auf einen Wiederherstellungsplan und dann auf **Virtuelle Maschinen**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Wiederherstellung konfigurieren**.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **IP-Anpassung** und wählen Sie im Dropdown-Menü **Manuelle IP-Anpassung** aus.
- 6 Wählen Sie die Netzwerkkarte aus, für die Sie IP-Einstellungen ändern möchten.
- 7 Klicken Sie auf **Konfigurieren** für die Schutz- oder die Wiederherstellungs-Site, je nachdem, welchen Satz von IP-Einstellungen Sie konfigurieren möchten.
- 8 Um IPv4-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **IPv4**.
  - Wählen Sie DHCP aus oder geben Sie für statische Adressen eine IP-Adresse, die Subnetzinformationen und die Gateway-Server-Adressen an.
  - Wenn die virtuelle Maschine eingeschaltet ist und VMware Tools darauf installiert ist, können Sie auf **Abrufen** klicken, um die aktuellen Einstellungen, die auf der virtuellen Maschine konfiguriert sind, zu importieren.
- 9 Um IPv6-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **IPv6**.
  - Wählen Sie DHCP aus oder geben Sie für statische Adressen eine IP-Adresse, die Subnetzinformationen und die Gateway-Server-Adressen an.
  - Wenn die virtuelle Maschine eingeschaltet ist und VMware Tools darauf installiert ist, können Sie auf **Abrufen** klicken, um die aktuellen Einstellungen, die auf der virtuellen Maschine konfiguriert sind, zu importieren.
- 10 Um die DNS-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die Registerkarte **DNS**.

- **Tabelle 8-1. DNS-Einstellungen**

Einstellung	Optionen
DNS-Server	<p>Wählen Sie die Art und Weise, wie DNS-Server ermittelt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rufen Sie mit DHCP automatisch eine DNS-Adresse ab.</li> <li>■ Geben Sie einen bevorzugten und einen alternativen DNS-Server an.</li> </ul>
DNS-Suffix	<p>Geben Sie ein DNS-Suffix ein und klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b> oder wählen Sie ein vorhandenes DNS-Suffix aus und klicken Sie auf <b>Entfernen</b>, <b>Nach oben verschieben</b> oder <b>Nach unten verschieben</b>.</p>

- Wenn die virtuelle Maschine eingeschaltet ist und VMware Tools darauf installiert ist, können Sie auf **Abrufen** klicken, um die aktuellen Einstellungen, die auf der virtuellen Maschine konfiguriert sind, zu importieren.

- 11 (Erforderlich) Klicken Sie auf die Registerkarte **WINS**, um die primäre und die sekundäre WINS-Adresse einzugeben.

Die Registerkarte WINS ist nur verfügbar, wenn Sie DHCP oder IPv4-Adressen für virtuelle Windows-Maschinen konfigurieren.

- 12 Wiederholen Sie die Schritte [Schritt 7](#) bis [Schritt 10](#), um Einstellungen der Wiederherstellungs-Site oder Schutz-Site zu konfigurieren, falls erforderlich.
- 13 Wiederholen Sie bei Bedarf den Konfigurationsvorgang für andere Netzwerkkarten.

### Ergebnisse

Die Einstellungen der Wiederherstellungs-Site werden während einer Wiederherstellung angewendet. Die Einstellungen der Schutz-Site werden während eines Failbacks angewendet.

---

**Hinweis** Virtuelle Maschinen mit manuell definierter IP-Anpassung sind während der Wiederherstellung nicht von der Evaluierung der IP-Zuordnungsregel betroffen. Manuell festgelegte IP-Konfiguration hat Vorrang vor IP-Zuordnungsregeln.

---

## Übernehmen der IP-Anpassungsregeln für eine virtuelle Maschine

Sie können eine IP-Anpassungsregel auf die Wiederherstellungseinstellungen einer geschützten virtuellen Maschine übernehmen.

Wenn Sie eine IP-Anpassungsregel übernehmen, geben Sie für jede Netzwerkzuordnung eine Subnetz-IP-Zuordnungsregel an.

Wenn Sie die Option `recovery.useIpMapperAutomatically` der erweiterten Einstellungen auf „True“ festlegen und die IP-Zuordnungsregel für virtuelle Netzwerke konfigurieren, wertet Site Recovery Manager die Subnetz-IP-Zuordnungsregel während der Wiederherstellung aus, um die virtuellen Maschinen anzupassen. Wenn Sie diese Option auf „False“ festlegen, wertet Site Recovery Manager die IP-Zuordnungsregeln während der Wiederherstellung nicht aus. Sie können die Auswirkung dieser Option für jede virtuelle Maschine überschreiben, indem Sie die Option **IP-Anpassung** verwenden.

Die Standardeinstellung für `recovery.useIpMapperAutomatically` ist „True“. Wenn Sie sie auf „Auto“ festlegen, passt Site Recovery Manager die virtuelle Maschine mithilfe der IP-Anpassungsregel an.

### Voraussetzungen

Eine Liste der Gastbetriebssysteme, für die Site Recovery Manager die IP-Anpassung unterstützt, finden Sie in *Kompatibilitätstabellen für Site Recovery Manager 8.2* unter <https://docs.vmware.com/de/Site-Recovery-Manager/8.2/rn/srm-compat-matrix-8-2.html>.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.

- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Wiederherstellungspläne** aus, klicken Sie auf einen Wiederherstellungsplan und wählen Sie **Virtuelle Maschinen** aus.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Wiederherstellung konfigurieren**.
- 5 Wählen Sie in der Liste für den IP-Anpassungsmodus die Option **IP-Anpassungsregeln ggf. verwenden** und klicken Sie auf **OK**.

## Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen

Sie können die IP-Eigenschaften mehrerer virtueller Maschinen auf der Schutz- und Wiederherstellungs-Site anpassen, indem Sie das Tool „DR IP Customizer“ verwenden und IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene definieren.

In vorherigen Versionen von Site Recovery Manager haben Sie mithilfe des Tools „DR IP Customizer“ IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen angepasst. Zusätzlich zum Tool „DR IP Customizer“ können Sie IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen anpassen, indem Sie auf Subnetzebene IP-Anpassungsregeln definieren.

Sie können in Kombination mit dem Tool „DR IP Customizer“ IP-Anpassungsregeln auf Subnetzebene verwenden.

- Die Nutzung des Tools „DR IP Customizer“ ist eine schnelle Möglichkeit, mithilfe einer CSV-Datei explizite IP-Anpassungseinstellungen für mehrere virtuelle Maschinen zu definieren.
- Sie wenden mit dem vSphere Web Client IP-Anpassungsregeln auf Subnetzebene auf virtuelle Maschinen an.

Virtuelle Maschinen, die Sie mithilfe des Tools „DR IP Customizer“ konfigurieren, unterliegen nicht den IP-Anpassungsregeln auf Subnetzebene. Sie können entweder mithilfe des Tools „DR IP Customizer“ oder mit IP-Subnetzregeln dieselben IP-Anpassungsergebnisse erzielen.

## Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen unter Verwendung des Tools „DR IP Customizer“

Mithilfe des Tools „DR IP Customizer“ können Sie explizite IP-Anpassungseinstellungen für mehrere geschützte virtuelle Maschinen auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site definieren.

Neben dem Definieren von IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene können Sie das Tool „DR IP Customizer“ verwenden, um maßgeschneiderte Netzwerkeinstellungen auf virtuelle Maschinen anzuwenden, wenn sie auf der Wiederherstellungs-Site gestartet werden. Sie übergeben dem Tool „DR IP Customizer“ die benutzerdefinierten IP-Einstellungen in Form einer kommagetrennten Datei (CSV-Datei).

Anstatt eine CSV-Datei manuell zu erstellen, können Sie das Tool „DR IP Customizer“ verwenden, um eine CSV-Datei zu exportieren, die Informationen über die Netzwerkkonfigurationen der geschützten virtuellen Maschinen enthält. Sie können diese Datei als Vorlage für die CSV-Datei verwenden, die auf die Wiederherstellungs-Site angewendet werden soll, indem Sie die Werte in der Datei anpassen.

- 1 Führen Sie das Tool „DR IP Customizer“ aus, um eine CSV-Datei zu generieren, die die Netzwerkinformationen für die geschützten virtuellen Maschinen enthält.
- 2 Passen Sie die generierte CSV-Datei mit den Netzwerkinformationen an, die für die Wiederherstellungs-Site relevant sind.
- 3 Führen Sie das Tool „DR IP Customizer“ auf den geschützten Maschinen erneut aus, um die CSV-Datei mit den angepassten Netzwerkkonfigurationen anzuwenden, die angewendet sind, wenn die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site gestartet werden.

Sie können das Tool „DR IP Customizer“ auf der Schutz-Site oder auf der Wiederherstellungs-Site ausführen. Geschützte virtuelle Maschinen haben auf den verschiedenen Sites unterschiedliche IDs. Wenn Sie die Einstellungen anwenden möchten, müssen Sie daher das DR IP Customizer-Tool auf derselben Site ausführen, auf der Sie die CSV-Datei generiert haben.

Sie können die IP-Einstellungen für die Schutz- und die Wiederherstellungs-Site anpassen, sodass Site Recovery Manager während Vorgängen zum erneuten Schützen die richtigen Konfigurationen verwendet.

Eine Liste der Gastbetriebssysteme, für die Site Recovery Manager die IP-Anpassung unterstützt, finden Sie in *Kompatibilitätstabellen für Site Recovery Manager 8.2* unter <https://docs.vmware.com/de/Site-Recovery-Manager/8.2/rn/srm-compat-matrix-8-2.html>.

#### ■ Melden von IP-Adresszuordnungen für Wiederherstellungspläne

Das Modul für die Meldung von IP-Adresszuordnungen generiert ein XML-Dokument, das die IP-Eigenschaften von geschützten virtuellen Maschinen sowie ihre Platzhalter, gruppiert nach Site und Wiederherstellungsplan, beschreibt. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, die Netzwerkanforderungen eines Wiederherstellungsplans zu verstehen.

#### ■ Syntax des Tools „DR IP Customizer“

Das Tool „DR IP Customizer“ enthält Optionen, die Sie zum Erfassen der Netzwerkinformationen über die virtuellen Maschinen verwenden können, die Site Recovery Manager schützt. Zudem können Sie die Optionen zum Anwenden von Anpassungen auf virtuelle Maschinen verwenden, wenn sie auf der Wiederherstellungs-Site gestartet werden.

#### ■ Struktur der DR IP Customizer-CSV-Datei

Die Datei mit kommagetrennten Einträgen (CSV-Datei) für DR IP Customizer enthält eine Kopfzeile, die die Bedeutung der einzelnen Spalten in der Datei definiert, sowie eine oder mehrere Zeilen für jede Platzhalter-VM in einem Wiederherstellungsplan.

### ■ Ändern der CSV-Datei für DR IP Customizer

Sie ändern die CSV-Datei für DR IP Customizer, wenn auf virtuelle Maschinen bei deren Start auf der Wiederherstellungs-Site angepasste Netzwerkeinstellungen angewendet werden sollen.

### ■ Ausführen von DR IP Customizer, um die IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen anzupassen

Sie können das Tool „DR IP Customizer“ verwenden, um die IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen anzupassen, die von Site Recovery Manager geschützt werden.

## Melden von IP-Adresszuordnungen für Wiederherstellungspläne

Das Modul für die Meldung von IP-Adresszuordnungen generiert ein XML-Dokument, das die IP-Eigenschaften von geschützten virtuellen Maschinen sowie ihre Platzhalter, gruppiert nach Site und Wiederherstellungsplan, beschreibt. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, die Netzwerkanforderungen eines Wiederherstellungsplans zu verstehen.

Da das Modul für die Meldung von IP-Adresszuordnungen eine Verbindung zu beiden Sites herstellen muss, können Sie den Befehl beliebig auf einer der beiden Sites ausführen. Wenn der Befehl ausgeführt wird, werden Sie aufgefordert, die vCenter Server-Anmeldeinformationen für jede Site anzugeben.

### Verfahren

- 1 Melden Sie sich auf der Schutz- oder der Wiederherstellungs-Site beim Site Recovery Manager Server-Host an und öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
- 2 Ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in:
  - Für Windows `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin.`
  - Für Linux `/opt/vmware/srm/bin/.`
- 3 Führen Sie den Befehl `dr-ip-reporter` aus.
  - Wenn Sie einen Platform Services Controller haben, der eine einzige vCenter Server-Instanz enthält, führen Sie den folgenden Befehl aus:

#### ■ Für Windows:

```
dr-ip-reporter.exe --cfg "SRM_install_dir\config\vmware-dr.xml"
--out "path_to_report_file.xml"
--uri "https://Platform_Services_Controller_address[:port]/lookupservice/sdk"
```

#### ■ Für Linux:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-reporter --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml"
--out path_to_report_file.xml
--uri "https://Platform_Services_Controller_address[:port]/lookupservice/sdk"
```

Dieses Beispiel verweist `dr-ip-reporter` auf die Datei `vmware-dr.xml` von Site Recovery Manager Server und generiert die Berichtsdatei für die vCenter Server-Instanz, die dem Platform Services Controller unter `https://Platform_Services_Controller-Adresse` zugeordnet ist.

- Wenn Sie einen Platform Services Controller haben, der mehrere vCenter Server-Instanzen enthält, müssen Sie die vCenter Server-ID im `--vcid`-Parameter angeben.

- Für Windows:

```
dr-ip-reporter.exe --cfg "SRM_install_dir\config\vmware-dr.xml"
--out "path_to_report_file.xml"
--uri "https://Platform_Services_Controller_address[:port]/lookupservice/sdk"
--vcid vCenter_Server_ID
```

- Für Linux:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-reporter --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml"
--out "path_to_report_file.xml"
--uri "https://Platform_Services_Controller_address[:port]/lookupservice/sdk"
--vcid vCenter_Server_ID
```

Dieses Beispiel verweist `dr-ip-reporter` auf die Datei `vmware-dr.xml` von Site Recovery Manager Server und generiert die Berichtsdatei für die vCenter Server-Instanz mit der ID `vCenter_Server-ID`.

---

**Hinweis** Die vCenter Server-ID ist nicht die gleiche wie der vCenter Server-Name.

---

- Um die Liste der Netzwerke auf die von einem bestimmten Wiederherstellungsplan benötigten Netzwerke einzuschränken, fügen Sie die Option `--plan` in die Befehlszeile ein:

- Für Windows:

```
dr-ip-reporter.exe --cfg "SRM_install_dir\config\vmware-dr.xml"
--out "path_to_report_file.xml"
--uri "https://Platform_Services_Controller_address[:port]/lookupservice/sdk"
--plan recovery_plan_name
```

- Für Linux:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-reporter --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml"
--out "path_to_report_file.xml"
--uri "https://Platform_Services_Controller_address[:port]/lookupservice/sdk"
--plan recovery_plan_name
```

## Syntax des Tools „DR IP Customizer“

Das Tool „DR IP Customizer“ enthält Optionen, die Sie zum Erfassen der Netzwerkinformationen über die virtuellen Maschinen verwenden können, die Site Recovery Manager schützt. Zudem



können Sie die Optionen zum Anwenden von Anpassungen auf virtuelle Maschinen verwenden, wenn sie auf der Wiederherstellungs-Site gestartet werden.

**Hinweis** Mit Site Recovery Manager können Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene definieren, um IP-Einstellungen auf virtuellen Maschinen anzupassen, indem das Tool „DR IP Customizer“ verwendet wird. Sie können IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene in Verbindung mit dem Tool „DR IP Customizer“ verwenden. Informationen dazu, wie Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene und das Tool „DR IP Customizer“ zusammen verwenden können, finden Sie unter [Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen](#).

- Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, finden Sie die ausführbare Datei `dr-ip-customizer.exe` im Verzeichnis `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin` auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.
- Wenn Sie die Site Recovery Manager Virtual Appliance verwenden, befindet sich die `dr-ip-customizer`-Datei im Verzeichnis `/opt/vmware/srm/bin/` auf der Appliance.

Wenn Sie `dr-ip-customizer.exe` oder `dr-ip-customizer` ausführen, müssen Sie abhängig davon, ob Sie eine kommasetrennte Datei (CSV-Datei) generieren oder anwenden möchten, unterschiedliche Optionen angeben.

```
dr-ip-customizer.exe
--cfg XML-Datei der SRM-Server-Konfiguration
--cmd apply/drop/generate
[--csv Name der vorhandenen CSV-Datei]
[--out Name der neu zu generierenden CSV-Datei]
--uri https://host[:port]/lookupservice/sdk
--vcid UUID
[--ignore-thumbprint]
[--extra-dns-columns]
[--verbose]
```

Sie können das Tool „DR IP Customizer“ auf der Schutz-Site oder auf der Wiederherstellungs-Site ausführen. Geschützte virtuelle Maschinen haben auf den verschiedenen Sites unterschiedliche IDs. Wenn Sie die Einstellungen anwenden möchten, müssen Sie daher das DR IP Customizer-Tool auf derselben Site ausführen, auf der Sie die CSV-Datei generiert haben.

Manche Optionen des Tools „DR IP Customizer“ sind obligatorisch, andere sind wiederum optional.

**Tabelle 8-2. DR IP Customizer-Optionen**

Option	Beschreibung	Obligatorisch
<code>-h [ --help ]</code>	Zeigt Nutzungsinformationen zu <code>dr-ip-customizer.exe</code> oder <code>dr-ip-customizer an</code> .	Nein
<code>--cfg arg</code>	Pfad zur Anwendungs-XML-Konfigurationsdatei, <code>vmware-dr.xml</code> .	Ja

Tabelle 8-2. DR IP Customizer-Optionen (Fortsetzung)

Option	Beschreibung	Obligatorisch
<code>--cmd arg</code>	<p>Sie verwenden verschieden Befehle, um DR IP Customizer in verschiedenen Modi auszuführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Befehl <code>apply</code> wendet die Netzwerkanpassungseinstellungen aus einer vorhandenen CSV-Datei auf die Wiederherstellungspläne auf den Site Recovery Manager Server-Instanzen an.</li> <li>■ Der Befehl <code>generate</code> generiert eine Basis-CSV-Datei für alle virtuellen Maschinen, die Site Recovery Manager für eine vCenter Server-Instanz schützt.</li> <li>■ Der Befehl <code>drop</code> entfernt die Wiederherstellungseinstellungen von den in der Eingabe-CSV-Datei angegebenen virtuellen Maschinen.</li> </ul> <p>Geben Sie stets dieselbe vCenter Server-Instanz für die Befehle <code>apply</code> und <code>drop</code> an, die Sie zum Generieren der CSV-Datei verwendet haben.</p>	Ja
<code>--csv arg</code>	Pfad zur CSV-Datei.	Ja, wenn die Befehle <code>apply</code> und <code>drop</code> ausgeführt werden.
<code>-o [ --out ] arg</code>	Name der neuen CSV-Ausgabedatei, die mit dem Befehl <code>generate</code> erstellt werden soll. Wenn Sie den Namen einer vorhandenen CSV-Datei angeben, überschreibt der Befehl <code>generate</code> den aktuellen Inhalt.	Ja, wenn Sie den Befehl <code>generate</code> ausführen.
<code>--uri arg</code>	<p>Lookup Service-URL auf dem Platform Service Controller mit dem Formular <code>https://host[:port]/lookupservice/sdk</code>. Geben Sie den Port an, wenn dieser nicht 443 ist. Die Site Recovery Manager-Instanz ordnet diese Adresse dem infra-Knoten der primären Site zu.</p> <p>Verwenden Sie dieselbe vCenter Server-Instanz für die Befehle <code>apply</code> und <code>drop</code>, die Sie zum Generieren der CSV-Datei verwendet haben.</p>	Ja
<code>--vcid arg</code>	Die UUID für die vCenter Server-Instanz der primären Site.	Optional, es sei denn, die Infrastruktur der primären Site enthält mehr als eine vCenter Server-Instanz.

Tabelle 8-2. DR IP Customizer-Optionen (Fortsetzung)

Option	Beschreibung	Obligatorisch
-i [ --ignore-thumbprint ]	Ignoriert die Eingabeaufforderung der vCenter Server-Fingerabdruckbestätigung.	Nein
-e [ --extra-dns-columns ]	Muss angegeben werden, wenn die Eingabe-CSV-Datei zusätzliche Spalten für DNS-Informationen enthält.	Nein
-v [ --verbose ]	Aktiviert die ausführliche Ausgabe. Sie können die Option --verbose in jeder Befehlszeile für dr-ip-customizer.exe oder dr-ip-customizer angeben, um zusätzliche Diagnosemeldungen zu protokollieren.	Nein

Das Tool kann die UUID in den Lookup Service drucken, wenn der --vcid-Wert wie in diesem Beispiel nicht angegeben ist:

■ Für Windows:

```
dr-ip-customizer.exe --cfg "C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery
Manager\config\vmware-dr.xml" -i --cmd generate -o "c:\tmp\output.csv" --uri
https://service.company.com:443/lookupservice/sdk --vcid ?
```

■ Für Linux:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-customizer --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml" -i --cmd
generate -o "/home/admin/output.csv" --uri
https://service.company.com:443/lookupservice/sdk --vcid ?
```

Die resultierende Fehlermeldung enthält die UUID der vCenter Server-Instanz, gefolgt vom vCenter Server-DNS-Hostnamen für jeden beim Lookup Service registrierten vCenter Server:

```
FEHLER: VC-Instanz konnte nicht gefunden werden. Verwenden Sie eine
der folgenden bekannten VC-Instanzen: e07c907e-cd41-4fe7-b38a-f4c0e677a18c
vc.company.com
```

## Struktur der DR IP Customizer-CSV-Datei

Die Datei mit kommagetrennten Einträgen (CSV-Datei) für DR IP Customizer enthält eine Kopfzeile, die die Bedeutung der einzelnen Spalten in der Datei definiert, sowie eine oder mehrere Zeilen für jede Platzhalter-VM in einem Wiederherstellungsplan.

**Hinweis** Mit Site Recovery Manager können Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene definieren, um IP-Einstellungen auf virtuellen Maschinen anzupassen, indem das Tool „DR IP Customizer“ verwendet wird. Sie können IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene in Verbindung mit dem Tool „DR IP Customizer“ verwenden. Informationen dazu, wie Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene und das Tool „DR IP Customizer“ zusammen verwenden können, finden Sie unter [Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen](#).

Sie können die Einstellungen nur für die Schutz-Site, nur für die Wiederherstellungs-Site und für beide Sites vornehmen. Sie können alle Sites so konfigurieren, dass sie jeweils andere Sätze an Netzwerkadaptern und diese auf völlig andere Weise verwenden.

Bestimmte Felder in der CSV-Datei müssen in jeder Zeile ausgefüllt werden. Andere Felder können frei bleiben, sofern keine benutzerdefinierte Einstellung erforderlich ist.

**Tabelle 8-3. Spalten der DR IP Customizer-CSV-Datei**

Spalte	Beschreibung	Anpassungsregeln
VM-ID	Ein eindeutiger Bezeichner, den DR IP Customizer dazu verwendet, Informationen aus mehreren Zeilen zu erfassen, um sie auf eine einzelne virtuelle Maschine anzuwenden. Er ist identisch mit der ID der virtuellen Maschine, die vCenter Server verwendet, wenn vorhanden, oder mit der BIOS-ID, falls nicht.	Nicht anpassbar. Darf nicht leer sein.
VM-Name	Der lesbare Name der virtuellen Maschine, wie er in der Bestandsliste von vCenter Server angezeigt wird.	Nicht anpassbar. Darf nicht leer sein.
vCenter Server	Adresse einer vCenter Server-Instanz, entweder auf der Schutz-Site oder auf der Wiederherstellungs-Site. Sie definieren die IP-Einstellungen für eine virtuelle Maschine auf jeder Site in der Spalte vCenter Server.	Nicht anpassbar. Darf nicht leer sein. Diese Spalte kann beide vCenter Server-Instanzen enthalten. Für jede vCenter Server-Instanz wird eine eigene Zeile benötigt. Sie können einen Satz von IP-Einstellungen für die Verwendung auf einer Site konfigurieren und einen anderen zur Verwendung auf der anderen Site. Sie können auch IP-Einstellungen zur Verfügung stellen, die für Vorgänge zum erneuten Schützen beider Sites verwendet werden.

Tabelle 8-3. Spalten der DR IP Customizer-CSV-Datei (Fortsetzung)

Spalte	Beschreibung	Anpassungsregeln
Adapter-ID	Die ID des Adapters, der angepasst werden soll. Die Adapter-ID 0 definiert globale Einstellungen für alle Adapter einer virtuellen Maschine. Mit der Vergabe von Werten für die Adapter-ID 1, 2, 3 usw. werden die Einstellungen für bestimmte Netzwerkkarten auf einer virtuellen Maschine definiert.	<p>Anpassbar. Darf nicht leer sein.</p> <p>Die einzigen Felder, die Sie in einer Zeile für die Adapter-ID 0 ändern können, sind DNS-Server und DNS-Suffix(e). Diese Werte, falls angegeben, werden von allen anderen Adaptern geerbt, die von dieser VM-ID verwendet werden.</p> <p>Sie können in der CSV-Datei mehrere DNS-Server auf mehreren Zeilen einfügen. Wenn Sie beispielsweise zwei globale DNS-Hosts benötigen, können Sie zwei Zeilen für die Adapter-ID 0 einfügen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eine Zeile, die alle Informationen zur virtuellen Maschine und einen DNS-Host enthält.</li> <li>■ Eine Zeile, die nur den zweiten DNS-Host enthält.</li> </ul> <p>Wenn Sie einem bestimmten Adapter einen anderen DNS-Server hinzufügen möchten, fügen Sie den DNS-Server der entsprechenden Adapterzeile hinzu. Fügen Sie z. B. den DNS-Server der Adapter-ID 1 hinzu.</p>
DNS-Domäne	DNS-Domäne für diesen Adapter.	<p>Anpassbar. Darf leer bleiben.</p> <p>Wenn Sie einen Wert eingeben, müssen Sie das Format <b>beispiel.firma.com</b> verwenden.</p>
Net BIOS	Wählen Sie, ob auf diesem Adapter NetBIOS aktiviert werden soll.	<p>Anpassbar. Darf leer bleiben.</p> <p>Wenn die Spalte nicht leer bleibt, muss sie eine der folgenden Zeichenfolgen enthalten: <code>disableNetBIOS</code>, <code>enableNetBIOS</code> oder <code>enableNetBIOSViaDhcp</code>.</p>
Primärer WINS	DR IP Customizer validiert, ob WINS-Einstellungen nur auf virtuelle Windows-Maschinen angewendet werden, er validiert jedoch nicht die NetBIOS-Einstellungen.	Anpassbar. Darf leer bleiben.
Sekundärer WINS	DR IP Customizer validiert, ob WINS-Einstellungen nur auf virtuelle Windows-Maschinen angewendet werden, er validiert jedoch nicht die NetBIOS-Einstellungen.	Anpassbar. Darf leer bleiben.

Tabelle 8-3. Spalten der DR IP Customizer-CSV-Datei (Fortsetzung)

Spalte	Beschreibung	Anpassungsregeln
IP-Adresse	IPv4-Adresse für diese virtuelle Maschine.	Anpassbar. Darf nicht leer sein. Virtuelle Maschinen können über mehrere virtuelle Netzwerkadapter verfügen. Sie können jeden virtuellen Netzwerkadapter mit einer statischen IPv4-Adresse konfigurieren. Wenn das Feld nicht auf eine bestimmte statische Adresse festgelegt ist, müssen Sie es auf DHCP stellen.
Subnetzmaske	Subnetzmaske für diese virtuelle Maschine.	Anpassbar. Darf leer bleiben.
Gateway(s)	IPv4-Gateway oder -Gateways für diese virtuelle Maschine.	Anpassbar. Darf leer bleiben.
IPv6-Adresse	IPv6-Adresse für diese virtuelle Maschine.	Anpassbar. Kann leer gelassen werden, wenn Sie IPv6 nicht benutzen. Virtuelle Maschinen können über mehrere virtuelle Netzwerkadapter verfügen. Sie können jeden virtuellen Netzwerkadapter mit einer statischen IPv6-Adresse konfigurieren. Wenn das Feld nicht auf eine bestimmte statische Adresse festgelegt ist, müssen Sie es auf DHCP stellen. Wenn Sie Site Recovery Manager Server auf Windows Server 2003 ausführen und IPv6-Adressen für eine virtuelle Maschine anpassen, müssen Sie IPv6 auf den Site Recovery Manager Server-Instanzen aktivieren. Site Recovery Manager führt während der Anpassung eine Validierung der IP-Adressen durch. Dafür muss IPv6 auf dem Site Recovery Manager Server aktiviert sein, wenn Sie IPv6-Adressen anpassen. Spätere Versionen von Windows Server haben IPv6 standardmäßig aktiviert.
Länge des IPv6-Subnetzpräfixes	Zu verwendende Länge des IPv6-Subnetzpräfixes.	Anpassbar. Darf leer bleiben.
IPv6-Gateway(s)	IPv6-Gateway oder -Gateways für diesen Adapter.	Anpassbar. Darf leer bleiben.

Tabelle 8-3. Spalten der DR IP Customizer-CSV-Datei (Fortsetzung)

Spalte	Beschreibung	Anpassungsregeln
DNS-Server	Adresse des DNS-Servers bzw. der DNS-Server.	<p>Anpassbar. Darf leer bleiben.</p> <p>Wenn Sie diese Einstellung in einer Zeile für die Adapter-ID 0 eingeben, wird sie als globale Einstellung behandelt. Auf virtuellen Windows-Maschinen gilt diese Einstellung für jeden Adapter, wenn Sie sie in anderen Adapter-ID-Zeilen als solchen für die Adapter-ID 0 angeben.</p> <p>Auf virtuellen Linux-Maschinen ist dies immer eine globale Einstellung für alle Adapter.</p> <p>Diese Spalte kann einen oder mehrere IPv4- bzw. IPv6-DNS-Server für jede Netzwerkkarte enthalten.</p>
DNS-Suffix(e)	Suffix bzw. Suffixe für DNS-Server.	<p>Anpassbar. Darf leer bleiben.</p> <p>Dies sind globale Einstellungen für alle Adapter auf virtuellen Windows- und Linux-Maschinen.</p>

## Ändern der CSV-Datei für DR IP Customizer

Sie ändern die CSV-Datei für DR IP Customizer, wenn auf virtuelle Maschinen bei deren Start auf der Wiederherstellungs-Site angepasste Netzwerkeinstellungen angewendet werden sollen.

**Hinweis** Mit Site Recovery Manager können Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene definieren, um IP-Einstellungen auf virtuellen Maschinen anzupassen, indem das Tool „DR IP Customizer“ verwendet wird. Sie können IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene in Verbindung mit dem Tool „DR IP Customizer“ verwenden. Informationen dazu, wie Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene und das Tool „DR IP Customizer“ zusammen verwenden können, finden Sie unter [Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen](#).

Eine Herausforderung bei der Darstellung von VM-Netzwerkkonfigurationen in einer CSV-Datei besteht darin, dass Konfigurationen virtueller Maschinen hierarchische Informationen enthalten. Beispielsweise kann eine einzelne virtuelle Maschine mehrere Adapter enthalten und jeder Adapter kann über mehrere Listen von Elementen, z. B. Gateways, verfügen. Das CSV-Format bietet keine Möglichkeit, Informationen hierarchisch darzustellen. Folglich kann jede Zeile der CSV-Datei, die von DR IP Customizer generiert wird, einen Teil oder alle Informationen für eine bestimmte virtuelle Maschine enthalten.

Bei einer virtuellen Maschine mit einer einfachen Netzwerkkonfiguration finden alle Informationen in einer einzelnen Zeile Platz. Im Falle einer etwas komplexeren virtuellen Maschine werden möglicherweise mehrere Zeilen benötigt. Für virtuelle Maschinen mit mehreren Netzwerkkarten oder mehreren Gateways sind mehrere Zeilen erforderlich. Jede Zeile in der CSV-Datei enthält Identifikationsdaten, die beschreiben, auf welche virtuelle Maschine und welchen Adapter sich die Informationen beziehen. Die Informationen werden zusammengefasst und auf die entsprechende virtuelle Maschine angewendet.

Befolgen Sie diese Richtlinien, wenn Sie die CSV-Datei für DR IP Customizer ändern.

- Lassen Sie Werte für nicht erforderliche Einstellungen weg.
- Verwenden Sie für jeden Adapter die geringstmögliche Anzahl an Zeilen.
- Verwenden Sie in keinem Feld Kommas.
- Geben Sie bei Bedarf die Adapter-ID-Einstellungen an. DR IP Customizer wendet die Einstellungen, die Sie für Adapter-ID 0 angeben, auf alle Netzwerkkarten an. Sollen Einstellungen für einzelne Netzwerkkarten gelten, geben Sie die Werte in den Feldern für die Adapter-ID 1, 2, ...,  $n$  an.
- Wenn Sie mehr als einen Wert für eine Spalte angeben möchten, erstellen Sie eine zusätzliche Zeile für diesen Adapter und geben Sie den Wert in der Spalte dieser Zeile ein. Um sicherzustellen, dass die zusätzliche Zeile der dafür vorgesehenen virtuellen Maschine zugewiesen wird, kopieren Sie die Werte der VM-ID, des VM-Namens, von vCenter Server und der Adapter-ID.
- Wenn Sie eine IP-Adresse für einen Netzwerkadapter auf jeder der Schutz- und Wiederherstellungs-Sites oder wenn Sie mehrere DNS-Server-Adressen angeben möchten, fügen Sie für jede Adresse eine neue Zeile hinzu. Kopieren Sie die Werte für die VM-ID, den VM-Namen und die Adapter-ID für jede Zeile.

### Beispiele für DR IP Customizer-CSV-Dateien

Sie erhalten eine CSV-Datei, die die Netzwerkinformationen für die geschützten virtuellen Maschinen auf dem vCenter Server enthält, indem Sie `dr-ip-customizer.exe` oder `dr-ip-customizer` mit dem Befehl `--cmd generate` ausführen. Sie bearbeiten die CSV-Datei zum Anpassen der IP-Einstellungen der geschützten virtuellen Maschinen.

---

**Hinweis** Mit Site Recovery Manager können Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene definieren, um IP-Einstellungen auf virtuellen Maschinen anzupassen, indem das Tool „DR IP Customizer“ verwendet wird. Sie können IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene in Verbindung mit dem Tool „DR IP Customizer“ verwenden. Informationen dazu, wie Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene und das Tool „DR IP Customizer“ zusammen verwenden können, finden Sie unter [Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen](#).

---



### Beispiel: Eine generierte DR IP Customizer-CSV-Datei

Für ein einfaches Setup mit nur zwei geschützten virtuellen Maschinen enthält die generierte CSV-Datei möglicherweise nur die ID der virtuellen Maschine, den Namen der virtuellen Maschine, die Namen der vCenter Server-Instanzen auf beiden Sites und einen einzelnen Adapter.

```
VM ID,VM Name,vCenter Server,Adapter ID,DNS Domain,Net BIOS,
Primary WINS,Secondary WINS,IP Address,Subnet Mask,Gateway(s),
IPv6 Address,IPv6 Subnet Prefix length,IPv6 Gateway(s),
DNS Server(s),DNS Suffix(es)
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e,vm-3-win,vcenter-server-site-B,0,,,,,,,,,,,,,
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e,vm-3-win,vcenter-server-site-A,0,,,,,,,,,,,,,
834c1a9b-1f91-fbca-1028-43820d8f236d,vm-1-linux,vcenter-server-site-B,0,,,,,,,,,,,,,
834c1a9b-1f91-fbca-1028-43820d8f236d,vm-1-linux,vcenter-server-site-A,0,,,,,,,,,,,,,
```

Diese generierte CSV-Datei enthält zwei virtuelle Maschinen: vm-3-win und vm-1-linux. Die virtuellen Maschinen sind auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site, vcenter-server-site-B und vcenter-server-site-A, vorhanden. DR IP Customizer generiert einen Eintrag für jede virtuelle Maschine und jede Site mit Adapter-ID 0. Sie können zum Anpassen der Netzwerkkarten zusätzliche Zeilen hinzufügen, sobald Sie wissen, wie viele Netzwerkkarten sich auf jeder virtuellen Maschine befinden.

### Beispiel: Festlegen statischer IPv4-Adressen

Sie können die generierte CSV-Datei ändern, um einer der virtuellen Maschinen (vm-3-win) zwei Netzwerkkarten mit statischen IPv4-Adressen auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site zuzuweisen.

Aus Gründen der Lesbarkeit werden in der folgenden Tabelle die leeren Spalten der Beispiel-CSV-Datei ausgeblendet. Die Spalten DNS-Domäne, NetBIOS, IPv6-Adresse, Länge des IPv6-Subnetzpräfixes und IPv6-Gateway(s) werden weggelassen.

**Tabelle 8-4. Festlegen statischer IPv4-Adressen in einer geänderten CSV-Datei**

VM-ID	VM-Name	vCenter Server	Adapter-ID	Primärer WINS	Sekundärer WINS	IP-Adresse	Subnetzmaske	Gateway(s)	DNS-Server	DNS-Suffix(e)
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-B	0							example.com
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-A	0							eng.example.com

Tabelle 8-4. Festlegen statischer IPv4-Adressen in einer geänderten CSV-Datei (Fortsetzung)

VM-ID	VM-Name	vCenter Server	Adapter-ID	Primärer WINS	Sekundärer WINS	IP-Adresse	Subnetzmaske	Gateway(s)	DNS-Server	DNS-Suffix(e)
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-B	1	2.2.3.4	2.2.3.5	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1	1.1.1.1	
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-B	2	2.2.3.4	2.2.3.5	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1	1.1.1.2	
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-A	0						1.1.0.1	example.com
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-A	0						1.1.0.2	eng.example.com
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-A	1			192.168.0.21	255.255.255.0	192.168.0.1		
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-A	2	1.2.3.4	1.2.3.5	192.168.0.22	255.255.255.0	192.168.0.1		

Die in dieser CSV-Datei enthaltenen unterschiedlichen statischen IPv4-Einstellungen werden auf vm-3-win auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site angewendet.

- Auf der Site vcenter-server-site-B:
  - Legt für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine die DNS-Suffixe example.com und eng.example.com fest.

- Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 1, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 2.2.3.4 und 2.2.3.5, die statische IPv4-Adresse 192.168.1.21 und DNS-Server 1.1.1.1 hinzu.
- Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 2, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 2.2.3.4 und 2.2.3.5, die statische IPv4-Adresse 192.168.1.22 und DNS-Server 1.1.1.2 hinzu.
- Auf der Site vcenter-server-site-A:
  - Legt für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine die DNS-Suffixe example.com und eng.example.com fest.
  - Legt die DNS-Server 1.1.0.1 und 1.1.0.2 für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine fest.
  - Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 1, mit einer statischen IPv4-Adresse 192.168.0.21 hinzu.
  - Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 2, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 1.2.3.4 und 1.2.3.5 sowie die statische IPv4-Adresse 192.168.0.22 hinzu.

### Beispiel: Festlegen von statischen und DHCP IPv4-Adressen

Sie können die generierte CSV-Datei ändern, um einer der virtuellen Maschinen (vm-3-win) mehrere Netzwerkkarten zuzuweisen, die eine Kombination aus statischen und DHCP IPv4-Adressen verwenden. Die Einstellungen können sich auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site unterscheiden.

Aus Gründen der Lesbarkeit werden in der folgenden Tabelle die leeren Spalten der Beispiel-CSV-Datei ausgeblendet. Die Spalten DNS-Domäne, NetBIOS, IPv6-Adresse, Länge des IPv6-Subnetzpräfixes und IPv6-Gateway(s) werden weggelassen.

**Tabelle 8-5. Festlegen statischer und DHCP IPv4-Adressen in einer geänderten CSV-Datei**

VM-ID	VM-Name	vCenter-Server	Adapter-ID	Primärer WINS	Sekundärer WINS	IP-Adresse	Subnetzmaske	Gateway(s)	DNS-Server	DNS-Suffix(e)
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-B	0							example.com
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-B	0							eng.example.com

**Tabelle 8-5. Festlegen statischer und DHCP IPv4-Adressen in einer geänderten CSV-Datei (Fortsetzung)**

VM-ID	VM-Name	vCenter Server	Adapter-ID	Primärer WINS	Sekundärer WINS	IP-Adresse	Subnetzmaske	Gateway(s)	DNS-Server	DNS-Suffix(e)
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-B	1	2.2.3.4	2.2.3.5	dhcp			1.1.1.1	
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-B	2	2.2.3.4	2.2.3.5	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1	1.1.1.2	
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-A	0						1.1.0.1	example.com
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e	vm-3-win	vcenter-server-site-A	0						1.1.0.2	eng.example.com
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-A	1			dhcp				
103b9e8b-1f90-faca-8028-13820b8f236e		vcenter-server-site-A	2	1.2.3.4	1.2.3.5	192.168.0.22	255.255.255.0	192.168.0.1		

In dieser CSV-Datei werden unterschiedliche statische und dynamische IPv4-Einstellungen auf vm-3-win auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site angewendet.

- Auf der Site vcenter-server-site-B:
  - Legt für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine die DNS-Suffixe example.com und eng.example.com fest.

- Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 1, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 2.2.3.4 und 2.2.3.5 hinzu, die DHCP zum Beziehen einer IP-Adresse verwendet, und legt den statischen DNS-Server 1.1.1.1 fest.
- Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 2, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 2.2.3.4 und 2.2.3.5, die statische IPv4-Adresse 192.168.1.22 und DNS-Server 1.1.1.2 hinzu.
- Auf der Site vcenter-server-site-A:
  - Legt für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine die DNS-Suffixe auf example.com und eng.example.com fest.
  - Legt die DNS-Server 1.1.0.1 und 1.1.0.2 für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine fest.
  - Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 1, hinzu, die DHCP zum Beziehen einer IPv4-Adresse und der global zugewiesenen DNS-Server-Informationen verwendet.
  - Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 2, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 1.2.3.4 und 1.2.3.5, sowie die statische IPv4-Adresse 192.168.0.22 hinzu.

#### **Beispiel: Festlegen statischer und DHCP IPv4- und IPv6-Adressen**

Sie können die generierte CSV-Datei ändern, um einer der virtuellen Maschinen (vm-3-win) mehrere Netzwerkkarten zuzuweisen. Die Netzwerkkarten können eine Kombination aus statischen und DHCP IPv4- und IPv6-Adressen verwenden. Die Einstellungen können sich auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site unterscheiden.

Aus Gründen der Lesbarkeit werden in der folgenden Tabelle die leeren Spalten der Beispiel-CSV-Datei ausgeblendet. Die Spalten DNS-Domäne und NetBIOS werden weggelassen.

Tabelle 8-6. Festlegen statischer und DHCP IPv4- und IPv6-Adressen in einer geänderten CSV-Datei

VM-ID	VM-Nam e	vCen ter Serv er	Ada pter- ID	Prim ärer WIN S	Seku ndär WIN S	IP- Adres se	Subne tzmas ke	Gatew ay(s)	IPv6- Adres se	Länge des IPv6- Subne tzpräfi xes	IPv6- Gatew ay(s)	DNS- Serve r	DNS- Suffix( e)
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e	vm-3 -win	vcen ter- serv er- site- B	0										examp le.com
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e	vm-3 -win	vcen ter- serv er- site- B	0										eng.e xampl e.com
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e		vcen ter- serv er- site- B	1	2.2.3 .4	2.2.3 .5	192.16 8.1.21	255.2 55.25 5.0	192.16 8.1.1	dhcp			1.1.1.1	
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e		vcen ter- serv er- site- B	2	2.2.3 .4	2.2.3 .5	dhcp			::ffff:19 2.168.1 .22	32	::ffff:19 2.168.1 .1	1.1.1.2	
prot ecte d- vm-1 0301	vm-3 -win	vcen ter- serv er- site- A	0										examp le.com

Tabelle 8-6. Festlegen statischer und DHCP IPv4- und IPv6-Adressen in einer geänderten CSV-Datei (Fortsetzung)

VM-ID	VM-Nam e	vCen ter Serv er	Ada pter- ID	Prim ärer WIN S	Seku ndär WIN S	IP- Adres se	Subne tzmas ke	Gatew ay(s)	IPv6- Adres se	Länge des IPv6- Subne tzpräfi xes	IPv6- Gatew ay(s)	DNS- Serve r	DNS- Suffix( e)
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e	vm-3 -win	vcen ter- serv er- site- A	0										eng.e xampl e.com
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e		vcen ter- serv er- site- A	1			dhcp			::ffff:19 2.168. 0.22	32	::ffff:19 2.168. 0.1	::ffff:19 2.168. 0.250	
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e		vcen ter- serv er- site- A	1									::ffff:19 2.168. 0.251	
103b 9e8b -1f90 -faca -802 8-13 820b 8f23 6e		vcen ter- serv er- site- A	2	1.2.3. 4	1.2.3. 5	192.16 8.0.22	255.2 55.25 5.0	192.16 8.0.1				1.1.1.1	

In dieser CSV-Datei werden unterschiedliche IP-Einstellungen auf vm-3-win auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site angewendet.

- Auf der Site vcenter-server-site-B:
  - Legt für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine die DNS-Suffixe example.com und eng.example.com fest.

- Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 1, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 2.2.3.4 und 2.2.3.5 hinzu, die die statische IPv4-Adresse 192.168.1.21 festlegt, DHCP zum Beziehen einer IPv6-Adresse und DNS-Server 1.1.1.1 verwendet.
- Fügt eine Netzwerkkarte, Adapter-ID 2, mit dem primären und dem sekundären WINS-Server 2.2.3.4 und 2.2.3.5 hinzu, die DHCP zum Beziehen einer IPv4-Adresse verwendet, die statische IPv6-Adresse ::ffff:192.168.1.22 festlegt und DNS-Server 1.1.1.2 verwendet.
- Auf der Site vcenter-server-site-A:
  - Legt für alle Netzwerkkarten dieser virtuellen Maschine die DNS-Suffixe auf example.com und eng.example.com fest.
  - Fügt eine Netzwerkkarte (Adapter-ID 1) hinzu, die DHCP zum Abrufen einer IPv4-Adresse verwendet, und legt eine statische IPv6-Adresse ::ffff:192.168.1.22 fest. Adapter-ID 1 verwendet die statischen IPv6-DNS-Server ::ffff:192.168.0.250 und ::ffff:192.168.0.251.
  - Fügt eine Netzwerkkarte (Adapter-ID 2) mit den primären und sekundären WINS-Servern 1.2.3.4 und 1.2.3.5, eine statische IPv4-Adresse 192.168.0.22 und einen DNS-Server 1.1.1.1 hinzu. Wenn Sie die IPv6-Spalte leer lassen, verwendet Adapter-ID 2 DHCP für IPv6-Adressen.

## Ausführen von DR IP Customizer, um die IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen anzupassen

Sie können das Tool „DR IP Customizer“ verwenden, um die IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen anzupassen, die von Site Recovery Manager geschützt werden.

---

**Hinweis** Mit Site Recovery Manager können Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene definieren, um IP-Einstellungen auf virtuellen Maschinen anzupassen, indem das Tool „DR IP Customizer“ verwendet wird. Sie können IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene in Verbindung mit dem Tool „DR IP Customizer“ verwenden. Informationen dazu, wie Sie IP-Zuordnungsregeln auf Subnetzebene und das Tool „DR IP Customizer“ zusammen verwenden können, finden Sie unter [Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen](#).

---

### Voraussetzungen

- Verwenden Sie das Tool „DR IP Customizer“ auf einem Computer, der auf die vCenter Server-Instanzen in Ihrer Umgebung zugreifen kann.
- Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, erfordert das Benutzerkonto, das Sie zum Ausführen des Tools „DR IP Customizer“ verwenden, mindestens die Rolle des Administrators für die Site Recovery Manager-Wiederherstellungspläne.
- Wenn Sie die Site Recovery Manager Virtual Appliance verwenden, müssen Sie eine SSH-Anmeldung mit dem Admin-Benutzer durchführen.

### Verfahren

- 1 Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an und öffnen Sie eine Befehlsshell.



## 2 Ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in:

- Für Windows `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin.`
- Für Linux `/opt/vmware/srm/bin/.`

## 3 Führen Sie den Befehl `dr-ip-customizer` aus, um eine Datei mit kommagetrennten Werten zu generieren (CSV-Datei), die Informationen über die geschützten virtuellen Maschinen enthält.

- Wenn Sie einen Platform Services Controller mit einer einzigen vCenter Server-Instanz haben

Führen Sie für Windows folgenden Befehl aus:

```
dr-ip-customizer.exe --cfg "C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config\vmware-dr.xml"
--cmd generate --out "C:\tmp\output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
```

Führen Sie für Linux folgenden Befehl aus:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-customizer --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml"
--cmd generate --out "/home/admin/output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
```

Dieses Beispiel verweist `dr-ip-customizer` auf die Datei `vmware-dr.xml` von Site Recovery Manager Server und generiert die CSV-Datei für die vCenter Server-Instanz, die dem Platform Services Controller unter `https://Platform_Services_Controller-Adresse` zugeordnet ist.

- Wenn Sie einen Platform Services Controller haben, der mehrere vCenter Server-Instanzen enthält, müssen Sie die vCenter Server-ID im `--vcid`-Parameter angeben. Wenn Sie `--vcid` nicht angeben oder wenn Sie eine falsche ID angeben, listet das Tool alle verfügbaren vCenter Server-Instanzen.

Führen Sie für Windows folgenden Befehl aus:

```
dr-ip-customizer.exe --cfg "C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config\vmware-dr.xml"
--cmd generate --out "C:\tmp\output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
--vcid vCenter_Server-ID
```

Führen Sie für Linux folgenden Befehl aus:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-customizer --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml"
--cmd generate --out "/home/admin/output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
--vcid vCenter_Server-ID
```

Dieses Beispiel verweist `dr-ip-customizer` auf die Datei `vmware-dr.xml` von Site Recovery Manager Server und generiert die -CSV-Datei für die vCenter Server-Instanz mit der ID `vCenter_Server-ID`.

**Hinweis** Die vCenter Server-ID ist nicht die gleiche wie der vCenter Server-Name.

- 4 (Erforderlich) Überprüfen Sie den vCenter Server-Fingerabdruck und geben Sie **y** ein, um zu bestätigen, dass Sie dieser vCenter Server-Instanz vertrauen.

Wenn Sie die Option `--ignore-thumbprint` angegeben haben, werden Sie nicht aufgefordert, den Fingerabdruck zu überprüfen.

- 5 Geben Sie die Anmeldedaten für die vCenter Server-Instanz ein.

Sie werden möglicherweise erneut aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie dieser vCenter Server-Instanz vertrauen.

- 6 Bearbeiten Sie die generierte CSV-Datei, um die IP-Eigenschaften für die virtuellen Maschinen im Wiederherstellungsplan anzupassen.

Sie können die CSV-Datei mit einem Tabellenkalkulationsprogramm bearbeiten. Speichern Sie die geänderte CSV-Datei unter einem neuen Namen.

- 7 Führen Sie `dr-ip-customizer` aus, um die angepassten IP-Eigenschaften aus der geänderten CSV-Datei anzuwenden.

Sie können das Tool „DR IP Customizer“ auf der Schutz-Site oder auf der Wiederherstellungs-Site ausführen. Geschützte virtuelle Maschinen haben auf den verschiedenen Sites unterschiedliche IDs. Wenn Sie die Einstellungen anwenden möchten, müssen Sie daher das DR IP Customizer-Tool auf derselben Site ausführen, auf der Sie die CSV-Datei generiert haben.

- Wenn Sie einen Platform Services Controller mit einer einzigen vCenter Server-Instanz haben

Führen Sie für Windows folgenden Befehl aus:

```
dr-ip-customizer.exe --cfg "C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery
Manager\config\vmware-dr.xml"
--cmd apply --csv "C:\tmp\output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
```

Führen Sie für Linux folgenden Befehl aus:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-customizer --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml"
--cmd apply --csv "/home/admin/output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
```

Dieses Beispiel verweist `dr-ip-customizer` auf die Datei `vmware-dr.xml` von Site Recovery Manager Server und wendet die Anpassungen in der CSV-Datei auf den vCenter Server an, der Platform Services Controller unter `https://Platform_Services_Controller-Adresse` zugeordnet ist.

- Wenn Sie einen Platform Services Controller haben, der mehrere vCenter Server-Instanzen enthält, müssen Sie die vCenter Server-ID im `--vcid`-Parameter angeben.

Führen Sie für Windows folgenden Befehl aus:

```
dr-ip-customizer.exe --cfg "C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery
Manager\config\vmware-dr.xml"
--cmd apply --csv "C:\tmp\output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
--vcid vCenter_Server-ID
```

Führen Sie für Linux folgenden Befehl aus:

```
/opt/vmware/srm/bin/dr-ip-customizer --cfg "/opt/vmware/srm/conf/vmware-dr.xml"
--cmd apply --csv "/home/admin/output.csv"
--uri "https://Platform_Services_Controller-Adresse[:Port]/lookupservice/sdk"
--vcid vCenter_Server-ID
```

Dieses Beispiel verweist `dr-ip-customizer` auf die Datei `vmware-dr.xml` von Site Recovery Manager Server und wendet die Anpassungen in der CSV-Datei auf die vCenter Server-Instanz mit der ID `vCenter_Server-ID` an.

## Ergebnisse

Die angegebenen Anpassungen werden während einer Wiederherstellung auf alle virtuellen Maschinen angewendet, die in der CSV-Datei genannt sind. Es ist nicht erforderlich, IP-Einstellungen für diese Maschinen manuell zu konfigurieren, wenn Sie deren Wiederherstellungsplan-Eigenschaften bearbeiten.

## Anpassen der IP-Eigenschaften für mehrere virtuelle Maschinen durch Definieren der IP-Anpassungsregeln

Sie können eine einzelne IP-Zuordnungsregel auf Subnetzebene für eine ausgewählte konfigurierte Zuordnung eines virtuellen Netzwerks auf den Schutz- und den Wiederherstellungs-Sites angeben.

Mit Zuordnungen auf Subnetzebene entfällt die Notwendigkeit, genaue IP-Zuordnungen auf Adapterebene zu definieren. Stattdessen geben Sie eine IP-Anpassungsregel an, die Site Recovery Manager auf alle relevanten Adapter anwendet. Die IP-Anpassungsregel wird für Test- und Wiederherstellungs-Workflows verwendet. Sie können zwischen verschiedenen Netzwerkzuordnungen keine IP-Anpassungsregeln wiederverwenden.

---

### Wichtig

- IP-Subnetz-Zuordnungsregeln unterstützen nur IPv4.
  - Die regelbasierte IPv6-Anpassung wird von Site Recovery Manager nicht unterstützt.
  - Wenn Sie IP-Subnetz-Zuordnungsregeln für virtuelle Windows-Maschinen mit aktiviertem IPv6 anwenden, bleiben die IPv6-Einstellungen, DHCP oder statisch, nach der Wiederherstellung unberührt. Bei virtuellen Linux-Maschinen werden IPv6-Einstellungen auf DHCP zurückgesetzt.
  - Site Recovery Manager wertet keine IP-Zuordnungsregeln für virtuelle Maschinen aus, die für die Verwendung der manuellen IP-Anpassung konfiguriert sind.
- 

Die IP-Anpassungsregel gilt für virtuelle Maschinen, bei denen ein Failover von dem IPv4-Subnetz einer Schutz-Site auf das IPv4-Subnetz einer Wiederherstellungs-Site durchgeführt wird, z. B. von 10.17.23.0/24 auf 10.18.22.0/24. Die IP-Anpassungsregel besagt, dass während einer Wiederherstellung Site Recovery Manager die vorhandene IP-Konfiguration der Netzwerkkarten der wiederhergestellten virtuellen Maschine auswertet und auf dem Subnetz 10.17.23.0/24 erkannte Netzwerkkarten für das Subnetz 10.18.22.0/24 neu konfiguriert.

Trifft die Regel zu, leitet Site Recovery Manager die neue statische IPv4-Adresse aus der alten Adresse ab, indem er die Host-Bits der ursprünglichen IPv4-Adresse beibehält und sie in das Zielsubnetz einsetzt. Beispiel: Die ursprüngliche Adresse der Schutz-Site lautet 10.17.23.55/24 und die neue Adresse ist 10.18.22.55/24.

Wenn das Textfeld für das Standard-Gateway leer ist, leitet Site Recovery Manager den neuen Gateway-Parameter vom ursprünglichen Parameter ab, indem die Host-Bits der ursprünglichen IPv4-Adresse beibehalten und in das Zielsubnetz eingesetzt werden. Beispiel: Das ursprüngliche Gateway der Schutz-Site lautet 10.17.23.1 und das neue Gateway ist 10.18.22.1. Wenn Sie explizit einen Gateway-Parameter angeben, überprüft Site Recovery Manager die Syntax der IPv4-Adresse und wendet sie genau an.

Site Recovery Manager wendet das DNS und weitere Parameter wie angegeben an. DHCP-aktivierte Netzwerkkarten unterliegen nicht der Anpassung, da während der Wiederherstellung ihre Netzwerkkonfiguration unverändert bleibt.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.

- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** auf **Konfigurieren > Netzwerkzuordnungen**.
- 4 Wählen Sie eine Netzwerkzuordnung aus, für die eine Anpassungsregel definiert werden soll.
- 5 Klicken Sie zum Definieren einer Regel auf **IP-Anpassungsregel hinzufügen**.
- 6 Geben Sie Subnetz-IP-Bereiche an, die der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site zugeordnet werden sollen.
- 7 Geben Sie die Netzwerkeinstellungen für das Wiederherstellungs-Site-Netzwerk an.
- 8 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Ihre Änderungen zu speichern.

# Erneuter Schutz virtueller Maschinen nach einer Wiederherstellung

## 9

Nach einer Wiederherstellung wird die Wiederherstellungs-Site zur primären Site, jedoch werden die virtuellen Maschinen noch nicht geschützt. Wenn die ursprüngliche Schutz-Site betriebsbereit ist, können Sie die Richtung des Schutzes umkehren, um die ursprüngliche Schutz-Site als neue Wiederherstellungs-Site zu verwenden.

Den erneuten Schutz manuell in der umgekehrten Richtung einzurichten, indem alle Schutzgruppen und Wiederherstellungspläne neu erstellt werden, ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Site Recovery Manager bietet die Funktion zum erneuten Schutz, die eine automatisierte Möglichkeit darstellt, den Schutz umzukehren.

Nachdem Site Recovery Manager eine Wiederherstellung durchgeführt hat, werden die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site gestartet. Durch den erneuten Schutz wird die Replizierungsrichtung umgekehrt, wenn die Schutz-Site wieder online ist, um die wiederhergestellten virtuellen Maschinen der Wiederherstellungs-Site an der ursprünglichen Schutz-Site zu schützen.

Der erneute Schutz nutzt die Schutzinformationen, die vor einer Wiederherstellung festgehalten wurden, um die Richtung des Schutzes umzukehren. Sie können den Vorgang des erneuten Schutzes nur starten, nachdem die Wiederherstellung ohne Fehler beendet wurde. Falls die Wiederherstellung mit Fehlern durchgeführt wurde, müssen Sie alle Fehler beheben und die Wiederherstellung so lange erneut ausführen, bis keine Fehler mehr auftreten.

Sie können nach der Einrichtung eines erneuten Schutzes Tests durchführen, um sicherzugehen, dass die neue Konfiguration der Schutz- bzw. Wiederherstellungs-Site gültig ist.


Sie können den erneuten Schutz auf Wiederherstellungsplänen durchführen, die Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung, vSphere Replication-Schutzgruppen und Schutzgruppen für Speicherrichtlinien enthalten.

## Durchführen eines Vorgangs des erneuten Schutzes

Site A ist die Schutz-Site und Site B ist die Wiederherstellungs-Site. Wenn Site A offline geht, führen Sie den Notfallwiederherstellungs-Workflow des Wiederherstellungsplans aus, um die virtuellen Maschinen auf Site B online zu schalten. Nach der Wiederherstellung werden die geschützten virtuellen Maschinen von Site A auf Site B ohne Schutz gestartet.

Wenn Site A wieder online ist, schließen Sie die Wiederherstellung mittels einer geplanten Migration ab, da Sie die virtuellen Maschinen und Datenspeicher der Site A herunterfahren und unmounten müssen, bevor Sie den Schutz umkehren. Starten Sie dann einen Vorgang des erneuten Schutzes, um die wiederhergestellten virtuellen Maschinen auf Site B zu schützen. Site B wird zur Schutz-Site und Site A wird zur Wiederherstellungs-Site. Site Recovery Manager kehrt die Replizierungsrichtung von Site B nach Site A um.

**Abbildung 9-1. Site Recovery Manager-Vorgang des erneuten Schutzes**



- **Erneuter Schutz von virtuellen Maschinen mithilfe der Array-basierten Replizierung durch Site Recovery Manager**

Beim Vorgang des erneuten Schutzes mithilfe der Array-basierten Replizierung kehrt Site Recovery Manager die Richtung des Schutzes um und erzwingt anschließend die Synchronisierung des Speichers von der neuen Schutz-Site auf die neue Wiederherstellungs-Site.

- **Erneuter Schutz von virtuellen Maschinen mithilfe von vSphere Replication durch Site Recovery Manager**

Beim Vorgang des erneuten Schutzes mithilfe von vSphere Replication kehrt Site Recovery Manager die Richtung des Schutzes um und erzwingt anschließend die Synchronisierung des Speichers von der neuen Schutz-Site auf die neue Wiederherstellungs-Site.

- **So schützt Site Recovery Manager virtuelle Maschinen mit dem Schutz von Speicherrichtlinien erneut**

Während des Vorgangs zum erneuten Schutz mithilfe des Schutzes von Speicherrichtlinien kehrt Site Recovery Manager die Richtung der Replizierung um und schützt diejenigen virtuellen Maschinen, die mit den relevanten Speicherrichtlinien auf der vorherigen Wiederherstellungs-Site verknüpft sind. Site Recovery Manager stellt den Schutz und die Überwachung von vSphere-Elementen auf der neuen Schutz-Site wiederher.

- **Vorbedingungen zum Durchführen des erneuten Schutzes**

Sie können den erneuten Schutz nur dann durchführen, wenn bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind.

- **Erneutes Schützen virtueller Maschinen**

Der erneute Schutz führt bei Site Recovery Manager-Schutzgruppen und Wiederherstellungsplänen zu einer Neukonfigurierung, um die Arbeitsrichtung umzukehren. Nach dem erneuten Schützen können Sie virtuelle Maschinen mithilfe eines geplanten Migrations-Workflows auf der ursprünglichen Site wiederherstellen.

- **Überblick über die Status beim erneuten Schutz**

Der Vorgang zum erneuten Schutz kann mehrere Status durchlaufen, die Sie im Wiederherstellungsplan in der Site Recovery-Benutzeroberfläche beobachten können.

## **Erneuter Schutz von virtuellen Maschinen mithilfe der Array-basierten Replizierung durch Site Recovery Manager**

Beim Vorgang des erneuten Schutzes mithilfe der Array-basierten Replizierung kehrt Site Recovery Manager die Richtung des Schutzes um und erzwingt anschließend die Synchronisierung des Speichers von der neuen Schutz-Site auf die neue Wiederherstellungs-Site.

Wenn Sie den Vorgang zum erneuten Schützen initiieren, weist Site Recovery Manager die zugrunde liegenden Speicher-Arrays an, die Richtung der Replizierung umzukehren. Sobald die Replizierung umgekehrt wurde, erstellt Site Recovery Manager Platzhalter-VMs auf der neuen Wiederherstellungs-Site (der ursprünglichen Schutz-Site).

Bei der Erstellung von Platzhalter-VMs auf der neuen Schutz-Site verwendet Site Recovery Manager den Speicherort der ursprünglich geschützten virtuellen Maschine, um festzulegen, wo die Platzhalter-VM erstellt werden soll. Site Recovery Manager verwendet die Identität der ursprünglich geschützten virtuellen Maschine zum Erstellen des Platzhalters. Wenn die ursprünglich geschützten virtuellen Maschinen nicht mehr verfügbar sind, verwendet Site Recovery Manager die Bestandslistenzuordnungen von der ursprünglichen Wiederherstellungs-Site zur ursprünglichen Schutz-Site, um die Ressourcenpools und -ordner für die Platzhalter-VMs festzulegen. Vor dem Durchführen des erneuten Schutzes müssen Sie Bestandslistenzuordnungen auf beiden Sites konfigurieren. Andernfalls schlägt der erneute Schutz möglicherweise fehl.

Beim erneuten Schützen von virtuellen Maschinen mit der Array-basierten Replizierung speichert Site Recovery Manager die Dateien für die Platzhalter-VMs im Platzhalterdatenspeicher der ursprünglichen Schutz-Site und nicht in dem Datenspeicher, in dem sich die ursprünglich geschützten virtuellen Maschinen befanden.

Die Erzwingung der Synchronisierung von Daten von der neuen Schutz-Site zur neuen Wiederherstellungs-Site stellt sicher, dass die Wiederherstellungs-Site über eine aktuelle Kopie der geschützten virtuellen Maschinen, die auf der Schutz-Site ausgeführt werden, verfügt. Die Erzwingung dieser Synchronisierung stellt sicher, dass eine sofortige Wiederherstellung möglich ist, sobald der Vorgang des erneuten Schutzes abgeschlossen ist.



## Erneuter Schutz von virtuellen Maschinen mithilfe von vSphere Replication durch Site Recovery Manager

Beim Vorgang des erneuten Schutzes mithilfe von vSphere Replication kehrt Site Recovery Manager die Richtung des Schutzes um und erzwingt anschließend die Synchronisierung des Speichers von der neuen Schutz-Site auf die neue Wiederherstellungs-Site.

Beim Durchführen des Vorgangs zum erneuten Schützen mit vSphere Replication verwendet Site Recovery Manager die ursprünglichen VMDK-Dateien als anfängliche Kopien während der Synchronisierung. Die vollständige Synchronisierung, die in den Wiederherstellungsschritten erscheint, führt meistens Prüfsummenausgaben aus. Nur ein kleiner Teil der Daten wird über das Netzwerk übertragen.

Die Erzwingung der Synchronisierung von Daten von der neuen Schutz-Site zur neuen Wiederherstellungs-Site stellt sicher, dass die Wiederherstellungs-Site über eine aktuelle Kopie der geschützten virtuellen Maschinen, die auf der Schutz-Site ausgeführt werden, verfügt. Die Erzwingung dieser Synchronisierung stellt sicher, dass eine sofortige Wiederherstellung möglich ist, sobald der Vorgang des erneuten Schutzes abgeschlossen ist.

Wenn Sie die Rückwärtsreplizierung auf einer geschützten virtuellen vSphere Replication-Maschine manuell einrichten möchten, verwenden Sie die Site Recovery-Benutzeroberfläche, um die eingehende Replizierungsgruppe auf der alten Wiederherstellungs-Site zu beenden, die als neue Schutz-Site fungiert. Wenn Sie lediglich die virtuelle Maschine auf der ursprünglichen Schutz-Site löschen, schlägt das erneute Schützen fehl.

## So schützt Site Recovery Manager virtuelle Maschinen mit dem Schutz von Speicherrichtlinien erneut

Während des Vorgangs zum erneuten Schutz mithilfe des Schutzes von Speicherrichtlinien kehrt Site Recovery Manager die Richtung der Replizierung um und schützt diejenigen virtuellen Maschinen, die mit den relevanten Speicherrichtlinien auf der vorherigen Wiederherstellungs-Site verknüpft sind. Site Recovery Manager stellt den Schutz und die Überwachung von vSphere-Elementen auf der neuen Schutz-Site wiederher.

Das Umkehren der Replizierung einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien ist identisch mit dem Umkehren der Replizierung einer Schutzgruppe der Array-basierten Replizierung, da es nur den zugrunde liegenden Speicher betrifft. Wenn Sie auf einem Wiederherstellungsplan mit einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien den erneuten Schutz durchführen, kehrt die von Ihren Speicher-Arrays bereitgestellte Replizierungstechnologie die Replizierung aller mit den Speicherrichtlinien in der Schutzgruppe verknüpften Konsistenzgruppen um.

Wenn die Speicher-Arrays die Replizierung nicht für alle Konsistenzgruppen in der Schutzgruppe umkehren können, geht der Wiederherstellungsplan in den Status „Neuer Schutz unvollständig“ über. In diesem Status müssen Sie die Probleme mit dem Speicher beheben und den erneuten Schutz erneut ausführen. Das erneute Ausführen des erneuten Schutzes auf einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien wirkt sich nur auf die Richtung der Replizierung von denjenigen Konsistenzgruppen aus, bei denen der vorherige Vorgang zum erneuten Schützen nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

Wenn die Speicher-Arrays die Richtung der Replizierung umgekehrt haben, stellt Site Recovery Manager den Schutz und die Überwachung von vSphere-Elementen wiederher. Die Bedingungen für das Wiederherstellen des Schutzes und der Überwachung von vSphere-Elementen während des erneuten Schützens sind weniger streng im Vergleich zu den Bedingungen für das Einrichten des Schutzes und der Überwachung von vSphere-Elementen während der Erstellung einer Schutzgruppe für Speicherrichtlinien:

- Site Recovery Manager überprüft die Speicherrichtlinien auf der neuen Schutz-Site auf Übereinstimmung. Wenn die Speicherrichtlinien auf der neuen Schutz-Site nicht übereinstimmen, schlägt das erneute Schützen nicht fehl, aber Site Recovery Manager kann diejenigen virtuellen Maschinen nicht schützen, die mit dieser Speicherrichtlinie verknüpft sind. Informationen zu Übereinstimmungen finden Sie unter [Voraussetzungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#) und [Einschränkungen bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).
- Site Recovery Manager startet die Überwachung von vSphere-Elementen auf der neuen Schutz-Site neu.
- Site Recovery Manager startet den Schutz von allen übereinstimmenden virtuellen Maschinen. Dabei handelt es sich möglicherweise nicht um dieselbe Gruppe virtueller Maschinen wie die, die wiederhergestellt wurde, als Sie den Wiederherstellungsplan anfänglich ausgeführt haben, da Sie oder ein anderer Benutzer ggf. weitere virtuelle Maschinen mit der Speicherrichtlinie auf der neuen Schutz-Site verknüpft haben. Das erneute Schützen schlägt nicht fehl, wenn Site Recovery Manager eine virtuelle Maschine auf der neuen Schutz-Site nicht schützen kann.
- Die Schutzgruppe für Speicherrichtlinien kann jetzt von der neuen Schutz-Site auf die neue Wiederherstellungs-Site wiederhergestellt werden.

## Vorbedingungen zum Durchführen des erneuten Schutzes

Sie können den erneuten Schutz nur dann durchführen, wenn bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind.

Sie können den erneuten Schutz auf Wiederherstellungsplänen durchführen, die Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung, vSphere Replication-Schutzgruppen und Schutzgruppen für Speicherrichtlinien enthalten.

Bevor Sie den erneuten Schutz ausführen können, müssen Sie die Vorbedingungen erfüllen.

- 1 Führen Sie eine geplante Migration aus und stellen Sie sicher, dass alle Schritte des Wiederherstellungsplans erfolgreich beendet wurden. Wenn bei der Wiederherstellung Fehler auftreten, beheben Sie die Probleme, die die Fehler verursacht haben, und führen Sie die

Wiederherstellung erneut aus. Wenn Sie eine Wiederherstellung erneut ausführen, werden Vorgänge, die zuvor erfolgreich ausgeführt wurden, übersprungen. Beispielsweise werden erfolgreich wiederhergestellte virtuelle Maschinen nicht erneut wiederhergestellt und ohne Unterbrechung weiter ausgeführt.

- 2 Die ursprüngliche Schutz-Site muss verfügbar sein. Die vCenter Server-Instanzen, ESXi Server, Site Recovery Manager Server-Instanzen und die entsprechenden Datenbanken müssen alle wiederherstellbar sein.
- 3 Wenn Sie eine Notfallwiederherstellung durchgeführt haben, müssen Sie eine geplante Migration durchführen, wenn beide Sites wieder betriebsbereit sind. Falls bei der Durchführung der geplanten Migration Fehler auftreten, müssen diese zunächst behoben und die geplante Migration erneut durchgeführt werden, bis sie erfolgreich abgeschlossen ist.

Der erneute Schutz ist unter bestimmten Umständen nicht verfügbar.

- Wiederherstellungspläne können ohne Fehler nicht beendet werden. Damit der erneute Schutz verfügbar ist, müssen alle Schritte des Wiederherstellungsplans erfolgreich abgeschlossen werden.
- Sie können die ursprüngliche Site nicht wiederherstellen, wenn beispielsweise ein physischer Notfall die ursprüngliche Site zerstört. Um die Verbindungen zwischen der Schutz-Site und der Wiederherstellungs-Site aufzuheben und sie wiederherzustellen, müssen beide Sites verfügbar sein. Wenn Sie die ursprüngliche Schutz-Site nicht wiederherstellen können, müssen Sie Site Recovery Manager sowohl auf der Schutz-Site als auch auf der Wiederherstellungs-Site neu installieren.

## Erneutes Schützen virtueller Maschinen

Der erneute Schutz führt bei Site Recovery Manager-Schutzgruppen und Wiederherstellungsplänen zu einer Neukonfigurierung, um die Arbeitsrichtung umzukehren. Nach dem erneuten Schützen können Sie virtuelle Maschinen mithilfe eines geplanten Migrations-Workflows auf der ursprünglichen Site wiederherstellen.

### Voraussetzungen

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorbedingungen zum Durchführen des erneuten Schutzes](#).

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Neu schützen**.

- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Ihnen bewusst ist, dass das erneute Schützen nicht rückgängig gemacht werden kann.
- 5 (Optional) Um Fehler während des Bereinigungsvergangs auf der Wiederherstellungs-Site zu ignorieren, wählen Sie das Kontrollkästchen **Bereinigung erzwingen** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Die Option **Bereinigung erzwingen** ist nur verfügbar, nachdem Sie einen anfänglichen Vorgang zum erneuten Schützen ausgeführt haben, bei dem Fehler aufgetreten sind.

- 6 Überprüfen Sie die Informationen für den erneuten Schutz und klicken Sie auf **Beenden**.
- 7 Um den Fortschritt dieses Vorgangs zu überwachen, wählen Sie den Wiederherstellungsplan aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungsschritte**.
- 8 Wenn der Vorgang zum erneuten Schützen abgeschlossen ist, wählen Sie den Wiederherstellungsplan aus, klicken Sie auf **Verlauf** und dann auf die Schaltfläche **Bericht für ausgewähltes Verlaufselement exportieren**.

Der Wiederherstellungsplan kann wieder in den Zustand „Bereit“ versetzt werden, auch wenn während des Vorgangs zum erneuten Schützen Fehler aufgetreten sind. Suchen Sie im Verlaufsbericht den Vorgang zum erneuten Schützen, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler aufgetreten sind. Wenn während des Vorgangs zum erneuten Schützen Fehler aufgetreten sind, versuchen Sie, diese zu beheben, und führen Sie eine Testwiederherstellung aus, um sicherzustellen, dass keine Fehler mehr vorliegen. Werden die während des erneuten Schützens aufgetretenen Fehler nicht behoben und versuchen Sie anschließend, eine geplante Migration oder eine Notfallwiederherstellung ohne vorheriges Beseitigen der Fehler auszuführen, werden einige virtuelle Maschinen möglicherweise nicht wiederhergestellt.

## Ergebnisse

Site Recovery Manager tauscht die Wiederherstellungs-Site und die Schutz-Site aus. Site Recovery Manager erstellt an der neuen Wiederherstellungs-Site Platzhalterkopien der virtuellen Maschinen von der neuen Schutz-Site.

## Überblick über die Status beim erneuten Schutz

Der Vorgang zum erneuten Schutz kann mehrere Status durchlaufen, die Sie im Wiederherstellungsplan in der Site Recovery-Benutzeroberfläche beobachten können.

Falls der erneute Schutz fehlschlägt oder nur zum Teil erfolgreich verläuft, können Sie Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen, um den erneuten Schutz vollständig abzuschließen.

Tabelle 9-1. Zustände beim erneuten Schutz

Status	Beschreibung	Maßnahmen zur Abhilfe
Erneuter Schutz in Bearbeitung	Site Recovery Manager führt den erneuten Schutz aus.	Keine
Teilweise neu geschützt	Tritt auf, wenn mehrere Wiederherstellungspläne dieselben Schutzgruppen gemeinsam nutzen und einige der Schutzgruppen erfolgreich in einem anderen Plan neu geschützt wurden.	Führen Sie den erneuten Schutz für die teilweise neu geschützten Pläne nochmals aus.
Neuer Schutz unvollständig	Tritt aufgrund von Fehlern beim erneuten Schützen auf. Dieser Status kann beispielsweise aufgrund eines Fehlers bei der Ausführung der Rückreplizierung oder aufgrund eines Fehlers bei der Erstellung der Platzhalter-VMs auftreten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn während des Vorgangs zum erneuten Schutz die Ausführung der Rückreplizierung fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass die Sites verbunden sind, überprüfen Sie den Fortschritt beim erneuten Schutz in der Site Recovery-Benutzeroberfläche und starten Sie die Aufgabe zum erneuten Schutz noch einmal. Fall der erneute Schutz noch immer nicht erfolgreich ausgeführt wird, führen Sie die Aufgabe zum erneuten Schutz mit der Option <b>Bereinigung erzwingen</b> aus.</li> <li>■ Falls das Erstellen von Platzhalter-VMs durch Site Recovery Manager fehlschlägt, ist die Wiederherstellung dennoch möglich. Überprüfen Sie die Schritte zum erneuten Schutz in der Site Recovery-Benutzeroberfläche, beheben Sie mögliche Probleme und führen Sie den Vorgang zum erneuten Schutz noch einmal aus.</li> </ul>
Neuer Schutz unterbrochen	Tritt auf, wenn eine der Site Recovery Manager-Instanzen während des Vorgangs zum erneuten Schutz unerwartet beendet wird.	Stellen Sie sicher, dass beide Site Recovery Manager-Instanzen ausgeführt werden, und starten Sie die Aufgabe zum erneuten Schutz erneut.
Bereit	Tritt auf, wenn der Vorgang zum erneuten Schutz erfolgreich abgeschlossen wird.	Keine.

# Wiederherstellen der ursprünglichen Konfiguration der Wiederherstellungs-Site durch Failback

## 10

Wenn Sie nach einer Wiederherstellung die ursprüngliche Konfiguration der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site wiederherstellen möchten, können Sie eine Folge optionaler Vorgänge durchführen, die unter dem Begriff Failback zusammengefasst werden.

Nach einer geplanten Migration oder einer Notfallwiederherstellung wird die ehemalige Wiederherstellungs-Site zur Schutz-Site. Sofort nach der Wiederherstellung hat die neue Schutz-Site keine Wiederherstellungs-Site, auf der sie wiederhergestellt werden könnte. Wenn Sie den erneuten Schutz ausführen, wird die neue Schutz-Site durch die ursprüngliche Schutz-Site geschützt. Dabei wird die ursprüngliche Schutzrichtung umgekehrt. Weitere Informationen über das erneute Schützen finden Sie unter [Kapitel 9 Erneuter Schutz virtueller Maschinen nach einer Wiederherstellung](#).

Wenn Sie die anfängliche Konfiguration (die Konfiguration vor der Wiederherstellung) der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site wiederherstellen möchten, führen Sie ein Failback aus.

Bei der Ausführung eines Failbacks führen Sie eine Folge von Vorgängen zum erneuten Schutz und für die geplante Migration aus.

- 1 Durchführen eines erneuten Schutzes. Die Wiederherstellungs-Site wird zur Schutz-Site. Die vorherige Schutz-Site wird zur Wiederherstellungs-Site.
- 2 Führen Sie eine geplante Migration durch, um die virtuellen Maschinen an der Schutz-Site herunterzufahren und die virtuellen Maschinen an der Wiederherstellungs-Site zu starten. Sie können einen Test durchführen, bevor Sie die geplante Migration starten, um Unterbrechungen bei der Verfügbarkeit der virtuellen Maschinen zu vermeiden. Wenn der Test Fehler erkennt, können Sie sie beheben, bevor Sie die geplante Migration durchführen.
- 3 Führen Sie einen zweiten Vorgang zum erneuten Schützen durch, um vor der Wiederherstellung die jeweils ursprüngliche Konfiguration der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site zurückzusetzen.


Sie können ein Failback konfigurieren und ausführen, wenn Sie bereit sind, die Dienste auf der ursprünglichen Schutz-Site wiederherzustellen, nachdem die Site nach einem Vorfall wieder online ist.

## Durchführen eines Failback-Vorgangs

Site A ist die Schutz-Site und Site B ist die Wiederherstellungs-Site. Eine Wiederherstellung wird durchgeführt, bei der die virtuellen Maschinen von Site A nach Site B migriert werden. Sie führen ein Failback durch, um Site A als die Schutz-Site wiederherzustellen.

- 1 Virtuelle Maschinen werden von Site A nach Site B repliziert.
- 2 Durchführen eines erneuten Schutzes. Site B, die vorherige Schutz-Site, wird zur Wiederherstellungs-Site. Site Recovery Manager verwendet die Schutzinformationen, um den Schutz von Site B herzustellen. Site A wird zur Wiederherstellungs-Site.
- 3 Um die geschützten virtuellen Maschinen an Site B zu Site A wiederherzustellen, führen Sie eine geplante Migration durch.
- 4 Führen Sie einen zweiten Vorgang zum erneuten Schutz neu aus. Site A wird zur Schutz-Site und Site B wird zur Wiederherstellungs-Site.

Abbildung 10-1. Site Recovery Manager-Failback-Vorgang



Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Durchführen eines Failbacks](#)

## Durchführen eines Failbacks

Nachdem Site Recovery Manager eine Wiederherstellung durchgeführt hat, können Sie ein Failback durchführen, um die ursprüngliche Konfiguration der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site wiederherzustellen.

Nach der Wiederherstellung von Site A zu Site B werden die wiederhergestellten virtuellen Maschinen auf Site B ohne Schutz ausgeführt.



## Voraussetzungen

- Sie haben eine Wiederherstellung im Rahmen einer geplanten Migration oder einer Notfallwiederherstellung durchgeführt.
- Die ursprüngliche Schutz-Site, Site A, wird ausgeführt.
- Nach der Wiederherstellung haben Sie den erneuten Schutz nicht durchgeführt.
- Wenn Sie eine Notfallwiederherstellung durchgeführt haben, müssen Sie eine geplante Migration ausführen, sobald die Hosts und Datenspeicher auf der ursprünglichen Schutz-Site wieder ausgeführt werden.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Wiederherstellungspläne**, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Neu schützen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Ihnen bewusst ist, dass das erneute Schützen nicht rückgängig gemacht werden kann.
- 5 Legen Sie fest, ob **Bereinigung erzwingen** aktiviert werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.  
**Bereinigung erzwingen** ist nur verfügbar, nachdem Sie „Neu schützen“ einmal ausgeführt haben und Fehler aufgetreten sind. Durch die Aktivierung dieser Option werden das Entfernen von virtuellen Maschinen, Ignorieren von Fehlern und Zurücksetzen des Wiederherstellungsplans auf den Status `Bereit` erzwungen.
- 6 Überprüfen Sie die Informationen für den erneuten Schutz und klicken Sie auf **Beenden**.
- 7 Wählen Sie den Wiederherstellungsplan aus und klicken Sie auf **Wiederherstellungsschritte**, um den Vorgang zum erneuten Schützen bis zum Abschluss zu überwachen.
- 8 (Erforderlich) Führen Sie, falls nötig, das erneute Schützen erneut aus, bis keine Fehler mehr auftreten.  
Wenn das erneute Schützen abgeschlossen ist, hat Site Recovery Manager die Replizierung umgekehrt. Site B, die ursprüngliche Wiederherstellungs-Site, ist jetzt die Schutz-Site.
- 9 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Wiederherstellung**, um den Wiederherstellungsplan als geplante Migration auszuführen.

- 10 Wählen Sie den Wiederherstellungsplan aus und klicken Sie auf **Wiederherstellungsschritte**, um die geplante Migration bis zum Abschluss zu überwachen.

Bei der geplanten Migration werden die virtuellen Maschinen auf der neuen Schutz-Site, Site B, heruntergefahren. Die virtuellen Maschinen werden auf Site A, der neuen Wiederherstellungs-Site, gestartet. Führen Sie, falls nötig, die geplante Migration erneut aus, bis sie ohne Fehler abgeschlossen wird.

Nach Abschluss der geplanten Migration werden die virtuellen Maschinen auf der ursprünglichen Schutz-Site, Site A, ausgeführt. Die virtuellen Maschinen sind jedoch nicht geschützt. Die virtuellen Maschinen der ursprünglichen Wiederherstellungs-Site, Site B, sind ausgeschaltet.

- 11 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wiederherstellungsplan und klicken Sie anschließend auf **Neu schützen**. Folgen Sie dann den Anweisungen des Assistenten, um einen zweiten Vorgang zum erneuten Schützen durchzuführen.

### Ergebnisse

Sie haben die jeweils ursprüngliche Konfiguration der Schutz- und Wiederherstellungs-Site vor der Wiederherstellung wiederhergestellt. Die Schutz-Site ist Site A und die Wiederherstellungs-Site ist Site B.

# Interoperabilität von Site Recovery Manager mit anderer Software

# 11

Site Recovery Manager Server dient als Erweiterung von vCenter Server an einer Site. Site Recovery Manager ist mit anderen VMware-Lösungen und mit Drittanbieter-Software kompatibel.

Sie können andere VMware-Lösungen, wie z. B. vCenter Update Manager, vCenter Server Heartbeat, VMware Fault Tolerance, vSphere Storage vMotion und vSphere Storage DRS, in Bereitstellungen ausführen, die Sie mit Site Recovery Manager schützen. Geben Sie allerdings mit Bedacht vor, wenn Sie andere VMware-Lösungen mit der vCenter Server-Instanz verbinden, mit der der Site Recovery Manager Server verbunden ist. Das Verbinden anderer VMware-Lösungen mit derselben vCenter Server-Instanz, mit der Site Recovery Manager verbunden ist, führt möglicherweise zu Problemen, wenn Sie ein Upgrade von Site Recovery Manager oder vSphere durchführen. Überprüfen Sie die Kompatibilität und Interoperabilität der Versionen dieser Lösungen mit Ihrer Version von Site Recovery Manager anhand der *VMware-Produktinteroperabilitätstabellen*.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- Site Recovery Manager und vCenter Server
- Verwenden von Site Recovery Manager mit VMware vSAN-Speicher und vSphere Replication
- So interagiert Site Recovery Manager während der Wiederherstellung mit DPM und DRS
- So interagiert Site Recovery Manager mit Storage DRS oder Storage vMotion
- Wie Site Recovery Manager mit vSphere High Availability interagiert
- So interagiert Site Recovery Manager mit Stretched Storage
- Verwenden von Site Recovery Manager mit NSX Data Center for vSphere
- Site Recovery Manager und vSphere PowerCLI
- Site Recovery Manager und Verschlüsselung virtueller Maschinen
- Site Recovery Manager und vRealize Orchestrator
- Schützen von Microsoft Cluster Server und fehlertoleranten virtuellen Maschinen
- Verwenden von Site Recovery Manager mit SIOC-Datenspeichern
- Verwenden von Site Recovery Manager mit Zugangssteuerungs-Clustern
- Site Recovery Manager und mit RDM-Festplattengeräten verbundene virtuelle Maschinen

## ■ Site Recovery Manager und Active Directory-Domänencontroller

# Site Recovery Manager und vCenter Server

Site Recovery Manager nutzt vCenter Server-Dienste, wie beispielsweise Speicherverwaltung, Authentifizierung, Autorisierung und Gastanpassung. Site Recovery Manager verwendet auch den Standardsatz der vSphere-Verwaltungstools zur Verwaltung dieser Dienste.

Da der Site Recovery Manager Server für einige Dienste von vCenter Server abhängig ist, müssen Sie vCenter Server auf einer Site installieren und konfigurieren, bevor Sie Site Recovery Manager installieren.

Sie können Site Recovery Manager und vSphere Replication mit der vCenter Server Appliance oder mit einer standardmäßigen vCenter Server-Installation verwenden. Die vCenter Server Appliance kann auch an einer Site und eine standardmäßige vCenter Server-Installation an einer anderen Site vorliegen.

## Wie Änderungen an der vCenter Server-Bestandsliste Site Recovery Manager beeinflussen

Da sich Site Recovery Manager-Schutzgruppen auf eine Teilmenge der vCenter Server-Bestandsliste beziehen, können durch vCenter Server-Administratoren und -Benutzer vorgenommene Änderungen an der geschützten Bestandsliste Auswirkungen auf die Integrität des Schutzes und der Wiederherstellung von Site Recovery Manager haben. Site Recovery Manager ist von der Verfügbarkeit bestimmter Objekte, z. B. von virtuellen Maschinen, Ordnern, Ressourcenpools und Netzwerken, in der vCenter Server-Bestandsliste auf der Schutz-Site und der Wiederherstellungs-Site abhängig. Durch das Löschen von Ressourcen, z. B. von Ordnern oder Netzwerken, die von Wiederherstellungsplänen referenziert werden, kann der Plan ungültig werden. Das Umbenennen oder Verschieben von Objekten in der vCenter Server-Bestandsliste hat keine Auswirkungen auf Site Recovery Manager, sofern bei Test- oder Wiederherstellungsvorgängen alle Ressourcen zugänglich sind.

Im Fall der Array-basierten Replizierung und vSphere Replication kann Site Recovery Manager bestimmte Änderungen an der Schutz-Site ohne Betriebsunterbrechungen tolerieren.

- Entfernen von geschützten virtuellen Maschinen.
- Entfernen eines Objekts, für das eine Bestandslistenzuordnung existiert.

Site Recovery Manager kann bestimmte Änderungen an der Wiederherstellungs-Site ohne Betriebsunterbrechungen tolerieren.

- Verschieben von Platzhalter-VMs in einen anderen Ordner oder Ressourcenpool.
- Entfernen eines Objekts, für das eine Bestandslistenzuordnung existiert.

---

**Hinweis** Schutzgruppen für Speicherrichtlinien verarbeiten Änderungen unterschiedlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Bestandslistenzuordnungen für Schutzgruppen für Speicherrichtlinien](#).

---

## Site Recovery Manager und die vCenter Server-Datenbank

Initialisieren Sie bei einem Update der vCenter Server-Installation, die Site Recovery Manager erweitert, nicht die vCenter Server-Datenbank neu. Site Recovery Manager speichert Identifikationsdaten zu allen vCenter Server-Objekten in der Site Recovery Manager-Datenbank. Wenn Sie die vCenter Server-Datenbank erneut initialisieren, stimmen die von Site Recovery Manager gespeicherten Identifikationsdaten nicht mehr mit den Identifikationsdaten in der neuen vCenter Server-Instanz überein, was dazu führt, dass Objekte nicht mehr gefunden werden.

## Verwenden von Site Recovery Manager mit VMware vSAN-Speicher und vSphere Replication

Sie können VMware vSAN-Speicher in Verbindung mit Site Recovery Manager und vSphere Replication verwenden.

Site Recovery Manager unterstützt vSphere Replication mit vSAN. Sie können vSAN-Speicher nicht mit Array-basierter Replizierung verwenden.

Informationen zu kompatiblen Versionen von vSphere Replication und vSAN finden Sie in *VMware-Produktinteroperabilitätstabellen* unter [https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop\\_matrix.php](https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php).

Informationen zur Verwendung von vSphere Replication mit vSAN finden Sie unter [Verwenden von vSphere Replication mit VMware vSAN-Speicher](#) in *Verwaltung von vSphere Replication*.

## So interagiert Site Recovery Manager während der Wiederherstellung mit DPM und DRS

Distributed Power Management (DPM) und Distributed Resource Scheduler (DRS) sind nicht obligatorisch, aber Site Recovery Manager unterstützt beide Dienste, und dies bietet bei der Verwendung von Site Recovery Manager gewisse Vorteile.

DPM ist eine VMware-Funktion, die den Energieverbrauch von ESX-Hosts verwaltet. DRS ist eine VMware-Komponente, die die Zuweisung von virtuellen Maschinen zu ESX-Hosts verwaltet.

Site Recovery Manager deaktiviert DPM vorübergehend für den Cluster auf der Wiederherstellungs-Site und stellt sicher, dass alle Hosts im Cluster eingeschaltet sind, wenn die Wiederherstellung bzw. die Testwiederherstellung beginnt. Dies ermöglicht bei der Wiederherstellung von virtuellen Maschinen eine ausreichende Hostkapazität. Nach Abschluss der Wiederherstellung bzw. des Tests stellt Site Recovery Manager die DPM-Einstellungen auf dem Cluster der Wiederherstellungs-Site auf ihre ursprünglichen Werte zurück.

Im Falle von geplanten Migrationen und Vorgängen zum erneuten Schützen deaktiviert Site Recovery Manager DPM auch auf den betroffenen Clustern der Schutz-Site und stellt sicher, dass alle Hosts im Cluster eingeschaltet sind. Dies ermöglicht Site Recovery Manager, Vorgänge auf Hostebene abzuschließen, z. B. das Unmounten von Datenspeichern oder das Bereinigen von Speicher nach einem Vorgang zum erneuten Schützen. Nach Abschluss der geplanten Migration bzw. des Vorgangs zum erneuten Schützen stellt Site Recovery Manager die DPM-Einstellungen auf dem Cluster der Schutz-Site auf die ursprünglichen Werte zurück.

Die Hosts im Cluster bleiben im Zustand „Wird ausgeführt“, sodass DPM sie bei Bedarf ausschalten kann. Site Recovery Manager registriert virtuelle Maschinen auf allen verfügbaren ESX-Hosts in Round-Robin-Reihenfolge, um die potenzielle Last so gleichmäßig wie möglich zu verteilen. Site Recovery Manager verwendet immer die DRS-Platzierung, um die Last intelligent auf die Hosts zu verteilen, bevor er wiederhergestellte virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site einschaltet, selbst wenn DRS auf dem Cluster deaktiviert ist.

Falls DRS aktiviert ist und sich im vollautomatischen Modus befindet, verschiebt DRS möglicherweise andere virtuelle Maschinen, um die Last noch besser auf die Cluster zu verteilen, während Site Recovery Manager die wiederhergestellten virtuellen Maschinen einschaltet. DRS verteilt alle virtuellen Maschinen auch weiter auf die Cluster, nachdem Site Recovery Manager die wiederhergestellten virtuellen Maschinen eingeschaltet hat.

## So interagiert Site Recovery Manager mit Storage DRS oder Storage vMotion

Sie können Site Recovery Manager beim Schutz virtueller Maschinen auf Sites verwenden, die für Storage DRS oder Storage vMotion konfiguriert sind, wenn Sie bestimmte Richtlinien einhalten.

Das Verhalten von Storage DRS oder Storage vMotion hängt davon ab, ob Sie Site Recovery Manager mit Array-basierter Replizierung oder mit vSphere Replication verwenden.

Informationen dazu, wie Site Recovery Manager Datenspeicher-Tagging für Storage DRS verarbeitet, finden Sie unter <http://kb.vmware.com/kb/2108196>.

## Verwenden von Site Recovery Manager mit Array-basierter Replizierung auf Sites mit Storage DRS oder Storage vMotion

Folgen Sie den Richtlinien, wenn Sie Array-basierte Replizierung verwenden, um virtuelle Maschinen auf Sites mit Storage DRS oder Storage vMotion zu schützen.

- Während der Berechnung der Platzierungsempfehlungen für die Durchführung einer automatischen oder manuellen Migration berücksichtigt Storage DRS den Schutz und den Replikationsstatus von Datenspeichern. Storage DRS überprüft, ob der Datenspeicher repliziert wird oder nicht, Teil einer Konsistenzgruppe oder Schutzgruppe ist, und führt das Tagging des Datenspeichers entsprechend durch. Weitere Informationen darüber, wie Site Recovery Manager das Tagging von Datenspeichern handhabt, finden Sie unter <http://kb.vmware.com/kb/2108196>.

- Site Recovery Manager unterstützt Storage DRS-Cluster, die Datenspeicher aus unterschiedlichen Konsistenzgruppen enthalten. Wenn Sie eine virtuelle Maschine auf einen Datenspeicher migrieren, der nicht Teil einer der Schutzgruppe ist, müssen Sie die Schutzgruppe neu konfigurieren, um diesen Datenspeicher aufzunehmen.
- Site Recovery Manager unterstützt Storage vMotion ohne Einschränkungen zwischen nicht replizierten Datenspeichern und zwischen replizierten Datenspeichern in der gleichen Konsistenzgruppe. In diesen Fällen kann Storage DRS automatisch Storage vMotion in Clustern im automatischen Modus durchführen, oder Empfehlungen für Storage vMotion in Clustern im manuellen Modus ausgeben.
- Besondere Beachtung gilt für Storage vMotion zwischen replizierten und nicht replizierten Datenspeichern, oder zwischen replizierten Datenspeichern in unterschiedlichen Konsistenzgruppen. In diesen Fällen initiiert oder empfiehlt Storage DRS nicht automatisch Storage vMotion. Eine manuelle Initiierung von Storage vMotion führt zu einer Warnung mit Details zu den möglichen Auswirkungen.
- Verwenden Sie Storage DRS oder Storage vMotion nicht, um virtuelle Maschinen regelmäßig zu verschieben. Akzeptieren Sie keine Empfehlungen, virtuelle Maschinen regelmäßig manuell zu verschieben. Sie können virtuelle Maschinen gelegentlich verschieben, aber übermäßiges Verschieben von virtuellen Maschinen kann zu Problemen führen. Beim Verschieben virtueller Maschinen muss das Array die virtuellen Maschinen über das Netzwerk replizieren und dies ist zeitaufwendig und verbraucht Bandbreite. Wenn virtuelle Maschinen durch Storage DRS oder Storage vMotion verschoben werden, können während einer Wiederherstellung Probleme auftreten:
  - Wenn eine virtuelle Maschine durch Storage DRS oder Storage vMotion in eine andere Konsistenzgruppe innerhalb derselben Schutzgruppe verschoben wird, vergeht etwas Zeit zwischen der Weitergabe des neuen Speicherorts der virtuellen Maschine durch Site Recovery Manager an die Wiederherstellungs-Site und der Replizierung der Änderungen durch das Array auf die Wiederherstellungs-Site. Außerdem vergeht Zeit, in der die Arrays die Quell- und Ziel-Konsistenzgruppen replizieren, bis ein konsistenter Zustand auf der Wiederherstellungs-Site erreicht ist. Während das Array alle Änderungen an die Wiederherstellungs-Site weitergibt, kann eine Notfallwiederherstellung dieser virtuellen Maschine fehlschlagen.
  - Wenn Storage DRS oder Storage vMotion eine virtuelle Maschine in eine andere Schutzgruppe verschiebt, generiert Site Recovery Manager einen Schutzfehler für diese virtuelle Maschine. Sie müssen die Konfiguration des Schutzes der virtuellen Maschine in der alten Schutzgruppe aufheben und Schutz für die virtuelle Maschine in der neuen Schutzgruppe konfigurieren. Bis zur Konfiguration des Schutzes in der neuen Schutzgruppe schlagen geplante Migrationen oder Notfallwiederherstellungen dieser virtuellen Maschine fehl.

- Das Hinzufügen einer Festplatte zu einer geschützten virtuellen Maschine führt zu den gleichen Problemen wie das Verschieben einer kompletten virtuellen Maschine. Site Recovery Manager hindert Sie nicht daran, diese Aktion auszuführen, aber wenn eine virtuelle Maschine eine nicht replizierte Festplatte enthält und Sie diese nicht vom Schutz ausschließen, kommt es nach der Verschiebung beim Einschalten der virtuellen Maschine zu einem Fehler.

## Verwenden von Site Recovery Manager mit vSphere Replication auf Sites mit Storage DRS oder Storage vMotion

Folgen Sie den Richtlinien, wenn Sie vSphere Replication verwenden, um virtuelle Maschinen auf Sites mit Storage DRS oder Storage vMotion zu schützen oder wiederherzustellen.

- vSphere Replication ist mit vSphere Storage DRS sowohl an Schutz-Sites als auch an Wiederherstellungs-Sites kompatibel. Auf der Schutz-Site können Sie mit Storage DRS die Festplattendateien von virtuellen Maschinen, die vSphere Replication schützt, verschieben, ohne die laufende Replizierung zu beeinträchtigen. Auf der Wiederherstellungs-Site müssen Sie die vSphere Replication-Appliance mit vCenter Single Sign On registrieren, damit Storage DRS die Replikfestplattendateien auf dem Storage DRS-Cluster erkennen und Migrationsempfehlungen generieren kann. Mit Storage DRS können Sie Replikfestplattendateien ohne Auswirkungen auf die anschließende Wiederherstellung migrieren. Details finden Sie unter *Registrieren der vSphere Replication-Appliance bei vCenter Single Sign On* in der vSphere Replication-Dokumentation.
- vSphere Replication ist mit Storage vMotion auf der Schutz-Site kompatibel. Mit Storage vMotion können Sie Festplattendateien replizierter virtueller Maschinen auf der Schutz-Site verschieben, ohne die laufende Replizierung zu beeinträchtigen.
- Site Recovery Manager erkennt die Änderungen und Fehler über die virtuelle Maschine erfolgreich.
- Site Recovery Manager unterstützt Storage DRS-Cluster an der Wiederherstellungs-Site mit Datenspeichern, die die replizierten Festplatten von vSphere Replication enthalten.
- vSphere Replication ist mit Storage vMotion kompatibel und speichert den Status einer Festplatte oder virtuellen Maschine, wenn das Basisverzeichnis der Festplatte oder virtuellen Maschine verschoben wird. Die Replizierung der Festplatte oder virtuellen Maschine wird nach der Verschiebung normal fortgesetzt.
- Eine vollständige Synchronisierung veranlasst Storage DRS dazu, Migrationsempfehlungen zu generieren oder direkt Storage vMotion auszulösen, wenn Storage DRS im vollautomatischen Modus ausgeführt wird. Dies passiert, wenn die DRS-Regeln sehr aggressiv sind oder wenn eine große Anzahl an virtuellen Maschinen gleichzeitig eine vollständige Synchronisierung durchführen. Der E/A-Latenz-Schwellenwert für Storage DRS beträgt standardmäßig 15 ms. Standardmäßig führt Storage DRS alle 8 Stunden Lastausgleichsvorgänge durch. Storage DRS wartet zudem, bis ausreichende Statistiken zur E/A-Last erfasst wurden, bevor



Storage vMotion-Empfehlungen generiert werden. Folglich beeinträchtigt eine vollständige Synchronisierung die Storage DRS-Empfehlungen nur, wenn sie lange dauert und wenn die während dieser Zeit durch die vollständige Synchronisierung verursachten zusätzlichen Eingaben/Ausgaben dazu führen, dass der E/A-Latenz-Schwellenwert überschritten wird.

- Wenn Sie Storage DRS im manuellen Modus auf Datenspeichern einer geschützten virtuellen Maschine verwenden, bestehen nach einem Failover möglicherweise veraltete Empfehlungen. Wenn Sie diese veralteten Storage DRS-Empfehlungen anwenden, wird nach dem erneuten Schützen der Failover-VMs zur ursprünglichen Site die Site Recovery Manager-Platzhalter-VM beschädigt, was dazu führt, dass eine weitere Wiederherstellung zur ursprünglichen Site für die VMs fehlschlägt, für die die Storage DRS-Empfehlungen angewendet wurden. Wenn Sie veraltete Updates anwenden, entfernen Sie die Registrierung der Platzhalter-VM und verwenden Sie den Site Recovery Manager-Reparaturvorgang, um einen gültigen Platzhalter neu zu erstellen. Um dieses Problem zu vermeiden, deaktivieren Sie alle veralteten Empfehlungen von einem vorangegangenen Failover von dieser Site, indem Sie für das betroffene Storage DRS-Speichercluster erneut Storage DRS-Empfehlungen generieren, nachdem das erneute Schützen erfolgreich abgeschlossen ist.

## Wie Site Recovery Manager mit vSphere High Availability interagiert

Sie können Site Recovery Manager zum Schützen von virtuellen Maschinen verwenden, auf denen vSphere High Availability (HA) aktiviert ist.

HA schützt virtuelle Maschinen vor ESXi-Hostausfällen, indem virtuelle Maschinen von Hosts, die ausfallen, auf neuen Hosts innerhalb derselben Site neu gestartet werden. Site Recovery Manager schützt virtuelle Maschinen vor Site-Ausfällen, indem die virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site neu gestartet werden. Der wesentliche Unterschied zwischen HA und Site Recovery Manager besteht darin, dass HA auf einzelnen virtuellen Maschinen arbeitet und die virtuelle Maschinen automatisch neu startet. Site Recovery Manager arbeitet auf Wiederherstellungsplanebene und erfordert, dass ein Benutzer die Wiederherstellung manuell initiiert.

Um die HA-Einstellungen für eine virtuelle Maschine auf die Wiederherstellungs-Site zu übertragen, müssen Sie nach dem Konfigurieren des Schutzes der virtuellen Maschine die HA-Einstellungen auf der Platzhalter-VM festlegen, bevor Sie die Wiederherstellung durchführen.

Sie können HA-VMs mit der Array-basierten Replizierung oder mit vSphere Replication replizieren. Wenn HA eine geschützte virtuelle Maschine auf einem anderen Host auf der Schutz-Site neu startet, führt vSphere Replication nach dem Neustart der virtuellen Maschine eine vollständige Synchronisierung durch.

Site Recovery Manager erfordert HA als Voraussetzung für den Schutz von virtuellen Maschinen nicht. Ebenso erfordert HA Site Recovery Manager nicht.

## So interagiert Site Recovery Manager mit Stretched Storage

Unterstützung von Stretched Storage ist für Array-basierte Replizierung verfügbar.

Site Recovery Manager unterstützt Aktiv/Aktiv-Stretched Storage zwischen Schutz-Sites und Wiederherstellungs-Sites mithilfe von Cross vCenter Server vMotion, um geplante Migrationen durchzuführen. Dadurch werden Dienstaussfallzeiten unterbunden. Bei Notfallwiederherstellungen und Testwiederherstellungen werden weiterhin die vorhandenen LUN-basierten Wiederherstellungsfunktionen verwendet.

---

**Wichtig** Stretched Storage wird nur in Umgebungen mit vCenter Single Sign-On im erweiterten verknüpften Modus unterstützt. Geplante Migrationen mit Cross vCenter Server vMotion schlagen fehl, wenn die Sites sich nicht im erweiterten verknüpften Modus befinden. Stretched Storage ist erforderlich, wenn während einer geplanten Migration Cross vCenter Server vMotion verwendet wird.

---

### Schutzgruppen

---

**Wichtig** Schutzgruppen für Stretched Storage müssen als Schutzgruppen für Speicherrichtlinien erstellt werden. Sie müssen für den Schutz und die Wiederherstellung von Stretched Storage-Geräten Speicherprofile erstellen und verwenden.

---

- Schutzgruppen mit erweiterten Geräten müssen eine bevorzugte Richtung von der Schutz-Site zur Wiederherstellungs-Site aufweisen. Die bevorzugte Richtung muss mit der Site-Voreinstellung übereinstimmen, die das Array für die entsprechenden Geräte wartet. Wenn das Array Site-Voreinstellungen unterstützt, muss die Schutz-Site die Site-Voreinstellung aufweisen.
- Erweiterte und nicht erweiterte virtuelle Maschinen und Konsistenzgruppen können sich in derselben Schutzgruppe oder im selben Wiederherstellungsplan befinden.
- Die erweiterten virtuellen Maschinen müssen sich auf einem erweiterten Datenspeicher befinden und auf der Schutz-Site eingeschaltet sein.
- Sie können nicht zwei Schutzgruppen in entgegengesetzter Richtung unter Verwendung desselben erweiterten Gerätepaars erstellen. Sie können virtuelle Maschinen auf den erweiterten Geräten auf der Wiederherstellungs-Site, die den geschützten Geräten auf der Schutz-Site entspricht, platzieren, aber wenn die Wiederherstellungs-Site ESXi den Speicher der Schutz-Site mountet, besteht das Risiko der Datenbeschädigung. Sie können diese virtuellen Maschinen nicht schützen, aber sie werden während des Vorgangs zum erneuten Schutz automatisch geschützt.

### Geplante Migration

- Der Assistent **Wiederherstellungsplan ausführen** verfügt über eine Option, um Cross vCenter Server vMotion für das Durchführen einer geplanten Migration verwenden zu

können. Wenn die Option ausgewählt ist, wird Cross vCenter Server vMotion für alle geschützten, eingeschalteten virtuellen Maschinen auf dem Stretched Storage auf der Schutz-Site verwendet. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, wird der reguläre Wiederherstellungs-Workflow für replizierte LUNs verwendet, einschließlich Stretched Storage.

- Wenn Cross vCenter Server vMotion aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wird die Wiederherstellung bei Schritt „Migrieren von VMs“ gestoppt und nicht mehr fortgesetzt. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, d. h. wenn Sie nicht verhindern können, dass Site Recovery Manager Cross vCenter Server vMotion verwendet, führen Sie den Wiederherstellungsplan bei deaktivierter vSphere vMotion-Option erneut aus. Bei der Migration kann somit der reguläre Wiederherstellungs-Workflow für replizierte LUNs verwendet werden.
- Während des Deaktivierungsschritts bleiben die erweiterten Geräte auf der Schutz-Site selbst dann gemountet, wenn vMotion nicht verwendet wird. Site Recovery Manager ignoriert nicht geschützte VM-Repliken auf den erweiterten Geräten auf der Schutz-Site und hebt deren Registrierung nicht auf.

## Testwiederherstellung

- Eine Testwiederherstellung wird mit dem regulären Testwiederherstellungs-Workflow für replizierte Geräte durchgeführt, einschließlich erweiterten Geräten. Kompatibilitätsprüfungen für vMotion werden für jede virtuelle Maschine auf den erweiterten Geräten durchgeführt.
- Wenn das Array Lese-Schreib-Snapshots bei erweiterten Geräten nicht unterstützt, lässt Site Recovery Manager die Durchführung einer Testwiederherstellung bei diesen Geräten nicht zu.

## Cross vCenter Server vMotion

Cross vCenter Server vMotion wird bei einer Migration von einer vSphere Distributed Switch-Portgruppe zu einem Standard-Switch-Netzwerk nicht unterstützt. In diesem Fall führt der Verbindungsversuch von Cross vCenter Server vMotion mit einer virtuellen Maschine zu folgenden Fehlermeldungen:

- Ein Host im Cluster <cluster-name>, der mit Cross vCenter Server vMotion der virtuellen Maschine <vm-name> aus der Schutzgruppe <PG-name> kompatibel ist, kann nicht gefunden werden.
- Aktuell verbundene Netzwerkschnittstelle <netzwerk-adapter-name> kann das Netzwerk <netzwerk-name> nicht verwenden, da der Typ des Zielnetzwerks je nach Quellnetzwerktyp nicht für vMotion unterstützt wird.

Cross vCenter Server vMotion funktioniert in folgenden Fällen nicht:

- Wenn der Distributed Resource Scheduler für den Cluster deaktiviert ist
- Wenn die virtuelle Maschine über Snapshots verfügt
- Wenn es sich bei der virtuellen Maschine um einen verknüpften Klon handelt

Cross-vCenter Server vMotion-Anforderungen in vSphere werden in der Dokumentation zu *ESXi und vCenter Server 6.7* erläutert.

## Verwenden von Site Recovery Manager mit NSX Data Center for vSphere

Site Recovery Manager kann virtuelle Maschinen schützen, die mit auf der Schutz- und Wiederherstellungs-Site vorhandenen NSX-Netzwerken verknüpft sind, ohne dass Bestandslistenzuordnungen konfiguriert werden müssen.

NSX Data Center for vSphere unterstützt globale logische Switches, die das Erstellen von Schicht 2-Netzwerken zulassen, die vCenter Server-Grenzen umfassen. Wenn globale logische Switches mit NSX verwendet werden, gibt es auf der Schutz- und Wiederherstellungs-Site je eine virtuelle Portgruppe, die eine Verbindung mit demselben Schicht-2-Netzwerk herstellt. Dies bedeutet, dass Sie bei der Verwendung von Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und einem globalen logischen Switch keine Netzwerkzuordnungen angeben müssen. Site Recovery Manager arbeitet mit NSX Data Center for vSphere, um die virtuelle Maschine automatisch dem korrekten Netzwerk auf der Wiederherstellungs-Site zuzuordnen.

Sie können die automatische Zuordnung außer Kraft setzen, indem Sie Netzwerkzuordnungen auf erweiterten Netzwerken manuell konfigurieren. „Erweiterter verknüpfter Modus“- und nicht „Erweiterter verknüpfter Modus“-Topologien werden unterstützt.

### Einschränkungen

- Die automatische Zuordnung für universelle NSX-Leitungen wird **nur** mit Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und globalen logischen Switches unterstützt.
- Automatische Netzwerkzuordnung wird bei Schutzgruppen für Speicherrichtlinien in VMware NSX-T™ Data Center nicht unterstützt.
- Bei Schutzgruppen für virtuelle Maschinen müssen Sie Netzwerkzuordnungen zwischen den beiden Enden der universellen Leitungen explizit konfigurieren, um sicherzustellen, dass die virtuellen Maschinen auf derselben universellen Leitung wiederhergestellt werden.
- Diese Funktion wird nur bei einer vollständigen Wiederherstellung unterstützt. Test-Failover muss manuell durchgeführt werden.

Details dazu finden Sie unter [Konfigurieren von Bestandslistenzuordnungen](#).

## Site Recovery Manager und vSphere PowerCLI

VMware vSphere PowerCLI bietet eine Windows PowerShell-Schnittstelle für den Zugriff auf Site Recovery Manager-Aufgaben mittels Befehlszeile.

vSphere PowerCLI legt die Site Recovery Manager-APIs frei. Sie können vSphere PowerCLI verwenden, um Site Recovery Manager zu verwalten oder Skripts zu erstellen, die Site Recovery Manager-Aufgaben automatisieren.

Weitere Informationen darüber, wie Site Recovery Manager durch die Verwendung von vSphere PowerCLI verwaltet wird, finden Sie in der vSphere PowerCLI-Dokumentation unter <https://www.vmware.com/support/developer/PowerCLI/>.

## Site Recovery Manager und Verschlüsselung virtueller Maschinen

Unter Verwendung von Site Recovery Manager können Sie verschlüsselte virtuelle Maschinen mit Array-basierten Schutzgruppen, Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und vSphere Replication-Schutzgruppen schützen und wiederherstellen.

Bei der Verschlüsselung wird nicht nur Ihre virtuelle Maschine geschützt, sondern auch die Festplatten und andere Dateien der virtuellen Maschine. Sie können eine vertrauenswürdige Verbindung zwischen vCenter Server und dem KMS (Key Management Server) herstellen. vCenter Server kann Schlüssel dann nach Bedarf vom KMS abrufen. Sie müssen einen KMS-Cluster verwenden, der mit demselben Namen auf der Schutz- und Wiederherstellungs-Site registriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter *Einrichten des KMS-Clusters* im Handbuch *Verwaltung von VMware vSAN*.

Site Recovery Manager benötigt zum Durchführen einer Gastanpassung verschlüsselter virtueller Maschinen ESXi 6.5 oder höher.

Weitere Informationen zur Verschlüsselung virtueller Maschinen finden Sie unter [Verschlüsselung virtueller Maschinen](#) in der Dokumentation zu *vSphere-Sicherheit*.

Weitere Informationen zu Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und verschlüsselten virtuellen Maschinen finden Sie unter [Schützen einer verschlüsselten VM](#).

Weitere Informationen zu vSphere Replication und verschlüsselten virtuellen Maschinen finden Sie unter [Replizieren verschlüsselter virtueller Maschinen](#) in der Dokumentation zur *Verwaltung von vSphere Replication*.

## Site Recovery Manager und vRealize Orchestrator

Mit dem vRealize Orchestrator-Plug-In für Site Recovery Manager können Sie bestimmte Site Recovery Manager-Vorgänge automatisieren, indem Sie sie in vRealize Orchestrator-Workflows einbeziehen.

Das vRealize Orchestrator-Plug-In für Site Recovery Manager stellt Aktionen und Workflows bereit, mit denen Site Recovery Manager-Vorgänge ausgeführt werden. Als vRealize Orchestrator-Administrator können Sie Workflows erstellen, die die Aktionen und Workflows aus dem Site Recovery Manager-Plug-In einschließen. Durch das Einschließen von Site Recovery Manager-Aktionen und -Workflows in vRealize Orchestrator-Workflows können Sie Site Recovery Manager-Vorgänge mit den automatisierten Vorgängen anderer vRealize Orchestrator-Plug-Ins kombinieren.

Beispielsweise können Sie einen Workflow erstellen, der mithilfe der Aktionen und Workflows des vRealize Orchestrator-Plug-Ins für vCenter Server virtuelle Maschinen erstellt und konfiguriert und sie für vCenter Server registriert. Im selben Workflow können Sie mithilfe der Aktionen und Workflows aus dem Site Recovery Manager-Plug-In Schutzgruppen erstellen und die virtuellen Maschinen schützen, sobald sie erstellt wurden. Darüber hinaus können Sie mit den Site Recovery Manager-Aktionen und -Workflows einige der Wiederherstellungseinstellungen für die geschützten virtuellen Maschinen konfigurieren. Durch die Kombination der Aktionen und Workflows von vCenter Server und Site Recovery Manager in einem vRealize Orchestrator-Workflow können Sie demnach den Vorgang zum Erstellen und Schützen virtueller Maschinen automatisieren.

Das vRealize Orchestrator-Plug-In für Site Recovery Manager können Sie in einer Konfiguration mit gemeinsam genutzter Wiederherstellungs-Site verwenden, bei der Sie mehrere Site Recovery Manager-Instanzen mit einer einzelnen vCenter Server-Instanz verbinden. Darüber hinaus können Sie das vRealize Orchestrator-Plug-In für Site Recovery Manager mit mehreren Site Recovery Manager-Instanzen in mehreren vCenter Server-Instanzen verwenden, die mit demselben vCenter Single Sign-On-Server verbunden sind.

Weitere Informationen zum Erstellen von Workflows mithilfe von vRealize Orchestrator finden Sie in der [Dokumentation zu vRealize Orchestrator](#).

## Schützen von Microsoft Cluster Server und fehlertoleranten virtuellen Maschinen

Sie können Site Recovery Manager zum Schützen von Microsoft Cluster Server (MSCS) und fehlertoleranten virtuellen Maschinen verwenden. Hierbei gibt es jedoch Einschränkungen.

Um Site Recovery Manager zum Schutz von MSCS und fehlertoleranten virtuellen Maschinen zu verwenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Umgebung ändern.

### Allgemeine Einschränkungen beim Schutz von MSCS und fehlertoleranten virtuellen Maschinen

Für das Schützen von MSCS und fehlertoleranten virtuellen Maschinen gelten die folgenden Einschränkungen:

- Sie können die Array-basierte Replizierung nur verwenden, um virtuelle MSCS-Maschinen zu schützen. Das Schützen von virtuellen MSCS-Maschinen mit vSphere Replication wird nicht unterstützt.
- Das Schützen und erneute Schützen von MSCS- oder fehlertoleranten VMs erfordert VMware High Availability (HA) und VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) sowohl auf der Schutz- als auch auf der Wiederherstellungs-Site. Wenn Sie während des erneuten Schutzes die virtuellen MSCS-Maschinen und die fehlertoleranten virtuellen Maschinen über deren

primäre und sekundäre Sites hinweg verschieben, müssen Sie HA und DRS aktivieren und dabei die Affinitäts- und die Anti-Affinitätsregeln entsprechend festlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [DRS-Anforderungen zum Schutz von virtuellen MSCS-Maschinen](#).

- Sie können die Array-basierte Replizierung verwenden, um mehrere fehlertolerante vCPU-VMs (SMP-FT-VMs) zu schützen. Die Festplattendateien der primären und der sekundären fehlertoleranten virtuellen Maschine müssen sich auf replizierten LUNs befinden, und alle LUNs müssen zur selben Konsistenzgruppe gehören.
- Site Recovery Manager versucht nur, ein Failover der primären SMP-FT-VM durchzuführen, und versucht nicht, auf die sekundäre SMP-FT-VM zurückzugreifen, wenn mit den Dateien der primären SMP-FT-VM etwas nicht in Ordnung ist.
- Site Recovery Manager gibt keine Warnung aus, wenn eine SMP-FT-VM geschützt ist und ihr Speicher die Replizierungsanforderungen nicht erfüllt.
- Eine SMP-FT-VM kann nur durch eine Schutzgruppe geschützt werden.
- Site Recovery Manager unterstützt die Replizierung von SMP-FT-VMs durch vSphere Replication nicht.
- Site Recovery Manager unterstützt keine SMP-FT-VMs in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien. SMP-FT unterstützt keine Speicherprofile.
- Beim erneuten Schützen behält Site Recovery Manager die SMP-FT-Konfiguration auf der ursprünglichen Schutz-Site nicht bei.
- Beim Durchführen eines Failovers wird die virtuelle Zielflasche als nicht fehlertolerante virtuelle Maschine eingeschaltet. Nach dem Failover kann sie unter Verwendung von Tools außerhalb von Site Recovery Manager als SMP-FT-VM konfiguriert werden.

## Anforderungen für ESXi-Hosts zum Schutz von virtuellen MSCS-Maschinen

Um MSCS oder fehlertolerante virtuelle Maschinen zu schützen, müssen ESXi-Hostmaschinen, auf denen die virtuellen Maschinen ausgeführt werden, bestimmte Kriterien erfüllen.

- Sie müssen eine fehlertolerante virtuelle Maschine und ihren Schatten auf zwei unterschiedlichen ESXi-Server-Instanzen ausführen.
- Sie können einen Cluster von virtuellen MSCS-Maschinen bei den folgenden möglichen Konfigurationen ausführen.

### Cluster-in-a-box

Die virtuellen MSCS-Maschinen im Cluster werden auf einem einzelnen ESXi-Host ausgeführt. Es darf maximal fünf MSCS-Knoten auf einem ESXi-Host geben.

### Systemübergreifende Cluster

Sie können den MSCS-Cluster über maximal zwei ESXi-Host-Instanzen verteilen. Sie können nur einen VM-Knoten eines MSCS-Clusters auf einer einzelnen ESXi-Host-Instanz schützen. Es können mehrere MSCS-Knoten-VMs auf einem ESXi-Host ausgeführt werden, wenn sie sich nicht im selben MSCS-Cluster befinden. Diese Konfiguration benötigt für die Quorum-Festplatte gemeinsam genutzten Speicher auf einem Fibre-Channel-SAN.

## DRS-Anforderungen zum Schutz von virtuellen MSCS-Maschinen

Um DRS auf Sites zu verwenden, die virtuelle MSCS-Maschinen enthalten, müssen Sie die DRS-Regeln konfigurieren, um Site Recovery Manager den Schutz der virtuellen Maschinen zu erlauben. Durch die Befolgung der Richtlinien können Sie virtuelle MSCS-Maschinen auf Sites schützen, die DRS ausführen, wenn die Platzhalter-VMs sich entweder in einer MSCS-Bereitstellung des systemübergreifenden Clusters oder in einer MSCS-Bereitstellung des systeminternen Clusters befinden.

- Legen Sie die DRS-Regeln auf den virtuellen Maschinen auf der Schutz-Site fest, bevor Sie MSCS im Gastbetriebssystem konfigurieren. Legen Sie die DRS-Regeln sofort nach dem Bereitstellen, Konfigurieren oder Einschalten der virtuellen Maschinen fest.
- Legen Sie die DRS-Regeln auf den virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site sofort nach dem Erstellen einer Schutzgruppe von MSCS-Knoten fest, sobald die Platzhalter-VMs auf der Wiederherstellungs-Site angezeigt werden.
- DRS-Regeln, die Sie auf der Schutz-Site festgelegt haben, werden nach der Wiederherstellung nicht auf die Wiederherstellungs-Site übertragen. Aus diesem Grund müssen Sie die DRS-Regeln auf den Platzhalter-VMs auf der Wiederherstellungs-Site festlegen.
- Führen Sie eine Testwiederherstellung oder eine echte Wiederherstellung aus, bevor Sie die DRS-Regeln auf der Wiederherstellungs-Site festlegen.

Wenn Sie die Richtlinien entweder auf der Schutz-Site oder auf der Wiederherstellungs-Site nicht befolgen, verschiebt vSphere vMotion möglicherweise virtuelle MSCS-Maschinen auf eine Konfiguration, die Site Recovery Manager nicht unterstützt.

- In einer systeminternen Cluster-Bereitstellung entweder auf der Schutz-Site oder der Wiederherstellungs-Site verschiebt vSphere vMotion möglicherweise virtuelle MSCS-Maschinen auf unterschiedliche ESXi-Hosts.
- In einer systemübergreifenden Cluster-Bereitstellung entweder auf der Schutz-Site oder der Wiederherstellungs-Site verschiebt vSphere vMotion möglicherweise einige oder alle virtuelle MSCS-Maschinen auf einen einzelnen ESXi-Host.

## Verwenden von Site Recovery Manager mit SIOC-Datenspeichern

Storage I/O Control (SIOC) wird von Site Recovery Manager unterstützt.



## Geplante Migration von virtuellen Maschinen auf Datenspeichern, die SIOC verwenden

In vorherigen Versionen von Site Recovery Manager mussten Sie vor der Ausführung einer geplanten Migration Storage I/O Control (SIOC) auf Datenspeichern, die Sie in einen Wiederherstellungsplan aufgenommen haben, deaktivieren. Diese Version von Site Recovery Manager unterstützt SIOC vollständig. Vor der Ausführung einer geplanten Migration müssen Sie SIOC also nicht reaktivieren.

## Notfallwiederherstellung und neuer Schutz von virtuellen Maschinen auf Datenspeichern, die SIOC verwenden

In vorherigen Versionen von Site Recovery Manager wurde die Wiederherstellung mit Fehlern durchgeführt, wenn Sie einen Wiederherstellungsvorgang mit aktivierter SIOC durchgeführt haben. Nach der Wiederherstellung mussten Sie SIOC auf der Schutz-Site manuell deaktivieren und erneut eine geplante Migrationswiederherstellung durchführen. Sie konnten den Vorgang zum erneuten Schützen erst dann durchführen, wenn Sie eine geplante Migration erfolgreich durchgeführt hatten. Diese Version von Site Recovery Manager unterstützt SIOC vollständig. Die Wiederherstellung gelingt ohne Fehler und Sie können nach einer Notfallwiederherstellung eine geplante Migration und den Vorgang zum erneuten Schützen ausführen, ohne SIOC zu deaktivieren.

## Verwenden von Site Recovery Manager mit Zugangssteuerungs-Clustern

Sie können die Zugangssteuerung auf einem Cluster verwenden, um Ressourcen auf der Wiederherstellungs-Site zu reservieren.

Das Verwenden der Zugangssteuerung kann allerdings die Notfallwiederherstellung beeinträchtigen, indem Site Recovery Manager bei der Ausführung eines Wiederherstellungsplans das Einschalten virtueller Maschinen verhindert. Die Zugangssteuerung kann verhindern, dass virtuelle Maschinen eingeschaltet werden, wenn ein Einschalten die relevanten Zugangssteuerungs-Einschränkungen verletzt.

Sie können einen Befehlsschritt zu einem Wiederherstellungs-Plan hinzufügen, um ein PowerCLI-Skript auszuführen, das die Zugangssteuerung während der Wiederherstellung deaktiviert. Weitere Informationen über das Erstellen von Befehlsschritten finden Sie unter [Erstellen von benutzerdefinierten Wiederherstellungsschritten](#).

- 1 Erstellen Sie einen Befehlsschritt vor dem Einschalten in dem Wiederherstellungsplan, der ein PowerCLI-Skript ausführt, um die Zugangssteuerung zu deaktivieren.

```
Get-Cluster cluster_name | Set-Cluster -HAAmissionControlEnabled:$false
```

- Erstellen Sie einen Befehlsschritt nach dem Einschalten in dem Wiederherstellungsplan, um die Zugangssteuerung nach dem Einschalten der virtuellen Maschine neu zu aktivieren.

```
Get-Cluster cluster_name | Set-Cluster -HAAdmissionControlEnabled:$true
```

Wenn Sie die Zugangssteuerung während der Wiederherstellung deaktivieren, müssen Sie die Zugangssteuerung manuell neu aktivieren, nachdem Sie eine Bereinigung nach einer Testwiederherstellung durchgeführt haben. Das Deaktivieren der Zugangssteuerung beeinträchtigt möglicherweise die Hochverfügbarkeit zum Neustarten von virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site. Deaktivieren Sie die Zugangssteuerung nicht über einen längeren Zeitraum.

## Site Recovery Manager und mit RDM-Festplattengeräten verbundene virtuelle Maschinen

Schutz und Wiederherstellung von mit einem RDM-Festplattengerät verbundenen virtuellen Maschinen werden unterschiedlich unterstützt, je nachdem, ob Sie die Array-basierte Replizierung oder vSphere Replication einsetzen.

---

**Hinweis** Site Recovery Manager unterstützt nicht den Schutz von virtuellen Maschinen, die in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien mit RDM-Festplattengeräten verbunden sind.

---

- Die Array-basierte Replizierung unterstützt RDM-Geräte im physischen und im virtuellen Kompatibilitätsmodus. Wenn Sie Site Recovery Manager mit der Array-basierten Replizierung verwenden, können Sie virtuelle Maschinen, die RDM verwenden, entweder im physischen oder im virtuellen Kompatibilitätsmodus schützen und wiederherstellen.
- vSphere Replication unterstützt RDM-Geräte nur im virtuellen Modus sowohl für das Quell- als auch für das Zielgerät. Wenn Sie vSphere Replication verwenden, können Sie virtuelle Maschinen, die RDM verwenden, nicht im physischen Kompatibilitätsmodus schützen und wiederherstellen.
- Wenn Sie sowohl die Array-basierte Replizierung als auch vSphere Replication verwenden, können Sie nur durch Verwendung der Array-basierten Replizierung virtuelle Maschinen, die RDM verwenden, im physischen Kompatibilitätsmodus schützen und wiederherstellen. Sie können virtuelle Maschinen, die RDM verwenden, entweder durch die Verwendung der Array-basierten Replizierung oder von vSphere Replication im virtuellen Kompatibilitätsmodus schützen und wiederherstellen.

## Site Recovery Manager und Active Directory-Domänencontroller

Site Recovery Manager kann den Schutz virtueller Maschinen unterstützen, die als Active Directory-Domänencontroller dienen, wie jede andere mit Site Recovery Manager unterstützte Anwendung.

Als Alternative zur nativen Active Directory-Replizierungstechnologie und dem Wiederherstellungsmodus können Sie Site Recovery Manager zum Schutz einer Active Directory-Infrastruktur in einem Notfallszenario verwenden. Wenn Probleme auftreten, stehen diese möglicherweise mit bestimmten Netzwerkkonfigurationen und Domänencontroller-Abhängigkeiten im Zusammenhang.

# Erweiterte Site Recovery Manager-Konfiguration

# 12

In der Standardkonfiguration ermöglicht Site Recovery Manager mehrere einfache Wiederherstellungsszenarios. Fortgeschrittene Benutzer können Site Recovery Manager so anpassen, dass ein größerer Bereich von Site Recovery-Anforderungen unterstützt wird.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Neukonfigurieren der Site Recovery Manager-Einstellungen](#)
- [Ändern der Einstellungen, um große Site Recovery Manager-Umgebungen auszuführen](#)

## Neukonfigurieren der Site Recovery Manager-Einstellungen

Das Dialogfeld **Erweiterte Einstellungen** ermöglicht Ihnen, viele benutzerdefinierte Einstellungen für den Site Recovery Manager-Dienst anzuzeigen und zu ändern. Erweiterte Einstellungen bieten eine Möglichkeit, dass Benutzer mit den entsprechenden Rechten die Standardwerte ändern können, die den Ablauf mehrerer Site Recovery Manager-Funktionen beeinflussen.

---

**Wichtig** Wenn Sie ein Upgrade von Site Recovery Manager durchführen, werden keine Ihrer erweiterten Einstellungen, die Sie in der vorherigen Installation konfiguriert haben, aufbewahrt. Dies ist beabsichtigt. Aufgrund von Änderungen bei den Standardwerten oder Verbesserungen der Leistung sind erweiterte Einstellungen, die Sie in einer vorherigen Version von Site Recovery Manager festgelegt haben, möglicherweise für die neue Version nicht erforderlich oder nicht mit ihr kompatibel. Ebenso werden erweiterte Einstellungen nicht aufbewahrt, wenn Sie die gleiche Version von Site Recovery Manager deinstallieren und anschließend erneut installieren und dabei die Datenbank aus der vorherigen Installation verwenden.

---

## Verbindungseinstellungen ändern

Site Recovery Manager kommuniziert mit anderen Diensten.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Verbindungen**.

- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu ändern.

Option	Aktion
Ändern der Anzahl an fehlgeschlagenen Ping-Befehlen, die ein Ereignis des Typs „Site ausgefallen“ auslöst. Der Standardwert ist 5.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>connections.hmsPanicDelay</code> ein.
Ändern Sie die Anzahl der Statusprüfungen (Ping-Befehle), die ausgeführt werden, bevor die Prüfung als fehlgeschlagen betrachtet wird. Der Standardwert ist 2.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>connections.hmsPingFailedDelay</code> ein.
Ändern Sie den Zeitüberschreitungswert für das Warten auf Aktualisierungen von Servern. Die Standardeinstellung beträgt 900 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>connections.waitForUpdatesTimeout</code> ein.

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Einstellung für die Erfassung von Site Recovery Manager-Verlaufsberichten

Site Recovery Manager-Verlaufsberichte sind hilfreich für die Diagnose des Verhaltens von Site Recovery Manager Server vor und nach dem Auftreten eines Fehlers. Die Anzahl der exportierten Verlaufsberichte können Sie ändern.

Wenn Sie Failover-, Test- und Bereinigungsvorgänge sowie Vorgänge zum erneuten Schutz mit Site A als Schutz-Site und Site B als Wiederherstellungs-Site ausführen, können Sie für diese Vorgänge bei der Erfassung eines Support-Pakets für Site B (die Wiederherstellungs-Site) Verlaufsberichte exportieren. Der aktuellste Verlauf wird direkt aus der Site Recovery Manager-Datenbank abgerufen.

Nachdem der erneute Schutz ausgeführt wurde, ist Site A die neue Wiederherstellungs-Site und Site B ist die Schutz-Site. Wenn Sie Failover-, Test- und Bereinigungsvorgänge sowie Vorgänge zum erneuten Schutz ausführen, können Sie bei der Erfassung eines Support-Pakets für Site A (die Wiederherstellungs-Site) Verlaufsberichte exportieren.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratoranmeldedaten verfügen.
- Site Recovery Manager muss mit einer Site Recovery Manager-Datenbank verbunden sein, auf die Sie mit gültigen Datenbankanmeldedaten zugreifen können.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Verlauf exportieren**.
- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu ändern.
- 5 Ändern Sie ggf. den Wert für **exportHistory.numReports**.  
Sie können einen Wert zwischen 0 und 50 eingeben. Der Standardwert ist 5.
- 6 Ändern Sie den Wert in Null (0), um keine Berichte zu exportieren.
- 7 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Einstellungen der lokalen Site

Site Recovery Manager überwacht den Verbrauch der Ressourcen auf dem Site Recovery Manager Server-Host und löst einen Alarm aus, wenn der Schwellenwert für eine Ressource erreicht ist. Sie können die Schwellenwerte und die Art und Weise ändern, in der Site Recovery Manager Alarme auslöst.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Status der lokalen Site**.

- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu ändern.

Option	Aktion
Ändern der Zeitdifferenz, in der Site Recovery Manager die CPU-Nutzung, den Festplattenspeicher und den freien Arbeitsspeicher auf der lokalen Site prüft. Die Standardeinstellung beträgt 60 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>localSiteStatus.checkInterval</b> ein.
Ändern des Zeitlimits, das Site Recovery Manager abwartet, um Alarme zur CPU-Nutzung, zum Festplattenspeicher und zum freien Arbeitsspeicher auf der lokalen Site auszulösen. Die Standardeinstellung beträgt 600 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>localSiteStatus.eventFrequency</b> ein.
Ändern der maximal zulässigen Zeitdifferenz zwischen Serveruhren. Die Standardeinstellung ist 20 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>localSiteStatus.maxClockSkew</b> ein. Wenn die erkannte Server-Uhrzeit um mehr als die festgelegte Anzahl von Sekunden von der Site Recovery Manager Server-Uhr abweicht, löst Site Recovery Manager ein Ereignis aus.
Ändern des Prozentsatzes der CPU-Nutzung, der dazu führt, dass Site Recovery Manager ein Ereignis des Typs „Hohe CPU-Nutzung“ auslöst. Der Standardwert ist 70.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>localSiteStatus.maxCpuUsage</b> ein.
Ändern der Anzahl der Tage vor dem Ablauf des Site Recovery Manager Zertifikats, bis ein Ereignis des Typs „Zertifikat läuft ab“ ausgelöst werden soll. Die Standardeinstellung beträgt 30 Tage.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>localSiteStatus.minCertRemainingTime</b> ein.
Ändern des Prozentsatzes des freien Festplattenspeichers, der dazu führt, dass Site Recovery Manager ein Ereignis des Typs „Wenig Speicherplatz“ auslöst. Der Standardwert ist 100 MB.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>localSiteStatus.minDiskSpace</b> ein.
Ändern der Menge an freiem Arbeitsspeicher, der dazu führt, dass Site Recovery Manager ein Ereignis des Typs „Wenig Arbeitsspeicher“ auslöst. Der Standardwert ist 32 MB.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>localSiteStatus.minMemory</b> ein.

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern von Protokollierungseinstellungen

Sie können die Protokollierungsebenen ändern, die Site Recovery Manager für die Site Recovery Manager Server-Komponenten bereitstellt.

Beim Site Recovery Manager Server finden Protokollaustausche statt. Wenn Sie Site Recovery Manager Server neu starten oder wenn eine Protokolldatei sehr groß wird, erstellt Site Recovery Manager Server eine neue Protokolldatei und nimmt nachfolgende Protokollmeldungen in die neue Protokolldatei auf. Wenn der Site Recovery Manager Server neue Protokolldateien erstellt, werden die alten Protokolldateien aus Speicherplatzgründen komprimiert.

Sie können die Protokollierungsebenen für einige Site Recovery Manager Server-Komponenten reduzieren, da Protokolldateien sehr schnell sehr groß werden. Sie können die Protokollierungsebenen für einige Komponenten erhöhen, um die Problem diagnose zu verbessern. Die Liste der verfügbaren Protokollierungsebenen ist für alle Site Recovery Manager Server-Komponenten identisch.

### **Keine**

Schaltet die Protokollierung aus.

### **Still**

Zeichnet minimale Protokolleinträge auf.

### **Notfallalarm**

Zeichnet ausschließlich Protokolleinträge zu Notfällen auf. Notfallmeldungen werden bei Totalversagen ausgegeben.

### **Fehler**

Zeichnet nur Protokolleinträge für Notfälle und Fehler auf. Fehlermeldungen werden bei Problemen ausgegeben, die zu einem Versagen führen könnten.

### **Warnung**

Zeichnet Protokolleinträge für Notfälle, Fehler und Warnungen auf. Warnungsmeldungen werden bei unerwünschtem Verhalten ausgegeben, das jedoch mit dem Normalbetrieb verbunden sein kann.

### **Info**

Zeichnet Protokolleinträge für Notfälle, Fehler, Warnungen und Informationen auf. Informationsmeldungen stellen Angaben zum Normalbetrieb bereit.

### **Ausführlich**

Zeichnet Protokolleinträge für Notfälle, Fehler, Warnungen, Informationen und ausführliche Meldungen auf. Ausführliche Meldungen stellen detailliertere Angaben als Informationsmeldungen bereit.

### **Ausführlich (erweitert)**



Zeichnet Protokolleinträge für Notfälle, Fehler, Warnungen, Informationen sowie ausführliche und erweiterte ausführliche Meldungen auf. Erweiterte ausführliche Meldungen stellen alle verfügbaren Angaben bereit. Diese Protokollierungsebene ist für das Debugging hilfreich, sie kann jedoch mit einem erheblichen Datenaufkommen einhergehen, das zu Leistungseinbußen führen könnte.

**Hinweis** Wählen Sie diese Protokollierungsebene nur auf Anweisung durch den VMware Support aus, um ein Problem zu beheben.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Protokoll-Manager**.
- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Protokollierungseinstellungen zu ändern.

Standardmäßig zeichnen alle Komponenten ausführliche Protokolle auf, sofern dies nicht anderweitig in der Beschreibung der Protokollierungsebene angegeben ist.

Option	Beschreibung
Protokollierungsebene für alle Komponenten einstellen, für die kein Eintrag in logManager vorhanden ist. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.Default</b> aus.
Protokollierungsebene für das externe API-Modul einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.ExternalAPI</b> aus.
Protokollierungsebene für vSphere Replication einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.HbrProvider</b> aus.
Protokollierungsebene für das IP-Anpassungstool einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.IPCustomizer</b> aus.
Protokollierungsebene für die Bestandslistenzuordnung einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.InventoryMapper</b> aus.

Option	Beschreibung
Protokollierungsebene für Lizenzierungsprobleme einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.Licensing</b> aus.
Protokollierungsebene für Persistenzprobleme einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.Persistence</b> aus.
Protokollierungsebene für Wiederherstellungsvorgänge einstellen. Der Standardwert ist „Ausführlich (erweitert)“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.Recovery</b> aus. Standardmäßig ist die Wiederherstellungsprotokollierung auf <b>Ausführlich (erweitert)</b> gesetzt.
Protokollierungsebene für Wiederherstellungskonfigurationsvorgänge einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.RecoveryConfig</b> aus.
Protokollierungsebene für Array-basierte Replizierungsvorgänge einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.Replication</b> aus.
Protokollierungsebene für Autorisierungsprobleme zwischen Site Recovery Manager Server und vCenter Server einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.ServerAuthorization</b> aus.
Protokollierungsebene für die Sitzungsverwaltung einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.SessionManager</b> aus.
Protokollierungsebene für den SOAP-Web Services-Adapter einstellen. Die Standardeinstellung ist „Info“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.SoapAdapter</b> aus. Aufgrund des vom SOAP-Adapter erzeugten Datenaufkommens kann die Einstellung der Protokollierungsebene auf <b>Ausführlich (erweitert)</b> zu Leistungseinbußen führen. Standardmäßig ist die SOAP-Adapterprotokollierung auf <b>Info</b> eingestellt.
Protokollierungsebene für Speicherprobleme einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.Storage</b> aus.
Protokollierungsebene für Meldungen aus dem Array-basierten Speicheranbieter einstellen. Die Standardeinstellung ist „Ausführlich“.	Wählen Sie eine Protokollierungsebene im Dropdown-Menü <b>logManager.StorageProvider</b> aus.

## 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

Die neuen Protokollierungsebenen werden nach Klicken auf **OK** gültig. Es ist kein Neustart des Site Recovery Manager-Services erforderlich. Beim Neustart von Site Recovery Manager Server bleiben die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen für die Protokollierungsebenen erhalten.

## Ändern von Wiederherstellungseinstellungen

Sie können die Standardwerte für Zeitüberschreitungen ändern, die eintreten, wenn Sie einen Wiederherstellungsplan testen oder ausführen. Dies können Sie tun, wenn Aufgaben aufgrund von Zeitüberschreitungen nicht abgeschlossen wurden.

Es können mehrere Arten von Zeitüberschreitungen eintreten, während die Schritte eines Wiederherstellungsplans ausgeführt werden. Diese Zeitüberschreitungen führen zu einer Unterbrechung des Plans für ein festgelegtes Zeitintervall, um den Abschluss eines Schrittes abzuwarten.

Site Recovery Manager wendet einige erweiterte Einstellungen auf eine virtuelle Maschine an, wenn Sie den Schutz auf dieser virtuellen Maschine konfigurieren:

- `recovery.autoDeployGuestAlias`
- `recovery.defaultPriority`
- `recovery.powerOnTimeout`
- `recovery.powerOnDelay`
- `recovery.customizationShutdownTimeout`
- `recovery.customizationTimeout`
- `recovery.skipGuestShutdown`
- `recovery.powerOffTimeout`

Site Recovery Manager speichert eine Kopie der Wiederherstellungseinstellungen der virtuellen Maschine auf jeder Site Recovery Manager-Site. Wenn sich die erweiterten Wiederherstellungseinstellungen auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site unterscheiden, initialisiert Site Recovery Manager die Wiederherstellungseinstellungen einer virtuellen Maschine auf jeder Site mit unterschiedlichen Werten. Wenn Site Recovery Manager dann die virtuelle Maschine von Site A auf Site B wiederherstellt, übernimmt er die lokalen Wiederherstellungseinstellungen für Site B. Bei einer Wiederherstellung von Site B auf Site A übernimmt Site Recovery Manager die lokalen Wiederherstellungseinstellungen für Site A. Dieser Zustand besteht so lange, bis Sie die Wiederherstellungseinstellungen der einzelnen virtuellen Maschinen auf der Registerkarte „Virtuelle Maschinen“ des Wiederherstellungsplans explizit bearbeiten und speichern. Die Wiederherstellungseinstellungen der betroffenen virtuellen Maschinen werden synchronisiert und auf beiden Site Recovery Manager-Sites identisch.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Wiederherstellen**.

- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen der Wiederherstellungs-Site zu ändern.

Option	Aktion
<p><b>Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Konfiguration der Gastbenutzerzuordnungen.</b> Diese Option ist nur für VMs verfügbar, die eine kompatible Version von VMware Tools verwenden. Der Standardwert lautet „true“.</p> <p><b>Informationen zu kompatiblen Versionen von VMware Tools finden Sie unter <i>Kompatibilitätstabellen für Site Recovery Manager 8.2</i>.</b></p>	<p>Wählen Sie den Wert von <b>recovery.autoDeployGuestAlias</b>, um die automatische Konfiguration der Gastbenutzerzuordnungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p> <p>Wenn der Wert „true“ lautet, erstellt Site Recovery Manager während der Wiederherstellung Gastbenutzerzuordnungen im Gastbetriebssystem und entfernt sie, wenn die Wiederherstellung beendet ist. Um diese Option zu verwenden, müssen Sie eine kompatible Version von VMware Tools installieren und die IP-Anpassung oder die Gastbetriebssystem-Callout-Vorgänge auf den VMs konfigurieren, die Sie wiederherstellen möchten. Bevor Sie die Wiederherstellung ausführen, müssen Sie die Uhrzeitsynchronisierung zwischen den ESXi-Hosts und dem vCenter Single Sign-On-Server auf der Wiederherstellungs-Site durchführen.</p> <p>Wenn der Wert „false“ lautet, müssen Sie den lokalen Site Recovery Manager-Lösungsbenutzer auf der Wiederherstellungs-Site manuell einem Gastbenutzerkonto auf der geschützten VM zuordnen. Der Benutzer des Gastbetriebssystems muss über die Berechtigungen zum Ausführen von Befehlen und zum Zugriff auf Dateien im Gastbetriebssystem verfügen. Wenn Sie eine IP-Anpassung oder Gastbetriebssystem-Callout-Vorgänge konfigurieren, müssen Sie die Uhrzeit zwischen dem Gastbetriebssystem der geschützten VM und den vCenter Single Sign-On-Servern auf der Wiederherstellungs-Site synchronisieren.</p> <p>Wenn sich Ihre Site Recovery Manager-Sites im erweiterten verknüpften Modus befinden, können Sie mit vSphere Web Client die Gastbenutzerzuordnungen konfigurieren.</p> <p>Informationen zum Konfigurieren der Gastbenutzerzuordnungen finden Sie im Kapitel <i>Konfigurieren von Benutzerzuordnungen auf Gastbetriebssystemen</i> in der Dokumentation zu <i>VMware vSphere ESXi und vCenter Server</i>.</p> <p>Falls sich Ihre Site Recovery Manager-Sites nicht im erweiterten verknüpften Modus befinden, müssen Sie anhand der vSphere API die Gastbenutzerzuordnungen konfigurieren und sicherstellen, dass das Aliaszertifikat zugeordnet ist. Der beste Weg besteht darin, die Signaturzertifikate des vCenter Single Sign-On-Servers zu verwenden. Informationen zur vSphere API finden Sie in der <i>VMware vSphere API-Referenzdokumentation</i>.</p>
<p><b>Ändern der Zeitüberschreitung für das Ausschalten der virtuellen Maschine in der IP-Anpassung.</b> Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.</p>	<p>Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>recovery.customizationShutdownTimeout</b> ein. Dieser Wert ist der minimale Zeitüberschreitungswert in Sekunden für das Ausschalten der virtuellen Maschine und wird nur in IP-Anpassungs-Workflows verwendet. Wenn Sie die Zeitüberschreitung für das Ausschalten in Wiederherstellungseinstellungen für virtuelle Maschinen angeben, hat der größere der beiden Werte Vorrang.</p>
<p><b>Ändern der Zeitüberschreitung für die IP-Anpassung.</b> Die Standardeinstellung beträgt 600 Sekunden.</p>	<p>Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>recovery.customizationTimeout</b> ein. Dieser Wert ist die Zeitüberschreitung, die bei der Vorbereitung von IP-Anpassungsskripts auf dem Site Recovery Manager Server verwendet wird. Diese Einstellung muss nur selten geändert werden.</p>

Option	Aktion
Ändern der Standardpriorität für das Wiederherstellen einer virtuellen Maschine. Der Standardwert ist 3.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>recovery.defaultPriority</b> ein.
Aktivieren oder Deaktivieren der erzwungenen Wiederherstellung. Der Standardwert lautet „false“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>recovery.forceRecovery</b> bzw. heben Sie die Aktivierung auf. Aktivieren Sie die erzwungene Wiederherstellung in Fällen, in denen RTO durch eine mangelhafte Konnektivität zur Schutz-Site erheblich beeinträchtigt wird. Diese Einstellung entfernt nur die Einschränkung der Auswahl der erzwungenen Wiederherstellung beim Ausführen eines Wiederherstellungsplans. Um die erzwungene Wiederherstellung tatsächlich zu aktivieren, wählen Sie sie beim Ausführen eines Plans aus.
Ändern der Zeitüberschreitung für das Einschalten von Hosts in einem Cluster. Die Standardeinstellung beträgt 1200 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>recovery.hostPowerOnTimeout</b> ein.
Ändern Sie den Standardwert für Zeitüberschreitungen für das Warten auf das Herunterfahren des Gastbetriebssystems, bevor VMs ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.	<p>Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>recovery.powerOffTimeout</b> ein. Dieser Wert legt die Zeitüberschreitung des Gastbetriebssystems fest, bevor das Ausschalten als letzte Maßnahme zum Herunterfahren der virtuellen Maschinen verwendet wird.</p> <p><b>Hinweis</b> Die virtuellen Maschinen werden nach Ablauf der Zeitüberschreitung ausgeschaltet. Wenn das Betriebssystem der virtuellen Maschine die Aufgaben für das Herunterfahren zum Zeitpunkt der Zeitüberschreitung nicht abgeschlossen hat, gehen möglicherweise Daten verloren. Stellen Sie für eine große virtuelle Maschine, die für das ordnungsgemäße Herunterfahren mehr Zeit beansprucht, die Zeitüberschreitung bis zum Ausschalten des Gastbetriebssystems individuell für diese virtuelle Maschine ein, wie in <a href="#">Konfigurieren der Optionen zum Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen</a> beschrieben.</p>
Ändern der Verzögerung beim Starten von abhängigen Aufgaben nach dem Einschalten einer virtuellen Maschine. Der Standardwert ist 0.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>recovery.powerOnDelay</b> ein. Der neue Wert gilt für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Einschalten der virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site.
Ändern des Zeitlimits, das VMware Tools beim Einschalten von virtuellen Maschinen warten soll. Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>recovery.powerOnTimeout</b> ein. Der neue Wert gilt für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Einschalten der virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site. Wenn auf geschützten virtuellen Maschinen VMware Tools installiert ist, setzen Sie diesen Wert auf „0“, um beim Einschalten dieser VMs das Warten auf VMware Tools zu überspringen und einen Zeitüberschreitungsfehler in SRM zu vermeiden.

Option	Aktion
<b>Aktivieren oder Deaktivieren des Überspringens des Herunterfahrens des Gastbetriebssystems. Der Standardwert lautet „false“.</b>	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>recovery.skipGuestShutdown</b> bzw. heben Sie die Aktivierung auf.</p> <p>Wenn skipGuestShutdown=true, versucht Site Recovery Manager nicht, das Gastbetriebssystem auf VMs auf Schutz-Sites herunterzufahren, sondern schaltet sie stattdessen direkt aus. In diesem Fall hat der für recovery.powerOffTimeout festgelegte Wert zusammen mit dieser Einstellung keine Auswirkungen. Wenn auf der virtuellen Maschine VMware Tools nicht installiert ist, aktivieren Sie diese Einstellung, um einen Fehler beim Herunterfahren des Gastbetriebssystems in Site Recovery Manager zu vermeiden.</p> <p>Sie können auch die Option zum direkten Ausschalten virtueller Maschinen ohne Zeitüberschreitung beim Herunterfahren aktivieren, wodurch das Gastbetriebssystem umgangen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">Konfigurieren der Optionen zum Starten und Herunterfahren von virtuellen Maschinen</a>.</p>
<b>Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen VM-IP-Anpassung während der Wiederherstellung. Der Standardwert lautet „true“.</b>	<p>Aktivieren bzw. Aufheben der Aktivierung des Kontrollkästchens <b>recovery.useIpMapperAutomatically</b>. Wenn Sie die Option auswählen und IP-Zuordnungsregeln für virtuelle Netzwerke konfiguriert sind, wertet Site Recovery Manager diese Regeln während der Wiederherstellung aus, um die VMs anzupassen. Wenn Sie die Auswahl der Option aufheben, werden die IP-Zuordnungsregeln während der Wiederherstellung nicht ausgewertet. Sie können die Option für jede VM in „VM-Wiederherstellungseinstellungen/IP-Anpassungsmodus“ überschreiben.</p>

5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

### Nächste Schritte

Um die Änderungen auf zuvor geschützte virtuelle Maschinen anwenden zu können, müssen Sie diese virtuellen Maschinen neu konfigurieren. Wenn Sie z. B. die Einstellung `defaultPriority` neu konfigurieren, können Sie die Priorität der zuvor geschützten virtuellen Maschine manuell so neu konfigurieren, dass sie der neuen `defaultPriority`-Einstellung entspricht. Sie können Änderungen entweder von Wiederherstellungsplänen oder von Schutzgruppen übernehmen.

Siehe [Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf virtuelle Maschinen in einem Wiederherstellungsplan](#) und [Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf virtuelle Maschinen in einer Schutz-Gruppe](#).

## Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf virtuelle Maschinen in einem Wiederherstellungsplan

Wenn Sie erweiterte Wiederherstellungseinstellungen auf einer geschützten virtuellen Maschine ändern, müssen Sie die virtuelle Maschine neu konfigurieren, damit die Einstellungen wirksam werden.

Sie können Wiederherstellungseinstellungen in einem Wiederherstellungsplan effizienter konfigurieren, wenn Sie dies bei einer einzelnen Einstellung oder einer einzelnen virtuellen Maschine durchführen. In einigen Fällen können Sie Einstellungen nur auf diese Weise anwenden, z. B. wenn Sie Einstellungen in einer Notfallwiederherstellung oder einem unvollständigen Wiederherstellungsszenario ändern.

#### Verfahren

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Wiederherstellungspläne** aus und klicken Sie auf den Wiederherstellungsplan, zu dem die virtuelle Maschine gehört.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Virtuelle Maschinen** mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Wiederherstellung konfigurieren**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Einstellungseigenschaften für die Wiederherstellung vor.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

#### Nächste Schritte

Weitere Informationen zum Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf virtuelle Maschinen in einer Schutzgruppe finden Sie unter [Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf virtuelle Maschinen in einer Schutz-Gruppe](#).

### Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf virtuelle Maschinen in einer Schutz-Gruppe

Wenn Sie erweiterte Wiederherstellungseinstellungen für geschützte virtuelle Maschinen ändern, werden die neuen Einstellungen erst wirksam, nachdem die virtuellen Maschinen neu konfiguriert wurden.

Mithilfe der Funktion „Schutzgruppen“ können Sie Wiederherstellungseinstellungen bequemer aktualisieren, wenn Sie Einstellungen auf mehrere virtuelle Maschinen anwenden. Diese kann jedoch auch für eine einzelne virtuelle Maschine verwendet werden. Sie können alle virtuellen Maschinen in einer Schutz-Gruppe auswählen und die Einstellungen gemeinsam aktualisieren.

#### Verfahren

- 1 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Schutzgruppen** und klicken Sie dann auf die Schutzgruppe, zu der die virtuelle Maschine gehört.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Virtuelle Maschinen** mit der rechten Maustaste auf eine virtuelle Maschine und klicken Sie auf **Schutz entfernen**.

Der Status der virtuellen Maschine ändert sich in „Nicht konfiguriert“.



- 4 Klicken Sie auf **Alle VMs konfigurieren**, um alle virtuellen Maschinen in der Schutzgruppe neu zu konfigurieren, oder wählen Sie eine virtuelle Maschine aus und klicken Sie auf **Schutz konfigurieren**, um nur diese virtuelle Maschine neu zu konfigurieren.

#### Nächste Schritte

Weitere Informationen zum Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf eine virtuelle Maschine in einem Wiederherstellungsplan finden Sie unter [Anwenden von Wiederherstellungseinstellungen auf virtuelle Maschinen in einem Wiederherstellungsplan](#).

## Ändern der Remote-Manager-Einstellungen

Wenn Sie Aufgaben ausführen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, kann es vorkommen, dass das Standard-Zeitlimit auf der Remote-Site überschritten wird, bevor die Aufgabe abgeschlossen ist. Sie können zusätzliche Zeitlimits konfigurieren, um den Abschluss von Aufgaben mit langer Ausführungsdauer zu ermöglichen.

Eine Aufgabe mit langer Ausführungsdauer wäre z. B. die Testwiederherstellung oder Bereinigung einer umfangreichen virtuellen Maschine. Wenn eine virtuelle Maschine über große Festplatten verfügt, kann eine Testwiederherstellung oder eine vollständige Wiederherstellung lange dauern. Das Standard-Zeitlimit überwacht die Konnektivität zwischen den Sites. Wenn eine Aufgabe mehr Zeit als das Standard-Zeitlimit benötigt und während ihrer Ausführung keine Benachrichtigungen an die andere Site sendet, können Zeitüberschreitungen auftreten. In einem solchen Fall können Sie die Remote-Manager-Einstellungen so ändern, dass Site Recovery Manager das Zeitlimit nicht überschreitet, bevor eine Aufgabe mit langer Ausführungsdauer abgeschlossen ist.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Remote-Manager**.

- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Remote-Manager-Einstellungen zu ändern.

Option	Aktion
Konfigurieren des maximalen Zeitraums, in dem darauf gewartet wird, dass ein Remote-Vorgang abgeschlossen wird. Die Standardeinstellung beträgt 900 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.defaultTimeout</code> ein.
Markieren einer virtuellen Maschine als durch Site Recovery Manager geschützt. Der Standardwert lautet „true“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <code>remoteManager.enableCustomFields</code> .
Festlegen eines Zeitraums, während dem auf Aggregationsanforderungen auf der Remote-Site gewartet wird. Die Standardeinstellung beträgt 2000 Millisekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.powerOnAggregationInterval</code> ein.
Konfigurieren Sie den maximalen Zeitraum, in dem auf das Beenden abgebrochener Aufgaben gewartet wird. Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.taskCancelDefaultTimeout</code> ein.
Konfigurieren eines zusätzlichen Zeitlimits für das Abschließen von Aufgaben auf der Remote-Site. Die Standardeinstellung beträgt 900 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.taskDefaultTimeout</code> ein.
Konfigurieren Sie die Anzahl der Sekunden, bevor eine Remote-Aufgabe eine Fortschrittsmeldung ausgibt. Wenn die Fortschrittsaktualisierung innerhalb dieser Zeit empfangen wird, wird mehr Zeit für das Abschließen der Aufgabe gewährt. Die Standardeinstellung beträgt 180 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.taskProgressDefaultTimeout</code> ein.
Konfigurieren Sie die Anzahl der Versuche, eine virtuelle Maschine bei Fehlern einzuschalten. Der Standardwert beträgt 5 Mal.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.vmPowerOnRetryCount</code> ein.
Konfigurieren Sie die Anzahl der Versuche, das Gastbetriebssystem einer virtuellen Maschine bei Fehlern herunterzufahren. Der Standardwert beträgt 5 Mal.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.vmGuestShutDownRetryCount</code> ein.

Option	Aktion
Konfigurieren Sie die Anzahl der Versuche, die Einstellungen einer virtuellen Maschine bei Fehlern neu zu konfigurieren. Der Standardwert beträgt 5 Mal.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.vmReconfigureRetryCount</code> ein.
Konfigurieren Sie, wie viele Sekunden bis zu einer Zeitüberschreitung von xVC-vMotion abgewartet werden soll. Die Standardeinstellung beträgt 3600 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteManager.xVcVMotionTimeout</code> ein.

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Einstellungen für Remote-Sites

Sie können die Standardwerte ändern, die Site Recovery Manager Server auf der Schutz-Site verwendet, um festzustellen, ob Site Recovery Manager Server auf der Remote-Site zur Verfügung steht.

Site Recovery Manager überwacht die Verbindung zwischen der Schutz-Site und der Wiederherstellungs-Site und löst Alarme aus, falls die Verbindung ausfällt. Sie können die Kriterien ändern, die dafür sorgen, dass Site Recovery Manager ein Verbindungsereignis auslöst, und die Art und Weise, in der Site Recovery Manager Alarme auslöst.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Status der Remote-Site**.

- Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu ändern.

Option	Aktion
Ändern der Anzahl an fehlgeschlagenen Ping-Befehlen, die ein Ereignis des Typs „Site ausgefallen“ auslöst. Der Standardwert ist 5.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteSiteStatus.drPanicDelay</code> ein.
Ändern der Anzahl an Statusprüfungen von Remote-Sites (Ping-Befehle), die ausgeführt werden, bevor die Prüfung als fehlgeschlagen betrachtet wird. Der Standardwert ist 2.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>remoteSiteStatus.drPingFailedDelay</code> ein.

- Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Replizierungseinstellungen

Sie können die Replizierungseinstellungen bearbeiten, um zu ändern, wie lange Site Recovery Manager darauf wartet, bis die Erstellung von Platzhalter-VMs abgeschlossen ist. Sie können das Abfrageintervall für den Schutz der virtuellen Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien ändern.

### Verfahren

- Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Replizierung**.
- Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu ändern.

Option	Aktion
Überspringen Sie die Überprüfung für nicht geschützte VM-Repliken während der Deaktivierung der Schutz-Site bei einer geplanten Migration. Der Standardwert lautet „false“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Wert <code>replication.disablePiggybackVmsCheckDuringDeactivate</code> zu aktivieren.
Ändern Sie den Zeitüberschreitungswert (in Sekunden), um die Wartezeit beim Erstellen einer Platzhalter-VM festzulegen. Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>replication.placeholderVmCreationTimeout</code> ein.

Option	Aktion
Fragen Sie die virtuellen Maschinen in Schutzgruppen für Speicherrichtlinien regelmäßig hinsichtlich fehlender Zuordnungen ab und melden Sie einen Fehler, sofern Zuordnungen fehlen, die zu einem Fehlschlagen der Wiederherstellung der Schutzgruppe für Speicherrichtlinien führen könnten. Der Standardwert lautet „false“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Wert für <code>replication.pollForMissingInventoryMappings</code> in „true“ zu ändern.
Ändern Sie den Zeitüberschreitungswert (in Sekunden) für das Warten auf Replizieren der Konsistenzgruppeninformationen auf der Remote-Site, bevor eine Onlinesynchronisierung auf dieser Site gestartet wird. Die Standardeinstellung ist 900 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>replication.protectionInfoSyncTimeout</code> ein.
Ändern Sie das Intervall in Sekunden zur Abfrage der Schutzgruppen für Speicherrichtlinien und fehlenden Bestandslistenzuordnungen. Die Standardeinstellung beträgt 120 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>replication.protectionPollInterval</code> ein.  <b>Hinweis</b> Bevor Sie das Abfrageintervall aktualisieren, nehmen Sie eine Einschätzung der Änderungen in Ihrer Umgebung sowie von deren Häufigkeit und der Leistungsfähigkeit der Umgebung vor.

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## SSO-Einstellung ändern

Sie können die Single Sign On-Einstellung für Site Recovery Manager ändern, um SSO-Token zu verlängern.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > SSO**.
- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellung `sso.sts.tokenLifetime` zu ändern und damit die Anzahl der Sekunden anzugeben, die SSO-Token verwendet werden, bevor sie verlängert werden.

Der Standardwert beträgt 28800 Sekunden (8 Stunden).

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Speichereinstellungen

Sie können die Speichereinstellungen anpassen, um festzulegen, wie Site Recovery Manager und vCenter Server mit dem Speicherreplizierungsadapter (SRA) kommunizieren.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Speicher**.
- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen des Speichers zu ändern.

Option	Aktion
Ändern Sie die Wartezeit in Sekunden vor dem Versuch, Tags an die wiederhergestellten Datenspeicher anzuhängen. Die Standardeinstellung beträgt 30 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>storage.attachTagsDelaySec</code> ein.
Ändern Sie die Zeitüberschreitung in Sekunden für die Ausführung eines SRA-Befehls. Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>storage.commandTimeout</code> ein.
Ändern Sie die Zeitüberschreitung (in Sekunden) zwischen Operationen im Zusammenhang mit der Datenspeicherüberwachung. Die Standardeinstellung beträgt 30 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>storage.datastoreMonitoringPollingInterval</code> ein.
Site Recovery Manager das Erstellen von Tag-Kategorien und des „Replicated“-Tags, das die Storage DRS-Kompatibilität erfordert, ermöglichen. Der Standardwert lautet „true“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <code>storage.enableSdrsStandardTagCategoryCreation</code> .
Site Recovery Manager das automatische Erstellen oder die Anfügung von Tags an replizierte oder gesicherte Datenspeicher für die Storage DRS-Kompatibilität ermöglichen. Der Standardwert lautet „true“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <code>storage.enableSdrsTagging</code> . Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, löscht Site Recovery Manager alle Tags und Tag-Kategorien. Dies hat zur Folge, dass die Kompatibilität mit Storage DRS nicht mehr gegeben ist.

Option	Aktion
Site Recovery Manager das Reparieren fehlender oder fehlerhafter Tags auf replizierten oder gesicherten Datenspeichern für die Storage DRS-Kompatibilität ermöglichen. Der Standardwert lautet „true“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>storage.enableSdrsTaggingRepair</b> .
Ändern der maximalen Anzahl gleichzeitiger SRA-Vorgänge. Der Standardwert ist 5.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storage.maxConcurrentCommandCnt</b> ein.
Ändern Sie die maximale Länge in Byte der Ausgabe der SRA-Befehlskonsole zum Protokoll. Der Standardwert beträgt 1048576 Byte (1 MB).	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storage.maxSraCommandOutputLength</b> ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Wert 0 bedeutet, dass kein SRA-Ausgabeprotokoll vorhanden ist.</li> <li>■ Der Wert -1 steht für eine unbegrenzte Länge.</li> <li>■ Wenn Sie einen Wert eingeben, der sich von 0, -1 unterscheidet und nicht innerhalb des Intervalls zwischen 512 Bytes und 10 MB liegt, wird der Wert automatisch auf die Standardeinstellung 1 MB gesetzt.</li> </ul>
Ändern des Mindestabstands (in Sekunden) zwischen Datenspeichergruppen-Berechnungen. Der Standardwert ist 0.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storage.minDsGroupComputationInterval</b> ein.
Ändern des Zeitintervalls zwischen Status-Updates für laufende Datensynchronisierungsvorgänge. Die Standardeinstellung beträgt 30 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storage.querySyncStatusPollingInterval</b> ein.
Ändern des Zeitintervalls zwischen Vorgängen des Storage DRS-Tagging. Die Standardeinstellung beträgt 50 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storage.sdrsTaggingPollInterval</b> ein.
Ändern des Zeitintervalls zwischen Erkennungsprüfungen von Speicher-Arrays. Der Standardwert beträgt 86400 Sekunden (24 Stunden).	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storage.storagePingInterval</b> ein.
Ändern der maximal zulässigen Dauer für Datensynchronisierungsvorgänge. Der Standardwert beträgt 86400 Sekunden (24 Stunden).	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storage.syncTimeout</b> ein.

5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Einstellung für die Speicherrichtlinie für ABR

Sie können die Einstellung für die Speicherrichtlinie für ABR ändern, um das Intervall (in Sekunden) für die Durchführung der automatischen Erkennung von Datenspeichern anzugeben, die mit einer VM-Speicherrichtlinie übereinstimmen.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Speicherrichtlinie für ABR**.
- 4 Wählen Sie eine Site und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Ändern Sie ggf. den Wert für **storagePolicyAbrReplication.policyDatastorePollInterval**. Die Standardeinstellung beträgt 20 Sekunden.
- 6 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Speicheraanbietereinstellungen

Bei der Array-basierten Replizierung ist der SAN-Anbieter die Schnittstelle zwischen Site Recovery Manager und Ihrem Speicherreplizierungsadapter (SRA). Für einige SRAs müssen Sie Standardwerte für SAN-Anbieter ändern. Sie können die Standardwerte für die Zeitüberschreitung und andere Verhaltensweisen des Site Recovery Manager-SAN-Anbieters ändern.

Sie können die Einstellungen für die Neusignierung, das Beheben von Problemen bei Datenspeichernamen, die Anzahl der erneuten Hostprüfungen und Zeitüberschreitungen in Sekunden ändern. Weitere Informationen zu diesen Werten finden Sie in der SRA-Dokumentation Ihres Array-Anbieters.

## Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Speicheraanbieter**.



- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen des Speicheraanbieters zu ändern.

Option	Aktion
Site Recovery Manager zwingen, Verbindungen von LUNs mit doppelten Volumes zu trennen und neu zu verbinden. Der Standardwert lautet „true“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>storageProvider.autoDetachLUNsWithDuplicateVolume</b> .
Festlegen des Flags <b>LVM.EnableResignature</b> auf ESXi-Hosts während des Testens und der Wiederherstellung. Der Standardwert ist 0.	Geben Sie im Textfeld <b>storageProvider.autoResignatureMode</b> den Wert 0 zum Deaktivieren, den Wert 1 zum Aktivieren oder den Wert 2 zum Ignorieren des Flags ein. Die Standardeinstellung lautet 0. Wenn dieses Flag auf 1 eingestellt wird, signiert Site Recovery Manager alle bekannten VMFS-Snapshot-Volumes neu, einschließlich der Volumes, die nicht von Site Recovery Manager verwaltet werden. Wird für dieses Flag die Einstellung 0 beibehalten, signiert Site Recovery Manager nur die von ihm verwalteten VMFS-Snapshot-Volumes neu.
Ändern des Zeitüberschreitungswerts (in Sekunden), um festzulegen, wie lange auf den Abschluss des LUN-Batch-Anhängevorgangs auf den einzelnen ESXi-Hosts gewartet wird. Die Standardeinstellung beträgt 3600 Sekunden.	Geben Sie einen Wert im Textfeld <b>storageProvider.batchAttachTimeoutSec</b> ein.
Ändern des Zeitüberschreitungswerts (in Sekunden), um festzulegen, wie lange auf den Abschluss des LUN-Batch-Trennvorgangs auf den einzelnen ESXi-Hosts gewartet wird. Die Standardeinstellung beträgt 3600 Sekunden.	Geben Sie einen Wert im Textfeld <b>storageProvider.batchDetachTimeoutSec</b> ein.
Ändern des Zeitraums, den Site Recovery Manager wartet, bis VMFS-Volumes gemountet werden. Die Standardeinstellung beträgt 3600 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storageProvider.batchMountTimeoutSec</b> ein. Ändern Sie diesen Wert, wenn Zeitüberschreitungen auftreten, die dadurch verursacht werden, dass Site Recovery Manager VMFS-Volumes überprüft, bei denen das Mounten viel Zeit in Anspruch nimmt. Diese Einstellung ist in Site Recovery Manager 5.5.1 und höheren Versionen verfügbar.
Ändern des Zeitraums, den Site Recovery Manager wartet, bis VMFS-Volumes unmountet werden. Die Standardeinstellung beträgt 3600 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storageProvider.batchUnmountTimeoutSec</b> ein. Ändern Sie diesen Wert, wenn Zeitüberschreitungen auftreten, die dadurch verursacht werden, dass Site Recovery Manager VMFS-Volumes überprüft, bei denen das Unmounten viel Zeit in Anspruch nimmt. Diese Einstellung ist in Site Recovery Manager 5.5.1 und höheren Versionen verfügbar.
Festlegen der Anzahl von Wiederholungen für Batch-Unmount-Vorgänge der VMFS/NFS-Volumes. Die Standardeinstellung beträgt 3 Versuche.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storageProvider.datastoreUnmountRetryCount</b> ein.

Option	Aktion
Ändern der Zeitspanne, wie lange Site Recovery Manager bis zum Versuch, den Datenspeicher auszuhängen zu Unmounten, wartet. Die Standardeinstellung beträgt 1 Sekunde.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storageProvider.datastoreUnmountRetryDelaySec</b> ein.
Ändern Sie die Zeit in Sekunden, bevor Datenspeicher auf den ESXi-Hosts nach dem Empfang einer SRA-Antwort während des Test und der Wiederherstellung abgerufen werden. Diese Einstellung gilt nur, wenn keine SCSI-Geräte vorhanden sind. Der Standardwert ist 0.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storageProvider.fetchDatastoreDelaySec</b> ein.
Entfernen des <b>snap-xx</b> -Präfixes, das den Namen von wiederhergestellten Datenspeichern vorangestellt wird, nach einer ordnungsgemäßen Wiederherstellung erzwingen. Der Standardwert lautet „false“.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>storageProvider.fixRecoveredDatastoreNames</b> .
Ändern der Zeit, die Site Recovery Manager vor dem Entfernen des <b>snap-xx</b> -Präfixes, das den Namen von wiederhergestellten Datenspeichern vorangestellt wird, wartet. Die Standardeinstellung beträgt 0 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storageProvider.fixRecoveredDatastoreNamesDelaySec</b> ein.
Hostprüfungen während des Testens und der Wiederherstellung verzögern. Die Standardeinstellung beträgt 0 Sekunden.	<p>SRAs können Antworten an Site Recovery Manager senden, bevor ein heraufgestuftes Speichergerät auf der Wiederherstellungs-Site für die ESXi-Hosts verfügbar ist. Wenn Site Recovery Manager eine Antwort von einem SRA empfängt, wird eine erneute Prüfung der Speichergeräte durchgeführt. Wenn die Speichergeräte noch nicht vollständig verfügbar sind, erkennt der ESXi-Server sie nicht, und Site Recovery Manager findet die replizierten Geräte beim Durchführen der erneuten Prüfungen nicht. Datenspeicher werden nicht erstellt und wiederhergestellte virtuelle Maschinen können nicht gefunden werden.</p> <p>Um den Start von erneuten Speicherprüfungen zu verzögern, bis sie auf den ESXi-Hosts verfügbar werden, geben Sie einen neuen Wert in das Textfeld <b>storageProvider.hostRescanDelaySec</b> ein.</p> <p>Ändern Sie diesen Wert nur, wenn Probleme auftreten, weil Datenspeicher nicht verfügbar sind.</p>
Hostprüfungen während des Testens und der Wiederherstellung wiederholen. Der Standardwert ist 1.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>storageProvider.hostRescanRepeatCnt</b> ein. Einige Speicher-Arrays benötigen mehr als eine erneute Prüfung, beispielsweise um Snapshots von LUNs zu erkennen, für die ein Failover durchgeführt wurde. In früheren Versionen haben Sie möglicherweise den Parameter <b>storageProvider.hostRescanRepeatCnt</b> verwendet, um eine Verzögerung bei Wiederherstellungen festzulegen. Verwenden Sie stattdessen den Parameter <b>storageProvider.hostRescanDelaySec</b> .

Option	Aktion
Ändern des Zeitraums, den Site Recovery Manager wartet, bis eine erneute HBA-Prüfung abgeschlossen wird. Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.hostRescanTimeoutSec</code> ein.
Festlegen der Anzahl der Versuche von Site Recovery Manager, um ein VMFS-Volumen neu zu signieren. Der Standardwert ist 1.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.resignatureFailureRetryCount</code> ein.
Zeitüberschreitung für Neusignierung eines VMFS-Volumens einstellen. Die Standardeinstellung beträgt 900 Sekunden.	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.resignatureTimeoutSec</code> ein. Wenn Sie die Einstellung für <code>storageProvider.hostRescanTimeoutSec</code> ändern, erhöhen Sie die Einstellung für <code>storageProvider.resignatureTimeoutSec</code> auf den gleichen Zeitüberschreitungswert, der für <code>storageProvider.hostRescanTimeoutSec</code> verwendet wird.
VMX-Dateipfade festlegen, die Site Recovery Manager nach einem Storage vMotion-Vorgang nicht als mögliche VMX-Kandidatendateien berücksichtigen soll. Der Standardwert ist „snapshot“.	Einige Arrays erstellen VMX-Dateipfade, die vom <code>storageProvider.storageVmotionVmxSearch</code> -Suchalgorithmus ignoriert werden sollen. Geben Sie eine kommagetrennte Liste von Zeichenfolgen in das Textfeld <code>storageProvider.storageVmotionVmxFilePathsToSkip</code> ein, um die VMX-Dateipfade festzulegen, die nach einem Storage vMotion-Vorgang ignoriert werden sollen. Site Recovery Manager berücksichtigt VMX-Dateipfade, die mindestens eine dieser Zeichenfolgen enthalten, nach einem Storage vMotion-Vorgang nicht als mögliche VMX-Kandidatendateien.
Nach VMX-Dateien in wiederhergestellten Datenspeichern suchen, um virtuelle Maschinen zu identifizieren, die von Storage vMotion vor oder während eines Tests oder einer Wiederherstellung verschoben wurden. Der Standardwert lautet „true“.	Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen <code>storageProvider.storageVmotionVmxSearch</code> , um diese Option zu deaktivieren.
Gleichen Sie die Zeitüberschreitung in Sekunden für lokal erweiterte Geräte mit dem Wert für das entsprechende erweiterte Remotegerät ab. Die Standardeinstellung ist 300 Sekunden.	Geben Sie den neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.stretchedDevicesMatchTimeout</code> ein.
Legen Sie die Anzahl der parallelen xVC-vMotion-Anforderungen je Host fest. Dieser Grenzwert gilt für Quell- und Zielhosts. Der Standardwert ist 2.	Geben Sie den neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.vmMigrationLimitPerHost</code> ein.

Option	Aktion
Angeben des Zeitüberschreitungswerts (in Sekunden), um festzulegen, wie lange auf die Verfügbarkeit neu erkannter Datenspeicher gewartet wird. Die Standardeinstellung beträgt 60 Sekunden.	Geben Sie den neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.waitForAccessibleDatastoreTimeoutSec</code> ein.
Aktivieren Sie Site Recovery Manager, um nach der Wiederherstellung auf das Erkennen von Datenspeichern zu warten.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <code>storageProvider.waitForDeviceRediscovery</code> .
Aktivieren Sie Site Recovery Manager, um nach dem Failover auf das Erkennen von Datenspeichern zu warten.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <code>storageProvider.waitForDeviceRediscoveryAfterPrepareFailover</code> .
Angeben eines Zeitüberschreitungswerts, um festzulegen, wie lange auf die Meldung neu erkannter Datenspeicher durch Virtual Center gewartet wird. Die Standardeinstellung beträgt 30 Sekunden.	Geben Sie den neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.waitForRecoveredDatastoreTimeoutSec</code> ein.
Festlegen der Zeitspanne (in Sekunden), wie lange Site Recovery Manager auf das Mounten von VMFS-Volumes wartet. Die Standardeinstellung beträgt 30 Sekunden.	Geben Sie den neuen Wert im Textfeld <code>storageProvider.waitForVmfsVolumesMountedStateTimeoutSec</code> ein.

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der vSphere Replication-Einstellungen

Sie können die globalen Einstellungen anpassen, um die Art der Interaktion von Site Recovery Manager mit vSphere Replication zu ändern.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > vSphere Replication**.

- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die vSphere Replication-Einstellungen zu ändern.

Option	Beschreibung
<b>Erlaubt Site Recovery Manager die Wiederherstellung von virtuellen Maschinen, die von anderen Lösungen verwaltet werden. Der Standardwert lautet „false“.</b>	vSphere Replication lässt zu, dass andere Lösungen die Replizierung von virtuellen Maschinen verwalten. Standardmäßig stellt Site Recovery Manager nur die von ihm selbst verwalteten virtuellen Maschinen wieder her. Damit Site Recovery Manager virtuelle Maschinen wiederherstellen kann, deren Replizierungen von anderen Lösungen verwaltet werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>vrReplication.allowOtherSolutionTagInRecovery</b> .
<b>Mehrfache ältere PIT-Snapshots (Point-in-Time) während Wiederherstellungen beibehalten. Der Standardwert lautet „true“.</b>	Bei der Konfiguration von vSphere Replication zur Erstellung von PIT-Snapshots von geschützten virtuellen Maschinen stellt Site Recovery Manager lediglich den letzten Snapshot wieder her, wenn Sie eine Wiederherstellung durchführen. Um während einer Wiederherstellung ältere PIT-Snapshots wiederherzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>vrReplication.preserveMpitImagesAsSnapshots</b> .
<b>Zeitüberschreitungsperiode für umgekehrte Replizierung während Vorgängen zum erneuten Schützen ändern</b>	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>vrReplication.reverseReplicationTimeout</b> ein. Der Wert, den Sie eingeben, muss die Hälfte des Werts für die Zeitüberschreitung sein, die Sie festlegen möchten. Der Standardwert ist 7200 und entspricht einer Zeitüberschreitungsperiode für Synchronisierungsvorgänge von 14400 Sekunden. Ändern Sie diesen Wert, falls Zeitüberschreitungsfehler auftreten, wenn vSphere Replication während Vorgängen zum erneuten Schützen die Replizierung umkehrt.
<b>Zeitüberschreitungsperiode für vSphere Replication-Synchronisierungsvorgänge ändern. Der Standardwert beträgt 7200.</b>	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>vrReplication.synchronizationTimeout</b> ein. Der Wert, den Sie eingeben, muss die Hälfte des Werts für die Zeitüberschreitung sein, die Sie festlegen möchten. Der Standardwert ist 7200 und entspricht einer Zeitüberschreitungsperiode für Synchronisierungsvorgänge von 14400 Sekunden. Ändern Sie diesen Wert, falls Zeitüberschreitungsfehler auftreten, wenn vSphere Replication virtuelle Maschinen an der Wiederherstellungs-Site synchronisiert.
<b>Standard-RPO-Einstellungen für Replizierungen ändern. Der Standardwert beträgt 240.</b>	Geben Sie einen neuen Wert im Textfeld <b>vrReplication.timeDefault</b> ein. Der Standardwert beträgt 240 Minuten (4 Stunden). Dieser Wert wird bei der Konfiguration von Replizierungen ausgewählt, Sie können jedoch eine andere RPO-Einstellung im Assistenten <b>Replizierung konfigurieren</b> vornehmen, wenn Sie die Replizierung für eine einzelne virtuelle Maschine oder für eine Gruppe virtueller Maschinen konfigurieren.

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Ändern der Telemetrie-einstellungen

Sie können die Telemetrie-einstellungen von Site Recovery Manager bearbeiten, um einen Proxy-Host anzugeben, der beim Senden von Telemetrieberichten verwendet werden soll.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.

- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Telemetrie**.
- 4 Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen zu ändern.

Option	Beschreibung
Geben Sie den Hostnamen des HTTP-Proxys an, der beim Senden von Telemetrieberichten verwendet werden soll.	Geben Sie den Namen des HTTP-Proxys im Textfeld <b>telemetry.proxyHost</b> ein.
Geben Sie den Port des HTTP-Proxys an, der beim Senden von Telemetrieberichten verwendet werden soll.	Geben Sie die Portnummer im Textfeld <b>telemetry.proxyPort</b> ein.
Geben Sie an, ob SSL beim Senden von Telemetrieberichten zum Herstellen einer Verbindung mit dem HTTP-Proxy verwendet werden soll. Der Standardwert lautet „false“.	Verwenden Sie den Schieberegler, um den Wert <b>telemetry.proxyUseSsl</b> in „true“ zu ändern.

- 5 Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern.

## Ändern der Einstellungen, um große Site Recovery Manager-Umgebungen auszuführen

Wenn Sie Site Recovery Manager zum Testen oder Wiederherstellen einer großen Anzahl an virtuellen Maschinen verwenden, müssen Sie möglicherweise die standardmäßigen Site Recovery Manager-Einstellungen ändern, um die bestmöglichen Wiederherstellungszeiten in Ihrer Umgebung zu erzielen oder um Zeitüberschreitungen zu vermeiden.

In großen Umgebungen ist es möglich, dass Site Recovery Manager sehr viele virtuelle Maschinen gleichzeitig ein- oder ausschaltet. Das gleichzeitige Ein- oder Ausschalten von sehr vielen virtuellen Maschinen kann die virtuelle Infrastruktur schwer belasten, was möglicherweise zu Zeitüberschreitungen führt. Sie können bestimmte Site Recovery Manager-Einstellungen ändern, um Zeitüberschreitungen zu vermeiden, indem Sie entweder die Anzahl der Ein- und Ausschaltvorgänge, die Site Recovery Manager gleichzeitig durchführt, beschränken oder die Zeitlimits erhöhen.

Die Beschränkungen, die Sie für Ein- und Ausschaltvorgänge festlegen, hängen von der Anzahl der gleichzeitigen Ein- und Ausschaltvorgänge ab, die Ihre Infrastruktur verkraften kann.

Sie ändern bestimmte Optionen in den Menüs unter **Erweiterte Einstellungen** im vSphere Web Client oder im Site Recovery Manager-Client-Plug-In. Zum Ändern anderer Einstellungen können Sie die Konfigurationsdatei `vmware-dr.xml` auf dem Site Recovery Manager Server oder auf der Site Recovery Manager Virtual Appliance bearbeiten. Verwenden Sie zum Ändern der Einstellungen immer die Client-Menüs, wenn eine solche Option besteht. Wenn Sie die Einstellungen ändern, müssen Sie dieselben Änderungen auf den Site Recovery Manager- und vCenter Server-Instanzen auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site vornehmen.

Die Einstellungen, die Sie ändern können, werden unter [Einstellungen für große Site Recovery Manager-Umgebungen](#) beschrieben.

## Verfahren

- 1 Wählen Sie im vSphere Web Client oder im vSphere Client einen Cluster aus.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte **Konfigurieren** die Option **Dienste > vSphere DRS** aus.  
Wenn Sie vCenter Server 6.0 Update 3 auf der Registerkarte **Verwalten** verwenden, wählen Sie **Dienste > vSphere DRS** aus.
- 3 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Legen Sie in **Erweiterte Optionen** die Einstellung `srmMaxBootShutdownOps` fest.

Option	Beschreibung
<b>Textfeld Option</b>	Geben Sie <code>srmMaxBootShutdownOps</code> ein.
<b>Textfeld Wert</b>	Geben Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger Vorgänge für das Starten und Herunterfahren an. Wenn Sie den Wert beispielsweise auf 32 festlegen, bedeutet dies, dass die VMs 1 bis 32 gemeinsam gestartet oder heruntergefahren werden und dass die VM 33 gestartet oder heruntergefahren wird, sobald eine der VMs des ersten Batches abgeschlossen ist. VM 34 wird gestartet, wenn die zweite VM des ersten Batches abgeschlossen ist usw.

- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.
- 6 Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an.
- 7 Öffnen Sie die Datei `vmware-dr.xml` in einem Texteditor.
  - Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Ordner `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config` auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.
  - Wenn Sie die Site Recovery Manager Virtual Appliance verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Verzeichnis `/opt/vmware/srm/conf/` auf der Appliance.
- 8 Ändern Sie die Einstellungen für `defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster` und `defaultMaxBootAndShutdownOpsPerHost` in der Datei `vmware-dr.xml`:

```
<config>
```

```

...
<defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster>24</defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster>
<defaultMaxBootAndShutdownOpsPerHost>4</defaultMaxBootAndShutdownOpsPerHost>
...
</config>

```

Wenn diese Elemente noch nicht in der Datei `vmware-dr.xml` vorhanden sind, können Sie diese überall im Abschnitt `<config>` hinzufügen.

Wenn Sie den `<defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster>`-Wert auf 24 festlegen, wird der nächste Gast gestartet oder heruntergefahren, sobald eine VM des ersten Batches von 24 abgeschlossen ist. Dies bedeutet, dass die VMs 1 bis 24 alle gemeinsam gestartet werden und dass VM 25 gestartet wird, sobald eine der VMs des ersten Batches abgeschlossen ist. VM 26 wird gestartet, wenn die zweite VM des ersten Batches abgeschlossen ist usw.

- 9 Starten Sie Site Recovery Manager Server neu, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.
- 10 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 11 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 12 Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > vSphere Replication** und erhöhen Sie die Einstellungen `vrReplication.synchronizationTimeout` und `vrReplication.reverseReplicationTimeout`.

Der Standardwert ist 7200 und entspricht einer Zeitüberschreitungsperiode für Synchronisierungsvorgänge von 14400 Sekunden.

- 13 Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen > Speicher**, wählen Sie eine Site und erhöhen Sie die `storage.commandTimeout`-Einstellung.

Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.

- 14 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.

## Einstellungen für große Site Recovery Manager-Umgebungen

Wenn Sie eine große Anzahl an virtuellen Maschinen schützen möchten, können Sie die Site Recovery Manager-Standardeinstellungen ändern, um die bestmöglichen Wiederherstellungszeiten in Ihrer Umgebung einzurichten oder um Zeitüberschreitungen zu vermeiden.

Sie ändern bestimmte Optionen in den Menüs unter **Erweiterte Einstellungen** im vSphere Web Client oder im Site Recovery Manager-Client-Plug-In. Zum Ändern anderer Einstellungen können Sie die Konfigurationsdatei `vmware-dr.xml` auf dem Site Recovery Manager Server oder auf der Site Recovery Manager Virtual Appliance bearbeiten. Verwenden Sie zum Ändern der Einstellungen immer die Client-Menüs, wenn eine solche Option besteht. Wenn Sie die Einstellungen ändern, müssen Sie dieselben Änderungen auf den Site Recovery Manager- und vCenter Server-Instanzen auf der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site vornehmen.



Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie unter [Ändern der Einstellungen, um große Site Recovery Manager-Umgebungen auszuführen](#).

**Tabelle 12-1. Einstellungen, die die Anzahl der gleichzeitigen Ein- bzw. Ausschaltvorgänge ändern**

Option	Beschreibung
<b>srmMaxBootShutdownOps</b>	Bestimmt die maximale Anzahl gleichzeitiger Einschaltvorgänge für einen bestimmten Cluster. Über diesen Wert wird das Herunterfahren von Gastbetriebssystemen, aber nicht das erzwungene Ausschalten gedrosselt. Das Herunterfahren von Gastbetriebssystemen tritt beim Herunterfahren der primären Site (geplantes Failover) und bei IP-Anpassungs-Workflows auf. Ändern Sie diese Option pro Cluster im vSphere Web Client oder im vSphere Client, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Cluster klicken und <b>Einstellungen</b> auswählen. Klicken Sie auf <b>vSphere DRS</b> und anschließend auf <b>Bearbeiten &gt; Erweiterte Optionen</b> . Geben Sie diese Option ein, um den <b>defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster</b> -Wert zu überschreiben, den Sie in der Datei <code>vmware-dr.xml</code> überschreiben können. Sie können in der Datei <b>vmware-dr.xml</b> den globalen Wert <code>defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster</code> festlegen und anschließend unterschiedliche <b>srmMaxBootShutdownOps</b> -Werte für einzelne Cluster im vSphere Web Client oder im vSphere Client festlegen. Standardmäßig ist die Drosselung ausgeschaltet.
<b>defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster</b>	Legt die maximale Anzahl gleichzeitiger Einschaltvorgänge für alle Cluster fest, die von Site Recovery Manager geschützt werden. Über diesen Wert wird das Herunterfahren von Gastbetriebssystemen, aber nicht das erzwungene Ausschalten gedrosselt. Das Herunterfahren von Gastbetriebssystemen tritt beim Herunterfahren der primären Site (geplantes Failover) und bei IP-Anpassungs-Workflows auf. Sie ändern diese Einstellung in der Datei <code>vmware-dr.xml</code> . Der Wert <b>srmMaxBootShutdownOps</b> , den Sie im vSphere Web Client festlegen können, überschreibt den Wert <b>defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster</b> . Sie können in der Datei <b>vmware-dr.xml</b> den globalen Wert <code>defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster</code> festlegen und anschließend unterschiedliche <b>srmMaxBootShutdownOps</b> -Werte für einzelne Cluster im vSphere Web Client festlegen. Standardmäßig ist die Drosselung ausgeschaltet.
<b>defaultMaxBootAndShutdownOpsPerHost</b>	Bestimmt die maximale Anzahl gleichzeitiger Einschaltvorgänge für einen eigenständigen Host. Sie können die Option nur in der Datei <code>vmware-dr.xml</code> festlegen. Standardmäßig ist die Drosselung ausgeschaltet.

Tabelle 12-2. Einstellungen, die Zeitlimits für Zeitüberschreitungen ändern

Option	Beschreibung
<code>vrReplication.synchronizationTimeout</code>	Site Recovery Manager erzwingt eine Zeitüberschreitung, um eine Online- oder Offline-Synchronisierung für virtuelle Maschinen abzuschließen, die während eines Tests oder Failovers von vSphere Replication repliziert wurden. Wenn eine Synchronisierung nicht während eines bestimmten Zeitraums abgeschlossen wurde, z. B. aufgrund einer langsamen Netzwerkverbindung oder einer großen virtuellen Maschine, meldet Site Recovery Manager während eines Tests oder Failovers einen Fehler. Ändern Sie diese Option in der Benutzeroberfläche von Site Recovery. Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von Site Recovery ein Site-Paar aus und klicken Sie auf <b>Details anzeigen</b> . Wählen Sie im linken Bereich <b>Konfigurieren &gt; Erweiterte Einstellungen &gt; vSphere Replication</b> aus. Der Standardwert ist 7200 und entspricht einer Zeitüberschreitungsperiode für Synchronisierungsvorgänge von 14400 Sekunden.
<code>vrReplication.reverseReplicationTimeout</code>	Zeitlimit für umgekehrte Replizierung während Vorgängen zum erneuten Schützen. Ändern Sie diese Option in der Benutzeroberfläche von Site Recovery. Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von Site Recovery ein Site-Paar aus und klicken Sie auf <b>Details anzeigen</b> . Wählen Sie im linken Bereich <b>Konfigurieren &gt; Erweiterte Einstellungen &gt; vSphere Replication</b> aus. Der Standardwert ist 7200 und entspricht einer Zeitüberschreitungsperiode für Synchronisierungsvorgänge von 14400 Sekunden.
<code>storage.commandTimeout</code>	Die Zeitüberschreitung zur Ausführung von SRA-Befehle in ABR-bezogenen Workflows. In einigen Fällen, wie bei Surfacing-LUNs und Snapshots benötigen einige Arrays länger als die Standardzeit, um zu reagieren. Ändern Sie diese Option in der Benutzeroberfläche von Site Recovery. Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von Site Recovery ein Site-Paar aus und klicken Sie auf <b>Details anzeigen</b> . Wählen Sie im linken Bereich <b>Konfigurieren &gt; Erweiterte Einstellungen &gt; Speicher</b> aus. Die Standardeinstellung beträgt 300 Sekunden.

# Site Recovery Manager-Ereignisse und -Alarme

# 13

Site Recovery Manager unterstützt die Ereignisprotokollierung. Zu jedem Ereignis gehört ein entsprechender Alarm, den Site Recovery Manager auslösen kann, wenn das Ereignis eintritt. Dies bietet eine Möglichkeit zum Verfolgen des Systemzustands Ihres Systems, sodass potenzielle Probleme gelöst werden können, bevor sie den von Site Recovery Manager gebotenen Schutz beeinträchtigen.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [So überwacht Site Recovery Manager die Verbindungen zwischen Sites](#)
- [Erstellen von Alarmen in Site Recovery Manager](#)

## So überwacht Site Recovery Manager die Verbindungen zwischen Sites

Site Recovery Manager überwacht die Verbindung zwischen der Schutz- und der Wiederherstellungs-Site und protokolliert die Ereignisse, wenn die Remote-Site nicht mehr antwortet.

Wenn Site Recovery Manager die Verbindung zwischen zwei gekoppelten Site Recovery Manager Server-Instanzen einrichtet, sendet der Site Recovery Manager Server, der die Verbindung initiiert hat, ein `RemoteSiteUpEvent`-Ereignis.

Wenn Site Recovery Manager erkennt, dass die überwachte Verbindung getrennt wurde, beginnt er mit regelmäßigen Verbindungsüberprüfungen, indem er einen `ping`-Befehl an die Remote-Site sendet. Site Recovery Manager überwacht die Verbindungsüberprüfungen und protokolliert Ereignisse.

- Die Verbindungsüberwachung überspringt eine Anzahl an fehlgeschlagenen Pings. Sie können diese Anzahl mithilfe der Einstellung `remoteSiteStatus.drPingFailedDelay` konfigurieren. Die Standardeinstellung ist 2.
- Wenn die Anzahl an übersprungenen fehlgeschlagenen Pings den Wert von `remoteSiteStatus.drPingFailedDelay` überschreitet, sendet Site Recovery Manager ein `RemoteSitePingFailedEvent`-Ereignis.

- Wenn die Anzahl an übersprungenen fehlgeschlagenen Pings einen höheren Grenzwert übersteigt, sendet Site Recovery Manager bei jedem fehlgeschlagenen Ping-Befehl ein `RemoteSiteDownEvent`-Ereignis und sendet keine `RemoteSitePingFailedEvent`-Ereignisse mehr. Sie können diesen höheren Grenzwert für fehlgeschlagene Ping-Befehle mithilfe der Einstellung `remoteSiteStatus.drPanicDelay` konfigurieren. Die Standardeinstellung ist 5.
- Site Recovery Manager fährt mit dem Senden von `RemoteSiteDownEvent`-Ereignissen fort, bis die Verbindung erneut hergestellt wurde.
- Wenn eine Verbindung mit dem Site Recovery Manager-Server der Remote-Site neu hergestellt wird, sendet Site Recovery Manager `RemoteSiteUpEvent`-Ereignisse.

## Erstellen von Alarmen in Site Recovery Manager

Site Recovery Manager fügt Alarme zu den Alarmen hinzu, die vCenter Server unterstützt. Sie können Site Recovery Manager-Alarme so konfigurieren, dass eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet, ein SNMP-Trap gesendet oder ein Skript auf dem vCenter Server-Host ausgeführt wird.

Auf der Registerkarte **Alarmdefinitionen** sind alle Site Recovery Manager-Alarme aufgelistet. Sie können die Einstellungen für jeden Alarm bearbeiten, um die Aktion anzugeben, die Site Recovery Manager ergreifen soll, wenn ein Ereignis den Alarm auslöst. Standardmäßig führt ein Site Recovery Manager-Alarm eine Aktion erst dann durch, wenn Sie den Alarm konfiguriert haben.

---

**Hinweis** In einer Umgebung mit mehr als einem vCenter Server zeigt Site Recovery Manager alle Ereignisse von den Site Recovery Manager-Servern an, die als Erweiterungen registriert sind, selbst wenn Sie die Ereignisse nur für einen bestimmten vCenter Server auswählen.

---

### Voraussetzungen

Damit Alarme E-Mail-Benachrichtigungen senden können, konfigurieren Sie die **Mail**-Einstellungen im Menü **vCenter Server-Einstellungen**. Information dazu finden Sie in der *ESXi- und vCenter Server-Dokumentation*.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client auf einen vCenter Server.
- 2 Erweitern Sie auf der Registerkarte **Konfigurieren** die Option **Mehr** und klicken Sie auf **Alarmdefinitionen**, um die Liste der vCenter Server-Alarme anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen neuen Alarm hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie auf der Seite **Name** einen Alarmnamen und eine Beschreibung ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie auf der Seite **Ziele** im Dropdown-Menü ein Ziel aus und klicken Sie auf **Weiter**.

- 6 Wählen Sie auf der Seite **Alarmregel** im Dropdown-Menü ein Ereignis und den entsprechenden Status aus.

Wenn Sie in der Liste wiederholte Ereignisse sehen, stellt jedes Ereignis eine einzelne Site Recovery Manager-Instanz dar und löst einen Alarm für die Erweiterung aus, mit der sie registriert ist. In einem Szenario mit mehreren Site Recovery Manager-Instanzen können Sie zum Beispiel `RecoveryPlanCreated (SRM 1)` und `RecoveryPlanCreated (SRM 2)` für das gleiche Ereignis auf beiden Erweiterungen verwenden.

- 7 Um eine Bedingung hinzuzufügen, die den Alarm auslöst, klicken Sie auf **Argument hinzufügen**, wählen Sie ein Argument im Dropdown-Menü, den Operator und den Übergang von Warnung zu kritischem Zustand aus.
- 8 (Optional) Wählen Sie aus, ob E-Mail-Benachrichtigungen oder SNMP-Traps gesendet werden oder ein Skript ausgeführt wird.
- 9 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 10 Wählen Sie auf der Seite **Überprüfen**, ob der Alarm aktiviert werden soll, und klicken Sie auf **Erstellen**.

## Site Recovery Manager-Ereignisreferenz

Site Recovery Manager überwacht verschiedenen Typen von Ereignissen.

### Site-Statusereignisse

Site-Statusereignisse bieten Informationen zum Status von Schutz- und Wiederherstellungs-Sites sowie der Verbindung zwischen ihnen.

Tabelle 13-1. Site-Statusereignisse

Ereignisname	Ereignistyp	Ereignisbeschreibung	Kategorie
unbekannter Status	<code>UnknownStatusEvent</code>	Der Status des Site Recovery Manager Server ist nicht verfügbar	Info
Remote-Site nicht bereit	<code>RemoteSiteDownEvent</code>	Site Recovery Manager Server hat die Verbindung zum Remote-Site Recovery Manager Server verloren.	Fehler
Anpingen der Remote-Site fehlgeschlagen	<code>RemoteSitePingFailedEvent</code>	Ausfälle an der Remote-Site oder Probleme mit der Netzwerkverbindung.	Warnung
Remote-Site erstellt	<code>RemoteSiteCreatedEvent</code>	Die lokale Site wurde erfolgreich mit der Remote-Site gekoppelt.	Info
Remote-Site bereit	<code>RemoteSiteUpEvent</code>	Site Recovery Manager Server hat die Verbindung zum Remote-Site Recovery Manager Server wiederhergestellt.	Info
Remote-Site gelöscht	<code>RemoteSiteDeletedEvent</code>	Remote-Site Recovery Manager-Site wurde gelöscht.	Info

Tabelle 13-1. Site-Statusereignisse (Fortsetzung)

Ereignisname	Ereignistyp	Ereignisbeschreibung	Kategorie
Eine von vSphere Replication replizierte virtuelle Maschine wird zu einer Schutzgruppe hinzugefügt	HbrGroupVmAssociatedEvent	Eine von vSphere Replication replizierte virtuelle Maschine wird zu einer Schutzgruppe hinzugefügt.	Info
Eine von vSphere Replication replizierte virtuelle Maschine wurde aus einer Schutzgruppe entfernt	HbrGroupVmDisassociatedEvent	Eine von vSphere Replication replizierte virtuelle Maschine wurde aus einer Schutzgruppe entfernt.	Info
Lokaler vSphere Replication-Server ist ausgefallen	LocalHmsConnectionDownEvent	Wiederholte Verbindungsversuche zu vSphere Replication sind fehlgeschlagen.	Fehler
Die Verbindung mit dem lokalen vSphere Replication-Server wurde wiederhergestellt	LocalHmsConnectionUpEvent	Verbindung zu vSphere Replication ist hergestellt.	Info
Der lokale vSphere Replication-Server antwortet nicht	LocalHmsPingFailedEvent	Es konnte keine Verbindung zum lokalen vSphere Replication-Server hergestellt werden	Warnung
Wenig Speicherplatz	LowDiskSpaceEvent	Der freie Speicherplatz auf der lokalen Site ist gering.	Warnung
Wenig Arbeitsspeicher	LowMemoryEvent	Der verfügbare Arbeitsspeicher auf der lokalen Site ist gering.	Warnung
SRM-Serverzertifikat noch nicht gültig	SrmCertificateNotValidEvent	Das SSL/TLS-Zertifikat für den angegebenen SRM-Server liegt in der Zukunft.	Fehler
Ablaufender SRM-Serverzertifikat läuft ab	SrmCertificateExpiringEvent	Das SSL/TLS-Zertifikat für den angegebenen SRM-Server läuft in der angegebenen Anzahl an Tagen ab.	Info
Zertifikat für SRM-Serverzertifikat ist abgelaufen	SrmCertificateExpiredEvent	Das SSL/TLS-Zertifikat für den angegebenen SRM-Server ist abgelaufen.	Fehler

## Schutzgruppenereignisse

Schutzgruppenereignisse bieten im Zusammenhang mit Schutzgruppen Informationen zu Aktionen und zum Status.

Tabelle 13-2. Ereignisse zur Schutzgruppenreplizierung

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie
CreatedEvent	Schutzgruppe wurde erstellt.	Wird auf beiden vCenter Servern bei Abschluss der Festschreibungsphase im Rahmen des Erstellens einer Schutzgruppe gepostet.	Info
RemovedEvent	Schutzgruppe wurde entfernt.	Wird auf beiden vCenter Servern bei Abschluss der Festschreibungsphase im Rahmen des Entfernens einer Schutzgruppe gepostet.	Info
ReconfiguredEvent	Schutzgruppe wurde neu konfiguriert.	Wird auf beiden vCenter Servern bei Abschluss der Festschreibungsphase im Rahmen des Neukonfigurierens einer Schutzgruppe gepostet.	Info
ProtectedVmCreatedEvent	Die virtuelle Maschine in der Gruppe ist für den Schutz konfiguriert.	Wird auf beiden vCenter Servern bei Abschluss der Festschreibungsphase im Rahmen des Schutzes einer virtuellen Maschine gepostet.	Info
ProtectedVmRemovedEvent	Die virtuelle Maschine in der Gruppe ist nicht mehr für den Schutz konfiguriert.	Wird auf beiden vCenter Servern bei Abschluss der Festschreibungsphase im Rahmen der Aufhebung des Schutzes einer virtuellen Maschine gepostet.	Info
ProtectedVmReconfiguredProtectionSettingsEvent	Neu konfigurierte Schutzeinstellungen für VM.	Wird auf beiden vCenter Servern bei Abschluss der Festschreibungsphase im Rahmen des Neukonfigurierens der VM-Schutzeinstellungen gepostet.	Info
ProtectedVmReconfiguredRecoveryLocationSettingsEvent	Neu konfigurierte Einstellungen des Wiederherstellungsspeicherorts für VM.	Wird nur bei erfolgreichem Abschluss der Neukonfiguration der Wiederherstellungsspeicherort-Einstellungen für eine geschützte virtuelle Maschine auf dem vCenter Server der Schutz-Site gepostet.	Info
PlaceholderVmCreatedEvent	Die Platzhalter-VM wurde in der vCenter Server-Bestandsliste erstellt.	Wird auf dem vCenter Server der Wiederherstellungs-Site gepostet, wenn die Platzhalter-VM als Ergebnis eines Schutz- oder Reparaturvorgangs erstellt wird.	Info
PlaceholderVmCreatedFromOldProductionVmEvent	Die Platzhalter-VM wurde in der Bestandsliste des vCenter Server unter Verwendung der Identität der alten geschützten virtuellen Maschine erstellt.	Auf dem vCenter Server der Wiederherstellungs-Site wird gepostet, dass die Platzhalter-VM als Ergebnis des Austauschs der alten geschützten virtuellen Maschine durch die Platzhalter-VM während oder nach dem erneuten Schutz erstellt wird.	Info
VmFullyProtectedEvent	Virtuelle Maschine in Gruppe: Nicht aufgelöste Geräte wurden alle aufgelöst.	Die zuvor nicht aufgelösten Geräte einer geschützten virtuellen Maschine wurden alle aufgelöst.	Warnung

Tabelle 13-2. Ereignisse zur Schutzgruppenreplizierung (Fortsetzung)

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie
VmNotFullyProtectedEvent	Virtuelle Maschine in Gruppe: Mindestens ein Gerät muss für den Schutz konfiguriert werden.	Wird nur beim Aktualisieren der Wiederherstellungsspeicherort-Einstellungen für die Gerätebehandlung, wobei ein nicht leerer unresolvedDevices festgelegt ist, auf dem vCenter Server der Schutz-Site gepostet. Dies kann durch Änderungen an der geschützten virtuellen Maschine oder während des erneuten Schutzes einer virtuellen Maschine ausgelöst werden.	Warnung
PlaceholderVmUnexpectedlyDeletedEvent	Virtuelle Maschine in Gruppe: Die Platzhalter-VM wurde aus der vCenter Server-Bestandsliste entfernt.	Wird auf dem vCenter Server der Wiederherstellungs-Site gepostet, wenn Site Recovery Manager erkennt, dass die Platzhalter-VM unerwarteterweise gelöscht oder aus der vCenter Server-Bestandsliste entfernt wurde.	Warnung
ProductionVmDeletedEvent	Virtuelle Maschine in Gruppe: Die geschützte virtuelle Maschine wurde aus der vCenter Server-Bestandsliste der virtuellen Maschine entfernt.	Wird gepostet, wenn eine geschützte virtuelle Maschine aus der vCenter Server-Bestandsliste gelöscht oder daraus entfernt wird.	Fehler
ProductionVmInvalidEvent	Virtuelle Maschine in Gruppe: Die Dateispeicherorte der geschützten virtuellen Maschine können zwecks Replizierung nicht aufgelöst werden.	Wird gepostet, wenn der Replizierungs-Provider die Dateien der geschützten virtuellen Maschine, die repliziert werden sollen, nicht finden kann.	Fehler

## Wiederherstellungseignisse

Wiederherstellungseignisse bieten Informationen zu Aktionen und zum Status in Zusammenhang mit Site Recovery Manager-Wiederherstellungsvorgängen.



Tabelle 13-3. Wiederherstellungsereignisse

Ereignisname	Ereignistyp	Ereignisbeschreibung	Kategorie
Der Wiederherstellungsplan hat damit begonnen, die angegebene virtuelle Maschine wiederherzustellen.	RecoveryVmBegin	Wird signalisiert, wenn die Wiederherstellungs-VM erfolgreich erstellt wurde. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, bevor die VM-ID bekannt ist, wird das Ereignis nicht ausgelöst.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat die Wiederherstellung der virtuellen Maschine beendet.	RecoveryVmEnd	Wird signalisiert, nachdem das letzte Skript nach dem Einschalten abgeschlossen ist oder nachdem bei der virtuellen Maschine ein Fehler aufgetreten ist, der die Wiederherstellung unterbricht.	Info
Der Wiederherstellungsplan [data.Plan] konnte die virtuelle Maschine [data.Vm] nicht registrieren.	RecoveryVmRegisterFailed	Wird im Falle von SPPGs (speicherprofilbasierten Schutzgruppen) signalisiert, nachdem eine wiederhergestellte VM nicht beim VC der Wiederherstellungs-Site registriert werden konnte. Falls der Plan für den lokalen VC ausgeführt wird, wird [data.local] wahr sein.	Info
Der Wiederherstellungsplan an <i>Hostname</i> wurde erstellt.	PlanCreated	Wird signalisiert, wenn ein neuer Plan erstellt wird. Wird an jede vCenter Server-Instanz gesendet, auf der der Plan gehostet wird.	Info
Der Wiederherstellungsplan wurde gelöscht.	PlanDestroy	Wird signalisiert, wenn ein Plan aus der Site gelöscht wurde. Beachten Sie, dass auf der Site, auf der die Löschung des Plans angefordert wurde, eine wesentliche Verzögerung auftreten kann, während auf die Löschung des Plans auf der anderen Site gewartet wird. Wird an jede vCenter Server-Instanz gesendet, auf der der Plan gehostet wird.	Info
Der Wiederherstellungsplan wurde geändert.	PlanEdit	Wird signalisiert, wenn ein vorhandener Plan bearbeitet wird.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat einen Test begonnen.	PlanExecTestBegin	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn ein Wiederherstellungstest initiiert wird.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat einen Test abgeschlossen.	PlanExecTestEnd	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn ein Wiederherstellungstest abgeschlossen ist.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat eine Testbereinigung begonnen.	PlanExecCleanupBegin	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn eine Testbereinigung initiiert wird.	Info

Tabelle 13-3. Wiederherstellungsereignisse (Fortsetzung)

Ereignisname	Ereignistyp	Ereignisbeschreibung	Kategorie
Der Wiederherstellungsplan hat eine Testbereinigung abgeschlossen.	PlanExecCleanupEnd	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn eine Testbereinigung abgeschlossen ist.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat eine Wiederherstellung begonnen.	PlanExecBegin	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn eine Wiederherstellung initiiert wird.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat eine Wiederherstellung abgeschlossen.	PlanExecEnd	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn eine Wiederherstellung abgeschlossen ist.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat damit begonnen, einen Vorgang zum erneuten Schützen durchzuführen.	PlanExecReprotectBegin	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn ein Vorgang zum erneuten Schützen initiiert wird.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat einen Vorgang zum erneuten Schützen abgeschlossen.	PlanExecReprotectEnd	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn ein Vorgang zum erneuten Schützen abgeschlossen ist.	Info
Der Wiederherstellungsplan zeigt eine Eingabeaufforderung an und wartet auf eine Eingabe des Benutzers.	PlanPromptDisplay	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn ein Eingabeaufforderungsschritt erkannt wird. Der Schlüssel ist ein eindeutiger Bezeichner für die Eingabeaufforderung.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat eine Antwort auf die Eingabeaufforderung erhalten.	PlanPromptResponse	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn ein Eingabeaufforderungsschritt geschlossen wird.	Info

Tabelle 13-3. Wiederherstellungsereignisse (Fortsetzung)

Ereignisname	Ereignistyp	Ereignisbeschreibung	Kategorie
Der Wiederherstellungsplan hat damit begonnen, einen Befehl auf der Site Recovery Manager Server-Maschine auszuführen.	PlanServerCommandBegin	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn Site Recovery Manager mit der Ausführung eines Callout-Befehls auf der Site Recovery Manager Server-Maschine begonnen hat.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat die Ausführung eines Befehls auf der Site Recovery Manager Server-Maschine abgeschlossen.	PlanServerCommandEnd	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn Site Recovery Manager die Ausführung eines Callout-Befehls auf der Site Recovery Manager Server-Maschine abgeschlossen hat.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat damit begonnen, einen Befehl auf einer wiederhergestellten virtuellen Maschine auszuführen.	PlanVmCommandBegin	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn Site Recovery Manager mit der Ausführung eines Callout-Befehls auf einer wiederhergestellten virtuellen Maschine begonnen hat.	Info
Der Wiederherstellungsplan hat die Ausführung eines Befehls auf einer wiederhergestellten virtuellen Maschine abgeschlossen.	PlanVmCommandEnd	Wird auf der Wiederherstellungs-Site signalisiert, wenn Site Recovery Manager die Ausführung eines Callout-Befehls auf einer wiederhergestellten virtuellen Maschine abgeschlossen hat.	Info

## Speicher- und Speicheranbieter-Ereignisse

Speicher- und Speicheranbieterereignisse bieten Informationen zu Aktionen und statusbezogenem Speicher bzw. zu statusbezogenen Speicheranbietern.

Tabelle 13-4. SRA-Ereignisse

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie
StorageAdaptLoadEvent	Der angegebene SRA wurde geladen.	Site Recovery Manager hat neue SRA erkannt, entweder während der Startphase oder während des vom Benutzer initiierten Neuladens von SRAs.	Info
StorageAdaptReloadFailEvent	Das Laden des SRA vom angegebenen Pfad ist fehlgeschlagen.	Site Recovery Manager konnte einen bereits bekannten SRA nicht neu laden, entweder während der Startphase oder während des vom Benutzer initiierten Neuladens von SRAs.	Fehler
StorageAdaptChangeEvent	Eine neue Version des angegebenen SRAs wurde geladen.	Site Recovery Manager hat erkannt, dass ein bereits bekannter SRA aktualisiert wurde.	Info

Tabelle 13-5. Array-Manager-Ereignisse

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie
SAManagerAddedEvent	Der angegebene Array-Manager wurde mithilfe des angegebenen SRAs erstellt.	Der Benutzer hat einen Array-Manager hinzugefügt.	Info
SAManagerRemovedEvent	Der angegebene Array-Manager wurde gelöscht.	Der Benutzer hat einen Array-Manager entfernt.	Info
SAManagerReconfigEvent	Der angegebene Array-Manager wurde neu konfiguriert.	Der Benutzer hat die Eigenschaften eines Array-Managers bearbeitet.	Info
SAManagerPingOkEvent	Das Anpingen des angegebenen Array-Managers war erfolgreich.	Der Site Recovery Manager Server hat einen Array-Manager erfolgreich angepingt.	Info
SAManagerPingFailEvent	Anpingen des angegebenen Array-Managers fehlgeschlagen.	Beim Anpingen des Array-Managers ist ein Fehler aufgetreten.	Fehler

Tabelle 13-6. Array-Paar-Ereignisse

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie
SAPairDiscoveredEvent	Ein repliziertes Array-Paar wurde mit Array-Manager erkannt.	Ein vom Benutzer erstellter Array-Manager hat replizierte Array-Paare erkannt.	Info
SAPairEnabledEvent	Ein repliziertes Array-Paar wurde mit Array-Manager aktiviert.	Der Benutzer hat ein Array-Paar aktiviert.	Info
SAPairDisabledEvent	Ein repliziertes Array-Paar wurde mit Array-Manager deaktiviert.	Der Benutzer hat ein Array-Paar deaktiviert.	Info
SAPairPingOkEvent	Das Anpingen des replizierten Array-Paars war erfolgreich.	Der Site Recovery Manager Server hat das Array-Paar erfolgreich angepingt.	Info
SAPairPingFailEvent	Das Anpingen des replizierten Array-Paars ist fehlgeschlagen.	Beim Anpingen des Array-Paars ist ein Fehler aufgetreten.	Fehler

Tabelle 13-7. Datenspeicherereignisse

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie
StorageDsDiscoveredEvent	Replizierter Datenspeicher wurde erkannt.	Der Site Recovery Manager Server hat einen replizierten Datenspeicher erkannt.	Info
StorageDsLostEvent	Der angegebene Datenspeicher wird nicht mehr repliziert.	Der Benutzer hat die Replizierung von den Datenspeicher stützenden Speichergeräten ausgeschaltet.	Info
StorageRdmDiscoveredEvent	Eine an der angegebenen virtuellen Maschine angehängte replizierte RDM wurde erkannt.	Der Site Recovery Manager Server hat eine replizierte RDM erkannt. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie eine RDM-Festplatte zu einer geschützten virtuellen Maschine hinzufügen.	Info
StorageRdmLostEvent	Eine an der angegebenen virtuellen Maschine angehängte RDM wird nicht mehr repliziert.	Der Benutzer hat die Replizierung der die RDM stützenden LUN ausgeschaltet.	Info

Tabelle 13-8. Schutzereignisse

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie	Ereignis-Ziel
SPDsProtEvent	Geschützter Datenspeicher wurde zur angegebenen Schutzgruppe hinzugefügt.	Der Benutzer hat den Datenspeicher in eine neue oder vorhandene Schutzgruppe aufgenommen.	Info	Datenspeicher
SPDsUnprotEvent	Der Schutz des angegebenen Datenspeichers wurde aufgehoben.	Der Benutzer hat den Datenspeicher aus der Schutzgruppe entfernt oder die Schutzgruppe, in der dieser Datenspeicher enthalten war, gelöscht. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie den Schutz eines Datenspeichers aufheben, entweder indem Sie ihn aus einer Schutzgruppe entfernen oder indem Sie die Schutzgruppe entfernen.	Info	Datenspeicher
SPVmDiscoveredEvent	Eine replizierte virtuelle Maschine wurde erkannt.	Der Benutzer hat eine virtuelle Maschine auf einem replizierten Datenspeicher erstellt.	Info	Virtuelle Maschine
SPVmLostEvent	Die angegebene virtuelle Maschine wird nicht mehr repliziert.	Der Benutzer hat eine virtuelle Maschine aus dem replizierten Datenspeicher migriert.	Info	Virtuelle Maschine
SPDsProtMissingEvent	Der replizierte Datenspeicher muss in die angegebene Schutzgruppe aufgenommen werden, befindet sich jedoch in einer alternativen Schutzgruppe.	Dieses Problem tritt auf, wenn Sie einen Datenspeicher haben, der zusammengeführt werden muss, aber noch nicht geschützt ist. Beim Konfliktereignis ist der Datenspeicher schon geschützt.	Warnung	Datenspeicher
SPDsProtConflictEvent	Replizierter Datenspeicher muss in die angegebene Schutzgruppe aufgenommen werden.	Dieses Problem tritt auf, wenn Sie einen Datenspeicher haben, der zusammengeführt werden muss, aber noch nicht geschützt ist. Beim Konfliktereignis ist der Datenspeicher schon geschützt.	Fehler	Datenspeicher
SPDsReplicationLostEvent	Der Datenspeicher in der angegebenen Schutzgruppe wird nicht mehr repliziert	Der Benutzer hat die Replizierung für Geräte ausgeschaltet, die den Datenspeicher stützen.	Fehler	Datenspeicher

Tabelle 13-8. Schutzereignisse (Fortsetzung)

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie	Ereignis-Ziel
SPGroupProtRestoredEvent	Der Schutz der angegebenen Schutzgruppe wurde wiederhergestellt	Die vorherigen (nicht leeren) Probleme einer Schutzgruppe wurden bereinigt.	Info	Schutzgruppe
SPVmdsProtMissingEvent	Der von der virtuellen Maschine verwendete Datenspeicher muss in die angegebene Schutzgruppe aufgenommen werden.	Wenn Sie einer VM, die schon durch eine Schutzgruppe geschützt wird, einen Datenspeicher hinzufügen, der nicht zu dieser Schutzgruppe gehört, müssen Sie ihn der Schutzgruppe hinzufügen.	Warnung	Datenspeicher
SPVmdsProtConflictEvent	Der Datenspeicher, der von der angegebenen virtuellen Maschine verwendet wird, muss in die angegebene Schutzgruppe aufgenommen werden, er wird jedoch zurzeit von einer alternativen Schutzgruppe verwendet.	Wenn Sie einer VM, die schon durch eine Schutzgruppe geschützt wird, einen Datenspeicher hinzufügen, der nicht zu dieser Schutzgruppe gehört, müssen Sie ihn der Schutzgruppe hinzufügen.	Fehler	Datenspeicher
SPVmdsReplicationLostEvent	Der von der angegebenen virtuellen Maschine verwendete Datenspeicher, der sich in der angegebenen Schutzgruppe befindet, wird nicht mehr repliziert.	Siehe Beschreibung.	Fehler	Datenspeicher
SPVmProtRestoredEvent	Der Schutz für die angegebene virtuelle Maschine in der angegebenen Schutzgruppe wurde wiederhergestellt.	Die vorherigen (nicht leeren) Probleme einer geschützten virtuellen Maschine wurden bereinigt. Das Ereignis wird nicht festgehalten, wenn Probleme, die nicht geschützte virtuelle Maschinen betreffen, bereinigt werden.	Info	Virtuelle Maschine

Tabelle 13-8. Schutzereignisse (Fortsetzung)

Ereignis	Beschreibung	Ursache	Kategorie	Ereignis-Ziel
SPCgSpansProtGroupsEvent	Die angegebene Konsistenzgruppe umfasst die angegebenen Schutzgruppen.	Dieses Problem tritt auf, wenn Sie zwei Datenspeicher haben, die in unterschiedlichen Schutzgruppen geschützt werden, die Sie jedoch später zu einer einzelnen Konsistenzgruppe in einem Array zusammenfassen.	Fehler	Datenspeicher
SPCgDsMissingProtEvent	Der Datenspeicher der angegebenen Konsistenzgruppe muss in die angegebene Schutzgruppe aufgenommen werden.	Siehe Beschreibung.	Fehler	Datenspeicher
SPDgSpansConsistGroupsEvent	Der Datenspeicher umfasst Geräte aus unterschiedlichen Konsistenzgruppen.	Dieses Problem tritt auf, wenn Sie zusätzlich zu mehreren LUNs über einen Datenspeicher verfügen, aber diese LUNs nicht derselben Konsistenzgruppe angehören.	Fehler	Datenspeicher
SPNfsDsUrlConflictEvent	Die URLs der NFS-Datenspeicher, die vom angegebenen Volume gemountet wurden, weisen andere URLs auf als die, die vom Remotehost gemountet wurden. Der Remotepfad hat die angegebene URL und der Datenspeicher, der vom anderen Host gemountet wurde, hat die angegebene URL.	Dasselbe NFS-Volume wurde unter Verwendung der verschiedenen IP-Adressen desselben NFS-Servers in zwei unterschiedlichen Datenspeichern gemountet.	Fehler	Datenspeicher

## Lizenzierungsereignisse

Lizenzierungsereignisse bieten Informationen zu Änderungen des Site Recovery Manager-Lizenzierungsstatus.



Tabelle 13-9. Lizenzierungsereignisse

Ereignis	Beschreibung	Ursache
LicenseExpiringEvent	Die Site Recovery Manager-Lizenz an der angegebenen Site läuft in der angegebenen Anzahl von Tagen ab.	Alle 24 Stunden werden ablaufende Nicht-Testlizenzen auf die Anzahl der verbleibenden Tage überprüft. Dieses Ereignis wird mit den Ergebnissen gepostet.
EvaluationLicenseExpiringEvent	Die Site Recovery Manager-Testlizenz an der angegebenen Site läuft in der angegebenen Anzahl von Tagen ab.	Alle 24 Stunden werden Testlizenzen auf die Anzahl der verbleibenden Tage überprüft. Dieses Ereignis wird mit den Ergebnissen gepostet.
LicenseExpiredEvent	Die Site Recovery Manager-Lizenz an der angegebenen Site ist abgelaufen.	Alle 30 Minuten posten abgelaufene (Nicht-Test-)Lizenzen dieses Ereignis.
EvaluationLicenseExpiredEvent	Die Site Recovery Manager-Testlizenz an der angegebenen Site ist abgelaufen.	Alle 30 Minuten posten Testlizenzen dieses Ereignis.
UnlicensedFeatureEvent	Die Site Recovery Manager-Lizenz an der angegebenen Site ist durch die angegebene Anzahl an Lizenzen überreserviert.	Alle 24 Stunden und beim Schützen oder Aufheben des Schutzes einer virtuellen Maschine wird dieses Ereignis gepostet, wenn die Gesamtzahl an Lizenzen die Kapazität der Lizenz überschreitet.
LicenseUsageChangedEvent	Die Site Recovery Manager-Lizenz an der angegebenen Site verwendet die angegebene Anzahl von der Gesamtzahl der Lizenzen.	Alle 24 Stunden und beim Schützen oder Aufheben des Schutzes einer virtuellen Maschine wird dieses Ereignis gepostet, wenn die Gesamtzahl an Lizenzen die Kapazität der Lizenz nicht überschreitet.

## Berechtigungsergebnisse

Berechtigungsergebnisse enthalten Informationen zu Änderungen an den Site Recovery Manager-Berechtigungen.

Tabelle 13-10. Berechtigungsereignisse

Ereignis	Beschreibung	Ursache
PermissionsAddedEvent	Berechtigung erstellt für das Element auf Site Recovery Manager.	Es wurde mithilfe der angegebenen Rolle eine Berechtigung für das Element erstellt. Das Flag <code>IsPropagate</code> gibt an, ob die Berechtigung in der Elementhierarchie nach unten weitergegeben wird.
PermissionsDeletedEvent	Berechtigungsregel entfernt für das Element auf Site Recovery Manager.	Eine Berechtigung für das Element wurde gelöscht.
PermissionsUpdatedEvent	Berechtigung geändert für das Element auf Site Recovery Manager.	Eine Berechtigung für das angegebene Element wurde geändert.

## SNMP-Traps

Site Recovery Manager sendet SNMP-Traps an in vCenter Server definierte Community-Ziele. Sie können sie mit dem vSphere Web Client konfigurieren. Wenn Sie „localhost“ oder „127.0.0.1“ als einen Zielhost für SNMP-Traps eingeben, verwendet Site Recovery Manager die IP-Adresse oder den Hostnamen des vSphere-Servers, wie vom Site Recovery Manager-Installationsprogramm konfiguriert.

Tabelle 13-11. SNMP-Traps

Ereignis	Beschreibung	Ursache
RecoveryPlanExecuteTestBeginTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan einen Test startet.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand.
RecoveryPlanExecuteTestEndTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan einen Test beendet.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand, Ergebnisstatus.
RecoveryPlanExecuteCleanupBeginTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan eine Testbereinigung startet.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand.
RecoveryPlanExecuteCleanupEndTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan eine Testbereinigung beendet.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand, Ergebnisstatus.
RecoveryPlanExecuteBeginTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan eine Wiederherstellung startet.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand.

Tabelle 13-11. SNMP-Traps (Fortsetzung)

Ereignis	Beschreibung	Ursache
RecoveryPlanExecuteEndTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan eine Wiederherstellung beendet.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand, Ergebnisstatus.
RecoveryPlanExecuteReprotectBeginTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn Site Recovery Manager den Workflow zum erneuten Schützen für einen Wiederherstellungsplan startet.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand.
RecoveryPlanExecuteReprotectEndTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn Site Recovery Manager den Workflow zum erneuten Schützen für einen Wiederherstellungsplan abgeschlossen hat.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand, Ergebnisstatus.
RecoveryVmBeginTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan mit der Wiederherstellung einer virtuellen Maschine beginnt.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungsstatus, Name der virtuellen Maschine, UUID der virtuellen Maschine.
RecoveryVmEndTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan die Wiederherstellung einer virtuellen Maschine abgeschlossen hat.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungsstatus, Name der virtuellen Maschine, UUID der virtuellen Maschine, Ergebnisstatus.
RecoveryPlanServerCommandBeginTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan mit der Ausführung eines Befehls-Callouts auf der Maschine des Site Recovery Manager Server beginnt.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand, Befehlsname.
RecoveryPlanServerCommandEndTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan die Ausführung eines Befehls-Callouts auf der Maschine des Site Recovery Manager Server beendet hat.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungsstatus, Befehlsname, Ergebnisstatus.
RecoveryPlanVmCommandBeginTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan mit der Ausführung eines Befehls-Callouts auf einer wiederhergestellten virtuellen Maschine beginnt.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungsstatus, Befehlsname, Name der virtuellen Maschine, UUID der virtuellen Maschine.

Tabelle 13-11. SNMP-Traps (Fortsetzung)

Ereignis	Beschreibung	Ursache
RecoveryPlanVmCommandEndTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan die Ausführung eines Befehls-Callouts auf einer wiederhergestellten virtuellen Maschine beendet hat.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand, Befehlsname, Name der virtuellen Maschine, UUID der virtuellen Maschine, Ergebnisstatus.
RecoveryPlanPromptDisplayTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan Benutzereingaben benötigt, um fortfahren zu können.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp, Ausführungszustand, Zeichenfolge der Eingabeaufforderung.
RecoveryPlanPromptResponseTrap	Dieses Trap wird gesendet, wenn ein Wiederherstellungsplan keine weiteren Benutzereingaben benötigt, um fortfahren zu können.	Site Recovery Manager-Site-Name, Name des Wiederherstellungsplans, Wiederherstellungstyp und Ausführungszustand.

# Zusammenstellen von Site Recovery Manager-Protokolldateien

# 14

Um die Ursache von Problemen zu identifizieren, die bei der täglichen Ausführung von Site Recovery Manager auftreten, müssen Sie möglicherweise Site Recovery Manager-Protokolldateien zusammenstellen, um diese zu überprüfen oder an den VMware-Support zu senden.

Site Recovery Manager legt mehrere Protokolldateien an, die Informationen enthalten, die dem VMware-Support bei der Diagnose von Problemen helfen können. Sie können den Site Recovery Manager-Protokoll-Collector verwenden, um das Erfassen von Protokolldateien zu vereinfachen.

Der Site Recovery Manager Server und der Client nutzen unterschiedliche Protokolldateien.

Die Site Recovery Manager Server-Protokolldateien enthalten Informationen über die Serverkonfiguration sowie Meldungen, die die Servervorgänge betreffen. Das Site Recovery Manager Server-Protokollpaket enthält zudem Systeminformationen und Verlaufsberichte für die Ausführungen des neuesten Wiederherstellungsplans.

Die Site Recovery Manager-Client-Protokolldateien enthalten Informationen zur Clientkonfiguration sowie Meldungen, die die Client-Plug-In-Vorgänge betreffen. Das Site Recovery Manager-Paket enthält zudem Protokolldateien des Installationsprogramms und die Inhalte des Unterverzeichnisses für die Speicherreplizierungsadapter (SRA) im Protokollverzeichnis.

Protokolldateien aus vCenter Server-Instanzen und ESXi-Serverinstanzen, die Teil Ihres Site Recovery Manager-Systems sind, enthalten möglicherweise Informationen, die bei der Diagnose von Site Recovery Manager-Problemen nützlich sind.

Für die Site Recovery Manager-Protokolldatei werden die Dateien erfasst oder abgerufen, in einer ZIP-Datei komprimiert und in einem von Ihnen angegebenen Verzeichnis gespeichert.

Fehler, die während der Site Recovery Manager-Vorgänge auftreten, werden in den Fehlerdialogfeldern oder im Fenster **Kürzlich bearbeitete Aufgaben** angezeigt. Die meisten Fehler erzeugen auch einen Eintrag in einer Site Recovery Manager-Protokolldatei. Überprüfen Sie die kürzlich bearbeiteten Aufgaben und die Protokolldateien der Wiederherstellungs-Site und der Schutz-Site.

## Erfassen von Daten in Site Recovery Manager-Protokolldateien mit der Site Recovery Manager-Schnittstelle

Sie können Protokolle für Site Recovery Manager an einen benutzerdefinierten Speicherort herunterladen.

Anhand dieser Informationen können Sie Probleme analysieren und beheben. Sammeln Sie Protokolle von jeder Site, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von **Site-Wiederherstellung** ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Site-Paar** auf **Übersicht** und anschließend auf **Name** im Feld Site Recovery Manager.
- 4 Wählen Sie einen Server aus und klicken Sie auf **Protokolle exportieren**.
- 5 Klicken Sie zum Herunterladen der Protokolle auf **Herunterladen**.

## Manuelles Erfassen von Site Recovery Manager-Protokolldateien

Sie können Site Recovery Manager Server-Protokolldateien in einem Protokollpaket herunterladen, das Sie manuell generieren. Das manuelle Erfassen der Protokolldateien ist nützlich, wenn Sie nicht auf den vSphere Client zugreifen können.

Das Protokollpaket, das von diesen Prozeduren generiert wird, ist identisch mit den Protokollen, die Sie mithilfe des vSphere-Clients generieren.

## Verfahren

- ◆ Gehen Sie zum Erfassen der Site Recovery Manager-Protokolldateien entsprechend einer der folgenden Methoden vor:

Aufgabe	Aktion
<b>Generieren eines Protokollpakets von der Site Recovery Manager Server-Windows-Hostmaschine über die Eingabeaufforderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an und öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.</li> <li>b Ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in <code>C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin</code>.</li> <li>c Führen Sie den folgenden Befehl aus: <code>cscript srm-support.wsf</code> Die einzelnen Protokolldateien werden in einer Datei namens <code>srm-support-MM-TT-JJJJ-HH-MM.zip</code> erfasst, wobei <code>MM-TT-JJJJ-HH-MM</code> den Monat, den Tag, das Jahr, die Stunde und die Minute der Erstellung der Protokolldateien angibt. Das Protokollpaket wird standardmäßig auf dem Desktop gespeichert.</li> </ul>
<b>Generieren eines Protokollpakets von der Site Recovery Manager Server-Windows-Hostmaschine über das Startmenü</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an.</li> <li>b Wählen Sie <b>Start &gt; Programme &gt; VMware &gt; VMware Site Recovery Manager &gt; VMware vCenter Site Recovery Manager-Protokollpaket generieren</b> aus.</li> </ul>
<b>Generieren eines Protokollpakets von der Site Recovery Manager Appliance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Melden Sie sich bei der Site Recovery Manager Appliance-Hostmaschine an und öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.</li> <li>b Ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in <code>/opt/vmware/srm/bin/</code>.</li> <li>c Führen Sie den folgenden Befehl aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn Sie als Admin-Benutzer angemeldet sind: <code>sudo ./srm-support-linux.sh</code>.</li> <li>■ Wenn Sie als Root-Benutzer angemeldet sind: <code>./srm-support-linux.sh</code>.</li> </ul> </li> </ul>

## Ändern der Größe und Anzahl der Site Recovery Manager Server-Protokolldateien

Sie können die Größe und Anzahl sowie den Speicherort der Site Recovery Manager Server-Protokolldateien ändern.

Sie können die Site Recovery Manager-Protokolleinstellungen in der Konfigurationsdatei `vmware-dr.xml` auf dem Site Recovery Manager Server ändern.

## Verfahren

- 1 Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an.
- 2 Öffnen Sie die Datei `vmware-dr.xml` in einem Texteditor.
  - Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Ordner `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config` auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.

- Wenn Sie die Site Recovery Manager Virtual Appliance verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Verzeichnis `/opt/vmware/srm/conf/` auf der Appliance.

3 Suchen Sie den Abschnitt `<log>` in der Datei `vmware-dr.xml`.

4 Legen Sie für die Protokolldateien die maximale Größe in Byte fest.

Fügen Sie hierzu den Abschnitt `<maxFileSize>` in den Abschnitt `<log>` ein. Die Standardeinstellung beträgt 10485760 Byte.

```
<log>
  <maxFileSize>10485760</maxFileSize>
</log>
```

5 Legen Sie die maximale Anzahl der beizubehaltenden Protokolldateien fest.

Fügen Sie hierzu den Abschnitt `<maxFileNum>` in den Abschnitt `<log>` ein. Der Standardwert ist 20 Protokolldateien.

```
<log>
  <maxFileNum>20</maxFileNum>
</log>
```

6 (Optional) Ändern Sie den Speicherort im Site Recovery Manager Server, unter dem die Protokolldateien gespeichert werden sollen, indem Sie den Abschnitt `<directory>` im Abschnitt `<log>` ändern.

---

**Hinweis** Wenn Sie den Speicherort der Protokolldateien ändern, müssen Sie sich vergewissern, dass Ihr Site Recovery Manager-Benutzerkonto über die erforderlichen Berechtigungen zum Schreiben im neuen Verzeichnis verfügt.

---

- Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, lautet der Standardpfad zu den Protokollen `C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\Logs`.
- Wenn Sie die Site Recovery Manager Appliance verwenden, lautet der Standardspeicherort der Protokolldateien `/var/log/vmware/srm`.

7 Ändern Sie das Standardpräfix für Protokolldateien.

Ändern Sie hierzu den Abschnitt `<name>` im Abschnitt `<log>`.

```
<log>
  <name>vmware-dr</name>
</log>
```



**8** Ändern Sie die Protokollierungsebene.

Ändern Sie hierzu den Abschnitt `<level>` im Abschnitt `<log>`. Die verfügbaren Protokollierungsebenen sind „Fehler“, „Warnung“, „Info“, „Ausführlich“ und „Ausführlich (erweitert)“. Wenn Sie die Protokollierungsebene auf „Ausführlich (erweitert)“ festgelegt haben, werden Sie eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistung feststellen.

```
<log>
  <level>info</level>
</log>
```

**9** (Optional) Legen Sie die Protokollierungsebene für die Site Recovery Manager Server-Komponenten fest.

Sie können bestimmte Protokollierungsebenen für Komponenten festlegen, indem Sie die entsprechenden `<level>`-Abschnitte ändern. Beispielsweise können Sie die Protokollierungsebene für eine Wiederherstellungskomponente auf „Ausführlich (erweitert)“ festlegen.

```
<level id="Recovery">
  <logName>Recovery</logName>
  <logLevel>trivia</logLevel>
</level>
```

**10** (Optional) Legen Sie die Protokollierungsebene für Speicherreplizierungsadapter fest.

Beim Festlegen der Site Recovery Manager-Protokollierungsebene wird die Protokollierungsebene für SRAs nicht festgelegt. Um die SRA-Protokollierungsebene zu ändern, fügen Sie den Abschnitt `<level id="SraCommand">` in die Datei `vmware-dr.xml` ein.

```
<level id="SraCommand">
  <logName>SraCommand</logName>
  <logLevel>trivia</logLevel>
</level>
```

**11** Starten Sie den Dienst Site Recovery Manager Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.

## Konfigurieren von Site Recovery Manager-Core-Dumps

Sie können die Site Recovery Manager-Core-Dump-Einstellungen konfigurieren, um den Speicherort der Core-Dump-Dateien zu ändern und diese zu komprimieren.

Sie können die Site Recovery Manager-Core-Dump-Einstellungen in der Konfigurationsdatei `vmware-dr.xml` auf dem Site Recovery Manager Server ändern.

### Verfahren

**1** Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an.

## 2 Öffnen Sie die Datei `vmware-dr.xml` in einem Texteditor.

- Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Ordner `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config` auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.
- Wenn Sie die Site Recovery Manager Virtual Appliance verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Verzeichnis `/opt/vmware/srm/conf/` auf der Appliance.

## 3 Ändern Sie den Speicherort auf dem Site Recovery Manager Server, unter dem die Core-Dumps gespeichert werden sollen, indem Sie den Abschnitt `<coreDump>` der Datei `vmware-dr.xml` ändern.

---

**Hinweis** Wenn Sie den Speicherort der Core-Dump-Dateien ändern, müssen Sie sich vergewissern, dass Ihr Site Recovery Manager-Benutzerkonto über die erforderlichen Berechtigungen zum Schreiben im neuen Verzeichnis verfügt.

---

- Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, lautet der Standardpfad zum Core-Dump `C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\DumpFiles`, es sei denn, dieser Speicherort ist nicht vorhanden oder nicht beschreibbar. In diesem Fall verwendet Site Recovery Manager Server den Pfad `C:\ProgramData\VMware`.
- Wenn Sie die Site Recovery Manager Appliance verwenden, lautet der Standardspeicherort des Core-Dumps `/var/log/vmware/srm/DumpFiles`.

- 4 Verwenden Sie die Core-Dump-Systemparameter, um die Anzahl der erstellten und komprimierten Dump-Dateien einzuschränken.

```
<debug>
  <dumpCoreCompression>true,false</dumpCoreCompression>
  <dumpFullCore>true,false</dumpFullCore>
</debug>
```

Parameter	Beschreibung
<b>dumpCoreCompression</b>	Wird kein Wert angegeben, lautet der Standardwert „false“. Beim Erstellen von Core-Dump-Dateien werden frühere Core-Dump-Dateien von Site Recovery Manager Server nicht komprimiert. Wenn Sie <i>true</i> angeben, komprimiert Site Recovery Manager Server alle älteren Core-Dumps, sobald ein neuer Core-Dump generiert wird.
<b>dumpFullCore</b>	Wird kein Wert angegeben, lautet der Standardwert <i>false</i> . Site Recovery Manager Server generiert eine mehrere MB große Core-Dump-Datei und bietet Unterstützung, falls ein Problem auftritt. Wenn Sie diesen Wert auf „true“ setzen, generiert Site Recovery Manager Server eine vollständige Core-Dump-Datei, die möglicherweise mehrere GB groß ist, je nach Arbeitslast zu dem Zeitpunkt, an dem der Core-Dump auftritt. Diese größere Datei kann im Falle eines Problems mehr Unterstützung bieten. Wenn der Speicherplatz auf der Festplatte es zulässt, legen Sie diesen Wert auf <i>true</i> fest.

- 5 Um die maximale Anzahl von Core-Dump-Dateien zu ändern, fügen Sie eine Zeile zum Abschnitt `<debug>` hinzu.

```
<maxCoreDumpFiles>max_files</maxCoreDumpFiles>
```

Wird kein Wert angegeben, lautet der Standardwert „4“. Dieser Wert legt die maximale Anzahl der im Core-Dump-Verzeichnis gespeicherten Core-Dump-Dateien fest. Wenn Site Recovery Manager Server Core-Dumps erstellt, werden ältere Dateien bei Bedarf von Site Recovery Manager Server gelöscht, um zu verhindern, dass der Höchstwert überschritten und zu viel Speicherplatz auf der Festplatte belegt wird, insbesondere, wenn `dumpFullCore` zutrifft.

# Fehlerbehebung bei Site Recovery Manager

# 15

Wenn Probleme beim Erstellen von Schutzgruppen und Wiederherstellungsplänen, bei der Wiederherstellung oder bei der Gastanpassung auftreten, können Sie das Problem über die Fehlerbehebung lösen.

Überprüfen Sie auf der Suche nach der Ursache eines Problems auch die VMware-Knowledgebase unter <http://kb.vmware.com/>.

## Das Einschalten mehrerer virtueller Maschinen gleichzeitig auf der Wiederherstellungs-Site kann zu Fehlern führen

Wenn viele virtuelle Maschinen gleichzeitig Startvorgänge durchführen, treten während der Array-basierten und der vSphere Replication-Wiederherstellung möglicherweise Fehler auf.

### Problem

Wenn Sie auf der Wiederherstellungs-Site viele virtuelle Maschinen gleichzeitig starten, sehen Sie in den Berichten zum Wiederherstellungsverlauf möglicherweise die folgenden Fehler (sinngemäß):

- Den Befehl `'echo "Starting IP customization on Windows ..." > > %VMware_GuestOp_OutputFile%.`
- Die Anpassung kann nicht abgeschlossen werden, möglicherweise wegen des Laufzeitfehlers eines Skripts oder wegen ungültiger Skriptparameter.
- Beim Hochladen von Dateien auf die Gast-VM ist ein Fehler aufgetreten.
- Zeitüberschreitung beim Warten auf VMware Tools nach 600 Sekunden.

### Ursache

Standardmäßig legt Site Recovery Manager für die Anzahl an gleichzeitigen Einschaltvorgängen keinen Grenzwert fest. Wenn beim Einschalten der virtuellen Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site Fehler auftreten, können Sie in der Datei `vmware-dr.xml` die Anzahl an gleichzeitigen Einschaltvorgängen für virtuelle Maschinen begrenzen.

Falls diese Fehler auftreten, begrenzen Sie die Anzahl der Einschaltvorgänge auf der Wiederherstellungs-Site gemäß der Kapazität Ihrer Umgebung für einen eigenständigen Host oder einen Cluster.

## Lösung

- 1 Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an.
- 2 Öffnen Sie die Datei `vmware-dr.xml` in einem Texteditor.
  - Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Ordner `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config` auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.
  - Wenn Sie die Site Recovery Manager Virtual Appliance verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Verzeichnis `/opt/vmware/srm/conf/` auf der Appliance.
- 3 Ändern Sie die Werte für `defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster` und `defaultMaxBootAndShutdownOpsPerHost`, um die Anzahl der Einschaltvorgänge auf der Wiederherstellungs-Site zu begrenzen.

Im folgenden Beispiel wurde die Anzahl der Einschaltvorgänge pro Cluster auf 32 und pro eigenständigem Host auf 4 begrenzt.

```
<config>
  <defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster>32</defaultMaxBootAndShutdownOpsPerCluster>
  <defaultMaxBootAndShutdownOpsPerHost>4</defaultMaxBootAndShutdownOpsPerHost>
</config>
```

- 4 Starten Sie den Site Recovery Manager Server-Dienst neu.

## Hinzufügen von virtuellen Maschinen zu einer Schutzgruppe schlägt mit einem Fehler des Typs „Nicht aufgelöste Geräte“ fehl

Das Hinzufügen von virtuellen Maschinen zur einer Schutzgruppe schlägt mit einem Fehler fehl, wenn Sie die Geräte der virtuellen Maschine nicht zugeordnet haben.

### Problem

Wenn Sie eine virtuelle Maschine zu einer Schutzgruppe hinzufügen, wird die Fehlermeldung Die VM '*Name der VM*' kann aufgrund von nicht aufgelösten Geräten nicht geschützt werden ausgegeben.

### Ursache

Sie haben die Geräte der virtuellen Maschine auf der Schutz-Site nicht den entsprechenden Geräten auf der Wiederherstellungs-Site zugeordnet.

## Lösung

Konfigurieren Sie die Schutzeinstellungen der virtuellen Maschine, wie in [Ändern der Einstellungen einer virtuellen Maschine in einer Array-basierten Schutzgruppe bzw. einer vSphere Replication-Schutzgruppe](#) beschrieben.

## Die Konfiguration des Schutzes schlägt mit einem Fehler bezüglich der Platzhaltererstellung fehl

Wenn Sie einen Schutz auf mehreren virtuellen Maschinen konfigurieren, schlägt die Konfiguration mit einem Fehler bezüglich der Platzhaltererstellung fehl.

### Problem

Gleichzeitiges Erstellen des Schutzes auf vielen virtuellen Maschinen schlägt entweder mit einem Zeitüberschreitungsfehler oder einem Benennungsfehler bezüglich der Platzhaltererstellung fehl.

- Fehler bezüglich der Erstellung einer Platzhalter-VM:Zeit für Vorgang überschritten:300 Sekunden
- Fehler bezüglich der Erstellung einer Platzhalter-VM:Der Name '*Platzhaltername*' ist bereits vorhanden

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie den Schutz auf unterschiedliche Art und Weise konfigurieren:

- Sie erstellen eine Schutzgruppe, die einen oder mehrere Datenspeicher mit einer großen Anzahl von virtuellen Maschinen enthält.
- Sie benutzen die Option **Schutzgruppen > Virtuelle Maschinen > Alle wiederherstellen** in der Site Recovery Manager-Schnittstelle für eine große Anzahl von virtuellen Maschinen.
- Sie verwenden die Site Recovery Manager-API, um eine große Anzahl an virtuellen Maschinen manuell zu schützen.

### Ursache

Die Infrastruktur der Wiederherstellungs-Site kann das Volumen der gleichzeitigen Erstellung mehrerer Platzhalter-VMs nicht handhaben.

### Lösung

Erhöhen Sie die Einstellung `replication.placeholderVmCreationTimeout` (Standardwert ist 300 Sekunden). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ändern der Replizierungseinstellungen](#).

Sie müssen den Site Recovery Manager Server nach Änderung dieser Einstellung nicht neu starten. Site Recovery Manager übernimmt die Einstellung, wenn Sie das nächste Mal einen Schutz für eine virtuelle Maschine konfigurieren.

## Schnelles Löschen und Neuerstellen von Platzhaltern schlägt fehl

Wenn Sie alle Platzhalter-VMs aus einem Datenspeicher löschen, den Datenspeicher unmounten und anschließend den Datenspeicher erneut mounten, schlägt das Neuerstellen der Platzhalter-VMs möglicherweise fehl.

### Problem

Wenn Sie nach dem Unmounten des Datenspeichers die Platzhalter zu schnell neu erstellen, kann der Vorgang mit dem Fehler `NoCompatibleHostFound` fehlschlagen.

### Ursache

Die Verknüpfungen zwischen ESXi-Hosts und Datenspeichern werden alle 10 Minuten aktualisiert. Wenn Sie nach dem Unmounten und erneuten Mounten des Datenspeichers, aber vor der nächsten Aktualisierung die Platzhalter neu erstellen, wird der Host nicht gefunden.

### Lösung

Warten Sie länger als 10 Minuten nach dem Unmounten und erneuten Mounten des Datenspeichers, bevor Sie die Platzhalter-VMs neu erstellen.

## Die geplante Migration schlägt aufgrund eines falschen Status des Hosts fehl

Wenn Sie den ESXi-Host auf der Wiederherstellungs-Site während einer geplanten Migration in den Wartungsmodus versetzen, schlägt die geplante Migration fehl.

### Problem

Die geplante Migration schlägt mit der Fehlermeldung `Fehler - Der Vorgang ist im aktuellen Hostzustand nicht zulässig` fehl.

### Ursache

Site Recovery Manager kann virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site nicht einschalten, wenn sich der ESXi-Host auf der Wiederherstellungs-Site im Wartungsmodus befindet.

### Lösung

Beenden Sie den Wartungsmodus auf dem ESXi-Host auf der Wiederherstellungs-Site und führen Sie die geplante Migration erneut aus.

## Eine geplante Migration schlägt aufgrund einer nicht erfolgreichen Synchronisierung der Schutzgruppe für die Speicherrichtlinie fehl

Wenn Sie versuchen, eine geplante Migration eines Wiederherstellungsplans, der eine Schutzgruppe für die Speicherrichtlinie umfasst, auszuführen, schlägt der Wiederherstellungsplan aufgrund einer nicht abgeschlossenen Synchronisierung von Änderungen an der Schutzgruppe fehl.

### Problem

Wenn Sie versuchen, eine geplante Migration eines Wiederherstellungsplans, der eine Schutzgruppe für die Speicherrichtlinie umfasst, auszuführen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Die Peer-Site hat die Synchronisierung der Änderungen für die Schutzgruppe nicht beendet.

### Ursache

Wenn Sie bei einem Wiederherstellungsplan, der eine Schutzgruppe für Speicherrichtlinien enthält, eine geplante Migration ausführen, überprüft Site Recovery Manager, ob die Schutzgruppen sowohl auf der Schutz- als auch auf der Wiederherstellungs-Site synchronisiert sind, bevor der Wiederherstellungsplan ausgeführt wird.

Wenn die Schutzgruppe auf beiden Sites synchronisiert ist, beginnt die geplante Migration. Wenn die Schutzgruppe nicht auf beiden Sites synchronisiert ist, wird die Fehlermeldung angezeigt.

### Lösung

- 1 Schließen Sie die Fehlermeldung und klicken Sie erneut auf **Beenden**.
- 2 (Optional) Falls der Fehler weiterhin auftritt, brechen Sie die geplante Migration ab, warten Sie kurz und versuchen Sie dann, die geplante Migration erneut auszuführen.

## Wiederherstellung schlägt bei einigen virtuellen Maschinen während der Netzwerkanpassung mit einem Zeitüberschreitungsfehler fehl

Während einer Wiederherstellung werden einige virtuelle Maschinen nicht wiederhergestellt und es kommt zu einem Zeitüberschreitungsfehler bei der Netzwerkanpassung.

### Problem

Während einer Wiederherstellung werden einige virtuelle Maschinen innerhalb des Standard-Zeitlimits von 120 Sekunden nicht wiederhergestellt.

### Ursache

Dieses Problem kann aus einem der folgenden Gründe auftreten.

- Das VMware Tools-Paket ist auf der virtuellen Maschine, die Sie wiederherstellen, nicht installiert.
- Beim Versuch, gleichzeitig mehrere virtuelle Maschinen wiederherzustellen, weist der Cluster auf der Wiederherstellungs-Site eine erhebliche Ressourcennutzung auf. In diesem Fall können Sie bestimmte Zeitüberschreitungseinstellungen erhöhen, um Aufgaben mehr Zeit für die Durchführung zuzuteilen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#).



## Lösung

- 1 Überprüfen Sie, ob VMware Tools auf der virtuellen Maschine, die Sie wiederherstellen, installiert ist.

- 2 Prüfen Sie die verfügbare Kapazität auf der Wiederherstellungs-Site.

Falls auf der Wiederherstellungs-Site eine hohe Ressourcennutzung zu beobachten ist, kann das Problem behoben werden, indem das Zeitlimit für Gastanpassungen erhöht wird.

- a Klicken Sie im vSphere Client oder im vSphere Web Client auf **Site Recovery > Site Recovery öffnen**.
- b Wählen Sie auf der Registerkarte „Home“ von Site Recovery ein Site-Paar aus und klicken Sie auf **Details anzeigen**.
- c Klicken Sie im linken Bereich auf **Konfigurieren > Erweiterte Einstellungen > Wiederherstellen**.
- d Wählen Sie eine Site aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Einstellungen der Wiederherstellungs-Site zu ändern.
- e Erhöhen Sie den Standardwert (600 Sekunden) des Parameters `recovery.customizationTimeout`.
- f Erhöhen Sie den Standardwert (300 Sekunden) des Parameters `recovery.powerOnTimeout`.

- 3 Führen Sie die Wiederherstellung erneut aus.

## Die Wiederherstellung schlägt mit dem Fehler „Host und Datenspeicher nicht verfügbar“ fehl

Wenn Sie eine Wiederherstellung oder eine Testwiederherstellung durchführen, kurz nachdem die vCenter Server-Bestandsliste geändert wurde, schlägt die Wiederherstellung oder der Test aufgrund nicht verfügbarer Hosthardware und Datenspeicher fehl.

### Problem

Die Wiederherstellung oder Testwiederherstellung schlägt mit folgender Fehlermeldung fehl: Kein Host mit Hardwareversion '7' und Datenspeicher 'ds\_id', die eingeschaltet und nicht im Wartungsmodus sind, sind verfügbar....

**Ursache**

Der Site Recovery Manager Server bewahrt den Hostbestandslistenstatus in seinem Cache auf. Wenn in letzter Zeit Änderungen in der Bestandsliste vorgenommen wurden, beispielsweise wenn ein Host nicht mehr verfügbar ist, wenn er getrennt wird oder seine Verbindung mit einigen Datenspeichern verliert, kann es vorkommen, dass der Site Recovery Manager Server bis zu 15 Minuten zum Aktualisieren des Caches benötigt. Wenn der Site Recovery Manager Server den falschen Hostbestandslistenstatus in seinem Cache bewahrt, kann eine Wiederherstellung oder eine Testwiederherstellung fehlschlagen.

**Lösung**

Warten Sie 15 Minuten, bevor Sie eine Wiederherstellung durchführen, wenn Sie die Hostbestandsliste geändert haben. Wenn Sie den oben genannten Fehler erneut erhalten, warten Sie 15 Minuten und führen Sie die Wiederherstellung dann erneut durch.

## Erneutes Schützen schlägt mit einem vSphere Replication-Zeitüberschreitungsfehler fehl

Wenn Sie das erneute Schützen auf einem Wiederherstellungsplan ausführen, der vSphere Replication-Schutzgruppen enthält, tritt bei dem Vorgang eine Zeitüberschreitung mit einem Fehler auf.

**Problem**

Vorgänge zum erneuten Schutz auf Wiederherstellungspläne, die vSphere Replication-Schutzgruppen enthalten, schlagen mit der Fehler Zeitüberschreitung beim Vorgang: 7200 Sekunden VR-Synchronisierung für die VRM-Gruppe fehlgeschlagen <Nicht verfügbar> fehl. Zeitüberschreitung beim Vorgang: 7200 Sekunden.

**Ursache**

Wenn Sie den Vorgang zum erneuten Schützen ausführen, führt Site Recovery Manager eine Online-Synchronisierung für die vSphere Replication-Schutzgruppe aus, wodurch eine Zeitüberschreitung auftreten kann. Der Standardwert für die Zeitüberschreitung beträgt zwei Stunden und entspricht einer Zeitüberschreitungsperiode für Synchronisierungsvorgänge von vier Stunden.

**Lösung**

Erhöhen Sie die Zeitüberschreitungswerte `vrReplication.synchronizationTimeout` und `vrReplication.reverseReplicationTimeout` in den erweiterten Einstellungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ändern der vSphere Replication-Einstellungen](#).

## Der Wiederherstellungsplan läuft während des Wartens auf VMware Tools ab

Die Ausführung eines Wiederherstellungsplans schlägt beim Warten auf den Start von VMware Tools mit einer Zeitüberschreitung fehl.

### Problem

Wiederherstellungsvorgänge schlagen beim Schritt „Herunterfahren der VMs“ oder „Warten auf den Start von VMware Tools“ des Wiederherstellungsplans fehl.

### Ursache

Site Recovery Manager erkennt anhand des Taktsignalstatus von VMware Tools, wann wiederhergestellte virtuelle Maschinen auf der Wiederherstellungs-Site ausgeführt werden. Wiederherstellungsvorgänge erfordern die Installation von VMware Tools auf den geschützten virtuellen Maschinen. Die Wiederherstellung schlägt fehl, wenn VMware Tools auf den geschützten virtuellen Maschinen nicht installiert wurde oder wenn Site Recovery Manager so konfiguriert wurde, dass die Ausführung erst nach dem Start von VMware Tools erfolgt.

### Lösung

Installieren Sie VMware Tools auf den geschützten virtuellen Maschinen. Wenn Sie VMware Tools auf geschützten virtuellen Maschinen nicht installieren oder nicht installieren können, müssen Sie Site Recovery Manager so konfigurieren, dass nicht auf den Start von VMware Tools in den wiederhergestellten virtuellen Maschinen gewartet wird und die Schritte zum Herunterfahren des Gastbetriebssystems übersprungen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#).

## Die Synchronisierung schlägt für vSphere Replication-Schutzgruppen fehl

Während einer Testwiederherstellung, einer geplanten Migration und des erneuten Schützens von Wiederherstellungsplänen, die vSphere Replication-Schutzgruppen enthalten, schlägt der VM-Synchronisierungsschritt mit einem Fehler fehl.

### Problem

Die Synchronisierung von virtuellen Maschinen in einer vSphere Replication-Schutzgruppe schlägt mit der Fehlermeldung fehl: Fehler - VR-Synchronisierung für VRM-Gruppe fehlgeschlagen <Nicht verfügbar>. Das Objekt wurde bereits gelöscht oder noch nicht vollständig erstellt.

## Ursache

Übermäßiger E/A-Datenverkehr auf einer oder mehreren der virtuellen Maschinen in der Schutzgruppe sorgt dafür, dass es bei der Synchronisation zu einer Zeitüberschreitung kommt, bevor sie abgeschlossen wird. Dies ist möglicherweise auf einen hohen Datenverkehr zurückzuführen. So kann beispielsweise das Festlegen der Protokollierungsebene auf den Modus „Ausführlich (erweitert)“ für einen hohen E/A-Datenverkehr sorgen.

## Lösung

- 1 Melden Sie sich beim Site Recovery Manager Server-Host an.
- 2 Öffnen Sie die Datei `vmware-dr.xml` in einem Texteditor.
  - Wenn Sie Site Recovery Manager für Windows verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Ordner `C:\Programme\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config` auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.
  - Wenn Sie die Site Recovery Manager Virtual Appliance verwenden, finden Sie die Datei `vmware-dr.xml` im Verzeichnis `/opt/vmware/srm/conf/` auf der Appliance.

- 3 Fügen Sie ein Element des Typs `<topology><drTaskCleanupTime>` zur Datei `vmware-dr.xml` hinzu.

Sie können das `<topology>`-Element an einer beliebigen Stelle der obersten Ebene der `<Config>`-Tags hinzufügen. Legen Sie den Wert von `<drTaskCleanupTime>` auf mindestens 300 Sekunden fest. Wenn Sie die Protokollierungsebene auf „Ausführlich (erweitert)“ festlegen, legen Sie `<drTaskCleanupTime>` auf 1000 Sekunden fest.

```
<topology>
  <drTaskCleanupTime>1000</drTaskCleanupTime>
</topology>
```

- 4 Speichern und schließen Sie die Datei `vmware-dr.xml`.
- 5 Starten Sie den Site Recovery Manager Server-Dienst neu, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

## Erneutes Prüfen von Datenspeichern schlägt fehl, da Speichergeräte nicht bereit sind

Wenn Sie eine Testwiederherstellung oder eine Wiederherstellung starten, senden einige SRAs Antworten an Site Recovery Manager, bevor ein heraufgestuftes Speichergerät auf der Wiederherstellungs-Site für die ESXi-Hosts verfügbar ist. Site Recovery Manager prüft die Speichergeräte erneut, und die Prüfung schlägt fehl.

**Problem**

Wenn die Speichergeräte noch nicht vollständig verfügbar sind, erkennt der ESXi-Server sie nicht und Site Recovery Manager findet die replizierten Geräte beim Durchführen der erneuten Prüfungen nicht. Das kann mehrere Probleme verursachen.

- Datenspeicher werden nicht erstellt und wiederhergestellte virtuelle Maschinen können nicht gefunden werden.
- ESXi-Hosts reagieren nicht mehr auf vCenter Server-Taktsignale und trennen die Verbindung zu vCenter Server. In diesem Fall sendet vCenter Server einen Fehler an Site Recovery Manager und eine Testwiederherstellung oder echte Wiederherstellung schlägt fehl.
- Der ESXi-Host ist verfügbar, aber erneutes Prüfen und das erneute Signieren von Festplatten überschreiten die angegebenen Zeitlimits in Site Recovery Manager oder vCenter Server, wodurch eine Site Recovery Manager-Fehlermeldung generiert wird.

**Ursache**

Die Speichergeräte sind nicht einsatzbereit, wenn Site Recovery Manager eine erneute Prüfung startet.

**Lösung**

Um den Start von erneuten Speicherprüfungen zu verzögern, bis die Speichergeräte auf den ESXi-Hosts einsatzbereit sind, erhöhen Sie die Einstellung `storageProvider.hostRescanDelaySec` auf einen Wert zwischen 20 und 180 Sekunden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Ändern der Speicheranbiitereinstellungen](#).

---

**Hinweis** In Site Recovery Manager 5.1 und älteren Versionen haben Sie möglicherweise den Parameter `storageProvider.hostRescanRepeatCnt` verwendet, um eine Verzögerung bei Wiederherstellungen festzulegen. Verwenden Sie stattdessen den Parameter `storageProvider.hostRescanDelaySec`.

---

## Die Wiederherstellung bleibt während der geplanten Migration bei 36 % stecken

Wenn Sie den Site Recovery Manager-Dienst auf der Schutz-Site während einer geplanten Migration anhalten, bleibt der Vorgang bei 36 % stecken.

**Problem**

Wenn Sie den Site Recovery Manager-Dienst auf der Schutz-Site während einer geplanten Migration anhalten, kann es passieren, dass die Migration beim Übergang zu Schritt 15 (**Unmounten des Speichers der Schutz-Site**) nicht kontrolliert fehlschlägt, sondern stattdessen bei 36 % stecken bleibt.

## Lösung

Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Workflow abubrechen, und führen Sie den Workflow dann erneut aus.

## Fehlschlagen von Vorgängen mit einem Fehler wegen einer nicht replizierten Konfigurationsdatei

Wenn gleichzeitig mehrere Wiederherstellungen oder Vorgänge zum erneuten Schützen in beide Richtungen durchgeführt werden, schlägt der Vorgang mit einem Fehler wegen einer nicht replizierten Konfigurationsdatei der virtuellen Maschine fehl.

### Problem

Wenn Sie gleichzeitig mehrere Wiederherstellungspläne ausführen, die Schutzgruppen der Array-basierten Replizierung oder Schutzgruppen für Speicherrichtlinien enthalten, bei denen einige Vorgänge von Site A zu Site B und einige Vorgänge von Site B zu Site A ausgeführt werden, schlagen einige oder alle Pläne mit folgender Fehlermeldung fehl: Die virtuelle Maschine '`virtual_machine_name`' kann nicht geschützt werden, weil sich ihre Konfig-Datei '`virtual_machine_config_file.vmx`' auf einem nicht replizierten oder nicht geschützten Datenspeicher befindet.

### Ursache

Dieses Problem kann auftreten, da das Berechnen von Datenspeichern auf einer Site durch Wiederherstellungsvorgänge verzögert wird, die in die umgekehrte Richtung ausgeführt werden.

## Lösung

Warten Sie, bis einige Vorgänge abgeschlossen sind, und führen Sie den Vorgang für die fehlgeschlagenen Wiederherstellungspläne erneut durch. Alternativ können Sie alle geplanten Migrationen in dieselbe Richtung zusammen ausführen. Wenn die geplanten Migrationen abgeschlossen sind, führen Sie die geplanten Migrationen in die umgekehrte Richtung aus.

## Die Wiederherstellung schlägt aufgrund eingeschränkter Benutzerberechtigungen fehl

Sie erhalten während des Wiederherstellungsvorgangs möglicherweise einen Fehler, wenn der Site Recovery Manager-Lösungsbenutzer nicht über die Berechtigungen zum Durchführen einer IP-Anpassung oder von Gastbetriebssystem-Callout-Vorgängen verfügt.

## Problem

Wenn der Site Recovery Manager-Lösungsbenutzer nicht über die erforderlichen Berechtigungen für das Gastbetriebssystem der wiederhergestellten VM verfügt, erhalten Sie während des Wiederherstellungsvorgangs möglicherweise eine der folgenden Fehlermeldungen.

```
GuestPermissionDenied
```

```
CannotAccessFile
```

## Ursache

Das Problem tritt auf, wenn der Site Recovery Manager-Lösungsbenutzer einem Benutzer des Gastbetriebssystems zugeordnet ist, der keinen Zugriff auf eine Datei im Gastbetriebssystem oder keine Berechtigungen zum Ausführen von Befehlen hat.

## Lösung

- 1 Wenn Sie Site Recovery Manager zum Konfigurieren der Gastbenutzerzuordnungen verwenden, stellen Sie sicher, dass der Benutzer des Gastbetriebssystems, der den VMware Tools-Dienst ausführt, Zugriff auf eine Datei oder Berechtigungen zum Ausführen von Befehlen hat.  
  
Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Konfiguration der Gastbenutzerzuordnungen finden Sie unter [Ändern von Wiederherstellungseinstellungen](#).
- 2 (Optional) Wenn Sie die Gastbenutzerzuordnungen manuell konfigurieren, ordnen Sie den lokalen Site Recovery Manager-Lösungsbenutzer auf der auf der Wiederherstellungs-Site dem Benutzer des Gastbetriebssystems mit den entsprechenden Berechtigungen zu.
- 3 Führen Sie den Wiederherstellungsplan erneut aus.

## Die Wiederherstellung schlägt aufgrund einer nicht unterstützten Kombination von VMware Tools und ESXi fehl

Die Wiederherstellung kann fehlschlagen, wenn die Version von VMware Tools, die auf Ihrer VM installiert ist, und die Version des ESXi-Hosts auf der Wiederherstellungs-Site nicht mit Site Recovery Manager kompatibel sind.

## Problem

Sie erhalten während der Wiederherstellung möglicherweise den folgenden Fehler.

```
OperationNotSupportedByGuest
```

## Ursache

Das Problem tritt möglicherweise auf, wenn Sie inkompatible Versionen von VMware Tools und ESXi verwenden. Informationen zur Kompatibilität zwischen Site Recovery Manager, VMware Tools und ESXi finden Sie unter *Kompatibilitätstabellen für Site Recovery Manager 8.2*.

## Lösung

- ◆ Stellen Sie sicher, dass die Versionen von VMware Tools und ESXi mit Ihrem Site Recovery Manager kompatibel sind.