

Verwenden und Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly

Dezember 2022

vRealize Automation 8.5

Die aktuellste technische Dokumentation finden Sie auf der VMware-Website unter:

<https://docs.vmware.com/de/>

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware Global, Inc.
Zweigniederlassung Deutschland
Willy-Brandt-Platz 2
81829 München
Germany
Tel.: +49 (0) 89 3706 17 000
Fax: +49 (0) 89 3706 17 333
www.vmware.com/de

Copyright © 2022 VMware, Inc. Alle Rechte vorbehalten. [Urheberrechts- und Markenhinweise](#).

Inhalt

1	Was ist vRealize Automation Cloud Assembly?	8
	Funktionsweise von vRealize Automation Cloud Assembly	9
2	Lernprogramme	12
	Einrichten und Testen der vSphere-Infrastruktur und -Bereitstellungen	14
	Konfigurieren und Bereitstellen einer Produktionsarbeitslast	32
	Verwenden von Tags zum Verwalten vSphere-Ressourcen	40
	Hinzufügen einer Cloud-Vorlage zum vRealize Automation Service Broker-Katalog mit einem benutzerdefinierten Anforderungsformular	51
	Onboarding und Verwaltung von vSphere-Ressourcen	63
	Multi-Cloud-Infrastruktur und Bereitstellungen	75
	Teil 1: Konfigurieren der Beispielinfrastruktur	75
	Teil 2: Erstellen des Beispielprojekts	81
	Teil 3: Entwerfen und Bereitstellen der Beispiel-Cloud-Vorlage	83
	Konfigurieren von VMware Cloud on AWS	99
	Konfigurieren eines grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflows	100
	Konfigurieren eines isolierten Netzwerks in VMware Cloud on AWS	116
	Konfigurieren einer externen IPAM-Integration für Infoblox	121
	Hinzufügen erforderlicher erweiterbarer Attribute in der Infoblox-Anwendung vor der Bereitstellung des Download-Pakets	122
	Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets	123
	Erstellen einer Ausführungsumgebung für einen IPAM-Integrationspunkt	125
	Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox	127
	Konfigurieren eines Netzwerks und Netzwerkprofils zur Verwendung von IPAM (extern) für ein vorhandenes Netzwerk	131
	Definieren und Bereitstellen einer Cloud-Vorlage, die die Bereichszuweisung eines externen IPAM-Anbieters verwendet	134
	Verwenden von Infoblox-spezifischen Eigenschaften für IPAM-Integrationen in Cloud-Vorlagen	137
	Steuern der Netzwerkdatenerfassung mithilfe von Infoblox Filtern	142
3	Einrichten von vRealize Automation Cloud Assembly für Ihre Organisation	144
	Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen	144
	Organisations- und Dienstbenutzerrollen	146
	Benutzerdefinierte Benutzerrollen	162
	Anwendungsbeispiele: Wie können Benutzerrollen mich bei der Steuerung des Zugriffs unterstützen	166
	Hinzufügen von Cloud-Konten	189
	Zum Arbeiten mit Cloud-Konten sind Anmeldedaten erforderlich	190
	Erstellen eines Microsoft Azure-Cloud-Kontos	208

Erstellen eines Amazon Web Services-Cloud-Kontos	213
Erstellen eines Google Cloud Platform-Cloud-Kontos	215
Erstellen eines vCenter-Cloud-Kontos	217
Erstellen eines NSX-V-Cloud-Kontos	219
Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos	220
Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos	224
Erstellen eines VMware Cloud Foundation-Cloud-Kontos	226
Integrieren in andere Anwendungen	228
Vorgehensweise zum Verwenden der GitLab- und GitHub-Integration	228
Vorgehensweise zum Konfigurieren einer externen IPAM-Integration	235
Vorgehensweise zum Upgrade auf ein neueres externes IPAM-Integrationspaket	237
Konfigurieren der MyVMware-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly	239
Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly	239
Vorgehensweise zum Arbeiten mit Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly	243
Definition der Konfigurationsverwaltung in vRealize Automation Cloud Assembly	264
Erstellen einer SaltStack Config-Integration	280
Vorgehensweise zum Erstellen einer Active Directory-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly	285
Konfigurieren einer VMware SDDC Manager-Integration	288
Integrieren in vRealize Operations Manager	289
Definition von Onboarding-Plänen	302
Integrieren ausgewählter Maschinen als Einzelbereitstellung	304
Erweiterte Konfiguration	306
Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers	306
Wozu dienen NSX-T-Zuordnungen zu mehreren vCentern	311
Was passiert, wenn die Verknüpfung eines NSX-Cloud-Kontos entfernt wird	311
Vorgehensweise zum Verwenden des IPAM-SDK zur Erstellung eines anbieterspezifischen, externen IPAM-Integrationspakets	312
Verwenden von vRealize Automation mit Azure VMware Solution	313
Verwenden von vRealize Automation mit Google Cloud VMware Engine	314
Verwenden von vRealize Automation mit Oracle Cloud VMware Solution	314
Verwenden von vRealize Automation mit VMware Cloud on Dell EMC	315
4 Erstellen der Ressourceninfrastruktur	317
Vorgehensweise zum Hinzufügen von Cloud-Zonen	317
Weitere Informationen zu Cloud-Zonen	318
Vorgehensweise zum Hinzufügen von Konfigurationszuordnungen	322
Weitere Informationen zu Konfigurationszuordnungen	322
Vorgehensweise zum Hinzufügen von Image-Zuordnungen	323
Weitere Informationen zu Image-Zuordnungen	323
Vorgehensweise zum Hinzufügen von Netzwerkprofilen	328
Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen	328

Verwenden von Netzwerkeinstellungen	336
Verwenden von Sicherheitsgruppeneinstellungen	341
Verwenden der Einstellungen des Lastausgleichsdiensts	343
Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils zur Unterstützung eines bedarfsgesteuerten Netzwerks für eine externe IPAM-Integration	344
Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils zur Unterstützung eines vorhandenen Netzwerks für eine externe IPAM-Integration	348
Vorgehensweise zum Hinzufügen von Speicherprofilen	348
Weitere Informationen zu Speicherprofilen	349
Vorgehensweise bei der Verwendung von Preisgestaltungskarten	353
Vorgehensweise zum Erstellen von Preisgestaltungskarten für vSphere und VMC	355
Vorgehensweise zum Verwenden von Tags	361
Erstellen einer Tagging-Strategie	363
Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly	365
Verwenden von Einschränkungs-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly	367
Standard-Tags	369
Tag-Verarbeitung in vRealize Automation Cloud Assembly	370
Vorgehensweise zum Einrichten einer einfachen Tagging-Struktur	371
Vorgehensweise zum Arbeiten mit Ressourcen	373
Computing-Ressourcen	373
Netzwerkressourcen	373
Sicherheitsressourcen	377
Speicherressourcen	379
Maschinenressourcen	380
Volume-Ressourcen	380
Weitere Informationen zu Ressourcen	381
Konfigurieren von Mehrmandantenressourcen mit vRealize Automation	404
Vorgehensweise zum Erstellen einer virtuellen privaten Zone für vRealize Automation	404
Verwalten der Konfiguration der virtuellen privaten Zone für vRealize Automation-Mandanten	409
Erstellen globaler Image- und Typzuordnungen für vRealize Automation-Mandanten	410
Konfigurieren der mandantenspezifischen Image- und Typzuordnungen für vRealize Automation	414
Erstellen von Erweiterbarkeitsabonnements für Anbieter oder Mandanten	416
Arbeiten mit Legacy-VPZs in neueren Versionen von vRealize Automation	417

5 Hinzufügen und Verwalten von Projekten 419

Vorgehensweise zum Hinzufügen eines Projekts für mein Entwicklungsteam	419
Weitere Informationen zu Projekten	422
Verwenden von Projekt-Tags und benutzerdefinierten Eigenschaften	422
Verwenden von Platzierungsrichtlinien auf Projektebene	424
Definition der Projektkosten	430
Funktionsweise von Projekten zur Bereitstellungszeit	431

6 Entwerfen Ihrer Bereitstellungen 433

- Erste Schritte mit Designs 435
- Hilfe zur Codeergänzung 439
- Bindungen und Abhängigkeiten 441
- Versionierung von Vorlagen 443
- Benutzereingabe in Anforderungen 445
 - vRealize Orchestrator-Aktionen als Eingaben 452
- Eigenschaftsgruppen 456
 - Eigenschaftsgruppen eingeben 457
 - Konstanten-Eigenschaftsgruppen 469
 - Weitere Informationen zu Eigenschaftsgruppen 472
- Ressourcen-Flags für Anforderungen 474
- Ausdrücke 476
 - Ausdruckssyntax 481
- Geheime Eigenschaften 487
- Remotezugriff 488
- Platzierung von SCSI-Festplatten 492
- Maschineninitialisierung 496
 - vSphere-Anpassungsspezifikationen 496
 - Konfigurationsbefehle 497
 - Statische vSphere-IP-Adressen 500
 - Verzögerte Bereitstellung 506
 - Windows-Gastanpassung 507
- Maschinen- und Festplattencluster 511
- Benutzerdefinierte Benennung für bereitgestellte Ressourcen 513
- SaltStack Config-Minions 517
 - Hinzufügen von Minions zur Vorlage 518
 - Überprüfen des Minions in SaltStack Config 520
- Terraform-Konfigurationen 522
 - Vorbereiten einer Terraform-Laufzeitumgebung 522
 - Vorbereiten auf Terraform-Konfigurationen 529
 - Entwerfen für Terraform-Konfigurationen 531
 - Weitere Informationen zu Terraform-Konfigurationen 536
- Benutzerdefinierte Ressourcentypen 539
 - Vorgehensweise zum Erstellen einer Cloud-Vorlage zum Hinzufügen von Benutzern zu Active Directory 543
 - Vorgehensweise zum Erstellen einer Cloud-Vorlage, die SSH enthält 549
- Vorbereitung für Tag 2 553
 - Vorgehensweise zum Verwenden von Cloud-Vorlageneingaben für Tag-2-Updates 554
 - Vorgehensweise zum Erstellen einer Ressourcenaktion für vMotion einer virtuellen Maschine 556

Weitere Codebeispiele	565
Neueinstellbare Cloud-Vorlage	565
vSphere-Ressourcenbeispiele	572
Kerne pro Socket und CPU-Anzahl	575
Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste	576
Puppet-fähige Cloud-Vorlage mit Zugriff auf Benutzernamen und Kennwort	606
Schema für Ressourceneigenschaften	617
Besondere Eigenschaften	617
Andere Möglichkeiten zum Erstellen von Vorlagen	617
Erweitern und Automatisieren von Anwendungslebenszyklen	619
Abonnements für Erweiterbarkeitsaktionen	619
Abonnements für Erweiterbarkeits-Workflows	649
Weitere Informationen zu Erweiterbarkeitsabonnements	657
7 Verwalten von Bereitstellungen	669
Vorgehensweise zum Überwachen von Bereitstellungen	674
Vorgehensweise beim Fehlschlagen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung	676
Vorgehensweise zum Verwalten des Lebenszyklus einer abgeschlossenen Bereitstellung	679
Welche Aktionen kann ich auf Bereitstellungen ausführen?	683


Was ist vRealize Automation Cloud Assembly?

1

Mit vRealize Automation Cloud Assembly stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Public und Private Cloud-Anbietern her, damit Sie Maschinen, Anwendungen und Dienste bereitstellen können, die Sie für diese Ressourcen erstellen. Sie und ihre Teams entwickeln Cloud-Vorlagen-as-Code in einer Umgebung, die einen iterativen Workflow unterstützt, von der Entwicklung über die Tests bis zur Freigabe für die Produktionsumgebung. Bei der Bereitstellung können Sie eine Reihe von Cloud-Anbietern einsetzen. Der Dienst ist ein verwaltetes VMware-Framework auf SaaS- und NaaS-Basis.

Als Übersicht über vRealize Automation Cloud Assembly werden hier die folgenden allgemeinen Funktionen beschrieben.

- Auf der Registerkarte „Infrastruktur“ können Sie Ihre Cloud-Anbieter-Ressourcen und -Benutzer hinzufügen und organisieren. Diese Registerkarte enthält auch Informationen zu den bereitgestellten Cloud-Vorlagen.
- Die Registerkarte „Design“ fungiert als Startseite für die Entwicklung. Die Arbeitsfläche und den YAML-Editor verwenden Sie zur Entwicklung und Bereitstellung von Maschinen und Anwendungen.
- Die Registerkarte „Download-Center“ bietet VMware Solution Exchange-Cloud-Vorlagen und -Images, mit denen Sie Ihre Vorlagenbibliothek erstellen und auf unterstützende OVAs oder OVFes zugreifen können.
- Auf der Registerkarte „Erweiterbarkeit“ können Sie die Lebenszyklen Ihrer Anwendungen erweitern und automatisieren. Sie können Ereignisse abonnieren, die zum Auslösen von Erweiterbarkeitsaktionen oder vRealize Orchestrator Workflows verwendet werden.
- Auf der Registerkarte „Entwicklung“ wird der aktuelle Status Ihrer bereitgestellten Ressourcen angezeigt. Sie können auf Details und Verlauf zugreifen, die Sie zum Verwalten Ihrer Bereitstellungen verwenden.
- Die Registerkarte „Mandantenverwaltung“ enthält die verschiedenen Mandanten, die Sie konfiguriert haben, wenn Sie ein Dienstleister sind, und ermöglicht es Ihnen, virtuelle private Zonen zuzuordnen oder deren Zuordnung aufzuheben.



Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- Funktionsweise von vRealize Automation Cloud Assembly

Funktionsweise von vRealize Automation Cloud Assembly

Bei vRealize Automation Cloud Assembly handelt es sich um einen Entwicklungs- und Bereitstellungsdienst für Cloud-Vorlagen. Sie und ihre Teams verwenden den Dienst, um Ihren Cloud-Anbieterressourcen Maschinen, Anwendungen und Dienste bereitzustellen.

Als Cloud Assembly-Administrator, in der Regel als Cloud-Administrator bezeichnet, richten Sie die Bereitstellungsinfrastruktur ein und erstellen die Projekte, die Benutzer und Ressourcen gruppieren.


- Fügen Sie Ihre Cloud-Anbieterkonten hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen von Cloud-Konten zu vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- Legen Sie die Regionen und Datenspeicher fest, die als Cloud-Zonen für Bereitstellungen der Entwickler dienen sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen](#).

- Erstellen Sie Richtlinien, die die Cloud-Zonen definieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#).
- Erstellen Sie Projekte, die die Entwickler mit den Cloud-Zonen gruppieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt-Tags und benutzerdefinierten Eigenschaften](#).

Als Cloud-Vorlagenentwickler sind Sie Mitglied eines oder mehrerer Projekte. Sie erstellen Vorlagen und stellen sie in den Cloud-Zonen bereit, die mit einem Ihrer Projekte verknüpft sind.

- Entwickeln Sie Cloud-Vorlagen für Projekte mithilfe der Arbeitsfläche. Darüber hinaus kann Ihr Projektadministrator Vorlagen und unterstützende Images aus dem Marketplace herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte mit vRealize Automation Cloud Assembly-Designs](#) und [Andere Möglichkeiten zum Erstellen von vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen](#).
- Stellen Sie Ihre Cloud-Vorlagen basierend auf Richtlinien und Einschränkungen in den Cloud-Zonen eines Projekts bereit.
- Verwalten Sie Ihre Bereitstellungen und löschen Sie nicht verwendete Anwendungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 7 Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen](#).

Willkommen bei vRealize Automation Cloud Assembly. Wenn Sie ein Beispiel für die Definition der Infrastruktur benötigen und anschließend eine Cloud-Vorlage erstellen und bereitstellen möchten, finden Sie weitere Informationen unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).



Cloud Assembly-Lernprogramme




2

In diesen Lernprogrammen erhalten Sie Informationen zur Durchführung allgemeiner Aufgaben, die Sie dabei unterstützen, sich mit vRealize Automation Cloud Assembly vertraut zu machen.

Zunächst möchten wir Sie daran erinnern, dass zusätzlich zu den Schritten in diesen Lernprogrammen weitere Informationen in diesem Handbuch bereitstehen. Links zu relevanten Themen werden bereitgestellt.

Zugriff auf Benutzerunterstützung

Die ebenfalls wichtige Benutzerunterstützung wird in der gesamten Anwendung bereitgestellt. Die Benutzerunterstützung hilft Ihnen dabei, Funktionen zu verstehen, und stellt Informationen bereit, mit denen Sie Entscheidungen bezüglich des Ausfüllens von Textfeldern treffen können. Die externe Dokumentation enthält ausführliche Informationen, Codebeispiele und Anwendungsfälle.

Typ der Unterstützung	Vorgehensweise zum Zugreifen auf die Unterstützung	Beispiel
Wegweiser-Hilfe auf Feldebene	Klicken Sie auf das Symbol Info (i) neben einem Feld.	
Kontexthilfe im Support-Bereich	Klicken Sie auf das Hilfesymbol (?) neben Ihrem Namen und Ihrer Organisation.	
Zugriff auf die externe Dokumentation	Klicken Sie auf den Titel eines Artikels mit der Bezeichnung Docs oder klicken Sie auf Mehr anzeigen in VMware Docs .	

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- Lernprogramm: Einrichten und Testen der vSphere-Infrastruktur und -Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly
- Lernprogramm: Konfigurieren von vRealize Automation Cloud Assembly zur Bereitstellung einer Produktionsarbeitslast
- Lernprogramm: Verwenden von Tags in vRealize Automation Cloud Assembly zum Verwalten von vSphere-Ressourcen
- Lernprogramm: Hinzufügen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlage zum vRealize Automation Service Broker-Katalog mit einem benutzerdefinierten Anforderungsformular

- [Lernprogramm: Onboarding und Verwaltung von vSphere-Ressourcen in vRealize Automation](#)
- [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#)
- [Lernprogramm: Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für vRealize Automation](#)
- [Lernprogramm: Konfigurieren einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration für vRealize Automation](#)

Lernprogramm: Einrichten und Testen der vSphere-Infrastruktur und -Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly

Wenn Sie noch nicht mit vRealize Automation vertraut sind oder lediglich einen Auffrischkurs benötigen, leitet Sie dieses Lernprogramm durch den Konfigurationsprozess für vRealize Automation Cloud Assembly. Sie durchlaufen den Prozess, indem Sie vSphere-Cloud-Konto-Endpoints hinzufügen, die Infrastruktur definieren, Benutzer zu Projekten hinzufügen und anschließend eine Arbeitslast mithilfe von VMware Cloud Templates basierend auf vSphere-Ressourcentypen entwerfen und bereitstellen.

Obwohl dieses Lernprogramm lediglich die Grundlagen liefert, sind Sie bereits jetzt in der Lage, Self-Service-Automatisierung und iterative Entwicklung bereitzustellen, die auf mehreren öffentlichen und privaten Clouds funktioniert. Dieses Handbuch konzentriert sich auf VMware vCenter Server und NSX-T. Nach Abschluss dieses Workflows können Sie das Gelernte anwenden, um weitere Typen von Cloud-Konten hinzuzufügen und ausgereifte Cloud-Vorlagen bereitzustellen.

Beim Durchführen der Schritte werden Datenbeispiele bereitgestellt. Ersetzen Sie die Beispiele durch Werte, die für Ihre Umgebung geeignet sind.

Sie führen alle Schritte in diesem Lernprogramm in vRealize Automation Cloud Assembly durch.

Dieser Konfigurationsprozess stellt die Grundlage Ihrer Cloud Assembly-Entwicklungserfahrung dar. Während Sie die Infrastruktur erstellen und Ihre Kenntnisse im Bereich der Entwicklung von Cloud-Vorlagen festigen, wiederholen und erweitern Sie diesen Workflow.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Cloud Assembly-Administratorrolle verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Organisations- und Dienstbenutzerrollen in vRealize Automation](#).
- Wenn Sie die Schnellstart-Assistenten von VMware vCenter Server oder VMware Cloud Foundation nicht in der vRealize Automation-Konsole verwendet haben, können Sie dies jetzt tun.

Diese assistentengesteuerten Workflows enthalten die meisten, aber nicht alle Konfigurationen in diesem Lernprogramm.

Dieses Lernprogramm bietet praktische Übungen zur Erweiterung Ihrer Kenntnisse bezüglich des Aufbaus einer funktionierenden Infrastruktur und der Bereitstellung einer Arbeitslast.

Weitere Informationen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Einrichten von Cloud Assembly](#) im Handbuch *Erste Schritte*.

- Wenn Sie das in vRealize Automation Cloud Assembly zur Verfügung stehende geführte Setup noch nicht verwendet haben, können Sie dies jetzt tun. Beim geführten Setup werden Sie durch die meisten, aber nicht durch alle Verfahren in diesem Lernprogramm geführt. Klicken Sie zum Öffnen des geführten Setups auf der rechten Seite der Registerkartenleiste auf **Geführtes Setup**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über vCenter Server- und NSX-Anmeldedaten verfügen. Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die die Anmeldedaten aufweisen müssen, finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#). Wenn Sie weitere Benutzer zu Projekten hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass diese Mitglieder des vRealize Automation Cloud Assembly-Diensts sind.

Schritt 1: Hinzufügen der vCenter Server- und NSX Cloud-Konten

Die Cloud-Konten stellen die Anmeldedaten bereit, mit denen vRealize Automation eine Verbindung mit vCenter Server und dem zugeordneten NSX-Server herstellt.

- 1 Fügen Sie das vCenter Server-Cloud-Konto hinzu.

Im vCenter Server-Cloud-Konto werden die vCenter-Anmeldedaten bereitgestellt, die von vRealize Automation Cloud Assembly zum Erkennen von Ressourcen und Bereitstellen von Cloud-Vorlagen verwendet werden.

Weitere Informationen zu vCenter Server-Cloud-Konten finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).

- a Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus.
- b Klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen** und wählen Sie **vCenter** aus.
- c Geben Sie die Werte ein.

New Cloud Account

Name * vCenter Server Account

Description

vCenter Server Credentials

vCenter IP address / FQDN * sc2vc05.cmbu.local ⓘ

Username * mgmt@cmbu.local

Password *

VALIDATE ✓ Credentials validated successfully. ✕

Configuration

Allow provisioning to these datacenters * ☒ wld01-DC

☒ Create a cloud zone for the selected datacenters

NSX cloud account 🔍 Search for cloud accounts

Capabilities

Capability tags Enter capability tags ⓘ

ADD **CANCEL**

Beachten Sie, dass diese Werte nur Beispiele darstellen. Die Werte sind für Ihre Umgebung spezifisch.

Einstellung	Beispielwert
Name	vCenter Server-Konto
IP-Adresse/FQDN für vCenter	your-dev-vcenter.company.com
Benutzername und Kennwort	vCenterCredentials@yourCompany.com

- d Klicken Sie zum Überprüfen der Anmeldedaten auf **Überprüfen**.
 - e Wenn Sie die **Bereitstellung für diese Datacenter zulassen** möchten, wählen Sie ein oder mehrere Datacenter aus.
 - f Überspringen Sie das NSX Cloud-Konto. Die Konfiguration erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, indem das vCenter Server-Konto mit dem NSX Cloud-Konto verknüpft wird.
 - g Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 2 Fügen Sie ein zugeordnetes NSX Cloud-Konto hinzu.

Das NSX-T-Cloud-Konto stellt die NSX-T-Anmeldedaten bereit, die von vRealize Automation Cloud Assembly zum Erkennen von Netzwerkressourcen und Bereitstellen von Netzwerken mit Cloud-Vorlagen verwendet werden.

Weitere Informationen zu NSX-T-Cloud-Konten finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).

- Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus.
- Klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen** und wählen Sie entweder „NSX-T“ oder „NSX-V“ aus. In diesem Lernprogramm wird **NSX-T** verwendet.
- Geben Sie die Werte ein.

New Cloud Account

Name * NSX-T Account

Description

NSX-T Credentials

NSX-T IP address / FQDN * sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local ⓘ

Username * mgmt@cmbu.local

Password *

NSX mode Policy ⓘ

VALIDATE ✔ Credentials validated successfully. X

Associations

vCenter cloud accounts + ADD X REMOVE

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Identifier	Type
<input type="checkbox"/>	vCenter Server Account	✔ OK	sc2vc05.cmbu.local	vCenter

1 - 1 of 1 cloud accounts

Capabilities

Capability tags Enter capability tags ⓘ

ADD CANCEL

Bei diesen Werten handelt es sich nur um Beispiele. Die Werte sind für Ihre Umgebung spezifisch.

Einstellung	Beispielwert
Name	NSX-T-Konto
IP-Adresse/FQDN für vCenter	your-dev-NSX-vcenter.company.com
Benutzername und Kennwort	NSXCredentials@yourCompany.com
NSX-Modus	<p>Sie wissen nicht, was Sie auswählen sollen?</p> <p>Dies ist eine gute Gelegenheit, die in das Produkt integrierte Hilfe zu verwenden. Klicken Sie rechts neben dem betreffenden Feld auf das Informationssymbol. Beachten Sie, dass die Hilfe auf Feldebene Informationen enthält, die Sie bei der Konfiguration der Option unterstützen können.</p> <p>In diesem Beispiel wählen Sie Richtlinie aus.</p>

- d Klicken Sie zum Überprüfen der Anmeldedaten auf **Überprüfen**.
- e Um das im vorherigen Schritt erstellte vCenter Cloud-Konto zu verknüpfen, klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie dann das **vCenter-Konto** aus.

Diese Verknüpfung des vCenter Cloud-Kontos gewährleistet Netzwerksicherheit.
- f Klicken Sie auf der Seite für das NSX Cloud-Konto auf **Hinzufügen**.

Schritt 2: Definieren der Computing-Ressourcen für die Cloud-Zone

Bei Cloud-Zonen handelt es sich um Gruppen von Computing-Ressourcen in einem Konto/ einer Region, die dann Projekten zur Verfügung gestellt werden. Die Projektmitglieder stellen Cloud-Vorlagen mithilfe der Ressourcen in den zugewiesenen Cloud-Zonen bereit. Um die Bereitstellungspunkte für die Cloud-Vorlagen des Projekts präziser zu steuern, können Sie mehrere Cloud-Zonen mit verschiedenen Computing-Ressourcen erstellen.

Über Konten/Regionen wird festgelegt, wie Cloud-Anbieter Ressourcen mit isolierten Regionen oder Datenspeichern verknüpfen. Das Konto gibt den Cloud-Kontotyp und die Region den Datenspeicher an. vCenter Server verwendet Datenspeicher, und die Bereitstellungsressourcen stellen die ausgewählten Cluster und Ressourcenpools dar.

Bei diesem Lernprogramm müssen Sie sicherstellen, dass die Cloud-Zonen die Ressourcen enthalten, die die Ziele des Projektentwicklungsteams und Ihre Budget- und Verwaltungsanforderungen unterstützen.

Weitere Informationen über Cloud-Zonen finden Sie unter [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen](#).

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen** aus.
- 2 Klicken Sie auf die für Ihre vCenter Server-Instanz hinzugefügte Cloud-Zone und geben Sie die Werte ein.

vCenter Account Cloud Zone
DELETE

Summary
Compute
Projects

A cloud zone defines a set of compute resources that can be used for provisioning.

Account / region *

vCenter Account / wld01-DC

Name *

vCenter Account Cloud Zone

Description

Placement policy *

DEFAULT

Folder

Select folder

Capabilities

Capability tags are effectively applied to all compute resources in this cloud zone, but only in the context of this cloud zone.

Capability tags

Enter capability tags

SAVE


CANCEL

Einstellung	Beispielwert
Konto/Region	Name des vCenter-Kontos/-Datencenters
Name	vCenter Server-Cloud-Zone Dieser Wert kann nach seiner Erstellung nicht geändert werden. Wenn Sie ein anderes Datencenter für einen anderen vCenter Server konfigurieren möchten, müssen Sie eine neue Cloud-Zone erstellen, in der Sie das Konto bzw. die Region auswählen können.
Beschreibung	Alle vCenter Server-Computing-Ressourcen für die Entwicklung.
Richtlinie	Standard Bei Fragen zu einem Feldwert finden Sie weitere Informationen in der Hilfe.

Beachten Sie, dass alle Werte nur Beispiele sind. Ihre Zonenspezifikationen sind für Ihre Umgebung spezifisch.

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Berechnen** und stellen Sie sicher, dass alle Computing-Ressourcen vorhanden sind.

Wenn Sie eine Ressource ausschließen müssen, wechseln Sie zu **Berechnung manuell auswählen** und fügen Sie nur diejenigen Ressourcen hinzu, die Sie in die Cloud-Zone aufnehmen möchten.



- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 5 Wiederholen Sie den Vorgang für alle zusätzlichen Cloud-Zonen. Stellen Sie dabei jedoch sicher, dass die Zonennamen eindeutig sind.

Schritt 3: Konfigurieren der möglichen Ressourcen, die für das Konto/die Region verfügbar sind

Sie haben das Konto/die Region zur Cloud-Zone hinzugefügt. Nun definieren Sie die möglichen Maschinengrößen (Typzuordnungen), Image-Zuordnungen, Netzwerkprofile und Speicherprofile für das Cloud-Konto. Die Zuordnungs- und Profildefinitionen werden bei der Bereitstellung einer Cloud-Vorlage auf Übereinstimmung geprüft, wobei sichergestellt wird, dass die Arbeitslast die entsprechende Maschinengröße (Typ), das Image, die Netzwerke und den Speicher enthält.

- 1 Konfigurieren Sie die Typzuordnungen für das Konto bzw. die Regionen.

Typen werden manchmal als „T-Shirt-Sizing“ bezeichnet. Je nach Konfiguration der Cloud-Vorlage bestimmt die angewendete Typzuordnung die Anzahl der CPUs und den Arbeitsspeicher.

Weitere Informationen zu Typzuordnungen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Konfigurationszuordnungen in vRealize Automation](#).

- a Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Typzuordnungen** aus.
- b Klicken Sie auf **Neue Typzuordnung** und geben Sie Werte ein, die kleine, mittlere und große Maschinen definieren.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um Beispielwerte handelt. Sie müssen die relevanten Konten/Regionen auswählen und die Größe definieren.

small DELETE

Allows you to define flavors by name in a cloud-agnostic way. ⓘ

Flavor name * small

Configuration *

Account / Region	Value
vCenter Account / wld01-DC	2
	1

GB ▾ + -

Einstellung	Beispielwert
Konfigurationsname	small
Konto/Region	vCenter-Konto/-Datencenter
CPU-Wert	2
Arbeitsspeicherwert	1 GB

- c Klicken Sie auf **Erstellen**.
- d Um zusätzliche Größen zu erstellen, konfigurieren Sie mittlere (medium) und große (large) Typzuordnungen für das Konto bzw. die Region.

Einstellung	Beispielwert
Konfigurationsname	medium
Konto/Region	vCenter-Konto/-Datencenter
CPU-Wert	4
Arbeitsspeicherwert	2 GB
Konfigurationsname	large
Konto/Region	vCenter-Konto/-Datencenter
CPU-Wert	8
Arbeitsspeicherwert	4 GB

- 2 Konfigurieren Sie die Image-Zuordnungen für das Konto bzw. die Regionen.

Bei den Images handelt es sich um das Betriebssystem für Maschinen in der Cloud-Vorlage. Wenn Sie mit vCenter Server-Images arbeiten, wählen Sie vCenter-Vorlagen aus.

Weitere Informationen zu Image-Zuordnungen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Image-Zuordnungen in vRealize Automation](#).

- a Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Image-Zuordnungen** aus.
- b Klicken Sie auf **Neue Image-Zuordnung** und suchen Sie nach den Images für das Konto bzw. die Region.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um Beispielwerte handelt. Sie müssen relevante Images auswählen, die in Ihrem Konto bzw. Ihrer Region ermittelt wurden.

The screenshot shows the 'centos' image template configuration page. At the top, there's a 'DELETE' button. Below it, a description states: 'Allows you to define images or machine templates by name in a cloud-agnostic way.' The 'Image name' field is set to 'centos'. The 'Configuration' section has tabs for 'Account / Region', 'Image', 'Constraints', and 'Cloud Configuration'. Under 'Account / Region', there's a search bar with 'vCenter Account / wldl'. Under 'Image', there's a search bar with 'centos7'. Under 'Constraints', there's an example 'license:none' and an '+ ADD' button. There are also two blue circular icons at the bottom right.


Einstellung	Beispielwert
Image-Name	centos
Konto/Region	vCenter-Konto
Image	centos7

- c Klicken Sie auf **Erstellen**.
 - d Wiederholen Sie den Vorgang, um zusätzliche Image-Zuordnungen zu erstellen. Beispielsweise eine Ubuntu-Zuordnung für das Konto/die Region.
- 3 Konfigurieren Sie Netzwerkprofile.

Mit Netzwerkprofilen werden die Netzwerke und Netzwerkeinstellungen definiert, die für ein Konto/eine Region verfügbar sind. Die Profile müssen die Zielbereitstellungsumgebungen unterstützen.


In dieser Aufgabe wird die Mindestkonfiguration für eine erfolgreiche Durchführung bereitgestellt. Wenn Sie weitere Informationen zu Netzwerkprofilen benötigen, beginnen Sie mit [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#).

- a Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofil** aus.
- b Klicken Sie auf **Neues Netzwerkprofil** und erstellen Sie ein Profil für das Konto bzw. die Region „vCenter Server/Datencenter“.

 **Network Profile** [DELETE](#)

[Summary](#) [Networks](#) [Network Policies](#) [Load Balancers](#) [Security Groups](#)


A network profile defines a group of networks and network settings used when machines are provisioned.

Account / region  vCenter Account / wld01-DC

Name *


Description

Capabilities
Capability tags listed here are matched to constraint tags in the cloud template.


Capability tags 

Einstellung	Beispielwert
Konto/Region	vCenter-Konto/-Datencenter
Name	Netzwerkprofil
Beschreibung	Netzwerke für Entwicklungsteams.







- c Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerke** und dann auf **Netzwerk hinzufügen**.

 **Network Profile** [DELETE](#)

[Summary](#) [Networks](#) [Network Policies](#) [Load Balancers](#) [Security Groups](#)

Networks listed here are used when provisioning to existing, on-demand, or public networks. 

[+ ADD NETWORK](#) [TAGS](#) [MANAGE IP RANGES](#) [REMOVE](#)

<input type="checkbox"/>	Name	Account / Region	Zone	Network Domain	CIDR	Support Public IP	Default for Zone	Origin	Tags
<input type="checkbox"/>	DevProject-004	 NSX-T Account		overlay-tz-sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local	192.168.1.64/27	--	--	 Deployed	
<input type="checkbox"/>	External-mcm13/3520-150877845350	 NSX-T Account		overlay-tz-sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local	172.16.1.64/28	--	--	 Discovered	
<input type="checkbox"/>	seg-domain-c8e2a5389de-2772-43f5-9eaa-eddc05e35996-vmware-system-nsx-0	 NSX-T Account		overlay-tz-sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local	10.244.0.0/28	--	--	 Discovered	external_id.8... ncp/project_u... ncp/cluster.d... ncp/version.1... ncp/project.v...

1 - 3 of 3 networks

- d Wählen Sie die NSX-Netzwerke aus, die Sie für das Anwendungsentwicklungsteam verfügbar machen möchten.

In diesem Beispiel wurde ein NSX-T-Netzwerk mit dem Namen „DevProject-004“ verwendet.

- e Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerkrichtlinien** und erstellen Sie eine Richtlinie.

Einstellung	Beispielwert
Isolierungsrichtlinie	Keine
Logischer Tier-0-Router	Tier-0-Router
Edge-Cluster	EdgeCluster

f Klicken Sie auf **Erstellen**.

4 Konfigurieren Sie Speicherprofile.

Speicherprofile definieren die Festplatten für ein Konto/eine Region. Die Profile müssen die Zielbereitstellungsumgebungen unterstützen.

Weitere Informationen zu Speicherprofilen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Speicherprofilen in vRealize Automation](#).

- a Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Speicherprofil** aus.
- b Klicken Sie auf **Neues Speicherprofil** und erstellen Sie ein Profil für das Konto bzw. die Region „vCenter Server/Datencenter“.

Sofern die Tabelle keine anderen Angaben enthält, behalten Sie die Standardwerte bei.

The screenshot shows the 'Storage Profile' configuration form in vRealize Automation. The form includes the following fields and options:

- Account / region:** vCenter Account / wld01-DC
- Name:** Storage Profile
- Description:** (Empty text box)
- Disk type:** ☒ Standard disk, ☐ First class disk (FCD)
- Storage policy:** Datastore default
- Datastore / cluster:** Q_ wld01-sc2vc05-wld01-clu01-vsan01
- Provisioning type:** Unspecified
- Shares:** Unspecified
- Limit IOPS:** (Empty text box)
- Disk mode:** Dependent
- Supports encryption:** ☐
- Preferred storage for this region:** ☒
- Capability tags:** Enter capability tags

At the bottom of the form are 'SAVE' and 'CANCEL' buttons.

Einstellung	Beispielwert
Konto/Region	vCenter-Konto/-Datencenter
Name	Speicherprofil
Datenspeicher/Cluster	Wählen Sie einen Datenspeicher mit ausreichender Kapazität aus, auf den alle Hosts zugreifen können.
Bevorzugter Speicher für diese Region	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

c Klicken Sie auf **Erstellen**.

Schritt 4: Erstellen eines Projekts

An diesem Punkt beginnen Sie wirklich, über die Projektziele nachzudenken.

- Welche Benutzer benötigen Zugriff auf die Computing-Ressourcen, damit Sie eine Cloud-Vorlage für eine Anwendung erstellen und bereitstellen können? Weitere Informationen zu den Anzeige- und Ausführungsberechtigungen der verschiedenen Projektrollen finden Sie unter [Organisations- und Dienstbenutzerrollen in vRealize Automation](#).
- Werden die Projektmitglieder Anwendungen erstellen, die sich von der Entwicklung bis zur Produktion erstrecken? Welche Ressourcen werden benötigt?
- Welche Cloud-Zonen benötigen sie? Welche Priorität und welche Grenzwerte sollten für jede Zone des Projekts festgelegt werden?

In diesem Lernprogramm werden wir das Entwicklungsteam beim Erstellen und Weiterentwickeln einer internen Softwareanwendung unterstützen.

In dieser Aufgabe wird die Mindestkonfiguration für eine erfolgreiche Durchführung bereitgestellt. Wenn Sie weitere Informationen zu Projekten benötigen, beginnen Sie mit [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten](#).

- 1 Klicken Sie auf **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte**.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Projekt** und geben Sie den Namen **Entwicklungsprojekt** ein.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzer** und anschließend auf **Benutzer hinzufügen**.
Sie müssen zu diesem Zeitpunkt keine Benutzer hinzufügen. Wenn jedoch andere Benutzer mit Cloud-Vorlagen arbeiten sollen, müssen sie Mitglieder des Projekts sein.
- 4 Geben Sie E-Mail-Adressen ein, um Benutzer als Projektmitglieder oder Administratoren hinzuzufügen, je nachdem, welche Berechtigungen Sie für jeden einzelnen Benutzer erteilen möchten.

- 5 Klicken Sie auf **Bereitstellung** und dann auf **Zone hinzufügen > Cloud-Zone**.
- 6 Fügen Sie die Cloud-Zonen hinzu, in denen die Benutzer eine Bereitstellung durchführen können.

Sie können auch Ressourcengrenzwerte für die Cloud-Zone im Projekt festlegen. In Zukunft können Sie verschiedene Grenzwerte für andere Projekte festlegen.

Einstellung „Cloud-Projektzone“	Beispielwert
Cloud-Zone	Cloud-Zone des vCenter-Kontos
Bereitstellungspriorität	1
Instanzgrenzwert	5

- 7 Fügen Sie dem Projekt alle zusätzlichen Cloud-Zonen hinzu.

- 8 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 9 Um zu überprüfen, ob das Projekt zur Cloud-Zone hinzugefügt wurde, wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen** aus. Öffnen Sie dann die Karte der Cloud-Zone „vCenter-Kontozone“, damit Sie sich die Registerkarte **Projekte** ansehen können. Das Entwicklungsprojekt sollte angezeigt werden.

Schritt 5: Entwerfen und Bereitstellen einer grundlegenden Cloud-Vorlage

Sie können die Cloud-Vorlage entwerfen und bereitstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Infrastruktur ordnungsgemäß konfiguriert ist und die Vorlage unterstützt. Später können Sie die Vorlage beim Erstellen einer Anwendung zugrunde legen, die Ihren Projektanforderungen entspricht.

Eine Cloud-Vorlage wird am besten Komponente für Komponente erstellt, wobei überprüft wird, ob sie zwischen den einzelnen Änderungen bereitgestellt wird. Dieses Lernprogramm beginnt mit einer einfachen Maschine. Anschließend werden iterativ weitere Ressourcen hinzugefügt.

In den Beispielen in diesem Verfahren wird der YAML-Code-Editor verwendet. Damit werden Ihnen einfacher Codeausschnitte bereitgestellt. Falls Sie jedoch eine dialogfeldgesteuerte Benutzeroberfläche bevorzugen, klicken Sie auf **Eingaben**.


Außerhalb dieses Lernprogramms gibt es noch zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten für Cloud-Vorlagen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, beginnen Sie mit [Kapitel 6 Entwerfen Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen](#).

In diesem Lernprogramm werden vSphere- und NSX-Ressourcentypen verwendet. Diese Ressourcentypen können nur auf vCenter Server-Cloud-Konto-Endpoints bereitgestellt werden. Sie können auch Cloud-unabhängige Ressourcentypen verwenden, um Cloud-Vorlagen zu erstellen, die auf einem beliebigen Endpoint bereitgestellt werden können. Ein Beispiel für die Konfiguration der Infrastruktur und des Designs der Vorlage für einen beliebigen Endpoint finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).



Ein Video, in dem die grundlegenden Schritte in diesem Verfahren veranschaulicht werden, finden Sie unter [Vorgehensweise zum Entfernen und Bereitstellen einer einfachen Cloud-Vorlage](#).

- 1 Wählen Sie **Design > Cloud-Vorlagen** aus.
- 2 Wählen Sie **Neu von > Leere Arbeitsfläche** aus.
- 3 Geben Sie unter **Name Development Template** ein, wählen Sie unter **Projekt** die Option **Development Project** aus und klicken Sie auf **Erstellen**.
- 4 Fügen Sie der Design-Arbeitsfläche eine vSphere-Maschine hinzu, testen Sie sie und stellen Sie sie bereit.



- a Ziehen Sie eine **vSphere-Maschine** aus dem Fensterbereich „Ressourcentyp“ auf die Arbeitsfläche.

Beachten Sie, dass im Fensterbereich **Code** der YAML-Code für die Maschine mit einem leeren Wert für Image und vordefinierte CPU und Speichereigenschaften angezeigt wird. Sie gestalten diese Vorlage so, dass sie eine flexible Größenanpassung unterstützt.

- b Zur Auswahl eines Image-Werts platzieren Sie den Mauszeiger zwischen den einfachen Anführungszeichen für `image` und wählen **centos** in der Liste der konfigurierten Images aus.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um Beispielwerte handelt. Wenn Sie kein centos-Image konfiguriert haben, wählen Sie ein von Ihnen konfiguriertes Image aus.


- c Erstellen Sie eine Zeile unter der Image-Eigenschaft und geben Sie `flavor` ein bzw. wählen Sie die Option aus und wählen Sie dann `small` in der Liste aus.
- d Löschen Sie `cpuCount` und `totalMemory`.

Ihr YAML-Code sollte ähnlich aussehen wie dieses Beispiel.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: small
```

- e Klicken Sie auf **Testen**.

Mit der Option „Testen“ können Sie die Syntax und die Platzierung Ihrer Cloud-Vorlage validieren. Ein erfolgreicher Test garantiert allerdings nicht, dass Sie die Vorlage ohne Fehler bereitstellen können.




Falls der Test fehlschlägt, klicken Sie auf **Diagramm wird bereitgestellt** und suchen Sie nach den Fehlerpunkten. Weitere Informationen zur Verwendung des Diagramms für die Fehlerbehebung finden Sie unter [Testen einer einfachen Cloud-Vorlage](#).

- f Klicken Sie auf **Bereitstellen**.
- g Geben Sie unter **Name der Bereitstellung** den Namen **DevTemplate - machine** ein und klicken Sie auf **Bereitstellen**.

Sie können den Fortschritt der Bereitstellung auf der Seite „Bereitstellungsdetails“ der DevTemplate oder auf der Registerkarte „Bereitstellungen“ verfolgen.

Falls die Bereitstellung fehlschlägt, können Sie das Problem beheben und Ihre Vorlage überarbeiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise beim Fehlschlagen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung](#).

Eine erfolgreiche Bereitstellung sieht ähnlich wie dieses Beispiel auf der Registerkarte „Bereitstellungen“ aus.




- 5 Versionieren Sie die Vorlage und fügen Sie ein Netzwerk hinzu.

Die Versionierung einer Cloud-Vorlage ist erforderlich, um sie im Service Broker-Katalog verfügbar zu machen. Sie ist jedoch auch sinnvoll, damit Sie während der Entwicklung eine einwandfrei funktionierende Version wiederherstellen können.

- a Öffnen Sie die Vorlage auf der Design-Arbeitsfläche.
- b Klicken Sie auf **Version**, geben Sie eine **Beschreibung** ein, beispielsweise **Simple deployable machine**, und klicken Sie auf **Erstellen**.
- c Ziehen Sie einen Ressourcentyp **NSX-Netzwerk** aus dem Fensterbereich „Ressourcentyp“ auf die Arbeitsfläche.
- d Verbinden Sie die Maschine mit dem Netzwerk.


Klicken Sie auf den kleinen Kreis in der Maschinenkomponente und ziehen Sie die Verbindung auf das Netzwerk.



Der YAML-Code sieht nun ähnlich wie dieses Beispiel aus.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: small
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
      attachedDisks: []
  Cloud_NSX_Network_1:
    type: Cloud.NSX.Network
    properties:
      networkType: existing
```

- e Klicken Sie auf **Testen**, um die Vorlage zu validieren.
 - f Klicken Sie auf **Bereitstellen**.
 - g Geben Sie den Namen **DevTemplate - machine - network** ein und klicken Sie auf **Bereitstellen**.
 - h Verfolgen Sie den Fortschritt und prüfen Sie, ob die Bereitstellung erfolgreich ist.
- 6 Versionieren Sie die Vorlage und fügen Sie eine Datenfestplatte hinzu.
- a Öffnen Sie die Vorlage auf der Design-Arbeitsfläche.
 - b Versionieren Sie die Vorlage.
- Geben Sie **Machine with existing network** als Beschreibung ein.
- c Ziehen Sie einen Ressourcentyp **vSphere-Festplatte** aus dem Fensterbereich „Ressourcentyp“ auf die Arbeitsfläche.
 - d Verbinden Sie die Festplatte mit der Maschine.



Der YAML-Code sieht nun ähnlich wie dieses Beispiel aus.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Disk_1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 1
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: small
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
  Cloud_NSX_Network_1:
    type: Cloud.NSX.Network
    properties:
      networkType: existing
```

- e Testen Sie die Vorlage.
- f Stellen Sie die Vorlage mit dem Namen **DevTemplate - machine - network - storage** bereit.
- g Verfolgen Sie den Fortschritt und prüfen Sie, ob die Bereitstellung erfolgreich ist.
- h Versionieren Sie die Vorlage.

Geben Sie **Machine with existing network and storage disk** als Beschreibung ein.

Durch diese endgültige Version wird sichergestellt, dass Sie dem Service Catalog eine funktionierende Vorlage hinzufügen können.

Lernprogramm – Ergebnisse

Sie haben den Workflow, durch den Sie Cloud Assembly als funktionierendes System konfiguriert haben, abgeschlossen. Sie sind jetzt mit den folgenden Konzepten vertraut.

- Bei Cloud-Konten handelt es sich um die Anmeldedaten, über die vRealize Automation Cloud Assembly mit den Endpoints Ihres Cloud-Anbieters verbunden wird.

- Bei Cloud-Zonen handelt es sich um die ausgewählten Computing-Ressourcen in Konten/Regionen, die Sie anschließend basierend auf den Projektanforderungen und Ihren Zielen für die Verwaltung von Kosten verschiedenen Projekten zuweisen.
- Infrastrukturressourcen sind Definitionen von Ressourcen, die mit dem Konto bzw. den Regionen verknüpft sind, die in Cloud-Vorlagen verwendet werden.
- Projekte legen fest, wie Sie Ihren Benutzern basierend auf den Anwendungsentwicklungszielen des Projekts Zugriff auf die Cloud-Zonen erteilen.
- Bei Cloud-Vorlagen handelt es sich um die Definitionen Ihrer Anwendungsarbeitslasten, die Sie iterativ entwickeln und bereitstellen.

Dieses Lernprogramm bildet die Grundlage für Ihre Kenntnisse bezüglich vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen. Mithilfe dieses Vorgangs können Sie Ihre Infrastruktur erstellen und Ihre Kompetenz bei der Entwicklung von Cloud-Vorlagen verbessern.

Lernprogramm: Konfigurieren von vRealize Automation Cloud Assembly zur Bereitstellung einer Produktionsarbeitslast

Als Cloud-Administrator möchten Sie den Bereitstellungsprozess für ein Projekt automatisieren, damit beim Erstellen und Bereitstellen von Vorlagen durch die Cloud-Vorlagen-Designer vRealize Automation Cloud Assembly die Arbeit für Sie übernimmt. Beispiel: Die Arbeitslasten werden mit einem bestimmten benutzerdefinierten Maschinenbenennungsmuster bereitgestellt, die Maschinen werden einer bestimmten Active Directory-Organisationseinheit hinzugefügt und bestimmte DNS- und IP-Bereiche werden verwendet.

Indem Sie den Prozess für die Projektbereitstellungen automatisieren, können Sie mehrere Projekte für verschiedene Datacenter und Cloud-Umgebungen einfacher verwalten.

Sie müssen nicht alle hier angegebenen Aufgaben abschließen. In Abhängigkeit von Ihren Verwaltungszielen können Sie diese Aufgaben frei miteinander kombinieren.

Bevor Sie beginnen

Dieses Lernprogramm setzt voraus, dass Sie die Infrastruktur konfiguriert und einer Maschine und einem Netzwerk erfolgreich eine Cloud-Vorlage bereitgestellt haben. Stellen Sie sicher, dass Folgendes bereits auf Ihrem System konfiguriert ist.

- Alle im Infrastrukturlernprogramm angegebenen Schritte wurden erfolgreich ausgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen der vSphere-Infrastruktur und -Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- Sie verfügen über die Cloud Assembly-Administratorrolle. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Organisations- und Dienstbenutzerrollen in vRealize Automation](#).

Anpassen der Maschinennamen

Ziel dieser Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die bereitgestellten Maschinen für das Entwicklungsprojekt basierend auf der Kostenstelle für das Projekt, dem zur Bereitstellungszeit ausgewählten Ressourcentyp und inkrementierter Zahlen benannt werden, um Eindeutigkeit zu gewährleisten. Beispiel: DevProject-centos-021.

Sie können dieses Beispiel an Ihre Benennungsanforderungen anpassen.

Weitere Informationen zu Projekten finden Sie unter [Kapitel 5 Hinzufügen und Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten](#).



Ein Video, in dem dieses benutzerdefinierte Benennungsbeispiel veranschaulicht wird, finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen einer benutzerdefinierten Benennungsvorlage für Bereitstellungen](#).

- 1 Klicken Sie auf **Infrastruktur > Projekte**.
- 2 Wählen Sie ein vorhandenes Projekt aus oder erstellen Sie ein neues Projekt.
In diesem Lernprogramm lautet der Projektname „Entwicklungsprojekt“.
- 3 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 4 Klicken Sie auf der Seite „Projekte“ auf den Projektnamen auf der Kachel, damit Sie das Projekt konfigurieren können.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzer** und fügen Sie die Benutzer hinzu, die Mitglieder dieses Projekts sind.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Bereitstellung**.
 - a Klicken Sie im Abschnitt „Zonen“ auf **Zone hinzufügen** und fügen Sie die möglichen Cloud-Zonen hinzu, in denen die Arbeitslasten für dieses Projekt bereitgestellt werden.
 - b Fügen Sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Eigenschaften“ eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen **costCenter** und dem Wert **DevProject** hinzu.

Name	Value	Encrypted
costCenter	DevProject	<input type="checkbox"/>

Custom Naming

Specify the naming template to be used for machines, networks, security groups and disks provisioned in this project.

Template:

Hint: Avoid conflicting names by generating digits in names. \${#####}

- c Fügen Sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Benennung“ die folgende Benennungsvorlage hinzu.

```
$(resource.costCenter)-$(resource.installedOS)-${###}
```

`$(resource.installedOS)` basiert auf dem Betriebssystem, das Sie bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage ausgewählt haben.

7 Klicken Sie auf **Speichern**.

8 Aktualisieren Sie die Cloud-Vorlage mit einem Eingabewert für den Betriebssystemtyp.

Mit Eingabewerten können Sie auf direktem Weg das Bereitstellungsanforderungsformular für Benutzer anpassen und den Entwicklungsprozess vereinfachen. Indem Sie Eingabewerte erstellen, können Sie eine einzelne Cloud-Vorlage zur Bereitstellung von Arbeitslasten mit verschiedenen Konfigurationen verwenden. Beispielsweise die Größe oder das Betriebssystem.

In diesem Beispiel wird die Entwicklungsvorlage aus einem früheren Lernprogramm verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Schritt 5: Entwerfen und Bereitstellen einer grundlegenden Cloud-Vorlage](#).

a Wählen Sie **Design** aus und öffnen Sie die Entwicklungsvorlage.

b Ändern Sie die YAML im Bereich „Code“ wie folgt.

- Fügen Sie im Abschnitt `Inputs` den Eintrag **`installedOS`** hinzu.

Im nächsten Schritt können Sie sehen, dass die Eingabe `installedOS` auch zum Angeben des Image verwendet wird. Wenn Sie die Zeichenfolgen im Abschnitt `enum` hinzufügen, müssen die Werte – in diesem Beispiel `centos` und `ubuntu` – den Image-Namen entsprechen, die Sie unter **Infrastruktur > Konfigurieren > Image-Zuordnungen** definiert haben. Wenn der Name Ihrer Image-Zuordnung beispielsweise „CentOS“ statt „centos“ ist, müssen Sie im Eingabebereich „CentOS“ verwenden.

```
inputs:
  installedOS:
    type: string
    title: OS Type
    description: Select the operating system.
    enum:
      - centos
      - ubuntu
```

- Aktualisieren Sie im Abschnitt `Cloud_vSphere_Machine_1` das `image` auf einen `installedOS`-Eingabeparameter (`${input.installedOS}`) und fügen Sie eine benutzerdefinierte `installedOS`-Eigenschaft mit demselben Eingabeparameter hinzu.

```
resources:
  Cloud_vSphere_Disk_1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 1
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: ${input.installedOS}
      installedOS: ${input.installedOS}
      flavor: small
```

```


networks:
  - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
attachedDisks:
  - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
Cloud_NSX_Network_1:
  type: Cloud.NSX.Network
  properties:
    networkType: existing

```

- c Klicken Sie auf **Bereitstellen** und geben Sie den Namen **Test zur Bereitstellung benutzerdefinierter Namen** ein.
- d Klicken Sie auf **Weiter**.
- e Wählen Sie im Dropdown-Menü das Betriebssystem **centos** aus.

- f Klicken Sie auf **Bereitstellen**.
- 9 Verfolgen Sie den Fortschritt und prüfen Sie, ob die Bereitstellung erfolgreich ist.

Der Maschinenname in diesem Beispiel lautet „DevProject-centos-026“. Erinnerung: Dieses Beispiel basiert auf dem Lernprogramm, auf das am Anfang dieser Aufgabe verwiesen wird.



Erstellen von Active Directory-Maschinendatensätzen

Wenn Sie eine Arbeitslast bereitstellen, können Sie Maschinendatensätze in Active Directory erstellen. Indem Sie vRealize Automation Cloud Assembly zur automatischen Durchführung dieser Aufgabe für die Bereitstellungen eines Projekts konfigurieren, verringern Sie Ihre eigene Arbeitsbelastung als Cloud-Administrator.

1 Fügen Sie die Active Directory-Integration hinzu.

a Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus.

Diese Schritte behandeln die grundlegende Active Directory-Konfiguration, die sich auf dieses Lernprogramm über AD-Maschinendatensätze bezieht. Weitere Informationen zur Integration von Active Directory finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen einer Active Directory-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

b Klicken Sie auf **Integration hinzufügen** und dann auf **Active Directory**.

c Geben Sie den Namen ein, den Sie für diese Integration verwenden.

d Geben Sie **LDAP-Host/IP** und die zugehörigen Anmeldedaten ein.

e Geben Sie den **Basis-DN** ein.

In diesem Lernprogramm wird **ou=AppDev,dc=cmbu,dc=local** als Beispiel verwendet. „AppDev“ ist die übergeordnete Organisationseinheit (OE) für die Computer-OE, die Sie für das Projekt hinzufügen.

f Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

2 Fügen Sie der Integration das Projekt hinzu.

3 Klicken Sie in der Active Directory-Integration auf die Registerkarte **Projekte** und dann auf **Projekt hinzufügen**.

Add Projects

Select a project and the OU it will be mapped to by adding its relative DN. The effective DN is created by appending the RDN to the integration base DN (**dc=cmbu,dc=local**).

Project *

Relative DN *

Overrides * ☐ Allow cloud template to override relative DN path ⓘ

Ignores * ☐ Allow cloud template to skip adding machines to Active Directory ⓘ

Constraints
The policy is applied only when at least one of the following criteria is matched

Tags ⓘ

Matching zones

- a Wählen Sie das Projekt „App Development“ aus.
- b Geben Sie die relativen DNs ein. Beispiel: **OU=AppDev-Computers**.
- c Lassen Sie die Switches „Overrides“ und „Ignores“ ausgeschaltet.

Dieses Verfahren konzentriert sich auf die Automatisierung des Prozesses für ein Projekt. Es geht nicht um Anpassungen, die Sie in Vorlagen vornehmen können.

- d Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

- 4 Um die Änderungen an der Integration zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.
- 5 Stellen Sie eine Cloud-Vorlage für das Projekt bereit und vergewissern Sie sich, dass die Maschine der korrekten Active Directory-Organisationseinheit hinzugefügt wurde.

Festlegen des Netzwerk-DNS und des internen IP-Bereichs

Aktualisieren Sie ein Netzwerkprofil, sodass es Ihre DNS-Server und internen IP-Bereiche enthält, oder fügen Sie eines hinzu.


Sie müssen bereits ein Cloud-Konto für vSphere, NSX-V oder NSX-T erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen der vSphere-Infrastruktur und -Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#) oder [Hinzufügen von Cloud-Konten zu vRealize Automation Cloud Assembly](#).

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofile** aus.
- 2 Wählen Sie ein vorhandenes Profil aus oder erstellen Sie ein Profil.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte **Übersicht** unter **Konto/Region** ein Konto bzw. eine Region aus und geben Sie einen Namen ein.

In diesem Lernprogramm wird „Netzwerkprofil“ als Name für das Netzwerkprofil verwendet.

- 4 Fügen Sie Netzwerke hinzu.
 - a Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerke**.

- b Klicken Sie auf **Netzwerk hinzufügen**.
 - c Fügen Sie ein oder mehrere NSX- oder vSphere-Netzwerke hinzu.
 - d Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 5 Konfigurieren Sie die DNS-Server.
- a Klicken Sie in der Liste „Netzwerke“ auf der Registerkarte **Netzwerke** auf den Namen des Netzwerks.



	Name ↑	Account / Region	Zone	Network Domain	CIDR
<input type="checkbox"/>	DevProject--004	NSX-T Account		overlay-tz-sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local	192.168.1.64 /27

- b Geben Sie die IP-Adressen des DNS-Servers ein, die in diesem Netzwerk verwendet werden sollen.

DevProject--004

DNS servers

192.168.1.22
192.168.1.23


DNS search domains

company.local

DNS Servers

Use a comma separated list or new lines.

- c Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Geben Sie den IP-Bereich für das Netzwerk an.
- a Aktivieren Sie in der Liste der Netzwerke das Kontrollkästchen neben dem betreffenden Netzwerknamen.



Network Profile [DELETE](#)

Summary **Networks** Network Policies Load Balancers Security Groups

Networks listed here are used when provisioning to existing, on-demand, or public networks. ⓘ

[+ ADD NETWORK](#) [TAGS](#) [MANAGE IP RANGES](#) [REMOVE](#)

<input type="checkbox"/>	Name	Account / Region	Zone	Network Domain	CIDR	Subnet
<input type="checkbox"/>	External-mcm1343745-148168716643	NSX-T Account		overlay-tz-sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local	172.16.12.64/28	
<input type="checkbox"/>	NSX-mcm1376447-151082888186	NSX-T Account		overlay-tz-sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local	192.168.100.32/28	
<input checked="" type="checkbox"/>	NSX-mcm39835-146434698964	NSX-T Account		overlay-tz-sc2vc05-vip-nsx-mgmt.cmbu.local	192.168.1.0/27	

1

- b Klicken Sie auf **IP-Bereiche verwalten**.
- c Klicken Sie im Dialogfeld „IP-Bereiche verwalten“ auf **Neuer IP-Bereich**.

New IP Range

Network * NSX-mcm1376447-151082888186

Source ☒ Internal ☐ External

Name * DevProject Range

Description

CIDR 192.168.100.32/28

Start IP address * 192.168.100.34

End IP address * 192.168.100.46

- d Geben Sie einen Namen ein.

Beispiel: **DevProject-Bereich**.

- e Um den Bereich zu definieren, geben Sie die **Start-IP-Adresse** und die **End-IP-Adresse** ein.
 - f Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - g Fügen Sie zusätzliche Bereiche hinzu oder klicken Sie auf **Schließen**.
- 7 Fügen Sie die Cloud-Zone mit dem verknüpften Netzwerkkonto bzw. der verknüpften Region hinzu, die Sie für das Entwicklungsprojekt konfiguriert haben.
 - 8 Stellen Sie eine Cloud-Vorlage für das Projekt bereit und vergewissern Sie sich, dass die Maschine innerhalb des angegebenen IP-Bereichs bereitgestellt wird.

Lernprogramm: Verwenden von Tags in vRealize Automation Cloud Assembly zum Verwalten von vSphere-Ressourcen

Tags sind leistungsstarke Metadaten, die Sie Ressourcen zuordnen und in Vorlagen hinzufügen können. Sie können Tags in einer Vielzahl von Verwaltungsszenarien verwenden, einschließlich Arbeitslastplatzierung und Ressourcenbezeichnung.

Schnelle Einführung in Tags

Dieser Abschnitt ist eine einfache Einführung in Tags und dazu, wie sie für die angegebenen Schritte angewendet werden. Detailliertere Funktionen zu Tags finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#).

■ Funktions- und Einschränkungs-Tags

Mithilfe von Tags können Sie Bereitstellungen basierend auf Ressourcenfunktionen steuern. Als Cloud-Administrator möchten Sie beispielsweise, dass die iterativ entwickelten Cloud-Vorlagen in einem entwicklungsspezifischen Ressourcenpool und die für die Produktion geeigneten Vorlagen in einem anderen Ressourcenpool bereitgestellt werden.

- Den Ressourcen werden Funktions-Tags hinzugefügt, um ihre Funktionen zu definieren.
- Einschränkungs-Tags werden in Cloud-Vorlagen verwendet, um zu definieren, welche Ressourcen von den bereitgestellten Ressourcen genutzt werden sollen.

■ Bezeichnungs-Tags

Zum Verwalten von Ressourcen können Sie Tags als Objektbezeichnungen oder Beschreibungen hinzufügen. Zu den Verwaltungsmöglichkeiten zählen bessere Ressourcensuchergebnisse, die Unterscheidung zwischen ähnlichen Objekten, das Versehen von Objekten mit Anmerkungen, die benutzerdefinierte Informationen enthalten, die Bereitstellung von Informationen für Drittanbietersysteme, das Erstellen von Kriterien für die Mitgliedschaft in Sicherheitsgruppen und die Sicherstellung der Konsistenz über verknüpfte SDDC-Domänen hinweg.

Bevor Sie beginnen

- Überprüfen Sie die Ressourcen und die unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen der vSphere-Infrastruktur und -Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#) definierte Cloud-Vorlage. Die in diesem Lernprogramm verwendeten Beispielwerte werden hier verwendet.

Verwenden von Tags zur Verwaltung der Arbeitslastplatzierung

In diesem einfachen Beispiel werden Entwicklungs- und Produktionsumgebungs-Tags verwendet, um die Verwendung von Funktions- und Einschränkungs-Tags zu zeigen. Zuerst fügen Sie Funktions-Tags für Computing-Ressourcen des vCenter Server-Ressourcenpools hinzu und dann fügen Sie die Tags in die Cloud-Vorlage ein. Das Beispiel einer Cloud-Vorlage zeigt, wie Eingaben verwendet werden, damit der bereitstellende Benutzer auswählen kann, ob er sie in einem Entwicklungs- oder einem Produktionsressourcenpool bereitstellen soll.

Ein Beispiel für die Verwendung derselben Tags zum Definieren der Platzierung in einer Multi-Cloud-Umgebung finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

- 1 Fügen Sie Ihren Ressourcenpools Funktions-Tags hinzu.
 - a Wählen Sie **Infrastruktur > Ressourcen > Berechnen** aus.
 - b Öffnen Sie die Cloud-Zone und klicken Sie auf **Berechnen**.



- c Suchen Sie den Ressourcenpool, für den Sie Entwicklungsarbeitslasten bereitstellen möchten, und klicken Sie darauf.

In diesem Lernprogramm werden die folgenden Beispielwerte verwendet. Beachten Sie, dass diese Werte nur Beispiele darstellen. Die Werte sind für Ihre Umgebung spezifisch.

Beispiel für Ressourcenpool	Beispiel-Tag
wid01-clu01 / Development	env:dev
wid01-clu01 / Production	env:prod

- d Fügen Sie das Tag **env.dev** hinzu und klicken Sie auf **Speichern**.

wld01-clu01 / Development

Account / region vCenter Account / wld01-DC

Name wld01-clu01 / Development

Type VM_HOST

Tags env:dev X Enter a new tag

SAVE **CANCEL**

- e Wiederholen Sie den Vorgang für den Ressourcenpool, in dem Sie Produktionsarbeitslasten bereitstellen möchten, und fügen Sie das Tag **env:prod** hinzu.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Funktions-Tags den Ressourcenpools in Ihrer Cloud-Zone hinzugefügt wurden.
 - a Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen** aus.
 - b Öffnen Sie die dem Projekt zugeordnete Cloud-Zone und klicken Sie auf **Berechnen**.

In diesem Beispiel ist die Cloud-Zone „vCenter Account Cloud Zone“ und die Tags wurden den folgenden beiden Ressourcenpools hinzugefügt: „wld01-clu01 / Development“ und „wld01-clu01 / Production“.

vCenter Account Cloud Zone DELETE

Summary **Compute** Projects

All compute resources listed apply to this cloud zone. Use the filter to add or remove resources from the list.

Include all compute

Name	Account / Region	Type	Tags
10.176.152.27	vCenter Account / wld01-DC	Host	
wld01-clu01	vCenter Account / wld01-DC	Supervisor Cluster	
wld01-clu01 / Development	vCenter Account / wld01-DC	Resource Pool	env:dev
wld01-clu01 / Production	vCenter Account / wld01-DC	Resource Pool	env:prod
wld01-clu01 / Training-Org	vCenter Account / wld01-DC	Resource Pool	
wld01-clu01 / VCF-edge_edge-wldclu-01_ResourcePool_ffa14b18-82b5-4261-b546-aef86a1db2d9	vCenter Account / wld01-DC	Resource Pool	

- 3 Fügen Sie der Cloud-Vorlage Einschränkungs-Tags hinzu.

Einschränkungs-Tags werden verwendet, um zu begrenzen, wo die Vorlage bereitgestellt wird.

- a Wählen Sie **Design > Cloud-Vorlagen** aus und öffnen Sie dann Ihre Vorlage.

In diesem Lernprogramm lautet der Vorlagenname „Development Template“.

- b Überprüfen Sie die YAML für die Vorlage im Bereich „Code“.

Diese YAML ist der Startpunkt für dieses Lernprogramm.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: medium
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
  Cloud_vSphere_Disk_1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 5
  Cloud_NSX_Network_1:
    type: Cloud.NSX.Network
    properties:
      networkType: existing
```

- c Fügen Sie das Einschränkungstags-Tag der Ressource „Cloud_vSphere_Machine_1“ hinzu, indem Sie `${input.placement}` als Variable verwenden.

```
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: medium
      constraints:
        - tag: '${input.placement}'
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
```

- d Definieren Sie die Platzierungsvariable im Abschnitt „Eingaben“.

```
inputs:
  placement:
    type: string
    enum:
      - env:dev
```

```

- env:prod
default: env:dev
title: Select Placement for Deployment
description: Target Environment

```

- e Vergewissern Sie sich, dass die abschließende YAML dem folgenden Beispiel ähnelt.

```

formatVersion: 1
inputs:
  placement:
    type: string
    enum:
      - 'env:dev'
      - 'env:prod'
    default: 'env:dev'
    title: Select Placement for Deployment
    description: Target Environment
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: small
      constraints:
        - tag: '${input.placement}'
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
  Cloud_vSphere_Disk_1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 5
  Cloud_NSX_Network_1:
    type: Cloud.NSX.Network
    properties:
      networkType: existing

```

- f Um die Tag-Variable anhand der verfügbaren Ressourcen zu testen, klicken Sie auf **Testen** und wählen Sie dann **env:dev** aus.

Testing Development Template
×


Select Placement for Deployment
env:dev
▼
ⓘ

CANCEL
TEST

Wiederholen Sie den Test mit **env:prod**. Wenn beide Tests erfolgreich sind, stellen Sie sicher, dass die Vorlage funktioniert, indem Sie sie bereitstellen.

- 4 Stellen Sie die Vorlage zum Testen der Arbeitslastplatzierung bereit.
 - a Klicken Sie im Cloud-Vorlagendesigner auf **Bereitstellen**.
 - b Geben Sie **Deployment Tag Dev** als **Namen der Bereitstellung** ein und klicken Sie auf **Weiter**.
 - c Wählen Sie **env:dev** im Dropdown-Menü **Platzierung für Bereitstellung auswählen** aus und klicken Sie auf **Bereitstellen**.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage die Ressourcen im ausgewählten Ressourcenpool bereitgestellt hat.
 - a Suchen Sie auf der Registerkarte **Bereitstellungen** die Bereitstellung „Deployment Tag Dev“.
 - b Öffnen Sie die Bereitstellungsdetails und klicken Sie auf **Topologie**.
 - c Klicken Sie auf die vSphere-Maschine und erweitern Sie die Maschineninformationen im rechten Bereich.
 - d Suchen Sie im Abschnitt **Allgemein** den Eintrag für **Computing-Host** und vergewissern Sie sich, dass der Wert mit dem Ressourcenpool übereinstimmt, der Ihrem env:dev-Tag entspricht.

In diesem Beispiel lautet der Wert `wid01-clu01 / Development`. Dies zeigt, dass die Arbeitslast basierend auf dem ausgewählten Einschränkungs-Tag im korrekten Ressourcenpool bereitgestellt wurde.



- e Wiederholen Sie den Bereitstellungsverfahren, und wählen Sie dieses Mal **env:prod** aus.

Hinzufügen von Tags als Bezeichnungen, die in vCenter Server und NSX-T verwendet werden können

Sie können Tags Bereitstellungen hinzufügen, die Sie dann zum Verwalten von Ressourcen verwenden können.

In diesem Beispiel fügen Sie Tags hinzu, um die MySQL-Maschine und das MySQL-Netzwerk zu identifizieren. Sie fügen auch ein Tag hinzu, um das Webnetzwerk zu identifizieren. Aufgrund der Funktionsweise von Tags in vorhandenen Netzwerken im Vergleich zu bedarfsgesteuerten Netzwerken haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten.

- Wenn Sie das vorhandene Netzwerkprofil verwenden, das Sie im vorherigen Abschnitt verwendet haben, wird das Tag „NGINX:web“ vorhandenen Objekten in NSX-T nicht hinzugefügt. Sie können daher die Überprüfungsschritte in Bezug auf dieses Tag in NSX-T ignorieren.
- Wenn Sie ein bedarfsgesteuertes Netzwerkprofil erstellen, können Sie das Netzwerk in der YAML aktualisieren, um das geroutete/bedarfsgesteuerte Netzwerk zu verwenden. In diesem Beispiel wird das bedarfsgesteuerte Netzwerk verwendet, sodass wir das Tag „NGINX:web“ für das neue Objekt in NSX-T zeigen können.

Die folgende YAML stammt aus dem vorherigen Beispiel mit der Ausnahme, dass darin ein gerouteter bedarfsgesteuerter Netzwerktyp (`networkType`) verwendet wird. Sie enthält die Einschränkungs-Tags.

In diesem Lernprogramm werden die folgenden Beispielwerte verwendet. Beachten Sie, dass diese Werte nur Beispiele darstellen. Die Werte sind für Ihre Umgebung spezifisch.

```
formatVersion: 1
inputs:
  placement:
    type: string
    enum:
      - 'env:dev'
      - 'env:prod'
    default: 'env:dev'
    title: Select Placement for Deployment
    description: Target Environment
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: small
      constraints:
        - tag: '${input.placement}'
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
  Cloud_vSphere_Disk_1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 5
  Cloud_NSX_Network_1:
    type: Cloud.NSX.Network
    properties:
      networkType: routed
      constraints:
```

```
- tag: 'net:od'
```

- 1 Wählen Sie **Design > Cloud-Vorlagen** aus und öffnen Sie dann Ihre Vorlage.
- 2 Fügen Sie in den „Cloud_vSphere_Machine_“-Eigenschaften das folgende Tag hinzu.

```
tags:
- key: db
  value: mysql
```

- 3 Fügen Sie Tags für VM-Netzwerkkarten hinzu.

```
tags:
- key: db
  value: mysql
```

- 4 Fügen Sie Tags für logische NSX-Switches/-Segmente hinzu.

```
tags:
- key: NGINX
  value: web
```

- 5 Vergewissern Sie sich, dass die YAML dem folgenden Beispiel ähnelt.

```
formatVersion: 1
inputs:
  placement:
    type: string
    enum:
      - 'env:dev'
      - 'env:prod'
    default: 'env:dev'
    title: Select Placement for Deployment
    description: Target Environment
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: centos
      flavor: small
      constraints:
        - tag: '${input.placement}'
      tags:
        - key: db
          value: mysql
    networks:
      - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
        tags:
```

```

      - key: db
        value: mysql
    attachedDisks:
      - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
    Cloud_vSphere_Disk_1:
      type: Cloud.vSphere.Disk
      properties:
        capacityGb: 5
    Cloud_NSX_Network_1:
      type: Cloud.NSX.Network
      properties:
        networkType: routed
        constraints:
          - tag: 'net:od'
      tags:
        - key: NGINX
          value: web

```

6 Stellen Sie die Vorlage bereit.

In diesem Beispiel wird der Name **Development template w tags** verwendet.

7 Um die Tags in der Bereitstellung zu überprüfen, öffnen Sie die Bereitstellung und klicken sie auf die Registerkarte **Topologie**.

- a Klicken Sie in der Topologie auf die Maschine.
- b Erweitern Sie den Abschnitt **Allgemein** für die Maschine und suchen Sie die Bezeichnung „Tags“.

Der Tag-Wert lautet `db:mysql`.

- c Erweitern Sie den Abschnitt **Netzwerk** und suchen Sie die Spalte „Tags“ des Netzwerks.

Der Tag-Wert lautet `db:mysql`.

Development template w tags Create Successful ACTIONS | 🔗

No description

Owner	fritz	Expires on	Never
Requestor	fritz	Last updated	Mar 8, 2021, 4:31:01 PM
Project	Development Project	Created on	Mar 8, 2021, 4:09:14 PM
Cloud Template	Development Template ↓		

[HIDE SUMMARY](#)

Topology History

Search resources

Cloud_NSX_N...

Cloud_vSphere...

Cloud_vSphere...

Cloud_vSphere_Machine_1 ACTIONS

General

Resource name Cloud_vSphere_Machine_1-mcm1019-163638575175

Account / Region vCenter Server Account/wld01-DC

Status On

Address

Compute host wld01-clu01 / Development

Tags db.mysql

Storage

Network

Index	Name	Address	Assignment Type	Security Groups	Tags
0	DevProject-004		dynamic		db.mysql

Custom properties

- d Klicken Sie auf das Netzwerk in der Topologie und erweitern Sie den Abschnitt **Allgemein**, um die Bezeichnung „Tag“ zu suchen.

Der Tag-Wert lautet NGINX:web.

Topology History

Search resources

Cloud_NSX_N...

Cloud_vSphere...

Cloud_vSphere...

Cloud_NSX_Network_1 ACTIONS

General

Resource name Cloud_NSX_Network_1-mcm1292-163799928607

Account NSX-T Account


Network type routed

CIDR 192.168.150.0/28

Tags nginx:web


Custom properties

- 8 Um die Tags in der vCenter Server überprüfen, melden Sie sich bei der vCenter Server-Instanz an, in der diese Arbeitslast bereitgestellt wurde.
- a Suchen Sie die virtuelle Maschine und suchen Sie den Bereich „Tags“.



- 9 Um die Tags in NSX-T zu überprüfen, melden Sie sich bei der NSX-T-Instanz an, in der dieses Netzwerk konfiguriert ist.
 - a Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Richtlinie**.
 - b Um das mit der Netzwerkkarte (NIC) verknüpfte Tag `db:mysql` zu finden, suchen Sie nach **mysql**.
 - c Klicken Sie auf **Logische Ports** und suchen Sie die bereitgestellte vSphere-Maschine.
 - d Klicken Sie auf die Zahl in der Spalte „Tags“.

Der Geltungsbereich ist `db` und das Tag lautet `mysql`.




- e Um das mit dem Segment verknüpfte Tag `NGINX:web` zu finden, suchen Sie nach dem Netzwerk.

In diesem Beispiel lautet der Netzwerkname **Cloud_NSX_Network_1-mcm1292-163799928607**.

- f Suchen Sie die Zeile „Segmente“ und klicken Sie auf die Zahl in der Spalte „Tags“.

Der Geltungsbereich ist NGINX und das Tag lautet web.



Lernprogramm: Hinzufügen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlage zum vRealize Automation Service Broker-Katalog mit einem benutzerdefinierten Anforderungsformular

Während der iterativen Entwicklung Ihrer Cloud-Vorlagen, oder wenn Sie über eine endgültige Vorlage verfügen, können Sie die Vorlagen den Verbrauchern im Self-Service-Katalog von vRealize Automation Service Broker zur Verfügung stellen. Um die Benutzererfahrung weiter zu verbessern, können Sie ein benutzerdefiniertes Anforderungsformular erstellen. Das angepasste Formular ist leistungsfähiger als die einfachen Vorlagen-Eingabeoptionen.

Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Infrastruktur verfügen, die Ihre Vorlage unterstützt. Falls nicht, beginnen Sie mit [Lernprogramm: Einrichten und Testen der vSphere-Infrastruktur und -Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#) und fahren Sie mit den anderen Lernprogrammen fort.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einige Ressourcenpools als `env:dev` und `env:prod` getaggt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Lernprogramm: Verwenden von Tags in vRealize Automation Cloud Assembly zum Verwalten von vSphere-Ressourcen](#).
- Sie müssen über eine bereitstellbare Cloud-Vorlage ähnlich der folgenden verfügen. Dieses Lernprogramm beginnt mit der folgenden Vorlage.

```
formatVersion: 1
inputs:
  installedOS:
    type: string
    title: Operating System
```

```

description: Select the operating system.
enum:
  - centos
  - ubuntu
placement:
  type: string
  enum:
    - 'env:dev'
    - 'env:prod'
  default: 'env:dev'
  title: Select Placement for Deployment
  description: Target Environment
resources:
  Cloud_vSphere_Disk_1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 1
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: '${input.installedOS}'
      installedOS: '${input.installedOS}'
      flavor: small
      constraints:
        - tag: '${input.placement}'
      tags:
        - key: db
          value: mysql
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
          tags:
            - key: db
              value: mysql
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
  Cloud_NSX_Network_1:
    type: Cloud.NSX.Network
    properties:
      networkType: existing
      tags:
        - key: NGINX
          value: web

```

Schritt 1: Eingaben zur Cloud-Vorlage hinzufügen

Zusätzlich zur vorhandenen Eingabe vom Typ Betriebssystem aktualisiert dieser Vorgang die Platzierungseingabe und fügt eine Größeneingabe hinzu. Wenn Sie das Anforderungsformular im vRealize Automation Service Broker anpassen, werden diese drei Felder im Anforderungsformular angepasst.

- 1 Klicken Sie in vRealize Automation Cloud Assembly auf **Design > Cloud-Vorlage** und erstellen oder öffnen Sie die oben genannte Vorlage.

Die Beispielvorlage wird verwendet, um die verschiedenen Optionen zu erläutern. Sie enthält Beispielergebnisse. Passen Sie sie an Ihre Umgebung an.

- 2 Fügen Sie die Größenvariable hinzu und definieren Sie die Größen im Abschnitt „Eingaben“.
 - a Fügen Sie im Abschnitt „Cloud_vSphere_Machine_1“ eine Variable zur Eigenschaft `flavor` hinzu.

```
flavor: '${input.size}'
```

- b Fügen Sie im Abschnitt „Eingaben“ die Größe eines Benutzereingabens hinzu, damit der Benutzer die Größe der Bereitstellung auswählen kann. Dies wird manchmal als T-Shirt-Sizing bezeichnet, das Sie für die Cloud-Zonen definiert haben.

```
size:
  type: string
  title: Deployment size
  description: Select the the deployment t-shirt size.
  enum:
    - small
    - medium
    - large
```

- 3 Aktualisieren Sie die Platzierungseingaben mit einem aussagekräftigen Begriff anstelle von Tag-Zeichenfolgen.

Diese Einschränkungs-Tags werden mit den Funktions-Tags abgeglichen, die Sie in [Lernprogramm: Verwenden von Tags in vRealize Automation Cloud Assembly zum Verwalten von vSphere-Ressourcen](#) hinzugefügt haben.

- a Fügen Sie im Abschnitt „Eingaben“ eine Benutzereingabe mit dem Namen **Platzierung** hinzu, damit der Benutzer als Bereitstellungsplatzierung zwischen Entwicklung und Produktion auswählen kann.

In diesem Beispiel wird das Attribut `oneOf` verwendet. Damit können Sie eine Bezeichnung in natürlicher Sprache präsentieren, während Sie weiterhin die Zeichenfolgen übermitteln, die für den Bereitstellungsvorgang erforderlich sind, z. B. die Tags `env:dev` und `env:prod`.

```
placement:
  type: string
  oneOf:
    - title: Development
      const: 'env:dev'
    - title: Production
      const: 'env:prod'
  default: 'env:dev'
  title: Select Deployment Placement
  description: Target Environment
```

- 4 Überprüfen Sie die vollständige YAML, um sicherzustellen, dass sie dem folgenden Beispiel ähnelt.

```
formatVersion: 1
inputs:
  installedOS:
    type: string
    title: Operating system
    description: Select the operating system.
    enum:
      - centos
      - ubuntu
  placement:
    type: string
    oneOf:
      - title: Development
        const: 'env:dev'
      - title: Production
        const: 'env:prod'
    default: 'env:dev'
    title: Select Deployment Placement
    description: Target Environment
  size:
    type: string
    title: Deployment size
    description: Select the the deployment t-shirt size.
    enum:
      - small
      - medium
      - large
resources:
  Cloud_vSphere_Disk_1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 1
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: '${input.installedOS}'
      installedOS: '${input.installedOS}'
      flavor: '${input.size}'
      constraints:
        - tag: '${input.placement}'
      tags:
        - key: db
          value: mysql
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'
          tags:
            - key: db
              value: mysql
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
  Cloud_NSX_Network_1:
    type: Cloud.NSX.Network
```

```
properties:
  networkType: existing
tags:
  - key: NGINX
    value: web
```

- 5 Klicken Sie auf **Bereitstellen** und prüfen Sie, ob die zweite Seite der Anforderung dem folgenden Beispiel ähnelt. Im Anschluss an die Bereitstellung können Sie überprüfen, ob sich die Bereitstellung in der ausgewählten Entwicklung des Produktionsressourcenpools befindet.

Schritt 2: Cloud-Vorlage versionieren und freigeben

Wenn Sie über eine bereitstellbare Vorlage verfügen, können Sie diese jetzt im vRealize Automation Service Broker-Katalog für andere bereitzustellende Verwendungen verfügbar machen. Damit die Cloud-Vorlage auffindbar ist und zum Katalog hinzugefügt werden kann, müssen Sie sie freigeben. In diesem Verfahren werden wir sie versionieren, einen Snapshot der Vorlage erstellen und die Vorlage dann freigeben.

- 1 Wählen Sie **Design > Cloud-Vorlage** aus und öffnen Sie die Vorlage in der Design-Arbeitsfläche.
- 2 Klicken Sie auf **Version** und geben Sie eine Beschreibung ein.

Creating Version

×

Version *

7

Last Version: 6

Description

Placement inputs added and tested.

Change Log

Release

☒ Release this version to the catalog
This cloud template is restricted to this project in the catalog. Edit shareability in cloud template level settings.

CANCEL

CREATE

- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Freigeben** und klicken Sie auf **Erstellen**.


Durch die Freigabe wird die Cloud-Vorlage nicht automatisch zu vRealize Automation Service Broker hinzugefügt. Durch die Freigabe wird sie auffindbar, sodass Sie sie zum Katalog hinzufügen können.

Schritt 3: Cloud-Vorlage zum vRealize Automation Service Broker-Katalog hinzufügen

Sie können den vRealize Automation Service Broker-Katalog verwenden, um Cloud-Vorlagen für andere Verbraucher in Ihrer Organisation zur Verfügung zu stellen. Die Verbraucher benötigen dafür keine Kenntnisse im Erstellen von Vorlagen. Über den Katalog können sie die Vorlage bereitstellen.

Bevor Sie die Vorlage als Katalogelement hinzufügen können, müssen Sie sie in vRealize Automation Service Broker importieren. Sie können nur freigegebene Cloud-Vorlagen importieren.

- 1 Um vRealize Automation Service Broker aus vRealize Automation Cloud Assembly zu öffnen, klicken Sie oben rechts auf das Anwendungsmenü.



- 2 Klicken Sie auf **Service Broker**.
- 3 Importieren Sie die Cloud-Vorlage.
 - a Klicken Sie in vRealize Automation Service Broker auf **Inhalt und Richtlinien > Inhaltsquellen**.
 - b Klicken Sie auf **Neu** und dann auf **VMware Cloud Templates**.
 - c Geben Sie einen **Namen** ein.
Geben Sie in diesem Lernprogramm **Cloud Assembly DevProject** ein.
 - d Wählen Sie unter **Projekt** das **Entwicklungsprojekt** aus, das Sie in vRealize Automation Cloud Assembly erstellt haben.
 - e Klicken Sie auf **Validieren**.
Das System muss angeben, dass mindestens ein Element gefunden wurde.
 - f Klicken Sie nach der Validierung auf **Erstellen und importieren**.
Cloud Assembly DevProject wird der Liste als Inhaltsquelle hinzugefügt.
- 4 Stellen Sie die Cloud-Vorlage im Katalog zur Verfügung.
 - a Wählen Sie **Inhalte und Richtlinien > Inhaltsfreigabe** aus.
 - b Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Projekt** die Option **Entwicklungsprojekt** aus.
 - c Klicken Sie auf **Elemente hinzufügen** und wählen Sie dann
 - d Wählen Sie im Dialogfeld **Elemente freigeben** die Option **Cloud Assembly DevProject** aus und klicken Sie auf **Speichern**.
- 5 Um zu überprüfen, ob die Entwicklungsvorlage zum Katalog hinzugefügt wurde, klicken Sie auf **Katalog**.
- 6 Klicken Sie auf der Karte „Entwicklungsvorlage“ auf **Anfordern**.

Beachten Sie, dass die in der Cloud-Vorlage angezeigten Eingaben hier bereitgestellt werden. Der nächste Schritt besteht in der Anpassung des Anforderungsformulars.

New Request

Development Template Version 8

Project * Development Project

Deployment Name *

Operating system * (i)

Select Deployment Placement Development (i)

Deployment size * (i)

Schritt 4: Benutzerdefiniertes Formular für die Vorlage erstellen

Dieses benutzerdefinierte Formular soll dem Benutzer die Möglichkeit geben, das Betriebssystem und die Platzierung basierend auf den Tags „env:dev“ oder „env:prod“ auszuwählen. Bei der Option „env:dev“ hat der Benutzer dann die Auswahl zwischen den Größen „klein“ und „mittel“. Die Option „groß“ ist nicht verfügbar. Wenn der Benutzer hingegen „env:prod“ auswählt, ist nur die Größe „groß“ verfügbar. Die Größe wird für den Benutzer verborgen, ist aber in der Anforderung enthalten.

- 1 Zum Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars in vRealize Automation Service Broker wählen Sie **Inhalt und Richtlinien > Inhalt** aus.
- 2 Klicken Sie links neben dem Eintrag „Entwicklungsvorlage“ auf die vertikale Ellipse und anschließend auf **Formular anpassen**.
- 3 Passen Sie die Eingabeoption an.
 - a Klicken Sie auf Felder in der Arbeitsfläche und konfigurieren Sie die Eigenschaften wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Feldname in der Arbeitsfläche	Darstellung	Werte	Einschränkungen
Betriebssystem	Bezeichnung und Typ <ul style="list-style-type: none"> ■ Bezeichnung = Betriebssystem 	Wertoptionen <ul style="list-style-type: none"> ■ Mögliche Werte = Konstante ■ Wertquelle = <code>centos CentOS, ubuntu Ubuntu</code> In diesem Beispiel werden die möglichen Werte verwendet, um die Namen aller kleingeschriebenen Betriebssystemnamen mit dem bevorzugten Betriebssystemnamen anzupassen.	
Bereitstellungsplatzierung auswählen		Wertoptionen <ul style="list-style-type: none"> ■ Mögliche Werte = Konstante ■ Wertquelle = <code>env:dev Development, env:prod Production</code> 	
Bereitstellungsgröße	Sichtbarkeit <ul style="list-style-type: none"> ■ Wertquelle = Bedingter Wert ■ Eingestellter Wert = „Ja“, wenn die ausgewählte Bereitstellungsplatzierung „env:dev“ lautet 	Standardwert <ul style="list-style-type: none"> ■ Wertquelle = Bedingter Wert ■ Eingestellter Wert = „groß“, wenn der ausgewählte Bereitstellungstyp „env:prod“ lautet Wertoptionen <ul style="list-style-type: none"> ■ Mögliche Werte = Konstante ■ Wertquelle = <code>small Small, medium Medium</code> Beachten Sie, dass die Wertquelle nicht die Option „groß“ enthält. „Groß“ ist ausgeschlossen, da dieser Wert nur für die Produktion verfügbar ist und der erforderliche Wert ist. Der Wert „groß“ ist ohne vom Benutzer initiierte Aktion in der Bereitstellungsanforderung enthalten.	

- b Um das Formular im Katalog zu aktivieren, klicken Sie auf **Aktivieren**.
 - c Klicken Sie auf **Speichern**.
- 4 Testen Sie das Formular im Katalog, um sich zu vergewissern, ob es die richtigen Ergebnisse hervorbringt. Übermitteln Sie dazu mindestens eine Anforderung für eine kleine Entwicklungsumgebung und eine Anforderung für eine Produktionsumgebung.

Überprüfen Sie die Ergebnisse anhand der folgenden Beispiele.

- a Testen Sie das Anforderungsformular für die kleine Entwicklungsumgebung, indem Sie einen Namen angeben (in diesem Beispiel: „Test small“) und als Optionen „CentOS“, „Entwicklung“ und „klein“ auswählen.

The screenshot shows a web form titled "New Request" for a "Development Template" (Version 8). The form contains the following fields:

- Project ***: A dropdown menu with "Development Project" selected.
- Deployment Name ***: A text input field containing "Test small".
- Operating system ***: A dropdown menu with "CentOS" selected, accompanied by a help icon (i).
- Select Deployment Placement**: A dropdown menu with "Development" selected, accompanied by a help icon (i).
- Deployment size ***: A dropdown menu with "Small" selected, accompanied by a help icon (i).


- b Klicken Sie zum Überprüfen der Bereitstellung für eine kleine Entwicklungsumgebung auf **Bereitstellungen > Bereitstellungen**, und klicken Sie auf die Bereitstellung „Test small“.
 - c Klicken Sie auf der Registerkarte „Topologie“ auf „Cloud_vSphere_Machine“ und suchen Sie dann im rechten Fensterbereich den Abschnitt „Benutzerdefinierte Eigenschaften“.
- Einige der zu überprüfenden Werte beinhalten „cpuCount = 2“ und „Typ = klein“.

Property	Value
cpuCount	2
datastoreName	wid01-sc2vc05-wid01-clu...
endpointId	d827e01c-df9e-4c80-9f1d
flavor	small
image	centos

- d Testen Sie das Anforderungsformular für die Produktionsumgebung, indem Sie in diesem Beispiel den Namen **Test large** eingeben und die Optionen „CentOS“ und „Produktion“ auswählen.

Zur Erinnerung: Sie haben das Formular so konfiguriert, dass die Größe weder angezeigt wird noch der Benutzer die Größe auswählen muss.

- e Klicken Sie zum Überprüfen der Bereitstellung für eine Produktionsumgebung auf **Bereitstellungen > Bereitstellungen**, und klicken Sie auf die Bereitstellung „Test large“.
- f Klicken Sie auf der Registerkarte „Topologie“ auf „Cloud_vSphere_Machine“ und suchen Sie dann im rechten Fensterbereich den Abschnitt „Benutzerdefinierte Eigenschaften“.
- Einige der zu überprüfenden Werte beinhalten „cpuCount = 8“ und „Typ = groß“.



Schritt 5: Steuern der Versionen der Cloud-Vorlage im Katalog

In den meisten Fällen möchten Sie lediglich die aktuellen Cloud-Vorlagen im vRealize Automation Service Broker-Katalog zur Verfügung stellen. Das folgende Verfahren unterstützt die iterative Entwicklung, bei der Sie eine Version der Vorlage freigeben und zum Katalog hinzufügen. Die Vorlage wurde nun jedoch verbessert, und Sie möchten die aktuelle Version durch die neuere Version ersetzen.

In Schritt 2 haben Sie eine Vorlage versioniert und freigegeben, d. h., Sie sind bereits mit dem Vorgang vertraut. In Schritt 3 haben Sie sie zum Katalog hinzugefügt. Das Verfahren verbindet die beiden Schritte, während Sie die iterative Entwicklung durchführen und den Katalog mit der neuesten Version aktualisieren.


Sie haben die Möglichkeit, mehrere Versionen im Katalog zur Verfügung zu stellen.

- 1 Versionieren Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Vorlage, die Sie jetzt im Katalog zur Verfügung stellen möchten.
 - a Wählen Sie **Design > Cloud-Vorlage** aus und öffnen Sie die Vorlage in der Design-Arbeitsfläche.
 - b Klicken Sie auf **Versionsverlauf**.
 - c Suchen Sie nach der Version, die Sie zum Katalog hinzufügen möchten, und klicken Sie auf **Version**.
 - d Geben Sie eine **Beschreibung** ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Freigeben** und klicken Sie auf **Erstellen**.

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die alte Version im Katalog beizubehalten. Wenn Sie mehrere Versionen benötigen, ignorieren Sie den nächsten Schritt, in dem Sie die Freigabe einer Version aufheben.

- e Um nur eine Version der Vorlage im Katalog zur Verfügung zu stellen, überprüfen Sie die Versionsverlaufsliste und klicken Sie auf **Freigabe aufheben** für jede Version, die nicht im Katalog benötigt wird.
- 2 Um den vRealize Automation Service Broker-Katalog mit der neuesten Version zu aktualisieren und eine beliebige alte Version zu ersetzen, müssen Sie die neue Version verwenden.
 - a Klicken Sie in vRealize Automation Service Broker auf **Inhalt und Richtlinien > Inhaltsquellen**.
 - b Klicken Sie auf die Cloud Assembly DevProject-Inhaltsquelle, die in diesem Lernprogramm verwendet wird.
 - c Klicken Sie auf **Validieren**.
Eine Meldung mit dem Hinweis auf ein gefundenes Element wird angezeigt.
 - d Klicken Sie auf **Speichern und importieren**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass im Katalog die notwendigen Versionen oder keine Versionen angezeigt werden.
 - a Klicken Sie in vRealize Automation Service Broker auf **Katalog**.
 - b Suchen Sie nach dem Katalogelement und klicken Sie auf **Anfordern**.
 - c Klicken Sie oben im Anforderungsformular auf die **Version** und überprüfen Sie die Version bzw. Versionen.

Der folgende Screenshot zeigt 8.



Lernprogramm: Onboarding und Verwaltung von vSphere-Ressourcen in vRealize Automation

Als Cloud-Administrator, der kürzlich ein neues Cloud-Konto hinzugefügt hat, möchten Sie mit der Verwaltung bestimmter vCenter Server-Arbeitslasten mithilfe von vRealize Automation Cloud Assembly und vRealize Automation Service Broker beginnen. In diesem Lernprogramm werden Sie durch den Onboarding-Prozess und die Einrichtung bestimmter Verwaltungsoptionen für die vorhandenen vSphere-Arbeitslasten geleitet.

Zu den Beispielverwaltungsaufgaben gehören das Hinzufügen der Ressourcen zu einem Projekt, das Erstellen und Anwenden einer Genehmigungsrichtlinie in vRealize Automation Service Broker sowie das Ausführen bestimmter Tag-2-Aktionen für die Ressourcen, um die Lebenszyklusverwaltungstools zu präsentieren und die Genehmigungsrichtlinie auszulösen.

In diesem Lernprogramm wird davon ausgegangen, dass Sie sich nicht besonders gut mit vRealize Automation Cloud Assembly auskennen, aber dennoch bereits ein neues vSphere Cloud-Konto konfiguriert haben. Beim Hinzufügen des Cloud-Kontos erkennt vRealize Automation Cloud Assembly die derzeit nicht verwalteten Ressourcen auf Ihrer vSphere-Instanz.

Vorbereitung

- Fügen Sie das neue vCenter Server-Konto hinzu. Weitere Anweisungen finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation..](#)
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzerkonto über die Dienstrollen „Cloud Assembly-Administrator“ und „Service Broker-Administrator“ verfügt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie zum ordnungsgemäßen Testen der Genehmigungsrichtlinie aus der Perspektive eines Ihrer Benutzer sicher, dass Sie über ein Benutzerkonto mit den folgenden Benutzerrollen verfügen. In diesem Lernprogramm trägt der Benutzer den Namen Sylvia.
 - Organisationsmitglied
 - Cloud Assembly-Benutzer
 - Service Broker-Benutzer

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

Schritt 1: Sicherstellen, dass die Ressourcen von vRealize Automation Cloud Assembly erkannt werden

Wenn Sie ein vCenter Server-Konto hinzufügen, erkennt vRealize Automation Cloud Assembly die Ressourcen auf der vCenter Server-Instanz. Sie können sicherstellen, dass die zu verwaltenden Maschinen für das Onboarding zur Verfügung stehen.

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Optionen **Infrastruktur > Ressourcen > Maschinen** aus.
- 2 Überprüfen Sie im Raster die Optionen **Ursprung** und **Konto/Region**.

Mit dem Ursprungstyp „Erkannt“ wird angegeben, dass die Maschine auf Ihrer vSphere-Instanz erkannt, aber nicht von vRealize Automation bereitgestellt oder bereits integriert wurde. Beim Onboarding erkannter Maschinen ändert sich der Ursprung von „Erkannt“ in „Bereitgestellt“.

In diesem Beispiel fungiert `vCenter Account / wld01-DC` als Konto/Region.

Machines 17 items

ALL MACHINES Any : devproject x Add filter... ? i

Name	Status	Account / Region	Address	Project	Owner	Creation Time	Origin	Tags
DevProject-116	▶ On	vCenter Account / wld01-DC	N/A			Jul 26, 2021, 2:29:15 PM	Discover d	
DevProject-centos-010	▶ On	vCenter Account / wld01-DC	N/A	Onboarding Project	fritz	Jul 26, 2021, 2:29:18 PM	Deployed	db:mysql
DevProject-centos-012	▶ On	vCenter Account / wld01-DC	N/A			Jul 26, 2021, 2:29:18 PM	Discover d	
DevProject-centos-013	▶ On	vCenter Account / wld01-DC	N/A			Jul 26, 2021, 2:29:15 PM	Discover d	db:mysql
DevProject-centos-016	▶ On	vCenter Account / wld01-DC	N/A	Onboarding Project	sylvia	Jul 26, 2021, 2:29:15 PM	Deployed	db:mysql

Schritt 2: Erstellen eines Zielprojekts

Erstellen Sie ein Projekt, dem Sie die integrierten Maschinen zuweisen können. Zum Verwalten der Ressourcen müssen die Maschinen zu einem Projekt mit der Cloud-Quellzone gehören, in der sie ursprünglich bereitgestellt wurden.

Zum Testen dieses Lernprogramms benötigen Sie einen anderen Benutzer, der kein Administrator ist. In diesem Schritt fügen Sie in der Funktion des Administrators Sylvia als Projektmitglied hinzu.

Weitere Informationen zu Projekten finden Sie unter [Kapitel 5 Hinzufügen und Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten](#).

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Optionen **Infrastruktur > Projekte > aus**.

- 2 Klicken Sie auf der Seite „Projekte“ auf **Neues Projekt**.

- 3 Geben Sie unter **Name** den Projektnamen ein.

In diesem Lernprogramm wird **Onboarding-Projekt** als Projektname verwendet.

- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzer**.

- a Klicken Sie auf **Benutzer hinzufügen** und fügen Sie mindestens einen Benutzer als Projektmitglied hinzu.

In diesem Lernprogramm fügen Sie Sylvia hinzu.

- b Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

- 5 Klicken Sie auf **Bereitstellung**.

- a Klicken Sie auf **Zone hinzufügen**.

- b Klicken Sie auf **Cloud-Zone**.

- c Wählen Sie das Konto/die Region aus, die Sie in Schritt 1 angegeben haben.

In diesem Lernprogramm wird „vCenter-Konto/wld01-DC“ als Beispielwert verwendet.

New Project

Summary Users **Provisioning** Kubernetes Provisioning

Zones

Specify the zones that can be used when users provision deployments in this project. ⓘ

+ADD ZONE × REMOVE

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Description	Priority	Instances	Memory Limit (MB)	CPU Limit	Storage Limit (GB)	Capability Tags
<input type="checkbox"/>	vCenter Account / wld01-DC	--		0	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	

1 - 1 of 1 zones

Specify the placement policy that will be applied when selecting a cloud zone for provisioning.

Placement policy **DEFAULT** ⓘ

d Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

6 Klicken Sie auf **Erstellen**.

Schritt 3: Erstellen und Ausführen eines Onboarding-Plans

Als Cloud-Administrator können Sie erkannte Maschinen in Ihrer vSphere-Instanz so integrieren, dass Sie Governance anwenden und die Ressourcen mit Tag-2-Aktionen verwalten können.

Weitere Informationen zu Onboarding-Plänen finden Sie unter [Definition von Onboarding-Plänen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Optionen **Infrastruktur > Onboarding** aus und klicken Sie dann auf **Neuer Onboarding-Plan**.
- 2 Geben Sie die Onboarding-Informationen ein.

Einstellung	Beispielwert
Name des Plans	Onboarding-Plan „wld01-DC“
Cloud-Konto	vCenter-Konto
Standardprojekt	Onboarding-Projekt


- 3 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 4 Fügen Sie die zu integrierenden Maschinen hinzu.

Führen Sie den Onboarding-Plan erst aus, wenn Sie alle folgenden Schritte durchgeführt haben.

- a Klicken Sie auf **Maschinen** und dann auf **Maschinen hinzufügen**.
- b Wählen Sie die Maschinen aus, die Sie in den Plan aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf **OK**.
Für dieses Lernprogramm werden nur zwei Maschinen ausgewählt.
- c Wählen Sie im Dialogfeld „Bereitstellungen erstellen“ die Option **Planbereitstellungen für jede Maschine erstellen** aus und klicken Sie dann auf **Erstellen**.

Sie wählen diese Option aus, wenn Sie die Maschinen als einzelne Bereitstellungen verwenden möchten, die dann als einzelne Ressourcen verwaltet werden können.

- d Die ausgewählten Maschinen werden zur Liste hinzugefügt.



- 5 Benennen Sie die Bereitstellungen um.

- Klicken Sie auf der Onboarding-Seite auf **Bereitstellungen**.
- Wählen Sie zum Ändern des erzeugten Bereitstellungsnamens eine Bereitstellung aus und klicken Sie auf **Umbenennen**.
- Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf **Speichern**.
Beispiel: Integrierte Maschine 1.
- Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

- 6 Weisen Sie den Bereitstellungen einen Besitzer zu.

Wenn Sie keinen Besitzer zuweisen, übernehmen Sie die Funktion des Besitzers. Der Besitzer muss Mitglied des Zielprojekts sein.

In diesem Lernprogramm werden demselben Besitzer alle Bereitstellungen zugewiesen. Optional können Sie verschiedenen Besitzern unterschiedliche Bereitstellungen zuweisen.

- Wählen Sie alle Bereitstellungen aus und klicken Sie auf **Besitzer bearbeiten**.
- Wählen Sie den Besitzer aus und klicken Sie auf **Speichern**.

Überprüfen Sie die Änderungen des Bereitstellungsnamens und Besitzers im Raster.

wld01-DC Onboarding Plan

Summary Machines Deployments

These deployments will be created or updated when the plan runs. By default each added machine is placed in its own Cloud Assembly deployment.

RENAME EDIT OWNER CLOUD TEMPLATE REMOVE

<input type="checkbox"/>	Deployment Name	Status	Create Cloud Template	Owner	Components
<input type="checkbox"/>	> Onboarded deployment 1	✓		sylvia	1
<input type="checkbox"/>	> Onboarded deployment 2	✓		sylvia	1

2 deployments

SAVE RUN CANCEL

7 Klicken Sie auf **Ausführen**.

Nachdem Sie den Onboarding-Plan ausgeführt haben, können Sie den Namen weder ändern noch Besitzer zuweisen. Wenn Sie dem Plan weitere Maschinen hinzufügen, können Sie den Namen oder den Besitzer ändern.

8 Überprüfen Sie die Ressourcen, die Sie als Bereitstellungen integriert haben.

- Klicken Sie auf die Hauptregisterkarte **Bereitstellungen** und dann auf **Bereitstellungen**.
- Zum Auffinden von Bereitstellungen können Sie nach Bereitstellungsname, -projekt oder -besitzer suchen.

Deployments

20 Items of 26

Search deployments

Sort: Created on (descending)

	Name	Address	Owner	Project	Status	Expires on	Price
>	Onboarded machine 1		sylvia	Onboarding Project		Never	
∨	Onboarded machine 2		sylvia	Onboarding Project		Never	
	DevProject-centos-016				On		
>			fritz	onboard project 2		Never	
>			fritz	Onboarding Project	Onboard — Failed	Never	
>			fritz	Onboarding Project		Never	
>			fritz	Onboarding Project		Never	
>			fritz	Onboarding Project		Never	

Actions: Resize, Resize Boot Disk, Resize Disk, Shutdown, Suspend, Unregister, Update Tags, Delete Snapshot

Nachdem Sie Maschinen in vRealize Automation eingebunden haben, können Sie mit der Verwaltung beginnen.


Schritt 4: Ändern der Größe einer Bereitstellung

Führen Sie diesen Schritt als Cloud-Administrator aus und machen Sie sich mit der Funktionsweise von Tag-2-Aktionen vertraut. Die Änderungen, die Sie an Bereitstellungen vornehmen können, werden als Tag-2-Aktionen bezeichnet. Die Verwendung von Tag-2-Aktionen ist der erste Schritt bei der Verwaltung Ihrer Ressourcen.

In diesem Lernprogramm wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der CPUs auf einer Maschine zu hoch ist und die verbrauchten CPUs verringert werden sollen. In diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie die Größenänderungsaktion auf einer eingeschalteten vSphere-Maschine ausführen. Zudem wird vorausgesetzt, dass keine Tag-2-Richtlinien vorhanden sind, die einem Benutzer die Ausführung dieser Aktion untersagen.

Die verfügbaren Aktionen hängen vom Ressourcentyp, dem Ressourcenstatus und den Tag-2-Richtlinien ab. Weitere Informationen zu Tag-2-Aktionen finden Sie unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Optionen **Bereitstellungen** > **Bereitstellungen** aus und suchen Sie dann nach den integrierten Bereitstellungen.
Sie können die Such- oder Filteroptionen verwenden.
- 2 Erweitern Sie die Bereitstellung mithilfe des Pfeils auf der linken Seite, klicken Sie dann auf die vertikale Ellipse im Maschinennamen und anschließend auf **Größe ändern**.




- 3 Verringern Sie im Dialogfeld **Größe ändern** die Anzahl der CPUs auf **4** und klicken Sie auf **Absenden**.

Der vorgeschlagene Wert dient als Beispiel. Ändern Sie die CPU-Anzahl in einen Wert, der sich für Ihre Umgebung eignet.

Die Aktion wird auf der Maschine ausgeführt.

- 4 Um sicherzustellen, dass die Anzahl der CPUs geändert wird, öffnen Sie die Bereitstellung und überprüfen Sie die Eigenschaft „cpuCount“ für die Maschine.
- 5 Sie können die Anzahl auch in vCenter Server überprüfen.



Schritt 5: Anwenden von Genehmigungsrichtlinien

Als Cloud-Administrator können Sie Governance in vRealize Automation anwenden, um die Aktionen der Benutzer zu begrenzen oder von den Benutzern die Einholung einer Genehmigung zu verlangen, bevor sie eine Aktion ausführen. In diesem Lernprogramm erhalten Sie Informationen zum Anwenden von Richtlinien auf die Größenänderungsaktion, damit Ihre Benutzer eine Maschine ohne Ihre Genehmigung oder die Genehmigung eines anderen Administrators nicht neu konfigurieren können.

Die Richtlinien werden in vRealize Automation Service Broker erstellt. Die Richtlinien gelten jedoch für die relevanten Anforderungen in vRealize Automation Cloud Assembly und vRealize Automation Service Broker.

Als Genehmiger müssen Sie auf die Genehmigungsanforderung in vRealize Automation Service Broker antworten.

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Service Broker die Optionen **Inhalt und Richtlinien > Richtlinien > Definitionen** aus und klicken Sie dann auf **Neue Richtlinie**.
- 2 Klicken Sie auf **Genehmigungsrichtlinie**.
- 3 Konfigurieren Sie die Genehmigungsrichtlinie.

Resize Approval Policy [DELETE](#)

Approval policies control who must agree to a deployment or day 2 action before the request is provisioned. ⓘ

Type: Approval

Name: Resize Approval Policy

Description:

Scope:

☐ Organization / Multiple Projects

Apply the policy to all or a selection of projects in this organization. To target multiple projects, select project based criteria. ⓘ

☒ Project

Apply the policy to a single project in this organization. ⓘ

 Onboarding Project

Criteria: ⓘ

Approval type:

☒ User based ☐ Role based ⓘ

Approver mode:

☒ Any ☐ All ⓘ

Approvers:

 ⓘ

<input type="checkbox"/>	Name	Email	Type
<input type="checkbox"/>	Fritz Arbeiter	fritz	User
<input type="checkbox"/>	1 user		

Auto expiry decision:

 Reject ⓘ

Auto expiry trigger:

 1 days ⓘ

Actions:

 ⓘ

<input type="checkbox"/>	Actions
<input type="checkbox"/>	Cloud.vSphere.Machine.Resize

Die folgende Tabelle enthält Beispielwerte, die die Erstellung der Richtlinie veranschaulichen.

Einstellung	Beispielwert
Name	Genehmigungsrichtlinie „Größe ändern“
Scope	Wählen Sie Projekt und dann onboarding-Projekt aus. Die Genehmigungsrichtlinie wird ausgelöst, wenn ein Benutzer als Mitglied des Projekts eine Tag-2-Aktion zum Ändern der Größe ausführt.
Genehmigungstyp	Benutzerbasiert Mit diesem Wert können Sie die Genehmiger benennen.
Genehmigermodus	Alle Wenn Sie über mehrere Genehmiger verfügen, kann die Genehmigungsanforderung von mindestens einem Genehmiger bearbeitet werden.
Genehmiger	Fügen Sie sich selbst als Genehmiger hinzu.
Entscheidung bezüglich des automatischen Ablaufs	Ablehnen Durch Ablehnung einer nicht überprüften Anforderung verringern Sie das Risiko, dass eine Maschine entweder unbrauchbar oder überbelegt wird.

Einstellung	Beispielwert
Auslöser des automatischen Ablaufs	1
Aktionen	<p>Wählen Sie die Aktion zur Größenänderung aus, die die Genehmigungsrichtlinie auslöst.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Geben Sie machine.resize im Suchverlauf ein. 2 Klicken Sie in der Dropdown-Liste der Suchergebnisse auf Mehrere auswählen. 3 Wählen Sie Cloud.vSphere.Machine.Resize aus. <p>Für dieses auf vSphere basierende Lernprogramm wählen Sie die Aktion „vSphere.Machine“ aus. Wenn die Aktionsrichtlinie auf andere Ressourcentypen angewendet werden soll, können Sie die anderen Aktionen vom Typ „Machine.Resize“ hinzufügen.</p>

Schritt 6: Anfordern einer Größenänderungsanforderung als Benutzer

In diesem Schritt melden Sie sich bei vRealize Automation Service Broker als Organisationsmitglied und vRealize Automation Service Broker-Benutzer an und führen eine Tag-2-Anforderung zur Größenänderung aus. Die Anforderung erstellt eine Genehmigungsanforderung. Der Benutzer kann dieselben Schritte auch in vRealize Automation Cloud Assembly ausführen.

Im nachfolgenden Schritt melden Sie sich als der Benutzer an, den Sie in Schritt 5 als Genehmiger zugewiesen haben, und genehmigen die Anforderung.

- 1 Melden Sie sich bei vRealize Automation Service Broker als Benutzer an.

In diesem Lernprogramm fungiert Sylvia als Benutzer.

- 2 Wählen Sie **Bereitstellungen > Bereitstellungen** aus und suchen Sie nach der integrierten Maschine 1.

In dieser Bereitstellung haben Sie die Größenänderungsaktion auf der Maschine in Schritt 4 ausgeführt und die Anzahl der CPUs von 8 in 4 geändert. Bei Verwendung eines anderen Werts muss die Maschine zum Testen entsprechend geändert werden.

- 3 Führen Sie die Aktion **Größe ändern** auf der Maschine aus und erhöhen Sie die Anzahl der CPUs auf **6**.

- 4 Beachten Sie, dass die Anforderung auf eine Genehmigung wartet.

Bewegen Sie zur Anzeige des Status „Ausstehend“ den Mauszeiger über das Informationssymbol im Raster oder öffnen Sie die Bereitstellung und überprüfen Sie die Registerkarte **Verlauf**.

	Name	Address	Owner	Project	Status	Expires on	Price
▼	Onboarded ma...		sylvia	Onboarding P...	1	Never	
	Hard disk 2						
	DevProject-c...						
>	Onboarded ma...		sylvia	Onboarding P...			

5 Als Benutzer wird die von Sylvia angeforderte Änderung erst fortgesetzt, wenn sie genehmigt wurde.

6 Melden Sie sich als Benutzer bei vRealize Automation Service Broker ab.

Melden Sie sich in Schritt 7 als zugewiesener Genehmiger an und reagieren Sie auf die Anforderung.

Schritt 7: Reagieren auf eine Genehmigungsanforderung

Wenn eine Anforderung genehmigt werden muss, erhalten Sie als Genehmiger eine E-Mail-Nachricht. In diesem Lernprogramm wird nicht auf die Nachricht gewartet. Stattdessen führt Sie der Prozess direkt zur vRealize Automation Service Broker-Registerkarte „Genehmigungen“, auf der Sie Genehmigungsanforderungen beantworten können.

1 Melden Sie sich bei vRealize Automation Service Broker als der Benutzer an, den Sie in Schritt 5 als Genehmiger zugewiesen haben.

In diesem Lernprogramm fungiert Fritz als Genehmiger.

2 Wählen Sie **Bereitstellungen > Bereitstellungen** aus und suchen Sie nach der integrierten Maschine 1.

Der Status des Rasters entspricht demjenigen von Sylvia.

	Name	Address	Owner	Project	Status	Expires on	Price
▼	Onboarded ma...		sylvia	Onboarding P...	1	Never	
	Hard disk 2						
	DevProject-c...						
>	Onboarded ma...		sylvia	Onboarding P...			

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Genehmigungen**.

Beachten Sie, dass eine Genehmigungsanforderung aussteht.

Catalog Deployments Content & Policies Infrastructure **Approvals**

Approval Requests 1 item of 1 | Sort by: Expires on (ascending) | Filter by: Pending for me

Onboarded machine 1 Requested by: sylvia Project: Onboarding Project	Pending Expires on Jul 30, 2021, 2:44:17 PM	Action: Cloud.vSphere.Machine.Resize Created on: Jul 29, 2021, 2:44:17 PM Policy details: Resize Approval Policy	ACTIONS
---	--	--	---------

- 4 Klicken Sie zum Anzeigen der Anforderungsdetails auf den Namen der Bereitstellung.

Onboarded machine 1 Pending APPROVE REJECT |

Requestor	sylvia	Action	Cloud.vSphere.Machine.Resize	Created on	Jul 29, 2021, 2:44:17 PM
Project	Onboarding Project	Deployment	Onboarded machine 1	Auto decision	Reject on Jul 30, 2021, 2:44:17 PM

Policy Details Resource Details Input Details

Policy name	Approval mode	Status	Approvers
Resize Approval Policy	ANY_OF	Pending	fritz

- 5 Klicken Sie auf **Genehmigen**, geben Sie bei Bedarf einen Kommentar ein und klicken Sie auf **Genehmigen**.
- 6 Wenn Sie zur Seite **Bereitstellungen** zurückkehren, sehen Sie, dass Sylvias Größenänderungsaktion gerade ausgeführt wird.

Deployments 20 items of 26 | Sort: Created on (descending) |

	Name	Address	Owner	Project	Status	Expires on	Price
▼	Onboarded ma...		sylvia	Onboarding P...	1	Never	
	Hard disk 2						
	DevProject-c...						
>	Onboarded ma...		sylvia	Onboarding P...			

Resize — In Progress (1 / 2 Tasks)

- 7 Nach Abschluss der Größenänderungsaktion können Sie die Anzahl der CPUs in den Bereitstellungsdetails und im vSphere Client überprüfen.

In diesem Lernprogramm haben Sie den Prozess zum Einrichten der Maschinen in vRealize Automation durchlaufen. Nun können Sie mit der Verwaltung des Lebenszyklus der Ressource beginnen.

Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly

In diesem vRealize Automation Cloud Assembly-Lernprogramm wird die Bereitstellung in einer Umgebung mit mehreren Clouds erläutert. Sie stellen mehreren Anbietern dieselbe Cloud-Vorlage bereit, in diesem Fall AWS und Microsoft Azure.

In diesem Beispiel handelt es sich bei der Anwendung um eine WordPress-Website. Sehen Sie sich die schrittweise Einrichtung an, um den Vorgang zu verstehen, der das ganze Design zum Abschluss bringt.

Beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Namen und Werten lediglich um Beispiele handelt. Sie können diese nicht eins zu eins auf Ihre eigene Umgebung übertragen.

Zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Cloud-Infrastruktur und -Bereitstellung überlegen Sie, an welchen Stellen Sie die Beispielwerte durch eigene Werte ersetzen möchten.

Teil 1: Konfigurieren der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielinfrastruktur

Konfigurieren Sie zunächst die Ressourcen, mit denen vRealize Automation Cloud Assembly-Engineering-Benutzer die Anwendung später entwickeln, testen und in Betrieb nehmen können.

Die Infrastruktur umfasst Cloud-Ziele und Definitionen rund um die verfügbaren Maschinen, Netzwerke und Speicher, die für die WordPress-Site erforderlich sind.

Voraussetzungen

Melden Sie sich bei vRealize Automation Cloud Assembly als vRealize Automation Cloud Assembly-Administrator an.

1 . Hinzufügen von Cloud-Konten

In diesem Schritt fügt der Cloud-Administrator zwei Cloud-Konten hinzu. Laut Beispielprojekt sollen Entwicklung und Test auf AWS durchgeführt werden, während die Produktion auf Azure stattfinden soll.

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten**.
- 2 Klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**, wählen Sie Amazon Web Services aus und geben Sie Werte ein.

Einstellung	Beispielwert
Zugriffsschlüssel-ID	R5SDR3PXVV2ZW8B7YNSM
Geheimer Zugriffsschlüssel	SZXAINXU4UHNAQ1E156S

Einstellung	Beispielwert
Name	OurCo-AWS
Beschreibung	WordPress

Beachten Sie, dass alle Werte nur Beispiele sind. Die Kontospezifikationen sind unterschiedlich.

- Klicken Sie zum Überprüfen der Anmeldedaten auf **Überprüfen**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Bearbeiten Sie das neu hinzugefügte Konto **Konfiguration** und ermöglichen Sie die Bereitstellung für die Regionen „us-east-1“ und „us-west-2“.
- Klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**, wählen Sie Microsoft Azure aus und geben Sie Werte ein.

Einstellung	Beispielwert
Abonnement-ID	ef2avpf-dfdv-zxluguili-g4h0-i8ep2jwp4c9arbfe
Mandanten-ID	dso9wv3-4zgc-5nrcy5h3m-4skf-nnovp40wfxsro22r
Client-Anwendungs-ID	bg224oq-3ptp-mbhi6aa05-q511-uflyjr2sttyik6bs
Geheimer Schlüssel der Client-Anwendung	7uqxi57-0wtn-kymgf9wcj-t2l7-e52e4nu5fig4pmdd
Name	OurCo-Azure
Beschreibung	WordPress

- Klicken Sie zum Überprüfen der Anmeldedaten auf **Überprüfen**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Bearbeiten Sie das neu hinzugefügte Konto **Konfiguration** und ermöglichen Sie die Bereitstellung für die Region „East US“.

2 . Hinzufügen von Cloud-Zonen

In diesem Beispielschritt fügt der Cloud-Administrator drei Cloud-Zonen hinzu, jeweils eine für die Entwicklung, die Tests und die Produktion.

- Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen**.
- Klicken Sie auf **Neue Cloud-Zone** und geben Sie Werte für die Entwicklungsumgebung ein.

Einstellungen für die Cloud-Zone	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-AWS/us-east-1
Name	OurCo-AWS-US-East
Beschreibung	WordPress

Einstellungen für die Cloud-Zone	Beispielwert
Platzierungsrichtlinie	Standard
Funktions-Tags	env:dev

Beachten Sie, dass alle Werte nur Beispiele sind. Ihre Zonen-spezifischen Besonderheiten sind unterschiedlich.

- 3 Klicken Sie auf **Computing** und stellen Sie sicher, dass die erwarteten Zonen vorhanden sind.
- 4 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 5 Wiederholen Sie den Vorgang zweimal mit Werten für die Test- und die Produktionsumgebung.

Einstellungen für die Cloud-Zone	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-AWS/us-west-2
Name	OurCo-AWS-US-West
Beschreibung	WordPress
Platzierungsrichtlinie	Standard
Funktions-Tags	env:test

Einstellungen für die Cloud-Zone	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-Azure/East US
Name	OurCo-Azure-East-US
Beschreibung	WordPress
Platzierungsrichtlinie	Standard
Funktions-Tags	env:prod

3 . Hinzufügen von Typzuordnungen

In diesem Beispielschritt fügt der Cloud-Administrator Typzuordnungen hinzu, um die Kapazitätsanforderungen zu berücksichtigen, die je nach Bereitstellung variieren können.

Die Typzuordnung berücksichtigt Maschinenbereitstellungen unterschiedlicher Größe und wird informell als T-Shirt-Sizing bezeichnet.

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Typzuordnungen**. Jede Cloud-Zone muss für kleine, mittlere und große Konfigurationen geeignet sein.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Konfigurationszuordnung** und geben Sie Werte für die Entwicklungs-Cloud-Zone ein.

Einstellung	Beispielwert
Konfigurationsname	small
Konto/Region	OurCo-AWS/us-east-1
Wert	t2.micro
Konto/Region	OurCo-AWS/us-west-2
Wert	t2.micro
Konto/Region	OurCo-Azure/East US
Wert	Standard_A0

Beachten Sie, dass alle Werte nur Beispiele sind. Ihre Konfigurationen werden variieren.

- 3 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang zweimal mit Werten für mittlere und große Konfigurationen.

Einstellung	Beispielwert
Konfigurationsname	medium
Konto/Region	OurCo-AWS/us-east-1
Wert	t2.medium
Konto/Region	OurCo-AWS/us-west-2
Wert	t2.medium
Konto/Region	OurCo-Azure/East US
Wert	Standard_A3

Einstellung	Beispielwert
Konfigurationsname	large
Konto/Region	OurCo-AWS/us-east-1
Wert	t2.large
Konto/Region	OurCo-AWS/us-west-2
Wert	t2.large
Konto/Region	OurCo-Azure/East US
Wert	Standard_A7

4. Hinzufügen von Image-Zuordnungen

In diesem Beispielschritt fügt der Cloud-Administrator eine Image-Zuordnung für Ubuntu hinzu, den Host für den WordPress-Server und den zugehörigen MySQL-Datenbankserver.

Planen Sie das Betriebssystem, indem Sie Image-Zuordnungen hinzufügen. Jede Cloud-Zone benötigt eine Ubuntu-Image-Zuordnung.

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Image-Zuordnungen**.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Image-Zuordnung** und geben Sie Werte für Ubuntu-Server ein.

Einstellung	Beispielwert
Image-Name	ubuntu
Konto/Region	OurCo-AWS/us-east-1
Wert	ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64
Konto/Region	OurCo-AWS/us-west-2
Wert	ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64
Konto/Region	OurCo-Azure/East US
Wert	azul-zulu-ubuntu-1604-923eng

Beachten Sie, dass alle Werte nur Beispiele sind. Ihre Images sind unterschiedlich.

- 3 Klicken Sie auf **Erstellen**.

5 . Hinzufügen von Netzwerkprofilen

In diesem Beispielschritt fügt der Cloud-Administrator jeder Cloud-Zone ein Netzwerkprofil hinzu.

In jedem Profil fügt der Administrator ein Netzwerk für die WordPress-Maschinen sowie ein zweites Netzwerk hinzu, das sich auf der anderen Seite eines möglichen Lastausgleichsdiensts befindet. Bei dem zweiten Netzwerk handelt es sich um das Netzwerk, über das die Benutzer schließlich eine Verbindung herstellen.

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofile**.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Netzwerkprofil** und erstellen Sie ein Profil für die Cloud-Entwicklungszone.

Einstellung „Netzwerkprofiltyp“	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-AWS/us-east-1
Name	devnets
Beschreibung	WordPress

- 3 Klicken Sie auf **Netzwerke** und dann auf **Netzwerk hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie „wpnet“, „appnet-public“ aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Beachten Sie, dass alle Werte nur Beispiele sind. Ihre Netzwerknamen sind unterschiedlich.

- 5 Klicken Sie auf **Erstellen**.

In diesem WordPress-Beispiel ist es nicht notwendig, dass Sie Einstellungen für Netzwerkrichtlinien oder Netzwerksicherheit angeben.

- 6 Wiederholen Sie den Vorgang zweimal, um ein Netzwerkprofil für die Cloud-Test- und Cloud-Produktionszonen des WordPress-Beispiels zu erstellen. Fügen Sie in jedem Fall die Netzwerke „wpnet“ und „appnet-puplic“ hinzu.

Einstellung „Netzwerkprofiltyp“	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-AWS/us-west-2
Name	testnets
Beschreibung	WordPress

Einstellung „Netzwerkprofiltyp“	Wert
Konto/Region	OurCo-Azure/East US
Name	prodnets
Beschreibung	WordPress

6 . Hinzufügen von Speicherprofilen

In diesem Beispielschritt fügt der Cloud-Administrator jeder Cloud-Zone ein Speicherprofil hinzu.

Der Administrator platziert ein schnelles Speichergerät in der Produktionszone und ein allgemeines Speichergerät bei der Entwicklung und beim Test.

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Speicherprofile**.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Speicherprofil** und erstellen Sie ein Profil für die Cloud-Entwicklungszone.

Nach der Auswahl des Kontos/der Region werden zusätzliche Felder angezeigt.

Einstellung für das Speicherprofil	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-AWS/us-east-1
Name	OurCo-AWS-US-East-Disk
Beschreibung	WordPress
Gerätetyp	EBS
Volume-Typ	Universelle SSD
Funktions-Tags	Speicher:allgemein

Beachten Sie, dass alle Werte nur Beispiele sind.

- 3 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang, um ein Profil für die Cloud-Testzone zu erstellen.

Einstellung für das Speicherprofil	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-AWS/us-west-2
Name	OurCo-AWS-US-West-Disk

Einstellung für das Speicherprofil	Beispielwert
Beschreibung	WordPress
Gerätetyp	EBS
Volume-Typ	Universelle SSD
Funktions-Tags	Speicher:allgemein

- 5 Wiederholen Sie den Vorgang zum Erstellen eines Profils für die Cloud-Produktionszone, die andere Einstellungen aufweist, da es sich um eine Azure-Zone handelt.

Einstellung für das Speicherprofil	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-Azure/East US
Name	OurCo-Azure-East-US-Disk
Beschreibung	WordPress
Speichertyp	Verwaltete Festplatten
Datenträgertyp	Premium-LRS
Caching der Betriebssystemfestplatte	Schreibgeschützt
Caching des Datenträgers	Schreibgeschützt
Funktions-Tags	Speicher:schnell

Nächste Schritte

Erstellen Sie ein Projekt zur Angabe von Benutzern und zur Definition von Bereitstellungseinstellungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Teil 2: Erstellen des vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielprojekts](#).

Teil 2: Erstellen des vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielprojekts

Das vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielprojekt aktiviert die Benutzer mit Bereitstellungsfunktion und konfiguriert die Bereitstellungsmöglichkeiten.

In Projekten werden die Einstellungen für den Benutzer und die Bereitstellung definiert.

- Benutzer und deren Berechtigungsrollenebene
- Priorität für Bereitstellungen, da sie in einer Cloud-Zone bereitgestellt werden
- Maximale Anzahl der Bereitstellungsinstanzen pro Cloud-Zone

Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte**.

- 2 Klicken Sie auf **Neues Projekt** und geben Sie den Namen „WordPress“ ein.
- 3 Klicken Sie auf **Benutzer** und dann auf **Benutzer hinzufügen**.
- 4 Fügen Sie E-Mail-Adressen und Rollen für die Benutzer hinzu.

Zum erfolgreichen Hinzufügen eines Benutzers muss ein VMware Cloud Services-Administrator Zugriff auf vRealize Automation Cloud Assembly für den Benutzer aktiviert haben.

Beachten Sie, dass die hier gezeigten Adressen nur Beispiele sind.

- chris.ladd@ourco.com, Mitglied
- kerry.mott@ourco.com, Mitglied
- pat.tubb@ourco.com, Administrator

- 5 Klicken Sie auf **Bereitstellung** und dann auf **Cloud-Zone hinzufügen**.
- 6 Fügen Sie die Cloud-Zonen hinzu, in denen die Benutzer eine Bereitstellung durchführen können.

Einstellung „Cloud-Projektzone“	Beispielwert
Cloud-Zone	OurCo-AWS-US-East
Bereitstellungspriorität	1
Grenzwert der Instanzen	5
Cloud-Zone	OurCo-AWS-US-West
Bereitstellungspriorität	1
Grenzwert der Instanzen	5
Cloud-Zone	OurCo-Azure-East-US
Bereitstellungspriorität	0
Grenzwert der Instanzen	1

- 7 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 8 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen** und öffnen Sie eine Zone, die zuvor erstellt wurde.
- 9 Klicken Sie auf **Projekte** und stellen Sie sicher, dass es sich bei WordPress um ein Projekt handelt, das zur Bereitstellung in der Zone berechtigt ist.
- 10 Überprüfen Sie die anderen Zonen, die Sie erstellt haben.

Nächste Schritte

Erstellen Sie eine einfache Cloud-Vorlage.

Teil 3: Entwerfen und Bereitstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielvorlage

Als Nächstes definieren Sie die Beispielanwendung – die WordPress-Site – in Form einer generischen Cloud-Vorlage. Die Vorlage kann für verschiedene Cloud-Anbieter bereitgestellt werden, ohne dass ihr Design geändert werden muss.

Das Beispiel besteht aus einem WordPress-Anwendungsserver, einem MySQL-Datenbankserver und unterstützenden Ressourcen. Die Vorlage beginnt mit wenigen Ressourcen und vergrößert sich dann, wenn Sie die Ressourcen ändern und weitere hinzufügen.

Hier sind die Werte aus [Teil 1: Konfigurieren der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielinfrastruktur](#), der Infrastruktur, die von einem Cloud-Administrator festgelegt wurde:

- Zwei Cloud-Konten, AWS und Azure.
- Drei Cloud-Zonen-Umgebungen:
 - Entwicklung – OurCo-AWS-US-East
 - Test – OurCo-AWS-US-West
 - Produktion – OurCo-Azure-East-US
- Konfigurationszuordnungen mit kleinen, mittleren und großen Computing-Ressourcen für jede Zone.
- In jeder Zone konfigurierte Image-Zuordnungen für Ubuntu.
- Netzwerkprofile mit internen und externen Subnetzen für jede Zone.
- Speicher, auf dem die Bereitstellung erfolgen soll. Allgemeiner Speicher für die Entwicklungs- und Testzone und schneller Speicher für die Produktionszone.
- Das Beispielprojekt umfasst alle drei Cloud-Zonen-Umgebungen sowie die Benutzer, die Entwürfe erstellen können.

Voraussetzungen

Um fortfahren zu können, müssen Sie sich mit den eigenen Infrastrukturwerten vertraut machen. Dieses Beispiel verwendet AWS für die Entwicklung und für Tests und Azure für die Produktion. Wenn Sie eine eigene Cloud-Vorlage erstellen, ersetzen Sie Ihre eigenen Werte, die in der Regel von Ihrem Cloud-Administrator festgelegt werden.

Verfahren

1 Erstellen einer einfachen Cloud-Vorlage

In diesem vRealize Automation Cloud Assembly-Designbeispiel beginnen Sie mit einer Cloud-Vorlage, die nur ein Minimum an WordPress-Ressourcen enthält, zum Beispiel nur einen Anwendungsserver.

2 Testen einer einfachen Cloud-Vorlage

Während des Designs erstellen Sie häufig eine Cloud-Vorlage, indem Sie mit den Grundlagen beginnen, dann bereitstellen und testen, während die Vorlage sich weiterentwickelt. Dieses Beispiel zeigt einige der laufenden Tests, die in vRealize Automation Cloud Assembly integriert sind.

3 Erweitern einer Cloud-Vorlage

Nachdem Sie die einfache vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage für die Beispielanwendung erstellt und getestet haben, erweitern Sie sie in eine mehrschichtige Anwendung, die für die Entwicklung, den Test und schließlich die Produktion bereitgestellt werden kann.

Erstellen einer einfachen Cloud-Vorlage

In diesem vRealize Automation Cloud Assembly-Designbeispiel beginnen Sie mit einer Cloud-Vorlage, die nur ein Minimum an WordPress-Ressourcen enthält, zum Beispiel nur einen Anwendungsserver.

vRealize Automation Cloud Assembly ist ein „Infrastruktur-als-Code“-Tool. Sie können Ressourcen auf die Design-Arbeitsfläche ziehen, um den Vorgang zu starten. Anschließend vervollständigen Sie die Details mit dem Code-Editor rechts neben der Arbeitsfläche.

Mit dem Code-Editor können Sie Code direkt eingeben, ausschneiden und einfügen. Wenn Sie nicht gern Code bearbeiten, können Sie eine Ressource in der Arbeitsfläche auswählen, auf die Registerkarte **Eigenschaften** im Code-Editor klicken und die Werte dort eingeben. Die von Ihnen eingegebenen Werte werden im Code so angezeigt, als hätten Sie sie direkt eingegeben.

Verfahren

- 1 Gehen Sie zu **Design > Cloud-Vorlagen** und klicken Sie auf **Neu von > Leere Arbeitsfläche**.
- 2 Benennen Sie die Cloud-Vorlage **WordPress-BP**.
- 3 Wählen Sie das **WordPress**-Projekt aus und klicken Sie auf **Erstellen**.
- 4 Ziehen Sie aus den Ressourcen links auf der Cloud-Vorlagen-Designseite zwei Cloud-unabhängige Maschinen auf die Arbeitsfläche.

Die Maschinen dienen als WordPress-Anwendungsserver (WebTier) und MySQL-Datenbankserver (DBTier).

- 5 Bearbeiten Sie auf der rechten Seite den Maschinen-YAML-Code, um Namen, Images, Konfigurationen und Einschränkungs-Tags hinzuzufügen:

```
resources:
  WebTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      name: wordpress
      image: ubuntu
      flavor: small
```

```

constraints:
  - tag: env:dev
DBTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
    name: mysql
    image: ubuntu
    flavor: small
    constraints:
      - tag: env:dev

```

- 6 Ziehen Sie ein Cloud-unabhängiges Netzwerk auf die Arbeitsfläche und bearbeiten Sie den Code:

```


WP-Network-Private:
  type: Cloud.Network
  properties:
    name: WP-Network-Private
    networkType: existing

```

- 7 Verbinden Sie die Maschinen mit dem Netzwerk:

Bewegen Sie auf der Arbeitsfläche den Mauszeiger über den Netzwerkblock, klicken Sie an der Stelle auf die Blase, wo die Linie den Block berührt, halten Sie den Mauszeiger gedrückt, ziehen Sie die Blase auf einen Maschinenblock und lassen Sie die Maustaste los.

Beachten Sie beim Erstellen der Verbindungslinien, dass Netzwerkcode automatisch zu den Maschinen im Editor hinzugefügt wird.



- 8 Fügen Sie eine Benutzereingabeaufforderung hinzu.

An einigen Stellen wurde die Beispielinfrastruktur für mehrere Optionen eingerichtet. Beispiel:

- Cloud-Zonen-Umgebungen für Entwicklung, Tests und Produktion
- Konfigurationszuordnungen für kleine, mittlere und große Maschinen

Sie können eine bestimmte Option direkt in der Cloud-Vorlage festlegen. Ein besserer Ansatz ist jedoch, dass der Benutzer die Option zur Bereitstellungszeit der Cloud-Vorlage auswählen kann. Durch die Eingabeaufforderung für die Benutzereingabe können Sie eine Vorlage erstellen, die auf viele Arten bereitgestellt werden kann, anstatt mit vielen hartcodierten Vorlagen zu arbeiten.

- a Erstellen Sie einen `inputs`-Abschnitt im Code, damit Benutzer die Maschinengröße und die Zielumgebung zur Bereitstellungszeit auswählen können. Definieren Sie die auswählbaren Werte:

```
inputs:
  env:
    type: string
    enum:
      - env:dev
      - env:prod
      - env:test
    default: env:dev
    title: Environment
    description: Target Environment
  size:
    type: string
    enum:
      - small
      - medium
      - large
    description: Size of Nodes
    title: Tier Machine Size
```

- b Fügen Sie im `resources`-Abschnitt des Codes den Code `${input.input-name}` hinzu, um die Benutzerauswahl zu bestätigen:

```
resources:
  WebTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      name: wordpress
      image: ubuntu
      flavor: '${input.size}'
      constraints:
        - tag: '${input.env}'
      networks:
        - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
  DBTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      name: mysql
      image: ubuntu
      flavor: '${input.size}'
      constraints:
        - tag: '${input.env}'
```

```
networks:
  - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
WP-Network-Private:
  type: Cloud.Network
  properties:
    name: WP-Network-Private
    networkType: existing
```

- 9 Erweitern Sie schließlich den `WebTier`- und den `DBTier`-Code anhand der folgenden Beispiele. Der `WP-Network-Private`-Code benötigt keine zusätzlichen Änderungen.

Beachten Sie, dass Anmeldezugriff auf die Datenbank und `cloudConfig`-Initialisierungsskripts zur Bereitstellungszeit zu den Verbesserungen gehören.

Komponente	Beispiel
Zusätzliche DBTier-Eingaben	<pre> username: type: string minLength: 4 maxLength: 20 pattern: '[a-z]+' title: Database Username description: Database Username userpassword: type: string pattern: '[a-z0-9A-Z@#]+\$' encrypted: true title: Database Password description: Database Password </pre>
DBTier-Ressource	<pre> DBTier: type: Cloud.Machine properties: name: mysql image: ubuntu flavor: '\${input.size}' constraints: - tag: '\${input.env}' networks: - network: '\${resource["WP-Network-Private"].id}' assignPublicIpAddress: true remoteAccess: authentication: usernamePassword username: '\${input.username}' password: '\${input.userpassword}' cloudConfig: #cloud-config repo_update: true repo_upgrade: all packages: - mysql-server runcmd: - sed -e '/bind-address/ s/^#/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/ mysqlld.cnf - service mysql restart - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';" - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;" attachedDisks: [] </pre>
WebTier-Ressource	<pre> WebTier: type: Cloud.Machine properties: name: wordpress image: ubuntu flavor: '\${input.size}' constraints: - tag: '\${input.env}' networks: - network: '\${resource["WP-Network-Private"].id}' assignPublicIpAddress: true cloudConfig: #cloud-config </pre>

Komponente	Beispiel
	<pre> repo_update: true repo_upgrade: all packages: - apache2 - php - php-mysql - libapache2-mod-php - php-mcrypt - mysql-client runcmd: - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/ latest.tar.gz -C /var/www/html/mywordpresssite --strip-components 1 - i=0; while [\$i -le 10]; do mysql --connect-timeout=3 -h \$ {DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break sleep 15; i=\$((i+1)); done - mysql -u root -pmysqlpassword -h \${DBTier.networks[0].address} -e "create database wordpress_blog;" - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/ html/mywordpresssite/wp-config.php - sed -i -e s/"define('DB_NAME', 'database_name_here');"/"define('DB_NAME', 'wordpress_blog');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define('DB_USER', 'username_here');"/"define('DB_USER', 'root');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define('DB_PASSWORD', 'password_here');"/"define('DB_PASSWORD', 'mysqlpassword');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define('DB_HOST', 'localhost');"/"define('DB_HOST', '\${DBTier.networks[0].address}');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp- config.php - service apache2 reload </pre>

Beispiel: Abgeschlossenes Codebeispiel für eine einfache Cloud-Vorlage

```

formatVersion: 1
inputs:
  env:
    type: string
    enum:
      - env:dev
      - env:prod
      - env:test
    default: env:dev
    title: Environment
    description: Target Environment
  size:
    type: string
    enum:
      - small
      - medium
      - large
    description: Size of Nodes
    title: Tier Machine Size
  username:
    type: string
    minLength: 4
    maxLength: 20

```

```

    pattern: '[a-z]+'
    title: Database Username
    description: Database Username
  userpassword:
    type: string
    pattern: '[a-z0-9A-Z@#&$]+'
    encrypted: true
    title: Database Password
    description: Database Password
  resources:
    WebTier:
      type: Cloud.Machine
      properties:
        name: wordpress
        image: ubuntu
        flavor: '${input.size}'
        constraints:
          - tag: '${input.env}'
      networks:
        - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
          assignPublicIpAddress: true
      cloudConfig: |
        #cloud-config
        repo_update: true
        repo_upgrade: all
        packages:
          - apache2
          - php
          - php-mysql
          - libapache2-mod-php
          - php-mcrypt
          - mysql-client
      runcmd:
        - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget
        https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/
        mywordpresssite --strip-components 1
        - i=0; while [ $i -le 10 ]; do mysql --connect-timeout=3 -h $
        {DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15;
        i=$((i+1)); done
        - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database
        wordpress_blog;"
        - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/
        mywordpresssite/wp-config.php
        - sed -i -e s/"define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );"/"define( 'DB_NAME',
        'wordpress_blog' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed
        -i -e s/"define( 'DB_USER', 'username_here' );"/"define( 'DB_USER',
        'root' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i
        -e s/"define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );"/"define( 'DB_PASSWORD',
        'mysqlpassword' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed
        -i -e s/"define( 'DB_HOST', 'localhost' );"/"define( 'DB_HOST', '$
        {DBTier.networks[0].address}' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
        - service apache2 reload
    DBTier:
      type: Cloud.Machine
      properties:

```

```

name: mysql
image: ubuntu
flavor: '${input.size}'
constraints:
  - tag: '${input.env}'
networks:
  - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
    assignPublicIpAddress: true
remoteAccess:
  authentication: usernamePassword
  username: '${input.username}'
  password: '${input.userpassword}'
cloudConfig: |
  #cloud-config
  repo_update: true
  repo_upgrade: all
  packages:
    - mysql-server
  runcmd:
    - sed -e '/bind-address/ s/^#*\/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
    - service mysql restart
    - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';"
    - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
  attachedDisks: []
WP-Network-Private:
  type: Cloud.Network
  properties:
    name: WP-Network-Private
    networkType: existing

```

Nächste Schritte

Testen Sie die Cloud-Vorlage, indem Sie die Syntax überprüfen und die Vorlage bereitstellen.

Testen einer einfachen Cloud-Vorlage

Während des Designs erstellen Sie häufig eine Cloud-Vorlage, indem Sie mit den Grundlagen beginnen, dann bereitstellen und testen, während die Vorlage sich weiterentwickelt. Dieses Beispiel zeigt einige der laufenden Tests, die in vRealize Automation Cloud Assembly integriert sind.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass eine Bereitstellung Ihren Anforderungen entsprechend funktioniert, können Sie die Cloud-Vorlage mehrmals testen und bereitstellen. Sie fügen schrittweise weitere Komponenten hinzu, testen den Blueprint erneut und stellen ihn erneut bereit.

Voraussetzungen

Erstellen Sie die einfache Cloud-Vorlage. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen einer einfachen Cloud-Vorlage](#).

Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Cloud-Vorlagen** und öffnen Sie die WordPress-BP-Cloud-Vorlage.
Die einfache Cloud-Vorlage wird in der Design-Arbeitsfläche und im Code-Editor angezeigt.
- 2 Um die Vorlagensyntax, die Platzierung und die grundlegende Gültigkeit zu überprüfen, klicken Sie unten links auf **Test**.
- 3 Wählen Sie Eingabewerte aus und klicken Sie auf **Test**.

Testing Basic

Environment ⓘ

Tier Machine Size ⓘ

Database Username

Database Password

Der Test ist nur eine Simulation und virtuelle Maschinen oder sonstige Ressourcen werden dabei nicht wirklich bereitgestellt.

← Test Result for Basic ⓘ

Successful This simulation only tests syntax, placement and basic validity


[3 Infos](#) Provisioning Diagram

▼ WP-Network-Private ✓
LINE 96

▼ DBTier ✓
LINE 69

▼ WebTier ✓

Der Test enthält einen Link zu einem **Bereitstellungsdiagramm**, in dem Sie den simulierten Bereitstellungsablauf überprüfen und die Ergebnisse anzeigen können. Die Simulation fördert potenzielle Probleme zutage, wie z. B. das Fehlen definierter Ressourcenkapazitäten, die mit den harten Einschränkungen in der Cloud-Vorlage übereinstimmen. Im folgenden Beispielfehler wurde eine Cloud-Zone des Funktions-Tags `env:dev` an keiner Stelle in der definierten Infrastruktur gefunden.



Eine erfolgreiche Simulation garantiert allerdings nicht, dass Sie die Vorlage ohne Fehler bereitstellen können.

- 4 Nachdem die Vorlage die Simulation erfolgreich durchlaufen hat, klicken Sie unten links auf **Bereitstellen**.
- 5 Wählen Sie **Neue Bereitstellung erstellen** aus.
- 6 Geben Sie der Bereitstellung den Namen **WordPress for OurCo** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie Eingabewerte aus und klicken Sie auf **Bereitstellen**.
- 8 Unter **Bereitstellungen > Bereitstellungen** können Sie überprüfen, ob die Vorlage erfolgreich bereitgestellt wurde.

Wenn eine Bereitstellung fehlschlägt, klicken Sie auf Ihren Namen und klicken Sie auf die Registerkarte **Verlauf**, um Nachrichten anzuzeigen, die Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen können.

Timestamp	Status	Resource type	Resource name
Sep 8, 2020, 1...	CREATE_IN_PROGRESS	Cloud.Machine	WebTier
Sep 8, 2020, 1...	CREATE_FINISHED	Cloud.Machine	DBTier
Sep 8, 2020, 1...	CREATE_IN_PROGRESS	Cloud.Machine	DBTier
Sep 8, 2020, 1...	CREATE_FINISHED	Cloud.Network	WP-Network-Private
Sep 8, 2020, 1...	CREATE_IN_PROGRESS	Cloud.Network	WP-Network-Private

Einige Verlaufeinträge verfügen unter Umständen ganz rechts über einen Link **Bereitstellungsdiagramm**. Das Diagramm ähnelt dem simulierten, in dem Sie das Flussdiagramm von vRealize Automation Cloud Assembly-Entscheidungspunkten im Bereitstellungsprozess überprüfen.

Weitere Flussdiagramme sind unter **Infrastruktur > Aktivität > Anforderungen** verfügbar.

- 9 Um zu überprüfen, ob die Anwendung funktioniert, öffnen Sie die WordPress-Startseite in einem Browser.
 - a Warten Sie, bis die WordPress-Server vollständig erstellt und initialisiert wurden.
Die Initialisierung kann je nach Umgebung 30 Minuten oder länger dauern.
 - b Um den FQDN oder die IP-Adresse der Site zu finden, wechseln Sie zu **Bereitstellungen > Bereitstellungen > Topologie**.
 - c Klicken Sie auf der Arbeitsfläche auf die Webebene (WebTier) und suchen Sie die IP-Adresse im Bereich auf der rechten Seite.
 - d Geben Sie die IP-Adresse als Teil der vollständigen URL zur WordPress-Startseite ein.
In diesem Beispiel lautet die vollständige URL:
`http://{IP-address}/mywordpresssite`
oder
`http://{IP-address}/mywordpresssite/wp-admin/install.php`
- 10 Wenn Sie WordPress in einem Browser überprüft und festgestellt haben, dass die Anwendung noch nachbearbeitet werden muss, nehmen Sie Vorlagenänderungen vor und stellen Sie sie mit der Option **Vorhandene Bereitstellung aktualisieren** erneut bereit.
- 11 Überlegen Sie, ob Sie die Cloud-Vorlage versionieren möchten. Sie können eine funktionierende Version wiederherstellen, wenn eine Änderung dazu führt, dass die Bereitstellung fehlschlägt.
 - a Klicken Sie auf der Designseite der Cloud-Vorlage auf **Version**.
 - b Geben Sie auf der Seite „Version erstellen“ **WP-1.0** ein.
Geben Sie in Versionsnamen keine Leerzeichen ein.
 - c Klicken Sie auf **Erstellen**.
Um eine Version zu überprüfen oder wiederherzustellen, klicken Sie auf der Seite „Design“ auf die Registerkarte **Versionsverlauf**.
- 12 Wenn jetzt eine einfache Bereitstellung möglich ist, versuchen Sie, Ihre erste Bereitstellungszeit zu verbessern, indem Sie CPU und Arbeitsspeicher auf den Anwendungs- und Datenbankservern erhöhen.

Führen Sie eine Aktualisierung auf eine mittlere Knotengröße für beide Komponenten durch. Wählen Sie unter Verwendung derselben Vorlage **medium** zur Bereitstellungszeit aus, führen Sie die Bereitstellung erneut durch und überprüfen Sie die Anwendung erneut.

Nächste Schritte

Erweitern Sie die Cloud-Vorlage in eine produktionsfähige Anwendung, indem Sie noch weitere Ressourcen hinzufügen.

Erweitern einer Cloud-Vorlage

Nachdem Sie die einfache vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage für die Beispielanwendung erstellt und getestet haben, erweitern Sie sie in eine mehrschichtige Anwendung, die für die Entwicklung, den Test und schließlich die Produktion bereitgestellt werden kann.

Um die Cloud-Vorlage zu erweitern, fügen Sie die folgenden Verbesserungen hinzu.

- Eine Option zum Clustern von Anwendungsservern für eine größere Kapazität
- Ein öffentliches Netzwerk und ein Lastausgleichsdienst vor den Anwendungsservern
- Ein Sicherungsserver mit Archivspeicher

Voraussetzungen

Erstellen Sie die einfache Cloud-Vorlage und testen Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer einfachen Cloud-Vorlage](#) und [Testen einer einfachen Cloud-Vorlage](#).

Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Cloud-Vorlagen** und öffnen Sie die WordPress-BP-Cloud-Vorlage.

Die einfache Vorlage wird in der Design-Arbeitsfläche und im Code-Editor angezeigt.

- 2 Nehmen Sie Ergänzungen und Änderungen vor, indem Sie das Codebeispiel und die Abbildung für die Anleitung verwenden.


Sie verwenden die Benutzeroberfläche, um neue Ressourcen auf die Arbeitsfläche (zum Beispiel den Lastausgleichsdienst) zu ziehen, und schließen dann die Konfiguration im Code-Editor ab.

- a Fügen Sie eine Eingabeaufforderung vom Typ `count` hinzu, um den WordPress-Anwendungsserver in einen Cluster umzuwandeln.
- b Fügen Sie einen Cloud-unabhängigen Lastausgleichsdienst hinzu.
- c Verbinden Sie den Lastausgleichsdienst mit dem Cluster des WordPress-Anwendungsservers.
- d Fügen Sie eine Cloud-unabhängige Sicherungsmaschine hinzu.
- e Verbinden Sie die Sicherungsmaschine mit dem privaten/internen Netzwerk.
- f Fügen Sie ein Cloud-unabhängiges öffentliches/externes Netzwerk hinzu.
- g Verbinden Sie den Lastausgleichsdienst mit dem öffentlichen Netzwerk.
- h Fügen Sie einen Cloud-unabhängigen Speicherdatenträger zwecks Verwendung als Archivierungsdatenträger hinzu.
- i Verbinden Sie die Archivfestplatte mit der Sicherungsmaschine.
- j Fügen Sie eine Eingabeaufforderung für die Archivfestplattengeschwindigkeit hinzu.

- 3 Führen Sie die Bereitstellung, die Tests und Änderungen auf dieselbe Weise wie bei der einfachen Cloud-Vorlage durch.

Sie können vorhandene Bereitstellungen aktualisieren oder sogar neue Instanzen bereitstellen, damit Sie Bereitstellungen vergleichen können.

Ziel ist es, eine solide, wiederholbare Vorlage zu erhalten, die für Produktionsbereitstellungen verwendet werden kann.



Beispiel: Abgeschlossenes Codebeispiel für erweiterte Cloud-Vorlagen

```
formatVersion: 1
inputs:
  env:
    type: string
    enum:
      - env:dev
      - env:prod
      - env:test
    default: env:dev
    title: Environment
    description: Target Environment
  size:
    type: string
    enum:
      - small
      - medium
      - large
    description: Size of Nodes
    title: Tier Machine Size
  username:
    type: string
    minLength: 4
    maxLength: 20
    pattern: '[a-z]+'
    title: Database Username
    description: Database Username
  userpassword:
    type: string
    pattern: '[a-z0-9A-Z@#\$]+'
```

```

    encrypted: true
    title: Database Password
    description: Database Password
  count:
    type: integer
    default: 2
    maximum: 5
    minimum: 2
    title: WordPress Cluster Size
    description: WordPress Cluster Size (Number of Nodes)
  storagetype:
    type: string
    enum:
      - storage:general
      - storage:fast
    description: Archive Storage Disk Type
    title: Archive Disk Type
resources:
  WebTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      name: wordpress
      image: ubuntu
      flavor: '${input.size}'
      count: '${input.count}'
      constraints:
        - tag: '${input.env}'
    networks:
      - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
        assignPublicIpAddress: true
    cloudConfig: |
      #cloud-config
      repo_update: true
      repo_upgrade: all
      packages:
        - apache2
        - php
        - php-mysql
        - libapache2-mod-php
        - php-mcrypt
        - mysql-client
      runcmd:
        - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget
        https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/
        mywordpresssite --strip-components 1
        - i=0; while [ $i -le 10 ]; do mysql --connect-timeout=3 -h $
        {DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15;
        i=$((i+1)); done
        - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database
        wordpress_blog;"
        - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/
        mywordpresssite/wp-config.php
        - sed -i -e s/"define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );"/"define( 'DB_NAME',
        'wordpress_blog' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed
        -i -e s/"define( 'DB_USER', 'username_here' );"/"define( 'DB_USER',

```

```

'root' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i
-e s/"define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );"/"define( 'DB_PASSWORD',
'mysqlpassword' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed
-i -e s/"define( 'DB_HOST', 'localhost' );"/"define( 'DB_HOST', '$
{DBTier.networks[0].address}' );"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
    - service apache2 reload
DBTier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
    name: mysql
    image: ubuntu
    flavor: '${input.size}'
    constraints:
      - tag: '${input.env}'
    networks:
      - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
        assignPublicIpAddress: true
    remoteAccess:
      authentication: usernamePassword
      username: '${input.username}'
      password: '${input.userpassword}'
    cloudConfig: |
      #cloud-config
      repo_update: true
      repo_upgrade: all
      packages:
        - mysql-server
      runcmd:
        - sed -e '/bind-address/ s/^#*\/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
        - service mysql restart
        - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';"
        - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
    attachedDisks: []
LoadBalancer:
  type: Cloud.LoadBalancer
  properties:
    name: myapp-lb
    network: '${resource["WP-Network-Public"].id}'
    instances:
      - '${WebTier.id}'
    routes:
      - protocol: HTTP
        port: '80'
        instanceProtocol: HTTP
        instancePort: '80'
        healthCheckConfiguration:
          protocol: HTTP
          port: '80'
          urlPath: /mywordpresssite/wp-admin/install.php
          intervalSeconds: 6
          timeoutSeconds: 5
          unhealthyThreshold: 2
          healthyThreshold: 2
        internetFacing: true
WP-Network-Private:

```

```

    type: Cloud.Network
    properties:
      name: WP-Network-Private
      networkType: existing
WP-Network-Public:
    type: Cloud.Network
    properties:
      name: WP-Network-Public
      networkType: public
  backup:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      name: backup
      flavor: '${input.size}'
      image: ubuntu
      networks:
        - network: '${resource["WP-Network-Private"].id}'
      attachedDisks:
        - source: '${resource.ArchiveDisk.id}'
  ArchiveDisk:
    type: Cloud.Volume
    properties:
      name: ArchiveDisk
      capacityGb: 5
      constraints:
        - tag: '${input.storagetype}'

```

Nächste Schritte

Definieren Sie Ihre eigene Infrastruktur und erstellen Sie Ihre eigenen Cloud-Vorlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#) und [Kapitel 6 Entwerfen Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen](#).

Lernprogramm: Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für vRealize Automation

In diesem vRealize Automation-Lernprogramm wird der Vorgang zum Definieren von Einstellungen für die Ressourceninfrastruktur und Cloud-Vorlagen zur Bereitstellung in einer VMware Cloud on AWS-Umgebung veranschaulicht.

Dieser Vorgang setzt voraus, dass ein Cloud-Administrator das VMware Cloud on AWS-SDDC Ihrer Organisation gemäß der Beschreibung unter *Bereitstellen und Verwalten eines SDDC (Software-Defined Data Center)* im Dokument [Erste Schritte mit VMware Cloud on AWS](#) bereits konfiguriert hat.

Schauen Sie sich die schrittweise Einrichtung genau an, um den Vorgang zum Konfigurieren Ihrer Umgebung für VMware Cloud on AWS zu verstehen. Beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Werten nur um Anwendungsfallbeispiele handelt. Überlegen Sie sich, wo Sie Ihre eigenen Ersetzungen vornehmen würden, oder übernehmen Sie eine Hochrechnung aus den Beispielwerten, um Ihre eigene Cloud-Infrastruktur einzurichten und Ihre Bereitstellungsanforderungen zu erfüllen.



Weitere Informationen finden Sie im Video [Vorgehensweise zum Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für Cloud Assembly](#).

Verfahren

- 1 [Konfigurieren eines grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflows in vRealize Automation](#)
Dieser Anwendungsfall zeigt den Prozess, in dem die Ressourceninfrastruktur und eine entsprechende Cloud-Vorlage für die Bereitstellung in einer VMware Cloud on AWS-Umgebung definiert werden.
- 2 [Konfigurieren eines isolierten Netzwerks im VMware Cloud on AWS-Workflow in vRealize Automation](#)
In diesem Verfahren fügen Sie ein isoliertes Netzwerk für Ihre VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation hinzu.

Konfigurieren eines grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflows in vRealize Automation

Dieser Anwendungsfall zeigt den Prozess, in dem die Ressourceninfrastruktur und eine entsprechende Cloud-Vorlage für die Bereitstellung in einer VMware Cloud on AWS-Umgebung definiert werden.

In diesem Verfahren konfigurieren Sie Infrastruktur, die die Cloud-Vorlagenbereitstellung an Ressourcen in Ihrer vorhandenen VMware Cloud on AWS-Umgebung unterstützt.

Voraussetzungen

- Bevor Sie ein VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in vRealize Automation Cloud Assembly erstellen und konfigurieren können, müssen Sie Teil einer Organisation in einer vorhandenen VMware Cloud on AWS-SDDC-Umgebung sein. Informationen zum Konfigurieren des VMware Cloud on AWS-Diensts finden Sie in der [Dokumentation zu VMware Cloud on AWS](#).
- Um die erforderliche Verbindung zwischen Ihrem vorhandenen VMware Cloud on AWS-Host-SDDC in vCenter und einem VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in vRealize Automation

Cloud Assembly zu erleichtern, müssen Sie eine Netzwerkverbindung bereitstellen und Firewallregeln hinzufügen, indem Sie ein VPN oder ein ähnliches Netzwerk verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorbereiten des VMware Cloud on AWS-SDDC für die Verbindung mit VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in vRealize Automation](#).

Verfahren

1 [Vorbereiten des VMware Cloud on AWS-SDDC für die Verbindung mit VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in vRealize Automation](#)

Bei Verwendung von VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in Ihrer vRealize Automation-Umgebung müssen Sie eine Netzwerkverbindung erstellen und Regeln festlegen, um die Kommunikation zwischen Ihrem SDDC in vCenter und VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in vRealize Automation zu unterstützen.

2 [Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows](#)

In diesem Verfahren erstellen Sie ein VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in vRealize Automation.

3 [Erstellen einer Cloud-Zone für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#)

In diesem Schritt erstellen Sie eine Cloud-Zone zur Angabe einer Computing-Ressource, auf die der CloudAdmin-Benutzer beim Arbeiten mit VMware Cloud on AWS in vRealize Automation zugreifen kann.

4 [Konfigurieren von Netzwerk- und Speicherprofilen für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#)

In diesem Schritt konfigurieren Sie ein Netzwerk- und Speicherprofil zur Angabe von Ressourcen, die einem VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Benutzer in vRealize Automation zur Verfügung stehen.

5 [Erstellen eines Projekts zur Unterstützung von VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#)

In diesem Schritt definieren Sie ein vRealize Automation-Projekt, das zum Steuern der Ressourcen verwendet werden kann, die für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen verfügbar sind.

6 [Definieren einer vCenter-Maschinenressource in einem Cloud-Vorlagendesign zur Unterstützung der VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation](#)

In diesem Schritt ziehen Sie eine vCenter-Maschinenressource auf die Design-Arbeitsfläche und fügen Einstellungen für eine VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation hinzu.

Vorbereiten des VMware Cloud on AWS-SDDC für die Verbindung mit VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in vRealize Automation

Bei Verwendung von VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in Ihrer vRealize Automation-Umgebung müssen Sie eine Netzwerkverbindung erstellen und Regeln festlegen, um die Kommunikation zwischen Ihrem SDDC in vCenter und VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in vRealize Automation zu unterstützen.

Konfigurieren Sie erforderliche Verbindungen und Regeln zur Unterstützung der SDDC-Kommunikation.

Um die erforderliche Verbindung zwischen Ihrem vorhandenen VMware Cloud on AWS-Host-SDDC in vCenter und einem VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in vRealize Automation zu erleichtern, müssen Sie eine Netzwerkverbindung zwischen den beiden Elementen mithilfe eines VPN oder ähnlicher Netzwerkmittel bereitstellen.

- 1 Konfigurieren Sie eine VPN-Verbindung über das öffentliche Internet oder AWS Direct Connect.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der VPN-Verbindung zum lokalen Datacenter sowie zum Konfigurieren von AWS Direct Connect für VMware Cloud on AWS finden Sie unter *VMware Cloud on AWS – Netzwerk und Sicherheit* in der [Dokumentation zur VMware Cloud on AWS](#).

- 2 Stellen Sie sicher, dass der vCenter Server-FQDN unter einer privaten IP-Adresse im Verwaltungsnetzwerk aufgelöst werden kann.

Weitere Informationen zum Einrichten der vCenter Server-FQDN-Auflösungsadresse finden Sie unter *VMware Cloud on AWS – Netzwerk und Sicherheit* in der [Dokumentation zu VMware Cloud on AWS](#).

- 3 Konfigurieren Sie erforderliche Firewallregeln.

Sie müssen Firewallregeln für das Verwaltungs-Gateway in der VMware Cloud on AWS-Konsole des SDDC konfigurieren, um die Kommunikation zu unterstützen. Die Regeln müssen sich im Abschnitt mit Firewallregeln für das **Verwaltungs-Gateway** befinden. Erstellen Sie die Firewallregeln mithilfe der Optionen auf der Registerkarte **Netzwerke und Sicherheit** in der SDDC-Konsole.

- Begrenzen Sie den Netzwerkdatenverkehr zu ESXi für HTTPS (TCP 443)-Dienste auf die ermittelte IP-Adresse der/des vRealize Automation-Appliance/Servers oder die Lastausgleichsdienst-VIP für vRealize Automation.
- Begrenzen Sie den Netzwerkdatenverkehr zu vCenter für ICMP (Alle ICMP-), SSO (TCP 7444)- und HTTPS (TCP 443)-Dienste auf die ermittelte IP-Adresse der/des vRealize Automation-Appliance/Servers oder die Lastausgleichsdienst-VIP für vRealize Automation.
- Begrenzen Sie den Netzwerkdatenverkehr zu NSX-T Manager für HTTPS (TCP 443)-Dienste auf die ermittelte IP-Adresse der/des vRealize Automation-Appliances/Servers oder die Lastausgleichsdienst-VIP für vRealize Automation.

Die erforderlichen Firewallregeln werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 2-1. Erforderliche Firewallregeln für das Verwaltungs-Gateway – Übersicht

Name	Quelle	Ziel	Dienst
vCenter	CIDR-Block des lokalen Datencenters	vCenter	Beliebig (Gesamter Datenverkehr)
vCenter-Ping	Alle	vCenter	ICMP (Gesamtes ICMP)
NSX Manager	CIDR-Block des lokalen Datencenters	NSX Manager	Beliebig (Gesamter Datenverkehr)
Lokal zu ESXi-Ping	CIDR-Block des lokalen Datencenters	Nur ESXi-Verwaltung	ICMP (Gesamtes ICMP)
Lokal zu ESXi Remote Console und Bereitstellung	CIDR-Block des lokalen Datencenters	Nur ESXi-Verwaltung	TCP 902
Lokal zu SDDC-VM	CIDR-Block des lokalen Datencenters	CIDR-Block des logischen SDDC-Netzwerks	Beliebig (Gesamter Datenverkehr)
SDDC-VM zu lokal	CIDR-Block des logischen SDDC-Netzwerks	CIDR-Block des lokalen Datencenters	Beliebig (Gesamter Datenverkehr)

Zugehörige Informationen finden Sie unter *Netzwerk und Sicherheit von VMware Cloud on AWS* und im *Betriebshandbuch für VMware Cloud on AWS* in der [VMware Cloud on AWS-Dokumentation](#).

Nachdem Sie den erforderlichen Zugriff auf Gateways und die Firewallregeln konfiguriert haben, können Sie mit dem Vorgang zum Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos fortfahren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows](#).

Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows

In diesem Verfahren erstellen Sie ein VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in vRealize Automation.

Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zu VMware Cloud on AWS](#).

Voraussetzungen



- Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen, einschließlich VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter, und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

- Um die erforderliche Verbindung zwischen Ihrem vorhandenen VMware Cloud on AWS-Host-SDDC in vCenter und einem VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in vRealize Automation zu erleichtern, müssen Sie eine Netzwerkverbindung und Firewallregeln bereitstellen, indem Sie ein VPN oder ein ähnliches Netzwerk verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorbereiten des VMware Cloud on AWS-SDDC für die Verbindung mit VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in vRealize Automation](#). Wenn Sie einen externen HTTP-Internet-Proxy verwenden, muss dieser für IPv4 konfiguriert sein.
- Wenn Sie nicht über externen Internetzugriff verfügen, konfigurieren Sie einen Internet-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**, wählen Sie VMware Cloud on AWS aus und geben Sie Werte ein.

Beispielwerte und zusätzliche Informationen werden in der folgenden Tabelle bereitgestellt.

Einstellung	Beispielwert und Anweisung	Beschreibung
VMC-API-Token	<ol style="list-style-type: none"> Klicken Sie auf das <i>i</i>-Hilfesymbol am Ende der Zeile VMC-API-Token und klicken Sie auf die Seite API-Token im Hilfetextfeld, um die Registerkarte API-Token auf der Mein Konto-Seite Ihrer Organisation zu öffnen. Klicken Sie auf Token generieren, um die Optionen für Neues API-Token generieren anzuzeigen. Geben Sie einen Namen für das neue Token ein, z. B. myinitials_mytoken. Legen Sie die Token-TTL auf nie ablaufen fest. Wenn Sie ein Token erstellen, das auf „ablaufen“ festgelegt ist, funktionieren die VMware Cloud on AWS-Vorgänge von vRealize Automation nicht mehr, wenn das Token abläuft, und funktionieren erst wieder, nachdem Sie das Cloud-Konto mit einem neuen Token aktualisiert haben. Wählen Sie im Abschnitt Geltungsbereiche definieren die Option Alle Rollen.  Klicken Sie auf Generieren. Klicken Sie auf der Seite des generierten Tokens auf Kopieren und dann auf Weiter. Kehren Sie zur Seite Neues Cloud-Konto zurück, fügen Sie das kopierte Token in die Zeile VMC-API-Token ein und klicken Sie auf API-Token einfügen.  	<p>Sie können auf der verknüpften Seite API-Token für Ihre Organisation ein neues Token erstellen oder ein vorhandenes Token verwenden.</p> <p>Im Abschnitt Geltungsbereiche definieren müssen mindestens die folgenden Rollen für das API-Token festgelegt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Organisationsrollen <ul style="list-style-type: none"> ■ Organisationsmitglied ■ Organisationsbesitzer ■ Dienstrollen – VMware Cloud on AWS <ul style="list-style-type: none"> ■ Administrator ■ NSX Cloud-Administrator ■ NSX Cloud-Auditor <p>Hinweis Sie können das generierte Token kopieren, herunterladen oder drucken. Wenn Sie diese Seite verlassen, können Sie das generierte Token nicht mehr abrufen.</p> <p>Fügen Sie das generierte oder bereitgestellte Token ein, um eine Verbindung zur verfügbaren SDDC-Umgebung im VMware Cloud on AWS-Abonnement Ihrer Organisation herzustellen, und füllen Sie die Liste der SDDC-Namen auf.</p> <p>Wenn sich die vRealize Automation- und VMware Cloud on AWS-Dienste in unterschiedlichen Organisationen befinden, sollten Sie zur VMware Cloud on AWS-Organisation wechseln und dann das Token generieren.</p> <p>Weitere Informationen zu API-Token finden Sie unter Generieren von API-Token.</p>
SDDC-Name	Wählen Sie für dieses Beispiel „Datacenter:Datacenter-abz“ aus.	Treffen Sie eine Auswahl in der Liste der verfügbaren SDDCs in Ihrem VMware Cloud on AWS-Abonnement. Die Liste der SDDCs

Einstellung	Beispielwert und Anweisung	Beschreibung
	Die Einträge für den vCenter- und NSX-T-FQDN werden automatisch mit dem SDDC-Namen befüllt. Wenn bereits ein Cloud-Proxy für das SDDC bereitgestellt wurde, wird der Wert für den Cloud-Proxy ebenfalls automatisch befüllt.	<p>basiert auf dem VMware Cloud on AWS-API-Token.</p> <p>NSX-V-SDDCs werden nicht mit vRealize Automation unterstützt und in der Liste der verfügbaren SDDCs nicht angezeigt.</p>
vCenter-IP-Adresse/-FQDN	Die Adresse wird automatisch basierend auf der SDDC-Auswahl angegeben.	<p>Geben Sie die IP-Adresse oder den FQDN des vCenter Server im angegebenen SDDC ein.</p> <p>Als IP-Adresse wird standardmäßig die private IP-Adresse verwendet. Je nach Typ der Netzwerkverbindung, die für den Zugriff auf Ihr SDDC verwendet wird, kann sich die Standardadresse von der IP-Adresse des NSX Manager-Servers im angegebenen SDDC unterscheiden.</p>
IP-Adresse/FQDN in NSX Manager	Die Adresse wird automatisch basierend auf der SDDC-Auswahl angegeben.	<p>Gibt die IP-Adresse oder den FQDN des NSX Managers im angegebenen SDDC ein.</p> <p>Als IP-Adresse wird standardmäßig die private IP-Adresse verwendet. Je nach Typ der Netzwerkverbindung, die für den Zugriff auf Ihr SDDC verwendet wird, kann sich die Standardadresse von der IP-Adresse des NSX Manager-Servers im angegebenen SDDC unterscheiden.</p> <p>VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten bieten Unterstützung für NSX-T.</p>
Benutzername und Kennwort in vCenter	Als Benutzername wird automatisch „cloudadmin@vmc.local“ angegeben.	<p>Geben Sie Ihren vCenter-Benutzernamen für das angegebene SDDC ein, wenn er sich von der Standardeinstellung unterscheidet.</p> <p>Der angegebene Benutzer benötigt CloudAdmin-Anmeldedaten. Der Benutzer benötigt keine CloudGlobalAdmin-Anmeldedaten.</p> <p>Geben Sie das Benutzerkennwort ein.</p>
Validieren	<p>Klicken Sie auf Validieren.</p> <p>Wenn Sie eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden <code>Error updating endpoint <Name>: Endpoint already exists</code> erhalten, wurde diesem SDDC bereits ein Cloud-Konto zugeordnet.</p>	Mithilfe der Validierungsaktion werden Ihre Zugriffsrechte für das angegebene vCenter bestätigt, und es wird überprüft, ob das vCenter ausgeführt wird.
Name und Beschreibung	<p>Geben Sie OurCo-VMC als Namen für das Cloud-Konto ein.</p> <p>Geben Sie Beispielbereitstellung für VMC als Beschreibung für das Cloud-Konto ein.</p>	
Bereitstellung für diese Datencenter zulassen	Diese Informationen sind schreibgeschützt.	Listet verfügbare Datencenter in der angegebenen VMware Cloud on AWS-SDDC-Umgebung auf.

Einstellung	Beispielwert und Anweisung	Beschreibung
Cloud-Zone erstellen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. In diesem Beispiel erstellen Sie später im Workflow eine Cloud-Zone.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen .
Funktions-Tags	Lassen Sie dieses Feld leer. In diesem Workflow werden keine Funktions-Tags verwendet.	Verwenden Sie Tags gemäß der Tag-Strategie Ihrer Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen und Erstellen einer Tagging-Strategie .

Wie bei auf vSphere bereitgestellten VMs können Sie Maschinen-Tags für eine VM konfigurieren, die auf VMware Cloud on AWS bereitgestellt werden soll. Sie können das Maschinen-Tag auch nach der ersten Bereitstellung aktualisieren. Mithilfe dieser Maschinen-Tags kann vRealize Automation einer entsprechenden NSX-T-Sicherheitsgruppe während der Bereitstellung dynamisch eine VM zuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Ressourcen, wie z. B. Maschinen und Volumes, werden vom VMware Cloud on AWS-SDDC-Datencenter erfasst und im Abschnitt **Ressourcen** der Registerkarte vRealize Automation **Infrastruktur** aufgelistet.

Nächste Schritte

[Erstellen einer Cloud-Zone für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation.](#)

Erstellen einer Cloud-Zone für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation

In diesem Schritt erstellen Sie eine Cloud-Zone zur Angabe einer Computing-Ressource, auf die der CloudAdmin-Benutzer beim Arbeiten mit VMware Cloud on AWS in vRealize Automation zugreifen kann.

In VMware Cloud on AWS lauten die beiden wichtigsten Administratoranmeldedaten „CloudGlobalAdmin“ und „CloudAdmin“. vRealize Automation Cloud Assembly wurde für die Unterstützung des CloudAdmin-Benutzers entwickelt. Stellen Sie die Ressourcen bereit, die für einen VMware Cloud on AWS CloudAdmin-Benutzer verfügbar sind. Führen Sie keine Bereitstellung für Ressourcen durch, die VMware Cloud on AWS CloudGlobalAdmin-Anmeldedaten benötigen.

Cloud-Zonen geben die Computing-Ressourcen an, auf denen eine Projekt-Cloud-Vorlage Maschinen, Netzwerke und Speicher bereitstellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen](#).

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Verfahren eingegebenen Schrittwerte nur für diesen Beispiel-Workflow.

Voraussetzungen

- Schließen Sie das Verfahren [Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows](#) ab.
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen, einschließlich der VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Cloud-Zone** und geben Sie Werte für die VMware Cloud on AWS-Umgebung ein.

Einstellung	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-VMC / Datacenter:Datacenter-abz Dies ist das Cloud-Konto und die zugehörige Region, die Sie im vorherigen Schritt, Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows , definiert haben.
Name	VMC_cloud_zone-1
Beschreibung	Nur VMware Cloud on AWS-Ressourcen
Platzierungsrichtlinie	Standard
Funktions-Tags	Lassen Sie dieses Feld leer. In diesem Workflow werden keine Funktions-Tags verwendet.

- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Berechnen**.
- 4 Wie in Bereich 1 unten dargestellt, suchen und wählen Sie eine Computing-Ressource aus, die dem CloudAdmin-Benutzer zur Verfügung steht. Verwenden Sie für dieses Beispiel die Ressource mit dem Namen `Cluster 1/ Compute-ResourcePool`.

`Cluster 1/ Compute-ResourcePool` ist die standardmäßige Computing-Ressource für VMware Cloud on AWS.



- 5 Wie in Bereich 2 oben dargestellt, fügen Sie den Tag-Namen `vmc_placements_abz` hinzu.

Tags

1 Objekt(e) ausgewählt

Tags hinzufügen

vmc_placements_abz X
Neues Tag eingeben

Tags entfernen

keine Tags ⓘ

- 6 Filtern Sie die Computing-Ressourcen, die in dieser Cloud-Zone verwendet werden, indem Sie `vmc_placements_abz` im Abschnitt **Filter-Tags** eingeben.

- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.

Name	Konto/Region	Typ	Tags
<input type="checkbox"/> ComputeClusterA	LK-TEST 测试资源池A / NSX62-Scale-DC	common.title cluster	ClusterComputeClusterA
<input checked="" type="checkbox"/> ComputeClusterA-New	nsx-vmware 测试资源池A / NSX62-DataCenter	common.title cluster	ComputeClusterA
<input type="checkbox"/> ComputeClusterA / Scale	270_VC_account 测试资源池A / NSX62-Scale-DC	ResourcePool	ComputeClusterA

In diesem Beispiel steht dem CloudAdmin-Benutzer nur die Computing-Ressource mit dem Namen Cluster 1/ Compute-ResourcePool zur Verfügung.

Nächste Schritte

[Konfigurieren von Netzwerk- und Speicherprofilen für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation.](#)

Konfigurieren von Netzwerk- und Speicherprofilen für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation

In diesem Schritt konfigurieren Sie ein Netzwerk- und Speicherprofil zur Angabe von Ressourcen, die einem VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Benutzer in vRealize Automation zur Verfügung stehen.

Obwohl auch ein Image- und Konfigurationswert benötigt werden, gibt es keine eindeutigen spezifischen Informationen zu den VMware Cloud on AWS-Benutzeranmeldedaten. In diesem Beispiel verwenden Sie einen Konfigurationswert vom Typ `small` und einen Image-Wert vom Typ `ubuntu-16`, wenn Sie die Cloud-Vorlage definieren.

Allgemeine Informationen zu Zuordnungen und Profilen finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#).

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Verfahren eingegebenen Schrittwerte nur für diesen Beispiel-Workflow.

Voraussetzungen

- Erstellen Sie eine Cloud-Zone. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen einer Cloud-Zone für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen, einschließlich der VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

Verfahren


1 Definieren Sie ein Netzwerkprofil für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen.

- a Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofile** aus und klicken Sie auf **Neues Netzwerkprofil**.

Einstellung	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-VMC / Datacenter:Datacenter-abz
	Hinweis Wählen Sie das VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto und das zugehörige SDDC aus, das Sie in Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows erstellt haben.
Name	vmc-network1
Beschreibung	Enthält Netzwerke, auf die Cloud-Vorlagenadministratoren mit VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten zugreifen können.

- b Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerk** und dann auf **Netzwerk hinzufügen**.
- c Wählen Sie ein Netzwerk aus, auf dem ein VMware Cloud on AWS-Benutzer mit CloudAdmin-Anmeldedaten eine Bereitstellung durchführen kann, wie z. B. `sddc-cgw-network-1`.

Netzwerk hinzufügen



<input type="checkbox"/>	Name	Konto/Region	Zone	Netzwerkdomäne
<input checked="" type="checkbox"/>	ESO_PKS_VCO1_VM_PKS	114VCア7中表監@量ホ Ce0Baaæ0eoauHUse / ESO_PKS_VCO1_DC01		ESO_PKS_VCO1_DVS01
<input type="checkbox"/>	ESO_PKS_VCO1_Mgmt	114VCア7中表監@量ホ Ce0Baaæ0eoauHUse / ESO_PKS_VCO1_DC01		ESO_PKS_VCO1_DVS01

2 Speichern Sie das Netzwerkprofil.


3 Definieren Sie ein Speicherprofil für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen.

Konfigurieren Sie ein Speicherprofil für einen Datenspeicher/Cluster, auf den der CloudAdmin-Benutzer zugreifen kann.

- a Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Speicherprofile** aus und klicken Sie auf **Neues Speicherprofil**.

Einstellung	Beispielwert
Konto/Region	OurCo-VMC / Datacenter:Datacenter-abz Wählen Sie das VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto und das zugehörige SDDC aus, das Sie in Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows erstellt haben.
Name	vmc-storage1
Beschreibung	Enthält den Datenspeicher-Cluster, auf dem Cloud-Vorlagenadministratoren mit VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten Bereitstellungen durchführen können.

- b Wählen Sie im Dropdown-Menü **Datenspeicher/Cluster** den Datenspeicher **WorkloadDatastore** aus.



Für VMware Cloud on AWS in vRealize Automation Cloud Assembly muss die Speicherrichtlinie den Datenspeicher **WorkloadDatastore** verwenden, um die VMware Cloud on AWS-Bereitstellung zu unterstützen.

4 Speichern Sie das Speicherprofil.

Nächste Schritte

[Erstellen eines Projekts zur Unterstützung von VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#).

Erstellen eines Projekts zur Unterstützung von VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation

In diesem Schritt definieren Sie ein vRealize Automation-Projekt, das zum Steuern der Ressourcen verwendet werden kann, die für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen verfügbar sind.

Weitere Informationen zu Projekten finden Sie unter [Funktionsweise von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten zur Bereitstellungszeit](#).

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Verfahren eingegebenen Schrittwerte nur für diesen Beispiel-Workflow.

Voraussetzungen

- Schließen Sie das Verfahren [Konfigurieren von Netzwerk- und Speicherprofilen für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#) ab.
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen, einschließlich der VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte**.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Projekt** und geben Sie den Projektnamen `VMC_proj-1_abz` ein.
- 3 Klicken Sie auf **Benutzer** und dann auf **Benutzer hinzufügen**.

Die Benutzer benötigen CloudAdmin-Anmeldedaten für das VMware Cloud on AWS-Abonnement ihrer Organisation.

- `chris.gray@ourco.com`, Administrator
- `kerry.white@ourco.com`, Mitglied

- 4 Klicken Sie auf **Bereitstellung** und dann auf **Cloud-Zone hinzufügen**.
- 5 Fügen Sie die Cloud-Zone hinzu, die Sie im vorherigen Schritt konfiguriert haben.

Einstellung	Beispielwert
Cloud-Zone	VMC_cloud_zone-1 Sie haben diese Cloud-Zone im vorherigen Schritt, Erstellen einer Cloud-Zone für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation , erstellt.
Bereitstellungspriorität	1
Grenzwert der Instanzen	3

- 6 Ignorieren Sie in diesem Beispiel die anderen Optionen.

Nächste Schritte

Erstellen Sie eine Cloud-Vorlage, die in Ihrer VMware Cloud on AWS-Umgebung bereitgestellt werden soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definieren einer vCenter-Maschinenressource in einem Cloud-Vorlagendesign zur Unterstützung der VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation](#).

Definieren einer vCenter-Maschinenressource in einem Cloud-Vorlagendesign zur Unterstützung der VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation

In diesem Schritt ziehen Sie eine vCenter-Maschinenressource auf die Design-Arbeitsfläche und fügen Einstellungen für eine VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation hinzu.

Erstellen Sie ein Cloud-Vorlagendesign, das Sie verfügbaren VMware Cloud on AWS-Ressourcen bereitstellen können.

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Verfahren eingegebenen Schrittwerte nur für diesen Beispiel-Workflow.

Voraussetzungen

- Dieses Verfahren setzt voraus, dass Sie über Anmeldedaten als Cloud-Vorlagendesigner verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- In diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie über VMware Cloud on AWS CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter (Datacenter:Datacenter-abz) verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Konfigurieren Sie die Ressourceninfrastruktur und das Projekt gemäß der Beschreibung in den vorherigen Abschnitten.

Verfahren

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Design** und dann auf **Neu**.

Einstellung	Beispielwert
Name	vmc-bp_abz
Beschreibung	1
Projekt	VMC_proj-1_abz Dies ist das zuvor erstellte Projekt, das die ebenfalls bereits erstellte Cloud-Zone unterstützt. Das Projekt ist nun mit der Cloud-Zone verknüpft, die wiederum mit dem/der VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto/-Region verknüpft ist, die Sie zuvor erstellt haben.

- 2 Ziehen Sie eine vSphere-Maschinenressource auf die Arbeitsfläche.
- 3 Bearbeiten Sie den folgenden (fett gedruckten) Cloud-Vorlagen-Ressourcencode in der Maschinenressource.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
```

```
properties:
  image: ubuntu-1604
  cpuCount: 1
  totalMemoryMB: 1024
  folderName: Workloads
```

Bei `image` kann es sich um einen beliebigen Wert handeln, der für Ihre Bereitstellungsanforderungen geeignet ist.

Sie müssen die `folderName: Workloads`-Anweisung zum Code des Cloud-Vorlagendesigns hinzufügen, um die VMware Cloud on AWS-Bereitstellung zu unterstützen. Die Einstellung `folderName: Workloads` unterstützt die CloudAdmin-Anmeldedaten in der VMware Cloud on AWS-SDDC-Umgebung und ist obligatorisch.

Hinweis: Obwohl die im obigen Codebeispiel angezeigte Einstellung `folderName: Workloads` notwendig ist, können Sie sie direkt in den Code der Cloud-Vorlage einfügen (wie oben gezeigt) oder zur verknüpften Cloud-Zone bzw. zum verknüpften Objekt hinzufügen. Wenn die Einstellung an mehr als einer dieser drei Positionen angegeben ist, lautet die Reihenfolge folgendermaßen:

- Die Projekteinstellung überschreibt die Cloud-Vorlagen- und die Cloud-Zoneneinstellung.
- Die Cloud-Vorlageneinstellung überschreibt die Cloud-Zoneneinstellung.

Hinweis: Sie können die Einstellungen für `cpuCount` und `totalMemoryMB` optional durch einen Eintrag vom Typ `flavor` (Größenänderung) ersetzen, wie nachfolgend dargestellt:

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: ubuntu-1604
      flavor: small
      folderName: Workloads
```

Wenn für die Cloud-Zone der Ordnerwert auf **Workloads** festgelegt ist, müssen Sie die Eigenschaft `folderName` in der Cloud-Vorlage nicht festlegen, es sei denn, Sie möchten den Wert für den Cloud-Zonenordner überschreiben.

Nächste Schritte

Erweitern Sie diesen grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflow, indem Sie Netzwerkisolierung hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren eines isolierten Netzwerks im VMware Cloud on AWS-Workflow in vRealize Automation](#).

Konfigurieren eines isolierten Netzwerks im VMware Cloud on AWS-Workflow in vRealize Automation

In diesem Verfahren fügen Sie ein isoliertes Netzwerk für Ihre VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation hinzu.

Beim Festlegen Ihres VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos stehen die NSX-T-Einstellungen zur Verfügung, die in Ihrem VMware Cloud on AWS-Dienst konfiguriert sind. Informationen zum Konfigurieren von NSX-T-Einstellungen in Ihrem VMware Cloud on AWS-Dienst finden Sie in der VMware Cloud on AWS-[Produktdokumentation](#).

vRealize Automation unterstützt VMware Cloud on AWS mit NSX-T. VMware Cloud on AWS wird mit NSX-V nicht unterstützt.

vRealize Automation unterstützt Netzwerkisolierung für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen. Für VMware Cloud on AWS werden keine anderen Netzwerkmethoden unterstützt.

Diese Erweiterung des grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflows beschreibt die folgenden Methoden zum Erstellen eines isolierten Netzwerks für die Verwendung in Ihrer Cloud-Vorlage:

- Konfigurieren Sie auf einem bedarfsgesteuerten Netzwerk basierende Isolierung.
- Konfigurieren Sie auf bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppen basierende Isolierung.

Voraussetzungen

Mit diesem Verfahren wird der grundlegende VMware Cloud on AWS-Workflow erweitert. Der Workflow verwendet dasselbe Cloud-Konto und dieselbe Region, dieselbe Cloud-Zone, dasselbe Projekt und Netzwerkprofil, die Sie im Workflow [Lernprogramm: Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für vRealize Automation](#) konfiguriert haben.

Verfahren

1 [Definieren eines isolierten Netzwerks für eine VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation](#)

Sie können die Netzwerkisolierung für eine VMware Cloud on AWS-Bereitstellung mithilfe einer der folgenden Vorgehensweisen konfigurieren:

2 [Definieren einer Netzwerkkomponente in einer Cloud-Vorlage zur Unterstützung der Netzwerkisolierung für VMware Cloud on AWS in vRealize Automation](#)

In diesem Schritt ziehen Sie die Komponente einer Netzwerkmaschine auf die Arbeitsfläche einer vRealize Automation-Cloud-Vorlage und fügen Einstellungen für eine isolierte Netzwerkbereitstellung zu Ihrer VMware Cloud on AWS-Zielumgebung hinzu.

Definieren eines isolierten Netzwerks für eine VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation

Sie können die Netzwerkisolierung für eine VMware Cloud on AWS-Bereitstellung mithilfe einer der folgenden Vorgehensweisen konfigurieren:

- [Konfigurieren bedarfsgesteuerter netzwerkbasierter Isolierung in vRealize Automation](#)
- [Konfigurieren der auf bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppen basierenden Isolierung in vRealize Automation](#)

Konfigurieren bedarfsgesteuerter netzwerkbasierter Isolierung in vRealize Automation

Sie können Netzwerkisolierung für die Anforderungen Ihrer VMware Cloud on AWS-Bereitstellung konfigurieren, indem Sie bedarfsgesteuerte Netzwerkeinstellungen in einem Netzwerkprofil angeben und verwenden.

Sie können ein isoliertes Netzwerk mithilfe einer Sicherheitsgruppe oder mithilfe bedarfsgesteuerter Netzwerkeinstellungen angeben. In diesem Beispiel konfigurieren Sie Netzwerkisolierung durch Angabe bedarfsgesteuerter Netzwerkeinstellungen im Netzwerkprofil. Zu einem späteren Zeitpunkt greifen Sie auf das Netzwerk in einer Cloud-Vorlage zu und verwenden die Cloud-Vorlage in einer VMware Cloud on AWS-Bereitstellung.

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Verfahren eingegebenen Schrittwerte nur für diesen Beispiel-Workflow.

Voraussetzungen

- Schließen Sie den unter [Konfigurieren eines grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflows in vRealize Automation](#) beschriebenen Workflow ab.
- Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren eines isolierten Netzwerks im VMware Cloud on AWS-Workflow in vRealize Automation](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen, einschließlich der VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

Verfahren

- 1 Öffnen Sie das Netzwerkprofil, das Sie im grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflow verwendet haben, z. B. `vmc-network1`. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren von Netzwerk- und Speicherprofilen für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#).
- 2 Auf der Registerkarte **Netzwerke** muss keine Auswahl vorgenommen werden.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerkrichtlinien**.

- 4 Wählen Sie die Option **Bedarfsgesteuertes Netzwerk erstellen** und die `cgw`-Standardnetzwerkdomäne aus. Geben Sie eine geeignete Größe für CIDR und Subnetz an.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

Bei Verwendung dieses Netzwerkprofils werden Maschinen in einem Netzwerk in der Standardnetzwerkdomäne bereitgestellt. Das Netzwerk wird von anderen Netzwerken isoliert, indem privater oder ausgehender Netzwerkzugriff verwendet wird.

Nächste Schritte

Konfigurieren Sie eine Netzwerkkomponente in Ihrer Cloud-Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter [Definieren einer Netzwerkkomponente in einer Cloud-Vorlage zur Unterstützung der Netzwerkisolierung für VMware Cloud on AWS in vRealize Automation](#)

Konfigurieren der auf bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppen basierenden Isolierung in vRealize Automation

Sie können die Netzwerkisolierung für Ihre VMware Cloud on AWS-Bereitstellungsanforderungen konfigurieren, indem Sie eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe in einem Netzwerkprofil angeben und verwenden.

Sie können ein isoliertes Netzwerk mithilfe einer Sicherheitsgruppe oder mithilfe bedarfsgesteuerter Netzwerkeinstellungen angeben. In diesem Beispiel konfigurieren Sie Netzwerkisolierung durch Angabe einer bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppe im Netzwerkprofil. Zu einem späteren Zeitpunkt geben Sie das Netzwerk in einer Cloud-Vorlage an und verwenden die Cloud-Vorlage in einer VMware Cloud on AWS-Bereitstellung.


Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Verfahren eingegebenen Schrittwerte nur für diesen Beispiel-Workflow.

Voraussetzungen

- Schließen Sie den unter [Konfigurieren eines grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflows in vRealize Automation](#) beschriebenen Workflow ab.
- Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren eines isolierten Netzwerks im VMware Cloud on AWS-Workflow in vRealize Automation](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen, einschließlich der VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

Verfahren

- 1 Öffnen Sie das Netzwerkprofil, das Sie im grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflow verwendet haben, z. B. `vmc-network1`. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von Netzwerk- und Speicherprofilen für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#).
- 2 Wählen Sie das vorhandene Netzwerk aus, das Sie im grundlegenden VMware Cloud on AWS-Workflow verwendet haben, z. B. `sddc-cgw-network-1`. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren von Netzwerk- und Speicherprofilen für VMware Cloud on AWS-Bereitstellungen in vRealize Automation](#).
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerkrichtlinien**.
- 4 Wählen Sie die Option **Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe erstellen** aus.



- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

Bei Verwendung dieses Netzwerkprofils werden Maschinen im ausgewählten Netzwerk bereitgestellt und durch eine neue Sicherheitsgruppenrichtlinie isoliert. Die neue Sicherheitsrichtlinie lässt privaten oder ausgehenden Netzwerkzugriff zu.

Nächste Schritte

Konfigurieren Sie eine Netzwerkkomponente in Ihrer Cloud-Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter [Definieren einer Netzwerkkomponente in einer Cloud-Vorlage zur Unterstützung der Netzwerkisolierung für VMware Cloud on AWS in vRealize Automation](#)

Definieren einer Netzwerkkomponente in einer Cloud-Vorlage zur Unterstützung der Netzwerkisolierung für VMware Cloud on AWS in vRealize Automation

In diesem Schritt ziehen Sie die Komponente einer Netzwerkmaschine auf die Arbeitsfläche einer vRealize Automation-Cloud-Vorlage und fügen Einstellungen für eine isolierte Netzwerkbereitstellung zu Ihrer VMware Cloud on AWS-Zielumgebung hinzu.

Fügen Sie der zuvor erstellten Cloud-Vorlage die Netzwerkisolierung hinzu. Die Cloud-Vorlage ist bereits mit einem Projekt und einer Cloud-Zone verknüpft, die die Bereitstellung in Ihrer VMware Cloud on AWS-Umgebung unterstützen, sowie mit dem Netzwerkprofil und dem Netzwerk, die Sie für die Isolierung konfiguriert haben.

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Verfahren eingegebenen Schrittwerte nur für diesen Beispiel-Workflow.

Voraussetzungen

- Schließen Sie das Verfahren [Konfigurieren der auf bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppen basierenden Isolierung in vRealize Automation](#) oder [Konfigurieren bedarfsgesteuerter netzwerkbasierter Isolierung in vRealize Automation](#) ab.
- Dieses Verfahren setzt voraus, dass Sie über Anmeldedaten als Cloud-Vorlagendesigner verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie über VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).

Verfahren

- 1 Öffnen Sie die Cloud-Vorlage, die Sie im vorherigen Workflow erstellt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definieren einer vCenter-Maschinenressource in einem Cloud-Vorlagendesign zur Unterstützung der VMware Cloud on AWS-Bereitstellung in vRealize Automation](#).
- 2 Ziehen Sie aus den Komponenten links auf der Entwurfsseite der Cloud-Vorlage eine Netzwerkkomponente auf die Arbeitsfläche.
- 3 Bearbeiten Sie den YAML-Code der Netzwerkkomponente, um den Netzwerktyp `private` oder `outbound` anzugeben (Fettformatierung).

```
resources: Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
    name: vmc_isolated
    networkType: private
```

ODER

```
resources: Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
    name: vmc_isolated
    networkType: outbound
```

Nächste Schritte

Sie können die Cloud-Vorlage nun bereitstellen oder schließen.

Lernprogramm: Konfigurieren einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration für vRealize Automation

Sie können einen externen IPAM-Anbieter zum Verwalten von IP-Adresszuweisungen für Ihre Cloud-Vorlagen-Bereitstellungen verwenden. In diesem Lernprogramm wird beschrieben, wie Sie eine externe IPAM-Integration mithilfe von Infoblox als externem IPAM-Anbieter in vRealize Automation konfigurieren.

In diesem Verfahren verwenden Sie ein vorhandenes IPAM-Anbieterpaket, in diesem Fall ein Infoblox-Paket, und eine vorhandene Ausführungsumgebung, um einen anbieterspezifischen IPAM-Integrationspunkt zu erstellen. Sie konfigurieren ein vorhandenes Netzwerk und erstellen ein Netzwerkprofil, um die IP-Adresszuteilung aus dem externen IPAM-Anbieter zu unterstützen. Schließlich erstellen Sie eine Cloud-Vorlage, die mit dem Netzwerk und Netzwerkprofil abgeglichen wird, und stellen vernetzte Maschinen mithilfe von IP-Werten bereit, die vom externen IPAM-Anbieter bezogen werden.

Informationen zum Erhalten und Konfigurieren des IPAM-Anbieterpakets sowie zum Konfigurieren einer Ausführungsumgebung, die zur Unterstützung der IPAM-Anbieterintegration auf einen Cloud-Erweiterbarkeits-Proxy zugreift, sind zu Referenzzwecken enthalten.

Die in diesem Beispielworkflow angezeigten Werte sind Beispielwerte. Sie können diese nicht unverändert auf Ihre Umgebung übertragen. Denken Sie darüber nach, wo Sie Ihre eigenen Ersetzungen vornehmen würden, um die Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen.



Informationen zu einem ähnlichen vRealize Automation-Szenario, das einen Infoblox IPAM-Integrationsworkflow in einem Video veranschaulicht, finden Sie unter [Infoblox IPAM-Plug-In-Integration mit vRealize Automation/vRealize Automation Cloud](#).

Verfahren

1 [Hinzufügen erforderlicher erweiterbarer Attribute in der Infoblox-Anwendung für die Integration mit vRealize Automation](#)

Bevor Sie das Infoblox-Anbieterpaket (`infoblox.zip`) für die Integration mit vRealize Automation von der Infoblox-Website oder vom VMware Marketplace herunterladen und bereitstellen können, müssen Sie in Infoblox erforderliche Erweiterbarkeitsattribute hinzufügen.

2 [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#)

Bevor Sie einen externen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation definieren können, benötigen Sie ein konfiguriertes IPAM-Anbieterpaket.

3 Erstellen einer Ausführungsumgebung für einen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation

Bevor Sie einen externen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation definieren können, müssen Sie eine Ausführungsumgebung erstellen bzw. auf eine vorhandene Ausführungsumgebung zugreifen, die als Vermittler zwischen dem IPAM-Anbieter und vRealize Automation fungiert. Die Ausführungsumgebung ist üblicherweise ein Amazon Web Services- oder Microsoft Azure-Cloud-Konto, das einem lokalen Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit zugeordnet ist, der wiederum einem Cloud-Erweiterbarkeits-Proxy zugeordnet ist.

4 Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation

vRealize Automation unterstützt die Integration mit einem externen IPAM-Anbieter. In diesem Beispiel wird Infoblox als externer IPAM-Anbieter verwendet.

5 Konfigurieren eines Netzwerks und Netzwerkprofils zur Verwendung von IPAM (extern) für ein vorhandenes Netzwerk in vRealize Automation

Sie können ein vorhandenes Netzwerk so definieren, dass es IP-Adresswerte verwendet, die von einem externen IPAM-Anbieter anstatt intern von vRealize Automation abgerufen und verwaltet werden.

6 Definieren und Bereitstellen einer Cloud-Vorlage, die die Bereichszuweisung eines externen IPAM-Anbieters in vRealize Automation verwendet

Sie können eine Cloud-Vorlage definieren, um die IP-Adresszuweisungen des externen IPAM-Anbieters abzurufen und zu verwalten. In diesem Beispiel wird Infoblox als externer IPAM-Anbieter verwendet.

7 Verwenden von Infoblox-spezifischen Eigenschaften und erweiterbaren Attributen für IPAM-Integrationen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen

Sie können für vRealize Automation-Projekte, die externe IPAM-Integrationen für Infoblox enthalten, Infoblox-spezifische Eigenschaften verwenden.

8 Steuern der Netzwerkdatenerfassung mithilfe von Infoblox-Filtern in vRealize Automation

Für Infoblox können Sie die Anzahl der Netzwerke mit erfassten Daten ausschließlich auf die Netzwerke begrenzen, die für vRealize Automation-Vorgänge benötigt werden. Auf diese Weise wird die Menge der übertragenen Daten verringert und die Systemleistung gesteigert.

Hinzufügen erforderlicher erweiterbarer Attribute in der Infoblox-Anwendung für die Integration mit vRealize Automation

Bevor Sie das Infoblox-Anbieterpaket (`infoblox.zip`) für die Integration mit vRealize Automation von der Infoblox-Website oder vom VMware Marketplace herunterladen und bereitstellen können, müssen Sie in Infoblox erforderliche Erweiterbarkeitsattribute hinzufügen.

Dieses Verfahren ist anwendbar, wenn Sie für die Infoblox-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly einen externen IPAM-Integrationspunkt erstellen.

Bevor Sie `Infoblox.zip` herunterladen können, müssen Sie sich mit den Administratoranmeldedaten des Kontos Ihrer Organisation bei Ihrem Infoblox-Konto anmelden und die folgenden erweiterbaren Infoblox-Attribute vorab erstellen:

- `VMware NIC index`
- `VMware resource ID`

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Konto bei [Infoblox](#) verfügen und dass Sie über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Infoblox-Konto Ihres Unternehmens verfügen.
- Bestätigen Sie, dass die WAPI-Version von Infoblox unterstützt wird. Die IPAM-Integration mit Infoblox hängt von der Infoblox-WAPI-Version v2.7 ab. Infoblox-Appliances, die WAPI v2.7 unterstützen, werden unterstützt.
- Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Infoblox-spezifischen Eigenschaften und erweiterbaren Attributen für IPAM-Integrationen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

Verfahren

- 1 Melden Sie sich mit Administratoranmeldedaten bei Ihrem Infoblox-Konto an.

Bei diesen Anmeldedaten handelt es sich um denselben Administratorbenutzernamen und das zugehörige Kennwort, die Sie beim Erstellen eines externen IPAM-Integrationspunkts in vRealize Automation Cloud Assembly über die Menüfolge **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen >** verwenden.

- 2 Verwenden Sie das in der Infoblox-Dokumentation beschriebene Verfahren, um die folgenden erforderlichen erweiterbaren Attribute in Ihrer Infoblox-Anwendung zu erstellen.

- `VMware NIC index` –Typ Ganzzahl
- `VMware resource ID` –Typ-Zeichenfolge

Der Vorgang wird im Abschnitt *Hinzufügen von erweiterbaren Attributen* des Infoblox-Dokumentationsthemas [Informationen zu erweiterbaren Attributen](#) beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von erweiterbaren Attributen](#).

Nächste Schritte

Nachdem Sie die erforderlichen Attribute hinzugefügt haben, können Sie den Vorgang zum Herunterladen und Bereitstellen des Infoblox-Pakets wie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#) beschrieben fortsetzen.

Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation

Bevor Sie einen externen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation definieren können, benötigen Sie ein konfiguriertes IPAM-Anbieterpaket.

Sie können ein anbieterspezifisches Integrationspaket von der Website des IPAM-Anbieters, über den [VMware Marketplace](#) oder gegebenenfalls über die vRealize Automation-Registerkarte **Marketplace** herunterladen.

Hinweis In diesem Beispiel wird das von VMware bereitgestellte Infoblox-Paket `Infoblox.zip` verwendet, das folgendermaßen über den [VMware Marketplace](#) heruntergeladen werden kann:

- **Infoblox Plug-In Version 1.4** – kompatibel mit vRealize Automation 8.3.x, 8.4.x, 8.5.x und höher, bietet alle Funktionen vorheriger Versionen. Mit dieser Version können Sie denselben Hostnamen mit einem anderen DNS-Suffix für zwei Netzwerkkarten verwenden. Weitere Details finden Sie in den Plug-In-Versionshinweisen.
- **Infoblox Plug-In Version 1.3** – kompatibel mit vRealize Automation 8.3.x sowie Bereitstellung zusätzlicher Filter für die Netzwerkdaterfassung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Steuern der Netzwerkdaterfassung mithilfe von Infoblox-Filtern in vRealize Automation](#). Bei Verwendung von vRealize Automation 8.3.x können Sie stattdessen das Infoblox-Plug-In 1.4 ausführen, um zusätzliche Funktionen zu nutzen.

Das **Infoblox v1.3-Plug-In** kann jedoch nur in ausgewählten Situationen und mit Vorsicht mit vRealize Automation 8.1 oder 8.2 verwendet werden (siehe hierzu den KB-Artikel [Infoblox 1.3-Kompatibilität mit vRealize Automation 8.x \(82142\)](#)).

- **vRA Cloud Infoblox Plug-In Version 1.2** – kompatibel mit vRealize Automation 8.1.x und 8.2.x
- **vRA Cloud Infoblox Plug-In Version 1.1** – kompatibel mit vRealize Automation 8.1.x
- **vRA Cloud Infoblox Plug-In Version 1.0** – kompatibel mit vRealize Automation 8.0.1.x mit oder ohne Internetverbindung mit dem globalen Netzwerk
- **vRA Cloud Infoblox Plug-in Version 0.4** – kompatibel mit vRealize Automation 8.0.0.x und 8.0.1.x bei bestehender Internetverbindung mit dem globalen Netzwerk

Die IPAM-Integration mit Infoblox beruht auf Infoblox WAPI v2.7. Alle Infoblox-Appliances mit Unterstützung für WAPI v2.7 werden unterstützt.

Informationen zum Erstellen eines IPAM-Integrationspakets für andere IPAM-Anbieter finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden des IPAM-SDK zur Erstellung eines anbieterspezifischen, externen IPAM-Integrationspakets für vRealize Automation](#), wenn noch keins im Download-Center vorhanden ist.

Das IPAM-Anbieterpaket enthält Skripts in einem Paket mit Metadaten und anderen Konfigurationen. Die Skripts enthalten den Quellcode, der für die Vorgänge verwendet wird, die von vRealize Automation in Abstimmung mit dem externen IPAM-Anbieter ausgeführt werden. Zu den Beispielvorgängen gehören `Allocate an IP address for a virtual machine`, `Fetch a list of IP ranges from the provider` und `Update the MAC address of a host record in the provider`.

Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter, z. B. [Infoblox](#) oder [BlueCat](#), und über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation beim IPAM-Anbieter verfügen.
- Wenn Sie Infoblox als Ihren externen IPAM-Anbieter verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihrem Infoblox-Konto die erforderlichen erweiterbaren Attribute hinzugefügt haben, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen erforderlicher erweiterbarer Attribute in der Infoblox-Anwendung für die Integration mit vRealize Automation](#).

Hinweis Es besteht ein Problem mit der Zertifikatskette hinsichtlich der Art und Weise, wie SSL-Handshakes vom Python-Element im Infoblox Plug-In verarbeitet werden. Informationen zum Problem und den notwendigen Aktionen zum Lösen des Problems finden Sie im Knowledgebase-Artikel [vRA Cloud Infoblox Plug-In löst einen Zertifikatskettenfehler während des Authentifizierungsprozesses aus \(88057\)](#).

Verfahren

- 1 Navigieren Sie zur korrekten Seite des Infoblox Plug-Ins, wie z. B. [Infoblox Plug-In Version 1.4](#). Weiter oben finden Sie die Infoblox Plug-In-Optionen, die im [VMware Marketplace](#) zur Verfügung stehen.
- 2 Melden Sie sich an und laden Sie das Plug-In-Paket herunter.
- 3 Wenn Sie dies noch nicht getan haben, fügen Sie die erforderlichen erweiterbaren Eigenschaften in Infoblox hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen erforderlicher erweiterbarer Attribute in der Infoblox-Anwendung für die Integration mit vRealize Automation](#).

Ergebnisse

Das Paket steht nun für die Bereitstellung über den Menüpfad **Integrationen > Integration hinzufügen > IPAM > Anbieter verwalten > Paket importieren** zur Verfügung. Siehe hierzu die Beschreibung in [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#).

Erstellen einer Ausführungsumgebung für einen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation

Bevor Sie einen externen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation definieren können, müssen Sie eine Ausführungsumgebung erstellen bzw. auf eine vorhandene Ausführungsumgebung zugreifen, die als Vermittler zwischen dem IPAM-Anbieter und vRealize

Automation fungiert. Die Ausführungsumgebung ist üblicherweise ein Amazon Web Services- oder Microsoft Azure-Cloud-Konto, das einem lokalen Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit zugeordnet ist, der wiederum einem Cloud-Erweiterbarkeits-Proxy zugeordnet ist.

Für die externe IPAM-Integration ist eine Ausführungsumgebung erforderlich. Wenn Sie den IPAM-Integrationspunkt definieren, erstellen Sie eine Verbindung zwischen vRealize Automation Cloud Assembly und Ihrem IPAM-Anbieter, indem Sie eine verfügbare Ausführungsumgebung angeben.

Die IPAM-Integration verwendet eine Reihe von heruntergeladenen anbieterspezifischen Skripts oder Plug-Ins in einer Ausführungsumgebung, die von einem FaaS-Anbieter (Feature-as-a-Service) wie z. B. Amazon Web Services Lambda, Microsoft Azure-Funktionen oder einem lokalen eingebetteten Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit (ABX) bereitgestellt wird. Die Ausführungsumgebung wird zum Herstellen einer Verbindung mit dem externen IPAM-Anbieter verwendet, z. B. Infoblox.

Hinweis Ein IPAM-Integrationspunkt von Infoblox erfordert einen lokalen eingebetteten Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit.

Jeder Typ von Laufzeitumgebung hat Vor- und Nachteile:

- Ein Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit (ABX):
 - ist kostenlos, keine zusätzlichen Kosten für Anbieternutzung.
 - kann eine Verbindung zu IPAM-Anbieter-Appliances herstellen, die sich in einem lokalen Datacenter hinter einer NAT/Firewall befinden, die nicht öffentlich zugänglich ist, z. B. Infoblox.
 - ist langsamer und etwas weniger zuverlässig als kommerzielle Cloud-Anbieter.
- Amazon Web Services
 - weist entsprechende Kosten für die Anbieter-FaaS-Verbindung/-Nutzung auf.
 - kann keine Verbindung zu IPAM-Anbieter-Appliances herstellen, die sich in einem lokalen Datacenter hinter einer NAT/Firewall befinden, die nicht öffentlich zugänglich ist.
 - weist eine schnelle und äußerst zuverlässige Leistung auf.
- Microsoft Azure
 - weist entsprechende Kosten für die Anbieter-FaaS-Verbindung/-Nutzung auf.
 - kann keine Verbindung zu IPAM-Anbieter-Appliances herstellen, die sich in einem lokalen Datacenter hinter einer NAT/Firewall befinden, die nicht öffentlich zugänglich ist.
 - weist eine schnelle und äußerst zuverlässige Leistung auf.

Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter, z. B. [Infoblox](#) oder [BlueCat](#), und über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation beim IPAM-Anbieter verfügen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf ein bereitgestelltes Integrationspaket für Ihren IPAM-Anbieter zugreifen können, wie z. B. Infoblox oder BlueCat. Das bereitgestellte Paket wird zunächst als ZIP-Download über die Website Ihres IPAM-Anbieters oder den [VMware Marketplace](#) abgerufen und anschließend in vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt.

Informationen zum Bereitstellen der ZIP-Datei des Anbieterpakets und dessen Verfügbarmachung als Wert für **Anbieter** auf der Seite „IPAM-Integration“ finden Sie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Um eine lokale FaaS-basierte Erweiterbarkeitsaktion zu erstellen, die als Ausführungsumgebung der IPAM-Integration verwendet werden soll, wählen Sie **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Aktion**, geben Sie einen Aktionsnamen und eine Beschreibung ein und geben Sie ein Projekt an.
- 3 Wählen Sie im Dropdown-Menü **FaaS-Anbieter** die Option **Lokal** aus.
- 4 Füllen Sie das Formular aus, um die Erweiterbarkeitsaktion zu definieren.

Weitere Informationen zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionen finden Sie unter [Erweitern und Automatisieren von Anwendungslebenszyklen mit Erweiterbarkeit](#).



Verwandte Informationen zur ausgeführten Umgebung finden Sie im Blog-Video [Integration des Infoblox IPAM Plug-Ins](#) ab Minute 24.

Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation

vRealize Automation unterstützt die Integration mit einem externen IPAM-Anbieter. In diesem Beispiel wird Infoblox als externer IPAM-Anbieter verwendet.

Sie können einen anbieterspezifischen IPAM-Integrationspunkt verwenden, um IP-Adressen und zugehörige Netzwerkeigenschaften für Cloud-Vorlagenbereitstellungen abzurufen und zu verwalten.

In diesem Beispiel erstellen Sie einen externen IPAM-Integrationspunkt, um den Zugriff auf das Konto Ihrer Organisation über einen externen IPAM-Anbieter zu unterstützen. In diesem Beispiel-Workflow ist der IPAM-Anbieter Infoblox, und das anbieterspezifische Integrationspaket ist bereits vorhanden. Obwohl diese Anweisungen für eine Infoblox-Integration spezifisch sind, können sie als Referenz verwendet werden, wenn Sie eine IPAM-Integration für einen anderen externen IPAM-Anbieter erstellen.

Sie können ein anbieterspezifisches Integrationspaket über die Website Ihres IPAM-Anbieters oder den [VMware Marketplace](#) abrufen.

In diesem Beispiel wird das von VMware bereitgestellte Infoblox-Paket `Infoblox.zip` verwendet, das über den [VMware Marketplace](#) heruntergeladen werden kann. Informationen zu den aktuellen im [VMware Marketplace](#) verfügbaren Versionen des Infoblox-Plug-Ins finden Sie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#).

Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter sowie über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation beim IPAM-Anbieter verfügen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf ein bereitgestelltes Integrationspaket für Ihren IPAM-Anbieter zugreifen können. Das bereitgestellte Paket wird zunächst als ZIP-Download von der Website Ihres IPAM-Anbieters oder aus dem VMware Solutions Exchange Marketplace abgerufen und anschließend in vRealize Automation bereitgestellt.

Informationen dazu, wie Sie die ZIP-Datei des Anbieterpakets herunterladen und bereitstellen und das Paket als Wert für **Anbieter** auf der Seite „IPAM-Integration“ zur Verfügung stellen, finden Sie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#).

- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf eine konfigurierte Ausführungsumgebung für den IPAM-Anbieter zugreifen können. Bei der Ausführungsumgebung handelt es sich in der Regel um einen lokalen eingebetteten Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit.

Informationen zu den Merkmalen der Ausführungsumgebung finden Sie unter [Erstellen einer Ausführungsumgebung für einen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation](#).

- Aktivieren Sie die erforderlichen erweiterbaren Attribute in Ihrer Infoblox-Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen erforderlicher erweiterbarer Attribute in der Infoblox-Anwendung für die Integration mit vRealize Automation](#).

- Wenn Sie nicht über externen Internetzugang verfügen, können Sie einen Internet-Proxyserver konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Benutzeranmeldedaten für den Zugriff auf und die Nutzung Ihres Infoblox IPAM-Produkts verfügen. Öffnen Sie beispielsweise die Registerkarte „Administration“ in der Infoblox-Appliance und passen Sie die Einträge für Administrator, Gruppen und Rollen an. Sie müssen Mitglied einer Gruppe sein, die über Administrator- oder Superuser-Berechtigungen verfügt, oder Mitglied einer benutzerdefinierter Gruppe mit DHCP-, DNS-, IPAM- und Rasterberechtigungen. Diese Einstellungen ermöglichen den Zugriff auf alle Funktionen, die im Infoblox-Plug-In verfügbar sind, und ermöglichen es Ihnen, eine Infoblox IPAM-Integration zu erstellen, die von Designern in Cloud-Vorlagen und Bereitstellungen verwendet werden kann. Weitere Informationen zu Benutzerberechtigungen finden Sie in der Produktdokumentation zu Infoblox.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Klicken Sie auf **IPAM**.
- 3 Wählen Sie im Dropdown-Menü **Anbieter** ein konfiguriertes IPAM-Anbieterpaket in der Liste aus, z. B. *Infoblox_hrg*.

Wenn die Liste leer ist, klicken Sie auf **Anbieterpaket importieren**, navigieren Sie zur ZIP-Datei eines vorhandenen Anbieterpakets und wählen Sie sie aus. Wenn Sie nicht über die ZIP-Datei des Anbieters verfügen, können Sie sie über die Website Ihres IPAM-Anbieters oder über den [VMware Marketplace](#) abrufen.

Informationen zum Bereitstellen der ZIP-Datei des Anbieterpakets in vCenter und als **Anbieter** auf der Seite „Integration“ finden Sie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zum Upgrade einer vorhandenen IPAM-Integration zur Verwendung einer aktuelleren Version des IPAM-Integrationspakets eines Anbieters finden Sie unter [Vorgehensweise zum Upgrade auf ein neueres externes IPAM-Integrationspaket in vRealize Automation](#).

- 4 Geben Sie Ihren Administratorbenutzernamen und das zugehörige Kennwort für Ihr Konto beim externen IPAM-Anbieter sowie die Informationen für alle anderen obligatorischen Felder (sofern vorhanden) ein, z. B. den Hostnamen Ihres Anbieters.

In diesem Beispiel erhalten Sie den Hostnamen Ihres Infoblox-IPAM-Anbieters mit den folgenden Schritten:

- a Melden Sie sich auf einer separaten Browser-Registerkarte mit Ihren Infoblox-Administratoranmeldedaten beim IPAM-Anbieterkonto an.
- b Kopieren Sie die URL des Hostnamens.

- c Fügen Sie die URL des Hostnamens im Feld **Hostname** auf der Seite „IPAM-Integration“ ein.
- 5 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ausführungsumgebung** einen vorhandenen lokalen Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit aus, z. B. *Infoblox_abx_intg*.

Die Ausführungsumgebung unterstützt die Kommunikation zwischen vRealize Automation und dem externen IPAM-Anbieter.

Hinweis Wenn Sie ein Amazon Web Services- oder ein Microsoft Azure-Cloud-Konto als Ausführungsumgebung der Integration verwenden, stellen Sie sicher, dass auf die IPAM-Anbieter-Appliance über das Internet zugegriffen werden kann, dass sie sich nicht hinter einer NAT oder Firewall befindet und dass sie einen öffentlich auflösbaren DNS-Namen aufweist. Wenn auf den IPAM-Anbieter nicht zugegriffen werden kann, können die Amazon Web Services-Lambda- oder Microsoft Azure-Funktionen keine Verbindung zu ihm herstellen und die Integration schlägt fehl. Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen einer Ausführungsumgebung für einen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation](#).

Das IPAM-Framework unterstützt nur eine lokale eingebettete Ausführungsumgebung mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit (ABX).

Hinweis Ein IPAM-Integrationspunkt von Infoblox erfordert einen lokalen eingebetteten Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit.

Das konfigurierte Cloud-Konto bzw. der Integrationspunkt ermöglicht die Kommunikation zwischen vRealize Automation und dem IPAM-Anbieter, in diesem Beispiel Infoblox, über einen zugeordneten Cloud-Erweiterbarkeits-Proxy. Sie können einen bereits erstellten Anbieter auswählen oder einen Anbieter erstellen.

Informationen zum Erstellen einer Ausführungsumgebung finden Sie unter [Erstellen einer Ausführungsumgebung für einen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation](#).

- 6 Klicken Sie auf **Validieren**.

Da in diesem Beispiel die lokale aktionsbasierte Erweiterbarkeitsintegration für die Ausführungsumgebung verwendet wird, können Sie die Validierungsaktion anzeigen.

- a Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweiterbarkeit**.
- b Klicken Sie auf **Aktivität > Aktionsausführungen** und wählen Sie im Filter entweder **Alle Ausführungen** oder **Integrationsausführungen** aus, um festzustellen, dass eine Endpoint-Validierungsaktion initiiert und ausgeführt wird.
- 7 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, dem selbstsignierten Zertifikat vom IPAM-Anbieter zu vertrauen, klicken Sie auf **Akzeptieren**.
Nachdem Sie das selbstsignierte Zertifikat akzeptiert haben, kann die Validierungsaktion bis zum Abschluss fortgesetzt werden.
- 8 Geben Sie einen **Namen** für diesen IPAM-Integrationspunkt (z. B. *Infoblox_Integration*) und eine **Beschreibung** (z. B. *Infoblox IPAM with ABX integration for team HRG*) ein.

- 9 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den neuen externen IPAM-Integrationspunkt zu speichern.

Eine Datenerfassungsaktion wird initiiert. Die Daten zu Netzwerken und IP-Bereichen werden vom IPAM-Anbieter erfasst. Sie können die Datenerfassungsaktion folgendermaßen anzeigen:

- a Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweiterbarkeit**.
- b Klicken Sie auf **Aktivität > Aktionsausführungen** und beachten Sie, dass eine Datenerfassungsaktion initiiert und ausgeführt wird. Sie können den Inhalt der Aktionsausführung öffnen und anzeigen.

Ergebnisse

Die anbieterspezifische externe IPAM-Integration steht nun zur Verwendung mit Netzwerken und Netzwerkprofilen zur Verfügung.

Konfigurieren eines Netzwerks und Netzwerkprofils zur Verwendung von IPAM (extern) für ein vorhandenes Netzwerk in vRealize Automation

Sie können ein vorhandenes Netzwerk so definieren, dass es IP-Adresswerte verwendet, die von einem externen IPAM-Anbieter anstatt intern von vRealize Automation abgerufen und verwaltet werden.

Sie können ein Netzwerk so definieren, dass es auf vorhandene IP-Einstellungen zugreift, die Sie im externen IPAM-Anbieterkonto Ihrer Organisation definiert haben. Dieser Schritt stellt eine Erweiterung der von Ihnen im vorherigen Schritt erstellten Infoblox-Anbieterintegration dar.

In diesem Beispiel konfigurieren Sie ein Netzwerkprofil mit vorhandenen Netzwerken, deren Daten von vCenter erfasst wurden. Anschließend konfigurieren Sie diese Netzwerke, um IP-Informationen von einem externen IPAM-Anbieter zu erhalten, in diesem Fall Infoblox. Virtuelle Maschinen, die Sie über vRealize Automation bereitstellen und die mit diesem Netzwerkprofil abgeglichen werden können, erhalten Ihre IP-Adresse und andere TCP/IP-bezogene Einstellungen vom externen IPAM-Anbieter.

Weitere Informationen zu Netzwerken finden Sie unter [Netzwerkressourcen in vRealize Automation](#). Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Hinzufügen von Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#) und [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#).

Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils zur Unterstützung eines bedarfsgesteuerten Netzwerks für eine externe IPAM-Integration in vRealize Automation](#).

Voraussetzungen

Diese Abfolge von Schritten wird im Kontext eines Workflows für die IPAM-Anbieterintegration angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Lernprogramm: Konfigurieren einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration für vRealize Automation](#).

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter, z. B. [Infoblox](#) oder [BlueCat](#), und über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation beim IPAM-Anbieter verfügen. In diesem Beispiel-Workflow ist der IPAM-Anbieter Infoblox.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über einen IPAM-Integrationspunkt für den IPAM-Anbieter verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Um ein Netzwerk zu konfigurieren, klicken Sie auf **Infrastruktur > Ressourcen > Netzwerke**.
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte **Netzwerke** ein vorhandenes Netzwerk aus, das mit dem IPAM-Anbieter-Integrationspunkt verwendet werden soll. In diesem Beispiel lautet der Netzwerkname *net.23.117-only-IPAM*.

Die Daten der aufgelisteten Netzwerke wurden von vRealize Automation von einem vCenter in Ihrer Organisation erfasst.

- 3 Um Werte vom externen IPAM-Anbieter abzurufen, stellen Sie sicher, dass außer **Konto/Region, Name** und **Netzwerkdomäne** alle anderen Netzwerkeinstellungen leer sind, einschließlich der folgenden:
 - Domäne (siehe Hinweis in Schritt 8)
 - CIDR
 - Standard-Gateway
 - DNS-Server
 - DNS-Suchdomänen
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **IP-Bereiche** und dann auf **IPAM-IP-Bereich hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie im Menü **Netzwerk** das Netzwerk aus, das Sie gerade konfiguriert haben, z. B. *net.23.117-only-IPAM*.
- 6 Wählen Sie im Menü **Anbieter** den IPAM-Integrationspunkt *Infoblox_Integration* aus, den Sie zuvor im Workflow erstellt haben.

- 7 Wählen Sie im jetzt sichtbaren Dropdown-Menü **Adressraum** eine der aufgelisteten Netzwerkansichten aus.

Ein Adressraum in Infoblox wird als Netzwerkansicht bezeichnet.

Die Netzwerkansichten werden von Ihrem IPAM-Anbieterkonto abgerufen. In diesem Beispiel werden das Netzwerk-Subnetz, das Sie gerade konfiguriert haben, z. B. *net.23.117-only-IPAM*, der *Infoblox_Integration*-Integrationspunkt, den Sie zuvor im Workflow erstellt haben, und ein Adressraum mit dem Namen *default* verwendet.

Die aufgelisteten Adressraumwerte werden vom externen IPAM-Anbieter abgerufen.

- 8 Wählen Sie aus der Liste der angezeigten Netzwerke, die für den ausgewählten Adressraum verfügbar sind, ein oder mehrere Netzwerke aus. Wählen Sie beispielsweise 10.23.117.0/24 aus.

In diesem Beispiel enthalten die Spaltenwerte von **Domänen** und **DNS-Server** für das ausgewählte Netzwerk Werte aus Infoblox.

Hinweis Wenn Sie in Schritt 3 ein Netzwerk auswählen, für das eine Domäne für vRealize Automation angegeben wurde, und dann ein Netzwerk aus dem Adressraum des externen IPAM-Anbieters auswählen, der einen Domänenwert enthält, hat der Domänenwert im externen IPAM-Anbietwork Vorrang vor der in vRealize Automation angegebenen Domäne. Wenn die Einstellung für den IPAM-IP-Bereich keinen Domänenwert aufweist, der wie oben beschrieben entweder in Cloud Assembly oder im externen IPAM-Anbieter angegeben ist, schlägt die Bereitstellung fehl.

Für Infoblox können Sie die Blueprint-Eigenschaft `Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix` auf der Maschinenebene verwenden, um den Domänenwert zu überschreiben. Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Infoblox-spezifischen Eigenschaften und erweiterbaren Attributen für IPAM-Integrationen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

- 9 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den IPAM-IP-Bereich für das Netzwerk zu speichern.
Der Bereich wird in der Tabelle **IP-Bereiche** angezeigt.
- 10 Klicken Sie auf die Registerkarte **IP-Adressen**.
Nachdem Sie eine Maschine mithilfe des neuen Adressbereichs des externen IPAM-Anbieters bereitgestellt haben, wird ein neuer Datensatz in der Tabelle **IP-Adressen** angezeigt.
- 11 Um ein Netzwerkprofil für die Verwendung des Netzwerks zu konfigurieren, klicken Sie auf **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofile**.
- 12 Benennen Sie das Netzwerkprofil, z. B. als *Infoblox-NP*, und fügen Sie die folgenden Beispieleinstellungen hinzu.
 - Registerkarte „Übersicht“
 - Geben Sie ein/eine vSphere-Cloud-Konto/-Region an.
 - Fügen Sie ein Funktions-Tag für das Netzwerkprofil hinzu, z. B. mit dem Namen *infoblox_abx*.

Notieren Sie sich das Funktions-Tag, da Sie es auch als Einschränkungs-Tag der Cloud-Vorlage verwenden müssen, um die Bereitstellungszuordnung in der Cloud-Vorlage einzurichten.

- Registerkarte „Netzwerke“
 - Fügen Sie das zuvor erstellte Netzwerk hinzu, beispielsweise *net.23.117-only-IPAM*.

13 Klicken Sie auf **Speichern**, um das Netzwerkprofil mit diesen Einstellungen zu speichern.

Ergebnisse

Die Netzwerk- und Netzwerkprofileinstellungen werden nun für einen vorhandenen Netzwerktyp konfiguriert, der für die Infoblox IPAM-Integration in einer Cloud-Vorlage verwendet wird.

Definieren und Bereitstellen einer Cloud-Vorlage, die die Bereichszuweisung eines externen IPAM-Anbieters in vRealize Automation verwendet

Sie können eine Cloud-Vorlage definieren, um die IP-Adresszuweisungen des externen IPAM-Anbieters abzurufen und zu verwalten. In diesem Beispiel wird Infoblox als externer IPAM-Anbieter verwendet.

In diesem letzten Schritt im Workflow zur externen IPAM-Integration definieren Sie eine Cloud-Vorlage und stellen sie bereit, die Ihr zuvor definiertes Netzwerk und Netzwerkprofil mit dem Infoblox-Konto Ihrer Organisation verbindet, um IP-Adresszuweisungen für bereitgestellte VMs aus dem externen IPAM-Anbieter anstatt aus vRealize Automation abzurufen und zu verwalten.

Dieser Workflow verwendet Infoblox als externen IPAM-Anbieter, und in einigen Schritten gelten die Beispielwerte nur für Infoblox. Es besteht aber die Absicht, dass der Vorgang auf andere externe IPAM-Integrationen angewendet werden kann.



Im Infoblox-Blog [IPAM und DNS für VMs mithilfe von VMware vRealize Automation und Infoblox DDI automatisieren](#) werden verwandte Informationen bereitgestellt.

Nachdem Sie die Cloud-Vorlage bereitgestellt haben und die virtuelle Maschine gestartet wurde, wird die für jede VM in der Bereitstellung verwendete IP-Adresse als Netzwerkeintrag auf der Seite **Ressourcen > Netzwerke**, als neuer Hostdatensatz im IPAM-Anbietwork im Konto Ihres IPAM-Anbieters und im vSphere Web Client-Datensatz für jede bereitgestellte VM im Host-vCenter angezeigt.

Voraussetzungen

Diese Abfolge von Schritten wird im Kontext eines Workflows für die Integration eines externen IPAM-Anbieters gezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Lernprogramm: Konfigurieren einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration für vRealize Automation](#).

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter, z. B. Infoblox oder BlueCat, und über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation beim IPAM-Anbieter verfügen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Administratorzugriff auf das Hostkonto und alle Rollenanforderungen verfügen, die zum Anzeigen von Statusdatensätzen im vSphere Web Client-Datensatz für Ihre bereitgestellten VMs auf dem Host vCenter erforderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über einen IPAM-Integrationspunkt für den externen IPAM-Anbieter verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ein vRealize Automation-Netzwerk und -Netzwerkprofil konfiguriert haben, das die externe IPAM-Integration für Ihren geplanten IPAM-Integrationspunkt unterstützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren eines Netzwerks und Netzwerkprofils zur Verwendung von IPAM \(extern\) für ein vorhandenes Netzwerk in vRealize Automation](#).
- Vergewissern Sie sich, dass das Projekt und die Cloud-Zone übereinstimmend mit den Tags im IPAM-Integrationspunkt und im Netzwerk oder Netzwerkprofil getaggt sind. Konfigurieren Sie optional das Projekt so, dass es die benutzerdefinierte Ressourcenbenennung unterstützt.

Weitere Informationen zur Rolle eines Projekts und einer Cloud-Zone sowie zur Rolle anderer Infrastrukturelemente in Ihrer Cloud-Vorlage finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#). Weitere Informationen zum Tagging finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#).

Informationen zur benutzerdefinierten Benennung von VMs mithilfe von Einstellungen in Ihrem Projekt finden Sie unter [Benutzerdefinierte Benennung für bereitgestellte Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Cloud-Vorlagen > Neu**, geben Sie die folgenden Informationen auf der Seite **Neue Cloud-Vorlage** ein und klicken Sie auf **Erstellen**.
 - **Name** = ipam-bpa
 - **Beschreibung** = Cloud-Vorlage, die die Infoblox IPAM-Integration verwendet
 - **Projekt** = 123VC
- 2 Fügen Sie in diesem Beispiel eine Cloud-unabhängige Maschinenkomponente und eine Cloud-unabhängige Netzwerkkomponente zur Arbeitsfläche der Cloud-Vorlage hinzu und verbinden Sie die beiden Komponenten.

- 3 Bearbeiten Sie den Code der Cloud-Vorlage, um der Netzwerkkomponente ein Einschränkungs-Tag hinzuzufügen, das mit dem Funktions-Tag übereinstimmt, das Sie dem Netzwerkprofil hinzugefügt haben. In diesem Beispiel lautet der Tag-Wert *infoblox_abx*.
- 4 Bearbeiten Sie den Code der Cloud-Vorlage, um anzugeben, dass der Netzwerkzuweisungstyp *static* lautet.

Bei Verwendung eines externen IPAM-Anbieters ist die Einstellung `assignment: static` erforderlich.

In diesem Beispiel wird als bekannt vorausgesetzt, dass die angegebene IP-Adresse 10.23.117.4 derzeit im externen IPAM-Adressraum, den wir für das Netzwerk im zugeordneten Netzwerkprofil ausgewählt haben, verfügbar ist. Obwohl die Einstellung `assignment: static` erforderlich ist, ist die Einstellung `address: value` nicht erforderlich. Sie können wählen, ob die Auswahl externer IP-Adressen mit einem bestimmten Adresswert beginnen soll, aber dies ist nicht erforderlich. Wenn Sie keine Einstellung für `address: value` angeben, wählt der externe IPAM-Anbieter die nächste verfügbare Adresse im externen IPAM-Netzwerk aus.

- 5 Überprüfen Sie den Code der Cloud-Vorlage anhand des folgenden Beispiels.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
      networkType: existing
      name: ipam
      constraints:
        - tag: infoblox_abx
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      image: ubuntu
      flavor: small
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
          assignment: static
          address: 10.23.117.4
          name: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
```

Beispiele für Infoblox-Eigenschaften, die zur Angabe von DNS- und DHCP-Einstellungen in Cloud-Vorlagen zur Verfügung stehen, finden Sie unter [Verwenden von Infoblox-spezifischen Eigenschaften und erweiterbaren Attributen für IPAM-Integrationen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

- 6 Klicken Sie auf der Cloud-Vorlagenseite auf **Bereitstellen**, geben Sie der Bereitstellung den Namen *Infoblox-1* und klicken Sie auf **Bereitstellen** auf der Seite **Bereitstellungstyp**.

- 7 Klicken Sie bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage auf die Registerkarte **Erweiterbarkeit** und wählen Sie **Aktivität > Aktionsausführungen** aus, um die derzeit ausgeführte *Infoblox_AllocateIP_n*-Erweiterbarkeitsaktion anzuzeigen.

Nachdem die Erweiterbarkeitsaktion abgeschlossen ist und die Maschine bereitgestellt wurde, wird die MAC-Adresse von der Aktion *Infoblox_Update_n* an Infoblox weitergegeben.

- 8 Sie können sich bei Ihrem Infoblox-Konto anmelden und das Konto öffnen, um den neuen Hosteintrag für die IPAM-Adresse im zugehörigen Netzwerk 10.23.117.0/24 anzuzeigen. Sie können auch die Registerkarte „DNS“ in Infoblox öffnen, um den neuen DNS-Hostdatensatz anzuzeigen.
- 9 Um zu überprüfen, ob die VM bereitgestellt wird, melden Sie sich bei Ihrem Host-vCenter und vSphere Web Client an, um die bereitgestellte Maschine zu finden und den DNS-Namen und die IP-Adresse anzuzeigen.

Nach dem Starten der bereitgestellten virtuellen Maschine wird die MAC-Adresse durch eine *Infoblox_AllocateIP*-Erweiterbarkeitsaktion an Infoblox weitergegeben.

- 10 Um den neuen Netzwerkdatensatz in vRealize Automation anzuzeigen, wählen Sie **Infrastruktur > Ressourcen > Netzwerke** aus und klicken Sie, um die Registerkarte **IP-Adressen** zu öffnen.
- 11 Wenn Sie die Bereitstellung löschen, wird die IPAM-Adresse der VMs in der Bereitstellung freigegeben, und die IP-Adressen stehen dem externen IPAM-Anbieter für andere Zuteilungen erneut zur Verfügung. Die Erweiterbarkeitsaktion für dieses Ereignis in vRealize Automation lautet *Infoblox_Deallocate*.

Verwenden von Infoblox-spezifischen Eigenschaften und erweiterbaren Attributen für IPAM-Integrationen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen

Sie können für vRealize Automation-Projekte, die externe IPAM-Integrationen für Infoblox enthalten, Infoblox-spezifische Eigenschaften verwenden.

Die folgenden Infoblox-Eigenschaften stehen zur Verwendung mit Infoblox IPAM-Integrationen in den Cloud-Vorlagen-Designs und Bereitstellungen zur Verfügung. Sie können sie in vRealize Automation verwenden, um die Zuteilung der IP-Adressen während der Cloud-Vorlagenbereitstellung weiter zu steuern. Die Verwendung dieser Eigenschaften ist optional.

Beachten Sie, dass eine globale Infoblox-Eigenschaft eine lokale Infoblox-Eigenschaft von `dnsSuffix`, `dnsView`, `dnsEnabled` und `dhcpEnabled` überschreibt. Wenn Sie beispielsweise eine globale Eigenschaft wie `Infoblox.IPAM.Network.dnsView` und eine lokale Infoblox-Eigenschaft (netzwerkkartenspezifisch), wie z. B. `Infoblox.IPAM.Network1.dnsView` angeben, überschreibt die globale Eigenschaft die lokale Eigenschaft. Die globale Eigenschaft gilt für alle Netzwerkkarten.

Die folgenden Eigenschaften sind verfügbar und in der aktuellsten Version des Infoblox-Plug-Ins für vRealize Automation enthalten. Informationen zu den Versionen des Infoblox-Plug-Ins und darüber, wo Sie die aktuellste Version des Infoblox-Plug-Ins für Ihre IPAM-Integration in vRealize Automation erhalten, finden Sie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#).

- `Infoblox.IPAM.createFixedAddress`

Diese Eigenschaft ermöglicht es Ihnen, einen festen Adressdatensatz in Infoblox zu erstellen. Mögliche Werte sind „True“ und „False“. Standardmäßig wird ein Hostdatensatz erstellt. Der Standardwert lautet „False“.

- `Infoblox.IPAM.Network.dnsView`

Mit dieser Eigenschaft können Sie eine DNS-Ansicht beim Erstellen eines Hostdatensatzes in Infoblox verwenden.

- `Infoblox.IPAM.Network.enableDns`

Wenn Sie eine IP in Infoblox zuweisen, können Sie mit dieser Eigenschaft auch einen DNS-Datensatz erstellen. Mögliche Werte sind „True“ und „False“. Der Standardwert lautet „True“.

- `Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp`

Sie können diese Option auf „True“ festlegen, um die DHCP-Konfiguration für die Hostadresse zu aktivieren.

- `Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix`

Mit dieser Eigenschaft können Sie die DHCP-Option *domain* eines Infoblox-Netzwerks mit einer neuen überschreiben. Diese Funktion ist nützlich, wenn für das Infoblox-Netzwerk die DHCP-Option *domain* nicht festgelegt ist oder wenn die DHCP-Option *domain* überschrieben werden muss. Der Standardwert lautet NULL (leere Zeichenfolge).

Wenn Sie einen externen IPAM-Anbieter wie z. B. Infoblox verwenden, müssen Sie bei der Bereitstellung einer Maschine ein DNS-Suffix angeben. Das DNS-Suffix ist zwar erforderlich, Sie können es aber auf eine der folgenden Arten angeben:

- Geben Sie das DNS-Suffix im vSphere-Netzwerksubnetz in vRealize Automation an.
- Geben Sie die Eigenschaft `Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix` im Maschinenressourcencode in der vRealize Automation Cloud-Vorlage an.

Ein Beispiel wird unten im Abschnitt `Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix` angezeigt.

`Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix` ist nur anwendbar, wenn `Infoblox.IPAM.Network.enableDns` auf „True“ festgelegt ist.

- `Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix`

Sie können diese Eigenschaft verwenden, um beim Generieren eines Hostnamens ein Suffix für den Netzwerkkartenindex anzugeben.

Auf diese Weise können Sie eine Maschine mit mehreren Netzwerkkarten so bereitstellen, dass die Hostnamen für jede Netzwerkkarte durch ein benutzerdefiniertes Suffix unterschieden werden. Wie im folgenden Beispiel dargestellt, können Sie eine Maschine wie z. B. *my-machine* mit zwei Netzwerkkarten so bereitstellen, dass das Suffix des Hostnamens für die erste Netzwerkkarte `-nic1` und für die andere `-nic2` ist.

Sie können auch ein DNS-Suffix angeben, wie im Beispiel gezeigt. Die Eigenschaft `Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix` wird mit dem Wert `test.local` verwendet. Daraus ergibt sich für die erste Netzwerkkarte der Name *my-machine-nic1.test.local* und für die zweite der Name *my-machine-nic2.test.local*.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      Infoblox.IPAM.Network.dnsSuffix: test.local
      Infoblox.IPAM.Network0.hostnameNicSuffix: -nic1
      Infoblox.IPAM.Network1.hostnameNicSuffix: -nic2
      image: ubuntu
      flavor: small
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
          deviceIndex: 0
        - network: '${resource.Cloud_Network_2.id}'
          deviceIndex: 1
  Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
      networkType: existing
  Cloud_Network_2:
    type: Cloud.Network
    properties:
      networkType: existing
```

Diese Eigenschaft wurde mit Version 1.3 des Infoblox Plug-Ins eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#).

- Sie können Eigenschaften auch mithilfe eines Erweiterbarkeitsabonnements angeben.

Verwandte Informationen zu den erweiterbaren Infoblox-Attributen in Bezug auf diesen Anwendungsfall finden Sie unter [Hinzufügen erforderlicher erweiterbarer Attribute in der Infoblox-Anwendung für die Integration mit vRealize Automation](#).

Verwenden von Infoblox-Eigenschaften auf verschiedenen Maschinennetzwerkkarten in einer Cloud-Vorlage

Die folgenden Infoblox-Eigenschaften können für jede Maschinennetzwerkkarte in der Cloud-Vorlage einen anderen Wert unterstützen:

- `Infoblox.IPAM.Network.enableDhcp`
- `Infoblox.IPAM.Network.dnsView`
- `Infoblox.IPAM.Network.enableDns`
- `Infoblox.IPAM.Network.hostnameNicSuffix`

Beispiel: Zur Verwendung eines anderen `Infoblox.IPAM.Network.dnsView`-Werts für jede Netzwerkkarte (NIC) verwenden Sie einen `Infoblox.IPAM.Network<nicIndex>.dnsView`-Eintrag für jede NIC. Das folgende Beispiel zeigt verschiedene `Infoblox.IPAM.Network.dnsView`-Werte für zwei Netzwerkkarten.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      Infoblox.IPAM.Network0.dnsView: default
      Infoblox.IPAM.Network1.dnsView: my-net
      image: ubuntu
      flavor: small
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
          deviceIndex: 0
        - network: '${resource.Cloud_Network_2.id}'
          deviceIndex: 1
  Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
      networkType: existing
  Cloud_Network_2:
    type: Cloud.Network
    properties:
      networkType: existing
```

Standardmäßig erstellt die Infoblox-Integration einen DNS-Host-Datensatz in der *standardmäßigen* DNS-Ansicht in Infoblox. Wenn Ihr Infoblox-Administrator *benutzerdefinierte* DNS-Ansichten erstellt hat, können Sie das Standardintegrationsverhalten überschreiben und mithilfe der Eigenschaft `Infoblox.IPAM.Network.dnsView` in der Maschinenkomponente eine benannte Ansicht angeben. Sie können der Komponente `Cloud_Machine_1` beispielsweise die folgende Eigenschaft hinzufügen, um eine benannte DNS-Ansicht in Infoblox anzugeben.

```
Cloud_Machine_1:
  type: Cloud.Machine
  properties:
    image: ubuntu
    flavor: small
    Infoblox.IPAM.Network.dnsView: <dns-view-name>
```

Informationen zum Konfigurieren und Verwenden von DNS-Ansichten finden Sie unter [DNS-Ansichten](#) in der Infoblox-Produktdokumentation. Beispiele für den Workflow „Infoblox-Integration“ finden Sie unter [Definieren und Bereitstellen einer Cloud-Vorlage, die die Bereichszuweisung eines externen IPAM-Anbieters in vRealize Automation verwendet](#).

So geben Sie Infoblox-Eigenschaften an

Sie können eine Infoblox-Eigenschaft mithilfe einer der folgenden Methoden in vRealize Automation Cloud Assembly angeben:

- Sie können Eigenschaften in einem Projekt mithilfe des Abschnitts **Benutzerdefinierte Eigenschaften** auf der Seite **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte** angeben. Mit dieser Methode werden die angegebenen Eigenschaften auf alle Maschinen angewendet, die im Rahmen dieses Projekts bereitgestellt werden.
- Sie können die Eigenschaften für jede Maschinenkomponente in einer Cloud-Vorlage angeben. Der folgende Beispielcode der Cloud-Vorlage veranschaulicht die Verwendung der `Infoblox.IPAM.Network.dnsView`-Eigenschaft:

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      Infoblox.IPAM.Network.dnsView: default
      image: ubuntu
      cpuCount: 1
      totalMemoryMB: 1024
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
  Cloud_Network_1:
    type: Cloud.Network
    properties:
      networkType: existing
      constraints:
        - tag: mk-ipam-demo
```

Steuern der Netzwerkdaterfassung mithilfe von Infoblox-Filtern in vRealize Automation

Für Infoblox können Sie die Anzahl der Netzwerke mit erfassten Daten ausschließlich auf die Netzwerke begrenzen, die für vRealize Automation-Vorgänge benötigt werden. Auf diese Weise wird die Menge der übertragenen Daten verringert und die Systemleistung gesteigert.

vRealize Automation erfasst alle 10 Minuten Daten aus dem externen IPAM-System. Für Infoblox stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung, um lediglich die Daten einer Teilmenge von Netzwerken zu ermitteln und zu erfassen, die von vRealize Automation-Vorgängen verwendet werden.

Nutzen Sie zum Filtern der Datenerfassung für Netzwerke, die von Infoblox erzeugte IP-Adressen verwenden, die folgenden Eigenschaften auf der Registerkarte „IPAM-Integration“. Die Filtereigenschaften sind verfügbar, wenn Sie den externen IPAM-Integrationspunkt für Infoblox erstellen oder bearbeiten.

Diese Filter sind nur mit vRealize Automation 8.3 und höher und mit dem [Infoblox Plug-In Version 1.3](#) und höher (z. B. [Infoblox Plug-In Version 1.4](#)) verfügbar.

Hinweis Das [Infoblox Plug-In Version 1.3](#) kann jedoch nur in bestimmten Situationen und mit Vorsicht mit vRealize Automation 8.1 oder 8.2 verwendet werden (siehe hierzu den KB-Artikel [Infoblox 1.3-Kompatibilität mit vRealize Automation 8.x \(82142\)](#))).

- `Infoblox.IPAM.NetworkContainerFilter`
Filter in Netzwerk-Containern.
- `Infoblox.IPAM.NetworkFilter`
Filter in Netzwerken.
- `Infoblox.IPAM.RangeFilter`
Filter in IP-Adressbereichen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Datenerfassungsfilter auf Netzwerke anwenden, für die bereits Daten erfasst wurden. Wenn Sie Filter anwenden, um die Datenerfassung für bestimmte Netzwerke zu verhindern, werden die nicht erfassten Netzwerke als unnötig angesehen und aus vRealize Automation gelöscht. Ausgenommen hiervon sind Netzwerke, die mit vRealize Automation-Subnetzen verknüpft sind. Zuvor mit Daten erfasste Netzwerke, die nicht nachträglich erkannt und erfasst werden, weil sie beispielsweise aus der Datenerfassungsaufgabe herausgefiltert wurden, werden aus der vRealize Automation-Datenbank gelöscht. Wenn die zuvor mit Daten erfassten Netzwerke jedoch in vRealize Automation verwendet werden, werden sie nicht gelöscht.

Diese Filter werden als Abfrageparameter in den Suchanfragen für die verschiedenen Netzwerkobjekte angewendet. Sie können alle Suchparameter verwenden, die von Infoblox unterstützt werden. Sie filtern nach CIDR oder erweiterbaren Attributen, die auf regulären Ausdrücken oder genauen Übereinstimmungen basieren. Das Format verwendet das Infoblox WAPI-Filtrationsformat, das in der [Infoblox WAPI-Dokumentation beschrieben](#) wird. Methoden zum Filtern nach CIDR oder erweiterbaren Attributen werden in den folgenden Beispielen angezeigt:

- Basierend auf CIDR für Netzwerke und Netzwerk-Container filtern. Beispiele:
 - Genaue Übereinstimmung – `Infoblox.IPAM.NetworkFilter: network=192.168.0.0`
 - Übereinstimmung nach erweiterbarem Attribut – `Infoblox.IPAM.NetworkFilter: network~=192.168`
- Basierend auf CIDR für den IP-Adressbereich filtern. Beispiel:

Übereinstimmung nach regulärem Ausdruck und Anzeigenamen des Netzwerks –
`Infoblox.IPAM.RangeFilter: network~=192.168.&network_view=my_view`
- Basierend auf erweiterbaren Attributen für Netzwerke, IP-Bereiche und Netzwerk-Container filtern.

Die Syntax verwendet das Format *filter_name=*ext_attr=ext_attr_value*. Beispiele:

- Genaue Übereinstimmung – `*Building=Data Center`
- Übereinstimmung nach regulärem Ausdruck mit „~“ – `*Building~=*Center`
- Übereinstimmung von Groß- und Kleinschreibung mit „:“ – `*Building:=data center`
- Übereinstimmung mit „!“ ausschließen – `*Building!=Data Center`
- Übereinstimmung nach regulärem Ausdruck (Beachtung der Groß-/Kleinschreibung und Ausschluss können kombiniert werden): `*Building! ~:=Data Cent / *Building~:=center`
- Basierend auf CIDR und erweiterbaren Attributen mithilfe der Syntax aus den obigen Filtermethoden filtern. Beispiel:

`network=192.168.&*Building=Data Center`

Weitere Informationen zur Verwendung erweiterbarer Attribute und regulärer Ausdrücke in diesen Eigenschaften finden Sie unter [Von Infoblox unterstützte Ausdrücke für Suchparameter](#) und im [Referenzhandbuch zur Rest API von Infoblox](#).

Einrichten von vRealize Automation Cloud Assembly für Ihre Organisation

3

Als Cloud Assembly-Administrator müssen Sie die Benutzerrollen verstehen und Verbindungen mit dem Cloud-Kontoanbieter und den Integrationsanwendungen einrichten.

Bei der Konfiguration der Cloud-Konten und -Integrationen richten Sie die Kommunikation zwischen Cloud Assembly und diesen Zielsystemen ein.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#)
- [Hinzufügen von Cloud-Konten zu vRealize Automation Cloud Assembly](#)
- [Integrieren von vRealize Automation mit anderen Anwendungen](#)
- [Definition von Onboarding-Plänen in vRealize Automation Cloud Assembly](#)
- [Erweiterte Konfiguration für vRealize Automation Cloud Assembly-Umgebung](#)

Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen

vRealize Automation hat mehrere Benutzerrollenebenen. Diese unterschiedlichen Ebenen steuern den Zugriff auf die Organisation, Dienste, Projekte, die die Cloud-Vorlagen erzeugen oder verbrauchen, Katalogelemente und Pipelines. Daneben steuern sie die Möglichkeit der Benutzer, bestimmte Teile der Benutzeroberfläche zu verwenden oder anzuzeigen. Mit diesen unterschiedlichen Ebenen verfügen Cloud-Administratoren über verschiedene Tools zum Anwenden der Granularitätsebene, die aufgrund der operativen Anforderungen benötigt wird.

Allgemeine Rollenbeschreibungen

Die Benutzerrollen werden auf verschiedenen Ebenen definiert. Die Rollen auf Dienstebene werden für jeden Dienst definiert.

Weitere Details zu den Dienstrollen sind unter der folgenden Tabelle aufgeführt.

Rolle	Allgemeine Berechtigungen	Ort, an dem die Rolle definiert wird
Organisationsbesitzer	<p>Kann auf die Konsole zugreifen und der Organisation Benutzer hinzufügen.</p> <p>Der Organisationsbesitzer kann nur dann auf einen Dienst zugreifen, wenn er über eine Dienstrolle verfügt.</p> <p>Weitere Informationen zu den Organisationsbenutzerrollen</p>	Organisationskonsole
Organisationsmitglied	<p>Kann auf die Konsole zugreifen.</p> <p>Das Organisationsmitglied kann nur dann auf einen Dienst zugreifen, wenn es über eine Dienstrolle verfügt.</p> <p>Weitere Informationen zu den Organisationsbenutzerrollen</p>	Organisationskonsole
Dienstadministrator	<p>Kann auf die Konsole zugreifen und verfügt im Dienst über umfassende Rechte zum Anzeigen, Aktualisieren und Löschen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cloud Assembly-Dienstrollen ■ Service Broker-Dienstrollen ■ Code Stream-Dienstrollen ■ vRA Migration Assistant-Dienstrollen ■ Orchestrator-Dienstrollen ■ SaltStack Config-Dienstrolle 	Organisationskonsole
Dienstbenutzer	<p>Kann mit begrenzten Berechtigungen auf die Konsole und den Dienst zugreifen.</p> <p>Das Dienstmitglied verfügt über eine eingeschränkte Benutzeroberfläche. Was genau es anzeigen oder welche Aktionen es ausführen kann, hängt von seiner Projektmitgliedschaft ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cloud Assembly-Dienstrollen ■ Service Broker-Dienstrollen ■ Code Stream-Dienstrollen 	Organisationskonsole
Dienst-Viewer	<p>Kann auf die Konsole und den Dienst im schreibgeschützten Modus zugreifen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cloud Assembly-Dienstrollen ■ Service Broker-Dienstrollen ■ Code Stream-Dienstrollen ■ vRA Migration Assistant-Dienstrollen ■ Orchestrator-Dienstrollen 	Organisationskonsole

Rolle	Allgemeine Berechtigungen	Ort, an dem die Rolle definiert wird
Executor (nur vRealize Automation Code Stream)	Kann auf die Konsole zugreifen und Pipeline-Ausführungen verwalten. Code Stream-Dienstrollen	Organisationskonsole
Orchestrator-Workflow-Designer (nur Orchestrator)	Kann eigene vRealize Orchestrator Client-Inhalte erstellen, ausführen, bearbeiten und löschen. Kann eigene Inhalte zur zugewiesenen Gruppe hinzufügen. Hat keinen Zugriff auf die Verwaltungs- und Fehlerbehebungsfunktionen des vRealize Orchestrator Client. Orchestrator-Dienstrollen	Organisationskonsole
Projektrollen	Kann abhängig von der Projektrolle Projektressourcen anzeigen und verwalten. Zu den Projektrollen gehören Administrator, Mitglied und Viewer. Organisations- und Dienstbenutzerrollen in vRealize Automation	vRealize Automation Cloud Assembly, vRealize Automation Service Broker und vRealize Automation Code Stream
Benutzerdefinierte Rollen	Die Berechtigungen werden von vRealize Automation Cloud Assembly für alle Dienste definiert. Der Benutzer muss mindestens über eine Dienst-Viewer-Rolle im jeweiligen Dienst verfügen, um auf den Dienst zugreifen zu können. Die benutzerdefinierten Rollen haben Vorrang vor den Dienstrollen. Benutzerdefinierte Benutzerrollen in vRealize Automation	vRealize Automation Cloud Assembly und vRealize Automation Service Broker

Organisations- und Dienstbenutzerrollen in vRealize Automation

Die für die Dienste vRealize Automation Cloud Assembly, vRealize Automation Service Broker und vRealize Automation Code Stream definierten Organisations- und Dienstbenutzerrollen bestimmen, was dem Benutzer in den einzelnen Diensten angezeigt wird und welche Aktionen er jeweils ausführen kann.

Organisationsbenutzerrollen

Benutzerrollen werden von einem Organisationsbesitzer für die Organisation in der vRealize Automation-Konsole definiert. Es gibt zwei Arten von Rollen: Organisationsrollen und Dienstrollen.

Die Organisationsrollen sind global und gelten für alle Dienste in der Organisation. Die Rollen auf Organisationsebene sind die Rolle des Organisationsbesitzers oder des Organisationsmitglieds.

Weitere Informationen zu den Organisationsrollen finden Sie unter [Verwalten von vRealize Automation](#).

Die vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen, die dienstspezifische Berechtigungen sind, werden auch auf Organisationsebene in der Konsole zugewiesen.

Dienstrollen

Diese Rollen werden vom Organisationsbesitzer zugewiesen.

Dieser Artikel enthält Informationen zu den folgenden Diensten.

- [Cloud Assembly-Dienstrollen](#)
- [Service Broker-Dienstrollen](#)
- [Code Stream-Dienstrollen](#)
- [vRA Migration Assistant-Dienstrollen](#)
- [Orchestrator-Dienstrollen](#)
- [SaltStack Config-Dienstrolle](#)

Cloud Assembly-Dienstrollen

Über die vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrolle wird festgelegt, was Benutzern in vRealize Automation Cloud Assembly angezeigt wird und welche Aufgaben sie ausführen können. Diese Dienstrollen werden in der Konsole von einem Organisationsbesitzer definiert.

Tabelle 3-1. Beschreibungen der vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Cloud Assembly-Administrator	Ein Benutzer, der über Lese- und Schreibzugriff auf die gesamte Benutzeroberfläche und die API-Ressourcen verfügt. Dies ist die einzige Benutzerrolle, mit alles angezeigt und durchgeführt werden kann, einschließlich Cloud-Konten hinzufügen, neue Projekte erstellen und einen Projektadministrator zuweisen.
Cloud Assembly-Benutzer	Ein Benutzer, der nicht über die Rolle des Cloud Assembly-Administrators verfügt. In einem vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt fügt der Administrator Projekten Benutzer als Projektmitglieder, -administratoren oder -Viewer hinzu. Der Administrator kann auch einen Projektadministrator hinzufügen.
Cloud Assembly-Viewer	Ein Benutzer, der Lesezugriff zum Anzeigen von Informationen hat, Werte jedoch nicht erstellen, aktualisieren oder löschen kann. Dies ist eine Rolle, die für alle Projekte nur über Leserechte verfügt. Benutzer mit der Rolle „Viewer“ können alle für den Administrator verfügbaren Informationen anzeigen. Er kann keine Aktionen ausführen, es sei denn, er wird zu einem Projektadministrator oder Projektmitglied gemacht. Wenn der Benutzer zu einem Projekt gehört, verfügt er über die Berechtigungen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Der Projekt-Viewer erweitert seine Berechtigungen nicht in der Weise, wie dies bei den Rollen „Projektadministrator“ oder „Projektmitglied“ der Fall ist.

Zusätzlich zu den Dienstrollen verfügt vRealize Automation Cloud Assembly über Projektrollen. Jedes Projekt ist in allen Diensten verfügbar.

Die Projektrollen sind in vRealize Automation Cloud Assembly definiert und können zwischen Projekten variieren.

Beachten Sie in den folgenden Tabellen, in denen die Berechtigungen der verschiedenen Dienst- und Projektrollen beschrieben werden, dass die Dienstadministratoren über Vollzugriff auf alle Bereiche der Benutzeroberfläche verfügen.

Die Beschreibungen der Projektrollen helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche Berechtigungen Sie Ihren Benutzern erteilen möchten.

- Projektadministratoren nutzen die vom Dienstadministrator erstellte Infrastruktur, um sicherzustellen, dass die Projektmitglieder über die Ressourcen verfügen, die sie für ihre Entwicklungsarbeit benötigen.
- Projektmitglieder arbeiten im Rahmen ihrer Projekte daran, Cloud-Vorlagen zu entwerfen und bereitzustellen.
- Projekt-Viewer weisen lediglich Lesezugriff auf, außer in einigen Fällen, in denen sie nicht zerstörerische Vorgänge wie das Herunterladen von Cloud-Vorlagen durchführen können.

- Projektsupervisoren fungieren in vRealize Automation Service Broker als Genehmiger für ihre Projekte, in denen eine Genehmigungsrichtlinie mit einem Projektsupervisor-Genehmiger definiert ist. Um dem Supervisor Kontext für Genehmigungen bereitzustellen, sollten Sie ihm auch die Rolle „Projektmitglied“ oder „Viewer“ erteilen.

Tabelle 3-2. vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen und -Projektrollen

UI-Kontext	Aufgabe	Cloud Assembly- Administrator	Cloud Assembly- Viewer	Cloud Assembly-Benutzer	
				Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um projektbezogene Aufgaben anzeigen und ausführen zu können	
				Projektadministrator	Projektmitglied
Zugriff auf Cloud Assembly					
Konsole	In der vRA-Konsole können Sie Cloud Assembly anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja	Ja
Infrastruktur					
	Die Registerkarte „Infrastruktur“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja	Ja
Konfigurieren – Projekte	Projekte erstellen	Ja			
	Werte aus der Projektübersicht, aus Bereitstellungen, Kubernetes und Integrationen aktualisieren oder löschen und Projektkonfigurationen testen.	Ja			
	Benutzer und Gruppen hinzufügen und Rollen in Projekten zuweisen.	Ja		Ja. Ihre Projekte.	
	Projekte anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Konfigurieren – Cloud-Zonen	Cloud-Zonen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Cloud-Zonen anzeigen	Ja	Ja		
	Dashboard „Einblicke“ der Cloud-Zone anzeigen	Ja	Ja		
	Warnungen für Cloud-Zonen anzeigen	Ja	Ja		
Konfigurieren – Kubernetes-Zonen	Kubernetes-Zonen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Kubernetes-Zonen anzeigen	Ja	Ja		
Konfigurieren – Konfigurationen	Konfigurationen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Konfigurationen anzeigen	Ja	Ja		

Tabelle 3-2. vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen und -Projektrollen (Fortsetzung)

UI-Kontext	Aufgabe	Cloud Assembly-Administrator	Cloud Assembly-Viewer	Cloud Assembly-Benutzer Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um projektbezogene Aufgaben anzeigen und ausführen zu können	
				Projektadministrator	Projektmitglied
Konfigurieren – Image-Zuordnungen	Image-Zuordnungen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Image-Zuordnungen anzeigen	Ja	Ja		
Konfigurieren – Netzwerkprofile	Netzwerkprofile erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Image-Netzwerkprofile anzeigen	Ja	Ja		
Konfigurieren – Speicherprofile	Speicherprofile erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Image-Speicherprofile anzeigen	Ja	Ja		
Konfigurieren – Preisgestaltungskarten	Preisgestaltungskarten erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Preisgestaltungskarten anzeigen	Ja	Ja		
Konfigurieren – Tags	Tags erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Tags anzeigen	Ja	Ja		
Ressourcen – Computing	Erkannten Computing-Ressourcen Tags hinzufügen	Ja			
	Erkannte Computing-Ressourcen anzeigen	Ja	Ja		
Ressourcen – Netzwerke	Netzwerktags, IP-Bereiche, IP-Adresse ändern	Ja			
	Erkannte Netzwerkressourcen anzeigen	Ja	Ja		
Ressourcen – Sicherheit	Tags zu erkannten Sicherheitsgruppen hinzufügen	Ja			
	Erkannte Sicherheitsgruppen anzeigen	Ja	Ja		
Ressourcen – Speicher	Tags zu erfasstem Speicher	Ja			
	Speicher anzeigen	Ja	Ja		
Ressourcen – Maschinen	Maschinen hinzufügen und löschen	Ja			
	Maschinen anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Ressourcen – Volumes	Erkannte Speicher-Volumes löschen	Ja			

Tabelle 3-2. vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen und -Projektrollen (Fortsetzung)

UI-Kontext	Aufgabe	Cloud Assembly-Administrator	Cloud Assembly-Viewer	Cloud Assembly-Benutzer Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um projektbezogene Aufgaben anzeigen und ausführen zu können	
				Projektadministrator	Projektmitglied
	Erkannte Speicher-Volumes anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Ressourcen – Kubernetes	Kubernetes-Cluster bereitstellen oder hinzufügen und Namespace erstellen oder hinzufügen	Ja			
	Kubernetes-Cluster und Namespaces anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Aktivität – Anforderungen	Datensätze der Bereitstellungsanforderung löschen	Ja			
	Datensätze der Bereitstellungsanforderung anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Aktivität – Ereignisprotokolle	Ereignisprotokolle anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Verbindungen – Cloud-Konten	Cloud-Konten erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Cloud-Konten anzeigen	Ja	Ja		
Verbindungen – Integrationen	Integrationen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Integrationen anzeigen	Ja	Ja		
Onboarding	Onboarding-Pläne erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Onboarding-Pläne anzeigen	Ja	Ja		
Marketplace					
	Die Registerkarte „Download-Center“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja		
	Die heruntergeladenen Cloud-Vorlagen auf der Registerkarte „Design“ verwenden	Ja		Ja. Wenn sie mit Ihren Projekten verknüpft sind.	Ja. Wenn sie mit Ihren Projekten verknüpft sind.
Marketplace – Cloud-Vorlagen	Cloud-Vorlage herunterladen	Ja			
	Cloud-Vorlagen anzeigen	Ja	Ja		
Download-Center – Images	Images herunterladen	Ja			
	Images anzeigen	Ja	Ja		

Tabelle 3-2. vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen und -Projektrollen (Fortsetzung)

UI-Kontext	Aufgabe	Cloud Assembly-Administrator	Cloud Assembly-Viewer	Cloud Assembly-Benutzer Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um projektbezogene Aufgaben anzeigen und ausführen zu können	
				Projektadministrator	Projektmitglied
Download-Center – Downloads	Protokoll aller heruntergeladenen Elemente anzeigen	Ja	Ja		
Erweiterbarkeit					
	Die Registerkarte „Erweiterbarkeit“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja		
Ereignisse	Erweiterbarkeitsereignisse anzeigen	Ja	Ja		
Abonnements	Erweiterbarkeitsabonnements erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Abonnements deaktivieren	Ja			
	Abonnements anzeigen	Ja	Ja		
Bibliothek – Ereignisthemen	Ereignisthemen anzeigen	Ja	Ja		
Bibliothek – Aktionen	Erweiterbarkeitsaktionen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Erweiterbarkeitsaktionen anzeigen	Ja	Ja		
Bibliothek – Workflows	Erweiterbarkeits-Workflows anzeigen	Ja	Ja		
Aktivität – Aktionsausführungen	Erweiterbarkeitsaktionsausführungen abrechnen oder löschen	Ja			
	Erweiterbarkeitsaktionsausführungen anzeigen	Ja	Ja		
Aktivität – Workflow-Ausführungen	Erweiterbarkeits-Workflow-Ausführungen anzeigen	Ja	Ja		
Design					
Design	Registerkarte „Design“ öffnen	Ja	Ja	Ja.	Ja.
Cloud-Vorlagen	Cloud-Vorlagen erstellen, aktualisieren und löschen	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Cloud-Vorlagen anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Cloud-Vorlagen herunterladen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Cloud-Vorlagen hochladen	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte

Tabelle 3-2. vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen und -Projektrollen (Fortsetzung)

UI-Kontext	Aufgabe	Cloud Assembly- Administrator	Cloud Assembly- Viewer	Cloud Assembly-Benutzer Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um projektbezogene Aufgaben anzeigen und durchführen zu können	
				Projektadministrator	Projektmitglied
	Cloud-Vorlagen bereitstellen	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Cloud-Vorlagen versionieren und wiederherstellen	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Cloud-Vorlagen für Katalog freigeben	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Benutzerdefinierte Ressourcen	Benutzerdefinierte Ressourcen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Benutzerdefinierte Ressourcen anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Benutzerdefinierte Aktionen	Benutzerdefinierte Aktionen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja			
	Benutzerdefinierte Aktionen anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Bereitstellungen					
	Die Registerkarte „Bereitstellungen“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja	Ja
	Bereitstellungen anzeigen, einschließlich Bereitstellungsdetails, Bereitstellungsverlauf, Preis, Überwachung, Warnungen, Optimierung und Informationen zur Fehlerbehebung	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Warnungen verwalten	Ja		Ja. Ihr Projekt	Ja. Ihr Projekt
	Tag-2-Aktionen für Bereitstellungen basierend auf Richtlinien ausführen	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Warnungen					
	Die Registerkarte „Warnungen“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja	Ja
	Warnungen verwalten	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Warnungen anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte

Service Broker-Dienstrollen

Über die vRealize Automation Service Broker-Dienstrolle wird festgelegt, was Benutzern in vRealize Automation Service Broker angezeigt wird und welche Aufgaben sie ausführen können. Diese Dienstrollen werden in der Konsole von einem Organisationsbesitzer definiert.

Tabelle 3-3. Beschreibungen der Service Broker-Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Service Broker-Administrator	Muss über Lese- und Schreibzugriff auf die gesamte Benutzeroberfläche und die API-Ressourcen verfügen. Dies ist die einzige Benutzerrolle, mit der alle Aufgaben ausgeführt werden können, zum Beispiel das Erstellen eines neuen Projekts und die Zuweisung eines Projektadministrators.
Service Broker-Benutzer	Jeder Benutzer, der nicht über die vRealize Automation Service Broker-Administratorrolle verfügt. In einem vRealize Automation Service Broker-Projekt fügt der Administrator Projekten Benutzer als Projektmitglieder, -administratoren oder -Viewer hinzu. Der Administrator kann auch einen Projektadministrator hinzufügen.
Service Broker-Viewer	Ein Benutzer, der Lesezugriff zum Anzeigen von Informationen hat, Werte jedoch nicht erstellen, aktualisieren oder löschen kann. Benutzer mit der Rolle „Viewer“ können alle für den Administrator verfügbaren Informationen anzeigen. Er kann keine Aktionen ausführen, es sei denn, er wird zu einem Projektadministrator oder Projektmitglied gemacht. Wenn der Benutzer zu einem Projekt gehört, verfügt er über die Berechtigungen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Der Projekt-Viewer erweitert seine Berechtigungen nicht in der Weise, wie dies bei den Rollen „Projektadministrator“ oder „Projektmitglied“ der Fall ist.

Zusätzlich zu den Dienstrollen verfügt vRealize Automation Service Broker über Projektrollen. Jedes Projekt ist in allen Diensten verfügbar.

Die Projektrollen sind in vRealize Automation Service Broker definiert und können zwischen Projekten variieren.

Beachten Sie in den folgenden Tabellen, in denen die Berechtigungen der verschiedenen Dienst- und Projektrollen beschrieben werden, dass die Dienstadministratoren über Vollzugriff auf alle Bereiche der Benutzeroberfläche verfügen.

Die folgenden Beschreibungen von Projektrollen helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche Berechtigungen Sie Ihren Benutzern erteilen möchten.

- Projektadministratoren nutzen die vom Dienstadministrator erstellte Infrastruktur, um sicherzustellen, dass die Projektmitglieder über die Ressourcen verfügen, die sie für ihre Entwicklungsarbeit benötigen.

- Projektmitglieder arbeiten im Rahmen ihrer Projekte daran, Cloud-Vorlagen zu entwerfen und bereitzustellen.
- Projekt-Viewer sind auf Lesezugriff beschränkt.
- Projektsupervisoren fungieren in vRealize Automation Service Broker als Genehmiger für ihre Projekte, in denen eine Genehmigungsrichtlinie mit einem Projektsupervisor-Genehmiger definiert ist. Um dem Supervisor Kontext für Genehmigungen bereitzustellen, sollten Sie ihm auch die Rolle „Projektmitglied“ oder „Viewer“ erteilen.

Tabelle 3-4. Service Broker-Dienstrollen und -Projektrollen

UI-Kontext	Aufgabe	Service Broker-Administrator	Service Broker-Viewer	Service Broker-Benutzer		
				Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um die folgenden Aufgaben anzeigen und durchführen zu können.		
				Projektadministrator	Projektmitglied	Projekt-Viewer
Zugriff auf Service Broker						
Konsole	In der Konsole können Sie Service Broker anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Infrastruktur						
	Die Registerkarte „Infrastruktur“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja			
Konfigurieren – Projekte	Projekte erstellen	Ja				
	Werte aus der Projektübersicht, aus Bereitstellungen, Kubernetes und Integrationen aktualisieren oder löschen und Projektkonfigurationen testen.	Ja				
	Benutzer und Gruppen hinzufügen und Rollen in Projekten zuweisen.	Ja		Ja. Ihre Projekte.		
	Projekte anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
Konfigurieren – Cloud-Zonen	Cloud-Zonen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja				
	Cloud-Zonen anzeigen	Ja	Ja			
Konfigurieren – Kubernetes-Zonen	Kubernetes-Zonen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja				
	Kubernetes-Zonen anzeigen	Ja	Ja			

Tabelle 3-4. Service Broker-Dienstrollen und -Projektrollen (Fortsetzung)

UI-Kontext	Aufgabe	Service Broker-Administrator	Service Broker-Viewer	Service Broker-Benutzer Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um Aufgaben anzeigen und durchführen zu können.		
				Projektadministrator	Projektmitglied	Projekt-Viewer
Verbindungen – Cloud-Konten	Cloud-Konten erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja				
	Cloud-Konten anzeigen	Ja	Ja			
Verbindungen – Integrationen	Integrationen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja				
	Integrationen anzeigen	Ja	Ja			
Aktivität – Anforderungen	Datensätze der Bereitstellungsanforderung löschen	Ja				
	Datensätze der Bereitstellungsanforderung anzeigen	Ja				
Aktivität – Ereignisprotokolle	Ereignisprotokolle anzeigen	Ja				
Inhalt und Richtlinien						
	Die Registerkarte „Inhalt und Richtlinien“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja			
Inhaltsquellen	Inhaltsquellen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja				
	Inhaltsquellen anzeigen	Ja	Ja			
Inhaltsfreigabe	Freigegebene Inhalte hinzufügen oder entfernen	Ja				
	Freigegebene Inhalte anzeigen	Ja	Ja			
Inhalt	Format anpassen und Element konfigurieren	Ja				
	Inhalt anzeigen	Ja	Ja			
Richtlinien – Definitionen	Richtliniendefinitionen erstellen, aktualisieren oder löschen	Ja				
	Richtliniendefinitionen anzeigen	Ja	Ja			
Richtlinien – Durchsetzung	Durchsetzungsprotokoll anzeigen	Ja	Ja			

Tabelle 3-4. Service Broker-Dienstrollen und -Projektrollen (Fortsetzung)

UI-Kontext	Aufgabe	Service Broker-Administrator	Service Broker-Viewer	Service Broker-Benutzer Der Benutzer muss ein Projektadministrator sein, um Aufgaben anzeigen und durchführen zu können.		
				Projektadministrator	Projektmitglied	Projekt-Viewer
Benachrichtigungen – E-Mail-Server	E-Mail-Server konfigurieren	Ja				
Katalog						
	Die Registerkarte „Katalog“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Verfügbare Katalogelemente anzeigen	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Ein Katalogelement anfordern	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte	
Bereitstellungen						
	Die Registerkarte „Bereitstellungen“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja.	Ja	Ja
	Bereitstellungen anzeigen, einschließlich Bereitstellungsdetails, Bereitstellungsverlauf, Preis, Überwachung, Warnungen, Optimierung und Informationen zur Fehlerbehebung	Ja	Ja	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte
	Warnungen verwalten	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte	
	Tag-2-Aktionen für Bereitstellungen basierend auf Richtlinien ausführen	Ja		Ja. Ihre Projekte	Ja. Ihre Projekte	
Genehmigungen						
	Die Registerkarte „Genehmigungen“ anzeigen und öffnen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Auf Genehmigungsanforderungen antworten	Ja		Ja. Ihre Projekte und der Richtlinien-Genehmiger ist Projektadministrator	Nur bei benanntem Genehmiger	Nur bei benanntem Genehmiger

Code Stream-Dienstrollen

Über die vRealize Automation Code Stream-Dienstrolle wird festgelegt, was Benutzern in vRealize Automation Code Stream angezeigt wird und welche Aufgaben sie ausführen können. Diese Rollen werden in der Konsole vom Organisationsbesitzer definiert. Jedes Projekt ist in allen Diensten verfügbar.

Tabelle 3-5. Beschreibungen der Code Stream Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Code Stream-Administrator	Ein Benutzer, der über Lese- und Schreibzugriff auf die gesamte Benutzeroberfläche und die API-Ressourcen verfügt. Dies ist die einzige Benutzerrolle, der alles angezeigt wird und die alle Aktionen ausführen kann, einschließlich dem Erstellen von Projekten, Integrieren von Endpoints, Hinzufügen von Auslösern, Erstellen von Pipelines und benutzerdefinierten Dashboards, Markieren von Endpoints und Variablen als eingeschränkte Ressourcen, Ausführen von Pipelines, die eingeschränkte Ressourcen verwenden, und Anfordern der Veröffentlichung von Pipelines in vRealize Automation Service Broker.
Code Stream-Entwickler	Ein Benutzer, der mit Pipelines, aber nicht mit eingeschränkten Endpoints oder Variablen arbeiten kann. Wenn eine Pipeline einen eingeschränkten Endpoint oder eine eingeschränkte Variable enthält, muss dieser Benutzer eine Genehmigung für die Pipeline-Aufgabe erhalten, die den eingeschränkten Endpoint oder die eingeschränkte Variable verwendet.
Code Stream-Executor	Ein Benutzer, der Pipelines ausführen und Benutzervorgangsaufgaben genehmigen oder ablehnen kann. Dieser Benutzer kann Ausführungen von Pipelines fortsetzen, anhalten und abbrechen, er kann jedoch Pipelines nicht ändern.
Code Stream-Benutzer	Ein Benutzer, der auf vRealize Automation Code Stream zugreifen kann, jedoch über keine anderen Rechte in vRealize Automation Code Stream verfügt.
Code Stream-Betrachter	Ein Benutzer, der über Lesezugriff zum Anzeigen von Pipelines, Endpoints, Pipeline-Ausführungen und Dashboards verfügt, diese jedoch nicht erstellen, aktualisieren oder löschen kann. Ein Benutzer, der auch über die Rolle „Dienst-Viewer“ verfügt, kann alle für den Administrator verfügbaren Informationen anzeigen. Er kann keine Aktionen ausführen, es sei denn, er wird zu einem Projektadministrator oder Projektmitglied gemacht. Wenn der Benutzer zu einem Projekt gehört, verfügt er über die Berechtigungen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Der Projekt-Viewer erweitert seine Berechtigungen nicht in der Weise, wie dies bei den Rollen „Projektadministrator“ oder „Projektmitglied“ der Fall ist.

Zusätzlich zu den Dienstrollen verfügt vRealize Automation Code Stream über Projektrollen. Jedes Projekt ist in allen Diensten verfügbar.

Die Projektrollen sind in vRealize Automation Code Stream definiert und können zwischen Projekten variieren.

Beachten Sie in den folgenden Tabellen, in denen die Berechtigungen der verschiedenen Dienst- und Projektrollen beschrieben werden, dass die Dienstadministratoren über Vollzugriff auf alle Bereiche der Benutzeroberfläche verfügen.

Die folgenden Beschreibungen von Projektrollen helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche Berechtigungen Sie Ihren Benutzern erteilen möchten.

- Projektadministratoren nutzen die vom Dienstadministrator erstellte Infrastruktur, um sicherzustellen, dass die Projektmitglieder über die Ressourcen verfügen, die sie für ihre Entwicklungsarbeit benötigen. Der Projektadministrator kann Mitglieder hinzufügen.
- Projektmitglieder mit einer Dienstrolle können Dienste verwenden.
- Projekt-Viewer können Projekte anzeigen, sie aber weder erstellen, aktualisieren noch löschen.

Alle, ausgenommen eingeschränkter Aktionen bedeutet, dass dieser Rolle die Berechtigung zum Durchführen, Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Aktionen in Entitäten, ausgenommen eingeschränkter Variablen und Endpoints, erteilt wurde.

Tabelle 3-6. Funktionen der vRealize Automation Code Stream-Dienstrolle

UI-Kontext	Funktionen	Code Stream-Administratorrolle	Code Stream-Entwicklerrolle	Code Stream-Executor-Rolle	Code Stream-Viewer-Rolle	Code Stream-Benutzerrolle
Pipelines						
	Pipelines anzeigen	Ja	Ja	Ja	Ja	
	Pipelines erstellen	Ja	Ja			
	Pipelines ausführen	Ja	Ja	Ja		
	Pipelines ausführen, die eingeschränkte Endpoints oder Variablen enthalten	Ja				
	Pipelines aktualisieren	Ja	Ja			
	Pipelines löschen	Ja	Ja			
Pipeline-Ausführungen						
	Pipeline-Ausführungen anzeigen	Ja	Ja	Ja	Ja	
	Pipeline-Ausführungen fortsetzen, anhalten und abbrechen	Ja	Ja	Ja		
	Pipelines fortsetzen, die für die Genehmigung auf eingeschränkten Ressourcen angehalten werden	Ja				

Tabelle 3-6. Funktionen der vRealize Automation Code Stream-Dienstrolle (Fortsetzung)

UI-Kontext	Funktionen	Code Stream-Administratorrolle	Code Stream-Entwicklerrolle	Code Stream-Executor-Rolle	Code Stream-Viewer-Rolle	Code Stream-Benutzerrolle
Benutzerdefinierte Integrationen						
	Benutzerdefinierte Integrationen erstellen	Ja	Ja			
	Benutzerdefinierte Integrationen lesen	Ja	Ja	Ja	Ja	
	Benutzerdefinierte Integration aktualisieren	Ja	Ja			
Endpoints						
	Ausführungen anzeigen	Ja	Ja	Ja	Ja	
	Ausführungen erstellen	Ja	Ja			
	Ausführungen aktualisieren	Ja	Ja			
	Ausführungen löschen	Ja	Ja			
Ressourcen als eingeschränkt kennzeichnen						
	Endpoint oder Variable als eingeschränkt kennzeichnen	Ja				
Dashboards						
	Dashboards anzeigen	Ja	Ja	Ja	Ja	
	Dashboards erstellen	Ja	Ja			
	Dashboards aktualisieren	Ja	Ja			
	Dashboards löschen	Ja	Ja			

vRA Migration Assistant-Dienstrollen

Mit den vRA Migration Assistant-Dienstrollen wird festgelegt, was Sie in vRA Migration Assistant und Cloud Assembly anzeigen und welche Aufgaben Sie durchführen können. Diese Dienstrollen werden in der Konsole von einem Organisationsbesitzer definiert.

Tabelle 3-7. Beschreibungen der vRealize Automation Migration Assistant-Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Migration Assistant-Administrator	Ein Benutzer mit umfassenden Rechten zum Anzeigen, Aktualisieren und Löschen in vRA Migration Assistant und Cloud Assembly. Diese Rolle muss zusätzlich die Rolle „Cloud Assembly-Viewer“ aufweisen.
Migration Assistant-Viewer	Ein Benutzer mit Lesezugriff zum Anzeigen von Informationen, der Werte in vRA Migration Assistant oder Cloud Assembly weder erstellen, aktualisieren noch löschen kann. Diese Rolle muss zusätzlich die Rolle „Cloud Assembly-Viewer“ aufweisen.

Orchestrator-Dienstrollen

Über die Orchestrator-Dienstrolle wird festgelegt, was Sie in vRealize Orchestrator Client anzeigen und welche Aufgaben Sie durchführen können. Diese Dienstrollen werden in der Konsole von einem Organisationsbesitzer definiert.

Tabelle 3-8. Beschreibungen der vRealize Orchestrator-Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Orchestrator-Administrator	Ein Benutzer mit umfassenden Rechten zum Anzeigen, Aktualisieren und Löschen in vRealize Orchestrator. Ein Administrator kann auch auf die Inhalte zugreifen, die von bestimmten Gruppen erstellt wurden.
Orchestrator-Viewer	Ein Benutzer mit Lesezugriff zur Anzeige von Funktionen und Inhalten, einschließlich aller Gruppen und Gruppeninhalte, der aber weder Werte erstellen, aktualisieren, ausführen oder löschen noch Inhalte exportieren kann.
Orchestrator-Workflow-Designer	Ein Benutzer, der eigene vRealize Orchestrator Client-Inhalte erstellen, ausführen, bearbeiten und löschen kann. Sie können der ihnen zugewiesenen Gruppe eigene Inhalte hinzufügen. Der Workflow-Designer hat keinen Zugriff auf die Verwaltungs- und Fehlerbehebungsfunktionen des vRealize Orchestrator Client.

SaltStack Config-Dienstrolle

Über die SaltStack Config-Dienstrolle wird festgelegt, was Sie in vRealize Automation anzeigen und welche Aufgaben Sie durchführen können. Diese Dienstrolle wird in der Konsole von einem Organisationsbesitzer definiert.

Tabelle 3-9. Beschreibung der vRealize Automation SaltStack Config-Dienstrolle

Rolle	Beschreibung
SaltStack Config-Administrator	<p>Ein Benutzer mit Zugriff auf die SaltStack Config-Kachel in der Konsole, wenn die Integration mit Cloud Assembly konfiguriert wird. Um sich bei der SaltStack Config-Instanz anmelden zu können, muss der Benutzer über SaltStack-Administratorberechtigungen verfügen, die in SaltStack Config definiert sind.</p> <p>Der Benutzer muss auch über die Cloud Assembly-Administratorrolle verfügen.</p>

Benutzerdefinierte Benutzerrollen in vRealize Automation

Als vRealize Automation Cloud Assembly-Administrator können Sie benutzerdefinierte Rollen erstellen, die definieren, was Benutzer in vRealize Automation anzeigen und welche Aktionen sie ausführen können. Anschließend können Sie diesen Rollen Benutzer zuweisen.

Berechtigungen für benutzerdefinierte Benutzerrollen

Mithilfe von vRealize Automation Cloud Assembly können Sie präzisere Benutzerrollen definieren und diesen Rollen dann Benutzern zuweisen. Die benutzerdefinierten Rollen weisen die Kategorien „Anzeigen“ und „Verwalten“ auf.

- **Anzeigen.** Ein Benutzer, dem eine Rolle mit dieser Berechtigung zugewiesen ist, kann alle Elemente für alle Projekte in den ausgewählten Abschnitten der Benutzeroberfläche anzeigen. Diese Rolle eignet sich für Benutzer, die Konten, Konfigurationen oder zugewiesene Werte anzeigen müssen.
- **Verwalten.** Ein Benutzer, dem eine Rolle mit dieser Berechtigung zugewiesen ist, kann alle Elemente anzeigen und verfügt über uneingeschränkte Berechtigungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen für alle Projekte in den ausgewählten Abschnitten der Benutzeroberfläche.

Diese Berechtigungen stellen eine Erweiterung der Berechtigungen dar, die von den anderen Rollen gewährt werden, und sind nicht durch die Projektmitgliedschaft eingeschränkt. Sie können beispielsweise die Berechtigungen eines Projektadministrators auf die Verwaltung von Teilen der Infrastruktur ausweiten oder einem Dienst-Viewer die Möglichkeit geben, Genehmigungen zu überprüfen und darauf zu antworten.

Um die Benutzerrollen zu definieren und Benutzer zuzuweisen, öffnen Sie vRealize Automation Cloud Assembly oder vRealize Automation Service Broker als Dienstadministrator und wählen Sie **Infrastruktur > Verwaltung > Benutzerdefinierte Rollen** aus. Sie können die benutzerdefinierten Rollen in vRealize Automation Code Stream nicht konfigurieren. die Rollen gelten jedoch für alle Dienste.

Tabelle 3-10. Benutzerdefinierte Rollen

Benutzeroberfläche	Berechtigung	Beschreibung
Infrastruktur		
	Cloud-Konten anzeigen.	Cloud-Konten anzeigen.
	Cloud-Konten verwalten	Cloud-Konten erstellen, aktualisieren oder löschen.
	Image-Zuordnungen anzeigen	Image-Zuordnungen anzeigen.
	Image-Zuordnungen verwalten	Image-Zuordnungen erstellen, aktualisieren oder löschen.
	Typzuordnungen anzeigen	Typzuordnungen anzeigen.
	Typzuordnungen verwalten	Typzuordnungen erstellen, aktualisieren oder löschen.
	Cloud-Zonen anzeigen	Cloud-Zonen, Einblicke und Warnungen anzeigen.
	Cloud-Zonen verwalten	Cloud-Zonen erstellen, aktualisieren oder löschen. Warnungen verwalten.
	Maschinen anzeigen	Maschinen anzeigen.
	Anforderungen anzeigen	Aktivitätsanforderungen anzeigen.
	Anforderungen verwalten	Anforderungen aus der Liste löschen.
	Integrationen anzeigen	Integrationen anzeigen.
	Integrationen verwalten	Integrationen erstellen, aktualisieren oder löschen.
	Projekte anzeigen	Projekte anzeigen.
	Projekte verwalten	Projekte erstellen. Benutzer hinzufügen und Rollen in einem Projekt zuweisen. Werte aus der Projektübersicht, Benutzern, Bereitstellungen, Kubernetes und Integrationen aktualisieren oder löschen und Projektkonfigurationen testen.
	Onboarding-Pläne anzeigen	Onboarding-Pläne anzeigen
	Onboarding-Pläne verwalten	Onboarding-Pläne erstellen, aktualisieren, ausführen oder löschen
Katalog		
	Inhalt anzeigen	

Tabelle 3-10. Benutzerdefinierte Rollen (Fortsetzung)

Benutzeroberfläche	Berechtigung	Beschreibung
	Inhalt verwalten	Inhaltsquellen hinzufügen, aktualisieren, löschen. Inhalt freigeben. Den Inhalt anpassen, einschließlich der Katalogsymbole und Anfrageformulare.
Richtlinien		
	Richtlinien anzeigen	Richtliniendefinitionen anzeigen.
	Richtlinien verwalten	Richtliniendefinitionen erstellen, aktualisieren oder löschen.
Bereitstellungen		
	Bereitstellungen anzeigen	Alle Bereitstellungen anzeigen, einschließlich Bereitstellungsdetails, Bereitstellungsverlauf, Warnungen und Informationen zur Fehlerbehebung.
	Bereitstellungen verwalten	Alle Bereitstellungen anzeigen, auf Warnungen reagieren und alle Tag-2-Aktionen ausführen, die ein Administrator gemäß den Tag-2-Richtlinien für Bereitstellungen und Bereitstellungskomponenten ausführen darf.
Cloud-Vorlagen		
	Cloud-Vorlagen anzeigen	Cloud-Vorlagen anzeigen.
	Cloud-Vorlagen verwalten	Cloud-Vorlagen erstellen, aktualisieren, testen, löschen, versionieren, freigeben und die Version einer Cloud-Vorlage freigeben bzw. deren Freigabe aufheben.
	Cloud-Vorlagen bearbeiten	Cloud-Vorlagen erstellen, aktualisieren, testen, versionieren, freigeben und die Version einer Cloud-Vorlage freigeben bzw. deren Freigabe aufheben. Die Rolle verfügt nicht über die Berechtigung zum Löschen von Cloud-Vorlagen.
	Cloud-Vorlagen bereitstellen	Alle Cloud-Vorlagen in einem beliebigen Projekt testen und bereitstellen.

Tabelle 3-10. Benutzerdefinierte Rollen (Fortsetzung)

Benutzeroberfläche	Berechtigung	Beschreibung
	In Cloud-Vorlage integrierten Inhalt bereitstellen	Alle Cloud-Vorlagen in den Projekten bereitstellen, die mit den entsprechenden Personen verknüpft sind. Die Projektrollen können „Administrator“, „Mitglied“ oder „Viewer“ lauten.
XaaS		
	Benutzerdefinierte Ressourcen anzeigen	Benutzerdefinierte Ressourcen anzeigen.
	Benutzerdefinierte Ressourcen verwalten	Benutzerdefinierte Ressourcen erstellen, aktualisieren oder löschen.
	Ressourcenaktionen anzeigen	Benutzerdefinierte Aktionen anzeigen.
	Ressourcenaktionen verwalten	Benutzerdefinierte Aktionen erstellen, aktualisieren oder löschen
Erweiterbarkeit		
	Erweiterbarkeitsressourcen anzeigen	Ereignisse, Abonnements, Ereignisthemen, Aktionen, Workflows, Aktions- und Workflowausführungen anzeigen.
	Erweiterbarkeitsressourcen verwalten	Erweiterbarkeitsabonnements erstellen, aktualisieren, löschen und deaktivieren. Erweiterbarkeitsaktionen erstellen, aktualisieren oder löschen. Erweiterbarkeitsaktionsausführungen abbrechen oder löschen.
Pipeline		
	Pipelines verwalten	Pipeline-, Endpoint-, Variablen- und Auslöserkonfigurationen erstellen, bearbeiten und löschen. Eingeschränkte Modelle sind ausgeschlossen.
	Eingeschränkte Pipelines verwalten	Pipeline-, Endpoint-, Variablen- und Auslöserkonfigurationen erstellen, bearbeiten und löschen. Eingeschränkte Modelle sind eingeschlossen.
	Benutzerdefinierte Integrationen verwalten	Benutzerdefinierte Integrationen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Tabelle 3-10. Benutzerdefinierte Rollen (Fortsetzung)

Benutzeroberfläche	Berechtigung	Beschreibung
	Pipelines ausführen	Ausführungen und Auslöser des Pipelinemodells ausführen und die Ausführungen und Auslöser anhalten, abbrechen, wiederaufnehmen oder erneut ausführen.
	Eingeschränkte Pipelines ausführen	Ausführungen und Auslöser des Pipelinemodells ausführen und die Ausführungen und Auslöser anhalten, abbrechen, wiederaufnehmen oder erneut ausführen. Eingeschränkte Endpoints und Variablen auflösen.
	Ausführungen verwalten	Ausführungen und Auslöser des Pipelinemodells ausführen und die Ausführungen und Auslöser anhalten, abbrechen, wiederaufnehmen oder erneut ausführen. Eingeschränkte Endpoints und Variablen auflösen. Ausführungen löschen.
Genehmigung		
	Genehmigungen verwalten	Zeigen Sie die Registerkarte „Genehmigungen“ an, auf der Genehmigungsanfragen genehmigt oder abgelehnt werden können. Der Genehmiger mit dieser Rolle erhält keine E-Mail-Benachrichtigung über eine Genehmigungsanforderung, es sei denn, er ist ein Genehmiger in der Richtlinie.

Anwendungsbeispiele: Wie können Benutzerrollen mich bei der Steuerung des Zugriffs in vRealize Automation unterstützen

Als Cloud-Administrator möchten Sie steuern, welche Aufgaben Ihre Benutzer in vRealize Automation ausführen können. Abhängig von Ihren Verwaltungszielen und den Zuständigkeiten des Anwendungsentwicklungsteams können Sie die Benutzerrollen für die Unterstützung dieser Ziele auf verschiedene Arten konfigurieren.

Die folgenden vRealize Automation Cloud Assembly- und vRealize Automation Service Broker-Beispiele basieren auf drei Anwendungsbeispielen. Diese Beispiele bieten nur genügend Anweisungen, um die Anwendung von Benutzerrollen zu veranschaulichen.

Die Zielgruppe für diese Anwendungsbeispiele sind der Cloud-Administrator, der auch solcher betrachtet wird, und die Dienstadministratoren.

Die Anwendungsbeispiele bauen aufeinander auf. Auch wenn Sie bereit sind, direkt zu Anwendungsbeispiel 3 zu gehen, müssen Sie möglicherweise die Anwendungsbeispiele 1 und 2 durchgehen, um besser zu verstehen, warum Sie die Rollen in der angegebenen Weise konfigurieren.

Der Zweck der Anwendungsbeispiele besteht darin, Benutzerrollen zu demonstrieren. Es geht nicht um detaillierte Informationen zum Konfigurieren Ihrer Infrastruktur, Verwalten von Projekten, Erstellen von Cloud-Vorlagen und Arbeiten mit Bereitstellungen.

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die Ebenen der Benutzerrollen verstehen, die von einem Cloud-Administrator in der vRealize Automation-Konsole konfiguriert werden.

■ Organisationsrollen

Die Organisationsrollen steuern, wer auf die Konsole zugreifen kann.

Als Organisationsbesitzer müssen Sie sicherstellen, dass allen Benutzern von Diensten mindestens eine Organisationsmitglieds-Rolle zugewiesen wird.

Rolle	Beschreibung
Organisationsbesitzer	Ein Administrator kann Benutzer hinzufügen, die Rolle der Benutzer ändern und Benutzer aus der Organisation entfernen. Der Besitzer verwaltet, auf welche Dienste Benutzer Zugriff haben.
Organisationsmitglied	Ein allgemeiner Benutzer kann sich bei der Organisationskonsole anmelden. Für den Zugriff auf die Dienste muss ein Organisationsbesitzer den Benutzern Dienstrollen zuweisen.

■ Dienstrollen

Die Dienstrollen steuern, wer auf ihre zugewiesenen Dienste zugreifen kann.

Als Organisationsbesitzer müssen Sie sicherstellen, dass den Benutzern, die Zugriff auf die Dienste benötigen, die entsprechende Rolle zugewiesen wird. Sie verwenden die Rollen, um zu steuern, wie viel der Benutzer in jedem Dienst tun kann.

Tabelle 3-11. Beschreibungen der vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Cloud Assembly-Administrator	Ein Benutzer, der über Lese- und Schreibzugriff auf die gesamte Benutzeroberfläche und die API-Ressourcen verfügt. Dies ist die einzige Benutzerrolle, mit der alles angezeigt und durchgeführt werden kann, einschließlich Cloud-Konten hinzufügen, neue Projekte erstellen und einen Projektadministrator zuweisen.
Cloud Assembly-Benutzer	Ein Benutzer, der nicht über die Rolle des Cloud Assembly-Administrators verfügt. In einem vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt fügt der Administrator Projekten Benutzer als Projektmitglieder, -administratoren oder -Viewer hinzu. Der Administrator kann auch einen Projektadministrator hinzufügen.
Cloud Assembly-Viewer	Ein Benutzer, der Lesezugriff zum Anzeigen von Informationen hat, Werte jedoch nicht erstellen, aktualisieren oder löschen kann. Dies ist eine Rolle, die für alle Projekte nur über Leserechte verfügt. Benutzer mit der Rolle „Viewer“ können alle für den Administrator verfügbaren Informationen anzeigen. Er kann keine Aktionen ausführen, es sei denn, er wird zu einem Projektadministrator oder Projektmitglied gemacht. Wenn der Benutzer zu einem Projekt gehört, verfügt er über die Berechtigungen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Der Projekt-Viewer erweitert seine Berechtigungen nicht in der Weise, wie dies bei den Rollen „Projektadministrator“ oder „Projektmitglied“ der Fall ist.

Tabelle 3-12. Beschreibungen der Service Broker-Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Service Broker-Administrator	Muss über Lese- und Schreibzugriff auf die gesamte Benutzeroberfläche und die API-Ressourcen verfügen. Dies ist die einzige Benutzerrolle, mit der alle Aufgaben ausgeführt werden können, zum Beispiel das Erstellen eines neuen Projekts und die Zuweisung eines Projektadministrators.
Service Broker-Benutzer	Jeder Benutzer, der nicht über die vRealize Automation Service Broker-Administratorrolle verfügt.

Tabelle 3-12. Beschreibungen der Service Broker-Dienstrollen (Fortsetzung)

Rolle	Beschreibung
	In einem vRealize Automation Service Broker-Projekt fügt der Administrator Projekten Benutzer als Projektmitglieder, -administratoren oder -Viewer hinzu. Der Administrator kann auch einen Projektadministrator hinzufügen.
Service Broker-Viewer	<p>Ein Benutzer, der Lesezugriff zum Anzeigen von Informationen hat, Werte jedoch nicht erstellen, aktualisieren oder löschen kann.</p> <p>Benutzer mit der Rolle „Viewer“ können alle für den Administrator verfügbaren Informationen anzeigen. Er kann keine Aktionen ausführen, es sei denn, er wird zu einem Projektadministrator oder Projektmitglied gemacht. Wenn der Benutzer zu einem Projekt gehört, verfügt er über die Berechtigungen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Der Projekt-Viewer erweitert seine Berechtigungen nicht in der Weise, wie dies bei den Rollen „Projektadministrator“ oder „Projektmitglied“ der Fall ist.</p>

Tabelle 3-13. Beschreibungen der Code Stream Dienstrollen

Rolle	Beschreibung
Code Stream-Administrator	Ein Benutzer, der über Lese- und Schreibzugriff auf die gesamte Benutzeroberfläche und die API-Ressourcen verfügt. Dies ist die einzige Benutzerrolle, der alles angezeigt wird und die alle Aktionen ausführen kann, einschließlich dem Erstellen von Projekten, Integrieren von Endpoints, Hinzufügen von Auslösern, Erstellen von Pipelines und benutzerdefinierten Dashboards, Markieren von Endpoints und Variablen als eingeschränkte Ressourcen, Ausführen von Pipelines, die eingeschränkte Ressourcen verwenden, und Anfordern der Veröffentlichung von Pipelines in vRealize Automation Service Broker.
Code Stream-Entwickler	Ein Benutzer, der mit Pipelines, aber nicht mit eingeschränkten Endpoints oder Variablen arbeiten kann. Wenn eine Pipeline einen eingeschränkten Endpoint oder eine eingeschränkte Variable enthält, muss dieser Benutzer eine Genehmigung für die Pipeline-Aufgabe erhalten, die den eingeschränkten Endpoint oder die eingeschränkte Variable verwendet.
Code Stream-Executor	Ein Benutzer, der Pipelines ausführen und Benutzervorgangsaufgaben genehmigen oder ablehnen kann. Dieser Benutzer kann Ausführungen von Pipelines fortsetzen, anhalten und abbrechen, er kann jedoch Pipelines nicht ändern.

Tabelle 3-13. Beschreibungen der Code Stream Dienstrollen (Fortsetzung)

Rolle	Beschreibung
Code Stream-Benutzer	Ein Benutzer, der auf vRealize Automation Code Stream zugreifen kann, jedoch über keine anderen Rechte in vRealize Automation Code Stream verfügt.
Code Stream-Betrachter	Ein Benutzer, der über Lesezugriff zum Anzeigen von Pipelines, Endpoints, Pipeline-Ausführungen und Dashboards verfügt, diese jedoch nicht erstellen, aktualisieren oder löschen kann. Ein Benutzer, der auch über die Rolle „Dienst-Viewer“ verfügt, kann alle für den Administrator verfügbaren Informationen anzeigen. Er kann keine Aktionen ausführen, es sei denn, er wird zu einem Projektadministrator oder Projektmitglied gemacht. Wenn der Benutzer zu einem Projekt gehört, verfügt er über die Berechtigungen, die mit dieser Rolle verbunden sind. Der Projekt-Viewer erweitert seine Berechtigungen nicht in der Weise, wie dies bei den Rollen „Projektadministrator“ oder „Projektmitglied“ der Fall ist.

■ Projektmitgliedschaftsrollen

Die Projektmitgliedschaft legt fest, welche Infrastrukturressourcen und Cloud-Vorlagen verfügbar sind.

Die Projektmitgliedschaft wird im Dienst von einem Benutzer mit einer Dienstadministrator-Rolle definiert. Der Dienstadministrator muss sicherstellen, dass den Benutzern, die Zugriff auf ein oder mehrere Projekte benötigen, die entsprechende Projekt-Rolle in jedem Projekt zugewiesen wird.

Tabelle 3-14. Projektrollen

Rolle	Beschreibung
Projektadministrator	Ein Projektadministrator kann seine eigenen Projekte verwalten, Cloud-Vorlagen erstellen und bereitstellen, die mit seinen Projekten verknüpft sind, und Projektbereitstellungen für alle Projektmitglieder verwalten.
Projektmitglied	Ein Projektmitglied kann Cloud-Vorlagen erstellen und bereitstellen, die mit seinen Projekten verknüpft sind, und seine eigenen sowie alle freigegebenen Bereitstellungen verwalten.
Projekt-Viewer	Ein Projekt-Viewer ist ein Mitglied des Projekts mit schreibgeschütztem Zugriff auf seine Projektressourcen, Cloud-Vorlagen und Bereitstellungen.

■ Benutzerdefinierte Rollen

Die benutzerdefinierten Rollen werden von vRealize Automation Cloud Assembly zur Optimierung der Mitglieds- und Viewer-Rollen erstellt.

Die in diesen Anwendungsbeispielen gezeigten Verfahren sind dazu gedacht, die Benutzerrollen zu erläutern. Es handelt sich nicht um detaillierte oder definitive Verfahren zum Einrichten von vRealize Automation.

Bedenken Sie bei der Konfiguration von Rollen, dass Benutzer, die API-Vorgänge ausführen, den Rollen unterliegen, die Sie hier zuweisen.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Organisationsbesitzer-Rolle verfügen. Sie müssen die Registerkarte **Identitäts- und Zugriffsverwaltung** anzeigen können, um sich bei der Konsole anzumelden. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Organisationsbesitzer.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Dienstadministratorrolle für die verschiedenen Dienste verfügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, über welche Rolle Sie verfügen, wenden Sie sich an den Organisationsbesitzer.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer zu vRealize Automation hinzugefügt wurden.
Wenn Sie vRealize Automation installieren, werden Ihre Active Directory-Benutzer als Teil des Prozesses hinzugefügt.
- Eine ausführlichere Aufgaben- und Rollenliste für verschiedene Rollen finden Sie unter [Organisations- und Dienstbenutzerrollen in vRealize Automation](#).

Verfahren

1 [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#)

Als vRealize Automation-Cloud-Administrator sind Sie für die Verwaltung des Zugriffs und des Budgets für Ihre Infrastrukturressourcen verantwortlich. Sie fügen sich und zwei andere Benutzer als Administratoren hinzu. Dieses kleine Team kann die Infrastruktur erstellen und die Cloud-Vorlagen entwickeln, die den Geschäftszielen der Teams entsprechen, die die Cloud-Vorlagen verbrauchen. Anschließend stellen Sie und Ihr kleines Administratorenteam die Cloud-Vorlagen für Ihre Verbraucher bereit, die keine Administratoren sind. Sie lassen nicht zu, dass Nicht-Administratoren auf vRealize Automation zugreifen.

2 [Anwendungsbeispiel für Benutzerrollen 2: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung größerer Entwicklungsteams und des Katalogs](#)

Als vRealize Automation-Organisationsbesitzer sind Sie für die Verwaltung des Zugriffs und das Budget für Ihre Infrastrukturressourcen verantwortlich. Sie verfügen über ein Team von Cloud-Vorlagenentwicklern, die Vorlagen iterativ für verschiedene Projekte erstellen und bereitstellen, bis sie zur Bereitstellung an die Verbraucher bereit sind. Anschließend stellen Sie den Verbrauchern in einem Katalog die einsatzfähigen Ressourcen bereit.

3 [Anwendungsbeispiel für Benutzerrolle 3: Einrichten benutzerdefinierter vRealize Automation-Benutzerrollen zur Optimierung von Systemrollen](#)

Als vRealize Automation-Organisationsbesitzer oder -Dienstadministrator verwalten Sie den Benutzerzugriff mithilfe der Organisations- und Dienstsysteemrollen. Sie möchten jedoch auch benutzerdefinierte Rollen für diese ausgewählten Benutzer erstellen und Aufgaben ausführen oder Inhalte anzeigen, die sich außerhalb der Systemrollen befinden.

Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams

Als vRealize Automation-Cloud-Administrator sind Sie für die Verwaltung des Zugriffs und des Budgets für Ihre Infrastrukturressourcen verantwortlich. Sie fügen sich und zwei andere Benutzer als Administratoren hinzu. Dieses kleine Team kann die Infrastruktur erstellen und die Cloud-Vorlagen entwickeln, die den Geschäftszielen der Teams entsprechen, die die Cloud-Vorlagen verbrauchen. Anschließend stellen Sie und Ihr kleines Administratorenteam die Cloud-Vorlagen für Ihre Verbraucher bereit, die keine Administratoren sind. Sie lassen nicht zu, dass Nicht-Administratoren auf vRealize Automation zugreifen.

In diesem Anwendungsbeispiel sind Sie der Organisationsbesitzer, und Sie haben ein kleines Team, in dem alle über die Dienstadministrator-Rolle verfügen.

Das folgende Verfahren verfolgt einen Benutzer durch den ganzen Vorgang. Sie können jeden Schritt für mehrere Benutzer durchführen.


Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle in der Einführung in das Anwendungsbeispiel festgelegten Voraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungsbeispiele: Wie können Benutzerrollen mich bei der Steuerung des Zugriffs in vRealize Automation unterstützen](#).

Verfahren

- 1 Weisen Sie Organisationsrollen zu. Klicken Sie auf **Identitäts- und Zugriffsverwaltung**.
 - a Melden Sie sich bei der vRealize Automation-Konsole an.
 - b Klicken Sie auf **Identitäts- und Zugriffsverwaltung**.

- c Wählen Sie den Benutzernamen aus und klicken Sie auf **Rollen bearbeiten**.
- d Wählen Sie im Dropdown-Menü **Organisationsrollen zuweisen** die Option **Organisationsmitglied** aus.



Die Organisationsmitglied-Rolle gewährleistet, dass der Benutzer auf die Konsolen und alle Dienste zugreifen kann, zu denen Sie ihn hinzufügen. Er kann keine Organisationsbenutzer verwalten.

Lassen Sie die Seite „Rolle bearbeiten“ für diesen Benutzer geöffnet und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- 2 Weisen Sie die Cloud Assembly Administrator-Rolle sich selbst und mindestens einem oder zwei anderen Administratoren in diesem Szenario zu.

Die Dienstadministrator-Rolle verfügt über umfassende Berechtigungen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Infrastruktur, Projekten, Cloud-Vorlagen und Bereitstellungen. Das Definieren einer Administratorrolle für eine Person und der Benutzerrolle für eine andere Person wird in Szenario 2 erläutert. In diesem Beispiel wird Sylvia verwendet.

- a Klicken Sie auf **Dienstzugriff hinzufügen**.
- b Konfigurieren Sie den Benutzer mit dem folgenden Wert.

Dienst	Rolle
vRealize Automation Cloud Assembly	vRealize Automation Cloud Assembly-Administrator

[Services](#)
[Identity & Access Management](#)
[Branding](#)

Identity & Access Management

[Active Users](#)
[Enterprise Groups](#)

Edit Roles

You are editing the roles of the user **Sylvia Adams** (sylvia@coke.sqa-horizon.local)

Assign Organization Roles
 Organization Member

Assign Service Roles ⓘ

Cloud Assembly
with roles
Cloud Assembly Administrator
×

[+ ADD SERVICE ACCESS](#)

SAVE
CANCEL

- 3 Erstellen Sie ein Projekt in Cloud Assembly, das Sie zum Gruppieren von Ressourcen und zum Verwalten der Ressourcenabrechnungen für verschiedene Business-Gruppen verwenden.

- a Klicken Sie in der Konsole auf die Registerkarte **Dienste** und klicken Sie dann auf **Cloud Assembly**.
- b Wählen Sie **Infrastruktur > Projekte > Neues Projekt**.

Dieses Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel gibt schwerpunktmäßig Beispiele, wie Sie Benutzerrollen implementieren können, und erläutert nicht das Erstellen des vollständig definierten Systems.

Informationen zum Konfigurieren der Infrastruktur finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#). Weitere Informationen zu Projekten finden Sie unter [Kapitel 5 Hinzufügen und Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten](#).

- c Geben Sie **WebAppTeam** als Projektnamen ein.
- d Klicken Sie auf **Benutzer** und dann auf **Benutzer hinzufügen**.
- e Geben Sie die E-Mail-Adressen der Personen ein, die Sie beim Erstellen und Verwalten der Infrastruktur und der Cloud-Vorlagen unterstützen können.

Beispiel: tony@mycompany.com,sylvia@mycompany.com.

- f Wählen Sie im Dropdown-Menü **Rolle zuweisen** die Option **Administrator**.

Als vRealize Automation Cloud Assembly-Administratoren verfügen diese beiden Benutzer bereits über Administratorzugriff auf die Cloud-Konten, die Infrastruktur und alle Projekte. In diesem Schritt werden die in späteren Szenarios verwendeten Rollen erläutert. In den späteren Szenarien definieren Sie die Projektadministrator- und die Projektmitglied-Rolle, die über unterschiedliche Berechtigungen verfügen.

- g Klicken Sie auf die Registerkarte **Bereitstellung** und fügen Sie eine oder mehrere Cloud-Zonen hinzu.

Bitte beachten Sie: Bei diesem Anwendungsbeispiel geht es um Benutzerrollen.

- 4 Entwickeln Sie eine einfache Cloud-Vorlage, damit Sie das Projekt „WebAppTeam“ testen können.

Dieser Cloud-Vorlagen-Abschnitt ist verkürzt. Im Mittelpunkt stehen Benutzer und Benutzerrollen, die durch Projekte definiert sind, und nicht die Erstellung einer Cloud-Vorlage.

- a Wählen Sie **Cloud-Vorlagen > Neu**.
- b Geben Sie als neuen Namen für die Cloud-Vorlage **WebApp** ein.

- c Wählen Sie als **Projekt** „WebAppTeam“ aus.

New Cloud Template

Name * WebApp

Description

Project * WebAppTeam

Cloud template sharing in Service Broker

☒ Share only with this project

☐ Allow an administrator to share with any project in this organization

CANCEL CREATE

- d Wählen Sie die Option **Nur mit diesem Projekt gemeinsam nutzen**.

Diese Einstellung stellt sicher, dass die Cloud-Vorlage nur für Projektmitglieder verfügbar ist. Wenn Sie zum Bereitstellen der Cloud-Vorlagen für andere Teams bereit sind, können Sie die Option „Dem Administrator die Freigabe an jedes Projekt in dieser Organisation erlauben“ wählen. Die Freigabe der Cloud-Vorlage für andere Projekte bedeutet, dass Sie keine doppelten Instanzen derselben Basisvorlagen pflegen müssen. Sie können Cloud-Vorlagen von Entwicklungsprojekten in Produktionsprojekte verschieben, sodass Katalogverbraucher sie in Produktionsinfrastrukturressourcen bereitstellen können.

- e Klicken Sie auf **Erstellen**.

- f Ziehen Sie im Cloud-Vorlagen-Designer die Komponente **Cloud-unabhängige > Maschine** auf die Arbeitsfläche.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Kapitel 6 Entwerfen Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen](#).

- g Klicken Sie auf **Bereitstellen**.

- h Fahren Sie mit den Durchgängen der Cloud-Vorlage fort, bis Sie sie für Ihre Verbraucher bereitstellen können.

- i Klicken Sie auf **Version** und veröffentlichen Sie eine Version der Cloud-Vorlage.

- 5 Senden Sie den Benutzern die Anmeldeinformationen mit der gängigsten Methode.

Ergebnisse

In diesem Anwendungsbeispiel haben Sie Ihre beiden Kollegen zu Organisationsmitgliedern gemacht. Sie haben dann Sylvia zu einem vRealize Automation Cloud Assembly-Administrator gemacht. Sie haben Tony zu einem WebApp-Projektadministrator gemacht. Diese Benutzerrollenkonfiguration funktioniert nur für kleine Teams, in denen Sie Ihren Verbrauchern bereitgestellte Anwendungen bereitstellen, anstatt ihnen Self-Service-Zugriff oder einen Katalog bereitzustellen.

Anwendungsbeispiel für Benutzerrollen 2: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung größerer Entwicklungsteams und des Katalogs

Als vRealize Automation-Organisationsbesitzer sind Sie für die Verwaltung des Zugriffs und das Budget für Ihre Infrastrukturressourcen verantwortlich. Sie verfügen über ein Team von Cloud-Vorlagenentwicklern, die Vorlagen iterativ für verschiedene Projekte erstellen und bereitstellen, bis sie zur Bereitstellung an die Verbraucher bereit sind. Anschließend stellen Sie den Verbrauchern in einem Katalog die einsatzfähigen Ressourcen bereit.

Bei diesem Anwendungsbeispiel wird davon ausgegangen, dass Sie sich bewusst sind, dass sich Anwendungsbeispiel 1 ausschließlich an Administratoren richtet. Sie möchten Ihr System jetzt erweitern, um eine größere Anzahl an Teams und größere Ziele zu unterstützen.

- Entwickler können eigene Anwendungs-Cloud-Vorlagen während der Entwicklung erstellen und bereitstellen. Sie fügen sich selbst als Administrator hinzu und fügen dann zusätzliche Benutzer sowohl mit der Dienstbenutzer- als auch mit der Dienst-Viewer-Rolle hinzu. Als Nächstes fügen Sie die Benutzer als Projektmitglieder hinzu. Die Projektmitglieder können ihre eigenen Cloud-Vorlagen entwickeln und bereitstellen.
- Veröffentlichen Sie Cloud-Vorlagen in einem Katalog, in dem sie für Nichtentwickler zur Bereitstellung verfügbar sind. Sie weisen jetzt Benutzerrollen für Service Broker zu. Service Broker stellt einen Katalog für die Cloud-Vorlagenverbraucher bereit. Sie können damit auch Richtlinien erstellen, einschließlich Leases und Berechtigungen, aber diese Funktionalität gehört nicht zu diesem Anwendungsbeispiel für Benutzerrollen.

Voraussetzungen

- Gehen Sie das erste Anwendungsbeispiel durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#).
- Geben Sie die folgenden Benutzer basierend auf den Berechtigungen an, die ihnen erteilt werden sollen:
 - Cloud-Vorlagenentwickler, die als vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer und -Viewer fungieren
 - Ein vRealize Automation Service Broker-Administrator
 - Nichtentwickler, die als Katalogverbraucher fungieren, als vRealize Automation Service Broker-Benutzer.


Verfahren

- 1 Weisen Sie Ihren Cloud-Vorlagen-Entwicklerbenutzern Organisationsmitglied-Rollen zu.

Wenn Sie Anweisungen benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#).

2 Weisen Sie den Cloud-Vorlagenentwicklern die vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstmitglied-Rolle zu.

- a Klicken Sie auf **Dienstzugriff hinzufügen**.



- b Konfigurieren Sie den Benutzer mit dem folgenden Wert.

Dienst	Rolle
vRealize Automation Cloud Assembly	vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer
vRealize Automation Cloud Assembly	vRealize Automation Cloud Assembly-Viewer

In diesem Anwendungsbeispiel müssen Ihre Entwickler die Infrastruktur sehen können, um sicherzustellen, dass sie bereitstellbare Cloud-Vorlagen erstellen. Als Benutzer, die Sie im nächsten Schritt als Projektadministratoren und Projektmitglieder zuweisen werden, können sie die Infrastruktur nicht sehen. Als Dienst-Viewer können sie sehen, wie die Infrastruktur konfiguriert ist, aber keine Änderungen vornehmen. Als Cloud-Administrator behalten Sie die Kontrolle, geben ihnen aber Zugriff auf die Informationen, die sie zum Entwickeln von Cloud-Vorlagen benötigen.

3 Erstellen Sie Projekte in vRealize Automation Cloud Assembly, die Sie zum Gruppieren von Ressourcenbenutzern verwenden.

In diesem Anwendungsbeispiel erstellen Sie zwei Projekte. Das erste Projekt ist **PersonnelAppDev** und das zweite ist **PayrollAppDev**.

- Klicken Sie in der Konsole auf die Registerkarte **Dienste** und klicken Sie dann auf **Cloud Assembly**.
- Wählen Sie **Infrastruktur > Projekte > Neues Projekt**.
- Geben Sie **PersonnelAppDev** als den Namen ein.
- Klicken Sie auf **Benutzer** und dann auf **Benutzer hinzufügen**.

- e Fügen Sie Projektmitglieder hinzu und weisen Sie einen Projektadministrator zu.

Projektrolle	Beschreibung
Projektbenutzer	Ein Projektmitglied ist die primäre Entwickler-Benutzerrolle in einem Projekt. Projekte bestimmen, welche Cloudressourcen verfügbar sind, wenn Sie bereit sind, Ihre Entwicklungsarbeit zu testen, indem Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen.
Projektadministrator	Ein Projektadministrator unterstützt seine Entwickler durch Hinzufügen und Entfernen von Benutzern für Ihre Projekte. Sie können Ihre Projekte auch löschen. Um ein Projekt zu erstellen, müssen Sie über Dienstadministratorrechte verfügen.

- f Geben Sie für die Benutzer, die Sie als Projektmitglieder hinzufügen, die E-Mail-Adresse der einzelnen Benutzer durch Kommas getrennt ein und wählen Sie **Benutzer** im Dropdown-Menü **Rolle zuweisen** aus.

Beispiel: tony@mycompany.com,sylvia@mycompany.com.

PersonnelAppDev DELETE

Summary Users Provisioning Kubernetes Provisioning Integrations

Deployment sharing ☒ Deployments are shared between all users in the project

User roles Specify the users and groups related to this project.

+ ADD USERS + ADD GROUPS X REMOVE

Q Search users or groups

<input type="checkbox"/>	Name	Account	Role
<input type="checkbox"/>	Sylvia Adams	sylvia	Administrator
<input type="checkbox"/>	Gloria Martinez	gloria	Member
<input type="checkbox"/>	Tony Anteater	tony	Member

1 - 3 of 3 users

SAVE CANCEL

- g Wählen Sie für die designierten Administratoren **Administrator** im Dropdown-Menü **Rolle zuweisen** aus und geben Sie die erforderliche E-Mail-Adresse an.
- h Klicken Sie auf die Registerkarte **Bereitstellung** und fügen Sie eine oder mehrere Cloud-Zonen hinzu.

Wenn die Cloud-Vorlagenentwickler, die Teil dieses Projekts sind, eine Vorlage bereitstellen, wird sie an die in den Cloud-Zonen verfügbaren Ressourcen bereitgestellt. Sie müssen sicherstellen, dass die Ressourcen der Cloud-Zonen den Anforderungen der Vorlagen des Projektentwicklungsteams entsprechen.

- i Wiederholen Sie den Vorgang, um das Projekt „PayrollAppDev“ mit den erforderlichen Benutzern und einem Administrator hinzuzufügen.

- 4 Stellen Sie dem Dienstbenutzer die erforderlichen Anmeldeinformationen zur Verfügung und vergewissern Sie sich, dass die Mitglieder jedes Projekts die folgenden Aufgaben ausführen können.
 - a Öffnen Sie vRealize Automation Cloud Assembly.
 - b Zeigen Sie die Infrastruktur über alle Projekte hinweg an.
 - c Erstellen Sie eine Cloud-Vorlage für das Projekt, bei dem sie Mitglied sind.
 - d Stellen Sie die Cloud-Vorlage für die im Projekt definierten Cloud-Zonen-Ressourcen bereit.
 - e Verwalten Sie ihre Bereitstellungen.
- 5 Weisen Sie Ihren Cloud-Vorlagen-Entwicklerbenutzern Organisationsmitglied-Rollen zu.

Wenn Sie Anweisungen benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#).
- 6 Weisen Sie einem Katalogadministrator, Katalogverbrauchern und Cloud-Vorlagenentwicklern ihrer Tätigkeit entsprechende Rollen zu.
 - a Klicken Sie auf **Dienstzugriff hinzufügen**.
 - b Konfigurieren Sie den Katalogadministrator mit folgendem Wert.

Diese Rolle können Sie, der Cloud-Administrator selbst oder jemand anders aus dem Anwendungsentwicklungsteam sein.

Dienst	Rolle
vRealize Automation Service Broker	vRealize Automation Service Broker-Administrator

- c Konfigurieren Sie die Cloud-Vorlagenverbraucher mit dem folgenden Wert.

Dienst	Rolle
vRealize Automation Service Broker	vRealize Automation Service Broker-Benutzer

Identity & Access Management

Active Users Enterprise Groups

Edit Roles

You are editing the roles of the user **Gloria Martinez** (gloria@coke.sqa-horizon.local)

Assign Organization Roles Organization Member ▾

Assign Service Roles ⓘ

Service Broker ▾

with roles

Service Broker User ▾

×

[+ ADD SERVICE ACCESS](#)

- d Konfigurieren Sie die Cloud-Vorlagenentwickler mit dem folgenden Wert.

Dienst	Rolle
Cloud AssemblyvRealize Automation Cloud Assembly	vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer

- 7 Erstellen Sie Projekte in vRealize Automation Cloud Assembly, die Sie zum Gruppieren von Ressourcen und Benutzern verwenden.

In diesem Anwendungsbeispiel erstellen Sie zwei Projekte. Das erste Projekt ist PersonnelAppDev und das zweite ist PayrollAppDev.

Wenn Sie Anweisungen benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Anwendungsbeispiel für Benutzerrollen 2: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung größerer Entwicklungsteams und des Katalogs](#).

- 8 Erstellen Sie Cloud-Vorlagen und geben Sie sie für jedes Projektteam frei.

Wenn Sie Anweisungen benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#).


9 Importieren Sie eine vRealize Automation Cloud Assembly Cloud-Vorlage in vRealize Automation Service Broker.

Sie müssen sich als Benutzer mit der vRealize Automation Service Broker-Administratorrolle anmelden.


- a Melden Sie sich als Benutzer mit der vRealize Automation Service Broker-Administratorrolle an.
- b Klicken Sie in der Konsole auf vRealize Automation Service Broker.
- c Wählen Sie **Inhalt und Richtlinien > Inhaltsquellen** aus und klicken Sie auf **Neu**.

- d Wählen Sie **Cloud Assembly-Cloud-Vorlage**.
 - e Geben Sie **PersonnelAppImport** als den Namen ein.
 - f Wählen Sie im Dropdown-Menü **Quellprojekt** die Option „PersonnelAppDev“ aus und klicken Sie auf **Validieren**.
 - g Wenn die Quelle validiert wird, klicken Sie auf **Erstellen und importieren**.
 - h Wiederholen Sie den Vorgang für PayrollAppDev unter Verwendung von PayrollAppImport als Namen der Inhaltsquelle.
- 10 Geben Sie eine importierte Cloud-Vorlage für ein Projekt frei.
- Obwohl die Cloud-Vorlage bereits mit einem Projekt verknüpft ist, müssen Sie sie in vRealize Automation Service Broker freigeben, um sie im Katalog verfügbar zu machen.
- a Fahren Sie als Benutzer mit der vRealize Automation Service Broker-Administratorrolle fort.
 - b Wählen Sie in vRealize Automation Service Broker **Inhalt und Richtlinien > Inhaltsfreigabe** aus.
 - c Wählen Sie das Projekt **PersonnelAppDev** aus, das die Benutzer enthält, die in der Lage sein müssen, die Cloud-Vorlage aus dem Katalog bereitzustellen.

- d Klicken Sie auf **Elemente hinzufügen** und wählen Sie dann die Cloud-Vorlage **PersonnelApp** aus, die für die Projektmitglieder freigegeben werden soll.




- e Klicken Sie auf **Speichern**.
- 11 Stellen Sie sicher, dass die Cloud-Vorlage im vRealize Automation Service Broker-Katalog für die Projektmitglieder verfügbar ist.
- a Fordern Sie ein Projektmitglied auf, sich anzumelden und auf die Registerkarte **Katalog** zu klicken.



- b Klicken Sie auf der Karte für die Cloud-Vorlage **PersonnelApp** auf „Anfordern“.
- c Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf **Senden**.

12 Stellen Sie sicher, dass das Projektmitglied den Bereitstellungsvorgang überwachen kann.

- a Fordern Sie das Projektmitglied auf, auf die Registerkarte **Bereitstellungen** zu klicken und nach seiner Bereitstellungsanforderung zu suchen.



- b Nachdem die Cloud-Vorlage bereitgestellt ist, überprüfen Sie, dass der anfordernde Benutzer auf die Anwendung zugreifen kann.

13 Wiederholen Sie den Vorgang für die zusätzlichen Projekte.

Ergebnisse

Da in diesem Anwendungsbeispiel die Cloud-Vorlagenentwicklung an die Entwickler delegiert werden muss, fügen Sie weitere Organisationsmitglieder hinzu. Sie haben sie als vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer festgelegt. Anschließend haben Sie sie zu Mitgliedern relevanter Projekte gemacht, sodass sie Cloud-Vorlagen erstellen und bereitstellen können. Als Projektmitglieder können sie die Infrastruktur, die weiterhin Sie verwalten, nicht sehen oder ändern, aber Sie haben ihnen vollständige Dienst-Viewer-Berechtigungen erteilt, damit sie die Einschränkungen der Infrastruktur verstehen können, für die sie Blueprints entwerfen.

In diesem Anwendungsbeispiel konfigurieren Sie Benutzer mit verschiedenen Rollen, darunter den vRealize Automation Service Broker-Administrator und Benutzer. Anschließend stellen Sie die Nicht-Entwickler-Benutzer mit dem vRealize Automation Service Broker-Katalog bereit.

Nächste Schritte

Informationen zum Definieren und Zuweisen benutzerdefinierter Rollen zu Benutzern finden Sie unter [Anwendungsbeispiel für Benutzerrolle 3: Einrichten benutzerdefinierter vRealize Automation-Benutzerrollen zur Optimierung von Systemrollen](#).

Anwendungsbeispiel für Benutzerrolle 3: Einrichten benutzerdefinierter vRealize Automation-Benutzerrollen zur Optimierung von Systemrollen

Als vRealize Automation-Organisationsbesitzer oder -Dienstadministrator verwalten Sie den Benutzerzugriff mithilfe der Organisations- und Dienstsysteemrollen. Sie möchten jedoch auch benutzerdefinierte Rollen für diese ausgewählten Benutzer erstellen und Aufgaben ausführen oder Inhalte anzeigen, die sich außerhalb der Systemrollen befinden.

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass Sie mit den Rollen für Dienstbenutzer und Viewer sowie mit den Rollen für Projektmitglieder und Viewer vertraut sind, die in Anwendungsbeispiel 2 definiert sind. Sie stellen fest, dass diese Rollen restriktiver sind als die Dienst- und Projektadministratorrollen in Anwendungsbeispiel 1. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie

bestimmte lokale Anwendungsbeispiele ermittelt, in denen einige Benutzer uneingeschränkte Verwaltungsberechtigungen für bestimmte Funktionen, andere Benutzer Leseberechtigungen und wiederum andere überhaupt keine Berechtigungen aufweisen. Sie verwenden benutzerdefinierte Rollen, um diese Berechtigungen zu definieren.

Dieses Anwendungsbeispiel basiert auf drei möglichen lokalen Anwendungsbeispielen. In diesem Verfahren erhalten Sie Anweisungen zum Erstellen von Berechtigungen für die folgenden benutzerdefinierten Rollen.

- **Eingeschränkter Infrastrukturadministrator.** Bestimmte Dienstbenutzer, die nicht als Dienstadministratoren fungieren, sollen umfassendere Infrastrukturberechtigungen erhalten. Als Administrator möchten Sie, dass diese Benutzer Cloud-Zonen, Images und Typen einrichten. Darüber hinaus sollen sie in der Lage sein, erkannte Ressourcen zu integrieren und zu verwalten. Beachten Sie, dass diese Benutzer keine Cloud-Konten oder Integrationen hinzufügen können. Sie können ausschließlich die Infrastruktur für diese Endpoints definieren.
- **Erweiterbarkeitsentwickler.** Bestimmte Dienstbenutzer sollen uneingeschränkte Berechtigungen zur Verwendung der Erweiterbarkeitsaktionen und Abonnements im Rahmen der Cloud-Vorlagenentwicklung für ihr Projektteam und für andere Projekte erhalten. Sie entwickeln auch benutzerdefinierte Ressourcentypen und benutzerdefinierte Aktionen für mehrere Projekte.
- **XaaS-Entwickler.** Bestimmte Dienstbenutzer sollen uneingeschränkte Berechtigungen zum Entwickeln von benutzerdefinierten Ressourcentypen und benutzerdefinierten Aktionen für mehrere Projekte erhalten.
- **Fehlerbehebung bei Bereitstellungen.** Ihren Projektadministratoren sollen Berechtigungen erteilt werden, die sie zur Fehlerbehebung und zur Durchführung der Ursachenanalyse bei fehlgeschlagenen Bereitstellungen benötigen. Sie erteilen ihnen Berechtigungen für nicht destruktive oder kostengünstigere Kategorien wie z. B. Image- und Typzuordnungen. Darüber hinaus sollen die Projektadministratoren berechtigt sein, Genehmigungen und Tag-2-Richtlinien im Rahmen der Rolle zur Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Bereitstellungen festzulegen.

Voraussetzungen

- Überprüfen Sie die Dienstrollen vRealize Automation Cloud Assembly und vRealize Automation Service Broker sowie die Projektrollentabellen in [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#). Sie benötigen Einblick in die Möglichkeiten der Benutzerrollen in diesen Diensten.
- Befassen Sie sich mit den Beschreibungen unter [Benutzerdefinierte Benutzerrollen in vRealize Automation](#), um weitere Informationen zur Optimierung der Berechtigungen für Ihre Benutzer zu erhalten.
- Sehen Sie sich den ersten Anwendungsfall an, damit Sie die Organisationsrollen und die Dienstadministratorrollen verstehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#).

- Im zweiten Anwendungsbeispiel können Sie sich mit den Rollen für Dienstbenutzer und Projektmitglieder vertraut machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungsbeispiel für Benutzerrollen 2: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung größerer Entwicklungsteams und des Katalogs](#).
- Machen Sie sich mit vRealize Automation Service Broker vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Inhalt zum Katalog](#).

Verfahren

- 1 Weisen Sie Ihren Cloud-Vorlagen-Entwicklerbenutzern Organisationsmitglied-Rollen zu.

Wenn Sie Anweisungen benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#).

- 2 Weisen Sie den Cloud-Vorlagenentwicklern und Katalogverbrauchern die Dienstrollen vRealize Automation Cloud Assembly und vRealize Automation Service Broker zu.

Wenn Sie Anweisungen benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Anwendungsbeispiel für Benutzerrollen 2: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung größerer Entwicklungsteams und des Katalogs](#).

- 3 Erstellen Sie Projekte in vRealize Automation Cloud Assembly, die Sie zum Gruppieren von Ressourcen und Benutzern verwenden.

Die folgenden Schritte für die benutzerdefinierten Rollen enthalten auch Projektrollen.

Wenn Sie Anweisungen zum Erstellen von Projekten benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Anwendungsbeispiel für Benutzerrollen 2: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung größerer Entwicklungsteams und des Katalogs](#).

- 4 Erstellen Sie Cloud-Vorlagen und geben Sie sie für jedes Projektteam frei.

Wenn Sie Anweisungen benötigen, finden Sie weitere Informationen im [Benutzerrollen-Anwendungsbeispiel 1: Einrichten von vRealize Automation-Benutzerrollen zur Unterstützung eines kleinen Anwendungsentwicklungsteams](#).

- 5 Melden Sie sich bei vRealize Automation Cloud Assembly als Dienstadministrator an und wählen Sie **Infrastruktur > Verwaltung > Benutzerdefinierte Rollen** aus.

- 6 Erstellen Sie eine Rolle vom Typ „Eingeschränkter Infrastrukturadministrator“.

In diesem Beispiel gibt es einen Benutzer namens Tony, der sich mit der Einrichtung von Infrastrukturen für verschiedene Projekte besonders gut auskennt. Dennoch soll Tony keine uneingeschränkten Dienstberechtigungen erhalten. Stattdessen erstellt Tony die

Kerninfrastruktur, die die Arbeit aller Projekte unterstützt. Sie erteilen ihm eingeschränkte Berechtigungen zur Verwaltung der Infrastruktur. Tony oder ein externer Auftragsnehmer verfügen unter Umständen über vergleichbare Berechtigungen, um erkannte Maschinen zu integrieren und diese in vRealize Automation zu verwalten.

- a Fügen Sie Tony als Dienstbenutzer und Viewer zu vRealize Automation Cloud Assembly hinzu.

Mithilfe der Viewer-Berechtigungen kann Tony die zugrunde liegenden Cloud-Konten und Integrationen anzeigen, wenn er Probleme beheben muss. Änderungen können von ihm jedoch nicht vorgenommen werden.

- b Erstellen Sie ein Projekt und fügen Sie Tony als Projektmitglied hinzu.
- c Wählen Sie zum Erstellen der benutzerdefinierten Rolle die Optionen **Infrastruktur > Verwaltung > Benutzerdefinierte Rollen** aus und klicken Sie auf **Neue benutzerdefinierte Rolle**.
- d Geben Sie den Namen **Eingeschränkter Infrastrukturadministrator** ein und wählen Sie die folgenden Berechtigungen aus.

Berechtigung	Mögliche Aktionen des Benutzers
Infrastruktur > Cloud-Zonen verwalten	Cloud-Zonen erstellen, aktualisieren und löschen.
Infrastruktur > Typzuordnungen verwalten	Typzuordnungen erstellen, aktualisieren und löschen.
Infrastruktur > Image-Zuordnungen verwalten	Image-Zuordnungen erstellen, aktualisieren und löschen.

- e Klicken Sie auf **Erstellen**.
- f Wählen Sie auf der Seite „Benutzerdefinierte Rollen“ die Rolle „Eingeschränkter Infrastrukturadministrator“ aus und klicken Sie auf **Zuweisen**.
- g Geben Sie Tonys E-Mail-Konto ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Geben Sie beispielsweise Tony@ihrunternehmen.com ein.
Sie können auch alle definierten Active Directory-Benutzergruppen eingeben.
- h Tony muss bei der Anmeldung sicherstellen, dass er Werte in den durch die benutzerdefinierte Rolle festgelegten Bereichen hinzufügen, bearbeiten und löschen kann.

7 Erstellen Sie eine Rolle vom Typ „Erweiterbarkeitsentwickler“.

In diesem Beispiel verfügen Sie über zwei Cloud-Vorlagenentwickler, Sylvia und Igor, die mit der Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionen und Abonnements zur Verwaltung täglicher Entwicklungsaufgaben vertraut sind. Da sich Sylvia und Igor auch mit vRealize Orchestrator

auskennen, können Sie sie mit der Bereitstellung benutzerdefinierter Ressourcen und Aktionen für verschiedene Projekte beauftragen. Sie erteilen ihnen zusätzliche Berechtigungen zur Verwaltung von Erweiterbarkeit, indem Sie benutzerdefinierte Ressourcen und Aktionen sowie Erweiterbarkeitsaktionen und Abonnements verwalten.

- a Fügen Sie Sylvia und Igor als vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer hinzu.
- b Fügen Sie sie als Mitglieder der Projekte hinzu, in denen sie ihre Kenntnisse im Bereich Erweiterbarkeit zur Verfügung stellen können.
- c Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Benutzerrolle mit der Bezeichnung **Erweiterbarkeitsentwickler** und wählen Sie die folgenden Berechtigungen aus.

Berechtigung	Mögliche Aktionen des Benutzers
XaaS > Benutzerdefinierte Ressourcen verwalten	Benutzerdefinierte Ressourcen erstellen, aktualisieren oder löschen.
XaaS > Ressourcenaktionen verwalten	Benutzerdefinierte Aktionen erstellen, aktualisieren oder löschen.
Erweiterbarkeit > Erweiterbarkeitsressourcen verwalten	Erweiterbarkeitsaktionen und Abonnements erstellen, aktualisieren oder löschen. Abonnements deaktivieren. Aktionsausführungen abbrechen und löschen.

- d Klicken Sie auf **Erstellen**.
 - e Weisen Sie Sylvia und Igor die Rolle „Erweiterbarkeitsentwickler“ zu.
 - f Stellen Sie sicher, dass Sylvia und Igor die benutzerdefinierten Ressourcen und Aktionen sowie die verschiedenen Optionen auf der Registerkarte „Erweiterbarkeit“ verwalten können.
- 8** Erstellen Sie eine Rolle vom Typ „Fehlerbehebung bei Bereitstellung“.

In diesem Beispiel erteilen Sie den Projektadministratoren erweiterte Berechtigungen, damit diese Bereitstellungsfehler für ihre Teams beheben können.

- a Fügen Sie die Projektadministratoren Shauna, Pratap und Wei als vRealize Automation Cloud Assembly- und vRealize Automation Service Broker-Dienstbenutzer hinzu.
- b Fügen Sie sie in den jeweiligen Projekten als Projektadministratoren hinzu.

- c Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Benutzerrolle mit der Bezeichnung **Fehlerbehebung bei Bereitstellung** und wählen Sie die folgenden Berechtigungen aus.

Berechtigung	Mögliche Aktionen des Benutzers
Infrastruktur > Typzuordnungen verwalten	Typzuordnungen erstellen, aktualisieren und löschen.
Infrastruktur > Image-Zuordnungen verwalten	Image-Zuordnungen erstellen, aktualisieren und löschen.
Bereitstellungen > Bereitstellungen verwalten	Zeigen Sie projektübergreifend alle Bereitstellungen an und führen Sie alle Tag-2-Aktionen für Bereitstellungen und Bereitstellungskomponenten aus.
Richtlinie > Richtlinien verwalten	Richtliniendefinitionen erstellen, aktualisieren oder löschen.

- d Klicken Sie auf **Erstellen**.
- e Weisen Sie Shauna, Pratap und Wei die Rolle „Fehlerbehebung bei Bereitstellung“ zu.
- f Stellen Sie sicher, dass sie die Typzuordnungen, die Image-Zuordnungen und die Richtlinien in vRealize Automation Service Broker verwalten können.

Ergebnisse

In diesem Anwendungsbeispiel konfigurieren Sie verschiedene Benutzer mit verschiedenen Rollen, einschließlich benutzerdefinierter Rollen, die die jeweiligen Dienst- und Projektrollen erweitern.

Nächste Schritte

Erstellen Sie benutzerdefinierte Rollen, die sich für Ihre lokalen Anwendungsbeispiele eignen.

Hinzufügen von Cloud-Konten zu vRealize Automation Cloud Assembly

Bei Cloud-Konten handelt es sich um die konfigurierten Berechtigungen, die von vRealize Automation Cloud Assembly zum Erfassen von Daten aus den Regionen oder Datencentern und zum Bereitstellen von Cloud-Vorlagen für diese Regionen verwendet werden.

Die erfassten Daten enthalten die Regionen, die Sie später mit Cloud-Zonen verknüpfen.

Wenn Sie Cloud-Zonen, Zuordnungen und Profile zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren, wählen Sie das Cloud-Konto aus, dem sie zugeordnet sind.

Als Cloud-Administrator erstellen Sie Cloud-Konten für die Projekte, in denen Teammitglieder arbeiten. Ressourceninformationen, wie z. B. Inhalte zu Netzwerk und Sicherheit, Berechnungen, Speicher und Tags, werden aus Ihren Cloud-Konten abgerufen.

Hinweis Wenn das Cloud-Konto über zugeordnete Maschinen verfügt, die bereits in der Region bereitgestellt wurden, können Sie diese Maschinen mithilfe eines Onboarding-Plans in die vRealize Automation Cloud Assembly-Verwaltung integrieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition von Onboarding-Plänen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Wenn Sie ein in einer Bereitstellung verwendetes Cloud-Konto entfernen, werden zu dieser Bereitstellung gehörende Ressourcen nicht mehr verwaltet.

Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich

Zum Arbeiten mit und Konfigurieren von Cloud-Konten in vRealize Automation müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die folgenden Anmeldedaten verfügen.

Erforderliche Anmeldedaten für Cloud-Konto

Aufgabe	Voraussetzungen
Registrieren und Anmelden bei vRealize Automation Cloud Assembly.	<p>Eine VMware-ID.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einrichten eines My VMware-Kontos unter Verwendung Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse.
Herstellen einer Verbindung zu vRealize Automation-Diensten	<p>Offener HTTPS-Port 443 für ausgehenden Datenverkehr mit Zugriff über die Firewall auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ *.vmwareidentity.com ■ gaz.csp-vidm-prod.com ■ *.vmware.com <p>Weitere Informationen zu Ports und Protokollen finden Sie unter VMware-Ports und -Protokolle.</p> <p>Weitere Informationen zu Ports und Protokollen finden Sie unter <i>Portanforderungen</i> in der Hilfe zur Referenzarchitektur.</p>

Aufgabe	Voraussetzungen
Hinzufügen eines vCenter-Cloud-Kontos	<p data-bbox="432 235 1406 323">Berechtigungen werden benötigt, damit der vSphere-Agent die vCenter Server-Instanz verwalten kann. Bereitstellen eines Kontos mit den folgenden Lese- und Schreibberechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 336 932 363">■ IP-Adresse oder FQDN von vCenter <p data-bbox="432 373 1385 495">Die für die Verwaltung von VMware Cloud on AWS- und vCenter-Cloud-Konten notwendigen Berechtigungen werden aufgelistet. Berechtigungen müssen für alle Cluster im vCenter Server und nicht nur für Cluster aktiviert sein, die Endpoints hosten.</p> <p data-bbox="432 506 1401 659">Für alle vCenter Server-basierten Cloud-Konten, einschließlich NSX-V, NSX-T, vCenter und VMware Cloud on AWS, muss der Administrator über Anmeldedaten des vSphere-Endpoints oder diejenigen Anmeldedaten verfügen, unter denen der Agent-Dienst in vCenter ausgeführt wird und die administrativen Zugriff auf den Host-vCenter Server bereitstellen.</p> <p data-bbox="432 669 1394 728">Weitere Informationen zu den Anforderungen des vSphere-Agenten finden Sie in der VMware vSphere-Produktdokumentation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 739 657 766">■ Datenspeicher <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 777 729 804">■ Speicher zuteilen <li data-bbox="472 814 868 842">■ Datenspeicher durchsuchen <li data-bbox="472 852 959 879">■ Dateivorgänge auf niedriger Ebene <li data-bbox="432 890 759 917">■ Datenspeicher-Cluster <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 928 1054 955">■ Einen Datenspeicher-Cluster konfigurieren <li data-bbox="432 966 564 993">■ Ordner <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 1003 718 1031">■ Ordner erstellen <li data-bbox="472 1041 708 1068">■ Ordner löschen <li data-bbox="432 1079 555 1106">■ Global <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 1117 1000 1144">■ Benutzerdefinierte Attribute verwalten <li data-bbox="472 1155 991 1182">■ Benutzerdefiniertes Attribut festlegen <li data-bbox="432 1192 596 1220">■ Netzwerk <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 1230 756 1257">■ Netzwerk zuweisen <li data-bbox="432 1268 676 1295">■ Berechtigungen <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 1306 783 1333">■ Berechtigung ändern <li data-bbox="432 1344 604 1371">■ Ressource <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 1381 927 1409">■ VM zu Ressourcenpool zuweisen <li data-bbox="472 1419 1070 1446">■ Ausgeschaltete virtuelle Maschine migrieren <li data-bbox="472 1457 1064 1484">■ Eingeschaltete virtuelle Maschine migrieren <li data-bbox="432 1495 807 1522">■ Profilgesteuerter Speicher <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 1533 975 1560">■ Ansicht „Profilgesteuerter Speicher“ <p data-bbox="512 1570 1366 1692">Zur Rückgabe einer Liste mit Speicherrichtlinien, die einem Speicherprofil zugeordnet werden können, gewähren Sie allen Konten, die vRealize Automation mit vCenter Server verbinden, die Berechtigung „StorageProfile.View“.</p> <li data-bbox="432 1703 683 1730">■ Inhaltsbibliothek

Aufgabe	Voraussetzungen
	<p>Zum Zuweisen einer Berechtigung für eine Inhaltsbibliothek muss ein Administrator dem Benutzer die Berechtigung als globale Berechtigung erteilen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Hierarchische Vererbung von Berechtigungen für Inhaltsbibliotheken unter <i>Verwaltung virtueller vSphere-Maschinen</i> in der VMware vSphere-Dokumentation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bibliothekselement hinzufügen ■ Lokale Bibliothek erstellen ■ Abonnierte Bibliothek erstellen ■ Bibliothekselement löschen ■ Lokale Bibliothek löschen ■ Abonnierte Bibliothek löschen ■ Dateien herunterladen ■ Bibliothekselement entfernen ■ Abonnementinformationen prüfen ■ Speicherinfos lesen ■ Bibliothekselement synchronisieren ■ Abonnierte Bibliothek synchronisieren ■ Selbstüberprüfung des Typs ■ Konfigurationseinstellungen aktualisieren ■ Dateien aktualisieren ■ Bibliothek aktualisieren ■ Bibliothekselement aktualisieren ■ Lokale Bibliothek aktualisieren ■ Abonnierte Bibliothek aktualisieren ■ Konfigurationseinstellungen anzeigen ■ vSphere-Tagging <ul style="list-style-type: none"> ■ vSphere-Tag zuweisen oder Zuweisung von vSphere-Tag aufheben ■ vSphere-Tag zu Objekt zuweisen oder Zuweisung von vSphere-Tag zu Objekt aufheben ■ vSphere-Tag erstellen ■ Kategorie für vSphere-Tag erstellen ■ vSphere-Tag löschen ■ Kategorie für vSphere-Tag löschen ■ vSphere-Tag bearbeiten ■ Kategorie für vSphere-Tag bearbeiten ■ UsedBy-Feld oder -Kategorie ändern ■ UsedBy-Feld für Tag ändern ■ vApp <ul style="list-style-type: none"> ■ Importieren ■ vApp-Anwendungskonfiguration <p>Die Anwendungskonfiguration „vApp.Import“ ist für OVF-Vorlagen und für die Bereitstellung von VMs aus der Inhaltsbibliothek erforderlich.</p>

Aufgabe	Voraussetzungen
	<p>Die Anwendungskonfiguration „vApp.vApp“ ist erforderlich, wenn Sie die cloud-init-Skripterstellung für die Cloud-Konfiguration verwenden. Diese Einstellung ermöglicht das Ändern der internen Struktur einer vApp, wie z. B. zugehöriger Produktinformationen und Eigenschaften.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Virtuelle Maschine – Bestandsliste <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus vorhandener erstellen ■ Neue erstellen ■ Verschieben ■ Entfernen ■ Virtuelle Maschine – Interaktion <ul style="list-style-type: none"> ■ CD-Medien konfigurieren ■ Konsoleninteraktion ■ Geräteverbindung ■ Ausschalten ■ Einschalten ■ Zurücksetzen ■ Anhalten ■ Tools installieren ■ Virtuelle Maschine – Konfiguration <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorhandene Festplatte hinzufügen ■ Neue Festplatte hinzufügen ■ Festplatte entfernen ■ Erweitert ■ CPU-Anzahl ändern ■ Ressource ändern ■ Virtuelle Festplatte erweitern ■ Festplattenänderungsverfolgung ■ Arbeitsspeicher ■ Geräteeinstellungen ändern ■ Umbenennen ■ Anmerkung festlegen ■ Einstellungen ■ Platzierung der Auslagerungsdatei ■ Virtuelle Maschine – Bereitstellung <ul style="list-style-type: none"> ■ Anpassen ■ Vorlage klonen ■ Virtuelle Maschine klonen ■ Vorlage bereitstellen ■ Anpassungsspezifikationen lesen ■ Virtuelle Maschine – Zustand <ul style="list-style-type: none"> ■ Snapshot erstellen ■ Snapshot entfernen ■ Snapshot wiederherstellen

Aufgabe	Voraussetzungen
Hinzufügen eines Amazon Web Services (AWS)-Cloud-Kontos	<p>Bereitstellen eines Hauptbenutzerkontos mit Lese- und Schreibberechtigungen. Das Benutzerkonto muss Mitglied der Zugriffsrichtlinie für Hauptbenutzer (PowerUserAccess) im AWS-IAM-System (Identity and Access Management) sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 20-stellige Zugriffsschlüssel-ID und entsprechender geheimer Zugriffsschlüssel <p>Wenn Sie einen externen HTTP-Internet-Proxy verwenden, muss dieser für IPv4 konfiguriert sein.</p> <p>Möglicherweise sind für die aktionsbasierte Erweiterbarkeit (ABX) und die externe IPAM-Integration von vRealize Automation zusätzliche Berechtigungen erforderlich.</p> <p>Die folgenden AWS-Berechtigungen werden empfohlen, um automatische Skalierungsfunktionen zuzulassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktionen für die automatische Skalierung: <ul style="list-style-type: none"> ■ autoscaling:DescribeAutoScalingInstances ■ autoscaling:AttachInstances ■ autoscaling>DeleteLaunchConfiguration ■ autoscaling:DescribeAutoScalingGroups ■ autoscaling>CreateAutoScalingGroup ■ autoscaling:UpdateAutoScalingGroup ■ autoscaling>DeleteAutoScalingGroup ■ autoscaling:DescribeLoadBalancers ■ Ressourcen für die automatische Skalierung: <ul style="list-style-type: none"> ■ * <p>Stellen Sie alle Ressourcenberechtigungen für die automatische Skalierung bereit.</p> <p>Die folgenden Berechtigungen sind erforderlich, damit die Funktionen des AWS Security Token Service (AWS STS) temporäre Anmeldedaten mit eingeschränkten Rechten für AWS-Identität und -Zugriff unterstützen können:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AWS STS-Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> ■ * <p>Stellen Sie alle Berechtigungen für STS-Ressourcen bereit.</p> <p>Die folgenden AWS-Berechtigungen sind erforderlich, um EC2-Funktionen zuzulassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EC2-Aktionen: <ul style="list-style-type: none"> ■ ec2:AttachVolume ■ ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress ■ ec2>DeleteSubnet ■ ec2>DeleteSnapshot ■ ec2:DescribeInstances ■ ec2>DeleteTags ■ ec2:DescribeRegions ■ ec2:DescribeVolumesModifications ■ ec2>CreateVpc ■ ec2:DescribeSnapshots

Aufgabe	Voraussetzungen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ec2:DescribeInternetGateways ■ ec2:DeleteVolume ■ ec2:DescribeNetworkInterfaces ■ ec2:StartInstances ■ ec2:DescribeAvailabilityZones ■ ec2:CreateInternetGateway ■ ec2:CreateSecurityGroup ■ ec2:DescribeVolumes ■ ec2:CreateSnapshot ■ ec2:ModifyInstanceAttribute ■ ec2:DescribeRouteTables ■ ec2:DescribeInstanceTypes ■ ec2:DescribeInstanceTypeOfferings ■ ec2:DescribeInstanceStatus ■ ec2:DetachVolume ■ ec2:RebootInstances ■ ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress ■ ec2:ModifyVolume ■ ec2:TerminateInstances ■ ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory ■ ec2:DescribeTags ■ ec2:CreateTags ■ ec2:RunInstances ■ ec2:DescribeNatGateways ■ ec2:StopInstances ■ ec2:DescribeSecurityGroups ■ ec2:CreateVolume ■ ec2:DescribeSpotFleetRequests ■ ec2:DescribeImages ■ ec2:DescribeVpcs ■ ec2>DeleteSecurityGroup ■ ec2>DeleteVpc ■ ec2:CreateSubnet ■ ec2:DescribeSubnets ■ ec2:RequestSpotFleet
	<p>Hinweis Die SpotFleet-Anforderungsberechtigung ist für die aktionsbasierte Erweiterbarkeit (ABX) oder die externen IPAM-Integrationen von vRealize Automation nicht erforderlich.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ EC2-Ressourcen: <ul style="list-style-type: none"> ■ * <p>Stellen Sie alle Berechtigungen für EC2-Ressourcen bereit.</p>

Aufgabe	Voraussetzungen
	<p>Die folgenden AWS-Berechtigungen sind erforderlich, um Funktionen für den elastischen Lastausgleich zuzulassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lastausgleichsdienstaktionen: <ul style="list-style-type: none"> ■ elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer ■ elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers ■ elasticloadbalancing:RemoveTags ■ elasticloadbalancing>CreateLoadBalancer ■ elasticloadbalancing:DescribeTags ■ elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck ■ elasticloadbalancing:AddTags ■ elasticloadbalancing>CreateTargetGroup ■ elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancerListeners ■ elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer ■ elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer ■ elasticloadbalancing>CreateLoadBalancerListeners ■ Lastausgleichsdienstressourcen: <ul style="list-style-type: none"> ■ * <p>Stellen Sie alle Berechtigungen für Lastausgleichsdienstressourcen bereit.</p> <p>Die folgenden Berechtigungen für die Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) von AWS können aktiviert werden, sind aber nicht erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ iam:SimulateCustomPolicy ■ iam:GetUser ■ iam:ListUserPolicies ■ iam:GetUserPolicy ■ iam:ListAttachedUserPolicies ■ iam:GetPolicyVersion ■ iam:ListGroupsForUser ■ iam:ListGroupPolicies ■ iam:GetGroupPolicy ■ iam:ListAttachedGroupPolicies ■ iam:ListPolicyVersions

Aufgabe	Voraussetzungen
Hinzufügen eines Microsoft Azure-Cloud-Kontos	<p>Konfigurieren Sie eine Instanz von Microsoft Azure und rufen Sie ein gültiges Microsoft Azure-Abonnement ab, dessen Abonnement-ID verwendet werden kann.</p> <p>Erstellen Sie eine Active Directory-Anwendung entsprechend der Beschreibung unter Vorgehensweise für die Verwendung des Portals zum Erstellen einer Azure AD-Anwendung und eines Dienstprinzipals für den Zugriff auf Ressourcen in der Microsoft Azure-Produktdokumentation.</p> <p>Wenn Sie einen externen HTTP-Internet-Proxy verwenden, muss dieser für IPv4 konfiguriert sein.</p> <p>Notieren Sie sich die folgenden Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abonnement-ID <p>Ermöglicht den Zugriff auf Ihre Microsoft Azure-Abonnements.</p> ■ Mandanten-ID <p>Der Autorisierungs-Endpoint für die Active Directory-Anwendungen, die Sie in Ihrem Microsoft Azure-Konto erstellen.</p> ■ Client-Anwendungs-ID <p>Bietet Zugriff auf Microsoft Active Directory in Ihrem individuellen Microsoft Azure-Konto.</p> ■ Geheimer Schlüssel der Client-Anwendung <p>Der eindeutige geheime Schlüssel, der zur Kopplung mit Ihrer Client-Anwendungs-ID erzeugt wurde.</p> <p>Die folgenden Berechtigungen sind für das Erstellen und Validieren von Microsoft Azure-Cloud-Konten erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft Compute <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/delete ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/read ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/write ■ Microsoft.Compute/availabilitySets/write ■ Microsoft.Compute/availabilitySets/read ■ Microsoft.Compute/availabilitySets/delete ■ Microsoft.Compute/disks/delete ■ Microsoft.Compute/disks/read ■ Microsoft.Compute/disks/write ■ Microsoft Network <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action ■ Microsoft.Network/loadBalancers/delete ■ Microsoft.Network/loadBalancers/read ■ Microsoft.Network/loadBalancers/write

Aufgabe	Voraussetzungen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action ■ Microsoft.Network/networkInterfaces/read ■ Microsoft.Network/networkInterfaces/write ■ Microsoft.Network/networkInterfaces/delete ■ Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action ■ Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read ■ Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write ■ Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete ■ Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete ■ Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action ■ Microsoft.Network/publicIPAddresses/read ■ Microsoft.Network/publicIPAddresses/write ■ Microsoft.Network/virtualNetworks/read ■ Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/delete ■ Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action ■ Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read ■ Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write ■ Microsoft.Network/virtualNetworks/write ■ Microsoft Resources <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/delete ■ Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/read ■ Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/write ■ Microsoft Storage <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Storage/storageAccounts/delete ■ Microsoft.Storage/storageAccounts/listKeys/action ■ Microsoft.Storage/storageAccounts/read ■ Microsoft.Storage/storageAccounts/write ■ Microsoft Web <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Web/sites/read ■ Microsoft.Web/sites/write ■ Microsoft.Web/sites/delete ■ Microsoft.Web/sites/config/read ■ Microsoft.Web/sites/config/write ■ Microsoft.Web/sites/config/list/action ■ Microsoft.Web/sites/publishxml/action ■ Microsoft.Web/serverfarms/write ■ Microsoft.Web/serverfarms/delete ■ Microsoft.Web/sites/hostruntime/functions/keys/read ■ Microsoft.Web/sites/hostruntime/host/read ■ Microsoft.web/sites/functions/masterkey/read <p>Wenn Sie Microsoft Azure mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit verwenden, sind neben den minimalen Berechtigungen die folgenden Berechtigungen erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Web/sites/read ■ Microsoft.Web/sites/write

Aufgabe	Voraussetzungen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Web/sites/delete ■ Microsoft.Web/sites/*/action ■ Microsoft.Web/sites/config/read ■ Microsoft.Web/sites/config/write ■ Microsoft.Web/sites/config/list/action ■ Microsoft.Web/sites/publishxml/action ■ Microsoft.Web/serverfarms/write ■ Microsoft.Web/serverfarms/delete ■ Microsoft.Web/sites/hostruntime/functions/keys/read ■ Microsoft.Web/sites/hostruntime/host/read ■ Microsoft.Web/sites/functions/masterkey/read ■ Microsoft.Web/apimanagementaccounts/apis/read ■ Microsoft.Authorization/roleAssignments/read ■ Microsoft.Authorization/roleAssignments/write ■ Microsoft.Authorization/roleAssignments/delete ■ Microsoft.Insights/Components/Read ■ Microsoft.Insights/Components/Write ■ Microsoft.Insights/Components/Query/Read <p>Wenn Sie Microsoft Azure mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit mit Erweiterungen verwenden, sind die folgenden Berechtigungen ebenfalls erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read ■ Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete <p>Verwandte Informationen zum Erstellen eines Microsoft Azure-Cloud-Kontos finden Sie unter Konfigurieren von Microsoft Azure für die Verwendung mit vRealize Automation Cloud Assembly.</p>

Aufgabe	Voraussetzungen
Hinzufügen eines Google Cloud Platform (GCP)-Cloud-Kontos	<p data-bbox="432 237 1404 296">Das Cloud-Konto von Google Cloud Platform interagiert mit der Computing-Engine von Google Cloud Platform.</p> <p data-bbox="432 304 1386 394">Zum Erstellen und Validieren von Google Cloud Platform-Cloud-Konten sind die Anmeldedaten des Projektadministrators und des Projektbesitzers erforderlich.</p> <p data-bbox="432 403 1391 462">Wenn Sie einen externen HTTP-Internet-Proxy verwenden, muss dieser für IPv4 konfiguriert sein.</p> <p data-bbox="432 470 1391 560">Der Computing-Engine-Dienst muss aktiviert werden. Verwenden Sie beim Erstellen des Cloud-Kontos in vRealize Automation das Dienstkonto, das beim Initialisieren der Computing-Engine erstellt wurde.</p> <p data-bbox="432 569 1378 630">Außerdem sind die folgenden Berechtigungen für die Computing-Engine erforderlich, je nachdem, welche Aktionen der Benutzer durchführen darf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 638 746 665">■ roles/compute.admin <p data-bbox="472 688 1369 716">Bietet vollständige Kontrolle über alle Computing-Engine-Ressourcen.</p> <li data-bbox="432 724 855 751">■ roles/iam.serviceAccountUser <p data-bbox="472 774 1351 865">Bietet Zugriff auf Benutzer, die VM-Instanzen verwalten, die für die Ausführung als Dienstkonto konfiguriert sind. Gewährt Zugriff auf die folgenden Ressourcen und Dienste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 873 644 900">■ compute.* <li data-bbox="472 909 898 936">■ resourceManager.projects.get <li data-bbox="472 945 892 972">■ resourceManager.projects.list <li data-bbox="472 980 823 1008">■ serviceUsage.quotas.get <li data-bbox="472 1016 839 1043">■ serviceUsage.services.get <li data-bbox="472 1052 831 1079">■ serviceUsage.services.list <li data-bbox="432 1094 804 1121">■ roles/compute.imageUser <p data-bbox="472 1144 1396 1331">Bietet ausschließlich die Berechtigung zum Auflisten und Lesen von Images, jedoch keine anderen Berechtigungen für das Image. Wenn die Rolle „compute.imageUser“ auf Projektebene zugewiesen wird, haben Benutzer die Möglichkeit, alle Images im Projekt aufzulisten. Außerdem können Benutzer Ressourcen (z. B. Instanzen und persistente Festplatten) auf der Basis von Images im Projekt erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="472 1339 775 1367">■ compute.images.get <li data-bbox="472 1375 927 1402">■ compute.images.getFromFamily <li data-bbox="472 1411 767 1438">■ compute.images.list <li data-bbox="472 1446 903 1474">■ compute.images.useReadOnly <li data-bbox="472 1482 898 1509">■ resourceManager.projects.get <li data-bbox="472 1518 892 1545">■ resourceManager.projects.list <li data-bbox="472 1554 823 1581">■ serviceUsage.quotas.get <li data-bbox="472 1589 839 1617">■ serviceUsage.services.get <li data-bbox="472 1625 831 1652">■ serviceUsage.services.list <li data-bbox="432 1669 858 1696">■ roles/compute.instanceAdmin <p data-bbox="472 1719 1359 1843">Bietet Berechtigungen zum Erstellen, Ändern und Löschen von VM-Instanzen. Dazu gehören Berechtigungen zum Erstellen, Ändern und Löschen von Festplatten sowie zum Konfigurieren von abgeschirmten VMBETA-Einstellungen.</p>

Aufgabe	Voraussetzungen
	<p>Erteilen Sie diese Rolle Benutzern, die VM-Instanzen (aber keine Netzwerk- oder Sicherheitseinstellungen oder -instanzen, die als Dienstkonto ausgeführt werden) verwalten, für die Organisation, den Ordner oder das Projekt, welche die Instanzen enthalten, oder für die einzelnen Instanzen.</p> <p>Benutzer, die VM-Instanzen verwalten, welche für die Ausführung als Dienstkonto konfiguriert sind, benötigen zudem die Rolle roles/iam.serviceAccountUser.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ compute.acceleratorTypes ■ compute.addresses.get ■ compute.addresses.list ■ compute.addresses.use ■ compute.autoscalers ■ compute.diskTypes ■ compute.disks.create ■ compute.disks.createSnapshot ■ compute.disks.delete ■ compute.disks.get ■ compute.disks.list ■ compute.disks.resize ■ compute.disks.setLabels ■ compute.disks.update ■ compute.disks.use ■ compute.disks.useReadOnly ■ compute.globalAddresses.get ■ compute.globalAddresses.list ■ compute.globalAddresses.use ■ compute.globalOperations.get ■ compute.globalOperations.list ■ compute.images.get ■ compute.images.getFromFamily ■ compute.images.list ■ compute.images.useReadOnly ■ compute.instanceGroupManagers ■ compute.instanceGroups ■ compute.instanceTemplates ■ compute.instances ■ compute.licenses.get ■ compute.licenses.list ■ compute.machineTypes ■ compute.networkEndpointGroups ■ compute.networks.get ■ compute.networks.list ■ compute.networks.use ■ compute.networks.useExternalIp

Aufgabe	Voraussetzungen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ compute.projects.get ■ compute.regionOperations.get ■ compute.regionOperations.list ■ compute.regions ■ compute.reservations.get ■ compute.reservations.list ■ compute.subnetworks.get ■ compute.subnetworks.list ■ compute.subnetworks.use ■ compute.subnetworks.useExternalIp ■ compute.targetPools.get ■ compute.targetPools.list ■ compute.zoneOperations.get ■ compute.zoneOperations.list ■ compute.zones ■ resourceManager.projects.get ■ resourceManager.projects.list ■ serviceusage.quotas.get ■ serviceusage.services.get ■ serviceusage.services.list ■ roles/compute.instanceAdmin.v1 <p>Bietet vollständige Kontrolle über Instanzen, Instanzgruppen, Festplatten, Snapshots und Images der Computing-Engine. Bietet auch Lesezugriff auf alle Netzwerkressourcen der Computing-Engine.</p> <hr/> <p>Hinweis Wenn Sie einem Benutzer diese Rolle auf der Instanzebene zuweisen, kann dieser Benutzer keine neuen Instanzen erstellen.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ compute.acceleratorTypes ■ compute.addresses.get ■ compute.addresses.list ■ compute.addresses.use ■ compute.autoscalers ■ compute.backendBuckets.get ■ compute.backendBuckets.list ■ compute.backendServices.get ■ compute.backendServices.list ■ compute.diskTypes ■ compute.disks ■ compute.firewalls.get ■ compute.firewalls.list ■ compute.forwardingRules.get ■ compute.forwardingRules.list ■ compute.globalAddresses.get ■ compute.globalAddresses.list ■ compute.globalAddresses.use

Aufgabe	Voraussetzungen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ compute.globalForwardingRules.get ■ compute.globalForwardingRules.list ■ compute.globalOperations.get ■ compute.globalOperations.list ■ compute.healthChecks.get ■ compute.healthChecks.list ■ compute.httpHealthChecks.get ■ compute.httpHealthChecks.list ■ compute.httpsHealthChecks.get ■ compute.httpsHealthChecks.list ■ compute.images ■ compute.instanceGroupManagers ■ compute.instanceGroups ■ compute.instanceTemplates ■ compute.instances ■ compute.interconnectAttachments.get ■ compute.interconnectAttachments.list ■ compute.interconnectLocations ■ compute.interconnects.get ■ compute.interconnects.list ■ compute.licenseCodes ■ compute.licenses ■ compute.machineTypes ■ compute.networkEndpointGroups ■ compute.networks.get ■ compute.networks.list ■ compute.networks.use ■ compute.networks.useExternalIp ■ compute.projects.get ■ compute.projects.setCommonInstanceMetadata ■ compute.regionBackendServices.get ■ compute.regionBackendServices.list ■ compute.regionOperations.get ■ compute.regionOperations.list ■ compute.regions ■ compute.reservations.get ■ compute.reservations.list ■ compute.resourcePolicies ■ compute.routers.get ■ compute.routers.list ■ compute.routes.get ■ compute.routes.list ■ compute.snapshots ■ compute.sslCertificates.get ■ compute.sslCertificates.list

Aufgabe	Voraussetzungen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ compute.sslPolicies.get ■ compute.sslPolicies.list ■ compute.sslPolicies.listAvailableFeatures ■ compute.subnetworks.get ■ compute.subnetworks.list ■ compute.subnetworks.use ■ compute.subnetworks.useExternalIp ■ compute.targetHttpProxies.get ■ compute.targetHttpProxies.list ■ compute.targetHttpsProxies.get ■ compute.targetHttpsProxies.list ■ compute.targetInstances.get ■ compute.targetInstances.list ■ compute.targetPools.get ■ compute.targetPools.list ■ compute.targetSslProxies.get ■ compute.targetSslProxies.list ■ compute.targetTcpProxies.get ■ compute.targetTcpProxies.list ■ compute.targetVpnGateways.get ■ compute.targetVpnGateways.list ■ compute.urlMaps.get ■ compute.urlMaps.list ■ compute.vpnTunnels.get ■ compute.vpnTunnels.list ■ compute.zoneOperations.get ■ compute.zoneOperations.list ■ compute.zones ■ resourcemanager.projects.get ■ resourcemanager.projects.list ■ serviceusage.quotas.get ■ serviceusage.services.get ■ serviceusage.services.list
Hinzufügen eines NSX-T-Cloud-Kontos	<p>Bereitstellen eines Kontos mit den folgenden Lese- und Schreibberechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP-Adresse oder FQDN von NSX-T ■ NSX-T Data Center – Enterprise-Administrator-Rolle und -Zugriffsanmeldedaten <p>Administratoren benötigen <i>ebenfalls</i> Zugriff auf den vCenter Server (siehe Beschreibung im Abschnitt <i>Hinzufügen eines vCenter-Cloud-Kontos</i> in dieser Tabelle).</p>

Aufgabe	Voraussetzungen
Hinzufügen eines NSX-V-Cloud-Kontos	<p>Bereitstellen eines Kontos mit den folgenden Lese- und Schreibberechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NSX-V-Enterprise-Administrator-Rolle und -Zugriffsanmeldedaten ■ IP-Adresse oder FQDN von NSX-V <p>Administratoren benötigen <i>ebenfalls</i> Zugriff auf den vCenter Server (siehe Beschreibung im Abschnitt <i>Hinzufügen eines vCenter-Cloud-Kontos</i> in dieser Tabelle).</p>
Hinzufügen eines VMC-Cloud-Kontos (VMware Cloud on AWS)	<p>Bereitstellen eines Kontos mit den folgenden Lese- und Schreibberechtigungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Des Kontos „cloudadmin@vmc.local“ oder eines beliebigen Benutzerkontos in der Gruppe „CloudAdmin“ ■ NSX-Enterprise-Administrator-Rolle und -Zugriffsanmeldedaten ■ NSX-Cloud-Administratorzugriff auf die VMware Cloud on AWS-SDDC-Umgebung Ihres Unternehmens ■ Administratorzugriff auf die VMware Cloud on AWS-SDDC-Umgebung Ihres Unternehmens ■ Das VMware Cloud on AWS-API-Token für Ihre VMware Cloud on AWS-Umgebung im VMware Cloud on AWS-Dienst Ihres Unternehmens ■ IP-Adresse oder FQDN von vCenter <p>Administratoren benötigen <i>ebenfalls</i> Zugriff auf den vCenter Server (siehe Beschreibung im Abschnitt <i>Hinzufügen eines vCenter-Cloud-Kontos</i> in dieser Tabelle).</p> <p>Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die zum Erstellen und Verwenden von VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten erforderlich sind, finden Sie unter <i>Verwalten des VMware Cloud on AWS-Datencenters</i> in der VMware Cloud on AWS -Produktdokumentation.</p>
Integration in vRealize Operations Manager	<p>Geben Sie ein lokales oder nicht lokales Anmeldekonto für vRealize Operations Manager mit den folgenden Leseberechtigungen an.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adapterinstanz vCenter Adapter > VC-Adapterinstanz für <i>vCenter-FQDN</i> <p>Ein nicht lokales Konto muss möglicherweise zuerst importiert werden, bevor Sie dessen schreibgeschützte Rolle zuweisen können.</p>

Konfigurieren von Microsoft Azure für die Verwendung mit vRealize Automation Cloud Assembly

Sie müssen einige Informationen erfassen und einige Konfigurationsschritte durchführen, um ein Microsoft Azure Cloud-Konto in vRealize Automation Cloud Assembly zu erstellen.

Verfahren

- 1 Suchen Sie nach Ihrem Microsoft Azure-Abonnement und Ihren Mandanten-IDs und schreiben Sie sie auf.
 - Abonnement-ID: Klicken Sie auf das Symbol „Abonnements“ in der linken Symbolleiste in Ihrem Azure-Portal, um die Abonnement-ID anzuzeigen.

- Mandanten-ID: Klicken Sie auf das Hilfesymbol und wählen Sie „Diagnose anzeigen“ in Ihrem Azure-Portal aus. Suchen Sie nach einem Mandanten und notieren Sie sich dessen ID.
- 2 Sie können ein neues Speicherkonto und eine Ressourcengruppe erstellen, um zu beginnen. Alternativ können Sie diese später in Blueprints erstellen.
- Speicherkonto: Verwenden Sie das folgende Verfahren, um ein Konto zu konfigurieren.
 - 1 Suchen Sie in Ihrem Azure-Portal das Symbol „Speicherkonten“ auf der Seitenleiste. Stellen Sie sicher, dass das richtige Abonnement ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Hinzufügen**. Sie können auch im Azure-Suchfeld nach „Speicherkonto“ suchen.
 - 2 Geben Sie die erforderlichen Informationen für das Speicherkonto ein. Sie benötigen Ihre Abonnement-ID.
 - 3 Wählen Sie aus, ob eine vorhandene Ressourcengruppe verwendet oder eine neue erstellt werden soll. Notieren Sie sich Ihren Ressourcengruppennamen zur späteren Verwendung.

Hinweis Speichern Sie den Speicherort Ihres Speicherkontos, da Sie es später benötigen werden.

- 3 Erstellen Sie ein virtuelles Netzwerk. Alternativ können Sie auch ein geeignetes vorhandenes Netzwerk auswählen.

Wenn Sie ein Netzwerk erstellen, müssen Sie „Vorhandene Ressourcengruppe verwenden“ auswählen und die Gruppe angeben, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Wählen Sie außerdem denselben Speicherort aus, den Sie zuvor angegeben haben. Microsoft Azure stellt keine virtuellen Maschinen oder anderen Objekte bereit, wenn der Speicherort nicht für alle zutreffenden Komponenten übereinstimmt, die das Objekt nutzen wird.

- a Suchen Sie im linken Fensterbereich das Symbol für das virtuelle Netzwerk und klicken Sie darauf oder suchen Sie nach einem virtuellen Netzwerk. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Abonnement auswählen, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- b Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihr neues virtuelles Netzwerk ein und notieren Sie ihn für später.
- c Geben Sie im Feld **Adressraum** die entsprechende IP-Adresse für Ihr virtuelles Netzwerk ein.
- d Stellen Sie sicher, dass das richtige Abonnement ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- e Geben Sie die verbleibenden grundlegenden Konfigurationsinformationen ein.
- f Sie können die anderen Optionen nach Bedarf ändern, aber für die meisten Konfigurationen können Sie die Standardeinstellungen beibehalten.
- g Klicken Sie auf **Erstellen**.

- 4 Richten Sie eine Azure Active Directory-Anwendung ein, damit vRA authentifiziert werden kann.
 - a Suchen Sie das Active Directory-Symbol im linken Azure-Menü und klicken Sie darauf.
 - b Klicken Sie auf **App-Registrierungen** und wählen Sie **Hinzufügen** aus.
 - c Geben Sie einen Namen für Ihre Anwendung ein, der mit der Validierung des Azure-Namens übereinstimmt.
 - d Belassen Sie Web-App/API als Anwendungstyp.
 - e Die Anmelde-URL kann alles sein, was für Ihre Nutzung geeignet ist.
 - f Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 5 Erstellen Sie einen geheimen Schlüssel, um die Anwendung in Cloud Assembly zu authentifizieren.
 - a Klicken Sie auf den Namen Ihrer Anwendung in Azure.
Notieren Sie sich Ihre Anwendungs-ID für die spätere Verwendung.
 - b Klicken Sie auf **Alle Einstellungen** im nächsten Fensterbereich und wählen Sie „Schlüssel“ aus der Einstellungsliste aus.
 - c Geben Sie eine Beschreibung für den neuen Schlüssel ein und wählen Sie eine Dauer aus.
 - d Klicken Sie auf **Speichern** und stellen Sie sicher, dass Sie den Schlüsselwert an einen sicheren Speicherort kopieren, da Sie ihn später nicht mehr abrufen können.
 - e Wählen Sie im linken Menü die Option **API-Berechtigungen** für die Anwendung und klicken Sie auf **Berechtigung hinzufügen**, um eine neue Berechtigung zu erstellen.
 - f Wählen Sie auf der Seite „API auswählen“ die Option „Azure Service Management“ aus.
 - g Klicken Sie auf **Delegierte Berechtigungen**.
 - h Wählen Sie unter „Berechtigungen auswählen“ die Option „user_impersonation“ und klicken Sie dann auf **Berechtigungen hinzufügen**.
- 6 Autorisieren Sie Ihre Active Directory-Anwendung für die Herstellung einer Verbindung mit Ihrem Azure-Abonnement, damit Sie virtuelle Maschinen bereitstellen und verwalten können.
 - a Klicken Sie im linken Menü auf das Abonnements-Symbol und wählen Sie Ihr neues Abonnement aus.

Sie müssen möglicherweise auf den Text des Namens klicken, um das Fenster zu verschieben.
 - b Wählen Sie die Zugriffssteuerungsoption (IAM) aus, um die Berechtigungen für Ihr Abonnement anzuzeigen.
 - c Klicken Sie unter der Überschrift „Rollenzuweisung hinzufügen“ auf **Hinzufügen**.
 - d Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Rolle“ die Option „Beitragender“ aus.
 - e Belassen Sie die Standardauswahl im Dropdown-Menü „Zugriff zuweisen“.

- f Geben Sie den Namen Ihrer Anwendung in das Auswahlfeld ein.
- g Klicken Sie auf **Speichern**.
- h Fügen Sie zusätzliche Rollen hinzu, damit Ihre neue Anwendung über Besitzer-, Beitragender- und Leser-Rollen verfügt.
- i Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Sie müssen die Tools der Microsoft Azure-Befehlszeilenschnittstelle installieren. Diese Tools sind für Windows- und Mac-Betriebssysteme kostenlos erhältlich. Weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren dieser Tools finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

Nachdem die Befehlszeilenschnittstelle installiert ist, müssen Sie sich bei Ihrem neuen Abonnement authentifizieren.

- 1 Öffnen Sie ein Terminal-Fenster und geben Sie Ihre Microsoft Azure-Anmeldung ein. Sie erhalten eine URL und einen Kurzcode, um sich zu authentifizieren.
- 2 Geben Sie in einem Browser den Code ein, den Sie von der Anwendung auf Ihrem Gerät erhalten haben.
- 3 Geben Sie Ihren Authentifizierungscode ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie Ihr Azure-Konto aus und melden Sie sich an.

Wenn Sie über mehrere Abonnements verfügen, stellen Sie mit dem Befehl `azure account set <subscription-name>` sicher, dass das richtige ausgewählt wurde.

- 5 Bevor Sie fortfahren, müssen Sie den Microsoft.Compute-Anbieter für Ihr neues Azure-Abonnement mit dem Befehl `azure provider register microsoft.compute` registrieren.

Wenn beim ersten Ausführen des Befehls eine Zeitüberschreitung auftritt und ein Fehler generiert wird, führen Sie ihn erneut aus.

Nachdem Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, können Sie den Befehl `azure vm image list` verwenden, um die verfügbaren Image-Namen für virtuelle Maschinen abzurufen. Sie können das gewünschte Image auswählen und den dafür bereitgestellten URN aufzeichnen und später in Blueprints verwenden.

Erstellen Sie ein Microsoft Azure-Cloud-Konto in vRealize Automation.

Als Cloud-Administrator können Sie ein Microsoft Azure-Cloud-Konto für Kontoregionen erstellen, in denen Ihr Team vRealize Automation-Cloud-Vorlagen bereitstellt.

Ein Anwendungsbeispiel zur Funktionsweise eines Microsoft Azure-Cloud-Kontos in vRealize Automation finden Sie im [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Benutzerrolle verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Konfigurieren Sie ein Microsoft Azure-Konto zur Verwendung mit vRealize Automation. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren von Microsoft Azure für die Verwendung mit vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- Wenn Sie nicht über externen Internetzugang verfügen, konfigurieren Sie einen Internet-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus und klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den Microsoft Azure-Kontotyp aus und geben Sie Anmeldedaten und andere Werte ein.
- 3 Klicken Sie auf **Validieren**.
Die dem Konto zugeordneten Kontobereiche werden erfasst.
- 4 Wählen Sie die Regionen aus, in denen diese Ressource bereitgestellt werden soll.
- 5 Klicken Sie aus Effizienzgründen auf **Cloud-Zone für die ausgewählten Regionen erstellen**.
- 6 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags hinzufügen müssen, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).



Weitere Informationen dazu, wie mithilfe von Funktions- und Einschränkungs-Tags Bereitstellungsplatzierungen gesteuert werden können, finden Sie im Video-Tutorial [Einschränkungs-Tags und Platzierung](#).

- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ergebnisse

Das Konto wird zu vRealize Automation hinzugefügt und die ausgewählten Regionen stehen für die angegebene Cloud-Zone zur Verfügung.

Nächste Schritte

Erstellen Sie Infrastrukturressourcen für dieses Cloud-Konto.

Wenn Sie ein Azure-Cloud-Konto zu einer Cloud-Vorlage hinzufügen, können Sie Verfügbarkeitsgruppen bei Bedarf wiederverwenden. Abonnements haben ein Limit von 2.000 Verfügbarkeitsgruppen und 25.000 virtuellen Maschinen. Daher ist es sinnvoll, Verfügbarkeitsgruppen wiederzuverwenden, wenn dies möglich ist. Mithilfe von zwei YAML-Eigenschaften können Sie die Verwendung von Verfügbarkeitsgruppen in Bereitstellungen steuern. Mit der `availabilitySetName`-Eigenschaft können Sie eine zu verwendende Verfügbarkeitsgruppe angeben. Die zweite Eigenschaft ist `doNotAttachAvailabilitySet`, die standardmäßig auf „false“ festgelegt ist. Wenn diese Einstellung auf „true“ festgelegt ist, erstellt vRealize Automation die Bereitstellung ohne Verfügbarkeitsgruppe.

Sie können keine Bereitstellung ohne Verfügbarkeitsgruppe erstellen, wenn Sie einen Lastausgleichsdienst verwenden, der mit der virtuellen Maschine verbunden ist.

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie sich vRealize Automation verhält, abhängig davon, ob eine Ressourcengruppe und eine Verfügbarkeitsgruppe in der Cloud-Vorlage angegeben sind.

Eine Verfügbarkeitsgruppe kann nicht existieren, ohne Teil einer Ressourcengruppe zu sein. Die Verfügbarkeitsgruppen in einer bestimmten Ressourcengruppe müssen eindeutige Namen haben. Verfügbarkeitsgruppen können nur dann denselben Namen haben, wenn sie zu unterschiedlichen Ressourcengruppen gehören.

Wenn Sie keinen Namen für die Ressourcengruppe angeben, erstellt vRealize Automation eine neue Ressourcengruppe, d. h., es muss auch eine neue Verfügbarkeitsgruppe angelegt werden, selbst wenn ein Name übergeben wird. Die neue Gruppe wird den übergebenen Namen verwenden.

Tabelle 3-15.

Ressourcengruppe angegeben	Verfügbarkeitsgruppe angegeben	Ergebnis
Nein	Nein	vRealize Automation erstellt eine neue Ressourcengruppe und eine neue Verfügbarkeitsgruppe für die virtuelle Maschine.
Ja	Nein	vRealize Automation verwendet die vorhandene Ressourcengruppe erneut und erstellt eine neue Verfügbarkeitsgruppe für die virtuelle Maschine.
Nein	Ja	vRealize Automation erstellt eine neue Ressourcengruppe und eine neue Verfügbarkeitsgruppe mit dem angegebenen Namen.
Ja	Ja	vRealize Automation verwendet die vorhandene Ressourcengruppe erneut. Wenn eine Verfügbarkeitsgruppe mit dem angegebenen Namen bereits in dieser Gruppe vorhanden ist, wird sie ebenfalls wiederverwendet. Wenn es in der Gruppe keine Verfügbarkeitsgruppe mit dem angegebenen Namen gibt, wird eine neue Gruppe mit diesem Namen erstellt.

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt Azure-Festplatten-Snapshots für bereitgestellte virtuelle Maschinen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Arbeiten mit Snapshots für Festplatten von Microsoft Azure-VMs in vRealize Operations Manager](#).

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt mehrere Startdiagnoseoptionen für Azure-Bereitstellungen. Die Startdiagnose bietet Unterstützung für das Debugging virtueller Azure-Maschinen und beinhaltet die Erfassung von Protokollinformationen und relevanten Screenshots. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden der Startdiagnose und Protokollanalyse mit einer virtuellen Microsoft Azure-Maschine](#).

Verwenden der Startdiagnose und Protokollanalyse mit einer virtuellen Microsoft Azure-Maschine

Sie können die Microsoft Azure-Startdiagnose über eine Azure-Instanz in einer Cloud-Vorlage aufrufen und konfigurieren. Darüber hinaus können Sie auch die Protokollanalyse für eine Instanz einer virtuellen Azure-Maschine konfigurieren. Die Startdiagnose ist eine Debugging-Funktion für virtuelle Azure-Maschinen, die die Diagnose von Fehlern beim Starten von virtuellen Maschinen erleichtert. Mithilfe der Startdiagnose kann ein Benutzer den Status einer virtuellen Maschine während des Startvorgangs überwachen, indem serielle Protokollinformationen und Screenshots erfasst werden.

Startdiagnose

Die Startdiagnose erfasst serielle Protokollinformationen und Screenshots, die auf der Festplatte gespeichert werden müssen. Als Festplatte kommen zwei Typen infrage: eine von Azure verwaltete Festplatte oder eine nicht verwaltete Festplatte.

Die YAML-Eigenschaft `bootDiagnostics` wird in Azure-Cloud-Vorlagen unterstützt. Wenn diese Eigenschaft auf `true` festgelegt ist, wird die Startdiagnose in der entsprechenden Bereitstellung der virtuellen Azure-Maschine aktiviert.

Bei folgendem YAML-Ausschnitt handelt es sich um ein Beispiel dafür, wie die Eigenschaft `bootDiagnostics` verwendet wird.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_Azure_Machine_1:
    type: Cloud.Azure.Machine
    metadata:
      layoutPosition:
        - 0
        - 0
    properties:
      image: ubuntu
      flavor: small
      bootDiagnostics: true
```

Die Startdiagnose kann auch auf einer bereitgestellten virtuellen Azure-Maschine als Tag-2-Vorgang aufgerufen werden. Navigieren Sie zur Seite „Bereitstellungen“ in Cloud Assembly und wählen Sie die Azure-Bereitstellung aus. Über das Menü „Aktionen“ auf dieser Seite können Sie zwischen „Startdiagnose aktivieren“ und „Startdiagnose deaktivieren“ umschalten.

Nachdem Sie eine Cloud-Vorlage mit aktivierter Startdiagnose bereitgestellt haben, wird auf der Seite „Cloud Assembly-Bereitstellungen“ für die Bereitstellung angezeigt, dass die Startdiagnose aktiviert ist. Wenn Sie die Startdiagnose deaktivieren möchten, klicken Sie auf der Seite „Bereitstellungen“ auf das Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Startdiagnose deaktivieren“ aus.

Protokollanalyse

Mithilfe von Log Analytics können Sie Protokollabfragen bei von Azure Monitor Logs erfassten Daten bearbeiten und ausführen und die Ergebnisse dann interaktiv analysieren. Mithilfe von Protokollanalyseabfragen können Sie Datensätze abrufen, die bestimmten Kriterien entsprechen, um Trends und Muster zu identifizieren und eine Vielzahl von Dateneinblicken zu liefern. Durch die Aktivierung von Protokollanalysen auf einer virtuellen Azure-Maschine fungiert diese Maschine als Datenquelle.

Bevor Sie die Protokollanalyse in einer Cloud Assembly-Cloud-Vorlage konfigurieren können, müssen Sie einen Azure Log Analytics-Arbeitsbereich erstellen und konfigurieren. Verwenden Sie dazu die Option „Virtuelle Maschinen“ im Menü „Azure Monitor“. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft Azure-Dokumentation.

Um Protokollanalysen zu konfigurieren, müssen Sie über die Azure-Arbeitsbereichs-ID und den Arbeitsbereichsschlüssel verfügen. Sie finden diese auf der Registerkarte „Agentenverwaltung“ in Azure im Log Analytics-Arbeitsbereich.

Das folgende Beispiel einer Cloud-Vorlage zeigt, wie die Protokollanalyse mithilfe von Erweiterungen konfiguriert werden kann.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_Azure_Machine_1:
    type: Cloud.Azure.Machine
    properties:
      image: ubuntu
      flavor: small
    extensions:
      - autoUpgradeMinorVersion: true
        name: test-loga
        protectedSettings:
          workspaceKey: xxxxxxxxxx
        publisher: Microsoft.EnterpriseCloud.Monitoring
        settings:
          workspaceId: aaaaaaaaaa
        type: OmsAgentForLinux
        typeHandlerVersion: '1.0'
```

Nachdem Sie eine Cloud-Vorlage mit aktivierter Protokollanalyse bereitgestellt haben, können Sie sie über die Menüoptionen „Aktionen“ auf der Seite „Cloud Assembly-Bereitstellungen“ für die Bereitstellung aktivieren oder deaktivieren.

Arbeiten mit Snapshots für Festplatten von Microsoft Azure-VMs in vRealize Operations Manager

Sie können vollständige oder inkrementelle Snapshots von von Microsoft Azure verwalteten Festplatten erstellen.

Die Seite „Bereitstellungen“ in vRealize Automation Cloud Assembly für Azure-Bereitstellungen enthält ein Menü „Aktionen“, das mehrere Optionen zum Erstellen und Löschen von Snapshots aus Azure-Bereitstellungen auf von virtuellen Maschinen verwalteten Festplatten und auf unabhängigen verwalteten Festplatten bietet. In der folgenden Liste werden die spezifischen Snapshot-Funktionen beschrieben, die unterstützt werden.

- Erstellen eines Festplatten-Snapshots – Wird sowohl für externe als auch für Computing-Festplatten unterstützt. Sie können auch Snapshots für eine Festplatte in einer anderen Ressourcengruppe erstellen.
- Löschen eines Festplatten-Snapshots – Wird nur für externe Festplatten unterstützt
- Verschlüsseln Sie Snapshots mithilfe eines Azure-Festplattenverschlüsselungssatzes.
- Sie können Schlüssel-Wert-Paare während der Snapshot-Erstellung als Tags angeben.

Snapshots auf nicht verwalteten Festplatten werden derzeit nicht unterstützt.

Wenn Sie die Verschlüsselung verwenden, unterstützt die aktuelle Snapshot-Implementierung die plattformverschlüsselte Schlüsselverschlüsselung. Standardmäßig lässt die Netzwerkrichtlinie generellen Zugriff zu, daher kann der Zugriff auf Snapshots mithilfe der Netzwerkrichtlinie nicht beschränkt werden.

Weitere Informationen zur Verwendung der vRealize Automation Cloud Assembly-Seite „Aktionen und Bereitstellungen“ finden Sie unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

Weitere Informationen zur Unterstützung von Microsoft Azure-Snapshots finden Sie unter [Erstellen eines Snapshots einer virtuellen Festplatte](#) in der Microsoft-Produktdokumentation.

Erstellen eines Amazon Web Services-Cloud-Kontos in vRealize Automation

Als Cloud-Administrator können Sie ein Amazon Web Services-Cloud-Konto (AWS) für Kontoregionen erstellen, in denen Ihr Team vRealize Automation-Cloud-Vorlagen bereitstellt.

Im folgenden Verfahren wird die Konfiguration eines AWS-Cloud-Kontos beschrieben.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Benutzerrolle verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen AWS-Administratoranmeldedaten verfügen.
- Wenn Sie nicht über externen Internetzugriff verfügen, konfigurieren Sie einen Internet-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus und klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den AWS-Kontotyp aus und geben Sie Anmeldedaten und andere Werte ein.
- 3 Klicken Sie auf **Validieren**.
Die dem Konto zugeordneten Kontobereiche werden erfasst.
- 4 Wählen Sie die Regionen aus, in denen diese Ressource bereitgestellt werden soll.
- 5 Klicken Sie aus Effizienzgründen auf **Cloud-Zone für die ausgewählten Regionen erstellen**.
- 6 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags hinzufügen müssen, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).



Weitere Informationen dazu, wie mithilfe von Funktions- und Einschränkungs-Tags Bereitstellungsplatzierungen gesteuert werden können, finden Sie im Video-Tutorial [Einschränkungs-Tags und Platzierung](#).

- 7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Das Konto wird zu vRealize Automation hinzugefügt und die ausgewählten Regionen stehen für die angegebene Cloud-Zone zur Verfügung.

Nächste Schritte

Konfigurieren Sie Infrastrukturressourcen für dieses Cloud-Konto.

Erstellen Sie ein Google Cloud Platform-Cloud-Konto in vRealize Automation.

Als Cloud-Administrator können Sie ein Google Cloud Platform-Cloud-Konto (GCP) für Kontoregionen erstellen, in denen Ihr Team vRealize Automation-Cloud-Vorlagen bereitstellt.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Benutzerrolle verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf den JSON-Sicherheitsschlüssel von Google Cloud Platform haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Sicherheitsinformationen für Ihre Google Cloud Platform-Instanz verfügen. Sie können die meisten dieser Informationen aus Ihrer Instanz oder aus der Google-Dokumentation abrufen.
- Wenn Sie nicht über externen Internetzugriff verfügen, konfigurieren Sie einen Internet-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Option **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus und klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den Google Cloud Platform-Kontotyp aus und geben Sie die entsprechenden Anmeldedaten und zugehörigen Informationen ein. Verwenden Sie das Dienstkonto, das beim Initialisieren der Computing-Engine des GCP-Quellkontos erstellt wurde.

Wie im obigen Abschnitt **Voraussetzungen** angegeben, stehen die Anforderungen an die Anmeldedaten unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#) zur Verfügung. Zur erfolgreichen Erstellung des Cloud-Kontos in vRealize Automation muss der Computing-Engine-Dienst für das GCP-Quellkonto aktiviert sein.

In vRealize Automation ist die Projekt-ID Teil des Google Cloud Platform-Endpoints. Sie geben sie bei der Erstellung des Cloud-Kontos an. Während der Datenerfassung projektspezifischer privater Images fragt der GCP-Adapter von vRealize Automation die Google Cloud Platform-API ab.

- 3 Klicken Sie auf **Validieren**.
Die dem Konto zugeordneten Kontobereiche werden erfasst.
- 4 Wählen Sie die Regionen aus, in denen diese Ressource bereitgestellt werden soll.
- 5 Klicken Sie aus Effizienzgründen auf **Cloud-Zone für die ausgewählten Regionen erstellen**.

- 6 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags benötigen, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen und Erstellen einer Tagging-Strategie](#).



Weitere Informationen dazu, wie mithilfe von Funktions- und Einschränkungs-Tags Bereitstellungsplatzierungen gesteuert werden können, finden Sie im Video-Tutorial [Einschränkungs-Tags und Platzierung](#).

- 7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Das Konto wird zu vRealize Automation hinzugefügt und die ausgewählten Regionen stehen für die angegebene Cloud-Zone zur Verfügung.

Nächste Schritte

Erstellen Sie Infrastrukturressourcen für dieses Cloud-Konto.

In den folgenden Absätzen finden Sie einige Informationen zum Bereitstellen einer virtuellen Google Cloud Platform-Maschine von vRealize Automation Cloud Assembly aus.

Wenn Sie ein Google Cloud Platform-Cloud-Konto zu einer Cloud Assembly-Cloud-Vorlage hinzufügen, können Sie mit der YAML-Eigenschaft von `useSoleTenant` angeben, dass Sie eine virtuelle Maschine auf einem einzigen Mandantenknoten bereitstellen möchten. Diese Konfiguration ermöglicht es Ihnen, virtuelle Maschinen aus Sicherheits-, Datenschutz- oder anderen Gründen zu isolieren.

Zur Erleichterung dieser Funktionalität werden Google Cloud Platform -Knotenaffinitätskennzeichnungen in Cloud Assembly in Tags umgewandelt. Diese Tags werden auf relevante vRealize Automation-Verfügbarkeitszonen angewendet, in denen sich Knotengruppen befinden. Wenn die Eigenschaft `useSoleTenant` auf „true“ festgelegt ist, müssen Einschränkungs-Tags eine der Knotenaffinitätskennzeichnungen sein. Um eine Maschine im Sole-Tenant-Modus bereitzustellen, müssen Sie außerdem die Eigenschaft `useSoleTenant` sowie die Einschränkungs-Tags in die Cloud-Vorlage aufnehmen.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie die entsprechende Knotenvorlage und die Knotenaffinitätskennzeichnungen in Google Cloud Platform erstellen und dann eine Knotengruppe erstellen.

Das folgende YAML-Beispiel zeigt, wie die `useSoleTenant`-Eigenschaft in Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen verwendet werden kann. Die Einschränkungs-Tags sind die Knotenaffinitätskennzeichnungen, die automatisch von Ihrem Google Cloud Platform-Server erfasst wurden.

```
resources:
  Cloud_GCP_Machine_1:
    type: Cloud.GCP.Machine
    properties:
```

```

image: ubuntu
flavor: c2-family
name: demo-vm
useSoleTenant: true
constraints:
  -tag: 'env:prod'
  -tag: 'region:asia-east1'

```

Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation.

Sie fügen ein vCenter-Cloud-Konto für die Kontoregionen hinzu, in denen Sie vRealize Automation-Cloud-Vorlagen bereitstellen möchten.

Zu Netzwerk- und Sicherheitszwecken können Sie ein vCenter-Cloud-Konto mit einem NSX-T- oder einem NSX-V-Cloud-Konto verknüpfen.

Ein NSX-T-Cloud-Konto kann einem oder mehreren vCenter-Cloud-Konten zugeordnet werden. Ein NSX-V-Cloud-Konto kann jedoch nur mit einem vCenter-Cloud-Konto verknüpft werden.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Ports und Protokolle ordnungsgemäß zur Unterstützung des Cloud-Kontos konfiguriert wurden. Weitere Informationen finden Sie im Thema *Ports und Protokolle für vRealize Automation* unter *Installieren von vRealize Automation mit dem vRealize Easy-Installationsprogramm* und im Thema *Portanforderungen* im *vRealize Automation-Handbuch zur Referenzarchitektur* in der [vRealize Automation-Produktdokumentation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus und klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den vCenter-Kontotyp aus und geben Sie die IP-Adresse des vCenter Server-Hosts ein.
- 3 Geben Sie Ihre vCenter Server-Administratoranmeldedaten ein und klicken Sie auf **Validieren**.

Alle Datacenter, die dem Konto zugeordnet sind, werden erfasst. Die Daten folgender Elemente werden erfasst, ebenso wie alle vSphere-Tags für die folgenden Elemente:

- Maschinen
- Cluster und Hosts
- Portgruppen

■ Datenspeicher

- 4 Wählen Sie mindestens ein verfügbares Datacenter auf dem angegebenen vCenter Server aus, um die Bereitstellung für dieses Cloud-Konto zuzulassen.
- 5 Erstellen Sie aus Effizienzgründen eine Cloud-Zone zur Bereitstellung in den ausgewählten Datacentern.

Sie können Cloud-Zonen auch in einem separaten Schritt gemäß der Cloud-Strategie Ihrer Organisation erstellen.

Informationen über Cloud-Zonen finden Sie unter [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen](#).

- 6 Wählen Sie ein vorhandenes NSX-Cloud-Konto aus.

Sie können das NSX-Konto jetzt oder später auswählen, wenn Sie das Cloud-Konto bearbeiten.

Informationen über NSX-V-Cloud-Konten finden Sie unter [Erstellen eines NSX-V-Cloud-Kontos in vRealize Automation](#).

Informationen über NSX-T-Cloud-Konten finden Sie unter [Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos in vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zu Zuordnungsänderungen nach der Bereitstellung einer Cloud-Vorlage finden Sie unter [Was passiert, wenn die Verknüpfung eines NSX-Cloud-Kontos in vRealize Automation entfernt wird](#).

- 7 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags hinzufügen möchten, geben Sie Funktions-Tags ein.

Sie können Tags jetzt oder später hinzufügen, wenn Sie das Cloud-Konto bearbeiten. Weitere Informationen zum Tagging finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#).



Weitere Informationen dazu, wie mithilfe von Funktions- und Einschränkungs-Tags Bereitstellungsplatzierungen gesteuert werden können, finden Sie im Video-Tutorial [Einschränkungs-Tags und Platzierung](#).

- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ergebnisse

Das Cloud-Konto wird hinzugefügt und die ausgewählten Datacenter stehen für die angegebene Cloud-Zone zur Verfügung. Erfasste Daten, wie z. B. Maschinen, Netzwerke, Speicher und Volumes, werden im Abschnitt **Ressourcen** der Registerkarte **Infrastruktur** aufgeführt.

Nächste Schritte

Konfigurieren Sie verbleibende Infrastrukturressourcen für dieses Cloud-Konto. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#).

Erstellen eines NSX-V-Cloud-Kontos in vRealize Automation

Zu Netzwerk- und Sicherheitszwecken können Sie ein NSX-V-Cloud-Konto erstellen und mit einem vCenter-Cloud-Konto verknüpfen.

Ein NSX-V-Cloud-Konto kann nur mit einem vCenter-Cloud-Konto verknüpft werden.

Die Verknüpfung zwischen NSX-V und einem vCenter-Cloud-Konto muss außerhalb von vRealize Automation konfiguriert werden, insbesondere in Ihrer NSX-Anwendung. vRealize Automation erstellt keine Verknüpfung zwischen NSX und vCenter. Geben Sie in vRealize Automation eine Verknüpfung an, die bereits in NSX vorhanden ist.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein vCenter-Cloud-Konto für die Verwendung mit diesem NSX-Cloud-Konto verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Ports und Protokolle ordnungsgemäß zur Unterstützung des Cloud-Kontos konfiguriert wurden. Weitere Informationen finden Sie im Thema *Ports und Protokolle für vRealize Automation* unter *Installieren von vRealize Automation mit dem vRealize Easy-Installationsprogramm* und im Thema *Portanforderungen* im *vRealize Automation-Handbuch zur Referenzarchitektur* in der [vRealize Automation-Produktdokumentation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus und klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den NSX-V-Kontotyp aus und geben Sie die IP-Adresse des NSX-V-Hosts ein.
- 3 Geben Sie Ihre NSX-Administratoranmeldedaten ein und klicken Sie auf **Validieren**.
Die dem Konto zugeordneten Objekte werden erfasst.
Wenn die IP-Adresse des NSX-Hosts nicht verfügbar ist, schlägt die Validierung fehl.
- 4 Wählen Sie gegebenenfalls den vCenter-Endpoint aus, der das vCenter-Cloud-Konto darstellt, das Sie diesem NSX-V-Konto zuordnen.
Nur vCenter-Cloud-Konten, die aktuell nicht mit einem NSX-T- oder NSX-V-Cloud-Konto verknüpft sind, stehen zur Auswahl zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Zuordnungsänderungen nach der Bereitstellung einer Cloud-Vorlage finden Sie unter [Was passiert, wenn die Verknüpfung eines NSX-Cloud-Kontos in vRealize Automation entfernt wird](#).

- 5 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags hinzufügen möchten, geben Sie Funktions-Tags ein.

Sie können Funktions-Tags auch noch später hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#).



Informationen dazu, wie mithilfe von Funktions- und Einschränkungs-Tags Bereitstellungsplatzierungen gesteuert werden können, finden Sie im Video-Tutorial [Einschränkungs-Tags und Platzierung](#).

- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Sie können ein vCenter-Cloud-Konto erstellen oder bearbeiten, um es diesem NSX-Cloud-Konto zuzuordnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).

Erstellen und konfigurieren Sie eine oder mehrere Cloud-Zonen für die Verwendung mit den Datencentern, die von diesem Cloud-Konto verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen](#).

Konfigurieren Sie Infrastrukturressourcen für dieses Cloud-Konto. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#).

Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos in vRealize Automation

Zu Netzwerk- und Sicherheitszwecken können Sie ein NSX-T-Cloud-Konto erstellen und mit einem oder mehreren vCenter-Cloud-Konten verknüpfen.

Ein NSX-T-Cloud-Konto kann einem oder mehreren vCenter-Cloud-Konten zugeordnet werden. Ein NSX-V-Cloud-Konto kann jedoch nur mit einem vCenter-Cloud-Konto verknüpft werden.

Die Verknüpfung zwischen NSX-T und einem oder mehreren vCenter-Cloud-Konten muss außerhalb von vRealize Automation konfiguriert werden, insbesondere in Ihrer NSX-Anwendung. vRealize Automation erstellt keine Verknüpfung zwischen NSX und vCenter. Geben Sie in vRealize Automation eine oder mehrere Konfigurationsverknüpfungen an, die bereits in NSX vorhanden sind.

Wenn Sie ein Cloud-Konto für NSX-T in vRealize Automation erstellen, geben Sie einen Managertyp und einen NSX-Modus an. Diese Auswahl kann nicht mehr geändert werden, nachdem Sie das Cloud-Konto erstellt haben.

Sie können eine Verbindung zu einem globalen NSX-T Manager herstellen und eine Zuordnung zwischen einem globalen NSX-T Manager und lokalen Managern im Rahmen des NSX-T-Verbunds konfigurieren.

Weitere Informationen zu den Optionen und Fähigkeiten von NSX-T im Allgemeinen finden Sie in der [Produktdokumentation zu NSX-T Data Center](#).

Um Fault Tolerance und Hochverfügbarkeit in Bereitstellungen zu vereinfachen, stellt jeder NSX-T-Datencenter-Endpoint einen Cluster aus drei NSX Managern dar.

- vRealize Automation kann auf einen der NSX Manager verweisen. Bei dieser Option empfängt ein NSX Manager die API-Aufrufe von vRealize Automation.
- vRealize Automation kann auf die virtuelle IP des Clusters verweisen. Bei Verwendung dieser Option übernimmt ein NSX Manager die Steuerung der VIP. Dieser NSX Manager empfängt die API-Aufrufe von vRealize Automation. Bei einem Ausfall übernimmt ein anderer Knoten im Cluster die Steuerung der VIP und empfängt die API-Aufrufe von vRealize Automation.

Weitere Informationen zur VIP-Konfiguration für NSX finden Sie unter *Konfigurieren einer VIP-Adresse (Virtual IP) für einen Cluster* im *Installationshandbuch für NSX-T Data Center* in der [Dokumentation zu VMware NSX-T Data Center](#).

- vRealize Automation kann auf eine Lastausgleichsdienst-VIP verweisen, um die Last der Aufrufe auf die drei NSX Manager zu verteilen. Bei dieser Option empfangen alle drei NSX Manager API-Aufrufe von vRealize Automation.

Sie können die VIP auf einem Lastausgleichsdienst eines Drittanbieters oder auf einem NSX-T-Lastausgleichsdienst konfigurieren.

In großen Umgebungen sollten Sie diese Option verwenden, um die vRealize Automation-API-Aufrufe auf die drei NSX Manager zu verteilen.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein vCenter-Cloud-Konto für die Verwendung mit diesem NSX-Cloud-Konto verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Ports und Protokolle ordnungsgemäß zur Unterstützung des Cloud-Kontos konfiguriert wurden. Weitere Informationen finden Sie im Thema *Ports und Protokolle für vRealize Automation* unter *Installieren von vRealize Automation mit dem vRealize Easy-Installationsprogramm* und im Thema *Portanforderungen* im *vRealize Automation-Handbuch zur Referenzarchitektur* in der [vRealize Automation-Produktdokumentation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus und klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den NSX-T-Kontotyp aus und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung des Cloud-Kontos an.
- 3 Geben Sie die Host-IP-Adresse für die NSX-T-Manager-Instanz oder VIP ein (weiter oben finden Sie Informationen zum erwarteten Verhalten im Zusammenhang mit den NSX-Manager- und VIP-Optionen).
- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für NSX ein.
- 5 Wählen Sie für **Managertyp** entweder **Global** oder **Lokal** (Standardeinstellung) aus.

- **Globaler Manager**

Die Einstellung „Globaler Manager“ ist nur für die Verwendung mit der Richtlinieneinstellung **NSX-Modus** verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie die Managereinstellung **NSX-Modus** verwenden.

Die Einstellung „Global“ bezieht sich auf die NSX-T-Verbundfunktionen, einschließlich globaler Netzwerksegmente. Nur NSX-T-Cloud-Konten mit der Einstellung „Global“ unterstützen den NSX-T-Verbund.

Wenn Sie die Einstellung „Globaler Manager“ verwenden, werden Sie aufgefordert, ein NSX-T-Cloud-Konto für den lokalen Manager und ein zugeordnetes vCenter Server-Cloud-Konto zu identifizieren.

Sie können ein NSX-T-Cloud-Konto für den globalen Manager nicht mit einem vCenter-Cloud-Konto verknüpfen, wie dies bei einem NSX-T-Cloud-Konto für den lokalen Manager möglich ist. Ähnlich wie ein NSX-T-Cloud-Konto für den lokalen Manager mehreren vCenter-Cloud-Konten zugeordnet werden kann, kann ein NSX-T-Cloud-Konto für den globalen Manager mehreren NSX-T-Cloud-Konten zugeordnet werden.

- **Lokaler Manager**

Verwenden Sie die Einstellung „Lokal“, um ein herkömmliches NSX-T-Cloud-Konto zu definieren, das einem oder mehreren vSphere -Cloud-Konten zugeordnet werden kann. Sie können ein NSX-T-Cloud-Konto für den globalen Manager mit einem NSX-TCloud-Konto für den lokalen Manager verknüpfen. Beachten Sie, dass dies auch die Einstellung ist, die verwendet werden soll, wenn Sie ein neues und leeres Ziel-NSX-T-Cloud-Konto zum Zweck der Migration von NSX-V zu NSX-T erstellen.

Sie können die Einstellung **Managertyp** nicht ändern, nachdem Sie das Cloud-Konto erstellt haben.

- 6 Wählen Sie für **NSX-Modus** entweder **Richtlinie** oder **Manager**.

- **Richtlinienmodus (Standard)**

Der Richtlinienmodus ist für NSX-T 3.0 und NSX-T 3.1 aufwärts verfügbar. Mithilfe dieser Option kann vRealize Automation die zusätzlichen Funktionen verwenden, die in der NSX-T-Richtlinien-API verfügbar sind.

Wenn Sie NSX-T mit einem VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in einer Cloud-Vorlage verwenden, muss das NSX-T-Cloud-Konto den **NSX-Richtlinienmodus** verwenden.

Die Richtlinieneinstellung bezieht sich auf das Richtlinien-API-Fomular für NSX-T von NSX-T.

■ Managermodus

Vorhandene NSX-T-Endpoints oder Cloud-Konten, die von einer früheren Version von vRealize Automation aktualisiert wurden, die keine Richtlinienoption zur Verfügung gestellt haben, werden wie NSX-T-Cloud-Konten im Managermodus behandelt.

Der Managermodus wird für NSX-T 2.4, NSX-T 3.0 und NSX-T 3.1 aufwärts unterstützt.

Wenn Sie den Managermodus angeben, verwenden Sie die Managermodusoption für andere NSX-T-Cloud-Konten, bis vRealize Automation einen Migrationspfad vom Managermodus zum Richtlinienmodus einführt.

Einige vRealize Automation-Optionen für NSX-T erfordern NSX-T 3.0 oder höher. Dazu gehört das Hinzufügen von Tags für Netzwerkkartenkomponenten virtueller Maschinen in der Cloud-Vorlage.

Die Managereinstellung bezieht sich auf das Manager-API-Fomular für NSX-T von NSX-T.

Wenn Sie über vorhandene NSX-T-Cloud-Konten verfügen, die vor der Einführung der Richtlinienmethode in vRealize Automation 8.2 erstellt wurden, verwenden diese die Manager-API-Methode. Es wird empfohlen, zu warten, bis das Manager-API- zu Richtlinien-API-Migrationstool in vRealize Automation zur Verfügung steht. Wenn Sie nicht warten möchten, sollten Sie Ihre vorhandenen NSX-T-Cloud-Konten durch neue NSX-T-Cloud-Konten ersetzen, die die Richtlinien-API-Methode angeben.

Sie können den Wert für den **NSX-Modus** nicht ändern, nachdem Sie das Cloud-Konto erstellt haben.

- 7 Klicken Sie auf **Validieren**, um die Anmeldedaten in Bezug auf den ausgewählten NSX Manager-Typ und NSX-Modus zu bestätigen.

Die dem Konto zugeordneten Objekte werden erfasst.

Wenn die IP-Adresse des NSX-Hosts nicht verfügbar ist, schlägt die Validierung fehl.

- 8 Fügen Sie unter **Verknüpfungen** mindestens ein vCenter-Cloud-Konto hinzu, das mit diesem NSX-T-Cloud-Konto verknüpft werden soll. Sie können auch vorhandene Verknüpfungen mit vCenter-Cloud-Konten entfernen.

Nur vCenter-Cloud-Konten, die aktuell in vRealize Automation nicht mit einem NSX-T- oder NSX-V-Cloud-Konto verknüpft sind, stehen zur Auswahl zur Verfügung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Wozu dienen NSX-T-Zuordnungen zu mehreren vCentern in vRealize Automation](#).

Informationen zum Vornehmen von Zuordnungsänderungen nach dem Bereitstellen einer Cloud-Vorlage oder zum Löschen eines Cloud-Kontos nach dem Bereitstellen einer Cloud-Vorlage finden Sie unter [Was passiert, wenn die Verknüpfung eines NSX-Cloud-Kontos in vRealize Automation entfernt wird](#).

- 9 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags hinzufügen möchten, geben Sie Funktions-Tags ein.

Sie können Funktions-Tags auch noch später hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#).



Weitere Informationen dazu, wie mithilfe von Funktions- und Einschränkungs-Tags Bereitstellungsplatzierungen gesteuert werden können, finden Sie im Video-Tutorial [Einschränkungs-Tags und Platzierung](#).

- 10 Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Sie können ein vCenter-Cloud-Konto erstellen oder bearbeiten, um es diesem NSX-Cloud-Konto zuzuordnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).

Erstellen und konfigurieren Sie eine oder mehrere Cloud-Zonen für die Verwendung mit den Datencentern, die von diesem Cloud-Konto verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen](#).

Konfigurieren Sie Infrastrukturressourcen für dieses Cloud-Konto. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#).

Beispiele zur Verwendung der NSX-T-Optionen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Erstellen Sie ein VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto in vRealize Automation.

Als Cloud-Administrator können Sie ein VMware Cloud on AWS-Cloud-Konto für Kontoregionen erstellen, in denen Ihr Team vRealize Automation-Cloud-Vorlagen bereitstellt.

VMware Cloud on AWS erfordert bestimmte eindeutige Konfigurationsverfahren in vRealize Automation. Informationen zum ordnungsgemäßen Konfigurieren von vRealize Automation für VMware Cloud on AWS, einschließlich der Festlegung von API-Token-Werten für das Cloud-Konto und der Angabe von Gateway-Firewallregeln für den zugehörigen Cloud-Proxy, finden Sie im Workflow [Lernprogramm: Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für vRealize Automation](#).

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratoranmeldedaten für VMware Cloud on AWS verfügen, einschließlich VMware Cloud on AWS-CloudAdmin-Anmeldedaten für das Ziel-SDDC in vCenter, und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Wenn Sie nicht über externen Internetzugriff verfügen, konfigurieren Sie einen Internet-Proxyserver. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation](#).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den notwendigen Zugriff und die erforderlichen Firewallregeln im SDDC konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorbereiten des VMware Cloud on AWS-SDDC für die Verbindung mit VMware Cloud on AWS-Cloud-Konten in vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus, klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen** und wählen Sie den Kontotyp VMware Cloud on AWS aus.

- 2 Fügen Sie das **VMC-API-Token** für Ihre Organisation hinzu, um auf die verfügbaren SDDCs zuzugreifen.

Sie können auf der verknüpften Seite **API-Token** für Ihre Organisation ein neues Token erstellen oder ein vorhandenes Token verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines VMware Cloud on AWS-Cloud-Kontos in vRealize Automation innerhalb eines Beispiel-Workflows](#).

- 3 Wählen Sie das SDDC aus, das für Bereitstellungen verfügbar sein soll.

NSX-V-SDDCs werden nicht unterstützt und nicht in der Liste angezeigt.

Die Werte für Manager-IP-Adresse/FQDN in vCenter und NSX-T werden basierend auf dem SDDC automatisch befüllt.

- 4 Geben Sie Ihren vCenter-Benutzernamen und das zugehörige Kennwort für das angegebene SDDC ein, wenn diese sich vom Standardwert „cloudadmin@vmc.local“ unterscheiden.
- 5 Klicken Sie auf **Validieren**, um Ihre Zugriffsrechte für das angegebene vCenter zu bestätigen, und stellen Sie sicher, dass das vCenter ausgeführt wird.

Die dem Konto zugeordneten Datencenter werden erfasst.

- 6 Erstellen Sie aus Effizienzgründen eine Cloud-Zone zur Bereitstellung im ausgewählten SDDC. Sie können Cloud-Zonen auch in einem separaten Schritt gemäß der Cloud-Strategie Ihrer Organisation erstellen.

- 7 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags hinzufügen möchten, geben Sie Funktions-Tags ein.

Sie können Funktions-Tags auch noch später hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#).



Weitere Informationen dazu, wie mithilfe von Funktions- und Einschränkungs-Tags Bereitstellungsplatzierungen gesteuert werden können, finden Sie im Video-Tutorial [Einschränkungs-Tags und Platzierung](#).

Wie bei auf vSphere bereitgestellten VMs können Sie Maschinen-Tags für eine VM konfigurieren, die auf VMware Cloud on AWS bereitgestellt werden soll. Sie können das Maschinen-Tag auch nach der ersten Bereitstellung aktualisieren. Mithilfe dieser Maschinen-Tags kann vRealize Automation einer entsprechenden NSX-T-Sicherheitsgruppe während der Bereitstellung dynamisch eine VM zuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ergebnisse

Das Cloud-Konto wird hinzugefügt, und das ausgewählte SDDC ist für die angegebene Cloud-Zone verfügbar.

Nächste Schritte

Informationen zum ordnungsgemäßen Konfigurieren von vRealize Automation für VMware Cloud on AWS finden Sie unter [Lernprogramm: Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zu VMware Cloud on AWS außerhalb von vRealize Automation finden Sie in der [Dokumentation zu VMware Cloud on AWS](#).

Erstellen eines VMware Cloud Foundation-Cloud-Kontos

Sie können eine VMware Cloud Foundation (VCF) als ein Cloud-Konto in vRealize Automation Cloud Assembly für die Verwendung der Arbeitslastdomänen konfigurieren.

Ein VCF-Cloud-Konto ermöglicht es Ihnen, eine VCF-Arbeitslast in Cloud Assembly einzubinden, um eine umfassende Hybrid Cloud-Verwaltungslösung zu ermöglichen. Cloud Assembly bietet mehrere Einstiegspunkte, von denen Sie die Konfigurationsseite für das VCF-Cloud-Konto aktivieren können. Wenn Sie auf diese Seite über die Schaltfläche **Cloud-Konto hinzufügen** auf der Registerkarte „Arbeitslastdomäne“ der SDDC-Integration zugreifen, ist die Arbeitslast vorab ausgewählt, einschließlich grundlegender Informationen für vCenter und NSX Manager.

Voraussetzungen

Eine Instanz von VMware SDDC Manager 4.1 oder höher muss als vRealize Automation Cloud Assembly-Integration für die Verwendung mit diesem Cloud-Konto konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren einer VMware SDDC Manager-Integration](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** aus und klicken Sie auf **Cloud-Konto hinzufügen**.

- 2 Wählen Sie den VCF-Cloud-Kontotyp aus und geben Sie einen **Namen** und eine **Beschreibung** ein.

- 3 Geben Sie den FQDN und die Anmeldedaten für die SDDC Manager-Instanz ein, die Sie mit diesem Cloud-Konto verwenden.

Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie die SDDC-Manager-Instanz bereits konfiguriert haben, die Sie mit diesem Konto verwenden werden.

- 4 Wählen Sie eine oder mehr Arbeitslastdomänen aus, die Sie mit diesem VCF-Cloud-Konto verwenden möchten.

- 5 Wenn Cloud Assembly von Cloud Foundation verwaltete Dienstanmeldedaten für vCenter und NSX verwenden soll, wählen Sie **Dienstanmeldedaten automatisch erstellen**. Wenn Sie diese Anmeldedaten später ändern möchten, müssen Sie den VCF-Mechanismus für die Kennwortverwaltung verwenden.

Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie die Schritte 7 und 8 überspringen.

- 6 Geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten für den Zugriff auf das mit diesem Cloud-Konto verknüpfte vCenter ein.

- 7 Geben Sie unter der Überschrift „NSX Manager“ NSX-Anmeldedaten ein, wenn Sie die Anmeldedaten für das VCF-Cloud-Konto manuell eingeben möchten, oder klicken Sie auf „Dienstanmeldedaten erstellen und validieren“, um NSX-Anmeldedaten von Cloud Assembly erstellen und validieren zu lassen.

- 8 Geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten für den Zugriff auf das NSX-T Netzwerk ein, das diesem Cloud-Konto zugeordnet ist.

- 9 Wählen Sie ggf. den NSX-Modus aus.

- 10 Klicken Sie auf **Validieren**, um eine Verbindung mit dem SDDC Manager zu bestätigen.

- 11 Wählen Sie ggf. die Datacenter, für die die Bereitstellung erfolgen soll, unter der Überschrift „Konfiguration“ aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Cloud-Zone für die ausgewählten Datacenter erstellen möchten.

- 12 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags verwenden, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).

13 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ergebnisse

Dieses Cloud-Konto bringt die ausgewählte Arbeitslastdomäne, die dem angegebenen SDDC Manager zugeordnet ist, zur Verwendung in vRealize Automation Cloud Assembly.

Wenn Sie zusätzliche Arbeitslastdomänen mithilfe von vRealize Automation verwalten möchten, müssen Sie diesen Prozess für jede einzelne Domäne wiederholen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie das VCF-Cloud-Konto konfiguriert haben, können Sie das Konto auf der Cloud-Konto-Hauptseite auswählen und auf **Cloud einrichten** klicken, um den Assistenten für den Schnellstart von VMware Cloud Foundation zu initiieren, der Ihre Cloud konfigurieren wird.

Weitere Informationen über den Assistenten für den Schnellstart finden Sie unter [Vorgehensweise für den Einstieg in vRealize Automation mithilfe des VMware Cloud Foundation-Schnellstarts](#) in „Erste Schritte“.

Integrieren von vRealize Automation mit anderen Anwendungen

Integrationen ermöglichen das Hinzufügen externer Systeme zu vRealize Automation.

Zu den Integrationen gehören vRealize Orchestrator, Konfigurationsverwaltung und andere externe Systeme, wie z. B. GitHub, Ansible und Puppet, sowie externe IPAM-Drittanbieter, wie z. B. Infoblox.

Hinweis Wenn Sie nicht über externen Internetzugriff verfügen, dieser von der Integration aber benötigt wird, können Sie einen Internet-Proxyserver konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation](#).

Vorgehensweise zum Verwenden der Git-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit verschiedenen Typen von Git-Repositories, damit Sie VMware Cloud Templates und Aktionsskripts in der Quellcodeverwaltung verwalten können. Diese Funktion erleichtert die Überwachung und Nachprüfbarkeit von Prozessen rund um die Bereitstellung.

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt verschiedene Typen der Git-Integration, die in der folgenden Liste beschrieben werden. Bei jeder dieser Optionen handelt es sich um eine separate Integration.

- GitHub Cloud, lokales GitHub Enterprise
- GitLab Cloud, lokales GitLab Enterprise

■ Lokales BitBucket

Die Konfiguration eines geeigneten lokalen Git-Repositorys mit Zugriff für alle benannten Benutzer ist Voraussetzung für die Einrichtung der Git-Integration mit vRealize Automation Cloud Assembly. Außerdem müssen Sie Cloud-Vorlagen in einer bestimmten Struktur speichern, damit sie von Git erkannt werden. Wählen Sie zum Erstellen einer Integration mit GitLab oder GitHub die Optionen **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** in vRealize Automation Cloud Assembly aus und treffen Sie dann die entsprechende Auswahl. Sie benötigen die URL und das Token für das Ziel-Repository.

Wenn die Git-Integration mit einem vorhandenen Repository konfiguriert ist, werden alle Cloud-Vorlagen, die mit den ausgewählten Projekten verknüpft sind, qualifizierten Benutzern zur Verfügung gestellt. Sie können diese Vorlagen mit einer vorhandenen Bereitstellung oder als Grundlage einer neuen Bereitstellung verwenden. Wenn Sie ein Projekt hinzufügen, müssen Sie einige Eigenschaften für den Speicherort und die Art der Speicherung in Git auswählen.

Sie können Aktionen in einem Git-Repository direkt aus vRealize Automation Cloud Assembly speichern. Aktionsskripte für Versionen können Sie entweder direkt in Git erstellen, oder Sie können Versionen in vRealize Automation Cloud Assembly erstellen. Wenn Sie eine Version einer Aktion in vRealize Automation Cloud Assembly erstellen, wird diese automatisch als Version in Git gespeichert. Cloud-Vorlagen sind etwas komplizierter, da Sie sie nicht direkt von vRealize Automation Cloud Assembly aus zu einer Git-Integration hinzufügen können. Stattdessen müssen Sie sie direkt in einer Git-Instanz speichern. Anschließend können Sie sie von Git aus abrufen, wenn Sie mit der Seite „Cloud-Vorlagenverwaltung“ in vRealize Automation Cloud Assembly arbeiten.

Vorbereitungen

Sie müssen Cloud-Vorlagen in einer bestimmten Struktur erstellen und speichern, damit sie von GitLab oder GitHub erkannt werden.

- Konfigurieren und speichern Sie Cloud-Vorlagen zur ordnungsgemäßen Integration in GitLab. Nur gültige Vorlagen werden in GitLab importiert.
 - Erstellen Sie einen oder mehrere Ordner für die Cloud-Vorlagen.
 - Alle Cloud-Vorlagen müssen in `blueprint.yaml`-Dateien gespeichert werden.
 - Stellen Sie sicher, dass oben in Ihren Vorlagen die Eigenschaften `name:` und `version:` enthalten sind.
- Extrahieren Sie einen API-Schlüssel für das entsprechende Repository. Wählen Sie in Ihrem Git-Konto oben rechts Ihre Anmeldung aus und navigieren Sie zum Menü „Einstellungen“. Wählen Sie **Zugriffstoken** aus, benennen Sie Ihr Token um und legen Sie ein Ablaufdatum fest. Wählen Sie dann API aus und erstellen Sie das Token. Kopieren Sie den Ergebniswert und speichern Sie ihn.

Die folgenden Richtlinien müssen für alle Cloud-Vorlagen beachtet werden, die bei der Git-Integration verwendet werden.

- Jede Cloud-Vorlage muss sich in einem separaten Ordner befinden.

- Alle Cloud-Vorlagen müssen den Namen `blueprint.yaml` tragen.
- In allen Cloud-Vorlagen-YAML-Dateien müssen die Felder `name` und `version` verwendet werden.
- Nur gültige Cloud-Vorlagen werden importiert.
- Wenn Sie einen von Git importierten Entwurf einer Cloud-Vorlage aktualisieren und deren Inhalt sich von dem in der höchsten Version unterscheidet, wird der Entwurf bei nachfolgenden Synchronisierungen nicht aktualisiert und es wird eine neue Version erstellt. Wenn Sie eine Vorlage aktualisieren und auch weitere Synchronisierungen von Git zulassen möchten, müssen Sie nach den abschließenden Änderungen eine neue Version erstellen.

- **Konfigurieren der GitLab-Integration mit Cloud-Vorlagen in vRealize Automation Cloud Assembly**

In diesem Verfahren wird dargestellt, wie Sie eine GitLab-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly so konfigurieren, dass Sie im Repository mit Cloud-Vorlagen arbeiten und gespeicherte Vorlagen automatisch herunterladen können, die zugewiesenen Projekten zugeordnet sind. Zur Verwendung von Cloud-Vorlagen mit GitLab müssen Sie eine Verbindung zu einer geeigneten GitLab-Instanz herstellen und die gewünschten Vorlagen dann in dieser Instanz speichern.

- **Konfigurieren der GitHub-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly**

Sie können den cloudbasierten Repository-Hosting-Dienst von GitHub in vRealize Automation Cloud Assembly integrieren.

- **Konfigurieren der Bitbucket-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly**

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit Bitbucket zur Verwendung als Git-basiertes Repository für ABX-Aktionsskripts und VMware Cloud Templates.

Konfigurieren der GitLab-Integration mit Cloud-Vorlagen in vRealize Automation Cloud Assembly

In diesem Verfahren wird dargestellt, wie Sie eine GitLab-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly so konfigurieren, dass Sie im Repository mit Cloud-Vorlagen arbeiten und gespeicherte Vorlagen automatisch herunterladen können, die zugewiesenen Projekten zugeordnet sind. Zur Verwendung von Cloud-Vorlagen mit GitLab müssen Sie eine Verbindung zu einer geeigneten GitLab-Instanz herstellen und die gewünschten Vorlagen dann in dieser Instanz speichern.

Wenn die GitLab-Integration mit einem vorhandenen Repository konfiguriert ist, werden alle Cloud-Vorlagen, die mit den ausgewählten Projekten verknüpft sind, qualifizierten Benutzern zur Verfügung gestellt. Sie können diese Vorlagen mit einer vorhandenen Bereitstellung oder als Grundlage einer neuen Bereitstellung verwenden. Wenn Sie ein Projekt hinzufügen, müssen Sie einige Eigenschaften für den Speicherort und die Art der Speicherung in GitLab auswählen.

Hinweis Sie können keine neuen oder aktualisierten Cloud-Vorlagen aus vRealize Automation Cloud Assembly in das Git-Repository übertragen. Sie können auch keine neuen Vorlagen aus vRealize Automation Cloud Assembly in das Repository übertragen. Um Cloud-Vorlagen zu einem Repository hinzuzufügen, müssen Entwickler die Git-Schnittstelle verwenden.

Wenn Sie einen von Git importierten Entwurf einer Cloud-Vorlage aktualisieren und deren Inhalt sich von dem in der höchsten Version unterscheidet, wird der Entwurf bei nachfolgenden Synchronisierungen nicht aktualisiert und es wird eine neue Version erstellt. Wenn Sie eine Cloud-Vorlage aktualisieren und auch weitere Synchronisierungen von Git zulassen möchten, müssen Sie nach den abschließenden Änderungen eine neue Version erstellen.

Nachdem Sie Ihre Cloud-Vorlagen für die Verwendung mit GitLab eingerichtet und die erforderlichen Informationen erfasst haben, müssen Sie die GitLab-Instanz integrieren. Anschließend können Sie die vorgesehenen Cloud-Vorlagen in GitLab importieren. Sie können eine Videovorführung dieses Verfahrens unter <https://www.youtube.com/watch?v=hOvqo63Sdgg> anzeigen.

Voraussetzungen

- Extrahieren Sie einen API-Schlüssel für das entsprechende Repository. Wählen Sie in Ihrem GitLab-Konto oben rechts Ihre Anmeldung aus und navigieren Sie zum Menü „Einstellungen“. Wählen Sie „Zugriffstoken“ aus, benennen Sie Ihr Token und legen Sie ein Ablaufdatum fest. Wählen Sie dann API aus und erstellen Sie das Token. Kopieren Sie den Ergebniswert und speichern Sie ihn.

Die Konfiguration eines geeigneten lokalen Git-Repositorys mit Zugriff für alle benannten Benutzer ist Voraussetzung für die Einrichtung der Git-Integration mit vRealize Automation Cloud Assembly. Außerdem müssen Sie Cloud-Vorlagen in einer bestimmten Struktur erstellen und speichern, damit sie von GitLab erkannt werden.

- Konfigurieren und speichern Sie Cloud-Vorlagen zur ordnungsgemäßen Integration in GitLab. Nur gültige Vorlagen werden in GitLab importiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden der Git-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Verfahren

- 1 Richten Sie die Integration mit Ihrer GitLab-Umgebung in vRealize Automation Cloud Assembly ein.
 - a Wählen Sie **Infrastruktur > Integrationen > Neue hinzufügen** und dann „GitLab“ aus.
 - b Geben Sie die **URL** für Ihre GitLab-Instanz ein. Für eine GitLab-SaaS-Instanz (Software as a Service) lautet diese in den meisten Fällen „gitlab.com“.
 - c Geben Sie das **Token**, das auch als API-Schlüssel bezeichnet wird, für die angegebene GitLab-Instanz ein. Informationen zum Extrahieren des Tokens aus Ihrer GitLab-Instanz finden Sie in den obigen Voraussetzungen.
 - d Fügen Sie einen geeigneten Namen und eine geeignete Beschreibung hinzu.
 - e Klicken Sie auf **Überprüfen**, um die Verbindung zu überprüfen.
 - f Fügen Sie bei Bedarf Funktions-Tags hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
 - g Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 2 Konfigurieren Sie die GitLab-Verbindung so, dass Cloud-Vorlagen in einem geeigneten Repository akzeptiert werden.
 - a Wählen Sie **Infrastruktur > Integrationen** und dann die entsprechende GitLab-Integration aus.
 - b Wählen Sie **Projekte** aus.
 - c Wählen Sie **Neues Projekt** aus und erstellen Sie einen Namen für das Projekt.
 - d Geben Sie den Pfad des **Repositorys** innerhalb von GitLab ein. In der Regel ist dies der Benutzername des Hauptkontos, der an den Namen des Repositorys angehängt wird.
 - e Geben Sie die entsprechende GitLab-**Verzweigung** ein, die verwendet werden soll.
 - f Geben Sie gegebenenfalls unter **Ordner** einen Namen ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, stehen alle Ordner zur Verfügung.
 - g Geben Sie einen geeigneten **Typ** ein. Geben Sie gegebenenfalls einen Ordnernamen ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, stehen alle Ordner zur Verfügung.
 - h Klicken Sie auf **Weiter**, um das Hinzufügen des Repositorys abzuschließen.

Wenn Sie auf **Weiter** klicken, wird eine automatisierte Synchronisierungsaufgabe initiiert, die Cloud-Vorlagen in die Plattform importiert.

Nach Abschluss der Synchronisierungsaufgaben wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Cloud-Vorlagen importiert wurden.

Ergebnisse

Sie können jetzt Cloud-Vorlagen aus GitLab abrufen.

Konfigurieren der GitHub-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können den cloudbasierten Repository-Hosting-Dienst von GitHub in vRealize Automation Cloud Assembly integrieren.

Sie benötigen ein gültiges GitHub-Token, um die GitHub-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly zu konfigurieren. Weitere Informationen zum Erstellen und Suchen Ihres Tokens finden Sie in der GitHub-Dokumentation.

Voraussetzungen

- Dazu müssen Sie Zugriff auf GitHub haben.
- Konfigurieren und speichern Sie Cloud-Vorlagen zur ordnungsgemäßen Integration in GitHub. Nur gültige Cloud-Vorlagen werden in GitHub importiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden der Git-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie „GitHub“ aus.
- 3 Geben Sie auf der GitHub-Konfigurationsseite die erforderlichen Informationen ein.
- 4 Klicken Sie auf **Validieren**, um die Integration zu überprüfen.
- 5 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags hinzufügen müssen, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).
- 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 7 Konfigurieren Sie die GitLab-Verbindung so, dass Cloud-Vorlagen in einem geeigneten Repository akzeptiert werden.
 - a Wählen Sie **Infrastruktur > Integrationen** und dann die entsprechende GitHub-Integration aus.
 - b Wählen Sie **Projekte** aus.
 - c Wählen Sie **Neues Projekt** aus und erstellen Sie einen Namen für das Projekt.
 - d Geben Sie den **Repository**-Pfad innerhalb von GitHub ein. In der Regel ist dies der Benutzername des Hauptkontos, der an den Namen des Repositories angehängt wird.
 - e Geben Sie die entsprechende GitHub-**Verzweigung** ein, die verwendet werden soll.
 - f Geben Sie gegebenenfalls unter **Ordner** einen Namen ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, stehen alle Ordner zur Verfügung.

- g Geben Sie einen geeigneten **Typ** ein.
- h Klicken Sie auf **Weiter**, um das Hinzufügen des Repositorys abzuschließen.

Es wird eine automatisierte Synchronisierungsaufgabe initiiert, die Cloud-Vorlagen in die Plattform importiert.

Nach Abschluss der Synchronisierungsaufgaben wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Cloud-Vorlagen importiert wurden.

Ergebnisse

GitHub ist für die Verwendung in vRealize Automation Cloud Assembly-Blueprints verfügbar.

Nächste Schritte

Sie können jetzt Cloud-Vorlagen aus GitHub abrufen.

Konfigurieren der Bitbucket-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit Bitbucket zur Verwendung als Git-basiertes Repository für ABX-Aktionsskripts und VMware Cloud Templates.

In vRealize Automation Cloud Assembly können Sie mithilfe der Bitbucket-Integration mit zwei Arten von Repository-Objekten arbeiten: VMware Cloud Templates und ABX-Aktionsskripts. Vor der Verwendung einer Bitbucket-Integration müssen Sie Projekte synchronisieren, mit denen Sie arbeiten möchten. ABX-Aktionen unterstützen Rückschreibvorgänge in das Bitbucket-Repository. Cloud-Vorlagen können jedoch nicht aus der Integration rückgeschrieben werden. Wenn Sie neue Versionen von Cloud-Vorlagendateien erstellen möchten, müssen Sie dies manuell tun.

Voraussetzungen

- Richten Sie eine lokale Bitbucket Serverbereitstellung mit einem oder mehreren auf ABX oder Cloud-Vorlagen basierten Projekten ein, die mit ihren Bereitstellungen verwendet werden sollen. Bitbucket Cloud wird derzeit nicht unterstützt.
- Erstellen oder geben Sie ein vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt an, mit dem die Bitbucket-Integration verknüpft werden soll.
- Mit einer Bitbucket-Integration zu synchronisierende Cloud-Vorlagendateien müssen die Bezeichnung `blueprint.yaml` erhalten.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie Bitbucket aus.
- 3 Geben Sie die Zusammenfassung und Bitbucket-Anmeldedaten auf der Bitbucket-Seite „Zusammenfassung der neuen Integration“ ein.
- 4 Klicken Sie zum Überprüfen der Integration auf **Validieren**.

- 5 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Add-Tags verwenden, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).
- 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 7 Wählen Sie die Registerkarte „Projekte“ auf der Hauptseite für die Bitbucket-Integration aus, um ein Projekt mit dieser Bitbucket-Integration zu verknüpfen.
- 8 Wählen Sie das mit dieser Bitbucket-Integration zu verknüpfende Projekt aus.
- 9 Klicken Sie auf **Weiter**, um ein Repository zum Bitbucket-Projekt hinzuzufügen, und geben Sie den hinzuzufügenden Repository-Typ an. Geben Sie anschließend den **Repository**-Namen und die **Verzweigung** sowie den **Ordner** an.
- 10 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie einem Projekt ein oder mehrere Repositories hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Repository hinzufügen**.

Ergebnisse

Die Bitbucket-Integration ist mit der angegebenen Repository-Konfiguration konfiguriert, und Sie können die in konfigurierten Repositories enthaltenen ABX-Aktionen und Cloud-Vorlagen anzeigen und bearbeiten. Wenn Sie ein Projekt zu einer Bitbucket-Integration hinzufügen, wird eine Synchronisierung ausgeführt, um die aktuellen Versionen der ABX-Aktionsskripts und Cloud-Vorlagendateien aus dem vorgesehenen Repository abzurufen. Auf der Registerkarte „Verlauf“ der Seite „Bitbucket-Integration“ werden Datensätze aller Synchronisierungsvorgänge für die Integration angezeigt. Standardmäßig werden Dateien automatisch alle 15 Minuten synchronisiert. Sie können eine Datei jedoch jederzeit manuell synchronisieren, indem Sie sie auswählen und auf **SYNCHRONISIEREN** klicken.

Nächste Schritte

Sie können mit den ABX-Aktionen auf der vRealize Automation Cloud Assembly-Seite „Erweiterbarkeit“ und mit Cloud-Vorlagen auf der Seite „Design“ arbeiten. Wenn Sie eine geänderte Version einer ABX-Aktion im Bereich „Erweiterbarkeit“ von vRealize Automation Cloud Assembly speichern, wird die neue Version des Skripts erstellt und in das Repository zurückgeschrieben.

Vorgehensweise zum Konfigurieren einer externen IPAM-Integration in vRealize Automation

Sie können einen anbieterspezifischen externen IPAM-Integrationspunkt erstellen, um die in Ihren Cloud-Vorlagenbereitstellungen verwendeten IP-Adressen zu verwalten. Bei Verwendung eines externen IPAM-Integrationspunkts werden IP-Adressen vom benannten IPAM-Anbieter und nicht von vRealize Automation abgerufen und verwaltet.

Sie können einen anbieterspezifischen IPAM-Integrationspunkt erstellen, um IP-Adressen und DNS-Einstellungen für Cloud-Vorlagenbereitstellungen und VMs in vRealize Automation zu verwalten.

Informationen zum Konfigurieren der Voraussetzungen und ein Beispiel für die Erstellung eines anbieterspezifischen externen IPAM-Integrationspunkts im Kontext eines Beispielworkflows finden Sie unter [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#) . Beachten Sie, dass dieser Workflow für eine Infoblox IPAM-Integration gilt, aber als Referenz für jeden externen IPAM-Anbieter verwendet werden kann.

Informationen zum Erstellen der erforderlichen Elemente, anhand derer externe IPAM-Partner und -Anbieter ihre IPAM-Lösung in vRealize Automation integrieren können, finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden des IPAM-SDK zur Erstellung eines anbieterspezifischen, externen IPAM-Integrationspakets für vRealize Automation](#).

Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter verfügen, z. B. [Infoblox](#) oder [BlueCat](#), und dass Sie über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation beim IPAM-Anbieter verfügen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff auf ein bereitgestelltes Integrationspaket für den IPAM-Anbieter haben, wie z. B. Infoblox oder BlueCat. Das bereitgestellte Paket wird zunächst als ZIP-Download von Ihrem IPAM-Anbieter oder vom vRealize Automation-Marketplace abgerufen und anschließend in vRealize Automation bereitgestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf eine konfigurierte Ausführungsumgebung für den IPAM-Anbieter zugreifen können.
- Wenn Sie eine lokale eingebettete Ausführungsumgebung mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit (ABX) verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass im vRealize Automation-Netzwerk ein HTTP-Proxyserver vorhanden ist, der ausgehenden Datenverkehr an externe Sites wie „gcr.io“ und „storage.googleapis.com“ weiterleiten kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Abrufen von Docker-Images hinter einem Proxy in vRealize Automation 8.x \(75180\)](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Benutzeranmeldedaten für den Zugriff auf das IPAM-Anbieterprodukt verfügen. Informationen zu den erforderlichen Benutzerberechtigungen finden Sie in der Produktdokumentation Ihres Integrationsanbieters.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.

2 Klicken Sie auf **IPAM**.

3 Wählen Sie im Dropdown-Menü **Anbieter** ein konfiguriertes IPAM-Anbieterpaket aus der Liste aus.

Wenn die Liste leer ist, klicken Sie auf **Anbieterpaket importieren**, navigieren Sie zur ZIP-Datei eines vorhandenen Anbieterpakets und wählen Sie sie aus. Wenn Sie nicht über die ZIP-Datei verfügen, können Sie sie von der Website Ihres Anbieters oder über die Registerkarte **Marketplace** in vRealize Automation abrufen.

4 Geben Sie Ihren Administratorbenutzernamen und das zugehörige Kennwort für Ihr Konto beim externen IPAM-Anbieter sowie die Informationen für alle anderen obligatorischen Felder (sofern vorhanden) ein, z. B. den Hostnamen Ihres Anbieters.

5 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Laufende Umgebung** eine vorhandene Ausführungsumgebung aus, z. B. den lokalen aktionsbasierten Erweiterbarkeits-Integrationspunkt.

Die Ausführungsumgebung unterstützt die Kommunikation zwischen vRealize Automation und dem IPAM-Anbieter.

Das IPAM-Framework unterstützt nur eine lokale eingebettete Ausführungsumgebung mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit (ABX).

Hinweis Wenn Sie ein Amazon Web Services- oder ein Microsoft Azure-Cloud-Konto als Ausführungsumgebung der Integration verwenden, stellen Sie sicher, dass auf die IPAM-Anbieter-Appliance über das Internet zugegriffen werden kann, dass sie sich nicht hinter einer NAT oder Firewall befindet und dass sie einen öffentlich auflösbaren DNS-Namen aufweist. Wenn auf den IPAM-Anbieter nicht zugegriffen werden kann, können die Amazon Web Services-Lambda- oder Microsoft Azure-Funktionen keine Verbindung zu ihm herstellen und die Integration schlägt fehl.

6 Klicken Sie auf **Validieren**.

7 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, dem selbstsignierten Zertifikat vom externen IPAM-Anbieter zu vertrauen, klicken Sie auf **Akzeptieren**.

Nachdem Sie das selbstsignierte Zertifikat akzeptiert haben, kann die Validierungsaktion bis zum Abschluss fortgesetzt werden.

8 Geben Sie einen Namen für diesen IPAM-Integrationspunkt ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den neuen IPAM-Integrationspunkt zu speichern.

Eine Datenerfassungsaktion wird initiiert. Die Daten von Netzwerken und IP-Adressen werden vom externen IPAM-Anbieter erfasst.

Vorgehensweise zum Upgrade auf ein neueres externes IPAM-Integrationspaket in vRealize Automation

Sie können einen vorhandenen externen IPAM-Integrationspunkt aktualisieren, um eine aktuellere Version des anbieterspezifischen IPAM-Integrationspakets zu erhalten.

Ein externer IPAM-Anbieter oder VMware kann ein IPAM-Quellintegrationspaket für einen bestimmten Anbieter aktualisieren. Das externe IPAM-Integrationspaket für Infoblox wurde beispielsweise mehrmals aktualisiert. Zur Beibehaltung aller vorhandenen vRealize Automation-Infrastruktureinstellungen, die einen benannten IPAM-Integrationspunkt verwenden, können Sie einen IPAM-Integrationspunkt bearbeiten, um das aktualisierte IPAM-Integrationspaket zu beziehen, statt einen neuen IPAM-Integrationspunkt zu erstellen.

Voraussetzungen

In diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen externen IPAM-Integrationspunkt erstellt haben und ein Upgrade für diesen Integrationspunkt durchführen möchten, um eine aktuellere Version des IPAM-Integrationspakets des Anbieters zu verwenden.

Informationen zum Erstellen eines externen IPAM-Integrationspunkts finden Sie unter [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#).

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter sowie über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation bei diesem IPAM-Anbieter verfügen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf ein bereitgestelltes Integrationspaket für Ihren IPAM-Anbieter zugreifen können. Das bereitgestellte Paket wird zunächst als ZIP-Download von Ihrer IPAM-Anbieter-Website oder vom vRealize Automation-Marketplace abgerufen und anschließend in vRealize Automation bereitgestellt.

Informationen dazu, wie Sie die ZIP-Datei des Anbieterpakets herunterladen und bereitstellen und das Paket als Wert für **Anbieter** auf der Seite „IPAM-Integration“ zur Verfügung stellen, finden Sie unter [Herunterladen und Bereitstellen eines externen IPAM-Anbieterpakets zur Verwendung in vRealize Automation](#).

- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf eine konfigurierte Ausführungsumgebung für den IPAM-Anbieter zugreifen können. Bei der Ausführungsumgebung handelt es sich in der Regel um einen lokalen eingebetteten Integrationspunkt mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit.

Informationen zu den Merkmalen der Ausführungsumgebung finden Sie unter [Erstellen einer Ausführungsumgebung für einen IPAM-Integrationspunkt in vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen IPAM** aus und öffnen Sie den vorhandenen IPAM-Integrationspunkt.
- 2 Klicken Sie auf **Anbieter verwalten**.
- 3 Navigieren Sie zum aktualisierten IPAM-Integrationspaket und importieren Sie es.

- 4 Klicken Sie auf **Validieren** und anschließend auf **Speichern**.

Konfigurieren der MyVMware-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können MyVMware in vRealize Automation Cloud Assembly integrieren, um VMware-bezogene Aktionen und Funktionen, wie z. B. den Zugriff auf das VMware Download-Center für Cloud-Vorlagen, zu unterstützen.

Sie können für jede Organisation nur eine My VMware-Integration erstellen.

Voraussetzungen

Sie müssen über ein Benutzerkonto mit den entsprechenden Berechtigungen für My VMware verfügen.

- Informationen zum Einladen eines Benutzers zu einem My VMware-Konto finden Sie unter [KB 2070555](#).
- Informationen zum Zuweisen von Benutzerberechtigungen in einem My VMware-Konto finden Sie unter [KB 2006977](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie „My VMware“ aus.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen auf der Konfigurationsseite von My VMware ein.
- 4 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags benötigen, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

My VMware ist für die Verwendung mit Cloud-Vorlagen verfügbar.

Nächste Schritte

Fügen Sie eine My VMware-Komponente zu den gewünschten Cloud-Vorlagen hinzu.

Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly

Sie können eine oder mehrere vRealize Orchestrator-Integrationen konfigurieren, um Workflows im Rahmen von Erweiterbarkeit und Cloud-Vorlagen zu verwenden.

vRealize Automation enthält eine vorkonfigurierte eingebettete vRealize Orchestrator-Instanz. Sie können auf den Client des eingebetteten vRealize Orchestrator über die vRealize Automation Cloud Services-Konsole zugreifen.

Hinweis Sie können auf das Control Center des eingebetteten vRealize Orchestrator zugreifen, indem Sie zu „https://your_vRA_FQDN/vco-controlcenter“ navigieren und sich als **root** anmelden.

Sie können auch eine externe vRealize Orchestrator-Instanz zur Nutzung in Ihren vRealize Automation-Erweiterbarkeitsabonnements und XaaS-Vorgängen (Anything as a Service) integrieren, die für Cloud-Vorlagen verwendet werden.

Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Führen Sie ein Upgrade oder eine Migration auf vRealize Orchestrator 8.3 durch. Weitere Informationen finden Sie unter *Upgrade und Migrieren von VMware vRealize Orchestrator*.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **vRealize Orchestrator** aus.
- 4 Geben Sie einen Namen für die vRealize Orchestrator-Integration ein.
- 5 (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die vRealize Orchestrator-Integration ein.
- 6 Geben Sie unter **vRealize Orchestrator-URL** den vollqualifizierten Domännennamen (FQDN) der externen vRealize Orchestrator-Instanz ein.
Beispiel: https://my_vRO_FQDN.com:443.
- 7 Klicken Sie zum Überprüfen der Integration auf **Validieren**.
- 8 (Optional) Wenn Sie dazu aufgefordert werden, überprüfen Sie die Zertifikatsinformationen und klicken Sie auf **Akzeptieren**.
- 9 (Optional) Fügen Sie Funktions-Tags hinzu. Weitere Informationen zu Funktions-Tags finden Sie unter [Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Hinweis Funktions-Tags können zum Verwalten mehrerer vRealize Orchestrator-Integrationen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwalten mehrerer vRealize Orchestrator-Integrationen mit Projekteinschränkungen](#).

- 10 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Die vRealize Orchestrator-Integration wird gespeichert.

- 11 Um zu überprüfen, ob die Integration konfiguriert ist und die Workflows hinzugefügt wurden, wählen Sie **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Workflows** aus.

Nächste Schritte

Greifen Sie auf den integrierten externen vRealize Orchestrator-Client zu:

- 1 Navigieren Sie zur vRealize Automation Cloud Services-Konsole.
- 2 Wählen Sie **Orchestrator** aus.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte aus, die der integrierten vRealize Orchestrator-Instanz entspricht.

Hinweis vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer ohne Cloud-Administratoranmeldedaten können die Registerkarte der integrierten vRealize Orchestrator-Instanz nicht sehen.

Verwalten mehrerer vRealize Orchestrator-Integrationen mit Projekteinschränkungen

Mithilfe von Projekteinschränkungen können Sie steuern, welche vRealize Orchestrator-Integrationen in Workflow-Abonnements verwendet werden.

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mehrerer vRealize Orchestrator-Server, die in Workflow-Abonnements verwendet werden können. Sie können steuern, welche vRealize Orchestrator-Integrationen in von Ihrem Projekt bereitgestellten Cloud-Vorlagen mit flexiblen oder strengen Projekteinschränkungen verwendet werden. Weitere Informationen zu Projekteinschränkungen finden Sie unter [Verwenden von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt-Tags und benutzerdefinierten Eigenschaften](#).

Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Konfigurieren Sie mindestens zwei vRealize Orchestrator-Integrationen in vRealize Automation Cloud Assembly. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).
- Fügen Sie Ihren vRealize Orchestrator-Integrationen Funktions-Tags hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte** und wählen Sie Ihr Projekt aus.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Bereitstellung** aus.
- 3 Geben Sie die Funktions-Tags Ihrer vRealize Orchestrator-Integrationen in das Textfeld **Erweiterbarkeitseinschränkungen** ein und legen Sie sie als flexible oder strenge Projekteinschränkungen fest.

4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ergebnisse

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, steuert vRealize Automation Cloud Assembly anhand der Projekteinschränkungen, welche vRealize Orchestrator-Integrationen in Workflow-Abonnements verwendet werden.

Nächste Schritte

Alternativ können Sie Funktions-Tags verwenden, um mehrere vRealize Orchestrator-Integrationen auf der Ebene eines Cloud-Kontos zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten mehrerer vRealize Orchestrator-Integrationen mit Cloud-Konto-Funktions-Tags](#).

Verwalten mehrerer vRealize Orchestrator-Integrationen mit Cloud-Konto-Funktions-Tags

Mithilfe von Funktions-Tags können Sie steuern, welche vRealize Orchestrator-Integrationen in Workflow-Abonnements verwendet werden.

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mehrerer vRealize Orchestrator-Server, die in Workflow-Abonnements verwendet werden können. Durch Hinzufügen von Funktions-Tags zu Ihrem Cloud-Konto können Sie steuern, welche vRealize Orchestrator-Integrationen in Workflow-Abonnements verwendet werden.

Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Konfigurieren Sie mindestens zwei vRealize Orchestrator-Integrationen in vRealize Automation Cloud Assembly. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).
- Fügen Sie Ihren vRealize Orchestrator-Integrationen Funktions-Tags hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten**.
- 2 Wählen Sie Ihr Cloud-Konto aus.
- 3 Geben Sie die Funktions-Tags der vRealize Orchestrator-Integrationen ein, die Sie verwenden möchten.

Die Funktions-Tags werden automatisch in flexible Einschränkungen umgewandelt. Um strenge Einschränkungen bei der Verwaltung Ihrer Integrationen zu verwenden, müssen Sie Projekteinschränkungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten mehrerer vRealize Orchestrator-Integrationen mit Projekteinschränkungen](#).

- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ergebnisse

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, verwendet vRealize Automation Cloud Assembly das Tagging im zugeordneten Cloud-Konto, um zu steuern, welche vRealize Orchestrator-Integrationen in Workflow-Abonnements verwendet werden.

Datenerfassung für vRealize Orchestrator Integrationen

vRealize Automation führt eine regelmäßige Datenerfassung für Ihre vRealize Orchestrator-Integrationen durch.

Alle 10 Minuten werden Datenerfassungsereignisse für vRealize Orchestrator-Integrationen ausgelöst. Die Datenerfassung sammelt Daten zu Workflows, die in der Bibliothek jeder vRealize Orchestrator-Integration enthalten sind.

Wichtig Stellen Sie sicher, dass Sie eine neue Version für den Workflow erstellen, wenn Sie ihn fertig bearbeitet haben. Änderungen an Workflows, ohne eine neue Version zu erstellen, werden von der Datenerfassung nicht erkannt.

Informationen über die zuletzt durchgeführte Datenerfassung einer vRealize Orchestrator-Integration finden Sie, indem Sie zu **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** navigieren und die spezifische Integration auswählen. Sie können auch ein manuelles Datenerfassungsereignis auslösen, indem Sie auf **Datenerfassung starten** klicken.

Weitere Informationen zur Datenerfassung von vRealize Automation finden Sie unter [Funktionsweise der Datenerfassung in vRealize Automation](#).

Vorgehensweise zum Arbeiten mit Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly bietet verschiedene Optionen zum Verwalten und Bereitstellen von Kubernetes-Ressourcen.

Es gibt zwei primäre Optionen für die Arbeit mit Kubernetes-Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly. Sie können VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI, zuvor PKS) oder Red Hat OpenShift mit vRealize Automation Cloud Assembly integrieren, um Kubernetes-Ressourcen zu konfigurieren, zu verwalten und bereitzustellen. Mit der zweiten Option können Sie ein vCenter-Cloud-Konto für den Zugriff auf Supervisor-Namespace nutzen, um in vSphere Project Pacific mit Kubernetes-basierten Funktionen zu arbeiten. Sie können auch externe Kubernetes-Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly integrieren.

Arbeiten mit VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition- (TKGI) oder OpenShift-Integrationen

Für TKGI, externe Cluster oder OpenShift-Konfigurationen stellt vRealize Automation Cloud Assembly eine kubeconfig-Datei bereit, mit der Benutzer auf entsprechende Kubernetes-Cluster zugreifen können.

Nachdem Sie eine TKGI- oder OpenShift-Integration erstellt haben, werden entsprechende Kubernetes-Cluster in vRealize Automation Cloud Assembly verfügbar. Sie können Kubernetes-Komponenten erstellen und zu vRealize Automation Cloud Assembly hinzufügen, um die Verwaltung von Cluster- und Containeranwendungen zu unterstützen. Diese Anwendungen bilden die Basis für Self-Service-Bereitstellungen, die im Service Broker-Katalog verfügbar sind.

Arbeiten mit Kubernetes-Clustern in vSphere Project Pacific

Project Pacific ist eine vSphere-Erweiterung, die Kubernetes als Steuerungsebene verwendet. Dadurch können Sie sowohl virtuelle Maschinen als auch Container über eine Schnittstelle verwalten. vRealize Automation Cloud Assembly ermöglicht es Benutzern, die in vSphere eingebetteten Pacific-Kubernetes-Funktionen zu nutzen. Sie können auf die Pacific-Funktionalität zugreifen, indem Sie eine Integration mit einer vCenter-Bereitstellung unter Verwendung einer vSphere-Implementierung erstellen, die Supervisor-Cluster enthält. In Pacific können Sie sowohl konventionelle virtuelle Maschinen als auch Kubernetes-Cluster aus vCenter verwalten.

Für Pacific-basierte Supervisor-Namespaces müssen die Benutzer Zugriff auf eine entsprechende vSphere SSO-Instanz haben, damit sie sich über einen bereitgestellten Link anmelden und auf die Details zum Supervisor-Namespace zugreifen können. Anschließend können sie ein angepasstes kubectI-Plug-In mit vSphere-Authentifizierung herunterladen, um ihren Supervisor-Namespace verwenden zu können.

Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie über einen vCenter mit einem vSphere-Cloud-Konto verfügen, auf dem Supervisor-Namespaces konfiguriert sind. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, kann er geeignete Namespaces verwenden.

- [Konfigurieren der VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly](#)

Sie können eine TKGI-Ressourcenverbindung (VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition, zuvor als PKS bezeichnet) lokal und in der Cloud konfigurieren, um Integrations- und Verwaltungsfunktionen von Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly zu unterstützen.

- [Konfigurieren der Red Hat OpenShift-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly](#)

Sie können eine Red Hat OpenShift-Ressourcenverbindung lokal und in der Cloud konfigurieren, um in vRealize Automation Cloud Assembly die Integrations- und Verwaltungsfunktionen von Kubernetes auf Unternehmensebene zu unterstützen.

- [Konfigurieren einer Kubernetes-Zone in vRealize Automation Cloud Assembly](#)

Mit Kubernetes-Zonen können Cloud-Administratoren die richtlinienbasierte Platzierung von Kubernetes-Clustern und -Namespaces sowie von Supervisor-Namespaces definieren, die in vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen verwendet werden. Ein Administrator kann diese Seite verwenden, um anzugeben, welche Cluster für die Bereitstellung von Kubernetes-Namespaces verfügbar sind und welche Eigenschaften für Cluster akzeptabel sind.

- [Verwenden von Pacific-Supervisor-Clustern und -Namespaces mit vRealize Automation Cloud Assembly](#)

Administratoren können vRealize Automation Cloud Assembly so konfigurieren, dass Supervisor-Namespaces aus einer vorhandenen Pacific-fähigen vSphere-Integration verwendet werden können. Auf diese Weise können Benutzer Namespaces in Cloud-Vorlagen bereitstellen und sie im Service Broker-Katalog anfordern.

- [Arbeiten mit Kubernetes-Clustern und -Namespaces in vRealize Automation Cloud Assembly](#)

Cloud-Administratoren können die Konfiguration von generischen und Pacific-basierten Kubernetes-Clustern und -Namespaces in vRealize Automation Cloud Assembly hinzufügen, anzeigen und verwalten.

- [Hinzufügen von Kubernetes-Komponenten zu Cloud-Vorlagen in vRealize Automation Cloud Assembly](#)

Beim Hinzufügen von Kubernetes-Komponenten zu einer vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlage können Sie Cluster hinzufügen oder Benutzern das Erstellen von Namespaces in verschiedenen Konfigurationen ermöglichen. Diese Auswahl hängt in der Regel von Ihren Anforderungen an die Zugriffssteuerung, von der Konfiguration Ihrer Kubernetes-Komponenten und von Ihren Bereitstellungsanforderungen ab.

- [Verwenden der vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeit mit Kubernetes](#)

vRealize Automation Cloud Assembly bietet einen Satz von Ereignisthemen, die typischen Aktionen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Kubernetes-Clustern und -Namespaces entsprechen. Benutzer können diese Themen nach Bedarf abonnieren. Sie werden dann zum entsprechenden Zeitpunkt ausgeführt. Benutzer erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Ereignis im Zusammenhang mit dem abonnierten Thema stattfindet. Sie können vRO-Workflows auch so konfigurieren, dass sie auf der Grundlage von Ereignisbenachrichtigungen ausgeführt werden.

Konfigurieren der VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können eine TKGI-Ressourcenverbindung (VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition, zuvor als PKS bezeichnet) lokal und in der Cloud konfigurieren, um Integrations- und Verwaltungsfunktionen von Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly zu unterstützen.

Mit den TKGI-Integrationen können Sie sowohl TKGI-Instanzen lokal und in der Cloud als auch auf TKGI bereitgestellte Kubernetes-Cluster und externe Cluster verwalten. Sie müssen ein Kubernetes-Profil erstellen und es mit einem Projekt verknüpfen, um die richtlinienbasierte Platzierung von Ressourcen zu unterstützen.

Voraussetzungen

- Sie müssen über einen entsprechend konfigurierten TKGI-Server verfügen, der mit UAA-Authentifizierung eingerichtet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie „VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition“ aus.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse oder den FQDN und die TKGI-Adresse für das zu erstellende TKGI-Cloud-Konto ein.
 - Die IP-Adresse ist der FQDN oder die IP-Adresse des TKGI-Benutzerauthentifizierungsservers.
 - Die TKGI-Adresse ist der FQDN oder die IP-Adresse für den TKGI-Hauptserver.
- 4 Wählen Sie aus, ob dieser TKGI-Server lokal ist oder sich in der Public Cloud oder in einer Private Cloud befindet.
- 5 Geben Sie unter **Benutzername** und **Kennwort** jeweils einen Wert für den TKGI-Server und weitere zugehörige Informationen ein.
- 6 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags verwenden, geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).
- 7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Sie können neue Kubernetes-Zonen erstellen und einem Projekt zuweisen. Alternativ können Sie externe Kubernetes-Cluster erkennen und diese Projekten zuweisen. Darüber hinaus können Sie Kubernetes-Namespace hinzufügen oder erstellen, die die Verwaltung von Clustern zwischen großen Gruppen und Organisationen vereinfachen.

Nächste Schritte

Erstellen oder wählen Sie die entsprechenden Kubernetes-Zonen aus. Wählen Sie dann einen oder mehrere Cluster oder Namespaces aus und weisen Sie sie einem Projekt zu. Anschließend können Sie Cloud-Vorlagen erstellen und veröffentlichen, um Benutzern die Erstellung von Self-Service-Bereitstellungen zu ermöglichen, die Kubernetes verwenden.

Konfigurieren der Red Hat OpenShift-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können eine Red Hat OpenShift-Ressourcenverbindung lokal und in der Cloud konfigurieren, um in vRealize Automation Cloud Assembly die Integrations- und Verwaltungsfunktionen von Kubernetes auf Unternehmensebene zu unterstützen.

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit OpenShift-Versionen 3.x.

Voraussetzungen

- Sie müssen über eine entsprechend konfigurierte Red Hat OpenShift-Implementierung verfügen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- VMware stellt Ressourcen bereit, die Sie verwenden können, um einen OpenShift-Cluster mit einer Cloud-Vorlage an folgendem Speicherort zu erstellen: <https://flings.vmware.com/enterprise-openshift-as-a-service-on-cloud-automation-services>. Sie können mit diesen Ressourcen erstellte Cluster als globale Cluster in den Kubernetes-Zonen verwenden, um Self-Service-Namespaces zu erstellen.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie „Red Hat OpenShift“ aus.
- 3 Geben Sie die **Adresse** und den **Speicherort** des OpenShift-Servers ein.
- 4 Wählen Sie den geeigneten **Anmeldedatentyp** aus und geben Sie die entsprechenden Anmeldedaten ein.

Die OpenShift-Integration unterstützt entweder den OAuth-Benutzernamen/das OAuth-Kennwort, den öffentlichen Schlüssel oder die Bearer-Token-Authentifizierung.

- 5 Geben Sie einen geeigneten **Namen** und eine **Beschreibung** für die OpenShift-Integration ein.
- 6 Wenn Sie zur Unterstützung einer Tagging-Strategie Tags verwenden, geben Sie die geeigneten Funktions-Tags ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#) und [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).
- 7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Wenn eine Integration erstellt wird, werden neue Kubernetes-Cluster im entsprechenden Abschnitt der Kubernetes-Seite angezeigt. Sie können Kubernetes-Zonen erstellen und sie einem Projekt zuweisen. Darüber hinaus können Sie Kubernetes-Namespaces konfigurieren, die die Verwaltung von Clustern zwischen großen Gruppen und Organisationen vereinfachen.

Nächste Schritte

Erstellen oder wählen Sie die entsprechenden Kubernetes-Zonen aus. Wählen Sie dann einen oder mehrere Cluster oder Namespaces aus und weisen Sie sie einem Projekt zu. Anschließend können Sie Cloud-Vorlagen erstellen und veröffentlichen, um Benutzern die Erstellung von Self-Service-Bereitstellungen zu ermöglichen, die Kubernetes verwenden.

Konfigurieren einer Kubernetes-Zone in vRealize Automation Cloud Assembly

Mit Kubernetes-Zonen können Cloud-Administratoren die richtlinienbasierte Platzierung von Kubernetes-Clustern und -Namespaces sowie von Supervisor-Namespaces definieren, die in vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen verwendet werden. Ein Administrator kann diese Seite verwenden, um anzugeben, welche Cluster für die Bereitstellung von Kubernetes-Namespaces verfügbar sind und welche Eigenschaften für Cluster akzeptabel sind.

Cloud-Administratoren können Kubernetes-Zonen mit TKGI-Cloud-Konten verknüpfen, die für Cloud Assembly konfiguriert wurden, oder mit externen Kubernetes-Clustern, die keinem Projekt zugeordnet sind.

Wenn Sie eine Kubernetes-Zone erstellen, können Sie der Zone mehrere anbieterspezifische Ressourcen zuweisen. Diese Ressourcen geben vor, welche Eigenschaften für die neu bereitgestellten Cluster in Bezug auf die Anzahl der Worker, Masters, verfügbaren CPU, Arbeitsspeicher und andere Konfigurationseinstellungen festgelegt werden können. Für TKGI-Anbieter entsprechen diese den TKGI-Plänen. Ein Administrator kann auch mehrere Cluster zu einer Kubernetes-Zone zuweisen, die für die Platzierung von neu bereitgestellten Kubernetes-Namespaces verwendet wird. Der Administrator kann nur Cluster zuweisen, die nicht integriert sind oder nicht von CMX verwaltet werden und die über den vorgewählten Cluster-Anbieter bereitgestellt werden. Der Administrator kann einem einzelnen Projekt mehrere Kubernetes-Zonen zuweisen, sodass sie alle für Platzierungsvorgänge verfügbar sind, die in diesem Projekt durchgeführt werden.

Ein Cloud-Administrator kann Prioritäten auf mehreren Ebenen zuweisen:

- Kubernetes-Zonenpriorität innerhalb eines Projekts.
- Ressourcenpriorität innerhalb einer Kubernetes-Zone.
- Cluster-Priorität innerhalb einer Kubernetes-Zone.

Der Cloud-Administrator kann auch Tags auf mehreren Ebenen zuweisen:

- Funktions-Tags pro Kubernetes-Zone.
- Tags pro Ressourcenzuweisung.
- Tags pro Cluster-Zuweisung.

Sie können in vSphere Kubernetes-Zonen mit Supervisor-Namespaces in derselben Weise erstellen, wie Sie dies tun, wenn Sie mit generischen Kubernetes-Namespaces arbeiten. Um einer Kubernetes-Zone einen Supervisor-Namespace hinzuzufügen, müssen Sie die Zone einem vSphere 7-Endpoint zuweisen, der die gewünschten Pacific-Namespace-Ressourcen enthält.

Service Broker enthält eine Version der Seite „Kubernetes-Zone“, um Service Broker-Administratoren Zugriff auf vorhandene Kubernetes-Zonen zu ermöglichen, damit sie Platzierungsrichtlinien für Kubernetes-Namespaces und -Cluster erstellen können, die über den Katalog bereitgestellt werden.

Voraussetzungen

Konfigurieren Sie die Integration mit einer geeigneten VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-Bereitstellung (TKGI). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren der VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly](#)

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Kubernetes-Zone** aus und klicken Sie dann auf **Neue Kubernetes-Zone**.
- 2 Geben Sie den Namen für das **Konto** der TKGI-Integration ein, für das diese Zone gelten soll.
Hiermit wird das Cloud-Konto oder der Endpoint definiert, der der Zone zugewiesen ist. Sie können jeder Zone nur einen Endpoint zuweisen. Wenn Sie mit einem Supervisor-Namespace in vSphere arbeiten, können Sie nur vSphere-Instanzen auswählen, die Supervisor-Namespaceen enthalten.
- 3 Fügen Sie einen **Namen** und eine **Beschreibung** für die Kubernetes-Zone hinzu.
- 4 Fügen Sie bei Bedarf Funktions-Tags hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte „Bedarfsgesteuert“ und fügen Sie der Zone entsprechende TKGI-Pläne hinzu, die für die Cluster-Bereitstellung verwendet werden sollen.
Sie können einen oder mehrere Pläne auswählen und ihnen Prioritäten zuweisen. Niedrigere Zahlen entsprechen höherer Priorität. Prioritätszuweisungen sind für die Tag-basierte Auswahl sekundär.
- 7 Klicken Sie auf die Registerkarte „Cluster“ und anschließend auf die Schaltfläche **Berechnung hinzufügen**, um der Zone Kubernetes- oder Supervisor-Cluster hinzuzufügen. Wenn Sie mit einem externen Cluster arbeiten, wird er automatisch in vRealize Automation Cloud Assembly integriert, wenn Sie ihn auswählen.
Sie können Kubernetes-Namespaceen auf der Seite „Kubernetes-Cluster“ in vRealize Automation Cloud Assembly zum Cluster hinzufügen.

Ergebnisse

Kubernetes-Zonen sind für die Verwendung mit vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen konfiguriert.

Nächste Schritte

Weisen Sie die Kubernetes-Zone einem Projekt zu.

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte** aus und wählen Sie dann das Projekt aus, das Sie Ihrer Kubernetes-Zone zuordnen möchten.
- 2 Klicken Sie auf der Seite „Projekt“ auf die Registerkarte „Kubernetes-Bereitstellung“.

3 Klicken Sie auf **Kubernetes Zone hinzufügen** und fügen Sie die soeben erstellte Zone hinzu. Sie können bei Bedarf mehrere Zonen hinzufügen und auch die Priorität für die Zonen festlegen.

4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Auf der Registerkarte „Kubernetes-Bereitstellung“ auf der Seite „vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt“ können Sie Grenzwerte für Typ und Anzahl der Namespaces festlegen, die Benutzer in einer Kubernetes-Zone bereitstellen können. Sie können auch den Typ der Namespaces auswählen, die in einer Zone bereitgestellt werden können, entweder reguläre Namespaces oder Supervisor-Namespaces. Die Tabelle „Kubernetes-Zonen“ auf der Registerkarte „Kubernetes-Bereitstellung“ enthält Spalten, die die aktuellen Grenzwerteinstellungen anzeigen. Klicken Sie zum Festlegen von Grenzwerten auf die betreffende Zone in der Tabelle, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie Grenzwerte für Namespaces und für Supervisor-Namespaces auswählen können.

Klicken Sie in der Tabelle „Kubernetes-Zonen“ auf die Spalte „Unterstützt“, um auszuwählen, welcher Namespace-Typ für die Zone bereitgestellt werden kann.

Nachdem Sie einem Projekt eine Kubernetes-Zone zugewiesen haben, können Sie die Seite „Cloud-Vorlagen“ auf der Registerkarte „vRealize Automation Cloud Assembly Design“ verwenden, um eine Bereitstellung basierend auf der Kubernetes-Zone und der Projektkonfiguration bereitzustellen. Die Seite „Cloud-Vorlagen“ enthält Optionen zum Hinzufügen eines K8S-Clusters, eines K8S-Namespace und eines Supervisor-Namespace. Wählen Sie die entsprechende Option für die Kubernetes-Ressource aus, mit der Sie arbeiten.

Verwenden von Pacific-Supervisor-Clustern und -Namespaces mit vRealize Automation Cloud Assembly

Administratoren können vRealize Automation Cloud Assembly so konfigurieren, dass Supervisor-Namespaces aus einer vorhandenen Pacific-fähigen vSphere-Integration verwendet werden können. Auf diese Weise können Benutzer Namespaces in Cloud-Vorlagen bereitstellen und sie im Service Broker-Katalog anfordern.

In dieser Aufgabe wird beschrieben, wie Sie Supervisor-Cluster mit vRealize Automation Cloud Assembly für die Verwendung in Bereitstellungen hinzufügen und wie Sie Namespaces erstellen oder hinzufügen, mit denen vRealize Automation Cloud Assembly-Projekte und -Benutzer festgelegt werden, die auf bestimmte Kubernetes-Ressourcen zugreifen können. Diese Funktion basiert auf einem geeigneten vSphere-Cloud-Konto und nicht auf einer Integration, wie z. B. VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI) oder OpenShift. Supervisor-Cluster sind mit vSphere verknüpfte benutzerdefinierte Kubernetes-Cluster. Sie machen Kubernetes-APIs für Endbenutzer verfügbar und verwenden ESXi anstelle von Linux als Plattform für Worker-Knoten. Supervisor-Namespaces erleichtern die Zugriffssteuerung für Kubernetes-Ressourcen, da es in der Regel einfacher ist, Richtlinien auf Namespaces anzuwenden als auf einzelne virtuelle Maschinen. Sie können mehrere Namespaces für jeden Supervisor-Cluster erstellen.

Bei Verwendung mit Pacific-fähigen vSphere-Instanzen definieren Kubernetes-Zonen, welche Supervisor-Cluster für die Bereitstellung mit einem Supervisor-Namespace verfügbar sind. Supervisor-Namespaces sind spezifisch für Pacific-fähige vSphere-Instanzen. Sie können eine generische Kubernetes-Ressource nicht für eine Pacific-fähige vSphere-Instanz bereitstellen.

vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer, die als Projekt-Viewer festgelegt wurden, haben nur Anzeigezugriff auf Namespaces, während Projektmitglieder sie bearbeiten können.

Bei Bedarf können Sie die den Namespaces zugeordneten Supervisor-Cluster konfigurieren.

Voraussetzungen

- Um Pacific-Namespaces mit vRealize Automation Cloud Assembly verwenden zu können, müssen Sie einen vSphere 7.x-Endpoint konfiguriert haben. vSphere wird als Teil eines vCenter-Cloud-Kontos installiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).
- Project Pacific muss in dem vSphere-Cloud-Konto aktiviert sein, und es muss entsprechende Supervisor-Namespaces enthalten.
- Ihr vCenter und Ihre vRealize Automation-Bereitstellung sollten dasselbe Active Directory zum Synchronisieren von Benutzern verwenden. Ist dies nicht der Fall, erhalten vRealize Automation-Benutzer keinen automatischen Zugriff auf den Namespace, auch wenn die Bereitstellung weiterhin funktioniert.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Kubernetes-Zone** in vRealize Automation Cloud Assembly aus.

Auf dieser Seite werden verwaltete Cluster angezeigt, die verwendet werden können. Außerdem erhalten Sie auf dieser Seite die Möglichkeit, zusätzliche Cluster hinzuzufügen. Sie können auf einen der Cluster klicken, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

- 2 Wählen Sie **Neue Kubernetes-Zone** aus.
- 3 Geben Sie die Details zum **Konto** für das vSphere-Cloud-Zielkonto an.
- 4 Klicken Sie auf das Suchsymbol im Textfeld, um entweder alle vSphere-Konten anzuzeigen oder nach Namen nach einem Konto zu suchen.
- 5 Geben Sie einen **Namen** und eine **Beschreibung** für die neue Zone ein.
- 6 Fügen Sie bei Bedarf Funktions-Tags hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- 7 Klicken Sie auf die Registerkarte „Bereitstellung“, um den Supervisor-Cluster auszuwählen, der den Namespaces zugeordnet werden soll.
- 8 Klicken Sie auf **Berechnung hinzufügen**, um die verfügbaren Supervisor-Cluster anzuzeigen und auszuwählen.
- 9 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

- 10 Wählen Sie **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte** aus und wählen Sie dann das Projekt aus, das Sie Ihrer Kubernetes-Zone zuordnen möchten.
- 11 Klicken Sie auf der Seite „Projekt“ auf die Registerkarte „Kubernetes-Bereitstellung“.
- 12 Klicken Sie auf **Kubernetes Zone hinzufügen** und fügen Sie die soeben erstellte Zone hinzu. Sie können bei Bedarf mehrere Zonen hinzufügen und auch die Priorität für die Zonen festlegen.
- 13 Klicken Sie auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Nachdem ein Namespace konfiguriert wurde, wird er auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** in vRealize Automation Cloud Assembly für die entsprechenden Benutzer angezeigt. Benutzer können auf der Seite „Übersicht“ auf den Link „Adresse“ klicken, um die vSphere Kubernetes-CLI-Tools zum Verwalten des Namespace zu öffnen. Benutzer müssen als Cloud-Administrator oder Mitglied des Namespace für das angegebene Projekt fungieren, um auf einen Link zu den Details des Supervisor-Namespace zugreifen zu können. Darüber hinaus können Benutzer ein benutzerdefiniertes Kubectl-Plug-In herunterladen, um den Supervisor-Namespace zu verwenden. Benutzer können sich beim Supervisor-Namespace anmelden und ihn wie alle anderen Namespaces verwenden. Anschließend können sie Cloud-Vorlagen erstellen und Anwendungen bereitstellen.

Zum Hinzufügen des Namespace zu einer Cloud-Vorlage wählen Sie **Design > Cloud-Vorlage** und eine vorhandene Cloud-Vorlage aus oder erstellen eine neue Vorlage. Anschließend können Sie das Element „Supervisor-Namespace“ im Menü links auswählen und auf die Arbeitsfläche ziehen.

Sie können einem Supervisor-Namespace Speicherrichtlinien mithilfe von Tags zuweisen. Sie können Tags wie z. B. `location:local` hinzufügen, um die Kubernetes-Zone anzugeben, die Sie mit der Bereitstellung und anderen Tags in Ihren Speicherprofilen wie `speed:fast` und `speed:slow` verwenden möchten.

```
formatVersion: 1
resources:
  Cloud_SV_Namespace_1:
    type: Cloud.SV.Namespace
    properties:
      name: 'a'
      storage:
        -profile:
          constraints:
            - tag: 'speed:fast'
        -profile:
          liimitMB:1000
          constraints:
            -tag: 'speed:slow'
```

Diese Cloud-Vorlage fordert einen Supervisor-Namespace ohne Einschränkungen an und gibt zwei Speicherprofile damit an.

Nach der Bereitstellung von Cloud-Vorlagen, die einen Supervisor-Namespace enthalten, können Benutzer auch Supervisor-Namespace aus dem Service Broker-Katalog anfordern. Sie können auch auf die Seite „Bereitstellungen“ in Cloud Assembly klicken, um Informationen zur Bereitstellung anzuzeigen und auf einen Link zuzugreifen, der den Befehl zum Ausführen von der kubectl-Instanz für den Namespace auf vSphere enthält.

Arbeiten mit Kubernetes-Clustern und -Namespaces in vRealize Automation Cloud Assembly

Cloud-Administratoren können die Konfiguration von generischen und Pacific-basierten Kubernetes-Clustern und -Namespaces in vRealize Automation Cloud Assembly hinzufügen, anzeigen und verwalten.

Benutzer mit Cloud-Administratorrechten können Kubernetes-Cluster und -Namespaces anzeigen, hinzufügen und verwalten, auf die Sie auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** zugreifen können. Diese Seite enthält Registerkarten zu Cluster, Namespaces, Supervisor-Cluster und Supervisor-Namespaces. Sie können eine dieser Registerkarten auswählen, um die analogen Ressourcen anzuzeigen und zu verwalten. In der Regel erleichtert diese Seite die Verwaltung von bereitgestellten Clustern und Namespaces.

- **Cluster:** Ein Cluster ist eine Gruppe von Kubernetes-Knoten, die über eine oder mehrere physische Maschinen verteilt sind. Auf dieser Seite werden bereitgestellte und nicht bereitgestellte Cluster angezeigt, die für die Verwendung in Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Instanz konfiguriert wurden. Sie können auf einen Cluster klicken, um Informationen über den aktuellen Status anzuzeigen. Wenn Sie einen Cluster bereitstellen, enthält er einen Link zu einer Kubconfig-Datei, auf die nur Cloud-Administratoren zugreifen können. Diese Datei gewährt vollständige Administratorrechte für den Cluster, einschließlich einer Liste von Namespaces.

Supervisor-Cluster sind für vSphere-Instanzen eindeutig und verwenden ESXi anstelle von Linux als Worker-Knoten.

- **Namespaces:** Namespaces sind virtuelle Cluster, die Administratoren die Möglichkeit bieten, Clusterressourcen zu gruppieren oder aufzuteilen. Sie erleichtern die Verwaltung von Ressourcen in großen Gruppen von Benutzern und Organisationen. Als eine Form der rollenbasierten Zugriffssteuerung kann ein Cloud-Administrator Benutzern ermöglichen, Namespaces zu einem Projekt hinzuzufügen, wenn eine Bereitstellung angefordert wird, und diese Namespaces dann später auf der Seite „Kubernetes-Cluster“ zu verwalten. Wenn Sie einen Namespace bereitstellen, enthält er einen Link zu einer kubeconfig-Datei, mit der gültige Benutzer, wie z. B. Entwickler, einige Aspekte dieses Namespace anzeigen und verwalten können.

Supervisor-Cluster und Supervisor-Namespaces sind nur in vSphere-Instanzen vorhanden und bieten Kubernetes-ähnlichen Zugriff auf vSphere-Objekte.

Ein Cloud-Administrator kann das mit einem Kubernetes-Namespace oder -Cluster verbundene Projekt auf dieser Seite ändern, sodass der Administrator Kubernetes-Ressourcen von Cloud-Vorlagen und vRealize Automation Service Broker bereitstellen und sie dann bestimmten Projekten zur Nutzung zuweisen kann. Der Administrator kann den Geltungsbereich eines Clusters ändern, um ihn als global oder projektspezifisch festzulegen. Globale Cluster werden auf der Registerkarte „Cluster“ für alle Kubernetes-Zonen angezeigt und stehen für die Auswahl und Bereitstellung zur Verfügung. Wenn ein Cluster global ist, kann er zu einer Kubernetes-Zone hinzugefügt und dann zur Bereitstellung von Namespaces aus dem Katalog verwendet werden.

Wenn Sie einen neuen oder vorhandenen Cluster konfigurieren, müssen Sie auswählen, ob eine Verbindung mit einer primären IP-Adresse oder einem primären Hostnamen hergestellt werden soll.

Arbeiten mit generischen Kubernetes-Clustern in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können mithilfe der Optionen auf dieser Seite neue, vorhandene oder externe Cluster zu vRealize Automation Cloud Assembly hinzufügen.

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** aus und bestätigen Sie, dass die Registerkarte „Cluster“ aktiv ist.

Wenn derzeit Cluster für Ihre vRealize Automation Cloud Assembly-Instanz konfiguriert sind, werden diese auf dieser Seite angezeigt.

- 2 Wenn Sie einen neuen oder vorhandenen Cluster hinzufügen oder einen Cluster bereitstellen, wählen Sie die entsprechende Option gemäß der folgenden Tabelle aus.

Option	Beschreibung	Details
Bereitstellen	Neue Cluster zu vRealize Automation Cloud Assembly hinzufügen	Sie müssen das TKGI-Cloud-Konto angeben, dem dieser Cluster bereitgestellt werden soll, sowie den gewünschten Plan und die Anzahl der Knoten.
Vorhandene hinzufügen	Konfigurieren Sie einen vorhandenen Cluster für Ihr Projekt.	Sie müssen das TKGI-Cloud-Konto, den zu verwendenden Cluster und das entsprechende Projekt für den jeweiligen Entwickler angeben. Außerdem müssen Sie den Freigabebereich angeben. Bei globalen Freigaben müssen Sie Ihre Kubernetes-Zonen und -Namespaces entsprechend konfigurieren.
Externe hinzufügen	Fügen Sie vRealize Automation Cloud Assembly einen Vanilla-Kubernetes-Cluster hinzu, der möglicherweise nicht mit TKGI verknüpft ist.	Sie müssen ein Projekt bestimmen, dem der Cluster zugeordnet ist, die IP-Adresse für den gewünschten Cluster eingeben und einen Cloud-Proxy und die erforderlichen Zertifikatinformationen eingeben, die zum Herstellen einer Verbindung mit diesem Cluster erforderlich sind.

- 3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um den Cluster innerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly verfügbar zu machen.

Arbeiten mit Kubernetes-Namespaces in vRealize Automation Cloud Assembly

Wenn Sie ein Cloud-Administrator sind, helfen Ihnen Namespaces dabei, Kubernetes-Clusterressourcen zu gruppieren und zu verwalten. Wenn Sie ein Benutzer sind, sind Namespaces der Bereich in Kubernetes-Clustern für Ihre Bereitstellungen. Administratoren und Benutzer können auf der Registerkarte „Namespaces“ auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** auf Namespaces zugreifen.

gibt es mehrere Möglichkeiten, Kubernetes-Namespaces zu Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly hinzuzufügen. Im folgenden Verfahren wird eine typische Methode beschrieben.

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** aus und klicken Sie auf die Registerkarte „Namespaces“.
- 2 Um einen neuen Namespace hinzuzufügen, klicken Sie auf **Neuer Namespace**. Um einen vorhandenen Namespace hinzuzufügen, klicken Sie auf **Namespace hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen **Namen** und eine **Beschreibung** für den Namespace ein.
An dieser Stelle haben Sie einen Namespace für die Verwendung mit Kubernetes-Ressourcen hinzugefügt, aber er ist mit nichts verknüpft.
- 4 Geben Sie den **Cluster** an, den Sie diesem Namespace zuordnen möchten.
- 5 Klicken Sie auf **Erstellen**, um den Namespace zu vRealize Automation Cloud Assembly hinzuzufügen.

Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften in Kubernetes-Namespaces hinzufügen, um Erweiterbarkeit auf verschiedene Arten zu unterstützen. Sie fügen benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu, wenn Sie einen Namespace durch Erstellung einer Cloud Assembly-Cloud-Vorlage bereitstellen. Wenn Sie einen Kubernetes-Namespace in einer Cloud-Vorlage angeben, können Sie dem Namespace Eigenschaften hinzufügen. Zuerst können Sie mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaften in der Vorlage klicken, um auf die Standardeigenschaften zuzugreifen, die Teil des Cloud-Vorlagenschemas sind. Als zweite Möglichkeit können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften zum Abschnitt „Eigenschaften“ des Namespace in der Cloud-Vorlage hinzufügen.

Nach der Bereitstellung werden diese benutzerdefinierten Eigenschaften auf der Seite „Bereitstellungen“ in vRealize Automation Cloud Assembly für die entsprechende Bereitstellung angezeigt.

Schließlich können Sie einem Namespace auch benutzerdefinierte Eigenschaften mithilfe von Aktionen hinzufügen, die auf der Seite **Erweiterbarkeit > Aktionen** in Cloud Assembly konfiguriert sind.

Arbeiten mit Supervisor-Clustern und Supervisor-Namespaces

Cloud-Administratoren können die Konfiguration von Supervisor-Clustern und -Namespaces auf der Kubernetes-Seite in vRealize Automation Cloud Assembly anzeigen und ändern.

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** in vRealize Automation Cloud Assembly aus.

- 2 Wählen Sie **Supervisor-Cluster hinzufügen** aus.
- 3 Geben Sie unter „Konto“ die Details für das vSphere-Cloud-Zielkonto an.
- 4 Klicken Sie auf das Suchsymbol im Textfeld für den Supervisor-Cluster, um entweder alle Supervisor-Cluster anzuzeigen oder nach Namen nach einem Cluster zu suchen.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Cluster aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie die Registerkarte „Supervisor-Namespace“ aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Supervisor-Namespace**, um einen neuen Namespace hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie die Registerkarte „Supervisor-Namespace“ aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer Supervisor-Namespace**, um einen neuen Namespace hinzuzufügen.
 - a Wenn Sie einen neuen Namespace erstellen, geben Sie unter **Name** und **Beschreibung** die erforderlichen Informationen ein.
 - b Wählen Sie das entsprechende Cloud-**Konto** aus, um es mit dem Namespace zu verknüpfen.
 - c Wählen Sie den **Supervisor-Cluster** aus, um ihn mit diesem Namespace zu verknüpfen.
 - d Wählen Sie das **Projekt** aus, um es mit dem Namespace zu verknüpfen.
 - e Verwenden Sie die Auswahl **Verfügbare Speicherrichtlinien**, um Speicherrichtlinien für die Verwendung mit dem Namespace hinzuzufügen.

Sie können alle verfügbaren Speicherrichtlinien hinzufügen oder bestimmte Richtlinien für die Verwendung mit dem Supervisor-Namespace auswählen. Sie können optional auch einen Grenzwert für die für jede verfügbare Speicherrichtlinie verfügbare Speichergröße festlegen.
 - f Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 8 Überprüfen Sie die relevanten Details für den neuen Namespace. Sie können bei Bedarf die Konfiguration der Speicherrichtlinie ändern.

Benutzer und Gruppen, die aktuell auf den Namespace in vSphere zugreifen können, werden auf der Registerkarte „Benutzer“ aufgelistet. Wenn dem Projekt neue Benutzer oder Gruppen hinzugefügt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzer aktualisieren** auf dieser Registerkarte, um die Liste zu aktualisieren. Die Liste wird nicht automatisch aktualisiert. Daher müssen Sie die Schaltfläche verwenden, um sie zu aktualisieren.

Hinweis Die Synchronisierung von Benutzern ist nur dann sinnvoll, wenn vRealize Automation Cloud Assembly und vCenter mit einem gemeinsamen Active Directory-/LDAP-Dienst konfiguriert sind.

Nachdem ein Cluster oder Namespace konfiguriert wurde, werden auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** in vRealize Automation Cloud Assembly die Cluster und Namespaces angezeigt, die dem Benutzer zur Verfügung stehen. Sie können auf einen einzelnen Namespace oder Cluster klicken, um eine Seite mit einer oder mehreren Registerkarten zu öffnen, auf denen Statistiken und andere Informationen für die Ressource angezeigt werden können. Hier können Sie verschiedene Optionen konfigurieren.

Auf der Registerkarte „Übersicht“ für Cluster auf der Seite „Kubernetes“ können Administratoren die Konfiguration eines Clusters anzeigen und in einigen Fällen aktualisieren, einschließlich der Änderung des Geltungsbereichs. Mit den Optionsfeldern „Freigabe“ können Sie entweder „Global“ (gemeinsam nutzbar in der Kubernetes-Zone) oder „Projekt“ (Zugriff auf ein einzelnes Projekt beschränkt) auswählen. Bei Auswahl von „Projekt“ müssen Sie auch das entsprechende Projekt in der folgenden Projektauswahl angeben.

Hinweis Das Ändern der Freigabekonfiguration kann sich auf die Namespaces auswirken, die im Cluster verfügbar sind.

Benutzer können auf der Seite „Übersicht“ auf den Link „Adresse“ klicken, um die vSphere Kubernetes-CLI-Tools zum Verwalten des Namespace zu öffnen. Benutzer müssen als Cloud-Administrator oder Mitglied des Namespace für das angegebene Projekt fungieren, um auf einen Link zu den Details des Supervisor-Namespace zugreifen zu können. Darüber hinaus können Benutzer ein benutzerdefiniertes Kubectl-Plug-In herunterladen, um den Supervisor-Namespace zu verwenden. Benutzer können sich beim Supervisor-Namespace anmelden und ihn wie alle anderen Namespaces verwenden. Anschließend können sie Cloud-Vorlagen erstellen und Anwendungen bereitstellen.

Hinzufügen von Kubernetes-Komponenten zu Cloud-Vorlagen in vRealize Automation Cloud Assembly

Beim Hinzufügen von Kubernetes-Komponenten zu einer vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlage können Sie Cluster hinzufügen oder Benutzern das Erstellen von Namespaces in verschiedenen Konfigurationen ermöglichen. Diese Auswahl hängt in der Regel von Ihren Anforderungen an die Zugriffssteuerung, von der Konfiguration Ihrer Kubernetes-Komponenten und von Ihren Bereitstellungsanforderungen ab.

Zum Hinzufügen einer Kubernetes-Komponente zu einer Cloud-Vorlage in vRealize Automation Cloud Assembly wählen Sie **Design > Cloud-Vorlagen** aus, klicken auf **Neu**, suchen anschließend nach der Kubernetes-Option im linken Menü und erweitern die Option. Nehmen Sie dann die gewünschte Auswahl vor, entweder „Cluster“ oder „KBS-Namespace“, indem Sie sie auf die Arbeitsfläche ziehen.

Das Hinzufügen eines mit einem Projekt verknüpften Kubernetes-Clusters zu einer Cloud-Vorlage stellt die einfachste Methode dar, Kubernetes-Ressourcen für gültige Benutzer zur Verfügung zu stellen. Wie andere Cloud Assembly-Ressourcen können Sie Tags in Clustern verwenden, um deren Bereitstellungsort zu steuern. Sie können Tags zum Auswählen einer Zone und eines VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition-Plans (TKGI) während der Zuteilungsphase der Clusterbereitstellung verwenden.

Sobald Sie einen Cluster auf diese Weise hinzugefügt haben, steht er automatisch allen gültigen Benutzern zur Verfügung.

Beispiele für Cloud-Vorlagen

Das erste Beispiel zeigt eine Vorlage für eine einfache Kubernetes-Bereitstellung, die durch Tagging gesteuert wird. Eine Kubernetes-Zone wurde mit zwei Bereitstellungsplänen erstellt, die auf der Seite „Neue Kubernetes-Zone“ konfiguriert wurden. In diesem Fall wurde der Zone ein Tag mit dem Namen `placement:tag` als Funktion hinzugefügt, das zum Abgleichen der analogen Einschränkung in der Cloud-Vorlage verwendet wurde. Wenn mehr als eine Zone mit dem Tag konfiguriert ist, wird diejenige mit der niedrigsten Prioritätsnummer ausgewählt.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cluster_provisioned_from_tag:
    type: Cloud.K8S.Cluster
    properties:
      hostname: 109.129.209.125
      constraints:
        -tag: 'placement tag'
      port: 7003
      workers: 1
      connectBy: hostname
```

Im zweiten Beispiel wird die Einrichtung einer Cloud-Vorlage mit einer Variable mit dem Namen `$(input.hostname)` dargestellt, damit Benutzer beim Anfordern einer Bereitstellung den gewünschten Cluster-Hostnamen eingeben können. Tags können auch verwendet werden, um eine Zone und einen TKGI-Plan während der Ressourcenzuteilungsphase der Clusterbereitstellung auszuwählen.

```
formatVersion: 1
inputs:
  hostname:
    type: string
    title: Cluster hostname
resources:
  Cloud_K8S_Cluster_1:
    type: Cloud.K8S.Cluster
    properties:
      hostname: ${input.hostname}
      port: 8443
      connectBy: hostname
      workers: 1
```

Wenn Sie Namespaces zum Verwalten der Cluster-Nutzung verwenden möchten, können Sie in der Cloud-Vorlage eine Variable mit dem Namen *name: \${input.name}* einrichten, um den Namespace-Namen zu ersetzen, den ein Benutzer beim Anfordern einer Bereitstellung eingibt. Für diese Art der Bereitstellung erstellen Sie eine Vorlage ähnlich dem folgenden Beispiel:

```

1 formatVersion: 1
2 inputs:
3 name:
4   type: string
5   title: "Namespace name"
6 resources:
7   Cloud_K8S_Namespace_1:
8     type: Cloud.K8S.Namespace
9     properties:
10      name: ${input.name}

```

Benutzer können bereitgestellte Cluster über kubeconfig-Dateien verwalten, auf die von der Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes-Cluster** zugegriffen werden kann. Suchen Sie die Karte auf der Seite für den gewünschten Cluster und klicken Sie auf **Kubeconfig**.

Supervisor-Namespaces in VMware Cloud Templates

Nachstehend finden Sie das Schema für einen einfachen Supervisor-Namespace in einer vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlage.

```

{
  "title": "Supervisor namespace schema",
  "description": "Request schema for provisioning of Supervisor namespace resource",
  "type": "object",
  "properties": {
    "name": {
      "title": "Name",
      "description": "Alphabetic (a-z and 0-9) string with maximum length of 63 characters. The character '-' is allowed anywhere except the first or last position of the identifier.",
      "type": "string",
      "pattern": "^[a-z0-9-]{1,63}$",
      "ignoreOnUpdate": true
    },
    "description": {
      "title": "Description",
      "description": "An optional description of this Supervisor namespace.",
      "type": "string",
      "ignoreOnUpdate": true
    },
    "constraints": {
      "title": "Constraints",
      "description": "To target the correct resources, blueprint constraints are matched against infrastructure capability tags. Constraints must include the key name. Options include value, negative [!], and hard or soft requirement.",
      "type": "array",
      "recreateOnUpdate": true,
      "items": {
        "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "tag": {
        "title": "Tag",
        "description": "Constraint definition in syntax `[!]tag_key[:tag_value]`  
[:hard|:soft]` \nExamples:\n```\n!location:eu:hard\n location:us:soft\n!pci\n```\n",
        "type": "string",
        "recreateOnUpdate": true
      }
    }
  },
  "limits": {
    "title": "Limits",
    "description": "Defines namespace resource limits such as pods, services, etc.",
    "type": "array",
    "recreateOnUpdate": false,
    "items": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "stateful_set_count": {
          "title": "stateful_set_count",
          "description": "This represents the new value for 'statefulSetCount' option which  
is the maximum number of StatefulSets in the namespace.",
          "type": "integer",
          "recreateOnUpdate": false
        },
        "deployment_count": {
          "title": "deployment_count",
          "description": "This represents the new value for 'deploymentCount' option which  
is the maximum number of deployments in the namespace.",
          "type": "integer",
          "recreateOnUpdate": false
        },
        "cpu_limit_default": {
          "title": "cpu_limit_default",
          "description": "This represents the new value for the default CPU limit (in Mhz)  
for containers in the pod. If specified, this limit should be at least 10 Mhz.",
          "type": "integer",
          "recreateOnUpdate": false
        },
        "config_map_count": {
          "title": "config_map_count",
          "description": "This represents the new value for 'configMapCount' option which  
is the maximum number of ConfigMaps in the namespace.",
          "type": "integer",
          "recreateOnUpdate": false
        },
        "pod_count": {
          "title": "pod_count",
          "description": "This represents the new value for 'podCount' option which is the  
maximum number of pods in the namespace.",
          "type": "integer",
          "recreateOnUpdate": false
        },
        "job_count": {

```

```

        "title": "job_count",
        "description": "This represents the new value for 'jobCount' option which is the
maximum number of jobs in the namespace.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },
    "secret_count": {
        "title": "secret_count",
        "description": "This represents the new value for 'secretCount' option which is
the maximum number of secrets in the namespace.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },
    "cpu_limit": {
        "title": "cpu_limit",
        "description": "This represents the new value for 'limits.cpu' option which is
equivalent to the maximum CPU limit (in MHz) across all pods in the namespace.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },
    "cpu_request_default": {
        "title": "cpu_request_default",
        "description": "This represents the new value for the default CPU request (in
Mhz) for containers in the pod. If specified, this field should be at least 10 MHz.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },
    "memory_limit_default": {
        "title": "memory_limit_default",
        "description": "This represents the new value for the default memory limit (in
mebibytes) for containers in the pod.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },
    "memory_limit": {
        "title": "memory_limit",
        "description": "This represents the new value for 'limits.memory' option which is
equivalent to the maximum memory limit (in mebibytes) across all pods in the namespace.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },
    "memory_request_default": {
        "title": "memory_request_default",
        "description": "This represents the new value for the default memory request (in
mebibytes) for containers in the pod.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },
    "service_count": {
        "title": "service_count",
        "description": "This represents the new value for 'serviceCount' option which is
the maximum number of services in the namespace.",
        "type": "integer",
        "recreateOnUpdate": false
    },

```

```

        "replica_set_count": {
            "title": "replica_set_count",
            "description": "This represents the new value for 'replicaSetCount' option which
is the maximum number of ReplicaSets in the namespace.",
            "type": "integer",
            "recreateOnUpdate": false
        },
        "replication_controller_count": {
            "title": "replication_controller_count",
            "description": "This represents the new value for 'replicationControllerCount'
option which is the maximum number of ReplicationControllers in the namespace.",
            "type": "integer",
            "recreateOnUpdate": false
        },
        "storage_request_limit": {
            "title": "storage_request_limit",
            "description": "This represents the new value for 'requests.storage' which is the
limit on storage requests (in mebibytes) across all persistent volume claims from pods in the
namespace.",
            "type": "integer",
            "recreateOnUpdate": false
        },
        "persistent_volume_claim_count": {
            "title": "persistent_volume_claim_count",
            "description": "This represents the new value for 'persistentVolumeClaimCount'
option which is the maximum number of PersistentVolumeClaims in the namespace.",
            "type": "integer",
            "recreateOnUpdate": false
        },
        "daemon_set_count": {
            "title": "daemon_set_count",
            "description": "This represents the new value for 'daemonSetCount' option which
is the maximum number of DaemonSets in the namespace.",
            "type": "integer",
            "recreateOnUpdate": false
        }
    },
    "additionalProperties": false
}
},
"required": [
    "name"
]
}

```

VMware Cloud Templates unterstützen die Verwendung von Grenzwerten in Verbindung mit Supervisor-Namespaces. Mit Grenzwerten können Sie die Ressourcennutzung für CPUs und Arbeitsspeicher sowie die maximale Anzahl von Pods, die im Namespace von den bereitgestellten Maschinen zugelassen werden, steuern.

```

formatVersion: 1
inputs: {}
resources:

```

```
Cloud_SV_Namespace_1:
  type: Cloud.SV.Namespace
  properties:
    name: '${env.deploymentName}'
    limits:
      - cpu_limit: 1000
        cpu_request_default: 800
        memory_limit: 2000
        memory_limit_default: 1500
        pod_count: 200
```

Verwenden der vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeit mit Kubernetes

vRealize Automation Cloud Assembly bietet einen Satz von Ereignisthemen, die typischen Aktionen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Kubernetes-Clustern und -Namespaces entsprechen. Benutzer können diese Themen nach Bedarf abonnieren. Sie werden dann zum entsprechenden Zeitpunkt ausgeführt. Benutzer erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Ereignis im Zusammenhang mit dem abonnierten Thema stattfindet. Sie können vRO-Workflows auch so konfigurieren, dass sie auf der Grundlage von Ereignisbenachrichtigungen ausgeführt werden.

Die folgenden Themen sind zum Abonnieren auf der Seite **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Ereignisthemen** in vRealize Automation Cloud Assembly verfügbar. Um diese Themen anzuzeigen, suchen Sie im Textfeld „Ereignisthemen suchen“ nach Kubernetes.

- Kubernetes-Cluster-Zuteilung
- Kubernetes-Cluster nach Bereitstellung
- Kubernetes-Cluster nach Entfernung
- Kubernetes-Cluster-Bereitstellung
- Kubernetes-Cluster-Entfernung
- Kubernetes-Namespace-Zuteilung
- Kubernetes-Namespace nach Bereitstellung
- Kubernetes-Namespace nach Entfernung
- Kubernetes-Namespace-Entfernung
- Kubernetes-Namespace-Zuteilung
- Kubernetes-Supervisor-Namespace-Zuteilung
- Kubernetes-Supervisor-Namespace nach Bereitstellung
- Kubernetes-Supervisor-Namespace nach Entfernung
- Kubernetes-Supervisor-Namespace-Entfernung
- Kubernetes-Supervisor-Namespace-Zuteilung

Klicken Sie auf eines der Themen, um das Schema für dieses Thema anzuzeigen, das alle erfassten und übermittelten Informationen anzeigt. Es sind Themen im Zusammenhang mit Kubernetes-Namespaces und Supervisor-Namespaces vorhanden. Sie können alle dieser Schemainformationen verwenden, um verschiedene Benachrichtigungen und Verwaltungs- sowie Berichterstellungsaufgaben einzurichten.

Sie können Aktionsskripts für CMX-bezogene Aktionen auf der Seite **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen** einrichten. Aktionsskripts können für verschiedene Zwecke verwendet werden: z. B. zum Erstellen eines DNS-Eintrags für die Kubernetes-Cluster-Bereitstellung. Wenn Sie einen DNS-Datensatz erstellen, können Sie das Feld `masternodeips` aus dem Thema „Kubernetes-Cluster nach Bereitstellung“ mit einem Rest-Befehl in einem Aktionsskript zum Erstellen eines DNS-Datensatzes verwenden.

Auf der Seite „Abonnements“ wird die Beziehung zwischen den Ereignisthemen und Aktionsskripten definiert. Sie können diese Komponenten auf der Seite „Abonnements“ in vRealize Automation Cloud Assembly anzeigen und verwalten.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeit unter [Erweitern und Automatisieren von Anwendungslebenszyklen mit Erweiterbarkeit](#).

Definition der Konfigurationsverwaltung in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit Puppet Enterprise, Ansible Open Source und Ansible Tower, wodurch Bereitstellungen für Konfigurationsabweichungen verwaltet werden können.

Puppet-Integration

Zur Integration der Puppet-basierten Konfigurationsverwaltung muss eine gültige Instanz von Puppet Enterprise in einer Public oder Private Cloud mit einer vSphere-Arbeitslast installiert sein. Sie müssen eine Verbindung zwischen diesem externen System und der vRealize Automation Cloud Assembly-Instanz erstellen. Anschließend können Sie die Puppet-Konfigurationsverwaltung in vRealize Automation Cloud Assembly zur Verfügung stellen, indem Sie sie zu entsprechenden Blueprints hinzufügen.

Der Puppet-Anbieter des vRealize Automation Cloud Assembly-Blueprint-Diensts installiert, konfiguriert und führt den Puppet-Agent in einer bereitgestellten Computing-Ressource aus. Der Puppet-Anbieter unterstützt sowohl SSH- als auch WinRM-Verbindungen mit den folgenden Voraussetzungen:

- SSH-Verbindungen:
 - Zur Ausführung von Befehlen mit `NOPASSWD` muss als Benutzername ein Superuser oder ein Benutzer mit sudo-Berechtigungen angegeben werden.
 - Deaktivieren Sie `requiretty` für den angegebenen Benutzer.
 - cURL muss in der Computing-Ressource der Bereitstellung verfügbar sein.

- WinRM-Verbindungen:

- PowerShell 2.0 muss in der Computing-Ressource der Bereitstellung verfügbar sein.
- Konfigurieren Sie die Windows-Vorlage gemäß der Beschreibung in der vRealize Orchestrator-Dokumentation.

Der DevOps-Administrator ist für die Verwaltung der Verbindungen mit einem Puppet Master und für die Anwendung von Puppet-Rollen oder Konfigurationsregeln auf bestimmte Bereitstellungen zuständig. Nach der Bereitstellung werden virtuelle Maschinen, die zur Unterstützung der Konfigurationsverwaltung konfiguriert wurden, beim zugewiesenen Puppet-Master registriert.

Wenn virtuelle Maschinen bereitgestellt werden, können Benutzer einen Puppet-Master als externes System hinzufügen bzw. löschen oder Projekte aktualisieren, die dem Puppet-Master zugewiesen sind. Schließlich können entsprechende Benutzer die Registrierung bereitgestellter virtueller Maschinen mithilfe des Puppet-Masters aufheben, wenn die Maschinen außer Betrieb genommen werden.

Ansible Open Source-Integration

Beim Einrichten einer Ansible-Integration installieren Sie Ansible Open Source gemäß den Installationsanweisungen für Ansible. Weitere Informationen zur Installation finden Sie in der Ansible-Dokumentation.

Ansible aktiviert standardmäßig die Überprüfung von Host-Schlüsseln. Wenn ein Host mit einem anderen Schlüssel in der `known_hosts`-Datei neu installiert wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn ein Host nicht in der `known_hosts`-Datei aufgeführt ist, müssen Sie den Schlüssel beim Start angeben. Mit der folgenden Einstellung in der Datei `/etc/ansible/ansible.cfg` oder `~/.ansible.cfg` können Sie die Hostschlüsselüberprüfung deaktivieren:

```
[defaults]
host_key_checking = False
localhost_warning = False

[paramiko_connection]
record_host_keys = False

[ssh_connection]
#ssh_args = -C -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=60s
ssh_args = -o UserKnownHostsFile=/dev/null
```

Um Fehler bei der Überprüfung der Hostschlüssel zu vermeiden, legen Sie `host_key_checking` und `record_host_keys` auf „False“ fest und fügen eine zusätzliche Option `UserKnownHostsFile=/dev/null` hinzu, die in `ssh_args` festgelegt wird. Wenn die Bestandsliste anfänglich leer ist, warnt Ansible außerdem, dass die Hostliste leer ist. Dies führt dazu, dass die Überprüfung der Playbook-Syntax fehlschlägt.

Im Ansible-Tresor können Sie vertrauliche Informationen, wie z. B. Kennwörter oder Schlüssel, in verschlüsselten Dateien statt in Form von Klartext speichern. Der Tresor ist mit einem Kennwort verschlüsselt. In vRealize Automation Cloud Assembly werden Daten von Ansible wie SSH-Kennwörter für Host-Maschinen im Tresor verschlüsselt. Ansible setzt dabei voraus, dass der Pfad zum Tresor-Kennwort festgelegt wurde.

Sie können die Datei `ansible.cfg` ändern, um den Speicherort der Kennwortdatei anzugeben. Verwenden Sie folgendes Format.

```
vault_password_file = /path to/file.txt
```

Außerdem können Sie die Umgebungsvariable `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE` so festlegen, dass Ansible automatisch nach dem Kennwort sucht. Beispiel:

```
ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE=~/.vault_pass.txt.
```

Da die Ansible-Bestandslistendatei von vRealize Automation Cloud Assembly verwaltet wird, müssen Sie sicherstellen, dass der vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer über `rwX`-Zugriff auf die Bestandslistendatei verfügt.

```
cat ~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/$(ls -t ~/var/tmp/vmware/provider/
user_defined_script/ | head -1)/log.txt
```

Wenn Sie einen Nicht-Root-Benutzer mit vRealize Automation Cloud Assembly-Open Source-Integration verwenden möchten, benötigen die Benutzer eine Reihe von Berechtigungen zum Ausführen der Befehle, die vom Open Source-Anbieter von vRealize Automation Cloud Assembly verwendet werden. Die folgenden Befehle müssen in der Sudoers-Datei des Benutzers festgelegt werden.

```
Defaults:myuser !requiretty
```

Wenn der Benutzer nicht zu einer Admin-Gruppe gehört, für die keine `askpass`-Anwendung angegeben ist, legen Sie den folgenden Befehl in der Sudoers-Datei des Benutzers fest:

```
myuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Wenn Sie beim Einrichten der Ansible-Integration auf Fehler oder andere Probleme stoßen, finden Sie weitere Informationen in der `log.txt`-Datei auf der Ansible-Steuerungsmaschine. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis `'cat~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/$(ls -t ~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/ | head -1)'`.

Ansible Tower-Integration

Unterstützte Betriebssystemtypen

- Red Hat Enterprise Linux 8.0 oder höher 64-Bit (x86), unterstützt nur Ansible Tower 3.5 und höher.
- Red Hat Enterprise Linux 7.4 oder höher 64-Bit (x86).

- CentOS 7.4 oder höher 64-Bit (x86).

Im Folgenden finden Sie eine Beispiel-Bestandslistendatei, die bei der Installation von Ansible Tower generiert wird. Möglicherweise müssen Sie sie für vRealize Automation Cloud Assembly-Integrationszwecke ändern.

```
[root@cava-env8-dev-001359 ansible-tower-setup-bundle-3.5.2-1.el8]# pwd

/root/ansible-tower-install/ansible-tower-setup-bundle-3.5.2-1.el8

[root@cava-env8-dev-001359 ansible-tower-setup-bundle-3.5.2-1.el8]# cat inventory

[tower]

localhost ansible_connection=local


[database]


[all:vars]

admin_password='VMware1!'


pg_host=''

pg_port=''


pg_database='awx'

pg_username='awx'

pg_password='VMware1!'


rabbitmq_port=5672

rabbitmq_vhost=tower

rabbitmq_username=tower

rabbitmq_password='VMware1!'
```

```

rabbitmq_cookie=cookiemonster

# Needs to be true for fqdns and ip addresses

rabbitmq_use_long_name=false


# Isolated Tower nodes automatically generate an RSA key for authentication;

# To deactivate this behavior, set this value to false

# isolated_key_generation=true

```

Konfigurieren der Puppet Enterprise-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit der Puppet Enterprise-Konfigurationsverwaltung.

Wenn Sie Puppet Enterprise als externes System zu Cloud Assembly hinzufügen, steht es standardmäßig in allen Projekten zur Verfügung. Sie können Puppet auf bestimmte Projekte beschränken.

Zum Hinzufügen einer Puppet Enterprise-Integration müssen Sie über den Namen des Puppet-Masters und den Hostnamen oder die IP-Adresse des Masters verfügen.

Sie finden Puppet-Protokolle am folgenden Speicherort, falls Sie sie auf Fehler überprüfen oder zu Informationszwecken ansehen möchten.

Beschreibung	Speicherort des Protokolls
Protokoll zum Erstellen und Installieren von verwandten Ereignissen	Die Protokolle befinden sich auf der bereitgestellten Maschine im Pfad <code>~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/\$(ls -t ~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/ head -1)/</code> . Die vollständigen Protokolle finden Sie in der Datei log.txt . Detaillierte Informationen zu den Puppet-Agentprotokollen finden Sie unter https://puppet.com/docs/puppet/4.8/services_agent_unix.html#logging .
Protokoll für Aufgaben in Bezug auf das Löschen und Ausführen von Puppet	Die Protokolle befinden sich auf der PE unter dem Pfad <code>~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/\$(ls -t ~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/ head -1)/</code> . Die vollständigen Protokolle finden Sie in der Datei log.txt .

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie „Puppet“ aus.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen auf der Konfigurationsseite von Puppet ein.
Damit die Puppet-Integration ordnungsgemäß funktioniert, müssen die bereitgestellten Anmeldedaten sowohl für das SSH- als auch für das API-Konto gültig sein. Außerdem müssen die angegebenen Betriebssystem- und Anwendungsbenutzerkonten denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort haben.
- 4 Klicken Sie auf **Validieren**, um die Integration zu überprüfen.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Puppet ist für die Verwendung mit Cloud-Vorlagen verfügbar.

Nächste Schritte

Fügen Sie Puppet-Komponenten zu den gewünschten Cloud-Vorlagen hinzu.

- 1 Wählen Sie unter „Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen“ die Option „Puppet“ unter der Überschrift „Inhaltsverwaltung“ im Cloud-Vorlagenmenü aus und ziehen Sie die Puppet-Komponente auf die Arbeitsfläche.
- 2 Geben Sie Puppet-Eigenschaften im Fensterbereich auf der rechten Seite ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Master	Geben Sie den Namen der primären Puppet-Maschine ein, die mit dieser Cloud-Vorlage verwendet werden soll.
Umgebung	Wählen Sie die Umgebung für die primäre Puppet-Maschine aus.
Rolle	Wählen Sie die Puppet-Rolle aus, die mit dieser Cloud-Vorlage verwendet werden soll.
Agent-Ausführungsintervall	Die Häufigkeit, mit der der Puppet-Agent die primäre Puppet-Maschine bezüglich Konfigurationsdetails abfragen soll, die auf bereitgestellte, mit dieser Cloud-Vorlage verknüpfte virtuelle Maschinen angewendet werden sollen.

- 3 Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf die Registerkarte „Code“, um den YAML-Code für die Eigenschaften der Puppet-Konfiguration anzuzeigen.

Wenn Sie eine Puppet-Komponente zu einer Cloud-Vorlage hinzufügen, können Sie die `installMaster`-Eigenschaft zur YAML-Datei hinzufügen, um auf einen Puppet-Installationsmaster zu verweisen, der auch als Kompilierungs-Master bezeichnet wird. Der Wert dieser Eigenschaft kann die IP-Adresse oder der Hostname des Puppet-Kompilierungs-Masters sein. Die Verwendung dieser Eigenschaft bietet Zugriff auf erweiterte Funktionen für bereitgestellte virtuelle Puppet-Maschinen und unterstützt auch zusätzliche Tag-2-Aktionen.

```
Puppet_Agent:
  type: Cloud.Puppet
  properties:
    account: PEIntegrationAccount
    environment: production
    role: 'role::linux_webserver'
    host: '${CentOS-Puppet.*}'
    username: root
    password: password123!
    installMaster: my-pe-compile-master.example.com
    agentConfiguration:
      certName: '${CentOS-Puppet.address}'
    osType: linux
    count: 1
```

Standardmäßig übergibt vRealize Automation einige maschinenbezogene Informationen an virtuelle Puppet-Maschinen als Fakten. Für Windows-Maschinen sind diese Informationen sehr begrenzt. Auf Linux-Maschinen werden standardmäßig mehr Informationen übergeben, und Benutzer können über benutzerdefinierte Eigenschaften zusätzliche Informationen übergeben.

Es gibt einige Einschränkungen dafür, was unter Linux an Puppet-Maschinen übergeben wird. Benutzerdefinierte Eigenschaften auf Hostressourcen und auf dem Puppet-Agent werden an virtuelle Puppet-Maschinen übergeben. Benutzerdefinierte Eigenschaften auf Netzwerkressourcen werden nicht an die virtuelle Maschine übergeben. Zu den übergebenen Elementen gehören einfache Eigenschaften, boolesche Eigenschaften sowie benutzerdefinierte und komplexe Typen wie verschachtelte Maps mit Arrays.

Das folgende Beispiel zeigt, wie verschiedene benutzerdefinierte Ressourcen auf Hostressourcen aufgerufen werden können:

```
resources:
  Puppet-Host:
    type: Cloud.AWS.EC2.Instance
    properties:
      customer_specified_property_on_ec2_resource: "property"

  customer_specified_property_on_network_resource_that_should_also_be_a_fact_and_is_boolean:
    true
    CustomerNameStuff: "zone A"
    try_map:
      key: value
      keytwo: value
    nested_array:
      - one
```

```

- two
- true
try_array:
- one
- two
-three:
  inner_key: value

```

Wenn ein Puppet-Purge-Befehl zu Fehlern führt, ignoriert vRealize Automation in den meisten Fällen Purge-Fehler für Knoten und fährt mit dem Löschen des Knotens fort. Auch wenn für einen bestimmten Knoten kein Zertifikat gefunden wird, fährt vRealize Automation mit dem Löschen fort. Falls vRealize Automation aus irgendeinem Grund nicht mit dem Löschen des Knotens fortfahren kann, können Sie im Menü „Aktionen“ der Seite „Bereitstellungen“ auf „Löschen“ klicken. Dadurch wird ein Dialogfeld geöffnet, das es Ihnen ermöglicht, mit dem Löschen des Knotens fortzufahren. Es wird ein ähnlicher Workflow ausgeführt, wenn Sie eine Puppet-Integration aus einer Cloud-Vorlage entfernen und dann die Vorlage auf die Bereitstellung anwenden. Dieser Workflow löst einen Knotenbereinigungsvorgang aus, der wie oben beschrieben behandelt wird.

Die Integration in Puppet Enterprise erfordert eine öffentliche IP-Adresse. Wenn keine öffentliche IP-Adresse für die Puppet Enterprise-Maschine konfiguriert ist, wird die IP-Adresse der ersten Netzwerkkarte verwendet.

Wenn die Netzwerkkarte einer von Puppet bereitgestellten Maschine über mehrere IP-Adressen verfügt, können Sie die YAML-Eigenschaft `primaryAddress` in Cloud-Vorlagen zur Angabe der IP-Adresse verwenden, die für Verbindungen genutzt werden soll. Wenn die Eigenschaft `primaryAddress` einer Netzwerkkarte zugewiesen ist, wird die IP-Adresse dieser Netzwerkkarte von Puppet verwendet. Nur eine Netzwerkkarte kann als primär festgelegt werden. Bei folgendem YAML-Ausschnitt handelt es sich um ein Beispiel dafür, wie die Eigenschaft `primaryAddress` verwendet wird.

```

BaseVM:
  type: Cloud.vSphere.Machine
  properties:
    image: photon
    count: 2
    customizationSpec: Linux
    cpuCount: 1
    totalMemoryMB: 1024
    networks:
      - network: '${resource.dev.id}'
        deviceIndex: 0
        primaryAddress: true
        assignment: static
      - network: '${resource.prod.id}'
        deviceIndex: 1
        assignment: static

```

Wenn die Eigenschaft `primaryAddress` für eine Netzwerkkarte der virtuellen Maschine nicht festgelegt ist, verwendet die Cloud-Vorlagenlogik standardmäßig das aktuelle Verhalten bei der Auswahl von IP-Adressen.

Konfigurieren der Ansible Open Source-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit der Ansible Open Source-Konfigurationsverwaltung. Nachdem Sie die Integration konfiguriert haben, können Sie Ansible-Komponenten zu neuen oder vorhandenen Bereitstellungen hinzufügen.

Wenn Sie Ansible Open Source mit vRealize Automation Cloud Assembly integrieren, können Sie es so konfigurieren, dass ein oder mehrere Ansible-Playbooks in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, wenn eine neue Maschine zur Automatisierung der Konfigurationsverwaltung bereitgestellt wird. Sie geben die gewünschten Playbooks in der Cloud-Vorlage für eine Bereitstellung an.

Beim Einrichten einer Ansible-Integration müssen Sie die Ansible Open Source-Hostmaschine sowie den Pfad der Bestandslistendatei angeben, in der Informationen für die Ressourcenverwaltung definiert sind. Darüber hinaus müssen Sie einen Namen und ein Kennwort für den Zugriff auf die Ansible Open Source-Instanz angeben. Wenn Sie eine Ansible-Komponente später zu einer Bereitstellung hinzufügen, können Sie die Verbindung aktualisieren, um die schlüsselbasierte Authentifizierung zu verwenden.

Standardmäßig verwendet Ansible SSH zum Herstellen einer Verbindung mit den physischen Maschinen. Falls Sie Windows-Maschinen wie in der Cloud-Vorlage mit der Windows-Eigenschaft „osType“ angegeben verwenden, wird die Variable `connection_type` automatisch auf `winrm` festgelegt.

Anfänglich verwendet die Ansible-Integration die in der Integration bereitgestellten Benutzer-/Kennwort- oder Benutzer-/Schlüsselanmeldedaten, um eine Verbindung mit der Ansible-Steuerungsmaschine herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung werden die bereitgestellten Playbooks in der Cloud-Vorlage auf ihre Syntax überprüft.

Bei erfolgreicher Überprüfung wird in der Ansible-Steuerungsmaschine unter `~/var/tmp/vmware/provider/user_defined_script/` ein Ausführungsordner erstellt. Hierbei handelt es sich um den Speicherort, über den Skripts ausgeführt werden, um den Host zur Bestandsliste hinzuzufügen, die Variablendateien des Hosts zu erstellen, einschließlich der Einrichtung des Authentifizierungsmodus zum Herstellen einer Verbindung mit dem Host, und schließlich die Playbooks auszuführen. An diesem Punkt werden die in der Cloud-Vorlage bereitgestellten Anmeldedaten verwendet, um über die Ansible-Steuerungsmaschine eine Verbindung zum Host herzustellen.

Die Ansible-Integration unterstützt physische Maschinen, die keine IP-Adresse verwenden. Bei Maschinen, die in Public Clouds wie AWS, Azure und GCP bereitgestellt werden, wird die Adresseigenschaft in der erstellten Ressource erst dann mit der öffentlichen IP-Adresse der Maschine versehen, wenn die Maschine mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist. Für Maschinen, die nicht mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden sind, sucht die Ansible-Integration nach der IP-Adresse im Netzwerk, das mit der Maschine verbunden ist. Wenn

mehrere Netzwerke angeschlossen sind, sucht die Ansible-Integration nach dem Netzwerk mit dem niedrigsten `deviceIndex`, d. h., dem Index der Netzwerkschnittstellenkarte (NIC), die mit der Maschine verbunden ist. Wenn die Eigenschaft „`deviceIndex`“ nicht im Blueprint angegeben ist, verwendet die Integration das erste angeschlossene Netzwerk.

Unter [Definition der Konfigurationsverwaltung in vRealize Automation Cloud Assembly](#) erhalten Sie weitere Informationen zum Konfigurieren von Ansible Open Source für die Integration in vRealize Automation Cloud Assembly.

Voraussetzungen

- Die Ansible-Steuerungsmaschine muss eine Ansible-Version verwenden. Informationen zu unterstützten Versionen finden Sie in der [vRealize Automation-Support-Matrix](#).
- Die Ausführlichkeit des Ansible-Protokolls muss auf den Standardwert „Null“ festgelegt werden.
- Der Benutzer muss über Lese-/Schreibzugriff auf das Verzeichnis verfügen, in dem sich die Ansible-Bestandslistendatei befindet. Darüber hinaus muss der Benutzer über Lese-/Schreibzugriff auf die Bestandslistendatei verfügen, sofern sie bereits vorhanden ist.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Nicht-Root-Benutzers mit der Option „`sudo`“ sicher, dass Folgendes in der Sudoers-Datei festgelegt ist:

```
Defaults:user_name !requiretty
```

und

```
username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

- Stellen Sie sicher, dass die Überprüfung des Hostschlüssels deaktiviert ist, indem Sie `host_key_checking = False` unter `/etc/ansible/ansible.cfg` oder `~/.ansible.cfg` festlegen.
- Stellen Sie sicher, dass das Tresor-Kennwort festgelegt ist, indem Sie der Datei `/etc/ansible/ansible.cfg` oder `~/.ansible.cfg` die folgende Zeile hinzufügen:

```
vault_password_file = /path/to/password_file
```

Die Tresor-Kennwortdatei enthält das Kennwort im Klartext und wird nur verwendet, wenn Cloud-Vorlagen oder Bereitstellungen eine Kombination aus Benutzername und Kennwort zur Verwendung zwischen ACM und dem Knoten bereitstellen. Siehe hierzu folgendes Beispiel.

```
echo 'myStr0ng9@88w0rd' > ~/.ansible_vault_password.txt
echo 'ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE=~/.ansible_vault_password.txt' > ~/.profile
# Instead of this way, you can also set it setting
'vault_password_file=~/.ansible_vault_password.txt' in either /etc/ansible/ansible.cfg or
~/.ansible.cfg
```

- Um bei der Ausführung von Playbooks Ausfälle des Hostschlüssels zu vermeiden, empfiehlt sich die Aufnahme der folgenden Einstellungen in die Datei `/etc/ansible/ansible`.

```
[paramiko_connection]
record_host_keys = False

[ssh_connection]
#ssh_args = -C -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=60s
ssh_args = -o UserKnownHostsFile=/dev/null           # If you already have any
options set for ssh_args, just add the additional option shown here at the end.
```

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Klicken Sie auf „Ansible“.
Die Seite zum Konfigurieren von Ansible wird angezeigt.
- 3 Geben Sie den Hostnamen, den Pfad der Bestandslistendatei und andere erforderliche Informationen für die Ansible Open Source-Instanz ein.
- 4 Klicken Sie auf **Validieren**, um die Integration zu überprüfen.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Ansible ist für die Verwendung mit Cloud-Vorlagen verfügbar.

Nächste Schritte

Fügen Sie Ansible-Komponenten zu den gewünschten Cloud-Vorlagen hinzu.

- 1 Wählen Sie auf der Seite mit der Cloud-Vorlagen-Arbeitsfläche im Menü der Cloud-Vorlagenoptionen unter der Überschrift „Konfigurationsverwaltung“ den Eintrag „Ansible“ aus und ziehen Sie die Ansible-Komponente auf die Arbeitsfläche.
- 2 Konfigurieren Sie im Bereich auf der rechten Seite die entsprechenden Ansible-Eigenschaften. Geben Sie beispielsweise die auszuführenden Playbooks an.

In Ansible können Benutzer einem einzelnen Host eine Variable zuweisen und diese dann später in Playbooks verwenden. Mit der Ansible Open Source-Integration können Sie diese Host-Variable in Cloud-Vorlagen angeben. Die Eigenschaft `hostVariables` muss im korrekten YAML-Format vorliegen, wie von der Ansible-Steuerungsmaschine erwartet, und diese Inhalte werden an folgendem Speicherort platziert:

```
parent_directory_of_inventory_file/host_vars/host_ip_address/vra_user_host_vars.yml
```

Der Standardspeicherort der Ansible-Bestandslistendatei wird im Ansible-Konto definiert, wie auf der Seite „Integrationen“ in Cloud Assembly hinzugefügt. Die Ansible-Integration validiert die YAML-Syntax für `hostVariable` in der Cloud-Vorlage nicht, die Ansible-Steuerungsmaschine löst aber im Falle eines falschen Formats oder einer falschen Syntax einen Fehler aus, wenn Sie ein Playbook ausführen.

Der folgende Cloud-Vorlagen-YAML-Ausschnitt zeigt ein Beispiel für die Nutzung der Eigenschaft `hostVariables`.

```
Cloud_Ansible_1:
  type: Cloud.Ansible
  properties:
    host: '${resource.AnsibleLinuxVM.*}'
    osType: linux
    account: ansible-CAVA
    username: ${input.username}
    password: ${input.password}
    maxConnectionRetries: 20
    groups:
      - linux_vms
  playbooks:
    provision:
      - /root/ansible-playbooks/install_web_server.yml
  hostVariables: |
    message: Hello ${env.requestedBy}
    project: ${env.projectName}
```

Bei Ansible-Integrationen wird erwartet, dass Anmeldedaten für die Authentifizierung auf eine der folgenden Arten in einer Cloud-Vorlage vorhanden sind:

- Benutzername und Kennwort in der Ansible Ressource.
- Benutzername und `privateKeyFile` in der Ansible-Ressource.
- Benutzername in der Ansible-Ressource und im `privateKey` in der Computing-Ressource durch Angeben von `remoteAccess` auf `generatedPublicPrivateKey`.

Wenn Sie eine Ansible Open Source-Integration erstellen, müssen Sie Anmeldeinformationen für den Integrationsbenutzer zur Verfügung stellen, um mithilfe von SSH eine Verbindung mit der Ansible-Steuerungsmaschine herzustellen. Um Playbooks mit einer Integration auszuführen, können Sie im YAML-Code der Integration einen anderen Benutzer angeben. Die Eigenschaft `username` ist obligatorisch und erforderlich, um eine Verbindung mit der virtuellen Maschine herzustellen, auf der Ansible Änderungen vornimmt. Die Eigenschaft `playbookRunUsername` ist optional und kann bereitgestellt werden, um das Playbook auf dem Ansible-Knoten auszuführen. Der Standardwert von `playbookRunUsername` fungiert als Benutzername für die Endpoint-Integration in Ansible.

Wenn Sie einen anderen Benutzer angeben, sollte dieser Benutzer Schreibzugriff auf die Ansible-Hostdatei haben und über die Berechtigung zum Erstellen privater Schlüsseldateien verfügen.

Wenn Sie eine Ansible Open Source-Kachel zu einer Cloud-Vorlage hinzufügen, erstellt vRealize Automation den Hosteintrag für die angehängte virtuelle Maschine. Standardmäßig verwendet vRealize Automation den Ressourcennamen der virtuellen Maschine zum Erstellen des Hosteintrags. Sie können jedoch jeden Namen mithilfe der Eigenschaft `hostName` in der Blueprint-YAML angeben. Zur Kommunikation mit der Maschine erstellt vRealize Automation die Hostvariable `ansible_host: IP Address` für den Hosteintrag. Sie können das Standardverhalten zum Konfigurieren der Kommunikation mithilfe des FQDN außer Kraft setzen, indem Sie das Schlüsselwort `ansible_host` unter `hostVariables` angeben und den FQDN als entsprechenden Wert bereitstellen. Bei folgendem YAML-Codeausschnitt handelt es sich um ein Beispiel dafür, wie die Kommunikation zwischen Hostname und FQDN konfiguriert werden kann:

```
Cloud_Ansible:
  type: Cloud Ansible
  properties:
    osType: linux
    username: ubuntu
    groups:
      - sample
    hostName: resource name
    host: name of host
    account: name of account
    hostVariables:
      ansible_host:Host FQDN
```

In diesem Beispiel überschreiben Sie den Standardwert `ansible_host`, indem Sie den FQDN bereitstellen. Dies kann für Benutzer nützlich sein, die möchten, dass Ansible Open Source mithilfe des FQDN eine Verbindung zur Hostmaschine herstellt.

Der Standardwert von `hostVariables` in der YAML lautet `ansible_host:IP_address`, und die IP-Adresse wird für die Kommunikation mit dem Server verwendet.

Wenn die YAML-Eigenschaft „count“ für Ansible Open Source größer als 1 ist, kann der Hostname einer der Eigenschaften der jeweiligen virtuellen Maschine zugeordnet werden. Das folgende Beispiel zeigt die Zuordnung für eine VM-Ressource mit der Bezeichnung „Ubuntu-VM“, wenn deren Adresseigenschaft dem Hostnamen zugeordnet werden soll.

```
hostname: '${resource.Ubuntu-VM.address[count.index]}'
```

Stellen Sie in den Cloud-Vorlagen sicher, dass dem Benutzer, der im Integrationskonto angegeben ist, der Pfad zum Ansible Playbook zugänglich ist. Sie können einen absoluten Pfad verwenden, um den Speicherort des Playbooks anzugeben. dies ist jedoch nicht erforderlich. Es wird ein absoluter Pfad zum Benutzerstartordner empfohlen, damit der Pfad gültig bleibt, auch wenn die Anmeldedaten für die Ansible-Integration im Laufe der Zeit geändert werden.

Konfigurieren der Ansible Tower-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können Ansible Tower mit vRealize Automation Cloud Assembly integrieren, um die Konfigurationsverwaltung der bereitgestellten Ressourcen zu unterstützen. Nachdem Sie die Integration konfiguriert haben, können Sie mithilfe des Cloud-Vorlagen-Editors virtuelle Ansible Tower-Komponenten zu neuen oder vorhandenen Bereitstellungen hinzufügen.

Voraussetzungen

- Gewähren Sie anderen als Administratorbenutzern die entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf Ansible Tower. Es gibt zwei Optionen, die für die meisten Konfigurationen funktionieren. Wählen Sie die Option, die für Ihre Konfiguration am besten geeignet ist.
 - Weisen Sie Benutzern die Rollen „Bestandslistenadministrator“ und „Auftragsvorlagenadministrator“ auf Organisationsebene zu.
 - Gewähren Sie Benutzern Administratorberechtigungen für eine bestimmte Bestandsliste und die Rolle „Ausführen“ für alle für die Bereitstellung verwendeten Auftragsvorlagen.
- Sie müssen in Ansible Tower die entsprechenden Anmeldedaten und Vorlagen für die Verwendung mit Ihren Bereitstellungen konfigurieren. Bei Vorlagen kann es sich um Auftragsvorlagen oder Workflowvorlagen handeln. Auftragsvorlagen definieren die Bestandsliste und das Playbook für die Verwendung mit einer Bereitstellung. Zwischen einer Auftragsvorlage und einem Playbook besteht eine 1:1-Zuordnung. Playbooks verwenden eine YAML-ähnliche Syntax, um mit der Vorlage verknüpfte Aufgaben zu definieren. Verwenden Sie für die meisten typischen Bereitstellungen Maschinenanmeldedaten zur Authentifizierung.

Workflowvorlagen ermöglichen es den Benutzern, Sequenzen zu erstellen, die aus einer beliebigen Kombination von Auftragsvorlagen, Synchronisierungen von Projekten und Bestandslisten bestehen, die miteinander verknüpft sind, sodass Sie sie als Einheit ausführen können. Der Ansible Tower Workflow Visualizer hilft Benutzern beim Entwerfen von Workflowvorlagen. Sie können für die meisten typischen Bereitstellungen Maschinenanmeldedaten zur Authentifizierung verwenden.

- a Melden Sie sich bei Ansible Tower an und navigieren Sie zum Abschnitt „Vorlagen“.
- b Wählen Sie „Neue Auftragsvorlage hinzufügen“ aus.
 - Wählen Sie die bereits erstellten Anmeldedaten aus. Hierbei handelt es sich um die Anmeldedaten der Maschine, die von Ansible Tower verwaltet werden soll. Für jede Auftragsvorlage kann ein Anmeldedatenobjekt vorhanden sein.
 - Wählen Sie für „Grenzwert“ die Option „Eingabeaufforderung beim Start“ aus. Hiermit wird sichergestellt, dass die Auftragsvorlage für den Knoten ausgeführt wird, der von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt oder dessen Bereitstellung aufgehoben wird. Bei nicht ausgewählter Option wird ein Fehler vom Typ „Kein Grenzwert festgelegt“ angezeigt, wenn der Blueprint mit der Auftragsvorlage bereitgestellt wird.

c Wählen Sie „Neue Workflowvorlage hinzufügen“ aus.

- Wählen Sie die Anmeldedaten aus, die Sie bereits erstellt haben, und definieren Sie dann die Bestandsliste. Entwerfen Sie mit dem Workflow Visualizer die Workflowvorlage.

Für das Feld „Grenzwert“ der Workflow- oder Auftragsvorlagen können Sie generell „Eingabeaufforderung beim Start“ auswählen. Diese Auswahl stellt sicher, dass die Auftrags- oder Workflowvorlage für den Knoten ausgeführt wird, der von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt oder dessen Bereitstellung aufgehoben wird.

- Sie können die Ausführung der von vRealize Automation Cloud Assembly aufgerufenen Auftragsvorlagen oder Workflowvorlagen auf der Registerkarte „Ansible Tower-Aufträge“ anzeigen.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Klicken Sie auf „Ansible Tower“.
Die Seite zum Konfigurieren von Ansible wird angezeigt.
- 3 Geben Sie unter **Hostname** einen Hostnamen, beispielsweise eine IP-Adresse, sowie andere erforderliche Informationen für die Ansible Tower-Instanz ein.
- 4 Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Kennwort** der benutzeroberflächenbasierten Authentifizierung für die entsprechende Ansible Tower-Instanz ein.
- 5 Klicken Sie auf **Überprüfen**, um die Integration zu überprüfen.
- 6 Geben Sie einen geeigneten **Namen** und eine **Beschreibung** für die Integration ein.
- 7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Ansible Tower ist für die Verwendung mit Cloud-Vorlagen verfügbar.

Nächste Schritte

Fügen Sie Ansible Tower-Komponenten zu den gewünschten Cloud-Vorlagen hinzu. Sie müssen die entsprechende Auftragsvorlage mit der Ausführungsberechtigung für den im Integrationskonto angegebenen Benutzer angeben.

- 1 Wählen Sie auf der Seite mit der Cloud-Vorlagen-Arbeitsfläche im Menü der Blueprint-Optionen unter der Überschrift „Konfigurationsverwaltung“ den Eintrag „Ansible“ aus und ziehen Sie die Ansible Tower-Komponente auf die Arbeitsfläche.
- 2 Konfigurieren Sie im Bereich auf der rechten Seite die entsprechenden Ansible Tower-Eigenschaften, wie z. B. Auftragsvorlagen.

Wenn Sie eine Ansible Tower-Kachel zu einer Cloud-Vorlage hinzufügen, erstellt vRealize Automation den Hosteintrag für die angehängte virtuelle Maschine in Ansible Tower. Standardmäßig verwendet vRealize Automation den Ressourcennamen der virtuellen Maschine zum Erstellen des Hosteintrags. Sie können jedoch jeden Namen mithilfe der Eigenschaft `hostName` in der Blueprint-YAML angeben. Zur Kommunikation mit der Maschine erstellt vRealize Automation die Hostvariable `ansible_host: IP Address` für den Hosteintrag. Sie können das Standardverhalten zum Konfigurieren der Kommunikation mithilfe des FQDN außer Kraft setzen, indem Sie das Schlüsselwort `ansible_host` unter `hostVariables` angeben und den FQDN als entsprechenden Wert bereitstellen. Bei folgendem YAML-Codeausschnitt handelt es sich um ein Beispiel dafür, wie die Kommunikation zwischen Hostname und FQDN konfiguriert werden kann:

```
Cloud_Ansible_Tower_1:
  type: Cloud Ansible Tower
  properties:
    host: name of host
    account: name of account
    hostName: resource name
    hostVariables:
      ansible_host:Host FQDN
```

In diesem Beispiel überschreiben Sie den Standardwert `ansible_host`, indem Sie den FQDN bereitstellen. Dies kann für Benutzer nützlich sein, die möchten, dass Ansible Tower mithilfe des FQDN eine Verbindung zur Hostmaschine herstellt.

Der Standardwert von `hostVariables` in der YAML lautet `ansible_host:IP_address`, und die IP-Adresse wird für die Kommunikation mit dem Server verwendet.

Wenn die YAML-Eigenschaft „count“ für Ansible Open Tower größer als 1 ist, kann der Hostname einer der Eigenschaften der jeweiligen virtuellen Maschine zugeordnet werden. Das folgende Beispiel zeigt die Zuordnung für eine VM-Ressource mit der Bezeichnung „Ubuntu-VM“, wenn deren Adresseigenschaft dem Hostnamen zugeordnet werden soll.

```
hostname: '${resource.Ubuntu-VM.address[count.index]}'
```

Wenn Sie einer Cloud-Vorlage eine Ansible Tower-Komponente hinzufügen, können Sie die Auftragsvorlage angeben, die in der Cloud-Vorlagen-YAML aufgerufen werden soll. Sie können auch Workflowvorlagen oder eine Kombination aus Auftragsvorlagen und Workflowvorlagen angeben. Wenn Sie den Vorlagentyp nicht angeben, geht vRealize Automation standardmäßig davon aus, dass Sie eine Auftragsvorlage aufrufen.

Bei folgendem YAML-Codeausschnitt handelt es sich um ein Beispiel dafür, wie eine Kombination aus Auftrags- und Workflowvorlagen in einer Ansible-Tower-Cloud-Vorlage aufgerufen werden kann.

```
Cloud_Ansible_1:
  type: Cloud.Ansible.Tower
  properties:
    host: '${resource.CentOS_Machine.*}'
    account:
```

```

maxConnectionRetries: 2
maxJobRetries: 2
templates:
  provision:
    - name: My workflow
      type: workflow
    - name: My job template

```

Wir haben `maxConnectionsRetries` und `maxJobRetries` hinzugefügt, um mit Ansible-bezogenen Fehlern umzugehen. Die Cloud-Vorlagen akzeptieren den benutzerdefinierten Wert und verwenden den Standardwert, falls kein Wert angegeben wird. Für `maxConnectionRetries` lautet der Standardwert 10 und für `maxJobRetries` 3.

Hinweis Frühere Versionen von vRealize Automation haben die Ausführung von Auftragsvorlagen nur unter Verwendung des `jobTemplate`-Schemas in der Cloud-Vorlage unterstützt. `jobTemplate` ist jetzt veraltet und wird in zukünftigen Versionen möglicherweise entfernt. Vorerst funktioniert die Verwendung der `jobTemplate`-Eigenschaft weiterhin wie erwartet. Um Workflowvorlagen auszuführen und zusätzliche Funktionen zu verwenden, wird empfohlen, dafür das Schema für Vorlagen zu nutzen.

Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen für Ansible Tower-Integrationen enthalten die `useDefaultLimit`-Eigenschaft mit einem „true“- oder „false“-Wert, um zu definieren, wo Ansible-Vorlagen ausgeführt werden. Bei Ansible-Vorlagen kann es sich um Auftragsvorlagen oder Workflowvorlagen handeln. Wenn dieser Wert auf „true“ festgelegt ist, werden die angegebenen Vorlagen für die im Feld „Grenzwert“ auf der Seite „Ansible-Vorlagen“ angegebenen Maschine ausgeführt. Wenn dieser Wert auf „false“ festgelegt ist, werden die Vorlagen für die bereitgestellte Maschine ausgeführt. Die Benutzer sollten aber das Kontrollkästchen „Eingabeaufforderung beim Start“ auf der Seite „Ansible Tower-Vorlagen“ aktivieren. Der Wert dieser Eigenschaft ist standardmäßig „false“. Das folgende YAML-Beispiel zeigt, wie die Eigenschaft `useDefaultLimit` in Cloud-Vorlagen angezeigt wird.

```

templates:
  provision:
    - name: ping aws_credentials
      type: job
      useDefaultLimit: false
      extraVars: '{"rubiconSurveyJob" : "checkSurvey"}'

```

Zudem können Sie, wie das vorangegangene Beispiel zeigt, anhand der Eigenschaft `extraVars` zusätzliche Variablen oder Survey-Variablen angeben. Diese Funktion kann für die Ausführung von Vorlagen nützlich sein, die eine Eingabe erfordern. Wenn ein Benutzer die Survey-Variable beibehalten hat, müssen Sie die Variable im Abschnitt `extraVars` der Cloud-Vorlage übergeben, um Fehler zu vermeiden.

Erstellen einer SaltStack Config-Integration mit vRealize Automation

Sie können eine SaltStack Config-Integration erstellen, um auf den SaltStack Config-Dienst zuzugreifen und SaltStack Config-Objekte und -Aktionen in vRealize Automation zu verwenden.

Mit vRealize Automation SaltStack Config können Sie Software konfigurieren und unter Verwendung ereignisgesteuerter Automatisierung auf virtuellen Maschinen in beliebiger Skalierung bereitstellen. Sie können SaltStack Config auch verwenden, um optimale, konforme Softwarezustände für die gesamte Umgebung festzulegen und durchzusetzen.

Installationsmethoden

Vor der Integration von SaltStack Config in vRealize Automation müssen Sie das Produkt zuerst in Ihrer Umgebung installieren.

SaltStack Config unterstützt zwei Installationsmethoden:

- Standardinstallation – Installiert die für SaltStack Config benötigten Architekturkomponenten auf vier oder mehr separaten Knoten.
- vRealize Suite Lifecycle Manager (vRLCM)-Installation – Installiert SaltStack Config und alle seine Architekturkomponenten auf einem einzigen Knoten. Mit dieser Methode wird auch der Salt-Master-Host installiert und eine erforderliche vRealize Automation-Eigenschaftsgruppe konfiguriert.

Informationen zum Installieren von SaltStack Config mithilfe einer der beiden Installationsverfahren finden Sie unter [Installieren und Konfigurieren von SaltStack Config](#).

Hinweis Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Installationsmethode für Ihr System am besten geeignet ist, wird die Standardinstallation empfohlen. Die vRealize Suite Lifecycle Manager-Installationsmethode wird für Produktionssysteme mit mehr als 1.000 Knoten nicht empfohlen.

Überlegungen

Die integrierte vRealize Automation SaltStack Config ist für vRealize Automation mit den folgenden Bedingungen verfügbar:

- SaltStack Config wird auf Salt ausgeführt, einer Open-Source-Automatisierungs-Engine. Um SaltStack Config für die Konfigurationsverwaltung verwenden zu können, müssen Sie zudem den Salt-Minion-Dienst auf allen Knoten, die Sie mit SaltStack Config verwalten möchten, installieren und ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren von Salt in Ihrer Infrastruktur](#).
- Die SaltStack Config-Integration ist während der Installation mit einem bestimmten Host verknüpft.
- vRealize Automation unterstützt derzeit nicht Mehrmandantenfähigkeit für SaltStack Config.
- Der vRealize Automation-Mandant kann eine SaltStack Config-Integration und einen Salt-Master unterstützen. Der Salt-Master kann mehrere Minions unterstützen.
- Beim Löschen einer SaltStack Config-Integration in vRealize Automation wird nicht überprüft, ob es vorhandene Bereitstellungen gibt, die die SaltStack Config-Integration verwenden.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über vRealize Automation- und SaltStack Config-Administratoranmeldedaten (Zugriff auf Root-Ebene) verfügen.

Sie benötigen vRealize Automation- und SaltStack Config-Administratoranmeldedaten (Zugriff auf Root-Ebene) zum Erstellen einer SaltStack Config-Integration.

Sie benötigen außerdem SaltStack Config-Administratoranmeldedaten, um den SaltStack Config-Dienst zu öffnen und darin zu arbeiten.

Sie verwenden vRealize Automation-Anmeldedaten, um mit vRealize Automation- und SaltStack Config-Anmeldedaten auf SaltStack Config zuzugreifen.

Informationen zu SaltStack Config-Administratoranmeldedaten finden Sie im Handbuch [Installieren und Konfigurieren von SaltStack Config](#).


- Stellen Sie sicher, dass der SaltStack Config-Dienst installiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der in der SaltStack Config-Integration zu verwendende Salt-Master das Master-Plug-In enthält.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die SaltStack Config-Dienstadministratorrolle in vRealize Automation verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Cloud Assembly-Dienstadministratorrolle in vRealize Automation verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Organisations- und Dienstbenutzerrollen in vRealize Automation](#).

Konfigurieren einer SaltStack Config-Integration in vRealize Automation

Nachdem Sie SaltStack Config für vRealize Automation installiert haben, können Sie SaltStack Config entweder über die Seite **Infrastruktur > Integrationen** in Cloud Assembly oder als Dienst über die vRealize Automation-Dienstkonzole öffnen.

Hinweis Im Gegensatz zu anderen vRealize Automation-Integrationstypen können Sie eine SaltStack Config-Integration nicht hinzufügen, indem Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen > Integration hinzufügen** auswählen. Die SaltStack Config-Integration ist erst verfügbar, wenn sie mithilfe einer der beiden oben beschriebenen Installationsmethoden installiert wurde.


- 1 Wählen Sie in Cloud Assembly die Option **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** sowie die Kachel der verfügbaren SaltStack Config-Integration aus und klicken Sie auf **Öffnen**.



2 Füllen Sie das Formular aus.


- a Geben Sie die Beschreibung ein oder bearbeiten Sie sie.
Der Integrationsname wird bei der Installation von SaltStack Config erstellt.
- b Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des SaltStack Config-Administrators ein, die für den Zugriff auf den angegebenen Host verwendet werden.
Der Wert des Hostnamens wird während der SaltStack Config-Installation als Wert der Master-Adresse angegeben. Nach der Installation ist eine Änderung nicht mehr möglich.
- c Klicken Sie auf **Überprüfen**, um den Administratorzugriff auf den Host der SaltStack Config-Integration zu bestätigen.
- d (Optional) Geben Sie Funktions-Tags ein. Weitere Informationen zum Tagging finden Sie unter [Verwenden von Einschränkungs-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- e Klicken Sie auf **Speichern**.

Nach dem Speichern des SaltStack Config-Integrationspunkts können Sie den SaltStack Config-Integrationsdienst über die Seite **Integrationen** oder über die vRealize Automation-Dienstkonsolle öffnen.



- 3 Klicken Sie auf den gespeicherten Integrationspunkt, um den integrierten SaltStack Config-Dienst zu öffnen und auf den Host zuzugreifen.
- 4 Wenn Sie aufgefordert werden, sich bei SaltStack Config anzumelden, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des SaltStack Config-Administrators ein.

Unten wird eine SaltStack Config-Beispielseite angezeigt.



Informationen zum Verwenden von SaltStack Config

SaltStack Config ist ein eigenständiges Produkt, das Sie in vRealize Automation integrieren und verwenden können.

Die SaltStack Config-Produktdokumentation ist als separate PDF-Datei verfügbar. Verwenden Sie die SaltStack Config-Produktdokumentation zum Erkunden von Möglichkeiten zur Nutzung von SaltStack Config-Funktionen in Ihren vRealize Automation-Cloud-Vorlagen und -Bereitstellungen.

Vorgehensweise zum Erstellen einer Active Directory-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Integration mit Active Directory-Servern, um die sofortige Erstellung von Computerkonten in einer bestimmten Organisationseinheit (OE) innerhalb eines Active Directory-Servers vor der Bereitstellung einer virtuellen Maschine zu ermöglichen. Active Directory unterstützt eine LDAP-Verbindung zum Active Directory-Server.

Eine Active Directory-Richtlinie, die mit einem Projekt verknüpft ist, wird auf alle virtuellen Maschinen angewendet, die im Geltungsbereich dieses Projekts bereitgestellt werden. Benutzer können ein oder mehrere Tags zur selektiven Anwendung der Richtlinie auf virtuelle Maschinen festlegen, die in den Cloud-Zonen mit übereinstimmenden Funktions-Tags bereitgestellt werden.

Für lokale Bereitstellungen ermöglicht die Active Directory-Integration die Einrichtung einer Integritätsüberprüfung, die den Status der Integration und der zugrunde liegenden ABX-Integration anzeigt, auf die diese sich stützt, einschließlich des erforderlichen Erweiterbarkeits-Cloud-Proxy. Bevor Sie eine Active Directory-Richtlinie anwenden, prüft vRealize Automation Cloud Assembly den Status der zugrunde liegenden Integrationen. Wenn die Integration fehlerfrei ist, erstellt vRealize Automation Cloud Assembly die bereitgestellten Computerobjekte im angegebenen Active Directory. Wenn die Integration fehlerhaft ist, überspringt der Bereitstellungsvorgang die Active Directory-Phase während der Bereitstellung.

Voraussetzungen

- Die Active Directory-Integration erfordert eine LDAP-Verbindung zum Active Directory-Server.
- Wenn Sie eine Active Directory-Integration mit einem vCenter lokal konfigurieren, müssen Sie eine ABX-Integration mit einem Erweiterbarkeits-Cloud-Proxy konfigurieren. Wählen Sie **Erweiterbarkeit > Aktivität > Integrationen** und anschließend **Lokale Erweiterbarkeitsaktionen** aus.
- Wenn Sie eine Integration mit Active Directory in der Cloud konfigurieren, müssen Sie über ein Microsoft Azure- oder Amazon Web Services-Konto verfügen.
- Sie müssen über ein mit den entsprechenden Cloud-Zonen konfiguriertes Projekt sowie über Image- und Typzuordnungen für die Verwendung mit der Active Directory-Integration verfügen.
- Die gewünschte OE in Ihrem Active Directory muss vorab erstellt werden, bevor Sie Ihre Active Directory-Integration mit einem Projekt verknüpfen.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** und dann **Neue Integration** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Active Directory**.

- 3 Geben Sie auf der Registerkarte **Übersicht** die entsprechenden Namen für LDAP-Host und Umgebung ein.

Der angegebene LDAP-Host wird zum Überprüfen der Active Directory-Integration verwendet. Dieser Host wird auch für nachfolgende Bereitstellungen verwendet, wenn aufgrund von Fehlern oder Nichtverfügbarkeit keine alternativen Hosts angegeben und aufgerufen werden.

- 4 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den LDAP-Server an.
- 5 Geben Sie den entsprechenden Basis-DN ein, der den Root für die gewünschten Active Directory-Ressourcen angibt.

Hinweis Sie können pro Active Directory-Integration nur einen DN angeben.

- 6 Klicken Sie auf **Validieren**, um sicherzustellen, dass die Integration funktioniert.
- 7 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für diese Integration ein.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 9 Klicken Sie auf die Registerkarte **Projekt**, um der Active Directory-Integration ein Projekt hinzuzufügen.

Im Dialogfeld **Projekte hinzufügen** müssen Sie einen Projektnamen und einen relativen DN auswählen. Dieser DN befindet sich innerhalb des auf der Registerkarte „Übersicht“ angegebenen Basis-DN.

- 10 Geben Sie unter „Erweiterte Optionen“ eine kommagetrennte Liste mit **alternativen Hosts** an, die verwendet werden, wenn der anfänglich ausgewählte Server während der Bereitstellung nicht verfügbar ist. Der primäre Server wird immer für die erstmalige Überprüfung der Integration verwendet.

Hinweis Wenn der primäre Host das Format LDAP aufweist, wird LDAPS für alternative Hosts nicht unterstützt.

- 11 Geben Sie im Feld **Zeitüberschreitung bei Verbindung** die Wartezeit bis zur Reaktion des anfänglichen Servers in Sekunden ein, bevor Sie einen alternativen Server verwenden.
- 12 Klicken Sie auf **Speichern**.

Ergebnisse

Sie können das Projekt nun mit Active Directory-Integration mit einer Cloud-Vorlage verknüpfen. Wenn eine Maschine mithilfe dieser Cloud-Vorlage bereitgestellt wird, wird sie im angegebenen Active Directory und in der angegebenen Organisationseinheit vorab bereitgestellt.

Zunächst werden Active Directory-Integrationen in einer Standard-OE mit geringen Benutzereinschränkungen bereitgestellt. Die Organisationseinheit ist standardmäßig festgelegt, wenn Sie einem Projekt eine Active Directory-Integration zuordnen. Sie können Blueprints eine Eigenschaft mit dem Namen `FinalRelativeDN` hinzufügen, um die Organisationseinheit für Active Directory-Bereitstellungen zu ändern. Mithilfe dieser Eigenschaft können Sie die Organisationseinheit angeben, die mit einer Active Directory-Bereitstellung verwendet werden soll.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_vSphere_Machine_1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: CenOS8
      flavor: tiny
      activeDirectory:
        finalRelativeDN: ou=test
        securityGroup: TestSecurityGroup
```

Wie im vorherigen YAML-Beispiel gezeigt, können Benutzer einer Active Directory-Integrationsbereitstellung eine Eigenschaft hinzufügen, die der Sicherheitsgruppe ein Computerkonto hinzufügt, sodass entsprechende Berechtigungen für den Zugriff auf die gemeinsam genutzte Ressource über ein Netzwerk zugewiesen werden. Die virtuelle Active Directory-Maschine wird anfänglich in einer festen Organisationseinheit bereitgestellt. Sobald die Maschine jedoch freigegeben werden kann, wird sie in eine andere Organisationseinheit mit der entsprechenden Richtlinie für Benutzer verschoben.

Wenn ein Computerkonto nach der Bereitstellung in eine andere Organisationseinheit verschoben wird, versucht vRealize Automation Cloud Assembly, die Konten in der anfänglichen Organisationseinheit zu löschen. Computerkonten können nur dann erfolgreich gelöscht werden, wenn virtuelle Maschinen in eine andere Organisationseinheit innerhalb derselben Domäne verschoben werden.

Sie können auch eine Tag-basierte Integritätsprüfung für lokale Active Directory-Integrationen wie folgt implementieren.

- 1 Erstellen Sie eine Active Directory-Integration, wie in den vorhergehenden Schritten beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Projekt**, um der Active Directory-Integration ein Projekt hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld „Projekte hinzufügen“ einen Projektnamen und einen relativen DN aus. Der relative DN muss innerhalb des angegebenen Basis-DN vorhanden sein.

Dieses Dialogfeld enthält zwei Switches, mit denen Sie die Active Directory-Konfiguration von Cloud-Vorlagen aus steuern können. Beide Switches sind standardmäßig deaktiviert.

- **Außerkräftsetzen** – Mit diesem Switch können Sie Active Directory-Eigenschaften außer Kraft setzen, insbesondere den relativen DN in Cloud-Vorlagen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die in der Eigenschaft `relativeDN` angegebene Organisationseinheit in der Cloud-Vorlage ändern. Bei der Bereitstellung wird die Maschine zu der in der Eigenschaft `relativeDN` angegebenen Organisationseinheit in der Cloud-Vorlage hinzugefügt. Das folgende Beispiel zeigt die Hierarchie der Cloud-Vorlagen, in der diese Eigenschaft angezeigt wird.

```
activeDirectory:
  relativeDN: OU=ad_integration_machine_override
```

- **Ignorieren** – Mit diesem Switch können Sie die Active Directory-Konfiguration für das Projekt ignorieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Eigenschaft der Cloud-Vorlage namens `ignoreActiveDirectory` für die zugeordnete virtuelle Maschine hinzugefügt. Wenn diese Eigenschaft auf „true“ festgelegt ist, bedeutet dies, dass die Maschine bei der Bereitstellung nicht zu Active Directory hinzugefügt wird.
- 4 Fügen Sie entsprechende Tags hinzu. Diese Tags gelten für die Cloud-Zone, auf die die Active Directory-Richtlinie angewendet werden kann.
 - 5 Klicken Sie auf „Speichern“.

Der Status der Active Directory-Integration wird für jede Integration auf der Seite **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** in vRealize Automation Cloud Assembly angezeigt.

Sie können das Projekt mit Active Directory-Integration mit einer Cloud-Vorlage verknüpfen. Wenn eine Maschine mithilfe dieser Vorlage bereitgestellt wird, wird sie im angegebenen Active Directory und in der angegebenen Organisationseinheit vorab bereitgestellt.

Konfigurieren einer VMware SDDC Manager-Integration

Sie können eine VMware SDDC Manager-Integration zu vRealize Automation hinzufügen, um die Verwendung von Arbeitslastdomänen als Teil von VCF-Cloud-Konten (VMware Cloud Foundation) in vRealize Automation zu vereinfachen.

Voraussetzungen

- vRealize Automation unterstützt die Integration nur mit VMware SDDC Manager 4.1 und höher.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus und klicken Sie auf **Integration hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie SDDC Manager aus.

Die Konfigurationsseite für die SDDC Manager-Integration wird angezeigt.

- 3 Geben Sie im Abschnitt „Übersicht“ einen **Namen** und eine **Beschreibung** der Integration ein.
- 4 Geben Sie im Abschnitt „SDDC Manager-Anmeldedaten“ **IP-Adresse/FQDN für SDDC Manager** für die SDDC Manager-Servermaschine ein.
- 5 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Administratorkonto ein, das für die erste Verbindung mit dem SDDC Manager verwendet werden soll. Es hat sich bewährt, die Verwendung des Administratorkontos bei der Verbindungsherstellung zu vermeiden. Verwenden Sie ein anderes Konto mit Administratorberechtigungen in SDDC Manager, um Dienstrollen zu erstellen.

Diese Anmeldedaten werden verwendet, um erstmals eine Verbindung mit dem SDDC Manager einzurichten. Dann werden Dienstanmeldedaten erstellt, die bei der Herstellung einer Verbindung mit einem VCF-Cloud-Konto verwendet werden.
- 6 Klicken Sie auf **Validieren**, um die Verbindung mit dem SDDC Manager zu überprüfen.
- 7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Ergebnisse

Nachdem die Integration erstellt wurde, können Sie die dem SDDC zugeordneten Arbeitslasten auf der Registerkarte „Arbeitslastdomäne“ anzeigen, die auf der Seite der abgeschlossenen Integration angezeigt wird. Darüber hinaus können Sie mit der Integration verknüpfte Arbeitslasten anzeigen und auswählen und dann auf die Schaltfläche **Cloud-Konto hinzufügen** klicken, um eine Seite zum Erstellen eines VCF-Cloud-Kontos zu öffnen, das die ausgewählte Arbeitslast verwenden wird.

Nächste Schritte

Nachdem Sie das VCF-Cloud-Konto konfiguriert haben, wird die Schaltfläche **Cloud einrichten** oben auf der Seite angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Assistenten für die Einrichtung der VCF-Cloud zu starten.

Integrieren in vRealize Operations Manager

vRealize Automation kann mit vRealize Operations Manager zusammenarbeiten, um eine erweiterte Arbeitslastplatzierung durchzuführen, Metriken zur Bereitstellungsintegrität und zu den virtuellen Maschinen bereitzustellen und die Preisgestaltung anzuzeigen.

Anzahl und Typ der Integrationen

Die Integration zwischen den beiden Produkten muss lokal zu lokal und nicht mit einer Kombination aus lokal und Cloud erfolgen.

Sie können eine vRealize Automation-Instanz in mehrere vRealize Operations Manager-Instanzen integrieren, aber eine vRealize Operations Manager-Instanz kann nur mit einer vRealize Automation-Instanz verbunden werden.

Es ist nicht möglich, ein aggregiertes vRealize Operations Manager-Cluster mit vRealize Automation zu verbinden.

Grundanforderungen für die Integration

Navigieren Sie zur Integration mit vRealize Operations Manager zu **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen**. Zum Hinzufügen der Integration benötigen Sie die vRealize Operations Manager-URL und die Anmeldedaten für das im nächsten Abschnitt beschriebene Anmeldekonto. Darüber hinaus müssen vRealize Automation und vRealize Operations Manager denselben vSphere-Endpoint verwalten.

Anmeldekonto für Integration

In vRealize Operations Manager benötigen Sie ein lokales oder nicht lokales vRealize Operations Manager-Anmeldekonto für die zu verwendende Integration. Das Konto benötigt schreibgeschützte Rechte für die vCenter-Adapterinstanz des vSphere-Endpoints. Beachten Sie, dass ein nicht lokales Konto unter Umständen in vRealize Operations Manager importiert und ihm die schreibgeschützte Rolle zugewiesen werden muss. Für die Integration lautet das Format des Benutzernamens für die Anmeldung mit nicht lokalen Konten *username@domain@authenticated-source*, wie z. B. *jdoe@company.com@workspaceone*. Authentifizierte Ressourcen werden während der Ersteinrichtung des vRealize Operations Manager-Servers definiert.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten. Informationen zur Preisgestaltung finden Sie unter [Verwenden von Preisgestaltungskarten in vRealize Automation](#).

Erweiterte Arbeitslastplatzierung mit vRealize Operations Manager

vRealize Automation und vRealize Operations Manager können zusammenarbeiten, um Bereitstellungsarbeitslasten optimal zu positionieren.

Sie aktivieren die Arbeitslastplatzierung auf der Ebene der vSphere-basierten Cloud-Zone. Nur DRS-fähige (Distributed Resource Scheduler) Cluster einer Cloud-Zone eignen sich für erweiterte Platzierung mithilfe von vRealize Operations Manager.

- **vRealize Automation-Platzierung** – Das vRealize Automation-Platzierungsmodul basiert auf der Priorität „Anwendung“. Es berücksichtigt tag-basierte Einschränkungen, Projektmitgliedschaften und die zugehörigen Cloud-Zonen sowie Affinitätsfilter mit Bezug auf Netzwerk, Speicher und Computing. Die Ressourcenplatzierung hängt von all diesen Faktoren und dem Vorhandensein anderer, verwandter Zielressourcen in derselben Bereitstellung ab.
- **vRealize Operations Manager-Platzierung** – vRealize Operations Manager verwendet die Priorität „Betrieb“ für eine optimale Platzierung. Bei der Priorität „Betrieb“ können vergangene Arbeitslasten und hypothetische Vorhersagen in Betracht gezogen werden.

Bei Verwendung erweiterter Arbeitslastplatzierung müssen Sie vRealize Automation-Tagging anwenden, um Geschäftszweckentscheidungen zu implementieren, statt die Optionen des vRealize Operations Manager-Geschäftszwecks zu verwenden.

Bei der Integration in vRealize Operations Manager verfolgt vRealize Automation weiterhin die Priorität „Anwendung“ sowie die zugehörigen Einschränkungen, um Filter für die Zielplatzierung zu erstellen. Ausgehend von diesen Ergebnissen wird dann die Empfehlung von vRealize Operations Manager verwendet, um die Platzierung weiter zu optimieren.

In Ermangelung einer Empfehlung

Wenn Sie eine erweiterte Arbeitslastplatzierung aktivieren und die vRealize Operations Manager-Analyse keine Empfehlungen zurückgibt, können Sie vRealize Automation so konfigurieren, dass in diesem Fall die von der Anwendung vorgesehene Standardplatzierung erfolgt.

Einschränkungen bei der Platzierung der Arbeitslast

Bei der Verwendung von vRealize Operations Manager zum Platzieren von Arbeitslasten gelten bestimmte Einschränkungen.

- vRealize Operations Manager unterstützt keine Platzierung von Arbeitslasten in Ressourcenpools in vCenter Server.
- Wenn vRealize Operations Manager nicht ausgeführt wird, läuft die für die Arbeitslastplatzierung verwendete Zeitüberschreitung zum Aufrufen von vRealize Operations Manager möglicherweise ab.
- Die Platzierung erfolgt nicht über mehrere Cloud-Zonen hinweg. vRealize Automation sendet eine Cloud-Zone an vRealize Operations Manager, um Platzierungsempfehlungen innerhalb dieser Cloud-Zone bereitzustellen.

Aktivieren der Arbeitslastplatzierung

Um die Arbeitslastplatzierung zu aktivieren, müssen Sie für vSphere, vRealize Operations Manager und vRealize Automation Schritte ausführen.

- 1 Stellen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly eine Verbindung zu Ihrem vCenter Server-Cloud-Konto her.

Die Optionen befinden sich unter **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten**.

- 2 Stellen Sie in vCenter Server sicher, dass für DRS aktivierte Cluster vorhanden und auf vollständig automatisiert festgelegt sind.
- 3 Stellen Sie in vRealize Operations Manager sicher, dass der gleiche vCenter Server verwaltet wird.

Sie benötigen vRealize Operations Manager 8 oder höher.

- 4 Fügen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die vRealize Operations Manager-Integration hinzu.

Die Optionen befinden sich unter **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen**.

Um die Integration hinzuzufügen, benötigen Sie die unten angezeigte primäre Knoten-URL für vRealize Operations Manager sowie den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung.

`https://operations-manager-IP-address-or-FQDN/suite-api`

Klicken Sie nach der Eingabe der Werte auf VALIDIEREN.

- 5 Synchronisieren Sie die Integration mit dem vCenter Server, indem Sie auf SYNCHRONISIEREN klicken.

Synchronisieren Sie auch die Uhrzeiten, zu denen vRealize Automation Cloud Assembly und vRealize Operations Manager mit der Verwaltung eines neuen vCenter Server beginnen.

- Erstellen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly eine Cloud-Zone für das vCenter Server-Konto.

Die Optionen befinden sich unter **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen**.

- Legen Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ der Cloud-Zone die Platzierungsrichtlinie auf ERWEITERT fest.
- Wählen Sie unter „Platzierungsrichtlinie“ aus, ob vRealize Automation zur Standardplatzierung zurückkehren soll, wenn vRealize Operations Manager keine Empfehlungen zurückgibt.

Fehlerbehebung bei der Arbeitslastplatzierung

Wenn vRealize Operations Manager die Arbeitslastplatzierung nicht wie erwartet empfiehlt, überprüfen Sie die Details der Bereitstellungsanforderung in vRealize Automation Cloud Assembly oder vRealize Automation Service Broker.

- Wechseln Sie zu **Infrastruktur > Aktivität > Anforderungen** und klicken Sie auf die Anforderung.
- Sehen Sie sich unter „Anforderungsdetails“ die Zuteilungsphasen an.
Suchen Sie nach Zielen, die erfolgreich oder erfolglos identifiziert wurden.
- Aktivieren Sie unter „Anforderungsdetails“ oben rechts den Dev-Modus.
- Folgen Sie dem Anforderungspfad, um Filterblöcke zu finden.
- Klicken Sie auf einen Filterblock und überprüfen Sie den folgenden Abschnitt.

```
filterName: ComputePlacementPolicyAffinityHostFilter
  v computeLinksBefore
  v computeLinksAfter
  v filteredOutHostsReasons
```

Eintrag	Beschreibung
computeLinksBefore	Liste der potenziellen Platzierungshosts basierend auf vRealize Automation-Algorithmen.
computeLinksAfter	Ausgewählter Platzierungshost.
filteredOutHostsReasons	Meldungen, die beschreiben, warum ein Host ausgewählt oder abgelehnt wurde. Wenn vRealize Operations Manager den Host auswählt, wird die folgende Meldung angezeigt. advance policy filter: Filtered hosts based on recommendation from vROPS.

Kontinuierliche Optimierung mit vRealize Operations Manager

Wenn Sie den vRealize Automation-Adapter in vRealize Operations Manager hinzufügen, erstellt vRealize Operations Manager automatisch ein neues benutzerdefiniertes Datacenter für vRealize Automation-basierte Arbeitslasten.

Bei der kontinuierlichen Optimierung nutzen Sie den Ausgleich und die Umsetzung von Arbeitslasten und verwenden vRealize Automation mit vRealize Operations Manager über die anfängliche Arbeitslastplatzierung hinaus. Wenn Virtualisierungsressourcen verschoben werden oder stärker bzw. weniger stark belastet werden, können die von vRealize Automation bereitgestellten Arbeitslasten nach Bedarf verschoben werden.

- Die kontinuierliche Optimierung erstellt automatisch ein neues benutzerdefiniertes Datacenter in vRealize Operations Manager.

Es gibt ein neues benutzerdefiniertes Datacenter für jede vRealize Automation vSphere Cloud-Zone.

- Das neu erstellte benutzerdefinierte Datacenter enthält alle der Cloud-Zone zugeordneten von vRealize Automation verwalteten Cluster.

Hinweis Erstellen Sie nicht manuell ein gemischtes benutzerdefiniertes Datacenter von vRealize Automation- und vRealize Automation-fremden Clustern.

- Sie verwenden vRealize Operations Manager, um kontinuierliche Optimierung für das neu erstellte, benutzerdefinierte Datacenter auszuführen, das auf vRealize Automation basiert.
- Arbeitslasten können nur in derselben Cloud-Zone oder im selben benutzerdefinierten Datacenter neu verteilt oder verlagert werden.
- Die Optimierung erstellt nie einen neuen vRealize Automation- oder vRealize Operations Manager-Platzierungsverstoß.
 - Wenn Platzierungsverstöße vorliegen, können den Betriebszweck betreffende Probleme in vRealize Operations Manager mittels Optimierung behoben werden.
 - Wenn Platzierungsverstöße vorliegen, können keine den Geschäftszweck betreffenden Probleme mittels Optimierung in vRealize Operations Manager behoben werden.

Beispiel: Wenn Sie vRealize Operations Manager zum manuellen Verschieben einer virtuellen Maschine in einen Cluster verwendet haben, der Ihre Einschränkungen nicht unterstützt, erkennt vRealize Operations Manager keinen Verstoß und versucht auch nicht, diesen zu beheben.

- Diese Version befolgt den Betriebszweck auf der Ebene des benutzerdefinierten Datacenters. Die Cluster aller vRealize Automation-Mitglieder werden für die gleichen Einstellungen optimiert.

Um einen anderen Betriebszweck für Cluster festzulegen, müssen Sie sie in gesonderten benutzerdefinierten vRealize Automation-Datencentern konfigurieren, die verschiedenen vSphere-Cloud-Zonen zugeordnet sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie verschiedene Cluster zum Testen und zur Produktion haben.

- Der vRealize Automation-Anwendungszweck und die in vRealize Automation definierten Einschränkungen werden in allen Optimierungs-, Verlagerungs- oder Neuverteilungsvorgängen berücksichtigt.

- vRealize Operations Manager-Platzierungstags können nicht auf von vRealize Automation bereitgestellte Arbeitslasten angewendet werden.

Zusätzlich wird die geplante Optimierung mit mehreren Maschinen unterstützt. Regelmäßig geplante Optimierungen sind keine Alles-oder-nichts-Prozesse. Wenn Bedingungen das Verschieben der Maschinen unterbrechen, bleiben erfolgreich umgesetzte Maschinen umgesetzt, und der nächste vRealize Operations Manager-Zyklus versucht die übrigen Maschinen umzusetzen, wie bei vRealize Operations Manager üblich. Eine solche nicht vollständig abgeschlossene Optimierung hat in vRealize Automation keine negativen Auswirkungen.

Aktivieren der fortlaufenden Optimierung

Wenn Sie den vRealize Automation-Adapter in vRealize Operations Manager hinzufügen, erstellt vRealize Operations Manager automatisch ein neues, dediziertes Datacenter für vRealize Automation-basierte Arbeitslasten.


Abgesehen vom Hinzufügen der Integration innerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly gibt es keine gesonderten Installationsschritte für die kontinuierliche Optimierung. Sie können als Erstes vRealize Operations Manager für die Umsetzung von Arbeitslasten im neuen Datacenter konfigurieren und verwenden. Weitere Informationen finden Sie im [Beispiel für kontinuierliche Optimierung](#).

Beispiel für kontinuierliche Optimierung

Das folgende Beispiel zeigt einen Ausgleichs-Workflow für die kontinuierliche Optimierung von vRealize Automation mit vRealize Operations Manager.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite des vRealize Operations Manager auf **Arbeitslastoptimierung**.
- 2 Wählen Sie das automatisch erstellte vRealize Automation-Datencenter aus.
- 3 Klicken Sie unter **Betriebszweck** auf **Bearbeiten** und wählen Sie **Ausgleichen** aus.

Sie können den Geschäftszweck weder auswählen noch bearbeiten, da dieser deaktiviert ist, wenn das Datacenter für die Optimierung von vRealize Automation bestimmt ist.



- 4 Klicken Sie unter **Optimierungsempfehlung** auf **Jetzt optimieren**.

vRealize Operations Manager zeigt ein Vorher-Nachher-Diagramm des vorgeschlagenen Vorgangs.

- 5 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Klicken Sie auf **Aktion beginnen**.

- Überwachen Sie in vRealize Automation den aktuell durchgeführten Vorgang, indem Sie auf **Bereitstellungen > Bereitstellungen** klicken und den Ereignisstatus betrachten.

The screenshot shows the 'Events' tab in vRealize Automation. It displays a task list for a request titled '#7 - Relocate RRD-WLP-003' which is currently 'In Progress'. The request was made by 'System User' for 'Fritz Arbeiter' on 'August 13, 2018 11:43 AM'. Below the header is a table with the following data:

Tasks	Component	Status	Depends On
Submitted	Deployment	Successful	
Pre-approval	Deployment	Approved	
Relocate	Deployment	In Progress	
Post-approval	Deployment		
Completed	Deployment		

Wenn der Ausgleich abgeschlossen ist, wird vRealize Automation aktualisiert. Auf der Seite „Computing-Ressourcen“ wird angezeigt, dass Maschinen verschoben wurden.

In vRealize Operations Manager aktualisiert die nächste Datensammlung die Anzeige, um zu zeigen, dass die Optimierung abgeschlossen ist.

The screenshot shows the 'Optimization Status' page in vRealize Operations Manager for a custom DataCenter named '10.160.148.47-Custom DataCenter'. The page is divided into three main sections:

- Optimization Recommendation:** Shows a status of 'Optimized' with a smiley face icon. A message states: 'Your workloads are optimized according to your settings.' Below this are buttons for 'OPTIMIZE NOW', 'SCHEDULE', and 'AUTOMATE'.
- Operational Intent:** Shows a 'Utilization Objective: Balance' with three server icons. It lists two goals: '✓ Avoid Performance Issues' and '✓ Balance Workloads'. There is an 'EDIT' button.
- Business Intent:** Shows 'Intent Not Set' with icons for Operating System, Environment, Tier, and Network. A message says: 'Set up your business intent to place VMs based on criteria such as above.' There is an 'EDIT' button.

In vRealize Operations Manager können Sie den Vorgang mit einem Klick auf **Administration > Verlauf > Letzte Aufgaben** überprüfen.


Auffinden von verwalteten vRealize Automation-Datencentern

Sie können mithilfe von vRealize Operations Manager nur die verwalteten vRealize Automation-Datencenter anzeigen.

Verfahren

- Klicken Sie auf der Startseite des vRealize Operations Manager auf **Arbeitslastoptimierung**.
- Klicken Sie oben rechts auf das Drop-down-Menü **Ansicht**.

- 3 Wählen Sie nur die verwalteten vRealize Automation-Datencenter aus.



Überwachung der Bereitstellung basierend auf vRealize Operations Manager

vRealize Automation kann vRealize Operations Manager-Daten über Ihre Bereitstellungen anzeigen.

Durch das Überprüfen des gefilterten Satzes von Metriken direkt in vRealize Automation ersparen Sie sich die Mühe, auf vRealize Operations Manager zuzugreifen oder ihn zu durchsuchen. Obwohl Sie vRealize Operations Manager nicht im Kontext starten können, können Sie sich natürlich anmelden und vRealize Operations Manager bei Bedarf für zusätzliche Daten verwenden.

Aktivieren von vRealize Operations Manager-Daten

Damit vRealize Automation vRealize Operations Manager-Daten anzeigt, fügen Sie die vRealize Operations Manager-Integration hinzu.

Verfahren

- 1 Öffnen Sie in vRealize Operations Manager den Menüpfad **Administration > Lösungen**.
- 2 Vergewissern Sie sich unter **Konfigurierte Adapterinstanzen**, dass Sie einen **vCenter Adapter** für die vSphere-Cloud-Zone haben, auf der vRealize Automation bereitstellt, und dass dieser Daten empfängt.
- 3 Wechseln Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zu **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen**.
- 4 Geben Sie die primäre Knoten-URL für vRealize Operations Manager sowie den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung bei vRealize Operations Manager ein.
`https://operations-manager-IP-address-or-FQDN/suite-api`
- 5 Klicken Sie auf **Bereitstellungen > Bereitstellungen**, wählen Sie eine Bereitstellung aus und vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte „Überwachen“ eingeblendet wird.

Integrität und von vRealize Operations Manager bereitgestellte Warnungen

Wenn die Überwachung aktiviert ist, ruft vRealize Automation Warnungen zur vRealize Operations Manager-Integrität sowie zugehörige Warnungen zu Ihren Bereitstellungen ab.

Um auf die Überwachung zuzugreifen, klicken Sie auf eine Bereitstellung und wählen Sie die Registerkarte **Überwachen** aus. Wenn die Registerkarte fehlt, siehe [Aktivieren von vRealize Operations Manager-Daten](#).

Um Warnungen anzuzeigen, markieren Sie den Namen der Bereitstellung oben in der Komponentenstruktur im linken Fensterbereich.

- Sie können den Schweregrad und den Text der Warnungen überprüfen.
- Filtern und sortieren Sie die Daten in den Spalten, um die Bereiche von Interesse in den Fokus zu rücken.
- Nur Integritäts-Badges und Integritätswarnungen werden angezeigt. Andere Warnungstypen wie Effizienz- oder Risikowarnungen werden nicht unterstützt.

Metriken bereitgestellt durch vRealize Operations Manager

Wenn die Überwachung aktiviert ist, ruft vRealize Automation vRealize Operations Manager-Metriken zu Ihren Bereitstellungen ab.

Um auf die Überwachung zuzugreifen, klicken Sie auf eine Bereitstellung und wählen Sie die Registerkarte **Überwachen** aus. Wenn die Registerkarte fehlt, siehe [Aktivieren von vRealize Operations Manager-Daten](#).


Um Metriken anzuzeigen, erweitern Sie die Komponentenstruktur auf der linken Seite und markieren eine virtuelle Maschine.

- Metriken werden nicht zwischengespeichert. Sie kommen direkt aus vRealize Operations Manager und es kann einen Moment dauern, bis sie geladen werden.
- Nur Metriken von virtuellen Maschinen werden angezeigt. Metriken von anderen Komponenten, wie vCloud Director, Software oder XaaS, werden nicht unterstützt.
- Nur Metriken von vSphere-VMs werden angezeigt. Andere Cloud-Anbieter wie AWS oder Azure werden nicht unterstützt.

Metriken werden als Zeitachsendiagramme angezeigt, die Hoch- und Tiefwerte für die folgenden Messungen anzeigen.

- CPU
- Arbeitsspeicher
- Speicher-IOPS
- Netzwerk-MBPS

Um den Namen der spezifischen Metrik anzuzeigen, klicken Sie auf das blaue Symbol für „Informationen“ oben links in der Ecke der Zeitachse.




Umsetzung der von vRealize Operations Manager gelieferten Daten

Wenn von vRealize Operations Manager bereitgestellte Metriken ein Problem offen legen, können Sie Problembereiche direkt in vRealize Automation identifizieren.

Zur Anzeige der von vRealize Operations Manager gelieferten Metriken klicken Sie auf eine Bereitstellung und wählen die Registerkarte **Überwachen** aus. Wenn die Registerkarte fehlt, siehe [Aktivieren von vRealize Operations Manager-Daten](#).

Metriken für den letzten Tag, die letzte Woche oder den letzten Monat sind verfügbar. Um einen Bereich von Interesse näher zu beleuchten, wählen Sie einen kleinen Bereich im unteren, schattierten Teil unter der Zeitachse einer Metrik aus:



Optimierung der Ressourcenverwaltung und -bereitstellung mithilfe von vRealize Operations Manager-Metriken in vRealize Automation

In einer integrierten vRealize Automation- und vRealize Operations Manager-Umgebung können Sie auf Einblicke und Warnungen für vRealize Automation-Objekte zugreifen, die von vRealize Operations Manager überwacht werden.


Im Dashboard **Einblicke** und auf den Registerkartenseiten **Warnungen** werden die Kapazität in Echtzeit und zugehörige Sensibilisierungsinformationen bereitgestellt, die Sie benötigen, um in vRealize Automation Verwaltungsentscheidungen zu treffen, ohne vRealize Operations Manager öffnen zu müssen. Die Informationen werden von der zugehörigen vRealize Operations Manager-Anwendung geliefert.

Arbeiten mit dem Dashboard „Einblicke“ und mit Ressourcenwarnungen

Das Dashboard **Einblicke** enthält Informationen zum Kapazitätsverbrauch aller Computer in der Cloud-Zone und gruppiert nach Projekten. Es kann auch die zu optimierenden Projektbereitstellungen anzeigen.

Auf den Seiten für **Warnungen** werden mögliche Kapazitäts- und Leistungsprobleme für Objekte wie Cloud-Zonen, Projekte, Bereitstellungen und virtuelle Maschinen angezeigt. Sie enthalten auch Informationen für Projektbesitzer darüber, welche ihrer Bereitstellungen optimiert werden können. Mit jedem Bereitstellungslink wird die Registerkarte **Optimieren** in der Bereitstellung geöffnet, auf der spezifische Anweisungen bereitgestellt werden.


Im folgenden Diagramm werden die Beziehung zwischen Ihren vRealize Automation-Ressourcen und -Bereitstellungen sowie die Daten veranschaulicht, die von der verknüpften vRealize Operations Manager-Anwendung in vRealize Automation zur Verfügung gestellt werden.



Arbeiten mit dem Dashboard „Einblicke“

Das Dashboard **Einblicke**, das auf jeder Cloud-Zonenseite verfügbar ist, bietet die folgenden vRealize Operations Manager-Metriken:

- CPU-, Arbeitsspeicher- und Speicherauslastung in Prozent der Kapazität
- Übersicht über den Funktionsverbrauch
- Bedarf an CPU und Arbeitsspeicher und Nutzungsverlauf
- Verbrauch über Projekte hinweg
- Zurückgewinnbare Ressourcenkapazität mit Kosteneinsparungen für Bereitstellungen und Projekte in einer Cloud-Zone



Es bietet auch die Möglichkeit, Projektbesitzer von Bereitstellungen, die optimiert werden können, zu warnen.

Das Dashboard **Einblicke** ist für vSphere- und VMware Cloud on AWS-Cloud-Zonen verfügbar, vorausgesetzt, die Cloud-Konten sind sowohl in vRealize Automation als auch in vRealize Operations Manager konfiguriert und werden in vRealize Operations Manager überwacht.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden des Dashboards „Einblicke“ zum Überwachen der Ressourcenkapazität und Benachrichtigen der Projektbesitzer in vRealize Automation](#).

Arbeiten mit Warnungen

Die Seite **Warnungen** bietet die folgenden Filterkategorien. Filtergruppen werden von der zugeordneten vRealize Operations Manager-Anwendung bereitgestellt.

- Schweregrad
- Status
- Auswirkung
- Typ
- Untertyp

■ Ressource

Jeder Filter kann mithilfe von Schnellfiltern weiter optimiert werden. Der Ressourcenfilter kann beispielsweise durch seine Schnellfiltertypen Cloud-Zone, virtuelle Maschine, Bereitstellung und Projektressource weiter verfeinert werden.

Sie verwenden Kombinationen von Filtern und Schnellfiltern, um zu steuern, welche Warnungen für die Anzeige verfügbar sind.

The screenshot displays the vRealize Automation Alerts interface. At the top, there are tabs for Deployments, Design, Infrastructure, Extensibility, Marketplace, and Alerts. Below the tabs, a filter bar includes a 'Resource Type' dropdown, a 'Quick filters' search bar, and three active filters: 'Status: Active', 'Resource Type: Virtual Machine, Project, Cloud Zone', and 'Impact: Health'. A dropdown menu for 'Resource Type' is open, showing checkboxes for 'Cloud Zone' (checked), 'Virtual Machine' (checked), 'Deployment' (unchecked), and 'Project' (checked). The main area shows a list of alerts under the heading 'Today' and 'Yesterday'. The 'Yesterday' section contains five alerts, including two 'Virtual machine is powered off for more than 5 days' warnings and three 'AlertDefinition' errors. On the right, a detailed view of a warning alert is shown, including its severity (Warning), status (Active), impact (Health), and type (Infrastructure). It also provides suggestions for action, such as deleting powered off machines or manually powering them on, and a section for adding notes.

Einige **Warnungen** bieten Informationen über und einen Link zu Bereitstellungen, die optimiert werden können. Eine einzelne Warnung kann die Möglichkeit bieten, den Projektbesitzer zu kontaktieren, ein Dashboard „Einblicke“ zu untersuchen oder mögliche Aktionen durchzuführen.

The screenshot shows the vRealize Automation Alerts page. The top navigation bar includes tabs for Deployments, Design, Infrastructure, Extensibility, Marketplace, and Alerts (which is highlighted). Below the navigation bar, there are filters for Severity (dropdown), Quick filters, Status (Active), and Severity (Critical). The main content area is divided into two columns. The left column shows a list of alerts for 'Today' and 'Yesterday'. The right column shows a detailed view of a selected alert. Red arrows indicate the flow from the alert list to the detailed view.

Alerts List (Left Column):

- Today:**
 - The project has some deployments t...** (6:17 PM)
 - Project » vc65 project
 - The project has some deployments that contain optimizable resources.
 - Cloud Zone has less than 60 days r...** (11:46 AM)
 - Cloud Zone » sqs-vc67.sqa.local / Datacenter
 - The time remaining on cloud zone is less than 60 days until capacity demand runs out.
- Yesterday:**
 - Cloud Zone has less than 60 days re...** (1:35 PM)
 - Cloud Zone » 测试Zone-g11n
 - The time remaining on cloud zone is less than 60 days until capacity demand runs out.
 - Cloud Zone has less than 60 days re...** (1:35 PM)
 - Cloud Zone » vmc staging-vsphere / SDDC-Datacenter
 - The time remaining on cloud zone is less than 60 days until capacity demand runs out.
 - AlertDefinition_ff4d3d96-fa4f-4022-...** (1:26 PM)

Alert Detail View (Right Column):

- Alert Title:** The project has some deployments that contain optimizable resources.
- Created:** Dec 14, 2020, 6:17:44 PM | **Updated:** Dec 14, 2020, 6:17:44 PM
- Project:** » vc65 project
- Severity:** Critical | **Status:** Active | **Impact:** Efficiency | **Type:** Application | **Subtype:** Performance
- Suggestions:**
 - REVIEW PROJECT**
 - If the project is experiencing increased provisioning, you can review the project to understand the deployments and poweroff/delete the ones that are no longer in use.
- Deployments to review:**

Name	Owner
contact-owner-test-dep-2	
- Notes:**
 - Investigating
 - ADD NOTE**

Warnungen sind nur für vSphere- und VMware Cloud on AWS-Ressourcenobjekte verfügbar.

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren und Verwenden integrierter Warnungen finden Sie unter [Verwenden von Warnungen zum Verwalten von Ressourcenkapazität, Leistung und Verfügbarkeit](#) in vRealize Automation und [Vorgehensweise zum Verwenden von Warnungen zum Optimieren von Bereitstellungen](#) in vRealize Automation.

Definition von Onboarding-Plänen in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie verwenden den Onboarding-Plan einer Arbeitslast zur Angabe von Maschinen, deren Daten aus einem Cloud-Kontotyp in einer Zielregion oder einem Datacenter erfasst wurden, die aber noch nicht von einem vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt verwaltet werden.

Beim Hinzufügen eines Cloud-Kontos mit Maschinen, die außerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt wurden, werden die Maschinen erst nach ihrer Integration von Cloud Assembly verwaltet. Verwenden Sie einen Onboarding-Plan, um nicht verwaltete Maschinen in die vRealize Automation Cloud Assembly-Verwaltung einzubinden. Sie erstellen einen Plan, befüllen ihn mit Maschinen und führen ihn dann aus, um die Maschinen zu importieren. Mithilfe des Onboarding-Plans können Sie eine Cloud-Vorlage sowie eine oder mehrere Bereitstellungen erstellen.

Sie können eine oder mehrere nicht verwaltete Maschinen in einen einzelnen Plan einbinden, indem Sie Maschinen manuell auswählen.

- Sie können pro Stunde bis zu 3.500 nicht verwaltete Maschinen innerhalb eines einzelnen Onboarding-Plans einbinden.
- Sie können pro Stunde bis zu 17.000 nicht verwaltete Maschinen innerhalb mehrerer Onboarding-Pläne einbinden.

Maschinen, die für das Arbeitslast-Onboarding verfügbar sind, werden auf der Seite **Ressourcen > Maschinen** für einen bestimmten Cloud-Kontotyp und eine bestimmte Cloud-Region aufgelistet und in der Spalte „Ursprung“ als *Discovered* bezeichnet. Nur Maschinen, für die Daten erfasst wurden, werden aufgelistet. Nach dem Onboarding der Maschinen werden diese in der Spalte „Ursprung“ als *Deployed* angezeigt.

Der Benutzer, der den Onboarding-Plan für die Arbeitslast ausführt, wird automatisch als Maschinenbesitzer zugewiesen.

Onboarding unterstützt auch das Onboarding von benutzerdefinierten Eigenschaften, angehängten Festplatten, sich ändernden Bereitstellungsbesitzern und von vSphere-Netzwerken.

- Benutzerdefinierte Eigenschaften: Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften auf der Ebene des Plans und auf der Ebene der einzelnen Maschinen festlegen. Eine benutzerdefinierte Eigenschaft, die auf der Maschinenebene festgelegt ist, setzt dieselbe Eigenschaft auf der Planebene außer Kraft.
- Angeschlossene Festplatten: Wenn eine Maschine über nicht startfähige Festplatten verfügt, werden sie automatisch mit der übergeordneten Maschine eingebunden. Um nicht startfähige Festplatten anzuzeigen, klicken Sie im Plan auf den Namen der Maschine und navigieren Sie dann zur Registerkarte **Speicher**.
- Bereitstellungsbesitz: Beim Onboarding können Sie den standardmäßigen Bereitstellungsbesitzer ändern. Um den Besitzer zu ändern, wählen Sie auf der Registerkarte **Bereitstellung** eine Bereitstellung aus, klicken Sie auf **Besitzer bearbeiten** und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus, der mit dem Projekt verknüpft ist.

Beispiele für Onboarding

Beispiele für Onboarding-Techniken finden Sie unter [Beispiel: Integrieren ausgewählter Maschinen als Einzelbereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Onboarding-Ereignisabonnements

Ein `Deployment Onboarded`-Ereignis wird erstellt, wenn Sie den Plan ausführen. Mithilfe der Optionen auf der Registerkarte „Erweiterbarkeit“ können Sie diese Bereitstellungsereignisse abonnieren und Aktionen für sie durchführen.

Nach dem Onboarding können Sie ein Projekt als Tag-2-Aktion für per Onboarding eingebundene Bereitstellungen aktualisieren. Um die Aktion „Projekt ändern“ zu verwenden, muss das Zielprojekt dieselben Cloud-Zonen-Ressourcen wie die Bereitstellung verwenden. Sie können die Projektänderungsaktion für keine per Onboarding eingebundenen Bereitstellungen ausführen, an denen Sie nach dem Onboarding Änderungen vorgenommen haben.

Beispiel: Integrieren ausgewählter Maschinen als Einzelbereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly

In diesem Beispiel können Sie zwei nicht verwaltete Maschinen als vRealize Automation Cloud Assembly-Einzelbereitstellung einbinden und eine einzelnen Cloud-Vorlage für alle Maschinen im Plan erstellen.

Wenn Sie ein Cloud-Konto erstellen, werden die Daten aller Maschinen, die diesem Konto zugeordnet sind, erfasst und anschließend auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Maschinen** angezeigt. Wenn das Cloud-Konto über Maschinen verfügt, die außerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt wurden, können Sie einen Onboarding-Plan verwenden, der zulässt, dass die Maschinen von vRealize Automation Cloud Assembly verwaltet werden.

Hinweis Sie können Bereitstellungen lediglich vor deren Integration umbenennen. Nach der Integration ist die Option **Umbenennen** deaktiviert.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderliche Benutzerrolle verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Weitere Informationen finden Sie unter [Definition von Onboarding-Plänen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- Erstellen und bereiten Sie ein vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt vor.

Dieses Verfahren enthält einige der Schritte aus dem grundlegenden WordPress-Anwendungsfall. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

- Erstellen Sie ein Projekt, fügen Sie Benutzer hinzu und weisen Sie Benutzerrollen im Projekt zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Teil 2: Erstellen des vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielprojekts](#).
- Erstellen Sie ein Amazon Web Services-Cloud-Konto für das Projekt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Cloud-Konto des [Teil 1: Konfigurieren der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielinfrastruktur](#).

Das Amazon Web Services-Cloud-Konto in diesem Verfahren enthält Maschinen, die vor dem Hinzufügen des Cloud-Kontos zu vRealize Automation Cloud Assembly von einer anderen Anwendung als vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt wurden.


- Stellen Sie sicher, dass die Seite **Maschinen** zu integrierende Maschinen enthält. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Maschinenressourcen in vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Onboarding**.
- 2 Klicken Sie auf **Neuer Onboarding-Plan** und geben Sie Beispielwerte ein.

Einstellung	Beispielwert
Name des Plans	VC-sqa-Bereitstellungen
Beschreibung	Beispiel eines Onboarding-Plans für AWS-Maschine für OurCo-AWS-Cloud-Konto
Cloud-Konto	OurCo-AWS
Standardprojekt	WordPress

- 3 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 4 Klicken Sie auf der Registerkarte **Bereitstellungen** des Plans auf **Maschinen auswählen**, wählen Sie eine oder mehrere Maschinen aus und klicken Sie auf **OK**.



- 5 Wählen Sie **Eine Bereitstellung erstellen, die alle Maschinen enthält** aus und klicken Sie auf **Erstellen**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der neuen Bereitstellung und klicken Sie auf **Cloud-Vorlage...**
- 7 Klicken Sie auf **Cloud-Vorlage im Cloud Assembly-Format erstellen**.

- 8 Geben Sie einen Namen für die Cloud-Vorlage ein und klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis Wenn Ihr Onboarding-Plan eine vSphere-Maschine verwendet, müssen Sie die Cloud-Vorlage bearbeiten, nachdem der Onboarding-Vorgang abgeschlossen ist. Der Onboarding-Vorgang kann die vSphere-Quellmaschine und die zugehörige Maschinenvorlage nicht verknüpfen, und die resultierende Cloud-Vorlage enthält den Eintrag `imageRef: "no image available"` im Cloud-Vorlagencode. Die Cloud-Vorlage kann erst bereitgestellt werden, wenn Sie den korrekten Vorlagennamen im Feld `imageRef:` angeben. Um das Auffinden und Aktualisieren der Cloud-Vorlage nach Abschluss des Onboarding-Vorgangs zu vereinfachen, verwenden Sie die Option **Name der Cloud-Vorlage** auf der Seite **Cloud-Vorlagenkonfiguration** der Bereitstellung. Notieren Sie den automatisch generierten Namen der Cloud-Vorlage oder geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein und notieren Sie ihn. Wenn die Onboarding-Funktion abgeschlossen ist, suchen und öffnen Sie die Cloud-Vorlage und ersetzen Sie den "no image available"-Eintrag im Feld `imageRef:` durch den korrekten Vorlagennamen.

- 9 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Bereitstellung, klicken Sie auf **Ausführen** und dann auf der Seite **Plan ausführen** erneut auf **Ausführen**.

Die ausgewählten Amazon Web Services-Maschinen werden als Einzelbereitstellung mit einer begleitenden Cloud-Vorlage integriert.

- 10 Öffnen und untersuchen Sie die Cloud-Vorlage, indem Sie auf die Registerkarte **Cloud-Vorlagen** und dann auf den Namen der Cloud-Vorlage klicken.
- 11 Öffnen und untersuchen Sie die Bereitstellung, indem Sie auf die Registerkarte **Bereitstellungen** und dann auf den Namen der Bereitstellung klicken.

Erweiterte Konfiguration für vRealize Automation Cloud Assembly-Umgebung

Sie können Ihre vRealize Automation Cloud Assembly-Umgebung so konfigurieren, dass Projektkonfiguration, -integration und -bereitstellung weiter unterstützt werden.

Weitere Informationen zu Verwaltungsmethoden, wie z. B. die Verwendung von Benutzern und Protokollen sowie der Beitritt zum Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bzw. das Verlassen des Programms, finden Sie in der Hilfe unter [Verwalten von vRealize Automation](#).

Vorgehensweise zum Integrieren eines Internet-Proxyservers für vRealize Automation

Für vRealize Automation-Installationen in isolierten Netzwerken ohne direkten Internetzugriff können Sie einen Internet-Proxyserver so einsetzen, dass die „Internet gemäß Proxy“-Funktionen zugelassen werden. Der Internet-Proxyserver unterstützt HTTP und HTTPS.

Um Public Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) sowie externe Integrationspunkte wie IPAM, Ansible und Puppet mit vRealize Automation zu konfigurieren und zu verwenden, müssen Sie einen Internet-Proxyserver für den Zugriff auf einen internen vRealize Automation-Internet-Proxyserver konfigurieren.

vRealize Automation enthält einen internen Proxyserver, der mit Ihrem Internet-Proxyserver kommuniziert. Dieser Server kommuniziert mit Ihrem Proxyserver, wenn er mit dem Befehl `vracli proxy set ...` konfiguriert wurde. Wenn Sie keinen Internet-Proxyserver für Ihre Organisation konfiguriert haben, versucht der interne vRealize Automation-Proxyserver, eine direkte Verbindung mit dem Internet herzustellen.

Sie können vRealize Automation so einrichten, dass ein Internet-Proxyserver mithilfe des bereitgestellten Befehlszeilen-Dienstprogramms `vracli` verwendet wird. Informationen zur Verwendung der `vracli`-API finden Sie unter Verwendung des `--help`-Arguments in der `vracli`-Befehlszeile, z. B. `vracli proxy --help`.

Der Zugriff auf den Internet-Proxyserver erfordert die Verwendung von lokalen eingebetteten Steuerelementen mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit (ABX), die in vRealize Automation integriert sind.

Hinweis Der Zugriff auf Workspace ONE Access (zuvor VMware Identity Manager) über den Internet-Proxy wird nicht unterstützt. Sie können den Befehl `vracli set vidm` nicht für den Zugriff auf Workspace ONE Access über den Internet-Proxyserver verwenden.

Der interne Proxyserver erfordert IPv4 als Standard-IP-Format. Es sind keine Internet-Protokolleinschränkungen, Authentifizierungs- oder Man-in-the-Middle-Aktionen für den TLS (HTTPS)-zertifizierten Datenverkehr erforderlich.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über einen vorhandenen als Internet-Proxyserver zu verwendenden HTTP- oder HTTPS-Server in dem vRealize Automation-Netzwerk verfügen, das den ausgehenden Datenverkehr an externe Sites weiterleiten kann. Die Verbindung muss für IPv4 konfiguriert sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Ziel-Internet-Proxyserver für die Unterstützung von IPv4 statt IPv6 als IP-Standardformat konfiguriert ist.
- Wenn der Internet-Proxyserver TLS verwendet und eine HTTPS-Verbindung mit seinen Clients benötigt, müssen Sie das Serverzertifikat mithilfe eines der folgenden Befehle importieren, bevor Sie die Proxy-Konfiguration festlegen.

- `vracli certificate proxy --set path_to_proxy_certificate.pem`
- `vracli certificate proxy --set stdin`

Verwenden Sie den Parameter `stdin` für die interaktive Eingabe.

Verfahren

- 1 Erstellen Sie eine Proxy-Konfiguration für die Pods oder Container, die von den Kubernetes verwendet werden. In diesem Beispiel wird über das HTTP-Schema auf den Proxyserver zugegriffen.

```
vracli proxy set --host http://proxy.vmware.com:3128
```

- 2 Zeigen Sie die Proxy-Konfiguration an.

```
vracli proxy show
```

Das Ergebnis ähnelt Folgendem:

```
{
  "enabled": true,
  "host": "10.244.4.51",
  "java-proxy-exclude": "*.local|*.localdomain|localhost|10.244.*|
192.168.*|172.16.*|kubernetes|sc2-rdops-vm06-dhcp-198-120.eng.vmware.com|10.192.204.9|
*.eng.vmware.com|sc2-rdops-vm06-dhcp-204-9.eng.vmware.com|10.192.213.146|sc2-rdops-vm06-
dhcp-213-146.eng.vmware.com|10.192.213.151|sc2-rdops-vm06-dhcp-213-151.eng.vmware.com",
  "java-user": null,
  "password": null,
  "port": 3128,
  "proxy-
exclude": ".local,.localdomain,localhost,10.244.,192.168.,172.16.,kubernetes,sc2-
rdops-vm06-dhcp-198-120.eng.vmware.com,10.192.204.9,.eng.vmware.com,sc2-
rdops-vm06-dhcp-204-9.eng.vmware.com,10.192.213.146,sc2-rdops-vm06-
dhcp-213-146.eng.vmware.com,10.192.213.151,sc2-rdops-vm06-dhcp-213-151.eng.vmware.com",
  "scheme": "http",
  "upstream_proxy_host": null,
  "upstream_proxy_password_encoded": "",
  "upstream_proxy_port": null,
  "upstream_proxy_user_encoded": "",
  "user": null,
  "internal.proxy.config": "dns_v4_first on \nhttp_port
0.0.0.0:3128\nlogformat squid %ts.%03tu %6tr %>a %Ss/%03>Hs
%<st %rm %ru %[un %Sh/%<a %mt\naccess_log stdio:/tmp/logger squid\ncoredump_dir /\ncache
deny all \nappend_domain .prelude.svc.cluster.local\nacl mylan src 10.0.0.0/8\nacl mylan
src 127.0.0.0/8\nacl mylan src 192.168.3.0/24\nacl proxy-exclude dstdomain .local\nacl
proxy-exclude dstdomain .localdomain\nacl proxy-exclude dstdomain localhost\nacl
proxy-exclude dstdomain 10.244.\nACL proxy-exclude dstdomain 192.168.\nACL proxy-exclude
dstdomain 172.16.\nACL proxy-exclude dstdomain kubernetes\nACL proxy-exclude dstdomain
10.192.204.9\nACL proxy-exclude dstdomain .eng.vmware.com\nACL proxy-exclude dstdomain
```

```
10.192.213.146\nacl proxy-exclude dstdomain 10.192.213.151\nalways_direct allow proxy-
exclude\nhttp_access allow mylan\nhttp_access deny all\n# End autogen configuration\n",
    "internal.proxy.config.type": "default"
}
```

Hinweis Wenn Sie einen Internet-Proxyserver für Ihre Organisation konfiguriert haben, wird im obigen Beispiel "internal.proxy.config.type": "non-default" anstelle von 'default' angezeigt. Aus Sicherheitsgründen wird das Kennwort nicht angezeigt.

Hinweis Wenn Sie den Parameter `--proxy-exclude` verwenden, müssen Sie die Standardwerte bearbeiten. Wenn Sie z. B. `acme.com` als Domäne hinzufügen möchten, auf die über den Internet-Proxyserver nicht zugegriffen werden kann, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a Geben Sie `vracli proxy default-no-proxy` ein, um die standardmäßigen `proxy-exclude`-Einstellungen zu erhalten. Dies ist eine Liste der automatisch erstellten Domänen und Netzwerke.
- b Bearbeiten Sie den Wert, der `.acme.com` hinzugefügt werden soll.
- c Geben Sie `vracli proxy set --proxy-exclude ...` ein, um die aktuellen Konfigurationseinstellungen zu aktualisieren.
- d Führen Sie den Befehl `/opt/scripts/deploy.sh` aus, um die Umgebung erneut bereitzustellen.

- 3 (Optional) Schließen Sie DNS-Domänen, FQDNs und IP-Adressen vom Zugriff durch den Internet-Proxyserver aus.

Ändern Sie immer die Standardwerte der `proxy-exclude`-Variablen mithilfe von parameter `--proxy-exclude`. Um die Domäne `exclude.vmware.com` hinzuzufügen, verwenden Sie zuerst den Befehl `vracli proxy show`, kopieren Sie dann die Variable `proxy-exclude` und fügen Sie den Domänenwert mithilfe des Befehls `vracli proxy set ...` wie folgt hinzu:

```
vracli proxy set --host http://
proxy.vmware.com:3128 --proxy-exclude "exclude.vmware.com,docker-
registry.prelude.svc.cluster.local,localhost,.local,.cluster.local,10.244.,192.,172.16.,sc-
rdops-vm11-dhcp-75-38.eng.vmware.com,10.161.75.38,.eng.vmware.com"
```

Hinweis Fügen Sie `proxy-exclude` Elemente hinzu, anstatt Werte zu ersetzen. Wenn Sie `proxy-exclude`-Standardwerte löschen, funktioniert vRealize Automation nicht ordnungsgemäß. Sollte dies geschehen, löschen Sie die Proxy-Konfiguration und beginnen Sie von vorn.

- 4 Nachdem Sie den Internet-Proxyserver mit dem Befehl `vracli proxy set ...` festgelegt haben, können Sie mithilfe des Befehls `vracli proxy apply` die Konfiguration des Internet-Proxyservers aktualisieren und die neuesten Proxy-Einstellungen aktivieren.

- 5 Sollten Sie dies noch nicht getan haben, aktivieren Sie die Skriptänderungen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
/opt/scripts/deploy.sh
```

- 6 (Optional) Konfigurieren Sie bei Bedarf den Proxyserver, um den externen Zugriff auf Port 22 zu unterstützen.

Zur Unterstützung von Integrationen wie Puppet und Ansible muss der Proxyserver zulassen, dass Port 22 auf die relevanten Hosts zugreift.

Beispiel: Beispiel für Squid-Konfiguration

In Bezug auf Schritt 1 können Sie, falls Sie einen Squid-Proxy einrichten, Ihre Konfiguration in `/etc/squid/squid.conf` optimieren, indem Sie sie an das folgende Beispiel anpassen:

```
acl localnet src 192.168.11.0/24

acl SSL_ports port 443

acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

http_access allow !Safe_ports
http_access allow CONNECT !SSL_ports
http_access allow localnet

http_port 0.0.0.0:3128

maximum_object_size 5 GB
cache_dir ufs /var/spool/squid 20000 16 256
coredump_dir /var/spool/squid
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern (Release|Packages(.gz)*)$ 0 20% 2880
refresh_pattern . 0 20% 4320

client_persistent_connections on
server_persistent_connections on
```

Wozu dienen NSX-T-Zuordnungen zu mehreren vCentern in vRealize Automation

Sie können ein NSX-T-Cloud-Konto mit einem oder mehreren vCenter-Cloud-Konten verknüpfen, um verschiedene Bereitstellungsziele zu unterstützen.

Sie können dasselbe vorhandene NSX-T-Netzwerk mit Netzwerkprofilen für verschiedene vCenter verknüpfen und eine Bereitstellung basierend auf Beschränkungen in einem beliebigen vCenter bereitstellen. Im Folgenden werden einige Beispiele aufgelistet:

- Cloud-Vorlagen, die eine einzelne Maschine und mehrere Netzwerkkarten enthalten, die dasselbe Netzwerkprofil verwenden, wobei dieses Netzwerkprofil ein NSX-T-Netzwerk enthält, das sich über mehrere vCenter erstreckt.
- Cloud-Vorlagen, die eine Maschine in einem *privaten* Netzwerk enthalten, das ein Netzwerkprofil mit subnetzbasierter Isolierung und ein NSX-T-Netzwerk (*vorhanden*) verwendet, das sich über mehrere vCenter erstreckt.
- Cloud-Vorlagen, die eine einzelne Maschine in einem *privaten* Netzwerk enthalten, das ein Netzwerkprofil mit sicherheitsgruppenbasierter Isolierung und ein NSX-T-Netzwerk verwendet, das sich über mehrere vCenter erstreckt.
- Cloud-Vorlagen, die eine einzelne Maschine in einem *gerouteten* Netzwerk enthalten, das ein Netzwerkprofil mit einem NSX-T-Netzwerk verwendet, das sich über mehrere vCenter erstreckt.
- Cloud-Vorlagen, die einen bedarfsgesteuerten Lastausgleichsdienst enthalten, der in einem Netzwerkprofil definiert ist, in dem der Lastausgleichsdienst auf alle vCenter-Maschinen im Netzwerk angewendet wird.
- Cloud-Vorlagen, die ein bedarfsgesteuertes Netzwerk enthalten, das in einem Netzwerkprofil definiert ist, in dem das bedarfsgesteuerte Netzwerk von allen vCentern verwendet wird, die das Netzwerkprofil nutzen.
- Cloud-Vorlagen, die eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe mit optionalen Firewallregeln und enthalten, wobei die Sicherheitsgruppe mit allen vCentern im Netzwerk verknüpft ist.

Sie können internes oder externes vRealize Automation-IPAM im NSX-T-Netzwerk konfigurieren und dieselbe IP-Adresse für Maschinen freigeben, die in verschiedenen vCentern bereitgestellt werden.

Wenn kein Netzwerkprofil im System definiert ist, können Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, die mehrere Maschinen in verschiedenen vCenters enthält, die ein einzelnes *vorhandenes* NSX-T-Netzwerk teilen.

Was passiert, wenn die Verknüpfung eines NSX-Cloud-Kontos in vRealize Automation entfernt wird

Wenn Sie eine Verknüpfung zwischen einem NSX-Cloud-Konto und einem vCenter-Cloud-Konto entfernen, müssen Sie auch die zugehörigen Netzwerkprofile aktualisieren, um die verknüpften NSX-Objekte zu entfernen.

Wenn Sie eine Verknüpfung zwischen einem NSX-Cloud-Konto und einem vCenter-Cloud-Konto entfernen, werden die Infrastrukturelemente nicht automatisch von vRealize Automation aktualisiert. Sie müssen Ihre vorhandenen Netzwerkprofile aktualisieren, um die zugeordneten NSX-Objekte zu entfernen.

Die Benutzeroberfläche enthält Informationen, mit denen die betroffenen Netzwerkprofilelemente wie folgt hervorgehoben werden können:

- Wenn für das Netzwerkprofil ein vorhandenes NSX-Netzwerk ausgewählt ist:
 - Das Objekt wird als *ungültig* markiert und die Meldung *Einige Netzwerkobjekte fehlen oder sind ungültig.* wird angezeigt.
 - Die Objekt werden entfernt, wenn Sie das Netzwerkprofil speichern.
- Wenn für das Netzwerkprofil Anwendungsisolierung konfiguriert ist, müssen Sie die Einstellungen für die Isolierungsrichtlinie aktualisieren, bevor das Netzwerkprofil gespeichert werden kann.
- Wenn für das Netzwerkprofil Sicherheitsgruppen oder Lastausgleichsdienste ausgewählt sind, werden die Objekte beim Speichern des Netzwerkprofils entfernt.

Vorhandene Bereitstellungen funktionieren weiterhin entwurfsgemäß für vorhandene Komponenten, schlagen jedoch fehl, wenn neue Komponenten erstellt werden, z. B. bei einem horizontalen Skalierungsvorgang.

Wenn Sie die Verknüpfung erneut einrichten, wird das Netzwerkprofil neu befüllt, und vorhandene Bereitstellungen funktionieren wie geplant.


Wenn Sie das NSX-Cloud-Konto entfernen, ist das obige Verhalten identisch. Netzwerkobjekte werden jedoch als *fehlend* und nicht als *ungültig* gekennzeichnet.

Vorgehensweise zum Verwenden des IPAM-SDK zur Erstellung eines anbieterspezifischen, externen IPAM-Integrationspakets für vRealize Automation

Externe IPAM-Anbieter und -Partner können das IPAM-SDK herunterladen und verwenden, um ein IPAM-Integrationspaket zu erstellen, mit dem vRealize Automation die anbieterspezifische IPAM-Lösung unterstützen kann.

Der Vorgang zum Erstellen und Bereitstellen eines benutzerdefinierten IPAM-Pakets für vRealize Automation mithilfe des bereitgestellten IPAM-SDK wird im Dokument [Erstellen und Bereitstellen eines anbieterspezifischen IPAM-Integrationspakets für VMware Cloud Assembly](#) beschrieben. Wie im Dokument beschrieben, können Sie das neueste *VMware vRealize Automation-Drittanbieter-IPAM-SDK* über die [VMware Code](#)-Site herunterladen. Die folgenden IPAM-SDK-Pakete sind verfügbar:

- [VMware vRealize Automation Third-Party IPAM SDK 1.1.0](#)
- [VMware vRealize Automation Third-Party IPAM SDK 1.0.0](#)



Überprüfen Sie vor dem Erstellen eines anbieterspezifischen IPAM-Integrationspakets mithilfe des IPAM-SDK, ob bereits ein Paket für vRealize Automation vorhanden ist. Sie können auf der Website des IPAM-Anbieters im [VMware Marketplace](#) und auf der vRealize Automation-Registerkarte **Marketplace** nach einem anbieterspezifischen IPAM-Integrationspaket suchen.

Im anbieterspezifischen Beispiel [Lernprogramm: Konfigurieren einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration für vRealize Automation](#) sind hilfreiche Referenzinformationen enthalten.

Verwenden von vRealize Automation mit Azure VMware Solution

In diesem Verfahren wird die Einrichtung von vRealize Automation für die Zusammenarbeit mit Self-Service-Hybrid Cloud-Umgebungen wie Microsoft Azure VMware Solution beschrieben, damit Sie vRealize Automation-Arbeitslasten innerhalb dieser Umgebung verwenden können.

vRealize Automation unterstützt Verbindungen mit Azure VMware Solution (AVS) zum Verschieben und Ausführen von VMware-Arbeitslasten in einer Azure Cloud-Umgebung. AVS wurde von Microsoft erstellt, um die Schnittstelle mit VMware-Umgebungen zu unterstützen.

Die Verwendung von AVS wird von Microsoft ausführlich dokumentiert. Die Dokumentation finden Sie unter:

- Azure VMware Solution – <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/>

Zur Verwendung von AVS in vRealize Automation müssen Sie vCenter- und NSX-T-Cloud-Konten einrichten. Informationen zum Einrichten dieser Cloud-Konten finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- Einrichten eines vCenter-Cloud-Kontos – [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).
- Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos – [Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos in vRealize Automation](#)

In folgendem Verfahren werden allgemeine Schritte zum Konfigurieren Ihrer Umgebung für die Bereitstellung von vRealize Automation-Arbeitslasten in AVS dargestellt.

- 1 Installieren und konfigurieren Sie Azure VMware Solution basierend auf den Herstelleranweisungen, die für Ihre Umgebung geeignet sind.
- 2 Erstellen Sie vCenter- und NSX-T-Cloud-Konten innerhalb Ihrer vRealize Automation Bereitstellung.

Verwenden von vRealize Automation mit Google Cloud VMware Engine

In diesem Verfahren wird die Einrichtung von vRealize Automation für die Zusammenarbeit mit Self-Service-Hybrid Cloud-Umgebungen wie Google Cloud VMware Solution beschrieben, damit Sie vRealize Automation-Arbeitslasten innerhalb dieser Umgebung verwenden können.

vRealize Automation unterstützt Verbindungen mit Google Cloud VMware Engine (GCVE) zum Verschieben und Ausführen von VMware-Arbeitslasten in Google Cloud. GCVE wurde von Google erstellt, um die Schnittstelle mit VMware-Umgebungen zu unterstützen.

Die Verwendung von GCVE wird von Google ausführlich dokumentiert. Die Dokumentation finden Sie unter:

- Google Cloud VMware Engine – <https://cloud.google.com/vmware-engine/docs>

Zur Verwendung von GCVE mit vRealize Automation müssen Sie vCenter- und NSX-T-Cloud-Konten in vRealize Automation einrichten. Informationen zum Einrichten dieser Cloud-Konten finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- Einrichten eines vCenter-Cloud-Kontos – [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).
- Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos – [Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos in vRealize Automation](#)

In folgendem Verfahren werden allgemeine Schritte zum Konfigurieren Ihrer Umgebung für die Bereitstellung von vRealize Automation-Arbeitslasten in GCVE dargestellt.

- 1 Installieren und konfigurieren Sie Google Cloud VMware Engine basierend auf den Herstelleranweisungen, die für Ihre Umgebung geeignet sind.
- 2 Erstellen Sie vCenter- und NSX-T-Cloud-Konten innerhalb Ihrer vRealize Automation Bereitstellung.

Verwenden von vRealize Automation mit Oracle Cloud VMware Solution

In diesem Verfahren wird die Einrichtung von vRealize Automation für die Zusammenarbeit mit Self-Service-Hybrid Cloud-Umgebungen wie Oracle Cloud VMware Solution beschrieben, damit Sie vRealize Automation-Arbeitslasten innerhalb dieser Umgebung verwenden können.

vRealize Automation unterstützt die Verbindung mit Oracle Cloud VMware Solution (OCVS) zum Verschieben und Ausführen von VMware-Arbeitslasten in Oracle Cloud. OCVS wurde von Oracle erstellt, um die Schnittstelle mit VMware-Umgebungen zu unterstützen.

Die Verwendung von OCVS wird von Oracle ausführlich dokumentiert. Die Dokumentation finden Sie unter:

- Oracle Cloud VMware Solution – <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/VMware/Concepts/ocvsoverview.htm>

Zur Verwendung von OCVS müssen Sie vCenter- und NSX-T-Cloud-Konten einrichten. Informationen zum Einrichten dieser Cloud-Konten finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- Einrichten eines vCenter-Cloud-Kontos – [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).
- Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos – [Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos in vRealize Automation](#)

In folgendem Verfahren werden allgemeine Schritte zum Konfigurieren Ihrer Umgebung für die Bereitstellung von vRealize Automation-Arbeitslasten in OCVS dargestellt.

- 1 Installieren und konfigurieren Sie Oracle Cloud VMware Solution basierend auf den Herstelleranweisungen, die für Ihre Umgebung geeignet sind.
- 2 Erstellen Sie vCenter- und NSX-T-Cloud-Konten innerhalb Ihrer vRealize Automation Bereitstellung.

Verwenden von vRealize Automation mit VMware Cloud on Dell EMC

In diesem Verfahren wird die Einrichtung von vRealize Automation für die Zusammenarbeit mit Self-Service-Hybrid Cloud-Umgebungen wie VMware Cloud on Dell EMC beschrieben, damit Sie vRealize Automation-Arbeitslasten innerhalb dieser Umgebung verwenden können.

vRealize Automation unterstützt die Verbindung mit VMware Cloud on Dell EMC zum Verschieben und Ausführen von VMware-Arbeitslasten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der VMware Cloud on Dell EMC-Dokumentation unter <https://docs.vmware.com/de/VMware-Cloud-on-Dell-EMC/index.html>.

Um vRealize Automation mit VMware Cloud on Dell EMC verwenden zu können, müssen Sie ein vCenter-Cloud-Konto einrichten. Informationen zum Einrichten dieses Cloud-Kontos finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- Einrichten eines vCenter-Cloud-Kontos – [Erstellen Sie ein vCenter-Cloud-Konto in vRealize Automation](#).

In folgendem Verfahren werden allgemeine Schritte zum Konfigurieren Ihrer Umgebung für die Bereitstellung von vRealize Automation-Arbeitslasten in VMware Cloud on Dell EMC dargestellt.

- 1 Installieren und konfigurieren Sie VMware Cloud on Dell EMC basierend auf den Herstelleranweisungen, die für Ihre Umgebung geeignet sind.

- 2 Erstellen Sie ein vCenter Cloud-Konto innerhalb Ihrer vRealize Automation-Bereitstellung.

Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur

4

In der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur definieren Sie Cloud-Kontoregionen als Zonen, in denen Cloud-Vorlagen und deren Arbeitslasten bereitgestellt werden können.

Darüber hinaus beinhaltet die Ressourceninfrastruktur die Erstellung allgemeiner Zuordnungen von Images und Maschinengrößen sowie von Profilen, die Netzwerk- und Speicherfunktionen über Cloud-Kontoregionen oder Datacenter hinweg definieren.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- Vorgehensweise zum Hinzufügen von Cloud-Zonen, die Regionen oder Datacenter für die Platzierung des vRealize Automation Cloud Assembly-Ziels definieren
- Vorgehensweise zum Hinzufügen von Konfigurationszuordnungen in vRealize Automation, um gemeinsame Maschinengrößen anzugeben
- Vorgehensweise zum Hinzufügen von Image-Zuordnungen in vRealize Automation für den Zugriff auf gängige Betriebssysteme
- Vorgehensweise zum Hinzufügen von Netzwerkprofilen in vRealize Automation
- Vorgehensweise zum Hinzufügen von vRealize Automation Cloud Assembly-Speicherprofilen, die verschiedenen Anforderungen entsprechen
- Verwenden von Preisgestaltungskarten in vRealize Automation
- Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen
- Vorgehensweise zum Arbeiten mit Ressourcen in vRealize Automation
- Konfigurieren von Mehrmandantenressourcen mit vRealize Automation

Vorgehensweise zum Hinzufügen von Cloud-Zonen, die Regionen oder Datacenter für die Platzierung des vRealize Automation Cloud Assembly-Ziels definieren

Eine vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zone ist eine Gruppe von Ressourcen innerhalb eines Cloud-Kontotyps, wie z. B. AWS oder vSphere.

Arbeitslasten werden von Cloud-Vorlagen in Cloud-Zonen in einer bestimmten Kontoregion bereitgestellt. Jede Cloud-Zone ist mit einem vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt verknüpft.

Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen** aus und klicken Sie auf **Neue Zone hinzufügen**.

Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen

Bei vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zonen handelt es sich um Bereiche von Computing-Ressourcen, die für Ihren Cloud-Kontotyp spezifisch sind, wie z. B. AWS oder vSphere.

Cloud-Zonen sind spezifisch für eine Region und müssen einem Projekt zugewiesen werden. Zwischen Cloud-Zonen und Projekten besteht eine n:n-Beziehung. vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die Bereitstellung auf den beliebtesten Public Clouds, einschließlich Azure, AWS und GCP, sowie vSphere. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen von Cloud-Konten zu vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Zu den zusätzlichen Platzierungssteuerelementen gehören Optionen für Platzierungsrichtlinien, Funktions- und Computing-Tags.

■ Platzierungsrichtlinie

Die Platzierungsrichtlinie steuert die Hostauswahl für Bereitstellungen innerhalb der angegebenen Cloud-Zone.

- **default** – Verteilt Computing-Ressourcen basierend auf der Verfügbarkeit auf Cluster und Hostmaschinen. Beispielsweise werden alle Maschinen in einer bestimmten Bereitstellung auf dem ersten anwendbaren Host bereitgestellt.
- **binpack** – Computing-Ressourcen werden auf dem am stärksten ausgelasteten Host platziert, der über genügend Ressourcen zum Ausführen der betreffenden Berechnung verfügt.
- **spread** – Stellt dem Cluster oder Host mit der geringsten Zahl an virtuellen Maschinen Computing-Ressourcen auf Bereitstellungsebene zur Verfügung. Für vSphere verteilt Distributed Resource Scheduler (DRS) die virtuellen Maschinen auf die Hosts. Beispiel: Alle angeforderten Maschinen in einer Bereitstellung werden auf demselben Cluster platziert, bei der nächsten Bereitstellung wird jedoch je nach aktueller Last gegebenenfalls ein anderer vSphere-Cluster ausgewählt.

Beispiel: Angenommen, Sie verfügen über die folgende Konfiguration:

- DRS-Cluster 1 mit 5 virtuellen Maschinen
- DRS-Cluster 2 mit 9 virtuellen Maschinen
- DRS-Cluster 3 mit 6 virtuellen Maschinen

Wenn Sie einen Cluster mit 3 virtuellen Maschinen anfordern und eine Spread-Richtlinie auswählen, sollten sie alle auf Cluster 1 platziert werden. Die aktualisierte Last für Cluster 1 wird in 8 virtuelle Maschinen geändert, während die Lasten für die Cluster 2 und 3 unverändert bei 9 und 6 bleiben.

Wenn Sie dann weitere 2 virtuelle Maschinen anfordern, werden diese auf dem DRS-Cluster 3 platziert, der dann 8 virtuelle Maschinen enthält. Die Lasten für die Cluster 1 und 3 bleiben unverändert bei 8 und 9.

Wenn zwei Cloud-Zonen alle für die Bereitstellung erforderlichen Kriterien erfüllen, wählt die Platzierungslogik diejenige mit höherer Priorität aus.

■ Funktions-Tags

Blueprints enthalten Einschränkungs-Tags, die bei der Bestimmung der Bereitstellungsplatzierung hilfreich sind. Während der Bereitstellung werden Einschränkungs-Tags des Blueprints passenden Funktions-Tags in Cloud-Zonen und Computing-Ressourcen zugewiesen und somit die Cloud-Zonen festgelegt, die für die Platzierung der VM-Ressourcen verfügbar sind.

■ Berechnungen

Sie können die Computing-Ressourcen anzeigen und verwalten, die für die Bereitstellung von Arbeitslasten für diese Cloud-Zone verfügbar sind, wie z. B. AWS-Verfügbarkeitszonen und vCenter-Cluster.

Hinweis Ab vRealize Automation 8.3 können Cloud-Zonen Computing-Ressourcen nicht mehr gemeinsam nutzen. Legacy-Cloud-Zonen, die freigegebene Computing-Ressourcen verwenden, werden zwar noch unterstützt, Benutzer werden jedoch aufgefordert, diese Ressourcen entsprechend der aktuellen Vorgaben zu aktualisieren.

Cloud-Zonen, die während der Erstellung von Cloud-Konten automatisch erzeugt werden, werden nach der Datenerfassung mit den zugrunde liegenden Computing-Ressourcen verknüpft.

Wenn ein vCenter-Computing-Cluster DRS-fähig ist, wird in der Cloud-Zone nur der Cluster in der Liste der Berechnungen angezeigt und die untergeordneten Hosts werden nicht angezeigt. Wenn ein vCenter-Computing-Cluster nicht DRS-fähig ist, zeigt die Cloud-Zone nur eigenständige ESXi-Hosts an, sofern vorhanden.


Fügen Sie den Anforderungen der Cloud-Zone entsprechend Computing-Ressourcen hinzu. Die Registerkarte „Berechnen“ enthält einen Filtermechanismus, mit dem Sie die Aufnahme von Computing-Ressourcen in Cloud-Zonen steuern können. Anfänglich lautet die Filterauswahl „Alle Berechnungen einschließen“. In der folgenden Liste werden verfügbare Computing-Ressourcen angezeigt, die alle zur Verwendung in Bereitstellungen verfügbar sind. Sie verfügen über zwei zusätzliche Optionen zum Hinzufügen von Computing-Ressourcen zu einer Cloud-Zone.

- **Berechnung manuell auswählen:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Computing-Ressourcen manuell aus der Liste darunter auswählen möchten. Nachdem Sie sie ausgewählt haben, klicken Sie auf „Berechnung hinzufügen“, um die Ressourcen der Zone hinzuzufügen. Die ausgewählten Ressourcen stehen für die Verwendung in Bereitstellungen zur Verfügung.
- **Berechnung nach Tags dynamisch einbeziehen** – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Computing-Ressourcen basierend auf Tags für die Zone ein- oder ausschließen möchten. Alle Computing-Ressourcen werden so lange angezeigt, bis Sie geeignete Tags hinzufügen, die mit vorhandenen Tags in Computing-Ressourcen übereinstimmen. Nach dem Hinzufügen mindestens eines Tags werden Computing-Ressourcen mit Tags, die mit dem Filter übereinstimmen, in die Zone aufgenommen und stehen für die Verwendung in Bereitstellungen zur Verfügung, während diejenigen ohne Übereinstimmung ausgeschlossen werden.


Bei beiden Computing-Optionen können Sie eine oder mehrere der auf der Seite angezeigten Computing-Ressourcen entfernen, indem Sie das Kontrollkästchen rechts aktivieren und auf „Entfernen“ klicken.

Computing-Tags helfen bei der weiteren Steuerung der Platzierung. Mithilfe von Tags können Sie verfügbare Computing-Ressourcen so filtern, dass sie nur einem oder mehreren Tags entsprechen (siehe hierzu folgende Beispiele).


- **Berechnungen enthalten keine Tags und es werden keine Filter verwendet.**



- **Zwei Berechnungen enthalten dasselbe Tag. Filter werden nicht verwendet.**



- Zwei Berechnungen enthalten dasselbe Tag und der Tag-Filter entspricht dem Tag, das in den beiden Berechnungen verwendet wird.



■ Projekte

Sie können die Projekte anzeigen, die zur Unterstützung der Arbeitslastbereitstellung in dieser Cloud-Zone konfiguriert wurden.

Nach der Erstellung einer Cloud-Zone können Sie deren Konfiguration validieren.

Dashboard „Einblicke“

Wenn Sie über eine verknüpfte vRealize Operations Manager-Anwendung verfügen, die Sie für die Zusammenarbeit mit vRealize Automation konfiguriert haben, können Sie auf ein Dashboard vom Typ **Einblicke** in der Cloud-Zone zugreifen. Im Dashboard werden kapazitätsbezogene Informationen zu Ressourcen und Bereitstellungen für die vSphere- oder VMware Cloud on AWS-Cloud-Zone angezeigt, vorausgesetzt, die Cloud-Konten werden in vRealize Automation und vRealize Operations Manager konfiguriert und in vRealize Operations Manager überwacht. Weitere Informationen zum Dashboard **Einblicke** finden Sie unter [Optimierung der Ressourcenverwaltung und -bereitstellung mithilfe von vRealize Operations Manager-Metriken in vRealize Automation](#).

Vorgehensweise zum Hinzufügen von Konfigurationszuordnungen in vRealize Automation, um gemeinsame Maschinengrößen anzugeben

Sie verwenden natürliche Sprache in einer vRealize Automation-Konfigurationszuordnung, um Zielbereitstellungsgrößen für ein bestimmtes Konto/eine bestimmte Region festzulegen.

Mit Konfigurationszuordnungen werden die Bereitstellungsgrößen angegeben, die für Ihre Umgebung sinnvoll sind. Beispiel: *Klein* für 1 CPU und 2 GB Arbeitsspeicher und *Groß* für 2 CPUs und 8 GB für ein vCenter-Konto in einem benannten Datacenter und t2.nano für ein Amazon Web Services-Konto in einer benannten Region.

Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Konfigurationszuordnungen** aus und klicken Sie auf **Neue Konfigurationszuordnung**.

Weitere Informationen zu Konfigurationszuordnungen in vRealize Automation

In einer Konfigurationszuordnung werden mehrere Zielbereitstellungsgrößen für ein bestimmtes Cloud-Konto und/oder eine bestimmte Region in vRealize Automation mithilfe natürlicher Sprachbezeichnungen zusammengefasst.

Mit der Konfigurationszuordnung können Sie eine benannte Zuordnung erstellen, die ähnliche Konfigurationsgrößen für Ihre Kontoregionen enthält. Eine Konfigurationszuordnung mit der Bezeichnung `standard_small` kann beispielsweise eine ähnliche Konfigurationsgröße (z. B. 1 CPU, 2 GB RAM) für bestimmte oder alle verfügbaren Konten/Regionen in Ihrem Projekt aufweisen. Wählen Sie beim Erstellen einer Cloud-Vorlage eine verfügbare Konfiguration aus, die Ihren Anforderungen entspricht.

Verwalten Sie Konfigurationszuordnungen für Ihr Projekt nach Bereitstellungsabsicht.

Zum Vereinfachen der Cloud-Vorlagenerstellung können Sie eine Option zur Vorabkonfiguration auswählen, wenn Sie ein neues Cloud-Konto hinzufügen. Wenn Sie die Option zur Vorabkonfiguration auswählen, werden die beliebteste Konfigurations- und Image-Zuordnung in Ihrer Organisation für die angegebene Region verwendet.

In Bezug auf die Image-Zuordnung in Cloud-Vorlagen, die vSphere-Ressourcen enthalten, können Sie, sofern keine Konfigurationszuordnungen für eine vSphere-Cloud-Zone festgelegt sind, unbegrenzten Arbeitsspeicher und CPU konfigurieren, indem Sie die vSphere-spezifischen Einstellungen in der Cloud-Vorlage verwenden. Wenn für eine vSphere-Cloud-Zone Konfigurationszuordnungen definiert sind, dient die Konfigurationszuordnung als Grenzwert für vSphere-spezifische Konfigurationen in der Cloud-Vorlage.

Vorgehensweise zum Hinzufügen von Image-Zuordnungen in vRealize Automation für den Zugriff auf gängige Betriebssysteme

Sie verwenden natürliche Sprache in einer vRealize Automation-Image-Zuordnung, um Betriebssysteme als Zielbereitstellung für ein bestimmtes Konto/eine bestimmte Region festzulegen.

Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Image-Zuordnungen** aus und klicken Sie auf **Neue Image-Zuordnung**.

Weitere Informationen zu Image-Zuordnungen in vRealize Automation

In einer Image-Zuordnung werden mehrere vordefinierte Zielbetriebssystemspezifikationen für ein bestimmtes Cloud-Konto und/oder eine bestimmte Cloud-Region in vRealize Automation mithilfe natürlicher Sprachbezeichnungen zusammengefasst.

Cloud-Anbieterkonten, wie z. B. Microsoft Azure und Amazon Web Services, verwenden Images, um mehrere Zielbereitstellungsbedingungen zusammenzufassen, einschließlich Betriebssystem und zugehöriger Konfigurationseinstellungen. vCenter- und NSX-basierte Umgebungen, einschließlich VMware Cloud on AWS, verwenden einen ähnlichen Gruppierungsmechanismus, um mehrere Bereitstellungsbedingungen für Betriebssysteme zu definieren. Wenn Sie eine Cloud-Vorlage erstellen und schließlich bereitstellen und durchlaufen, wählen Sie ein verfügbares Image aus, das Ihren Anforderungen entspricht.

Verwalten Sie Image-Zuordnungen für ein Projekt anhand ähnlicher Betriebssystemeinstellungen, der Kennzeichnungsstrategie und des Zwecks der funktionalen Bereitstellung.

Zum Vereinfachen der Cloud-Vorlagenerstellung können Sie eine Option zur Vorabkonfiguration auswählen, wenn Sie ein neues Cloud-Konto hinzufügen. Wenn Sie die Option zur Vorabkonfiguration auswählen, werden die beliebteste Konfigurations- und Image-Zuordnung in Ihrer Organisation für die angegebene Region verwendet.

Wenn Sie Image-Informationen zu einer Cloud-Vorlage hinzufügen, verwenden Sie entweder den Eintrag `image` oder `imageRef` im Abschnitt `properties` der Maschinenkomponente. Wenn Sie beispielsweise einen Klon anhand eines Snapshots erstellen möchten, verwenden Sie die Eigenschaft `imageRef`.


Beispiele für `image`- und `imageRef`-Einträge im Cloud-Vorlagencode finden Sie unter [Kapitel 6 Entwerfen Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen](#).

Um eine Berechtigung für eine Inhaltsbibliothek zuzuweisen, muss ein Administrator dem Benutzer die Berechtigung als globale Berechtigung erteilen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Hierarchische Vererbung von Berechtigungen für Inhaltsbibliotheken](#) unter *Verwaltung virtueller vSphere-Maschinen* in der [VMware vSphere-Dokumentation](#).

Synchronisieren von Images für das Cloud-Konto/die Cloud-Region

Sie können die Image-Synchronisierung ausführen, um sicherzustellen, dass die Images, die Sie für ein bestimmtes Cloud-Konto/eine bestimmte Cloud-Region auf der Seite **Infrastruktur > Konfigurieren > Image-Zuordnung**, aktuell sind.

- 1 Öffnen Sie das/die zugeordnete **Cloud-Konto/Cloud-Region**, indem Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** auswählen. Wählen Sie das vorhandene Cloud-Konto/die vorhandene Cloud-Region aus.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Images synchronisieren** und warten Sie, bis die Aktion abgeschlossen ist.




- 3 Wenn die Aktion abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Infrastruktur > Konfigurieren > Image-Zuordnung**. Definieren Sie eine neue Image-Zuordnung oder bearbeiten Sie eine vorhandene und wählen Sie das Cloud-Konto/die Cloud-Region aus Schritt 1 aus.
- 4 Klicken Sie auf der Seite **Image-Zuordnung** auf das Symbol für die Image-Synchronisierung.



- 5 Konfigurieren Sie die Image-Zuordnungseinstellungen für das angegebene Cloud-Konto/die angegebene Cloud-Region auf der Seite **Image-Zuordnung**.

Anzeigen von OVF-Details

Sie können OVF-Spezifikationen in vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagenobjekten, z. B. vCenter-Maschinenkomponenten und -Image-Zuordnungen, einschließen. Wenn Ihr Image eine OVF-Datei enthält, können Sie deren Inhalt ermitteln, ohne die Datei öffnen zu müssen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die OVF, um OVF-Details anzuzeigen, einschließlich des Namens und des Speicherorts. Weitere Informationen zum OVF-Dateiformat finden Sie unter [vcenter ovf: property](#).




Verwenden freigegebener und neuester Images aus einer Microsoft Azure-Galerie

Beim Erstellen von Image-Zuordnungen für Microsoft Azure können Sie Images aus einer freigegebenen Azure-Image-Galerie im Abonnement auswählen. Für die Images im Dropdown-Menü werden Daten erfasst, und sie werden basierend auf Ihrer ausgewählten Region zur Verfügung gestellt.

Freigegebene Image-Bilddateien können zwar über mehrere Abonnements hinweg verwendet werden, können aber nicht im Dropdown-Menü „Image-Zuordnung“ für alle Abonnements aufgelistet werden. Nur für Images eines bestimmten Abonnements werden Daten erfasst, und sie werden in der Liste der Image-Zuordnungen aufgeführt. Um ein Image aus einer Image-Galerie in einem anderen Abonnement zu verwenden, geben Sie die Image-ID in der Image-Zuordnung an und verwenden Sie diese Image-Zuordnung in der Cloud-Vorlage.

Verwenden von Einschränkungen und Tags zur Optimierung der Image-Auswahl

Zur weiteren Optimierung der Image-Auswahl in einer Cloud-Vorlage können Sie eine oder mehrere Einschränkungen hinzufügen, um Tag-basierte Beschränkungen für den Typ des bereitzustellenden Images festzulegen. Das angegebene Beispiel für **Einschränkung**, das beim Erstellen oder Bearbeiten einer Image-Zuordnungskonfiguration angezeigt wird, ist `!license:none:hard`. Im Beispiel wird eine Tag-basierte Einschränkung gezeigt, bei der das Image nur verwendet werden kann, wenn das `license:none`-Tag *nicht* in der Cloud-Vorlage vorhanden ist. Wenn Sie Tags wie `license:88` und `license:92` hinzufügen, kann das angegebene Image nur verwendet werden, wenn die Tags `license:88` und `license:92` *in der* Cloud-Vorlage vorhanden sind.



Verwenden eines Cloud-Konfigurationsskripts zur Steuerung der Bereitstellung

Sie können ein Cloud-Konfigurationsskript in einer Image-Zuordnung und/oder einer Cloud-Vorlage verwenden, um benutzerdefinierte Betriebssystemmerkmale zu definieren, die in einer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung verwendet werden sollen. Je nachdem, ob Sie eine Cloud-Vorlage für eine Public Cloud oder Private Cloud bereitstellen, können Sie beispielsweise bestimmte Benutzerberechtigungen, Betriebssystemberechtigungen oder andere Bedingungen auf das Image anwenden. Ein Cloud-Konfigurationsskript verwendet ein `cloud-init`-Format für Linux-basierte Images oder ein `cloudbase-init`-Format für Windows-basierte Images. vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt das Tool [cloud-init](#) für Linux-Systeme und das Tool [cloudbase-init](#) für Windows.

Auf Windows-Maschinen können Sie ein beliebiges Format für das Cloud-Konfigurationsskript verwenden, das von `cloudbase-init` unterstützt wird.

Die Maschinenressource im folgenden Beispiel-Cloud-Vorlagencode verwendet ein Image mit einem Cloud-Konfigurationsskript, dessen Inhalt im Eintrag `image` angezeigt wird.

```
resources:
  demo-machine:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      flavor: small
      image: MyUbuntu16
```

```

https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ami-
ubuntu-16.04-1.10.3-00-15269239.ova
cloudConfig: |
  ssh_pwauth: yes
  chpasswd:
    list: |
      ${input.username}:${input.password}
    expire: false
  users:
    - default
    - name: ${input.username}
      lock_passwd: false
      sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
      groups: [wheel, sudo, admin]
      shell: '/bin/bash'
  runcmd:
    - echo "Defaults:${input.username} !requiretty" >> /etc/sudoers.d/${input.username}

```

Im Cloud-Vorlagencode verwenden Sie die Einstellung `image`, um auf ein als Image-Zuordnung definiertes Image zu verweisen. Sie verwenden die Einstellung `imageRef` zur Angabe einer Vorlage, die einen Snapshot (für verknüpfte Klone), eine Image-Vorlage oder eine OVF-Vorlage für eine Inhaltsbibliothek enthält.

Zu erwartende Auswirkungen, wenn Image-Zuordnung und Cloud-Vorlage ein Cloud-Konfigurationsskript enthalten

Wenn eine Cloud-Vorlage mit einem Cloud-Konfigurationsskript eine Image-Zuordnung mit einem Cloud-Konfigurationsskript verwendet, werden beide Skripts kombiniert. Bei der Zusammenführungsaktion werden zuerst die Inhalte des Image-Zuordnungsskripts und anschließend die Inhalte des Cloud-Vorlagenskripts verarbeitet. Dabei wird berücksichtigt, ob die Skripts im `#cloud-config`-Format vorliegen oder nicht.


- Bei Skripten im `#cloud-config`-Format werden bei der Zusammenführung die Inhalte jedes Moduls (zum Beispiel `runcmd`, `users` und `write_files`) wie folgt kombiniert:
 - Bei Modulen, deren Inhalt eine Liste ist, werden die Listen der Befehle aus der Image-Zuordnung und aus der Cloud-Vorlage zusammengeführt, wobei Befehle, die in beiden Listen identisch sind, ausgeschlossen werden.
 - Bei Modulen, deren Inhalt ein Wörterbuch ist, werden die Befehle zusammengeführt, und das Ergebnis ist eine Kombination aus beiden Wörterbüchern. Wenn in beiden Wörterbüchern der gleiche Schlüssel vorhanden ist, bleibt der Schlüssel aus dem Wörterbuch für das Image-Zuordnungsskript erhalten, und der Schlüssel aus dem Wörterbuch des Cloud-Vorlagenskripts wird ignoriert.
 - Bei Modulen, deren Inhalt eine Zeichenfolge ist, werden die Inhaltswerte aus dem Image-Zuordnungsskript beibehalten, und die Inhaltswerte aus dem Cloud-Vorlagenskript werden ignoriert.

- Bei Skripten, die in einem anderen Format als `#cloud-config` vorliegen, oder wenn ein Skript das `#cloud-config`-Format aufweist und das andere nicht, werden beide Skripts so kombiniert, dass das Image-Zuordnungsskript zuerst ausgeführt wird und das Cloud-Vorlagenskript ausgeführt wird, nachdem das Image-Zuordnungsskript beendet wurde.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zusammenführen von Abschnitten mit Benutzerdaten](#).

Hinzufügen eines Images aus einer vCenter-Inhaltsbibliothek

Wenn sich eine lokale oder Herausgeber-Inhaltsbibliothek in einem vCenter befindet, das von Ihrer vRealize Automation-Organisation verwaltet wird, werden Vorlagen-Images der Inhaltsbibliothek im Dropdown-Menü des Images angezeigt. Zu den aufgelisteten Images gehören OVF- und VM-Vorlagen-Images in lokalen oder vCenter-Herausgeber-Inhaltsbibliotheken. Images in Inhaltsbibliotheken von Abonnenten werden im Dropdown-Menü nicht angezeigt. Die Vorlage, anhand derer eine VM geklont wurde, wird im Abschnitt „Maschinendetails“ der Benutzeroberfläche für Maschinenbereitstellungen angezeigt.



Hinweis Wenn die Herausgeber-Inhaltsbibliothek vCenter von vRealize Automation verwaltet wird, werden die Herausgeberinformationen im Auswahlraster für die Image-Zuordnung im folgenden Format angezeigt: *publisher_content_library_name / content_item_name*

Um eine Berechtigung für eine Inhaltsbibliothek zuzuweisen, muss ein Administrator dem Benutzer die Berechtigung als globale Berechtigung erteilen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Hierarchische Vererbung von Berechtigungen für Inhaltsbibliotheken](#) unter *Verwaltung virtueller vSphere-Maschinen* in der [VMware vSphere-Dokumentation](#).

Wenn die Herausgeber-Inhaltsbibliothek vCenter nicht von vRealize Automation verwaltet wird, werden die Abonnenteninformationen im Auswahlraster für die Image-Zuordnung im folgenden Format angezeigt: *subscriber_content_library_name / content_item_name*

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, die eine VM-Vorlagen-Image-Zuordnung enthält, versucht vRealize Automation, auf das zugeordnete Image in der Inhaltsbibliothek zuzugreifen, das sich am nächsten am Datenspeicher und dann am nächsten am Host der bereitzustellenden Maschine befindet. Dies kann sowohl eine lokale Inhaltsbibliothek als auch eine Herausgeber- oder Abonnenten-Inhaltsbibliothek umfassen.

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, die eine OVF-Vorlagen-Image-Zuordnung enthält, wird gemäß der Angabe in der Zeile für die Image-Zuordnung auf OVF-Images zugegriffen, wenn sich das Image in einer lokalen Inhaltsbibliothek oder einem lokalen Abonnenten einer bestimmten Remote-Herausgeber-Inhaltsbibliothek befindet.

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von vCenter-Inhaltsbibliotheken finden Sie unter [Verwenden von Inhaltsbibliotheken](#) in der [vSphere-Produktdokumentation](#) und im Blogbeitrag [Vorgehensweise zum Verwenden von Inhaltsbibliotheken in vRealize Automation 8 und vRealize Automation Cloud](#).

Weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwenden von Cloud-Konfigurationsskripts

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Cloud-Konfigurationsskripten in Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Maschineninitialisierung in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Weitere Informationen finden Sie auch in den VMware-Blogartikeln [vSphere Customization with Cloud-init While Using vRealize Automation 8 or Cloud](#) und [Customizing Cloud Assembly Deployments with Cloud-Init](#).

Vorgehensweise zum Hinzufügen von Netzwerkprofilen in vRealize Automation

Ein vRealize Automation-Netzwerkprofil beschreibt das Verhalten des bereitzustellenden Netzwerks.

Ein Netzwerk muss z. B. mit dem Internet verbunden sein, anstatt nur intern verwendet zu werden.

Netzwerke und Netzwerkprofile sind Cloud-spezifisch.

Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofile** aus und klicken Sie auf **Neues Netzwerkprofil**.

Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation

Ein Netzwerkprofil definiert eine Gruppe von Netzwerken und Netzwerkeinstellungen, die für ein Cloud-Konto in einer bestimmten Region oder einem bestimmten Datencenter in vRealize Automation verfügbar sind.

In der Regel definieren Sie Netzwerkprofile zur Unterstützung einer Zielbereitstellungsumgebung, zum Beispiel eine kleine Testumgebung, in der ein vorhandenes Netzwerk nur über ausgehenden Zugriff oder über eine hohe Produktionsumgebung mit Lastausgleich verfügt, die eine Reihe von Sicherheitsrichtlinien benötigt. Stellen Sie sich ein Netzwerkprofil als eine Sammlung von Arbeitslast-spezifischen Netzwerkmerkmalen vor.

Funktionen in einem Netzwerkprofil

Ein Netzwerkprofil enthält spezifische Informationen für einen benannten Cloud-Kontotyp und eine Region in vRealize Automation, einschließlich der folgenden Einstellungen:

- Benanntes Cloud-Konto/benannte Region und optionale Funktions-Tags für das Netzwerkprofil.
- Benannte vorhandene Netzwerke und zugehörige Einstellungen.

- Netzwerkrichtlinien, die bedarfsgesteuerte und andere Aspekte des Netzwerkprofils definieren.
- Optionale Einbeziehung vorhandener Lastausgleichsdienste.
- Optionale Einbeziehung vorhandener Sicherheitsgruppen.

Sie bestimmen die Verwaltungsfunktionen für die Netzwerk-IP basierend auf dem Netzwerkprofil.

Funktions-Tags des Netzwerkprofils werden mit Einschränkungs-Tags in Cloud-Vorlagen abgeglichen, um die Netzwerkauswahl zu steuern. Darüber hinaus werden alle Tags, die den vom Netzwerkprofil erfassten Netzwerken zugewiesen sind, ebenfalls mit Tags in der Cloud-Vorlage abgeglichen, um die Netzwerkauswahl bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage zu steuern.

Funktions-Tags sind optional. Funktions-Tags werden auf alle Netzwerke im Netzwerkprofil angewendet, allerdings nur dann, wenn die Netzwerke als Teil dieses Netzwerkprofils verwendet werden. Für Netzwerkprofile, die keine Funktions-Tags enthalten, findet der Tag-Abgleich nur auf den Netzwerk-Tags statt. Die Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen, die im abgeglichenen Netzwerkprofil definiert sind, werden bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage angewendet.

Bei der Verwendung einer statischen IP wird der Adressbereich von vRealize Automation verwaltet. Für DHCP werden die IP-Start- und -Endadressen vom unabhängigen DHCP-Server verwaltet, und nicht von vRealize Automation. Bei Verwendung von DHCP oder einer gemischten Netzwerkadresszuteilung wird der Wert für die Netzwerknutzung auf null gesetzt. Ein bedarfsgesteuerter Netzwerkbereich basiert auf der im Netzwerkprofil angegebenen CIDR- und Subnetzgröße. Um sowohl statische als auch dynamische Zuweisungen in der Bereitstellung zu unterstützen, wird der zugeteilte Bereich in zwei Bereiche aufgeteilt: einen für die statische Zuteilung und einen weiteren für die dynamische Zuteilung.

Netzwerke

Netzwerke, die auch als Subnetze bezeichnet werden, sind logische Unterteilungen eines IP-Netzwerks. Ein Netzwerk gruppiert ein Cloud-Konto, eine IP-Adresse oder einen Bereich sowie Netzwerk-Tags, um zu steuern, wie und wo eine Cloud-Vorlagenbereitstellung stattfinden soll. Netzwerkparameter im Profil definieren, wie Maschinen in der Bereitstellung über IP-Ebene 3 miteinander kommunizieren können. Netzwerke können Tags aufweisen.

Sie können Netzwerke zum Netzwerkprofil hinzufügen, vom Netzwerkprofil verwendete Netzwerkaspekte bearbeiten und Netzwerke aus dem Netzwerkprofil entfernen.

Wenn Sie dem Netzwerkprofil ein Netzwerk hinzufügen, können Sie verfügbare Netzwerke aus einer gefilterten Liste von vSphere- und NSX-Netzwerken auswählen. Wenn der Netzwerktyp für den Cloud-Kontotyp unterstützt wird, können Sie ihn zum Netzwerkprofil hinzufügen.

In einer VCF-basierten Bereitstellung werden die NSX-Netzwerksegmente lokal im NSX-T-Netzwerk und nicht als globale Netzwerke erstellt.

- **Netzwerkdomäne oder Transportzone**

Die Netzwerkdomäne oder Transportzone ist der Distributed Virtual Switch (dvSwitch) für die vSphere vNetwork Distributed PortGroups (dvPortGroup). Eine *Transportzone* ist ein vorhandenes NSX-Konzept, das mit den Begriffen *dvSwitch* oder *dvPortGroup* vergleichbar ist.

Wenn Sie ein Cloud-Konto von NSX verwenden, lautet der Elementname auf der Seite **Transportzone**, andernfalls **Netzwerkdomäne**.

Bei Standard-Switches entspricht die Netzwerkdomäne oder Transportzone dem Switch. Die Netzwerkdomäne oder Transportzone definiert die Begrenzungen der Subnetze innerhalb von vCenter.

Eine Transportzone steuert, welche Hosts ein logischer NSX-Switch erreichen kann. Sie kann sich auf einen oder mehrere vSphere-Cluster erstrecken. Transportzonen steuern, welche Cluster und welche virtuellen Maschinen an der Verwendung eines bestimmten Netzwerks teilnehmen können. Subnetze, die zur selben NSX-Transportzone gehören, können für dieselben Maschinenhosts verwendet werden.

- **Domäne**

Stellt den Domänennamen für die Maschine dar. Der Domänenname wird an die Anpassungsspezifikation der vSphere-Maschine übergeben.

- **IPv4-CIDR- und IPv4-Standard-Gateway**

vSphere-Cloud-Konten und vSphere-Maschinenkomponenten in der Cloud-Vorlage unterstützen Methoden für duales IPv6 und IPv4. Beispiel: 192.168.100.14/24 stellt die IPv4-Adresse 192.168.100.14 und das zugehörige Routing-Präfix 192.168.100.0 oder entsprechend die zugehörige Subnetzmaske 255.255.255.0 dar, die 24 führende 1-Bit aufweist. Der IPv4-Block 192.168.100.0/22 stellt die 1024 IP-Adressen von 192.168.100.0 bis 192.168.103.255 dar.

- **IPv6-CIDR- und IPv6-Standard-Gateway**

vSphere-Cloud-Konten und vSphere-Maschinenkomponenten in der Cloud-Vorlage unterstützen Methoden für duales IPv6 und IPv4. Beispiel: Bei 2001:db8::/48 handelt es sich um den IPv6-Adressblock von 2001:db8:0:0:0:0:0:0 bis 2001:db8:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Das IPv6-Format wird für bedarfsgesteuerte Netzwerke nicht unterstützt.

- **DNS-Server und DNS-Suchdomänen**

- **Öffentliche IP unterstützen**

Wählen Sie diese Option aus, um das Netzwerk als öffentlich zu kennzeichnen.

Netzwerkkomponenten in einer Cloud-Vorlage, die eine Eigenschaft vom Typ `network type: public` aufweisen, werden mit Netzwerken abgeglichen, die als öffentlich gekennzeichnet sind. Weitere Abgleiche erfolgen während der Cloud-Vorlagenbereitstellung zur Ermittlung der Netzwerkauswahl.

- **Standardwert für Zone**

Wählen Sie diese Option aus, um das Netzwerk als Standardeinstellung für die Cloud-Zone zu kennzeichnen. Während der Bereitstellung einer Cloud-Vorlage werden Standardnetzwerke gegenüber anderen Netzwerken bevorzugt.

■ Herkunft

Gibt die Netzwerkquelle an.

■ Tags

Gibt ein oder mehrere Tags an, die dem Netzwerk zugewiesen sind. Tags sind optional. Mit dem Tag-Abgleich werden die Netzwerke bestimmt, die für Cloud-Vorlagenbereitstellungen verfügbar sind.

Netzwerk-Tags sind unabhängig vom Netzwerkprofil auf dem Netzwerkelement selbst vorhanden. Netzwerk-Tags gelten für jedes Vorkommen des Netzwerks, dem sie hinzugefügt wurden, und für alle Netzwerkprofile, die dieses Netzwerk enthalten. Netzwerke können in beliebig viele Netzwerkprofile eingeteilt werden. Unabhängig davon, wo sich das Netzwerkprofil befindet, ist ein Netzwerk-Tag mit diesem Netzwerk verknüpft, wenn das Netzwerk verwendet wird.

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, werden Einschränkungs-Tags in den Netzwerkkomponenten einer Cloud-Vorlage mit Netzwerk-Tags abgeglichen, einschließlich Funktions-Tags für Netzwerkprofile. Bei Netzwerkprofilen, die Funktions-Tags enthalten, werden die Funktions-Tags auf alle Netzwerke angewendet, die für dieses Netzwerkprofil verfügbar sind. Die Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen, die im abgeglichenen Netzwerkprofil definiert sind, werden bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage angewendet.

Netzwerkrichtlinien

Über Netzwerkprofile können Sie Subnetze für vorhandene Netzwerkkomponenten definieren, die Einstellungen für statische IP-Adressen, DHCP oder eine Mischung aus statischen und DHCP-IP-Adresseinstellungen enthalten. Auf der Registerkarte **Netzwerkrichtlinien** können Sie Subnetze definieren und IP-Adresseinstellungen angeben.

Bei Einsatz von NSX-V, NSX-T oder VMware Cloud on AWS werden Netzwerkrichtlinieneinstellungen verwendet, wenn eine Cloud-Vorlage `networkType: outbound` oder `networkType: private` oder wenn ein NSX-Netzwerk `networkType: routed` benötigt.

Je nach zugehörigem Cloud-Konto können Sie Netzwerkrichtlinien verwenden, um Einstellungen für die Netzwerktypen `outbound`, `private` und `routed` sowie für bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen zu definieren. Sie können auch Netzwerkrichtlinien zum Steuern von `existing`-Netzwerken verwenden, wenn ein Lastausgleichsdienst mit diesem Netzwerk verknüpft ist.

Ausgehende Netzwerke ermöglichen unidirektionalen Zugriff auf Upstream-Netzwerke. Private Netzwerke lassen keinen externen Zugriff zu. Geroutete Netzwerke ermöglichen horizontalen Datenverkehr zwischen den gerouteten Netzwerken. Die vorhandenen und öffentlichen Netzwerke im Profil werden als zugrunde liegende oder Upstream-Netzwerke verwendet.

Optionen für die folgenden bedarfsgesteuerten Auswahlen werden in der Hilfe zu **Netzwerkprofilen** beschrieben und nachfolgend zusammengefasst.

- **Kein bedarfsgesteuertes Netzwerk oder keine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe erstellen**

Sie können diese Option verwenden, wenn Sie den Netzwerktyp `existing` oder `public` angeben. Cloud-Vorlagen, die ein `outbound`, `private` oder `routed` Netzwerk benötigen, sind diesem Profil nicht zugeordnet.

- **Bedarfsgesteuertes Netzwerk erstellen**

Sie können diese Option verwenden, wenn Sie den Netzwerktyp `outbound`, `private` oder `routed` angeben.

Amazon Web Services, Microsoft Azure, NSX, vSphere und VMware Cloud on AWS unterstützen diese Option.

- **Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe erstellen**

Sie können diese Option verwenden, wenn Sie den Netzwerktyp `outbound` oder `private` angeben.

Eine neue Sicherheitsgruppe wird für abgeglichene Cloud-Vorlagen erstellt, wenn der Netzwerktyp `outbound` oder `private` lautet.

Amazon Web Services, Microsoft Azure, NSX und VMware Cloud on AWS unterstützen diese Option.

Netzwerkrichtlinieneinstellungen können spezifisch für den Cloud-Kontotyp sein. Diese Einstellungen werden in der Wegweiser-Hilfe beschrieben und nachfolgend zusammengefasst:

- **Netzwerkdomäne oder Transportzone**

Die Netzwerkdomäne oder Transportzone ist der Distributed Virtual Switch (dvSwitch) für die vSphere vNetwork Distributed PortGroups (dvPortGroup). Eine *Transportzone* ist ein vorhandenes NSX-Konzept, das mit den Begriffen *dvSwitch* oder *dvPortGroup* vergleichbar ist.

Wenn Sie ein Cloud-Konto von NSX verwenden, lautet der Elementname auf der Seite **Transportzone**, andernfalls **Netzwerkdomäne**.

Bei Standard-Switches entspricht die Netzwerkdomäne oder Transportzone dem Switch. Die Netzwerkdomäne oder Transportzone definiert die Begrenzungen der Subnetze innerhalb von vCenter.

Eine Transportzone steuert, welche Hosts ein logischer NSX-Switch erreichen kann. Sie kann sich auf einen oder mehrere vSphere-Cluster erstrecken. Transportzonen steuern, welche Cluster und welche virtuellen Maschinen an der Verwendung eines bestimmten Netzwerks teilnehmen können. Subnetze, die zur selben NSX-Transportzone gehören, können für dieselben Maschinenhosts verwendet werden.

- **Externes Subnetz**

Ein bedarfsgesteuertes Netzwerk mit ausgehendem Zugriff erfordert ein externes Subnetz, das über ausgehenden Zugriff verfügt. Das externe Subnetz wird zur Bereitstellung von ausgehendem Zugriff verwendet, wenn es in der Cloud-Vorlage angefordert wird – die Netzwerkplatzierung wird dadurch nicht gesteuert. Das externe Subnetz hat beispielsweise keinen Einfluss auf die Platzierung eines privaten Netzwerks.

■ CIDR

Bei einer CIDR-Notation handelt es sich um eine komprimierte Darstellung einer IP-Adresse und des zugehörigen Routing-Präfixes. Der CIDR-Wert gibt den bei der Bereitstellung zu verwendenden Netzwerkbereich für die Erstellung von Subnetzen an. Diese CIDR-Einstellung auf der Registerkarte **Netzwerkrichtlinien** akzeptiert IPv4-Notationen, die auf „in/nn“ enden und Werte zwischen 0 und 32 enthalten.

■ Subnetzgröße

Mit dieser Option wird die Größe des bedarfsgesteuerten Netzwerks unter Verwendung der IPv4-Notation für jedes isolierte Netzwerk in einer Bereitstellung festgelegt, die dieses Netzwerkprofil verwendet. Die Einstellung „Subnetzgröße“ steht für die Verwaltung interner und externer IP-Adressen zur Verfügung.

Das IPv6-Format wird für bedarfsgesteuerte Netzwerke nicht unterstützt.

■ Distributed Logical Router

Für ein geroutetes bedarfsgesteuertes Netzwerk müssen Sie beispielsweise ein verteiltes logisches Netzwerk angeben, wenn Sie ein NSX-V-Cloud-Konto verwenden.

Ein Distributed Logical Router (DLR) wird verwendet, um den horizontalen Datenverkehr zwischen bedarfsgesteuerten gerouteten Netzwerken auf NSX-V weiterzuleiten. Diese Option wird nur angezeigt, wenn der Konto-/Regionswert für das Netzwerkprofil einem NSX-V-Cloud-Konto zugeordnet ist.

■ IP-Bereichszuweisung

Die Option ist für Cloud-Konten verfügbar, die NSX oder VMware Cloud on AWS unterstützen, einschließlich vSphere.

Die Einstellung für den IP-Bereich ist verfügbar, wenn ein vorhandenes Netzwerk mit einem externen IPAM-Integrationspunkt verwendet wird.

Sie können eine der folgenden drei Optionen auswählen, um einen IP-Bereichszuweisungstyp für das Bereitstellungsnetzwerk anzugeben:

■ Statisch und DHCP

Standardwert wird empfohlen. Diese Mischoption verwendet die zugeteilten Einstellungen für **CIDR** und **Subnetzbereich**, um den DHCP-Serverpool so zu konfigurieren, dass er die Hälfte der Adressraumzuteilung mithilfe der (dynamischen) DHCP-Methode und die Hälfte der IP-Adressraumzuteilung mithilfe der statischen Methode unterstützt. Verwenden Sie diese Option, wenn einige der mit einem bedarfsgesteuerten Netzwerk verbundenen Maschinen zugewiesene, statische IP-Adressen und einige andere Maschinen dynamische IP-Adressen benötigen. Zwei IP-Bereiche werden erstellt.

Diese Option ist äußerst wirksam bei Bereitstellungen mit Maschinen, die mit einem bedarfsgesteuerten Netzwerk verbunden sind, das Maschinen mit statischen IPs und Maschinen mit dynamisch über einen NSX-DHCP-Server zugewiesenen IPs sowie Bereitstellungen enthält, bei denen die Lastausgleichsdienst-VIP statisch ist.

- **DHCP (dynamisch)**

Diese Option verwendet die zugewiesene CIDR-Adresse, um einen IP-Pool auf einem DHCP-Server zu konfigurieren. Alle IP-Adressen für dieses Netzwerk werden dynamisch zugewiesen. Für jede zugewiesene CIDR-Instanz wird ein einzelner IP-Bereich erstellt.

- **Statisch**

Diese Option verwendet die zugewiesene CIDR-Adresse, um IP-Adressen statisch zuzuteilen. Verwenden Sie diese Option, wenn kein konfigurierter DHCP-Server für dieses Netzwerk benötigt wird. Für jede zugewiesene CIDR-Instanz wird ein einzelner IP-Bereich erstellt.

- **IP-Blöcke**

Die Einstellung für die IP-Blöcke ist verfügbar, wenn Sie ein bedarfsgesteuertes Netzwerk mit einem externen IPAM-Integrationspunkt verwenden.

Mithilfe der Einstellung „IP-Block“ können Sie dem Netzwerkprofil über den integrierten externen IPAM-Anbieter einen benannten IP-Block oder Bereich hinzufügen. Sie können einen hinzugefügten IP-Block auch aus dem Netzwerkprofil entfernen. Informationen zum Erstellen einer externen IPAM-Integration finden Sie unter [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#).

Externes IPAM ist für die folgenden Typen von Cloud-Konten/Regionen verfügbar:

- vSphere
- vSphere mit NSX-T
- vSphere mit NSX-V

- **Netzwerkressourcen – Externes Netzwerk**

Externe Netzwerke werden auch als vorhandene Netzwerke bezeichnet. Diese Netzwerke werden datentechnisch erfasst und zur Auswahl bereitgestellt.

- **Netzwerkressourcen – Logischer Tier-0 Router**

NSX-T verwendet den logischen Tier-0-Router als Gateway zu Netzwerken, die sich außerhalb der NSX-Bereitstellung befinden. Der logische Tier-0-Router konfiguriert den ausgehenden Zugriff für bedarfsgesteuerte Netzwerke.

■ **Netzwerkressourcen – Edge-Cluster**

Der angegebene Edge-Cluster stellt Routing-Dienste bereit. Der Edge-Cluster wird zum Konfigurieren des ausgehenden Zugriffs für bedarfsgesteuerte Netzwerke und Lastausgleichsdienste verwendet. Er erkennt den Edge-Cluster oder Ressourcenpool, in dem die Edge-Appliance bereitgestellt werden soll.

■ **Netzwerkressourcen – Edge-Datenspeicher**

Der angegebene Edge-Datenspeicher, der für die Bereitstellung der Edge-Appliance verwendet wird. Diese Eigenschaft gilt nur für NSX-V.

Tags können verwendet werden, um anzugeben, welche Netzwerke für die Cloud-Vorlage verfügbar sind.

Lastausgleichsdienste

Sie können Lastausgleichsdienste zum Netzwerkprofil hinzufügen. Aufgelistete Lastausgleichsdienste sind basierend auf Informationen verfügbar, die vom Cloud-Quellkonto erfasst wurden.

Wenn ein Tag in einem der Lastausgleichsdienste im Netzwerkprofil einem Tag in einer Lastausgleichsdienstkomponente in der Cloud-Vorlage entspricht, wird der Lastausgleichsdienst während der Bereitstellung berücksichtigt. Lastausgleichsdienste in einem abgeglichenen Netzwerkprofil werden verwendet, wenn eine Cloud-Vorlage bereitgestellt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Einstellungen des Lastausgleichsdiensts in Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#) und [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Sicherheitsgruppen

Wenn eine Cloud-Vorlage bereitgestellt wird, werden die Sicherheitsgruppen im zugehörigen Netzwerkprofil auf die bereitgestellten Netzwerkkarten der Maschine angewendet. Für ein Amazon Web Services-spezifisches Netzwerkprofil stehen die Sicherheitsgruppen im Netzwerkprofil in derselben Netzwerkdomäne (VPC) bereit wie die Netzwerke, die auf der Registerkarte „Netzwerke“ aufgelistet sind. Wenn auf der Registerkarte „Netzwerke“ im Netzwerkprofil keine Netzwerke aufgeführt sind, werden alle verfügbaren Sicherheitsgruppen angezeigt.

Sie können eine Sicherheitsgruppe verwenden, um die Isolierungseinstellungen für ein bedarfsgesteuertes `private`- oder `outbound`-Netzwerk weiter zu definieren. Sicherheitsgruppen werden auch auf `existing`-Netzwerke angewendet. Sie können auch globale Sicherheitsgruppen zuweisen.

Aufgelistete Sicherheitsgruppen sind basierend auf Informationen verfügbar, die aus dem Cloud-Quellkonto erfasst oder als bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe in einer Projekt- Cloud-Vorlage hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsressourcen in vRealize Automation](#).

Sicherheitsgruppen werden auf alle Maschinen in der Bereitstellung angewendet, die mit dem Netzwerk verbunden sind, das mit dem Netzwerkprofil übereinstimmt. Da möglicherweise mehrere Netzwerke in einer Cloud-Vorlage vorhanden sind, die jeweils einem anderen Netzwerkprofil entsprechen, können Sie verschiedene Sicherheitsgruppen für verschiedene Netzwerke verwenden.

Hinweis Neben der Angabe einer Sicherheitsgruppe können Sie auch NSX-Netzwerke (Standard) oder vSphere-Netzwerke oder beide auswählen. Wenn Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, fügt vRealize Automation die zugewiesene oder angegebene Sicherheitsgruppe zu Maschinen-Netzwerkkarten hinzu, die mit dem zugeteilten NSX-Netzwerk verbunden sind. Nur Maschinen-Netzwerkkarten, die mit einem NSX-Netzwerk verbunden sind, können einer NSX-Sicherheitsgruppe hinzugefügt werden. Wenn die Maschinen-Netzwerkkarte mit einem vSphere-Netzwerk verbunden ist, schlägt die Vorlagenbereitstellung fehl.

Durch das Hinzufügen eines Tags zu einer vorhandenen Sicherheitsgruppe können Sie die Sicherheitsgruppe in einer `Cloud.SecurityGroup`-Komponente der Cloud-Vorlage verwenden. Eine Sicherheitsgruppe muss über mindestens ein Tag verfügen, ansonsten kann sie nicht in einer Cloud-Vorlage verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsressourcen in vRealize Automation](#) und [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen, Netzwerken, Cloud-Vorlagen und Tags

Weitere Informationen zu Netzwerken finden Sie unter [Netzwerkressourcen in vRealize Automation](#).

Beispiele für Netzwerkkomponentencode in einer Cloud-Vorlage finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Beispiele für Netzwerkautomatisierungs-Workflows finden Sie unter [Netzwerkautomatisierung mit Cloud Assembly und NSX – Teil 1](#).

Weitere Informationen zu Tags und Tag-Strategien finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen](#).

Verwenden von Netzwerkeinstellungen in Netzwerkprofilen und Cloud-Vorlagen in vRealize Automation

Sie verwenden Netzwerke und Netzwerkprofile in vRealize Automation, um das Verhalten der Netzwerkbereitstellung für Ihre Bereitstellungen zu definieren.

In vRealize Automation können Sie Cloud-spezifische Netzwerkprofile definieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#).

Über die Netzwerk- und Netzwerkprofileinstellungen können Sie steuern, wie Netzwerk-IP-Adressen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen und -Bereitstellungen verwendet werden.

IPv4- und IPv6-Unterstützung in vRealize Automation-Netzwerken

vRealize Automation unterstützt reines IPv4 oder Dual-Stack-IPv4 und -IPv6. Reines IPv6 wird derzeit nicht unterstützt.

Während reines IPv4 für alle Cloud-Konto- und Integrationstypen unterstützt wird, werden Dual-Stack-IPv4 und -IPv6 nur für vSphere Cloud-Konten und deren Endpoints unterstützt.

IPv6 wird derzeit nicht für die Verwendung mit Lastausgleichsdiensten, bedarfsgesteuerten NSX-Netzwerken oder externen IPAM-Drittanbietern unterstützt.

Unterstützung des externen IPAM-Anbieters

Neben der bereitgestellten internen IPAM-Unterstützung können Sie einen externen IPAM-Anbieter verwenden, um IP-Adressen für Netzwerke dynamisch oder statisch zuzuordnen – als IP-Bereiche für vorhandene Netzwerke und als IP-Blöcke für bedarfsgesteuerte Netzwerke in Ihren Cloud-Vorlagendesigns und -Bereitstellungen.

Die Unterstützung von externen IPAM-Anbietern, wie z. B. Infoblox, ist für anbieterspezifische IPAM-Integrationspunkte verfügbar, die Sie über die Menüfolge **Infrastruktur > Verbindungen > Integration hinzufügen > IPAM** hinzufügen.

Optionen zum Definieren von Adressinformationen eines externen IPAM-Anbieters sind über die Option **IPAM-IP-Bereich hinzufügen** auf der Seite **Netzwerkrichtlinien > IPAM-IP-Bereich hinzufügen** verfügbar.

Informationen zum Erstellen eines externen IPAM-Integrationspunkts finden Sie unter [Vorgehensweise zum Konfigurieren einer externen IPAM-Integration in vRealize Automation](#). Ein Beispiel für die Erstellung eines IPAM-Integrationspunkts für einen bestimmten IPAM-Anbieter finden Sie unter [Lernprogramm: Konfigurieren einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration für vRealize Automation](#).

Netzwerktypen

Eine Netzwerkkomponente in einer Cloud-Vorlage ist als einer der folgenden `networkType`-Typen definiert.

Netzwerktyp	Definition
existing	<p>Wählt ein vorhandenes Netzwerk aus, das auf dem zugrunde liegenden Cloud-Anbieter konfiguriert ist, wie z. B. vCenter, Amazon Web Services und Microsoft Azure. Ein vorhandenes Netzwerk ist für das bedarfsgesteuerte outbound-Netzwerk erforderlich.</p> <p>Sie können einen Bereich von statischen IP-Adressen in einem vorhandenen Netzwerk definieren.</p>
public	<p>Auf Computer in einem öffentlichen Netzwerk kann über das Internet zugegriffen werden. Diese Netzwerke werden von einem IT-Administrator definiert. Die Definition eines public-Netzwerks ist identisch mit der eines existing-Netzwerks bei Netzwerken, die Netzwerkdatenverkehr in öffentlichen Netzwerken zulassen.</p>
private	<p>Ein bedarfsgesteuerter Netzwerktyp.</p> <p>Schränkt den Netzwerkdatenverkehr so ein, dass er nur zwischen Ressourcen im bereitgestellten Netzwerk erfolgt. Eingehender und ausgehender Datenverkehr werden verhindert. In NSX kann er mit bedarfsgesteuerter 1:n-NAT gleichgesetzt werden.</p>
outbound	<p>Ein bedarfsgesteuerter Netzwerktyp.</p> <p>Schränkt den Netzwerkdatenverkehr zwischen den Computing-Ressourcen in der Bereitstellung ein, ermöglicht aber auch unidirektionalen ausgehenden Netzwerkdatenverkehr. In NSX kann er mit bedarfsgesteuerter 1:n-NAT und externer IP-Adresse gleichgesetzt werden.</p>
routed	<p>Ein bedarfsgesteuerter Netzwerktyp.</p> <p>Geroutete Netzwerke enthalten einen routingfähigen IP-Adressbereich, der auf verfügbare miteinander verknüpfte Subnetze aufgeteilt ist. Die virtuellen Maschinen, die mit gerouteten Netzwerken bereitgestellt werden und die dasselbe geroutete Netzwerkprofil aufweisen, können miteinander und mit einem externen Netzwerk kommunizieren.</p> <p>Bei gerouteten Netzwerken handelt es sich um einen bedarfsgesteuerten Netzwerktyp, der für NSX-V- und NSX-T-Netzwerke verfügbar ist. Microsoft Azure und Amazon Web Services stellen standardmäßig diese Konnektivität bereit.</p> <p>Ein routed-Netzwerk ist nur für die Cloud-Vorlagenspezifikation in einer Cloud.NSX.Network-Netzwerkkomponente verfügbar.</p>

Weitere Informationen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

Beispiele für aufgefüllte Cloud-Vorlagen, die Netzwerkkomponentendaten enthalten, finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Beispiele für Netzwerkszenarien

Sie können folgendes Verhalten erwarten, wenn Sie eine Cloud-Vorlage bereitstellen, die die folgende Netzwerkprofilkonfiguration verwendet.

Netzwerktyp oder Szenario	Keine Netzwerkprofile für Cloud-Zone verfügbar	Für die Cloud-Zone verfügbare Netzwerkprofile
Kein Netzwerk	<p>Wenn in der Cloud-Vorlage kein Netzwerk angegeben ist, wird ein zufälliges Netzwerk aus derselben Bereitstellungsregion wie die Berechnung ausgewählt.</p> <p>Bevorzugt werden Netzwerke, die als Standard gekennzeichnet sind.</p> <p>Wenn in einer verfügbaren Bereitstellungsregion keine Netzwerke vorhanden sind, schlägt die Bereitstellung fehl.</p>	<p>Ein Netzwerk wird aus einem passenden Netzwerkprofil ausgewählt.</p> <p>Bevorzugt werden Netzwerke, die als Standard gekennzeichnet sind.</p> <p>Wenn keines der Netzwerkprofile die Kriterien erfüllt, schlägt die Bereitstellung fehl.</p>
Vorhandenes Netzwerk	<p>Wenn die Netzwerkkomponente in der Cloud-Vorlage Einschränkungs-Tags enthält, werden diese Einschränkungen zum Filtern der Liste der verfügbaren Netzwerke verwendet. Einschränkungs-Tags in der Netzwerkkomponente der Cloud-Vorlage werden mit Netzwerk-Tags und gegebenenfalls mit den Einschränkungs-Tags des Netzwerkprofils abgeglichen.</p> <p>In der gefilterten Liste der Netzwerke wird ein einzelnes Netzwerk aus derselben Bereitstellungsregion wie die Berechnung ausgewählt.</p> <p>Bevorzugt werden Netzwerke, die als Standard gekennzeichnet sind.</p> <p>Wenn nach der auf Einschränkungen basierenden Filterung keine Netzwerke in der Bereitstellungsregion vorhanden sind, schlägt die Bereitstellung fehl.</p>	<p>Ein Netzwerk wird aus einem passenden Netzwerkprofil ausgewählt.</p> <p>Bevorzugt werden Netzwerke, die als Standard gekennzeichnet sind.</p> <p>Wenn keines der Netzwerkprofile die Kriterien erfüllt, schlägt die Bereitstellung fehl.</p> <p>Netzwerkeinschränkungen können verwendet werden, um vorhandene Netzwerke im Profil basierend auf ihren vorab zugewiesenen Tags zu filtern.</p>

Netzwerktyp oder Szenario	Keine Netzwerkprofile für Cloud-Zone verfügbar	Für die Cloud-Zone verfügbare Netzwerkprofile
Öffentliches Netzwerk	<p>Verfügt das Netzwerk über Einschränkungen, werden diese Einschränkungen zum Filtern der Liste der verfügbaren Netzwerke verwendet, für die das Attribut <code>supports public IP</code> festgelegt wurde.</p> <p>In der gefilterten Liste der Netzwerke wird ein zufälliges Netzwerk aus derselben Bereitstellungsregion wie die Berechnung ausgewählt.</p> <p>Bevorzugt werden Netzwerke, die als Standard gekennzeichnet sind.</p> <p>Wenn nach der auf Einschränkungen basierenden Filterung keine öffentlichen Netzwerke in der Bereitstellungsregion vorhanden sind, schlägt die Bereitstellung fehl.</p>	<p>Ein Netzwerk mit dem Attribut <code>supports public IP</code> wird aus einem passenden Netzwerkprofil ausgewählt.</p> <p>Bevorzugt werden Netzwerke, die als Standard gekennzeichnet sind.</p> <p>Netzwerkeinschränkungen können verwendet werden, um vorhandene öffentliche Netzwerke im Profil basierend auf vorab zugewiesenen Tags zu filtern.</p>
Privates Netzwerk	Die Bereitstellung schlägt fehl, da private Netzwerke Informationen aus einem Netzwerkprofil benötigen.	<p>Ein neues Netzwerk oder eine neue Sicherheitsgruppe wird basierend auf den Einstellungen im zugeordneten Netzwerkprofil erstellt.</p> <p>Netzwerkeinschränkungs-Tags können zum Filtern von Netzwerkprofilen und Netzwerken verwendet werden.</p>
Ausgehendes Netzwerk	Die Bereitstellung schlägt fehl, da ausgehende Netzwerke Informationen aus einem Netzwerkprofil benötigen.	<p>Ein neues Netzwerk oder eine neue Sicherheitsgruppe wird basierend auf den Einstellungen im zugeordneten Netzwerkprofil erstellt.</p> <p>Netzwerkeinschränkungs-Tags können zum Filtern von Netzwerkprofilen und Netzwerken verwendet werden.</p>
Geroutetes bedarfsgesteuertes Netzwerk	Die Bereitstellung schlägt fehl, da geroutete Netzwerke Informationen aus einem Netzwerkprofil benötigen.	<p>Für NSX-V ist die Auswahl des DLR (Distributed Logical Router) erforderlich.</p> <p>Für NSX-T und VMware Cloud on AWS werden ähnliche bedarfsgesteuerte Einstellungen wie „privat“ und „ausgehend“ benötigt.</p>

Netzwerktyp oder Szenario	Keine Netzwerkprofile für Cloud-Zone verfügbar	Für die Cloud-Zone verfügbare Netzwerkprofile
Beispielhafter WordPress-Anwendungsfall mit vorhandenen oder öffentlichen Netzwerken	Die Bereitstellung erfolgt gemäß der Beschreibung für ein vorhandenes oder öffentliches Netzwerk.	Oben finden Sie Beschreibungen zum Verhalten vorhandener und öffentlicher Netzwerke. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly .
Beispielhafter WordPress-Anwendungsfall mit vorhandenen oder öffentlichen Netzwerken und privaten oder ausgehenden Netzwerken	Die Bereitstellung schlägt fehl, da das Netzwerk Informationen aus einem Netzwerkprofil benötigt.	Oben finden Sie Beschreibungen für ein privates und ein ausgehendes Netzwerk. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly .
Beispielhafter WordPress-Anwendungsfall mit Lastausgleichsdienst	Die Bereitstellung schlägt fehl, da ein Lastausgleichsdienst Informationen aus einem Netzwerkprofil benötigt. Die Bereitstellung kann stattfinden, wenn vorhandene Lastausgleichsdienste zur Verfügung stehen.	Ein neuer Lastausgleichsdienst wird basierend auf der Konfiguration des Netzwerkprofils erstellt. Sie können einen vorhandenen Lastausgleichsdienst angeben, der im Netzwerkprofil aktiviert wurde. Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn Sie einen vorhandenen Lastausgleichsdienst anfordern, der die Einschränkungen im Netzwerkprofil nicht erfüllt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly .

Verwenden von Sicherheitsgruppeneinstellungen in Netzwerkprofilen und Cloud-Vorlagendesigns in vRealize Automation

Sie können Sicherheitsgruppeneinstellungen in Netzwerkprofilen und Cloud-Vorlagendesigns definieren und ändern.

Zur Verwendung von Sicherheitsgruppenfunktionen stehen mehrere Möglichkeiten bereit:

- Vorhandene Sicherheitsgruppe, die in einem Netzwerkprofil angegeben ist

Sie können eine vorhandene Sicherheitsgruppe zu einem Netzwerkprofil hinzufügen. Wenn dieses Netzwerkprofil in einem Cloud-Vorlagendesign verwendet wird, werden die zugehörigen Maschinen als Mitglieder der Sicherheitsgruppe zusammengefasst. Bei dieser Methode muss einem Cloud-Vorlagendesign keine Sicherheitsgruppenressource hinzugefügt werden. Sie können auch einen Lastausgleichsdienst in dieser Konfiguration verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Lastausgleichsdienstressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

- Sicherheitsgruppenkomponente, die der Maschinenressource in einem Cloud-Vorlagendesign zugeordnet ist

Sie können eine Sicherheitsgruppenressource per Drag & Drop auf ein Cloud-Vorlagendesign verschieben und die Sicherheitsgruppenressource an eine Maschinen-Netzwerkkarte binden, indem Sie Einschränkungs-Tags in der vorhandenen Sicherheitsgruppenressource im Cloud-Vorlagendesign und in der vorhandenen Sicherheitsgruppe in der Ressource verwenden, für die Daten erfasst wurden. Sie können diese Zuordnung auch vornehmen, indem Sie die Objekte mit einer Verbindungslinie auf der Design-Arbeitsfläche für die Cloud-Vorlage verbinden, ähnlich der Vorgehensweise, mit der Sie Netzwerke Maschinen auf der Design-Arbeitsfläche zuordnen.

Wenn Sie eine Sicherheitsgruppenressource auf die Design-Arbeitsfläche der Cloud-Vorlage ziehen, kann sie vom Typ `existing` oder `new` sein. Wenn es sich um den Sicherheitsgruppentyp `existing` handelt, sollten Sie bei Aufforderung einen Tageinschränkungswert hinzufügen. Wenn es sich um den Sicherheitsgruppentyp `new` handelt, können Sie Firewallregeln konfigurieren.

- Eine vorhandene Sicherheitsgruppe, die mit Tag-Einschränkungen zugeteilt wurde und die mit einer Maschinen-Netzwerkkarte in der Cloud-Vorlage verknüpft ist

Beispielsweise können Sie eine Sicherheitsgruppenressource mit einer Maschinen-Netzwerkkarte (in einer Maschinenressource) im Cloud-Vorlagendesign verknüpfen, indem Sie die Tags zwischen den beiden Ressourcen abgleichen.

Wenn beispielsweise für NSX-T Tags im Quell-Endpoint angegeben werden, können Sie NSX-T-Tags verwenden, die in Ihrer NSX-T-Anwendung angegeben sind. Sie können dann ein NSX-T-Tag verwenden, das als Einschränkung für eine Netzwerkressource in einem Cloud-Vorlagendesign angegeben ist, wobei die Netzwerkressource mit einer Maschinen-Netzwerkkarte im Cloud-Vorlagendesign verbunden ist. Mit NSX-T-Tags können Sie Maschinen unter Verwendung eines vordefinierten NSX-T-Tags dynamisch gruppieren, dessen Daten aus dem NSX-T-Quell-Endpoint erfasst wurden. Verwenden Sie einen logischen Port, wenn Sie das NSX-T-Tag in NSX-T erstellen.

- Firewallregeln in einer bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppenressource in einem Cloud-Vorlagendesign

Sie können einer bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppe im Cloud-Vorlagendesign Firewallregeln hinzufügen.

Informationen zu verfügbaren Firewallregeln finden Sie unter [Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

Weitere Informationen

Informationen zum Definieren von Sicherheitsgruppen in Netzwerkprofilen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#).

Informationen zum Anzeigen und Ändern von Sicherheitsgruppeneinstellungen auf den Seiten der Infrastrukturressourcen finden Sie unter [Sicherheitsressourcen in vRealize Automation](#).

Informationen zum Definieren von Sicherheitsgruppen in Cloud-Vorlagendesigns finden Sie unter [Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

Beispiele für Sicherheitsgruppenressourcen in Cloud-Vorlagendesigns finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Verwenden von Einstellungen des Lastausgleichsdiensts in Netzwerkprofilen in vRealize Automation

Sie können die Einstellungen für den Lastausgleichsdienst in der Netzwerkprofilkonfiguration konfigurieren.

Sie können einen vorhandenen Lastausgleichsdienst zu einem Netzwerkprofil hinzufügen, indem Sie die Registerkarte **Lastausgleichsdienst** verwenden.

Sie können einem Cloud-Vorlagendesign einen Lastausgleichsdienst hinzufügen, indem Sie es einem Netzwerkprofil zuordnen, das einen oder mehrere Lastausgleichsdienste enthält, oder Sie können direkt eine Lastausgleichsdienstressource auf der Cloud-Vorlagendesign-Arbeitsfläche oder im Code verwenden.

Beispiele für das Einschließen einer Lastausgleichsdienst-VIP basierend auf der Nutzung der Sicherheitsgruppe in einem Netzwerkprofil

Es gibt zwei Typen von Sicherheitsgruppen, die Sie in einem Netzwerkprofil verwenden können: eine vorhandene Sicherheitsgruppe, die Sie über die Registerkarte **Sicherheitsgruppen** auswählen, und eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe, die Sie erstellen, indem Sie eine Isolierungsrichtlinie auf der Registerkarte **Netzwerkrichtlinien** verwenden.

Wenn eine Lastausgleichsdienst-VIP basierend auf Netzwerkprofileinstellungen mit einer Sicherheitsgruppe verknüpft ist, wird die Sicherheitsgruppenkonfiguration vom Netzwerkprofil bereitgestellt.

In der folgenden Tabelle werden bestimmte Beispielszenarien veranschaulicht.

Topologie des Cloud-Vorlagendesigns – zugeordnete Ressourcen	Konfiguration des Netzwerkprofils	Mitgliedschaft bei der Sicherheitsgruppe
Einarmiger Lastausgleichsdienst mit VIP in einem privaten Netzwerk und einer Maschine im gleichen privaten Netzwerk.	Das ausgewählte Netzwerkprofil verwendet eine Isolierungsrichtlinie, die als bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe definiert ist.	Die Netzwerkkarte der Maschine und die Lastausgleichsdienst-VIP werden der Isolierungssicherheitsgruppe hinzugefügt.
Einarmiger Lastausgleichsdienst mit VIP in einem privaten Netzwerk und einer Maschine im gleichen privaten Netzwerk.	Das ausgewählte Netzwerkprofil verwendet eine vorhandene Sicherheitsgruppe und eine Isolierungsrichtlinie, die als bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe definiert ist.	Die Netzwerkkarte der Maschine und die Lastausgleichsdienst-VIP werden der Isolierungssicherheitsgruppe und der vorhandenen Sicherheitsgruppe hinzugefügt.
Zweiarmiger Lastausgleichsdienst mit VIP in einem öffentlichen Netzwerk und Maschine in einem privaten Netzwerk.	Das ausgewählte Netzwerkprofil verwendet eine vorhandene Sicherheitsgruppe und eine Isolierungsrichtlinie, die als bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe definiert ist.	Die Netzwerkkarte der Maschine und die Lastausgleichsdienst-VIP werden der Isolierungssicherheitsgruppe und der vorhandenen Sicherheitsgruppe hinzugefügt.
Zweiarmiger Lastausgleichsdienst mit VIP in einem öffentlichen Netzwerk und einer Maschine in einem privaten Netzwerk.	Das ausgewählte Netzwerkprofil verwendet eine vorhandene Sicherheitsgruppe.	Die Netzwerkkarte der Maschine und die Lastausgleichsdienst-VIP werden der vorhandenen Sicherheitsgruppe hinzugefügt.
Zweiarmiger Lastausgleichsdienst, die VIP befindet sich in Netzwerk 1 und die Maschine befindet sich in Netzwerk 2.	Zwei Netzwerkprofile: <ul style="list-style-type: none"> ■ Netzwerkprofil 1: verwendet eine vorhandene Sicherheitsgruppe 1. ■ Netzwerkprofil 2: verwendet eine vorhandene Sicherheitsgruppe 2. 	Der Lastausgleichsdienst landet auf dem Netzwerkprofil 1, und die Maschine landet auf dem Netzwerkprofil 2. Die Lastausgleichsdienst-VIP wird der Sicherheitsgruppe 1 hinzugefügt, und die Netzwerkkarte der Maschine wird der Sicherheitsgruppe 2 hinzugefügt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Lastausgleichsdienstressourcen zu einem Cloud-Vorlagendesign finden Sie unter [Weitere Informationen zu Lastausgleichsdienstressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

Beispiele für Cloud-Vorlagen-Designs, die Lastausgleichsdienste enthalten, finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils zur Unterstützung eines bedarfsgesteuerten Netzwerks für eine externe IPAM-Integration in vRealize Automation

Sie können ein Netzwerkprofil zur Unterstützung von IP-Adressblöcken für ein bedarfsgesteuertes Netzwerk konfigurieren, wenn dieses Netzwerkprofil in einer vRealize Automation-Cloud-Vorlage verwendet wird, die externe IPAM-Integration verwendet.

Mithilfe einer vorhandenen Integration für einen bestimmten externen IPAM-Anbieter können Sie ein bedarfsgesteuertes Netzwerk zur Erstellung eines neuen Netzwerks im externen IPAM-System bereitstellen.

Mit diesem Vorgang konfigurieren Sie einen Block von IP-Adressen, statt übergeordnetes CIDR bereitzustellen (wie bei Verwendung des internen IPAM von vRealize Automation). Der IP-Adressblock wird während der Bereitstellung eines bedarfsgesteuerten Netzwerks verwendet, um das neue Netzwerk in Segmente aufzuteilen. Die Daten der IP-Blöcke werden über den externen IPAM-Anbieter erfasst, vorausgesetzt, die Integration unterstützt bedarfsgesteuerte Netzwerke. Wenn Sie beispielsweise eine IPAM-Integration von Infoblox verwenden, stellen-IP-Blöcke Infoblox-Netzwerkcontainer dar.

Wenn Sie ein bedarfsgesteuertes Netzwerkprofil und eine externe IPAM-Integration in einer Cloud-Vorlage verwenden, werden die folgenden Ereignisse bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage angezeigt:

- Ein Netzwerk wird im externen IPAM-Anbieter erstellt.
- Außerdem wird in vRealize Automation ein Netzwerk erstellt, das die neue Netzwerkkonfiguration des IPAM-Providers widerspiegelt, einschließlich CIDR-Einstellungen und Gateway-Eigenschaften.
- Die IP-Adresse für die bereitgestellte virtuelle Maschine wird aus dem neu erstellten Netzwerk abgerufen.

In diesem Beispiel für ein bedarfsgesteuertes Netzwerk konfigurieren Sie ein Netzwerkprofil, damit eine Cloud-Vorlagenbereitstellung eine Maschine in einem bedarfsgesteuerten Netzwerk in vSphere mithilfe von Infoblox als externem IPAM-Anbieter bereitstellen kann.

Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils zur Unterstützung eines vorhandenen Netzwerks für eine externe IPAM-Integration in vRealize Automation](#). Beide Beispiele für eine Netzwerkkonfiguration passen in den anbieterspezifischen Gesamtworkflow für die externe IPAM-Integration unter [Lernprogramm: Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für vRealize Automation](#).

Voraussetzungen

Während die folgenden Voraussetzungen für die Person gelten, die das Netzwerkprofil erstellt oder bearbeitet, ist das Netzwerkprofil selbst anwendbar, wenn es von einer Cloud-Vorlagenbereitstellung verwendet wird, die eine IPAM-Integration enthält. Weitere Informationen zu anbieterspezifischen IPAM-Integrationspunkten finden Sie unter [Vorgehensweise zum Konfigurieren einer externen IPAM-Integration in vRealize Automation](#).

Diese Abfolge von Schritten wird im Kontext eines Workflows für die IPAM-Anbieterintegration angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Lernprogramm: Konfigurieren einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration für vRealize Automation](#).

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über Cloud-Administratoranmeldedaten verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Konto beim externen IPAM-Anbieter verfügen, z. B. [Infoblox](#) oder [BlueCat](#), und dass Sie über die korrekten Zugriffsberechtigungen für das Konto Ihrer Organisation beim IPAM-Anbieter verfügen. In diesem Beispiel-Workflow ist der IPAM-Anbieter Infoblox.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über einen IPAM-Integrationspunkt für den IPAM-Anbieter verfügen und dass das zum Erstellen der IPAM-Integration verwendete IPAM-Paket bedarfsgesteuerte Netzwerke unterstützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#).

Obwohl das IPAM-Paket von Infoblox bedarfsgesteuerte Netzwerke unterstützt, stellen Sie bei Verwendung einer externen IPAM-Integration für einen anderen Anbieter sicher, dass das zugehörige IPAM-Integrationspaket bedarfsgesteuerte Netzwerke unterstützt.

Verfahren

- 1 Zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils klicken Sie auf **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofile**.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Netzwerkprofil**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Übersicht** und geben Sie die folgenden Beispieleinstellungen an:
 - Geben Sie ein/eine vSphere-Cloud-Konto/-Region an, wie z. B. **vSphere-IPAM-OnDemandA/Datacenter**.

In diesem Beispiel wird von der Verwendung eines vSphere-Cloud-Kontos ausgegangen, das keinem NSX-Cloud-Konto zugeordnet ist.
 - Geben Sie dem Netzwerkprofil einen Namen, z. B. **Infoblox-OnDemandNP**.
 - Fügen Sie ein Funktions-Tag für das Netzwerkprofil hinzu, wie z. B. **infoblox_ondemandA**.

Notieren Sie sich den Wert des Funktions-Tags, der auch als Cloud-Vorlagen-Einschränkungs-Tag verwendet werden muss, um die bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage zu verwendende Netzwerkprofilverknüpfung zu erstellen.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Netzwerkrichtlinien** und geben Sie die folgenden Beispieleinstellungen an:
 - Wählen Sie im Dropdown-Menü **Isolierungsrichtlinie** die Option **Bedarfsgesteuertes Netzwerk** aus.

Mit dieser Option können Sie externe IPAM-IP-Blöcke verwenden. Je nach Cloud-Konto werden neue Optionen angezeigt. Folgende Optionen werden beispielsweise angezeigt, wenn ein vSphere-Cloud-Konto verwendet wird, das mit einem NSX-Cloud-Konto verknüpft ist:

- Transportzone
- Logischer Tier-0-Router
- Edge-Cluster

Da in diesem Beispiel das vSphere-Cloud-Konto nicht mit NSX verknüpft ist, wird die Menüoption **Netzwerkdomäne** angezeigt.

- Lassen Sie die Menüoption **Netzwerkdomäne** leer.

- 5 Klicken Sie auf **Extern** als **Quelle** der Adressverwaltung.
- 6 Klicken Sie auf **IP-Block hinzufügen**, um die Seite **IPAM-IP-Block hinzufügen** zu öffnen.
- 7 Wählen Sie im Menü **Anbieter** auf der Seite **IPAM-IP-Block hinzufügen** eine vorhandene externe IPAM-Integration aus. Wählen Sie beispielsweise den Integrationspunkt *Infoblox_Integration* unter [Hinzufügen einer externen IPAM-Integration für Infoblox in vRealize Automation](#) im Beispielworkflow aus.
- 8 Wählen Sie im Menü **Adressbereiche** einen der verfügbaren und aufgelisteten IP-Blöcke aus, z. B. **10.23.118.0/24**, und fügen Sie ihn hinzu.

Wenn der IPAM-Anbieter Adressbereiche unterstützt, wird das Menü **Adressbereiche** angezeigt. Bei einer Infoblox-Integration werden Adressbereiche durch Infoblox-Netzwerkansichten dargestellt.
- 9 Wählen Sie eine **Subnetzgröße** aus, wie z. B. **/29 (-6 IP-Adressen)**.
- 10 Klicken Sie auf **Erstellen**.

Ergebnisse

Es wird ein Netzwerkprofil erstellt, das zur Bereitstellung eines bedarfsgesteuerten Netzwerks mithilfe der angegebenen externen IPAM-Integration verwendet werden kann. Die folgende Beispiel-Cloud-Vorlage zeigt eine einzelne Maschine, die in einem Netzwerk bereitgestellt werden soll, das durch dieses neue Netzwerkprofil definiert ist.

```
formatVersion: 1
inputs: {}
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      image: ubuntu
      flavor: small
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.id}'
          assignment: static
```

```
Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
    networkType: private
  constraints:
    - tag: infoblox_ondemandA
```

Hinweis Bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage wird das erste verfügbare Netzwerk im angegebenen IP-Block abgerufen und als Netzwerk-CIDR angesehen. Bei Verwendung eines NSX-Netzwerks in der Cloud-Vorlage können Sie stattdessen das CIDR des Netzwerks mithilfe der unten angezeigten Netzwerkeigenschaft `networkCidr` manuell festlegen und die Einstellungen für IP-Adressen und die Subnetzgröße überschreiben, die im zugehörigen Netzwerkprofil angegeben sind.

```
Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
    networkCidr: 10.10.0.0/16
```

Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils zur Unterstützung eines vorhandenen Netzwerks für eine externe IPAM-Integration in vRealize Automation

Sie können ein Netzwerkprofil zur Unterstützung von IP-Adressbereichen für ein vorhandenes Netzwerk konfigurieren, wenn dieses Netzwerkprofil in einem vRealize Automation-Blueprint verwendet wird, der die externe IPAM-Integration nutzt.

Ein Beispiel wird im Rahmen eines anbieterspezifischen Beispielworkflows unter [Konfigurieren eines Netzwerks und Netzwerkprofils zur Verwendung von IPAM \(extern\) für ein vorhandenes Netzwerk in vRealize Automation](#) bereitgestellt. Der gesamte anbieterspezifische Workflow für die externe IPAM-Integration befindet sich unter [Lernprogramm: Konfigurieren von VMware Cloud on AWS für vRealize Automation](#).

Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkprofils zur Unterstützung eines bedarfsgesteuerten Netzwerks für eine externe IPAM-Integration in vRealize Automation](#).

Vorgehensweise zum Hinzufügen von vRealize Automation Cloud Assembly-Speicherprofilen, die verschiedenen Anforderungen entsprechen

Ein vRealize Automation Cloud Assembly-Speicherprofil beschreibt die Art des bereitzustellenden Speichers.

Für Speicher wird in der Regel ein Profil anhand von Merkmalen wie Dienstebene oder Kosten, Leistung oder Zweck (z. B. Sicherung) erstellt.

Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Speicherprofile** aus und klicken Sie auf **Neues Speicherprofil**.

Weitere Informationen zu Speicherprofilen in vRealize Automation

Ein Cloud-Kontobereich enthält Speicherprofile, mit denen der Cloud-Administrator Speicher für die Region in vRealize Automation festlegen kann.

Funktionsweise eines Speicherprofils

Speicherprofile enthalten Festplattenanpassungen sowie eine Möglichkeit zur Angabe des Speichertyps anhand von Funktions-Tags. Tags werden dann mit den Anforderungseinschränkungen des Bereitstellungsdiensts abgeglichen, um den gewünschten Speicher zur Bereitstellungszeit zu erstellen.

Speicherprofile sind nach Cloud-spezifischen Regionen organisiert. Ein Cloud-Konto kann aus verschiedenen Regionen mit mehreren Speicherprofilen pro Region bestehen.

Anbieterunabhängige Platzierung ist möglich. Sie haben z. B. möglicherweise drei verschiedene Anbieterkonten mit einer Region pro Konto. Jede Region enthält ein Speicherprofil mit dem Funktions-Tag *fast*. Zur Bereitstellungszeit sucht eine Anforderung mit einem harten Einschränkungstyp vom Typ *fast* nach einer übereinstimmenden Funktion vom Typ *fast*. Dabei spielt es keine Rolle, welche Anbieter-Cloud die Ressourcen bereitstellt. Im Fall einer Übereinstimmung werden die Einstellungen aus dem verknüpften Speicherprofil während der Erstellung des bereitgestellten Speicherelements angewendet.

Hinweis Verschiedene Cloud-Speicher können unterschiedliche Leistungsmerkmale aufweisen, werden aber dennoch als das *fast*-Angebot des Administrators betrachtet, der sie markiert hat.

Funktions-Tags, die Sie zu Speicherprofilen hinzufügen, sollten keine tatsächlichen Ressourcenziele angeben. Stattdessen sollten sie Speichertypen beschreiben. Weitere Informationen zu tatsächlichen Ressourcen finden Sie unter [Speicherressourcen in vRealize Automation](#).

Standardbereitstellungstyp

Mit dem Bereitstellungstyp des Speicherprofils wird lediglich ein Standardverhalten festgelegt. Die Einstellung wirkt sich nicht unbedingt auf die Platzierung aus und wird unter Umständen von einer Eigenschaft in der Cloud-Vorlage außer Kraft gesetzt.

Sie können beispielsweise das Speicherprofil für Thin Provisioning festlegen. In den meisten Fällen wird Thin Provisioning-Speicher standardmäßig von Anfragen erstellt. Wenn die Eigenschaft `provisioningType` in der Cloud-Vorlage jedoch auf „Eager-Zero“ festgelegt ist, überschreibt die Cloud-Vorlage den Standardwert „Thin“.

Hinweis Für eine genaue Steuerung sollten Sie Funktions- und Einschränkungstags hinzufügen, die für den gewünschten Bereitstellungstyp gekennzeichnet sind.

Eine Cloud-Vorlageneigenschaft überschreibt für den Standardwert des Bereitstellungstyps den Standardwert eines Speicherprofils, und der Standardwert eines Speicherprofils überschreibt einen Standardwert aus einer vCenter-Speicherrichtlinie.

Festplattenzuteilung mit Maschinen

In einem Projekt mit mehreren Cloud-Zonen, die zu unterschiedlichen Cloud-Konten gehören, folgt eine Festplatte der Maschine, selbst wenn die Festplatte nicht mit der Maschine verbunden ist. Durch dieses Verhalten bleiben die Ressourcen zusammen, um Fehler zu vermeiden, wenn Sie die Festplatte später anhängen.

Das folgende Design funktioniert beispielsweise nicht. Die Cloud-Vorlage versucht, Einschränkungen in Bezug auf den Speicherort zum Trennen der Festplatte zu verwenden, aber die Bereitstellung gibt stattdessen den Fehler `No matching placement` zurück.

Wenn Sie eine Festplatte in einem anderen Cloud-Konto platzieren müssen, verwenden Sie eine separate Bereitstellung, um die Festplatte bereitzustellen.

```
resources:
  Machine1:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      image: ubuntu
      flavor: small
      constraints:
        - tag: 'location:siteA'
  Disk1:
    type: Cloud.vSphere.Disk
    properties:
      capacityGb: 1
      constraints:
        - tag: 'location:siteB'
```

First Class Disks und Standardfestplatten

Mithilfe der Option **Festplattentyp** auf der Seite „Speicherprofil“ oder unter Verwendung der vRealize Automation-API können Sie ein Speicherprofil zur Unterstützung von First Class Disk- (FCD) oder Standardfestplattenspeicher erstellen. Tatsächlich wird mit der First Class Disk-Option ein vSphere-Speicherprofil erstellt.

■ First Class Disk

First Class Disks können unabhängig von einer vSphere-VM vorhanden sein. Eine First Class Disk verfügt auch über Lebenszyklusverwaltungsfunktionen, die unabhängig von einer virtuellen Maschine verwendet werden können. First Class Disks sind für vSphere 6.7 Update 2 und höher verfügbar und sind derzeit in vRealize Automation als reine API-Funktion implementiert.

Informationen zum FCD-Speicher, einschließlich der Funktionen, die über die vRealize Automation-API verfügbar sind, und Links zur API-Dokumentation selbst finden Sie unter [Wozu dient First Class Disk-Speicher in vRealize Automation?](#).

■ Standardfestplatte

Der standardmäßige Festplattenspeicher wird als integrierte Komponente einer virtuellen Maschine erstellt und verwaltet.

Informationen zum standardmäßigen Festplattenspeicher finden Sie unter [Wozu dient Standardfestplattenspeicher in vRealize Automation?](#) und [Wozu dient dauerhafter Festplattenspeicher in vRealize Automation?](#).

Serverseitige Azure-Festplattenverschlüsselung

Wenn Sie für Azure-Ressourcen die Verschlüsselung in einem Speicherprofil für verwaltete Festplatten unterstützen möchten, wählen Sie auch die Festplattenverschlüsselung aus, die einen zugeordneten Schlüssel aufweist. Die verfügbare Verschlüsselung und die verfügbaren Schlüssel entsprechen den in Azure für den Speicherort konfigurierten Festplattenverschlüsselungssätzen.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Home >

Disk Encryption Sets

+ Add Manage view Refresh Export to CSV Open query Assign tags Feedback

Filter for any field... Subscription == R&D Resource group == all Location == all Add filter

Showing 1 to 100 of 305 records.

Name ↑↓	Resource group ↑↓	Location ↑↓	Key ↑↓
<input type="checkbox"/> MyDES	DiskEncryptionSets	West US	WestUSKey...
<input type="checkbox"/> MyDES1	DiskEncryptionSets	West US	WestUSKey...
<input type="checkbox"/> MyDES10	DiskEncryptionSets	West US	WestUSKey...
<input type="checkbox"/> MyDES100	DiskEncryptionSets	West US	WestUSKey...
<input type="checkbox"/> MyDES101	DiskEncryptionSets	West US	WestUSKey...

Account / region * AzureAcc / West US

Name * SP-with-des

Description

Storage type * Managed disks

Disk type * Standard HDD

OS disk caching * Read only

Data disk caching * Read only

☒ Supports encryption ⓘ

Encryption set Search for encryption set

Capability tags

CREATE CANCEL

MyDES

WestUSKeyForDisk

MyDES1

WestUSKeyForDisk

MyDES10

WestUSKeyForDisk

MyDES100

WestUSKeyForDisk

MyDES101

WestUSKeyForDisk

EncryptDiskWestUS

EncryptDiskWestUS

EncryptDiskWestUS

EncryptDiskWestUS

EncryptDiskWestUS

Verwenden von Preisgestaltungskarten in vRealize Automation

Mithilfe von vRealize Automation Cloud Assembly-Preisgestaltungskarten können Cloud-Administratoren die Preisgestaltungsrichtlinie für die finanziellen Auswirkungen einzelner Bereitstellungen definieren und zuweisen und Sie somit bei der Verwaltung von Ressourcen unterstützen.

Hinweis Damit die Preisgestaltung in Umgebungen mit mehreren Mandanten funktioniert, müssen Sie über eine separate vRealize Operations Manager-Instanz für jeden vRealize Automation-Mandanten verfügen.

Mit Preisgestaltungskarten werden die Tarife für eine Preisgestaltungsrichtlinie definiert. Die Preisgestaltungsrichtlinie kann dann bestimmten Projekten zugewiesen werden, um einen Gesamtpreis festzulegen. Nach dem Erstellen eines vRealize Operations Manager- oder CloudHealth-Endpoints steht eine vordefinierte Standardpreisliste mit einer Kosten-gleich-Preis-Konfiguration auf der Registerkarte **Infrastruktur > Preisgestaltungskarten** zur Verfügung. Sie können Preisgestaltungskarten erstellen, die nur für Projekte oder für Cloud-Zonen gelten. Standardmäßig werden alle neuen Preisgestaltungskarten auf Projekte angewendet.

Hinweis Wenn Sie die Einstellung **Alle Preisgestaltungskarten werden angewendet auf** ändern, werden alle vorhandenen Zuweisungen von Preisgestaltungskarten gelöscht. Wenn der vRealize Operations Manager-Endpoint aus vRealize Automation Cloud Assembly gelöscht wird, werden ebenfalls alle Preisgestaltungskarten und Zuweisungen gelöscht.

Die Kosten einer Bereitstellung im Zeitverlauf werden auf der Bereitstellungskarte und im Projekt als die bisherigen monatlichen Kosten angezeigt, die zu Beginn eines jeden Monats auf null zurückgesetzt werden. Die Aufschlüsselungen der Komponentenkosten sind in den Bereitstellungsdetails verfügbar. Wenn diese Informationen auf der Bereitstellungsebene bereitgestellt werden, wird der Cloud-Administrator darüber informiert. Diese Informationen sind aber auch für Mitglieder hilfreich, um die Auswirkungen ihrer Arbeit auf Budgets und langfristige Entwicklung zu verstehen.

Sie können Preisinformationen von Benutzern in vRealize Automation Cloud Assembly und vRealize Automation Service Broker anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche **Preisinformationen anzeigen** klicken. Bei deaktivierter Option werden vRealize Automation Cloud Assembly- und vRealize Automation Service Broker-Benutzern die Preisinformationen nicht angezeigt.

Wie wird der Preis berechnet?

Die anfänglichen Kosten, die auf der Bereitstellungsebene für Ihre Computing- und Speicherressourcen angezeigt werden, basieren auf branchenüblichen Benchmark-Sätzen und werden dann im Laufe der Zeit berechnet. Der Kostensatz wird auf Hosts angewendet, und der Dienst berechnet die CPU- und Arbeitsspeicherraten. Der Server berechnet den Preis alle 6 Stunden neu.

Neue Richtlinien, Zuweisungen und die Vorabpreisgestaltung werden während des nächsten Datenerfassungszyklus ermittelt. Standardmäßig wird der Datenerfassungszyklus alle 5 Minuten ausgeführt. Es kann bis zu 6 Stunden dauern, bis neue Richtlinien oder Änderungen in Projekten und Bereitstellungen aktualisiert werden.

Wie schätze ich den Preis meiner Bereitstellungen und Projekte?

Vor der Bereitstellung eines Katalogelements können Sie den Vorabpreis als Preisschätzung für Ihre Bereitstellung verwenden. Um den Preis in vRealize Automation Cloud Assembly anzuzeigen, müssen Sie über einen vRealize Operations Manager-Integrations-Endpoint verfügen, für den die Preisgestaltung aktiviert und die Währung voreingestellt ist.

Daily Price Estimate



Guest OS and one time prices are excluded in this estimate.



price-service-f309c00

\$0.54



Cloud_vSphere_Machine_1

\$0.53

Compute

\$0.39

Storage

\$0.03

Additional charges

\$0.11



Cloud_vSphere_Disk_1

\$0.01

Storage

\$0.01

CLOSE

Bei einer Vorabpreisschätzung ist die Größe der Bootfestplatte pro VM immer 8 GB.

Bei dem Vorabpreis einer Bereitstellung handelt es sich um eine Schätzung des täglichen Preises, basierend auf der Zuteilung einer Ressource für ein bestimmtes Katalogelement, bevor es bereitgestellt wird. Nachdem ein Katalogelement bereitgestellt wurde, können Sie den Preis vom Monatsanfang bis zum aktuellen Datum als Summe des Vorabpreises auf den Registerkarten

Bereitstellung und **Infrastruktur > Projekte** anzeigen. Der Vorabpreis wird für Private Cloud-Ressourcen unterstützt, wie z. B. vSphere-Maschine und vSphere-Festplatte, vRealize Automation Cloud Assembly-Katalogelemente und Cloud-unabhängige Elemente mit vCenter, das für Private Cloud konfiguriert ist.

Hinweis Der Vorabpreis wird für Public Cloud-Ressourcen oder andere Private Cloud-Ressourcen als vSphere-Maschine oder -Festplatte nicht unterstützt.

Um die Kosten Ihrer Bereitstellung zu schätzen, wählen Sie im Katalog ein Katalogelement aus und klicken Sie auf **Anfordern > Berechnen**. Wenn der Preis akzeptabel ist, klicken Sie auf **Übermitteln**.

Sie können die Preisgestaltungskarten der Projekte verwenden, um den Gesamtpreis aller Ihrer Projekte zu schätzen.

Klicken Sie zum Schätzen der Kosten eines Projekts auf der Seite „Infrastruktur – Preisgestaltungskarten“ neben der Einstellung **Alle Preisgestaltungskarten werden angewendet** auf **Bearbeiten** und wählen Sie **Projekte** aus.


Wenn Sie die Einstellung **Alle Preisgestaltungskarten werden angewendet auf** ändern, werden alle vorhandenen Zuweisungen von Preisgestaltungskarten gelöscht. Erstellen Sie Preisgestaltungskarten und Zuweisungen mithilfe eines kostenbasierten Ansatzes.

Vorgehensweise zum Erstellen von Preisgestaltungskarten für vSphere und VMC

Abhängig von der vom Cloud-Administrator für Private Cloud-Bereitstellungen festgelegten Preisgestaltungsstrategie können Sie eine Preisgestaltungskarte erstellen und sie Projekten oder Cloud-Zonen zuweisen.

Preisgestaltungskarten sind basierend auf vom Benutzer ausgewählten Parametern anpassbar. Nach dem Konfigurieren einer Preisgestaltungskarte können Sie sie einem oder mehreren von der Preisgestaltungsstrategie festgelegten Projekten und Cloud-Zonen zuweisen.

Sie können den Preisserver jederzeit manuell auf der Seite „vROps-Endpoint“ unter **Infrastruktur > Integrationen > vROps-Endpoint** > aktualisieren. Klicken Sie im Abschnitt „vCenter Server“ auf **Synchronisieren**. Wenn Sie den Preisserver manuell mit der Option **Synchronisieren** aktualisieren, werden die Preise für alle Projekte in der Organisation neu berechnet. Je nach Anzahl der Projekte in Ihrer Organisation ist dieser Vorgang unter Umständen arbeits- und zeitintensiv.



Nach dem Erstellen und Zuweisen einer Preisgestaltungskarte können Sie den Preisverlauf Ihrer Bereitstellungen und Projekte anzeigen. Um den Preisverlauf anzuzeigen, navigieren Sie zu Ihrer Bereitstellung und klicken Sie auf **Preis**. Die Preisanalyse bietet einen Überblick und eine detaillierte Ansicht des Bereitstellungspreises zusammen mit dem Wert vom Monatsanfang bis zum aktuellen Datum. Sie können die grafische Darstellung ändern, um den Bereitstellungspreis als tägliche, wöchentliche oder monatliche Werte anzuzeigen. Darüber hinaus können Sie einen genauen Datumsbereich oder einen Monat für den Preisverlauf angeben.

Um die Preisaufschlüsselung nach Kostenkomponenten anzuzeigen, klicken Sie auf **Details**.

Die Preise werden durch kalkulierte Komponententypen bestimmt.

Tabelle 4-1. Kalkulierte Komponententypen

Blueprint-Komponententyp	Dienstname/Objekttyp	Blueprint-Ressourcentyp	Anmerkungen
Cloud-unabhängig	Maschine	Cloud.Machine	Wenn eine unabhängige Maschine mit vSphere konfiguriert ist, können Sie die Bereitstellungskosten anzeigen.
	Festplatte	Cloud.Volume	Wenn eine unabhängige Festplatte an eine virtuelle Maschine angehängt ist, die mit vSphere konfiguriert ist, können Sie die Bereitstellungskosten anzeigen.
vSphere	vSphere-Maschine	Cloud.vSphere.Machine	Wird mithilfe eines Cloud-spezifischen Blueprints bereitgestellt.

Tabelle 4-1. Kalkulierte Komponententypen (Fortsetzung)

Blueprint-Komponententyp	Dienstname/Objekttyp	Blueprint-Ressourcentyp	Anmerkungen
	vSphere-Festplatte	Cloud.vSphere.Disk	Wird mithilfe eines Cloud-spezifischen Blueprints bereitgestellt, der an eine virtuelle Maschine angehängt ist.
VMware Managed Cloud (VMC)	vSphere-Maschine	Cloud.vSphere.Machine	VMC unterstützt nur ratenbasierte Preiskarten (kostenbasierte Preiskarten werden nicht unterstützt).
	vSphere-Festplatte	Cloud.vSphere.Disk	

Voraussetzungen

Bevor Sie Preisgestaltungskarten erstellen oder zuweisen können, müssen Sie die Preisgestaltung konfigurieren und aktivieren und die Währung in vRealize Operations konfigurieren, um mit vRealize Automation zu arbeiten. Stellen Sie beim Konfigurieren von vRealize Operations mit vRealize Automation sicher, dass beide Anwendungen auf dieselbe Zeitzone festgelegt sind. Um die Zeitzone in vRealize Operations zu konfigurieren, aktivieren Sie SSH und melden sich bei jedem vRealize Operations-Knoten an, bearbeiten die Datei `$ALIVE_Base/user/conf/analytics/advanced.properties` und fügen `timeZoneUsedInMeteringCalculation =<time zone>` hinzu.

Damit die Preisgestaltung in Umgebungen mit mehreren Mandanten funktioniert, müssen Sie über eine eigene vROps-Instanz für jeden vRA-Mandanten verfügen.

Sie müssen einen vRealize Operations-Endpoint konfigurieren, bevor Sie die Preisgestaltungskarten konfigurieren können. Um den vRealize Operations-Endpoint zu konfigurieren, navigieren Sie zu **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen > Integration hinzufügen**.

Hinweis Wenn mehrere vRealize Operations-Endpoints hinzugefügt werden, dürfen diese nicht dasselbe vCenter überwachen.

Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Preisgestaltungskarten > Neue Preisgestaltungskarte**.
- 2 Geben Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ einen Namen und eine Beschreibung für die Preisgestaltungskarte ein. Sobald die Richtlinie auf der Registerkarte „Preisgestaltung“ definiert ist, wird die Übersichtstabelle mit den Sätzen der Preisgestaltungskarten gefüllt.

Hinweis Die Währungseinheit wird durch den in vRealize Operations ausgewählten Wert bestimmt.

- 3 Optional. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardwert für nicht zugewiesene Projekte?**, um diese Preisgestaltungskarte standardmäßig allen nicht zugewiesenen Projekten zuzuweisen.

- 4 Klicken Sie auf **Preisgestaltung** und konfigurieren Sie die Details Ihrer Preisgestaltungsrichtlinie.

Tabelle 4-2. Konfiguration der Preisgestaltungsrichtlinie

Parameter	Beschreibung
Grundgebühren	<p>Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Richtlinie ein. Wählen Sie kosten- oder ratenbasiert aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kosten: Die Kosten werden in vRealize Operations definiert. Wenn diese Option ausgewählt ist, ist ein Multiplikationsfaktor erforderlich. Wenn Sie z. B. 1,1 als Faktor auswählen, werden die Kosten mit 1,1 multipliziert, was zu einer Steigerung der berechneten Kosten um 10 % führt. Die Preisgleichung mit den Kosten lautet: $\text{Kosten} \times \text{Multiplikationsfaktor} = \text{Preis}$ ■ Rate: Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie absolute Werte verwenden, um die Kosten zu ermitteln. Die Preisgleichung mit Raten lautet: $\text{Rate} = \text{Preis}$. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Ratenintervall aus, um festzulegen, wie diese Rate in Rechnung gestellt wird. <p>Im Abschnitt „Grundgebühren“ definieren Sie die Kosten oder die Rate für CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und sonstige Kosten.</p>
Gastbetriebssysteme	<p>Sie können eine Gebühr für das Gastbetriebssystem definieren, indem Sie auf Gebühr hinzufügen klicken. Geben Sie den Namen des Gastbetriebssystems ein und definieren Sie die Gebührenmethode und den Basissatz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wiederkehrend: Geben Sie einen Basissatz ein und definieren Sie das wiederkehrende Intervall als Gebührenzeitraum. Der absolute Wert für den Satz ist erforderlich und wird zum Gesamtpreis addiert. ■ Einmalig: Definieren Sie die einmalige Basissatzgebühr. Der absolute Wert ist erforderlich und wird als einmaliger Preis hinzugefügt. ■ Ratenfaktor: Es ist ein Multiplikationsfaktor erforderlich, der auf die ausgewählte Gebührenkategorie angewendet wird. Beispiel: Sie wählen die CPU-Gebühr und den Faktor 2 aus. Für die CPU des Gastbetriebssystems wird das 2-fache des Standardkostenwerts berechnet. <p>Sie können mehrere Gastbetriebssysteme mit unterschiedlichen Raten hinzufügen, indem Sie auf Gebühr hinzufügen klicken und eine zusätzliche Gebührenrichtlinie konfigurieren.</p> <p>Hinweis Vorabgebühren für Gastbetriebssysteme werden auf der Übersichtsseite nicht angezeigt, obwohl sie Teil der Richtlinie sind.</p>

Tabelle 4-2. Konfiguration der Preisgestaltungsrichtlinie (Fortsetzung)

Parameter	Beschreibung
Tags	<p>Sie können eine Tag-Gebühr festlegen, indem Sie auf Gebühr hinzufügen klicken.</p> <p>Wählen Sie den Tag-Namen aus und definieren Sie die Gebührenmethode und den Basissatz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wiederkehrend: Geben Sie einen Basissatz ein und definieren Sie das wiederkehrende Intervall als Gebührenzeitraum. Der absolute Wert für den Satz ist erforderlich und wird zum Gesamtpreis addiert. ■ Einmalig: Definieren Sie die einmalige Basissatzgebühr. Der absolute Wert ist erforderlich und wird als einmaliger Preis hinzugefügt. ■ Ratenfaktor: Es ist ein Multiplikationsfaktor erforderlich, der auf die ausgewählte Gebührenkategorie angewendet wird. <p>Wählen Sie aus, wie das Tag basierend auf dem Betriebszustand berechnet werden soll.</p> <p>Sie können mehrere Tags mit unterschiedlichen Raten hinzufügen, indem Sie auf Gebühr hinzufügen klicken und eine zusätzliche Gebührenrichtlinie konfigurieren.</p> <hr/> <p>Hinweis Zusätzliche Gebühren im berechneten Endpreis umfassen Tags für VMs und keine Tags für Festplatten und Netzwerke.</p>

Tabelle 4-2. Konfiguration der Preisgestaltungsrichtlinie (Fortsetzung)

Parameter	Beschreibung
Benutzerdefinierte Eigenschaften	<p>Sie können eine Gebühr für eine benutzerdefinierte Eigenschaft definieren, indem Sie auf Gebühr hinzufügen klicken.</p> <p>Geben Sie den Eigenschaftennamen und den Wert ein und definieren Sie die Gebührenmethode und den Basissatz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wiederkehrend: Geben Sie einen Basissatz ein und definieren Sie das wiederkehrende Intervall als Gebührenzeitraum. Der absolute Wert für den Satz ist erforderlich und wird zum Gesamtpreis addiert. ■ Einmalig: Definieren Sie die einmalige Basissatzgebühr. Der absolute Wert ist erforderlich und wird als einmaliger Preis hinzugefügt. ■ Ratenfaktor: Es ist ein Multiplikationsfaktor erforderlich, der auf die ausgewählte Gebührenkategorie angewendet wird. <p>Wählen Sie aus, wie die Gebühr für die benutzerdefinierte Eigenschaft basierend auf dem Betriebszustand berechnet wird.</p> <p>Sie können mehrere benutzerdefinierte Eigenschaften mit unterschiedlichen Raten hinzufügen, indem Sie auf Gebühr hinzufügen klicken und eine zusätzliche Gebührenrichtlinie konfigurieren.</p>
Gesamtgebühren	<p>Legen Sie alle zusätzlichen Gebühren fest, die Sie zur Preisgestaltungsrichtlinie hinzufügen möchten. Sie können eine einmalige Gebühr und wiederkehrende Gebühren hinzufügen.</p>

Einmalige Gebühren werden nicht in der Preisschätzung eines Katalogelements oder auf der Registerkarte „Übersicht“ angezeigt. Es wird nur die tägliche Preisschätzung für ein bestimmtes Katalogelement angezeigt.

- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Zuweisungen** und dann auf **Projekte zuweisen**. Wählen Sie ein oder mehrere Projekte aus, denen die Preisgestaltungskarte zugewiesen werden soll.

Hinweis Standardmäßig werden Preisgestaltungskarten auf Projekte angewendet. Auf der Registerkarte **Infrastruktur > Preisgestaltungskarten** können Sie die Preisgestaltungskarten auf Cloud-Zonen anwenden. Wenn Sie Cloud-Zonen ausgewählt haben, klicken Sie auf der Registerkarte „Zuweisungen“ auf **Cloud-Zonen zuweisen**.

- 6 Klicken Sie auf **Erstellen**, um zu speichern und Ihre Preisgestaltungsrichtlinie zu erstellen.

Ergebnisse

Ihre neue Preisgestaltungsrichtlinie wird auf der Seite „Preisgestaltungskarten“ angezeigt. Um die Richtliniendetails und die Konfiguration anzuzeigen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf **Öffnen**.

Vorgehensweise zum Verwenden von Tags zur Verwaltung von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und -Bereitstellungen

Tags sind eine kritische Komponente von vRealize Automation Cloud Assembly, die die Platzierung von Bereitstellungen durch den Abgleich von Funktionen und Einschränkungen steuern. Sie müssen Tags verstehen und effektiv implementieren, um vRealize Automation Cloud Assembly optimal zu nutzen.

Grundsätzlich sind Tags Beschriftungen, die Sie zu vRealize Automation Cloud Assembly-Elementen hinzufügen. Sie können alle Tags erstellen, die für Ihre Organisation und Implementierung geeignet sind. Im Vergleich zu Beschriftungen haben Tags jedoch einen weitaus größeren Funktionsumfang, da Sie steuern, wie und wo vRealize Automation Cloud Assembly Ressourcen und Infrastruktur zum Erstellen von bereitzustellenden Diensten verwendet. Tags unterstützen auch die Steuerung innerhalb von Cloud Assembly.

Tag-Struktur


Strukturell müssen Tags der `name:value`-Paar-Konvention folgen, aber ansonsten ist ihre Konstruktion weitgehend frei. In der gesamten vRealize Automation Cloud Assembly erscheinen alle Tags gleich und die Tag-Funktionalität wird durch den Kontext bestimmt.

Beispielsweise funktionieren Tags für Infrastrukturressourcen primär als Funktions-Tags, da sie von vRealize Automation Cloud Assembly verwendet werden, um Ressourcen mit Bereitstellungen abzugleichen. In zweiter Linie bezeichnen sie auch die Ressourcen.

Tag-Funktion

Die primäre Funktion von Tags besteht darin, Funktionen und Einschränkungen auszudrücken, die vRealize Automation Cloud Assembly zum Definieren von Bereitstellungen verwendet. Der Kontext bestimmt die Funktion von Tags. Tags, die in Cloud-Zonen, Netzwerk- und Speicherprofilen und einzelnen Infrastrukturressourcen platziert werden, dienen als Funktions-Tags und definieren die gewünschten Funktionen für in Bereitstellungen verwendete Infrastruktur. Tags, die in Cloud-Vorlagen platziert werden, dienen als Einschränkungen, die Ressourcen für Bereitstellungen definieren. Darüber hinaus können Cloud-Administratoren Einschränkung-Tags in Projekten platzieren, um eine gewisse Governance über diese Projekte auszuüben. Diese Einschränkung-Tags werden anderen in Cloud-Vorlagen ausgedrückten Einschränkungen hinzugefügt.

Während der Bereitstellung vergleicht vRealize Automation Cloud Assembly diese Funktionen mit Einschränkungen, die auch als Tags ausgedrückt werden, in Cloud-Vorlagen, um die Bereitstellungskonfiguration zu definieren. Diese Tag-basierten Funktionen und Einschränkungen dienen als Grundlage für die Bereitstellungskonfiguration in vRealize Automation Cloud Assembly. Sie können beispielsweise Tags verwenden, um die Infrastruktur nur auf PCI-Ressourcen in einer bestimmten Region verfügbar zu machen.



Auf einer sekundären Ebene erleichtern Tags auch die Suche und Identifizierung von Speicher- und Netzwerkelementen und anderen Infrastrukturressourcen.

Angenommen Sie richten Cloud-Zonen ein und es stehen Ihnen viele Computing-Ressourcen zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Computing-Ressourcen entsprechend gekennzeichnet haben, können Sie die Suchfunktion auf der Registerkarte „Computing“ auf der Seite „Cloud-Zone“ verwenden, um die Ressourcen zu filtern, die mit dieser bestimmten Cloud-Zone verknüpft sind.

Außerdem enthalten die Cloud Assembly-Seite „Tag-Verwaltung“ und die Seiten für die Ressourcenkonfiguration Suchfunktionen, mit denen Sie Elemente nach Tag-Namen suchen können. Die Verwendung von logischen und lesbaren Tags für diese Elemente ist der Schlüssel zur Erleichterung dieser Such- und Identifizierungsfunktion.


Im Folgenden YouTube-Video erhalten Sie weitere Informationen und Beispiele für die Tag-Nutzung: <https://youtu.be/4zNQ33RyQio>

Externe Tags

vRealize Automation Cloud Assembly kann auch externe Tags enthalten. Diese Tags werden automatisch aus Cloud-Konten importiert, die Sie mit einer vRealize Automation Cloud Assembly-Instanz verknüpfen. Diese Tags können aus vSphere, AWS, Azure oder anderen externen Softwareprodukten importiert werden. Wenn diese Tags importiert werden, stehen sie auf dieselbe Weise zur Verfügung wie die von Benutzern erstellten Tags.

Verwalten von Tags

Sie können die Seite „Tag-Verwaltung“ in vRealize Automation Cloud Assembly verwenden, um Ihre Tag-Bibliothek zu überwachen und zu verwalten. Sie können auf dieser Seite auch Tags erstellen. Darüber hinaus ist die Seite „Tag-Verwaltung“ die einzige Seite, auf der Sie externe Tags anzeigen und identifizieren können.



Tag-Strategie

Um die Verwirrung zu minimieren, sollten Sie vor dem Erstellen von Tags in vRealize Automation Cloud Assembly eine geeignete Tag-Strategie und Konventionen für die Kennzeichnung entwickeln, damit alle Benutzer, die Tags erstellen und verwenden, verstehen, was sie bedeuten und wie sie verwendet werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen einer Tagging-Strategie](#).

Erstellen einer Tagging-Strategie

Eine geeignete Tagging-Strategie muss unter Berücksichtigung der IT-Struktur und der Ziele Ihres Unternehmens sorgfältig geplant und implementiert werden, um die Cloud Assembly-Funktionen zu optimieren und Verwechslungen möglichst zu vermeiden.

Während das Tagging verschiedenen allgemeinen Zwecken dient, muss Ihre Tagging-Strategie auf die Bedürfnisse, die Struktur und die Ziele Ihrer Bereitstellung zugeschnitten werden.

Empfehlungen für Tagging

Einige allgemeine Merkmale für eine effektive Tagging-Strategie:

- Entwerfen und implementieren Sie eine einheitliche Tagging-Strategie, die die Struktur Ihres Unternehmens abbildet, und kommunizieren Sie diese Strategie an alle betreffenden Benutzer. Eine Strategie muss Ihre Bereitstellungsanforderungen unterstützen, eine klar verständliche Sprache verwenden und für alle betreffenden Benutzer schlüssig sein.
- Verwenden Sie einfache, eindeutige und aussagekräftige Namen und Werte für Tags. Beispielsweise sollten die Tag-Namen für Speicher- und Netzwerkelemente klar und verständlich sein, damit Benutzer leicht nachvollziehen können, welche Tag-Zuweisungen für eine bereitgestellte Ressource auszuwählen oder zu überprüfen sind.
- Obwohl Sie Tags mit einem Namen ohne Wert erstellen können, empfiehlt sich die Erstellung eines entsprechenden Werts für jeden Tag-Namen, da dies die Verwendung von Tags für andere Benutzer erkennbar macht.
- Vermeiden Sie das Erstellen duplizierter oder nicht relevanter Tags. Erstellen Sie z. B. nur Tags für Speicherelemente, die sich auf Speicherprobleme beziehen.

Tagging-Implementierung

Skizzieren Sie Ihre wichtigsten Überlegungen für eine grundlegende Tagging-Strategie. Die folgende Liste enthält typische Überlegungen, die beim Planen Ihrer Strategie berücksichtigt werden sollten. Beachten Sie, dass diese Überlegungen eher als Vorschlag und nicht als Weisung dienen. Unter Umständen müssen Sie bei Ihren Überlegungen andere Prioritäten für Ihre Anwendungsfälle setzen. Ihre Strategie muss für Ihre speziellen Anwendungsfälle geeignet sein.

- Anzahl der verschiedenen Umgebungen, für die eine Bereitstellung erfolgen soll. In der Regel erstellen Sie Tags für jede Umgebung.
- Struktur der Computing-Ressourcen und deren Verwendung zur Unterstützung von Bereitstellungen.
- Anzahl der verschiedenen Regionen oder Standorte, für die eine Bereitstellung erfolgen soll. In der Regel erstellen Sie Tags für diese verschiedenen Regionen und Standorte auf Profilebene.
- Anzahl der verschiedenen Speicheroptionen für Bereitstellungen und deren Eigenschaften. Diese Optionen sollten durch Tags dargestellt werden.
- Kategorisieren Sie Ihre Netzwerkoptionen und erstellen Sie Tags, um alle anwendbaren Optionen zu berücksichtigen.

- Typische Bereitstellungsvariablen. Beispielsweise die Anzahl der verschiedenen Umgebungen, für die eine Bereitstellung erfolgen soll. In der Regel verfügen die meisten Unternehmen über Test-, Entwicklungs- und Produktionsumgebungen. Sie möchten übereinstimmende Einschränkungs-Tags und Funktions-Tags für Cloud-Zonen erstellen und aufeinander abstimmen, um Bereitstellungen problemlos in einer oder mehreren dieser Umgebungen einzurichten.
- Stimmen Sie Tags in Netzwerk- und Speicherressourcen so aufeinander ab, dass sie hinsichtlich der Netzwerk- und Speicherprofile, in denen sie verwendet werden, logisch und nachvollziehbar sind. Mithilfe der Ressourcen-Tags kann die Ressourcenbereitstellung präziser gesteuert werden.
- Stimmen Sie Funktions-Tags für Cloud-Zonen und Netzwerkprofile sowie andere Funktions-Tags auf Einschränkungs-Tags ab. In der Regel erstellt Ihr Administrator zuerst Funktions-Tags für Cloud-Zonen und Netzwerkprofile. Anschließend können andere Benutzer Cloud-Vorlagen mit Einschränkungen entwerfen, die diesen Funktions-Tags entsprechen.

Nachdem Sie die wichtigsten Überlegungen für Ihr Unternehmen zusammengefasst haben, können Sie geeignete Tag-Namen erstellen, die diese Überlegungen in logischer Weise widerspiegeln. Erstellen Sie dann eine Übersicht über Ihre Strategie und stellen Sie sie allen Benutzern mit Berechtigungen zum Erstellen oder Bearbeiten von Tags zur Verfügung.

Ein sinnvoller Implementierungsansatz besteht darin, alle Computing-Infrastrukturressourcen einzeln mit Tags zu versehen. Verwenden Sie logische Kategorien für Tag-Namen, die sich auf die jeweilige Ressource beziehen. Sie können Speicherressourcen beispielsweise als Tier1, Tier2 usw. kennzeichnen. Sie können Computing-Ressourcen auch basierend auf dem Betriebssystem kennzeichnen, wie z. B. Windows, Linux usw.

Nach dem Taggen der Ressourcen können Sie sich eine Methode zum Erstellen von Tags für Cloud-Zonen sowie für Speicher- und Netzwerkprofile überlegen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly

In vRealize Automation Cloud Assembly können Sie mit Funktions-Tags Bereitstellungsfunktionen für Infrastrukturkomponenten definieren. Zusammen mit Einschränkungen fungieren Sie als Grundlage für die Platzierungslogik in vRealize Automation.

Sie können Funktions-Tags für Computing-Ressourcen, Cloud-Zonen, Images und Image-Zuordnungen sowie für Netzwerke und Netzwerkprofile erstellen. Die Seiten zum Erstellen dieser Ressourcen enthalten Optionen zum Erstellen von Funktions-Tags. Alternativ können Sie die Seite „Tag-Verwaltung“ in vRealize Automation Cloud Assembly verwenden, um Funktions-Tags zu erstellen. Funktions-Tags in Cloud-Zonen und Netzwerkprofilen wirken sich auf alle Ressourcen in diesen Zonen oder Profilen aus. Funktions-Tags auf Speicher- oder Netzwerkkomponenten wirken sich nur auf die Komponenten aus, auf die sie angewendet werden.

In der Regel können Funktions-Tags Merkmale wie den Speicherort für eine Computing-Ressource, den Adaptertyp für ein Netzwerk oder die Ebene für eine Speicherressource definieren. Sie können auch den Umgebungsstandort oder -typ und andere geschäftliche Aspekte definieren. Sie sollten Ihre Funktions-Tags genauso wie Ihre gesamte Tagging-Strategie für Ihre geschäftlichen Anforderungen logisch organisieren.

vRealize Automation Cloud Assembly gleicht zum Zeitpunkt der Bereitstellung Funktions-Tags von Cloud-Zonen mit Einschränkungen bei Cloud-Vorlagen ab. Daher müssen Sie beim Erstellen und Verwenden von Funktions-Tags verstehen und planen, wie Sie entsprechende Cloud-Vorlageneinschränkungen erstellen, damit der Abgleich erwartungsgemäß stattfindet.

Beispielsweise wird in der Dokumentation im Abschnitt „Cloud-Zone des [Teil 1: Konfigurieren der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielinfrastruktur](#) beschrieben, wie dev- und test-Tags für die Zonen „OurCo-AWS-US-East“ und „OurCo AWS-US-West“ erstellt werden. In diesem Lernprogramm wird mit diesen Tags angegeben, dass es sich bei der Zone „OurCo-AWS-US-East“ um eine Entwicklungsumgebung und bei der Zone „OurCo AWS-US-West“ um eine Testumgebung handelt. Wenn Sie analoge Einschränkungs-Tags in Cloud-Vorlagen erstellen, können Sie mithilfe dieser Funktions-Tags Bereitstellungen an gewünschte Umgebungen weiterleiten.

Vererbung von Tags

Cloud Assembly verwendet die Tag-Vererbung für die selektive Propagierung von Tags in Cloud-Konten an andere zugehörige Ressourcen. Insbesondere bei Erstellung von Tags in einem Cloud-Konto werden diese auch für alle Speicherprofile und Computing-Ressourcen wirksam, die mit diesem Cloud-Konto übereinstimmen.

Hinweis Das Verhalten bei der Propagierung von Tags gilt nicht für Speicherprofile. vRealize Automation wählt die Einschränkung für Speicherprofile nicht automatisch aus. Deshalb müssen Benutzer das erforderliche Einschränkungs-Tag manuell hinzufügen, um es auswählen und auf Speicherprofile anwenden zu können.

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Funktionsweise der Tag-Vererbung.

Computing-Ressourcen

- Cluster1 mit Tag cluster-1
- Cluster2 mit Tag cluster-2
- Cluster3 mit Tag cluster-3

```
Vm resource:
  properties:
    constraints:
      - tag: 'cluster-01'
```

Speicherprofile

- Profil 1 für Datastorecluster1 mit Tag storage-01

- Profil 2 für Datastorecluster2 mit Tag storage-02
- Profil 3 für Datastorecluster3 mit Tag storage-03

```
vm-resource:
  properties:
    storage:
      constraints:
        - tag: 'storage-01'
```

Cloud-Konto

vSphere-Konto mit allen drei Tags: cluster-1, cluster-2 und cluster-3

Cloud Assembly konsolidiert Tags in Speicherprofilen und Computing-Ressourcen, berücksichtigt aber auch die Tags auf der Cloud-Kontoebene. Daher sind die effektiven Tags in allen Speicherprofilen und Computing-Ressourcen cluster-1, cluster-2 und cluster-3. Aus diesem Grund sind alle Speicherprofile und Computing-Profile für die Platzierung geeignet, wenn wir eines dieser Tags wie im obigen Beispiel dargestellt angeben, und die Maschine kann auf jedem der Computing-Hosts landen.

Um unerwartete Ergebnisse und nicht verwendete Tags möglichst zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein bestimmtes Tag nur dann auf der Cloud-Kontoebene anzuwenden, wenn dieses Tag eine geeignete Funktion für alle untergeordneten Computing- und Speicherressourcen ist.

Verwenden von Einschränkungs-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly

Tags, die zu Projekten und Cloud-Vorlagen hinzugefügt werden, fungieren als Einschränkungs-Tags, wenn sie verwendet werden, um Funktions-Tags für Infrastrukturressourcen, Profile und Cloud-Zonen abzugleichen. Bei Cloud-Vorlagen nutzt vRealize Automation Cloud Assembly die Abgleichfunktion, um Ressourcen für Bereitstellungen zuzuteilen.

vRealize Automation Cloud Assembly bietet Ihnen die Möglichkeit, Einschränkungs-Tags auf zwei primäre Arten zu verwenden. Bei der ersten Möglichkeit werden Einschränkungen beim Konfigurieren von Projekten und Images angewendet. Sie können Tags als Einschränkungen verwenden, um Ressourcen mit dem Projekt oder dem Image zu verknüpfen. Bei der zweiten Möglichkeit werden in Cloud-Vorlagen, in denen Tags als Einschränkungen angegeben werden, diese zur Auswahl von Ressourcen für Bereitstellungen verwendet. Die auf diese beiden Arten angewendeten Einschränkungen werden in Cloud-Vorlagen zu einem Satz von Bereitstellungsanforderungen zusammengeführt, die die für eine Bereitstellung verfügbaren Ressourcen definieren.

Funktionsweise von Einschränkungs-Tags in Projekten

Bei der Konfiguration von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen können Cloud-Administratoren Einschränkungs-Tags auf Projekte anwenden. Auf diese Weise können Administratoren Kontrolleinschränkungen direkt auf Projektebene anwenden. Alle auf dieser Ebene hinzugefügten Einschränkungen werden auf jede für das betreffende Projekt angeforderte Cloud-Vorlage angewendet. Diese Einschränkungs-Tags haben Vorrang vor anderen Tags.

Wenn Einschränkungs-Tags im Projekt mit Einschränkungs-Tags in der Cloud-Vorlage in Konflikt stehen, haben die Projekt-Tags Vorrang, sodass der Cloud-Administrator Verwaltungsregeln erzwingen kann. Wenn beispielsweise die Cloud-Administratoren ein `location:london`-Tag für das Projekt erstellen, aber ein Entwickler ein `location:boston`-Tag auf der Cloud-Vorlage platziert, hat das erste Tag Vorrang und die Ressource wird in der Infrastruktur bereitgestellt, die das `location:london`-Tag enthält.

Es stehen drei Arten von Einschränkungs-Tags zur Verfügung, die Benutzer auf Projekte anwenden können: Netzwerk, Speicher und Erweiterbarkeit. Sie können beliebig viele Instanzen jedes Tag-Typs anwenden. Projekteinschränkungen können hart oder weich sein. Standardmäßig sind sie hart. Harte Einschränkungen ermöglichen es Ihnen, Bereitstellungseinschränkungen strikt durchzusetzen. Wenn eine oder mehrere harte Einschränkungen nicht erfüllt werden, schlägt die Bereitstellung fehl. Weiche Einschränkungen bieten eine Möglichkeit zum Ausdrücken von Einstellungen, die bei Verfügbarkeit ausgewählt werden. Die Bereitstellung schlägt jedoch nicht fehl, wenn weiche Einschränkungen nicht erfüllt werden.

Funktionsweise von Einschränkungs-Tags in Cloud-Vorlagen

In Cloud-Vorlagen fügen Sie Einschränkungs-Tags zu Ressourcen als YAML-Code hinzu, um die entsprechenden Funktions-Tags zu erfüllen, die Ihr Cloud-Administrator für Ressourcen, Cloud-Zonen und für Speicher- und Netzwerkprofile erstellt hat. Darüber hinaus gibt es weitere komplexere Optionen für die Implementierung von Einschränkungs-Tags. Sie können beispielsweise eine Variable verwenden, um ein oder mehrere Tags für eine Anforderung aufzufüllen. Auf diese Weise können Sie einen oder mehrere Tags zur Anforderungszeit angeben.

Erstellen Sie Einschränkungs-Tags mithilfe der `tag`-Bezeichnung unter einer Einschränkungsüberschrift im YAML-Code für die Cloud-Vorlage. Einschränkungs-Tags aus Projekten werden den in Cloud-Vorlagen erstellten Einschränkungs-Tags hinzugefügt.

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt eine einfache Zeichenfolgenformatierung, um die Verwendung von Einschränkungen in YAML-Dateien zu vereinfachen:

```
[!]tag_key[:tag_value][:hard|:soft]
```

Standardmäßig erstellt vRealize Automation Cloud Assembly eine positive Einschränkung mit harter Erzwingung. Der Tag-Wert ist optional, wird aber wie im Rest der Anwendung empfohlen.

Das folgende WordPress-mit-MySQL-Beispiel zeigt YAML-Einschränkungs-Tags, die bestimmte Standortinformationen für Computing-Ressourcen aufweisen.

```
name: "wordpressWithMySQL"
components:
  mysql:
    type: "Compute"
    data:
      name: "mysql"
      # ... skipped lines ...
  wordpress:
    type: "Compute"
    data:
      name: "wordpress"
      instanceType: small
      imageType: "ubuntu-server-1604"
      constraints:
        - tag: "!location:eu:hard"
        - tag: "location:us:soft"
        - tag: "!pci"
      # ... skipped lines ...
```

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Teil 3: Entwerfen und Bereitstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielvorlage](#).

Funktionsweise von harten und weichen Einschränkungen in Projekten und Cloud-Vorlagen

Einschränkungen in Projekten und Cloud-Vorlagen können hart oder weich sein. Der vorangehende Codeausschnitt zeigt Beispiele für harte und weiche Einschränkungen. Standardmäßig sind alle Einschränkungen hart. Harte Einschränkungen ermöglichen es Ihnen, Bereitstellungseinschränkungen strikt durchzusetzen. Wenn eine oder mehrere harte Einschränkungen nicht erfüllt werden, schlägt die Bereitstellung fehl. Weiche Einschränkungen drücken Einstellungen aus, die gelten, wenn sie verfügbar sind. Wenn sie nicht erfüllt werden, führt dies jedoch nicht dazu, dass eine Bereitstellung fehlschlägt.

Wenn Sie über eine Reihe von harten und weichen Einschränkungen für einen bestimmten Ressourcentyp verfügen, können die weichen Einschränkungen auch als Trennung dienen. Das heißt, wenn mehrere Ressourcen eine harte Einschränkung erfüllen, werden die weichen Einschränkungen verwendet, um die tatsächlich in der Bereitstellung verwendete Ressource auszuwählen.

Sie erstellen beispielsweise eine Einschränkung des Festplattenspeichers mit einem `location:boston`-Tag. Wenn kein Speicher im Projekt mit dieser Einschränkung übereinstimmt, schlagen alle zugehörigen Bereitstellungen fehl.

Standard-Tags

vRealize Automation Cloud Assembly wendet Standard-Tags auf bestimmte Bereitstellungen an, um die Analyse, Überwachung und Gruppierung von bereitgestellten Ressourcen zu unterstützen.

Standard-Tags sind in vRealize Automation Cloud Assembly eindeutig. Im Gegensatz zu anderen Tags werden diese während der Bereitstellungskonfiguration nicht von Benutzern verwendet und es gelten keine Einschränkungen. Diese Tags werden automatisch während der Bereitstellung auf AWS-, Azure- und vSphere-Bereitstellungen angewendet. Diese Tags werden als benutzerdefinierte Systemeigenschaften gespeichert und den Bereitstellungen nach dem Bereitstellen hinzugefügt.

Die Liste der Standard-Tags wird im Folgenden angezeigt.

Tabelle 4-3. Standard-Tags

Beschreibung	Tag
Organisation	org:orgID
Projekt	project:projectID
Anforderer	requester:username
Bereitstellung	deployment:deploymentID
Referenz für die Cloud-Vorlage (falls zutreffen)	blueprint:blueprintID
Komponentenname in Blueprint	blueprintResourceName:CloudMachine_1
Platzierungseinschränkungen: in Blueprint, Anforderungsparametern oder über IT-Richtlinie angewendet	constraints:key:value:soft
Cloud-Konto	cloudAccount:accountID
Zone oder Profil (falls zutreffend)	zone:zoneID, networkProfile:profileID, storageProfile:profileID

Tag-Verarbeitung in vRealize Automation Cloud Assembly

In vRealize Automation Cloud Assembly drücken Tags Funktionen und Beschränkungen aus, die darüber bestimmen, wie und wo Ressourcen Bereitstellungen während des Bereitstellungsprozesses zugeteilt werden.

vRealize Automation Cloud Assembly verwendet eine bestimmte Reihenfolge und Hierarchie der Vorgänge bei der Auflösung von Tags zum Erstellen von Bereitstellungen. Wenn Sie die Grundlagen dieses Prozesses verstehen, können Sie Tags effizient einsetzen, um berechenbare Bereitstellungen zu erstellen.

Die folgende Liste umfasst die allgemeinen Vorgänge und die Abfolge, die Cloud Assembly zur Auflösung von Tags und Definition einer Bereitstellung verwendet:

- Cloud-Zonen werden nach diversen Kriterien wie Verfügbarkeit und Profilen gefiltert. An dieser Stelle werden Tags in Profilen für die Region, zu der die Zone gehört, abgeglichen.
- Zonen- und Computing-Funktions-Tags dienen zum Filtern der übrigen Cloud-Zonen nach harten Einschränkungen.

- Aus den gefilterten Zonen wird eine Cloud-Zone anhand der Priorität ausgewählt. Wenn mehrere Cloud-Zonen mit der gleichen Priorität vorhanden sind, werden diese durch Abgleich von weichen Beschränkungen sortiert. Dabei wird eine Kombination aus Cloud-Zonen- und Computing-Funktionen angewendet.
- Nach der Auswahl einer Cloud-Zone wird ein Host ausgewählt. Dies geschieht durch Abgleich einer Reihe von Filtern, darunter auch harte und weiche Einschränkungen, wie in Cloud-Vorlagen ausgedrückt.

Vorgehensweise zum Einrichten einer einfachen Tagging-Struktur

Unter diesem Thema werden grundlegende Vorgehensweisen und Optionen für die logische Tagging-Strategie in vRealize Automation Cloud Assembly beschrieben. Sie können diese Beispiele als Ausgangsbasis für eine reale Bereitstellung verwenden, oder Sie können eine andere Strategie verfolgen, die besser auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Der Cloud-Administrator ist in der Regel der Hauptverantwortliche für das Erstellen und Pflegen von Tags.

Dieses Thema bezieht sich auf das an anderer Stelle in der vRealize Automation Cloud Assembly-Dokumentation beschriebene WordPress-Anwendungsbeispiel, bei dem veranschaulicht wird, wie Tags zu einigen wesentlichen Elementen hinzugefügt werden können. Außerdem werden mögliche Alternativen und Erweiterungen für die Tagging-Beispiele aus dem WordPress-Anwendungsbeispiel beschrieben.

Weitere Informationen zum WordPress-Anwendungsbeispiel finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Im WordPress-Anwendungsbeispiel wird beschrieben, wie Tags in Cloud-Zonen und Speicher- und Netzwerkprofilen platziert werden. Diese Profile sind ähnlich wie organisierte Ressourcenpakete. In Profilen platzierte Tags gelten für alle Elemente im Profil. Sie können Tags auch bei Speicherressourcen und einzelnen Netzwerkelementen sowie bei Computing-Ressourcen platzieren. Diese Tags gelten jedoch nur für die spezifischen Ressourcen, bei denen sie platziert werden. Beim Einrichten von Tags ist es in der Regel das Beste, mit dem Taggen der Computing-Ressourcen zu beginnen. Anschließend können Sie dann Tags zu Profilen und Cloud-Zonen hinzufügen. Mithilfe dieser Tags können Sie auch die Liste der Computing-Ressourcen für eine Cloud-Zone filtern.

Sie können z. B. Tags in Speicherprofilen wie in diesem Anwendungsbeispiel dargestellt platzieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Tags in einzelnen Speicherrichtlinien, Datenspeichern und Speicherkonten zu platzieren. Mit Tags in diesen Ressourcen können Sie genauer steuern, wie die Speicherressourcen bereitgestellt werden. Während der Verarbeitung zur Vorbereitung für die Bereitstellung werden diese Tags als nächste Verarbeitungsebene nach den Profil-Tags aufgelöst.

Als Beispiel dafür, wie Sie ein typisches Kundenszenario konfigurieren könnten, könnten Sie ein Tag von `region: eastern` auf einem Netzwerkprofil platzieren. Dieses Tag würde dann für alle Ressourcen in diesem Profil gelten. Anschließend können Sie ein Tag von `networktype:pci` auf einer PCI-Netzwerkressource innerhalb dieses Profils platzieren. Eine Cloud-Vorlage mit den Einschränkungen „eastern“ und „pci“ würde Bereitstellungen erstellen, die dieses PCI-Netzwerk für die Region „East“ verwenden.

Verfahren

1 Taggen Sie Ihre Computing-Infrastrukturressourcen in logischer und angemessener Weise.

Es ist besonders wichtig, dass Sie Computing-Ressourcen in logischer Weise taggen, sodass Sie sie mit der Suchfunktion auf der Registerkarte „Computing“ der Seite „Cloud-Zone erstellen“ finden können. Mithilfe dieser Suchfunktion können Sie die Computing-Ressourcen, die mit einer Cloud-Zone verknüpft sind, schnell filtern. Wenn Sie Speicher und Netzwerke auf der Profilebene taggen, brauchen Sie die einzelnen Speicher- und Netzwerkressourcen unter Umständen nicht mehr zu taggen.

- a Wählen Sie **Ressourcen > Computing** aus, um die Computing-Ressourcen anzuzeigen, die für Ihre vRealize Automation Cloud Assembly-Instanz importiert wurden.
- b Wählen Sie die einzelnen Computing-Ressourcen nach Bedarf aus und klicken Sie auf **Tags**, um ein Tag zur Ressource hinzuzufügen. Sie können jeder Ressource bei Bedarf mehrere Tags hinzufügen.
- c Wiederholen Sie den vorherigen Schritt je nach Bedarf für Speicher- und Netzwerkressourcen.

2 Erstellen Sie Funktions-Tags für Cloud-Zonen und Netzwerkprofile.

Sie können dieselben Tags für Cloud-Zonen und Netzwerkprofile verwenden. Stattdessen können Sie aber auch eindeutige Tags für jedes Objekt erstellen, wenn Ihnen das für Ihre Implementierung sinnvoller erscheint.

In Netzwerkprofilen können Sie Tags auf dem gesamten Profil platzieren. Dasselbe gilt auch für Subnetze innerhalb des Profils. Auf der Profilebene angewendete Tags gelten für alle Komponenten innerhalb des Profils, z. B. für Subnetze. Tags in Subnetzen gelten nur für das spezifische Subnetz, in dem sie platziert wurden. Bei der Tag-Verarbeitung haben die Tags der Profilebene Vorrang gegenüber den Tags der Subnetzebene.

Informationen zum Hinzufügen von Tags zu Cloud-Zonen oder Netzwerkprofilen finden Sie in den Abschnitten „Cloud-Zone“ und „Netzwerk“ des [Teil 1: Konfigurieren der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielinfrastruktur](#).

In diesem Beispiel erstellen wir drei einfache Tags, die in der gesamten Dokumentation des Anwendungsbeispiels für vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Zone- und Netzwerkprofil-Tags erscheinen. Diese Tags identifizieren die Umgebung für die Profilkomponenten.

■ `zone:test`

- `zone:dev`
- `zone:prod`

3 Erstellen Sie Speicherprofil-Tags für Ihre Speicherkomponenten.

In der Regel bezeichnen Speicher-Tags die Leistungsstufe von Speicherelementen, z. B. tier1 oder tier2, oder sie bezeichnen die Art der Speicherelemente, z. B. pci.

Informationen zum Hinzufügen von Tags zu Speicherprofilen finden Sie im Abschnitt „Speicher“ des [Teil 1: Konfigurieren der vRealize Automation Cloud Assembly-Beispielinfrastruktur](#).

- `usage:general`
- `usage:fast`

Ergebnisse

Nachdem Sie eine grundlegende Tagging-Struktur erstellt haben, können Sie damit beginnen, mit ihr zu arbeiten, und Tags entsprechend hinzufügen oder bearbeiten, um Ihre Tagging-Funktionen zu verfeinern und zu erweitern.

Vorgehensweise zum Arbeiten mit Ressourcen in vRealize Automation

Ein Cloud-Administrator kann vRealize Automation-Ressourcen überprüfen, die über die Datenerfassung offengelegt werden.

Der Cloud-Administrator kann Ressourcen mit Funktions-Tags kennzeichnen, um den Bereitstellungsort von vRealize Automation-Cloud-Vorlagen festzulegen.

Computing-Ressourcen in vRealize Automation

Ein Cloud-Administrator kann Computing-Ressourcen überprüfen, die über die Datenerfassung angezeigt werden.

Der Cloud-Administrator kann Tags direkt auf die Ressourcen anwenden, um Funktionen zu Abgleichszwecken in der vRealize Automation-Bereitstellung zu kennzeichnen.

Netzwerkressourcen in vRealize Automation

In vRealize Automation können Cloud-Administratoren die Netzwerkressourcen anzeigen und bearbeiten, deren Daten aus den Cloud-Konten und Integrationen erfasst wurden, die dem Projekt zugeordnet sind.

Nachdem Sie ein Cloud-Konto zu Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Infrastruktur hinzugefügt haben, beispielsweise mithilfe der Menüabfolge **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten**, erkennt die Datenerfassung die Netzwerk- und Sicherheitsinformationen des Cloud-Kontos. Diese Informationen stehen dann zur Verwendung in Netzwerken, Netzwerkprofilen und anderen Definitionen zur Verfügung.

Netzwerke sind die IP-spezifischen Komponenten einer verfügbaren Netzwerkdomäne oder Transportzone. Stellen Sie sich als Amazon Web Services- oder Microsoft Azure-Benutzer Netzwerke wie Subnetze vor.

Sie können Informationen zu den Netzwerken in Ihrem Projekt anzeigen, indem Sie die Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Netzwerke** verwenden.

Die vRealize Automation Cloud Assembly-Seite **Netzwerke** enthält Informationen, wie z. B.:

- Netzwerke und Lastausgleichsdienste, die extern in der Netzwerkdomäne Ihres Cloud-Kontos definiert sind, zum Beispiel in vCenter, NSX-T oder Amazon Web Services.
- Netzwerke und Lastausgleichsdienste, die vom Cloud-Administrator bereitgestellt wurden.
- IP-Bereiche und andere Netzwerkmerkmale, die von Ihrem Cloud-Administrator definiert oder geändert wurden.
- IP-Bereiche des externen IPAM-Anbieters für einen bestimmten Adressraum in einer anbieterspezifischen externen IPAM-Integration.

Weitere Informationen zu Netzwerken finden Sie in der Wegweiser-Hilfe für verschiedene Einstellungen auf der Seite **Netzwerke** und unter [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#).

Netzwerke

Sie können Netzwerke und deren Eigenschaften anzeigen und bearbeiten, zum Beispiel zum Hinzufügen von Tags oder zum Entfernen der Unterstützung für den öffentlichen IP-Zugriff. Sie können auch Netzwerkeinstellungen verwalten, wie z. B. DNS-, CIDR-, Gateway- und Tag-Werte. Sie können auch neue IP-Bereiche definieren und vorhandene IP-Bereiche in einem Netzwerk verwalten.

Für vorhandene Netzwerke können Sie den IP-Bereich und die Tag-Einstellungen ändern, indem Sie das Kontrollkästchen des Netzwerks aktivieren und entweder **IP-Bereiche verwalten** oder **Tags** auswählen. Andernfalls können Sie das Netzwerk selbst auswählen, um die jeweiligen Informationen zu bearbeiten.

Tags bieten eine Möglichkeit zum Abgleich von geeigneten Netzwerken, optional auch von Netzwerkprofilen, mit Netzwerkkomponenten in Cloud-Vorlagen. Netzwerk-Tags werden unabhängig von den Netzwerkprofilen, in denen sich das Netzwerk befinden kann, auf jede Instanz dieses Netzwerks angewendet. Netzwerke können in beliebig viele Netzwerkprofile eingeteilt werden. Unabhängig davon, wo sich das Netzwerkprofil befindet, ist ein Netzwerk-Tag mit diesem Netzwerk verknüpft, wenn das Netzwerk verwendet wird. Der Netzwerk-Tag-Abgleich erfolgt mit anderen Komponenten in der Cloud-Vorlage, nachdem die Cloud-Vorlage mit einem oder mehreren Netzwerkprofilen abgeglichen wurde.

In globalen Netzwerken werden vorhandene und öffentliche Netzwerke für die Cloud-Konten des globalen und lokalen NSX-T Managers sowie für die vCenter-Cloud-Konten unterstützt, die den lokalen Managern zugeordnet sind. Die Darstellung ausgeweiteter Netzwerke durch lokale Manager wird innerhalb einer Transportzone definiert. Bei der Transportzone handelt es sich um das Konstrukt eines lokalen NSX-T Managers, das den Geltungsbereich von NSX-T-Netzwerken für vCenter Server-Hosts und -Cluster definiert.

vRealize Automation Cloud Assembly zählt vorhandene und öffentliche Netzwerke auf oder erfasst entsprechende Daten. Sie können ein globales Netzwerk erstellen, indem Sie ein vorhandenes oder öffentliches Netzwerk in einem globalen NSX-T Manager hinzufügen. Das globale Netzwerk kann dann von allen zugehörigen lokalen Managern verwendet werden. Globale Netzwerke können sich über einen, alle oder eine Teilmenge der zugeordneten lokalen Manager erstrecken.

Sie können eine Maschine in einem globalen Netzwerk mithilfe einer statischen IP-Zuweisung bereitstellen. DHCP wird nicht unterstützt.

Sie können die folgenden Typen von globalen Netzwerken auf einem globalen Manager erstellen:

- 1 Overlay – Ein Overlay-Netzwerk ist einem lokalen Tier-0-/Tier-1-Manager zugeordnet und erstreckt sich automatisch auf alle Sites, die mit dem lokalen Tier-0-/Tier-1-Manager verbunden sind. Für jeden lokalen Manager wird die standardmäßige Overlay-Transportzone verwendet.
- 2 VLAN – Ein VLAN-Netzwerk gilt für einen einzelnen lokalen Manager, und die Transportzone kann manuell ausgewählt werden.

Globale Netzwerke werden auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen** mit allen Cloud-Konten aufgelistet, für die sie gelten.

Die folgenden Tag-2-Vorgänge werden für globale Netzwerke unterstützt:

- Erstellen Sie eine Neukonfiguration eines Netzwerks in einer Cloud-Vorlagendefinition von einem globalen zu einem lokalen Netzwerk und umgekehrt.
- Horizontale/vertikale Skalierung von Maschinen in globalen Netzwerken.

Weitere Informationen zur Verwendung von Netzwerken in Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

IP-Bereiche

Verwenden Sie einen IP-Bereich, um die Start- und End-IP-Adresse für ein bestimmtes Netzwerk in Ihrer Organisation zu definieren oder Änderungen daran vorzunehmen. Sie können IP-Bereiche für aufgelistete Netzwerke anzeigen und verwalten. Wenn das Netzwerk von einem externen IPAM-Anbieter verwaltet wird, können Sie die IP-Bereiche gemeinsam mit dem zugehörigen IPAM-Integrationspunkt verwalten.

Klicken Sie auf **Neuer IP-Bereich**, um dem Netzwerk einen zusätzlichen IP-Bereich hinzuzufügen. Sie können einen **internen IP-Bereich** angeben. Wenn eine gültige IPAM-Integration vorhanden ist, können Sie auch einen **externen IP-Bereich** angeben.

Sie können das Standard-Gateway nicht in einen IP-Bereich aufnehmen. Der Subnetz-IP-Bereich kann nicht den Wert des Subnetz-Gateways enthalten.

Wenn Sie eine externe IPAM-Integration für einen bestimmten IPAM-Anbieter verwenden, können Sie den **externen IP-Bereich** zum Auswählen eines IP-Bereichs aus einem verfügbaren externen IPAM-Integrationspunkt verwenden. Dieser Vorgang wird im Kontext eines allgemeinen Workflows für die externe IPAM-Integration unter [Konfigurieren eines Netzwerks und Netzwerkprofils zur Verwendung von IPAM \(extern\) für ein vorhandenes Netzwerk in vRealize Automation](#) beschrieben.

vRealize Automation bietet Ihnen die Möglichkeit, einen IP-Adressbereich auf mehrere vSphere- und NSX-Netzwerke anzuwenden und zu verwalten. Unterstützung für gemeinsam genutzte IP-Bereiche wird sowohl für interne als auch für externe IPAM bereitgestellt. Sie können einen einzelnen IP-Bereich in einem NSX-Stretch-Netzwerk so festlegen, dass Maschinen in diesem Netzwerk IP-Adressen verwenden können, die über die einzelne IP-Adresse zugewiesen werden, auch wenn sie in verschiedenen vCentern bereitgestellt werden.

IP-Adressen

Sie können die aktuell von Ihrer Organisation verwendeten IP-Adressen und deren Status anzeigen, wie z. B. `available` oder `allocated`. Bei den angezeigten IP-Adressen handelt es sich entweder um IP-Adressen, die intern von vRealize Automation verwaltet werden, oder um IP-Adressen, die für Bereitstellungen bestimmt sind, die eine Integration des externen IPAM-Anbieters enthalten. Externe IPAM-Anbieter verwalten ihre eigene IP-Adresszuweisung.

Wenn das Netzwerk intern von vRealize Automation anstatt von einem externen IPAM-Anbieter verwaltet wird, können Sie IP-Adressen auch freigeben.

Wenn Sie internes IPAM verwenden und IP-Adressen freigeben (beispielsweise nach dem Löschen einer Maschine, die die IP-Adressen verwendet hat, oder nach dem Klicken auf **IP-Adresse freigeben** für ein ausgewähltes Netzwerk), entsteht ein Wartezeitraum zwischen der Freigabe der nicht verwendeten Adressen und dem Zeitpunkt, ab dem sie wiederverwendet werden können. Mithilfe der Wartezeit oder der Zeitüberschreitung bei Freigabe kann der DNS-Cache gelöscht werden. Die IP-Adressen können dann einer neuen Maschine zugeteilt werden. Standardmäßig beträgt die Wartezeit für die Freigabe der IP-Adresse 30 Minuten. Sie können den Wartezeitraum ändern, indem Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite **Netzwerke** klicken und den Wert **Zeitüberschreitung bei Freigabe** ändern.

- Während der Zeitüberschreitung bei Freigabe werden relevante IP-Adressen als „Freigegeben“ aufgeführt. Nach Ablauf der Zeitüberschreitung bei Freigabe werden die IP-Adressen als „Nicht verfügbar“ aufgelistet.
- Das System führt alle 5 Minuten eine Überprüfung auf neu freigegebene IP-Adressen durch. Selbst wenn der Wert für die Zeitüberschreitung der Freigabe 1 Minute beträgt, kann es je nach Ausführungszeitpunkt der letzten Prüfung zwischen 1 und 6 Minuten dauern, bis freigegebene IP-Adressen verfügbar sind. Das Prüfintervall von 5 Minuten gilt für alle Werte außer 0.

- Wenn Sie den Wert für die Zeitüberschreitung der Freigabe auf 0 festlegen, werden IP-Adressen sofort freigegeben und stehen unmittelbar zur Verfügung.
- Der Wert für die Zeitüberschreitung der Freigabe gilt für alle Cloud-Konten in der Organisation.

Lastausgleichsdienste

Sie können Informationen zu den verfügbaren Lastausgleichsdiensten für die Cloud-Konten des Kontos/der Region in Ihrer Organisation verwalten. Sie können die konfigurierten Einstellungen für jeden verfügbaren Lastausgleichsdienst öffnen und anzeigen. Sie können auch Tags für einen Lastausgleichsdienst hinzufügen und entfernen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Lastausgleichsdiensten in Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Lastausgleichsdienstressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

Netzwerkdomänen

Die Netzwerkdomänenliste enthält zugehörige und nicht überlappende Netzwerke.

Sicherheitsressourcen in vRealize Automation

Nachdem Sie ein Cloud-Konto in vRealize Automation Cloud Assembly hinzugefügt haben, erkennt die Datenerfassung die Netzwerk- und Sicherheitsinformationen des Cloud-Kontos und stellt diese Informationen zur Verwendung in Netzwerkprofilen und für andere Optionen bereit.

Sicherheitsgruppen und Firewallregeln unterstützen die Netzwerkisolierung. Sicherheitsgruppen basieren auf erfassten Daten. Firewallregeln basieren nicht auf erfassten Daten.

Mithilfe der Menüabfolge **Infrastruktur > Ressourcen > Sicherheit** können Sie in vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagendesigns erstellte bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen und vorhandene in Quellanwendungen erstellte Sicherheitsgruppen anzeigen, wie z. B. NSX-T und Amazon Web Services. Verfügbare Sicherheitsgruppen werden mithilfe des Datenerfassungsprozesses angezeigt.

Mithilfe eines Tags können Sie die Maschinenschnittstelle (NIC) mit einer Sicherheitsgruppe in einer Cloud-Vorlagendefinition oder einem Netzwerkprofil abgleichen. Sie können die verfügbaren Sicherheitsgruppen anzeigen und Tags für ausgewählte Sicherheitsgruppen hinzufügen oder entfernen. Ein Cloud-Vorlagen-Autor kann einer Maschinen-Netzwerkkarte eine oder mehrere Sicherheitsgruppen zuweisen, um die Sicherheit für die Bereitstellung zu steuern.

Im Cloud-Vorlagendesign wird der Parameter `securityGroupType` in der Sicherheitsgruppenressource als `existing` für eine vorhandene Sicherheitsgruppe oder als `new` für eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe angegeben.

Vorhandene Sicherheitsgruppen

Vorhandene Sicherheitsgruppen werden in der Spalte **Ursprung** als `Discovered` angezeigt und klassifiziert.

Vorhandene Sicherheitsgruppen aus dem zugrunde liegenden Cloud-Konto-Endpoint, z. B. NSX-V-, NSX-T- oder Amazon Web Services-Anwendungen, stehen zur Verwendung bereit.

Ein Cloud-Administrator kann einer vorhandenen Sicherheitsgruppe ein oder mehrere Tags zuweisen, damit diese in einer Cloud-Vorlage verwendet werden kann. Ein Cloud-Vorlagen-Autor kann eine `Cloud.SecurityGroup`-Ressource in einem Cloud-Vorlagendesign verwenden, um eine vorhandene Sicherheitsgruppe mithilfe von Tag-Einschränkungen zuzuteilen. Für eine vorhandene Sicherheitsgruppe muss mindestens ein Einschränkungs-Tag in der Sicherheitsressource im Cloud-Vorlagendesign angegeben werden.

Wenn Sie eine vorhandene Sicherheitsgruppe direkt in der Quellanwendung (beispielsweise in der NSX-Quellanwendung) anstatt in vRealize Automation Cloud Assembly bearbeiten, werden die Updates in vRealize Automation Cloud Assembly erst dann angezeigt, wenn die Datenerfassung ausgeführt und Daten im zugehörigen Cloud-Konto oder Integrationspunkt innerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly erfasst werden. Die Datenerfassung wird automatisch alle 10 Minuten durchgeführt.

Vorhandene Sicherheitsgruppen werden für die Cloud-Konten des globalen und lokalen NSX-T Managers sowie für die vCenter-Cloud-Konten unterstützt, die den lokalen Managern zugeordnet sind. vRealize Automation Cloud Assembly zählt vorhandene Sicherheitsgruppen auf oder erfasst entsprechende Daten und hängt diese an die Netzwerkkarten der Maschine an. Sie können eine globale Sicherheitsgruppe erstellen, indem Sie eine vorhandene Sicherheitsgruppe in einem globalen NSX-T Manager hinzufügen. Die globale Sicherheitsgruppe kann dann von den zugeordneten lokalen Managern verwendet werden. Globale Sicherheitsgruppen können sich über einen, alle oder eine Teilmenge der zugeordneten lokalen Manager erstrecken.

- Globale vorhandene Sicherheitsgruppen werden unterstützt und für alle definierten Regionen aufgezählt.
- Globale Sicherheitsgruppen werden auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen** mit allen Cloud-Konten aufgelistet, für die sie gelten.
- Sie können eine Maschinenschnittstelle (NIC) direkt mit einer vorhandenen globalen Sicherheitsgruppe in einer Cloud-Vorlage oder im ausgewählten Netzwerkprofil verknüpfen.
- Die folgenden Tag-2-Vorgänge werden für globale Sicherheitsgruppen unterstützt:
 - Neukonfiguration einer Sicherheitsgruppe in einer Cloud-Vorlage von einer globalen zu einer lokalen Sicherheitsgruppe und umgekehrt.
 - Horizontale/vertikale Skalierung von Maschinen, die globalen Sicherheitsgruppen zugeordnet sind.

Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen

Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen, die Sie in vRealize Automation Cloud Assembly entweder in einer Cloud-Vorlage oder in einem Netzwerkprofil erstellen, werden in der Spalte **Ursprung** als `Managed by Cloud Assembly` angezeigt und klassifiziert. Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen, die Sie als Teil eines Netzwerkprofils erstellen, werden intern als eine Isolationssicherheitsgruppe

mit vorkonfigurierten Firewallregeln eingestuft und nicht zu Cloud-Vorlagendesign als Sicherheitsgruppenressource hinzugefügt. Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen, die Sie in Cloud-Vorlagendesign erstellen und die ausdrückliche Firewallregeln enthalten können, werden als Teil einer Sicherheitsgruppenressource hinzugefügt, die als `new` eingestuft wird.

Hinweis Sie können Firewallregeln für bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen für NSX-V und NSX-T direkt in einer Sicherheitsgruppenressource im Code des Cloud-Vorlagendesigns erstellen. Die Spalte **Angewendet auf** enthält keine Sicherheitsgruppen, die von einer verteilten NSX-Firewall (Distributed Firewall, DFW) klassifiziert oder verwaltet werden. Die für die Anwendungen geltenden Firewallregeln gelten für den Ost/West-DFW-Datenverkehr. Einige Firewallregeln können nur in der Quellanwendung verwaltet und nicht in vRealize Automation Cloud Assembly bearbeitet werden. Beispielsweise werden Ethernet-, Notfall-, Infrastruktur- und Umgebungsregeln in NSX-T verwaltet.

Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen werden derzeit für Cloud-Konten des globalen NSX-T Managers nicht unterstützt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Verwendung von Sicherheitsgruppen in Netzwerkprofilen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zum Definieren von Firewallregeln finden Sie unter [Verwenden von Sicherheitsgruppeneinstellungen in Netzwerkprofilen und Cloud-Vorlagendesigns in vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zur Verwendung von Sicherheitsgruppen in Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

Codebeispiele für das Cloud-Vorlagendesign, die Sicherheitsgruppen enthalten, finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Speicherressourcen in vRealize Automation

Ein Cloud-Administrator kann mit Speicherressourcen und deren Funktionen arbeiten, die über die vRealize Automation-Datenerfassung aus verknüpften Cloud-Konten ermittelt werden.

Speicherressourcen-Funktionen werden über Tags offengelegt, die in der Regel vom Quell-Cloud-Konto stammen. Ein Cloud-Administrator kann jedoch mithilfe von vRealize Automation Cloud Assembly zusätzliche Tags direkt auf Speicherressourcen anwenden. Die zusätzlichen Tags können eine bestimmte Funktion für den Abgleich zum Zeitpunkt der Bereitstellung kennzeichnen.

vRealize Automation unterstützt Standardfestplatten- und FCD-Funktionen (First Class Disk). First Class Disk ist nur für vSphere verfügbar.

- [Wozu dient Standardfestplattenspeicher in vRealize Automation?](#)
- [Wozu dient First Class Disk-Speicher in vRealize Automation?](#)

Die Funktionen für Speicherressourcen werden im Rahmen der Definition eines vRealize Automation Cloud Assembly-Speicherprofils angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Speicherprofilen in vRealize Automation](#).

First Class Disks, deren Daten erfasst wurden, werden auf der Ressourcenseite **Volumes** angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Volume-Ressourcen in vRealize Automation](#).

Maschinenressourcen in vRealize Automation

In vRealize Automation können alle Benutzer Maschinenressourcen überprüfen, die über die Datenerfassung offen gelegt werden.

Informationen zu allen Maschinen in Ihren Projekten stehen zur Verfügung. Sie können nur Ihre Maschinen auflisten oder Filter angeben, um die Anzeige der aufgelisteten Maschinen zu steuern.

Nicht verwaltete Maschinen, die Cloud-Konten in Ihren Projekten zugeordnet sind, werden in dieser Liste wie verwaltete Maschinen angezeigt. Die Spalte „Ursprung“ gibt den Maschinenstatus an.

- Erkennt: Maschinen, die noch nicht integriert sind.
- Bereitgestellt – Maschinen, die über vRealize Automation integriert oder bereitgestellt wurden und als verwaltete Maschinen gelten.

Weitere Maschineninformationen, wie z. B. benutzerdefinierte Eigenschaften und Arbeitsspeicher, werden ebenfalls erfasst und angezeigt.

Sie können einen Arbeitslast-Onboarding-Plan verwenden, um nicht verwaltete Maschinen in die vRealize Automation-Verwaltung zu integrieren.

Getrennte Maschinen-Netzwerkkarten werden nicht aufgelistet, da vRealize Automation einen vorhandenen Netzwerk-Switch oder Subnetzinformationen benötigt, um die Ethernet-Karte aufzulisten. Wenn Sie beispielsweise eine Maschinen-Netzwerkkarte aus einer Bereitstellung entfernt haben, wird die Netzwerkkarte nicht aufgelistet.

Informationen zur Verwendung von Onboarding-Plänen zwecks Integration von nicht verwalteten Maschinen in die vRealize Automation-Verwaltung finden Sie unter [Definition von Onboarding-Plänen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Volume-Ressourcen in vRealize Automation

In vRealize Automation können alle Benutzer die Volume-Ressourcen überprüfen.

vRealize Automation Cloud Assembly zeigt Volumes oder logische Laufwerke an, die aus zwei Quellen stammen:

- Durch die Datenerfassung von Quell-Cloud-Konten erkannte Volumes
- Volumes, die mit von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellten Arbeitslasten verknüpft sind

Sie können die Kapazität und Funktionen nach Volume oder logischem Laufwerk überprüfen. In der Liste sind auch Funktions-Tags verfügbar, die aus dem Quell-Cloud-Konto stammen oder in vRealize Automation Cloud Assembly selbst hinzugefügt wurden. Der Status des Volumes als First Class Disk wird ebenfalls beachtet. Informationen zu First Class Disk-Speichervolumes finden Sie unter [Wozu dient First Class Disk-Speicher in vRealize Automation?](#).

Weitere Informationen zu Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly kann zusätzliche Informationen zu Ressourcen mit erfassten Daten bereitstellen, wie z. B. Preisgestaltungskarten.

Funktionsweise der Datenerfassung in vRealize Automation


Nach der anfänglichen Datenerfassung erfolgt die Erfassung von Ressourcendaten automatisch alle 10 Minuten. Das Datenerfassungsintervall ist nicht konfigurierbar, und Sie können die Datenerfassung nicht manuell einleiten.

Sie können Informationen zur Erfassung von Ressourcendaten und zur Image-Synchronisierung für ein vorhandenes Cloud-Konto auf dessen Seite im Abschnitt „Status“ ermitteln. Wählen Sie hierzu **Infrastruktur > Verbindungen > Cloud-Konten** und klicken Sie dann auf **Öffnen** in einem beliebigen vorhandenen Cloud-Konto.

Sie können ein bestehendes Cloud-Konto öffnen und dessen verknüpfte Endpoint-Version im Abschnitt **Status** der zugehörigen Seite anzeigen. Wenn der zugeordnete Endpoint aktualisiert wurde, wird die neue Endpoint-Version während der Datenerfassung erkannt und im Abschnitt **Status** auf der Seite des Cloud-Kontos angezeigt.

Erfassen von Ressourcendaten

Die Datenerfassung erfolgt alle 10 Minuten. Jedes Cloud-Konto zeigt an, wann die Datenerfassung zuletzt abgeschlossen wurde.




Erfassen von Image-Daten

Die Image-Synchronisierung erfolgt alle 24 Stunden. Sie können die Image-Synchronisierung für einige Cloud-Kontotypen einleiten. Um die Image-Synchronisierung einzuleiten, öffnen Sie das Cloud-Konto (**Infrastruktur > Cloud-Konten**, wählen Sie dann das gewünschte Cloud-Konto aus und öffnen Sie es) und klicken Sie auf die Schaltfläche **Images synchronisieren**. Es gibt keine Image-Synchronisierungsoption für NSX-Cloud-Konten.

Hinweis Images werden intern als „öffentlich“ oder „privat“ eingestuft. Öffentliche Images werden gemeinsam genutzt und sind nicht spezifisch für ein bestimmtes Cloud-Abonnement oder eine bestimmte Organisation. Private Images werden nicht gemeinsam genutzt und sind spezifisch für ein bestimmtes Abonnement. Öffentliche und private Images werden alle 24 Stunden automatisch synchronisiert. Eine Option auf der Seite „Cloud-Konto“ ermöglicht es Ihnen, die Synchronisierung für private Images auszulösen.

Auf der Seite „Cloud-Konto“ wird der Zeitpunkt angezeigt, an dem die Image-Synchronisierung abgeschlossen wurde.



Um Fault Tolerance und Hochverfügbarkeit in Bereitstellungen zu vereinfachen, stellt jeder NSX-T-Datencenter-Endpoint ein Cluster aus drei NSX Managern dar. Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen eines NSX-T-Cloud-Kontos in vRealize Automation](#).

Cloud-Konten und Onboarding-Pläne

Wenn Sie ein Cloud-Konto erstellen, werden die Daten aller Maschinen, die diesem Konto zugeordnet sind, erfasst und anschließend auf der Seite **Infrastruktur > Ressourcen > Maschinen** angezeigt. Wenn das Cloud-Konto über Maschinen verfügt, die außerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt wurden, können Sie einen Onboarding-Plan verwenden, der zulässt, dass die Maschinen von vRealize Automation Cloud Assembly verwaltet werden.

Informationen zum Hinzufügen von Cloud-Konten finden Sie unter [Hinzufügen von Cloud-Konten zu vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Informationen zum Onboarding von nicht verwalteten Maschinen finden Sie unter [Definition von Onboarding-Plänen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Aktualisieren von Netzwerkressourcen in vRealize Automation nach der Migration von N-VDS zu C-VDS in NSX-T

Nach der NSX-T-Migration von NSX Virtual Distributed Switch (N-VDS) zu konvergiertem VDS (C-VDS) müssen Sie betroffene vSphere-Netzwerkressourcen in vRealize Automation aktualisieren, um diese Ressourcen weiterhin in neuen und vorhandenen Cloud-Vorlagen und Bereitstellungen verwenden zu können.

Nach der Migration von N-VDS zu C-VDS scheinen die vSphere-Netzwerke in den vRealize Automation-Netzwerkprofilen zu fehlen, in denen sie Mitglied sind. Um zu vermeiden, dass diese vSphere-Netzwerke verloren gehen, und um mit deren Verteilung in vorhandenen und neuen Bereitstellungen fortzufahren, müssen Sie alle aufgelisteten C-VDS-Netzwerke in vRealize Automation vRealize Automation Cloud Assembly manuell aktualisieren.

Hinweis Dieses Verfahren ist spezifisch für in vRealize Automation erforderliche Aktionen zum Aktualisieren von *vSphere*-Netzwerken nach Durchführung der Migration von N-VDS zu C-VDS in NSX-T. Nach der Migration von N-VDS zu C-VDS muss in vRealize Automation keine Aktion für *NSX*-Netzwerke durchgeführt werden. *NSX*-Netzwerke benötigen keine manuelle Intervention nach der Migration von N-VDS zu C-VDS.

Wenn ein NSX-T-Administrator NSX-T mit VDS-Netzwerktypen (N-VDS) auf konvergierte VDS-Netzwerktypen (C-VDS) in NSX migrieren kann, wirkt sich diese Aktion auf vorhandene vSphere-Netzwerkressourcen in vRealize Automation aus. Der vRealize Automation-Administrator kann Aktionen nach der Migration ausführen, um diese Ressourcen in vRealize Automation mit den zugehörigen Änderungen in NSX-T und vCenter Server abzustimmen. Beachten Sie, dass C-VDS (oder nur VDS) an anderer Stelle auch als vSphere 7 Virtual Distributed Switch (VDS) bezeichnet wird.


Weitere Informationen zu konvergiertem VDS in NSX-T finden Sie im VMware Knowledgebase-Artikel [NSX-T auf VDS \(79872\)](#) und [Migration von VMware Cloud on AWS \(VMConAWS\) und VMware Cloud on Dell EMC von N-VDS zu VDS \(82487\)](#).

Hinweis In diesem Beispielszenario werden die Schritte dargestellt, die für die Abstimmung von Ressourcen in einer vRealize Automation-Umgebung nach der Migration von N-VDS zu C-VDS durchgeführt werden müssen. Sie können dieses Beispiel und das Verfahren in vRealize Automation 8.5 und höher verwenden, um die in vCenter Server vorgenommenen Änderungen nach der Migration von N-VDS zu C-VDS in NSX-T abzustimmen.

Beispiel: vRealize Automation-Ressourcen vor der Migration

In diesem Beispiel werden NSX-T-Beispielressourcen in einer vRealize Automation-Beispielumgebung vor der Migration von N-VDS zu C-VDS veranschaulicht.

- Dieses Beispiel enthält NSX-T- und vCenter-Cloud-Konten (siehe unten).



- Das Beispiel enthält mehrere vSphere-Netzwerke (siehe unten).

The screenshot shows the 'Networks' page in VMware Cloud Assembly. The left sidebar contains navigation options like 'Network Profiles', 'Storage Profiles', 'Pricing Cards', 'Terraform Versions', 'Tags', 'Configuration Properties', 'Onboarding', 'Resources', 'Compute', 'Networks', 'Security', 'Storage', 'Machines', 'Volumes', 'Kubernetes', 'Activity', 'Requests', 'Events Log', 'Connections', 'Cloud Accounts', 'Integrations', and 'Cloud Profiles'. The main panel displays a table of networks.

Name	Account / Region	Zone	Network Domain	CIDR	Support Public IP	Default for Zone	Origin	Tags
seg-1	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-1	seg-1	10.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg1-mdb
seg-2	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-2	seg-2	12.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg2-mdb
seg-3	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-3	seg-3	13.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg3-mdb
seg-4	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-4	seg-4	14.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg4-mdb
seg-5	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-5	seg-5	15.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg5-mdb
seg-6	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-6	seg-6	16.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg6-mdb
seg-7	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-7	seg-7	17.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg7-mdb
seg-8	test-vc / 1 folder-17651-datascent-176	seg-8	seg-8	18.0.0.0/16	--	--	Discovered	seg8-mdb

- Die Beispielnetzwerkconfiguration enthält CIDR- und DNS-Einstellungen (siehe unten).

The screenshot shows the configuration page for network 'seg-5'. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main panel shows the following configuration details:


- Name:** seg-5
- Account / region:** test-vc / 1 folder-17651-datascent-176
- Network domain:** seg-5
- Domain:** vphere.local
- IPv4 CIDR:** 15.0.0.0/16
- IPv4 default gateway:** 15.0.0.1
- IPv4 CIDR:** (empty field)
- IPv4 default gateway:** (empty field)
- DNS servers:** 10.10.25.250, 10.10.10.100
- DNS search domains:** (empty field)
- Support public IP:** ☐
- Default for zone:** ☐
- Origin:** Discovered from cloud account
- Tags:** seg5-mdb

- Das Beispiel enthält auch vorhandene IP-Bereiche (siehe unten).

The screenshot shows the 'IP Ranges' page in VMware Cloud Assembly. The left sidebar is the same as the previous screenshots. The main panel displays a table of IP ranges.


Name	Description	Network	Provider	Start IP Address	End IP Address	Tags
seg1-qr	seg-1	seg-1	Cloud Assembly	10.0.0.1	10.255.254	
seg2-qr	seg-2	seg-2	Cloud Assembly	12.0.0.1	12.255.254	
seg3-qr	seg-3	seg-3	Cloud Assembly	13.0.0.1	13.255.254	
seg4-qr	seg-4	seg-4	Cloud Assembly	14.0.0.1	14.255.254	
seg5-qr	seg-5	seg-5	Cloud Assembly	15.0.0.1	15.255.254	
seg6-qr	seg-6	seg-6	Cloud Assembly	16.0.0.1	16.255.254	
seg7-qr	seg-7	seg-7	Cloud Assembly	17.0.0.1	17.255.254	
seg8-qr	seg-8	seg-8	Cloud Assembly	18.0.0.1	18.255.254	

- Das Beispiel enthält ein Netzwerkprofil (**ex-np**) mit mehreren N-VDS-Netzwerken,




einschließlich **seg-5** (siehe unten).


- In diesem Beispiel wird die vorhandene Netzwerkkomponente **seg5** in der folgenden Beispielsyntax der Cloud-Vorlage angezeigt. Das Netzwerk wird als N-VDS-Netzwerk gekennzeichnet. Die nach der Migration erforderlichen Updates des **seg5**-Netzwerks werden später in diesem Beispiel erläutert.



- Die Beispiel-Cloud-Vorlage erzeugt die Bereitstellung (siehe unten).



- Die IP-Adressen der Beispielmachine werden in der Beispielbereitstellung angezeigt (siehe unten).




Beispiel: Schritt 1 nach der Migration – Ausführen der Datenerfassung und Enumeration nach der Migration von N-VDS zu C-VDS

Im obigen Abschnitt wurde mithilfe von Screenshots die Infrastruktur veranschaulicht, die in einer vRealize Automation-Beispielumgebung verwendet wird, die mit der Ausgabe-Cloud-Vorlage und der Bereitstellung kompatibel ist.

Warten Sie nach der Durchführung einer Migration von N-VDS zu C-VDS in NSX-T durch Sie oder einen anderen Administrator mindestens 10 Minuten, damit vRealize Automation regelmäßige Datenerfassungs- und Enumerationsvorgänge durchführen kann, um betroffene Ressourcen in vRealize Automation abzurufen und anzuzeigen.

Klicken Sie nach Abschluss der vRealize Automation-Datenerfassung auf **Infrastruktur > Netzwerke**, um verfügbare C-VDS-Netzwerke anzuzeigen und darauf zuzugreifen. Beachten Sie das Netzwerk **seg5** (siehe unten).




Beispiel: Schritt 2 nach der Migration – Hinzufügen zuvor definierter CIDR- und DNS-Details zu migrierten C-VDS-Netzwerken

Bearbeiten Sie ein migriertes C-VDS-Netzwerk zum Hinzufügen von CIDR- und DNS-Details, die in der N-VDS-Definition vor der Migration angegeben wurden, und ändern Sie das Netzwerk-Tagging.

- 1 Fügen Sie CIDR- und DNS-Details hinzu, die in der N-VDS-Definition vor der Migration festgelegt wurden

- 2 Fügen Sie ein neues Tag für das Netzwerksegment **seg-5** des Beispiel-C-VDS hinzu, z. B. *seg5-cvds*.



Beachten Sie, dass das ursprüngliche N-VDS-Netzwerk **seg-5** als *seg5-nvds* gekennzeichnet wurde (siehe vorherige Bildschirme). Die Details des Ressourcen-Taggings müssen für die Neukonfiguration des Netzwerks geändert werden. vRealize Automation erfordert, dass Sie in der Cloud-Vorlage für das C-VDS-Netzwerk einen anderen Tag-Namen als den im ursprünglichen N-VDS-Netzwerk verwendeten Tag-Namen angeben. Mit dem geänderten Tagging wird in der Cloud-Vorlage eine Änderung angegeben, wenn eine gültige erneute Bereitstellung erzeugt wird.

Beispiel: Schritt 3 nach der Migration – Hinzufügen aktualisierter IP-Bereichsinformationen

Sie können IP-Bereiche des Netzwerks mit IP-Bereichsdetails bearbeiten, die in der N-VDS-Definition vor der Migration angegeben wurden, indem Sie eine Befehlszeilen-API oder eine Menüsequenz in vRealize Automation verwenden.

- Option 1: Verwenden der API zum Aktualisieren von IP-Bereichsdaten (siehe folgenden Beispielbildschirm).

PATCH : `{{host}}/iaas/api/network-ip-ranges/{{subnet-range-id}}`


Headers :

- **Authorization :** `Bearer {{token}}`

Payload :


```
{
  "fabricNetworkIds": ["{{subnet-id}}"]
}
```

- Option 2: Verwenden der Benutzeroberfläche zum Aktualisieren der IP-Bereichsdaten (siehe folgenden Beispielbildschirm).



Beispiel: Schritt 4 nach der Migration – Aktualisieren der Netzwerkprofile zum Beheben des Problems aufgrund fehlender Netzwerke

Im Anschluss an die Migration werden N-VDS-Netzwerke nach der Datenerfassung und Enumeration abgeglichen und aus vRealize Automation vRealize Automation Cloud Assembly gelöscht. Betroffene Netzwerkprofile (z. B. **ex-np**) weisen fehlende Netzwerke auf. Zum Beheben des Problems aufgrund fehlender Netzwerke aktualisieren Sie jedes N-VDS-Netzwerk als C-VDS-Netzwerk (siehe unten).




Beispiel: Schritt 5 nach der Migration – Aktualisieren von Netzwerkeinschränkungen in Cloud-Vorlagen


Bei vorhandenen Bereitstellungen müssen Sie die Netzwerkeinschränkungen in der Cloud-Vorlage aktualisieren, damit sie mit den neuen C-VDS-Netzwerken in den aktualisierten Netzwerkprofilen übereinstimmen. Aktuelle Netzwerkeinschränkungen sind auch erforderlich, um iterative Bereitstellungen durchzuführen und die ursprüngliche vSphere-N-VDS-Darstellung von Netzwerken in eine vSphere-C-VDS-Darstellung umzukonfigurieren.

Für neue Bereitstellungen werden die angegebenen C-VDS-Ressourcen verwendet. Daher ist dieser Schritt nicht erforderlich. Iterative Bereitstellungen und die Netzwerkneukonfiguration funktionieren erwartungsgemäß.


- 1 Ändern Sie in diesem Beispiel die Netzwerkeinschränkungen in der Cloud-Vorlage von *seg5-nvds* in *seg5-cvds* (siehe unten).




- Führen Sie eine iterative Bereitstellung durch, um das Netzwerk neu zu konfigurieren (siehe unten).



- Beachten Sie nach der erfolgreichen erneuten Bereitstellung, dass die aktualisierten Einschränkungen in den benutzerdefinierten Netzwerkeigenschaften angezeigt werden (siehe unten).



Da der IP-Bereich zuvor mit den neuen C-VDS-Daten aktualisiert wurde, wird die IP-Adresse der Maschine in der erneuten Bereitstellung nicht ordnungsgemäß geändert (siehe unten).



Verwenden des Dashboards „Einblicke“ zum Überwachen der Ressourcenkapazität und Benachrichtigen der Projektbesitzer in vRealize Automation

Ein Cloud-Administrator kann Infrastrukturrressourcen und Bereitstellungsoptimierungen innerhalb jeder Cloud-Zone überwachen und verwalten. Durch die Visualisierung von Echtzeitdaten und die Überprüfung vorgeschlagener Aktionen für die von Ihnen unterstützten Ressourcen können Sie Projektbesitzern bei der Verwaltung ihrer Ressourcenkapazität und der Optimierung ihrer Bereitstellungen proaktiv helfen.

Sie können das Dashboard **Einblicke** verwenden, um Metrikdaten für die Ressourcen und Bereitstellungen in den Cloud-Zonen innerhalb der von Ihnen verwalteten Projekte zu erkunden. Verwenden Sie diese Informationen, die mittels einer Kombination aus vRealize Automation und Ihrer integrierten vRealize Operations Manager-Anwendung bereitgestellt werden, um alle notwendigen Anpassungen am Arbeitsspeicher, den CPUs usw. vorzunehmen. Alternativ können Sie diese Informationen auch für Ihr Team freigeben, damit es die notwendigen Anpassungen durchführen kann.

Mit dem Dashboard „Einblicke“ können Sie bestimmte oder alle Projektbesitzer kontaktieren, die über Bereitstellungen mit zurückgewinnbarer Ressourcenkapazität in der Cloud-Zone verfügen. Die Daten der Cloud-Zone zeigen die zurückgewinnbare Kapazität für Projekte und Bereitstellungen an.

Kontaktierte Projektbesitzer sehen eine Benachrichtigung auf der Seite **Warnungen** ihrer Bereitstellung. Die Benachrichtigung enthält ihren Namen und den Namen (und den Link zu) jeder Bereitstellung, die optimiert werden kann.

Das Dashboard **Einblicke** ist für vSphere- und VMware Cloud on AWS-Cloud-Zonen verfügbar, vorausgesetzt, die Cloud-Konten sind sowohl in vRealize Automation als auch in vRealize Operations Manager konfiguriert und werden in vRealize Operations Manager überwacht.

Voraussetzungen

- Weitere Informationen finden Sie unter [Optimierung der Ressourcenverwaltung und -bereitstellung mithilfe von vRealize Operations Manager-Metriken in vRealize Automation](#).

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Anmeldedaten des vRealize Automation-Cloud-Administrators verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des vRealize Automation-Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Konfigurieren Sie die vRealize Automation-Integration mit vRealize Operations Manager.
- Konfigurieren Sie den vRealize Automation-Adapter in vRealize Operations Manager.

Informationen zu vRealize Operations Manager und den erfassten Metriken für die Ressourcenkapazität

vRealize Operations Manager erfasst Kapazitätsmetriken für dieselben Infrastrukturressourcen, die von Ihnen und von den von Ihnen unterstützten Teams in vRealize Automation verwendet werden. Durch die Integration von vRealize Automation mit vRealize Operations Manager werden vRealize Operations Manager-Metrikdaten für jedes verwaltete Projekt in einem Dashboard vom Typ **Einblicke** in jeder Cloud-Zone zur Verfügung gestellt und angezeigt.

Die Projektdaten werden analysiert und aus der integrierten vRealize Automation-Anwendung in das vRealize Operations Manager-Dashboard eingefügt. Das Dashboard „Einblicke“ zeigt die folgenden Informationen an:

- Prozentsatz der CPU-Nutzung im Verhältnis zur Kapazität
- Prozentsatz der Arbeitsspeichernutzung im Verhältnis zur Kapazität
- Prozentsatz der Speichernutzung im Verhältnis zur Kapazität
- Verlauf des berechneten CPU- und Arbeitsspeicherbedarfs und prognostizierter Bedarf
- Option zum Kontaktieren von Besitzern bestimmter oder aller Bereitstellungen in einer Cloud-Zone, die durch das Zurückfordern von Ressourcen optimiert werden können, z. B. durch Ändern der Größe oder Löschen von Maschinen. Optimierungsdaten werden in der Reihenfolge der Tage berechnet.

Das Dashboard „Einblicke“ ist zurzeit nur für vSphere-Ressourcen verfügbar.

Ein Trend-Widget zeigt die Computing-Komponenten einer Cloud-Zone (z. B. Cluster und Hosts), ihre CPU-Nutzung (in GHz) im Verhältnis zur CPU-Kapazität und ihre Arbeitsspeichernutzung (in GB) im Verhältnis zur Arbeitsspeicherkapazität an.


Informationen zu den Rollen, die für die Verwendung von Warnungen erforderlich sind, finden Sie unter [Benutzerdefinierte Benutzerrollen in vRealize Automation](#).

Informationen hierzu finden Sie unter [Optimierung der Ressourcenverwaltung und -bereitstellung mithilfe von vRealize Operations Manager-Metriken in vRealize Automation](#).

Verfahren


Öffnen Sie eine Cloud-Zone, um die Kapazitätsmetriken zu ermitteln, und rufen Sie optional Informationen zu den zu optimierenden Projektbereitstellungen ab. Die Daten werden erfasst und von der zugeordneten vRealize Operations Manager-Anwendung bereitgestellt.

- 1 Klicken Sie in vRealize Automation Cloud Assembly auf **Infrastruktur > Konfigurieren > Cloud-Zonen** und wählen Sie eine Cloud-Zone aus.




- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Einblicke** und überprüfen Sie das Dashboard „Einblicke“.


Im folgenden Beispiel werden Informationen zu CPU-, Arbeitsspeicher- und Speicherkapazität für die Ressourcen angezeigt, die von Projekten in der Cloud-Zone verwendet werden.



- 3 Um den Projektbesitzer von Bereitstellungen, die optimiert werden können, zu benachrichtigen, klicken Sie im Abschnitt **Projekte** auf **Besitzer kontaktieren**. Benachrichtigungen werden auf der Registerkarte **Warnungen** angezeigt.




- 4 Um Optimierungsinformationen zu den einzelnen Bereitstellungen für das Projekt abzurufen, klicken Sie auf **Fortfahren**.




Wenn das Projekt Bereitstellungen enthält, die optimiert werden können, werden diese Informationen dem Projektbesitzer auf der Registerkarte vRealize Automation Cloud Assembly **Warnungen** übermittelt.

- Es wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viele Bereitstellungen optimiert werden können.



Benachrichtigungsinformationen zu diesen Ressourcen und Bereitstellungen stehen dem Projektbesitzer auf der Registerkarte vRealize Automation Cloud Assembly **Warnungen** zur Verfügung. In diesem Beispiel enthalten diese Benachrichtigungsinformationen den Namen und einen Link zu jeder Bereitstellung, die optimiert werden kann, wie im folgenden Beispiel gezeigt:



Nächste Schritte

Verwenden Sie die Informationen, die Sie über das Dashboard **Einblicke** abgerufen haben, um die notwendigen Anpassungen an den von Ihnen verwalteten Ressourcen vorzunehmen. Öffnen Sie die Seite **Warnungen**, um zusätzliche Informationen, vorgeschlagene Aktionen und Links zu Bereitstellungen zu erhalten, die optimiert werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Warnungen zum Verwalten von Ressourcenkapazität, Leistung und Verfügbarkeit in vRealize Automation](#).

Verwenden von Warnungen zum Verwalten von Ressourcenkapazität, Leistung und Verfügbarkeit in vRealize Automation

Als Cloud-Administrator müssen Sie über Probleme bezüglich Kapazität, Leistung oder Verfügbarkeit von vRealize Automation informiert sein, um proaktiv reagieren zu können, bevor Benutzern keine Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen.

Sie können verschiedene von der zugehörigen vRealize Operations Manager-Anwendung bereitgestellte Warnungen anzeigen. Warnungen sind nur für vSphere- und VMware Cloud on AWS-Ressourcenobjekte verfügbar. Verwenden Sie Informationen in Warnungen, um die von Ihnen verwalteten Ressourcen und Bereitstellungen zu ändern, oder geben Sie diese Informationen an Ihr Team weiter, damit es von ihm verwaltete Objekte ändern kann.

Hinweis Informationen zur Untersuchung und entsprechenden Behandlung von Projektbereitstellungen, deren Optimierung Sie in Betracht ziehen sollten, finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Warnungen zum Optimieren von Bereitstellungen in vRealize Automation](#).

Warnungen sind aktuell nur für vSphere- und VMware Cloud on AWS-Ressourcenobjekte verfügbar. Die Registerkarte **Warnungen** ist nur verfügbar, wenn Zugriff auf vRealize Operations Manager konfiguriert ist.

Die Schwellenwerte für die vRealize Automation-Warnungen werden in vRealize Operations Manager festgelegt. Bestimmte vRealize Automation-Warnungen sind aktuell vordefiniert. Benachrichtigungen in Form von Warnungen werden auch in vRealize Operations Manager festgelegt. Informationen zum Festlegen von Warnungsdefinitionen und zum Konfigurieren von Benachrichtigungen finden Sie in der vRealize Operations Manager-[Produktdokumentation](#).

Voraussetzungen

- Weitere Informationen finden Sie unter [Optimierung der Ressourcenverwaltung und -bereitstellung mithilfe von vRealize Operations Manager-Metriken in vRealize Automation](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Anmeldedaten des vRealize Automation-Cloud-Administrators verfügen und dass der HTTPS-Zugriff auf Port 443 aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Zum Arbeiten mit Cloud-Konten in vRealize Automation sind Anmeldedaten erforderlich](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des vRealize Automation-Cloud-Administrators verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Konfigurieren Sie die vRealize Automation-Integration mit vRealize Operations Manager.
- Konfigurieren Sie den vRealize Automation-Adapter in vRealize Operations Manager.
- Konfigurieren Sie die Rollen, die zum Verwalten von Warnungen erforderlich sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Benutzerrollen in vRealize Automation](#).

Funktionen von Rollen umfassen Folgendes:

- Cloud-Administratoren können Cloud-Zonenwarnungen verwalten.
- Projektadministratoren können Projektwarnungen verwalten.
- Service Broker-Administratoren können Bereitstellungswarnungen verwalten.

Informationen zu vRealize Operations Manager und Ressourcenwarnungen

vRealize Operations Manager erfasst den Systemzustand, die Auslastung und andere Metriken für dieselben Infrastrukturressourcen und Bereitstellungen, die von Ihnen in vRealize Automation verwaltet werden. Durch die Integration von vRealize Automation mit vRealize Operations Manager werden diese überwachten Daten in vRealize Automation mithilfe der Registerkarte **Warnungen** im vRealize Automation Cloud Assembly-Hauptmenü zur Verfügung gestellt.

Zu den von vRealize Operations Manager bereitgestellten Warnungsdaten gehören Probleme hinsichtlich Integritäts- und Risikoschwellenwerten für Cloud-Vorlagen, Bereitstellungen, Organisationen und Projekte. Enthalten sind auch Informationen über Bereitstellungen, die optimiert werden können, basierend auf dem Besitzer, der durch eine Aktion auf der Registerkarte **Einblicke** in der Cloud-Zone kontaktiert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden des Dashboards „Einblicke“ zum Überwachen der Ressourcenkapazität und Benachrichtigen der Projektbesitzer in vRealize Automation](#).

Zu den Warnungsdetails für jede Bereitstellung zählen:

- Projektname
- Name der Bereitstellung (und Verknüpfung mit der Bereitstellung), die Ressourcen enthält, die optimiert werden können
- Empfohlene Aktionen
- Mögliche Kosteneinsparungen durch Rückforderung und Optimierung
- Gesamtanzahl der virtuellen CPUs, die von der Bereitstellung verwendet werden
- Gesamtmenge des Arbeitsspeichers (RAM), die von der Bereitstellung verwendet wird
- Gesamtmenge des Speichers, der von der Bereitstellung verwendet wird
- Virtuelle Maschinen in der Bereitstellung, die zur Rückforderung und Optimierung empfohlen werden, einschließlich Ressourcenname, ungenutzte Maschinen, ausgeschaltete Maschinen, über- und unterdimensionierte Maschinen, nicht ausgelastete Maschinen und Maschinen-Snapshots

Mithilfe der Option **Projektbesitzer kontaktieren** auf dem Dashboard „Einblicke“ der Cloud-Zone können Sie eine Übersicht aller Projekte in der Cloud-Zone anzeigen, die zurückgewinnbare Kapazität (CPU, Arbeitsspeicher und Speicher) aufweisen, und bestimmten oder allen Projektbesitzern eine Warnung bereitstellen.

Contact Project Owners

Contact project owners to suggest resources that can potentially be reclaimed. Which project owners do you want to contact?

Search projects | Sort: Optimizable deployments (descending)

Projects	Optimizable Deployments	Allocation (Reclaimable) v/s Limit (CPU (vCPUs), Memory (GB), Storage (TB))
<input checked="" type="checkbox"/> Ansible-Project	6	1(0) - 1(0) - 0.008(0.00)
<input checked="" type="checkbox"/> vcd5 project	2	12(4) - 20 6(2) - 9.8 0.02(0.00) - 0.977

1-2 of 2 projects

[CANCEL](#) [CONTACT PROJECT OWNERS](#)

Verfahren


Sie können Informationen zu Warnungsschwellenwerten für die Ressourcen anzeigen, die Sie mithilfe der Filteroptionen auf der Seite **Warnungen** verwalten. Warnungsdaten werden von Ihrer verknüpften vRealize Operations Manager-Anwendung bereitgestellt. Für jede Warnung werden empfohlene Aktionen bereitgestellt.

Sie können auch eine Bereitstellung im Abschnitt **Zu prüfende Bereitstellungen** auswählen, um diese Bereitstellung zu öffnen und zu optimieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Warnungen zum Optimieren von Bereitstellungen in vRealize Automation](#).

- 1 Klicken Sie innerhalb des vRealize Automation Cloud Assembly-Diensts auf die Registerkarte **Warnungen** im Hauptmenü.



- 2 Um zu steuern, wie Warnungen angezeigt werden, experimentieren Sie mit den verfügbaren Filtern. Wählen Sie beispielsweise die Option **Ressourcen** im Dropdown-Menü „Filter“ aus.



- 3 Um Warnungen und empfohlene Aktionen für diese Warnungen anzuzeigen, verwenden Sie Schnellfilteroptionen im Auswahlfenster.

- Anzeigen von Warnungen zu Cloud-Zonen-Ressourcen.

Cloud Zone has less than 60 days remaining until capacity runs out [DISMISS](#)

Created: Nov 6, 2020, 7:42:54 AM | Updated: Nov 7, 2020, 7:33:49 PM

Cloud Zone > sqa-vcd7.sqa.local / Datacenter

The time remaining on cloud zone is less than 60 days until capacity demand runs out.

Severity: Critical | Status: Active | Impact: Risk | Type: Application | Subtype: Capacity

Suggestions [REVIEW CLOUDZONE](#)

- Remove capacity tags from cloud zone to restrict certain types of deployment from landing on this cloud zone. This can be done to reduce further load on cloud zones if it is running out of capacity. Add capacity tags to the cloud zone to include it in additional provisioning requests. This can be done to add more workloads to cloud zone if it seems under-utilized.
- Select an appropriate placement policy for this Cloud Zone.
- Add computes to this cloud zone to add more CPU and memory capacity if the cloud zone is running out of capacity
- Analyze associated projects with this cloud zone. If the cloud zone is running out of capacity, you can place limits on individual project consumption of this cloud zone.


Notes

Leave a note...

[ADD NOTE](#)


In vRealize Operations Manager kann die verbleibende Zeit, die verbleibende Kapazität, die zurückgewinnbare Kapazität usw. überwacht werden.

- Anzeigen von Warnungen zu VM-Ressourcen.




Die meisten VM-Warnungen beziehen sich auf den Status „Ein/Aus“, Latenzen usw.

- Anzeigen von Warnungen zu Bereitstellungsressourcen.



Die Bereitstellungswarnungen beziehen sich auf zurückgewinnbare Ressourcen und die richtige Dimensionierung.

- Anzeigen von Warnungen zu Projektressourcen.



Die Projektwarnungen beziehen sich auf zurückgewinnbare Ressourcen und Zuteilungsgrenzwerte.

- 4 Erkunden Sie andere Filtertypen und deren Schnellfilteroptionen, um die Liste der Warnungen weitergehend weiter zu steuern.
 - Verwenden Sie die Schnellfilter „Integrität“, „Risiko“ und „Effizienz“ unter **Auswirkungen**.
 - Verwenden Sie die Schnellfilter „Kritisch“, „Sofort“, „Warnung“ und „Informationen“ unter **Schweregrad**.
 - Verwenden Sie die Schnellfilter „Aktiv“, „Abgebrochen“ und „Abgelehnt“ unter **Status**.
 - Verwenden Sie die Filter „Verfügbarkeit“, „Leistung“ und „Kapazität“ unter **Untertyp**.
 - Verwenden Sie die Schnellfilter „Anwendung“, „Hardware“, „Infrastruktur“, „Speicher“ und „Netzwerk“ unter **Typ**.
- 5 Führen Sie alle erforderlichen Aktionen basierend auf Warnungsdaten und Vorschlägen aus.

Nächste Schritte

Weitere Informationen zu anderen verfügbaren Aktionen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Warnungen zum Optimieren von Bereitstellungen in vRealize Automation](#).

Sie können auch **Einblicke** in die Kapazität der auf Cloud-Zonen basierenden Ressourcen in von Ihnen verwalteten Projekten anzeigen. Informationen zur Verwendung der von vRealize Operations Manager bereitgestellten **Einblicke** in vRealize Automation finden Sie unter [Verwenden des Dashboards „Einblicke“ zum Überwachen der Ressourcenkapazität und Benachrichtigen der Projektbesitzer in vRealize Automation](#).

Vorgehensweise zum Verwenden von Warnungen zum Optimieren von Bereitstellungen in vRealize Automation

Als Cloud-Administrator oder Projektbesitzer können Sie Maschinenressourcen für die bestmögliche Optimierung überwachen und verwalten, indem Sie von vRealize Operations Manager erhaltene und in vRealize Automation angezeigte Daten verwenden.

Wenn Sie vRealize Automation mit vRealize Operations Manager verbinden, können Sie auf erfasste Daten zu den Ressourcen in den von Ihnen verwalteten Projekten zugreifen. Daten zu Warnungen und Einblicken werden bereitgestellt, um Ihnen Informationen bezüglich verschiedener Probleme im Zusammenhang mit von Ihnen verwalteten Ressourcen bereitzustellen und ein einfaches Mittel zum Kommunizieren von Optimierungsvorschlägen und einfachen und sicheren Senden zugehöriger von vRealize Operations Manager erfasster Daten an Projektbesitzer an die Hand zu geben, sodass Sie die Anwendung vRealize Automation zu keinem Zeitpunkt verlassen müssen. Beispielsweise können Sie für jede Bereitstellung in einer Cloud-Zone die zurückgewinnbare Ressourcenkapazität mit spezifischen Kosteneinsparungen anzeigen. Wenn eine Cloud-Zone mehrere Bereitstellungen enthält, die optimiert werden können, können Sie bestimmte oder alle Projekt- und Bereitstellungsbesitzer benachrichtigen.

Warnungen zur Bereitstellungsoptimierung können über das Dashboard „Einblicke“ generiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden des Dashboards „Einblicke“ zum Überwachen der Ressourcenkapazität und Benachrichtigen der Projektbesitzer in vRealize Automation](#). Sie können die Projektbesitzer kontaktieren, damit diese eine zu optimierende

benannte Bereitstellung über einen Link öffnen können, der auf der Seite **Warnungen** angegeben ist. Außerdem können die Projektbesitzer ihre Bereitstellungen direkt öffnen und mithilfe der Registerkarte **Optimieren** die verfügbaren Optimierungsaufgaben durchführen. Zu den Aktionen, die ein Projektbesitzer durchführen kann, gehören das Zurückfordern von Ressourcen, indem er nicht kritische Bereitstellungen löscht, und das Beenden der weiteren Bereitstellung innerhalb einer Cloud-Zone.

Hinweis Weitere Informationen zu anderen Aktionen zur Ressourcenstandardisierung, die Sie ergreifen können, finden Sie unter [Verwenden von Warnungen zum Verwalten von Ressourcenkapazität, Leistung und Verfügbarkeit in vRealize Automation](#).

Voraussetzungen

Unter [Verwenden von Warnungen zum Verwalten von Ressourcenkapazität, Leistung und Verfügbarkeit in vRealize Automation](#) finden Sie Informationen zu den erforderlichen Anmeldedaten sowie Konfigurationsinformationen für den Zugriff auf vRealize Operations Manager-Daten in vRealize Automation.

Informationen dazu, wie Sie anfordern können, dass Projektbesitzer über Bereitstellungen benachrichtigt werden, die optimierbar sind, finden Sie unter [Verwenden des Dashboards „Einblicke“ zum Überwachen der Ressourcenkapazität und Benachrichtigen der Projektbesitzer in vRealize Automation](#).

Info

Jede Bereitstellung enthält eine Registerkarte **Optimieren**. Die folgenden Optimierungsparameter sind verfügbar:

- Maschinen, für die Rightsizing möglich ist: Zeigt Informationen und Aktionen für überdimensioniert und unterdimensionierte Maschinen in der Bereitstellung an, zusammen mit den Kosteneinsparungen durch die Optimierung.
- Maschinen, die nicht ausgelastet sind: Zeigt Informationen und Aktionen für im Leerlauf befindliche oder ausgeschaltete Maschinen in der Bereitstellung an, zusammen mit den Kosteneinsparungen durch die Optimierung.
- Maschinen-Snapshots: Zeigt Informationen und Aktionen für Maschinen-Snapshots an, wenn Maschinen in der Bereitstellung Snapshots enthalten, zusammen mit den Kosteneinsparungen durch die Optimierung.

Als Administrator können Sie Projektbesitzer benachrichtigen, dass sie über zu optimierende Bereitstellungen verfügen. Benachrichtigungen werden auf der Registerkarte **Warnungen** in vRealize Automation Cloud Assembly angezeigt.

Die Registerkarte **Warnungen** ist nur verfügbar, wenn Zugriff auf vRealize Operations Manager konfiguriert ist. Objektbesitzer können ihre Bereitstellungen öffnen und optimieren, um auf Warnungen zu reagieren.


Verfahren

Sie können Informationen zu Warnungsschwellenwerten für die Ressourcen anzeigen, die Sie mithilfe der Filteroptionen auf der Seite **Warnungen** verwalten. Warnungsdaten werden von Ihrer verknüpften vRealize Operations Manager-Anwendung bereitgestellt. Für jede Warnung werden empfohlene Aktionen bereitgestellt. In diesem Beispiel öffnet der Projektbesitzer seine Bereitstellung über einen Link, der in einer Warnungsbenachrichtigung zur Verfügung gestellt wird. Auf der Registerkarte **Optimieren** der Bereitstellung werden zu optimierende verfügbare Maschinenparameter angezeigt.

- 1 Klicken Sie als Projektbesitzer oder Administrator im Hauptmenü auf die Registerkarte **Warnungen**.



- 2 Suchen Sie eine Warnung, die Informationen über eine Bereitstellung enthält, die optimiert werden kann, und klicken Sie dann im Abschnitt **Zu prüfende Bereitstellungen** auf den Namen der Bereitstellung, um diese Bereitstellung zu öffnen und ihre Registerkarte **Optimieren** anzuzeigen.



- 3 Wenn die Bereitstellung geöffnet wird, klicken Sie auf die Registerkarte **Optimieren**.



- 4 Falls nicht ausgelastete Maschinen vorhanden sind, prüfen und behandeln Sie im Leerlauf befindliche Maschinen entsprechend. Sie können eine unterdimensionierte Bereitstellung ausschalten oder deaktivieren.
- 5 Wenn es Maschinen gibt, die nachdimensioniert werden können, untersuchen Sie alle über- und unterdimensionierten Maschinen in der Bereitstellung und behandeln Sie diese entsprechend.
- 6 Wenn eine oder mehr der Maschinen in der Bereitstellung einen Snapshot enthält, können Sie jeden Snapshot löschen oder exportieren.

- 7 Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie, dass die Bereitstellung zu Ihrer Zufriedenheit optimiert wurde, und schließen Sie die Bereitstellung.

Nächste Schritte

Weitere Informationen zu anderen verfügbaren Aktionen finden Sie unter [Verwenden von Warnungen zum Verwalten von Ressourcenkapazität, Leistung und Verfügbarkeit in vRealize Automation](#).

Sie können auch **Einblicke** in die Kapazität der auf Cloud-Zonen basierenden Ressourcen in von Ihnen verwalteten Projekten anzeigen. Informationen zur Verwendung der von vRealize Operations Manager bereitgestellten **Einblicke** in vRealize Automation finden Sie unter [Verwenden des Dashboards „Einblicke“ zum Überwachen der Ressourcenkapazität und Benachrichtigen der Projektbesitzer in vRealize Automation](#).

Wozu dient Standardfestplattenspeicher in vRealize Automation?

Standardfestplatten können persistent oder nicht persistent sein.

vRealize Automation unterstützt zwei Speicherkategorien: Standardfestplatte und First Class Disk. First Class Disk ist nur für vSphere verfügbar.

■ vSphere

vSphere unterstützt abhängige (Standard), unabhängige persistente und unabhängige nicht persistente Standardfestplatten. Informationen hierzu finden Sie unter [Wozu dient dauerhafter Festplattenspeicher in vRealize Automation?](#).

Wenn Sie eine virtuelle Maschine löschen, werden ihre abhängigen und unabhängigen nicht persistenten Festplatten ebenfalls gelöscht.

Wenn Sie eine virtuelle Maschine löschen, werden ihre unabhängigen persistenten Festplatten nicht gelöscht.

Sie können einen Snapshot von abhängigen und unabhängigen nicht persistenten Festplatten erstellen. Es ist nicht möglich, einen Snapshot einer unabhängigen persistenten Festplatte zu erstellen.

■ Amazon Web Services (AWS) EBS

Sie können ein EBS-Volume an eine AWS-Computing-Instanz anhängen oder davon trennen.

Wenn Sie eine virtuelle Maschine löschen, wird ihr angehängtes EBS-Volume getrennt, aber nicht gelöscht.

■ Microsoft Azure-VHD

Angehängte Festplatten sind immer persistent.

Wenn Sie eine virtuelle Maschine löschen, geben Sie an, ob die daran angehängten Speicherfestplatten entfernt werden sollen.

■ Google Cloud Platform (GCP)

Angehängte Festplatten sind immer persistent.

Der Speicherort von persistenten Festplatten ist unabhängig von Ihren VM-Instanzen. Das heißt, Sie können persistente Festplatten trennen oder verschieben, um Ihre Daten auch nach dem Löschen Ihrer Instanzen beizubehalten.

Wenn Sie eine virtuelle Maschine löschen, wird ihre angehängte Festplatte getrennt, aber nicht gelöscht.

Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Speicherprofilen in vRealize Automation](#).

Wozu dient dauerhafter Festplattenspeicher in vRealize Automation?

Auf dauerhaften Festplatten werden wichtige Daten vor versehentlichem Löschen geschützt.

In einer Cloud-Vorlage können Sie für ein Volume die Eigenschaft `persistent: true` hinzufügen, um die Festplatte vor vRealize Automation Cloud Assembly- oder vRealize Automation Service Broker-Löschvorgängen zu schützen. Dauerhafte Festplatten werden weder beim Löschen von Bereitstellungen noch während Tag-2-Vorgängen zum Löschen von Festplatten entfernt.

Aus diesem Grund können dauerhafte Festplatten auch nach dem Löschen einer Bereitstellung oder Festplatte in Ihrer Infrastruktur verbleiben. Zum Entfernen dauerhafter Festplatten stehen folgende Methoden zur Verfügung.

- Explizites Übergeben des Lösch-Flags als Abfrageparameter mithilfe der DELETE API.
- Direktes Löschen der dauerhaften Festplatten aus dem Cloud-Endpoint.

Beachten Sie, dass keine vRealize Automation Cloud Assembly- oder vRealize Automation Service Broker-Benutzeroberfläche zum Löschen der dauerhaften Festplatten vorhanden ist.

Wozu dient First Class Disk-Speicher in vRealize Automation?

Eine First Class Disk (FCD) bietet Speicher-Lebenszyklusverwaltung auf virtuellen Festplatten als „Festplatte als Dienst“ oder als EBS-ähnlicher Festplattenspeicher, mit dem Sie Festplatten unabhängig von vSphere-VMs verwalten können.

vRealize Automation unterstützt zwei Kategorien von Speicherfestplatten: Standardfestplatte und First Class Disk. Die First Class Disk-Funktion wird nur für vSphere unterstützt. vRealize Automation bietet derzeit die First Class Disk-Funktion als reine API-Funktion.

Eine First Class Disk verfügt über ihre eigenen Lebenszyklusverwaltungsfunktionen, die unabhängig von einer VM funktionieren. Ein Aspekt, in dem sich eine First Class Disk von einer unabhängigen persistenten Festplatte unterscheidet, besteht darin, dass Sie eine First Class Disk zum VM-unabhängigen Erstellen und Verwalten von Snapshots verwenden können.

Sie können ein neues vRealize Automation-Speicherprofil erstellen, um entweder First Class Disk- oder Standardfestplattenfunktionen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Speicherprofilen in vRealize Automation](#) und [Speicherressourcen in vRealize Automation](#).

Sie können auch ein First Class Disk-Element des Typs `Cloud.vSphere.Disk` in Ihren vRealize Automation-Cloud-Vorlagen und -Bereitstellungen hinzufügen, um vSphere-First Class Disks zu unterstützen. First Class Disks, deren Daten erfasst wurden, werden auf der Ressourcenseite **Volumes** angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Volume-Ressourcen in vRealize Automation](#).

In vCenter werden First Class Disks auch als *Improved Virtual Disks (IVD)* oder *verwaltete virtuelle Festplatten* bezeichnet.

Funktionen

Mithilfe der API-Funktionen von vRealize Automation können Sie folgende Aktionen ausführen:

- First Class Disk erstellen, auflisten und löschen.
- Größe einer First Class Disk ändern.
- First Class Disk anhängen und trennen.
- First Class Disk-Snapshots erstellen und verwalten.
- Eine vorhandene Standardfestplatte in eine First Class Disk konvertieren,

Zugehörige API-Informationen zum Erstellen und Verwalten von First Class Disk-Speicher (FCD) unter Verwendung der vRealize Automation-API, einschließlich der Vorgehensweise zum Definieren eines Speicherprofils zur Verwendung von First Class Disk-Funktionen finden Sie unter code.vmware.com im Abschnitt [What are the vRealize Automation Cloud APIs and how do I use them](#), oder indem Sie in den folgenden Referenzen navigieren:

- Die API-Dokumentation für FCD ist im Abschnitt [First Class Disk \(FCD\)](#) des [Virtual Disk Development Kit-Programmierhandbuchs](#) verfügbar.
- Links zur Dokumentation zu API-Anwendungsbeispielen für FCD in vRealize Automation finden Sie auf der Seite [Dokumentation zur vRealize Automation-API](#) für Ihre vRealize Automation-Version.

Überlegungen und Einschränkungen

Überlegungen und Einschränkungen zu First Class Disks umfassen derzeit Folgendes:

- First Class Disk ist nur für vSphere-VMs verfügbar.
- vSphere 6,7 Update 2 oder höher ist für die Verwendung von First Class Disks erforderlich.
- Die Bereitstellung von First-Class-Festplatten in Datenspeicher-Clustern wird nicht unterstützt.
- Mehrfachanhängen von Volumes wird für First Class Disks nicht unterstützt.
- Die Größe von First Class Disks mit Snapshots kann nicht geändert werden.
- First Class Disks mit Snapshots können nicht gelöscht werden.
- Die Hierarchie von First Class Disk-Snapshots kann nur unter Verwendung der API-Option `createdAt` erstellt werden.

- Die Mindestversion der VM-Hardware, die zum Anhängen einer First Class Disk erforderlich ist, lautet vmx-13 (ESX 6.5-kompatibel).

Konfigurieren von Mehrmandantenressourcen mit vRealize Automation

In Umgebungen mit mehreren Mandanten können Kunden die Zuteilung von Ressourcen auf Mandantenbasis mithilfe von virtuellen Privatzonen (VPZs) verwalten.

In vRealize Automation 8.x können Kunden Mehrmandanten-Umgebungen mit VMware Lifecycle Manager und Workspace ONE Access konfigurieren. Diese Tools ermöglichen es Benutzern, Mehrmandantenfähigkeit einzurichten und Mandanten zu erstellen und zu konfigurieren. Nachdem Mandanten konfiguriert wurden, können Anbieteradministratoren virtuelle Privatzonen in vRealize Automation Cloud Assembly erstellen, und dann können sie mithilfe der Mandantenverwaltungsfunktion von vRealize Automation Cloud Assembly Mandanten Zonen zuweisen.

Mehrmandantenfähigkeit basiert auf der Koordination und Konfiguration von drei verschiedenen VMware-Produkten, wie im Folgenden beschrieben:

- Workspace ONE Access: Dieses Produkt bietet die Infrastrukturunterstützung für Mehrmandantenfähigkeit und die Active Directory-Domänenverbindungen, die Benutzer- und Gruppenverwaltung innerhalb von Mandantenorganisationen ermöglichen.
- vRealize Suite Lifecycle Manager: Dieses Produkt unterstützt die Erstellung und Konfiguration von Mandanten für unterstützte Produkte, wie z. B. vRealize Automation. Darüber hinaus bietet es einige Zertifikatverwaltungsfunktionen.
- vRealize Automation: Anbieter und Benutzer melden sich bei vRealize Automation an, um auf Mandanten zuzugreifen, in denen sie Bereitstellungen erstellen und verwalten.

Bei der Konfiguration der Mehrmandantenfähigkeit sollten die Benutzer mit allen drei Produkten und der zugehörigen Dokumentationen vertraut sein.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit vRealize Suite Lifecycle Manager und Workspace ONE Access finden Sie im Folgenden.

Vorgehensweise zum Erstellen einer virtuellen privaten Zone für vRealize Automation

Anbieteradministratoren können eine virtuelle private Zone (VPZ) erstellen, um Mandanten in einer vRealize Automation-Umgebung mit mehreren Organisationen Infrastrukturressourcen zuzuteilen. Administratoren können VPZs auch verwenden, um die Ressourcenzuteilung in Bereitstellungen mit einem einzelnen Mandanten zu steuern.

Sie können virtuelle private Zonen verwenden, um Ressourcen wie Images, Netzwerke und Speicherressourcen zuzuteilen. Virtuelle private Zonen funktionieren ganz ähnlich wie Cloud-Zonen pro Mandant, aber sie wurden speziell für die Verwendung im Zusammenhang mit Bereitstellungen mit mehreren Mandanten entwickelt. Sie können für jedes Projekt entweder Cloud-Zonen oder VPZs verwenden, jedoch nicht beide zugleich. Außerdem gibt es immer nur eine VPZ pro Mandant. Das heißt, eine VPZ kann immer nur einem Mandanten zugewiesen werden.

Hinweis Die Image- und Typzuordnungen für eine VPZ werden auf der Seite „Mandantenverwaltung“ konfiguriert.

Sie können eine VPZ mit oder ohne NSX erstellen. Wenn Sie eine Zone ohne NSX erstellen, gibt es auf vSphere-Endpoints Grenzwerte bezüglich Funktionen, die mit NSX zusammenhängen.

- Sicherheit (Gruppen, Firewall)
- Netzwerkkomponenten (NAT)

Voraussetzungen

- Aktivieren und konfigurieren Sie die Mehrmandantenfähigkeit in Ihrer vRealize Automation-Bereitstellung mithilfe von VMware Lifecycle Manager und VMware Workspace ONE Access.
- Erstellen Sie Mandantenadministratoren entsprechend Ihrer Mandantenkonfiguration.
- Wenn Sie NSX verwenden möchten, müssen Sie in Ihrer Anbieterorganisation ein entsprechendes NSX-Cloud-Konto erstellen.


Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Private Zonen** aus.

Auf der Seite „VPZ“ werden alle vorhandenen Zonen angezeigt, und Sie können dort Zonen erstellen.

2 Klicken Sie auf **Neue virtuelle private Zone**.

New Virtual Private Zone



Summary	
Name *	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>
Account / region *	<input type="text" value="Search for regions"/>
Placement policy *	<input type="text" value="DEFAULT"/>
Capability tags	<input type="text" value="Enter capability tags"/> ⓘ

Links auf der Seite stehen vier Auswahlmöglichkeiten bereit, die Sie zum Konfigurieren von Übersichtsinformationen und Infrastrukturkomponenten für die Zone verwenden können.

3 Geben Sie Übersichtsinformationen für die neue Zone ein.

- a Fügen Sie einen Namen und eine Beschreibung hinzu.
- b Wählen Sie ein Konto aus, für das die Zone gilt.
- c Wählen Sie die Platzierungsrichtlinie aus.

Die Platzierungsrichtlinie steuert die Hostauswahl für Bereitstellungen innerhalb der angegebenen Cloud-Zone.

- **default** – Verteilt Computing-Ressourcen nach dem Zufallsprinzip auf Cluster und Hosts. Die Auswahl dieser Option funktioniert auf der Ebene einer einzelnen Maschine. Beispiel: Alle Maschinen in einer bestimmten Bereitstellung werden nach dem Zufallsprinzip auf die verfügbaren Cluster und Hosts verteilt, die die Anforderungen erfüllen.
- **binpack** – Computing-Ressourcen werden auf dem am stärksten ausgelasteten Host platziert, der über genügend Ressourcen zum Ausführen der betreffenden Berechnung verfügt.
- **spread** – Stellt dem Cluster oder Host mit der geringsten Zahl an virtuellen Maschinen Computing-Ressourcen der Bereitstellung zur Verfügung. Für vSphere verteilt Distributed Resource Scheduler (DRS) die virtuellen Maschinen auf die Hosts. Beispiel: Alle angeforderten Maschinen in einer Bereitstellung werden auf demselben Cluster platziert, bei der nächsten Bereitstellung wird jedoch je nach aktueller Last gegebenenfalls ein anderer vSphere-Cluster ausgewählt.

4 Wählen Sie eine Computing-Ressource für die Zone aus.

Fügen Sie den Anforderungen der Cloud-Zone entsprechend Computing-Ressourcen hinzu. Zu Beginn lautet die Filterauswahl „Alle Berechnungen einschließen“ und die darauf folgende Liste zeigt alle verfügbaren Computing-Ressourcen an. Und diese sind alle der entsprechenden Zone zugeordnet. Sie verfügen über zwei zusätzliche Optionen zum Hinzufügen von Computing-Ressourcen zu einer Cloud-Zone.

- **Berechnung manuell auswählen:** Wählen Sie dieses Menüelement aus, wenn Sie Computing-Ressourcen manuell aus der Liste darunter auswählen möchten. Nachdem Sie sie ausgewählt haben, klicken Sie auf „Berechnung hinzufügen“, um die Ressourcen der Zone hinzuzufügen.
- **Berechnung nach Tags dynamisch einbeziehen:** Wählen Sie dieses Menüelement aus, wenn Sie eine Computing-Ressource, die der Zone hinzugefügt werden soll, basierend auf Tags auswählen möchten. Alle Computing-Ressourcen werden so lange angezeigt, bis Sie die entsprechenden Tags hinzufügen. Sie können unter der Option „Berechnung mit diesen Tags einbeziehen“ einen oder mehrere Tags auswählen.

Bei beiden Computing-Wahlmöglichkeiten können Sie eine oder mehrere der auf der Seite angezeigten Computing-Ressourcen entfernen, indem Sie das Kontrollkästchen rechts aktivieren und auf „Entfernen“ klicken.

- 5 Geben Sie nach Bedarf Tags ein oder wählen Sie solche aus.
- 6 Wählen Sie im linken Menü „Speicher“ und dann die Speicherrichtlinie und andere Speicherkonfigurationen für die Zone aus.
- 7 Wählen Sie im linken Menü „Netzwerk“ aus und legen Sie die Netzwerke und optional eine in Verbindung mit dieser Zone zu verwendende Netzwerkrichtlinie fest. Sie können auch Lastausgleichsdienste und Sicherheitsgruppen für ausgewählte Netzwerkrichtlinien konfigurieren.

Netzwerk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle vorhandenen Netzwerke, die mit diesem VPZ verknüpft sind, werden in der Tabelle auf der Registerkarte „Netzwerke“ angezeigt. ■ Klicken Sie auf Netzwerk hinzufügen, um alle mit der ausgewählten Region verknüpften Netzwerke anzuzeigen. Fügen Sie ein Netzwerk zur Verwendung mit dieser Zone hinzu. ■ Wählen Sie ein Netzwerk aus und klicken Sie auf Tags, um dem angegebenen Netzwerk ein oder mehr Tags hinzuzufügen. ■ Wählen Sie IP-Bereiche verwalten aus, um den IP-Bereich anzugeben, über den Benutzer auf dieses Netzwerk zugreifen können. ■ Klicken Sie, falls zutreffend, auf die Registerkarte „Netzwerkrichtlinien“ und wählen Sie eine Isolierungsrichtlinie aus.
Netzwerkrichtlinien	<p>Wählen Sie, falls konfiguriert, eine Netzwerkrichtlinie zur Verwendung mit dieser Zone aus, um eine Isolierungsrichtlinie für ausgehende und private Netzwerke zu erzwingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wählen Sie bei Bedarf eine Isolierungsrichtlinie aus. ■ Wählen Sie bei Bedarf einen logischen Tier-O-Router und einen Edge-Cluster aus.
Lastausgleichsdienste	Klicken Sie auf Lastausgleichsdienst hinzufügen , um Lastausgleichsdienste für die Cloud-Konten des Kontos bzw. der Region zu konfigurieren.
Sicherheitsgruppen	Klicken Sie auf Sicherheitsgruppe hinzufügen , um Sicherheitsgruppen zum Anwenden von Firewallregeln auf bereitstellte Maschinen zu verwenden.

Ergebnisse

Die virtuelle private Zone wird mit den angegebenen Ressourcenzuteilungen erstellt.

Nächste Schritte

Cloud-Administratoren können die VPZ einem Projekt zuordnen.

- 1 Wählen Sie in Cloud Assembly **Verwaltung > Projekte** aus.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Bereitstellung“ aus.

- 3 Klicken Sie auf **Zone hinzufügen** und wählen Sie „Virtuelle private Zone hinzufügen“ aus.
- 4 Wählen Sie die gewünschte VPZ in der Liste aus.
- 5 Sie können die Bereitstellungspriorität und Grenzwerte für die Anzahl der Instanzen, den verfügbaren Arbeitsspeicher und die Anzahl der verfügbaren CPUs festlegen.
- 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Verwalten der Konfiguration der virtuellen privaten Zone für vRealize Automation-Mandanten

Anbieteradministratoren können virtuelle private Zonen (VPZs) innerhalb vRealize Automation Cloud Assembly verwalten, um die Zuteilung von Infrastrukturressourcen auf Mandantenbasis zu steuern. Über die Seite „Mandantenverwaltung“ können Administratoren Mandanten und VPZs anzeigen und VPZs für Mandanten aktivieren bzw. deaktivieren.

Standardmäßig werden virtuelle private Zonen keinen Mandanten zugeteilt. Sie müssen VPZs auf dieser Seite zuteilen, um sie mit Ihren Mandanten zu verwenden.

Nach ihrer Erstellung sind VPZs standardmäßig aktiviert. Eine aktivierte VPZ kann zugeteilt und mit dem angegebenen Mandanten verwendet werden. Wenn VPZs deaktiviert sind, können sie nicht für die Bereitstellung verwendet oder einem Mandanten zugeteilt werden. Eine VPZ kann deaktiviert sein, aber dennoch einem Mandanten zugeteilt werden.

Wenn ein Anbieteradministrator zur Seite „Mandantenverwaltung“ navigiert, zeigt die Seite alle verfügbaren Mandanten an, und der Administrator kann einen auswählen. Nachdem ein Mandant ausgewählt wurde, zeigt die Seite VPZs an, die derzeit diesem Mandanten zugeteilt sind, falls vorhanden. Der Administrator kann diese Seite verwenden, um dem ausgewählten Mandanten VPZs zuzuteilen.

Wenn eine VPZ zugeteilt wurde, können Mandantenadministratoren diese zu ihren Projekten hinzufügen, und sie wird für die Bereitstellung durch Mandantenbenutzer verfügbar. Nachdem eine VPZ einem Mandanten zugeteilt wurde, kann sie einem anderen Mandanten zugeteilt werden.

Nachdem eine VPZ aktiviert wurde, steht sie zur Verwendung innerhalb des angegebenen Mandanten bereit. Anbieteradministratoren können VPZs deaktivieren, um die Wartung oder die erneute Konfiguration von Mandanten zu vereinfachen, und sie können den Benutzern eine Benachrichtigung über die Deaktivierung senden. Wenn Sie eine VPZ dauerhaft für einen Mandanten nicht verfügbar machen möchten, können Sie deren Zuteilung aufheben. Wenn die Zuteilung einer vorhandenen VPZ aus irgendeinem Grund für einen Mandanten aufgehoben wird, kann sie nicht zum Erstellen von Bereitstellungen über diesen Mandanten verwendet werden.

Voraussetzungen

- Richten Sie Mehrmandantenfähigkeit ein und erstellen Sie für Ihre Bereitstellung nach Bedarf virtuelle private Zonen.

- Konfigurieren Sie globale Image- und Typzuordnungen für die VPZ- und Mandantenkonfiguration mithilfe der Menüauswahl für die Image-Zuordnung und die Typzuordnung links auf der Seite „Mandantenverwaltung“ in Cloud Assembly. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen globaler Image- und Typzuordnungen für vRealize Automation-Mandanten](#).

Sie können diese globalen Zuweisungen jetzt oder später außer Kraft setzen, indem Sie oben auf der Seite „Mandantenverwaltung“ die mandantenspezifischen Image- und Typzuordnungen auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren der mandantenspezifischen Image- und Typzuordnungen für vRealize Automation](#).

Verfahren

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly „Mandanten verwalten“ aus.
Die Seite „Mandantenverwaltung“ zeigt alle für die Organisation des Administrators konfigurierten Mandanten in einer Kartenansicht an.
- 2 Klicken Sie auf einen Mandanten, um ihn auszuwählen.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte „Infrastrukturverwaltung“, um alle zugewiesenen VPZs für den Mandanten zu sehen.
- 4 Wählen Sie **Virtuelle private Zone zuteilen**, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem alle derzeit nicht einem Mandanten zugeteilten Zonen angezeigt werden. Teilen Sie die Zone einem Mandanten zu.
- 5 Wählen Sie eine oder mehrere Zonen im Dialogfeld aus und klicken Sie auf **Dem Mandanten zuteilen**.

Nächste Schritte

Nachdem VPZs zugeteilt wurden, können Mandantenadministratoren diese den Projekten zuweisen.

Anbieteradministratoren können die Kartenansicht von Mandanten verwenden, um den Status von VPZs zu überwachen und zu verwalten.

- Wenn Sie einen Mandanten deaktivieren möchten, klicken Sie auf **Deaktivieren** auf der Karte für den Mandanten.
- Um einen Mandanten zu aktivieren, klicken Sie auf **Aktivieren** auf der Karte für den Mandanten.
- Wenn Sie die Zuteilung eines Mandanten aufheben möchten, klicken Sie auf **Zuteilung aufheben** auf der Karte für diesen Mandanten.

Erstellen globaler Image- und Typzuordnungen für vRealize Automation-Mandanten

Anbieteradministratoren können globale Image- und Typzuordnungen auswählen oder erstellen, die vRealize Automation-Mandanten zugewiesen werden können.

Mit globalen Image- und Typzuordnungen können Sie Zuordnungen, die für mehrere Mandanten gelten, schnell einrichten. Sie können diese Zuordnungen auch schnell aktualisieren. Auf der Seite „Mandantenverwaltung“ können Sie außerdem mandantenspezifische Image- und Typzuordnungen erstellen, die die Standardkonfigurationen außer Kraft setzen können.

Hinweis Die auf der Seite „Mandantenverwaltung“ konfigurierten Image- und Typzuordnungen gelten nur für die konfigurierten Mandanten und sind nicht auf die umfassendere Anbieterorganisation anwendbar.

Voraussetzungen

Verfahren

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly „Mandanten verwalten“ aus.

Die Seite „Mandantenverwaltung“ zeigt alle für die Organisation des Administrators konfigurierten Mandanten in einer Kartenansicht an.

- 2 Wählen Sie auf der Seite „Mandantenverwaltung“ im Menü auf der linken Seite „Image-Zuordnung“ aus.

Auf der Seite „Image-Zuordnung“ werden alle zurzeit für Mandanten in Cloud Assembly konfigurierten Images angezeigt, und es wird angegeben, ob die Zuordnungen global oder mit einem bestimmten Mandanten verknüpft sind.

Create Image Mapping ×

Account / region *

Q

Search for regions

Image Name *

Image *

Q

Search for images

Constraints

Example: !license:none:hard

Scope *

Q

All tenants

Cloud Configuration

1	
---	--

CANCEL

CREATE

- 3 Wählen Sie **Image-Zuordnung hinzufügen** aus, um eine Image-Zuordnung für die Verwendung mit Mandanten hinzuzufügen.
 - a Wählen Sie das Konto/die Region aus, für die die Image-Zuordnung gelten soll.
 - b Geben Sie einen Namen für die Image-Zuordnung ein und wählen Sie die spezifische Image-Instanz oder -Version aus, für die sie gilt.

- c Geben Sie alle gewünschten Einschränkungs-Tags ein.
 - d Wählen Sie den Geltungsbereich für die Image-Zuordnung aus. Der Geltungsbereich kann entweder „Alle Mandanten“ oder global sein, oder Sie können einen bestimmten Mandanten auswählen, für den die Image-Zuordnung gilt.
- 4 Gegebenenfalls können Sie ein Cloud-Konfigurationsskript zum Definieren benutzerdefinierter Betriebssystemeigenschaften für Bereitstellungen verwenden.

Je nachdem, ob Sie eine Cloud-Vorlage für eine Public Cloud oder Private Cloud bereitstellen, können Sie beispielsweise bestimmte Benutzerberechtigungen, Betriebssystemberechtigungen oder andere Bedingungen auf das Image anwenden. Ein Cloud-Konfigurationsskript verwendet ein `cloud-init`-Format für Linux-basierte Images oder ein `cloudbase-init`-Format für Windows-basierte Images. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Image-Zuordnungen in vRealize Automation](#).

- 5 Klicken Sie auf **Erstellen**, um die Image-Zuordnung zu erstellen.
- 6 Wählen Sie **Typzuordnung hinzufügen** aus, um eine Typzuordnung für die Verwendung mit Mandanten hinzuzufügen.

Create Flavor Mapping [X]

Account / region * [Q Search for regions]

Name * [_____]

Value * [Q Search for flavors]

Scope * [Q All tenants]

[CANCEL] [CREATE]

- a Wählen Sie das Konto/die Region aus, für die die Typzuordnung gelten soll.
- b Geben Sie einen Namen für die Typzuordnung ein, die Sie erstellen.

- c Wählen Sie die Größenparameter für die Typzuordnung aus, die Sie erstellen.
Sie können die Anzahl der Prozessoren und die Menge des Arbeitsspeichers für diesen Typ angeben.
- d Wählen Sie den Geltungsbereich für die Typzuordnung aus. Der Geltungsbereich kann entweder „Alle Mandanten“ oder global sein, oder Sie können einen bestimmten Mandanten auswählen, für den die Typzuordnung gilt. Die Einstellung „Alle Mandanten“ gilt für alle Mandanten in der Organisation des Anbieteradministrators.

7 Klicken Sie auf **Erstellen**, um eine Typzuordnung zu erstellen.

Ergebnisse

Nachdem Sie globale Zuordnungen erstellt haben, werden diese Zuordnungen auf der Registerkarte „Typzuordnung“ oder „Mandantenzuordnung“ auf der Seite „Mandantenverwaltung“ für entsprechende Mandanten angezeigt.

Nächste Schritte

Sie können globale Image- und Typzuordnungen auf dieser Seite bearbeiten oder löschen. Um eine Zuordnung zu bearbeiten, wählen Sie diese aus und nehmen die gewünschten Änderungen vor.

Konfigurieren der mandantenspezifischen Image- und Typzuordnungen für vRealize Automation

vRealize Automation Cloud Assembly ermöglicht es Ihnen, globale Image- und Typzuordnungen zu konfigurieren, die für alle virtuellen Privatzonen (VPZs) in Ihrer Organisation verfügbar sind. Alternativ können Sie die globalen Einstellungen außer Kraft setzen und mandantenspezifische Image- und Typzuordnungen konfigurieren, die für Ihre Bereitstellungen geeignet sind.

In der Regel konfiguriert ein Cloud-Administrator globale Image- und Typzuordnungen mit den Links im linken Navigationsbereich auf der Seite „Mandantenverwaltung“, und diese Zuordnungen gelten für alle Ihre Mandanten. In einigen Fällen können Sie benutzerdefinierte, mandantenspezifische, Image- und Typzuordnungen für bestimmte Mandanten erstellen. Diese Option wird auf der Seite „Mandantenverwaltung“ unterstützt.

Die Image- und Typzuordnungen werden auf den entsprechenden Registerkarten auf der Seite „Mandantenverwaltung“ angezeigt. Klicken Sie auf eine der vorhandenen Image- und Typzuordnungen, um sie zu bearbeiten. Um eine Image- oder Typzuordnung zu erstellen, wählen Sie die Zuordnung aus und klicken Sie dann auf **Löschen**.

Voraussetzungen

- Aktivieren Sie die Mehrmandantenfähigkeit und konfigurieren Sie Mandanten für Ihre Bereitstellung.
- Erstellen Sie geeignete VPZs.

Verfahren

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü von Cloud Assembly „Mandantenverwaltung“ aus.
- 2 Wählen Sie den Mandanten aus, für den Sie das benutzerdefinierte Image oder die Typzuordnung konfigurieren möchten.
- 3 Wählen Sie oben auf der Seite den Link „Image-Zuordnung“ aus und klicken Sie dann auf **Image-Zuordnung hinzufügen**.

Das Dialogfeld „Imagezuordnung erstellen“ wird angezeigt.
- 4 Stellen Sie sicher, dass das angegebene Konto/die angegebene Region korrekt ist, und fügen Sie einen Namen für die Zuordnung im Textfeld **Image-Name** hinzu.
- 5 Wählen Sie im Dropdown-Menü **Image** das zugrunde liegende Maschinen-Image aus, das verwendet werden soll.
- 6 Fügen Sie ggf. Einschränkungs-Tags für Ihre Image-Verwendung hinzu.
- 7 Wählen Sie den entsprechenden **Bereich** für das Image aus.
 - Klicken Sie auf das Optionsfeld „Nur für diesen Mandanten verfügbar“, wenn nur die ausgewählte Mandant diese Image-Zuordnung verwenden können soll.
 - Klicken Sie auf das Optionsfeld „Mit anderen Mandanten gemeinsam genutzt“, wenn diese Image-Zuordnung für die Verwendung durch andere Mandanten verfügbar sein soll.
- 8 Klicken Sie auf **Erstellen**, um die Image-Zuordnung wie konfiguriert zu speichern.
- 9 Wählen Sie den Link „Typzuordnung“ oben auf der Seite aus und klicken Sie dann auf **Typzuordnung hinzufügen**, um eine Typzuordnung zu erstellen.

Das Dialogfeld „Typzuordnung erstellen“ wird angezeigt.
- 10 Stellen Sie sicher, dass das angegebene Konto/die angegebene Region korrekt ist, und fügen Sie einen Namen für die Zuordnung im Textfeld **Name** hinzu.
- 11 Geben Sie die CPU- und Arbeitsspeichereinstellungen für den Typ im Feld **Wert** ein.
- 12 Wählen Sie den entsprechenden **Bereich** für das Image aus.
 - Klicken Sie auf das Optionsfeld „Nur für diesen Mandanten verfügbar“, wenn nur die ausgewählte Mandant diese Image-Zuordnung verwenden können soll.
 - Klicken Sie auf das Optionsfeld „Mit anderen Mandanten gemeinsam genutzt“, wenn diese Image-Zuordnung für die Verwendung durch andere Mandanten verfügbar sein soll.
- 13 Klicken Sie auf **Erstellen**, um die Typzuordnung wie konfiguriert zu speichern.

Ergebnisse

Mandantenspezifische Image- und Typzuordnungen werden wie angegeben konfiguriert.

Erstellen von Erweiterbarkeitsabonnements für Anbieter oder Mandanten

Anbieter- und Mandantenadministratoren können Erweiterbarkeitsabonnements erstellen, um auf vRealize Orchestrator-Workflows zugreifen zu können. vRealize Orchestrator-Workflows werden basierend auf Ereignissen ausgelöst, wenn es ein Abonnement für einige Ereignisthemen gibt, die einer bestimmten Lebenszyklusphase der Anwendung entspricht.

Die Merkmale eines Erweiterbarkeitsabonnements unterscheiden sich je nachdem, ob das Abonnement von einem Anbieteradministrator oder einem Mandantenadministrator erstellt wurde.

- Der Mandantenadministrator kann ein Abonnement erstellen, jedoch keinen Organisationsumfang angeben. Dieses Abonnement wird nur bei Ereignissen aktiviert, die vom Mandanten ausgelöst werden.
- Der Anbieteradministrator kann ein Abonnement erstellen und den Anbietergeltungsbereich angeben. Das Abonnement verhält sich genau wie ein Mandantenabonnement oder eine Umgebung, die nicht mehrere Mandaten aufweist. Es wird basierend auf Ereignissen aktiviert, die auf den Anbieter zurückgehen.
- Der Anbieter kann ein Abonnement erstellen und den Mandantenbereich angeben. Das Abonnement wird basierend auf Ereignissen eines beliebigen Mandanten aktiviert. Es wird nicht durch Ereignisse aktiviert, die auf den Anbieter zurückgehen.

Abonnements lösen vRealize Orchestrator-Workflows basierend auf bestimmten Ereignissen aus. Sie rufen keine Erweiterbarkeitsaktionen auf. Derzeit wird nur eine einzelne vRealize Orchestrator-Instanz für eine bestimmte Anbieterorganisation unterstützt. Weitere Informationen zu Ereignissen, Ereignisthemen und Abonnements finden Sie unter [Terminologie der Erweiterbarkeit](#).

Voraussetzungen

Konfigurieren Sie Mandanten und virtuelle private Zonen entsprechend Ihrer Bereitstellung.

Verfahren

- 1 Navigieren Sie in vRealize Automation zur Seite „Abonnements“ und klicken Sie auf **Neues Abonnement**.
- 2 Geben Sie einen **Namen** und eine **Beschreibung** für das Abonnement ein.
- 3 Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld „Abonnement aktivieren“ aktiviert ist.

Sie können diese Schaltfläche deaktiviert lassen, wenn das Abonnement nicht sofort aktiv sein soll.

- 4 Wenn Sie Anbieteradministrator sind, wählen Sie den entsprechenden **Organisationsbereich** aus.

Die Optionen für den Organisationsumfang sind entweder „Anbieter“ oder „Mandant“. Wenn Sie „Mandant“ auswählen, ist der Projektgeltungsbereich ein beliebiges Projekt und kann nicht geändert werden. Wenn Sie „Anbieter“ auswählen, können Sie den Projektgeltungsbereich mithilfe der Auswahl im unteren Bereich der Seite „Abonnements“ angeben.

- 5 Wählen Sie das **Ereignisthema**, das Sie abonnieren möchten.
- 6 Wählen Sie einen oder mehrere Workflows aus.

Ergebnisse

Anbieter und Mandanten können die zurückgegebenen Ereignisse für eine bestimmte Bereitstellung auf der Seite „Ereignisse“ in Cloud Assembly anzeigen. Die angezeigten Ergebnisse hängen von Ihrer Rolle und dem Geltungsbereich der Organisation ab.

- Wenn der Organisationsumfang „Anbieter“ ist, werden für Anbieter Ereignisse basierend auf ihren Aktionen in derselben Anbieterorganisation angezeigt.
- Wenn der Organisationsumfang „Mandant“ ist, werden für Mandanten und nicht für den Anbieter die Ereignisse angezeigt. Ereignisse werden immer in der Organisation des Herausgebers verwendet.

- 1 Wählen Sie in Cloud Assembly **Erweiterbarkeit > Ereignisse**.
- 2 Geben Sie im Suchfeld auf der Seite „Ereignisse“ die Bereitstellungs-ID ein, für die Sie Ereignisse anzeigen möchten.

Die Seite zeigt Ereignisse an, die den Suchkriterien entsprechen.

Arbeiten mit Legacy-VPZs in neueren Versionen von vRealize Automation

Die Konfigurationsoptionen für VPZs (Virtual Private Zones, Virtuelle Private Zonen) wurden in vRealize Automation Cloud Assembly geändert. Sie können veraltete virtuelle private Zonen aktualisieren oder mit ihnen in aktuellen Versionen von vRealize Automation arbeiten.

In vRealize Automation 8.2 haben Benutzer Image- und Typzuordnungen in VPZs konfiguriert. In neueren Versionen von vRealize Automation erstellen Benutzer Image- und Typzuordnungen auf Mandantenbasis, wodurch die Effizienz und Konfigurationsflexibilität insbesondere in Bereitstellungen mit einer großen Anzahl an Mandanten erhöht wird. Obwohl in vRealize Automation 8.2 erstellte Legacy-VPZs nicht migriert werden können, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie mit neueren Versionen von vRealize Automation zu verwenden.

Die erste und flexibelste Option besteht in der Löschung der veralteten Image- und Typzuordnungen aus den älteren VPZs und deren Neukonfiguration mit neuen Zuordnungen, die auf der Seite „Mandantenverwaltung“ erstellt werden.

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Konfigurieren > Virtuelle private Zonen** aus, um die Seite „VPZ“ zu öffnen.

- 2 Wählen Sie „Image-Zuordnung“ aus, um die vorhandene Zuordnung anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie Zuordnungen aus und klicken Sie darauf, um sie zu löschen.
- 4 Wählen Sie „Image-Zuordnung“ aus, um die vorhandene Zuordnung anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie Zuordnungen aus und klicken Sie darauf, um sie zu löschen.
- 6 Schließen Sie die Seite „VPZ“.
- 7 Wählen Sie „Mandantenzuordnung“ aus und erstellen Sie eine globale Zuordnung für die entsprechenden Mandanten oder eine mandantenspezifische Zuordnung.


Alternativ können Sie Legacy-VPZs auch mit neueren vRA-Versionen in der vorhandenen Konfiguration verwenden. Die veralteten Image- und Typzuordnungen funktionieren weiterhin konfigurationsgemäß, die zugehörigen Konfigurationsoptionen sind auf der Seite „VPZ“ jedoch schreibgeschützt. Diese Optionen bieten weniger Flexibilität als die erste Option.

Hinzufügen und Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten

5

Mit Projekten wird gesteuert, wer Zugriff auf vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen hat und wo die Cloud-Vorlagen bereitgestellt werden. Mithilfe von Projekten verwalten und steuern Sie die Aufgaben, die von den Benutzern durchgeführt werden können, sowie die Cloud-Zonen, in denen Cloud-Vorlagen in Ihrer Cloud-Infrastruktur bereitgestellt werden können.

Cloud-Administratoren richten die Projekte ein, denen Benutzer und Cloud-Zonen hinzugefügt werden können. Jeder, der Cloud-Vorlagen erstellt und bereitstellt, muss Mitglied in mindestens einem Projekt sein.



Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Vorgehensweise zum Hinzufügen eines Projekts für mein vRealize Automation Cloud Assembly-Entwicklungsteam](#)
- [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten](#)

Vorgehensweise zum Hinzufügen eines Projekts für mein vRealize Automation Cloud Assembly-Entwicklungsteam

Sie erstellen ein Projekt, dem Sie Mitglieder und Cloud-Zonen hinzufügen, damit die Projektmitglieder ihre Cloud-Vorlagen in den zugeordneten Zonen bereitstellen können. Als vRealize Automation Cloud Assembly-Administrator erstellen Sie ein Projekt für ein Entwicklungsteam. Sie können dann einen Projektadministrator zuweisen oder selbst als Projektadministrator fungieren.

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage erstellen, wählen Sie zuerst das Projekt aus, mit dem sie verknüpft werden soll. Das Projekt muss vorhanden sein. Erst dann können Sie die Cloud-Vorlage erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Projekte die geschäftlichen Anforderungen des Entwicklungsteams unterstützen.

- Stellt das Projekt die Ressourcen bereit, die die Ziele des Teams unterstützen? Ein Beispiel für die Unterstützung einer Cloud-Vorlage durch die Infrastrukturressourcen und ein Projekt finden Sie unter [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- Erwarten die Projektmitglieder, dass die Bereitstellungen freigegeben oder privat sind, oder stellt dies eine Voraussetzung dar? Freigegebene Bereitstellungen sind für alle Projektmitglieder auf der Registerkarte „Bereitstellungen“ verfügbar, nicht nur für die bereitstellenden Mitglieder. Sie können den Freigabestatus der Bereitstellung jederzeit ändern.

Wenn Sie die Bereitstellung für Projektmitglieder freigeben, können die Mitglieder die gleiche Tag-2-Aktion ausführen. Sie können Tag-2-Richtlinien in vRealize Automation Service Broker erstellen, damit Mitglieder Tag-2-Aktionen ausführen können. Die Richtlinien gelten für vRealize Automation Cloud Assembly- und vRealize Automation Service Broker-Bereitstellungen.

Weitere Informationen zu den Tag-2-Richtlinien finden Sie unter [Vorgehensweise zum Berechtigen der Bereitstellungsbenutzer zur Ausführung von Tag-2-Aktionen mithilfe von Richtlinien](#).

Dieses Verfahren basiert auf der Erstellung eines Anfangsprojekts, das nur die grundlegenden Konfigurationen enthält. Wenn das Entwicklungsteam Cloud-Vorlagen erstellt und bereitstellt, können Sie das Projekt unter Umständen ändern. Sie können Einschränkungen, benutzerdefinierte Eigenschaften und andere Optionen hinzufügen, um die Effizienz der Bereitstellung zu steigern. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln unter [Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten](#).

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Cloud-Zonen konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuordnungen und Profile für die Regionen konfiguriert haben, die die Cloud-Zonen für dieses Projekt enthalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Berechtigungen zum Durchführen dieser Aufgabe verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).
- Bestimmen Sie den Projektadministrator. Weitere Informationen zu den Funktionen eines Projektmanagers in vRealize Automation Cloud Assembly finden Sie unter [Definition der vRealize Automation-Benutzerrollen](#).

- Wenn Sie Projekten Active Directory-Gruppen hinzufügen, müssen Sie Active Directory-Gruppen für Ihre Organisation konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Rollenzuweisungen für Gruppen in vRealize Automation bearbeiten](#) in *Verwalten von vRealize Automation*. Wenn Sie versuchen, nicht synchronisierte Gruppen zu einem Projekt hinzuzufügen, sind sie nicht verfügbar.

Verfahren

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Verwaltung > Projekte** aus und klicken Sie auf **Neues Projekt**.
- 2 Geben Sie den Projektnamen ein.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzer**.
 - a Damit nur der anfordernde Benutzer auf Bereitstellungen von Projektmitgliedern zugreifen kann, deaktivieren Sie **Gemeinsam genutzte Bereitstellungen**. Um sicherzustellen, dass Sie die Zuständigkeit für eine Bereitstellung einem anderen Projektmitglied zuweisen können, überprüfen Sie, ob **Gemeinsam genutzte Bereitstellungen** aktiviert ist.
 - b Fügen Sie Benutzer mit zugewiesenen Rollen hinzu.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Bereitstellung** und fügen Sie eine oder mehrere Cloud-Zonen hinzu.

Fügen Sie alle Cloud-Zonen und virtuellen privaten Zonen mit den Ressourcen hinzu, die die von den Projektbenutzern bereitgestellten Cloud-Vorlagen unterstützen.

Sie können für jede Zone eine Zonenpriorität festlegen und Sie können die Anzahl der vom Projekt verwendbaren Ressourcen begrenzen. Zu den Ressourcen, die begrenzt werden können, gehören die Anzahl der Instanzen, der Arbeitsspeicher und die CPUs. Sie können nur für vSphere Cloud-Zonen Speichergrenzwerte für bereitgestellte Ressourcen konfigurieren, die auf vSphere-VM-Vorlagen basieren. Die Speichergrenzwerte werden ausgewertet, wenn Sie die Bereitstellung anfordern und wenn Sie mithilfe der Aktionen „Festplattengröße ändern“, „Größe von Startlaufwerk ändern“, „Festplatte entfernen“ und der Aktion zum Aktualisieren der Anzahl Änderungen vornehmen. Diese Speichergrenzwerte gelten nicht für andere Ressourcentypen wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud Platform.

Begrenzen Sie die Projektressourcen beim Hinzufügen der Zonen und Anwenden der Grenzwerte nur so weit, dass die Mitglieder ihre Cloud-Vorlagen weiterhin bereitstellen können.

Wenn Ihre Benutzer eine Bereitstellungsanforderung senden, werden die Zonen ausgewertet, um zu ermitteln, welche Zonen über die Ressourcen zur Unterstützung der Bereitstellung verfügen. Wenn mehrere Zonen die Bereitstellung unterstützen, wird die Priorität ausgewertet und die Arbeitslast wird in der Zone mit der höchsten Priorität, d. h. mit dem niedrigsten Ganzzahlwert, platziert.

- 5 Wenn die Bereitstellung der für dieses Projekt angeforderten Arbeitslasten mehr als zwei Stunden dauert, geben Sie einen längeren Wert für die **Zeitüberschreitung** ein.

Der Standardwert ist zwei Stunden.

6 Klicken Sie auf **Erstellen**.

7 Klicken Sie zum Testen Ihres Projekts mit den Cloud-Zonen des Projekts auf der Seite „Projekte“ auf **Testkonfiguration**.

In der Simulation wird ein standardisierter hypothetischer Bereitstellungstest für die Ressourcen der Projekt-Cloud-Zone ausgeführt. Wenn der Test fehlschlägt, können Sie die Details überprüfen und die Ressourcenkonfiguration korrigieren.

Nächste Schritte

Erste Schritte mit Cloud-Vorlagen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 6 Entwerfen Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen](#).

Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten

Projekte stellen die Verbindung zwischen Cloud-Vorlagen und Ressourcen dar. Je besser Sie sich mit der Funktionsweise von Projekten und den Einsatzmöglichkeiten für Ihre Zwecke auskennen, desto effektiver können Sie den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess in vRealize Automation Cloud Assembly gestalten.

Verwenden von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt-Tags und benutzerdefinierten Eigenschaften

Als Administrator können Sie Kontrolleinschränkungen auf Projektebene oder benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen, wenn sich die Anforderungen des Projekts von denen der vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen unterscheiden. Neben Einschränkung-Tags können Sie während des Bereitstellungsvorgangs Ressourcen-Tags hinzufügen, die den bereitgestellten Ressourcen hinzugefügt werden, damit Sie die Ressourcen verwalten können.

Definition von Projekt-Ressourcen-Tags

Ein Projekt-Ressourcen-Tag fungiert als standardisiertes Bezeichnungs-Tag, mit dem Sie die bereitgestellten Ressourcen verwalten und die Konformität sicherstellen können.

Die in einem Projekt definierten Ressourcen-Tags werden allen Komponentenressourcen hinzugefügt, die als Teil dieses Projekts bereitgestellt wurden. Sie können dann das Standard-Tagging verwenden, um die Ressourcen mit anderen Anwendungen zu verwalten, z. B. um die Kosten mithilfe von CloudHealth zu überwachen und vor allem die Konformität sicherzustellen.

Als Cloud-Administrator möchten Sie z. B. mithilfe einer Anwendung wie CloudHealth die Kosten verwalten. Sie fügen das `costCenter:eu-cc-1234`-Tag einem Projekt hinzu, das zur Entwicklung eines Personalwesen-Tools in der Europäischen Union dient. Wenn das Projektteam von diesem Projekt bereitgestellt wird, wird das Tag zu den bereitgestellten Ressourcen hinzugefügt. Anschließend konfigurieren Sie das Kosten-Tool, um die Ressourcen zu bezeichnen und zu verwalten, die dieses Tag enthalten. Andere Projekte mit anderen Kostenstellen hätten alternative Werte für den Schlüssel.

Definition von Projekteinschränkungs-Tags

Eine Projekteinschränkung fungiert als Governance-Definition. Es handelt sich um ein `key:value`-Tag, das die Ressourcen definiert, die von der Bereitstellungsanforderung in den Cloud-Zonen des Projekts verwendet oder vermieden werden.

Der Bereitstellungsprozess sucht nach Tags für die Netzwerke und den Speicher, die den Projekteinschränkungen entsprechen, und führt die Bereitstellung basierend auf passenden Tags aus.

Die Erweiterbarkeitseinschränkung wird zur Angabe der integrierten vRealize Orchestrator-Instanz genutzt, die für Erweiterbarkeits-Workflows verwendet werden soll.

Berücksichtigen Sie die folgenden Formate, wenn Sie Projekteinschränkungen konfigurieren.

- **key:value** und **key:value:hard**. Verwenden Sie dieses Tag in einem der beiden Formate, wenn die Cloud-Vorlage auf Ressourcen mit dem entsprechenden Funktions-Tag bereitgestellt werden muss. Der Bereitstellungsvorgang schlägt fehl, wenn kein passendes Tag gefunden wird. Eine von den Mitgliedern eines Projekts bereitgestellte Cloud-Vorlage muss beispielsweise in einem PCI-kompatiblen Netzwerk bereitgestellt werden. Sie verwenden `security:pci`. Wenn keine Netzwerke in den Cloud-Zonen des Projekts gefunden werden, schlägt die Bereitstellung fehl. Hiermit wird sichergestellt, dass keine unsicheren Bereitstellungen vorhanden sind.
- **key:value:soft**. Verwenden Sie dieses Tag, wenn Sie eine passende Ressource zwar bevorzugen, der Bereitstellungsvorgang aber ohne Fehler fortgesetzt werden soll, indem Ressourcen akzeptiert werden, bei denen das Tag nicht passt. Sie möchten beispielsweise, dass die Projektmitglieder ihre Cloud-Vorlagen in einem kostengünstigeren Speicher bereitstellen, lehnen es aber ab, dass sich die Speicherverfügbarkeit auf deren Bereitstellungsmöglichkeiten auswirkt. Sie verwenden `tier:silver:soft`. Befindet sich in den Cloud-Zonen des Projekts kein Speicher mit dem Tag `tier:silver`, wird die Cloud-Vorlage weiterhin in anderen Speicherressourcen bereitgestellt.
- **!key:value**. Verwenden Sie dieses Tag mit „hard“ oder „soft“, wenn Sie die Bereitstellung für Ressourcen mit einem passenden Tag vermeiden möchten.

Aufgrund der höheren Priorität der Einschränkungs-Tags des Projekts überschreiben diese die Einschränkungs-Tags der Cloud-Vorlage zur Bereitstellungszeit. Bei einer Cloud-Vorlage, die nicht überschrieben werden darf, können Sie `failOnConstraintMergeConflict:true` in der Vorlage verwenden. Beispiel: Ihr Projekt weist eine Netzwerkeinschränkung vom Typ `loc:london` auf, bei der Cloud-Vorlage handelt es sich jedoch um `loc:mumbai`. Fügen Sie eine Eigenschaft ähnlich dem folgenden Beispiel hinzu, wenn die Bereitstellung mit einem Einschränkungskonflikt fehlschlagen und der Projektstandort keinen Vorrang haben soll.

```
constraints:
  - tag: 'loc:mumbai'
failOnConstraintMergeConflict:true
```

Vorgehensweise zum Verwenden benutzerdefinierter Projekteigenschaften

Sie können eine benutzerdefinierte Projekteigenschaft für die Berichterstellung, zum Auslösen und Befüllen von Erweiterbarkeitsaktionen und Workflows sowie zum Überschreiben von Eigenschaften auf Cloud-Vorlagenebene verwenden.

Durch Hinzufügen einer benutzerdefinierten Eigenschaft zu einer Bereitstellung können Sie den Wert auf der Benutzeroberfläche verwenden oder ihn mithilfe der API abrufen, um Berichte zu erzeugen.

Beim Arbeiten mit Erweiterbarkeit kann auch eine benutzerdefinierte Eigenschaft für ein Erweiterbarkeitsabonnement verwendet werden. Weitere Informationen zur Erweiterbarkeit finden Sie unter [Erweitern und Automatisieren von Anwendungslebenszyklen mit Erweiterbarkeit](#).

Eine Cloud-Vorlage verfügt unter Umständen über einen bestimmten Eigenschaftswert, den Sie für ein Projekt ändern möchten. Sie können einen alternativen Namen und einen anderen Wert als benutzerdefinierte Eigenschaft angeben.

Sie können auch den Eigenschaftswert verschlüsseln, sodass weder Sie noch Ihre Benutzer den Wert sehen können, der in der Bereitstellung enthalten ist. Beispielsweise können Sie ein Kennwort verschlüsseln, das alle Benutzer im Projekt verwenden, das aber nicht sichtbar sein soll. Wenn Sie den Wert verschlüsselt und das Projekt gespeichert haben, können Sie die Maskierung des Werts nicht aufheben oder den Wert nicht ersetzen. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Verschlüsselt** deaktivieren, wird der Wert entfernt. Sie müssen einen Wert erneut eingeben.

Auswirkungen von Platzierungsrichtlinien auf Projektebene auf die Ressourcenzuteilung in vRealize Automation

Als Administrator können Sie die Platzierungsrichtlinie für Projekte definieren, wobei mehr als eine Cloud-Zone als Bereitstellungszielzone geeignet ist. Sie verfügen beispielsweise über ein Projekt, in dem Sie Cloud-Vorlagen basierend auf der festgelegten Priorität bereitstellen möchten. Alternativ können Sie die bereitgestellten Ressourcen über mehrere Zonen hinweg verteilen, je nachdem, welche Zone das beste Verhältnis zwischen VM und Host aufweist.

Überlegungen zur Zuteilung

Für eine Standard- oder Spread-Platzierungsrichtlinie.

- Wenn der bereitstellende Benutzer über die Berechtigung zum Verwalten von Cloud-Konten im Wartungsmodus verfügt, kann während des Zuteilungsvorgangs ein Cloud-Konto im Wartungsmodus ausgewählt werden, da der Benutzer möglicherweise eine Testbereitstellung ausführen muss, bevor das Wartungsfenster geschlossen wird.
- Wenn der Benutzer nicht über die Berechtigung zum Verwalten von Cloud-Konten verfügt, werden die Cloud-Konten, die sich im Wartungsmodus befinden, aus dem Zuteilungsprozess herausgefiltert.
- Hosts, die sich im Wartungsmodus befinden, werden als Teil des Spread-Verhältnisses gezählt. Um einen Host in der Wartung aus der Verhältnisberechnung auszuschließen, müssen Sie den Betriebszustand auf „Aus“ festlegen.

Für eine Spread-Richtlinie.

- Die Verhältnisse werden basierend auf Hosts berechnet. Die Hosts können eigenständig oder Teil eines Clusters sein.
- Ein ausgeschalteter eigenständiger Host wird nicht als Teil des Verhältnisses gezählt.
- Wird ein zu einem Cluster gehörender Host ausgeschaltet, wird sein Zustand nicht im Cluster angezeigt und der Host wird weiterhin bei der Berechnung des Verhältnisses berücksichtigt.

Vorgehensweise zum Festlegen der Platzierungsrichtlinie

Wenn Sie über mehrere Cloud-Zonen in einem Projekt verfügen, die gleichermaßen als Ziel für eine Bereitstellung geeignet sind, bewertet die Bereitstellungsanfrage deren Platzierung basierend auf der Konfiguration der **Platzierungsrichtlinie**.

- 1 Wählen Sie **Infrastruktur > Projekte** aus und erstellen oder wählen Sie ein Projekt aus.
- 2 Klicken Sie im Projekt auf die Registerkarte **Bereitstellung**.
- 3 Wählen Sie eine Richtlinie aus.

Platzierungsrichtlinie	Beschreibung
Standard	<p>Stellt die angeforderten Ressourcen in der ersten Cloud-Zone bereit, die den Anforderungen entspricht.</p> <p>Wählen Sie „Standard“ aus, wenn die Arbeitslasten in der Prioritätsreihenfolge bereitgestellt werden sollen und nicht alle Ressourcen auf einem Host verwendet werden müssen.</p> <p>Bei Auswahl dieser Option werden die Werte für VM und Hosts nicht abgerufen.</p>
Verbreiten	<p>Stellt die angeforderten Ressourcen in der Cloud-Zone mit der kleinsten Anzahl virtueller Maschinen pro Hosts bereit.</p> <p>Wählen Sie „Verbreiten“ aus, wenn Sie die Arbeitslasten auf Hosts verteilen und die Ressourcen auf mehreren Hosts nutzen möchten.</p> <p>Bei Auswahl dieser Option wird die Anzahl der VMs und Hosts aus den Ressourcen der Cloud-Zone abgerufen und ausgewertet.</p>

- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Überprüfen der Anwendung der Richtlinie

Nach dem Konfigurieren der Platzierungsrichtlinie auf Projektebene können Sie in einem Bereitstellungsdiagramm anzeigen, wo die Cloud-Vorlage laut System bereitgestellt werden soll.

- 1 Klicken Sie auf **Design > Cloud-Vorlagen** und konfigurieren bzw. wählen Sie eine Vorlage aus, die das Projekt verwendet, für das eine Richtlinie ausgewählt wurde.
- 2 Klicken Sie auf **Testen**.

- 3 Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss des Tests in den Testergebnissen auf **Bereitstellungsdiagramm**.

4 Das Diagramm ähnelt einem der beiden Beispiele.

Richtlinientyp

Bereitstellungsdiagramm

Standard




Verbreiten



- 5 Wenn die Bereitstellung bereitsteht, kehren Sie zur Cloud-Vorlage zurück und klicken Sie auf **Bereitstellen**.

Bewertung der Platzierungsrichtlinie während des Zuteilungsvorgangs

Anhand des folgenden Diagramms können Sie ermitteln, wann die Richtlinie während des Zuteilungsvorgangs bewertet wird und wann die Zielzone und der Host angegeben werden.



Definition der Projektkosten in vRealize Automation Cloud Assembly

Die in Ihren vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten verfügbaren Kosten unterstützen Sie bei der Verwaltung der Ressourcenausgaben, die bei Projekten anfallen. Das Projekt enthält auch die einzelnen Bereitstellungskosten.

Ansible-Project DELETE

Summary Users Provisioning Kubernetes Provisioning **Price** Integrations

Price Analysis **\$10.81**
Month to date (private cloud only)

Deployment Name	Description	Requestor	Created On	Expiring In	Price
AnsibleTower-Demo		skurad@vmware.com	Jan 26, 2021	Never expires	\$3.07
Check-Delete		krishna@vmware.com	Jan 18, 2021	Never expires	\$3.04
Ansible vSphere		skurad@vmware.com	Jan 19, 2021	Never expires	\$3.01
WT with 2 machines		g@vmware.com	Feb 14, 2021	Never expires	\$0.61
Create with templates		g@vmware.com	Feb 14, 2021	Never expires	\$0.32
Ansible		skurad@vmware.com	Jan 07, 2021	Never expires	\$0.31
Create with job templates		g@vmware.com	Feb 14, 2021	Never expires	\$0.31

7 deployments

SAVE CANCEL

Die Kosteninformationen, die Sie für ein Projekt und für die einzelnen Bereitstellungen sehen, werden angezeigt, nachdem mindestens eine mit dem Projekt verknüpfte Bereitstellung bereitgestellt wurde. Die Kosten werden täglich berechnet und aktualisiert, sodass Sie die Kosten einer Bereitstellung über einen bestimmten Zeitraum nachverfolgen können. Die anfänglichen Werte basieren auf Branchen-Benchmarks.

Cloud-Administratoren können die Werte anpassen, damit Ihre tatsächlichen Kosten widerspiegelt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Preisgestaltungskarten in vRealize Automation](#).

Funktionsweise von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten zur Bereitstellungszeit

Projekte steuern den Benutzerzugriff auf die Cloud-Zonen und das Eigentum der Benutzer an den bereitgestellten Ressourcen. Unabhängig davon, ob Sie ein Cloud-Administrator oder ein Cloud-Vorlagenentwickler sind, müssen Sie verstehen, wie die Projekte zum Zeitpunkt der Bereitstellung funktionieren, damit Sie Ihre Bereitstellungen verwalten und Probleme beheben können.


Als Cloud-Administrator, der Projekte für verschiedene Teams einrichtet, müssen Sie verstehen, wie Projekte festlegen, wo Cloud-Vorlagenkomponenten bereitgestellt werden. Mit diesem Verständnis können Sie Projekte erstellen, die Cloud-Vorlagenentwickler unterstützen, und fehlerhafte Bereitstellungen beheben.

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage erstellen, verknüpfen Sie sie zunächst mit einem Projekt. Zum Zeitpunkt der Bereitstellung werden die Cloud-Vorlagenanforderungen anhand der Cloud-Zonen des Projekts ausgewertet, um den optimalen Bereitstellungsspeicherort zu finden.

Der folgende Workflow stellt den Vorgang dar.

- 1 Sie senden eine Cloud-Vorlagen-Bereitstellungsanforderung.

- 2 Das Projekt wertet die Vorlagen- und Projektanforderungen aus, wie z. B. Konfigurations-, Image- und Einschränkungs-Tags. Die Anforderungen werden mit den Cloud-Zonen des Projekts verglichen, um eine Zone zu finden, die die Anforderungen unterstützt.
- 3 Diese Zonen verfügen nicht über die Ressourcen zur Unterstützung der Anforderung.
- 4 Diese Cloud-Zone unterstützt den Anforderungsbedarf und die Vorlage wird in dieser Cloud-Zonen-Kontoregion bereitgestellt.



Entwerfen Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen

6

Bereitstellungen beginnen mit Cloud-Vorlagen (früher als Blueprints bezeichnet), bei denen es sich um verschlüsselte Spezifikationen zur Definition von Maschinen, Anwendungen und Diensten handelt, die auf Cloud-Ressourcen mithilfe von vRealize Automation Cloud Assembly erstellt werden.

Funktionsweise von Cloud-Vorlagen

Vorlagen können cloud-unabhängig sein oder sich auf bestimmte Cloud-Anbieter beziehen. Die dem Projekt zugeordneten Cloud-Zonen bestimmen den möglichen Ansatz. Bitten Sie Ihren Cloud-Administrator um Angabe der Ressourcen, aus denen sich die Cloud-Zonen zusammensetzen.

Bei der Erstellung von vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen handelt es sich um einen „Infrastruktur-als-Code“-Prozess. Sie beginnen mit dem Hinzufügen von Ressourcen auf der Design-Arbeitsfläche. Anschließend vervollständigen Sie die Details mithilfe des Code-Editors. Mit dem Code-Editor können Sie Code direkt eingeben oder Werte in einem Formular angeben.

Vor dem Erstellen einer Cloud-Vorlage

Sie können jederzeit eine vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage erstellen. Um sie bereitzustellen, müssen Sie jedoch zuerst Ihre [Kapitel 4 Erstellen der vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourceninfrastruktur](#) und ein [Kapitel 5 Hinzufügen und Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly-Projekten](#), das diese Infrastruktur enthält.

Entwurf starten?

Erkunden Sie die Navigation auf der linken Seite oder wechseln Sie direkt zu den Themen in der folgenden Tabelle.

Erste Schritte	Weitere Informationen zu den Cloud-Vorlagendesigns und -Funktionen		Weitere Beispiele
Erste Schritte mit vRealize Automation Cloud Assembly-Designs	Benutzereingabe in vRealize Automation-Anforderungen	vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen-Flags für Anforderungen	Dokumentiertes Beispiel für eine vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage
Erstellen von Bindungen und Abhängigkeiten zwischen Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly	Benutzerdefinierte Benennung für bereitgestellte Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly	vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdrücke	vSphere-Ressourcenbeispiele in vRealize Automation Cloud Assembly
Versionierung der vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen	Wiederverwenden einer Eigenschaftsgruppe in vRealize Automation Cloud Assembly	Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften	Weitere Informationen zu Netzwerkressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen
Andere Möglichkeiten zum Erstellen von vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen	Remotenzugriff auf eine vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung	Maschineninitialisierung in vRealize Automation Cloud Assembly	Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen
Abrufen von Hilfe zur Codeergänzung in vRealize Automation Cloud Assembly	Statische vSphere-IP-Adressen in vRealize Automation Cloud Assembly	Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly	Weitere Informationen zu Lastausgleichsdienstressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen
Schema für vRealize Automation-Ressourceneigenschaften	Maschinen- und Festplattencluster in vRealize Automation Cloud Assembly	Platzierung von SCSI-Festplatten mit vRealize Automation Cloud Assembly	Beispiele für Cloud-Vorlagen für die vCenter Puppet-Konfiguration
	Benutzerdefinierte Ressourcentypen für vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen	Erweitern und Automatisieren von Anwendungslebenszyklen mit Erweiterbarkeit	

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- Erste Schritte mit vRealize Automation Cloud Assembly-Designs
- Abrufen von Hilfe zur Codeergänzung in vRealize Automation Cloud Assembly
- Erstellen von Bindungen und Abhängigkeiten zwischen Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly
- Versionierung der vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen
- Benutzereingabe in vRealize Automation-Anforderungen
- Wiederverwenden einer Eigenschaftsgruppe in vRealize Automation Cloud Assembly
- vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen-Flags für Anforderungen

- vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdrücke
- Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften
- Remotezugriff auf eine vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung
- Platzierung von SCSI-Festplatten mit vRealize Automation Cloud Assembly
- Maschineninitialisierung in vRealize Automation Cloud Assembly
- Maschinen- und Festplattencluster in vRealize Automation Cloud Assembly
- Benutzerdefinierte Benennung für bereitgestellte Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly
- Vorgehensweise zum Hinzufügen des SaltStack Config-Minions in vRealize Automation Cloud Assembly-Designs
- Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly
- Benutzerdefinierte Ressourcentypen für vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen
- vRealize Automation Cloud Assembly-Designs als Vorbereitung für Tag-2-Änderungen
- Weitere vRealize Automation Cloud Assembly-Codebeispiele
- Schema für vRealize Automation-Ressourceneigenschaften
- Andere Möglichkeiten zum Erstellen von vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen
- Erweitern und Automatisieren von Anwendungslebenszyklen mit Erweiterbarkeit


Erste Schritte mit vRealize Automation Cloud Assembly-Designs

Auf der Seite „Design“ können Sie vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagenspezifikationen für die Maschinen und Anwendungen erstellen, die bereitgestellt werden sollen.

Vorgehensweise zum Verwenden der Seite „Design“

Um eine Cloud-Vorlage von Grund auf neu zu erstellen, wechseln Sie zu **Design > Cloud-Vorlagen**. Klicken Sie dann auf **Neu aus > Leere Arbeitsfläche**.

- 1 Suchen Sie Ressourcen.
- 2 Ziehen Sie Ressourcen auf die Arbeitsfläche.
- 3 Verbinden Sie Ressourcen.
- 4 Konfigurieren Sie Ressourcen, indem Sie den Cloud-Vorlagencode bearbeiten.



Auswählen und Hinzufügen von Ressourcen zur Arbeitsfläche

Ressourcen werden links auf der Seite „Design“ zum Auswählen und Ziehen angezeigt.

Cloud-unabhängige Ressourcen	Sie können Cloud-unabhängige Ressourcen für jeden Cloud-Anbieter bereitstellen. Zur Bereitstellungszeit verwendet die Bereitstellung passende Cloud-spezifische Ressourcen. Wenn eine Cloud-Vorlage beispielsweise in AWS- und vSphere-Cloud-Zonen bereitgestellt werden soll, verwenden Sie Cloud-unabhängige Ressourcen.
Cloud-Anbieterressourcen	Anbieterressourcen, wie z. B. spezielle Ressourcen für Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform oder VMware vSphere, können nur in passenden AWS-, Azure-, GCP- oder vSphere-Cloud-Zonen bereitgestellt werden. Sie können Cloud-unabhängige Ressourcen zu einer Cloud-Vorlage hinzufügen, die Cloud-spezifische Ressourcen für einen bestimmten Anbieter enthält. Achten Sie darauf, was von den Cloud-Zonen des Projekts in Bezug auf den Anbieter unterstützt wird.
Ressourcen der Konfigurationsverwaltung	Die Ressourcen der Konfigurationsverwaltung richten sich nach den integrierten Anwendungen. Eine Puppet-Ressource kann beispielsweise die Konfiguration der anderen Ressourcen überwachen und erzwingen.

Verbinden von Ressourcen

Verwenden Sie die grafischen Steuerelemente der vRealize Automation Cloud Assembly-Design-Arbeitsfläche, um Ressourcen zu verbinden.

Ressourcen müssen für eine Verbindung kompatibel sein. Beispiel:

- Verbinden eines Lastausgleichsdiensts mit einem Maschinen-Cluster.
- Verbinden einer Maschine mit einem Netzwerk.

- Verbinden des externen Speichers mit einer Maschine.


Wichtig Ein Solid-Line-Connector erfordert, dass die beiden Ressourcen in derselben Cloud-Zone bereitgestellt werden. Wenn Sie den Ressourcen widersprüchliche Einschränkungen hinzufügen, kann die Bereitstellung fehlschlagen.

Beispielsweise können Sie keine verbundenen Ressourcen bereitstellen, bei denen Einschränkungs-Tags die Platzierung der einen in einer Zone in us-west-1 und der anderen in einer Zone in us-east-1 erzwingen.

Durchgehende oder gestrichelte Pfeile weisen nur auf eine Abhängigkeit hin, nicht auf eine Verbindung. Weitere Informationen zu Abhängigkeiten finden Sie unter [Erstellen von Bindungen und Abhängigkeiten zwischen Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Um eine Verbindung herzustellen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Rand einer Ressource, um die Verbindungsblase anzuzeigen. Klicken Sie dann auf die Blase, ziehen Sie sie auf die Zielressource und lassen Sie sie los.


Im Code-Editor wird zusätzlicher Code für die Quellressource im Zielressourcencode angezeigt.



In der Abbildung sind die SQL-Maschine und das private Netzwerk verbunden, sodass sie in derselben Cloud-Zone bereitgestellt werden müssen.

Bearbeiten des Cloud-Vorlagen-Codes

Mit dem Code-Editor können Sie Code direkt eingeben, ausschneiden, kopieren und einfügen. Wenn Sie nicht gerne Code bearbeiten, können Sie auf eine auf der Design-Arbeitsfläche bereits vorhandene Ressource und dann auf die Registerkarte **Eigenschaften** im Code-Editor klicken und die Werte dort eingeben. Die von Ihnen eingegebenen Eigenschaftswerte werden im Code so angezeigt, als hätten Sie sie direkt eingegeben.








Beachten Sie, dass Sie Code von einer Cloud-Vorlage in eine andere kopieren und einfügen können.

Abrufen von Hilfe zur Codeergänzung in vRealize Automation Cloud Assembly

Durch das Hinzufügen von vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen und das Verbinden dieser Ressourcen auf der Arbeitsfläche wird nur Startercode erstellt. Um die Komponenten vollständig zu konfigurieren, bearbeiten Sie den Code.

Mit dem Code-Editor können Sie Code direkt eingeben oder Eigenschaftswerte in ein Formular eingeben. Um die direkte Code-Erstellung zu vereinfachen, enthält der vRealize Automation Cloud Assembly-Editor Funktionen zur Syntaxvervollständigung und Fehlerüberprüfung.

Editor-	Beispiel
Verfügbare Werte	 <pre> 10 Cloud_Machine_2: 11 type: Cloud.Machine 12 properties: 13 image: '' 14 flavor: '' 15 16 networks: 17 - name: 18 type: Cloud.Network 19 properties: 20 name: '' 21 networkType: existing </pre>
Zulässige Eigenschaft	 <pre> 10 Cloud_Machine_2: 11 type: Cloud.Machine 12 properties: 13 image: '' 14 flavor: '' 15 16 tags: array 17 18 storage: object 19 20 remoteAccess: object 21 22 name: string 23 24 imageRef: string 25 26 count: integer 27 28 constraints: array 29 30 cloudConfig: string </pre>
Untergeordnete Eigenschaft	 <pre> 10 Cloud_Machine_2: 11 type: Cloud.Machine 12 properties: 13 image: '' 14 flavor: '' 15 constraints: 16 - tag: string 17 18 Cloud_Network_1: 19 type: Cloud.Network </pre>
Syntaxfehler	
Strg+F für die Suche	 <pre> 1 inputs: {} 2 resources: 3 Cloud_Machine_2: 4 type: Cloud.Machine 5 properties: 6 image: '' 7 flavor: '' 8 networks: 9 - name: '\${Cloud_Network_1.name}' 10 Cloud_Machine_2: 11 type: Cloud.Machine 12 properties: 13 image: '' 14 flavor: 'small' 15 constraints: 16 - name: '\${Cloud_Network_1.name}' </pre>

Editor-Hinweise	Beispiel
<p>Optionale Parameter</p> <p>Optionale Parameter einfügen</p> <ul style="list-style-type: none"> + attachedDisks + autoScaleConfiguration + cloudConfig + cloudConfigSettings 	<pre> 1 inputs: {} 2 resources: 3 Cloud_Machine_1: 4 type: Cloud.Machine 5 properties: 6 image: '' 7 flavor: '' 8 networks: 9 - name: '\${Cloud_Network_1.name}' 10 Cloud_Machine_2: 11 type: Cloud.Machine 12 properties: 13 image: '' 14 flavor: 'small' 15 constraints: 16 networks: 17 - name: '\${Cloud_Network_1.name}' </pre>
<p>Schema-Hilfe</p> <p>cloudConfig</p> <p>Typ</p> <p>string</p> <p>When provisioning an instance, machine cloud-init startup instructions from user data fields. Sample cloud config instructions:</p> <pre> #cloud-config repo_update: true repo_upgrade: all packages: - httpd - mariadb-server runcmd: - [sh, -c, "amazon-linux-extras install -y - systemctl start httpd - sudo systemctl enable httpd </pre>	<pre> Tier: type: Cloud.Machine properties: name: mysql image: ubuntu-16 flavor: '\${input.size}' constraints: - tag: '\${input.env}' networks: - name: '\${resource["WP-Network-Private"] - name: '\${WP-Network-Private.name}' remoteAccess: authentication: usernamePassword username: '\${input.username}' password: '\${input.userpassword}' cloudConfig: #cloud-config repo_update: true repo_upgrade: all packages: - mysql-server runcmd: - sed -e '/bind-address/ s/^#/#/' -i - service mysql restart - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;" attachedDisks: [] bTier: type: Cloud.Machine </pre>

Erstellen von Bindungen und Abhängigkeiten zwischen Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly

Wenn Sie eine vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage bereitstellen, benötigt eine Ressource möglicherweise eine andere Ressource, die zuerst verfügbar sein muss.

Wichtig Pfeile geben lediglich eine Abhängigkeit und keine Verbindung an. Informationen zum Verbinden von Ressourcen für die Kommunikation finden Sie unter [Erste Schritte mit vRealize Automation Cloud Assembly-Designs](#).


Explizite Abhängigkeiten

In bestimmten Fällen benötigt eine Ressource eine andere Ressource, die zuerst bereitgestellt werden muss. So muss beispielsweise zuerst ein Datenbankserver vorhanden sein, bevor ein Anwendungsserver erstellt und für den Zugriff darauf konfiguriert werden kann.

Eine explizite Abhängigkeit richtet die Build-Reihenfolge zum Zeitpunkt der Bereitstellung oder für vertikale oder horizontale Skalierungsaktionen ein. Sie können eine explizite Abhängigkeit mithilfe der grafischen Design-Arbeitsfläche oder des Code-Editors hinzufügen.

- Design-Arbeitsfläche – Zeichnen Sie eine Verbindung beginnend bei der abhängigen Ressource und endend bei der Ressource, die zuerst bereitgestellt werden muss.
- Code-Editor – Fügen Sie der abhängigen Ressource eine `dependsOn`-Eigenschaft hinzu und geben Sie die Ressource an, die zuerst bereitgestellt werden muss.

Eine explizite Abhängigkeit wird in Form eines durchgehenden Pfeils auf der Arbeitsfläche angegeben.




Eigenschaftsbindungen

In bestimmten Fällen benötigt eine Ressourceneigenschaft einen Wert, der sich in einer Eigenschaft einer anderen Ressource befindet. Beispiel: Ein Sicherungsserver benötigt möglicherweise das Betriebssystem-Image des zu sichernden Datenbankservers, d. h., der Datenbankserver muss zuerst vorhanden sein.

Eine auch als implizite Abhängigkeit bezeichnete Eigenschaftsbindung steuert die Build-Reihenfolge, indem gewartet wird, bis die erforderliche Eigenschaft verfügbar ist. Erst danach wird die abhängige Ressource bereitgestellt. Sie fügen eine Eigenschaftsbindung mithilfe des Code-Editors hinzu.

- Bearbeiten Sie die abhängige Ressource, indem Sie eine Eigenschaft hinzufügen, die die Ressource und die Eigenschaft angibt, die zuerst vorhanden sein müssen.

Eine Eigenschaftsbindung wird in Form eines gestrichelten Pfeils auf der Arbeitsfläche angegeben.



Versionierung der vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen

Als Cloud-Vorlagenentwickler können Sie einen Snapshot eines funktionierenden Designs sicher erfassen, bevor Sie weitere Änderungen vornehmen.

Zur Bereitstellungszeit können Sie eine der bereitzustellenden Versionen auswählen.

Erfassen einer Version für die Cloud-Vorlage


Klicken Sie auf der Entwurfsseite auf **Version** und geben Sie einen Namen an.

Der Name muss alphanumerisch sein und darf keine Leerzeichen enthalten. Nur Punkte, Bindestriche und Unterstriche sind als Sonderzeichen zulässig.

Wiederherstellen einer älteren Version

Klicken Sie auf der Entwurfsseite auf **Versionsverlauf**.

Wählen Sie auf der linken Seite eine ältere Version aus, um sie auf der Arbeitsfläche und im Code-Editor zu überprüfen. Wenn Sie die gewünschte Version gefunden haben, klicken Sie auf **Wiederherstellen**. Beim Wiederherstellen wird der aktuelle Entwurf überschrieben, ohne dass benannte Versionen entfernt werden.



Freigeben einer Version für vRealize Automation Service Broker

Klicken Sie auf der Entwurfsseite auf **Versionsverlauf**.

Wählen Sie auf der linken Seite eine Version aus und geben Sie sie frei.

Sie können einen aktuellen Entwurf erst nach der Versionierung freigeben.

Erneutes Importieren der Version in vRealize Automation Service Broker

Um die neue Version für Katalogbenutzer zu aktivieren, importieren Sie sie erneut.

Gehen Sie in vRealize Automation Service Broker zu **Inhalt und Richtlinien > Inhaltsquellen**.

Klicken Sie in der Liste der Quellen auf die Quelle für das Projekt, das die Cloud-Vorlage mit der neu veröffentlichten Version enthält.

Klicken Sie auf **Speichern und importieren**.

Vergleichen von Cloud-Vorlagenversionen

Wenn sich Änderungen und Versionen anhäufen, möchten Sie unter Umständen die Unterschiede zwischen ihnen ermitteln.

Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly in der Ansicht „Versionsverlauf“ eine Version aus und klicken Sie auf **Vergleichen**. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü **Vergleichen mit** eine andere Version für den Vergleich aus.

Beachten Sie, dass Sie zwischen der Überprüfung von Code-Unterschieden oder Unterschieden in der visuellen Topologie umschalten können.

Abbildung 6-1. Code-Unterschiede





Abbildung 6-2. Unterschiede in der visuellen Topologie



Klonen einer Cloud-Vorlage

Sie können auf der Designseite mithilfe von **Aktionen > Klonen** eine Kopie der aktuellen Vorlage zur alternativen Entwicklung erstellen. Dieser Vorgang ist jedoch nicht mit dem Speichern einer Version gleichzusetzen.

Benutzereingabe in vRealize Automation-Anforderungen

Als Cloud-Vorlagendesigner verwenden Sie Eingabeparameter, damit Benutzer zur Anforderungszeit benutzerdefinierte Auswahlen vornehmen können.

Funktionsweise von Eingaben

Wenn Benutzer Eingaben bereitstellen, müssen nicht mehr mehrere Vorlagenkopien gespeichert werden, die sich nur geringfügig unterscheiden. Darüber hinaus können Eingaben eine Vorlage auf Tag-2-Vorgänge vorbereiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwenden von Cloud-Vorlageneingaben für Tag-2-Updates in vRealize Automation](#).

Die folgenden Eingaben zeigen, wie Sie eine Cloud-Vorlage für einen MySQL-Datenbankserver erstellen, wobei Benutzer diese eine Cloud-Vorlage in verschiedenen Cloud-Ressourcenumgebungen bereitstellen und jedes Mal andere Funktionen und Anmeldedaten anwenden können.

Hinzufügen von Eingabeparametern

Fügen Sie dem Vorlagencode einen `inputs`-Abschnitt hinzu, in dem Sie die auswählbaren Werte festlegen.

Im folgenden Beispiel können Maschinengröße, Betriebssystem und Anzahl der geclusterten Server ausgewählt werden.

```
inputs:
  wp-size:
    type: string
    enum:
      - small
      - medium
    description: Size of Nodes
    title: Node Size
  wp-image:
    type: string
    enum:
      - coreos
      - ubuntu
    title: Select Image/OS
  wp-count:
    type: integer
    default: 2
    maximum: 5
    minimum: 2
    title: Wordpress Cluster Size
    description: Wordpress Cluster Size (Number of nodes)
```

Wenn Sie mit der Bearbeitung von Code nicht vertraut sind, können Sie auf die Registerkarte **Eingaben** des Code-Editors klicken und dort entsprechende Einstellungen vornehmen. Das folgende Beispiel zeigt bestimmte Eingaben für die bereits erwähnte MySQL-Datenbank.

The screenshot shows the 'Inputs' tab in the vRealize Automation Cloud Assembly interface. It displays a table of cloud template inputs. An 'Edit Cloud Template Input: size' dialog is open, showing the details for the 'size' input.

<input type="checkbox"/>	Name	Title	Type	Default Value
<input type="checkbox"/>	size	Tier Machine Size	string	
<input type="checkbox"/>	username	Database Username	string	
<input type="checkbox"/>	userpassword	Database Password	string	****
<input type="checkbox"/>	databaseDiskSize	MySQL Data Disk Size	number	4

Edit Cloud Template Input: size

Name *

Title

Description

Type

Encrypted ☐

Verweisen auf Eingabeparameter

Als Nächstes verweisen Sie im Abschnitt `resources` unter Verwendung der Syntax `${input.property-name}` auf einen Eingabeparameter.

Wenn ein Eigenschaftsname ein Leerzeichen enthält, trennen Sie ihn mit eckigen Klammern und doppelten Anführungszeichen ab, anstatt die Punktnotation zu verwenden: `${input["property name"]}`

Wichtig Im Cloud-Vorlagencode können Sie das Wort `input` nur verwenden, um einen Eingabeparameter anzugeben.

```
resources:
  WebTier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      name: wordpress
      flavor: '${input.wp-size}'
      image: '${input.wp-image}'
      count: '${input.wp-count}'
```

Optionale Eingaben

Eingaben sind in der Regel erforderlich und mit einem Sternchen gekennzeichnet. Richten Sie für eine optionale Eingabe einen leeren Standardwert wie dargestellt ein.

```
owner:
  type: string
  minLength: 0
  maxLength: 30
  title: Owner Name
  description: Account Owner
  default: ''
```

Liste der Eingabeeigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
const	Wird mit oneOf verwendet. Der dem angezeigten Titel zugeordnete tatsächliche Wert.
default	Vorab befüllter Wert für die Eingabe. Der Standardwert muss den korrekten Typ aufweisen. Geben Sie kein Wort als Standardwert für eine Ganzzahl ein.
description	Benutzerhilfetext für die Eingabe.
encrypted	Gibt an, ob die vom Benutzer eingegebene Eingabe verschlüsselt werden soll, True oder False. Kennwörter werden in der Regel verschlüsselt. Sie können auch verschlüsselte Eigenschaften erstellen, die über mehrere Cloud-Vorlagen hinweg wiederverwendbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften .

Eigenschaft	Beschreibung
enum	<p>Ein Dropdown-Menü mit den zulässigen Werten.</p> <p>Verwenden Sie das folgende Beispiel als Formatierungshilfe.</p> <pre>enum: - value 1 - value 2</pre>
format	<p>Legt das erwartete Format für die Eingabe fest. Beispiel: (25/04/19) unterstützt Datum/Uhrzeit (data-time).</p> <p>Ermöglicht die Verwendung der Datumsauswahl in benutzerdefinierten vRealize Automation Service Broker-Formularen.</p>
items	Deklariert Elemente innerhalb eines Arrays. Unterstützt „Zahl“, „Ganzzahl“, „Zeichenfolge“, „Boolesch“ oder „Objekt“.
maxItems	Maximale Anzahl der auswählbaren Elemente innerhalb eines Arrays.
maxLength	Größte zulässige Anzahl an Zeichen für eine Zeichenfolge. Wenn Sie ein Feld beispielsweise auf 25 Zeichen begrenzen möchten, geben Sie <code>maxLength: 25</code> ein.
maximum	Größter zulässiger Wert für eine Zahl oder Ganzzahl.
minItems	Mindestanzahl der auswählbaren Elemente innerhalb eines Arrays.
minLength	Kleinste zulässige Anzahl an Zeichen für eine Zeichenfolge.
minimum	Kleinster zulässiger Wert für eine Zahl oder Ganzzahl.
oneOf	<p>Ermöglicht, dass das Benutzereingabeformular einen Anzeigenamen (title) für einen weniger benutzerfreundlichen Wert (const) anzeigt. Wenn Sie einen Standardwert festlegen, legen Sie „const“ fest, nicht „title“.</p> <p>Gültig für die Verwendung mit den Typen „Zeichenfolge“, „Ganzzahl“ und „Zahl“.</p>
pattern	<p>Zulässige Zeichen für Zeichenfolgeneingaben in der Syntax für reguläre Ausdrücke.</p> <p>Beispiel: <code>'[a-z]+'</code> oder <code>'[a-z0-9A-Z@#&]+'</code></p>
Eigenschaften	Deklariert den key:value-Eigenschaftenblock für Objekte.
readOnly	Dient nur zur Bereitstellung einer Formularbezeichnung.
title	Wird mit oneOf verwendet. Der Anzeigename für einen const-Wert. Der Titel wird zum Zeitpunkt der Bereitstellung im Benutzereingabeformular angezeigt.

Eigenschaft	Beschreibung
type	<p>Datentyp „Zahl“, „Ganzzahl“, „Zeichenfolge“, „Boolesch“ oder „Objekt“.</p> <hr/> <p>Wichtig Ein boolescher Typ fügt dem Anforderungsformular ein leeres Kontrollkästchen hinzu. Wenn Sie das Kästchen leer lassen, wird die Eingabe nicht auf „False“ gesetzt.</p> <p>Zum Festlegen der Eingabe auf „False“ müssen Benutzer das Kontrollkästchen aktivieren und deaktivieren.</p>
writeOnly	<p>Blendet im Formular die Tastenanschläge hinter Sternchen aus. Kann nicht mit „enum“ verwendet werden. Wird in benutzerdefinierten vRealize Automation Service Broker-Formularen als Kennwertfeld angezeigt.</p>

Weitere Beispiele

Zeichenfolge mit Enumeration

```
image:
  type: string
  title: Operating System
  description: The operating system version to use.
  enum:
    - ubuntu 16.04
    - ubuntu 18.04
  default: ubuntu 16.04

shell:
  type: string
  title: Default shell
  description: The default shell that will be configured for the created user.
  enum:
    - /bin/bash
    - /bin/sh
```

Ganzzahl mit Mindest- und Höchstwert

```
count:
  type: integer
  title: Machine Count
  description: The number of machines that you want to deploy.
  maximum: 5
  minimum: 1
  default: 1
```

Array von Objekten

```
tags:
  type: array
  title: Tags
  description: Tags that you want applied to the machines.
```

```

items:
  type: object
  properties:
    key:
      type: string
      title: Key
    value:
      type: string
      title: Value

```

Zeichenfolge mit Anzeigenamen

```

platform:
  type: string
  oneOf:
    - title: AWS
      const: platform:aws
    - title: Azure
      const: platform:azure
    - title: vSphere
      const: platform:vsphere
  default: platform:aws

```

Zeichenfolge mit Mustervalidierung

```

username:
  type: string
  title: Username
  description: The name for the user that will be created when the machine is provisioned.
  pattern: ^[a-zA-Z]+$

```

Zeichenfolge als Kennwort

```

password:
  type: string
  title: Password
  description: The initial password that will be required to logon to the machine.
  Configured to reset on first login.
  encrypted: true
  writeOnly: true

```

Zeichenfolge als Textbereich

```

ssh_public_key:
  type: string
  title: SSH public key
  maxLength: 256

```

Boolesch

```
public_ip:
  type: boolean
  title: Assign public IP address
  description: Choose whether your machine should be internet facing.
  default: false
```

Kalenderauswahl für Datum und Uhrzeit

```
leaseDate:
  type: string
  title: Lease Date
  format: date-time
```

vRealize Orchestrator-Aktionen als Eingaben

In einer vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage können vRealize Orchestrator-Aktionen als Cloud-Vorlageneingaben enthalten sein.


Hinzufügen einer vRealize Orchestrator-Aktion zu Cloud-Vorlageneingaben

Zur Verwendung von vRealize Orchestrator-Aktionen als Cloud-Vorlageneingaben halten Sie sich an folgende Richtlinien:

- 1 Erstellen Sie in der bei vRealize Automation eingebetteten vRealize Orchestrator-Instanz die gewünschte Aktion.

Die vRealize Orchestrator-Aktion darf als Dateitypen nur primitive Zeichenfolgen, Ganzzahlen, Zahlen und boolesche Werte enthalten. vRealize Orchestrator-Typen werden nicht unterstützt.

In diesem einfachen Beispiel erfasst die vRealize Orchestrator-Aktion drei Eingaben und gibt eine hartcodierte Zeichenfolge zurück.



- 2 Erstellen oder bearbeiten Sie eine Cloud-Vorlage in vRealize Automation Cloud Assembly.
- 3 Klicken Sie im Code-Editor auf die Registerkarte **Eingaben** und **Neue Cloud-Vorlageneingabe**.

- 4 Zum Hinzufügen der vRealize Orchestrator-Aktionseingaben klicken Sie auf den Typ und dann auf **Konstante**.

Fügen Sie jede vRealize Orchestrator-Aktionseingabe separat als neue Cloud-Vorlageneingabe hinzu.

The screenshot shows the 'New Cloud Template Input' form. The 'Name' field is 'numberInput' and the 'Display Name' is 'Number for VRO'. The 'Type' is set to 'NUMBER', which is highlighted with an orange arrow. The 'Default value source' is set to 'Constant', also highlighted with an orange arrow. The 'Default value' field is empty.

Name *	Display Name	Description	Type	Default value source	Default value
numberInput	Number for VRO		STRING INTEGER NUMBER BOOLEAN OBJECT ARRAY	<input checked="" type="radio"/> Constant <input type="radio"/> External source	

- 5 Erstellen Sie nach dem Hinzufügen der Aktionseingaben eine neue Cloud-Vorlageneingabe, klicken Sie auf den Typ, dann auf **Externe Quelle** und anschließend auf **Auswählen**.

The screenshot shows the 'New Cloud Template Input' form. The 'Name' field is 'vroAction' and the 'Display Name' is 'VRO Action'. The 'Type' is set to 'STRING', which is highlighted with an orange arrow. The 'Default value source' is set to 'External source', also highlighted with an orange arrow. The 'Action' field is 'Add an existing action', and the 'SELECT' button is highlighted with an orange arrow.

Name *	Display Name	Description	Type	Default value source	Action
vroAction	VRO Action		STRING INTEGER NUMBER BOOLEAN OBJECT ARRAY	<input type="radio"/> Constant <input checked="" type="radio"/> External source	Add an existing action SELECT

- 6 Suchen Sie in **Aktion** nach der vRealize Orchestrator-Aktion, die Sie erstellt haben, und klicken Sie auf **Speichern**.

Bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage werden die Einstellungen der vRealize Orchestrator-Aktion im Eingabeformular für den anfordernden Benutzer angezeigt.

Konfigurierbare Standardwerte

Um das Eingabeformular mit Standardwerten zu füllen, gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die vRealize Orchestrator-Aktion als externe Quelle hinzufügen.

- Geben Sie den Standardwert für die Eigenschaft manuell an.
Löschen Sie die Option **Binden** und geben Sie den Wert ein.

Add an existing action

Action *

Action Parameters

Input ☐ Bind

- Verwenden Sie einen anderen Eigenschaftswert aus den Eingaben, die bereits in der Cloud-Vorlage enthalten sind.

Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Option **Binden** und wählen Sie eine Eigenschaft aus.

Add an existing action

Action *

Action Parameters

Input ☒ Bind

Canvas fields

Hard String


Input String

Hinzufügen aufgezählter vRealize Orchestrator-Eingabeauswahlen

Sie haben die Möglichkeit, eine vRealize Orchestrator-basierte Auswahlliste in einem Eingabeformular zu erstellen. Gehen Sie dazu beim Hinzufügen zu Cloud-Vorlageneingaben wie folgt vor:

- 1 Erstellen Sie in vRealize Orchestrator eine Aktion, die die gewünschten Werte für die Liste zuordnet.
- 2 Erweitern Sie in vRealize Automation Cloud Assembly beim Hinzufügen der Cloud-Vorlageneingabe die Einstellung **Weitere Optionen**.
- 3 Klicken Sie für **Paare** auf **Externe Quelle**, klicken Sie auf **Auswählen** und fügen Sie die vRealize Orchestrator-Aktion hinzu, die Sie erstellt haben.

Hinweis Wenn Sie beim Hinzufügen der Eigenschaft auch einen Standardwert erstellen, muss dieser Standardwert genau mit einem der Aufzählungswerte aus der vRealize Orchestrator-Aktion übereinstimmen.



Wiederverwenden einer Eigenschaftsgruppe in vRealize Automation Cloud Assembly

Wenn Sie über vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften verfügen, die immer gemeinsam angezeigt werden, können Sie diese in einer Eigenschaftsgruppe zusammenstellen.

Sie können schnell eine Eigenschaftsgruppe zu verschiedenen vRealize Automation Cloud Assembly-Designs hinzufügen. Dadurch lässt sich die Zeit einsparen, die benötigt wird, um mehrere der gleichen Eigenschaften nacheinander hinzuzufügen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Gruppe der Eigenschaften beizubehalten oder zu bearbeiten, wodurch deren konsistente Anwendung gewährleistet wird.

Nur Benutzer mit der Rolle „vRealize Automation Cloud Assembly-Administrator“ dürfen eine Eigenschaftsgruppe erstellen, aktualisieren oder löschen. Der Administrator kann eine Eigenschaftsgruppe für eine gesamte Organisation freigeben oder sie auf die Verwendung innerhalb eines Projekts beschränken.

Vorsicht Eine Eigenschaftsgruppe kann in vielen Cloud-Vorlagen enthalten sein, einschließlich der Vorlagen, die bereits für den Katalog freigegeben wurden. Änderungen an einer Eigenschaftsgruppe können sich auf andere Benutzer auswirken.

Es gibt zwei Arten von Eigenschaftsgruppen.

- **Eingabe-Eigenschaftsgruppen in vRealize Automation Cloud Assembly**

Eingabe-Eigenschaftsgruppen erfassen und wenden einen konsistenten Satz von Eigenschaften zur Benutzeranforderungszeit an. Eingabe-Eigenschaftsgruppen können Einträge enthalten, die der Benutzer hinzufügen oder auswählen kann, oder Sie können schreibgeschützte Werte enthalten, die für das Design benötigt werden.

Die Eigenschaften, die der Benutzer bearbeiten oder auswählen kann, können lesbar oder verschlüsselt sein. Schreibgeschützte Eigenschaften werden im Anforderungsformular angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden. Wenn schreibgeschützte Werte vollständig ausgeblendet bleiben sollen, verwenden Sie stattdessen eine Konstante-Eigenschaftsgruppe.

- **Konstanten-Eigenschaftsgruppen in vRealize Automation Cloud Assembly**

Konstanten-Eigenschaftsgruppen wenden bekannte Eigenschaften im Hintergrund an. Faktisch sind Konstanten-Eigenschaftsgruppen unsichtbare Metadaten. Sie stellen Werte für Ihre vRealize Automation Cloud Assembly-Designs auf eine Weise zur Verfügung, die verhindert, dass ein anfragender Benutzer diese Werte liest oder weiß, dass sie vorhanden sind. Beispiele können Lizenzschlüssel oder Anmeldedaten für das Domänenkonto sein.

Die beiden Arten von Eigenschaftsgruppen werden durch vRealize Automation Cloud Assembly sehr unterschiedlich behandelt. Wenn Sie eine Eigenschaftsgruppe erstellen, müssen Sie zuerst auswählen, ob Eingaben oder Konstanten erstellt werden sollen. Sie können weder eine gemischte Eigenschaftsgruppe erstellen, noch eine vorhandene Gruppe von Eigenschaften und ihre Eigenschaftsgruppe von einem Typ in den anderen umwandeln.

Eingabe-Eigenschaftsgruppen in vRealize Automation Cloud Assembly

Eingabe-Eigenschaftsgruppen in vRealize Automation Cloud Assembly enthalten normalerweise zugehörige Einstellungen, die der Benutzer eingeben oder auswählen kann. Sie können auch schreibgeschützte Werte enthalten, die vom Cloud-Vorlagendesign benötigt werden.

Erstellen der Eingabe-Eigenschaftsgruppe

- 1 Navigieren Sie zu **Design > Eigenschaftsgruppen** und klicken Sie dann auf **Neue Eigenschaftsgruppe**.
- 2 Wählen Sie **Eingabewerte** aus.

3 Benennen und beschreiben Sie die neue Eigenschaftsgruppe.

Name	Eigenschaftsgruppennamen müssen innerhalb einer bestimmten Organisation eindeutig sein. Es sind nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche zulässig.
Anzeigename	Fügen Sie eine Überschrift für die gesamte Gruppe der Eigenschaften hinzu, die im Anforderungsformular angezeigt wird.
Beschreibung	Erklären Sie, wofür diese Gruppen von Eigenschaften vorgesehen ist.
Scope	Legen Sie fest, ob ein Administrator die Eigenschaftsgruppe mit der gesamten Organisation gemeinsam nutzen kann. Andernfalls kann nur ein Projekt auf die Eigenschaftsgruppe zugreifen. Obwohl Sie immer Eigenschaften in der Gruppe hinzufügen oder ändern können, ist der Geltungsbereich dauerhaft und kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.
Projekt	Wenn sich der Geltungsbereich nur auf Projekte bezieht, kann dieses Projekt auf die Eigenschaftsgruppe zugreifen.

4 Um der Gruppe eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf **Neue Eigenschaft**.

Der Bereich für das Hinzufügen einer neuen Eigenschaft ist der Registerkarte „Eingaben“ des Code-Editors der vRealize Automation Cloud Assembly-Designseite sehr ähnlich.

Name	Frei formulierter Name für die einzelne Eigenschaft. Es sind nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche zulässig.
Anzeigename	Fügen Sie den Namen einer einzelnen Eigenschaft hinzu, die im Anforderungsformular angezeigt werden soll.
Typ	Zeichenfolge, Ganzzahl, Zahl, boolescher Wert (T/F), Objekt oder Array.
Standardwert	Voreingestellter Werteintrag, der im Anforderungsformular angezeigt wird.
Verschlüsselt	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Wert bei der Eingabe in das Anforderungsformular und in der nachfolgenden Bereitstellung verdeckt. Verschlüsselte Eigenschaften können nicht über einen Standardwert verfügen.
Schreibgeschützt	Ein nicht bearbeitbarer, aber sichtbarer Wert im Anforderungsformular. Erfordert einen Standardwert.
Weitere Optionen	Optionen, die je nach Eigenschaftstyp variieren. Erweitern Sie das Dropdown-Menü, fügen Sie zusätzliche Einstellungen hinzu und klicken Sie auf Erstellen .

Im folgenden Beispiel stellt die hinzugefügte Eigenschaft das Betriebssystem-Image dar, und der anfordernde Benutzer kann aus zwei Optionen auswählen.

Hinweis Die in der Beispielabbildung angezeigten Betriebssysteme müssen bereits Teil der konfigurierten vRealize Automation Cloud Assembly-Infrastruktur sein.

New Property

Name *

Display Name

Description

Type STRING INTEGER NUMBER BOOLEAN OBJECT ARRAY

Default value

Encrypted ☐

Read-only ☐ ⓘ

▼ **More Options**

Format

Minimum length

Maximum length

Pattern

Pairs ☒ Values ☐ Key Values

Enum

- 5 Fügen Sie der Gruppe weitere Eigenschaften hinzu und klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Properties 2 items

Add at least one property in order to create a property group

+ NEW PROPERTY
× DELETE

<input type="checkbox"/>	Name	Display Name	Type	Default Value
<input type="checkbox"/>	image	Machine Image	string	coreos
<input type="checkbox"/>	flavor	Machine Flavor	string	small

Hinzufügen der Eigenschaftsgruppe zu Cloud-Vorlageneingaben

Selbst bei einer langen Liste von Eigenschaftseingaben müssen Sie nur die Eigenschaftsgruppe hinzufügen, um alle Eingaben zum Bestandteil des Anforderungsformulars zu machen.

- 1 Klicken Sie auf der Cloud-Vorlagendesignseite über dem Bearbeitungsbereich auf der rechten Seite auf die Registerkarte **Eingaben**.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Cloud-Vorlageneingabe**.
- 3 Benennen und beschreiben Sie die Eigenschaftsgruppe.

Name	Geben Sie einen Namen ein, der dem zuvor erstellten Namen der Eigenschaftsgruppe ähnelt.
Anzeigenname	Geben Sie dieselbe Überschrift ein, die Sie zuvor für die gesamte Gruppe von Eigenschaften erstellt haben, die im Anforderungsformular angezeigt wird.
Typ	Wählen Sie Objekt aus.
Objekttyp	Wählen Sie Eigenschaftsgruppe aus.
Liste der Eigenschaftsgruppen	Wählen Sie die gewünschte Eigenschaftsgruppe aus. Es werden nur Eigenschaftsgruppen angezeigt, die erstellt wurden und für Ihr Projekt verfügbar sind. Beachten Sie, dass keine Konstanten-Eigenschaftsgruppen angezeigt werden.

New Cloud Template Input

Name *

Display Name

Description

Type

STRING INTEGER NUMBER BOOLEAN **OBJECT** ARRAY

Select Object Type ☐ Properties ☒ Property Groups

Select from the existing property groups

🔍

Name	Description
<input checked="" type="radio"/> machine	

4 Klicken Sie auf **Erstellen**.

Mit dem Vorgang wird Cloud-Vorlagencode für Eingaben erstellt, die dem folgenden Beispiel ähneln.

```
inputs:
  pgmachine:
    type: object
    title: Machine Properties
    $ref: /ref/property-groups/machine
  pgrequester:
    type: object
    title: Requester Details
    $ref: /ref/property-groups/requesterDetails
```

Sie können den Code auch direkt in die vRealize Automation Cloud Assembly-Designseite eingeben und die automatische Eingabe nutzen, während Sie `$ref: /ref/p...` in den Code-Editor eingeben.

Binden von Cloud-Vorlagenressourcen an die Eigenschaftsgruppe

Um die Eingabewerte der Eigenschaftsgruppe zu nutzen, fügen Sie Bindungen unter der Ressource hinzu.

Je nachdem, welche Art von Werten in einer Eigenschaftsgruppe angezeigt werden, können Sie einzeln auf diese verweisen. Sie können sie getrennt, nach Eigenschaftsgruppenname und Eigenschaftsname, eingeben.


```
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      image: '${input.pgmachine.image}'
      flavor: '${input.pgmachine.flavor}'
```

Sie können einer Ressource auch schnell einen vollständigen Satz von Werten hinzufügen, indem Sie auf eine ganze Eigenschaftsgruppe verweisen.

```
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      requester: '${input.pgrequester}'
```

Vollständiger Code

Wenn Sie die Eingaben und die Angabe der Ressourcen abgeschlossen haben, ähnelt der fertige Code dem folgenden Beispiel.



```
>> Code Properties Inputs
1 formatVersion: 1
2 inputs:
3   pgmachine:
4     type: object
5     title: Machine Properties
6     $ref: /ref/property-groups/machine
7   pgrequester:
8     type: object
9     title: Requester Details
10    $ref: /ref/property-groups/requesterDetails
11  count:
12    type: integer
13    title: 'Machine Count'
14 resources:
15   Cloud_Machine_1:
16     type: Cloud.Machine
17     properties:
18       image: '${input.pgmachine.image}'
19       flavor: '${input.pgmachine.flavor}'
20       count: '${input.count}'
21       requester: '${input.pgrequester}'
22
```

Bei der Bereitstellungsanforderung werden Ihre Eigenschaftsgruppen dem anfordernden Benutzer zur Vervollständigung angezeigt.

Deployment Inputs

Machine Properties

Machine Image

coreos

▼

Machine Flavor

small

▼

Requester Details

Email

Mobile

Internal account?

☐

PIN

Account Type

User

Machine Count *

Eigenschaftsgruppen im benutzerdefinierten vRealize Automation Service Broker-Formular-Editor

Eingabe-Eigenschaftsgruppen werden innerhalb der benutzerdefinierten vRealize Automation Service Broker-Formularoberfläche angezeigt und stehen dort zur Anpassung zur Verfügung. Bei der Anpassung von Eigenschaftsgruppen gibt es keine speziellen Überlegungen, die nur für diese gelten. vRealize Automation Service Broker-Benutzer müssen nicht einmal wissen, dass es sich bei der Quelle der Einträge um eine Eigenschaftsgruppe anstelle von separat erstellten Eigenschaften handelt.

The screenshot shows the 'General' tab of a vRealize Automation Cloud Assembly form. The form is set against a dotted grid background. At the top, there is a 'General' tab selected, with an 'ADD TAB' button next to it. The form contains the following fields:

- Project:** A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Deployment Name:** A text input field.
- Machine Count:** A text input field.
- Machine Properties:** A dashed orange box containing two fields:
 - Machine Image:** A text input field with a dropdown arrow on the right.
 - Machine Flavor:** A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Requester Details:** A dashed orange box containing five fields:
 - Email:** A text input field.
 - Mobile:** A text input field.
 - Internal account?:** A checkbox.
 - PIN:** A text input field.
 - Account Type:** A text input field.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anpassen eines Symbols und eines Anforderungsformulars für Service Broker](#).

vRealize Orchestrator-Aktionen in einer Eingabe-Eigenschaftsgruppe

In einer vRealize Automation Cloud Assembly-Eingabe-Eigenschaftsgruppe können Sie eine dynamische Interaktion mit vRealize Orchestrator hinzufügen.


Hinzufügen einer vRealize Orchestrator-Aktion zu einer Eingabe-Eigenschaftsgruppe

Gehen Sie beim Hinzufügen einer dynamischen Interaktion zu einer Eingabe-Eigenschaftsgruppe mit vRealize Orchestrator wie folgt vor:

- 1 Erstellen Sie in der bei vRealize Automation eingebetteten vRealize Orchestrator-Instanz die gewünschte Aktion.

Die vRealize Orchestrator-Aktion darf als Dateitypen nur primitive Zeichenfolgen, Ganzzahlen, Zahlen und boolesche Werte enthalten. vRealize Orchestrator-Typen werden nicht unterstützt.

In diesem einfachen Beispiel erfasst die vRealize Orchestrator-Aktion drei Eingaben und gibt eine hartcodierte Zeichenfolge zurück.



- 2 Starten Sie in vRealize Automation Cloud Assembly den Vorgang zum Erstellen oder Bearbeiten einer Eingabe-Eigenschaftsgruppe. Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen unter [Eingabe-Eigenschaftsgruppen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- 3 Um die Eingaben der vRealize Orchestrator-Aktion zu einer Eigenschaftsgruppe hinzuzufügen, fügen Sie neue Eigenschaften hinzu, klicken Sie auf den Typ und anschließend auf **Konstante**. Fügen Sie jede vRealize Orchestrator-Aktionseingabe einzeln hinzu.

The screenshot shows the 'New Property' form. The 'Name' field is 'numberInput'. The 'Display Name' is 'Number for VRO'. The 'Description' field is empty. The 'Type' section shows a row of buttons: 'STRING', 'INTEGER', 'NUMBER', 'BOOLEAN', 'OBJECT', and 'ARRAY'. The 'NUMBER' button is selected, indicated by an orange arrow. Below the 'Type' section, the 'Default value source' is set to 'Constant' (selected with a radio button), with an orange arrow pointing to it. The 'Default value' field is empty.

- 4 Fügen Sie nach dem Hinzufügen der Eingaben eine neue Eigenschaft hinzu, klicken Sie auf den Typ, klicken Sie auf **Externe Quelle** und anschließend auf **Auswählen**.

New Property

Name * vroAction

Display Name VRO Action

Description

Type

STRING INTEGER NUMBER BOOLEAN OBJECT ARRAY

Default value source ☐ Constant ☒ External source

Action Add an existing action

SELECT

- 5 Suchen Sie in **Aktion** nach der vRealize Orchestrator-Aktion, die Sie erstellt haben, und klicken Sie auf **Speichern**.

Add an existing action

Action *

returnSimpleAction
com.form.service.test

CANCEL SAVE

- 6 Speichern Sie die Eigenschaftsgruppe und fügen Sie sie zu Ihrer Cloud-Vorlage hinzu. Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen unter [Eingabe-Eigenschaftsgruppen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage wird die Eigenschaftsgruppe der vRealize Orchestrator-Aktion im Eingabefeld für den anfordernden Benutzer angezeigt.

Values for VRO

String for VRO

VRO Action test

Number for VRO

On-Off for VRO ☐

Konfigurierbare Standardwerte

Um das Eingabeformular mit Standardwerten zu füllen, gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die vRealize Orchestrator-Aktion als externe Quelle hinzufügen.

- Geben Sie den Standardwert für die Eigenschaft manuell an.

Löschen Sie die Option **Binden** und geben Sie den Wert ein.

Add an existing action

Action * com.form.service.test/Action

Action Parameters

Input Readme ☐ Bind

- Verwenden Sie einen anderen Eigenschaftswert aus derselben Eigenschaftsgruppe.

Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Option **Binden** und wählen Sie eine Eigenschaft aus.

Add an existing action

Action * com.form.service.test/Action

Action Parameters

Input ☐ Bind

Canvas fields

Hard String


Input String

Hinzufügen aufgezählter vRealize Orchestrator-Eingabeauswahlen

Sie haben die Möglichkeit, eine vRealize Orchestrator-basierte Auswahlliste in einem Eingabeformular zu erstellen. Gehen Sie dazu beim Hinzufügen zu einer Eigenschaftsgruppe wie folgt vor:

- 1 Erstellen Sie in vRealize Orchestrator eine Aktion, die die gewünschten Werte für die Liste zuordnet.
- 2 Erweitern Sie in vRealize Automation Cloud Assembly **Weitere Optionen**, wenn Sie eine Eigenschaft zu der Gruppe hinzufügen.
- 3 Klicken Sie für **Paare** auf **Externe Quelle**, klicken Sie auf **Auswählen** und fügen Sie die vRealize Orchestrator-Aktion hinzu, die Sie erstellt haben.

Hinweis Wenn Sie beim Hinzufügen der Eigenschaft auch einen Standardwert erstellen, muss dieser Standardwert genau mit einem der Aufzählungswerte aus der vRealize Orchestrator-Aktion übereinstimmen.



Konstanten-Eigenschaftsgruppen in vRealize Automation Cloud Assembly

vRealize Automation Cloud Assembly-Konstanten ermöglichen Ihnen die unbeaufsichtigte Anwendung bekannter Schlüssel-Wert-Paare auf Ihre Entwürfe.

Funktionsweise von Konstanten

Der Schlüssel wird im Code der Cloud-Vorlage angezeigt, und der Wert wird Teil von Bereitstellungen, die auf dieser Cloud-Vorlage basieren. Konstanten benötigen die `propgroup`-Bindung unter der Ressource.

Die `propgroup`-Bindung wird nur mit Konstanten-Eigenschaftsgruppen und nicht mit Eingabe-Eigenschaftsgruppen verwendet.

Geheime Eigenschaften

Wenn Sie eine geheime Eigenschaft zu einer Eigenschaftsgruppe hinzufügen möchten, erstellen Sie erst die geheime Eigenschaft, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften](#).

Erstellen der Konstanten-Eigenschaftsgruppe

- 1 Navigieren Sie zu **Design > Eigenschaftsgruppen** und klicken Sie dann auf **Neue Eigenschaftsgruppe**.
- 2 Wählen Sie **Konstantenwerte** aus.
- 3 Benennen und beschreiben Sie die neue Eigenschaftsgruppe.

Name	Eigenschaftsgruppennamen müssen innerhalb einer bestimmten Organisation eindeutig sein. Es sind nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche zulässig.
Anzeigename	Lassen Sie das Feld leer. Es wird keine Überschrift im Anforderungsformular angezeigt.
Beschreibung	Erklären Sie, wofür diese Einschränkungen vorgesehen sind.

Scope	<p>Legen Sie fest, ob ein Administrator die Eigenschaftsgruppe mit der gesamten Organisation gemeinsam nutzen kann. Andernfalls kann nur ein Projekt auf die Eigenschaftsgruppe zugreifen.</p> <p>Obwohl Sie immer Eigenschaften in der Gruppe hinzufügen oder ändern können, ist der Geltungsbereich dauerhaft und kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.</p> <p>Geheime Schlüssel: Wenn Sie der Eigenschaftsgruppe eine geheime Eigenschaft hinzufügen möchten, müssen Sie einen einzelnen Geltungsbereich eines einzelnen Projekts verwenden. Geheime Eigenschaften werden nur auf Projektebene gespeichert.</p>
Projekt	<p>Wenn sich der Geltungsbereich nur auf Projekte bezieht, kann dieses Projekt auf die Eigenschaftsgruppe zugreifen.</p>

- 4 Um der Gruppe eine Konstanteneigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf **Neue Eigenschaft**.
- 5 Geben Sie einen Namen ein, der als Schlüssel fungiert, und eine Beschreibung.
- 6 Wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus.
- 7 Geben Sie den gewünschten konstanten Wert ein, und klicken Sie auf **Erstellen**.
 - Die Datentypen Zeichenfolge, Ganzzahl und Zahl verwenden die direkte Eingabe.
 - Einen geheimen Zeichenfolgenwert wählen Sie hingegen aus der Liste der geheimen Eigenschaften für das Projekt aus.
 - Der Datentyp Boolesch verwendet ein Auswahlfeld „true“.
 - Für die Datentypen Objekt oder Array ersetzen Sie `null` durch den gewünschten Wert.

New Property

Name *

Description

Type

STRING INTEGER NUMBER BOOLEAN OBJECT ARRAY

Select Type ☒ Constant value ☐ Secret

Constant value

New Property [X]

Name *

Description

Type

STRING INTEGER NUMBER BOOLEAN OBJECT ARRAY

Select Type ☐ Constant value ☒ Secret

Search

	Name	Description
<input checked="" type="radio"/>	AccountNumber	
<input type="radio"/>	password	
<input type="radio"/>	RemoteAccessKey1	

7 secrets

- 8 Fügen Sie der Gruppe weitere Konstanten hinzu und klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Properties 3 Items

Add at least one property in order to create a property group

[+ NEW PROPERTY](#) [X DELETE](#)

<input type="checkbox"/>	Name	Display Name	Type	Constant Value
<input type="checkbox"/>	payerFederal		boolean	true
<input type="checkbox"/>	payerCostCenter		integer	7890
<input type="checkbox"/>	payerAccountNumber		string	123456

Binden von Cloud-Vorlagenressourcen an die Eigenschaftsgruppe

Um Konstantenwerte in einer Ressource im Hintergrund zu verwenden, fügen Sie `propgroup-` Bindungen unter der Ressource hinzu.

Sie können schnell eine ganze Gruppe von Konstanten zu einer Ressource hinzufügen, indem Sie auf die Eigenschaftsgruppe selbst verweisen.

```
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      payerInfo: '${propgroup.payerDetails}'
```

Alternativ können Sie einzelne Konstanten aus der Eigenschaftsgruppe zu den ausgewählten Teilen Ihres Designs hinzufügen.

```
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      payerAccount: '${propgroup.payerDetails.payerAccountNumber}'
      payerCost: '${propgroup.payerDetails.payerCostCenter}'
      payerFed: '${propgroup.payerDetails.payerFederal}'
```

Weitere Informationen zu vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaftsgruppen

Eine vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaftsgruppe kann in vielen Cloud-Vorlagen enthalten sein. Dies wirkt sich darauf aus, wie Sie Eigenschaftsgruppen verwalten müssen.

Ändern einer Eigenschaftsgruppe

Änderungen an einer vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaftsgruppe wirken sich auf alle Cloud-Vorlagen aus, die diese Gruppe verwenden. Wenn die geänderte Version der Cloud-Vorlage freigegeben wird, wirken sich diese Änderungen jetzt auch auf vRealize Automation Service Broker-Katalogbenutzer aus.

Die Seiten „Liste der Eigenschaftsgruppen“ und „Eigenschaftsgruppe bearbeiten“ zeigen die Anzahl der Cloud-Vorlagen an, die die Eigenschaftsgruppe enthalten. Um zu sehen, welche Cloud-Vorlage von einer Änderung betroffen ist, klicken Sie auf die Zahl.

The screenshot displays the 'Property Groups' management interface. At the top, there's a header 'Property Groups' with a count of '61 items' and a filter icon. Below this are buttons for '+ NEW PROPERTY GROUP' and 'x DELETE', along with a search bar labeled 'Filter...'. A table lists the property groups:

	Name	Type	Properties	Cloud Templates	Last Updated
<input type="radio"/>	machine	Input	2	2 ←	Apr 29, 2021, 4:26:18 PM
<input type="radio"/>	mh_const	Constant	5	1	Apr 27, 2021, 5:29:33 PM

An orange arrow points from the 'Cloud Templates' column of the 'machine' group to a detailed view of its properties. This view shows 'Cloud Templates' (2) and 'Properties' (2 items). It includes a message: 'Add at least one property in order to create a property group'. Below this are buttons for '+ NEW PROPERTY' and 'x DELETE'. A table lists the properties:

<input type="checkbox"/>	Name	Display Name	Type	Default Value
<input type="checkbox"/>	image	Machine Image	string	coreos
<input type="checkbox"/>	flavor	Machine Flavor	string	small

Stellen Sie vor dem Ändern einer Eigenschaftsgruppe sicher, dass die Änderung für alle Personen akzeptabel ist, die Bereitstellungen basierend auf den aufgelisteten Cloud-Vorlagen erstellen oder aktualisieren.

Löschen einer Eigenschaftsgruppe

Das Löschen einer Eigenschaftsgruppe würde Fehler in jeder Cloud-Vorlage verursachen, in der sie verwendet wird.

Sie können eine Eigenschaftsgruppe erst löschen, wenn Sie sie manuell aus allen Cloud-Vorlagen entfernt haben, in denen sie enthalten ist. Um eine Eigenschaftsgruppe aus einer Cloud-Vorlage zu entfernen, öffnen Sie die Cloud-Vorlage auf der Design-Arbeitsfläche.

■ Eigenschaftsgruppen eingeben

Wählen Sie auf der Registerkarte „Eingaben“ die Eigenschaftsgruppe aus und entfernen Sie sie. Verwenden Sie alternativ den Code-Editor, um die zugeordnete Eigenschaftsgruppe im Abschnitt `inputs` des Codes zu löschen.

■ Konstanten-Eigenschaftsgruppen

Verwenden Sie den Code-Editor, um den zugehörigen `propgroup`-Eintrag (oder mehrere Einträge dieses Typs) im Abschnitt `resources` des Codes zu löschen.

Hinweis Sie können eine Eigenschaftsgruppe nicht löschen, wenn sie in einer versionierten Cloud-Vorlage enthalten ist. Versionierte Cloud-Vorlagen sind schreibgeschützt.

vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen-Flags für Anforderungen

vRealize Automation Cloud Assembly enthält mehrere Einstellungen für die Cloud-Vorlagen, über die konfiguriert wird, wie eine Ressource zur Anforderungszeit behandelt wird.

Die Einstellungen für Ressourcen-Flags sind nicht Teil des Ressourcenobjekt-Eigenschaftenschemas. Für eine bestimmte Ressource fügen Sie die Flag-Einstellungen außerhalb des Abschnitts „Eigenschaften“ wie dargestellt hinzu.

```
resources:
  Cloud_Machine_1:
    type: Cloud.Machine
    preventDelete: true
    properties:
      image: coreos
      flavor: small
      attachedDisks:
        - source: '${resource.Cloud_Volume_1.id}'
  Cloud_Volume_1:
    type: Cloud.Volume
    properties:
      capacityGb: 1
```

Ressourcen-Flag	Beschreibung
allocatePerInstance	<p>Wenn diese Eigenschaft auf „true“ festgelegt ist, kann die Ressourcenzuteilung für jede Maschine in einem Cluster angepasst werden.</p> <p>Der Standardwert ist „false“, wodurch Ressourcen gleichmäßig auf den Cluster verteilt werden, was dieselbe Konfiguration für jede Maschine zur Folge hat. Darüber hinaus sind Tag-2-Aktionen für einzelne Ressourcen unter Umständen nicht getrennt möglich.</p> <p>Pro Instanzzuteilung ermöglicht count.index die ordnungsgemäße Anwendung der Konfiguration für einzelne Maschinen. Codebeispiele finden Sie unter Maschinen- und Festplattencluster in vRealize Automation Cloud Assembly.</p>
createBeforeDelete	<p>Für einige Aktualisierungsaktionen ist es erforderlich, dass die vorhandene Ressource entfernt und eine neue erstellt wird. Standardmäßig wird zuerst die Ressource entfernt. Dies kann zu Situationen führen, bei denen die alte Ressource bereits entfernt wurde, die neue jedoch auch einem beliebigen Grund noch nicht erfolgreich erstellt wurde.</p> <p>Legen Sie dieses Flag auf „true“ fest, wenn Sie sicherstellen müssen, dass die neue Ressource vor dem Löschen der vorherigen Ressource erfolgreich erstellt wurde.</p>

Ressourcen-Flag	Beschreibung
createTimeout	<p>Die standardmäßig Zeitüberschreitung von vRealize Automation Cloud Assembly für die Zuteilung, Erstellung und Planung von Ressourcen beträgt 2 Stunden (2h). Darüber hinaus kann ein Projektadministrator einen benutzerdefinierten Standardzeitüberschreitungswert für diese Anforderungen festlegen, der für das gesamte Projekt gilt.</p> <p>Mit diesem Flag können Sie alle Standardeinstellungen außer Kraft setzen und die individuelle Zeitüberschreitung für einen bestimmten Ressourcenvorgang festlegen. Siehe auch „updateTimeout“ und „deleteTimeout“.</p>
deleteTimeout	<p>Der Standardzeitüberschreitungswert von vRealize Automation Cloud Assembly für Löschanforderungen beträgt 2 Stunden (2h). Darüber hinaus kann ein Projektadministrator einen anderen Standardzeitüberschreitungswert für Löschanforderungen festlegen, der für das gesamte Projekt gilt.</p> <p>Mit diesem Flag können Sie alle Standardeinstellungen außer Kraft setzen und die individuelle Zeitüberschreitung für einen bestimmten Ressourcenlöschvorgang festlegen. Siehe auch „updateTimeout“ und „createTimeout“.</p>
dependsOn	<p>Dieses Flag gibt eine explizite Abhängigkeit zwischen Ressourcen an, bei denen eine Ressource vorhanden sein muss, bevor die nächste erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Bindungen und Abhängigkeiten zwischen Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly.</p>
dependsOnPreviousInstances	<p>Wenn diese Eigenschaft auf „true“ festgelegt ist, erstellen Sie nacheinander Clusterressourcen. Der Standardwert ist „false“, wodurch alle Ressourcen in einem Cluster gleichzeitig erstellt werden.</p> <p>Die sequenzielle Erstellung ist z. B. für Datenbankcluster sinnvoll, in denen primäre und sekundäre Knoten erstellt werden müssen. Die Erstellung sekundärer Knoten erfordert jedoch Konfigurationseinstellungen, die den Knoten mit einem vorhandenen, primären Knoten verbinden.</p>
forceRecreate	<p>Nicht für alle Aktualisierungsaktionen ist es erforderlich, dass die vorhandene Ressource entfernt und eine neue erstellt wird. Wenn Sie möchten, dass bei einem Update die alte Ressource entfernt und eine neue erstellt wird, unabhängig davon, ob dies bei dem Update standardmäßig der Fall ist, setzen Sie dieses Flag auf „true“.</p>

Ressourcen-Flag	Beschreibung
ignoreChanges	<p>Benutzer einer Ressource können diese neu konfigurieren, indem sie den Status „Bereitgestellt“ der Ressource ändern.</p> <p>Wenn Sie eine Bereitstellungsaktualisierung durchführen möchten, die geänderte Ressource aber nicht mit der Konfiguration aus der Cloud-Vorlage überschreiben möchten, setzen Sie dieses Flag auf „true“.</p>
ignorePropertiesOnUpdate	<p>Benutzer einer Ressource können bestimmte Eigenschaften anpassen. Diese Eigenschaften werden bei einer Aktualisierungsaktion möglicherweise auf ihren ursprünglichen Cloud-Vorlagenzustand zurückgesetzt.</p> <p>Um zu verhindern, dass Eigenschaften durch eine Aktualisierungsaktion zurückgesetzt werden, setzen Sie dieses Flag auf „true“.</p>
preventDelete	<p>Wenn Sie eine erstellte Ressource während Updates vor versehentlichem Löschen schützen müssen, setzen Sie dieses Flag auf „true“. Wenn ein Benutzer die Bereitstellung löscht, wird jedoch auch die Ressource gelöscht.</p>
recreatePropertiesOnUpdate	<p>Benutzer einer Ressource können Eigenschaften neu konfigurieren, indem sie den Status „Bereitgestellt“ der Ressource ändern. Während eines Updates wird eine Ressource unter Umständen neu erstellt. Für Ressourcen, die nicht neu erstellt werden, verbleiben unter Umständen Eigenschaften mit geänderten Statusangaben.</p> <p>Wenn eine Ressource und die zugehörigen Eigenschaften neu erstellt werden sollen, setzen Sie dieses Flag unabhängig davon, ob dies beim Update standardmäßig erfolgt wäre, auf „true“.</p>
updateTimeout	<p>Der Standardzeitüberschreitungswert von vRealize Automation Cloud Assembly für Aktualisierungsanforderungen beträgt 2 Stunden (2h). Darüber hinaus kann ein Projektadministrator einen anderen Standardzeitüberschreitungswert für Aktualisierungsanforderungen festlegen, der für das gesamte Projekt gilt.</p> <p>Mit diesem Flag können Sie alle Standardeinstellungen außer Kraft setzen und die individuelle Zeitüberschreitung für einen bestimmten Ressourcenaktualisierungsvorgang festlegen. Weitere Informationen finden Sie auch unter „deleteTimeout“ und „createTimeout“.</p>

vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdrücke

Zur Steigerung der Flexibilität können Sie dem vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagencode Ausdrücke hinzufügen.

Funktionsweise von Ausdrücken

In vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdrücken wird das Konstrukt `${expression}` verwendet, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Hinweis vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdrücke sind nicht mit regulären Ausdrücken identisch. Informationen finden Sie in der [vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdruckssyntax](#) für vRealize Automation Cloud Assembly.

In den folgenden Codebeispielen werden lediglich die wichtigen Zeilen angezeigt. Die gesamte unbearbeitete Cloud-Vorlage wird am Ende angezeigt.

Beispiele

Lassen Sie zu, dass der Benutzer zum Zeitpunkt der Bereitstellung den verschlüsselten Schlüssel einfügt, der für den Remote-Zugriff erforderlich ist:

```
inputs:
  sshKey:
    type: string
    maxLength: 500
resources:
  frontend:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      remoteAccess:
        authentication: publicPrivateKey
        sshKey: '${input.sshKey}'
```

Für die Bereitstellung von in VMware Cloud on AWS legen Sie den Ordernamen auf den erforderlichen Namen von *Workload* fest:

```
inputs:
  environment:
    type: string
    enum:
      - AWS
      - vSphere
      - Azure
      - VMC
      - GCP
    default: vSphere
resources:
  frontend:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      folderName: '${input.environment == "VMC" ? "Workload" : ""}'
```

Versehen Sie zum Zeitpunkt der Bereitstellung die Maschine mit einem nur aus Kleinbuchstaben bestehenden *env*-Tag, das der ausgewählten Umgebung entspricht:

```
inputs:
  environment:
    type: string
    enum:
      - AWS
      - vSphere
      - Azure
      - VMC
      - GCP
    default: vSphere
resources:
  frontend:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      constraints:
        - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'
```

Legen Sie die Anzahl der Maschinen im Front-End-Cluster auf eine (small) oder zwei (large) fest. Beachten Sie, dass der umfangreiche Cluster durch Löschung festgelegt wird:

```
inputs:
  envsize:
    type: string
    enum:
      - Small
      - Large
resources:
  frontend:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      count: '${input.envsize == "Small" ? 1 : 2}'
```

Hängen Sie Maschinen an dasselbe *Standard*netzwerk an, indem Sie sie an die in der Netzwerkressource gefundene Eigenschaft binden:

```
resources:
  frontend:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
  apitier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
Cloud_Network_1:
```

```

type: Cloud.Network
properties:
  name: Default
  networkType: existing

```

Verschlüsseln Sie die für die API bereitgestellten Zugriffsanmeldedaten:

```

resources:
  apitier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      cloudConfig: |
        #cloud-config
        runcmd:
          - export apikey=${base64_encode(input.username:input.password)}
          - curl -i -H 'Accept:application/json' -H 'Authorization:Basic :$apikey' http://
example.com

```

Ermitteln Sie die Adresse der API-Maschine:

```

resources:
  frontend:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      cloudConfig: |
        runcmd:
          - echo ${resource.apitier.networks[0].address}
  apitier:
    type: Cloud.Machine
    properties:
      networks:
        - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'

```

Vollständige Cloud-Vorlage

```

inputs:
  environment:
    type: string
    enum:
      - AWS
      - vSphere
      - Azure
      - VMC
      - GCP
    default: vSphere
  sshKey:
    type: string
    maxLength: 500
  envsize:
    type: string
    enum:
      - Small
      - Large
resources:

```

```

frontend:
  type: Cloud.Machine
  properties:
    folderName: '${input.environment == "VMC" ? "Workload" : ""}'
    image: ubuntu
    flavor: medium
    count: '${input.envsize == "Small" ? 1 : 2}'
    remoteAccess:
      authentication: publicPrivateKey
      sshKey: '${input.sshKey}'
    cloudConfig: |
      packages:
        - nginx
      runcmd:
        - echo ${resource.apitier.networks[0].address}
    constraints:
      - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'
    networks:
      - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
apitier:
  type: Cloud.Machine
  properties:
    folderName: '${input.environment == "VMC" ? "Workload" : ""}'
    image: ubuntu
    flavor: small
    cloudConfig: |
      #cloud-config
      runcmd:
        - export apikey=${base64_encode(input.username:input.password)}
        - curl -i -H 'Accept:application/json' -H 'Authorization:Basic :$apikey' http://
example.com
    remoteAccess:
      authentication: publicPrivateKey
      sshKey: '${input.sshKey}'
    constraints:
      - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'
    networks:
      - network: '${resource.Cloud_Network_1.name}'
Cloud_Network_1:
  type: Cloud.Network
  properties:
    name: Default
    networkType: existing
  constraints:
    - tag: '${"env:" + to_lower(input.environment)}'

```

vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdruckssyntax

Die Ausdruckssyntax zeigt alle verfügbaren Funktionen von Ausdrücken in vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen.

Hinweis vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdrücke sind nicht mit regulären Ausdrücken identisch.

Die folgende Syntax wird in den Beispielen unter [vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdrücke](#) nur teilweise dargestellt.

Literale

Folgende Literale werden unterstützt:

- Boolesch („true“ oder „false“)
- Ganzzahl
- Gleitkomma
- Zeichenfolge

Der umgekehrte Schrägstrich ist das Escapezeichen für doppeltes Anführungszeichen, einfaches Anführungszeichen und umgekehrten Schrägstrich selbst:

" wird wie folgt mit Escapezeichen geschützt: \"

' wird wie folgt mit Escapezeichen geschützt: \'

\ wird als \\ geschützt

Anführungszeichen müssen in einer Zeichenfolge nur dann mit Escapezeichen versehen werden, wenn die Zeichenfolge in Anführungszeichen desselben Typs eingeschlossen ist, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
"I am a \"double quoted\" string inside \"double quotes\"."
```

- Null

Umgebungsvariablen

Umgebungsnamen:

- orgId
- projectId
- projectName
- deploymentId
- deploymentName
- blueprintId
- blueprintVersion

- `blueprintName`
- `requestedBy (user)`
- `requestedAt (time)`

Syntax:

```
env.ENV_NAME
```

Beispiel:

```
${env.blueprintId}
```

Ressourcenvariablen

Mithilfe von Ressourcenvariablen können Sie Bindungen mit Ressourceneigenschaften anderer Ressourcen erstellen.

Syntax:

```
resource.RESOURCE_NAME.PROPERTY_NAME
```

Beispiele:

- `${resource.db.id}`
- `${resource.db.networks[0].address}`
- `${resource.app.id}` (Gibt die Zeichenfolge für nicht geclusterte Ressourcen zurück, wobei „count“ nicht angegeben wird. Gibt das Array für geclusterte Ressourcen zurück.)
- `${resource.app[0].id}` (Gibt den ersten Eintrag für geclusterte Ressourcen zurück.)

Ressourcenvariablen vom Typ „Self“

Ressourcenvariablen vom Typ „Self“ sind nur für Ressourcen zulässig, die die Zuteilungsphase unterstützen. Ressourcenvariablen vom Typ „Self“ sind nur verfügbar (oder es wurde nur ein Wert für sie festgelegt), nachdem die Zuteilungsphase abgeschlossen ist.

Syntax:

```
self.property_name
```

Beispiel:

```
${self.address} (Gibt die Adresse zurück, die während der Zuteilungsphase zugewiesen wurde.)
```

Beachten Sie, dass für eine Ressource mit dem Namen `resource_x` `self.property_name` und `resource.resource_x.property_name` gleich sind und beide als Eigenreferenzen betrachtet werden.

Bedingungen

Syntax:

- Gleichheitsoperatoren sind `==` und `!=`.

- Relationale Operatoren sind <, >, <= und >=.
- Logische Operatoren sind &&, || und !.
- In Bedingungsausdrücken wird das folgende Muster verwendet:

condition-expression ? true-expression : false-expression

Beispiele:

```
${input.count < 5 && input.size == 'small'}
```

```
${input.count < 2 ? "small" : "large"}
```

Index der Clusteranzahl

Syntax:

```
count.index
```

Beispiele:

- Gibt den Knotentyp für geclusterte Ressourcen zurück:
- ```
${count.index == 0 ? "primary" : "secondary"}
```
- Legen Sie die Größe jeder Festplatte während der Zuteilung fest:

```
inputs:
 disks:
 type: array
 minItems: 0
 maxItems: 12
 items:
 type: object
 properties:
 size:
 type: integer
 title: Size (GB)
 minSize: 1
 maxSize: 2048
resources:
 Cloud_vSphere_Disk_1:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 allocatePerInstance: true
 properties:
 capacityGb: '${input.disks[count.index].size}'
 count: '${length(input.disks)}'
```

- Weitere Beispiele finden Sie unter [Maschinen- und Festplattencluster](#) in vRealize Automation Cloud Assembly .

## Arithmetische Operatoren

Syntax:

Operatoren sind +, -, /, \* und %.

Beispiel:

```
${(input.count + 5) * 2}
```

## Zeichenfolgenverkettung

Syntax:

```
${'ABC' + 'DEF'} ergibt ABCDEF.
```

## Operatoren [ ] und .

Der Ausdruck folgt bei der Vereinheitlichung der Behandlung der Operatoren [ ] und . dem ECMAScript.

Also ist `expr.identifizier` äquivalent mit `expr["identifizier"]`. Der Bezeichner wird verwendet, um ein Literal zu konstruieren, dessen Wert der Bezeichner ist, und dann wird der [ ]-Operator mit diesem Wert verwendet.

Beispiel:

```
${resource.app.networks[0].address}
```

Wenn darüber hinaus eine Eigenschaft ein Leerzeichen enthält, trennen Sie sie mit eckigen Klammern und doppelten Anführungszeichen ab, anstatt die Punktnotation zu verwenden.

Falsch:

```
input.operating system
```

Richtig:

```
input["operating system"]
```

## Aufbau einer Zuordnung

Syntax:

```
${{'key1':'value1', 'key2':input.key2}}
```

## Aufbau eines Arrays

Syntax:

```
${['key1','key2']}
```

Beispiel:

```
${[1,2,3]}
```

## Funktionen

Syntax:

```
${function(arguments...)}
```

Beispiel:

```
${to_lower(resource.app.name)}
```

**Tabelle 6-1. Funktionen**

| Funktion                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>abs(number)</code>                | Absoluter Zahlenwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>avg(array)</code>                 | Gibt den Durchschnittswert aller Werte aus einem Array von Zahlen zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>base64_decode(string)</code>      | Gibt einen decodierten base64-Wert zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>base64_encode(string)</code>      | Gibt einen base64-codierten Wert zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>ceil(number)</code>               | Gibt den kleinsten (am nächsten an negativ unendlich liegenden) Wert zurück, der größer oder gleich dem Argument und gleich einer mathematischen Ganzzahl ist                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>contains(array, value)</code>     | Überprüft, ob ein Array einen bestimmten Wert enthält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>contains(string, value)</code>    | Überprüft, ob eine Zeichenfolge einen bestimmten Wert enthält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>digest(value, type)</code>        | Gibt einen Digest des Werts unter Verwendung des unterstützten Typs (md5, sha1, sha256, sha384, sha512) zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>ends_with(subject, suffix)</code> | Überprüft, ob die Zeichenfolge mit einer bestimmten Suffixzeichenfolge endet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>filter_by(array, filter)</code>   | Gibt nur die Array-Einträge zurück, die den Filtervorgang durchlaufen<br><pre><code>filter_by([1,2,3,4], x =&gt; x &gt;= 2 &amp;&amp; x &lt;= 3)</code></pre> gibt <code>[2, 3]</code> zurück<br><pre><code>filter_by({'key1':1, 'key2':2}, (k,v) =&gt; v != 1)</code></pre> gibt <code>[{"key2": 2}]</code> zurück                                                                                   |
| <code>floor(number)</code>              | Gibt den größten (am nächsten an positiv unendlich liegenden) Wert zurück, der kleiner oder gleich dem Argument und gleich einer mathematischen Ganzzahl ist                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>format(format, values...)</code>  | Gibt eine formatierte Zeichenfolge unter Verwendung des <a href="#">Class Formatter</a> -Formats und der zugehörigen Werte von Java zurück.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>from_json(string)</code>          | Analysiert eine JSON-Zeichenfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>join(array, delim)</code>         | Verknüpft ein Array von Zeichenfolgen mit einem Trennzeichen und gibt eine Zeichenfolge zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>json_path(value, path)</code>     | Wertet den Pfad anhand des Werts unter Verwendung von <a href="#">XPath for JSON</a> aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>keys(map)</code>                  | Gibt die Schlüssel der Zuordnung zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>length(array)</code>              | Gibt die Array-Länge zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>length(string)</code>             | Gibt die Zeichenfolgenlänge zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>map_by(array, operation)</code>   | Gibt jeden Array-Eintrag zurück, auf den ein Vorgang angewendet wurde<br><pre><code>map_by([1,2], x =&gt; x * 10)</code></pre> gibt <code>[10, 20]</code> zurück<br><pre><code>map_by([1,2], x =&gt; to_string(x))</code></pre> gibt <code>["1", "2"]</code> zurück<br><pre><code>map_by({'key1':1, 'key2':2}, (k,v) =&gt; {k:v*10})</code></pre> gibt <code>[{"key1":10}, {"key2":20}]</code> zurück |

Tabelle 6-1. Funktionen (Fortsetzung)

| Funktion                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| map_to_object(array, keyname)        | <p>Gibt ein Array von Schlüssel/Wert-Paaren des angegebenen Schlüsselnamens gekoppelt mit Werten aus einem anderen Array zurück</p> <pre>map_to_object(resource.Disk[*].id, "source")</pre> <p>Gibt ein Array von Schlüssel/Wert-Paaren mit einem Schlüsselfeld namens „Quelle“ zurück, das mit Zeichenfolgen der Festplatten-ID gekoppelt ist</p> <p>Beachten Sie, dass</p> <pre>map_by(resource.Disk[*].id, id =&gt; {'source':id})</pre> <p>dasselbe Ergebnis zurückgibt</p> |
| matches(string, regex)               | Überprüft, ob die Zeichenfolge mit einem Regex-Ausdruck übereinstimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| max(array)                           | Gibt den maximalen Wert aus einem Array von Zahlen zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| merge(map, map)                      | Gibt eine zusammengeführte Zuordnung zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| min(array)                           | Gibt den Mindestwert aus einem Array von Zahlen zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| not_null(array)                      | Gibt den ersten Eintrag zurück, der nicht null ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| now()                                | Gibt die aktuelle Uhrzeit im Format ISO-8601 zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| range(start, stop)                   | Gibt eine Reihe von Zahlen in Schritten von 1 zurück, die mit der Startnummer beginnt und kurz vor der Stopnummer endet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| replace(string, target, replacement) | Ersetzt die Zeichenfolge, die die Zielzeichenfolge enthält, mit der Zielzeichenfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| reverse(array)                       | Kehrt die Reihenfolge der Einträge eines Arrays um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| slice(array, begin, end)             | Gibt ein Segment eines Arrays vom Anfangsindex bis zum Endindex zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| split(string, delim)                 | Teilt eine Zeichenfolge mit Trennzeichen und gibt ein Array von Zeichenfolgen zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| starts_with(subject, prefix)         | Überprüft, ob die Zeichenfolge mit einer bestimmten Präfixzeichenfolge beginnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| substring(string, begin, end)        | Gibt eine Teilzeichenfolge der Zeichenfolge vom Anfangsindex bis zum Endindex zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sum(array)                           | Gibt die Summe aller Werte aus einem Array von Zahlen zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| to_json(value)                       | Serialisiert einen Wert als JSON-Zeichenfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| to_lower(str)                        | Konvertiert eine Zeichenfolge in Kleinbuchstaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to_number(string)                    | Analysiert eine Zeichenfolge als Zahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| to_string(value)                     | Gibt eine Zeichenfolgendarstellung des Werts zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| to_upper(str)                        | Konvertiert eine Zeichenfolge in Großbuchstaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| trim(string)                         | Entfernt vorangestellte und nachgestellte Leerzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| url_encode(string)                   | Codiert eine Zeichenfolge unter Verwendung der URL-Codierungsspezifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabelle 6-1. Funktionen (Fortsetzung)

| Funktion    | Beschreibung                            |
|-------------|-----------------------------------------|
| uuid()      | Gibt eine zufallsgenerierte UUID zurück |
| values(map) | Gibt die Werte der Zuordnung zurück     |

## Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften

Bei einer geheimen vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaft handelt es sich um einen wiederverwendbaren verschlüsselten Wert, der von Projektbenutzern zu ihren Cloud-Vorlagen-Designs hinzugefügt werden kann.

Geheime Zugriffsschlüssel und Anmeldedaten sind typische Beispiele für geheime Eigenschaften. Nach dem Erstellen und Speichern kann ein geheimer Eigenschaftswert niemals entschlüsselt oder gelesen werden.

### Erstellen einer geheimen Eigenschaft

- 1 Melden Sie sich bei vRealize Automation Cloud Assembly mit Berechtigungen der Projektadministratorrolle an.
- 2 Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Verwaltung > Geheimnisse** und klicken Sie auf **Neues Geheimnis**.
- 3 Wählen Sie das Projekt aus.
- 4 Geben Sie einen eindeutigen Eigenschaftsnamen für den geheimen Schlüssel ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen ein.

Der Name ist der sichtbare Bezeichner für den geheimen Schlüssel.

- 5 Geben Sie den geheimen Wert ein.

Bei der Eingabe wird der Wert standardmäßig ausgeblendet und somit bei freigegebenem Bildschirm geschützt.

Bei Bedarf können Sie auf das Augensymbol klicken, um einen Wert anzuzeigen und zu überprüfen. Nach dem Speichern wird ein geheimer Wert jedoch in der Datenbank verschlüsselt und kann nie wieder angezeigt werden.

- 6 Geben Sie optional eine längere Beschreibung der geheimen Eigenschaft ein.
- 7 Klicken Sie auf **Erstellen**.

## Hinzufügen einer geheimen Eigenschaft zu einer Cloud-Vorlage

Projektbenutzer können eine geheime Eigenschaft als Bindung im Cloud-Vorlagencode hinzufügen.

Beachten Sie, dass bei der Eingabe der `'${secret.}'`-Zeichen eine Auswahlliste mit Geheimnissen angezeigt wird, die für das Projekt erstellt wurden.

```
type: Cloud.Machine
properties:
 name: ourvm
 image: mint20
 flavor: small
 remoteAccess:
 authentication: publicPrivateKey
 sshKey: '${secret.ourPublicKey}'
 username: root
```

Informationen zum Hinzufügen einer geheimen Eigenschaft zu einer Terraform-Konfiguration finden Sie unter [Verwenden einer geheimen vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaft in einer Terraform-Konfiguration](#).

## Remotezugriff auf eine vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung

Für den Remotezugriff auf eine von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellte Maschine fügen Sie vor der Bereitstellung Eigenschaften zur Cloud-Vorlage für diese Maschine hinzu.

Für den Remotezugriff können Sie eine der folgenden Authentifizierungsoptionen konfigurieren.

**Hinweis** Wenn Schlüssel kopiert werden müssen, können Sie auch einen cloudConfig-Abschnitt in der Cloud-Vorlage erstellen, um die Schlüssel bei der Bereitstellung automatisch zu kopieren. Die Spezifikationen sind hier nicht dokumentiert. Unter [Maschineninitialisierung in vRealize Automation Cloud Assembly](#) finden Sie jedoch allgemeine Informationen zu cloudConfig.

## Erzeugen eines Schlüsselpaars zur Bereitstellungszeit

Wenn Sie nicht über ein eigenes öffentliches/privates Schlüsselpaar für die RAS-Authentifizierung verfügen, können Sie vRealize Automation Cloud Assembly veranlassen, ein Schlüsselpaar zu erzeugen.

Verwenden Sie den folgenden Code als Richtlinie.

- 1 Fügen Sie vor der Bereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly `remoteAccess-`Eigenschaften zur Cloud-Vorlage hinzu, wie im Beispiel gezeigt.

Der Benutzername ist optional. Wenn Sie ihn weglassen, erzeugt das System eine zufällige ID als Benutzernamen.

Beispiel:

```
type: Cloud.Machine
properties:
 name: our-vm2
 image: Linux18
 flavor: small
 remoteAccess:
 authentication: generatedPublicPrivateKey
 username: testuser
```

- 2 Stellen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Maschine aus der zugehörigen Cloud-Vorlage bereit und weisen Sie ihr den Status „Gestartet“ zu.

Der Bereitstellungsvorgang erzeugt die Schlüssel.

- 3 Suchen Sie in den Eigenschaften für **Bereitstellungen > Bereitstellungen > Topologie** den Namen des Schlüssels.
- 4 Verwenden Sie die Cloud-Anbieter-Oberfläche, wie beispielsweise den vSphere Client, um auf die Befehlszeile der bereitgestellten Maschine zuzugreifen.
- 5 Erteilen Sie dem privaten Schlüssel Leseberechtigungen.

```
chmod 600 key-name
```

- 6 Navigieren Sie zur vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung, wählen Sie die Maschine aus und klicken Sie auf **Aktionen > Privaten Schlüssel abrufen**.

- 7 Kopieren Sie die Datei des privaten Schlüssels auf Ihre lokale Maschine.

Ein typischer lokaler Dateipfad lautet `/home/username/.ssh/key-name`.

- 8 Öffnen Sie eine SSH-Remote-Sitzung und stellen Sie eine Verbindung zur bereitgestellten Maschine her.

```
ssh -i key-name user-name@machine-ip
```

## Bereitstellen des eigenen öffentlichen/privaten Schlüsselpaars

Viele Unternehmen erstellen und verteilen eigene öffentliche/private Schlüsselpaare für die Authentifizierung.

Verwenden Sie den folgenden Code als Richtlinie.

- 1 Rufen Sie in der lokalen Umgebung Ihr öffentliches/privates Schlüsselpaar ab oder erzeugen Sie es.

Im Moment müssen Sie die Schlüssel nur lokal erzeugen und speichern.

- 2 Fügen Sie vor der Bereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly `remoteAccess`-Eigenschaften zur Cloud-Vorlage hinzu, wie im Beispiel gezeigt.

`sshKey` enthält den langen alphanumerischen Wert, der innerhalb der öffentlichen Schlüsseldatei `key-name.pub` gefunden wurde.

Der Benutzername ist optional und wird erstellt, damit Sie sich anmelden können. Wenn Sie ihn weglassen, erzeugt das System eine zufällige ID als Benutzernamen.

Beispiel:

```
type: Cloud.Machine
properties:
 name: our-vm1
 image: Linux18
 flavor: small
 remoteAccess:
 authentication: publicPrivateKey
 sshKey: ssh-rsa Iq+5aQgBP3ZNT4o1baP5Ii+dstIcowRRkyobbfpA1mj9ts1f
qGxvU66PX9IeZax5hZvNWFgjw6ag+Z1zndOLhVdVoW49f274/mIRid7Uuw...
 username: testuser
```

- 3 Stellen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Maschine aus der zugehörigen Cloud-Vorlage bereit und weisen Sie ihr den Status „Gestartet“ zu.
- 4 Greifen Sie mit dem Client des Cloud-Anbieters auf die bereitgestellte Maschine zu.
- 5 Fügen Sie die Datei des öffentlichen Schlüssels zum Stammordner auf der Maschine hinzu. Verwenden Sie den Schlüssel, den Sie in `remoteAccess.sshKey` angegeben haben.
- 6 Stellen Sie sicher, dass das Gegenstück zur privaten Schlüsseldatei auf Ihrem lokalen Computer vorhanden ist.

Der Schlüssel lautet in der Regel `/home/username/.ssh/key-name` ohne die PUB-Erweiterung.

- 7 Öffnen Sie eine SSH-Remote-Sitzung und stellen Sie eine Verbindung zur bereitgestellten Maschine her.

```
ssh -i key-name user-name@machine-ip
```

## Bereitstellen eines AWS-Schlüsselpaars

Durch Hinzufügen eines AWS-Schlüsselpaarnamens zur Cloud-Vorlage können Sie remote auf eine Maschine zugreifen, die von vRealize Automation Cloud Assembly für AWS bereitgestellt wird.

Beachten Sie, dass AWS-Schlüsselpaare regionsspezifisch sind. Wenn Sie Arbeitslasten in us-east-1 bereitstellen, muss das Schlüsselpaar in us-east-1 vorhanden sein.

Verwenden Sie den folgenden Code als Richtlinie. Diese Option steht nur für AWS-Cloud-Zonen zur Verfügung.

```
type: Cloud.Machine
properties:
 image: Ubuntu
 flavor: small
 remoteAccess:
 authentication: keyPairName
 keyPair: cas-test
constraints:
 - tag: 'cloud:aws'
```

## Angeben eines Benutzernamens und Kennworts

Durch Hinzufügen eines Benutzernamens und Kennworts zur Cloud-Vorlage erhalten Sie einfachen Remote-Zugriff auf eine Maschine, die von vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt wird.

Obwohl die Remoteanmeldung mit Benutzername und Kennwort weniger sicher ist, kann sie in Ihrer Situation unter Umständen notwendig sein. Denken Sie daran, dass bestimmte Cloud-Anbieter oder Konfigurationen diese weniger sichere Option unter Umständen nicht unterstützen.

- 1 Fügen Sie vor der Bereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly `remoteAccess`-Eigenschaften zur Cloud-Vorlage hinzu, wie im Beispiel gezeigt.

Legen Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Konto fest, mit dem Sie sich wahrscheinlich anmelden werden.

Beispiel:

```
type: Cloud.Machine
properties:
 name: our-vm3
 image: Linux18
 flavor: small
 remoteAccess:
 authentication: usernamePassword
 username: testuser
 password: admin123
```

- 2 Stellen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Maschine aus der zugehörigen Cloud-Vorlage bereit und weisen Sie ihr den Status „Gestartet“ zu.

- 3 Navigieren Sie zur Schnittstelle Ihres Cloud-Anbieters und greifen Sie auf die bereitgestellte Maschine zu.
- 4 Erstellen oder aktivieren Sie das Konto auf der bereitgestellten Maschine.
- 5 Öffnen Sie über Ihren lokalen Computer eine Remotesitzung anhand der IP-Adresse oder des FQDN der bereitgestellten Maschine und melden Sie sich wie gewohnt mit dem Benutzernamen und Kennwort an.

## Platzierung von SCSI-Festplatten mit vRealize Automation Cloud Assembly

Um eine SCSI-Festplatte zu verwalten, müssen Sie den SCSI-Controller und die LUN (Logical Unit Number) angeben und kennen. Für ein vSphere-Festplattenobjekt können Sie mithilfe von vRealize Automation Cloud Assembly beide Werte in der Cloud-Vorlage zuweisen.

Die Möglichkeit, verschiedene SCSI-Controller zu verwenden, ist wichtig für die Leistung wichtig und für einige Bereitstellungstypen erforderlich, wie z. B. Oracle Real Application Clusters (RAC).

### SCSI-Controller- und LUN-Festplatteneigenschaften

Fügen Sie zum Zuweisen eines SCSI-Controllers und einer LUN die folgenden Cloud-Vorlageneigenschaften hinzu:

```
SCSIController
```

```
unitNumber
```

Sie haben auch die Möglichkeit, die Eigenschaften wegzulassen. In diesem Fall wird bei der Zuweisung ein vorhersagbarer Standard verfolgt. vRealize Automation Cloud Assembly stellt SCSI-Festplatten nicht mehr in zufälliger Reihenfolge bereit, was deren Verwaltung erschwerte.

SCSI-Controller und -Festplatten werden der Reihe nach nummeriert, wobei Null die erste Position in der Reihenfolge ist. Jeder SCSI-Controller kann SCSI-Festplatten der Einheitennummern 0 bis 15 unterstützen.

### Option 1: Sowohl SCSI-Controller als auch Einheitennummer festlegen

Sie können beide Eigenschaften vollständig angeben, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Wenn dies der Fall ist, entspricht die Zuweisung des SCSI-Controllers und der Einheitennummer den von Ihnen angegebenen Werten.

```
resources:
 Cloud_vSphere_Machine_1:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 image: centos
 cpuCount: 1
 totalMemoryMB: 1024
 attachedDisks:
```

```

- source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
- source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_2.id}'
- source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_3.id}'
Cloud_vSphere_Disk_1:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1
 SCSIController: SCSI_Controller_2
 unitNumber: 0
Cloud_vSphere_Disk_2:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1
 SCSIController: SCSI_Controller_2
 unitNumber: 1
Cloud_vSphere_Disk_3:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1
 SCSIController: SCSI_Controller_3
 unitNumber: 4

```

## Option 2: Nur den SCSI-Controller festlegen

Sie können den SCSI-Controller angeben und die Einheitennummer weglassen. In diesem Fall entspricht die Zuweisung des SCSI-Controllers dem von Ihnen eingegebenen Wert. Die Einheitennummer wird auf die erste verfügbare Einheitennummer unter diesem Controller festgelegt.

```

resources:
 Cloud_vSphere_Machine_1:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 image: centos
 cpuCount: 1
 totalMemoryMB: 1024
 attachedDisks:
 - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
 - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_2.id}'
 - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_3.id}'
 Cloud_vSphere_Disk_1:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1
 SCSIController: SCSI_Controller_0
 Cloud_vSphere_Disk_2:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1
 SCSIController: SCSI_Controller_0
 Cloud_vSphere_Disk_3:

```

```

type: Cloud.vSphere.Disk
properties:
 capacityGb: 1
 SCSIController: SCSI_Controller_1

```

## Option 3: Beide Eigenschaften weglassen

Sie können den SCSI-Controller und die Einheitennummer weglassen. In diesem Fall wird die Zuweisung auf den ersten verfügbaren SCSI-Controller und die erste verfügbare Einheitennummer unter diesem Controller festgelegt.

```

resources:
 Cloud_vSphere_Machine_1:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 image: centos
 cpuCount: 1
 totalMemoryMB: 1024
 attachedDisks:
 - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_1.id}'
 - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_2.id}'
 - source: '${resource.Cloud_vSphere_Disk_3.id}'
 Cloud_vSphere_Disk_1:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1
 Cloud_vSphere_Disk_2:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1
 Cloud_vSphere_Disk_3:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 properties:
 capacityGb: 1

```

## Keine Option: Nur LUN

Es ist nicht möglich, den SCSI-Controller wegzulassen und nur eine Einheitennummer anzugeben. Dies zu tun, kann zu einer Bereitstellung führen, bei der mehrere SCSI-Controller über eine Festplatte mit der angegebenen Nummer verfügen, Sie jedoch bei der Verwaltung nicht wissen, welche Festplatte welche ist.

## Verwenden von Eingaben zum Festlegen des SCSI-Controllers und der LUN

Um das Design dynamischer zu gestalten, verwenden Sie Eingaben, damit der Benutzer zum Zeitpunkt einer entsprechenden Anforderung oder Aktualisierung den SCSI-Controller und die Einheitennummer angeben kann.

```
inputs:
 diskProperties:
 type: array
 minItems: 1
 maxItems: 10
 items:
 type: object
 properties:
 size:
 type: integer
 SCSIController:
 type: string
 title: SCSI Controller
 enum:
 - SCSI_Controller_0
 - SCSI_Controller_1
 - SCSI_Controller_2
 - SCSI_Controller_3
 unitNumber:
 type: integer
 title: Unit Number

resources:
 app:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 allocatePerInstance: true
 properties:
 flavor: small
 image: centos
 attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 0, 4), 'source')}'
 disk:
 type: Cloud.vSphere.Disk
 allocatePerInstance: true
 properties:
 capacityGb: '${input.diskProperties[count.index].size}'
 SCSIController: '${input.diskProperties[count.index].SCSIController}'
 unitNumber: '${input.diskProperties[count.index].unitNumber}'
 count: ${length(input.diskProperties)}
```

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| size            | 1                 |
| SCSI Controller | SCSI_Controller_0 |
| Unit Number     | 2                 |

## Maschineninitialisierung in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können die Maschineninitialisierung in vRealize Automation Cloud Assembly anwenden, indem Sie Befehle direkt oder bei Bereitstellung in vSphere-basierten Cloud-Zonen mithilfe von Anpassungsspezifikationen ausführen.

### Funktionsweise von Befehlen und Anpassungsspezifikationen

- Befehle  
Ein cloudConfig-Abschnitt in Ihrem Cloud-Vorlagencode enthält die Befehle, die Sie ausführen möchten.
- Anpassungsspezifikationen  
Eine Eigenschaft im Code der Cloud-Vorlage verweist auf eine vSphere-Anpassungsspezifikation nach Name.

### Befehle und Anpassungsspezifikationen lassen sich möglicherweise nicht kombinieren

Gehen Sie beim Bereitstellen auf vSphere umsichtig vor, wenn Sie versuchen, cloudConfig mit der Initialisierung der Anpassungsspezifikation zu kombinieren. Sie sind in formaler Hinsicht nicht kompatibel und verursachen möglicherweise inkonsistente oder unerwünschte Ergebnisse, wenn sie gemeinsam verwendet werden.

Ein Beispiel dafür, wie Befehle und Anpassungsspezifikationen interagieren, finden Sie unter [Statische vSphere-IP-Adressen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

## vSphere-Anpassungsspezifikationen in vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen

Bei der Bereitstellung auf vSphere-basierten Cloud-Zonen in vRealize Automation Cloud Assembly können Gastbetriebssystemeinstellungen durch Anpassungsspezifikationen zur Bereitstellungszeit angewendet werden.

## Aktivieren der Anpassungsspezifikation

Die Anpassungsspezifikation muss in vSphere auf dem Ziel vorhanden sein, auf dem die Bereitstellung erfolgt.

Bearbeiten Sie den Cloud-Vorlagencode direkt. Das folgende Beispiel verweist auf eine `cloud-assembly-linux`-Anpassungsspezifikation für einen WordPress-Host auf vSphere.

```
resources:
 WebTier:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 name: wordpress
 cpuCount: 2
 totalMemoryMB: 1024
 imageRef: 'Template: ubuntu-18.04'
 customizationSpec: 'cloud-assembly-linux'
 resourceGroupName: '/Datacenters/Datacenter/vm/deployments'
```

## Entscheidung, ob Anpassungsspezifikationen oder cloudConfig-Befehle verwendet werden

Wenn die Bereitstellungserfahrung mit den derzeit von Ihnen in vSphere durchgeführten Aktionen übereinstimmen soll, ist die Verwendung von Anpassungsspezifikationen möglicherweise der beste Ansatz. Um jedoch eine Erweiterung auf eine Hybrid-Bereitstellung oder eine Bereitstellung mit mehreren Clouds durchzuführen, besteht ein neutralerer Ansatz in cloudConfig-Initialisierungsbefehlen.

Weitere Informationen zu cloudConfig-Abschnitten in Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Konfigurationsbefehle in vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen](#).

## Befehle und Anpassungsspezifikationen lassen sich möglicherweise nicht kombinieren

Gehen Sie bei der Bereitstellung in vSphere umsichtig vor, wenn Sie versuchen, einen eingebetteten cloudConfig-Befehl mit der Initialisierung der Anpassungsspezifikation zu kombinieren. Sie sind in formaler Hinsicht nicht kompatibel und verursachen möglicherweise inkonsistente oder unerwünschte Ergebnisse, wenn sie gemeinsam verwendet werden.

Ein Beispiel dafür, wie Befehle und Anpassungsspezifikationen interagieren, finden Sie unter [Statische vSphere-IP-Adressen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

## Konfigurationsbefehle in vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen

Sie können einen cloudConfig-Abschnitt im vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagencode einfügen, dem Sie zur Bereitstellungszeit auszuführende Initialisierungsbefehle für Maschinen hinzufügen.

## cloudConfig-Befehlsformate

- Linux – Initialisierungsbefehle folgen dem offenen [cloud-init](#)-Standard.
- Windows – Initialisierungsbefehle verwenden [Cloudbase-init](#).

Linux [cloud-init](#) und Windows [Cloudbase-init](#) verwenden nicht dieselbe Syntax. Ein cloudConfig-Abschnitt für ein Betriebssystem funktioniert nicht in einem Maschinen-Image des anderen Betriebssystems.

## Anwendungsmöglichkeiten von cloudConfig-Befehlen

Sie verwenden Initialisierungsbefehle, um die Anwendung von Daten oder Einstellungen zum Zeitpunkt der Instanzerstellung zu automatisieren, wodurch Benutzer, Berechtigungen, Installationen oder andere befehlsbasierte Vorgänge angepasst werden können. Zu den Beispielen gehören:

- Festlegen eines Hostnamens
- Erstellen und Einrichten von privaten SSH-Schlüsseln
- Installieren von Paketen

## Möglichkeiten für das Hinzufügen von cloudConfig-Befehlen

Sie können einen cloudConfig-Abschnitt dem Cloud-Vorlagencode hinzufügen, aber Sie können einen solchen Abschnitt auch im Voraus einem Maschinen-Image hinzufügen, wenn Sie die Infrastruktur konfigurieren. Alle Cloud-Vorlagen, die auf dieses Quell-Image verweisen, erhalten dieselbe Initialisierung.

Möglicherweise verfügen Sie über eine Image-Zuordnung und eine Cloud-Vorlage, die beide Initialisierungsbefehle enthalten. Zum Zeitpunkt der Bereitstellung werden die Befehle zusammengeführt. Die konsolidierten Befehle werden dann von vRealize Automation Cloud Assembly ausgeführt.

Wenn derselbe Befehl an beiden Positionen angezeigt wird, aber unterschiedliche Parameter enthält, wird nur der Image-Zuordnungsbefehl ausgeführt.

Zusätzliche Informationen hierzu finden Sie unter [Weitere Informationen zu Image-Zuordnungen in vRealize Automation](#).

## Beispiel für cloudConfig-Befehle

Der folgende cloudConfig-Beispielabschnitt stammt aus dem Cloud-Vorlagencode des [Erstellen einer einfachen Cloud-Vorlage](#) für den Linux-basierten MySQL-Server.

---

**Hinweis** Um die korrekte Interpretation von Befehlen zu gewährleisten, fügen Sie immer einen senkrechten Strich (`cloudConfig: |`) hinzu, wie in der Abbildung gezeigt.

---

```
cloudConfig: |
 #cloud-config
 repo_update: true
```

```

repo_upgrade: all
packages:
 - apache2
 - php
 - php-mysql
 - libapache2-mod-php
 - php-mcrypt
 - mysql-client
runcmd:
 - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget
https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/
mywordpresssite --strip-components 1
 - i=0; while [$i -le 5]; do mysql --connect-timeout=3 -h $
{DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15;
i=$((i+1)); done
 - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${DBTier.networks[0].address} -e "create database
wordpress_blog;"
 - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/
mywordpresssite/wp-config.php
 - sed -i -e s/"define('DB_NAME', 'database_name_here');"/"define('DB_NAME',
'wordpress_blog');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed
-i -e s/"define('DB_USER', 'username_here');"/"define('DB_USER',
'root');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i
-e s/"define('DB_PASSWORD', 'password_here');"/"define('DB_PASSWORD',
'mysqlpassword');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed
-i -e s/"define('DB_HOST', 'localhost');"/"define('DB_HOST', '$
{DBTier.networks[0].address}');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
 - service apache2 reload

```

Wenn ein cloud-init-Skript unerwartetes Verhalten aufweist, überprüfen Sie die erfasste Konsolenausgabe in `/var/log/cloud-init-output.log` zur Fehlerbehebung. Weitere Informationen zu cloud-init finden Sie in der [cloud-init-Dokumentation](#).

## Befehle und Anpassungsspezifikationen lassen sich möglicherweise nicht kombinieren

Gehen Sie bei der Bereitstellung in vSphere umsichtig vor, wenn Sie versuchen, einen eingebetteten cloudConfig-Befehl mit der Initialisierung der Anpassungsspezifikation zu kombinieren. Sie sind in formaler Hinsicht nicht kompatibel und verursachen möglicherweise inkonsistente oder unerwünschte Ergebnisse, wenn sie gemeinsam verwendet werden.

Ein Beispiel dafür, wie Befehle und Anpassungsspezifikationen interagieren, finden Sie unter [Statische vSphere-IP-Adressen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

## vSphere-Vorlagen für die Initialisierung in vRealize Automation Cloud Assembly


Wenn Ihre vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage ein Image basierend auf einer vSphere-Vorlage bereitstellt, muss die vSphere-Vorlage im Voraus zur Unterstützung von cloud-init konfiguriert werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine vSphere-Vorlage zur Unterstützung von cloud-init zu konfigurieren.

- 1 Installieren Sie cloud-init auf der virtuellen Maschine, die als Vorlage dient.

Beispiel: Verwenden Sie `yum` für die Installation von cloud-init auf CentOS oder `apt-get` für die Installation auf Ubuntu.

- 2 Legen Sie den Passthrough-Modus für die CD-ROM der virtuellen Maschine fest.

| CD/DVD drive 1 * | Client Device                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status           | <input type="checkbox"/> Connect At Power On                                                         |
| CD/DVD Media     | To connect, power on the VM and select the media from the VM Hardware panel on Summary tab           |
| Device Mode      |  Passthrough CD-ROM |

- 3 Führen Sie `cloud-init clean` in der Befehlszeile des Gastbetriebssystems aus.

---

**Hinweis** Nehmen Sie nach Abschluss von `cloud-init clean` keine weiteren Änderungen an der virtuellen Maschine vor.

---

- 4 Fahren Sie die virtuelle Maschine herunter und konvertieren Sie sie in eine Vorlage.

## Statische vSphere-IP-Adressen in vRealize Automation Cloud Assembly

Bei der Bereitstellung auf vSphere in vRealize Automation Cloud Assembly können Sie eine statische IP-Adresse zuweisen, müssen jedoch darauf achten, dass keine Konflikte zwischen cloudConfig-Initialisierungsbefehlen und Anpassungsspezifikationen entstehen.

### Beispieldesigns

In den folgenden Designs wird auf sichere Art und Weise eine statische IP-Adresse angewendet, ohne dass Konflikte zwischen Initialisierungsbefehlen für Cloud-Vorlagen und Anpassungsspezifikationen auftreten. Alle enthalten die Netzwerkeinstellung `assignment: static`.

| Design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beispiel für Cloud-Vorlagencode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zuweisen einer statischen IP-Adresse zu einer Linux-Maschine, für die kein cloud-init-Code verfügbar ist</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <pre>resources:   wpnet:     type: Cloud.Network     properties:       name: wpnet       networkType: public       constraints:         - tag: sqa   DBTier:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       image: linux-template       networks:         - name: '\${wpnet.name}'           assignment: static           network: '\${resource.wpnet.id}'</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Weisen Sie einer Linux-Maschine mit cloud-init-Code, der keine Netzwerkzuweisungsbefehle enthält, eine statische IP-Adresse zu.</p> <p>HINWEIS: Die vSphere-Anpassungsspezifikation wird angewendet, unabhängig davon, ob Sie die Eigenschaft „customizeGuestOs“ auf „true“ festlegen oder die Eigenschaft „customizeGuestOs“ weglassen.</p> | <p>Ubuntu-Beispiel</p> <pre>resources:   wpnet:     type: Cloud.Network     properties:       name: wpnet       networkType: public       constraints:         - tag: sqa   DBTier:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       image: ubuntu-template       customizeGuestOs: true       cloudConfig:           #cloud-config         ssh_pwauth: yes         chpasswd:           list:               root:Pa\$\$w0rd           expire: false         write_files:           - path: /tmpFile.txt             content:                 \${resource.wpnet.dns}       runcmd:         - hostnamectl set-hostname --pretty \${self.resourceName}         - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled       networks:         - name: '\${wpnet.name}'           assignment: static           network: '\${resource.wpnet.id}'</pre> <p>CentOS-Beispiel</p> <pre>resources:   wpnet:     type: Cloud.Network     properties:</pre> |

**Design****Beispiel für Cloud-Vorlagencode**

```
name: wpnet
networkType: public
constraints:
 - tag: sqa
DBTier:
type: Cloud.vSphere.Machine
properties:
 flavor: small
 image: centos-template
 customizeGuestOs: true
 cloudConfig: |
 #cloud-config
 write_files:
 - path: /test.txt
 content: |
 deploying in power off.
 then rebooting.
networks:
 - name: '${wpnet.name}'
 assignment: static
 network: '${resource.wpnet.id}'
```

| Design                                                                                                                                                                                        | Beispiel für Cloud-Vorlagencode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Weisen Sie einer Linux-Maschine mit cloud-init-Code, der Netzwerkzuweisungsbefehle enthält, eine statische IP-Adresse zu.</p> <p>Die Eigenschaft „customizeGuestOs“ muss „false“ sein.</p> | <p>Ubuntu-Beispiel</p> <pre> resources:   wpnet:     type: Cloud.Network     properties:       name: wpnet       networkType: public       constraints:         - tag: sqa   DBTier:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       image: ubuntu-template       customizeGuestOs: false       cloudConfig:           #cloud-config         write_files:           - path: /etc/netplan/99-installer-             config.yaml             content:                 network:                 version: 2                 renderer: networkd                 ethernet:                   ens160:                     addresses:  - \${resource.DBTier.networks[0].address}/\${   {resource.wpnet.prefixLength}     gateway4: \$   {resource.wpnet.gateway}       nameservers:         search: \$   {resource.wpnet.dnsSearchDomains}         addresses: \${resource.wpnet.dns}    runcmd:     - netplan apply     - hostnamectl set-hostname --pretty \$   {self.resourceName}     - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled   networks:     - name: '\${wpnet.name}'       assignment: static       network: '\${resource.wpnet.id}' </pre> <p>CentOS-Beispiel</p> <pre> resources:   wpnet:     type: Cloud.Network     properties:       name: wpnet       networkType: public       constraints:         - tag: sqa   DBTier:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       image: centos-template </pre> |

**Design****Beispiel für Cloud-Vorlagencode**

```

customizeGuestOs: false
cloudConfig: |
 #cloud-config
 ssh_pwauth: yes
 chpasswd:
 list: |
 root:VMware1!
 expire: false
 runcmd:
 - nmcli con add type
ethernet con-name 'custom ens192'
ifname ens192 ip4 ${self.networks[0].address}/
${resource.wpnet.prefixLength} gw4 $
{resource.wpnet.gateway}
 - nmcli con mod 'custom ens192' ipv4.dns "$
{join(resource.wpnet.dns, ' ')}"
 - nmcli con mod 'custom ens192' ipv4.dns-
search "${join(resource.wpnet.dnsSearchDomains, ',')}"
 - nmcli con down 'System ens192' ; nmcli
con up 'custom ens192'
 - nmcli con del 'System ens192'
 - hostnamectl set-hostname --static `dig -x
${self.networks[0].address} +short | cut -d "." -f 1`
 - hostnamectl set-hostname --pretty $
{self.resourceName}
 - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
networks:
 - name: '${wpnet.name}'
 assignment: static
 network: '${resource.wpnet.id}'

```

Wenn die Bereitstellung auf einem referenzierten Image beruht, weisen Sie einer Linux-Maschine mit cloud-init-Code, der Netzwerkzuweisungsbefehle enthält, eine statische IP-Adresse zu.

Die Eigenschaft „customizeGuestOs“ muss „false“ sein.

Darüber hinaus darf die Cloud-Vorlage nicht die Eigenschaft „ovfProperties“ enthalten, die die Anpassung blockiert.

```

resources:
 wpnet:
 type: Cloud.Network
 properties:
 name: wpnet
 networkType: public
 constraints:
 - tag: sqa
 DBTier:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 flavor: small

imageRef: 'https://cloud-images.ubuntu.com/releases/focal/release/ubuntu-20.04-server-cloudimg-amd64.ova'
customizeGuestOs: false
cloudConfig: |
 #cloud-config
 ssh_pwauth: yes
 chpasswd:
 list: |
 root:Pa$$w0rd
 ubuntu:Pa$$w0rd
 expire: false
 write_files:
 - path: /etc/netplan/99-netcfg-vrac.yaml
 content: |
 network:
 version: 2
 renderer: networkd

```

**Design****Beispiel für Cloud-Vorlagencode**

```

ethernets:
 ens192:
 dhcp4: no
 dhcp6: no
 addresses:
 - ${resource.DBTier.networks[0].address}/${
 {resource.wpnet.prefixLength}
 gateway4: $
 {resource.wpnet.gateway}
 nameservers:
 search: $
 {resource.wpnet.dnsSearchDomains}
 addresses: ${resource.wpnet.dns}
 runcmd:
 - netplan apply
 - hostnamectl set-hostname --pretty $
 {self.resourceName}
 - touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
 networks:
 - name: '${wpnet.name}'
 assignment: static
 network: '${resource.wpnet.id}'

```

## Designs, die nicht funktionieren oder zu unerwünschten Ergebnissen führen können

- Der cloud-init-Code enthält keine Netzwerkzuweisungsbefehle, und die Eigenschaft „customizeGuestOs“ ist „false“.

Es sind weder Initialisierungsbefehle noch Anpassungsspezifikationen zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen vorhanden.

- Der cloud-init-Code enthält keine Netzwerkzuweisungsbefehle, und die Eigenschaft „ovfProperties“ ist festgelegt.

Initialisierungsbefehle sind nicht vorhanden, aber „ovfProperties“ hat die Anpassungsspezifikation blockiert.

- Der cloud-init-Code enthält Netzwerkzuweisungsbefehle, und die Eigenschaft „customizeGuestOs“ fehlt oder ist auf „true“ festgelegt.

Die Anwendung der Anpassungsspezifikation steht in Konflikt mit Initialisierungsbefehlen.

## Andere Problemumgehungen für cloud-init und Anpassungsspezifikationen

Bei der Bereitstellung in vSphere können Sie ein Image auch so anpassen, dass Konflikte mit cloud-init und Anpassungsspezifikationen umgangen werden können. Weitere Informationen finden Sie im folgenden externen Repository.

- [vSphere Image Preparation Scripts](#)

## Verzögerte Bereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly

Eine virtuelle Maschine muss unter Umständen vollständig initialisiert werden, bevor mit der vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung fortgefahren werden kann.

Das Bereitstellen einer Maschine, auf der noch Pakete installiert und ein Webserver gestartet werden, kann beispielsweise dazu führen, dass ein vorschneller Benutzer versucht, eine Anwendung zu öffnen, bevor sie verfügbar ist.

Stellen Sie bei Verwendung dieser Funktion folgende Überlegungen an.

- Die Funktion verwendet das Modul „[cloud-init phone\\_home](#)“ und ist verfügbar, wenn Linux-Maschinen bereitgestellt werden.
- Phone\_home steht für Windows aufgrund von [Cloudbase-init](#)-Einschränkungen nicht zur Verfügung.
- Phone\_home kann sich wie eine explizite Abhängigkeit auf die Bereitstellungsreihenfolge auswirken, ist aber flexibler im Hinblick auf Zeitplanungs- und Verarbeitungsoptionen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen von Bindungen und Abhängigkeiten zwischen Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

- Für phone\_home ist in der Cloud-Vorlage ein cloudConfig-Abschnitt erforderlich.
- Ihre Kreativität spielt eine Rolle. Initialisierungsbefehle umfassen unter Umständen eine eingebettete Wartezeit zwischen Vorgängen, die zusammen mit phone\_home verwendet werden können.
- Cloud-Vorlagen-basiertes phone\_home funktioniert nicht, wenn die Maschinenvorlage bereits Einstellungen für das phone\_home-Modul enthält
- Die Maschine muss über ausgehenden Kommunikationszugriff auf vRealize Automation Cloud Assembly verfügen.

Zur Einführung einer Bereitstellungsverzögerung in vRealize Automation Cloud Assembly fügen Sie der Cloud-Vorlage einen `cloudConfigSettings`-Abschnitt hinzu:

```
cloudConfigSettings:
 phoneHomeShouldWait: true
 phoneHomeTimeoutSeconds: 600
 phoneHomeFailOnTimeout: true
```

| Eigenschaft             | Beschreibung                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phoneHomeShouldWait     | Warten auf Initialisierung, True oder False.                                                                                                                                                |
| phoneHomeTimeoutSeconds | Zeitpunkt, an dem entschieden werden muss, ob die Bereitstellung trotz laufender Initialisierung fortgesetzt wird. Standardwert ist 10 Minuten.                                             |
| phoneHomeFailOnTimeout  | Fortsetzen der Bereitstellung nach einer Zeitüberschreitung, True oder False. Wenn Sie die Bereitstellung dennoch fortsetzen, beachten Sie, dass sie aus anderen Gründen fehlschlagen kann. |

## Windows-Gastanpassung in vRealize Automation Cloud Assembly

Damit vRealize Automation Cloud Assembly eine Windows-Maschine bei der Bereitstellung automatisch initialisiert, bereiten Sie ein Image vor, das Cloudbase-Init unterstützt, und dann eine Cloud-Vorlage, die die entsprechenden Befehle enthält.

Der Image-Erstellungsprozess variiert je nach Cloud-Anbieter. Das hier angezeigte Beispiel gilt für vSphere.

### Windows-vRealize Automation Cloud Assembly-Image für vSphere

Damit vRealize Automation Cloud Assembly eine auf vSphere bereitgestellte Windows-Maschine initialisieren kann, muss das Image auf einer vSphere-Vorlage mit installiertem und konfiguriertem Cloudbase-Init basieren.


#### Erstellen des Images

- 1 Verwenden Sie vSphere, um eine Windows-VM zu erstellen und einzuschalten.
- 2 Melden Sie sich auf der virtuellen Maschine bei Windows an.
- 3 Laden Sie Cloudbase-Init herunter.

<https://cloudbase.it/cloudbase-init/#download>

- 4 Starten Sie die MSI-Setupdatei für Cloudbase-Init.

Geben Sie während der Installation **Administrator** als Benutzernamen ein und wählen Sie die Option zum Ausführen als LocalSystem aus.



Andere Einrichtungsauswahlen können als Standardwerte beibehalten werden.

- 5 Lassen Sie die Ausführung der Installation zu, schließen Sie jedoch die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten nicht.

---

**Wichtig** Schließen Sie die letzte Seite des Einrichtungsassistenten nicht.

---

- 6 Während die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten noch geöffnet ist, navigieren Sie in Windows zum Installationspfad für Cloudbase-Init und öffnen Sie die folgende Datei in einem Texteditor.

```
conf\cloudbase-init-unattend.conf
```

- 7 Setzen Sie `metadata_services` auf `OvfService` (siehe Abbildung). Fügen Sie die Einstellung hinzu, wenn sie noch nicht vorhanden ist.

```
metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.ovfservice.OvfService
```

- 8 Speichern und schließen Sie `cloudbase-init-unattend.conf`.
- 9 Öffnen Sie im gleichen Ordner die nachfolgende Datei in einem Texteditor.

```
conf\cloudbase-init.conf
```

- 10 Legen Sie `first_logon_behaviour`, `metadata_services` und `plugins` fest (siehe Abbildung). Fügen Sie die Einstellungen hinzu, wenn sie noch nicht vorhanden sind.

```
first_logon_behaviour=always
. . .
metadata_services=cloudbaseinit.metadata.services.ovfservice.OvfService
. . .
plugins=cloudbaseinit.plugins.windows.createuser.CreateUserPlugin,cloudbaseinit.plugins.win
dows.setuserpassword.SetUserPasswordPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.sshpublickeys.SetUs
erSSHPublicKeysPlugin,cloudbaseinit.plugins.common.userdata.UserDataPlugin
. . .
```


- 11 Speichern und schließen Sie `cloudbase-init.conf`.

- 12 Wählen Sie auf der Abschlusseite des Einrichtungsassistenten die Optionen zum Ausführen von Sysprep und zum Herunterfahren nach Sysprep aus und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

**Hinweis** VMware sind Fälle bekannt, bei denen die Ausführung von Sysprep verhindert, dass Bereitstellungen des Images funktionieren.

Bei der Bereitstellung wendet vRealize Automation Cloud Assembly eine dynamisch generierte Anpassungsspezifikation an, die die Netzwerkschnittstelle trennt. Der Status „Sysprep ausstehend“ im Image hat möglicherweise zur Folge, dass die Anpassungsspezifikation fehlschlägt und die Bereitstellung getrennt wird.

Wenn Sie vermuten, dass dies in Ihrer Umgebung der Fall ist, versuchen Sie, die Sysprep-Optionen beim Erstellen des Images deaktiviert zu lassen.



- 13 Nachdem die virtuelle Maschine heruntergefahren wurde, verwenden Sie vSphere, um sie in eine Vorlage zu verwandeln.

### Zusätzliche Details

Die folgende Tabelle erläutert die während der Einrichtung vorgenommenen Konfigurationseingaben.

| Konfigurationseinstellung                            | Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Username, CreateUserPlugin und SetUserPasswordPlugin | Nach Sysprep wird beim ersten Start CreateUserPlugin verwendet, um das Administratorkonto des Benutzernamens mit einem leeren Kennwort zu erstellen. Mit SetUserPasswordPlugin kann Cloudbase-Init das leere Kennwort in das Kennwort für den Remotezugriff ändern, das in die Cloud-Vorlage aufgenommen wird. |
| Verhalten bei erster Anmeldung                       | Diese Einstellung fordert den Benutzer auf, das Kennwort bei der ersten Anmeldung zu ändern.                                                                                                                                                                                                                   |
| Metadatendienste                                     | Wenn nur OVFSservice aufgelistet wird, versucht Cloudbase-Init nicht, andere Metadatendienste zu finden, die in vCenter nicht unterstützt werden. Dies führt zu übersichtlicheren Protokolldateien, da die Protokolle andernfalls mit Einträgen über das Nichtauffinden dieser anderen Dienste gefüllt werden. |

| Konfigurationseinstellung | Zweck                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plug-Ins                  | Wenn nur Plug-Ins mit Funktionen aufgelistet werden, die von OVFSservice unterstützt werden, sind die Protokolle ebenfalls übersichtlicher. Cloudbase-Init führt Plug-Ins in der angegebenen Reihenfolge aus. |
| Als LocalSystem ausführen | Diese Einstellung unterstützt erweiterte Initialisierungsbefehle, für die es erforderlich sein kann, dass Cloudbase-Init unter einem dedizierten Administratorkonto ausgeführt wird.                          |

## Cloudbase-Init-Befehle für Windows in vRealize Automation Cloud Assembly

Fügen Sie zum Ausführen der Windows-Maschineninitialisierung zur Bereitstellungszeit dem vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagencode Cloudbase-Init-Befehle hinzu.

Das hier angezeigte Beispiel basiert auf vSphere, andere Cloud-Anbieter sollten jedoch ähnlich sein.

### Voraussetzungen

- Erstellen Sie die Infrastruktur. Fügen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly Ihr vSphere-Cloud-Konto und eine zugehörige Cloud-Zone hinzu.
- Fügen Sie die Konfigurations- und Image-Zuordnungen hinzu und fügen Sie Netzwerk- und Speicherprofile hinzu.

In Ihrer Infrastruktur muss eine Image-Zuordnung auf eine Windows-Vorlage verweisen, die Sie zur Unterstützung von Cloudbase-Init erstellt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Windows-vRealize Automation Cloud Assembly-Image für vSphere](#).

Wenn die Vorlage nicht aufgelistet ist, gehen Sie zu „Cloud-Konten“ und synchronisieren Sie die Images. Andernfalls wird die automatische Synchronisierung alle 24 Stunden ausgeführt.

- Fügen Sie ein Projekt hinzu, fügen Sie Benutzer hinzu und stellen Sie sicher, dass die Benutzer Ihre Cloud-Zone bereitstellen können.

Weitere Informationen zum Erstellen von Infrastruktur und Projekten finden Sie in den Beispielen im [Lernprogramm: Einrichten und Testen einer Multi-Cloud-Infrastruktur und von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

### Verfahren

- 1 Gehen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zur Registerkarte **Design** und erstellen Sie eine Cloud-Vorlage.
- 2 Fügen Sie einen `cloudConfig`-Abschnitt mit den gewünschten Cloudbase-Init-Befehlen hinzu.

Mit den folgenden Befehlsbeispielen wird eine neue Datei auf dem c: -Laufwerk von Windows erstellt und der Hostname festgelegt.

```
resources:
 Cloud_Machine_1:
 type: Cloud.Machine
 properties:
 image: cloudbase-init-win-2016
 flavor: small
 remoteAccess:
 authentication: usernamePassword
 username: Administrator
 password: Password1234@$
 cloudConfig: |
 #cloud-config
 write_files:
 content: Cloudbase-Init test
 path: C:\test.txt
 set_hostname: testname
```

Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zu Cloudbase-init](#).

- 3 Fügen Sie `remoteAccess`-Eigenschaften hinzu, um die Maschine für die Erstanmeldung bei Windows zu konfigurieren.

Wie beim Erstellen der Vorlage erwähnt, wählt der Metadatendienst die Anmeldeinformationen aus und stellt sie an `CreateUserPlugin` und `SetUserPasswordPlugin` bereit. Beachten Sie, dass das Kennwort die Kennwortanforderungen von Windows erfüllen muss.

- 4 Testen und stellen Sie die Cloud-Vorlage in vRealize Automation Cloud Assembly bereit.
- 5 Verwenden Sie nach der Bereitstellung Windows RDP und die Anmeldedaten in der Vorlage, um sich bei der neuen Windows-Maschine anzumelden und die Anpassung zu überprüfen.

Im obigen Beispiel suchen Sie nach der `C:\test.txt`-Datei und prüfen die Systemeigenschaften für den Hostnamen.

## Maschinen- und Festplattencluster in vRealize Automation Cloud Assembly

Mit vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagendesigns ist es möglich, einen Maschinencluster bereitzustellen und einen Festplattencluster anzuhängen.

Zum Bereitstellen von Maschinenclustern nutzen Sie die Vorteile von `allocatePerInstance` [vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen-Flags für Anforderungen](#) und `count.index` und `map_to_object` [vRealize Automation Cloud Assembly-Ausdruckssyntax](#) in Ihren Cloud-Vorlagen.

Die folgenden Codebeispiele für Cloud-Vorlagen können als Richtlinien für Designs dienen, die Cluster bereitstellen.

## Zwei Maschinen, die einen Festplattencluster gemeinsam nutzen

```
resources:
 app0:
 type: Cloud.Machine
 allocatePerInstance: true
 properties:
 image: ubuntu
 flavor: small
 attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 0,2), "source")}'
 app1:
 type: Cloud.Machine
 allocatePerInstance: true
 properties:
 image: ubuntu
 flavor: small
 attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 2,4), "source")}'
 disk:
 type: Cloud.Volume
 allocatePerInstance: true
 properties:
 count: 4
 capacityGb: 5
```

## Variable Anzahl an Maschinen mit je einer Festplatte

```
inputs:
 count:
 type: integer
 default: 2
resources:
 Cloud_Machine_1:
 type: Cloud.Machine
 allocatePerInstance: true
 properties:
 image: ubuntu
 flavor: small
 count: '${input.count}'
 attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, count.index, count.index +
1), "source")}'
 disk:
 type: Cloud.Volume
 allocatePerInstance: true
 properties:
 count: '${input.count}'
 capacityGb: 5
```

## Variable Anzahl an Maschinen mit je zwei Festplatten

```
inputs:
 count:
 type: integer
 default: 2
```

```
resources:
 Cloud_Machine_1:
 type: Cloud.Machine
 allocatePerInstance: true
 properties:
 image: ubuntu
 flavor: small
 count: ${input.count}
 attachedDisks: '${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 2*count.index,
2*(count.index + 1)), "source")}'
 disk:
 type: Cloud.Volume
 allocatePerInstance: true
 properties:
 count: ${2*input.count}
 capacityGb: 5
```

## Festlegen der Festplattengrößen zur Anforderungszeit

```
inputs:
 disksize:
 type: array
 minItems: 2
 maxItems: 2
 items:
 type: object
 properties:
 size:
 type: integer
resources:
 app:
 type: Cloud.Machine
 allocatePerInstance: true
 properties:
 flavor: small
 image: ubuntu
 attachedDisks: ${map_to_object(slice(resource.disk[*].id, 0, 2), 'source')}
 disk:
 type: Cloud.Volume
 allocatePerInstance: true
 properties:
 count: 2
 capacityGb: ${input.disksize[count.index].size}
```

## Benutzerdefinierte Benennung für bereitgestellte Ressourcen in vRealize Automation Cloud Assembly

Als Cloud- oder Projektadministrator verfügen Sie über eine vorgeschriebene Benennungskonvention für Ressourcen in Ihrer Umgebung, und Sie möchten, dass die bereitgestellte Ressource diese Konvention ohne Benutzereingriff befolgt. Sie können eine

Benennungsvorlage für alle Bereitstellungen aus einem vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt erstellen.

Beispielsweise besteht Ihre Host-Benennungskonvention darin, eine Ressource mit einem Präfix wie *projectname-sitecode-costcenter-whereDeployed-identifier* zu versehen. Sie konfigurieren die benutzerdefinierte Benennungsvorlage für die Maschinen für jedes Projekt. Einige der Vorlagenvariablen werden während der Bereitstellung aus dem System abgerufen, andere basieren auf benutzerdefinierten Eigenschaften des Projekts. Die benutzerdefinierte Benennungsvorlage für das oben angegebene Präfix ähnelt dem folgenden Beispiel.

```
${project.name}-${resource.siteCode}-${resource.costCenter}-${endpoint.name}-${#####}
```

Der der in der Vorlagen als `${#####}` angegebene Bezeichner ist sechsstellig. Der Bezeichner ist ein Indikator bzw. ein Zähler, der die Eindeutigkeit sicherstellt. Als globaler Indikator für die Organisation erhöht er sich schrittweise für alle Projekte, nicht nur für das aktuelle Projekt. Wenn Sie mehrere Projekte haben, erwarten Sie für Bereitstellungen in Ihrem aktuellen Projekt keine Erhöhung von 000123 auf die folgende Zahl 000124. Sie können vielmehr eine Erhöhung von 000123 auf 000127 erwarten.

Alle Ressourcennamen müssen eindeutig sein. Verwenden Sie zur Gewährleistung von Eindeutigkeit die Eigenschaft „Inkrementelle Zahl“. Die Zahlen werden für alle Bereitstellungen erhöht, einschließlich Bereitstellungen, die von vRealize Automation Cloud Assembly benannt werden. Da das System robuster wird und benutzerdefinierte Namen auf zahlreiche Ressourcentypen anwendet, kann die Nummerierung zufällig erscheinen, die Werte gewährleisten aber dennoch Eindeutigkeit. Die Nummerierung erhöht sich auch, wenn Sie eine Testbereitstellung ausführen.

Die folgende Liste zeigt beispielhaft, wo die benutzerdefinierte Namen angewendet werden. Die Liste ist nicht als endgültig zu betrachten.

**Tabelle 6-2. Beispielliste der Ressourcen, auf die benutzerdefinierte Namen angewendet werden**

| Ressourcengruppe      | Ressourcentypen                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virtuelle Maschinen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cloud.Machine</li> <li>■ Cloud.vSphere.Machine</li> <li>■ Cloud.AWS.EC2.Instance</li> <li>■ Cloud.GCP.Machine</li> <li>■ Cloud.Azure.Machine</li> </ul> |
| Lastausgleichsdienste | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cloud.LoadBalancer</li> <li>■ Cloud.NSX.LoadBalancer</li> </ul>                                                                                         |
| Netzwerke             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cloud.Network</li> <li>■ Cloud.vSphere.Network</li> <li>■ Cloud.NSX.Network</li> </ul>                                                                  |
| Sicherheitsgruppen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cloud.SecurityGroup</li> </ul>                                                                                                                          |

**Tabelle 6-2. Beispielliste der Ressourcen, auf die benutzerdefinierte Namen angewendet werden (Fortsetzung)**

| Ressourcengruppe | Ressourcentypen                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festplatten      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cloud.Volume</li> <li>■ Cloud.vSphere.Disk</li> <li>■ Cloud.AWS.Volume</li> <li>■ Cloud.GCP.Disk</li> <li>■ Cloud.Azure.Disk</li> </ul> |
| NSX              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cloud.NSX.Gateway</li> <li>■ Cloud.NSX.NAT</li> </ul>                                                                                   |
| Microsoft Azure  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cloud.Azure.ResourceGroup</li> </ul>                                                                                                    |

Neben den hier angegebenen Beispielen können Sie auch den Benutzernamen, das verwendete Image, andere integrierte Optionen und einfache Zeichenfolgen hinzufügen. Beim Erstellen der Vorlage werden Hinweise zu möglichen Optionen angegeben.

Beachten Sie, dass es sich bei einigen der angezeigten Werte nur um Anwendungsfallbeispiele handelt. Sie können diese nicht eins zu eins auf Ihre Umgebung übertragen. Überlegen Sie sich, wo Sie Ihre eigenen Ersetzungen vornehmen würden, oder übernehmen Sie eine Hochrechnung aus den Beispielwerten, um die Anforderungen an die Verwaltung Ihrer eigenen Cloud-Infrastruktur und -Bereitstellung zu erfüllen.

#### Voraussetzungen

- Sie müssen die Benennungskonvention kennen, die Sie für Bereitstellungen aus einem Projekt verwenden möchten.
- Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie eine einfache Cloud-Vorlage erstellt haben oder erstellen können, mit dem Sie Ihre benutzerdefinierte Host-Präfixbenennung testen.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Infrastruktur > Projekte**.
- 2 Wählen Sie ein vorhandenes Projekt aus oder erstellen Sie ein neues Projekt.
- 3 Suchen Sie auf der Registerkarte **Bereitstellung** den Abschnitt „Benutzerdefinierte Eigenschaften“ und erstellen Sie die Eigenschaften für den Site-Code und die Kostenstellenwerte.

Hier können Sie die angezeigten Werte durch die passenden Werte für Ihre Umgebung ersetzen.

Custom Properties

Specify the custom properties that should be added to all requests in this project. ⓘ

| Define custom properties | Name       | Value       |     |
|--------------------------|------------|-------------|-----|
|                          | siteCode   | BGL         | -   |
|                          | costCenter | IT-research | - + |

Custom Naming

Specify the naming template to be used for machines provisioned in this project.

Template `${project.name}-${resource.siteCode}-${resource.costCenter}` ⓘ


- a Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen **siteCode** und dem Wert **BGL**.
  - b Fügen Sie eine weitere benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen **costCenter** und dem Wert **IT-Research** hinzu.
- 4 Suchen Sie den Abschnitt „Benutzerdefinierte Benennung“ und fügen Sie die folgende Vorlage hinzu.

```
${project.name}-${resource.siteCode}-${resource.costCenter}-${endpoint.name}-${#####}
```

Sie können zwar die Zeichenfolge hineinkopieren, aber wenn es sich um Ihre erste Benennungsvorlage handelt, empfiehlt es sich unter Umständen, beim Erstellen der Vorlage den Hinweistext und die Schnellauswahl zu verwenden.

- 5 Stellen Sie eine Cloud-Vorlage bereit, die dem Projekt zugeordnet ist, um zu überprüfen, ob der benutzerdefinierte Name auf die Ressource angewendet wird.
  - a Klicken Sie auf die Registerkarte **Design** und dann auf eine Cloud-Vorlage, die dem Projekt zugeordnet ist.
  - b Stellen Sie die Cloud-Vorlage bereit.
 

Die Registerkarte **Bereitstellungen** wird geöffnet. Darauf wird Ihre in Bearbeitung befindliche Bereitstellung angezeigt.
  - c Wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Namen der Bereitstellung.
  - d Beachten Sie auf der Registerkarte **Topologie** im rechten Fensterbereich, dass Ihr benutzerdefinierter Name der Ressourcenname ist.



- 6 Wenn Sie eine Test-Cloud-Vorlagen zur Überprüfung der Benennungskonvention bereitgestellt haben, können Sie die Bereitstellung löschen.

### Nächste Schritte

Erstellen Sie benutzerdefinierte Benennungsvorlagen für Ihre anderen Projekte.

## Vorgehensweise zum Hinzufügen des SaltStack Config-Minions in vRealize Automation Cloud Assembly-Designs

Wenn Sie SaltStack Config mit vRealize Automation integrieren, können Sie die Minions auf virtuellen Maschinen in Ihren Bereitstellungen installieren und die SaltStack Config-Funktionen verwenden, um zusätzliche Verwaltungsvorgänge auf den Maschinen durchzuführen.

Sie können Minions als Teil Ihrer Cloud-Vorlagen bereitstellen oder als Tag-2-Aktion einer Maschine hinzufügen. Sie können die Statusdateien auch als Teil der Vorlage oder als Tag-2-Aktion angeben. Die Anweisungen für die Bereitstellung in einer Cloud-Vorlage finden Sie hier. Weitere Informationen zur Tag-2-Aktion finden Sie unter „Anwenden der Salt-Konfiguration“ in [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

Minions sind Knoten, die den Salt-Minion-Dienst ausführen. Der Dienst hört Befehle aus einem Salt-Master ab und führt die angeforderten Aufgaben durch.

Derzeit können Sie die Cloud-Vorlage verwenden, um den Minion auf Linux-Maschinen zu installieren.

### Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie SaltStack Config installiert und die Integration konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Erstellen einer SaltStack Config-Integration mit vRealize Automation](#).
- Informationen zur Funktionsweise von SaltStack Config, einschließlich der wichtigsten Konzepte von Minions, finden Sie unter [Minions](#).
- Stellen Sie in SaltStack Config sicher, dass die FQDN-Namensauflösung von Minion zu Master funktioniert. Zum Überprüfen des FQDN auf dem Salt-Master in SaltStack Config wählen Sie **Minions > Alle Minions** aus und filtern die Spalte „Minion-ID“ nach dem Wert **saltmaster**. Klicken Sie auf „saltmaster“, um die Details anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass der FQDN-Wert korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass für die Images in vSphere, die Sie mit einem Salt-Minion bereitstellen möchten, SSH-Funktionen aktiviert sind. SSH wird verwendet, um remote auf die Maschine zuzugreifen und den Minion bereitzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den von Ihnen bereitgestellten Maschinen IP-Adressen zuweisen können. In SaltStack Config müssen die Maschinen über IP-Adressen verfügen. Verwenden Sie die IP-Adressen des öffentlichen IP-CIDR-Bereichs für das SDDC (softwaredefiniertes Datencenter), in dem sich Ihr Salt-Master befindet.

- Stellen Sie vor dem Hinzufügen der `saltConfiguration`-Eigenschaften sicher, dass die Cloud-Vorlage, der Sie den Minion hinzufügen, bereitgestellt werden kann.

## Hinzufügen von Minions zur Cloud-Vorlage

Als Cloud-Vorlagenentwickler können Sie der YAML Eigenschaften hinzufügen, mit denen das SaltStack Config-Minion beim Bereitstellen der Vorlage installiert wird.

Zu den Kerneigenschaften, die Sie der Vorlage hinzufügen, gehören Remotezugriff und bestimmte `saltConfiguration`-Eigenschaften. Das Verfahren umfasst nur ausgewählte Eigenschaften. Die YAML enthält andere `saltConfiguration`-Eigenschaften, die in diesem Beispiel nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Schema.

Obwohl in diesem Beispiel die Vorgehensweise zum Hinzufügen des Benutzernamens und Kennworts für die Remotezugriffseigenschaften veranschaulicht wird, können Sie eine geheime Eigenschaft konfigurieren und zur Vorlage hinzufügen. Ein Beispiel finden Sie unter [Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften](#).

### Verfahren

- 1 Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Optionen **Design > Cloud-Vorlagen** aus.
- 2 Öffnen Sie eine vorhandene Vorlage.
- 3 Fügen Sie im Codebereich den Maschinenressourcen beliebige `saltConfiguration`-Eigenschaften hinzu.

Sie müssen nicht alle möglichen Eigenschaften einschließen. Die in diesem Beispiel verwendeten Werte werden in der Tabelle erläutert.

```
saltConfiguration:
 masterId: saltstack_enterprise_installer
 minionId: '${input.minionID}'
 saltEnvironment: sse
 stateFiles:
 - /doe.sls
 variables:
 user: joe
```

Beschreibung der in diesem Beispiel verwendeten `saltConfiguration`-Eigenschaften.

| Eigenschaft     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| masterID        | Beim Wert <code>saltstack_enterprise_installer</code> handelt es sich um die standardmäßige masterID. Sie haben unter Umständen Master-IDs in SaltStack Config unter <b>Verwaltung &gt; Master-Schlüssel</b> definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| minionID        | Die Minion-ID wird von SaltStack Config zugewiesen, wenn Sie sie nicht angeben. Die Standard-ID ist die Maschinenadresse. Sie können sie nicht zur Verwendung des Hostnamens der Maschine konfigurieren.<br>Der aktuelle Wert in der Beispiel-YAML ('\${input.minionID}') ist eine Variable. Dieses Verfahren enthält die Schritte zum Hinzufügen eines Eingabewerts, der benannt und getestet werden kann. Es ist jedoch nicht üblich, dass die Minion-ID von Benutzern definiert wird. |
| saltEnvironment | Der Wert <code>sse</code> fungiert als Standardspeicherort für die Statusdateien. Ihre Statusdateien befinden sich möglicherweise an anderen Dateiserverspeicherorten in SaltStack Config unter <b>Config &gt; Dateiserver</b> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| stateFiles      | Der Wert <code>doe.sls</code> ist eine Standardstatusdatei, die in dem Dateiserververzeichnis bereitgestellt wird, das als saltEnvironment angegeben wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| variables       | Bei den Variablen handelt es sich um die Werte, die von der Statusdatei verwendet werden. In diesem Beispiel akzeptiert <code>doe.sls</code> einen Wert vom Typ <code>user</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Fügen Sie die `remoteAccess`-Eigenschaften hinzu, die SaltStack Config für die Kommunikation mit dem Minion verwendet.

```
remoteAccess:
 authentication: usernamePassword
 username: adminUser
 password: adminPassword
```

- Fügen Sie Eingaben hinzu, damit der bereitstellende Benutzer die Minion-ID angeben kann.

```
inputs:
 minionID:
 type: string
 title: Minion ID
```

- Stellen Sie sicher, dass die YAML die Eigenschaften enthält (siehe hierzu folgendes Beispiel).


```
inputs:
 minionID:
 type: string
 title: Minion ID
resources:
```

```

Cloud_vSphere_Machine_1:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 image: centos
 flavor: small
 saltConfiguration:
 masterId: saltstack_enterprise_installer
 minionId: '${input.minionID}'
 saltEnvironment: sse
 stateFiles:
 - /doe.sls
 variables:
 user: sylvia
 remoteAccess:
 authentication: usernamePassword
 username: adminUser
 password: adminPassword

```

- 7 Testen und stellen Sie die Cloud-Vorlage bereit.
- 8 Überprüfen Sie die Salt-Konfigurationseigenschaften für die bereitgestellte Maschine.
  - a Wählen Sie **Bereitstellungen > Bereitstellungen** aus und öffnen Sie die Bereitstellungsdetails.
  - b Klicken Sie auf der Registerkarte **Topologie** auf die Maschine und erweitern Sie die Eigenschaften im rechten Fensterbereich.



## Überprüfen des Minions in SaltStack Config


Nachdem Sie den Minion auf der virtuellen Maschine installiert haben, suchen Sie den Minion und führen Sie beliebige Aufträge oder Befehle für die Ressource aus.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie zum Öffnen von SaltStack Config oben rechts auf das Anwendungsmenü und dann auf **Cloud Services-Konsole**.
- 2 Klicken Sie auf die Dienstkachel **SaltStack Config**.
- 3 Erweitern Sie in SaltStack Config die Option **Minion-Schlüssel** und klicken Sie auf **Akzeptieren**.


- 4 Klicken Sie in der Spalte Minion-ID auf das Filtersymbol und geben Sie den Namen des Minions ein.

Der Name des Minions ist die Zeichenfolge, die bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage in vRealize Automation Cloud Assembly eingegeben wurde. In diesem Beispiel wird MinionID-0001 als Minion-ID verwendet.



- 5 Klicken Sie zum Anzeigen der Details auf den Namen des Minions.

Sie können Aufträge oder Befehle auf dem Minion ausführen. Beispiel: Festplattennutzung. Dieser Auftrag gibt Statistiken zur Festplattennutzung für ein Minion zurück.



## Nächste Schritte

Informationen zur Verwendung der **SaltStack Config**-Funktionen zum Verwalten Ihrer Ressourcen finden Sie in der [SaltStack Config-Dokumentation](#)

# Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly

Sie können Terraform-Konfigurationen als Ressource in Ihren Cloud-Vorlagen in vRealize Automation Cloud Assembly einbetten.

## Vorbereiten einer Terraform-Laufzeitumgebung für vRealize Automation Cloud Assembly

Entwürfe, die Terraform-Konfigurationen enthalten, benötigen Zugriff auf eine Terraform-Laufzeitumgebung, die Sie in das lokale vRealize Automation Cloud Assembly-Produkt integrieren.

### Vorgehensweise zum Hinzufügen einer Laufzeit

Die Laufzeitumgebung besteht aus einem Kubernetes-Cluster, der Terraform-CLI-Befehle zur Durchführung angeforderter Vorgänge ausführt. Darüber hinaus erfasst die Laufzeit Protokolle und gibt die Ergebnisse der Terraform-CLI-Befehle zurück.

Im lokalen vRealize Automation-Produkt müssen Benutzer ihren eigenen Terraform-Laufzeit-Kubernetes-Cluster konfigurieren. Nur eine Terraform-Laufzeit pro Organisation wird unterstützt. Alle Terraform-Bereitstellungen für diese Organisation verwenden dieselbe Laufzeit.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie über einen Kubernetes-Cluster verfügen, auf dem die Terraform-CLI ausgeführt werden soll.
  - Alle Benutzer können eine kubeconfig-Datei bereitstellen, um die Terraform-CLI auf einem nicht verwalteten Kubernetes-Cluster auszuführen.
  - Enterprise-Lizenzbenutzer können die Terraform-CLI auf einem von vRealize Automation verwalteten Kubernetes-Cluster ausführen.


Gehen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zu **Infrastruktur > Ressourcen > Kubernetes** und stellen Sie sicher, dass Sie über einen Kubernetes-Cluster verfügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Kubernetes-Clusters finden Sie unter [Vorgehensweise zum Arbeiten mit Kubernetes in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

- 2 Wenn der Kubernetes-Cluster neu hinzugefügt oder geändert wurde, warten Sie, bis die zugehörige Datenerfassung abgeschlossen ist.

Die Datenerfassung ruft die Liste der Namespaces und andere Informationen ab, was je nach Anbieter bis zu 5 Minuten dauern kann.

- 3 Nachdem die Datenerfassung abgeschlossen ist wechseln Sie zu **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen > Integration hinzufügen** und wählen Sie die Karte **Terraform-Laufzeit** aus.
- 4 Geben Sie Einstellungen ein.

Abbildung 6-3. Beispiel einer Terraform-Laufzeitintegration



## New Integration

Name \*

OurOrg TF Runtime

Description

Terraform Runtime Integration

Runtime type \*

☒ Managed kubernetes cluster
 ☐ External kubeconfig

Kubernetes cluster \*

?

Kubernetes namespace \*

?

Runtime Container Settings

Image

?

CPU request (Millicores)

CPU limit (Millicores)

Memory request (MB)

Memory limit (MB)

VALIDATE

| Einstellung                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                  | Geben Sie der Laufzeitintegration einen eindeutigen Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschreibung                          | Erläutern Sie den Zweck der Integration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Terraform-Laufzeitintegration:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laufzeittyp (nur Enterprise)          | Enterprise-Lizenzbenutzer können angeben, ob die Terraform-CLI auf einem von vRealize Automation verwalteten Kubernetes-Cluster oder auf einem nicht verwalteten Cluster ausgeführt werden soll.                                                                                                                                                                         |
| Kubernetes-kubeconfig (alle Benutzer) | <p>Fügen Sie in einem nicht verwalteten Kubernetes-Cluster den gesamten Inhalt der kubeconfig-Datei für den externen Cluster ein.</p> <p>Informationen zum Verwenden einer externen Kubernetes-Laufzeit mit einem Proxy-Server finden Sie unter <a href="#">Vorgehensweise zum Hinzufügen von Proxy-Unterstützung</a>. Diese Option ist für alle Benutzer verfügbar.</p> |

| Einstellung                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kubernetes-Cluster (nur Enterprise)   | <p>Für Kubernetes, das von vRealize Automation verwaltet wird, wählen Sie den Cluster aus, in dem die Terraform-CLI ausgeführt werden soll.</p> <p>Der Cluster und die zugehörige kubeconfig-Datei müssen erreichbar sein. Sie können den Zugriff auf kubeconfig mit einem GET in <code>/cmx/api/resources/k8s/clusters/{clusterId}/kube-config</code> validieren.</p> <p>Diese Option ist nur für Enterprise-Lizenzen verfügbar.</p> |
| Kubernetes-Namespace                  | Wählen Sie den Namespace aus, der im Cluster verwendet werden soll, um Pods zu erstellen, auf denen die Terraform-CLI ausgeführt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einstellungen für Laufzeit-Container: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Image                                 | <p>Geben Sie den Pfad zum Container-Image der Terraform-Version ein, die ausgeführt werden soll.</p> <p><b>Hinweis</b> Mit der Schaltfläche VALIDIEREN wird das Container-Image nicht geprüft.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| CPU-Anforderung                       | Geben Sie die CPU-Menge für die Ausführung von Containern ein. Der Standardwert beträgt 250 Millicore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPU-Grenzwert                         | Geben Sie die maximal zulässige CPU für die Ausführung von Containern ein. Der Standardwert beträgt 250 Millicore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbeitsspeichieranforderung           | Geben Sie die Menge des Arbeitsspeichers für die Ausführung von Containern ein. Der Standard ist 512 MB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arbeitsspeichergrenzwert              | Geben Sie den maximal zulässigen Arbeitsspeicher für die Ausführung von Containern ein. Der Standard ist 512 MB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

5 Klicken Sie auf **VALIDIEREN** ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

6 Klicken Sie auf **HINZUFÜGEN**.

Die Einstellungen werden zwischengespeichert. Nach dem Hinzufügen der Integration können Sie Einstellungen wie den Cluster oder Namespace ändern. Es kann jedoch bis zu 5 Minuten dauern, bis eine Änderung erkannt und die Terraform-CLI mit den neuen Einstellungen ausgeführt wird.

## Fehlerbehebung bei der Terraform-Laufzeit

Einige Probleme bei der Bereitstellung von Terraform-Konfigurationen hängen möglicherweise mit der Laufzeitintegration zusammen.

| Problem                                                                                                                                                                                  | Ursache                                                                                                                                                                                                                    | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Validierung schlägt mit einer Fehlermeldung fehl, die besagt, dass der Namespace ungültig ist.                                                                                       | Sie haben den Cluster geändert, aber den vorherigen Namespace in der Benutzeroberfläche belassen.                                                                                                                          | Wählen Sie nach dem Ändern der Clusterauswahl immer den Namespace erneut aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Namespace-Dropdown-Liste ist leer oder zeigt neu hinzugefügte Namespaces nicht an.                                                                                                   | Die Datenerfassung für den Cluster ist noch nicht abgeschlossen. Die Datenerfassung dauert bis zu 5 Minuten nach dem Eingeben oder Ändern des Clusters und bis zu 10 Minuten, wenn Sie den Namespace eingeben oder ändern. | Warten Sie für einen neuen Cluster mit vorhandenen Namespaces bis zu 5 Minuten, bis die Datenerfassung abgeschlossen ist.<br>Warten Sie für einen neuen Namespace in einem vorhandenen Cluster bis zu 10 Minuten, bis die Datenerfassung abgeschlossen ist.<br>Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Cluster und fügen Sie ihn unter <b>Infrastruktur &gt; Ressourcen &gt; Kubernetes</b> erneut hinzu. |
| Terraform-CLI-Container werden in einem vorherigen Cluster, vorherigen Namespace oder mit vorherigen Laufzeiteinstellungen erstellt, auch wenn das Integrationskonto aktualisiert wurde. | Der von vRealize Automation verwendete Kubernetes-API-Client wird 5 Minuten lang zwischengespeichert.                                                                                                                      | Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis Änderungen wirksam werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Validierung oder ein Terraform-Bereitstellungsvorgang schlägt mit einer Fehlermeldung fehl, die besagt, dass kubeconfig nicht verfügbar ist.                                         | Manchmal ereignen sich diese Fehler, weil der Cluster nicht von vRealize Automation aus erreichbar ist.<br>In anderen Fällen sind Benutzeranmeldedaten, Token oder Zertifikate ungültig.                                   | Der Fehler „kubeconfig“ kann aus mehreren Gründen auftreten. Möglicherweise muss zur Fehlerbehebung der technische Support kontaktiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Vorgehensweise zum Hinzufügen von Proxy-Unterstützung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, damit Ihr externer Kubernetes-Laufzeitcluster eine Verbindung über einen Proxy-Server herstellen kann.

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem externen Kubernetes-Cluster-Server an.
- 2 Erstellen Sie einen leeren Ordner.
- 3 Fügen Sie im neuen Ordner folgende Zeilen zu einer neuen Datei mit der Bezeichnung „Dockerfile“ hinzu.

```
FROM projects.registry.vmware.com/vra/terraform:latest as final
ENV https_proxy=protocol://username:password@proxy_host:proxy_port
ENV http_proxy=protocol://username:password@proxy_host:proxy_port
ENV no_proxy=.local,.localdomain,localhost
```

- 4 Ändern Sie die Platzhalterwerte, sodass die Umgebungsvariablen `https_proxy` und `http_proxy` die Proxy-Server-Einstellungen enthalten, die Sie für den Zugriff auf das Internet verwenden.


Das vom Proxy-Server verwendete *Protokoll* lautet HTTP oder HTTPS und entspricht unter Umständen nicht dem Namen der Umgebungsvariable `https_proxy` oder `http_proxy`.

- 5 Speichern und schließen Sie die Datei „Dockerfile“.
- 6 Führen Sie im leeren Ordner den folgenden Befehl aus. Abhängig von Ihren Kontoberechtigungen müssen Sie den Befehl möglicherweise im Sudo-Modus ausführen.

```
docker build --file Dockerfile --tag custom-terraform-runtime:1.0 .
```

Der Befehl erstellt ein lokales Docker-Image (custom-terraform-runtime:1.0).

- 7 Wechseln Sie in vRealize Automation Cloud Assembly unter **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** zu Ihrer Terraform-Laufzeitintegration.
- 8 Erstellen oder bearbeiten Sie die Einstellungen des Laufzeit-Containers, um das Image „custom-ungform-runtime:1.0“ zu verwenden:



## vRealize Automation Cloud Assembly Terraform-Laufzeit ohne Internetzugriff

vRealize Automation Cloud Assembly-Benutzer, die Terraform-Integrationen entwerfen und ausführen müssen, während sie keinen Internetzugriff haben, können ihre Laufzeitumgebung einrichten, indem sie dem nachstehenden Beispiel folgen.

---

**Hinweis** Sie müssen während der Einrichtung vorübergehend eine Verbindung zum Internet herstellen.

---

Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass Sie über [Ihre eigene Docker-Registrierung](#) verfügen und über eine Internetverbindung auf deren Repositorys zugreifen können.

### Erstellen des benutzerdefinierten Container-Images

- 1 Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Container-Image, das die Binärdateien des Terraform-Anbieter-Plug-Ins enthält.

In der folgenden Datei „Dockerfile“ ist ein Beispiel für die Erstellung eines benutzerdefinierten Images mit dem GCP-Anbieter für Terraform zu sehen.

Das Herunterladen des Basisimages `projects.registry.vmware.com/vra/terraform:latest` in die Datei „Dockerfile“ erfordert temporären Internetzugriff auf die VMware Harbor-Registrierung unter `projects.registry.vmware.com`.

Firewall- oder Proxy-Einstellungen können dazu führen, dass der Image-Build fehlschlägt. Möglicherweise müssen Sie temporären Zugriff auf [releases.hashicorp.com](https://releases.hashicorp.com) aktivieren, um die Binärdateien des Terraform-Anbieter-Plug-Ins herunterzuladen. Sie können jedoch optional Ihre private Registrierung verwenden, um die Plug-In-Binärdateien zur Verfügung zu stellen.


```
FROM projects.registry.vmware.com/vra/terraform:latest as final

Create provider plug-in directory
ARG plugins=/tmp/terraform.d/plugin-cache/linux_amd64
RUN mkdir -m 777 -p $plugins

Download and unzip all required provider plug-ins from hashicorp to provider directory
RUN cd $plugins \
 && wget -q https://releases.hashicorp.com/terraform-provider-google/3.58.0/terraform-provider-google_3.58.0_linux_amd64.zip \
 && unzip *.zip \
 && rm *.zip

For "terraform init" configure terraform CLI to use provider plug-in directory and not
download from internet
ENV TF_CLI_ARGS_init="-plugin-dir=$plugins -get-plugins=false"
```

- 2 Erstellen, taggen und übertragen Sie das benutzerdefinierte Container-Image in Ihr eigenes Docker-Repository.
- 3 Wechseln Sie in vRealize Automation Cloud Assembly unter **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** zu Ihrer Terraform-Laufzeitintegration.
- 4 Erstellen oder bearbeiten Sie die Laufzeit-Containereinstellungen, um Ihr Repository für das benutzerdefinierte Container-Image hinzuzufügen. Der Name des beispielhaft erstellten benutzerdefinierten Container-Images lautet `registry.ourcompany.com/project1/image1:latest`.



### Lokales Hosten der Terraform-CLI

- 1 Laden Sie die Terraform-CLI-Binärdateien herunter.
- 2 Laden Sie die Terraform-CLI-Binärdateien auf Ihren lokalen Web- oder FTP-Server hoch.
- 3 Wechseln Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Terraform-Versionen**.
- 4 Erstellen oder bearbeiten Sie die Terraform-Version so, dass sie die URL zu den Terraform-CLI-Binärdateien enthält, die auf Ihrem lokalen Server gehostet werden.

- 5 Wenn für den lokalen Web- oder FTP-Server eine Anmeldeauthentifizierung erforderlich ist, wählen Sie **Standardauthentifizierung** aus und geben Sie die Anmeldedaten (Benutzername und Kennwort) für den Zugriff auf den Server ein.

Zum Ändern des Authentifizierungstyps müssen Sie über die Cloud-Administratorrolle in vRealize Automation Cloud Assembly verfügen.

The screenshot shows the configuration page for version 0.12.29. At the top, there is a 'DELETE' button. Below it, the 'Version' field is set to '0.12.29'. The 'Description' field is empty. The 'Enabled' toggle switch is turned on. The 'URL' field contains 'http://host1.ourcompany.com:8080/tf/0.12.29/terraform\_0.12.29\_linux\_amd64.zip'. The 'Authentication type' is set to 'No authentication'. The 'SHA256 Checksum' field contains '872245d9c6302b24dc0d98a1e010aef1e4ef60865a2d1f60102c8ad03e9d5a1d'. Each field has an information icon (i) to its right.

## Entwerfen und Bereitstellen von Terraform-Konfigurationen

Sobald die Laufzeit vorhanden ist, können Sie Terraform-Konfigurationsdateien in Git hinzufügen, Cloud-Vorlagen für sie entwerfen und Bereitstellungen vornehmen.

Informationen zu den ersten Schritten finden Sie unter [Vorbereiten auf Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

## Fehlerbehebung

Öffnen Sie beim Bereitstellen die Bereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly. Suchen Sie auf der Registerkarte „Verlauf“ nach Terraform-Ereignissen und klicken Sie rechts auf **Protokolle anzeigen**. Wenn Ihr lokaler Terraform-Anbieter funktioniert, werden die folgenden Meldungen im Protokoll angezeigt.

```
Initializing provider plugins
```

```
Terraform has been successfully initialized
```

Für ein robusteres Protokoll können Sie den Code der Cloud-Vorlage manuell bearbeiten und `TF_LOG: DEBUG` hinzufügen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
resources:
 terraform:
 type: Cloud.Terraform.Configuration
 properties:
 providers:
 - name: google
 # List of available cloud zones: gcp/us-west1
 cloudZone: gcp/us-west1
 environment:
```

```
Configure terraform CLI debug log settings
TF_LOG: DEBUG
terraformVersion: 0.12.29
configurationSource:
 repositoryId: fc569ef7-f013-4489-9673-6909a2791071
 commitId: 3e00279a843a6711f7857929144164ef399c7421
 sourceDirectory: gcp-simple
```

## Vorbereiten auf Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly

Bevor Sie eine Terraform-Konfiguration zu einer vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage hinzufügen, richten Sie Ihr Versionskontroll-Repository ein und integrieren Sie es.

- 1 [Voraussetzungen](#)
- 2 [Speichern von Terraform-Konfigurationsdateien in einem Repository für Versionskontrolle](#)
- 3 [Aktivieren der Cloud-Zonen-Zuordnung](#)
- 4 [Integrieren des Repositorys mit vRealize Automation Cloud Assembly](#)

### Voraussetzungen

Damit das lokale vRealize Automation-Produkt Terraform-Vorgänge ausführen kann, benötigen Sie die Terraform-Laufzeitintegration. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorbereiten einer Terraform-Laufzeitumgebung für vRealize Automation Cloud Assembly](#).

### Speichern von Terraform-Konfigurationsdateien in einem Repository für Versionskontrolle


vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt die folgenden Repositorys für Versionskontrolle für Terraform-Konfigurationen.

- GitHub Cloud, lokales GitHub Enterprise
- GitLab Cloud, lokales GitLab Enterprise
- Lokales BitBucket

Erstellen Sie im Repository für Versionskontrolle ein Standardverzeichnis mit einer Unterverzeichnisebene, wobei jedes Unterverzeichnis Terraform-Konfigurationsdateien enthält. Erstellen Sie ein Unterverzeichnis pro Terraform-Konfiguration.

- 1 Standardverzeichnis
- 2 Einzelne Unterverzeichnisebene
- 3 Bereitstellungsfähige Terraform-Konfigurationsdateien


Schließen Sie keine Terraform-Statusdatei mit Konfigurationsdateien ein. Wenn `terraform.tfstate` vorhanden ist, treten bei der Bereitstellung Fehler auf.



## Aktivieren der Cloud-Zonen-Zuordnung

Wenn Sie eine Bereitstellung in einem Cloud-Konto planen, benötigt die Terraform-Laufzeit-Engine die entsprechenden Cloud-Zonen-Anmeldedaten.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Bereitstellung** des Projekts die Option **Zuordnung zur Terraform-Cloud-Zone** zulassen.



Obwohl die Anmeldedaten sicher übermittelt werden, sollten Sie diese Option aus Sicherheitsgründen deaktiviert lassen, wenn sie von Projektbenutzern nicht zum Bereitstellen eines Cloud-Kontos benötigt wird.

## Integrieren des Repositorys mit vRealize Automation Cloud Assembly

Wechseln Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zu **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen**.

Fügen Sie eine Integration zu dem Repository-Angebotstyp hinzu, in dem Sie die Terraform-Konfigurationen gespeichert haben: GitHub, GitLab oder Bitbucket.

Wenn Sie Ihr Projekt zur Integration hinzufügen, wählen Sie den Typ **Terraform-Konfigurationen** aus und geben Sie das Repository und die Verzweigung an.

**Ordner** ist das Standardverzeichnis Ihrer früheren Struktur.

Add Repository: testProject

Configure a repository to be used for this project.

|              |                           |   |
|--------------|---------------------------|---|
| Type *       | Terraform Configurations  | ⓘ |
| Repository * | parnassusdemo/repository1 | ⓘ |
| Branch *     | master                    |   |
| Folder       | /Terraform                |   |

## Entwerfen für Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly

Mit den Konfigurationsdateien für Ihr Repository und Terraform können Sie eine vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage für sie entwerfen.

- 1 [Voraussetzungen](#)
- 2 [Aktivieren der Terraform-Laufzeitversionen](#)
- 3 [Hinzufügen von Terraform-Ressourcen zum Design](#)
- 4 [Bereitstellen der Cloud- Vorlage](#)

### Voraussetzungen

Richten Sie Ihr Versionskontroll-Repository ein und integrieren Sie es. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorbereiten auf Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

### Aktivieren der Terraform-Laufzeitversionen

Sie können die Benutzern zur Verfügung stehenden Terraform-Laufzeitversionen definieren, wenn Sie Terraform-Konfigurationen bereitstellen. Beachten Sie, dass Terraform-Konfigurationen auch intern codierte Versionseinschränkungen enthalten können.

Navigieren Sie zum Erstellen der Liste zulässiger Versionen zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Terraform-Versionen**.

### Hinzufügen von Terraform-Ressourcen zum Design

Erstellen Sie die Cloud-Vorlage, die Terraform-Konfigurationen enthält.

- 1 Gehen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zu **Design > Cloud-Vorlagen** und klicken Sie auf **Neu von > Terraform**.

Der Assistent „Terraform-Konfiguration“ wird angezeigt.


- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

| Seite „Assistent“    | Einstellung  | Wert                                                                                                           |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neue Cloud-Vorlage   | Name         | Geben Sie dem Design einen aussagekräftigen Namen.                                                             |
|                      | Beschreibung | Erläutern Sie den Einsatzzweck des Designs.                                                                    |
|                      | Projekt      | Wählen Sie das Projekt mit der Repository-Integration aus, in der die Terraform-Konfiguration gespeichert ist. |
| Konfigurationsquelle | Repository   | Wählen Sie das integrierte Repository aus, in dem die Terraform-Konfiguration gespeichert ist.                 |

| Seite „Assistent“                | Einstellung       | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Commit            | Wählen Sie einen Repository-Commit aus oder lassen Sie den Eintrag leer, um die Terraform-Konfiguration aus dem Repository-Head zu verwenden.<br><br>Bitbucket-Beschränkung – Die Anzahl der auswählbaren Commits wird unter Umständen aufgrund der Serverkonfiguration des Bitbucket-Repositorys gekürzt.                                                                                                   |
|                                  | Quellverzeichnis  | Wählen Sie ein Unterverzeichnis aus der von Ihnen erstellten Repository-Struktur aus. Die im vorherigen Setup angezeigten Beispielunterverzeichnisse lauteten demo1, demo2 und demo3.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Konfiguration abschließen</b> | Repository        | Stellen Sie die korrekte Auswahl des Repositorys sicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | Quellverzeichnis  | Stellen Sie die korrekte Auswahl des Verzeichnisses sicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | Terraform-Version | Wählen Sie die Terraform-Laufzeitumgebung aus, die beim Bereitstellen der Terraform-Konfiguration ausgeführt werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | Anbieter          | Wenn die Terraform-Konfiguration eine Anbietersperre enthielt, überprüfen Sie den Anbieter und die Cloud-Zone, in der diese Cloud-Vorlage bereitgestellt wird.<br><br>Wenn kein Anbieter vorhanden ist, ist dies kein Problem. Nach dem Beenden des Assistenten bearbeiten Sie einfach den Anbieter und die Cloud-Zone in den Vorlageneigenschaften, um das Bereitstellungsziel hinzuzufügen oder zu ändern. |
|                                  | Variablen         | Wählen Sie vertrauliche Werte für die Verschlüsselung aus, z. B. Kennwörter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | Ausgaben          | Überprüfen Sie die Ausgaben aus der Terraform-Konfiguration, die in Ausdrücke konvertiert werden, auf die Ihr Designcode weiter verweisen kann.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3 Klicken Sie auf **Erstellen**.

Die Terraform-Ressource wird auf der Arbeitsfläche der Cloud-Vorlage mit vRealize Automation Cloud Assembly-Code angezeigt, der die bereitzustellende Terraform-Konfiguration widerspiegelt.



Sie können gegebenenfalls andere vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcen zur Cloud-Vorlage hinzufügen, um Terraform- und Nicht-Terraform-Code in einem hybriden Design zu kombinieren.

**Hinweis** Die Aktualisierung von Terraform-Konfigurationen im Repository führt nicht zu einer Synchronisierung der Änderungen in Ihrer Cloud-Vorlage. Die automatische Synchronisierung kann Sicherheitsrisiken bergen, wie z. B. neu hinzugefügte sensible Variablen.

Zum Erfassen von Änderungen der Terraform-Konfiguration führen Sie den Assistenten erneut aus, legen den neuen Commit fest und geben beliebige neue sensible Variablen ein.


## Bereitstellen der Cloud- Vorlage

Bei der Bereitstellung der Cloud-Vorlage können Sie auf der Registerkarte **Verlauf** der Bereitstellung ein Ereignis erweitern, wie z. B. eine Zuteilungs- oder Entwurfsphase, um ein Protokoll mit Nachrichten aus der Terraform-Befehlszeilenschnittstelle zu überprüfen.

Genehmigungen – Zusätzlich zu den erwarteten Terraform-Phasen wie PLANEN, ZUTEILEN oder ERSTELLEN führt vRealize Automation Cloud Assembly Governance mittels einer Genehmigungsphase ein. Weitere Informationen zu den Anforderungsgenehmigungen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Konfigurieren von Genehmigungsrichtlinien in Service Broker](#).

| Timestamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Status                   | Resource type                  | Resource name | Details                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aug 3, 202...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN_FINISHED            | Cloud.Terraform.Configurati... | terraform     | Creating 2 Terraform resources, updating 0 Terraform resources, deleting 0 Terraform resources |
| Aug 3, 202...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN_IN_PROGRESS         | Cloud.Terraform.Configurati... | terraform     | <a href="#">Hide Logs</a>                                                                      |
| <pre> 2:24:23 PM * provider.random: version = "~&gt; 2.3" 2:24:23 PM 2:24:23 PM Terraform has been successfully initialized! 2:24:28 PM Refreshing Terraform state in-memory prior to plan... 2:24:28 PM The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be 2:24:28 PM persisted to local or remote state storage. </pre> |                          |                                |               |                                                                                                |
| Aug 3, 202...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INITIALIZATION_FINISH... |                                |               |                                                                                                |
| Aug 3, 202...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INITIALIZATION_IN_PRO... |                                |               |                                                                                                |

Nach der Bereitstellung wird eine äußere Ressource angezeigt, die die gesamte Terraform-Komponente mit enthaltenen untergeordneten Ressourcen für die einzelnen Komponenten darstellt, die von Terraform erstellt wurden. Die übergeordnete Terraform-Ressource steuert den Lebenszyklus der untergeordneten Ressourcen.



## Verwenden einer geheimen vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaft in einer Terraform-Konfiguration

Sie können geheime verschlüsselte Werte auf Terraform-Konfigurationen anwenden, die Sie zu vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagendesigns hinzufügen.

- 1 Fügen Sie in Ihrem Git-Repository eine Terraform-Konfigurations Quelldatei hinzu, die die geheimen Eigenschaften als Variablen behandelt.

In diesem Beispiel einer Terraform-Konfigurationsquelle fungieren die API und Anwendungsschlüssel als geheime Variablen.

```
variable "datadog_api_key" {
 description = "Datadog API Key"
}

variable "datadog_app_key" {
 description = "Datadog App Key"
}

provider "datadog" {
 api_key = "${var.datadog_api_key}"
 app_key = "${var.datadog_app_key}"
}

Create a new monitor
resource "datadog_monitor" "default" {
 # ...
}

Create a new timeboard
resource "datadog_timeboard" "default" {
 # ...
}
```

- 2 Navigieren Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zu **Infrastruktur > Verwaltung > Geheimnisse** und geben Sie die geheimen Eigenschaftswerte ein.

Fügen Sie geheime Namen und entsprechende Werte hinzu. Für die Namen sollte einfach derselbe Name wie der Variablenname aus der Terraform-Quelle eingegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls unter [Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften](#).

| Name            | Project   | Value |
|-----------------|-----------|-------|
| datadog_api_key | Terraform | ***** |
| datadog_app_key | Terraform | ***** |

- 3 Importieren Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Terraform-Konfiguration zur Verwendung in einer Cloud-Vorlage.

Navigieren Sie zu **Design > Cloud-Vorlagen** und klicken Sie auf **Neu von > Terraform**.

**Hinweis** Obwohl die zur Auswahl stehenden Variablen auf der letzten Seite des Assistenten angezeigt werden, müssen Sie die geheimen Variablen nicht als „Vertraulich“ festlegen. Geheime vRealize Automation Cloud Assembly-Variablen sind bereits verschlüsselt und benötigen die vom Assistenten angewendete Verschlüsselung nicht.

Weitere Informationen finden Sie gegebenenfalls unter [Entwerfen für Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

Die Beispiel-Cloud-Vorlage sollte dem folgenden Code ähneln:

```
inputs:
 datadog_api_key:
 type: string
 description: Datadog API Key
 datadog_app_key:
 type: string
 description: Datadog App Key
resources:
 terraform:
 type: Cloud.Terraform.Configuration
 properties:
 variables:
 datadog_api_key: '${input.datadog_api_key}'
 datadog_app_key: '${input.datadog_app_key}'
 providers: []
 terraformVersion: 0.12.29
 configurationSource:
 repositoryId: 0fbf8f5e-54e1-4da3-9508-2b701gf25f51
 commitId: ed12424b249aa50439kr1c268942a4616bd751b6
 sourceDirectory: datadog
```

- 4 Ändern Sie wie angezeigt `input` im Code-Editor manuell in `secret` für die geheimen Werte.

```
terraform:
 type: Cloud.Terraform.Configuration
 properties:
 variables:
 datadog_api_key: '${secret.datadog_api_key}'
 datadog_app_key: '${secret.datadog_app_key}'
```

- 5 Entfernen Sie im Abschnitt `inputs`: des Codes die Eingabeeinträge, die durch die Bindungen an geheime Eigenschaften ersetzt wurden.

## Weitere Informationen zu Terraform-Konfigurationen in vRealize Automation

Achten Sie auf bestimmte Einschränkungen und Fehlerbehebungen, wenn Sie Terraform-Konfigurationen als Ressource in vRealize Automation einbetten.

### Einschränkungen für Terraform-Konfigurationen

- Wenn Sie ein Design mit Terraform-Konfigurationen validieren, wird mit der Schaltfläche **TESTEN** die vRealize Automation Cloud Assembly-Syntax geprüft, aber nicht die Syntax des nativen Terraform-Codes.

Darüber hinaus validiert die Schaltfläche **TESTEN** keine den Terraform-Konfigurationen zugeordneten Commit-IDs.

- Für eine Cloud-Vorlage, die Terraform-Konfigurationen enthält, erfordert das Klonen der Vorlage in ein anderes Projekt die folgende Problemumgehung.
  - a Kopieren Sie im neuen Projekt auf der Registerkarte **Integrationen** die `repositoryId` für Ihre Integration.
  - b Öffnen Sie die Klonvorlage. Ersetzen Sie im Code-Editor die `repositoryId` durch die von Ihnen kopierte ID.
- Schließen Sie im Versionskontroll-Repository keine Terraform-Statusdatei mit Konfigurationsdateien ein. Wenn `terraform.tfstate` vorhanden ist, treten bei der Bereitstellung Fehler auf.

## Unterstützte Tag-2-Aktionen für die übergeordnete Terraform-Ressource

Für die übergeordnete Terraform-Ressource können Sie die Terraform-Statusdatei anzeigen oder aktualisieren. Weitere Informationen zu Statusdateiaktionen finden Sie in der umfangreichen Liste der Aktionen unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

## Unterstützte Tag-2-Aktionen für untergeordnete Ressourcen

Nach der Bereitstellung von Terraform-Konfigurationen verstreichen möglicherweise bis zu 20 Minuten, bevor Tag-2-Aktionen für untergeordnete Ressourcen verfügbar werden.

Für untergeordnete Ressourcen in einer Terraform-Konfiguration wird nur der folgenden Teilsatz an Tag-2-Aktionen unterstützt. Weitere Informationen zu den Aktionen finden Sie in der umfangreichen Liste der Aktionen unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

| Anbieter | Terraform-Ressourcentyp | Unterstützte Tag-2-Aktionen |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| AWS      | aws_instance            | Einschalten                 |
|          |                         | Ausschalten                 |
|          |                         | Neu starten                 |
|          |                         | Zurücksetzen                |
| Azure    | azurerm_virtual_machine | Einschalten                 |
|          |                         | Ausschalten                 |
|          |                         | Neu starten                 |
|          |                         | Anhalten                    |
| vSphere  | vsphere_virtual_machine | Einschalten                 |
|          |                         | Ausschalten                 |
|          |                         | Neu starten                 |

| Anbieter | Terraform-Ressourcentyp | Unterstützte Tag-2-Aktionen |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| GCP      | google_compute_instance | Zurücksetzen                |
|          |                         | Herunterfahren              |
|          |                         | Anhalten                    |
|          |                         | Snapshot erstellen          |
|          |                         | Snapshot löschen            |
|          |                         | Snapshot wiederherstellen   |
|          | google_compute_instance | Einschalten                 |
|          |                         | Ausschalten                 |
|          |                         | Snapshot erstellen          |
|          |                         | Snapshot löschen            |

## Fehlerbehebung bei der Verfügbarkeit von Tag-2-Aktionen

Vorkonfigurierte Tag-2-Aktionen, die fehlen oder deaktiviert sind, benötigen möglicherweise eine Fehlerbehebung.

| Problem                                                                                                                          | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für eine Terraform-Ressource fehlt eine erwartete vorkonfigurierte Tag-2-Aktion im Menü „Aktionen“.                              | Die Aktion wird für den Anbieter und den Ressourcentyp wie in der vorherigen Liste aufgeführt möglicherweise nicht unterstützt.<br><br>Alternativ kann es aufgrund der Ressourcenermittlung und Ressourcenzwischenspeicherung bis zu 20 Minuten dauern, bis die Aktion angezeigt wird.                                                                                                                                                                                                                                                       | Überprüfen Sie den Anbieter und den Ressourcentyp im Entwurf.<br><br>Warten Sie bis zu 20 Minuten, bis die Datenerfassung abgeschlossen ist.                                                                                                                             |
| Auch nachdem 20 Minuten auf die Datenerfassung gewartet wurde, fehlt einer Terraform-Ressource noch eine erwartete Tag-2-Aktion. | Ein Problem mit der Ressourcenermittlung verhindert, dass die Aktion angezeigt wird.<br>Das kann beispielsweise geschehen, wenn die Ressource versehentlich in einer Cloud-Zone außerhalb des Projekts erstellt wird. Beispielsweise enthält Ihr Projekt nur eine Cloud-Zone mit Cloud-Konto und Region us-east-1, aber die Terraform-Konfiguration enthält eine Anbietersperre für us-west-1, was Sie in der Entwurfsphase nicht geändert haben.<br><br>Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Datenerfassung nicht funktioniert. | Vergleichen Sie die Cloud-Zonen des Projekts mit den Cloud-Zonen im Entwurf.<br>Gehen Sie zu <b>Infrastruktur &gt; Verbindungen &gt; Cloud-Konten</b> und überprüfen Sie den Datenerfassungsstatus und die Zeit der letzten erfolgreichen Erfassung für das Cloud-Konto. |

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                        | Ursache                                                                                                                                                                                                                         | Lösung                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Auch wenn keine offensichtlichen Probleme mit dem Ressourcenstatus und der Datenerfassung vorliegen, ist eine Tag-2-Aktion deaktiviert (grau unterlegt).                                                                                                       | Gelegentlich kann es vorkommen, dass zeitweilige Timing- und Datenerfassungsfehler auftreten.                                                                                                                                   | Das Problem sollte innerhalb von 20 Minuten behoben sein. |
| Die falsche Tag-2-Aktion ist deaktiviert, die basierend auf dem Ressourcenstatus aktiv sein sollte.<br>So ist z. B. „Ausschalten“ aktiviert und „Einschalten“ deaktiviert, obwohl die Ressource über die Benutzeroberfläche des Anbieters ausgeschaltet wurde. | Der Datenerfassungszeitpunkt kann zu einer vorübergehenden Nichtübereinstimmung führen.<br>Wenn Sie den Betriebszustand von außerhalb vRealize Automation ändern, dauert es einige Zeit, um die Änderung korrekt wiederzugeben. | Warten Sie bis zu 20 Minuten.                             |

## Verwenden von benutzerdefinierten Terraform-Anbietern in vRealize Automation

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Terraform-Anbieter erstellt haben und diesen verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1 Fügen Sie unter dem standardmäßigen Terraform-Verzeichnis im Repository für die Git-Versionskontrolle die folgende Unterverzeichnisstruktur hinzu.

```
terraform.d/plugins/linux_amd64
```

- 2 Fügen Sie dem Verzeichnis `linux_amd64` die Go-Binärdateien Ihres benutzerdefinierten Terraform-Anbieters hinzu.

Standardmäßig wird von `terraform init` in diesem Verzeichnis nach benutzerdefinierten Anbieter-Plug-ins gesucht.

**Hinweis** In VMware kommt es gelegentlich vor, dass ein benutzerdefinierter Terraform-Anbieter nicht ausgeführt werden kann und eine `no such file or directory`-Meldung sendet.

Versuchen Sie in diesem Fall, die Go-Binärdateien des benutzerdefinierten Anbieters bei deaktiviertem CGO (auf Null gesetzt) neu zu kompilieren. CGO wird für Go-Pakete verwendet, die C-Code aufrufen.

## Benutzerdefinierte Ressourcentypen für vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage in vRealize Automation Cloud Assembly erstellen, enthält die Ressourcentyppalette Ressourcentypen für das unterstützte Cloud-Konto und die Integrations-

Endpoints. Möglicherweise gibt es Anwendungsfälle, in denen Sie Cloud-Vorlagen basierend auf einer erweiterten Ressourcentypliste erstellen möchten. Sie können benutzerdefinierte Ressourcentypen erstellen, sie der Design-Arbeitsfläche hinzufügen und Cloud-Vorlagen erstellen, die Ihre Design- und Bereitstellungsanforderungen unterstützen.

## Ressourcenname und Ressourcentyp der benutzerdefinierten Ressource

Der Name der benutzerdefinierten Ressource identifiziert Ihre benutzerdefinierte Ressource innerhalb der Ressourcentyppalette der Cloud-Vorlage.

Der Ressourcentyp einer benutzerdefinierten Ressource muss mit **Custom.** beginnen und jeder Ressourcentyp muss eindeutig sein. Beispielsweise können Sie `Custom.ADUser` als Ressourcentyp für eine benutzerdefinierte Ressource festlegen, die Active Directory-Benutzer hinzufügt. Obwohl die Aufnahme von **Custom.** im Textfeld nicht validiert ist, wird die Zeichenfolge automatisch hinzugefügt, wenn Sie sie entfernen.

## Benutzerdefinierte Ressourcen für Erweiterbarkeitsaktionen

Mit benutzerdefinierten Ressourcentypen können Sie Erweiterbarkeitsaktionen in Cloud-Vorlagen verwenden, um komplexe Anwendungen zu erstellen. Sie können die native Integration von Erweiterbarkeitsaktionen mit Amazon Web Services und Microsoft Azure beispielsweise verwenden, um die Integration in die entsprechenden Dienste zu vereinfachen. Sie können benutzerdefinierte Ressourcen für Erweiterbarkeitsaktionen erstellen, indem Sie im Editor der benutzerdefinierten Ressource auf die Option **Basierend auf** klicken und **Benutzerdefiniertes ABX-Schema** auswählen.

## Lebenszyklusaktionen für benutzerdefinierte Ressourcen der Erweiterbarkeitsaktion

Wenn Sie eine Erweiterbarkeitsaktion für Ihre benutzerdefinierte Ressource verwenden, können Sie die folgenden Lebenszyklusaktionen definieren:

- **Erstellen:** Diese Erweiterbarkeitsaktion wird aufgerufen, wenn eine Bereitstellung gestartet wird.
- **Lesen:** Diese Erweiterbarkeitsaktion wird verwendet, um den aktuellen Status der bereitgestellten Ressource abzurufen.
- **Aktualisieren:** Diese Erweiterbarkeitsaktion wird aufgerufen, wenn die Eigenschaft einer Cloud-Vorlage aktualisiert wird. Diese Aktion wird nur ausgelöst, wenn eine Eigenschaft nicht mit `recreateOnUpdate` gekennzeichnet ist.
- **Löschen:** Diese Erweiterbarkeitsaktion wird aufgerufen, wenn eine Bereitstellung gelöscht wird.

Diese Lebenszyklusaktionen können entweder manuell aus den vorhandenen Erweiterbarkeitsaktionen ausgewählt oder automatisch erzeugt werden, indem Sie **Aktionen generieren** auswählen. Bei Auswahl von **Aktionen generieren** müssen Sie das Projekt angeben, in dem die neue Erweiterbarkeitsaktion generiert wird.

---

**Hinweis** Sie können die mit den Lebenszyklusaktionen verknüpften Erweiterbarkeitsaktionen bearbeiten, indem Sie neben der jeweiligen Aktion auf die Option **Öffnen** klicken.

---

## Benutzerdefinierte vRealize Orchestrator-Ressourcen

Jede benutzerdefinierte vRealize Orchestrator-Ressource basiert auf einem SDK-Bestandstyp und wird von einem vRealize Orchestrator-Workflow mit einer Ausgabe erstellt, die eine Instanz des gewünschten SDK-Typs darstellt. Primitive Typen, wie z. B. `Properties`, `Date`, `string` und `number`, werden für die Erstellung benutzerdefinierter Ressourcentypen nicht unterstützt.

---

**Hinweis** SDK-Objekttypen können anhand des Doppelpunktes („:“), mit dem der Plug-In-Name und der Typname getrennt werden, von anderen Eigenschaftstypen unterschieden werden. Beispielsweise ist `AD:UserGroup` ein SDK-Objektyp, der zur Verwaltung von Active Directory-Benutzergruppen verwendet wird.

---

Sie können die integrierten Workflows in vRealize Orchestrator verwenden oder Ihre eigenen erstellen. Wenn Sie vRealize Orchestrator zum Erstellen beliebiger As-a-Service-Dienste/XaaS-Workflows verwenden, können Sie beispielsweise eine Cloud-Vorlage erstellen, die Active Directory-Benutzer zur Bereitstellungszeit zu Maschinen hinzufügt, oder einen benutzerdefinierten F5-Lastausgleichsdienst zu einer Bereitstellung hinzufügen. Sie können benutzerdefinierte vRealize Orchestrator-Ressourcen erstellen, indem Sie im Editor der benutzerdefinierten Ressource auf die Option **Basierend auf** klicken und **vRO-Bestandsliste** auswählen.

## Externer Typ der benutzerdefinierten vRealize Orchestrator-Ressource

Die Eigenschaft „Externer Typ“ definiert den Typ der benutzerdefinierten vRealize Orchestrator-Ressource. Wenn Sie in der benutzerdefinierten Ressource in vRealize Automation Cloud Assembly die Option „Workflow erstellen“ auswählen, wird das Dropdown-Menü „Externer Typ“ darunter angezeigt. Das Dropdown-Menü enthält Eigenschaften des externen Typs, die aus den Ausgabeparametern des vRealize Orchestrator-Workflows ausgewählt werden. Die im Dropdown-Menü enthaltenen Ausgabeeigenschaften des ausgewählten Workflows müssen Nicht-Array-SDK-Objekttypen wie `VC:VirtualMachine` oder `AD:UserGroup` sein.

---

**Hinweis** Vergewissern Sie sich beim Erstellen benutzerdefinierter Workflows, die das Plug-In „Dynamischer Typ“ verwenden, dass deren Variablen mithilfe der `DynamicTypesManager.getObject()`-Methode erstellt werden.

---

Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Ressourcentypen definieren, definieren Sie auch den Geltungsbereich der Verfügbarkeit des ausgewählten externen Typs. Der ausgewählte externe Typ kann:

- über Projekte hinweg gemeinsam genutzt werden.
- nur für das ausgewählte Projekt verfügbar sein.

Sie können lediglich über einen benutzerdefinierten Ressourcentyp mit einem bestimmten externen Typwert pro definiertem Geltungsbereich verfügen. Wenn Sie z. B. eine benutzerdefinierte Ressource in Ihrem Projekt erstellen, die `VC:VirtualMachine` als externen Typ verwendet, können Sie keine weitere benutzerdefinierte Ressource für dasselbe Projekt erstellen, das denselben externen Typ verwendet. Sie können auch nicht zwei gemeinsam genutzte benutzerdefinierte Ressourcen erstellen, die denselben externen Typ verwenden.

## Validierung der vRealize Orchestrator-Lebenszyklusaktion

Wenn Sie Workflows zum Erstellen, Löschen und Aktualisieren als Lebenszyklusaktionen zu Ihrer benutzerdefinierten Ressource hinzufügen, überprüft vRealize Automation Cloud Assembly, dass die ausgewählten Workflows korrekte Eingabe- und Ausgabeeigenschaftsdefinitionen aufweisen.

- Der Workflow „Erstellen“ muss über einen Ausgabeparameter verfügen, der ein SDK-Objekttyp ist, beispielsweise `SSH:Host` oder `SQL:Database`. Wenn der ausgewählte Workflow die Validierung nicht besteht, können Sie keine Workflows zum Aktualisieren oder Löschen hinzufügen und Änderungen an der benutzerdefinierten Ressource nicht speichern.
- Der Workflow „Löschen“ muss über einen Eingabeparameter verfügen, dessen SDK-Objekttyp ist mit dem externen Typ der benutzerdefinierten Ressource übereinstimmt.
- Der Workflow „Aktualisieren“ muss sowohl einen Eingabe- als auch einen Ausgabeparameter aufweisen, dessen SDK-Objekttyp mit dem externen Typ der benutzerdefinierten Ressource übereinstimmt.

## Eigenschaftsschema für benutzerdefinierte Ressourcen

Sie können das Eigenschaftsschema für benutzerdefinierte Ressourcen anzeigen, indem Sie die Registerkarte **Eigenschaften** auswählen. Das Schema enthält den Namen, den Datentyp, den Eigenschaftstyp und, sofern verfügbar, die Beschreibung einer bestimmten Eigenschaft. Das Schema definiert auch, ob eine bestimmte Eigenschaft in der Cloud-Vorlage erforderlich oder optional ist.

---

**Hinweis** Für das Eigenschaftsschema der benutzerdefinierten Ressourcen der Erweiterbarkeitsaktion sind alle Eigenschaften in der Cloud-Vorlage erforderlich.

---

Wenn Sie vRealize Orchestrator-Workflows zu Ihrer benutzerdefinierten Ressource hinzufügen, werden deren Eingabe- und Ausgabeparameter als Eigenschaften hinzugefügt.

Für benutzerdefinierte Ressourcen der Erweiterbarkeitsaktion müssen Sie das Eigenschaftsschema der benutzerdefinierten Ressourcen der Erweiterbarkeitsaktion manuell auf der Registerkarte **Eigenschaften** erstellen. Sie können das Eigenschaftsschema erstellen, indem Sie entweder die Registerkarte **Code** oder **Formular** verwenden.

- **Code:** Erstellen Sie das Eigenschaftsschema mithilfe des YAML-Inhalts.
- **Formular:** Durch Klicken auf **Neue Eigenschaft** erstellen Sie eine neue Eigenschaft, indem Sie den zugehörigen Namen, den Anzeigenamen, die Beschreibung, den Eigenschaftstyp und den Standardwert konfigurieren.

## Benutzerdefinierte Anforderungsformulare für einen Tag-2-Vorgang

Sie können das Anforderungsformular der in Ihrer benutzerdefinierten Ressource enthaltenen Tag-2-Vorgänge optimieren, indem Sie verschiedene Arten von Ressourceneigenschaften hinzufügen und ändern.

Beispielsweise können Sie den Wert eines Eingabeparameters in Ihrem Anforderungsformular an eine externe Quelle binden, z. B. eine vRealize Orchestrator-Aktion, die einen Bereitstellungsamen oder einen Projektnamen abrufen. Sie können den Wert eines bestimmten Eingabeparameters auch an den berechneten Wert von zwei anderen Textfelder binden, die im selben Anforderungsformular enthalten sind.

---

**Hinweis** Diese Funktionalität ist sowohl für benutzerdefinierte Ressourcen als auch für Ressourcenaktionen verfügbar. Sie können den Wert der Eingabeeigenschaften Ihres Anforderungsformulars über die Registerkarte **Werte** der Seite **Anforderungsparameter** des benutzerdefinierten Ressourcen- oder Ressourcenaktions-Editors anpassen.

---

## Vorgehensweise zum Erstellen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage zum Hinzufügen von Benutzern zu Active Directory

Zusätzlich zu den vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagenressourcen, die Sie bei der Erstellung von Cloud-Vorlagen verwenden, können Sie auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Ressourcen erstellen.

Bei benutzerdefinierten Ressourcen handelt es sich um vRealize Orchestrator- oder Erweiterbarkeitsaktionsobjekte, die über vRealize Automation mit den in der benutzerdefinierten Ressource definierten Lebenszyklusaktionen verwaltet werden können. Der Cloud-Vorlagendienst ruft automatisch die entsprechenden vRealize Orchestrator-Workflows oder Erweiterbarkeitsaktionen auf, wenn der mit einer bestimmten Lebenszyklusaktion verknüpfte Vorgang ausgelöst wird. Sie können die Funktionalität des Ressourcentyps erweitern, indem Sie auch vRealize Orchestrator-Workflows oder Erweiterbarkeitsaktionen auswählen, die als Tag-2-Vorgänge verwendet werden können.

In diesem Anwendungsbeispiel werden integrierte, in der vRealize Orchestrator-Bibliothek bereitgestellte Workflows verwendet. Es umfasst vorgegebene Werte oder Zeichenfolgen, um darzustellen, wie der Prozess ausgeführt werden kann. Sie können sie so anpassen, dass sie sich für Ihre Umgebung eignen.

Zu Referenzzwecken verwendet dieses Anwendungsbeispiel ein Projekt mit dem Namen **DevOpsTesting**. Sie können dieses Beispielprojekt durch ein beliebiges Projekt in Ihrer Umgebung ersetzen.

#### Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine vRealize Orchestrator-Integration konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).
- Stellen Sie sicher, dass die Workflows, die Sie für die Aktionen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen verwenden, und die Tag-2-Aktionen in vRealize Orchestrator vorhanden sind und erfolgreich von dort aus ausgeführt werden.
- Suchen Sie in vRealize Orchestrator den Ressourcentyp, der von den Workflows verwendet wird. Die in dieser benutzerdefinierten Ressource enthaltenen Workflows müssen alle denselben Ressourcentyp verwenden. In diesem Anwendungsbeispiel lautet der Ressourcentyp `AD:User`. Weitere Informationen zur Validierung des Ressourcentyps finden Sie unter [Benutzerdefinierte Ressourcentypen für vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen](#).
- Konfigurieren Sie mithilfe der integrierten Active Directory-Workflows in Ihrer vRealize Orchestrator-Integration einen Active Directory-Server.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Verfahren zum Konfigurieren und Bereitstellen einer Cloud-Vorlage für Maschinen kennen.

## Verfahren

- 1 Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ressource für Active Directory, um einen Benutzer in einer Gruppe hinzuzufügen.

In diesem Schritt wird die benutzerdefinierte Ressource als Ressourcentyp zur Design-Arbeitsfläche der Cloud-Vorlage hinzugefügt.

- a Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Option **Design > Benutzerdefinierte Ressourcen** und klicken Sie auf **Neue benutzerdefinierte Ressource**.
- b Stellen Sie die folgenden Werte bereit.

Beachten Sie, dass es sich mit Ausnahme der Workflow-Namen um Beispielwerte handelt.

| Einstellung   | Beispielwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name          | <b>AD-Benutzer</b><br>Dies ist der Name, der in der Ressourcentyppalette der Cloud-Vorlage angezeigt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ressourcentyp | <b>Custom.ADUser</b><br>Der Ressourcentyp muss mit <b>Custom.</b> beginnen und jeder Ressourcentyp muss eindeutig sein.<br>Obwohl die Aufnahme von <b>Custom.</b> im Textfeld nicht validiert ist, wird die Zeichenfolge automatisch hinzugefügt, wenn Sie sie entfernen.<br>Dieser Ressourcentyp wird der Ressourcentyppalette hinzugefügt, damit Sie ihn in der Cloud-Vorlage verwenden können. |

- c Zum Aktivieren dieses Ressourcentyps in der Liste der Ressourcentypen für Cloud-Vorlagen stellen Sie sicher, dass die Option **Aktivieren** ausgewählt ist.
- d Wählen Sie die Einstellung **Geltungsbereich** aus, die den Ressourcentyp für beliebige Projekte zur Verfügung stellt.
- e Stellen Sie unter **Basierend auf** sicher, dass **vRO-Bestandsliste** als Anbieter der Lebenszyklusaktion ausgewählt wurde.

- f Konfigurieren Sie die Workflows, die die Ressource und die Tag-2-Aktionen definieren.

**Hinweis** Die ausgewählten Tag-2-Workflows müssen über einen Eingabeparameter verfügen, der vom selben Typ wie der externe Typ ist. Die Eingabe des externen Typs wird nicht in dem vom Benutzer angeforderten benutzerdefinierten Formular für Tag 2 angezeigt, da sie automatisch an die benutzerdefinierte Ressource gebunden ist.

| Einstellung                      | Beispielwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebenszyklusaktionen – Erstellen | <p>Wählen Sie den Workflow <b>Benutzer mit Kennwort in einer Organisationseinheit erstellen</b> aus.</p> <p>Wenn Sie über mehrere vRealize Orchestrator-Integrationen verfügen, wählen Sie den Workflow der Integrationsinstanz aus, die Sie zum Ausführen dieser benutzerdefinierten Ressourcen verwenden.</p> <p>Nach dem Auswählen des Workflows wird das Dropdown-Menü für den externen Typ verfügbar und automatisch auf <code>AD:User</code> festgelegt.</p> <p><b>Hinweis</b> Ein externer Quelltyp kann nur einmal bei gemeinsamer Nutzung und einmal pro Projekt verwendet werden. In diesem Anwendungsbeispiel stellen Sie dieselbe benutzerdefinierte Ressource für alle Projekte bereit. Dies bedeutet jedoch, dass Sie <code>AD:User</code> für keine anderen Ressourcentypen in allen Projekten verwenden können. Wenn Sie über andere Workflows verfügen, die den Typ <code>AD:User</code> benötigen, müssen Sie einzelne benutzerdefinierte Ressourcen für jedes Projekt erstellen.</p> |
| Lebenszyklusaktionen – Löschen   | Wählen Sie den Workflow <b>Benutzer löschen</b> aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zusätzliche Aktionen             | <p>Wählen Sie den Workflow <b>Benutzerkennwort löschen</b> aus.</p> <p>Fügen Sie im Fenster <b>Aktion hinzufügen</b> einen Namen für die Aktion hinzu, wie z. B. <b>password_change</b>, und klicken Sie auf <b>Hinzufügen</b>.</p> <p>Um das Anforderungsformular für die Aktion zu ändern, auf das der Benutzer antwortet, wenn er diese Aktion anfordert, klicken Sie auf das Symbol in der Spalte <b>Anforderungsparameter</b>.</p> <p><b>Hinweis</b> Stellen Sie bei Workflows für zusätzliche Aktionen sicher, dass der Workflow über einen Eingabeparameter mit demselben Typ wie der externe Typ verfügt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

In diesem Beispiel steht keine geeignete Anwendung eines Aktualisierungsworkflows zur Verfügung. Ein häufiges Beispiel für einen Aktualisierungsworkflow, bei dem Änderungen an der bereitgestellten benutzerdefinierten Ressource vorgenommen werden, ist die vertikale oder horizontale Skalierung einer Bereitstellung.

- g Überprüfen Sie den Schemaschlüssel und geben Sie Werte auf der Registerkarte **Eigenschaften** ein, um die Workflow-Eingaben zu verstehen, die in der Cloud-Vorlage konfiguriert werden können.

Das Schema listet die erforderlichen und optionalen Eingabewerte auf, die im Workflow definiert sind. Die erforderlichen Eingabewerte sind in der YAML der Cloud-Vorlage enthalten.

Im Workflow „Benutzer erstellen“ stellen `accountName`, `displayName` und `ouContainer` erforderliche Eingabewerte dar. Die anderen Schemaeigenschaften sind nicht erforderlich. Sie können das Schema auch verwenden, um zu ermitteln, wo Bindungen mit anderen Feldwerten, Workflows oder Aktionen erstellt werden sollen. Bindungen sind in diesem Anwendungsfall nicht enthalten.

- h Um die Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Ressource abzuschließen, klicken Sie auf **Erstellen**.
- 2 Erstellen Sie eine Cloud-Vorlage, die den Benutzer bei der Bereitstellung zu einer Maschine hinzufügt.
- a Wählen Sie **Design > Cloud-Vorlagen** aus und klicken Sie auf **Neu aus > Leere Arbeitsfläche**.
  - b Geben Sie der Cloud-Vorlage den Namen **Maschine mit AD-Benutzer** .
  - c Wählen Sie das Projekt **DevOpsTesting** aus und klicken Sie auf **Erstellen**.
  - d Fügen Sie eine vSphere-Maschine hinzu und konfigurieren Sie sie.
  - e Ziehen Sie in der Liste mit den benutzerdefinierten Ressourcen links auf der Seite „Cloud-Vorlagendesign“ den Ressourcentyp **AD-Benutzer** auf die Arbeitsfläche.

---

**Hinweis** Sie können die benutzerdefinierte Ressource auswählen, indem Sie entweder im linken Fensterbereich nach unten scrollen und sie dann auswählen, oder indem Sie im Textfeld **Ressourcentypen durchsuchen** suchen. Falls die benutzerdefinierte Ressource nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ neben dem Textfeld **Ressourcentypen durchsuchen**.

---

- f Bearbeiten Sie auf der rechten Seite den YAML-Code, um die obligatorischen Eingabewerte und das Kennwort hinzuzufügen.

Fügen Sie einen `inputs`-Abschnitt im Code hinzu, damit Benutzer den Namen der Benutzer angeben können, die sie hinzufügen. Im folgenden Beispiel handelt es sich bei einigen dieser Werte um Beispieldaten. Ihre Werte können davon abweichen.

```
inputs:
 accountName:
 type: string
 title: Account name
 encrypted: true
 displayName:
 type: string
 title: Display name
 password:
 type: string
 title: Password
 encrypted: true
 confirmPassword:
 type: string
 title: Password
 encrypted: true
 ouContainer:
 type: object
 title: AD OU container
 $data: 'vro/data/inventory/AD:OrganizationalUnit'
 properties:
 id:
 type: string
 type:
 type: string
```

- g Fügen Sie im Abschnitt `resources` den Code `${input.input-name}` hinzu, um die Benutzerauswahl zu bestätigen.

```
resources:
 Custom_ADUser_1:
 type: Custom.ADUser
 properties:
 accountName: '${input.accountName}'
 displayName: '${input.displayName}'
 ouContainer: '${input.ouContainer}'
 password: '${input.password}'
 confirmPassword: '${input.confirmPassword}'
```

### 3 Stellen Sie die Cloud-Vorlage bereit.

- Klicken Sie auf der Seite des Cloud-Vorlagen-Designers auf **Bereitstellen**.
- Geben Sie als **Name der Bereitstellung** **AD User Scott** ein.

- c Wählen Sie die **Version der Cloud-Vorlage** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
  - d Vervollständigen Sie die Eingaben der Bereitstellung.
  - e Klicken Sie auf **Bereitstellen**.
- 4 Überwachen Sie die Bereitstellungsanforderung auf der Registerkarte **Bereitstellungen**, um sicherzustellen, dass der Benutzer zu Active Directory hinzugefügt wurde und die Bereitstellung erfolgreich ist.

#### Nächste Schritte

Wenn die getestete Cloud-Vorlage funktioniert, können Sie die benutzerdefinierte Ressource **AD-Benutzer** für andere Cloud-Vorlagen verwenden.

## Vorgehensweise zum Erstellen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage, die SSH enthält

Sie können benutzerdefinierte Ressourcen erstellen, die Sie zum Anlegen von Cloud-Vorlagen mithilfe von vRealize Orchestrator-Workflows verwenden können. In diesem Anwendungsbeispiel fügen Sie eine benutzerdefinierte Ressource hinzu, die einen SSH-Host hinzufügt. Sie können die Ressource dann in Cloud-Vorlagen aufnehmen. In diesem Verfahren wird auch ein Aktualisierungsworkflow hinzugefügt, damit Benutzer nach der Bereitstellung Änderungen an der SSH-Konfiguration vornehmen können, statt einzelne Tag-2-Aktionen durchzuführen.

Bei benutzerdefinierten Ressourcen handelt es sich um vRealize Orchestrator- oder Erweiterbarkeitsaktionsobjekte, die über vRealize Automation mit den in der benutzerdefinierten Ressource definierten Lebenszyklusaktionen verwaltet werden können. Der Cloud-Vorlagendienst ruft automatisch die entsprechenden vRealize Orchestrator-Workflows oder Erweiterbarkeitsaktionen auf, wenn der mit einer bestimmten Lebenszyklusaktion verknüpfte Vorgang ausgelöst wird. Sie können die Funktionalität des Ressourcentyps erweitern, indem Sie auch vRealize Orchestrator-Workflows oder Erweiterbarkeitsaktionen auswählen, die als Tag-2-Vorgänge verwendet werden können.

In diesem Anwendungsbeispiel werden integrierte, in der vRealize Orchestrator-Bibliothek bereitgestellte Workflows verwendet. Es umfasst vorgegebene Werte oder Zeichenfolgen, um darzustellen, wie der Prozess ausgeführt werden kann. Sie können sie so anpassen, dass sie sich für Ihre Umgebung eignen.

Zu Referenzzwecken verwendet dieses Anwendungsbeispiel ein Projekt mit dem Namen **DevOpsTesting**. Sie können das Projekt durch eines Ihrer vorhandenen Projekte ersetzen.

#### Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine vRealize Orchestrator-Integration konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).
- Stellen Sie sicher, dass die Workflows, die Sie für die Aktionen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen verwenden, und die Tag-2-Aktionen in vRealize Orchestrator vorhanden sind und erfolgreich von dort aus ausgeführt werden.

- Suchen Sie in vRealize Orchestrator den Ressourcentyp, der von den Workflows verwendet wird. Die in dieser benutzerdefinierten Ressource enthaltenen Workflows müssen alle denselben Ressourcentyp verwenden. In diesem Anwendungsbeispiel lautet der Ressourcentyp `SSH:Host`. Weitere Informationen zur Validierung des Ressourcentyps finden Sie unter [Benutzerdefinierte Ressourcentypen für vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen](#).
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Verfahren zum Konfigurieren und Bereitstellen einer Cloud-Vorlage für Maschinen kennen.

## Verfahren

- 1 Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ressource für einen SSH-Host, um SSH zu einer Cloud-Vorlage hinzuzufügen.

In diesem Schritt wird die benutzerdefinierte Ressource als Ressourcentyp zur Design-Arbeitsfläche der Cloud-Vorlage hinzugefügt.

- a Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Option **Design > Benutzerdefinierte Ressourcen** und klicken Sie auf **Neue benutzerdefinierte Ressource**.
- b Stellen Sie die folgenden Werte bereit.

Beachten Sie, dass es sich mit Ausnahme der Workflow-Namen um Beispielwerte handelt.

**Tabelle 6-3.**

| Einstellung   | Beispielwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name          | <b>SSH Host - DevOpsTesting Project</b><br>Dies ist der Name, der in der Ressourcentyppalette der Cloud-Vorlage angezeigt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ressourcentyp | <b>Custom.SSHHost</b><br>Der Ressourcentyp muss mit <b>Custom.</b> beginnen und jeder Ressourcentyp muss eindeutig sein.<br>Obwohl die Aufnahme von <b>Custom.</b> im Textfeld nicht validiert ist, wird die Zeichenfolge automatisch hinzugefügt, wenn Sie sie entfernen.<br>Dieser Ressourcentyp wird der Design-Arbeitsfläche hinzugefügt, damit Sie ihn in der Cloud-Vorlage verwenden können. |

- c Zum Aktivieren dieses Ressourcentyps in der Liste der Ressourcentypen für Cloud-Vorlagen stellen Sie sicher, dass die Option **Aktivieren** ausgewählt ist.
- d Wählen Sie die Einstellung **Bereich** aus, die dem Projekt **DevOpsTesting** den Ressourcentyp zur Verfügung stellt.
- e Stellen Sie unter **Basierend auf** sicher, dass **vRO-Bestandsliste** als Anbieter der Lebenszyklusaktion ausgewählt wurde.

- f Wählen Sie die Workflows aus, die die Ressource definieren.

| Einstellung                          | Einstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebenszyklusaktionen – Erstellen     | Wählen Sie den Workflow <b>SSH-Host hinzufügen</b> aus.<br>Wenn Sie über mehrere vRealize Orchestrator-Integrationen verfügen, wählen Sie den Workflow der Integrationsinstanz aus, die Sie zum Ausführen dieser benutzerdefinierten Ressourcen verwenden.<br>Nach dem Auswählen des Workflows wird das Dropdown-Menü für den externen Typ verfügbar und automatisch auf <code>SSH:Host</code> festgelegt. Ein externer Quelltyp kann nur einmal bei gemeinsamer Nutzung und einmal pro Projekt verwendet werden. In diesem Anwendungsbeispiel stellen Sie die benutzerdefinierte Ressource nur für das Projekt <b>DevOpsTesting</b> bereit. Wenn Sie über andere Workflows verfügen, die den Typ <code>SSH:Host</code> benötigen, müssen Sie einzelne benutzerdefinierte Ressourcen für jedes Projekt erstellen. |
| Lebenszyklusaktionen – Aktualisieren | Wählen Sie den Workflow <b>SSH-Host aktualisieren</b> aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lebenszyklusaktionen – Löschen       | Wählen Sie den Workflow <b>SSH-Host entfernen</b> aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- g Überprüfen Sie den Schemaschlüssel und geben Sie Werte auf der Registerkarte **Eigenschaften** ein, um die Workflow-Eingaben zu verstehen, die in der Cloud-Vorlage konfiguriert werden können.

Das Schema listet die erforderlichen und optionalen Eingabewerte auf, die im Workflow definiert sind. Die erforderlichen Eingabewerte sind in der YAML der Cloud-Vorlage enthalten.

Erforderliche Eingabewerte im Workflow **SSH-Host hinzufügen** sind `hostname`, `port` und `username`. Die anderen Schemaeigenschaften sind nicht erforderlich. Sie können das Schema auch verwenden, um zu ermitteln, wo Bindungen mit anderen Feldwerten, Workflows oder Aktionen erstellt werden sollen. Bindungen sind in diesem Anwendungsfall nicht enthalten.

- h Um die Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Ressource abzuschließen, klicken Sie auf **Erstellen**.
- 2 Erstellen Sie eine Cloud-Vorlage, bei deren Bereitstellung der SSH-Host hinzugefügt wird.
- Wählen Sie **Design > Cloud-Vorlagen** aus und klicken Sie auf **Neu aus > Leere Arbeitsfläche**.
  - Geben Sie der Cloud-Vorlage den Namen **Maschine mit SSH-Host**.
  - Wählen Sie das Projekt **DevOpsTesting** aus und klicken Sie auf **Erstellen**.
  - Fügen Sie eine vSphere-Maschine hinzu und konfigurieren Sie sie.

- e Ziehen Sie in der Liste der benutzerdefinierten Ressourcen links auf der Seite „Cloud-Vorlagen-Design“ den Ressourcentyp **SSH Host - DevOpsTesting Project** auf die Arbeitsfläche.

---

**Hinweis** Sie können die benutzerdefinierte Ressource auswählen, indem Sie entweder im linken Fensterbereich nach unten scrollen und sie dann auswählen, oder indem Sie im Textfeld **Ressourcentypen durchsuchen** suchen. Falls die benutzerdefinierte Ressource nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ neben dem Textfeld **Ressourcentypen durchsuchen**.

---

Eine Erinnerung daran, dass der Ressourcentyp verfügbar ist, weil er für das Projekt konfiguriert wurde. Wenn Sie eine Cloud-Vorlage für ein anderes Projekt erstellt haben, können Sie den Ressourcentyp nicht anzeigen.

- f Bearbeiten Sie auf der rechten Seite den YAML-Code, um die obligatorischen Eingabewerte hinzuzufügen.

Fügen Sie einen `inputs`-Abschnitt im Code hinzu, damit Benutzer den Benutzer- und Hostnamen zur Bereitstellungszeit angeben können. In diesem Beispiel wird 22 als Standardwert für den Port verwendet. Im folgenden Beispiel handelt es sich bei einigen dieser Werte um Beispieldaten. Ihre Werte können davon abweichen.

```
inputs:
 hostname:
 type: string
 title: The hostname of the SSH Host
 username:
 type: string
 title: Username
```

- g Fügen Sie im Abschnitt `resources` den Code `${input.input-name}` hinzu, um die Benutzerauswahl zu bestätigen.

```
resources:
 Custom_SSHTHost_1:
 type: Custom.SSHTHost
 properties:
 port: 22
 hostname: '${input.hostname}'
 username: '${input.username}'
```

- 3 Stellen Sie die Cloud-Vorlage bereit.
  - a Klicken Sie auf der Seite des Cloud-Vorlagen-Designers auf **Bereitstellen**.
  - b Geben Sie den **Bereitstellungsnamen SSH-Host-Test** ein.
  - c Wählen Sie die **Version der Cloud-Vorlage** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

- d Vervollständigen Sie die Eingaben der Bereitstellung.
  - e Klicken Sie auf **Bereitstellen**.
- 4 Überwachen Sie die Bereitstellungsanforderung auf der Registerkarte **Bereitstellungen**, um sicherzustellen, dass der SSH-Host in der Bereitstellung enthalten und die Bereitstellung erfolgreich ist.

#### Nächste Schritte

Wenn die getestete Cloud-Vorlage funktioniert, können Sie die benutzerdefinierte Ressource `SSH Host` mit anderen Cloud-Vorlagen verwenden.

## vRealize Automation Cloud Assembly-Designs als Vorbereitung für Tag-2-Änderungen

Zusätzlich zu den Tag-2-Aktionen, die bereits vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcentypen zugeordnet sind, verfügen Sie über Designoptionen, mit denen Sie sich vorab auf möglicherweise für die Benutzer erforderliche benutzerdefinierte Updates vorbereiten können.

---

**Vorsicht** Zum Ändern einer Bereitstellung können Sie deren Cloud-Vorlage bearbeiten und erneut anwenden oder Tag-2-Aktionen verwenden. In den meisten Fällen sollte die Kombination der beiden Ansätze jedoch vermieden werden.

Tag-2-Änderungen am Lebenszyklus, wie z. B. das Ein-/Ausschalten, sind in der Regel sicher. Andere Änderungen hingegen müssen vorsichtig durchgeführt werden, wie z. B. beim Hinzufügen von Festplatten.

Beispiel: Wenn Sie Festplatten mit einer Tag-2-Aktion hinzufügen und dann einen kombinierten Ansatz verwenden, indem Sie die Cloud-Vorlage erneut anwenden, könnte die Cloud-Vorlage die Tag-2-Änderung überschreiben, wodurch Festplatten entfernt und Datenverluste verursacht werden könnten.

---

Die Vorbereitung auf Tag 2 kann entweder die direkte Verwendung von Cloud-Vorlagencode oder die vRealize Automation Cloud Assembly-Designschnittstelle einbeziehen.

- Sie können Eingaben im Cloud-Vorlagencode verwenden, damit die Schnittstelle beim Aktualisieren der Bereitstellung oder der bereitgestellten Ressource neue Werte anfordert.
- Sie können vRealize Automation Cloud Assembly verwenden, um eine benutzerdefinierte Aktion basierend auf einem vRealize Orchestrator-Workflow oder einer Aktion zu entwerfen. Die Ausführung der benutzerdefinierten Aktion führt dazu, dass vRealize Orchestrator Änderungen an der Bereitstellung oder der bereitgestellten Ressource vornimmt.

## Vorgehensweise zum Verwenden von Cloud-Vorlageneingaben für Tag-2-Updates in vRealize Automation

Beim Entwerfen von Cloud-Vorlagen können Tag-2-Benutzer mithilfe von vRealize Automation-Eingabeparametern Auswahlen aus der anfänglichen Bereitstellungsanforderung erneut eingeben.

**Vorsicht** Bestimmte Eigenschaftsänderungen führen dazu, dass eine Ressource neu erstellt wird. Wenn Sie beispielsweise `connection_string.name` unter `Cloud.Service.Azure.App.Service` ändern, wird die vorhandene Ressource gelöscht und eine neue Ressource erstellt.

Beim Entwerfen von Eingaben zur Unterstützung von Tag-2-Änderungen helfen die [auf code.vmware.com](https://code.vmware.com) gehosteten [Schemamodelle](#) Ihnen dabei, die Eigenschaften zu finden, die Ressourcen löschen und neu erstellen.

Informationen zum Erstellen von Eingaben finden Sie unter [Benutzereingabe in vRealize Automation-Anforderungen](#).

Im nächsten Abschnitt finden Sie ein spezielles Tag-2-Beispiel.

## Vorgehensweise zum Verschieben einer bereitgestellten Maschine in ein anderes Netzwerk

Bei der Verwaltung von Bereitstellungen und Netzwerken müssen Sie unter Umständen in der Lage sein, mit vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellte Maschinen zu verlagern.

Sie können beispielsweise zuerst ein Testnetzwerk bereitstellen und dann in ein Produktionsnetzwerk wechseln. Mit der hier beschriebenen Vorgehensweise können Sie im Voraus eine Cloud-Vorlage entwerfen, um auf solche Tag-2-Aktionen vorbereitet zu sein. Beachten Sie, dass die Maschine verschoben wird. Sie wird nicht gelöscht und erneut bereitgestellt.

Dieses Verfahren gilt nur für **Cloud.vSphere.Machine**-Ressourcen. Es funktioniert nicht für Cloud-unabhängige Maschinen, die auf vSphere bereitgestellt werden.

### Voraussetzungen

- Das vRealize Automation Cloud Assembly-Netzwerkprofil muss alle Subnetze enthalten, mit denen die Maschine eine Verbindung herstellen soll. In vRealize Automation Cloud Assembly können Sie Netzwerke überprüfen, indem Sie zu **Infrastruktur > Konfigurieren > Netzwerkprofile** navigieren.

Das Netzwerkprofil muss sich in einem Konto und einer Region befinden, die Teil des jeweiligen vRealize Automation Cloud Assembly-Projekts für Ihre Benutzer sind.

- Kennzeichnen Sie die beiden Subnetze mit unterschiedlichen Tags. Im folgenden Beispiel wird von **test** und **prod** als Tag-Namen ausgegangen.
- Die bereitgestellte Maschine muss denselben IP-Zuweisungstyp beibehalten. Dieser kann während der Verlagerung in ein anderes Netzwerk nicht von „Statisch“ in „DHCP“ oder umgekehrt geändert werden.

## Verfahren

- 1 Navigieren Sie in vRealize Automation Cloud Assembly zu **Design** und erstellen Sie eine Cloud-Vorlage für die Bereitstellung.
- 2 Fügen Sie im Abschnitt „Eingaben“ des Codes einen Eintrag hinzu, mit dem der Benutzer ein Netzwerk auswählen kann.

```
inputs:
 net-tagging:
 type: string
 enum:
 - test
 - prod
 title: Select a network
```

- 3 Fügen Sie im Abschnitt „Ressourcen“ des Codes den Eintrag **Cloud.Network** hinzu und verbinden Sie die vSphere-Maschine damit.
- 4 Erstellen Sie unter **Cloud.Network** eine Einschränkung, die auf die Auswahl aus den Eingaben verweist.

```
resources:
 ABCServer:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 name: abc-server
 . . .
 networks:
 - network: '${resource["ABCNet"].id}'
 ABCNet:
 type: Cloud.Network
 properties:
 name: abc-network
 . . .
 constraints:
 - tag: '${input.net-tagging}'
```

- 5 Fahren Sie mit dem Entwurf der Vorlage fort und stellen Sie sie wie gewohnt bereit. Bei der Bereitstellung werden Sie von der Schnittstelle aufgefordert, das Netzwerk **test** oder **prod** auszuwählen.
- 6 Wenn Sie eine Tag-2-Änderung vornehmen müssen, navigieren Sie zu **Bereitstellungen > Bereitstellungen** und suchen Sie nach der mit der Cloud-Vorlage verknüpften Bereitstellung.
- 7 Klicken Sie rechts neben der Bereitstellung auf **Aktionen > Aktualisieren**.
- 8 Im Fenster „Aktualisieren“ werden Sie von der Schnittstelle aufgefordert, das Netzwerk **test** oder **prod** auszuwählen.
- 9 Treffen Sie zum Ändern von Netzwerken Ihre Auswahl, klicken Sie auf **Weiter** und dann auf **Absenden**.

## Vorgehensweise zum Erstellen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcenaktion für vMotion einer virtuellen Maschine

Nachdem Sie eine Cloud-Vorlage bereitgestellt haben, können Sie Tag-2-Aktionen ausführen, die Änderungen an der Bereitstellung vornehmen. vRealize Automation Cloud Assembly umfasst zahlreiche Tag-2-Aktionen, aber möglicherweise möchten Sie andere bereitstellen. Sie können benutzerdefinierte Ressourcenaktionen erstellen und sie Benutzern als Tag-2-Aktionen zur Verfügung stellen.

Die benutzerdefinierten Ressourcenaktionen basieren auf vRealize Orchestrator-Workflows.

Dieses Beispiel für eine benutzerdefinierte Tag-2-Ressourcenaktion besteht darin, Sie in den Erstellungsvorgang einzuführen. Um Ressourcenaktionen effektiv zu verwenden, müssen Sie in der Lage sein, vRealize Orchestrator-Workflows und -Aktionen zu erstellen, die die benötigten Aufgaben ausführen.

### Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine vRealize Orchestrator-Integration konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).
- Stellen Sie sicher, dass der Workflow, den Sie für die Tag-2-Aktion verwenden, in vRealize Orchestrator vorhanden ist und dort erfolgreich ausgeführt wird.

### Verfahren

- 1 Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ressourcenaktion, die vMotion zum Verschieben einer virtuellen vSphere-Maschine von einem Host auf einen anderen verwendet.
  - a Wählen Sie in vRealize Automation Cloud Assembly die Option **Design > Ressourcenaktionen** und klicken Sie auf **Neue Ressourcenaktion**.
  - b Stellen Sie die folgenden Werte bereit.

Beachten Sie, dass es sich mit Ausnahme der Workflow-Namen um Beispielwerte handelt.

| Einstellung | Beispielwert                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name        | <b>vSphere_VM_vMotion</b><br>Hierbei handelt es sich um den in der Liste der Ressourcenaktionen angezeigten Namen. |
| Anzeigename | <b>VM verschieben</b><br>Dies ist der Name, der den Benutzern im Menü „Bereitstellungsaktionen“ angezeigt wird.    |

- c Klicken Sie auf die Option **Aktivieren**, um diese Aktion im Menü der Tag-2-Aktionen für Ressourcen zu aktivieren, die mit dem Ressourcentyp übereinstimmen.
- d Wählen Sie den Ressourcentyp und den Workflow aus, der die Tag-2-Aktion definiert.

| Einstellung   | Beispielwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ressourcentyp | <p>Wählen Sie den Ressourcentyp <b>Cloud.vSphere.Machine</b> aus.</p> <p>Hierbei handelt es sich um den Ressourcentyp, der als Cloud-Vorlagenkomponente und nicht notwendigerweise als Inhalt der Cloud-Vorlage bereitgestellt wird. Beispiel: Sie verfügen über eine Cloud-unabhängige Maschine in der Cloud-Vorlage. Wenn diese Maschine jedoch auf einem vCenter Server bereitgestellt wird, lautet die Maschine <b>Cloud.vSphere.Machine</b>. Da die Aktion auf den bereitgestellten Typ angewendet wird, verwenden Sie beim Definieren der Ressourcenaktionen keine Cloud-unabhängigen Typen.</p> <p>In diesem Beispiel kann vMotion nur für vSphere-Maschinen verwendet werden. Sie verfügen unter Umständen jedoch über andere Aktionen, die Sie für mehrere Ressourcentypen durchführen möchten. Sie müssen eine Aktion für jeden Ressourcentyp erstellen.</p> |
| Workflow      | <p>Wählen Sie den Workflow <b>Virtuelle Maschine mit vMotion migrieren</b> aus.</p> <p>Wenn Sie über mehrere vRealize Orchestrator-Integrationen verfügen, wählen Sie den Workflow in der Integrationsinstanz aus, die Sie zum Ausführen dieser benutzerdefinierten Ressourcenaktionen verwenden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- 2 Erstellen Sie eine Bindung für die vRealize Orchestrator-Eigenschaften an die vRealize Automation Cloud Assembly-Schemaeigenschaften. Tag-2-Aktionen für vRealize Automation Cloud Assembly können drei Typen von Bindungen enthalten.

| Bindungstyp        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Anforderung     | Der Standardwert-Bindungstyp. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Eingabeeigenschaft im Anforderungsformular angezeigt, und ihr Wert muss vom Benutzer zur Anforderungszeit angegeben werden.                                                                                                                                                                                                         |
| mit Bindungsaktion | <p>Diese Option ist nur für Eingaben vom Referenztyp verfügbar, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VC:VirtualMachine</li> <li>■ VC:Folder</li> </ul> <p>Der Benutzer wählt eine Aktion aus, die die Bindung ausführt. Die ausgewählte Aktion muss denselben Typ wie der Eingabeparameter zurückgeben. Die korrekte Eigenschaftsdefinition ist <code>\${properties.someProperty}</code>.</p> |
| direkt             | Diese Option ist für Eingabeeigenschaften verfügbar, die primitive Datentypen verwenden. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Eigenschaft mit dem geeigneten Typ direkt aus dem Schema der Eingabeeigenschaft zugeordnet. Der Benutzer wählt die Eigenschaft aus der Schemastruktur aus. Eigenschaften mit anderen Typen sind deaktiviert.                                                             |

In diesem Anwendungsbeispiel ist die Bindung eine vRealize Orchestrator-Aktion, mit der die Verbindung zwischen dem im Workflow verwendeten Eingabetyp vRealize Orchestrator `VC:VirtualMachine` und dem Ressourcentyp vRealize Automation Cloud Assembly `Cloud.vSphere.Machine` hergestellt wird. Indem Sie die Bindung einrichten, integrieren Sie die Tag-2-Aktion nahtlos für den Benutzer, der die vMotion-Aktion auf einer virtuellen vSphere-Maschine anfordert. Das System gibt den Namen im Workflow an, sodass der Benutzer dies nicht tun muss.

- a Navigieren Sie nach dem Auswählen des Workflows **Virtuelle Maschine mit vMotion migrieren** zum Bereich **Eigenschaftsbindung**.

- b Wählen Sie die Bindung der Eingabeeigenschaft `vm` aus.

- c Wählen Sie unter **Bindung** die Option **mit Bindungsaktion** aus.

Die Aktion **findVcVmByVcAndVmUuid** ist automatisch ausgewählt. Diese Aktion ist in der vRealize Orchestrator-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly vorkonfiguriert.

- d Klicken Sie auf **Speichern**.

- 3 Um die Änderungen an Ihrer Tag-2-Aktion zu speichern, klicken Sie auf **Erstellen**.

- 4 Um die anderen Eingabeparameter im Workflow zu berücksichtigen, können Sie das Anforderungsformular anpassen, das Benutzern angezeigt wird, wenn sie die Aktion anfordern.

- Wählen Sie unter **Ressourcenaktionen** die gerade erstellte Tag-2-Aktion aus.
- Klicken Sie auf **Anforderungsparameter bearbeiten**.

Sie können anpassen, wie die Anforderungsseite den Benutzern angezeigt wird.

| Standardfeldname                                                                                                         | Darstellung                                                                                                               | Werte                                                                                                                                                                                                                                     | Einschränkungen   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zielressourcenpool für die virtuelle Maschine.<br>Der Standardwert ist der aktuelle Ressourcenpool.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschriftung = Zielressourcenpool</li> <li>■ Anzeigetyp = Wertauswahl</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Zielhost, auf den die virtuelle Maschine migriert werden soll                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschriftung = Zielhost</li> <li>■ Anzeigetyp = Wertauswahl</li> </ul>           |                                                                                                                                                                                                                                           | Erforderlich = Ja |
| Priorität der Migrationsaufgabe                                                                                          | Beschriftung = Priorität der Aufgabe                                                                                      | Wertoptionen <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wertquelle = Konstante</li> </ul> Geben Sie im Textfeld eine kommagetrennte Liste ein. <div>             lowPriority Low,defaultPriority Default,highPriority High           </div> | Erforderlich = Ja |
| (Optional) Migrieren Sie die virtuelle Maschine nur, wenn ihr Betriebszustand mit dem angegebenen Zustand übereinstimmt. | Löschen Sie dieses Textfeld.<br>vMotion kann Maschinen in einen beliebigen Betriebszustand verschieben.                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

- Klicken Sie auf **Speichern**.

- 5 Um zu begrenzen, wann die Aktion verfügbar ist, können Sie die Bedingungen konfigurieren.


Beispiel: Sie möchten, dass die vMotion-Aktion nur dann zur Verfügung steht, wenn die Maschine vier oder weniger CPUs aufweist.

- a Aktivieren Sie **Bedingung erforderlich**.
- b Geben Sie die Bedingung ein.

| Key                     | Operator | Wert |
|-------------------------|----------|------|
| \${properties.cpuCount} | lessThan | 4    |

Wenn Sie komplexe Bedingungen benötigen, lesen Sie den Abschnitt [Erstellen erweiterter Bedingungen für benutzerdefinierte vRealize Automation Cloud Assembly-Aktionen](#).

- c Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
- 6 Stellen Sie sicher, dass die Aktion „VM verschieben“ für bereitgestellte Maschinen verfügbar ist, die den Kriterien entsprechen.
- a Wählen Sie **Bereitstellungen** aus.
  - b Suchen Sie nach einer Bereitstellung mit einer bereitgestellten Maschine, die den Kriterien entspricht.
  - c Öffnen Sie die Bereitstellung und wählen Sie die Maschine aus.
  - d Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf „Aktionen“ und stellen Sie sicher, dass die Aktion `Move VM` vorhanden ist.




- e Führen Sie die Aktion aus.

## Erstellen erweiterter Bedingungen für benutzerdefinierte vRealize Automation Cloud Assembly-Aktionen

Als Alternative zur Liste der einfachen Bedingungen in vRealize Automation Cloud Assembly können Sie mit dem erweiterten Editor komplexe Kriterienausdrücke zusammenstellen, um zu steuern, wann die Aktion verfügbar ist.

Wenn Sie eine neue Ressourcenaktion erstellen, wählen Sie **Bedingung erforderlich** und **Erweiterten Editor verwenden** aus. Geben Sie dann den gewünschten Kriterienausdruck ein.



Bei dem Ausdruck handelt es sich um eine Klausel oder eine Liste von Klauseln, die jeweils im Schlüssel-Operator-Wert-Format vorliegt. Die vorherige Abbildung zeigt Kriterien, denen das Ziel eingeschaltet und vorhanden sein muss.

### Klauseln

| Klausel | Beschreibung                                                                                 | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und     | Alle Unterklauseln müssen wahr sein, damit das Ergebnis des Ausdrucks wahr ist.              | Wird nur als „true“ ausgewertet, wenn „properties.powerState“ gleich ON und „syncStatus“ nicht MISSING ist.<br><br><pre> matchExpression:   - and:     - key: properties.powerState       operator: eq       value: ON     - key: syncStatus       operator: notEq       value: MISSING           </pre> |
| oder    | Mindestens eine der Unterklauseln muss wahr sein, damit das Ergebnis des Ausdrucks wahr ist. | Wird als „true“ ausgewertet, gleich ob „properties.powerState“ ON oder OFF ist.<br><br><pre> matchExpression:   - or:     - key: properties.powerState       operator: eq       value: ON     - key: properties.powerState       operator: eq       value: OFF           </pre>                          |

## Operatoren

| Operator | Beschreibung                                               | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eq       | Gleich. Sucht nach einer genauen Übereinstimmung.          | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn „properties.powerState“ gleich ON ist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: properties.powerState       operator: eq       value: ON</pre>                                                                                                                                                                                        |
| notEq    | Ungleich. Vermeidet eine exakte Übereinstimmung.           | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn „properties.powerState“ nicht OFF ist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: properties.powerState       operator: notEq       value: OFF</pre>                                                                                                                                                                                    |
| hasAny   | Sucht nach einer Übereinstimmung in einer Objektsammlung.  | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn das Array „storage.disks“ ein EBS-Objekt mit 100 IOPS enthält.</p> <pre>matchExpression:   - key: storage.disks     operator: hasAny     value:       matchExpression:         - and:           - key: iops             operator: eq             value: 100           - key: service             operator: eq             value: ebs</pre> |
| in       | Sucht nach einer Übereinstimmung in einem Satz von Werten. | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn „properties.powerState“ entweder OFF oder SUSPEND ist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: properties.powerState       operator: in       value: OFF, SUSPEND</pre>                                                                                                                                                              |
| notIn    | Vermeidet den Abgleich einer Gruppe von Werten.            | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn „properties.powerState“ weder OFF noch SUSPEND ist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: properties.powerState       operator: notIn       value: OFF, SUSPEND</pre>                                                                                                                                                              |

| Operator          | Beschreibung                                                                                                        | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| greaterThan       | Sucht nach einer Übereinstimmung über einem bestimmten Schwellenwert. Gilt nur für numerische Werte.                | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn das erste Objekt im Array „storage.disks“ mehr als 50 IOPS aufweist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: storage.disks[0].iops       operator: greaterThan       value: 50</pre>                  |
| lessThan          | Sucht nach einer Übereinstimmung unter einem bestimmten Schwellenwert. Gilt nur für numerische Werte.               | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn das erste Objekt im Array „storage.disks“ weniger als 200 IOPS aufweist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: storage.disks[0].iops       operator: lessThan       value: 200</pre>                |
| greaterThanEquals | Suchen Sie nach einer Übereinstimmung mit oder über einem bestimmten Schwellenwert. Gilt nur für numerische Werte.  | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn das erste Objekt im Array „storage.disks“ 100 IOPS oder mehr aufweist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: storage.disks[0].iops       operator:         greaterThanEquals       value: 100</pre> |
| lessThanEquals    | Suchen Sie nach einer Übereinstimmung mit oder unter einem bestimmten Schwellenwert. Gilt nur für numerische Werte. | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn das erste Objekt im Array „storage.disks“ 100 IOPS oder weniger aufweist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: storage.disks[0].iops       operator: lessThanEquals       value: 100</pre>         |
| matchesRegex      | Verwendet einen regulären Ausdruck für die Suche nach einer Übereinstimmung.                                        | <p>Wird als „true“ ausgewertet, wenn „properties.zone“ gleich „us-east-1a“ oder „us-east-1c“ ist.</p> <pre>matchExpression:   - and:     - key: properties.zone       operator: matchesRegex       value: (us-east-1)+(a c)     {1,2}</pre>      |

## Beispiele

Der folgende Kriterienausdruck wird als „true“ ausgewertet, wenn „properties.tags“ den Tag-Schlüssel `key1` und den Wert `value1` enthält.

Der äußere Ausdruck verwendet `hasAny`, da „properties.tags“ ein Array ist und die Auswertung immer dann als „true“ erfolgen soll, wenn „key1=value1“ in einem der Schlüssel-Wert-Paare im Array angezeigt wird.

Im inneren Ausdruck gibt es zwei Klauseln, eine für das Schlüsselfeld und eine für das Wertefeld. Das Array „properties.tags“ enthält Schlüssel-Wert-Tag-Paare, und Sie müssen sowohl die Schlüssel- als auch die Wertefelder abgleichen.

```
matchExpression:
- key: properties.tags
 operator: hasAny
 value:
 matchExpression:
 - and:
 - key: key
 operator: eq
 value: key1
 - key: value
 operator: eq
 value: value1
```

Der folgende Kriterienausdruck ähnelt dem vorherigen Beispiel, wird jedoch jetzt immer dann als „true“ ausgewertet, wenn „properties.tags“ entweder das Tag „key1=value1“ oder „key2=value2“ enthält.

```
matchExpression:
- or:
 - key: properties.tags
 operator: hasAny
 value:
 matchExpression:
 - and:
 - key: key
 operator: eq
 value: key1
 - key: value
 operator: eq
 value: value1
 - key: properties.tags
 operator: hasAny
 value:
 matchExpression:
 - and:
 - key: key
 operator: eq
```

```

 value: key2
 - key: value
 operator: eq
 value: value2

```

## Weitere vRealize Automation Cloud Assembly-Codebeispiele

Die Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten von Cloud-Vorlagencode in vRealize Automation Cloud Assembly sind nahezu unbegrenzt.

Erfolgreicher Code stellt häufig den besten Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung dar. Wenn Sie sich an einem Beispiel orientieren, ersetzen Sie Ressourcennamen, Werte usw., um Ihre Site-Einstellungen anzuwenden.

## Dokumentiertes Beispiel für eine vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage

Mithilfe der umfassenden in diesem Beispiel enthaltenen Kommentare können Sie die Struktur und den Zweck der Abschnitte in einer vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage (früher als Blueprint bezeichnet) überprüfen.

```

#
This WordPress cloud template is enhanced with comments to explain its
parameters.
#
Try cloning it and experimenting with its YAML code. If you're new to
YAML, visit yaml.org for general information.
#
The cloud template deploys a minimum of 3 virtual machines and runs scripts
to install packages.
#

#

Templates need a descriptive name and version if
source controlled in git.

name: WordPress Template with Comments
formatVersion: 1
version: 1
#

Inputs create user selections that appear at deployment time. Inputs
can set placement decisions and configurations, and are referenced
later, by the resources section.

inputs:
#

```

```

Choose a cloud endpoint. 'Title' is the visible
option text (oneOf allows for the friendly title). 'Const' is the
tag that identifies the endpoint, which was set up earlier, under the
Cloud Assembly Infrastructure tab.

platform:
 type: string
 title: Deploy to
 oneOf:
 - title: AWS
 const: aws
 - title: Azure
 const: azure
 - title: vSphere
 const: vsphere
 default: vsphere
#

Choose the operating system. Note that the Cloud Assembly
Infrastructure must also have an AWS, Azure, and vSphere Ubuntu image
mapped. In this case, enum sets the option that you see, meaning there's
no friendly title feature this time. Also, only Ubuntu is available
here, but having this input stubbed in lets you add more operating
systems later.

osimage:
 type: string
 title: Operating System
 description: Which OS to use
 enum:
 - Ubuntu
#

Set the number of machines in the database cluster. Small and large
correspond to 1 or 2 machines, respectively, which you see later,
down in the resources section.

dbenvsize:
 type: string
 title: Database cluster size
 enum:
 - Small
 - Large
#

Dynamically tag the machines that will be created. The
'array' of objects means you can create as many key-value pairs as
needed. To see how array input looks when it's collected,
open the cloud template and click TEST.

Mtags:
 type: array
 title: Tags
 description: Tags to apply to machines
 items:

```

```

 type: object
 properties:
 key:
 type: string
 title: Key
 value:
 type: string
 title: Value
#

Create machine credentials. These credentials are needed in
remote access configuration later, in the resources section.

username:
 type: string
 minLength: 4
 maxLength: 20
 pattern: '[a-z]+'
 title: Database Username
 description: Database Username
userpassword:
 type: string
 pattern: '[a-z0-9A-Z@#&$]+'
 encrypted: true
 title: Database Password
 description: Database Password
#

Set the database storage disk size.

databaseDiskSize:
 type: number
 default: 4
 maximum: 10
 title: MySQL Data Disk Size
 description: Size of database disk
#

Set the number of machines in the web cluster. Small, medium, and large
correspond to 2, 3, and 4 machines, respectively, which you see later,
in the WebTier part of the resources section.

clusterSize:
 type: string
 enum:
 - small
 - medium
 - large
 title: Wordpress Cluster Size
 description: Wordpress Cluster Size
#

Set the archive storage disk size.

archiveDiskSize:

```

```

 type: number
 default: 4
 maximum: 10
 title: Wordpress Archive Disk Size
 description: Size of Wordpress archive disk
#

The resources section configures the deployment of machines, disks,
networks, and other objects. In several places, the code pulls from
the preceding interactive user inputs.

resources:
#

Create the database server. Choose a cloud agnostic machine 'type' so
that it can deploy to AWS, Azure, or vSphere. Then enter its property
settings.

 DBTier:
 type: Cloud.Machine
 properties:
#

Descriptive name for the virtual machine. Does not become the hostname
upon deployment.

 name: mysql
#

Hard-coded operating system image to use. To pull from user input above,
enter the following instead.
image: '${input.osimage}'

 image: Ubuntu
#

Hard-coded capacity to use. Note that the Cloud Assembly
Infrastructure must also have AWS, Azure, and vSphere flavors
such as small, medium, and large mapped.

 flavor: small
#

Tag the database machine to deploy to the cloud vendor chosen from the
user input. Tags are case-sensitive, so 'to_lower' forces the tag to
lowercase to ensure a match with a site's tagging convention. It's
important if platform input were to contain any upper case characters.

 constraints:
 - tag: '${"env:" + to_lower(input.platform)}'
#

Also tag the database machine with any free-form tags that were created
during user input.

```

```

 tags: '${input.Mtags}'

#

Set the database cluster size by referencing the dbenvsize user
input. Small is one machine, and large defaults to two.

 count: '${input.dbenvsize == "Small" ? 1 : 2}'

#

Add a variable to connect the machine to a network resource based on
a property binding to another resource. In this case, it's the
'WP_Network' network that gets defined further below.

 networks:
 - network: '${resource.WP_Network.id}'

#

Enable remote access to the database server. Reference the credentials
from the user input.

 remoteAccess:
 authentication: usernamePassword
 username: '${input.username}'
 password: '${input.userpassword}'

#

You are free to add custom properties, which might be used to initiate
an extensiblity subscription, for example.

 ABC-Company-ID: 9393

#

Run OS commands or scripts to further configure the database machine,
via operations such as setting a hostname, generating SSH private keys,
or installing packages.

 cloudConfig: |
 #cloud-config
 repo_update: true
 repo_upgrade: all
 packages:
 - mysql-server
 runcmd:
 - sed -e '/bind-address/ s/^#*\/#/' -i /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
 - service mysql restart
 - mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'mysqlpassword';"
 - mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
 attachedDisks: []

#

Create the web server. Choose a cloud agnostic machine 'type' so that it
can deploy to AWS, Azure, or vSphere. Then enter its property settings.

 WebTier:
 type: Cloud.Machine

```

```

 properties:
#

Descriptive name for the virtual machine. Does not become the hostname
upon deployment.

 name: wordpress
#

Hard-coded operating system image to use. To pull from user input above,
enter the following instead:
image: '${input.osimage}'

 image: Ubuntu
#

Hard-coded capacity to use. Note that the Cloud Assembly
Infrastructure must also have AWS, Azure, and vSphere flavors
such as small, medium, and large mapped.

 flavor: small
#

Set the web server cluster size by referencing the clusterSize user
input. Small is 2 machines, medium is 3, and large defaults to 4.

 count: '${input.clusterSize== "small" ? 2 : (input.clusterSize == "medium" ? 3 : 4)}'
#

Set an environment variable to display object information under the
Properties tab, post-deployment. Another example might be
{env.blueprintID}

 tags:
 - key: cas.requestedBy
 value: '${env.requestedBy}'
#

You are free to add custom properties, which might be used to initiate
an extensiblity subscription, for example.

 ABC-Company-ID: 9393
#

Tag the web server to deploy to the cloud vendor chosen from the
user input. Tags are case-sensitive, so 'to_lower' forces the tag to
lowercase to ensure a match with your site's tagging convention. It's
important if platform input were to contain any upper case characters.

 constraints:
 - tag: '${"env:" + to_lower(input.platform)}'
#

Add a variable to connect the machine to a network resource based on
a property binding to another resource. In this case, it's the

```

```

'WP_Network' network that gets defined further below.

 networks:
 - network: '${resource.WP_Network.id}'
#

Run OS commands or scripts to further configure the web server,
with operations such as setting a hostname, generating SSH private keys,
or installing packages.

cloudConfig: |
 #cloud-config
 repo_update: true
 repo_upgrade: all
 packages:
 - apache2
 - php
 - php-mysql
 - libapache2-mod-php
 - php-mcrypt
 - mysql-client
 runcmd:
 - mkdir -p /var/www/html/mywordpresssite && cd /var/www/html && wget
https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzf /var/www/html/latest.tar.gz -C /var/www/html/
mywordpresssite --strip-components 1
 - i=0; while [$i -le 5]; do mysql --connect-timeout=3 -h $
{DBTier.networks[0].address} -u root -pmysqlpassword -e "SHOW STATUS;" && break || sleep 15;
i=$((i+1)); done
 - mysql -u root -pmysqlpassword -h ${resource.DBTier.networks[0].address} -e
"create database wordpress_blog;"
 - mv /var/www/html/mywordpresssite/wp-config-sample.php /var/www/html/
mywordpresssite/wp-config.php
 - sed -i -e s/"define('DB_NAME', 'database_name_here');"/"define('DB_NAME',
'wordpress_blog');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php && sed -i
-e s/"define('DB_USER', 'username_here');"/"define('DB_USER', 'root');"/ /var/www/html/
mywordpresssite/wp-config.php && sed -i -e s/"define('DB_PASSWORD',
'password_here');"/"define('DB_PASSWORD', 'mysqlpassword');"/ /var/www/html/mywordpresssite/
wp-config.php && sed -i -e s/"define('DB_HOST', 'localhost');"/"define('DB_HOST', '$
{resource.DBTier.networks[0].address}');"/ /var/www/html/mywordpresssite/wp-config.php
 - service apache2 reload
#

Create the network that the database and web servers connect to.
Choose a cloud agnostic network 'type' so that it can deploy to AWS,
Azure, or vSphere. Then enter its property settings.

 WP_Network:
 type: Cloud.Network
 properties:
#

Descriptive name for the network. Does not become the network name
upon deployment.

 name: WP_Network

```

```
#

Set the networkType to an existing network. You could also use a
constraint tag to target a specific, like-tagged network.
The other network types are private or public.

 networkType: existing
#

#
VMware hopes that you found this commented template useful. Note that
you can also access an API to create templates, or query for input
schema that you intend to request. See the following Swagger
documentation.
#
www.mgmt.cloud.vmware.com/blueprint/api/swagger/swagger-ui.html
#

```

## vSphere-Ressourcenbeispiele in vRealize Automation Cloud Assembly

In diesen Codebeispielen werden vSphere-Maschinenressourcen innerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlagen veranschaulicht.

| Ressource                                                              | Beispiel-Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virtuelle vSphere-Maschine mit CPU, Arbeitsspeicher und Betriebssystem | <pre>resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       name: demo-machine       cpuCount: 1       totalMemoryMB: 1024       image: ubuntu</pre>                                        |
| vSphere-Maschine mit einer Datenspeicherressource                      | <pre>resources:   demo-vsphere-disk-001:     type: Cloud.vSphere.Disk     properties:       name: DISK_001       type: 'HDD'       capacityGb: 10       dataStore: 'datastore-01'       provisioningType: thick</pre> |

| Ressource                                                                                                                                                   | Beispiel-Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vSphere-Maschine mit angehängter Festplatte                                                                                                                 | <pre> resources:   demo-vsphere-disk-001:     type: Cloud.vSphere.Disk     properties:       name: DISK_001       type: HDD       capacityGb: 10       dataStore: 'datastore-01'       provisioningType: thin   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       name: demo-machine       cpuCount: 2       totalMemoryMB: 2048       imageRef: &gt;-         https://bintray.com/vmware/photon/ download_file?file_path=2.0%2FRC%2Fova%2Fphoton- custom-hw11-2.0-31bb961.ova       attachedDisks:         - source: '\${demo-vsphere-disk-001.id}' </pre>                               |
| vSphere-Maschine mit einer dynamischen Anzahl an Festplatten                                                                                                | <pre> inputs:   disks:     type: array     title: disks     items:       title: disk       type: object       properties:         size:           type: integer           title: size     maxItems: 15 resources:   Cloud_Machine_1:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       image: centos7       flavor: small       attachedDisks: '\$ {map_to_object(resource.Cloud_Volume_1[*].id, "source")}'   Cloud_Volume_1:     type: Cloud.Volume     allocatePerInstance: true     properties:       capacityGb: '\${input.disks[count.index].size}'       count: '\${length(input.disks)}' </pre> |
| vSphere-Maschine aus einem Snapshot-Image. Fügen Sie einen Schrägstrich und den Namen des Snapshots an. Das Image des Snapshots kann ein Linked Clone sein. | <pre> resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       imageRef: 'demo-machine/snapshot-01'       cpuCount: 1       totalMemoryMB: 1024 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ressource                                              | Beispiel-Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vSphere-Maschine in einem bestimmten Ordner in vCenter | <pre> resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       name: demo-machine       cpuCount: 2       totalMemoryMB: 1024       imageRef: ubuntu       resourceGroupName: 'myFolder' </pre>                                                                                                                                                                                                                                       |
| vSphere-Maschine mit mehreren Netzwerkkarten           | <pre> resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       image: ubuntu       flavor: small       networks:         - network: '\${network-01.name}'           deviceIndex: 0         - network: '\${network-02.name}'           deviceIndex: 1   network-01:     type: Cloud.vSphere.Network     properties:       name: network-01   network-02:     type: Cloud.vSphere.Network     properties:       name: network-02 </pre> |
| vSphere-Maschine mit einem angehängten Tag in vCenter  | <pre> resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       image: ubuntu       tags:         - key: env           value: demo </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ressource                                          | Beispiel-Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vSphere-Maschine mit einer Anpassungsspezifikation | <pre> resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       name: demo-machine       image: ubuntu       flavor: small       customizationSpec: Linux </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vSphere-Maschine mit Remotezugriff                 | <pre> inputs:   username:     type: string     title: Username     description: Username     default: testUser   password:     type: string     title: Password     default: VMware@123     encrypted: true     description: Password for the given username resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       imageRef: &gt;-         https://cloud-images.ubuntu.com/releases/ 16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg- amd64.ova       cloudConfig:           ssh_pwauth: yes         chpasswd:           list:               \${input.username}:\${input.password}           expire: false         users:           - default           - name: \${input.username}             lock_passwd: false             sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']             groups: [wheel, sudo, admin]             shell: '/bin/bash'       runcmd:         - echo "Defaults:\${input.username} ! requiretty" &gt;&gt; /etc/sudoers.d/\${input.username} </pre> |

## Kerne pro Socket und CPU-Anzahl in vRealize Automation Cloud Assembly

Mit dem vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen-Code können Sie mehrere Kerne pro Socket für eine vSphere-Maschinenressource angeben.

Sie können die Anzahl der Kerne pro virtuellem Socket oder die Gesamtanzahl der Sockets angeben. Beispielsweise können Ihre Lizenzbestimmungen die pro Socket lizenzierte Software beschränken, oder die verfügbaren Betriebssysteme erkennen nur eine bestimmte Anzahl von Sockets, sodass zusätzliche CPUs als zusätzliche Kerne bereitgestellt werden müssen.

Fügen Sie die Eigenschaft `coreCount` zu einer Cloud-Vorlage in der vSphere-Maschinenressource hinzu.

Der Wert `coreCount` muss kleiner oder gleich der Anzahl der CPUs (`cpuCount`) sein, die in der Typzuordnung oder im Code der vSphere-Maschinenressource in der Cloud-Vorlage angegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten der Anzahl der Kerne pro CPU in einer virtuellen Maschine \(1010184\)](#).

Die Eigenschaft `coreCount` ist optional und steht nur für vSphere-Maschinenressourcen zur Verfügung.

Im folgenden Beispiel wird ein Snippet einer vSphere-Maschinenressource angezeigt.

```
Cloud_vSphere_Machine_1:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 cpuCount: 8
 coreCount: 4
```

Zusätzliche Informationen zu den Einstellungen für Sockets und Kerne pro Socket stehen im Blog-Artikel [Rightsizing für vCPU und vNUMA der virtuellen Maschine – Richtlinien](#) zur Verfügung.

## Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation

Sie können Ressourcen und Einstellungen für Netzwerk, Sicherheit und Lastausgleichsdienste in Cloud-Vorlagendesigns und Bereitstellungen verwenden.

Eine Zusammenfassung der Designcodeoptionen für Cloud-Vorlagen finden Sie unter [vRealize Automation-Ressourcentypschemata](#).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Weitere Informationen zu Netzwerkressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#)
- [Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#)
- [Weitere Informationen zu Lastausgleichsdienstressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#)

Diese Beispiele veranschaulichen Netzwerk-, Sicherheits- und Lastausgleichsdienstressourcen in einfachen Cloud-Vorlagendesigns.

## Netzwerke

| Ressourcenszenario                                                                                        | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vSphere-Maschine mit mehreren Netzwerkkarten, die mit einer NSX-Netzwerkressource verknüpft sind.         | <pre> resources:   demo-machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       image: ubuntu       flavor: small       networks:         - network: '\$ {resource.Cloud_vSphere_Network_1.id}'     Cloud_vSphere_Network_1:       type: Cloud.vSphere.Network       properties:         networkType: existing     Cloud_vSphere_Network_2:       type: Cloud.NSX.Network       properties:         networkType: existing </pre> |
| Hinzufügen eines privaten Netzwerks mit einer statischen IP-Adresse für die Bereitstellung einer Azure-VM | <pre> formatVersion: 1 inputs: {} resources:   Cloud_Azure_Machine_1:     type: Cloud.Azure.Machine     properties:       image: photon       flavor: Standard_B1ls       networks:         - network: '\$ {resource.Cloud_Network_1.id}'       assignment: static       address: 10.0.0.45       assignPublicIpAddress: false     Cloud_Network_1:       type: Cloud.Network       properties:         networkType: existing </pre>    |

| Ressourcenszenario                                                                                                                                         | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fügen Sie NAT- und DNAT-Portweiterleitungsregeln in einer Cloud.NSX.NAT-Ressource für eine vorhandene Bereitstellung hinzu oder bearbeiten Sie sie.</p> | <pre> resources:   gw:     type: Cloud.NSX.NAT     properties:       networks:         - '\${resource.akout.id}'       natRules:         - translatedInstance: '\${ {resource.centos.networks[0].id}'           index: 0           protocol: TCP           kind: NAT44           type: DNAT           sourceIPs: any           sourcePorts: 80           translatedPorts: 8080           destinationPorts: 8080           description: edit         - translatedInstance: '\${ {resource.centos.networks[0].id}'           index: 1           protocol: TCP           kind: NAT44           type: DNAT           sourceIPs: any           sourcePorts: 90           translatedPorts: 9090           destinationPorts: 9090           description: add       centos:         type: Cloud.vSphere.Machine         properties:           image: WebTinyCentOS65x86           flavor: small           customizationSpec: Linux           networks:             - network: '\${resource.akout.id}'               assignment: static       akout:         type: Cloud.NSX.Network         properties:           networkType: outbound           constraints:             - tag: nsxt-nat-1-M2 </pre> |

| Ressourcenszenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Public Cloud-Maschine zur Verwendung einer internen IP-Adresse anstelle einer öffentlichen IP-Adresse. In diesem Beispiel wird eine bestimmte Netzwerk-ID verwendet.</p> <p>Hinweis: Die Option <code>network:</code> wird in der Einstellung <code>networks:</code> verwendet, um eine Zielnetzwerk-ID anzugeben. Die Option <code>name:</code> in der Einstellung <code>networks:</code> ist veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden.</p> | <pre>resources:   wf_proxy:     type: Cloud.Machine     properties:       image: ubuntu 16.04       flavor: small       constraints:         - tag: 'platform:vsphere'     networks:       - network: '\${resource.wf_net.id}'         assignPublicIpAddress: false</pre> |
| <p>Geroutetes Netzwerk für NSX-V oder NSX-T unter Verwendung des NSX-Netzwerkressourcentyps.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <pre>Cloud_NSX_Network_1:   type: Cloud.NSX.Network   properties:     networkType: routed</pre>                                                                                                                                                                           |

| Ressourcenszenario                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fügen Sie der Netzwerkkartenressource einer Maschine in der Cloud-Vorlage ein Tag hinzu.</p>                                                                                                                                                                                              | <pre>formatVersion: 1 inputs: {} resources:   Cloud_Machine_1:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       image: ubuntu     networks:       - name: '\${resource.Cloud_Network_1.name}'         deviceIndex: 0         tags:           - key: 'nic0'             value: null           - key: internal             value: true       - name: '\${resource.Cloud_Network_2.name}'         deviceIndex: 1         tags:           - key: 'nic1'             value: null           - key: internal             value: false</pre> |
| <p>Taggen Sie logische NSX-T-Switches für ein ausgehendes Netzwerk.</p> <p>Tagging wird für NSX-T und VMware Cloud on AWS unterstützt.</p> <p>Weitere Informationen zu diesem Szenario finden Sie im Community-Blogbeitrag <a href="#">Erstellen von Tags in NSX mit Cloud Assembly</a>.</p> | <pre>Cloud_NSX_Network_1:   type: Cloud.NSX.Network   properties:     networkType: outbound   tags:     - key: app       value: opencart</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Sicherheitsgruppen

| Ressourcenszenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vorhandene Sicherheitsgruppe mit einem Einschränkungs-Tag, das auf eine Maschinen-Netzwerkkarte (NIC) angewendet wurde.</p> <p>Um eine vorhandene Sicherheitsgruppe zu verwenden, geben Sie <i>Vorhanden</i> für die Eigenschaft <code>securityGroupType</code> ein.</p> <p>Sie können einer <code>Cloud.SecurityGroup</code>-Ressource Tags zuweisen, um vorhandene Sicherheitsgruppen mithilfe von Tag-Einschränkungen zuzuteilen. Sicherheitsgruppen, die keine Tags enthalten, können im Cloud-Vorlagendesign nicht verwendet werden.</p> <p>Einschränkungs-Tags müssen für <code>securityGroupType: existing</code>-Sicherheitsgruppenressourcen festgelegt werden. Diese Einschränkungen müssen mit den Tags übereinstimmen, die in den vorhandenen Sicherheitsgruppen festgelegt wurden. Für <code>securityGroupType: new</code>-Sicherheitsgruppenressourcen können keine Einschränkungs-Tags festgelegt werden.</p> | <pre>formatVersion: 1 inputs: {} resources:   allowSsh_sg:     type: Cloud.SecurityGroup     properties:       securityGroupType: existing     constraints:       - tag: allowSsh   compute:     type: Cloud.Machine     properties:       image: centos       flavor: small       networks:         - network: '\${resource.prod-net.id}'           securityGroups:             - '\${resource.allowSsh_sg.id}'   prod-net:     type: Cloud.Network     properties:       networkType: existing</pre> |
| <p>Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe mit zwei Firewallregeln, die die Zugriffsoptionen Allow und Deny veranschaulichen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <pre>resources:   Cloud_SecurityGroup_1:     type: Cloud.SecurityGroup     properties:       securityGroupType: new       rules:         - ports: 5000           source:             'fc00:10:000:000:000:56ff:fe89:48b4'             access: Allow             direction: inbound             name: allow_5000             protocol: TCP         - ports: 7000</pre>                                                                                                                                  |

| Ressourcenszenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <pre> source: 'fc00:10:000:000:000:56ff:fe89:48b4'   access: Deny   direction: inbound   name: deny_7000   protocol: TCP Cloud_vSphere_Machine_1:   type: Cloud.vSphere.Machine   properties:     image: photon     cpuCount: 1     totalMemoryMB: 256     networks:       - network: '\$ {resource.Cloud_Network_1.id}'         assignIPv6Address: true         assignment: static         securityGroups:           - '\$ {resource.Cloud_SecurityGroup_1.id}' Cloud_Network_1:   type: Cloud.Network   properties:     networkType: existing </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Komplexe Cloud-Vorlage mit 2 Sicherheitsgruppen, einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 vorhandenen Sicherheitsgruppe</li> <li>■ 1 bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe mit mehreren Beispielen für Firewallregeln</li> <li>■ 1 vSphere-Maschine</li> <li>■ 1 vorhandenen Netzwerks</li> </ul> <p>Dieses Beispiel veranschaulicht verschiedene Kombinationen aus Protokollen und Ports, Dienste, IP-CIDR als Quelle und Ziel, IP-Bereich als Quelle oder Ziel sowie die Optionen für „Beliebig“, „IPv6“ und (::/0).</p> <p>Für Maschinen-Netzwerkarten können Sie das verbundene Netzwerk und die Sicherheitsgruppe(n) angeben. Sie können auch den Netzwerkkartenindex oder eine IP-Adresse angeben.</p> | <pre> formatVersion: 1 inputs: {} resources:   DEMO_ESG : <i>existing security group - security group 1)</i>     type: Cloud.SecurityGroup     properties:       constraints:         - tag: BlockAll         securityGroupType: <b>existing</b> (<i>designation of existing for security group 1)</i>   DEMO_ODSG: (<i>on-demand security group - security group 2)</i>)     type: Cloud.SecurityGroup     properties:       rules: (<i>multiple firewall rules in this section</i>)         - name: <b>IN-ANY</b> (<i>rule 1</i>)           source: any           service: any           direction: inbound           access: <b>Deny</b>         - name: <b>IN-SSH</b> (<i>rule 2</i>)           source: any           service: SSH           direction: inbound           access: <b>Allow</b>         - name: <b>IN-SSH-IP</b> (<i>rule 3</i>)           source: 33.33.33.1-33.33.33.250           protocol: TCP           ports: 223           direction: inbound           access: <b>Allow</b>         - name: <b>IPv-6-ANY-SOURCE</b> (<i>rule 4</i>)           source: '::/0'           protocol: TCP           ports: 223 </pre> |

## Ressourcenszenario

## Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage

```

 direction: inbound
 access: Allow
 - name: IN-SSH-IP (rule 5)
 source: 44.44.44.1/24
 protocol: UDP
 ports: 22-25
 direction: inbound
 access: Allow
 - name: IN-EXISTING-SG (rule 6)
 source: '${resource["DEMO_ESG"].id}'
 protocol: ICMPv6
 direction: inbound
 access: Allow
 - name: OUT-ANY (rule 7)
 destination: any
 service: any
 direction: outbound
 access: Deny
 - name: OUT-TCP-IPv6 (rule 8)
 destination:
'2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334/64'
 protocol: TCP
 ports: 22
 direction: outbound
 access: Allow
 - name: IPv6-ANY-DESTINATION (rule 9)
 destination: '::/0'
 protocol: UDP
 ports: 23
 direction: outbound
 access: Allow
 - name: OUT-UDP-SERVICE (rule 10)
 destination: any
 service: NTP
 direction: outbound
 access: Allow
 securityGroupType: new (designation of on-
demand for security group 2)
 DEMO_VC_MACHINE: (machine resource)
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 image: PHOTON
 cpuCount: 1
 totalMemoryMB: 1024
 networks: (Machine network NICs)
 - network: '${resource.DEMO_NW.id}'
 securityGroups:
 - '${resource.DEMO_ODSG.id}'
 - '${resource.DEMO_ESG.id}'
 DEMO_NETWORK: (network resource)
 type: Cloud.vSphere.Network
 properties:
 networkType: existing
 constraints:
 - tag: nsx62

```

## Lastausgleichsdienste

| Ressourcenszenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Geben Sie die Protokollierungsebene, den Algorithmus und die Größe des Lastausgleichsdiensts an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>NSX-Beispiellastausgleichsdienst, der die Verwendung der Protokollierungsebene, des Algorithmus und der Größe anzeigt:</p> <pre data-bbox="619 405 1225 720">resources:   Cloud_LoadBalancer_1:     type: Cloud.NSX.LoadBalancer     properties:       name: myapp-lb       network: '\${appnet-public.name}'       instances: '\${wordpress.id}'       routes:         - protocol: HTTP port: '80'           loggingLevel: CRITICAL           algorithm: LEAST_CONNECTION           type: MEDIUM</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Verknüpfen Sie einen Lastausgleichsdienst mit einer benannten Maschine oder Maschinen-Netzwerkkarte. Sie können entweder <code>machine ID</code> oder <code>machine network ID</code> angeben, um die Maschine dem Pool der Lastausgleichsdienste hinzuzufügen. Die Eigenschaft „Instanzen“ unterstützt sowohl Maschinen (<code>machine by ID</code>) als auch Netzwerkkarten (<code>machine by network ID</code>). Im ersten Beispiel wird in der Bereitstellung die Einstellung <code>machine by ID</code> verwendet, um einen Lastausgleich der Maschine durchzuführen, wenn sie in einem beliebigen Netzwerk bereitgestellt wird. Im zweiten Beispiel wird in der Bereitstellung die Einstellung <code>machine by network ID</code> verwendet, um nur dann einen Lastausgleich der Maschine durchzuführen, wenn die Maschine auf der benannten Maschinen-Netzwerkkarte bereitgestellt wird.</p> | <p>Sie können die Eigenschaft <code>instances</code> zum Definieren einer Maschinen-ID oder einer Maschinennetzwerk-ID verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Maschinen-ID</b> <pre data-bbox="655 898 1362 1056">Cloud_LoadBalancer_1:   type: Cloud.LoadBalancer   properties:     network: '\${resource.Cloud_Network_1.id}'     instances: '\$ {resource.Cloud_Machine_1.id}'</pre> </li> <li>■ <b>Maschinennetzwerk-ID</b> <pre data-bbox="655 1171 1362 1329">Cloud_LoadBalancer_1:   type: Cloud.LoadBalancer   properties:     network: '\${resource.Cloud_Network_1.id}'     instances: '\$ {resource.Cloud_Machine_1.networks[0].id}'</pre> </li> <li>■ Eine für die Einbeziehung in den Lastausgleich angegebene Maschine und eine andere für die Einbeziehung in den Lastausgleich angegebene Maschinen-Netzwerkkarte: <pre data-bbox="655 1476 1350 1560">instances:   - resource.Cloud_Machine_1.id   - resource.Cloud_Machine_2.networks[2].id</pre> </li> </ul> |

| Ressourcenszenario                                                                                                                                                                                                 | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Das dritte Beispiel zeigt beide Einstellungen, die in derselben <code>instances</code>-Option verwendet werden.</p>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Fügen Sie einem NSX-Lastausgleichsdienst Einstellungen der Systemstatusprüfung hinzu. Zu den zusätzlichen Optionen gehören <code>httpMethod</code>, <code>requestBody</code> und <code>responseBody</code>.</p> | <pre>myapp-lb:   type: Cloud.NSX.LoadBalancer   properties:     name: myapp-lb     network: '\${appnet-public.name}'     instances: '\${wordpress.id}'     routes:       - protocol: HTTP         port: '80'         algorithm: ROUND_ROBIN         instanceProtocol: HTTP         instancePort: '80'         healthCheckConfiguration:           protocol: HTTP           port: '80'           urlPath: /mywordpresssite/wp-admin/   install.php     intervalSeconds: 60     timeoutSeconds: 10     unhealthyThreshold: 10     healthyThreshold: 2     connectionLimit: '50'     connectionRateLimit: '50'     maxConnections: '500'     minConnections: ''     internetFacing: true{code}</pre> |

| Ressourcenszenario                                                           | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bedarfsgesteuertes Netzwerk mit einem 1-armigen Lastausgleichsdienst.</p> | <pre> inputs: {} resources:   mp-existing:     type: Cloud.Network     properties:       name: mp-existing       networkType: existing   mp-wordpress:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       name: wordpress       count: 2       flavor: small       image: tiny       customizationSpec: Linux       networks:         - network: '\${resource["mp-private"].id}'   mp-private:     type: Cloud.NSX.Network     properties:       name: mp-private       networkType: private       constraints:         - tag: nsxt   mp-wordpress-lb:     type: Cloud.LoadBalancer     properties:       name: wordpress-lb       internetFacing: false       network: '\${resource.mp-existing.id}'       instances: '\${resource["mp-wordpress"].id}'       routes:         - protocol: HTTP           port: '80'           instanceProtocol: HTTP           instancePort: '80'           healthCheckConfiguration:             protocol: HTTP             port: '80'             urlPath: /index.pl             intervalSeconds: 60             timeoutSeconds: 30             unhealthyThreshold: 5             healthyThreshold: 2 </pre> |
| <p>Vorhandenes Netzwerk mit einem Lastausgleichsdienst.</p>                  | <pre> formatVersion: 1 inputs:   count:     type: integer     default: 1 resources:   ubuntu-vm:     type: Cloud.Machine     properties:       name: ubuntu       flavor: small       image: tiny       count: '\${input.count}'       networks: </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ressourcenszenario | Beispiel für den Designcode einer Cloud-Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <pre> - network: '\$ {resource.Cloud_NSX_Network_1.id}' Provider_LoadBalancer_1:   type: Cloud.LoadBalancer   properties:     name: OC-LB     routes:       - protocol: HTTP         port: '80'         instanceProtocol: HTTP         instancePort: '80'         healthCheckConfiguration:           protocol: HTTP           port: '80'           urlPath: /index.html           intervalSeconds: 60           timeoutSeconds: 5           unhealthyThreshold: 5           healthyThreshold: 2         network: '\$ {resource.Cloud_NSX_Network_1.id}'         internetFacing: false         instances: '\${resource["ubuntu-vm"].id}' Cloud_NSX_Network_1:   type: Cloud.NSX.Network   properties:     networkType: existing     constraints:       - tag: nsxt24prod </pre> |

## Weitere Informationen

Implementierungsszenarien für Netzwerke und Sicherheitsgruppen finden Sie in den folgenden VMware-Blogs:

- [vRealize Automation Cloud Assembly-Lastausgleichsdienst mit NSX-T Deep Dive](#)
- [Netzwerkautomatisierung mit Cloud Assembly und NSX – Teil 1](#) (beinhaltet die Verwendung von NSX-T- und vCenter-Cloud-Konten und Netzwerk-CIDR)
- [Netzwerkautomatisierung mit Cloud Assembly und NSX – Teil 2](#) (beinhaltet die Verwendung vorhandener und ausgehender Netzwerktypen)
- [Netzwerkautomatisierung mit Cloud Assembly und NSX – Teil 3](#) (beinhaltet die Verwendung vorhandener und bedarfsgesteuerter Sicherheitsgruppen)
- [Netzwerkautomatisierung mit Cloud Assembly und NSX – Teil 4](#) (beinhaltet die Verwendung vorhandener und bedarfsgesteuerter Lastausgleichsdienste)

## Weitere Informationen zu Netzwerkressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen

Wenn Sie die vRealize Automation-Cloud-Vorlagen erstellen oder bearbeiten, verwenden Sie die für Ihre Zwecke am besten geeigneten Netzwerkressourcen. Erfahren Sie mehr über die NSX- und Cloud-unabhängigen Netzwerkoptionen, die in der Cloud-Vorlage verfügbar sind.

Wählen Sie basierend auf der Maschine und den zugehörigen Bedingungen im Design Ihrer vRealize Automation-Cloud-Vorlage einen der verfügbaren Netzwerkressourcentypen aus.

### Cloud-unabhängige Netzwerkressource

Sie fügen ein Cloud-unabhängiges Netzwerk hinzu, indem Sie die Ressource **Cloud-unabhängig > Netzwerk** auf der Seite **Design** der Cloud-Vorlage verwenden. Die Ressource wird im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud.Network`-Ressourcentyp angezeigt. Die Standardressource wird wie folgt angezeigt:

```
Cloud_Network_1:
 type: Cloud.Network
 properties:
 networkType: existing
```

Verwenden Sie ein Cloud-unabhängiges Netzwerk, wenn Sie Netzwerkmerkmale für einen Zielmaschinentyp angeben möchten, der evtl. nicht mit einem NSX-Netzwerk verbunden ist.

Die Cloud-unabhängige Netzwerkressource ist für die folgenden Ressourcentypen verfügbar:

- Cloud-unabhängige Maschine
- vSphere
- Google Cloud Platform (GCP)
- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- VMware Cloud on AWS (VMC)

Die Cloud-unabhängige Netzwerkressource ist für die folgenden Netzwerktypen (`networkType`) verfügbar:

- öffentlich
- privat
- ausgehend
- vorhanden

### vSphere-Netzwerkressource

Sie fügen ein vSphere-Netzwerk mithilfe der Ressource **vSphere > Netzwerk** auf der Seite **Design** der Cloud-Vorlage hinzu. Die Ressource wird im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud.vSphere.Network`-Ressourcentyp angezeigt. Die Standardressource wird wie folgt angezeigt:

```
Cloud_vSphere_Network_1:
 type: Cloud.vSphere.Network
 properties:
 networkType: existing
```

Verwenden Sie ein vSphere-Netzwerk, wenn Sie Netzwerkmerkmale für einen vSphere-Maschinentyp (`Cloud.vSphere.Machine`) angeben möchten.

Die vSphere-Netzwerkressource ist nur für einen `Cloud.vSphere.Machine`-Maschinentyp verfügbar.

Die vSphere-Ressource ist für die folgenden Netzwerktypeinstellungen (`networkType`) verfügbar:

- öffentlich
- privat
- vorhanden

Beispiele finden Sie unter [Verwenden von Netzwerkeinstellungen in Netzwerkprofilen und Cloud-Vorlagen in vRealize Automation](#).

### NSX-Netzwerkressource

Sie fügen ein NSX-Netzwerk mithilfe der Ressource **NSX > Netzwerk** auf der Seite **Design** der Cloud-Vorlage hinzu. Die Ressource wird im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud.NSX.Network`-Ressourcentyp angezeigt. Die Standardressource wird wie folgt angezeigt:

```
Cloud_NSX_Network_1:
 type: Cloud.NSX.Network
 properties:
 networkType: existing
```

Verwenden Sie ein NSX-Netzwerk, wenn Sie eine Netzwerkressource an eine oder mehrere Maschinen anhängen möchten, die mit einem NSX-V- oder NSX-T-Cloud-Konto verknüpft sind. Mit der NSX-Netzwerkressource können Sie NSX-Netzwerkmerkmale für eine vSphere-Maschinenressource angeben, die mit einem NSX-V- oder NSX-T-Cloud-Konto verknüpft ist.

Die `Cloud.NSX.Network`-Ressource ist für die folgenden Netzwerktypeinstellungen (`networkType`) verfügbar:

- öffentlich
- privat
- ausgehend
- vorhanden
- geroutet – Geroutete Netzwerke sind nur für NSX-V und NSX-T verfügbar.

Wenn Sie möchten, dass mehrere ausgehende oder geroutete Netzwerke denselben NSX-T-Tier-1-Router oder dasselbe NSX-V Edge Service Gateway (ESG) nutzen, verbinden Sie vor der anfänglichen Bereitstellung eine einzelne NSX-Gateway-Ressource (`Cloud.NSX.Gateway`) mit den verbundenen Netzwerken in der Vorlage. Wenn Sie das Gateway nach der Bereitstellung als Tag-2- oder iterativen Entwicklungsvorgang hinzufügen, erstellt jedes Netzwerk einen eigenen Router.

Sie können die NSX-NAT-Ressource in der Vorlage zur Unterstützung der NAT- und DNAT-Portweiterleitungsregeln verwenden.

### Cloud-unabhängige Netzwerkressource mit Bereitstellungsabsicht für Azure, AWS oder GCP

Für Public-Cloud-Anbieter-VMs sind möglicherweise bestimmte Kombinationen von Cloud-Vorlageneigenschaften erforderlich, die bei NSX- oder vSphere-basierten Maschinenbereitstellungen nicht unbedingt erforderlich sind. Beispiele für Cloud-Vorlagencode, der einige dieser Szenarien unterstützt, finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#) .

### NSX-Gateway-Ressource

Sie können einen einzelnen NSX-T-Tier-1-Router oder ein NSX-V Edge Service Gateway (ESG) in einer einzelnen Bereitstellung mithilfe einer Gateway-Ressource (`Cloud.NSX.Gateway`) in der Cloud-Vorlage wiederverwenden oder gemeinsam nutzen. Die Gateway-Ressource stellt den Tier-1-Router oder das ESG dar und kann mit mehreren Netzwerken in der Bereitstellung verbunden werden. Die Gateway-Ressource kann nur mit ausgehenden oder gerouteten Netzwerken verwendet werden.

Die `Cloud.NSX.Gateway`-Ressource ermöglicht Ihnen die gemeinsame Nutzung des NSX-T-Tier-1-Routers oder des NSX-V Edge Service Gateway (ESG) unter verbundenen ausgehenden oder gerouteten Netzwerken in einer Bereitstellung.

Das Gateway ist häufig mit einem einzelnen ausgehenden oder gerouteten Netzwerk verbunden. Wenn das Gateway jedoch mit mehreren Netzwerken verbunden ist, müssen die Netzwerke denselben Typ aufweisen, z. B. nur ausgehende oder nur geroutete Netzwerke. Das Gateway kann mit mehreren Maschinen oder Lastausgleichsdiensten verbunden werden, die mit denselben ausgehenden oder gerouteten Netzwerken verbunden sind. Das Gateway muss mit einem Lastausgleichsdienst im gemeinsam genutzten bedarfsgesteuerten Netzwerk verbunden sein, damit es den NSX-T-Tier-1-Router oder das NSX-V-ESG (Edge Service Gateway) wiederverwenden kann, das vom Gateway erstellt wurde.

Damit mehrere ausgehende oder geroutete Netzwerke denselben T1-Router oder Edge gemeinsam nutzen können, verbinden Sie zunächst eine einzelne `Cloud.NSX.Gateway-Gateway`-Ressource mit allen Netzwerken. Alle vorgesehenen Netzwerke und das einzelne Gateway müssen miteinander verbunden werden, bevor Sie die Cloud-Vorlage bereitstellen. Andernfalls erstellt jedes Netzwerk einen eigenen Router.

Bei einem NSX-Netzwerk, das eine zugeordnete Computing-Gateway-Ressource enthält, werden die Gateway-Einstellungen auf alle verknüpften Netzwerke in der Bereitstellung angewendet. Ein einzelner logischer NSX-T-Tier-1-Router wird für jede Bereitstellung erstellt und von allen bedarfsgesteuerten Netzwerken und Lastausgleichsdiensten in der Bereitstellung gemeinsam genutzt. Ein einzelner NSX-V-Edge wird für jede Bereitstellung erstellt und von allen bedarfsgesteuerten Netzwerken und Lastausgleichsdiensten in der Bereitstellung gemeinsam genutzt.

Sie können die Gateway-Ressource als iterative Bereitstellungsaktualisierung mit einem Netzwerk verbinden. Dadurch wird jedoch kein T1- oder Edge-Router erstellt – der Router wird durch die anfängliche Netzwerkbereitstellung erstellt.

Bei NSX-T-Netzwerken, in denen keine verknüpfte Gateway-Ressource verwendet wird, fahren mehrere bedarfsgesteuerte Netzwerke in der Cloud-Vorlage mit der Erstellung mehrerer logischer Tier-1-Router in der Bereitstellung fort.

Wenn das Gateway NAT-Regeln enthält, können Sie die NAT- oder DNAT-Regeln für den Tier-1-Router oder Edge-Router neu konfigurieren oder löschen. Wenn das Gateway anfänglich ohne NAT-Regeln bereitgestellt wird, stehen keine Tag-2-Aktionen zur Verfügung.

### NSX-NAT-Ressource

Die `Cloud.NSX.NAT`-Ressource ermöglicht das Anhängen von DNAT-Regeln und Portweiterleitung an alle verbundenen ausgehenden Netzwerke über die Gateway-Ressource. Sie können eine NAT-Ressource an eine Gateway-Ressource anhängen, für die die DNAT-Regeln konfiguriert werden müssen.

---

**Hinweis** Die `Cloud.NSX.Gateway`-Ressource war ursprünglich für DNAT-Regeln verfügbar. `Cloud.NSX.Gateway` wird jedoch zur Definition von DNAT-Regeln und für die Portweiterleitung nicht mehr verwendet. Die Ressource bleibt zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität verfügbar. Verwenden Sie die `Cloud.NSX.NAT`-Cloud-Vorlagenressource für DNAT-Regeln und Portweiterleitung. In der Cloud-Vorlage wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie versuchen, den `Cloud.NSX.Gateway`-Ressourcentyp mit NAT-Regelspezifikationen zu verwenden.

---

Die `Cloud.NSX.NAT`-Ressource unterstützt DNAT-Regeln und Portweiterleitung, wenn sie mit einem ausgehenden NSX-V- oder NSX-T-Netzwerk verbunden ist.

Die Einstellung für NAT-Regeln in der Ressource lautet `natRules:`. Sie können die NAT-Ressource an die Gateway-Ressource anhängen, um die `natRules:`-Einträge im Gateway zu konfigurieren. In der Ressource angegebene DNAT-Regeln nutzen die zugeordneten Maschinen oder Lastausgleichsdienste als Ziel.

Sie können eine Maschinen-Netzwerkkarte oder ein Computing-Gateway in einer vorhandenen Bereitstellung erneut konfigurieren, um die zugehörigen `natRules:`-Einstellungen zu ändern, indem DNAT-Portweiterleitungsregeln hinzugefügt, neu sortiert, bearbeitet oder gelöscht werden. DNAT-Regeln können nicht mit geclusterten Maschinen verwendet werden. Sie können DNAT-Regeln für einzelne Maschinen innerhalb des Clusters im Rahmen eines Tag-2-Vorgangs angeben.

### Optionen für externe IPAM-Integrationen

Informationen zu den Eigenschaften, die zur Verwendung mit Infoblox-IPAM-Integrationen in den Cloud-Vorlagen-Designs und Bereitstellungen zur Verfügung stehen, finden Sie unter [Verwenden von Infoblox-spezifischen Eigenschaften und erweiterbaren Attributen für IPAM-Integrationen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen](#).

## Adresswert im Abschnitt „Allgemein“ der bereitgestellten Cloud-Vorlage

Bei der Untersuchung einer bereitgestellten Cloud-Vorlage ist der Wert **Adresse** im Abschnitt **Allgemein** der Vorlage die primäre IP-Adresse der Maschine. Die primäre Adresse ist häufig die öffentliche oder anderweitig zugängliche Maschinenadresse. Für vSphere-Bereitstellungen wird die primäre IP-Adresse von vRealize Automation berechnet. Alle IP-Adressen für alle Netzwerkkarten, einschließlich ihrer öffentlichen, privaten, IPv6-, statischen und dynamischen Eigenschaften, werden berücksichtigt und in eine Rangfolge gebracht, um die primäre IP-Adresse zu bestimmen. Für Nicht-vSphere-Bereitstellungen wird die primäre IP-Adresse der Maschine vom Ranglistensystem jedes Cloud-Anbieters berechnet.

## Verfügbare Tag-2-Vorgänge

Eine Liste allgemeiner Tag-2-Vorgänge, die für Cloud-Vorlagen- und Bereitstellungsressourcen verfügbar sind, finden Sie unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

Ein Beispiel dafür, wie Sie von einem Netzwerk zu einem anderen wechseln, finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verschieben einer bereitgestellten Maschine in ein anderes Netzwerk](#).

## Weitere Informationen

Zugehörige Informationen und Beispiele zur Veranschaulichung von Netzwerkressourcen und Einstellungen finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zum Definieren von Netzwerkressourcen finden Sie unter [Netzwerkressourcen in vRealize Automation](#).

Weitere Informationen zum Definieren von Netzwerkprofilen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#).

## Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen- und Tag-Ressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen

Wenn Sie die vRealize Automation-Cloud-Vorlagen erstellen oder bearbeiten, verwenden Sie die für Ihre Zwecke am besten geeigneten Sicherheitsressourcenoptionen.

### Cloud-unabhängige Sicherheitsgruppenressource

Sie fügen eine Sicherheitsgruppenressource mithilfe der Ressource **Cloud-unabhängig > Sicherheitsgruppe** auf der Seite „Design“ der Cloud-Vorlage hinzu. Die Ressource wird im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud.SecurityGroup`-Ressourcentyp angezeigt. Die Standardressource wird wie folgt angezeigt:

```
Cloud_SecurityGroup_1:
 type: Cloud.SecurityGroup
 properties:
 constraints: []
 securityGroupType: existing
```

Sie geben eine Sicherheitsgruppenressource im Cloud-Vorlagen-Design entweder als vorhanden (`securityGroupType: existing`) oder als bedarfsgesteuert (`securityGroupType: new`) an.

Sie können eine vorhandene Sicherheitsgruppe zu Ihrer Cloud-Vorlage hinzufügen oder eine vorhandene Sicherheitsgruppe verwenden, die zu einem Netzwerkprofil hinzugefügt wurde.

Für NSX-V und NSX-T sowie NSX-T können Sie bei aktiviertem Richtlinienmanager-Switch in Kombination mit VMware Cloud on AWS eine vorhandene Sicherheitsgruppe hinzufügen oder eine neue Sicherheitsgruppe definieren, während Sie die Cloud-Vorlage entwerfen oder ändern. Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen werden für NSX-T, NSX-V und VMware Cloud on AWS bei der Verwendung mit NSX-T-Richtlinienmanager unterstützt.

Für alle Cloud-Kontotypen außer Microsoft Azure können Sie eine oder mehrere Sicherheitsgruppen einer Netzwerkkarte der Maschine zuordnen. Die Netzwerkkarte einer virtuellen Microsoft Azure-Maschine (*machineName*) kann nur einer Sicherheitsgruppe zugeordnet werden.

Standardmäßig ist die Sicherheitsgruppeneigenschaft `securityGroupType` auf `existing` festgelegt. Um eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe zu erstellen, geben Sie `new` für die Eigenschaft `securityGroupType` ein. Verwenden Sie zum Angeben von Firewallregeln für eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe die Eigenschaft `rules` im Abschnitt `Cloud.SecurityGroup` der Sicherheitsgruppenressource.

### Vorhandene Sicherheitsgruppen

Vorhandene Sicherheitsgruppen werden in einer Cloud-Konto-Quellressource wie NSX-T oder Amazon Web Services erstellt. Es handelt sich um Daten, die von vRealize Automation aus der Quelle erfasst werden. Sie können eine vorhandene Sicherheitsgruppe aus einer Gruppe verfügbarer Ressourcen als Teil eines vRealize Automation-Netzwerkprofils auswählen. In Cloud-Vorlagen-Design können Sie eine vorhandene Sicherheitsgruppe grundsätzlich über ihre Mitgliedschaft in einem angegebenen Netzwerkprofil oder speziell mit einem Namen angeben, indem Sie die Einstellung `securityGroupType: existing` in einer Sicherheitsgruppenressource verwenden. Wenn Sie einem Netzwerkprofil eine Sicherheitsgruppe hinzufügen, fügen Sie dem Netzwerkprofil mindestens ein Funktions-Tag hinzu. Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppenressourcen benötigen bei Verwendung in einem Cloud-Vorlagen-Design ein Einschränkungs-Tag.

Sie können einer oder mehreren Maschinenressourcen eine Sicherheitsgruppenressource im Cloud-Vorlagen-Design zuordnen.

---

**Hinweis** Wenn Sie eine Maschinenressource im Cloud-Vorlagen-Design verwenden möchten, um eine Netzwerkkarte für eine virtuelle Microsoft Azure-Maschine (*machineName*) bereitzustellen, sollten Sie die Maschinenressource nur mit einer einzelnen Sicherheitsgruppe verknüpfen.

---

### Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen

Sie können bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen festlegen, während Sie ein Cloud-Vorlagen-Design mithilfe der Einstellung `securityGroupType: new` im Code der Sicherheitsgruppenressource definieren oder ändern.

Sie können eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe für NSX-V und NSX-T sowie Amazon Web Services zusammen mit dem NSX-T-Richtlinientyp verwenden, um einen spezifischen Satz von Firewallregeln auf eine Maschinenressource im Netzwerk oder einen Satz gruppierter Ressourcen anzuwenden. Jede Sicherheitsgruppe kann mehrere benannte Firewallregeln enthalten. Sie können eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe verwenden, um Dienste oder Protokolle und Ports anzugeben. Beachten Sie, dass Sie entweder einen Dienst oder ein Protokoll angeben können. Sie können zusätzlich zu einem Protokoll einen Port angeben. Sie können keinen Port festlegen, wenn Sie einen Dienst angeben. Wenn die Regel weder einen Dienst noch ein Protokoll enthält, wird „Beliebig“ als Standardwert für den Dienst verwendet.

Sie können auch IP-Adressen und IP-Bereiche in Firewallregeln angeben. Einige Beispiele für Firewallregeln werden in [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#) gezeigt.

Wenn Sie Firewallregeln in einer NSX-V- oder einer bedarfsgesteuerten NSX-T Sicherheitsgruppe erstellen, wird standardmäßig der angegebene Netzwerkdatenverkehr, aber auch anderer Netzwerkdatenverkehr zugelassen. Um den Netzwerkdatenverkehr zu steuern, müssen Sie für jede Regel einen Zugriffstyp angeben. Die Regelzugriffstypen sind:

- Zulassen (Standard): lässt den Netzwerkdatenverkehr zu, der in dieser Firewallregel angegeben ist.
- Verweigern: blockiert den Netzwerkdatenverkehr, der in dieser Firewallregel angegeben ist. Gibt dem Client aktiv an, dass die Verbindung abgelehnt wird.
- Verwerfen: Lehnt den Netzwerkdatenverkehr ab, der in dieser Firewallregel angegeben ist. Verwirft das Paket im Hintergrund, als wäre der Listener nicht online.

Ein Beispiel für ein Design, das eine `access: Allow`- und eine `access: Deny`-Firewallregel verwendet, finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

---

**Hinweis** Ein Cloud-Administrator kann ein Cloud-Vorlage-Design mit nur einer bedarfsgesteuerten NSX-Sicherheitsgruppe erstellen und dieses Design bereitstellen, um eine wiederverwendbare vorhandene Sicherheitsgruppenressource anzulegen, die von Mitgliedern der Organisation als vorhandene Sicherheitsgruppe zu Netzwerkprofilen und Cloud-Vorlagen-Designs hinzugefügt werden kann.

---

Firewallregeln unterstützen CIDR-Werte für IP-Quell- und -Zieladressen sowohl im IPv4- als auch im IPv6-Format. Ein Beispieldesign, das IPv6-CIDR-Werte in einer Firewallregel verwendet, finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

### Bedarfsgesteuerte und vorhandene Sicherheitsgruppen für VMware Cloud on AWS

Sie können eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe für eine VMware Cloud on AWS-Maschine in einer Cloud-Vorlage festlegen, indem Sie die Einstellung `securityGroupType: new` im Code der Sicherheitsgruppenressource verwenden.

Im Folgenden wird ein Beispiel eines Codeausschnitts für eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe angezeigt:

```
resources:
 Cloud_SecurityGroup_1:
 type: Cloud.SecurityGroup
 properties:
 name: vmc-odsg
 securityGroupType: new
 rules:
 - name: datapath
 direction: inbound
 protocol: TCP
 ports: 5011
 access: Allow
 source: any
```

Gemäß folgenden Beispielen können Sie auch eine vorhandene Sicherheitsgruppe für eine VMware Cloud on AWS-Maschine im Netzwerk definieren und optional Einschränkungs-Tags hinzuziehen:

```
Cloud_SecurityGroup_2:
 type: Cloud.SecurityGroup
 properties:
 constraints: [xyz]
 securityGroupType: existing

Cloud_SecurityGroup_3:
 type: Cloud.SecurityGroup
 properties:
 securityGroupType: existing
 constraints:
 - tag: xyz
```

Die Entwicklung iterativer Cloud-Vorlagen wird unterstützt.

- Wenn eine Sicherheitsgruppe mit einer oder mehreren Maschinen in der Bereitstellung verknüpft ist, wird beim Löschen eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Sicherheitsgruppe nicht gelöscht werden kann.
- Wenn eine Sicherheitsgruppe mit keiner Maschine in der Bereitstellung verknüpft ist, wird beim Löschen eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Sicherheitsgruppe aus dieser Bereitstellung gelöscht wird und die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann. Eine vorhandene Sicherheitsgruppe wird aus der Cloud-Vorlage gelöscht, während eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe dauerhaft gelöscht wird.

### Verwenden von NSX-V-Sicherheits-Tags und NSX-T-VM-Tags

Sie können NSX-V-Sicherheits-Tags, NSX-T und NSX-T mit Richtlinien-VM-Tags aus verwalteten Ressourcen in Cloud-Vorlagen von vRealize Automation anzeigen und verwenden.

NSX-V- und NSX-T-Sicherheits-Tags werden für die Verwendung mit vSphere unterstützt. NSX-T-Sicherheits-Tags werden auch für die Verwendung mit VMware Cloud on AWS unterstützt.

---

**Hinweis** Wie bei auf vSphere bereitgestellten VMs können Sie Maschinen-Tags für eine VM konfigurieren, die auf VMware Cloud on AWS bereitgestellt werden soll. Sie können das Maschinen-Tag auch nach der ersten Bereitstellung aktualisieren. Mithilfe dieser Maschinen-Tags kann vRealize Automation einer entsprechenden NSX-T-Sicherheitsgruppe während der Bereitstellung dynamisch eine VM zuweisen.

---

Sie können NSX-V-Sicherheits-Tags angeben, indem Sie `key: nsxSecurityTag` und einen Tag-Wert in der Computing-Ressource der Cloud-Vorlage unter der Voraussetzung verwenden, dass die Maschine mit einem NSX-V-Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Beispiel:

```
tags:
 - key: nsxSecurityTag
 value: security_tag_1
 - key: nsxSecurityTag
 value: security_tag_2
```

Der angegebene Wert muss einem NSX-V-Sicherheits-Tag entsprechen. Wenn es keine Sicherheits-Tags in NSX-V gibt, die dem angegebenen `nsxSecurityTag`-Schlüsselwert entsprechen, schlägt die Bereitstellung fehl.

---

**Hinweis** Für NSX-V-Sicherheits-Tagging muss die Maschine mit einem NSX-V-Netzwerk verbunden sein. Wenn die Maschine mit einem vSphere-Netzwerk verbunden ist, wird das NSX-V-Sicherheits-Tagging ignoriert. In beiden Fällen wird die vSphere-Maschine ebenfalls gekennzeichnet.

---

NSX-T verfügt über kein separates Sicherheits-Tag. Jedes Tag, das auf der Computing-Ressource in der Cloud-Vorlage angegeben ist, führt dazu, dass die bereitgestellte VM allen Tags zugeordnet wird, die in NSX-T angegeben sind. Bei NSX-T, einschließlich NSX-T mit Richtlinie, werden VM-Tags auch als Schlüssel-Wert-Paar in der Cloud-Vorlage ausgedrückt. Die `key`-Einstellung entspricht der `scope`-Einstellung in NSX-T, und die `value`-Einstellung entspricht `Tag Name`, angegeben in NSX-T.

Wenn Sie den V2T-Migrationsassistenten von vRealize Automation zum Migrieren Ihrer Cloud-Konten von NSX-V nach NSX-T, einschließlich NSX-T mit Richtlinie, verwendet haben, erstellt der Migrationsassistent ein `nsxSecurityTag`-Schlüssel-Wert-Paar. In diesem Szenario oder wenn das `nsxSecurityTag` aus irgendeinem Grund explizit in einer Cloud-Vorlage zur Verwendung mit NSX-T, einschließlich NSX-T mit Richtlinie, angegeben ist, erstellt die Bereitstellung ein VM-Tag mit einer leeren `Scope`-Einstellung mit einem Tag-Namen, der mit dem angegebenen `value` übereinstimmt. Wenn Sie solche Tags in NSX-T anzeigen, ist die Spalte für den Geltungsbereich leer.

Um Verwechslungen zu vermeiden, verwenden Sie keine `nsxSecurityTag`-Schlüsselpaare für NSX-T. Wenn Sie ein `nsxSecurityTag`-Schlüssel-Wert-Paar zur Verwendung mit NSX-T, einschließlich NSX-T mit Richtlinie, angeben, erstellt die Bereitstellung ein VM-Tag mit einer leeren Scope-Einstellung mit einem Tag-Namen, der mit dem angegebenen `value` übereinstimmt. Wenn Sie solche Tags in NSX-T anzeigen, ist die Spalte für den Geltungsbereich leer.

### Verwenden von App-Isolierungsrichtlinien in Firewallregeln der bedarfsgesteuerten Sicherheitsgruppe

Sie können eine App-Isolierungsrichtlinie verwenden, um nur internen Datenverkehr zwischen den Ressourcen zuzulassen, die von der Cloud-Vorlage bereitgestellt werden. Mit App-Isolierung können die von der Cloud-Vorlage bereitgestellten Maschinen zwar miteinander kommunizieren, aber keine Verbindung außerhalb der Firewall herstellen. Sie können eine App-Isolierungsrichtlinie im Netzwerkprofil erstellen. Sie können App-Isolierung auch in einem Cloud-Vorlagen-Design angeben, indem Sie eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe mit einer Firewallregel vom Typ „Verweigern“ oder ein privates oder ausgehendes Netzwerk verwenden.

Eine App-Isolierungsrichtlinie wird mit einem niedrigeren Vorrang erstellt. Wenn Sie mehrere Richtlinien anwenden, werden die Richtlinien mit der höheren Gewichtung vorrangig behandelt.

Wenn Sie eine App-Isolierungsrichtlinie erstellen, wird ein automatisch generierter Richtlinienname erzeugt. Die Richtlinie wird auch für die Wiederverwendung in anderen Cloud-Vorlagen-Designs und Iterationen, die spezifisch für den zugehörigen Ressourcen-Endpoint und das Projekt sind, zur Verfügung gestellt. Der Name der App-Isolierungsrichtlinie ist in der Cloud-Vorlage nicht sichtbar, wird aber nach der Bereitstellung des Cloud-Vorlagen-Designs als benutzerdefinierte Eigenschaft auf der Projektseite angezeigt (**Infrastruktur > Verwaltung > Projekte**).

Für denselben verknüpften Endpoint in einem Projekt kann jede Bereitstellung, die eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe für die App-Isolierung benötigt, dieselbe App-Isolierungsrichtlinie verwenden. Sobald die Richtlinie erstellt wurde, wird sie nicht mehr gelöscht. Wenn Sie eine App-Isolierungsrichtlinie angeben, sucht vRealize Automation nach der Richtlinie innerhalb des Projekts und in Bezug auf den zugehörigen Endpoint. Wird die Richtlinie gefunden, wird sie erneut verwendet, andernfalls wird sie erstellt. Der Name der App-Isolierungsrichtlinie ist erst nach der anfänglichen Bereitstellung in der Liste der benutzerdefinierten Eigenschaften des Projekts sichtbar.

### Verwenden von Sicherheitsgruppen bei der iterativen Entwicklung von Cloud-Vorlagen

Wenn Sie Sicherheitsgruppeneinschränkungen während der iterativen Entwicklung ändern und die Sicherheitsgruppe nicht mit einer Maschine in der Cloud-Vorlage verknüpft ist, wird die Sicherheitsgruppe in der Iteration wie angegeben aktualisiert. Wenn die Sicherheitsgruppe aber bereits mit einer Maschine verknüpft ist, schlägt die erneute Bereitstellung fehl. Während der

iterativen Bereitstellung von Cloud-Vorlagen müssen Sie vorhandene Sicherheitsgruppen und/oder `securityGroupType`-Ressourceneigenschaften von verknüpften Maschinen trennen und dann zwischen jeder erneuten Bereitstellung neu verknüpfen. Der erforderliche Workflow lautet wie folgt, vorausgesetzt, die Cloud-Vorlage wurde zuerst bereitgestellt.

- 1 Trennen Sie im Cloud Assembly-Vorlagendesigner die Sicherheitsgruppe von allen verknüpften Maschinen in der Cloud-Vorlage.
- 2 Stellen Sie die Vorlagen erneut bereit, indem Sie auf **Vorhandene Bereitstellung aktualisieren** klicken.
- 3 Entfernen Sie die Einschränkungs-Tags der vorhandenen Sicherheitsgruppe und/oder `securityGroupType`-Eigenschaften in der Vorlage.
- 4 Fügen Sie der Vorlage Einschränkungs-Tags der neuen Sicherheitsgruppe und/oder `securityGroupType`-Eigenschaften hinzu.
- 5 Verknüpfen Sie die Einschränkungs-Tags der neuen Sicherheitsgruppe und/oder Instanzen der `securityGroupType`-Eigenschaft mit den Maschinen in der Vorlage.
- 6 Stellen Sie die Vorlagen erneut bereit, indem Sie auf **Vorhandene Bereitstellung aktualisieren** klicken.

### Verfügbare Tag-2-Vorgänge

Eine Liste allgemeiner Tag-2-Vorgänge, die für Cloud-Vorlagen- und Bereitstellungsressourcen verfügbar sind, finden Sie unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

### Weitere Informationen

Informationen zur Verwendung einer Sicherheitsgruppe für die Netzwerkisolierung finden Sie unter [Sicherheitsressourcen in vRealize Automation](#).

Informationen zur Verwendung von Sicherheitsgruppen in Netzwerkprofilen finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#) und [Verwenden von Sicherheitsgruppeneinstellungen in Netzwerkprofilen und Cloud-Vorlagendesigns in vRealize Automation](#).

Beispiele zur Verwendung von Sicherheitsgruppen in Cloud-Vorlagen finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

### Weitere Informationen zu Lastausgleichsdienstressourcen in vRealize Automation-Cloud-Vorlagen

Verwenden Sie beim Erstellen oder Bearbeiten Ihrer vRealize Automation-Cloud-Vorlagen die für Ihre Zwecke am besten geeigneten Lastausgleichsdienstressourcen.

Sie können NSX- und Cloud-unabhängige Lastausgleichsdienstressourcen in einer Cloud-Vorlage verwenden, um den Lastausgleich in einer Bereitstellung zu steuern.

Der Cloud-unabhängige Lastausgleichsdienst kann über mehrere Clouds hinweg bereitgestellt werden. Ein Cloud-spezifischer Lastausgleichsdienst kann erweiterte Einstellungen und Funktionen angeben, die nur für eine bestimmte Cloud/Topologie verfügbar sind. Cloud-spezifische Eigenschaften stehen im Ressourcentyp „NSX-Lastausgleichsdienst“ (Cloud.NSX.LoadBalancer) zur Verfügung. Wenn Sie diese Eigenschaften auf einem Cloud-unabhängigen Lastausgleichsdienst (Cloud.LoadBalancer) hinzufügen, werden sie bei Bereitstellung eines Amazon Web Services- oder Microsoft Azure-Lastausgleichsdiensts ignoriert. Die Eigenschaften werden aber berücksichtigt, wenn ein NSX-V- oder NSX-T-Lastausgleichsdienst bereitgestellt wird. Wählen Sie basierend auf den Bedingungen in Ihrer vRealize Automation-Cloud-Vorlage verfügbare Ressourcentypen des Lastausgleichsdiensts aus.

Sie können eine Lastausgleichsdienstressource nicht direkt mit einer Sicherheitsgruppenressource auf der Design-Arbeitsfläche verbinden.

### Cloud-unabhängige Lastausgleichsdienstressource

Verwenden Sie einen Cloud-unabhängigen Lastausgleichsdienst, wenn Sie Netzwerkeigenschaften für alle Typen von Zielmaschinen angeben möchten.

Sie fügen einen Cloud-unabhängigen Lastausgleichsdienst mithilfe der Ressource **Cloud-unabhängig > Lastausgleichsdienst** auf der Seite „Design“ der Cloud-Vorlage hinzu. Die Ressource wird im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud.LoadBalancer`-Ressourcentyp angezeigt. Die Standardressource wird wie folgt angezeigt:

```
Cloud_LoadBalancer_1:
 type: Cloud.LoadBalancer
 properties:
 routes: []
 network: ''
 instances: []
 internetFacing: false
```

### NSX-Lastausgleichsdienstressource

Verwenden Sie einen NSX-Lastausgleichsdienst, wenn die Cloud-Vorlage Eigenschaften enthält, die für NSX-V oder NSX-T spezifisch sind (entweder die Richtlinien-API- oder die Manager-API-Methode). Sie können mindestens einen Lastausgleichsdienst an ein NSX-V- oder NSX-T-Netzwerk oder an Maschinen anhängen, die mit einem NSX-V- oder NSX-T-Netzwerk verknüpft sind.

Zum Hinzufügen eines NSX-Lastausgleichsdiensts verwenden Sie die Ressource **NSX > Lastausgleichsdienst**. Die Ressource wird im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud.NSX.LoadBalancer`-Ressourcentyp angezeigt. Die Standardressource wird wie folgt angezeigt:

```
Cloud_NSX_LoadBalancer_1:
 type: Cloud.NSX.LoadBalancer
 properties:
 routes: []
 network: ''
 instances: []
```

### Optionen des Lastausgleichsdiensts im Code der Cloud-Vorlage

Durch Hinzufügen mindestens einer Lastausgleichsdienstressource zu Ihrer Cloud-Vorlage können Sie die folgenden Einstellungen angeben. Sie finden einige Beispiele hierzu unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#).

Das HTTP-Protokoll wird für alle bedarfsgesteuerten Lastausgleichsdienste unterstützt.

Das HTTPS-Protokoll wird nur für bedarfsgesteuerte Lastausgleichsdienste unterstützt, die einem NSX-T-Cloud-Konto zugeordnet sind, dessen NSX-Modus auf **Richtlinie** festgelegt ist. NSX-T-Cloud-Konten, deren NSX-Modus auf **Manager** festgelegt ist, können das HTTPS-Protokoll nicht verwenden.

#### ■ Maschinenspezifikation

Sie können benannte Maschinenressourcen angeben, die an einem Lastausgleichspool teilnehmen sollen. Alternativ können Sie angeben, dass eine Netzwerkkarte (NIC) einer bestimmten Maschine am Lastausgleichspool teilnimmt.

Diese Option ist nur für die **NSX**-Lastausgleichsdienstressource (`Cloud.NSX.LoadBalancer`) verfügbar.

##### ■ `resource.Cloud_Machine_1.id`

Gibt an, dass der Lastausgleichsdienst die im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud_Machine_1` angegebene Maschine berücksichtigt.

##### ■ `resource.Cloud_Machine_2.networks[2].id`

Gibt an, dass der Lastausgleichsdienst die im Code der Cloud-Vorlage als `Cloud_Machine_2` festgelegte Maschine nur dann einbezieht, wenn sie für die Maschinen-Netzwerkkarte `Cloud_Machine_2.networks[2]` bereitgestellt wird.

#### ■ Protokollierungsebene

Mit dem Wert der Protokollierungsebene wird ein Schweregrad für das Fehlerprotokoll angegeben. Die Optionen lauten KEIN, NOTFALL, ALARM, KRITISCH, FEHLER, WARNUNG, INFO, DEBUGGEN und HINWEIS. Der Wert für die Protokollierungsebene gilt für alle Lastausgleichsdienste in der Cloud-Vorlage. Diese Option ist spezifisch für NSX. Für Lastausgleichsdienste mit einem übergeordneten Element überschreibt die Einstellung der übergeordneten Protokollierungsebene alle Einstellungen der Protokollierungsebene in den untergeordneten Elementen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Themen wie etwa [Hinzufügen von Load Balancers](#) in der NSX-Produktdokumentation.

#### ■ Typ

Verwenden Sie einen Lastausgleichsdiensttyp, um eine Skalierungsgröße anzugeben. Die Standardeinstellung ist „Klein“. Diese Option ist spezifisch für NSX. Für Lastausgleichsdienste mit einem übergeordneten Element überschreibt die Einstellung des übergeordneten Typs alle Einstellungen des Typs in den untergeordneten Elementen.

##### ■ Klein

Korreliert mit „Kompakt“ in NSX-V und „Klein“ in NSX-T.

##### ■ Mittel

Korreliert mit „Groß“ in NSX-V und „Mittel“ in NSX-T.

##### ■ Groß

Korreliert mit „Quad Large“ in NSX-V und „Groß“ in NSX-T.

##### ■ Besonders groß

Korreliert mit „Sehr groß“ in NSX-V und „Groß“ in NSX-T.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Themen wie etwa [Skalieren von Load Balancer-Ressourcen](#) in der Produktdokumentation zu NSX.

Diese Option ist nur für die **NSX**-Lastausgleichsdienstressource (`Cloud.NSX.LoadBalancer`) verfügbar.

#### ■ Algorithmus (Serverpool)

Verwenden Sie eine algorithmische Ausgleichsmethode, um die Verteilung eingehender Verbindungen unter den Serverpoolmitgliedern zu steuern. Der Algorithmus kann auf einem Serverpool oder direkt auf einem Server verwendet werden. Alle Lastausgleichsalgorithmen überspringen Server, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

- Der Admin-Zustand ist auf DISABLED festgelegt.
- Der Admin-Zustand ist auf GRACEFUL\_DISABLED festgelegt, und ein übereinstimmender Persistenzeintrag ist nicht vorhanden.
- Der Zustand der aktiven oder passiven Integritätsprüfung lautet DOWN.

- Der Verbindungsgrenzwert für die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen des Serverpools ist erreicht.

Diese Option ist spezifisch für NSX.

- IP\_HASH

Wählt einen Server auf der Basis eines Hash der Quell-IP-Adresse und der gesamten Gewichtung aller ausgeführten Server aus.

Korreliert mit IP-HASH in NSX-V und NSX-T.

- LEAST\_CONNECTION

Verteilt Clientanforderungen basierend auf der Anzahl der bereits auf dem Server vorhandenen Verbindungen auf mehrere Server. Neue Verbindungen werden an den Server mit den wenigsten Verbindungen gesendet. Ignoriert die Gewichtungen der Serverpoolmitglieder, auch wenn diese konfiguriert sind.

Korreliert mit LEASTCONN in NSX-V und LEAST\_CONNECTION in NSX-T.

- ROUND\_ROBIN

Eingehende Clientanforderungen werden durch eine Liste verfügbarer Server geleitet, die die Anforderung verarbeiten können. Ignoriert die Gewichtungen der Serverpoolmitglieder, auch wenn sie konfiguriert sind. Standard.

Korreliert mit ROUND\_ROBIN in NSX-V und NSX-T.

- WEIGHTED\_LEAST\_CONNECTION

Jedem Server wird ein Gewichtungswert zugewiesen, der die Leistung dieses Servers verglichen mit anderen Servern im Pool angibt. Mit diesem Wert wird die Anzahl der Clientanforderungen angegeben, die im Vergleich zu anderen Servern im Pool an einen Server gesendet werden. Dieser Lastausgleichsalgorithmus konzentriert sich darauf, die Last gleichmäßig auf die verfügbaren Serverressourcen zu verteilen. Standardmäßig beträgt der Wert für die Gewichtung 1, wenn der Wert nicht konfiguriert ist und langsamer Start aktiviert ist.

Korreliert mit WEIGHTED\_LEAST\_CONNECTION in NSX-T. In NSX-V ist keine Korrelation vorhanden.

- WEIGHTED\_ROUND\_ROBIN

Jedem Server wird ein Gewichtungswert zugewiesen, der die Leistung dieses Servers verglichen mit anderen Servern im Pool angibt. Mit diesem Wert wird die Anzahl der Clientanforderungen angegeben, die im Vergleich zu anderen Servern im Pool an einen Server gesendet werden. Dieser Lastausgleichsalgorithmus konzentriert sich darauf, die Last gleichmäßig auf die verfügbaren Serverressourcen zu verteilen.

Korreliert mit WEIGHTED\_ROUND\_ROBIN in NSX-T. In NSX-V ist keine Korrelation vorhanden.

- URI

Der linke Teil des URI ist mit einem Hashwert versehen und wird durch das Gesamtgewicht der ausgeführten Server dividiert. Das Ergebnis bestimmt, welcher Server die Anforderung erhält. Der URI ist immer an denselben Server gerichtet, solange kein Server aktiviert oder deaktiviert wird. Der URI-Algorithmusparameter verfügt über zwei Optionen: `uriLength=<len>` und `uriDepth=<dep>`. Der Bereich für den Längenparameter muss `1<=len<256` lauten. Der Bereich für den Tiefenparameter muss `1<=dep<10` lauten. Auf die Parameter für Länge und Tiefe folgt eine positive Ganzzahl. Mit diesen Optionen können Server nur auf der Basis des Anfangs des URI ausgeglichen werden. Der Längenparameter gibt an, dass der Algorithmus nur die definierten Zeichen am Anfang des URI zur Berechnung des Hash verwenden soll. Der Tiefenparameter legt die maximale Verzeichnistiefe zur Berechnung des Hash fest. Jeder Schrägstrich in der Anforderung wird als eine Ebene behandelt. Bei Angabe beider Parameter wird die Evaluierung beendet, wenn der Wert eines der beiden Parameter erreicht ist.

Korreliert mit URI in NSX-V. In NSX-T ist keine Korrelation vorhanden.

#### ■ HTTPHEADER

Der Name des HTTP-Headers wird in jeder HTTP-Anforderung gesucht. Bei dem Header-Namen in Klammern wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Wenn der Header nicht vorhanden ist oder keinen Wert enthält, wird der Round-Robin-Algorithmus angewendet. Der HTTPHEADER-Algorithmusparameter verfügt über eine Option: `headerName=<name>`.

Korreliert mit HTTPHEADER in NSX-V. In NSX-T ist keine Korrelation vorhanden.

#### ■ URL

Der im Argument angegebene URL-Parameter wird in der Abfragezeichenfolge jeder HTTP GET-Anforderung gesucht. Stehen nach dem Parameter ein Gleichheitszeichen (=) und ein Wert, erhält der Wert einen Hash und wird durch die gesamte Gewichtung der ausgeführten Server dividiert. Das Ergebnis bestimmt, welcher Server die Anforderung erhält. Mit diesem Vorgang werden Benutzerbezeichner in Anforderungen ermittelt und es wird damit sichergestellt, dass eine bestimmte Benutzer-ID immer zum selben Server gesendet wird, solange kein Server aktiviert oder deaktiviert wird. Wenn kein Wert oder kein Parameter gefunden wurde, wird ein Round-Robin-Algorithmus angewendet. Der URL-Algorithmusparameter verfügt über eine Option: `urlParam=<url>`.

Korreliert mit URL in NSX-V. In NSX-T ist keine Korrelation vorhanden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Themen wie etwa [Hinzufügen eines Serverpools für das Load Balancing](#) in der NSX-Produktdokumentation.

#### ■ Integritätsüberwachungen

Verwenden Sie die Optionen der Integritätsüberwachung, um zu testen, ob ein Server verfügbar ist. Die aktive Integritätsüberwachung für HTTP-, ICMP-, TCP- und UDP-Protokolle wird unterstützt. Die passive Integritätsüberwachung steht nur für NSX-T zur Verfügung.

Diese Option ist spezifisch für NSX.

- **httpMethod**

HTTP-Methode, die zum Erkennen des Serverstatus für die Integritätsprüfungsanforderung verwendet wird. Die Methoden sind GET, HOST, OPTIONS, HEAD oder PUT.

- **requestBody**

Inhalt des Textkörpers der Integritätsprüfungsanforderung. Wird von den Protokollen HTTP, TCP und UDP verwendet und benötigt.

- **responseBody**

Erwarteter Inhalt des Textkörpers der Integritätsprüfungsantwort. Wenn die empfangene Zeichenfolge mit diesem Antworttext übereinstimmt, wird der Server als fehlerfrei betrachtet. Wird von den Protokollen HTTP, TCP und UDP verwendet und benötigt.

---

**Hinweis** Wenn Sie das UDP-Überwachungsprotokoll verwenden, sind die Parameter `UDP Data Sent` und `UDP Data Expected` erforderlich. Die Eigenschaften `requestBody` und `responseBody` werden diesen Parametern zugeordnet.

---

Diese Option ist nur für die NSX-Lastausgleichsdienstressource (`Cloud.NSX.LoadBalancer`) verfügbar.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Themen wie etwa [Konfigurieren einer aktiven Systemzustandsüberwachung](#) in der NSX-Produktdokumentation.

- **Integritätsprüfung**

Verwenden Sie die Optionen für die Integritätsprüfung, um festzulegen, wie der Lastausgleichsdienst Integritätsprüfungen durchführt.

Diese Option ist nur für die NSX-Lastausgleichsdienstressource (`Cloud.NSX.LoadBalancer`) verfügbar.

Unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#) finden Sie ein Beispiel für die verfügbaren Einstellungen der Integritätsprüfung.

## NSX-V- und NSX-T-Netzwerktypen und Optionen des Lastausgleichsdiensts

Die Optionen des Lastausgleichsdiensts hängen von dem Netzwerk ab, mit dem die Lastausgleichsdienstressource in der Cloud-Vorlage verknüpft ist. Sie können einen Lastausgleichsdienst relativ zum Netzwerktyp und den Netzwerkbedingungen konfigurieren.

- **Bedarfsgesteuertes Netzwerk**

Wenn die Berechnungen des Lastausgleichsdiensts mit einem bedarfsgesteuerten Netzwerk verbunden sind, wird ein neuer Tier-1-Router erstellt und mit dem im Netzwerkprofil angegebenen Tier-0-Router verbunden. Der Lastausgleichsdienst wird dann an den Tier-1-Router angehängt. Die VIP-Ankündigung des Tier-1-Routers ist aktiviert, wenn sich die VIP in einem vorhandenen Netzwerk befindet. Wenn ein bedarfsgesteuertes Netzwerk für DHCP konfiguriert wird, verwenden das bedarfsgesteuerte Netzwerk und der Lastausgleichsdienst den Tier-1-Router gemeinsam.

#### ■ Vorhandenes Netzwerk

Wenn der Lastausgleichsdienst mit einem vorhandenen Netzwerk verbunden ist, wird der Lastausgleichsdienst mit dem Tier-1-Router des vorhandenen Netzwerks erstellt. Ein neuer Lastausgleichsdienst wird erstellt, wenn kein Lastausgleichsdienst mit dem Tier-1-Router verbunden ist. Wenn der Lastausgleichsdienst bereits vorhanden ist, wird er mit neuen virtuellen Servern verbunden. Wenn das vorhandene Netzwerk nicht mit einem Tier-1-Router verbunden ist, wird ein neuer Tier-1-Router erstellt und an einen Tier-0-Router angehängt, der im Netzwerkprofil definiert ist. Die VIP-Ankündigung des Tier-1-Routers ist nicht aktiviert.

vRealize Automation unterstützt keinen zweiarmigen NSX-T-Lastausgleichsdienst (Inline-Lastausgleichsdienst) auf zwei verschiedenen vorhandenen Netzwerken. Beachten Sie, dass sich der VIP-Uplink bei einem Szenario mit zweiarmigem Lastausgleichsdienst in einem vorhandenen Netzwerk befindet, während die Poolmitgliedsmaschinen mit einem bedarfsgesteuerten Netzwerk verbunden sind. Um den Lastausgleich bei Verwendung eines vorhandenen Netzwerks anzugeben, müssen Sie einen einarmigen Lastausgleichsdienst konfigurieren, bei dem dasselbe vorhandene Netzwerk für die Lastausgleichsdienst-VIP und die Poolmitgliedsmaschinen verwendet wird. Bei Verwendung eines im Netzwerkprofil ausgewählten Lastausgleichsdiensts hingegen können Sie ab vRealize Automation 8.4.2 den Lastausgleich zwischen Maschinen in zwei verschiedenen vorhandenen Netzwerken ermöglichen, wenn die beiden vorhandenen Netzwerke miteinander verbunden sind.

#### ■ Im Netzwerkprofil definierte Netzwerkisolierung

Für die Netzwerktypen `outbound` oder `private` können Sie Einstellungen für die Netzwerkisolierung in einem Netzwerkprofil angeben, um eine neue Sicherheitsgruppe zu emulieren. Da Maschinen mit einem vorhandenen Netzwerk verbunden sind und die Isolierungseinstellungen im Profil festgelegt sind, ähnelt diese Option einem Lastausgleichsdienst, der in einem vorhandenen Netzwerk erstellt wurde. Der Unterschied besteht darin, dass zum Aktivieren des Datenpfads die IP des Tier-1-Uplink-Ports zur Sicherheitsgruppe der Isolierung hinzugefügt wird.

Sie können Einstellungen des Lastausgleichsdiensts für mit NSX verknüpfte Netzwerke unter Verwendung einer NSX-Lastausgleichsdienstressource im Design der Cloud-Vorlage angeben.

Weitere Informationen finden Sie im VMware-Blogbeitrag [vRA Cloud Assembly-Lastausgleichsdienst mit NSX-T Deep Dive](#).

## **Neukonfigurieren der Einstellungen für die Protokollierungsebene oder den Typ, wenn mehrere Lastausgleichsdienste einen Tier-1-Router in NSX-T oder einen Edge-Router in NSX-V gemeinsam nutzen**

Wenn Sie eine Cloud-Vorlage mit mehreren Lastausgleichsdiensten verwenden, die einen Tier-1-Router im NSX-T-Endpoint oder einen Edge-Router im NSX-V-Endpoint gemeinsam nutzen, werden bei einer Neukonfiguration der Einstellungen für die Protokollierungsebene oder den Typ in einem der Lastausgleichsdienstressourcen die Einstellungen für die anderen Lastausgleichsdienste nicht aktualisiert. Nicht übereinstimmende Einstellungen verursachen Inkonsistenzen in NSX. Um Inkonsistenzen bei der Neukonfiguration dieser Einstellungen für die Protokollierungsebene und/oder den Typ zu vermeiden, verwenden Sie dieselben Neukonfigurationswerte für alle Lastausgleichsdienstressourcen in der Cloud-Vorlage, die in ihrem zugeordneten NSX-Endpoint einen Tier-1- oder Edge-Router gemeinsam nutzen.

### **Verfügbare Tag-2-Vorgänge**

Wenn Sie eine Bereitstellung mit einem Lastausgleichsdienst horizontal herunter- oder hochskalieren, wird der Lastausgleichsdienst so konfiguriert, dass neu hinzugefügte Maschinen aufgenommen bzw. Lastausgleichsmaschinen, die entfernt werden sollen, angehalten werden.

Eine Liste allgemeiner Tag-2-Vorgänge, die für Cloud-Vorlagen und Bereitstellungen verfügbar sind, finden Sie unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

### **Weitere Informationen**

Informationen zum Definieren der Einstellungen für den Lastausgleichsdienst in einem Netzwerkprofil finden Sie unter [Weitere Informationen zu Netzwerkprofilen in vRealize Automation](#) .

Beispiele für Cloud-Vorlagen-Designs, die Lastausgleichsdienste enthalten, finden Sie unter [Netzwerke, Sicherheitsressourcen und Lastausgleichsdienste in vRealize Automation](#) .

## **Puppet-fähige Cloud-Vorlage mit Zugriff auf Benutzernamen und Kennwort**

In diesem Beispiel fügen Sie Puppet-Konfigurationsverwaltung zu einer Cloud-Vorlage hinzu, die auf einer vCenter-Computing-Ressource mit Zugriff auf Benutzernamen und Kennwort bereitgestellt wird.

Dieses Verfahren zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie eine Puppet-fähige einsetzbare Ressource erstellen können, die eine Authentifizierung von Benutzername und Kennwort erfordert. Der Zugriff auf Benutzername und Kennwort bedeutet, dass sich der Benutzer manuell von der Computing-Ressource bei der primären Puppet-Maschine anmelden muss, um die Verwaltung der Puppet-Konfiguration aufzurufen.

Optional können Sie RAS-Authentifizierung konfigurieren, die die Konfigurationsverwaltung in einer Cloud-Vorlage einrichtet, sodass die Computing-Ressource die Authentifizierung mit der primären Puppet-Maschine verarbeitet. Wenn der Remotezugriff aktiviert ist, generiert die Computing-Ressource automatisch einen Schlüssel für die Kennwortauthentifizierung. Ein gültiger Benutzername ist weiterhin erforderlich.

Weitere Beispiele dafür, wie Sie verschiedene Puppet-Szenarien in vRealize Automation Cloud Assembly-Blueprints konfigurieren können, finden Sie unter [Cloud-Vorlagenbeispiele für die Puppet-Konfigurationsverwaltung in AWS](#) und [Beispiele für Cloud-Vorlagen für die vCenter Puppet-Konfiguration](#).

#### Voraussetzungen

- Richten Sie eine Puppet Enterprise-Instanz in einem gültigen Netzwerk ein.
- Fügen Sie mithilfe der Integrations-Funktion Ihre Puppet Enterprise-Instanz vRealize Automation Cloud Assembly hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren der Puppet Enterprise-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly](#).
- Richten Sie ein vSphere-Konto und eine vCenter-Computing-Ressource ein.

## Verfahren

- 1 Fügen Sie eine Verwaltungskomponente für die Puppet-Konfiguration zu einer vSphere-Computing-Ressource auf der Arbeitsfläche für die gewünschte Cloud-Vorlage hinzu.
  - a Wählen Sie **Infrastruktur > Verwalten > Integrationen** aus.
  - b Klicken Sie auf **Integration hinzufügen** und wählen Sie „Puppet“ aus.
  - c Geben Sie auf der Seite „Puppet-Konfiguration“ die entsprechenden Informationen ein.

| Konfiguration                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beispielwert                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hostname                                       | Der Hostname oder die IP-Adresse der primären Puppet-Maschine.                                                                                                                                                                                                                                             | Puppet-Ubuntu                                               |
| SSH-Port                                       | SSH-Port für die Kommunikation zwischen vRealize Automation Cloud Assembly und der primären Puppet-Maschine. (Optional)                                                                                                                                                                                    | –                                                           |
| Geheimer Schlüssel für automatische Signierung | Der auf der primären Puppet-Maschine konfigurierte gemeinsame geheime Schlüssel, der von Knoten zur Unterstützung von Zertifikatsanforderungen für automatische Signierung bereitgestellt werden soll.                                                                                                     | Benutzerspezifisch                                          |
| Speicherort                                    | Geben Sie an, ob sich die primäre Puppet-Maschine in einer Private Cloud oder Public Cloud befindet.<br><br><b>Hinweis</b> Die cloud-übergreifende Bereitstellung wird nur unterstützt, wenn eine Verbindung zwischen der Computing-Ressource der Bereitstellung und der primären Puppet-Maschine besteht. |                                                             |
| Cloud proxy                                    | Nicht erforderlich für Public Cloud-Konten, wie zum Beispiel Microsoft Azure oder Amazon Web Services. Wenn Sie ein vCenter-basiertes Cloud-Konto verwenden, wählen Sie den entsprechenden cloud proxy für Ihr Konto aus.                                                                                  | –                                                           |
| Benutzername                                   | SSH- und RBAC-Benutzername für primäre Puppet-Maschine.                                                                                                                                                                                                                                                    | Benutzerspezifisch. YAML-Wert ist '\$ {input.username}'     |
| Kennwort                                       | SSH- und RBAC-Kennwort für primäre Puppet-Maschine.                                                                                                                                                                                                                                                        | Der benutzerspezifische YAML-Wert ist '\$ {input.password}' |
| Sudo-Befehle für diesen Benutzer verwenden     | Wählen Sie diese Option aus, um sudo-Befehle für procidd zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                     | true                                                        |

| Konfiguration | Beschreibung                      | Beispielwert   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Name          | Name der primären Puppet-Maschine | PEMasterOnPrem |
| Beschreibung  |                                   |                |

- 2 Fügen Sie die Eigenschaften für Benutzername und Kennwort zur Puppet-YAML hinzu, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Wert für die RAS-Eigenschaft der Puppet-Cloud-Vorlagen-YAML auf `authentication: username and password` festgelegt ist, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

### Beispiel: YAML-Code für vCenter-Benutzername und -Kennwort

Das folgende Beispiel zeigt den repräsentativen YAML-Code für das Hinzufügen der Benutzernamen- und Kennwortauthentifizierung für eine vCenter-Computing-Ressource.

```
inputs:
 username:
 type: string
 title: Username
 description: Username to use to install Puppet agent
 default: puppet
 password:
 type: string
 title: Password
 default: VMware@123
 encrypted: true
 description: Password for the given username to install Puppet agent
resources:
 Puppet-Ubuntu:
 type: Cloud.vSphere.Machine
 properties:
 flavor: small
 imageRef: >-
 https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/release-20170307/ubuntu-16.04-server-
cloudimg-amd64.ova
 remoteAccess:
 authentication: usernamePassword
 username: '${input.username}'
 password: '${input.password}'
 Puppet_Agent:
 type: Cloud.Puppet
 properties:
 provider: PEMasterOnPrem
 environment: production
 role: 'role::linux_webserver'
 username: '${input.username}'
 password: '${input.password}'
 host: '${Puppet-Ubuntu.*}'
 useSudo: true
 agentConfiguration:
 certName: '${Puppet-Ubuntu.address}'
```

## Cloud-Vorlagenbeispiele für die Puppet-Konfigurationsverwaltung in AWS

Es gibt mehrere Optionen zum Konfigurieren von Cloud-Vorlagen zur Unterstützung der Puppet-basierten Konfigurationsverwaltung auf AWS-Computing-Ressourcen.

## Puppet-Verwaltung in AWS mit Benutzername und Kennwort

| Beispiel für...                                                                                                                | Beispiel einer Blueprint-YAML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentifizierung der Cloud-Konfiguration auf einem beliebigen unterstützten Amazon-Maschinen-Image.                           | <pre> inputs:   username:     type: string     title: Username     default: puppet   password:     type: string     title: Password     encrypted: true     default: VMware@123 resources:   Webserver:     type: Cloud.AWS.EC2.Instance     properties:       flavor: small       image: centos       cloudConfig:           #cloud-config         ssh_pwauth: yes         chpasswd:           list:               \${input.username}:\${input.password}           expire: false         users:           - default           - name: \${input.username}             lock_passwd: false             sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']             groups: [wheel, sudo, admin]             shell: '/bin/bash'             ssh-authorized-keys:               - ssh-rsa                 AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDytVL+Q6/+vGbmKXoRpX                 dmettem@dmettem-m01.vmware.com           runcmd:             - echo "Defaults:\${input.username} !requiretty"             &gt;&gt; /etc/sudoers.d/\${input.username}   Puppet_Agent:     type: Cloud.Puppet     properties:       provider: PEOonAWS       environment: production       role: 'role::linux_webserver'       host: '\${Webserver.*}'       osType: linux       username: '\${input.username}'       password: '\${input.password}'       useSudo: true </pre> |
| Authentifizierung der Cloud-Konfiguration auf einem benutzerdefinierten Amazon-Maschinen-Image mit einem vorhandenen Benutzer. | <pre> inputs:   username:     type: string     title: Username     default: puppet   password:     type: string     title: Password     encrypted: true     default: VMware@123 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Beispiel für... | Beispiel einer Blueprint-YAML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <pre> resources:   Webserver:     type: Cloud.AWS.EC2.Instance     properties:       flavor: small       image: centos       cloudConfig:           #cloud-config       runcmd:         - sudo sed -e 's/.*PasswordAuthentication no.*/ PasswordAuthentication yes/' -i /etc/ssh/sshd_config         - sudo service sshd restart   Puppet_Agent:     type: Cloud.Puppet     properties:       provider: PEOAWS       environment: production       role: 'role::linux_webserver'       host: '\${Webserver.*}'       osType: linux       username: '\${input.username}'       password: '\${input.password}'       useSudo: true </pre> |

## Puppet-Verwaltung in AWS mit erzeugtem PublicPrivateKey

| Beispiel für...                                                                                       | Beispiel einer Blueprint-YAML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| remoteAccess.authentication-<br>Authentifizierung in AWS<br>mit generatedPublicPrivateKey-<br>Zugriff | <pre> inputs: {} resources:   Machine:     type: Cloud.AWS.EC2.Instance     properties:       flavor: small       imageRef: ami-a4dc46db       remoteAccess:         authentication: generatedPublicPrivateKey   Puppet_Agent:     type: Cloud.Puppet     properties:       provider: puppet-BlueprintProvisioningITSuite       environment: production       role: 'role::linux_webserver'       host: '\${Machine.*}'       osType: linux       username: ubuntu       useSudo: true       agentConfiguration:         runInterval: 15m         certName: '\${Machine.address}'       useSudo: true </pre> |

## Beispiele für Cloud-Vorlagen für die vCenter Puppet-Konfiguration

Es gibt mehrere Optionen zum Konfigurieren von Cloud-Vorlagen zur Unterstützung der Puppet-basierten Konfigurationsverwaltung auf vCenter-Computing-Ressourcen.

### **Puppet auf vSphere mit Benutzernamen- und Kennwortauthentifizierung.**

Das folgende Beispiel zeigt den YAML-Code für Puppet auf einer vSphere-OVA mit Benutzernamen- und Kennwortauthentifizierung.

Tabelle 6-4.

| Beispiel für...                                                                                                                 | Beispiel einer Blueprint-YAML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>YAML-Code für Puppet auf einer vSphere-OVA mit Benutzernamen- und Kennwortauthentifizierung.</p>                             | <pre> inputs:   username:     type: string     title: Username     default: puppet   password:     type: string     title: Password     encrypted: true     default: VMware@123 resources:   Puppet_Agent:     type: Cloud.Puppet     properties:       provider: PEonAWS       environment: dev       role: 'role::linux_webserver'       username: '\${input.username}'       password: '\${input.password}'       useSudo: true       host: '\${Webserver.*}'       osType: linux       agentConfiguration:         runInterval: 15m         certName: '\${Machine.address}'   Webserver:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       cpuCount: 1       totalMemoryMB: 1024       imageRef: &gt;- https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/ release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova       cloudConfig:           #cloud-config         ssh_pwauth: yes         chpasswd:           list:               \${input.username}:\${input.password}           expire: false         users:           - default           - name: \${input.username}             lock_passwd: false             sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']             groups: [wheel, sudo, admin]             shell: '/bin/bash'             ssh-authorized-keys:               - ssh-rsa AAAAB3NzaClyc2EAAAADAQABAAQDytVL+Q6+vGbmKXoRpX dmettem@dmettem-m01.vmware.com           runcmd:             - echo "Defaults:\${input.username} </pre> |
| <p>YAML-Code für Puppet auf einer vSphere-OVA mit Benutzernamen- und Kennwortauthentifizierung auf der Computing-Ressource.</p> | <pre> inputs:   username:     type: string     title: Username     default: puppet </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabelle 6-4. (Fortsetzung)

| Beispiel für...                                                                                                    | Beispiel einer Blueprint-YAML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAML-Code für Puppet auf einem vCenter mit aktiviertem RAS-Authentifizierungskennwort für die Computing-Ressource. | <pre> password:   type: string   title: Password   encrypted: true   default: VMware@123 resources:   Puppet_Agent:     type: Cloud.Puppet     properties:       provider: PEonAWS       environment: dev       role: 'role::linux_webserver'       username: '\${input.username}'       password: '\${input.password}'       useSudo: true       host: '\${Webserver.*}'       osType: linux       agentConfiguration:         runInterval: 15m         certName: '\${Machine.address}'   Webserver:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       cpuCount: 1       totalMemoryMB: 1024       imageRef: &gt;- https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/ release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova       cloudConfig:           #cloud-config         ssh_pwauth: yes         chpasswd:           list:               \${input.username}:\${input.password}           expire: false         users:           - default           - name: \${input.username}             lock_passwd: false             sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']             groups: [wheel, sudo, admin]             shell: '/bin/bash'             ssh-authorized-keys:               - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDytVL+Q6+vGbmKXoRpX dmettem@dmettem-m01.vmware.com       runcmd:         - echo "Defaults:\${input.username} </pre> |
|                                                                                                                    | <pre> inputs:   username:     type: string     title: Username     description: Username to use to install Puppet agent     default: puppet   password:     type: string     title: Password     default: VMware@123     encrypted: true </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabelle 6-4. (Fortsetzung)

| Beispiel für... | Beispiel einer Blueprint-YAML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <pre> description: Password for the given username to install Puppet agent resources:   Puppet-Ubuntu:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       imageRef: &gt;-         https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/         release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova       remoteAccess:         authentication: usernamePassword         username: '\${input.username}'         password: '\${input.password}'   Puppet_Agent:     type: Cloud.Puppet     properties:       provider: PEMasterOnPrem       environment: production       role: 'role::linux_webserver'       username: '\${input.username}'       password: '\${input.password}'       host: '\${Puppet-Ubuntu.*}'       useSudo: true       agentConfiguration:         certName: '\${Puppet-Ubuntu.address}' </pre> |

## Puppet auf vSphere mit generierter PublicPrivateKey-Authentifizierung

Tabelle 6-5.

| Beispiel für...                                                                                                            | Beispiel einer Blueprint-YAML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAML-Code für Puppet auf einer vSphere-OVA mit generierter PublicPrivateKey-Authentifizierung auf der Computing-Ressource. | <pre> inputs: {} resources:   Machine:     type: Cloud.vSphere.Machine     properties:       flavor: small       imageRef: &gt;-         https://cloud-images.ubuntu.com/releases/16.04/         release-20170307/ubuntu-16.04-server-cloudimg-amd64.ova       remoteAccess:         authentication: generatedPublicPrivateKey   Puppet_Agent:     type: Cloud.Puppet     properties:       provider: puppet-BlueprintProvisioningITSuite       environment: production       role: 'role::linux_webserver'       host: '\${Machine.*}'       osType: linux       username: ubuntu       useSudo: true       agentConfiguration:         runInterval: 15m         certName: '\${Machine.address}'         - echo "Defaults:\${input.username}" </pre> |

## Schema für vRealize Automation-Ressourceneigenschaften

Mit dem vRealize Automation-Editor „Infrastruktur-als-Code“ können Sie auf die Hilfe zur Syntax und Codeergänzung klicken bzw. den Mauszeiger darüber halten. Den vollständigen Satz der Ressourceneigenschaften einer Cloud-Vorlage, die manchmal als benutzerdefinierte Eigenschaften bezeichnet werden, finden Sie im konsolidierten Ressourcenschema.

Das Schema ist auf der VMware {code}-Website verfügbar. Folgen Sie dem Link und klicken Sie auf **Modelle**, um die Ressourcenobjekte aufzuführen, die für zuvor als Blueprints bezeichnete Cloud-Vorlagen verfügbar sind.

- [vRealize Automation-Ressourcentypschema in VMware {code}](#)

## Besondere vRealize Automation Cloud Assembly-Eigenschaften

vRealize Automation Cloud Assembly unterstützt eine geringe Anzahl von Eigenschaften, die außerhalb von Produktionsumgebungen oder in anderen speziellen Situationen nützlich sein können. Die Eigenschaften werden im Schema nicht angezeigt.

**Vorsicht** Die folgenden Eigenschaften sollten nur in Fällen angewendet werden, in denen die Anpassung des Gastbetriebssystems weder getestet noch erwartet wird.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| awaitIp       | Standardmäßig wird der Bereitstellungsstatus von vRealize Automation erst dann als „Abgeschlossen“ gemeldet, wenn das Gastbetriebssystem vollständig eingeschaltet und die Konfiguration abgeschlossen ist.<br><br>Mithilfe von <code>awaitIp: false</code> kann die Bereitstellung abgeschlossen werden, obwohl keine vollständige Konfiguration durchgeführt wurde.<br><br>ACHTUNG: Der Bereitstellungsvorgang kann mit dieser Einstellung früher abgeschlossen werden. In der Folge könnte es jedoch zu einer nicht konfigurierten Maschine ohne IP-Adresse kommen. |
| awaitHostName | Ähnlich wie <code>awaitIp</code> ermöglicht die Verwendung von <code>awaitHostName: false</code> das Abschließen der Bereitstellung, obwohl die Maschine unter Umständen nicht mit einem Hostnamen konfiguriert wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Andere Möglichkeiten zum Erstellen von vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlagen

Zusätzlich zur Erstellung einer vRealize Automation Cloud Assembly-Vorlage anhand einer leeren Arbeitsfläche können Sie vorhandenen Code nutzen.

### Cloud-Vorlagen klonen

Zum Klonen einer Vorlage wechseln Sie zu **Design**, wählen eine Quelle aus und klicken auf **Klonen**. Sie klonen eine Cloud-Vorlage, um eine Kopie basierend auf der Quelle zu erstellen. Anschließend weisen Sie den Klon einem neuen Projekt zu oder verwenden ihn als Startcode für eine neue Anwendung.

## Hochladen und Herunterladen

Sie können den YAML-Code Ihrer Cloud-Vorlagen in einer Weise hochladen, herunterladen und freigeben, die für Ihren Standort geeignet ist. Sie können den Vorlagencode auch mithilfe externer Editoren und Entwicklungsumgebungen ändern.

---

**Hinweis** Sie können freigegebenen Vorlagencode validieren, indem Sie ihn im vRealize Automation Cloud Assembly-Code-Editor auf der Designseite überprüfen.

---

## Der Marketplace

Zum Schnellstarten Ihrer Ressourcenbibliothek rufen Sie Dateien aus dem vRealize Automation Cloud Assembly-Marketplace ab. Der Marketplace stellt fertige Cloud-Vorlagen und offene Virtualisierungs-Images bereit.

### Zugreifen auf den Marketplace

In vRealize Automation Cloud Assembly wählen Sie **Infrastruktur > Verbindungen > Integrationen** aus. Klicken Sie auf **Integration hinzufügen**, dann auf **My VMware** und stellen Sie die Anmeldedaten für Ihr My VMware-Konto bereit.

### Herunterladen und Verwenden von Marketplace-Cloud-Vorlagendateien

Klicken Sie auf der Registerkarte **Marketplace** auf **Abrufen** und akzeptieren Sie die Cloud-Vorlagen-Lizenzbedingungen. Anschließend können Sie die Vorlage zu einem vRealize Automation Cloud Assembly-Projekt hinzufügen oder einfach herunterladen. Sie können eine Cloud-Vorlage über die Registerkarte **Design** hochladen.

Stellen Sie sich für ein projektbasiertes Beispiel vor, dass Sie Projektadministrator für ein Big-Data-Projekt sind. Zur Unterstützung Ihres Teams suchen Sie nach einer Marketplace-Hadoop-Vorlage, die Sie dem Teamprojekt hinzufügen. Anschließend passen Sie die Cloud-Vorlage für Ihre Ressourcenumgebung an und geben sie frei. Dann importieren Sie die Vorlage in den vRealize Automation Service Broker-Katalog, damit sie vom Team bereitgestellt werden kann.

### Herunterladen und Verwenden von Marketplace-Image-Dateien

Klicken Sie auf der Registerkarte **Marketplace** auf **Abrufen** und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen der OVF- oder OVA-Datei. Anschließend können Sie das OVF- oder das OVA-Image herunterladen und im Cloud-Vorlagencode darauf verweisen.

In Fortführung des vorherigen Beispiels benötigt Ihr Team möglicherweise Zugriff auf eine Hadoop-Version. Sie können eine Hadoop-OVF-Datei herunterladen und zu Cloud-Kontoressourcen wie einer vCenter Server-Inhaltsbibliothek hinzufügen. Anschließend aktualisieren Sie den gesamten Vorlagencode, der auf das OVF-Image verweisen muss.

## Erweitern und Automatisieren von Anwendungslebenszyklen mit Erweiterbarkeit

Sie können die Lebenszyklen Ihrer Anwendungen unter Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionen oder vRealize Orchestrator-Workflows mit Erweiterbarkeitsabonnements verlängern.

Mithilfe der vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeit können Sie einem Ereignis unter Verwendung von Abonnements eine Erweiterbarkeitsaktion oder einen vRealize Orchestrator-Workflow zuweisen. Wenn das angegebene Ereignis auftritt, initiiert das Abonnement die auszuführende Aktion oder den auszuführenden Workflow, und alle Abonnenten werden benachrichtigt.

### Erweiterbarkeitsaktionen

Bei Erweiterbarkeitsaktionen handelt es sich um kleine, einfache Code-Skripts zur Angabe und Durchführung einer Aktion. Sie können Erweiterbarkeitsaktionen aus vordefinierten vRealize Automation Cloud Assembly-Aktionsvorlagen oder aus einer ZIP-Datei importieren. Zum Erstellen von benutzerdefinierten Skripten für Ihre Erweiterbarkeitsaktionen können Sie auch den Aktions-Editor verwenden. Durch die Verknüpfung mehrerer Aktionssskripts in einem Skript erstellen Sie einen Aktionsablauf. Mithilfe von Aktionsabläufen können Sie eine Abfolge von Aktionen erstellen. Informationen zur Verwendung von Aktionsabläufen finden Sie unter [Definition eines Aktionsablaufs](#).

### vRealize Orchestrator-Workflows

Durch die Integration von vRealize Automation Cloud Assembly in Ihre vorhandene vRealize Orchestrator-Umgebung können Sie Workflows in Ihren Erweiterbarkeitsabonnements verwenden.

### Abonnements für Erweiterbarkeitsaktionen

Sie können einem vRealize Automation Cloud Assembly-Abonnement eine Erweiterbarkeitsaktion zuweisen, um den Lebenszyklus Ihrer Anwendung zu verlängern.


---

**Hinweis** Bei den folgenden Abonnements handelt es sich um Anwendungsbeispiele. Sie umfassen nicht alle Funktionen von Erweiterbarkeitsaktionen.

---

### Vorgehensweise zum Integrieren von Cloud Assembly in ServiceNow unter Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionen

Mithilfe von Erweiterbarkeitsaktionen können Sie vRealize Automation Cloud Assembly mit einer ITSM-Unternehmenslösung wie ServiceNow integrieren.




Unternehmensbenutzer integrieren ihre Cloud Management Plattform zu Übereinstimmungszwecken in der Regel mit einer ITSM- (IT Service Management) und einer CMDB-Plattform (Configuration Management Database). Gemäß diesem Beispiel können Sie vRealize Automation Cloud Assembly unter Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionsskripts in ServiceNow für CMDB und ITSM integrieren.

**Hinweis** Sie können ServiceNow auch unter Verwendung von vRealize Orchestrator-Workflows in vRealize Automation Cloud Assembly integrieren. Informationen zum Integrieren von ServiceNow mithilfe von Workflows finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren von Cloud Assembly für ITSM mit ServiceNow unter Verwendung von vRealize Orchestrator-Workflows](#).

Zum Erstellen dieser Integration verwenden Sie vier Erweiterbarkeitsaktionsskripts. Die ersten drei Skripts werden nacheinander während der Bereitstellung beim Compute-Bereitstellungs-Post-Ereignis initiiert. Das vierte Skript löst das Compute-Entfernungs-Post-Ereignis aus.

Weitere Informationen zu Ereignisthemen finden Sie unter [Mit vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellte Ereignisthemen](#).



## VM-Details abrufen

Das Skript zum Abrufen von VM-Details erfasst zusätzliche Nutzlastdetails, die für die CI-Erstellung erforderlich sind, sowie ein Identitätstoken, das in Amazon Web Services Systems Manager Parameter Store (SSM) gespeichert ist. Außerdem aktualisiert dieses Skript `customProperties` mit zusätzlichen Eigenschaften für die spätere Verwendung.

### ServiceNow-CMDB-Konfigurationselement erstellen

Das Skript zum Erstellen des ServiceNow-CMDB-Konfigurationselements übergibt die Instanz-URL von ServiceNow als Eingabe und speichert die Instanz in SSM, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Dieses Skript liest auch die Antwort der eindeutigen Datensatz-ID (`sys_id`) der ServiceNow-CMDB. Es übergibt die Antwort als Ausgabe und schreibt die benutzerdefinierte Eigenschaft `serviceNowSysId` während der Erstellung. Dieser Wert wird verwendet, um das Konfigurationselement als veraltet zu markieren, wenn die Instanz gelöscht wird.

---

**Hinweis** Unter Umständen müssen Ihrer Amazon Web Services-Rolle für vRealize Automation services zusätzliche Berechtigungen zugewiesen werden, damit Lambda auf den SSM-Parameterspeicher zugreifen kann.

---

### ServiceNow-Änderung erstellen

Dieses Skript beendet die ITSM-Integration, indem die Instanz-URL von ServiceNow als Eingabe übergeben und die ServiceNow-Anmeldedaten als SSM gespeichert werden, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

### ServiceNow-Änderung erstellen

Das Skript zum Zurückziehen des ServiceNow-CMDB-Konfigurationselements fordert ServiceNow zum Anhalten auf und markiert das Konfigurationselement basierend auf der benutzerdefinierten Eigenschaft `serviceNowSysId`, die im Erstellungsskript erstellt wurde, als veraltet.

### Voraussetzungen

- Bevor Sie diese Integration konfigurieren, filtern Sie alle Ereignisabonnements mit der bedingten Cloud-Vorlageneigenschaft: `event.data["customProperties"]`  
`["enable_servicenow"] == "true"`

---

**Hinweis** Diese Eigenschaft ist in Cloud-Vorlagen vorhanden, die eine ServiceNow-Integration benötigen.

---

- Laden Sie Python herunter und installieren Sie es.

Weitere Informationen zum Filtern von Abonnements finden Sie unter [Erstellen eines Erweiterbarkeitsabonnements](#).

### Verfahren

- 1 Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung auf Ihrer virtuellen Maschine.

## 2 Führen Sie das Skript zum Abrufen von VM-Details aus.

```

from botocore.vendored import requests
import json
import boto3
client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')

def handler(context, inputs):
 baseUrl = inputs['url']
 casToken = client.get_parameter(Name="casToken",WithDecryption=True)

 url = baseUrl + "/iaas/login"
 headers = {"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json"}
 payload = {"refreshToken":casToken['Parameter']['Value']}

 results = requests.post(url,json=payload,headers=headers)

 bearer = "Bearer "
 bearer = bearer + results.json()["token"]

 deploymentId = inputs['deploymentId']
 resourceId = inputs['resourceIds'][0]

 print("deploymentId: "+ deploymentId)
 print("resourceId:" + resourceId)

 machineUri = baseUrl + "/iaas/machines/" + resourceId
 headers = {"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json",
"Authorization":bearer }
 resultMachine = requests.get(machineUri,headers=headers)
 print("machine: " + resultMachine.text)

 print("serviceNowCPUCount: "+ json.loads(resultMachine.text)["customProperties"]
["cpuCount"])
 print("serviceNowMemoryInMB: "+ json.loads(resultMachine.text)["customProperties"]
["memoryInMB"])

 #update customProperties
 outputs = {}
 outputs['customProperties'] = inputs['customProperties']
 outputs['customProperties']['serviceNowCPUCount'] = int(json.loads(resultMachine.text)
["customProperties"]["cpuCount"])
 outputs['customProperties']['serviceNowMemoryInMB'] = json.loads(resultMachine.text)
["customProperties"]["memoryInMB"]
 return outputs

```

## 3 Führen Sie die Aktion zur Erstellung des CMDB-Konfigurationselements aus.

```

from botocore.vendored import requests
import json
import boto3
client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')

def handler(context, inputs):

```

```

snowUser = client.get_parameter(Name="serviceNowUserName",WithDecryption=False)
snowPass = client.get_parameter(Name="serviceNowPassword",WithDecryption=True)
table_name = "cmdb_ci_vmware_instance"
url = "https://" + inputs['instanceUrl'] + "/api/now/table/{0}".format(table_name)
headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
payload = {
 'name': inputs['customProperties']['serviceNowHostname'],
 'cpus': int(inputs['customProperties']['serviceNowCPUCount']),
 'memory': inputs['customProperties']['serviceNowMemoryInMB'],
 'correlation_id': inputs['deploymentId'],
 'disks_size': int(inputs['customProperties']['provisionGB']),
 'location': "Sydney",
 'vcenter_uuid': inputs['customProperties']['vcUuid'],
 'state': 'On',
 'sys_created_by': inputs['__metadata']['userName'],
 'owned_by': inputs['__metadata']['userName']
}
results = requests.post(
 url,
 json=payload,
 headers=headers,
 auth=(snowUser['Parameter']['Value'], snowPass['Parameter']['Value'])
)
print(results.text)

#parse response for the sys_id of CMDB CI reference
if json.loads(results.text)['result']:
 serviceNowResponse = json.loads(results.text)['result']
 serviceNowSysId = serviceNowResponse['sys_id']
 print(serviceNowSysId)

#update the serviceNowSysId customProperty
outputs = {}
outputs['customProperties'] = inputs['customProperties']
outputs['customProperties']['serviceNowSysId'] = serviceNowSysId;
return outputs

```

#### 4 Führen Sie das Erstellungsaktionsskript aus.

```

from botocore.vendored import requests
import json
import boto3
client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')

def handler(context, inputs):
 snowUser = client.get_parameter(Name="serviceNowUserName",WithDecryption=False)
 snowPass = client.get_parameter(Name="serviceNowPassword",WithDecryption=True)
 table_name = "change_request"
 url = "https://" + inputs['instanceUrl'] + "/api/now/table/{0}".format(table_name)
 headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
 payload = {
 'short_description': 'Provision CAS VM Instance'
 }
 results = requests.post(
 url,

```

```

 json=payload,
 headers=headers,
 auth=(snowUser['Parameter']['Value'], snowPass['Parameter']['Value'])
)
 print(results.text)

```

## Ergebnisse

vRealize Automation Cloud Assembly wurde erfolgreich in ITSM-Lösung ServiceNow integriert.

## Nächste Schritte

Wenn Sie möchten, können Sie das Konfigurationselement mithilfe der Aktion zum Zurückziehen des CMDB-Konfigurationselements als veraltet markieren:

```

from botocore.vendored import requests
import json
import boto3
client = boto3.client('ssm','ap-southeast-2')

def handler(context, inputs):
 snowUser = client.get_parameter(Name="serviceNowUserName",WithDecryption=False)
 snowPass = client.get_parameter(Name="serviceNowPassword",WithDecryption=True)
 tableName = "cmdb_ci_vmware_instance"
 sys_id =inputs['customProperties']['serviceNowSysId']
 url = "https://" + inputs['instanceUrl'] + "/api/now/"+tableName+"/{0}".format(sys_id)
 headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
 payload = {
 'state': 'Retired'
 }

 results = requests.put(
 url,
 json=payload,
 headers=headers,
 auth=(inputs['username'], inputs['password'])
)
 print(results.text)

```

Weitere Informationen zur Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionen für die Integration von ServiceNow in vRealize Automation Cloud Assembly finden Sie im Blogbeitrag [Extending Cloud Assembly with Action Based Extensibility for ServiceNow Integration](#), der die Erweiterung von Cloud Assembly mit aktionsbasierter Erweiterbarkeit für die ServiceNow-Integration behandelt.

## Vorgehensweise zum Taggen virtueller Maschinen während der Bereitstellung mithilfe von Erweiterbarkeitsaktionen

Sie können Erweiterbarkeitsaktionen in Verbindung mit Abonnements verwenden, um das Tagging von VMs zu automatisieren und zu vereinfachen.

Als Cloud-Administrator können Sie Bereitstellungen, die automatisch mit bestimmten Eingaben und Ausgaben gekennzeichnet werden, unter Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionen und -abonnements erstellen. Wenn eine neue Bereitstellung für das Projekt erstellt wird, das das Abonnement zum Kennzeichnen der VM enthält, löst das Bereitstellungsereignis die Ausführung des Skripts „VM kennzeichnen“ aus und die Tags werden automatisch angewendet. Dies spart Zeit und fördert die Effizienz bei gleichzeitiger Vereinfachung der Bereitstellungsverwaltung.

### Voraussetzungen

- Zugriff auf Anmeldedaten für Cloud-Administrator.
- Amazon Web Services-Rolle für Lambda-Funktionen.

### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen > Neue Aktion** und erstellen Sie eine Aktion mit den folgenden Parametern.


| Parameter      | Beschreibung                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktionsname    | Name der Erweiterbarkeitsaktion, vorzugsweise mit <b>TagVM</b> als Präfix oder Suffix. |
| Projekt        | Projekt zum Testen der Erweiterbarkeitsaktion.                                         |
| Aktionsvorlage | <b>Tag VM</b>                                                                          |
| Laufzeit       | Python                                                                                 |
| Skriptquelle   | Skript schreiben                                                                       |

- 2 Geben Sie **Handler** als **Hauptfunktion** ein.
- 3 Fügen Sie Tagging-Eingaben zum Testen der Erweiterbarkeitsaktion hinzu.  
Beispiel: `resourceNames = ["DB_VM"]` und `target = world`.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.
- 5 Klicken Sie auf **Test**, um die Aktion zu testen.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**, um den Aktions-Editor zu beenden.
- 7 Navigieren Sie zu **Erweiterbarkeit > Abonnements**.
- 8 Klicken Sie auf **Neues Abonnement**.

## 9 Geben Sie die folgenden Abonnementdetails ein.

| Details         | Einstellung                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ereignisthema   | Wählen Sie ein Ereignisthema aus, das sich auf die Kennzeichnungsphase der VM bezieht. Beispiel: Computing-Zuteilung.<br><br><b>Hinweis</b> Tags müssen Teil der Ereignisparameter des ausgewählten Ereignisthemas sein. |
| Wird blockiert  | Legen Sie als Zeitüberschreitung für das Abonnement 1 Minute fest.                                                                                                                                                       |
| Aktion/Workflow | Wählen Sie einen ausführbaren Typ der Erweiterbarkeitsaktion aus und wählen Sie Ihre benutzerdefinierte Erweiterbarkeitsaktion aus.                                                                                      |

- Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihr benutzerdefiniertes Abonnement für Erweiterbarkeitsaktionen zu speichern.
- Navigieren Sie zu **Design > Cloud-Vorlagen** und erstellen Sie eine Cloud-Vorlage auf einer leeren Arbeitsfläche.
- Fügen Sie zwei virtuelle Maschinen zur Cloud-Vorlage hinzu: `Application_VM` und `DB_VM`.



- Klicken Sie auf **Bereitstellen**, um die VMs bereitzustellen.
- Stellen Sie während der Bereitstellung sicher, dass das Ereignis initiiert und die Erweiterbarkeitsaktion ausgeführt wird.
- Um zu überprüfen, ob die Tags korrekt angewendet wurden, navigieren Sie zu **Infrastruktur > Ressourcen > Maschinen**.

## Vorgehensweise zum Konfigurieren eines Netzwerkkartennamens mithilfe von Erweiterbarkeitsaktionen

Sie können den Schnittstellennamen einer Netzwerkkarte (NIC) mithilfe von IaaS-API-Aufrufen konfigurieren, die über Erweiterbarkeitsaktionen angewendet werden.

Zum Konfigurieren des Schnittstellennamens einer Netzwerkkarte müssen Sie `GET`- und `PATCH`-Aufrufe an die vRealize Automation-aaS-API senden. Durch Tätigen eines `GET`-Aufrufs an `https://your_vRA_fqdn/iaas/api/machines/{id}` können Sie die Netzwerkkartenverbindung für die zu ändernde Computing-Ressource abrufen. Anschließend können Sie einen `PATCH`-Aufruf an `https://your_vRA_fqdn/iaas/api/machines/{id}/network-interfaces/{nicId}` tätigen, der den Namen der Netzwerkkarte als Nutzlast zum Hinzufügen des neuen Namens für Ihre Netzwerkkarte enthält.

Das folgende Szenario nutzt ein Python-Beispielskript, das für die Konfiguration des Netzwerkkartennamens verwendet werden kann. Für Ihre eigenen Anwendungsfälle können Sie ein anderes Skript und eine andere Skriptsprache verwenden, wie z. B. Node.js.

### Voraussetzungen

- Der Name der Netzwerkkarte kann ausschließlich vor der Bereitstellung einer Computing-Ressource konfiguriert werden. Deshalb kann nur das Ereignisthema **Compute-Bereitstellung** für relevante Erweiterbarkeitsabonnements ausgewählt werden.
- Netzwerkkartennamen können nur für Netzwerkkarten konfiguriert werden, die Microsoft Azure als Anbieter verwenden.

### Verfahren

- 1 Erstellen Sie die Erweiterbarkeitsaktion.
  - a Navigieren Sie zu **Erweiterbarkeit > Aktionen**.
  - b Klicken Sie auf **Neue Aktion**.
  - c Geben Sie einen Namen und ein Projekt für die Erweiterbarkeitsaktion ein und klicken Sie auf **Weiter**.

- d Fügen Sie das Konfigurationsskript der Netzwerkkarte hinzu.

Nachfolgend finden Sie ein Python-Beispielskript:

```
import json

def handler(context, inputs):

 # Get the machine info, which contains machine nic link
 response = context.request('/iaas/api/machines/'+inputs["resourceIds"][0], "GET",
 {})

 # Build PATCH machine nic payload here
 name = "customized-nic-02";
 data = {'name':name};

 # Convert machine data string to json object
 response_json = json.loads(response["content"])

 # Patch machine nic
 response_patch = context.request(response_json["_links"]["network-interfaces"]
 ["hrefs"][0] + "?apiVersion=2021-07-15", 'PATCH', data)

 # return value is empty since we are not changing any compute provisioning
 parameters
 outputs = {}
 return outputs
```

Im vorangehenden Beispielskript werden zwei primäre Vorgänge über die IaaS-API durchgeführt. Im Skript wird zunächst ein `GET`-Aufruf zum Abrufen der Netzwerkkartenverbindung und anschließend ein `PATCH`-Aufruf zum Anwenden des Schnittstellennamens verwendet. In diesem Beispiel ist der Name der Netzwerkkarte im Skript als "customized-nic-02" hartcodiert.

- e Um die Bearbeitung der Erweiterbarkeitsaktion abzuschließen, klicken Sie auf **Speichern**.

## 2 Erstellen Sie ein Erweiterbarkeitsabonnement.

- Navigieren Sie zu **Erweiterbarkeit > Abonnements**.
- Klicken Sie auf **Neues Abonnement**.
- Geben Sie einen Namen für das Erweiterbarkeitsabonnement ein.
- Wählen Sie unter **Ereignisthema** die Option **Compute-Bereitstellung** als Ereignisthema für das Erweiterbarkeitsabonnement aus.
- Wählen Sie unter **Aktion/Workflow** die Erweiterbarkeitsaktion aus, die Sie für die Netzwerkkartenkonfiguration erstellt haben.

- f Aktivieren Sie die Ereignisblockierung.

Indem Sie die Blockierung aktivieren, stellen Sie sicher, dass der Bereitstellungsvorgang bis zum Abschluss der Erweiterbarkeitsaktion blockiert wird.

- g Um die Bearbeitung des Erweiterbarkeitsabonnements abzuschließen, klicken Sie auf **Speichern**.

## Ergebnisse

Das neue Erweiterbarkeitsabonnement wird nach dem Auslösen eines Compute-Bereitstellungsereignisses ausgeführt und konfiguriert den Namen der Netzwerkkarte für die bereitzustellenden Computing-Ressourcen.

## Weitere Informationen zu Erweiterbarkeitsaktionen

Bei der aktionsbasierten Erweiterbarkeit (ABX) werden optimierte Codeskripts in vRealize Automation Cloud Assembly verwendet, um Erweiterbarkeitsaktionen zu automatisieren.

Die aktionsbasierte Erweiterbarkeit stellt eine einfache und flexible Laufzeit-Engine-Schnittstelle bereit, auf der Sie kleine skriptfähige Aktionen definieren und so konfigurieren können, dass sie bei Auftreten von Ereignissen, die in Erweiterbarkeitsabonnements angegeben sind, initiiert werden.

Sie können diese Erweiterbarkeitsaktionsskripts in vRealize Automation Cloud Assembly oder Ihrer lokalen Umgebung erstellen und sie Abonnements zuweisen. Erweiterbarkeitsaktionsskripts werden verwendet, um Aufgaben und Schritte schnell und einfach zu automatisieren. Weitere Informationen zur Integration von vRealize Automation Cloud Assembly in einen vRealize Orchestrator-Server finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).

Die aktionsbasierte Erweiterbarkeit bietet Folgendes:

- Eine Alternative zu vRealize Orchestrator-Workflows, die kleine und wiederverwendbare skriptfähige Aktionen für einfache Integrationen und Anpassungen verwendet.
- Eine Möglichkeit zur Wiederverwendung von Aktionsvorlagen, die wiederverwendbare parametrisierte Aktionen enthalten.

Sie können Erweiterbarkeitsaktionen erstellen, indem Sie entweder einen benutzerdefinierten Aktionsskriptcode schreiben oder einen vordefinierten Skriptcode als ZIP-Paket importieren. Aktionsbasierte Erweiterbarkeit bietet Unterstützung für die Laufzeitumgebungen Node.js, Python und PowerShell. Die Node.js- und Python-Laufzeiten sind auf Amazon Web Services-Lambda angewiesen. Aus diesem Grund benötigen Sie ein aktives Abonnement bei Amazon Web Services Identity and Access Management (IAM) und müssen Amazon Web Services als Endpoint in vRealize Automation Cloud Assembly konfigurieren. Informationen zu den ersten Schritten mit Amazon Web Services Lambda finden Sie unter [ABX: Serverlose Erweiterbarkeit von Cloud Assembly-Diensten](#).

---

**Hinweis** Erweiterbarkeitsaktionen sind projektspezifisch.

---

## Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionen

Mit vRealize Automation Cloud Assembly können Sie Erweiterbarkeitsaktionen zur Verwendung in Erweiterbarkeitsabonnements erstellen.

Bei Erweiterbarkeitsaktionen handelt es sich um äußerst anpassbare, einfache und flexible Methoden zum Verlängern des Lebenszyklus einer Anwendung mithilfe von benutzerdefiniertem Skriptcode und Aktionsvorlagen. Aktionsvorlagen enthalten vordefinierte Parameter, die beim Einrichten der Grundlage Ihrer Erweiterbarkeitsaktion hilfreich sind.

Es gibt zwei Methoden zum Erstellen einer Erweiterbarkeitsaktion:

- Schreiben von benutzerdefiniertem Code für ein Skript für Erweiterbarkeitsaktionen.

---

**Hinweis** Das Schreiben von benutzerdefiniertem Code im Erweiterbarkeitsaktionseditor erfordert möglicherweise eine aktive Internetverbindung.

---

- Importieren eines Bereitstellungspakets als ZIP-Paket für eine Erweiterbarkeitsaktion. Informationen zum Erstellen eines ZIP-Pakets für Erweiterbarkeitsaktionen finden Sie unter [Erstellen eines ZIP-Pakets für Erweiterbarkeitsaktionen der Python-Laufzeit](#), [Erstellen eines ZIP-Pakets für Erweiterbarkeitsaktionen der Node.js-Laufzeit](#) oder [Erstellen eines ZIP-Pakets für Erweiterbarkeitsaktionen der PowerShell-Laufzeit](#).

In den folgenden Schritten wird die Vorgehensweise zum Erstellen einer Erweiterbarkeitsaktion beschrieben, die Amazon Web Services als FaaS-Anbieter verwendet.

### Voraussetzungen

- Mitgliedschaft in einem aktiven und gültigen Projekt.
- Konfigurierte Amazon Web Services-Rolle für Lambda-Funktionen. Beispiel: `AWSLambdaBasicExecutionRole`.
- Aktivierte Cloud-Administratorrolle oder `iam:PassRole`-Berechtigungen.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen**.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Aktion**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Aktion ein und wählen Sie ein Projekt aus.
- 4 (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung für Ihre Aktion hinzu.
- 5 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Suchen Sie nach einer Aktionsvorlage und wählen Sie sie aus.

---

**Hinweis** Um eine benutzerdefinierte Aktion ohne Verwendung einer Aktionsvorlage zu erstellen, wählen Sie **Benutzerdefiniertes Skript** aus.

---

Neue konfigurierbare Parameter werden angezeigt.

- 7 Wählen Sie **Skript schreiben** oder **Paket importieren** aus.

- 8 Wählen Sie die Aktionslaufzeit aus.
- 9 Geben Sie einen Namen für die **Hauptfunktion** für den Einstiegspunkt der Aktion ein.

---

**Hinweis** Für Aktionen, die aus einem ZIP-Paket importiert werden, muss die Hauptfunktion auch den Namen der Skriptdatei mit dem Einstiegspunkt enthalten. Wenn die Hauptskriptdatei beispielsweise den Namen `main.py` aufweist und `handler (context, inputs)` als Einstiegspunkt verwendet wird, muss der Name der Hauptfunktion `main.handler` lauten.

---

- 10 Definieren Sie die Eingabe- und Ausgabeparameter der Aktion.
- 11 (Optional) Fügen Sie den Standardeingaben geheime Schlüssel oder Erweiterbarkeitsaktionskonstanten hinzu.

---

**Hinweis** Weitere Informationen zu geheimen Schlüsseln und Erweiterbarkeitsaktionskonstanten finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen geheimer Schlüssel zur Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen](#) und [Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionskonstanten](#).

---

- 12 (Optional) Fügen Sie Anwendungsabhängigkeiten zur Aktion hinzu.

---

**Hinweis** Für PowerShell-Skripts können Sie Ihre Anwendungsabhängigkeiten definieren, sodass sie über das PowerShell Gallery-Repository aufgelöst werden. Um Ihre Anwendungsabhängigkeiten so zu definieren, dass sie über das öffentliche Repository aufgelöst werden können, verwenden Sie das folgende Format:

```
@{
 Name = 'Version'
}

e.g.

@{
 Pester = '4.3.1'
}
```

---

**Hinweis** Für Aktionen, die aus einem ZIP-Paket importiert werden, werden Anwendungsabhängigkeiten automatisch hinzugefügt.

---

- 13 Um Zeitüberschreitungs- und Arbeitsspeichergrenzwerte festzulegen, aktivieren Sie die Option **Benutzerdefinierte Zeitüberschreitung und Grenzwerte festlegen**.
- 14 Um Ihre Aktion zu testen, klicken Sie auf **Speichern** und dann auf **Testen**.

## Nächste Schritte

Nachdem Ihre Erweiterbarkeitsaktion erstellt und überprüft wurde, können Sie sie einem Abonnement zuweisen.

---

**Hinweis** Erweiterbarkeitsabonnements verwenden die neueste freigegebene Version einer Erweiterbarkeitsaktion. Nachdem Sie eine neue Version einer Aktion erstellt haben, klicken Sie oben rechts im Editor-Fenster auf **Versionen**. Um die Version der Aktion, die Sie in Ihrem Abonnement verwenden möchten, freizugeben, klicken Sie auf **Freigeben**.

---

### Erstellen eines ZIP-Pakets für Erweiterbarkeitsaktionen der Python-Laufzeit

Sie können ein ZIP-Paket mit dem Python-Skript und Abhängigkeiten erstellen, die von Ihren vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeitsaktionen verwendet werden.

Zwei Methoden stehen zur Erstellung des Skripts für Ihre Erweiterbarkeitsaktionen zur Verfügung:

- Direktes Schreiben des Skripts im Erweiterbarkeitsaktionseditor in vRealize Automation Cloud Assembly.
- Erstellen des Skripts in Ihrer lokalen Umgebung und Hinzufügen des Skripts zu einem ZIP-Paket mit allen relevanten Abhängigkeiten.

Mithilfe eines ZIP-Pakets können Sie eine benutzerdefinierte vorkonfigurierte Vorlage mit Aktionsskripts und Abhängigkeiten erstellen, die Sie zur Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen in vRealize Automation Cloud Assembly importieren können.

Darüber hinaus können Sie ein ZIP-Paket in Szenarien verwenden, in denen Module, die mit Abhängigkeiten in Ihrem Aktionsskript verknüpft sind, nicht vom vRealize Automation Cloud Assembly-Dienst aufgelöst werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn kein Internetzugriff in Ihrer Umgebung möglich ist.

Sie können auch ein ZIP-Paket verwenden, um Erweiterbarkeitsaktionen mit mehreren Python-Skriptdateien zu erstellen. Die Verwendung mehrerer Skriptdateien kann nützlich sein, um die Struktur des Codes der Erweiterbarkeitsaktionen zu verwalten.

### Voraussetzungen

Laden Sie bei Verwendung von Python 3.3 oder früher das Installationsprogramm für das PIP-Paket herunter und konfigurieren Sie es. Weitere Informationen finden Sie im [Python-Paketindex](#).

### Verfahren

- 1 Erstellen Sie auf Ihrem lokalen Computer einen Ordner für das Aktionsskript und die Abhängigkeiten.

Beispiel: `/home/user1/zip-action`.

- 2 Fügen Sie dem Ordner das Python-Hauptaktionsskript oder Skripts hinzu.

Beispiel: `/home/user1/zip-action/main.py`.

- 3 (Optional) Fügen Sie dem Ordner alle Abhängigkeiten für das Python-Skript hinzu.
  - a Erstellen Sie eine Datei vom Typ `requirements.txt`, die die Abhängigkeiten enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Anforderungsdateien](#).
  - b Öffnen Sie eine Linux-Shell.

---

**Hinweis** Die Laufzeit der aktionsbasierten Erweiterbarkeit (ABX) in vRealize Automation Cloud Assembly ist Linux-basiert. Aus diesem Grund machen in einer Windows-Umgebung kompilierte Python-Abhängigkeiten das erzeugte ZIP-Paket für die Erstellung von Erweiterbarkeitsaktionen möglicherweise unbrauchbar. Deshalb müssen Sie eine Linux-Shell verwenden.

---

- c Installieren Sie die Datei `requirements.txt` im Skriptordner, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
pip install -r requirements.txt --target=home/user1/zip-action
```

- 4 Wählen Sie im zugewiesenen Ordner die Skriptelemente und gegebenenfalls die Datei `requirements.txt` aus und komprimieren Sie die Elemente in einem ZIP-Paket.

---

**Hinweis** Sowohl die Skript- als auch die Abhängigkeitselemente müssen auf der Root-Ebene des ZIP-Pakets gespeichert werden. Beim Erstellen des ZIP-Pakets in einer Linux-Umgebung tritt möglicherweise ein Problem auf, wenn der Paketinhalt nicht auf der Root-Ebene gespeichert wird. Wenn dieses Problem auftritt, erstellen Sie das Paket, indem Sie den Befehl `zip -r` in der Befehlszeilen-Shell ausführen.

---

```
cd your_script_and_dependencies_folder
zip -r ../your_action_ZIP.zip *
```

## Nächste Schritte

Verwenden Sie das ZIP-Paket, um ein Erweiterbarkeitsaktionsskript zu erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionen](#).

### Erstellen eines ZIP-Pakets für Erweiterbarkeitsaktionen der Node.js-Laufzeit

Sie können ein ZIP-Paket mit dem Skript „Node.js“ und Abhängigkeiten erstellen, die von Ihren vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeitsaktionen verwendet werden.

Zwei Methoden stehen zur Erstellung des Skripts für Ihre Erweiterbarkeitsaktionen zur Verfügung:

- Direktes Schreiben des Skripts im Erweiterbarkeitsaktionseditor in vRealize Automation Cloud Assembly.
- Erstellen des Skripts in Ihrer lokalen Umgebung und Hinzufügen des Skripts zu einem ZIP-Paket mit allen relevanten Abhängigkeiten.

Mithilfe eines ZIP-Pakets können Sie eine benutzerdefinierte vorkonfigurierte Vorlage mit Aktionsskripts und Abhängigkeiten erstellen, die Sie zur Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen in vRealize Automation Cloud Assembly importieren können.

Darüber hinaus können Sie ein ZIP-Paket in Szenarien verwenden, in denen Module, die mit Abhängigkeiten in Ihrem Aktionsskript verknüpft sind, nicht vom vRealize Automation Cloud Assembly-Dienst aufgelöst werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn kein Internetzugriff in Ihrer Umgebung möglich ist.

Weiterhin können Sie Pakete verwenden, um Erweiterbarkeitsaktionen mit mehreren Node.js-Skriptdateien zu erstellen. Die Verwendung mehrerer Skriptdateien kann nützlich sein, um die Struktur des Codes der Erweiterbarkeitsaktionen zu verwalten.

### Verfahren

- 1 Erstellen Sie auf Ihrem lokalen Computer einen Ordner für das Aktionsskript und die Abhängigkeiten.

Beispiel: `/home/user1/zip-action`.

- 2 Fügen Sie dem Ordner das Hauptaktionsskript „Node.js“ oder Skripts hinzu.

Beispiel: `/home/user1/zip-action/main.js`.

- 3 (Optional) Fügen Sie dem Ordner alle Abhängigkeiten für das Skript „Node.js“ hinzu.

- a Erstellen Sie eine Datei vom Typ `package.json` mit Abhängigkeiten im Skriptordner. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer package.json-Datei](#) und [Angaben von „dependencies“ und „devDependencies“ in einer package.json-Datei](#).
- b Öffnen Sie eine Befehlszeilen-Shell.
- c Navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie für das Aktionsskript und die Abhängigkeiten erstellt haben.

```
cd /home/user1/zip-action
```

- d Installieren Sie die Datei `package.json` im Skriptordner, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
npm install --production
```

---

**Hinweis** Mit diesem Befehl wird ein Verzeichnis vom Typ `node_modules` in Ihrem Ordner erstellt.

---

- 4 Wählen Sie im zugewiesenen Ordner die Skriptelemente und gegebenenfalls das Verzeichnis `node_modules` aus und komprimieren Sie die Elemente in einem ZIP-Paket.

---

**Hinweis** Sowohl die Skript- als auch die Abhängigkeitselemente müssen auf der Root-Ebene des ZIP-Pakets gespeichert werden. Beim Erstellen des ZIP-Pakets in einer Linux-Umgebung tritt möglicherweise ein Problem auf, wenn der Paketinhalt nicht auf der Root-Ebene gespeichert wird. Wenn dieses Problem auftritt, erstellen Sie das Paket, indem Sie den Befehl `zip -r` in der Befehlszeilen-Shell ausführen.

```
cd your_script_and_dependencies_folder
zip -r ../your_action_ZIP.zip *
```

---

### Nächste Schritte

Verwenden Sie das ZIP-Paket, um ein Erweiterbarkeitsaktionsskript zu erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionen](#).

### Erstellen eines ZIP-Pakets für Erweiterbarkeitsaktionen der PowerShell-Laufzeit

Sie können ein ZIP-Paket erstellen, das Ihr PowerShell-Skript und Abhängigkeitsmodule für die Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen enthält.

Zwei Methoden stehen zur Erstellung des Skripts für Ihre Erweiterbarkeitsaktionen zur Verfügung:

- Direktes Schreiben des Skripts im Erweiterbarkeitsaktionseditor in vRealize Automation Cloud Assembly.
- Erstellen des Skripts in Ihrer lokalen Umgebung und Hinzufügen des Skripts zu einem ZIP-Paket mit allen relevanten Abhängigkeiten.

Mithilfe eines ZIP-Pakets können Sie eine benutzerdefinierte vorkonfigurierte Vorlage mit Aktionsskripts und Abhängigkeiten erstellen, die Sie zur Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen in vRealize Automation Cloud Assembly importieren können.

---

**Hinweis** Es ist nicht erforderlich, PowerCLI-Cmdlets als Abhängigkeiten zu definieren oder sie in einem ZIP-Paket bündeln. PowerCLI-Cmdlets sind in der PowerShell-Laufzeit Ihres vRealize Automation Cloud Assembly-Dienstes vorkonfiguriert.

---

Darüber hinaus können Sie ein ZIP-Paket in Szenarien verwenden, in denen Module, die mit Abhängigkeiten in Ihrem Aktionsskript verknüpft sind, nicht vom vRealize Automation Cloud Assembly-Dienst aufgelöst werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn kein Internetzugriff in Ihrer Umgebung möglich ist.

Sie können auch ein ZIP-Paket verwenden, um Erweiterbarkeitsaktionen mit mehreren PowerShell-Skriptdateien zu erstellen. Die Verwendung mehrerer Skriptdateien kann nützlich sein, um die Struktur des Codes der Erweiterbarkeitsaktionen zu verwalten.

## Voraussetzungen

Sie sollten mit PowerShell und PowerCLI vertraut sein. Ein Docker-Image mit PowerShell Core, PowerCLI 10, PowerNSX und mehreren Community-Modulen und Skriptbeispielen finden Sie im [Docker Hub](#).

## Verfahren

- 1 Erstellen Sie auf Ihrem lokalen Computer einen Ordner für das Aktionsskript und die Abhängigkeiten.

Beispiel: `/home/user1/zip-action`.

- 2 Fügen Sie das PowerShell-Hauptskript mit einer Erweiterung vom Typ `.psm1` zum Ordner hinzu.

Das folgende Skript enthält eine einfache PowerShell-Funktion mit dem Namen `main.psm1`:

```
function handler($context, $payload) {

 Write-Host "Hello " $payload.target

 return $payload
}
```

**Hinweis** Die Ausgabe einer PowerShell-Erweiterbarkeitsaktion basiert auf der letzten Variable, die im Textkörper der Funktion angezeigt wird. Alle anderen Variablen in der eingeschlossenen Funktion werden verworfen.

- 3 (Optional) Fügen Sie dem PowerShell-Hauptskript eine Proxy-Konfiguration mithilfe von `context`-Parametern hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von Kontextparametern zum Hinzufügen einer Proxykonfiguration zum PowerShell-Skript](#).
- 4 (Optional) Fügen Sie alle Abhängigkeiten für Ihr PowerShell-Skript hinzu.

**Hinweis** Ihr PowerShell-Abhängigkeitsskript muss die Erweiterung `.psm1` verwenden. Verwenden Sie denselben Namen für das Skript und den Unterordner, in dem das Skript gespeichert wird.

- a Melden Sie sich bei einer Linux PowerShell-Shell an.

**Hinweis** Die Laufzeit der aktionsbasierten Erweiterbarkeit (ABX) in vRealize Automation Cloud Assembly ist Linux-basiert. Durch in einer Windows-Umgebung kompilierte PowerShell-Abhängigkeiten kann das generierte ZIP-Paket unbrauchbar werden. Alle installierten Abhängigkeiten von Drittanbietern müssen mit dem VMware Photon OS kompatibel sein, da PowerShell-Skripts auf Photon OS ausgeführt werden.

- b Navigieren Sie zum Ordner `/home/user1/zip-action`.

- c Laden Sie das PowerShell-Modul mit Ihren Abhängigkeiten herunter und speichern Sie es, indem Sie das `Save-Module-Cmdlet` ausführen.

```
Save-Module -Name <module name> -Path ./
```

- d Wiederholen Sie den vorherigen Teilschritt für alle zusätzlichen Abhängigkeitsmodule.

---

**Wichtig** Stellen Sie sicher, dass sich jedes Abhängigkeitsmodul in einem eigenen Unterordner befindet. Weitere Informationen zum Schreiben und Verwalten von PowerShell-Modulen finden Sie in der [Vorgehensweise zum Schreiben eines PowerShell-Skriptmoduls](#).

---

- 5 Wählen Sie im zugewiesenen Ordner die Skriptelemente und gegebenenfalls die Unterordner des Abhängigkeitsmoduls aus und komprimieren Sie die Elemente in einem ZIP-Paket.

---

**Hinweis** Sowohl die Skript- als auch die Abhängigkeitsmodul-Unterordner müssen auf der Root-Ebene des ZIP-Pakets gespeichert werden. Beim Erstellen des ZIP-Pakets in einer Linux-Umgebung tritt möglicherweise ein Problem auf, wenn der Paketinhalt nicht auf der Root-Ebene gespeichert wird. Wenn dieses Problem auftritt, erstellen Sie das Paket, indem Sie den Befehl `zip -r` in der Befehlszeilen-Shell ausführen.

```
cd your_script_and_dependencies_folder
zip -r ../your_action_ZIP.zip *
```

## Nächste Schritte

Verwenden Sie das ZIP-Paket, um ein Erweiterbarkeitsaktionsskript zu erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionen](#).

Verwenden von Kontextparametern zum Hinzufügen einer Proxykonfiguration zum PowerShell-Skript

Sie können die Netzwerk-Proxykommunikation in Ihrem PowerShell-Skript mithilfe von `context`-Parametern aktivieren.

Für bestimmte PowerShell-Cmdlets muss unter Umständen ein Netzwerk-Proxy als Umgebungsvariable in der PowerShell-Funktion festgelegt werden. Proxykonfigurationen werden für die PowerShell-Funktion mit den Parametern `$context.proxy.host` und `$context.proxy.port` bereitgestellt.

Sie können diese `context`-Parameter am Anfang des PowerShell-Skripts einfügen.

```
$proxyString = "http://" + $context.proxy.host + ":" + $context.proxy.port
$Env:HTTP_PROXY = $proxyString
$Env:HTTPS_PROXY = $proxyString
```

Wenn die Cmdlets den Parameter `-Proxy` unterstützen, können Sie den Proxywert auch direkt an die spezifischen PowerShell-Cmdlets übergeben.

## Konfigurieren von Cloud-spezifischen Erweiterbarkeitsaktionen

Sie können Erweiterbarkeitsaktionen so konfigurieren, dass sie mit Ihren Cloud-Konten verwendet werden können.

Beim Erstellen einer Erweiterbarkeitsaktion können Sie sie mit verschiedenen Cloud-basierten Konten konfigurieren und verknüpfen:

- Microsoft Azure
- Amazon Web Services

### Voraussetzungen

Ein gültiges Cloud-Konto ist erforderlich.

### Verfahren

- 1 Wählen Sie **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktion**.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Aktion**.
- 3 Geben Sie die Aktionsparameter nach Bedarf an.
- 4 Wählen Sie im Dropdown-Menü **FaaS-Anbieter** Ihren Cloud-Kontoanbieter aus oder wählen Sie **Automatisch auswählen** aus.

---

**Hinweis** Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wird der FaaS-Anbieter automatisch von der Aktion festgelegt.

---

- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

### Ergebnisse

Ihre Erweiterbarkeitsaktion ist für die Verwendung mit dem konfigurierten Cloud-Konto verknüpft.

### Konfigurieren lokaler Erweiterbarkeitsaktionen

Sie können Ihre Erweiterbarkeitsaktionen für die Verwendung eines lokalen FaaS-Anbieters anstelle eines Amazon Web Services- oder Microsoft Azure-Cloud-Kontos konfigurieren.

Indem Sie einen lokalen FaaS-Anbieter für Ihre Erweiterbarkeitsaktionen verwenden, können Sie lokale Dienste wie LDAP, CMDB oder vCenter-Datencenter in Ihren vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeitsabonnements verwenden.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen**.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Aktion**.
- 3 Geben Sie einen Namen und ein Projekt für die Erweiterbarkeitsaktion ein.
- 4 (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Erweiterbarkeitsaktion ein.
- 5 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Erstellen oder importieren Sie das Skript für die Erweiterbarkeitsaktion.
- 7 Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **FaaS-Anbieter** und wählen Sie **Lokal** aus.

8 Um die neue Erweiterbarkeitsaktion zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

### Nächste Schritte

Verwenden Sie die zuvor erstellte Erweiterbarkeitsaktion in Ihren vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeitsabonnements.

### Vorgehensweise zum Erstellen geheimer Schlüssel zur Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen

Sie können verschlüsselte Eingaben zu Ihrer Erweiterbarkeitsaktion hinzufügen, indem Sie geheime Schlüssel auf Projektebene verwenden.

Mithilfe von geheimen Schlüsseln können Sie Ihren Erweiterbarkeitsaktionen verschlüsselte Eingabewerte hinzufügen. Die Verschlüsselung ist nützlich für Anwendungsfälle, bei denen Ihre Eingaben zur Verwaltung vertraulicher Daten wie Kennwörtern und Zertifikaten verwendet werden. Geheime Schlüssel sind für alle FaaS-Anbieter und Laufzeiten verfügbar.

---

**Hinweis** Sie können unter Verwendung von Aktionskonstanten auch verschlüsselte Eingabewerte hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionskonstanten](#).

---

Der Zugriff auf geheime Schlüssel ist abhängig von dem Projekt, in dem sie erstellt werden. Geheime Schlüssel, die z. B. in Projekt A erstellt wurden, sind nur für Benutzer aus Projekt A zugänglich.

Geheime Schlüssel verwenden die `context.getSecret()`-Funktion, um den Wert des geheimen Schlüssels zu entschlüsseln, wenn er zu Ihrem Skript hinzugefügt wird. Der geheime Schlüssel wird als Parameter dieser Funktion verwendet. Beispielsweise können Sie einen geheimen Schlüssel mit dem Namen `abxsecret` als verschlüsselten Eingabeparameter in Ihrer Aktion verwenden. Um diesen Eingabeparameter zu Ihrem Aktionsskript hinzuzufügen, müssen Sie `context.getSecret(inputs["abxsecret"])` verwenden.

### Verfahren

1 Erstellen Sie einen neuen geheimen Schlüssel.

- a Navigieren Sie zu **Infrastruktur > Verwaltung > Geheime Schlüssel**.
- b Wählen Sie **Neuer geheimer Schlüssel** aus.
- c Geben Sie den Namen des Projekts ein, dem der geheime Schlüssel zugewiesen wurde.

---

**Hinweis** Die Erweiterbarkeitsaktion, der Sie den geheimen Schlüssel zuweisen möchten, muss Teil desselben Projekts sein wie der geheime Schlüssel.

---

- d Geben Sie einen Namen für Ihren geheimen Schlüssel ein.
- e Geben Sie den Wert ein, den Sie dem geheimen Schlüssel zuweisen möchten.
- f (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.
- g Klicken Sie auf **Erstellen**.

## 2 Fügen Sie einer Erweiterbarkeitsaktion einen geheimen Schlüssel hinzu.

- a Wählen Sie eine vorhandene Erweiterbarkeitsaktion aus oder erstellen Sie eine neue Erweiterbarkeitsaktion.
- b Aktivieren Sie unter **Standardeingaben** das Kontrollkästchen **Geheimer Schlüssel**.
- c Suchen Sie nach Ihrem geheimen Schlüssel und fügen Sie ihn zu den Eingaben für die Erweiterbarkeitsaktion hinzu.
- d Fügen Sie mit der Funktion `context.getSecret()` den geheimen Schlüssel zum Skript der Erweiterbarkeitsaktion hinzu.
- e Klicken Sie auf **Test**, um Ihren geheimen Schlüssel zu testen.

### Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionskonstanten

Sie können Konstanten für die Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen erstellen und speichern.

Mithilfe von Erweiterbarkeitsaktionskonstanten können Sie Ihren Erweiterbarkeitsaktionen verschlüsselte Eingabewerte hinzufügen. Die Verschlüsselung ist nützlich für Anwendungsfälle, bei denen Ihre Eingaben zur Verwaltung vertraulicher Daten wie Kennwörtern und Zertifikaten verwendet werden. Konstanten sind für alle FaaS-Anbieter und Laufzeiten verfügbar.

---

**Hinweis** Im Gegensatz zu geheimen Schlüsseln können Erweiterbarkeitsaktionskonstanten nur für geheime Erweiterbarkeitsschlüssel verwendet werden. Weitere Informationen zu geheimen Schlüsseln finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen geheimer Schlüssel zur Verwendung in Erweiterbarkeitsaktionen](#).

---

Die Erweiterbarkeitsaktionskonstanten sind für alle zu Ihrem Unternehmen gehörenden Benutzer zugänglich.

Konstanten verwenden die Funktion `context.getSecret()`, um als Teil Ihres Skripts ausgeführt zu werden. Diese Funktion verwendet den Namen der Konstante als Parameter. Beispielsweise können Sie eine Erweiterbarkeitsaktionskonstante mit dem Namen `abxconstant` als verschlüsselten Eingabeparameter in Ihrer Aktion verwenden. Um diesen Eingabeparameter zu Ihrem Aktionsskript hinzuzufügen, müssen Sie `context.getSecret(inputs["abxconstant"])` verwenden.

### Verfahren

- 1 Erstellen Sie eine Erweiterbarkeitsaktionskonstante.
  - a Navigieren Sie zu **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen**.
  - b Wählen Sie **Aktionskonstanten** aus.
  - c Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Konstante auf **Neue Aktionskonstante**.
  - d Geben Sie den Namen und den Wert für die Konstante ein und klicken Sie auf **Speichern**.

- 2 Fügen Sie Ihre Konstante zur Erweiterbarkeitsaktion hinzu.
  - a Wählen Sie eine vorhandene Erweiterbarkeitsaktion aus oder erstellen Sie eine neue Erweiterbarkeitsaktion.
  - b Aktivieren Sie unter **Standardeingaben** das Kontrollkästchen **Geheimer Schlüssel**.
  - c Suchen Sie nach Ihrer Konstante und fügen Sie sie zu den Eingaben für die Erweiterbarkeitsaktion hinzu.
  - d Fügen Sie mit der Funktion `context.getSecret()` die Konstante zum Skript der Erweiterbarkeitsaktion hinzu.
  - e Klicken Sie zum Testen der Erweiterbarkeitsaktionskonstante auf **Testen**.

### Erstellen von gemeinsam genutzten Erweiterbarkeitsaktionen

Als vRealize Automation Cloud Assembly-Administrator erstellen Sie Erweiterbarkeitsaktionen, die über Projekte hinweg gemeinsam genutzt werden können, ohne dass die Aktion exportiert und importiert werden muss.

Informationen zum Exportieren und Importieren von Erweiterbarkeitsaktionen finden Sie unter [Exportieren und Importieren von Erweiterbarkeitsaktionen](#).

#### Voraussetzungen

Erstellen Sie zwei oder mehr Projekte in Ihrer vRealize Automation Cloud Assembly-Organisation.

#### Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen**.
- 2 Klicken Sie auf **Neue Aktion**.
- 3 Geben Sie einen Namen für Ihre Erweiterbarkeitsaktion ein.
- 4 (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für Ihre Erweiterbarkeitsaktion ein.
- 5 Wählen Sie ein Projekt aus, in dem Ihre Erweiterbarkeitsaktion erstellt werden soll.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Für alle Projekte in dieser Organisation freigeben**.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Erstellen oder importieren Sie Ihr Aktionsskript und speichern Sie Ihre Erweiterbarkeitsaktion.

---

**Hinweis** Sie können die Freigabe von **Einstellungen** aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Erweiterbarkeitsaktion in Abonnements verwendet wird, können Sie die Freigabe nicht deaktivieren. Um die Freigabe zu deaktivieren, müssen Sie die Erweiterbarkeitsaktion aus Ihren Abonnements entfernen.

---

- 9 Erstellen Sie ein Erweiterbarkeitsabonnement, fügen Sie die gemeinsam genutzte Erweiterbarkeitsaktion hinzu und legen Sie den Geltungsbereich für das Abonnement auf **Jedes Projekt** fest.

---

**Hinweis** Weitere Informationen zum Erstellen von Erweiterbarkeitsabonnements finden Sie unter [Erstellen eines Erweiterbarkeitsabonnements](#).

---

Das Erweiterbarkeitsabonnement wird durch übereinstimmende Ereignisse in einem Ihrer Projekte ausgelöst.

### Nächste Schritte

Sie können eine gemeinsam genutzte Erweiterbarkeitsaktionen auch als Inhaltsquelle in den vRealize Automation Service Broker-Katalog importieren. Wenn Sie das Quellprojekt auswählen, geben Sie das Projekt ein, in dem die Erweiterbarkeitsaktion erstellt wurde. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Erweiterbarkeitsaktionen zu vRealize Automation Service Broker finden Sie unter [Hinzufügen von Erweiterbarkeitsaktionen zum Service Broker-Katalog](#).

### Azure-Protokollierung für Python-basierte Erweiterbarkeitsaktionen

Sie können jetzt die Microsoft Azure 3.x-Protokollierungsfunktionen in Ihrem Erweiterbarkeitsaktionsskript verwenden.

Erweiterbarkeitsaktionen in Cloud Assembly verwenden jetzt die Microsoft Azure 3.x Scripting API, die die vorherige Version 1.x ersetzt. Die Microsoft Azure 3.x Scripting API ist Linux-basiert und wird in einer Container-Umgebung ausgeführt.

Aufgrund dieser Versionsänderung funktionieren Protokollierungsfunktionen, die in das Skript mit Erweiterbarkeitsaktionen eingefügt werden, die Microsoft Azure als FaaS-Anbieter (Function as a Service) verwenden, anders. Die nächsten beiden Skriptbeispiele demonstrieren die verschiedenen Protokollierungsfunktionen, die in den beiden API-Versionen verwendet werden.

Beispiel für Microsoft Azure 1.x-Skript.

```
def handler(context, inputs):
 greeting = "Hello, {0}!".format(inputs["target"])
 print(greeting)

 outputs = {
 "greeting": greeting
 }

 return outputs
```

Beispiel für Microsoft Azure 3.x-Skript.

```
import logging

def handler(context, inputs):
 greeting = "Hello, {0}!".format(inputs["target"])
 logging.info(greeting)
```

```

outputs = {
 "greeting": greeting
}

return outputs

```

Das vorangehende Beispiel zeigt, dass die Version 3.x die Funktion `import logging` am Anfang des Skripts einfügt, während die Funktion `print()` durch die Funktion `logging.info()` ersetzt wird. Um die Protokollierung mit Erweiterbarkeitsaktionen, die in der Microsoft Azure 1.x API erstellt wurden, weiterhin verwenden zu können, müssen Sie die Protokollierungsfunktionen in Ihrem Skript so ändern, dass sie mit dem Beispiel für Microsoft Azure 3.x übereinstimmen.

Weitere Informationen zur Protokollierung finden Sie im [Python-Entwicklerhandbuch für Azure Functions](#).

## Exportieren und Importieren von Erweiterbarkeitsaktionen

Mit vRealize Automation Cloud Assembly können Sie Erweiterbarkeitsaktionen für die Verwendung in unterschiedlichen Projekten exportieren und importieren.

### Voraussetzungen

Eine vorhandene Erweiterbarkeitsaktion.

### Verfahren

- 1 Exportieren Sie eine Erweiterbarkeitsaktion.
  - a Navigieren Sie zu **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen**.
  - b Wählen Sie eine Erweiterbarkeitsaktion aus und klicken Sie auf **Exportieren**.  
Das Aktionsskript und seine Abhängigkeiten werden als ZIP-Datei in Ihrer lokalen Umgebung gespeichert.
- 2 Importieren Sie eine Erweiterbarkeitsaktion.
  - a Navigieren Sie zu **Erweiterbarkeit > Bibliothek > Aktionen**.
  - b Klicken Sie auf **Importieren**.
  - c Wählen Sie die exportierte Erweiterbarkeitsaktion aus und weisen Sie sie einem Projekt zu.
  - d Klicken Sie auf **Importieren**.

---

**Hinweis** Wenn die importierte Erweiterbarkeitsaktion dem angegebenen Projekt bereits zugewiesen ist, werden Sie aufgefordert, eine Konfliktlösungsrichtlinie auszuwählen.

---

## Definition eines Aktionsablaufs

Bei Aktionsabläufen handelt es sich um eine Gruppe von Erweiterbarkeitsaktionsskripts, mit deren Hilfe Lebenszyklen und Automatisierung weiter verlängert werden können.

Alle Aktionsabläufe beginnen mit `flow_start` und enden mit `flow_end`. Mithilfe der folgenden Aktionsablaufelemente können Sie mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts miteinander verknüpfen:


- **Sequenzielle Aktionsabläufe** – Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts werden nacheinander ausgeführt.
- **Fork-Aktionsabläufe** – Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts oder -abläufe, die über aufgeteilte Pfade zur gleichen Ausgabe beitragen.
- **Join-Aktionsabläufe** – Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts oder -abläufe, die miteinander verbunden werden und zur gleichen Ausgabe beitragen.
- **Bedingte Aktionsabläufe** – Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts oder -abläufe, die ausgeführt werden, nachdem eine Bedingung erfüllt worden ist.

### Sequenzielle Aktionsabläufe

Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts, die nacheinander ausgeführt werden.

```
version: "1"
flow:
 flow_start:
 next: action1
 action1:
 action: <action_name>
 next: action2
 action2:
 action: <action_name>
 next: flow_end
```

**Hinweis** Sie können zu einer vorherigen Aktion zurückkehren, indem Sie sie als `next`:-Aktion zuweisen. In diesem Beispiel können Sie beispielsweise anstelle von `next: flow_end` `next: action1` eingeben, um Aktion1 erneut auszuführen und die Abfolge der Aktionen neu zu starten.



### Fork-Aktionsabläufe

Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts oder -abläufe, die Pfade aufteilen, um zur gleichen Ausgabe beizutragen.


```

version: "1"
flow:
 flow_start:
 next: forkAction
 forkAction:
 fork:
 next: [action1, action2]
 action1:
 action: <action_name>
 next: action3
 action3:
 action: <action_name>
 next: action4
 action4:
 action: <action_name>
 next: action7
 action7:
 action: <action_name>
 action2:
 action: <action_name>

```

**Hinweis** Sie können zu einer vorherigen Aktion zurückkehren, indem Sie sie als `next:`-Aktion zuweisen.

Beispiel: Statt `next: flow_end` zum Beenden des Aktionsablaufs zu verwenden, können Sie `next: action1` eingeben, um Aktion1 erneut auszuführen und die Abfolge der Aktionen neu zu starten.



1 Fork-Element

## Join-Aktionsabläufe


Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts oder -abläufe, die mehrere Pfade bündeln und zur gleichen Ausgabe beitragen.

```

version: "1"
action7:
 action: <action_name>
 next: joinElement
action8:
 action: <action_name>
 next: joinElement
joinElement:
 join:
 type: all
 next: action10
action10:
 action: <action_name>
 next: flow_end

```

**Hinweis** Sie können zu einer vorherigen Aktion zurückkehren, indem Sie sie als `next:`-Aktion zuweisen. In diesem Beispiel können Sie beispielsweise anstelle von `next: flow_end` `next: action1` eingeben, um Aktion1 erneut auszuführen und die Abfolge der Aktionen neu zu starten.



1 Join-Element

## Bedingte Aktionsabläufe


Mehrere Erweiterbarkeitsaktionsskripts oder -abläufe, die ausgeführt werden, wenn eine Bedingung mithilfe eines Switch-Elements erfüllt ist.

In bestimmten Fällen muss die Bedingung gleich `true` sein, damit die Aktion ausgeführt werden kann. In anderen Fällen (wie in diesem Beispiel) werden Parameterwerte benötigt, die erfüllt sein müssen, bevor eine Aktion ausgeführt werden kann. Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist, schlägt der Aktionsablauf fehl.

```

version: 1
id: 1234
name: Test
inputs: ...
outputs: ...
flow:
 flow_start:
 next: forkAction
 forkAction:
 fork:
 next: [action1, action2]
 action1:
 action: <action_name>
 next: action3
 action3:
 action: <action_name>
 next: action4
 action4:
 action: <action_name>
 next: action7
 action7:
 action: <action_name>
 next: joinElement
 action2:
 action: <action_name>
 next: switchAction
 switchAction:
 switch:
 "${1 == 1}": action5
 "${1 != 1}": action6
 action5:
 action: <action_name>
 next: action8
 action6:
 action: <action_name>
 next: action8
 action8:
 action: <action_name>

```



1 Switch-Element

**Hinweis** Sie können zu einer vorherigen Aktion zurückkehren, indem Sie sie als `next`:-Aktion zuweisen.


Beispiel: Statt `next: flow_end` zum Beenden des Aktionsablaufs zu verwenden, können Sie `next: action1` eingeben, um Aktion1 erneut auszuführen und die Abfolge der Aktionen neu zu starten.

### Vorgehensweise zum Verwenden eines Fehlerhandlers in Aktionsabläufen

Indem Sie ein Fehlerbehandlungselement verwenden, können Sie Ihren Aktionsablauf so konfigurieren, dass er in bestimmten Phasen des Ablaufs einen Fehler anzeigt.

Ein Fehlerbehandlungselement erfordert zwei Eingaben:

- Angegebene Fehlermeldung der fehlgeschlagenen Aktion.
- Eingaben des Aktionsablaufs.



Wenn eine Aktion in Ihrem Ablauf fehlschlägt und der Aktionsablauf ein Fehlerbehandlungselement enthält, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, die Sie über den Aktionsablauf informiert. Der Fehlerhandler ist eine eigene Aktion. Das folgende Skript ist ein Beispiel für einen Fehlerhandler, der in einem Aktionsablauf verwendet werden kann.

```

def handler(context, inputs):

 errorMsg = inputs["errorMsg"]
 flowInputs = inputs["flowInputs"]

 print("Flow execution failed with error {0}".format(errorMsg))
 print("Flow inputs were: {0}".format(flowInputs))

 outputs = {
 "errorMsg": errorMsg,
 "flowInputs": flowInputs
 }

 return outputs

```

Sie können die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Ausführungen im Fenster „Aktionsausführungen“ anzeigen.

The screenshot shows the vRealize Automation Cloud Assembly interface. The top navigation bar includes 'vm Cloud Assembly', a user profile 'Paul Martini', and a 'GEFÜHRTES SETUP' button. The main navigation menu on the left includes 'Ereignisse', 'Abonnements', 'Bibliothek', and 'Aktivität'. The 'Aktivität' section is expanded, showing 'Aktionsausführungen' and 'Workflow-Ausführungen'. The 'Aktionsausführungen' window is open, displaying a table of execution results for AWS-ABX actions. The table has columns for 'Status', 'Aktion', and 'Aktions-ID'. The status column shows 'Abgeschlossen' (Completed) with a green checkmark and 'Fehlgeschlagen' (Failed) with a red error icon. The 'Aktion' column shows 'AWS-ABX' with a cloud icon. The 'Aktions-ID' column shows a long hexadecimal string. The table is filtered by 'BENUTZERAUSFÜHRUNGEN' and shows 489 elements.

| Status         | Aktion  | Aktions-ID                       |
|----------------|---------|----------------------------------|
| Abgeschlossen  | AWS-ABX | 8a769ecc6df809c7016e01a83fe204e6 |
| Fehlgeschlagen | AWS-ABX | 8a769ecc6df809c7016e01a83fe204e6 |
| Abgeschlossen  | AWS-ABX | 8a769ecc6df809c7016e01a83fe204e6 |
| Abgeschlossen  | AWS-ABX | 8a769ecc6df809c7016e01a83fe204e6 |

In diesem Beispiel wurde der Ablauf „flow-with-handler“, der das Fehlerbehandlungselement enthält, erfolgreich ausgeführt. Eine der Aktionen im Ablauf ist jedoch fehlgeschlagen, was den Fehlerhandler dazu veranlasst hat, einen Fehler zu melden.

### Vorgehensweise zum Verfolgen von Aktionsausführungen

Auf der Registerkarte „Aktionsausführungen“ wird ein Protokoll mit den von Abonnements ausgelösten Erweiterbarkeitsaktionen und deren Status angezeigt.

Sie können das Protokoll der Aktionsausführungen mithilfe von **Erweiterbarkeit > Aktivität > Aktionsausführungen** anzeigen. Sie können die Liste der Aktionsausführungen auch gleichzeitig anhand einer oder mehrerer Eigenschaften filtern.

### Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Ausführungen von Erweiterbarkeitsaktionen

Wenn die Ausführung der Erweiterbarkeitsaktion fehlschlägt, können Sie zu Korrekturzwecken Fehlerbehebungsschritte durchführen.

Wenn eine Aktionsausführung fehlschlägt, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, einen Fehlerstatus und ein Fehlerprotokoll. Wenn Ihre Aktionsausführung fehlschlägt, ist dies entweder auf einen Bereitstellungs- oder einen Codefehler zurückzuführen.

| Problem               | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereitstellungsfehler | Diese Fehler ergeben sich aus Problemen im Zusammenhang mit der Konfiguration des Cloud-Kontos, der Aktionsbereitstellung oder anderen Abhängigkeiten, die die Bereitstellung der Aktion verhindern können. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Projekt innerhalb des konfigurierten Cloud-Kontos definiert ist und Berechtigungen zum Ausführen von Funktionen erteilt wurde. Bevor Sie die Aktion erneut initiieren, können Sie die Aktion anhand eines bestimmten Projekts auf der Seite „Details“ der Aktion testen. |
| Codefehler            | Diese Fehler sind auf ungültige Skripts oder ungültigen Code zurückzuführen. Verwenden Sie die Aktionsprotokolle zur Fehlerbehebung und Korrektur der ungültigen Skripts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Abonnements für Erweiterbarkeits-Workflows

Sie können Ihre von vRealize Orchestrator gehosteten Workflows mit vRealize Automation Cloud Assembly verwenden, um den Lebenszyklus Ihrer Anwendung zu verlängern.

### Vorgehensweise zum Ändern der Eigenschaften virtueller Maschinen mithilfe eines vRealize Orchestrator-Workflow-Abonnements

Sie können einen vorhandenen vRealize Orchestrator-Workflow verwenden, um Eigenschaften virtueller Maschinen zu ändern und virtuelle Maschinen zu Active Directory hinzuzufügen.

Mit den Parametern des Ereignisthemas wird das Format der Nutzlast für EBS-Nachrichten (Event Broker Service, Ereignisbrokerdienst) definiert. Um die EBS-Nachrichtennutzlast innerhalb eines Workflows zu empfangen und zu verwenden, müssen Sie die Eingabeparameter des `inputProperties`-Workflows definieren.

### Voraussetzungen

- Cloud-Administratorbenutzerrolle
- Vorhandene lokale vRealize Orchestrator-Workflows.
- Erfolgreiche Integration und Verbindung zum vRealize Orchestrator-Clientserver.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Erweiterbarkeit > Abonnements**.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Abonnement**.
- 3 Erstellen Sie ein Abonnement mit den folgenden Parametern:

| Parameter                     | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | <b>RenameVM</b>                                                                                                                         |
| Ereignisthema                 | Wählen Sie ein Ereignisthema aus, das für die gewünschte vRealize Orchestrator-Integration geeignet ist. Beispiel: Computing-Zuteilung. |
| Blockierend/Nicht blockierend | Nicht blockierend                                                                                                                       |
| Aktion/Workflow               | Wählen Sie einen ausführbaren vRealize Orchestrator-Typ aus. Wählen Sie den gewünschten Workflow aus. Beispiel: VM-Namen festlegen.     |

- 4 Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihr Abonnement zu speichern.
- 5 Weisen Sie Ihr Abonnement zu und aktivieren Sie es, indem Sie eine Cloud-Vorlage erstellen oder eine vorhandene Cloud-Vorlage bereitstellen.


### Nächste Schritte

Stellen Sie mithilfe einer der folgenden Methoden sicher, dass der Workflow erfolgreich initiiert wurde:

- Vergewissern Sie sich, dass der Workflow das Protokoll ausführt. Klicken Sie dazu auf **Erweiterbarkeit > Aktivität > Workflow-Ausführungen**.
- Öffnen Sie den vRealize Orchestrator-Client und überprüfen Sie den Workflow-Status, indem Sie zum Workflow navigieren und den Status überprüfen oder indem Sie die Registerkarte der entsprechenden Protokolle öffnen.

## Vorgehensweise zum Integrieren von Cloud Assembly für ITSM mit ServiceNow unter Verwendung von vRealize Orchestrator-Workflows

Mithilfe von gehosteten vRealize Orchestrator-Workflows können Sie vRealize Automation Cloud Assembly mit ServiceNow für ITSM-Übereinstimmung integrieren.



Unternehmensbenutzer integrieren ihre Cloud Management Plattform zu Übereinstimmungszwecken in der Regel mit einer ITSM- (IT Service Management) und einer CMDB-Plattform (Configuration Management Database). Im Anschluss an dieses Beispiel können Sie vRealize Automation Cloud Assembly mit ServiceNow für CMDB und ITSM unter Verwendung von gehosteten vRealize Orchestrator-Workflows integrieren. Bei Verwendung von vRealize Orchestrator-Integrationen und -Workflows sind Funktions-Tags besonders nützlich, wenn Sie über mehrere Instanzen für verschiedene Umgebungen verfügen. Weitere Informationen zu Funktions-Tags finden Sie unter [Verwenden von Funktions-Tags in vRealize Automation Cloud Assembly](#).

**Hinweis** Sie können ServiceNow unter Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionsskripts auch mit vRealize Automation Cloud Assembly integrieren. Informationen zum Integrieren von ServiceNow mithilfe von Erweiterbarkeitsaktionsskripten finden Sie unter [Vorgehensweise zum Integrieren von Cloud Assembly in ServiceNow unter Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionen](#).

In diesem Beispiel besteht die ServiceNow-Integration aus drei Workflows auf oberster Ebene. Jeder Workflow verfügt über eigene Abonnements, sodass Sie jede Komponente einzeln aktualisieren und durchlaufen lassen können.

- Einstiegspunkt des Ereignisabonnements – Einfache Protokollierung, gibt gegebenenfalls den anfordernden Benutzer und die vCenter-VM an.
- Integrations-Workflow – trennt Objekte und speist Eingaben in den technischen Workflow ein, verarbeitet Protokollierungs-, Eigenschaften- und Ausgabeaktualisierungen.
- Technischer Workflow – nachgelagerte Systemintegration für die ServiceNow-API zum Erstellen der CMDB-CI-, CR- und vRealize Automation Cloud Assembly-aaS-API mit zusätzlichen VM-Eigenschaften außerhalb der Nutzlast.

### Voraussetzungen

- Eine eigenständige oder geclusterte vRealize Orchestrator-Umgebung.

- Eine vRealize Orchestrator-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly. Informationen zur Integration einer eigenständigen vRealize Orchestrator-Instanz mit vRealize Automation Cloud Assembly finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).

## Verfahren

- 1 Erstellen und speichern Sie in vRealize Orchestrator eine Konfigurationsdatei, die eine allgemeine, in mehreren Workflows verwendete Konfiguration enthält.
- 2 Speichern Sie Ihr vRealize Automation Cloud Assembly-API-Token am selben Speicherort wie die Konfigurationsdatei aus Schritt 1.

---

**Hinweis** Das vRealize Automation Cloud Assembly-API-Token weist ein Ablaufdatum auf.

---

- 3 Erstellen Sie mit dem bereitgestellten Skriptelement einen Workflow in vRealize Orchestrator. Dieses Skript verweist auf einen REST-Host und sucht nach diesem. Es standardisiert auch REST-Aktionen, die einen optionalen Parameter eines Tokens verwenden, der als zusätzlicher Autorisierungs-Header hinzugefügt wird.

```
var configPath = "CS"
var configName = "environmentConfig"
var attributeName = "CASRestHost"

//get REST Host from configuration element
var restHost =
System.getModule("au.com.cs.example").getRestHostFromConfig(configPath,configName,attribute
Name)

var ConfigurationElement =
System.getModule("au.com.cs.example").getConfigurationElementByName(configName,configPath);
System.debug("ConfigurationElement:" + ConfigurationElement);
var casToken = ConfigurationElement.getAttributeWithKey("CASToken")["value"]
if(!casToken){
 throw "no CAS Token";
}
//REST Template
var opName = "casLogin";
var opTemplate = "/iaas/login";
var opMethod = "POST";

// create the REST operation:
var opLogin =
System.getModule("au.com.cs.example").createOp(restHost,opName,opMethod,opTemplate);

//cas API Token
var contentObject = {"refreshToken":casToken}
postContent = JSON.stringify(contentObject);

var loginResponse =
System.getModule("au.com.cs.example").executeOp(opLogin,null,postContent,null) ;

try{
```

```

 var tokenResponse = JSON.parse(loginResponse)['token']
 System.debug("token: " + tokenResponse);
} catch (ex) {
 throw ex + " No valid token";
}

//REST Template Machine Details
var opName = "machineDetails";
var opTemplate = "/iaas/machines/" + resourceId;
var opMethod = "GET";

var bearer = "Bearer " + tokenResponse;

var opMachine =
System.getModule("au.com.cs.example").createOp(restHost,opName,opMethod,opTemplate);

// (Rest Operation, Params, Content, Auth Token)
var vmResponse =
System.getModule("au.com.cs.example").executeOp(opMachine,null,"",bearer) ;

try{
 var vm = JSON.parse(vmResponse);
} catch (ex) {
 throw ex + " failed to parse vm details"
}

System.log("cpuCount: " + vm["customProperties"]["cpuCount"]);
System.log("memoryInMB: " + vm["customProperties"]["memoryInMB"]);

cpuCount = vm["customProperties"]["cpuCount"];
memoryMB = vm["customProperties"]["memoryInMB"];

```

Dieses Skript sendet die Ausgabe `cpuCount` und `memoryMB` an den übergeordneten Workflow und aktualisiert die vorhandenen `customProperties`-Eigenschaften. Diese Werte können bei der Erstellung der CMDB in nachfolgenden Workflows verwendet werden.

- 4 Fügen Sie das ServiceNow-CMDB-Skriptelement zum Erstellen des Konfigurationselements zu Ihrem Workflow hinzu. Dieses Element sucht mithilfe des Konfigurationselements nach dem ServiceNow-REST-Host, erstellt einen REST-Vorgang für die `cmdb_ci_vmware_instance`-Tabelle sowie basierend auf Workflow-Eingaben für Post-Daten eine Zeichenfolge aus Inhaltsobjekten und gibt die zurückgegebene `sys_id` aus.

```

var configPath = "CS"
var configName = "environmentConfig"
var attributeName = "serviceNowRestHost"
var tableName = "cmdb_ci_vmware_instance"

//get REST Host from configuration element
var restHost =
System.getModule("au.com.cs.example").getRestHostFromConfig(configPath,configName,attributeName)

//REST Template

```

```

var opName = "serviceNowCreatCI";
var opTemplate = "/api/now/table/" + tableName;
var opMethod = "POST";

// create the REST operation:
var opCI =
System.getModule("au.com.cs.example").createOp(restHost,opName,opMethod,opTemplate);

//cmdb_ci_vm_vmware table content to post;
var contentObject = {};
contentObject["name"] = hostname;
contentObject["cpus"] = cpuTotalCount;
contentObject["memory"] = MemoryInMB;
contentObject["correlation_id"]= deploymentId
contentObject["disks_size"]= diskProvisionGB
contentObject["location"] = "Sydney";
contentObject["vcenter_uuid"] = vcUuid;
contentObject["state"] = "On";
contentObject["owned_by"] = owner;

postContent = JSON.stringify(contentObject);
System.log("JSON: " + postContent);

// (Rest Operation, Params, Content, Auth Token)
var ciResponse =
System.getModule("au.com.cs.example").executeOp(opCI,null,postContent,null) ;

try{
 var cmdbCI = JSON.parse(ciResponse);
} catch (ex) {
 throw ex + " failed to parse ServiceNow CMDB response";
}

serviceNowSysId = cmdbCI['result']['sys_id'];

```

- 5 Erstellen Sie mithilfe der Ausgabe aus dem untergeordneten Workflow unter Verwendung der vorhandenen `customProperties` ein `Eigenschaftenobjekt` und überschreiben Sie die Eigenschaft `serviceNowSysId` mit dem Wert aus ServiceNow. Diese eindeutige ID wird in der CMDB verwendet, um eine Instanz beim Löschen als veraltet zu kennzeichnen.

## Ergebnisse

vRealize Automation Cloud Assembly wurde erfolgreich mit ITSM-Lösung ServiceNow integriert. Weitere Informationen zur Verwendung von Workflows für die Integration von ServiceNow in vRealize Automation Cloud Assembly finden Sie im Blogbeitrag [Extending Cloud Assembly with vRealize Orchestrator for ServiceNow Integration](#), der die Erweiterung von Cloud Assembly mit vRealize Orchestrator für die ServiceNow-Integration behandelt.

## Weitere Informationen zu Workflow-Abonnements

Wenn Sie die vRealize Orchestrator-Integration in vRealize Automation Cloud Assembly verwenden, können Sie die Lebenszyklen von Anwendungen mit Workflows verlängern.

vRealize Automation enthält eine eingebettete vRealize Orchestrator-Bereitstellung. Sie können die Workflow-Bibliothek der eingebetteten vRealize Orchestrator-Bereitstellung in Ihren Abonnements verwenden. Sie können Workflows nur mithilfe des vRealize Orchestrator-Clients erstellen, ändern und löschen.

Sie können auch eine externe vRealize Orchestrator-Bereitstellung in vRealize Automation Cloud Assembly integrieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Konfigurieren einer vRealize Orchestrator-Integration in Cloud Assembly](#).

## Empfehlungen zum Erstellen von vRealize Orchestrator-Workflows

Ein Workflow-Abonnement basiert auf einem bestimmten Ereignisthema und den Ereignisparametern dieses Themas. Die Abonnements müssen mit den korrekten Eingabeparametern konfiguriert werden, damit sie die vRealize Orchestrator-Workflows initiieren und mit den Ereignisdaten verwendet werden können.

### Workflow-Eingabeparameter

Der benutzerdefinierte Workflow kann alle Parameter oder einen einzelnen Parameter enthalten, der alle Daten in der Nutzlast verbraucht.

Zur Verwendung eines einzelnen Parameters konfigurieren Sie einen Parameter mit dem Typ `Properties` und dem Namen `inputProperties`.

### Workflow-Ausgabeparameter

Der benutzerdefinierte Workflow kann Ausgabeparameter mit Relevanz für nachfolgende Ereignisse enthalten, die für ein Antwortereignisthema erforderlich sind.

Wenn ein Ereignisthema eine Antwort erwartet, müssen die Workflow-Ausgabeparameter mit den Parametern des Antwortschemas übereinstimmen.

## Vorgehensweise zum Verfolgen von Workflow-Ausführungen

Im Fenster **Workflow-Ausführungen** werden die Protokolle der vom Abonnement ausgelösten Workflows sowie deren Status angezeigt.

Sie können die Protokolle der Workflow-Ausführungen anzeigen, indem Sie zu **Erweiterbarkeit > Aktivität > Workflow-Ausführungen** navigieren.

## Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Workflow-Abonnements

Wenn Ihr Workflow-Abonnement fehlschlägt, können Sie Fehlerbehebungsschritte durchführen, um es zu korrigieren.

Fehlgeschlagene Workflow-Ausführungen können dazu führen, dass Ihr Workflow-Abonnement nicht erfolgreich gestartet oder abgeschlossen wird. Fehler bei der Workflow-Ausführung können das Ergebnis mehrerer allgemeiner Probleme sein.

| Problem                                                                                               | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihr vRealize Orchestrator-Workflow-Abonnement wurde nicht erfolgreich gestartet oder abgeschlossen.   | Sie haben ein Workflow-Abonnement konfiguriert, um beim Eingang der Ereignismeldung einen benutzerdefinierten Workflow auszuführen, aber der Workflow wird nicht erfolgreich gestartet oder abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stellen Sie sicher, dass das Workflow-Abonnement ordnungsgemäß gespeichert wurde.</li> <li>2 Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen des Workflow-Abonnements ordnungsgemäß konfiguriert sind.</li> <li>3 Stellen Sie sicher, dass vRealize Orchestrator den angegebenen Workflow enthält.</li> <li>4 Stellen Sie sicher, dass der Workflow in vRealize Orchestrator ordnungsgemäß konfiguriert ist.</li> </ol>                                                                                |
| Die Genehmigungsanforderung für Ihr vRealize Orchestrator-Workflow-Abonnement wurde nicht ausgeführt. | Sie haben ein Workflow-Abonnement vom Typ „Vor Genehmigung“ oder „Nach Genehmigung“ konfiguriert, um einen vRealize Orchestrator-Workflow auszuführen. Der Workflow wird nicht ausgeführt, wenn eine Maschine, die den definierten Kriterien entspricht, im Service Catalog angefordert wird.                                                                                                                                                               | <p>Zur erfolgreichen Ausführung einer Genehmigung für ein Workflow-Abonnement müssen Sie sicherstellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß konfiguriert sind.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stellen Sie sicher, dass die Genehmigungsrichtlinie aktiv ist und ordnungsgemäß angewendet wurde.</li> <li>2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Workflow-Abonnement ordnungsgemäß konfiguriert und gespeichert wurde.</li> <li>3 Überprüfen Sie die Ereignisprotokolle auf Meldungen im Zusammenhang mit Genehmigungen.</li> </ol> |
| Die Genehmigungsanforderung für Ihr vRealize Orchestrator-Workflow-Abonnement wurde abgelehnt.        | <p>Sie haben ein Workflow-Abonnement vom Typ „Vor Genehmigung“ oder „Nach Genehmigung“ konfiguriert, das einen angegebenen vRealize Orchestrator-Workflow ausführt. Die Anforderung wird jedoch auf der externen Genehmigungsebene abgelehnt.</p> <p>Eine mögliche Ursache ist ein interner Fehler bei der Workflow-Ausführung in vRealize Orchestrator. Beispielsweise fehlt der Workflow oder der vRealize Orchestrator-Server wird nicht ausgeführt.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Überprüfen Sie die Protokolle auf Meldungen im Zusammenhang mit Genehmigungen.</li> <li>2 Stellen Sie sicher, dass der vRealize Orchestrator-Server ausgeführt wird.</li> <li>3 Stellen Sie sicher, dass vRealize Orchestrator den angegebenen Workflow enthält.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |

## Weitere Informationen zu Erweiterbarkeitsabonnements

Sie können die Lebenszyklen Ihrer Anwendungen verlängern, indem Sie Erweiterbarkeitsaktionen oder gehostete vRealize Orchestrator-Workflows mit Erweiterbarkeitsabonnements verwenden.

Wenn ein auslösendes Ereignis in Ihrer Umgebung auftritt, wird das Abonnement initiiert und der angegebene Workflow oder die angegebene Erweiterbarkeitsaktion wird ausgeführt. Sie können Systemereignisse im Ereignisprotokoll, Workflow-Ausführungen im Fenster „Workflow-Ausführungen“ und Aktionsausführungen im Fenster „Aktion ausführen“ anzeigen. Abonnements sind projektspezifisch, d. h., sie sind über das angegebene Projekt mit Cloud-Vorlagen und Bereitstellungen verknüpft.

### Terminologie der Erweiterbarkeit

Beim Arbeiten mit Erweiterbarkeitsabonnements in vRealize Automation Cloud Assembly stoßen Sie möglicherweise auf spezielle Terminologie für die Abonnements und den Ereignisbrokerdienst.

**Tabelle 6-6. Terminologie der Erweiterbarkeit**

| Begriff              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ereignisthema        | <p>Beschreibt mehrere Ereignisse mit derselben logischen Absicht und derselben Struktur. Jedes Ereignis stellt eine Instanz eines Ereignisthemas dar.</p> <p>Sie können bestimmten Ereignisthemen blockierende Parameter zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Blockieren von Ereignisthemen</a>.</p>                        |
| Ereignis             | <p>Bezeichnet eine Statusänderung beim Producer oder den Elementen, die vom Producer verwaltet werden.</p> <p>Beim Ereignis handelt es sich um das Element, das Informationen zum Auftreten des Ereignisses aufzeichnet.</p>                                                                                                                        |
| Ereignisbrokerdienst | <p>Mit diesem Dienst werden Nachrichten gesendet, die von einem Producer für die abonnierten Verbraucher veröffentlicht werden.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Nutzlast             | <p>Die Ereignisdaten, die alle relevanten Eigenschaften im Zusammenhang mit dem entsprechenden Ereignisthema enthalten.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| Abonnement           | <p>Gibt an, dass ein Abonnent über ein Ereignis informiert werden möchte, indem ein Ereignisthema abonniert und die Kriterien definiert werden, die die Benachrichtigung auslösen. Abonnements verknüpfen Erweiterbarkeitsaktionen oder Workflows mit auslösenden Ereignissen, mit denen Teile des Anwendungslebenszyklus automatisiert werden.</p> |
| Abonnent             | <p>Die Benutzer, die über die Ereignisse informiert werden, die basierend auf der Abonnementdefinition für den Ereignisbrokerdienst veröffentlicht werden. Der Abonnent kann auch als Verbraucher bezeichnet werden.</p>                                                                                                                            |

Tabelle 6-6. Terminologie der Erweiterbarkeit (Fortsetzung)

| Begriff                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemadministrator    | Ein Benutzer mit Berechtigungen zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen der Mandanten- und System-Workflow-Abonnements mithilfe von vRealize Automation Cloud Assembly.                                                                                                    |
| Workflow-Abonnement    | Legt das Ereignisthema und die Bedingungen fest, die einen vRealize Orchestrator-Workflow auslösen.                                                                                                                                                                                |
| Aktionsabonnement      | Gibt das Ereignisthema und die Bedingungen an, die die Ausführung einer Erweiterbarkeitsaktion auslösen.                                                                                                                                                                           |
| Workflow               | Ein vRealize Orchestrator-Workflow, der in vRealize Automation Cloud Assembly integriert ist. Sie können diese Workflows mit Ereignissen in Abonnements verknüpfen.                                                                                                                |
| Erweiterbarkeitsaktion | Ein optimiertes Codeskript, das nach dem Auslösen eines Ereignisses in einem Abonnement ausgeführt werden kann. Erweiterbarkeitsaktionen ähneln Workflows, sind aber einfacher. Erweiterbarkeitsaktionen können innerhalb von vRealize Automation Cloud Assembly angepasst werden. |
| Aktionsausführungen    | Zugreifbar über die Registerkarte <b>Aktionsausführungen</b> . Bei einer Aktionsausführung handelt es sich um ein detailliertes Protokoll der Erweiterbarkeitsaktionen, die als Reaktion auf auslösende Ereignisse ausgeführt wurden.                                              |

### Blockieren von Ereignisthemen

Bestimmte Ereignisthemen unterstützen die Blockierung von Ereignissen. Das Verhalten eines Erweiterbarkeitsabonnements hängt davon ab, ob diese Ereignistypen vom Thema unterstützt werden und wie das Abonnement konfiguriert ist.

vRealize Automation Cloud Assembly-Erweiterbarkeitsabonnements können zwei grundlegende Typen von Ereignisthemen verwenden: nicht blockierende und blockierende Ereignisthemen. Der Typ des Ereignisthemas definiert das Verhalten des Erweiterbarkeitsabonnements.

#### Nicht blockierende Ereignisthemen

Mit nicht blockierenden Ereignisthemen können nur nicht blockierende Abonnements erstellt werden. Nicht blockierende Abonnements werden asynchron ausgelöst, und Sie können sich nicht auf die Reihenfolge verlassen, in der die Abonnements ausgelöst werden.

### Blockieren von Ereignisthemen

Bestimmte Ereignisthemen unterstützen die Blockierung. Wenn ein Abonnement als „Blockierend“ gekennzeichnet ist, werden alle Nachrichten, die die festgelegten Bedingungen erfüllen, von keinem anderen Abonnement mit übereinstimmenden Bedingungen empfangen, bis das ausführbare Element des blockierenden Abonnements ausgeführt wird.

Blockierende Abonnements werden in der Reihenfolge der Priorität ausgeführt. Der höchste Prioritätswert ist 0 (null). Wenn Sie über mehr als ein blockierendes Abonnement für das gleiche Ereignisthema mit der gleichen Prioritätsstufe verfügen, werden die Abonnements in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge basierend auf dem Namen des Abonnements ausgeführt. Nachdem alle blockierenden Abonnements verarbeitet wurden, wird die Nachricht gleichzeitig an alle nicht blockierenden Abonnements gesendet. Da die blockierenden Abonnements synchron ausgeführt werden, umfasst die geänderte Ereignisnutzlast das aktualisierte Ereignis, wenn die nachfolgenden Abonnements benachrichtigt werden.

Sie können blockierende Ereignisthemen verwenden, um mehrere Abonnements zu verwalten, die voneinander abhängig sind.

Sie verfügen beispielsweise über zwei Bereitstellungs-Workflow-Abonnements, bei denen das zweite Abonnement von den Ergebnissen des ersten abhängt. Beim ersten Abonnement wird während der Bereitstellung eine Eigenschaft geändert und das zweite zeichnet die neue Eigenschaft, z. B. einen Maschinennamen, in einem Dateisystem auf. Das Abonnement „ChangeProperty“ hat die Priorität 0 und „RecordProperty“ hat die Priorität 1, da das zweite Abonnement die Ergebnisse des ersten Abonnements verwendet. Bei der Bereitstellung einer Maschine wird die Ausführung des Abonnements „ChangeProperty“ gestartet. Da die Bedingungen des Abonnements „RecordProperty“ auf einer Bedingung nach der Bereitstellung basieren, löst ein Ereignis das Abonnement „RecordProperty“ aus. Da der Workflow „ChangeProperty“ aber ein blockierender Workflow ist, wird das Ereignis erst dann empfangen, wenn der Workflow abgeschlossen ist. Nachdem der Maschinename geändert und das erste Workflow-Abonnement abgeschlossen wurde, wird das zweite Workflow-Abonnement ausgeführt und der Maschinename im Dateisystem aufgezeichnet.

### **Ausführbares Wiederherstellungselement**

Zum Blockieren von Ereignisthemen können Sie dem Abonnement ein ausführbares Wiederherstellungselement hinzufügen. Das ausführbare Wiederherstellungselement in einem Abonnement wird ausgeführt, wenn das primäre ausführbare Element ausfällt. Sie können beispielsweise ein Workflow-Abonnement erstellen, bei dem das primäre ausführbare Element ein Workflow ist, der Datensätze in einem CMDB-System, wie z. B. ServiceNow, erstellt. Selbst wenn das Workflow-Abonnement fehlschlägt, werden möglicherweise einige Datensätze im CMDB-System erstellt. In diesem Szenario kann ein ausführbares Wiederherstellungselement verwendet werden, um die vom fehlgeschlagenen ausführbaren Element im CMDB-System hinterlassenen Datensätze zu bereinigen.

Für Anwendungsfälle, die mehrere Abonnements enthalten, die voneinander abhängig sind, können Sie dem ausführbaren Wiederherstellungselement eine `ebs.recover.continuation`-Eigenschaft hinzufügen. Mit dieser Eigenschaft können Sie steuern, ob der Erweiterbarkeitsdienst mit dem nächsten Abonnement in Ihrer Kette fortgesetzt werden muss, falls das aktuelle Abonnement fehlschlägt.

### **Mit vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellte Ereignisthemen**

vRealize Automation Cloud Assembly enthält vordefinierte Ereignisthemen.

## Ereignisthemen

Ereignisthemen sind die Kategorien, in denen ähnliche Ereignisse zusammengefasst werden. Einem Abonnement zugewiesene Ereignisthemen definieren das Ereignis, das das Abonnement auslöst. Die folgenden Ereignisthemen werden standardmäßig mit vRealize Automation Cloud Assembly bereitgestellt. Alle Themen können zum Hinzufügen oder Aktualisieren benutzerdefinierter Eigenschaften oder Tags der Ressource verwendet werden. Wenn ein vRealize Orchestrator-Workflow oder eine Erweiterbarkeitsaktion fehlschlägt, schlägt die entsprechende Aufgabe ebenfalls fehl.

**Tabelle 6-7. Cloud Assembly-Ereignisthemen**

| Ereignisthema                        | Blockierbar | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloud template configuration         | Nein        | Wird ausgegeben, wenn ein Cloud-Vorlagen-Konfigurationsereignis wie das Erstellen oder Löschen einer Cloud-Vorlage eintritt. Dieses Ereignisthema kann für die Benachrichtigung von externe Systemen über diese Ereignisse nützlich sein.                                                            |
| Cloud template version configuration | Nein        | Wird ausgegeben, wenn ein neues Cloud-Vorlagen-Versionereignis auftritt, wie beispielsweise das Erstellen, die Freigabe, das Aufheben der Freigabe oder die Wiederherstellung einer Version. Dieses Ereignisthema kann bei der Integration von Drittanbieter-Versionskontrollsystemen nützlich sein. |
| Compute allocation                   | Ja          | Wird vor der Zuteilung von <code>resourcenames</code> und <code>hostselections</code> ausgegeben. Beide Eigenschaften können in dieser Phase geändert werden. Wird einmal für ein Maschinencluster ausgegeben.                                                                                       |
| Compute gateway post provisioning    | Ja          | Wird nach dem Bereitstellen einer Computing-Gateway-Ressource ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                            |
| Compute gateway post removal         | Ja          | Wird nach dem Entfernen eines Computing-Gateways ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compute gateway provisioning         | Ja          | Wird vor dem Bereitstellen eines Computing-Gateways ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compute gateway removal              | Ja          | Wird vor dem Entfernen eines Computing-Gateways ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabelle 6-7. Cloud Assembly-Ereignisthemen (Fortsetzung)

| Ereignisthema                 | Blockierbar | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compute initial power on      | Ja          | <p>Wird ausgegeben, nachdem eine Ressource auf der Hypervisor-Ebene bereitgestellt wurde, aber bevor die Ressource zum ersten Mal eingeschaltet wird. Derzeit wird dieses Ereignisthema nur für vSphere unterstützt. Für jede Maschine in einem Cluster werden Ereignisse gesendet.</p> <p><b>Hinweis</b> Sie können das anfängliche Einschalten für die Ressource überspringen.</p> |
| Compute nat post provisioning | Ja          | Wird nach dem Bereitstellen einer Computing-NAT-Ressource ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compute nat post removal      | Ja          | Wird nach dem Entfernen einer Computing-NAT-Ressource ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compute nat provisioning      | Ja          | Wird vor dem Bereitstellen einer Computing-NAT ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compute nat removal           | Ja          | Wird vor dem Entfernen einer Computing-NAT ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compute post provision        | Ja          | Wird nach dem Bereitstellen einer Ressource ausgegeben. Für jede Maschine in einem Cluster werden Ereignisse gesendet.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compute post removal          | Ja          | Wird nach dem Entfernen einer Computing-Ressource ausgegeben. Für jede Maschine in einem Cluster werden Ereignisse gesendet.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compute provision             | Ja          | <p>Wird vor dem Bereitstellen der Ressource auf der Hypervisor-Ebene ausgegeben. Für jede Maschine in einem Cluster werden Ereignisse gesendet.</p> <p><b>Hinweis</b> Sie können die zugewiesene IP-Adresse ändern.</p>                                                                                                                                                              |
| Compute removal               | Ja          | Wird vor dem Entfernen der Ressource ausgegeben. Für jede Maschine in einem Cluster werden Ereignisse gesendet.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabelle 6-7. Cloud Assembly-Ereignisthemen (Fortsetzung)

| Ereignisthema                        | Blockierbar | Beschreibung                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compute reservation                  | Ja          | Wird zum Zeitpunkt der Reservierung ausgegeben. Wird einmal für ein Maschinencluster ausgegeben.<br><br><b>Hinweis</b> Sie können die Reihenfolge der Platzierungen ändern. |
| Custom resource post provision       | Ja          | Wird für Ereignisse nach der Bereitstellung ausgegeben, die von benutzerdefinierten Ressourcenvorgängen ausgelöst werden.                                                   |
| Custom resource pre provision        | Ja          | Wird für Ereignisse vor der Bereitstellung ausgegeben, die von benutzerdefinierten Ressourcenvorgängen ausgelöst werden.                                                    |
| Deployment action completed          | Ja          | Wird nach Abschluss einer Bereitstellungsaktion ausgegeben.                                                                                                                 |
| Deployment action requested          | Ja          | Wird vor Abschluss einer Bereitstellungsaktion ausgegeben.                                                                                                                  |
| Deployment completed                 | Ja          | Wird nach der Bereitstellung einer Cloud-Vorlage oder einer Kataloganforderung ausgegeben.                                                                                  |
| Deployment onboarded                 | Nein        | Wird bei der Integration einer neuen Bereitstellung ausgegeben.                                                                                                             |
| Deployment requested                 | Ja          | Wird vor der Bereitstellung einer Cloud-Vorlage oder einer Kataloganforderung ausgegeben.                                                                                   |
| Deployment resource action completed | Ja          | Wird nach der Bereitstellung einer Ressourcenaktion ausgegeben.                                                                                                             |
| Deployment resource action requested | Ja          | Wird vor der Bereitstellung einer Ressourcenaktion ausgegeben.                                                                                                              |
| Deployment resource completed        | Ja          | Wird nach der Bereitstellung einer Bereitstellungsressource ausgegeben.                                                                                                     |
| Deployment resource requested        | Ja          | Wird vor der Bereitstellung einer Bereitstellungsressource ausgegeben.                                                                                                      |
| Disk allocation                      | Ja          | Wird für die Vorabzuteilung von Datenträgerressourcen ausgegeben.                                                                                                           |

Tabelle 6-7. Cloud Assembly-Ereignisthemen (Fortsetzung)

| Ereignisthema                       | Blockierbar | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disk attach                         | Ja          | <p>Wird vor dem Anhängen einer Festplatte an eine Maschine ausgegeben. <code>Disk attach</code> ist ein Lese- und Schreibereignis. Zu den für Rückschreibfunktionen unterstützten Festplatteigenschaften gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>diskFullPaths</code></li> <li>■ <code>diskDatastoreNames</code></li> <li>■ <code>diskParentDirs</code></li> </ul> <p>Alle drei vSphere-spezifischen Festplatteigenschaften sind für Updates erforderlich. Alle anderen Eigenschaften sind schreibgeschützt.</p> <p><b>Hinweis</b> Die Rückschreibfunktion ist für vSphere-Festplatten der Klasse 1 optional.</p> |
| Disk detach                         | Ja          | Wird nach dem Trennen einer Festplatte von einer Maschine ausgegeben. <code>Disk detach</code> ist ein schreibgeschütztes Ereignis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Disk post removal                   | Ja          | Wird nach dem Löschen einer Datenträgerressource ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Disk post resize                    | Ja          | Wird nach einer Größenänderung der Datenträgerressource ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kubernetes cluster allocation       | Ja          | Wird für die Vorabzuteilung von Ressourcen für einen Kubernetes-Cluster ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kubernetes cluster post provision   | Ja          | Wird nach der Bereitstellung eines Kubernetes-Clusters ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kubernetes cluster post removal     | Ja          | Wird nach dem Löschen eines Kubernetes-Clusters ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kubernetes cluster provision        | Ja          | Wird vor der Bereitstellung eines Kubernetes-Clusters ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kubernetes cluster removal          | Ja          | Wird vor dem Initiieren des Prozesses zum Löschen eines Kubernetes-Clusters ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kubernetes namespace allocation     | Ja          | Wird während der Vorabzuteilung für Kubernetes-Namespaces-Ressourcen ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kubernetes namespace post provision | Ja          | Wird nach der Bereitstellung einer Kubernetes-Namespaces-Ressource ausgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabelle 6-7. Cloud Assembly-Ereignisthemen (Fortsetzung)

| Ereignisthema                                  | Blockierbar | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kubernetes namespace post removal              | Ja          | Wird nach dem Entfernen einer Kubernetes-Namespace-Ressource ausgegeben.                                                                                                                     |
| Kubernetes namespace provision                 | Ja          | Wird vor der Bereitstellung eines Kubernetes-Namespace ausgegeben.                                                                                                                           |
| Kubernetes namespace removal                   | Ja          | Wird vor dem Entfernen einer Namespace-Clusterressource ausgegeben.                                                                                                                          |
| Kubernetes supervisor namespace allocation     | Ja          | Wird während der Vorabzuteilung für Kubernetes-Supervisor-Namespace-Ressourcen ausgegeben.                                                                                                   |
| Kubernetes supervisor namespace post provision | Ja          | Wird nach der Bereitstellung eines Supervisor-Namespace ausgegeben.                                                                                                                          |
| Kubernetes supervisor namespace post removal   | Ja          | Wird nach dem Entfernen einer Supervisor-Namespace-Ressource ausgegeben.                                                                                                                     |
| Kubernetes supervisor namespace provision      | Ja          | Wird vor der Bereitstellung eines Supervisor-Namespace ausgegeben.                                                                                                                           |
| Kubernetes supervisor namespace removal        | Ja          | Wird vor dem Entfernen einer Supervisor-Namespace-Ressource ausgegeben.                                                                                                                      |
| Load balancer post provision                   | Ja          | Wird nach der Bereitstellung eines Lastausgleichsdiensts ausgegeben.                                                                                                                         |
| Load balancer post removal                     | Ja          | Wird nach Entfernung eines Lastausgleichsdiensts ausgegeben.                                                                                                                                 |
| Load balancer provision                        | Ja          | Wird vor der Bereitstellung eines Lastausgleichsdiensts ausgegeben.                                                                                                                          |
| Load balancer removal                          | Ja          | Wird vor dem Entfernen eines Lastausgleichsdiensts ausgegeben.                                                                                                                               |
| Network Configure                              | Ja          | Wird bei der Konfiguration des Netzwerks während der Computing-Zuteilung ausgegeben.<br><br><b>Hinweis</b> Das Thema „Netzwerkkonfiguration“ unterstützt mehrere IP-Adressen/Netzwerkkarten. |
| Network post provisioning                      | Ja          | Wird nach dem Bereitstellen einer Netzwerkressource ausgegeben.                                                                                                                              |
| Network post removal                           | Ja          | Wird nach dem Entfernen einer Netzwerkressource ausgegeben.                                                                                                                                  |
| Network provisioning                           | Ja          | Wird vor der Bereitstellung einer Netzwerkressource ausgegeben.                                                                                                                              |

Tabelle 6-7. Cloud Assembly-Ereignisthemen (Fortsetzung)

| Ereignisthema                 | Blockierbar | Beschreibung                                                               |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Network removal               | Ja          | Wird vor dem Entfernen einer Netzwerkressource ausgegeben.                 |
| Project Lifecycle Event Topic | Nein        | Wird beim Erstellen, Aktualisieren oder Löschen eines Projekts ausgegeben. |
| Provisioning request          | Ja          | Wird vor dem Entfernen einer Sicherheitsgruppe ausgegeben.                 |
| Security group post provision | Ja          | Wird nach dem Bereitstellen einer Sicherheitsgruppe ausgegeben.            |
| Security group post removal   | Ja          | Wird nach dem Entfernen einer Sicherheitsgruppe ausgegeben.                |
| Security group provisioning   | Ja          | Wird vor der Bereitstellung einer Sicherheitsgruppe ausgegeben.            |
| Security group removal        | Ja          | Wird vor dem Entfernen einer Sicherheitsgruppe ausgegeben.                 |

## Ereignisparameter

Nach dem Hinzufügen eines Ereignisthemas können Sie die Parameter dieses Ereignisthemas anzeigen. Diese Ereignisparameter definieren die Struktur der Ereignisnutzlast oder `inputProperties`. Bestimmte Ereignisparameter können nicht geändert werden. Sie werden als schreibgeschützt markiert. Sie können diese schreibgeschützten Parameter angeben, indem Sie rechts neben dem Parameter auf das Infosymbol klicken.

## Protokoll der Erweiterbarkeitereignisse

Auf der Seite „Erweiterbarkeitereignisse“ wird eine Liste aller Ereignisse angezeigt, die in Ihrer Umgebung aufgetreten sind.

Sie können die Protokolle des Erweiterbarkeitereignisses anzeigen, indem Sie zu **Erweiterbarkeit > Ereignisse** navigieren. Sie können die Liste der Ereignisse auch anhand einer oder mehrerer Eigenschaften filtern. Zur Anzeige weiterer Details für ein einzelnes Ereignis wählen Sie die Ereignis-ID aus.

| ID                                   | Timestamp          | Event Topic | User Name | Target ID | Description |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| cba156ce-a324-f5ae-5dd1-66d1e591f1a6 | 04/28/20, 1:10 PM  | N/A         | N/A       | endpoints | CREATE      |
| ef621151-2906-dce2-14ab-68c17132d756 | 03/25/20, 4:22 PM  | N/A         | N/A       | endpoints | CREATE      |
| 468b8655-cf27-e77e-0179-1b5b736717d3 | 03/25/20, 10:12 AM | N/A         | N/A       | endpoints | CREATE      |
| d9482883-d1ae-5899-fb06-852c202cc178 | 03/20/20, 2:41 PM  | N/A         | N/A       | endpoints | CREATE      |
| 38584d40-e663-6311-7098-3747aa528d12 | 01/30/20, 5:35 PM  | N/A         | N/A       | endpoints | CREATE      |

## Erstellen eines Erweiterbarkeitsabonnements

Indem Sie eine vRealize Orchestrator-Integration oder Erweiterbarkeitsaktionen mit vRealize Automation Cloud Assembly verwenden, können Sie Abonnements zur Erweiterung Ihrer Anwendungen erstellen.

Mithilfe von Erweiterbarkeitsabonnements können Sie Ihre Anwendungen erweitern, indem Sie Workflows oder Aktionen bei bestimmten Lebenszyklusereignissen auslösen. Sie können auch Filter auf Ihre Abonnements anwenden, um boolesche Bedingungen für das angegebene Ereignis festzulegen. Beispiel: Das Ereignis und der Workflow oder die Aktion werden nur ausgelöst, wenn der boolesche Ausdruck `'true'` lautet. Dies ist hilfreich für Szenarien, in denen der Auslösezeitpunkt von Ereignissen, Aktionen oder Workflows gesteuert werden soll.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Benutzerrolle des Cloud-Administrators verfügen.
- Bei Verwendung von vRealize Orchestrator-Workflows:
  - Die Bibliothek des eingebetteten vRealize Orchestrator-Clients oder die Bibliothek einer integrierten externen vRealize Orchestrator-Instanz.
- Bei Verwendung von Erweiterbarkeitsaktionen:
  - Vorhandene Skripts für Erweiterbarkeitsaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorgehensweise zum Erstellen von Erweiterbarkeitsaktionen](#).

### Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Erweiterbarkeit > Abonnements**.
- 2 Klicken Sie auf **Neues Abonnement**.
- 3 Geben Sie die Details Ihres Abonnements ein.
- 4 Legen Sie den **Organisationsgeltungsbereich** für das Abonnement fest.

---

**Hinweis** Weitere Informationen zum Erstellen von Erweiterbarkeitsabonnements für Organisationsanbieter und Mandanten finden Sie unter [Erstellen von Erweiterbarkeitsabonnements für Anbieter oder Mandanten](#).

---

- 5 Wählen Sie ein **Ereignisthema** aus.

- 6 (Optional) Legen Sie die Bedingungen für das Ereignisthema fest.

---

**Hinweis** Bedingungen können mithilfe eines JavaScript-Syntaxausdrucks erstellt werden. Dieser Ausdruck kann boolesche Operatoren enthalten, wie z. B. "&&" (AND), "||" (OR), "^" (XOR) und "!" (NOT). Sie können auch arithmetische Operatoren verwenden, wie z. B. "==" (equal to), "!=" (not equal to), ">=" (greater than or equal), "<=" (less than or equal), ">" (greater than) und "<" (lesser than). Komplexere boolesche Ausdrücke können anhand einfacherer Ausdrücke erstellt werden. Um auf die Nutzlast des Ereignisses gemäß den angegebenen Themenparametern zuzugreifen, verwenden Sie `'event.data'` oder eine der Header-Eigenschaften des Ereignisses: `sourceType`, `sourceIdentity`, `timeStamp`, `eventType`, `eventTopicId`, `correlationType`, `correlationId`, `description`, `targetType`, `targetId`, `userName` und `orgId`.

---

- 7 Wählen Sie unter **Aktion/Workflow** ein ausführbares Element für Ihr Erweiterbarkeitsabonnement aus.
- 8 (Optional) Konfigurieren Sie gegebenenfalls das Blockierungsverhalten für das Ereignisthema.
- 9 (Optional) Um den Projektgeltungsbereich des Erweiterbarkeitsabonnements zu definieren, deaktivieren Sie **Beliebiges Projekt** und klicken Sie auf **Projekte hinzufügen**.

---

**Hinweis** Wenn der Organisationsgeltungsbereich des Abonnements auf **Beliebige Mandantenorganisation** festgelegt ist, wird für den Projektgeltungsbereich immer **Beliebiges Projekt** angegeben, und der Projektgeltungsbereich kann nicht geändert werden. Sie können den Projektgeltungsbereich nur ändern, wenn der Geltungsbereich der Organisation auf die Anbieterorganisation festgelegt ist.

---

- 10 Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihr Abonnement zu speichern.

## Ergebnisse

Ihr Abonnement wird erstellt. Wenn ein durch das ausgewählte Ereignisthema kategorisiertes Ereignis eintritt, wird der verknüpfte vRealize Orchestrator-Workflow oder die Erweiterbarkeitsaktion initiiert und alle Abonnenten werden benachrichtigt.

## Nächste Schritte

Nach dem Erstellen Ihres Abonnements können Sie eine Cloud-Vorlage erstellen oder bereitstellen, um das Abonnement zu verknüpfen und zu verwenden. Sie können den Status des Workflows oder die Ausführung der Erweiterbarkeitsaktion auch auf der Registerkarte **Erweiterbarkeit** in vRealize Automation Cloud Assembly überprüfen. Bei Abonnements mit vRealize Orchestrator-Workflows können Sie die Ausführungen und den Workflowstatus auch über den vRealize Orchestrator-Client überwachen.

## Fehlerbehebung für ein Erweiterbarkeitsabonnement

Beheben Sie Fehler bei Erweiterungsabonnements.

Wenn Ihr Abonnement fehlschlägt, ist dies häufig auf Fehler bei Ihrem Workflow oder Erweiterbarkeitsaktionsskript zurückzuführen.

## Anzeigen von Themenparametern und Nutzlast

Sie können ein Skript vom Typ „Sichern der Themenparameter eines Abonnements“ verwenden, um bestimmte Parameter und die Nutzlast Ihrer virtuellen Maschine in einer beliebigen Ereignisphase anzuzeigen.

Dieses Skript eignet sich vor allem zum Debuggen und Überprüfen verfügbarer Eingaben für Ihren vRealize Orchestrator-Workflow. Um alle Parameter Ihrer virtuellen Maschine anzuzeigen, verwenden Sie folgendes Skript mit Ihrem Workflow:

```
function dumpProperties(props, lvl) {
 var keys = props.keys;
 var prefix = ""
 for (var i=0; i<lvl; i++){
 prefix = prefix + "";
 }
 for (k in keys){
 var key = keys[k];
 var value = props.get(keys[k])
 if ("Properties" == System.getObjectType(value)){
 System.log(prefix + key + "[")
 dumpProperties(value, (lvl+2));
 System.log(prefix+ "]")
 } else{
 System.log(prefix + key + ":" + value)
 }
 }
}

dumpProperties(inputProperties, 0)

customProps = inputProperties.get("customProperties")
```

## Versionsverlauf eines Abonnements

Wenn Ihr Abonnement fehlschlägt, können Sie den Versionsverlauf anzeigen.

### Anzeigen des Versionsverlaufs des Abonnements

Auf der Registerkarte **Versionsverlauf** des Abonnementeditors können Sie den Änderungsverlauf Ihres Abonnements einschließlich Benutzer und Änderungsdatum anzeigen. Sie können auch verschiedene Abonnementversionen vergleichen, indem Sie auf **Vergleich mit** klicken. Wenn Ihr Abonnement fehlschlägt oder nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, kann der Versionsverlauf helfen, die Ursache zu ermitteln.

# Verwalten von vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen

# 7

Als vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Administrator oder Cloud-Vorlagenentwickler verwenden Sie die Registerkarte „Bereitstellung“, um Ihre Bereitstellungen und die zugehörigen Ressourcen zu verwalten. Sie können Fehler in Bereitstellungsprozessen beheben, Änderungen an Ressourcen vornehmen und nicht verwendete Bereitstellungen löschen.


Die Bereitstellungen umfassen bereitgestellte Cloud-Vorlagen und integrierte Ressourcen. Es ist auch möglich, dass Ressourcen, die mithilfe der IaaS-API erstellt werden, als Bereitstellungen angezeigt werden.

Wenn Sie eine kleine Anzahl von Bereitstellungen verwalten, bieten die Bereitstellungskarten eine grafische Ansicht für deren Verwaltung. Wenn Sie eine große Anzahl von Bereitstellungen verwalten, bieten die Bereitstellungsliste und die Ressourcenliste eine umfangreichere Verwaltungsansicht.

## Arbeiten mit Bereitstellungskarten und der Bereitstellungsliste

Sie können mithilfe der Kartenliste nach Ihren Bereitstellungen suchen und diese verwalten. Sie können nach bestimmten Bereitstellungen suchen und diese filtern und anschließend Aktionen für diese Bereitstellungen ausführen.

Abbildung 7-1. Kartenansicht der Seite „Bereitstellungen“



# 1 Filtern Sie Ihre Anforderungen auf der Basis von Attributen.

Sie können Filtervorgänge beispielsweise auf Basis von Besitzer, Projekten, Lease-Ablaufdatum oder anderen Filteroptionen durchführen. Alternativ möchten Sie nach allen Bereitstellungen für zwei Projekte mit einem bestimmten Tag suchen. Wenn Sie den Filter für das Beispiel „Projekte und Tag“ erstellen, entsprechen die Ergebnisse den folgenden Kriterien: (Projekt1 ODER Projekt2) UND Tag1.

Die im Filterbereich angezeigten Werte hängen von den aktuellen Bereitstellungen ab, für deren Anzeige oder Verwaltung Sie berechtigt sind.

Die Verwendung der meisten Filter ist selbsterklärend. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu einigen dieser Filter.

- 2 Suchen Sie auf der Basis von Schlüsselwörtern oder Anforderer nach Bereitstellungen.
- 3 Sortieren Sie die Liste nach Uhrzeit oder Name.
- 4 Wechseln Sie zwischen den Ansichten für die Bereitstellungskarte und die Bereitstellungsliste.
- 5 Führen Sie Aktionen auf Bereitstellungsebene in der Bereitstellung aus, einschließlich Löschen nicht verwendeter Bereitstellungen zur Rückforderung von Ressourcen.

Sie können auch die Bereitstellungskosten, Ablaufdaten und Statusangaben anzeigen.

Sie können zwischen der Karten- und Listenansicht in der oberen rechten Ecke der Seite rechts neben dem Textfeld „Sortieren“ wechseln. Sie können die Listenansicht verwenden, um eine große Anzahl von Bereitstellungen auf weniger Seiten zu verwalten.

Abbildung 7-2. Listenansicht der Seite „Bereitstellungen“

| Actions                                                                                                                | Address     | Owner                 | Project         | Status          | Expires on | Price |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>shared-ip-ranges-d...</li> <li>nikola-ipam-test-0...</li> <li>net.90</li> </ul> | 192.168.0.6 | bratanov@vmware.com   | bratanov-ipa... | On              | Never      |       |
| shared-ip-ranges-d...                                                                                                  |             | bratanov@vmware.com   | bratanov-ipa... | Never           | Never      |       |
| test-depl                                                                                                              |             | bratanov@vmware.com   | bratanov-ipa... | Create — Failed | Never      |       |
| test2222                                                                                                               |             | tdimitrova@vmware.com | vraikov         | Never           | Never      |       |
| afds4234                                                                                                               |             | vraikov@vmware.com    | vraikov         | Never           | Never      |       |
| 4erasd                                                                                                                 |             | vraikov@vmware.com    | vraikov         | Never           | Never      |       |
| grigor test 2412412                                                                                                    |             | gganekov@vmware.com   | vp-project      | Never           | Never      |       |

## Arbeiten mit ausgewählten Bereitstellungsfiltern

Die folgende Tabelle ist keine abschließende Liste der Filteroptionen. Für die meisten sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich. Einige der Filter erfordern jedoch einige wenige zusätzliche Kenntnisse.

Tabelle 7-1. Informationen zum ausgewählten Filter

| Filtername                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nur optimierbare Ressourcen            | Wenn Sie vRealize Operations Manager integriert haben und die Integration verwenden, um zurückgewinnbare Ressourcen zu identifizieren, können Sie den Filter aktivieren, um die Liste der in Frage kommenden Bereitstellungen einzuschränken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Status des Bereitstellungslebenszyklus | <p>Die Filter „Status des Bereitstellungslebenszyklus“ und „Letzter Anforderungsstatus“ können einzeln oder gemeinsam verwendet werden, insbesondere dann, wenn Sie eine große Anzahl von Bereitstellungen verwalten. Beispiele finden Sie am Ende des Abschnitts „Letzter Anforderungsstatus“ weiter unten.</p> <p>Die Filter „Status des Bereitstellungslebenszyklus“ im aktuellen Status der Bereitstellung basierend auf den Verwaltungsvorgängen.</p> <p>Dieser Filter ist für gelöschte Bereitstellungen nicht verfügbar.</p> <p>Die im Filterbereich angezeigten Werte richten sich nach dem aktuellen Status der aufgelisteten Bereitstellungen. Unter Umständen werden nicht alle möglichen Werte angezeigt. Die folgende Liste enthält alle möglichen Werte. Tag-2-Aktionen sind im Update-Status enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellen – Erfolgreich</li> <li>■ Erstellen – In Bearbeitung</li> <li>■ Erstellen – Fehlgeschlagen</li> <li>■ Aktualisieren – Erfolgreich</li> <li>■ Aktualisieren – In Bearbeitung</li> <li>■ Aktualisieren – Fehlgeschlagen</li> <li>■ Löschen – In Bearbeitung</li> <li>■ Löschen – Fehlgeschlagen</li> </ul> |
| Filter „Letzter Anforderungsstatus“    | <p>Die Filter „Letzter Anforderungsstatus“ im letzten Vorgang oder der letzten Aktion, die in der Bereitstellung ausgeführt wurde.</p> <p>Dieser Filter ist für gelöschte Bereitstellungen nicht verfügbar.</p> <p>Die im Filterbereich angezeigten Werte richten sich nach den letzten Vorgängen, die in den aufgelisteten Bereitstellungen ausgeführt wurden. Unter Umständen werden nicht alle möglichen Werte angezeigt. Die folgende Liste enthält alle möglichen Werte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausstehend. Die erste Phase einer Anforderung, in der die Aktion übermittelt wird, aber der Bereitstellungsvorgang noch nicht gestartet wurde.</li> <li>■ Fehlgeschlagen. Bei der Anforderung ist während einer beliebigen Phase des Bereitstellungsvorgangs ein Fehler aufgetreten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabelle 7-1. Informationen zum ausgewählten Filter (Fortsetzung)

| Filtername | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abgebrochen. Die Anforderung wurde von einem Benutzer während der Verarbeitung des Bereitstellungsvorgangs abgebrochen und ist noch nicht abgeschlossen.</li> <li>■ Erfolgreich. Eine Bereitstellung wurde von der Anforderung erfolgreich erstellt, aktualisiert oder gelöscht.</li> <li>■ In Bearbeitung. Der Bereitstellungsvorgang wird aktuell ausgeführt. Zusätzliche auf der Registerkarte „Verlauf“ der Bereitstellung angezeigte Bereitstellungszustände, wie z. B. Initialisierung und Abschluss, stehen nicht als Filter zur Verfügung. Sie können aber den Filter „In Bearbeitung“ zum Auffinden von Bereitstellungen in diesen Zuständen verwenden.</li> <li>■ Genehmigung ausstehend. Die Anforderung hat eine oder mehrere Genehmigungsrichtlinien ausgelöst. Der Prozess wartet auf eine Antwort auf die Genehmigungsanforderung.</li> <li>■ Genehmigung abgelehnt. Die Anforderung wurde von den Genehmigern in den ausgelösten Genehmigungsrichtlinien abgelehnt. Die Anforderung wird nicht fortgesetzt.</li> </ul> <p>Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die Filter „Status des Bereitstellungslebenszyklus“ und „Letzter Anforderungsstatus“ einzeln oder zusammen verwenden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Auffinden aller fehlgeschlagenen Löschanforderungen wählen Sie <b>Löschen – Fehlgeschlagen</b> im Filter „Status des Bereitstellungslebenszyklus“ aus.</li> <li>■ Zum Auffinden aller Anforderungen, die auf ihre Genehmigung warten, wählen Sie <b>Genehmigung ausstehend</b> im Filter „Letzter Anforderungsstatus“ aus.</li> <li>■ Zum Auffinden der Löschanforderungen, bei denen die Genehmigungsanforderung weiterhin aussteht, wählen Sie <b>Löschen – In Bearbeitung</b> im Filter „Status des Bereitstellungslebenszyklus“ und <b>Genehmigung ausstehend</b> im Filter „Letzter Anforderungsstatus“ aus.</li> </ul> |

## Arbeiten mit der Ressourcenliste


Sie können die Ressourcenliste verwenden, um die Maschinen, Speichervolumen und Netzwerke zu verwalten, aus denen sich Ihre Bereitstellungen zusammensetzen. In der Ressourcenliste können Sie sie in Ressourcentypgruppen anstatt nach Bereitstellungen verwalten.

Ähnlich wie in der Ansicht der Bereitstellungsliste können Sie die Liste filtern, einen Ressourcentyp auswählen und Aktionen , suchen, sortieren und ausführen.

Wenn Sie auf den Namen der Ressource klicken, können Sie mit der Ressource im Kontext der Bereitstellungsdetails arbeiten.

Sie können mithilfe der Kartenliste nach Ihren Bereitstellungen suchen und diese verwalten. Sie können nach bestimmten Bereitstellungen suchen und diese filtern und anschließend Aktionen für diese Bereitstellungen ausführen.

Abbildung 7-3. Liste der Seite „Bereitstellungsressourcen“



Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

- [Vorgehensweise zum Überwachen von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly](#)
- [Vorgehensweise beim Fehlschlagen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung](#)
- [Vorgehensweise zum Verwalten des Lebenszyklus einer abgeschlossenen vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung](#)
- [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#)

## Vorgehensweise zum Überwachen von Bereitstellungen in vRealize Automation Cloud Assembly

Nach dem Bereitstellen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlage können Sie Ihre Anforderung überwachen, um sicherzustellen, dass die Ressourcen bereitgestellt und aktiv sind. Beginnend mit der Bereitstellungskarte können Sie die Bereitstellung Ihrer Ressourcen überprüfen. Als Nächstes können Sie die Bereitstellungsdetails überprüfen. Schließlich können Sie gelöschte Bereitstellungen bis zu 90 Tage nach dem Löschen anzeigen und filtern.

### Verfahren


- 1 Klicken Sie auf **Bereitstellungen** und suchen Sie gegebenenfalls mithilfe von Filtern und der Suchfunktion nach Ihrer Bereitstellungskarte.

## 2 Überprüfen Sie den Kartenstatus.

Bei Ausführung der Bereitstellung wird auf der Prozessleiste die Anzahl der verbleibenden Aufgaben angezeigt. Bei erfolgreichem Abschluss der Bereitstellung werden auf der Karte die grundlegenden Details zur Bereitstellung angezeigt.




Wenn eine Genehmigungsrichtlinie für Ihre Anforderung ausgelöst wird, weist die Anforderung möglicherweise einen Status vom Typ „In Bearbeitung“ mit dem Namen mindestens eines Genehmigers auf. Genehmigungsrichtlinien werden in vRealize Automation Service Broker von Ihrem Administrator definiert. Die Genehmiger werden in der Richtlinie definiert. Die Genehmiger genehmigen Anforderungen in vRealize Automation Service Broker. Unter Umständen finden Sie Genehmigungen auch in Tag-2-Aktionen.



## 3 Um zu ermitteln, wo Ihre Ressourcen bereitgestellt wurden, klicken Sie auf den Namen der Bereitstellung und überprüfen Sie die Details auf der Seite „Topologie“.

Sie benötigen wahrscheinlich die IP-Adresse für die primäre Komponente. Beachten Sie beim Klicken auf jede Komponente, dass die bereitgestellten Informationen für die jeweilige Komponente spezifisch sind. In diesem Beispiel wird die IP-Adresse hervorgehoben.



Die Verfügbarkeit der externen Verknüpfung hängt vom Cloud-Anbieter ab. Wenn sie verfügbar ist, benötigen Sie die Anmeldedaten für diesen Anbieter, um auf die Komponente zuzugreifen.

### Nächste Schritte

- Sie können Änderungen an Ihrer Bereitstellung vornehmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Vorgehensweise zum Verwalten des Lebenszyklus einer abgeschlossenen vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung](#).

- Wenn die Bereitstellung fehlschlägt, finden Sie weitere Informationen unter [Vorgehensweise beim Fehlschlagen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung](#).

## Vorgehensweise beim Fehlschlagen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung


Ihre Bereitstellungsanforderung kann aus verschiedenen Gründen fehlschlagen. Ursachen können der Netzwerkdatenverkehr, ein Mangel an Ressourcen beim Anbieter der Ziel-Cloud oder eine fehlerhafte Bereitstellungsspezifikation sein. Es ist auch möglich, dass die Bereitstellung erfolgreich verlaufen ist, aber offenbar nicht funktioniert. Sie können vRealize Automation Cloud Assembly verwenden, um Ihre Bereitstellung und alle Fehlermeldungen zu überprüfen und um herauszufinden, ob es an der Umgebung oder der angeforderten Arbeitslastspezifikation liegt oder ob andere Gründe dafür verantwortlich sind.

Sie verwenden diesen Workflow, um mit der Recherche zu beginnen. Während dieses Prozesses finden Sie unter Umständen heraus, dass der Fehler auf ein vorübergehendes Umgebungsproblem zurückzuführen ist. Indem Sie sicherstellen, dass die Bedingungen verbessert wurden, kann dieses Problem durch eine erneute Bereitstellung der Anforderung behoben werden. In anderen Fällen müssen Sie unter Umständen andere Bereiche genau überprüfen.

Als Projektmitglied können Sie die Anforderungsdetails in vRealize Automation Cloud Assembly überprüfen.

### Verfahren

- 1 Um festzustellen, ob eine Anforderung fehlgeschlagen ist, klicken Sie auf die Registerkarte **Bereitstellungen** und suchen Sie nach der Bereitstellungskarte.



Fehlgeschlagene Bereitstellungen werden auf der Karte angezeigt.

- a Schauen Sie sich die Fehlermeldung an.
- b Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf den Bereitstellungsnamen für die Bereitstellungsdetails.

## 2 Klicken Sie auf der Seite mit den Bereitstellungsdetails auf die Registerkarte **Verlauf**.

WP - ROR2 Create Failed ACTIONS

No description

Requestor: fritz  
Project: Tiger Team  
Cloud Template: WordPress Template

Expires on: Never  
Last updated: Sep 9, 2020, 12:06:42 PM  
Created on: Sep 9, 2020, 12:06:38 PM

HIDE SUMMARY

Topology History

Sep 9, 2020, 12:06:42 PM CREATE fritz 2.a

Create Failed Requested by: fritz Provisioning diagram 2.c

Events Request details

| Timestamp        | Status                  | Resource type | Resource name      | Details <span>2.b</span>                                                                                                             |
|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sep 9, 2020, ... | REQUEST_FAILED          |               |                    | Could not find any profile to match network 'WP-Network-Private' of type 'EXISTING' with constraints '[type:isolated-net, env:dev]'. |
| Sep 9, 2020, ... | COMPLETION_FINISHED     |               |                    |                                                                                                                                      |
| Sep 9, 2020, ... | COMPLETION_IN_PROGRE... |               |                    |                                                                                                                                      |
| Sep 9, 2020, ... | ALLOCATE_FAILED         | Cloud.Network | WP-Network-Private | Could not find any profile to match...                                                                                               |


8 Events

- Überprüfen Sie die Ereignisstruktur, um herauszufinden, an welcher Stelle der Bereitstellungsvorgang fehlgeschlagen ist. Diese Struktur ist nützlich, wenn Sie eine Bereitstellung ändern, die Änderung aber fehlschlägt.  
  
In der Struktur wird auch angezeigt, wann Sie Bereitstellungsaktionen ausführen. Sie können die Struktur auch zur Behebung der Fehler bei fehlgeschlagenen Änderungen verwenden.
- Unter **Details** finden Sie eine ausführlichere Version der Fehlermeldung.
- Wurde als Element eine vRealize Automation Cloud Assembly-Cloud-Vorlage angefordert, können Sie mithilfe der Verknüpfung rechts neben der Meldung die vRealize Automation Cloud Assembly-Anwendung öffnen und die **Anforderungsdetails** anzeigen.

## 3 Unter **Anforderungsdetails** finden Sie den Bereitstellungs-Workflow für fehlgeschlagene Komponenten, anhand dessen Sie das Problem untersuchen können.

Der Anforderungsverlauf wird 48 Stunden beibehalten.

Sie können den gelöschten Bereitstellungsverlauf bis zu 90 Tage nach dem Löschen anzeigen und filtern.




- a Schauen Sie sich die Fehlermeldung an.
  - b Sie können den **Entwicklungsmodus** aktivieren, um zwischen dem einfachen Bereitstellungs-Workflow und einem ausführlichen Flussdiagramm zu wechseln.
  - c Klicken Sie auf die Karte, um das Bereitstellungsskript zu überprüfen.
- 4 Beheben Sie die Fehler und stellen Sie die Cloud-Vorlage erneut bereit.

Die Fehler liegen möglicherweise in der Konstruktion der Vorlage oder sind auf die Konfiguration Ihrer Infrastruktur zurückzuführen.

### Nächste Schritte

Nach der Behebung der Fehler und der Bereitstellung der Cloud-Vorlage werden Informationen ähnlich dem folgenden Beispiel in den Anforderungsdetails angezeigt. Zur Anzeige der Anforderungsdetails wählen Sie **Infrastruktur > Aktivität > Anforderungen** aus.



## Vorgehensweise zum Verwalten des Lebenszyklus einer abgeschlossenen vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellung

Nach dem Bereitstellen und Ausführen einer Bereitstellung stehen Ihnen mehrere Aktionen zur Verfügung, die Sie zum Verwalten der Bereitstellung ausführen können. Die Lebenszyklusverwaltung kann das Ein- und Ausschalten, das Ändern der Größe und das Löschen einer Bereitstellung umfassen. Sie können auch verschiedene Aktionen für einzelne Komponenten ausführen, um diese zu verwalten.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie auf **Bereitstellungen** und suchen Sie nach der Bereitstellung.
- 2 Klicken Sie für den Zugriff auf die Bereitstellungsdetails auf den Namen der Bereitstellung.

In den Bereitstellungsdetails erhalten Sie Informationen dazu, wie die Ressourcen bereitgestellt werden und welche Änderungen vorgenommen wurden. Sie können auch Informationen zur Preisgestaltung, zum aktuellen Zustand der Bereitstellung sowie zu Ressourcen anzeigen, die geändert werden müssen.

The screenshots illustrate the following views:


- Topology View:** Shows a resource tree with 'Cloud\_vSphere\_Machine\_1[0]' and 'Cloud\_vSphere\_Machine\_1[1]', each with an 'Attached volumes' section.
- History View:** Displays a 'Create' operation with a 'Successful' status. It includes a table with columns: Timestamp, Status, Resource type, Resource name, and Details. The table shows two entries: 'REQUEST\_FINISHED' and 'COMPLETION\_FINISHED'.
- Price View:** Shows a 'Price analysis' section with 'Overall' and 'Details' tabs. It displays 'Price month to date' as \$0.38 and 'Last month' as \$0.38. A bar chart shows price trends over time.
- Monitor View:** Displays 'CPU (%)' and 'Memory' usage for 'Cloud\_vSphere\_Machine\_1-mcm306191-163093649552'. A line graph shows CPU usage over time, with a peak around Mar 17, 2021, 7:36:58 AM.
- Alerts View:** Shows a list of alerts, including 'Definition\_Deployment\_VM' and 'AlertDefinition\_Deployment\_has\_cost'. It includes filters for 'Severity' and 'Status'.
- Optimize View:** Displays 'Underutilized VMs' with a summary showing 2 idle VMs and 0 powered off VMs. Below is a table of underutilized VMs.

| Status                  | VM                                             | Allocated CPU (vCPUs) | Allocated Memory (MB) | Allocated Storage (GB) |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Idle since Mar 09, 2021 | Cloud_vSphere_Machine_1-mcm306191-163093649552 | 4                     | 6,144                 | 1                      |
| Idle since Mar 09, 2021 | Cloud_vSphere_Machine_1-mcm306192-163093649552 | 4                     | 6,144                 | 1                      |

- Registerkarte **Topologie**. Sie können die Registerkarte „Topologie“ verwenden, um sich über die Bereitstellungsstruktur und die Bereitstellungsressourcen zu informieren.
- Registerkarte **Verlauf**. Die Registerkarte „Verlauf“ enthält alle Bereitstellungsereignisse sowie sämtliche Ereignisse, die sich auf Aktionen beziehen, die nach der Bereitstellung des angeforderten Elements ausgeführt wurden. Treten während des Bereitstellungsvorgangs Probleme auf, können Sie die Ereignisse auf der Registerkarte „Verlauf“ zur Fehlerbehebung nutzen.


- Registerkarte **Preisgestaltung**. Sie können die Preisgestaltungskarte verwenden, um die Kosten der Bereitstellung für Ihre Organisation zu ermitteln. Die Preisgestaltungsinformationen basieren auf vRealize Operations Manager- oder CloudHealth-Integrationen.
  - Registerkarte **Überwachen**. Die Daten auf der Registerkarte „Überwachen“ bieten Informationen zur Integrität Ihrer Bereitstellung basierend auf Daten aus vRealize Operations Manager.
  - Registerkarte **Warnungen**. Auf der Registerkarte „Warnungen“ werden aktive Warnungen zu den Bereitstellungsressourcen angezeigt. Sie können die Warnung verwerfen oder Referenzhinweise hinzufügen. Die Warnungen basieren auf Daten von vRealize Operations Manager.
  - Registerkarte **Optimieren**. Die Registerkarte „Optimieren“ enthält Nutzungsinformationen zu Ihrer Bereitstellung sowie Vorschläge zur Rückforderung oder anderweitigen Änderung der Ressourcen zum Optimieren des Ressourcenverbrauchs. Die Optimierungsinformationen basieren auf Daten aus vRealize Operations Manager.
- 3 Wenn Sie feststellen, dass die aktuelle Konfiguration einer Bereitstellung zu kostspielig ist, und Sie die Größe einer Komponente ändern möchten, wählen Sie die Komponente auf der Seite „Topologie“ aus und klicken Sie dann auf der Seite zu der Komponente auf **Aktionen > Größe ändern**.

Die verfügbaren Aktionen hängen von der -Komponente, dem Cloud-Konto und Ihren Berechtigungen ab.



- 4 Im Verlauf des Entwicklungslebenszyklus wird eine Ihrer Bereitstellungen nicht mehr benötigt. Um die Bereitstellung zu entfernen und Ressourcen zurückzufordern, wählen Sie **Aktionen > Löschen** aus.


Die verfügbaren Aktionen richten sich nach dem Status der Bereitstellung.



- 5 Um Ihre gelöschten Bereitstellungen anzuzeigen, klicken Sie auf den Filter auf der Registerkarte **Bereitstellungen** und aktivieren Sie die Umschaltoption **Nur gelöschte Bereitstellungen**.

Die Liste der Bereitstellungen ist nun auf diejenigen beschränkt, die gelöscht wurden. Möglicherweise möchten Sie den Verlauf einer bestimmten Bereitstellung überprüfen. Beispielsweise zum Abrufen des Namens einer gelöschten Maschine.

Die gelöschten Bereitstellungen werden 90 Tage aufgelistet.



## Nächste Schritte

Weitere Informationen über mögliche Aktionen finden Sie unter [Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?](#).

## Welche Aktionen kann ich auf vRealize Automation Cloud Assembly-Bereitstellungen ausführen?

Nachdem Sie Cloud-Vorlagen bereitgestellt haben, können Sie Aktionen in vRealize Automation Cloud Assembly ausführen, um die Ressourcen zu verwalten. Die verfügbaren Aktionen hängen vom Ressourcentyp und davon ab, ob die Aktionen auf einem bestimmten Cloud-Konto oder einer Integrationsplattform unterstützt werden.

Welche Aktionen verfügbar sind, hängt auch davon ab, welche Ausführungsberechtigungen Ihr Administrator Ihnen erteilt hat.

Als Administrator oder Projektadministrator können Sie Richtlinien für Tag-2-Aktionen in vRealize Automation Service Broker einrichten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur [Vorgehensweise für das Erteilen von Berechtigungen an Verbraucher für Service Broker Tag-2-Aktionsrichtlinien](#).

Möglicherweise sehen Sie auch Aktionen, die nicht in der Liste enthalten sind. Dies sind wahrscheinlich benutzerdefinierte Aktionen, die von Ihrem Administrator hinzugefügt wurden. Dies kann beispielsweise eine [Vorgehensweise zum Erstellen einer vRealize Automation Cloud Assembly-Ressourcenaktion für vMotion einer virtuellen Maschine](#) sein.

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen

| Aktion                      | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festplatte hinzufügen       | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Fügt vorhandenen virtuellen Maschinen zusätzliche Festplatten hinzu.</p> <p>Wenn Sie einer Azure-Maschine eine Festplatte hinzufügen, wird die persistente Festplatte oder die nicht persistente Festplatte in der Ressourcengruppe bereitgestellt, die die Maschine enthält.</p> <p>Wenn Sie einer Azure-Maschine eine Festplatte hinzufügen, können Sie die neue Festplatte auch mit dem im Speicherprofil konfigurierten Azure-Festplattenverschlüsselungssatz verschlüsseln.</p> <p>Wenn Sie vSphere-Maschinen eine Festplatte hinzufügen, können Sie den SCSI-Controller auswählen, dessen Priorität in der Cloud-Vorlage festgelegt und bereitgestellt wurde. Sie können auch die Einheitennummer für die neue Festplatte angeben. Ohne einen ausgewählten Controller können Sie keine Einheitennummer angeben. Wenn Sie keinen Controller auswählen oder keine Einheitennummer bereitstellen, wird die neue Festplatte auf dem ersten verfügbaren Controller bereitgestellt und dann der nächsten verfügbaren Einheitennummer auf diesem Controller zugewiesen.</p> <p>Wenn Sie für ein Projekt mit definierten Speichergrenzwerten einer vSphere-Maschine eine Festplatte hinzufügen, wird die hinzugefügte Maschine nicht im Rahmen der Speichergrenzwerte berücksichtigt. Nur Festplatten mit geänderter Größe werden berücksichtigt.</p> <p>Wenn Sie VMware Storage DRS (SDRS) verwenden und der Datenspeicher-Cluster im Speicherprofil konfiguriert ist, können Sie Festplatten auf SDRS zu vSphere-Maschinen hinzufügen.</p> |
| Salt-Konfiguration anwenden | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                                                                            | <p>Installieren Sie einen Salt-Minion oder aktualisieren Sie einen vorhandenen Minion auf einer virtuellen Maschine. Die Option „Salt-Konfiguration anwenden“ ist verfügbar, wenn Sie die SaltStack Config-Integration konfiguriert haben.</p> <p>Um eine Konfiguration anzuwenden, müssen Sie eine Authentifizierungsmethode auswählen. Der <b>Remote-Zugriff mit vorhandenen Anmeldedaten</b> verwendet die in der Bereitstellung enthaltenen Anmeldedaten für den Remote-Zugriff. Wenn Sie die Anmeldedaten auf der Maschine nach der Bereitstellung geändert haben, kann die Aktion fehlschlagen. Wenn Sie die neuen Anmeldedaten kennen, verwenden Sie die Kennwortauthentifizierungsmethode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion       | Gilt für die folgenden Ressourcentypen                                                                                           | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | <p>Die Methoden <b>Kennwort</b> und <b>Privater Schlüssel</b> verwenden den Benutzernamen und das Kennwort oder den Schlüssel, um Ihre Anmeldeinformationen zu validieren und dann mithilfe von SSH eine Verbindung mit der virtuellen Maschine herzustellen.</p> <p>Wenn Sie keinen Wert für die Master-ID und die Minion-ID angeben, erstellt Salt die Werte für Sie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abbrechen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bereitstellungen</li> <li>■ Verschiedene Ressourcentypen in Bereitstellungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Bricht eine Bereitstellung oder eine Tag-2-Aktion für eine Bereitstellung oder Ressource ab, während die Anforderung verarbeitet wird.</p> <p>Sie können die Anforderung auf der Bereitstellungskarte oder in den Bereitstellungsdetails abbrechen. Nachdem Sie die Anforderung abgebrochen haben, wird sie auf der Registerkarte <b>Bereitstellungen</b> als fehlgeschlagene Anforderung angezeigt. Verwenden Sie die Aktion <b>Löschen</b>, um alle bereitgestellten Ressourcen freizugeben und die Bereitstellungsliste zu bereinigen.</p> <p>Eine Methode zur Verwaltung der Bereitstellungszeit besteht darin, eine Anforderung abubrechen, die nach Ihrer Einschätzung zu lange ausgeführt wurde. Es ist jedoch effizienter, den <b>Anforderungstimeout</b> in den Projekten festzulegen. Die standardmäßige Zeitüberschreitung beträgt zwei Stunden. Falls die Arbeitslastbereitstellung für ein Projekt mehr Zeit erfordert, können Sie den Wert auf einen längeren Zeitraum festlegen.</p> |
| Lease ändern | Bereitstellungen                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                  | <p>Ändert das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Lease abläuft.</p> <p>Wenn eine Lease abläuft, wird die Bereitstellung gelöscht und die Ressourcen werden zurückgefordert.</p> <p>Lease-Richtlinien werden in vRealize Automation Service Broker festgelegt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion          | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besitzer ändern | Bereitstellungen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Ändert den Besitzer der Bereitstellung in den ausgewählten Benutzer. Der ausgewählte Benutzer muss Mitglied des Projekts sein, in dem die Anforderung bereitgestellt wurde</p> <p>Wenn Sie einen Dienst- oder Projektadministrator als Besitzer zuweisen möchten, müssen Sie ihn als Projektmitglied hinzufügen.</p> <p>Wenn ein Cloud-Vorlagendesigner eine Vorlage bereitstellt, ist er sowohl Anforderer als auch Besitzer. Ein Anforderer kann jedoch ein anderes Projektmitglied als Besitzer festlegen.</p> <p>Sie können mithilfe von Richtlinien steuern, welche Vorgänge ein Besitzer mit einer Bereitstellung ausführen kann, und ihm mehr oder weniger restriktive Berechtigungen erteilen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projekt ändern  | Bereitstellungen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Die Aktion „Projekt ändern“ ist nur für Bereitstellungen mit per Onboarding eingebundenen Ressourcen verfügbar. Die per Onboarding eingebundenen Bereitstellungen dürfen nur Maschinen und Festplatten enthalten. Die Aktion ist weder für bereitgestellte Cloud-Vorlagen noch für migrierte Bereitstellungen verfügbar.</p> <p>Wenn Sie Änderungen an den Bereitstellungsressourcen vornehmen, z. B. eine Festplatte hinzufügen, können Sie die Aktion „Projekt ändern“ nicht ausführen.</p> <p>Ändern Sie das Projekt einer per Onboarding eingebundenen Bereitstellung. Mit dieser Aktion können Sie einzelne Bereitstellungen aus dem Onboarding-Projekt in ein anderes Projekt ändern.</p> <p>Aktionseinschränkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der die Aktion initierende Benutzer muss über die Berechtigung zum Ausführen der Projektänderungsaktion verfügen.</li> <li>■ Wenn Sie ein Administrator sind, der die Bereitstellung verschieben möchte, können Sie die Bereitstellung in ein Projekt verschieben, dessen Besitzer kein Mitglied ist und daher den Zugriff verliert. Sie können den Benutzer zum Zielprojekt hinzufügen oder die Bereitstellung in ein Projekt verschieben, in dem er Mitglied ist.</li> <li>■ Die Cloud-Zonen des Zielprojekts müssen mit den Cloud-Zonen des Quellprojekts identisch sein. Ist dies nicht der Fall, funktionieren zukünftige Tag-2-Aktionen, einschließlich von Ihnen ausgeführte Cloud-Konto-/Region-Ressourcen, möglicherweise nicht.</li> </ul> |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion                       | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitsgruppen ändern    | Maschinen                              | ■ VMware vSphere               | <p>Sie können Sicherheitsgruppen mit Maschinennetzwerken in einer Bereitstellung verknüpfen und deren Verknüpfung aufheben. Die Änderungsaktion wird auf vorhandene und bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppen für NSX-V und NSX-T angewendet. Diese Aktion ist nur für Einzelmaschinen und nicht für Maschinencluster verfügbar. Zum Verknüpfen einer Sicherheitsgruppe mit dem Maschinennetzwerk muss die Sicherheitsgruppe in der Bereitstellung vorhanden sein.</p> <p>Durch Trennen einer Sicherheitsgruppe von allen Netzwerken sämtlicher Maschinen in der Bereitstellung wird die Sicherheitsgruppe nicht aus der Bereitstellung entfernt.</p> <p>Diese Änderungen wirken sich nicht auf die Sicherheitsgruppen aus, die im Rahmen der Netzwerkprofile angewendet werden.</p> <p>Mit dieser Aktion wird die Sicherheitsgruppenkonfiguration der Maschine geändert, ohne dass die Maschine neu erstellt wird. Hierbei handelt es sich um eine nicht destruktive Änderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie zum Ändern der Sicherheitsgruppenkonfiguration die Maschine im Topologiebereich aus. Klicken Sie dann im rechten Bereich auf das Menü <b>Aktion</b> und wählen Sie <b>Sicherheitsgruppen ändern</b> aus. Sie können die Verknüpfung der Sicherheitsgruppen mit den Maschinennetzwerken jetzt hinzufügen oder entfernen.</li> </ul> |
| Mit Remote-Konsole verbinden | Maschinen                              | ■ VMware vSphere               | <p>Öffnen Sie eine Remotesitzung auf der ausgewählten Maschine.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen für eine erfolgreiche Verbindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie als Verbraucher der Bereitstellung sicher, dass die bereitgestellte Maschine eingeschaltet ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion                         | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festplatten-Snapshot erstellen | Maschinen und Festplatten              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Microsoft Azure</li> </ul>                                                                                           | <p>Erstellen Sie einen Snapshot einer VM-Festplatte oder einer Speicherfestplatte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Maschinen erstellen Sie Snapshots für einzelne Maschinenfestplatten, einschließlich Startfestplatte, Image-Festplatten und Speicherfestplatten.</li> <li>■ Bei Speicherfestplatten erstellen Sie Snapshots von unabhängigen verwalteten Festplatten und nicht von nicht verwalteten Festplatten.</li> </ul> <p>Zusätzlich zur Angabe eines Snapshot-Namens können Sie auch die folgenden Informationen für den Snapshot angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inkrementeller Snapshot. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anstelle eines vollständigen Snapshots einen Snapshot der Änderungen seit dem letzten Snapshot zu erstellen.</li> <li>■ Ressourcengruppe. Geben Sie den Namen der Zielressourcengruppe ein, in der Sie den Snapshot erstellen möchten. Standardmäßig wird der Snapshot in derselben Ressourcengruppe erstellt, die von der übergeordneten Festplatte verwendet wird.</li> <li>■ Verschlüsselungssatz-ID. Wählen Sie den Verschlüsselungsschlüssel für den Snapshot aus. Standardmäßig wird der Snapshot mit demselben Schlüssel verschlüsselt, der von der übergeordneten Festplatte verwendet wird.</li> <li>■ Tags. Geben Sie alle Tags ein, die Ihnen bei der Verwaltung der Snapshots in Microsoft Azure helfen.</li> </ul> |
| Snapshot erstellen             | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                                           | <p>Erstellt einen Snapshot der virtuellen Maschine.</p> <p>Wenn Ihnen in vSphere nur zwei Snapshots zur Verfügung stehen und Sie diese bereits erstellt haben, ist dieser Befehl erst wieder verfügbar, nachdem Sie einen Snapshot gelöscht haben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Löschen                        | Bereitstellungen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Löscht eine Bereitstellung.</p> <p>Alle Ressourcen werden gelöscht und anschließend zurückgefordert.</p> <p>Wenn ein Löschvorgang fehlschlägt, können Sie die Löschaktion für eine Bereitstellung ein zweites Mal ausführen. Während des zweiten Versuchs können Sie <b>Fehler beim Löschen ignorieren</b> auswählen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Bereitstellung gelöscht, aber die Ressourcen werden möglicherweise nicht zurückgefordert. Sie sollten die Systeme, auf denen die Bereitstellung erfolgt ist, daraufhin überprüfen, ob alle Ressourcen entfernt wurden. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die restlichen Ressourcen auf diesen Systemen manuell löschen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion                        | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | NSX-Gateway                            | ■ NSX                                                                          | Löschen Sie die NAT-Portweiterleitungsregeln aus einem NSX-T- oder NSX-V-Gateway.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Maschinen und Lastausgleichsdienste    | ■ Amazon Web Services<br>■ Microsoft Azure<br>■ VMware vSphere<br>■ VMware NSX | Löscht eine Maschine oder einen Lastausgleichsdienst aus einer Bereitstellung. Diese Aktion könnte dazu führen, dass die Bereitstellung unbrauchbar wird.                                                                                                                                                                                          |
|                               | Sicherheitsgruppen                     | ■ NSX-T<br>■ NSX-V                                                             | Wenn die Sicherheitsgruppe mit keiner Maschine in der Bereitstellung verknüpft ist, entfernt der Prozess die Sicherheitsgruppe aus der Bereitstellung.<br>■ Handelt es sich um eine bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe, wird sie auf dem Endpoint gelöscht.<br>■ Handelt es sich um eine freigegebene Sicherheitsgruppe, schlägt die Aktion fehl. |
| Festplatten-Snapshots löschen | Maschinen und Festplatten              | ■ Microsoft Azure                                                              | Löschen Sie eine Azure-Festplatte einer virtuellen Maschine oder einen Snapshot einer verwalteten Festplatte.<br>Diese Aktion ist verfügbar, wenn mindestens ein Snapshot vorhanden ist.                                                                                                                                                           |
| Snapshot löschen              | Maschinen                              | ■ VMware vSphere<br>■ Google Cloud Platform                                    | Löscht einen Snapshot der virtuellen Maschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Startdiagnose deaktivieren    | Maschinen                              | ■ Microsoft Azure                                                              | Deaktivieren Sie die Funktion zum Debuggen virtueller Azure-Maschinen.<br>Die Option „Deaktivieren“ ist nur verfügbar, wenn die Funktion aktiviert ist.                                                                                                                                                                                            |
| Tags bearbeiten               | Bereitstellungen                       | ■ Amazon Web Services<br>■ Microsoft Azure<br>■ VMware vSphere                 | Fügt Ressourcen-Tags hinzu oder ändert Ressourcen-Tags, die auf einzelne Bereitstellungsressourcen angewendet werden.                                                                                                                                                                                                                              |
| Startdiagnose aktivieren      | Maschinen                              | ■ Microsoft Azure                                                              | Aktivieren Sie die Azure-Funktion zum Debuggen virtueller Maschinen, um Fehler beim Starten von virtuellen Maschinen zu diagnostizieren. Die Startdiagnoseinformationen sind in Ihrer Azure-Konsole verfügbar.<br>Die Option „Aktivieren“ ist nur verfügbar, wenn die Funktion derzeit nicht aktiviert ist.                                        |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)


| Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terraform-Status abrufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terraform-Konfiguration                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Zeigen Sie die Terraform-Statusdatei an.</p> <p>Um Änderungen anzuzeigen, die an den Terraform-Maschinen auf den Cloud-Plattformen, auf denen sie bereitgestellt wurden, vorgenommen wurden, und die Bereitstellung zu aktualisieren, führen Sie zuerst die Aktion „Terraform-Status aktualisieren“ und dann die hier beschriebene Aktion „Terraform-Status abrufen“ aus.</p> <p>Wenn die Datei in einem Dialogfeld angezeigt wird, ist die Datei für ca. 1 Stunde verfügbar. Danach müssen Sie eine weitere Aktualisierungsaktion durchführen. Sie können die Datei kopieren, wenn Sie sie zur späteren Verwendung benötigen.</p> <p>Sie können die Datei auch auf der Registerkarte „Bereitstellungsverlauf“ anzeigen. Wählen Sie auf der Registerkarte „Ereignisse“ das Ereignis „Terraform-Status abrufen“ aus und klicken Sie auf <b>Anforderungsdetails</b>. Wenn die Datei nicht abgelaufen ist, klicken Sie auf <b>Inhalt anzeigen</b>. Wenn die Datei abgelaufen ist, können Sie die Aktionen zum Aktualisieren und Abrufen erneut ausführen.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Sie können für die in die Konfiguration eingebetteten Terraform-Ressourcen andere Tag-2-Aktionen ausführen. Welche Aktionen verfügbar sind, hängt vom Ressourcentyp, der Cloud-Plattform, auf der sie bereitgestellt werden, und davon ab, ob Sie dazu berechtigt sind, die Aktionen basierend auf einer Tag-2-Richtlinie auszuführen.</p> |                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bereitstellungen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                  | Schaltet die Bereitstellung aus, ohne das Gastbetriebssystem herunterzufahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | Schaltet die virtuelle Maschine aus, ohne die Gastbetriebssysteme herunterzufahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bereitstellungen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                  | Schaltet die Bereitstellung ein. Wenn die Ressourcen angehalten wurden, wird der normale Betrieb an dem Punkt fortgesetzt, an dem die Ressourcen angehalten wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion            | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | Schaltet die Maschine ein. Wenn die Maschine angehalten wurde, wird der normale Betrieb an dem Punkt fortgesetzt, an dem die Maschine angehalten wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Neu starten       | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                                             | <p>Startet das Gastbetriebssystem auf einer virtuellen Maschine neu.</p> <p>VMware Tools muss auf einer vSphere-Maschine installiert sein, damit diese Aktion verwendet werden kann.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neu konfigurieren | Lastausgleichsdienste                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware NSX</li> </ul>                                      | <p>Ändern Sie die Größe des Lastausgleichsdiensts und die Protokollierungsebene.</p> <p>Sie können auch Routen hinzufügen oder entfernen sowie das Protokoll, den Port, die Systemzustandskonfiguration und die Mitgliederpooleinstellungen ändern.</p> <p>Für NSX-Lastausgleichsdienste können Sie die Integritätsprüfung aktivieren oder deaktivieren und die Integritätsoptionen bearbeiten. Für NSX-T können Sie die Prüfung auf „aktiv“ oder „passiv“ festlegen. NSX-V bietet keine Unterstützung für passive Integritätsprüfungen.</p> |
|                   | Portweiterleitung für NSX-Gateway      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NSX-T</li> <li>■ NSX-V</li> </ul>                                                                                    | Fügen Sie die NAT-Portweiterleitungsregeln zu einem NSX-T- oder NSX-V-Gateway hinzu, bearbeiten oder löschen Sie diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion                         | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitsgruppen             |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NSX-T</li> <li>■ NSX-V</li> <li>■ VMware Cloud</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                  | <p>Fügen Sie Firewallregeln oder Einschränkungen hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie diese, je nachdem, ob es sich bei der Sicherheitsgruppe um eine bedarfsgesteuerte oder eine vorhandene Sicherheitsgruppe handelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bedarfsgesteuerte Sicherheitsgruppe</b><br/>Fügen Sie Firewallregeln für NSX-T-Sicherheitsgruppen und bedarfsgesteuerte VMware Cloud-Sicherheitsgruppen hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie diese. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie zum Hinzufügen oder Entfernen einer Regel die Sicherheitsgruppe im Topologiebereich aus, klicken Sie auf das Menü <b>Aktion</b> im rechten Fensterbereich und wählen Sie <b>Neu konfigurieren</b> aus. Sie können die Regeln jetzt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.</li> </ul> </li> <li>■ <b>Vorhandene Sicherheitsgruppe</b><br/>Fügen Sie Einschränkungen für vorhandene NSX-V-, NSX-T- und VMware Cloud-Sicherheitsgruppen hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie diese. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wählen Sie zum Hinzufügen oder Entfernen einer Einschränkung die Sicherheitsgruppe im Topologiebereich aus, klicken Sie auf das Menü <b>Aktion</b> im rechten Fensterbereich und wählen Sie <b>Neu konfigurieren</b> aus. Sie können die Einschränkungen jetzt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.</li> </ul> </li> </ul> |
| Terraform-Status aktualisieren | Terraform-Konfiguration                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Rufen Sie die neueste Iteration der Terraform-Statusdatei ab.</p> <p>Um Änderungen abzurufen, die an den Terraform-Maschinen auf den Cloud-Plattformen, auf denen sie bereitgestellt wurden, vorgenommen wurden, und die Bereitstellung zu aktualisieren, führen Sie zuerst die Aktion „Terraform-Status aktualisieren“ aus.</p> <p>Um die Datei anzuzeigen, führen Sie die Aktion <b>Terraform-Status abrufen</b> für die Konfiguration aus.</p> <p>Verwenden Sie die Registerkarte „Bereitstellungsverlauf“, um den Aktualisierungsvorgang zu überwachen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion                         | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festplatte entfernen           | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Entfernt Festplatten von vorhandenen virtuellen Maschinen.</p> <p>Wenn Sie die Tag-2-Aktion für eine Bereitstellung ausführen, bei der vSphere-Maschinen und -Festplatten bereitgestellt werden, wird die Festplattenanzahl zurückgewonnen, da sie auf die Grenzwerte für den Projektspeicher angerechnet wird. Die Grenzwerte für den Projektspeicher gelten nicht für zusätzliche Festplatten, die Sie nach der Bereitstellung im Rahmen einer Tag-2-Aktion hinzugefügt haben.</p>                                                                                                                                                |
| Zurücksetzen                   | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                            | Erzwingt den Neustart einer virtuellen Maschine, ohne das Gastbetriebssystem herunterzufahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Größe anpassen                 | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | Erhöht oder verringert die CPU und den Arbeitsspeicher einer virtuellen Maschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Größe von Startlaufwerk ändern | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Vergrößert oder verkleinert das Startlaufwerk.</p> <p>Wenn Sie die Tag-2-Aktion für eine Bereitstellung ausführen, bei der vSphere-Maschinen und -Festplatten bereitgestellt werden, und die Aktion mit einer Meldung ähnlich der folgenden fehlschlägt: „Der angeforderte Speicher ist größer als die verfügbare Speicherplatzierung“, liegt dies wahrscheinlich an den festgelegten Speichergrenzwerten für Ihre im Projekt definierten vSphere-VM-Vorlagen. Die Grenzwerte für den Projektspeicher gelten nicht für zusätzliche Festplatten, die Sie nach der Bereitstellung im Rahmen einer Tag-2-Aktion hinzugefügt haben.</p> |
| Festplattengröße ändern        | Speicherfestplatte                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> </ul>                                                      | <p>Erhöht die Kapazität einer Speicherfestplatte.</p> <p>Wenn Sie die Tag-2-Aktion für eine Bereitstellung ausführen, bei der vSphere-Maschinen und -Festplatten bereitgestellt werden, und die Aktion mit einer Meldung ähnlich der folgenden fehlschlägt: „Der angeforderte Speicher ist größer als die verfügbare Speicherplatzierung“, liegt dies wahrscheinlich an den festgelegten Speichergrenzwerten für Ihre im Projekt definierten vSphere-VM-Vorlagen. Die Grenzwerte für den Projektspeicher gelten nicht für zusätzliche Festplatten, die Sie nach der Bereitstellung im Rahmen einer Tag-2-Aktion hinzugefügt haben.</p> |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion                     | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | Vergrößern oder verkleinern Sie die in der Maschine-Image-Vorlage enthaltenen Festplatten und alle angehängten Festplatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neu starten                | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Microsoft Azure</li> </ul>                                                                                           | Führt eine ausgeführte Maschine herunter und startet sie neu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Snapshot wiederherstellen  | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                                                                            | Stellt einen vorherigen Snapshot der Maschine wieder her. Es muss ein Snapshot vorhanden sein, damit Sie diese Aktion ausführen können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puppet-Aufgabe durchführen | Verwaltete Ressourcen                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puppet Enterprise</li> </ul>                                                                                         | <p>Führt die ausgewählte Aufgabe auf Maschinen in Ihrer Bereitstellung aus.</p> <p>Die Aufgaben werden in Ihrer Puppet-Instanz definiert. Sie müssen in der Lage sein, die Aufgabe zu erkennen und die Eingabeparameter anzugeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herunterfahren             | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                                                                            | Führt das Gastbetriebssystem herunter und schaltet die Maschine aus. VMware Tools muss auf der Maschine installiert sein, damit diese Aktion verwendet werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anhalten                   | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                                                 | Hält die Maschine an, damit sie nicht verwendet werden kann und keine Systemressourcen außer dem verwendeten Speicher verbraucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aktualisieren              | Bereitstellungen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                  | <p>Ändert die Bereitstellung basierend auf den Eingabeparametern.</p> <p>Ein Beispiel finden Sie unter <a href="#">Vorgehensweise zum Verschieben einer bereitgestellten Maschine in ein anderes Netzwerk</a>.</p> <p>Wenn die Bereitstellung auf vSphere-Ressourcen basiert und die Maschine und die Festplatten die Option zum Zählen umfassen, gelten möglicherweise die im Projekt definierten Speichergrenzwerte, wenn Sie die Anzahl erhöhen. Wenn die Aktion mit einer Meldung ähnlich der folgenden fehlschlägt: „Der angeforderte Speicher ist größer als die verfügbare Speicherplatzierung“, liegt dies wahrscheinlich an den festgelegten Speichergrenzwerten für Ihre im Projekt definierten vSphere-VM-Vorlagen. Die Grenzwerte für den Projektspeicher gelten nicht für zusätzliche Festplatten, die Sie nach der Bereitstellung im Rahmen einer Tag-2-Aktion hinzugefügt haben.</p> |

Tabelle 7-2. Liste der möglichen Aktionen (Fortsetzung)

| Aktion                 | Gilt für die folgenden Ressourcentypen | Bereitgestellter Ressourcentyp                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tags aktualisieren     | Maschinen und Festplatten              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul>                                  | Fügt ein Tag hinzu, das auf eine einzelne Ressource angewendet wird, bearbeitet es oder löscht es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Registrierung aufheben | Maschinen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Amazon Web Services</li> <li>■ Google Cloud Platform</li> <li>■ Microsoft Azure</li> <li>■ VMware vSphere</li> </ul> | <p>Die Aktion „Registrierung aufheben“ ist nur für Maschinen einer per Onboarding eingebundenen Bereitstellung verfügbar.</p> <p>Nicht registrierte Maschinen werden zusammen mit allen angehängten Festplatten aus der Bereitstellung entfernt. Indem Sie die Ressourcen entfernen, können Sie den Onboarding-Workflow für die nicht registrierte Maschine erneut ausführen. Es ist möglicherweise empfehlenswert, das Onboarding für die Ressource erneut auszuführen, dieses Mal in ein neues Projekt.</p> <p>Wenn Sie vor dem Aufheben der Registrierung der Maschine Änderungen an der Maschine vornehmen, z. B. eine Festplatte hinzufügen, schlägt die Aktion zum Aufheben der Registrierung fehl.</p> |