

vRealize Business for Cloud 설치 가이드

vRealize Business for Cloud Standard 7.0.1 및
vRealize Business for Cloud Advanced 7.0.1
vRealize Business 7.0.1
vRealize Business for Cloud 7.0.1



vmware®

VMware 웹 사이트 (<https://docs.vmware.com/kr/>) 에서 최신 기술 문서를 확인할 수 있습니다.
이 문서에 대한 의견이 있으면 docfeedback@vmware.com으로 사용자 의견을 보내주십시오.

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

Copyright © 2013 – 2016 VMware, Inc. 판권 소유. [저작권 및 상표 정보](#).

목차

vRealize Business for Cloud 설치 및 관리 5

1 vRealize Business for Cloud 소개 6

- 클라우드 운영 관리자가 직면하는 문제 6
- vRealize Business for Cloud 목표 6
- vRealize Business for Cloud 아키텍처 7
- 지원되는 제품 통합 10

2 vRealize Business for Cloud 설치 12

- vRealize Business for Cloud 시스템 요구 사항 12
- vRealize Business for Cloud 배포 시나리오 및 모범 사례 15
- vSphere 에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포 16
- vCloud Director 에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포 19
- 원격 데이터 수집기 배포 21
- 원격 데이터 수집기를 vRealize Business for Cloud 서버에 등록 21
- vRealize Business for Cloud 장치 시작 22
- vRealize Business for Cloud 를 vRealize Automation 에 등록합니다 23
- vRealize Automation 을 사용하여 vRealize Business for Cloud 에 액세스 24
- vRealize Business for Cloud 의 vRealize Automation 등록 취소 25
- vRealize Business for Cloud 가상 장치 관리 25
- 시간 동기화 구성 28
- vRealize Business for Cloud 의 SSL 인증서 변경 또는 대체 29
- SSH 설정 사용 또는 사용 안 함 29
- vRealize Business for Cloud 에 대한 VMware 고객 환경 개선 프로그램 참여 또는 탈퇴 30

3 vRealize Business for Cloud 업그레이드 31

- 웹 콘솔을 사용하여 7.x.x 버전 업그레이드 31
- 다운로드 가능한 ISO 이미지를 사용하여 7.x.x 업그레이드 32
- vRealize Business Standard 6.2.3에서 7.x.x로 마이그레이션 34
- 중간 vRealize Business for Cloud 버전으로 업그레이드 34

4 vRealize Business for Cloud 설정 37

- vRealize Business for Cloud 관리 37
- 프라이빗 클라우드 연결 관리 38
- 퍼블릭 클라우드 계정 관리 42
- vRealize Business for Cloud 에 대한 참조 데이터베이스 업데이트 55
- 지원 파일 생성 및 다운로드 56
- vRealize Business for Cloud 라이선스 업데이트 56

- vRealize Business Enterprise 통합을 위한 토큰 생성 57
- 데이터 수집기 관리 58
- 서버 하드웨어 비용의 감가상각 계산 59
- 시스템 상태 보기 및 업데이트 60

5 vRealize Business for Cloud 문제 해결 64

- vRealize Business for Cloud 연결 끊김 65
- Business Management 탭 액세스 중 오류 발생 65
- Business Management 탭이 나타나지 않음 66
- Business Management 탭의 HTTP 오류 500 66
- Business Management 탭에 액세스하는 중 HTTP 오류 401 권한이 없음이 발생함 67
- 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 Azure 계정에 대해 표시되지 않음 67
- vRealize Business for Cloud 및 vRealize Automation 연결 실패 67
- vRealize Automation 데이터 수집 실패 68
- 신뢰할 수 없는 인증서 오류 69
- 호스트 이름이 IP 주소와 일치하지 않음 69
- vCenter Server 데이터 수집 실패 70
- vCenter Server 상태가 빨간색으로 표시됨 70
- vCenter Server 스토리지 동기화 실패 71
- vCenter Server 업그레이드 후 데이터 수집 실패 71
- vRealize Business for Cloud 에서 ESXi Server 비용이 두 번 계산됨 72
- vCloud Director 기반 분류 문제 72
- vCloud Director 에 있는 가상 시스템 세부 정보가 표시되지 않음 73
- vRealize Automation 에서 vCloud Director 기반 Blueprint에 대한 Blueprint 비용이 0으로 표시됨 73
- 기타 클라우드 제공자 탭에 Blueprint가 나타남 74
- AWS 계정 추가 실패 74
- 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 Azure 계정에 대해 표시되지 않음 75
- Azure EA 이외의 계정에 대한 데이터 수집 실패 75
- EMC SRM 스토리지 서버를 추가할 수 없음 76
- 스토리지 어레이 세부 정보가 나타나지 않음 76
- 계산된 LUN 요금과 실제 요금이 일치하지 않음 78
- vSphere 또는 vApp으로 프로비저닝된 리소스에 Internet Explorer를 사용하여 연결할 수 없음 79
- 보고서 필터링 관련 문제 79
- monit restart all 명령 관련 문제 80

vRealize Business for Cloud 설치 및 관리

VMware® vRealize Business for Cloud™ 설치 및 관리 가이드는 vRealize Business for Cloud의 설치 및 구성에 대한 정보를 제공합니다.

대상 사용자

이 정보는 vRealize Business for Cloud를 설치하고 구성하려는 모든 사용자를 대상으로 하며 가상 시스템 기술 및 데이터 센터 작업에 익숙한 관리자를 위해 작성되었습니다.

VMware 기술 자료 용어집

VMware 기술 자료에서는 새로운 용어를 정리한 용어집을 제공하고 있습니다. VMware 기술 문서에 사용되는 용어의 정의를 보려면 <http://www.vmware.com/support/pubs>로 이동하십시오.

vRealize Business for Cloud 소개

1

VMware vRealize Business for Cloud는 클라우드 인프라의 재무 측면에 대한 가시성을 개선하고 클라우드 인프라 운영을 최적화할 수 있는 기능을 제공합니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- 클라우드 운영 관리자가 직면하는 문제
- vRealize Business for Cloud 목표
- vRealize Business for Cloud 아키텍처
- 지원되는 제품 통합

클라우드 운영 관리자가 직면하는 문제

조직의 클라우드 운영 관리자는 IaaS(Infrastructure as a Service) 제공에 대한 비용 가시성 및 최적화와 관련하여 지속적으로 다음과 같은 문제에 직면합니다.

- 총 지출은 얼마이고 무엇으로 구성됩니까?
- IaaS의 단위당 제공 비용은 얼마입니까?
- 소비는 시간대별로 어떻게 달라집니까?
- 이러한 서비스는 무엇에 사용되며 각각에 할당되는 비용은 얼마입니까?
- 다른 퍼블릭 클라우드 인프라의 비용과 비교할 때의 비용 효율성은 어떻습니까?
- IaaS 제공을 대신할 잠재적 대체 솔루션의 비용은 얼마입니까?
- 기존 및 이후 운영의 비용을 최적화하려면 위의 정보를 어떻게 사용해야 합니까?
- 관련자에게 보여 줄 정확한 소비 보고서를 작성하려면 어떻게 해야 합니까?

vRealize Business for Cloud 목표

vRealize Business for Cloud는 인프라 및 퍼블릭 클라우드에 대한 비즈니스 관리 및 비용 투명성 기능을 제공합니다.

- 가상 시스템의 현재 비용 및 활용도 수준을 참조로 사용하여 vRealize Automation Blueprint의 가격 책정을 결정합니다.
- 클라우드 환경의 비용 및 사용 가능한 서비스를 바탕으로 프라이빗 또는 퍼블릭 클라우드의 워크로드 배치와 관련된 의사 결정을 내립니다.


- 전체 클라우드 환경의 가상 시스템 및 Blueprint의 소비 비용을 사업부별로 제공합니다.
- 인프라 관련자가 투자 비용 및 운영 비용을 바탕으로 비용을 관리할 수 있도록 합니다.
- 재무 구성을 수행하지 않고도 가상 시스템의 정확한 비용을 산출합니다.
- 스토리지 및 퍼블릭 클라우드 계정의 비용 가시성을 제공합니다.
- vRealize Automation에서 관리하는 비 ESXi 물리적 서버의 비용 확인을 지원합니다.

vRealize Business for Cloud 아키텍처

vRealize Business for Cloud는 사용자에게 IaaS 제공의 재무적 관점에 대한 개선된 가시성을 제공하고 이러한 작업을 최적화하고 개선할 수 있도록 해줍니다.

아키텍처에는 vRealize Business for Cloud의 기본 구성 요소, 서버, FactsRepo 인벤토리 서비스, 데이터 변환 서비스, 데이터 수집 서비스 및 참조 데이터베이스가 나와 있습니다.

그림 1-1. vRealize Business for Cloud 아키텍처



*선택 사항

데이터 수집 서비스

데이터 수집 서비스에는 인벤토리 정보(서버, 가상 시스템, 클러스터, 스토리지 디바이스 및 이들 간의 연결) 및 사용량(CPU 및 메모리) 통계를 모두 검색하기 위한 각 프라이빗/퍼블릭 클라우드 끝점(예: vCenter Server, vCloud Director, AWS 및 vCloud Air)에 대한 서비스 집합이 포함되어 있습니다. 데이터 수집 서비스를 통해 수집된 데이터는 비용 계산에 사용됩니다.

FactsRepo 인벤토리 서비스

vRealize Business for Cloud 서버가 비용 계산에 사용하는 수집된 데이터를 저장하는 MongoDB에 내장된 인벤토리 서비스입니다.

데이터 변환 서비스

데이터 변환 서비스는 데이터 수집 서비스에서 받은 소스 관련 데이터를 FactsRepo에서 소비할 수 있는 구조로 변환합니다. 데이터 변환 서비스는 모든 데이터 수집기의 데이터를 집계하는 단일 지점의 역할을 합니다.

vRealize Business for Cloud 서버

vRealize Business for Cloud 서버는 Pivotal TC Server에서 실행되는 웹 애플리케이션입니다. vRealize Business for Cloud에서는 인벤토리 정보와 통계를 수집하기 위해 주기적으로 실행되는 여러 데이터 수집 서비스가 있고 vPostgres를 영구 저장소로 사용합니다. 데이터 수집 서비스를 통해 수집된 데이터는 비용 계산에 사용됩니다.

참고 vPostgres는 계산된 데이터만 저장하고 FactsRepo는 원시 데이터를 저장합니다.

참조 데이터베이스

이 구성 요소는 지원되는 각 비용 요인에 대한 기본 비용을 제공합니다. 참조 데이터베이스는 자동 또는 수동으로 업데이트되고, 사용자는 최신 데이터 집합을 다운로드하고 데이터 집합을 vRealize Business for Cloud에 가져올 수 있습니다. 새 값은 비용 계산에 영향을 미칩니다. 사용되는 참조 데이터는 설치 중에 선택한 통화에 따라 달라집니다. vRealize Business for Cloud를 배포한 후에는 통화 구성을 변경할 수 없습니다.

서버와 참조 데이터베이스 간의 통신

참조 데이터베이스는 사용자가 수동으로 다운로드 및 설치하거나 자동으로 업데이트되는 압축 및 암호화된 파일입니다. 최신 버전의 참조 데이터베이스를 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 [vRealize Business for Cloud에 대한 참조 데이터베이스 업데이트](#) 섹션을 참조하십시오.

기타 정보 소스

이 소스는 선택 사항이고 설치 및 구성된 경우에만 사용됩니다. 소스에는 vRealize Automation, vCloud Director, vRealize Operations Manager, AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure, vCloud Air 및 EMC SRM(Storage Resource Manager)이 포함됩니다.

vRealize Business for Cloud 작동 방식

vRealize Business for Cloud는 계속적으로 외부 소스에서 데이터를 수집하고 주기적으로 FactsRepo를 업데이트합니다. 수집된 데이터는 대시보드에서 볼 수 있고, 이 데이터를 사용하여 보고서를 생성할 수 있습니다. 데이터 동기화 또는 업데이트는 정기적인 간격으로 수행됩니다. 그러나 시스템 초기화 또는 프라이빗, 퍼블릭 또는 하이브리드 클라우드 계정의 추가 같은 인벤토리 변경 내용이 발생할 경우 데이터 수집 프로세스를 수동으로 트리거할 수 있습니다.

외부 인터페이스

외부 애플리케이션에 게시된 인터페이스/API는 다음과 같습니다.

인터페이스	설명
vRealize Automation	vRealize Business for Cloud를 호출하여 비용 프로파일을 가져옵니다.
vRealize Business Enterprise	REST API를 사용하여 비용 모델 생성의 기준으로 사용되는 인벤토리 정보를 받을 수 있습니다.

지원되는 제품 통합

vRealize Business for Cloud는 다양한 제품과 통합될 수 있으므로 사용자가 직접 정보를 입력하지 않고도 통합을 통해 직접 해당 정보를 사용할 수 있습니다.

VMware vSphere

vRealize Business for Cloud에서는 하나 이상의 vCenter Server 시스템을 추가하여 전체 인벤토리 목록을 가져올 수 있습니다. 인벤토리 목록에는 가상 시스템 구성, ESXi 호스트 용량, 클러스터 용량, 스토리지 정책, 스토리지 용량, 특성 및 태그와 관련된 정보가 포함되어 있습니다.

VMware vCloud Director

vRealize Business for Cloud를 vCloud Director와 통합하면 vCloud Director의 조직 구조를 볼 수 있습니다. vRealize Business for Cloud는 조직, 조직 vDC(가상 데이터 센터), 가상 시스템 및 vApp 구조를 지원합니다.

VMware vRealize Business Enterprise

vRealize Business for Cloud는 REST API를 사용하여 데이터를 수집합니다. 정보에는 가상 시스템, 물리적 서버, 데이터스토어 및 퍼블릭 클라우드에 대한 비용 및 할당과 함께 개체 속성이 포함됩니다. vRealize Business Enterprise에서는 이 API를 사용하여 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 정보를 수집합니다. 이 정보는 비용 모델 및 보고서에서 사용할 수 있습니다.

VMware vRealize Operations Manager

vRealize Business for Cloud는 vCenter Server를 통해 vRealize Operations Manager 5.x 및 6.x와 통합할 수 있습니다. 통합된 환경에서 vRealize Business for Cloud는 클러스터되거나 클러스터 해제된 각 ESXi 호스트에 대해 사용 가능한 CPU 및 메모리 활용도를 수집합니다. 또한 vRealize Operations Manager에서 크기가 초과된 가상 시스템에 대한 정보도 수집합니다.

vRealize Business for Cloud가 vRealize Operations Manager 6.x와 통합된 경우 vRealize Business for Cloud는 전원이 꺼진 VM과 유휴 VM에 대한 추가 세부 정보와 등록된 vCenter Server에서 각 데이터 센터의 사용된 용량 및 남은 용량에 대한 세부 정보도 수집합니다. 기간별 평균을 통해 계산되는 시스템 정의 값을 사용하거나, 글로벌 값을 정의하거나, 각 클러스터 수준의 값을 정의하여 호스트의 예상 CPU 및 메모리 활용도를 설정할 수도 있습니다. 이 값은 가상 시스템 비용 할당을 계산하는 데 사용됩니다.

VMware vRealize Automation

vRealize Business for Cloud는 vRealize Automation에 완벽하게 통합되어 있습니다. vRealize Business for Cloud는 vRealize Automation 사용자 인터페이스에서 **비즈니스 관리**라는 이름의 탭으로 표시됩니다. vRealize Business for Cloud에서는 포함된 VMware Identity Manager 인증 및 권한 부여를 통해 Single Sign-On 지원 및 ID 관리와 같은 vRealize Automation 일반적인 서비스를 사용합니다. vRealize Automation의 IaaS(Infrastructure as a Service) 구성 요소는 vRealize Business for Cloud의 기본 요금 API를 사용하여 가상 시스템의 Blueprint 가격을 계산합니다. 또한 vRealize Business for Cloud는 vRealize Automation의 IaaS 구성 요소와 데이터를 통합합니다. vRealize Automation 계층에 따라 규칙을 정의하고 분류할 수 있습니다.

Amazon Web Services, Microsoft Azure 및 vCloud Air

vRealize Business for Cloud는 AWS(Amazon Web Services) 및 Microsoft Azure 같은 퍼블릭 클라우드 플랫폼과 통합하여 사용자 조직이 IT 인프라를 동적으로 확장/축소할 수 있게 해줍니다. vRealize Business for Cloud는 투자가 AWS(Amazon Web Services) 및 Microsoft Azure 퍼블릭 클라우드에 배분된 방식에 대한 개요를 사용자에게 제공합니다.

vRealize Business for Cloud는 vCloud Air와 통합되어 퍼블릭 서비스 및 하이브리드 기능을 제공합니다. vRealize Business for Cloud는 전용 클라우드, 가상 프라이빗 클라우드 및 PAYG(용량제) 구독 유형을 지원합니다.

EMC SRM(Storage Resource Management)

vRealize Business for Cloud는 EMC SRM(Storage Resource Management)과 통합하여 어레이, 디스크 및 LUN에 대한 정보를 제공합니다. 이 특성이 조직의 스토리지 인프라를 구성하고 계산된 데이터스토어 기본 요금을 기반으로 가상 시스템의 스토리지 비용을 결정하는 데 도움을 줍니다. vRealize Business for Cloud는 EMC SRM 3.2 이상 버전을 지원합니다. VNX, VMAX, ISILON 및 VPLEX 등 EMC 어레이 패밀리만 지원됩니다.

vRealize Business for Cloud 설치

2

vRealize Business for Cloud를 가상 장치로 vCenter Server에 설치하거나 vApp으로 vCloud Director에 설치할 수 있습니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- vRealize Business for Cloud 시스템 요구 사항
- vRealize Business for Cloud 배포 시나리오 및 모범 사례
- vSphere에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포
- vCloud Director에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포
- 원격 데이터 수집기 배포
- 원격 데이터 수집기를 vRealize Business for Cloud 서버에 등록
- vRealize Business for Cloud 장치 시작
- vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다
- vRealize Automation을 사용하여 vRealize Business for Cloud에 액세스
- vRealize Business for Cloud의 vRealize Automation 등록 취소
- vRealize Business for Cloud 가상 장치 관리
- 시간 동기화 구성
- vRealize Business for Cloud의 SSL 인증서 변경 또는 대체
- SSH 설정 사용 또는 사용 안 함
- vRealize Business for Cloud에 대한 VMware 고객 환경 개선 프로그램 참여 또는 탈퇴

vRealize Business for Cloud 시스템 요구 사항

vRealize Business for Cloud를 설치하기 전에 최소 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

vRealize Business for Cloud 크기 조정 및 서버 규격 요구 사항

vRealize Business for Cloud 서버는 최소 50GB의 디스크 공간, 8GB 메모리 및 vCPU 4개를 필요로 합니다. vRealize Business for Cloud 서버를 제외하고 원격 데이터 수집기만 배포할 경우 메모리 크기를 2GB로 줄일 수 있습니다.

참고 vRealize Business for Cloud 가상 장치의 vCPU 수 및 메모리를 늘릴 수 있습니다.

- 1 vRealize Business for Cloud 가상 장치 가상 시스템을 종료합니다.
- 2 가상 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.
- 3 **하드웨어** 탭을 선택하고 다음 매개 변수를 업데이트합니다.
 - 가상 CPU 수: 4
 - 소켓당 코어 수: 1
 - 총 메모리: 8GB
 - 가상 시스템이 vCloud Director에 배포된 경우 **게스트 OS에 하드웨어 지원 CPU 가상화 포** **시** 옵션을 선택합니다.
- 4 **확인**을 클릭합니다.
- 5 vRealize Business for Cloud 가상 장치 가상 시스템을 시작합니다.
- 6 가상 장치에 로그인하고 다음을 수행합니다.
 - a `monit stop facts-repo` 명령을 실행하여 `facts-repo`를 중지합니다.
 - b `/etc/systemd/system/facts-repo.service`로 이동하고 메모리 매개 변수를 늘립니다. 예를 들어, `-Xmx900m` 매개 변수를 `-Xmx1024m` parameter로 교체합니다.
 - c `systemctl daemon-reload` 명령을 실행합니다.
 - d `monit start facts-repo` 명령을 실행하여 `facts-repo`를 시작합니다.
- 7 `monit start itbm-server` 명령을 실행하여 vRealize Business for Cloud 서버를 시작합니다.

포트 요구 사항

다른 엔티티 간에 통신하려면 다음 포트를 열어야 합니다.

소스	대상	프로토콜	포트	설명
vRealize Automation	vRealize Business for Cloud	HTTPS	443	사용자 인터페이스 연결용
vRealize Business for Cloud	vRealize Automation, vCenter Server, vCloud Director, vRealize Operations Manager, EMC SRM, vCloud Air, Amazon	HTTPS	443	여러 시스템에서 vRealize Business for Cloud 데이터 수집용
vRealize Automation	vRealize Business for Cloud	SSH	22	외부 SSH 연결용
vRealize Business for Cloud 웹 콘솔 (브라우저)	vRealize Business for Cloud	HTTPS	5480	웹 관리 인터페이스용
vRealize Automation	vRealize Business for Cloud	HTTPS	5050	가격 책정 서비스용
vRealize Business for Cloud	vCenter Server Inventory Service	HTTPS	10443	데이터 수집용 참고 인벤토리 서비스의 기본 포트는 10433입니다. 그러나 다른 포트를 사용하여 구성된 경우 vRealize Business for Cloud 및 vCenter Inventory Service 간에 포트를 열어야 합니다.
데이터 수집 관리자	vRealize Business for Cloud	HTTPS	9443	vRealize Business for Cloud 서버에 등록하기 위해 원격 데이터 수집 관리자에 로그인하려면 데이터 소스를 추가하고 데이터 수집기를 관리합니다.

가상화 소프트웨어 요구 사항

vRealize Business for Cloud 가상 장치를 설치하기 전에 환경이 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.

- VMware ESXi 5.1 이상. vSphere 설명서 (<https://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html>)를 참조하십시오.
- vCenter Server 5.x, 6.x 이상. vSphere 설명서 (<https://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-6-pubs.html>)를 참조하십시오.
- vCloud Director 5.5 이상 및 8.0. vCloud Director 설명서 (https://www.vmware.com/support/pubs/vcd_pubs.html)를 참조하십시오.
- vRealize Automation 6.2.3 및 향후 6.2.x, 7.0 및 7.0.1. vRealize Automation 설명서 (<https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html>)를 참조하십시오.

웹 인터페이스 지원

vRealize Business for Cloud가 vRealize Automation과 통합되어 있기 때문에 vRealize Automation에서 지원하는 모든 브라우저를 사용할 수 있습니다.

- Microsoft Internet Explorer 10 이상 및 해당하는 호환성 모드. Internet Explorer에서 **도구 > 호환성 보기 설정**을 선택하고 **호환성 보기에서 인트라넷 사이트 표시** 확인란을 선택 취소합니다.
- Google Chrome 36.x 이상.
- Mozilla Firefox 31.x 이상.

사용 중인 브라우저에서 작동하는 vCloud Director VMRC 플러그인이 설치되어 있어야 합니다.

참고 전체 vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스를 표시하려면 화면 해상도가 1024x768을 초과해야 합니다. 해상도를 1024x768 이하로 설정할 경우 사용자 인터페이스에서 **상태** 및 **도움말** 같은 일부 옵션이 표시되지 않을 수 있습니다. 전체 vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스를 표시하려면 브라우저를 축소하거나 화면 해상도를 늘리십시오.

vRealize Business for Cloud 배포 시나리오 및 모범 사례

vRealize Business for Cloud 7.0.1은 vRealize Automation 6.2.3 및 향후의 6.2.x 버전, vRealize Automation 7.0 및 7.0.1 버전과 호환됩니다.

배포 시나리오

vRealize Automation 독립형(vRealize Automation이 없는 경우 이 방식을 사용) 또는 IaaS(Infrastructure as a Service) 구성 요소가 통합된 vRealize Automation과 함께 vRealize Business for Cloud 장치를 배포할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud 가상 장치를 배포하는 시나리오는 다음과 같습니다.

- IaaS 구성 요소가 통합된 vRealize Automation과 함께 vRealize Business for Cloud를 배포합니다.
- IaaS가 통합되지 않은 vRealize Automation과 함께 vRealize Business for Cloud를 배포합니다.

표 2-1. 배포 시나리오

시나리오	수행 단계
vRealize Automation 6.2.x와 함께 배포하려면 다음을 수행합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 VMware Identity 가상 장치(SSO)를 배포하고 구성합니다. 2 vRealize Automation 가상 장치를 배포하고 Identity 가상 장치를 가리키도록 구성합니다. 3 vRealize Business for Cloud 가상 장치를 배포한 다음 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다. <p>참고 vRealize Business for Cloud 독립 실행형 버전을 사용하는 경우 vRealize Business for Cloud 가상 장치의 vRealize Automation 탭에 제공된 vRealize Automation 라이선스 키를 적용합니다.</p>
vRealize Automation 7.x.x와 함께 배포하려면 다음을 수행합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 vRealize Automation 가상 장치를 배포합니다. 2 vRealize Business for Cloud 가상 장치를 배포한 다음 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다. <p>참고 vRealize Business for Cloud 독립 실행형 버전을 사용하는 경우 vRealize Automation 가상 장치의 vRealize Business for Cloud 라이선스 키를 적용합니다.</p>

모범 사례

- 원격 데이터 수집기를 배포하려면 데이터 수집기가 vCenter Server 설정이 배포된 동일한 LAN에 있는지 확인하십시오. 내장된 데이터 수집기의 경우 vCenter Server 설정이 배포된 동일한 LAN에 vRealize Business for Cloud를 배포합니다.
- 일관된 참조 시간을 보장하는 NTP(Network Time Protocol) 서버를 vRealize Business for Cloud, vCenter Server, VMware Identity 가상 장치 및 vRealize Automation에서 구성합니다.

vSphere 에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포

vRealize Business for Cloud 가상 장치를 vCenter Server의 vSphere 클라이언트를 사용하여 배포할 수 있습니다. vRealize Business for Cloud 가상 장치는 OVA 형식으로 제공됩니다.

필수 조건



vRealize Business for Cloud를 다운로드하여 vSphere에 설치
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_download_install_vrbs_on_vsphere

- vSphere 클라이언트 또는 웹 클라이언트를 사용하여 관리자 권한이 있는 사용자로 vSphere 서버에 로그인합니다.

- 시스템이 **vRealize Business for Cloud 시스템 요구 사항**에 설명된 모든 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
- VMware Identity 가상 장치를 클라우드 환경에 배포하고 구성했는지 확인합니다. vRealize Automation 설치 가이드를 참조하십시오.
- vRealize Automation 가상 장치를 클라우드 환경에 배포하고 구성했는지 확인합니다. vRealize Automation 설치 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 vSphere Client에서 **파일 > OVF 템플릿 배포**를 선택합니다.
- 2 OVA 파일을 찾아보고 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 3 [OVF 템플릿 세부 정보] 창에서 **다음**을 클릭합니다.
- 4 최종 사용자 라이선스 계약에 동의하고 **다음**을 클릭합니다.
- 5 [이름 및 위치] 창에서 조직의 IT 명명 규칙에 따라 고유한 가상 장치 이름을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
데이터 센터가 둘 이상인 경우 가상 장치를 배포할 데이터 센터를 선택합니다.
- 6 [호스트/클러스터] 창에서 가상 장치를 배포할 호스트 또는 클러스터를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 7 [스토리지] 창에서 가상 장치를 저장할 스토리지 위치를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 8 [디스크 형식] 창에서 디스크 형식으로 **느리게 비워지는 썸 프로비저닝**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 9 [네트워크 매핑] 창에서 대상 네트워크를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
- 10 [속성] 창에서 다음을 수행합니다.
 - 장치에 대한 루트 사용자 암호를 설정합니다.
 - 원하는 통화를 선택합니다.

통화 이름	약어
오스트레일리아 달러	AUD
브라질 레알	BRL
캐나다 달러	CAD
중국 위안	CNY
덴마크 크로네	DKK
유로	EUR
영국 파운드	GBP
홍콩 달러	HKD
인도네시아 루피아	IDR
이스라엘 셰켈	ILS

통화 이름	약어
인도 루피	INR
일본 엔	JPY
한국 원	KRW
멕시코 페소	MXN
말레이시아 링기트	MYR
노르웨이 크로네	NOK
뉴질랜드 달러	NZD
러시아 루블	RUB
사우디아라비아 리얄	SAR
스웨덴 크로나	SEK
스위스 프랑	CHF
싱가포르 달러	SGD
신 대만 달러	TWD
태국 바트	THB
터키 리라	TRY
미국 달러	USD
남아프리카 란드	ZAR

참고 vRealize Business for Cloud를 배포한 후에는 통화 구성을 변경할 수 없습니다. 통화를 선택하지 않을 경우 USD(미국 달러)가 기본적으로 선택됩니다.

- vRealize Business for Cloud 서버를 배포하려면 **서버 사용** 옵션을 선택합니다. 원격 액세스를 위한 데이터 수집기만 배포할 경우 이 옵션을 선택 취소합니다.
- **SSH 서비스 사용** 옵션을 선택하여 가상 시스템 Linux 콘솔에 원격으로 액세스할 수 있도록 합니다. 이 옵션은 장치 디버깅이 필요한 경우에만 사용하는 것이 좋습니다. vRealize Business for Cloud 웹 콘솔에서 SSL을 사용하도록 설정할 수도 있습니다. [SSH 설정 사용 또는 사용 안 함](#) 섹션을 참조하십시오.
- VMware가 vRealize Business for Cloud 사용에 대한 기술 세부 정보를 수집하는 것을 허용하려면 **VMware 고객 환경 개선 프로그램에 참여** 옵션을 선택합니다. 이 정보는 7일마다 자동으로 수집됩니다.
- 기본 게이트웨이, DNS, 정적 IP 주소 및 넷마스크 값을 구성합니다. 기본 게이트웨이, DNS, IP 주소 및 넷마스크 값은 수동으로 구성하는 것이 좋습니다.

다음을 클릭합니다.

11 배포 후 전원 켜기를 선택하고 **마침**을 클릭하여 설정을 확인하고 배포를 시작합니다.

vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포 프로세스에는 몇 분이 소요될 수 있습니다.

후속 작업

장치를 시작합니다. [vRealize Business for Cloud 장치 시작](#)를 참조하십시오.

vCloud Director 에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포

vCloud Director에 vRealize Business for Cloud를 설치하려면 장치를 다운로드해야 합니다. vApps 추가 방법에 대한 자세한 내용은 vCloud Director 설명서를 참조하십시오.

필수 조건

- vCloud Director 5.1 이상을 배포합니다.
- 관리자 권한을 가진 사용자로 vCloud Director에 로그인합니다.
- 시스템이 [vRealize Business for Cloud 시스템 요구 사항](#)에 설명된 모든 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
- VMware Identity 가상 장치를 클라우드 환경에 배포하고 구성했는지 확인합니다. vRealize Automation 설치 가이드를 참조하십시오.
- vRealize Automation 가상 장치를 클라우드 환경에 배포하고 구성했는지 확인합니다. vRealize Automation 설치 가이드를 참조하십시오.
- OVA 형식을 OVF 형식으로 변환합니다.
<https://www.vmware.com/support/developer/ovf/>를 참조하십시오. .ovf 및 .vmdk 파일이 동일한 폴더에 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 vCloud Director에 로그인하고 vRealize Business for Cloud를 배포할 조직을 선택합니다.
- 2 카탈로그를 선택하고 **vApp 템플릿** 탭을 클릭합니다.
- 3 **업로드** 아이콘을 클릭합니다.
- 4 **OVF를 템플릿으로 업로드** 창에서 요청된 정보를 제공합니다.
정적 풀에서 IP 할당을 구성합니다.
- 5 인증서 경고가 나타나면 **확인**을 클릭하여 장치 업로드를 계속합니다.
- 6 업로드된 템플릿을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **내 클라우드에 추가**를 선택한 다음 안내 메시지에 따라 vApp을 추가합니다.

[사용자 지정 속성] 창에서 장치에 대한 루트 사용자 암호를 설정합니다.

- 장치에 대한 네트워킹 속성을 정의합니다.
 - 원하는 통화를 선택합니다.

통화 이름	약어
오스트레일리아 달러	AUD
브라질 레알	BRL

통화 이름	약어
캐나다 달러	CAD
중국 위안	CNY
덴마크 크로네	DKK
유로	EUR
영국 파운드	GBP
홍콩 달러	HKD
인도네시아 루피아	IDR
이스라엘 셰켈	ILS
인도 루피	INR
일본 엔	JPY
한국 원	KRW
멕시코 페소	MXN
말레이시아 링기트	MYR
노르웨이 크로네	NOK
뉴질랜드 달러	NZD
러시아 루블	RUB
사우디아라비아 리얄	SAR
스웨덴 크로나	SEK
스위스 프랑	CHF
싱가포르 달러	SGD
신 대만 달러	TWD
태국 바트	THB
터키 리라	TRY
미국 달러	USD
남아프리카 란드	ZAR

참고 vRealize Business for Cloud를 배포한 후에는 통화 구성을 변경할 수 없습니다. 통화를 선택하지 않을 경우 USD(미국 달러)가 기본적으로 선택됩니다.

- vRealize Business for Cloud 서버를 배포하려면 **서버 사용** 옵션을 선택합니다. 원격 액세스를 위한 데이터 수집기만 배포할 경우 이 옵션을 선택 취소합니다.
- **SSH 서비스 사용** 옵션을 선택하여 가상 시스템 Linux 콘솔에 원격으로 액세스할 수 있도록 합니다. 이 옵션은 장치 디버깅이 필요한 경우에만 사용하는 것이 좋습니다. vRealize Business for Cloud 웹 콘솔에서 SSL을 사용하도록 설정할 수도 있습니다. [SSH 설정 사용 또는 사용 안 함](#) 섹션을 참조하십시오.

- VMware가 vRealize Business for Cloud 사용에 대한 기술 세부 정보를 수집하는 것을 허용하려면 **VMware 고객 환경 개선 프로그램에 참여** 옵션을 선택합니다. 이 정보는 7일마다 자동으로 수집됩니다.

7 [사용자 지정 하드웨어] 창에서 **다음**을 클릭합니다.

8 [완료할 준비가 됨] 창에서 **마침**을 클릭합니다.

9 **내 클라우드**로 이동합니다.

10 vRealize Business for Cloud 가상 시스템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.

11 **게스트 OS 사용자 지정** 탭에서 **게스트 사용자 지정 사용**을 선택하고 **로컬 관리자 암호 허용**을 선택 취소한 다음 **확인**을 클릭합니다.

12 새로 추가한 vApp을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **시작**을 선택합니다.

후속 작업

장치를 시작합니다. [vRealize Business for Cloud 장치 시작](#)를 참조하십시오.

원격 데이터 수집기 배포

지리적으로 분산된 끝점에서 원격 데이터 수집이 가능하도록 하기 위해 원격 데이터 수집기를 배포할 수 있습니다.

참고 원격 데이터 수집기를 배포하려면 vRealize Business for Cloud를 배포하는 동안 **서버 사용** 옵션을 선택 취소합니다. 기본적으로 vRealize Business for Cloud 배포 프로세스에는 데이터 수집기가 포함되어 있습니다.

데이터 수집기는 vCenter Server, vCloud Director, EMC Storage Resource Manager(SRM) 및 퍼블릭 클라우드 인스턴스(AWS, vCloud Air)와 상호 작용하고 데이터를 vRealize Business for Cloud 서버에 푸시합니다.

참고 Azure는 원격 데이터 수집의 일부가 아니므로 Azure 계정은 원격 데이터 수집기에서 추가할 수 없습니다.

원격 데이터 수집기를 vRealize Business for Cloud 서버에 등록

원격 데이터 수집기를 배포한 후 vRealize Business for Cloud 서버에 등록해야 데이터 소스의 인벤토리 정보(서버, 가상 시스템, 클러스터, 스토리지 디바이스 및 이들 간의 연결) 및 사용량(CPU 및 메모리) 통계를 처리할 수 있습니다.

필수 조건

- vRealize Business for Cloud 서버를 배포했는지 확인합니다.
- vRealize Business for Cloud 서버에서 일회용 키를 생성했는지 확인합니다. [원격 데이터 수집을 위한 일회용 키 생성](#)을 참조하십시오.

프로시저

- 1 9443 포트에서 루트 사용자로 데이터 수집 관리자(URL 형식: https://Remote_Data_Collector_IP_address:9443/dc-ui/)에 로그인합니다.
- 2 **vRealize Business 서버에 등록** 옵션을 확장합니다.
- 3 vRealize Business for Cloud 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
- 4 vRealize Business for Cloud에서 생성한 일회용 키를 입력하거나 붙여 넣습니다.
- 5 **업데이트**를 클릭합니다.

후속 작업

데이터 소스를 원격 데이터 수집기에 추가합니다. [프라이빗 클라우드 연결 관리](#) 섹션을 참조하십시오. 또는 퍼블릭 클라우드 계정을 추가합니다. [퍼블릭 클라우드 계정 관리](#) 섹션을 참조하십시오.

vRealize Business for Cloud 장치 시작

설치가 성공했는지 확인하려면 vRealize Business for Cloud 가상 장치를 시작해야 합니다.

필수 조건

사용 중인 브라우저에서 작동하는 vCloud Director VMRC 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다. [웹 인터페이스 지원](#) 섹션을 참조하십시오.

프로시저

- 1 vRealize Business for Cloud 장치를 엽니다.
 - vSphere Client에서 전원이 켜진 가상 시스템을 찾고 **콘솔** 탭을 클릭합니다.
 - vCloud Director에서 vApp을 두 번 클릭하고 **콘솔 팝아웃**을 선택합니다.
- 2 장치가 완전히 시작될 때까지 잠시 기다린 다음 **Enter** 키를 누릅니다.

이를 통해 장치가 시작되었음을 확인하게 됩니다.
- 3 다음 단계를 수행하여 브라우저에서 vRealize Business for Cloud 웹 콘솔에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
 - a 지원되는 브라우저를 사용하여 장치 URL로 이동합니다.

장치 URL 형식은 https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480입니다.
 - b 배포 시 정의한 **root** 사용자 이름 및 암호를 사용하여 장치에 로그인합니다.
 - c **로그인**을 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud 웹 콘솔이 브라우저에서 열립니다.

후속 작업

최초 배포 사용자가 가상 장치를 등록한 경우 [vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다](#) 섹션을 참조하십시오. vRealize Business for Cloud 7.0 버전을 배포한 경우 [vRealize Business Standard 6.2.3에서 7.x.x로 마이그레이션](#) 섹션을 참조하십시오.

vRealize Business for Cloud 를 vRealize Automation 에 등록합니다

vRealize Business for Cloud 웹 콘솔에서 vRealize Automation을 사용하도록 vRealize Business for Cloud 장치를 구성할 수 있습니다.

필수 조건



vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다.

(http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2296383276001?bctid=ref:video_register_vrealize_business_standard_assign_roles)

- vRealize Automation 가상 장치를 클라우드 환경에 배포하고 구성했는지 확인합니다.
- 일관된 참조 시간을 보장하는 NTP(Network Time Protocol) 서버를 vRealize Business for Cloud 및 vRealize Automation에서 구성합니다.

프로시저

- 1 vRealize Business for Cloud 웹 콘솔 (https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 2 가상 장치의 사용자 이름과 암호를 입력하고 **로그인**을 클릭합니다.
- 3 **vRealize Automation** 탭에서 vRealize Automation 서버에 등록할 자격 증명을 입력합니다.

옵션	설명
호스트 이름	vRealize Automation 가상 장치의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
SSO 기본 테넌트	vRealize Automation 가상 장치를 구성하는 동안 정의한 SSO 기본 테넌트 이름을 입력합니다.
SSO 관리자	vRealize Automation 가상 장치를 구성하는 동안 정의한 관리자 이름을 입력합니다. 참고 도메인 이름이 포함되지 않은 사용자 이름만 입력합니다(예: @vSphere.com).
SSO 관리자 암호	vRealize Automation 가상 장치를 구성하는 동안 정의한 관리자 암호를 입력합니다.

- 4 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다.

옵션	작업
처음으로 등록하는 경우 또는 vRealize Automation 인증서가 변경된 경우	<ol style="list-style-type: none"> a 등록을 클릭합니다. 등록이 실패하고 vRealize Automation에 등록하지 못함 메시지가 나타납니다. b (선택 사항) vRealize Automation 인증서를 보려면 vRealize Automation 인증서 보기 링크를 클릭합니다. c vRealize Automation 인증서 수락 확인란을 클릭합니다. d 등록을 클릭합니다.
vRealize Automation에 이미 등록된 경우	<ol style="list-style-type: none"> a 등록을 클릭합니다.

모든 매개 변수가 올바른 경우 vRealize Automation 서버에 등록됨 메시지가 나타납니다.

참고 vRealize Automation의 인증서를 변경한 경우 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 다시 등록해야 합니다.

vRealize Automation 을 사용하여 vRealize Business for Cloud 에 액세스

vRealize Automation 사용자 인터페이스에 로그인한 후 vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스는 vRealize Automation 사용자 인터페이스의 탭으로 나타납니다.

필수 조건

vRealize Business for Cloud 테넌트를 생성했는지 확인합니다. 자세한 내용은 vRealize Automation 설명서를 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **사용자 및 그룹**을 클릭하고 **디렉토리 사용자 및 그룹**을 선택합니다.
- 4 역할을 추가할 사용자를 검색하고 선택합니다.
- 5 [이 사용자에게 역할 추가] 상자에서 필요에 맞게 다음 권한을 할당합니다.
 - 사용자가 연결 관리, 퍼블릭 클라우드 계정 관리, 참조 데이터베이스 업데이트 등의 모든 관리 작업을 수행해야 하는 경우 **테넌트 관리** 역할이 있는 사용자에게 **Business Management 관리자** 역할을 할당합니다.

참고 **테넌트 관리** 역할을 사용자에게 할당하려면 시스템 관리자로 vRealize Automation에 로그인해야 합니다.

- 사용자가 비용 정보만 보고 업데이트해야 하는 경우 **Business Management 관리자** 역할을 할당합니다.
- 사용자가 세부 정보를 봐야 하지만 정보를 업데이트할 필요는 없는 경우 **Business Management 읽기 전용** 역할을 할당합니다.
- 사용자가 할당된 테넌트 세부 정보를 봐야 하지만 다른 관리를 수행할 필요가 없는 경우 **비즈니스 관리 제어자** 역할을 할당합니다.

참고 단일 사용자에게 여러 역할을 할당하지 않는 것이 좋습니다.

- 6 **업데이트**를 클릭합니다.

7 브라우저를 새로 고칩니다.

Business Management 탭이 vRealize Automation 사용자 인터페이스에 제공됩니다.

8 **Business Management** 탭을 클릭합니다.

라이센스 키를 입력하는 대화상자가 나타납니다.

9 올바른 라이선스 키를 입력하고 **저장**을 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud 의 vRealize Automation 등록 취소

vRealize Business for Cloud 장치의 새 버전을 배포하려는 경우 먼저 vRealize Business for Cloud 장치의 이전 인스턴스를 vRealize Automation에서 등록 취소해야 합니다.

프로시저

- 1 vRealize Business for Cloud 웹 콘솔 (https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 2 가상 장치의 사용자 이름과 암호를 입력하고 **로그인**을 클릭합니다.
- 3 **vRealize Automation** 탭에서 이미 등록된 vRealize Automation 서버의 자격 증명을 입력합니다.

구성 요소	설명
호스트 이름	vRealize Automation 가상 장치의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.
SSO 기본 테넌트	vRealize Automation 가상 장치를 구성하는 동안 정의한 SSO 기본 테넌트 이름입니다.
SSO 관리자	vRealize Automation 가상 장치를 구성하는 동안 정의한 관리자 이름입니다.
SSO 관리자 암호	vRealize Automation 가상 장치를 구성하는 동안 정의한 관리자 암호입니다.

4 **등록 취소**를 클릭합니다.

모든 매개 변수가 올바른 경우 vRealize Automation 서버에서 등록 취소됨 메시지가 나타납니다.

vRealize Business for Cloud 가상 장치 관리

시스템 중단 중에도 무중단 업무 운영을 제공하기 위해 vRealize Business for Cloud는 여러 기능을 제공합니다.

vRealize Business for Cloud 가상 장치 백업 및 복원

실패 시 데이터 손실 및 시스템 다운타임을 최소화하기 위해 관리자는 정기적으로 vRealize Business for Cloud 설치를 백업합니다. 시스템이 실패하는 경우 마지막으로 알려진 작업 백업을 복원하여 복구할 수 있습니다. 시스템 관리자가 가상 장치를 내보내거나 복제하여 vRealize Business for Cloud를 백업하고 백업을 사용하여 가상 장치를 복원합니다.

장치를 내보내거나 복제하여 해당 장치를 백업합니다. 다음 방법을 사용하여 백업을 생성할 수 있습니다.

- vSphere 내보내기 기능
- 복제
- VM 백업을 생성하는 도구(예: VMware vSphere Data Protection 및 Symantec NetBackup)
- 가상 장치 백업

장치 이외의 위치에 가상 장치를 저장하거나 복제하는 경우에만 스냅샷을 사용하여 가상 장치를 백업할 수 있습니다. 실패 후 스냅샷 이미지를 액세스할 수 있는 경우 이 이미지를 사용하는 것이 장치를 복원하는 가장 즉각적인 방법입니다.

실패가 발생하면 시스템 관리자가 vRealize Business for Cloud를 작동 상태로 복원해야 합니다.

고가용성, 무장애 및 재해 복구

vRealize Business for Cloud에서 vCenter Server 및 Site Recovery Manager를 통해 더 높은 수준의 가용성, 무장애 및 재해 복구를 달성할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud에는 내장된 고가용성 또는 무장애 기능이 없습니다. 그러나 vCenter Server에서 관리하는 HA 클러스터에 vRealize Business for Cloud 장치를 배포할 수 있고, 추가 보호를 제공하기 위해 장치에 대한 무장애를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

사이트 수준 장애 발생 시 vRealize Business for Cloud 장치를 다른 가상 시스템처럼 마이그레이션하고 Site Recovery Manager를 사용하여 보조 사이트에서 장치의 전원을 켤 수 있습니다.

자세한 내용은 vCenter Server 및 Site Recovery Manager 설명서를 참조하십시오.

vRealize Business for Cloud 로그 파일 내보내기

세부 정보를 vRealize Log Insight 같은 시스템 로그 서버에 보내도록

vRealize Business for Cloud 로그 파일을 구성하여 운영 환경 정보를 분석하고 보다 신속한 문제 해결 절차를 제공할 수 있습니다.

필수 조건

- vRealize Business for Cloud 관리자여야 합니다.
- TCP Syslog 어펜더의 경우 시스템 로그 서버의 인증서를 다운로드하고, 신뢰 저장소를 생성한 다음 인증서를 새로 생성한 신뢰 저장소에 추가합니다. 자세한 내용은 <https://docs.oracle.com/cd/E19509-01/820-3503/6nf1il6er/index.html>을 참조하십시오.

프로시저

- 1 시스템 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Business for Cloud에 로그인합니다.
- 2 /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-server/webapps/itfm-cloud/WEB-INF/classes/ 위치에 있는 log4j2.xml 파일을 엽니다.

3 적절한 데이터 전달 형식을 선택합니다.

- 비보안 Syslog 어펜더 - BSD 형식
- 비보안 Syslog 어펜더 - RFC5424 형식
- 보안 TCP Syslog 어펜더

4 <Appenders> 태그에서 다음 줄을 추가하거나 업데이트합니다.

옵션	설명
BSD 형식의 경우	<pre><Syslog name="BSDSyslogAppender" host="SYSLOG_SERVER_HOST" port="SYSLOG_SERVER_PORT" protocol="TCP" /></pre>
RFC5424 형식의 경우	<pre><Syslog name="RFC5424SyslogAppender" format="RFC5424" host="10.23.216.36" port="SYSLOG_SERVER_PORT" protocol="UDP" appName="vRB" mdcId="mdc" includeMDC="true" facility="LOCAL0" enterpriseNumber="12345" newLine="true" messageId="Audit" id="vRBApp"/></pre>
TCP Syslog 어펜더의 경우	<p>a 시스템 로그 서버 인증서를 포함한 신뢰 저장소를 vRealize Business for Cloud 가상 장치에 복사합니다.</p> <p>b <Appenders> 태그에서 다음 줄을 추가하거나 업데이트합니다.</p> <pre><Syslog name="securedSyslogAppender" host="SYSLOG_SERVER_HOST" port="SYSLOG_SERVER_PORT" protocol="UDP" appName="vRB" mdcId="mdc" includeMDC="true" facility="LOCAL0" enterpriseNumber="12345" newLine="true" messageId="Audit" id="vRBApp"> <SSL> <TrustStore location="TRUSTSTORE_PATH" password="TRUSTSTORE_PASSWORD" /> </SSL> </Syslog></pre>

참고 vRealize Log Insight의 포트 번호는 6514입니다. 포트 번호는 사용하려는 로그 서버에 기반하여 변경할 수 있습니다.

5 <Root> 태그에서 다음 줄을 업데이트합니다.

참고 일부 로그 파일에서는 AppenderRef 태그가 Appender-Ref입니다. 매개 변수 이름을 변경하지 마십시오.

- BSD 형식의 경우 - <AppenderRef ref="BSDSyslogAppender" />
- RFC5424 형식의 경우 - AppenderRef ref="RFC5424SyslogAppender" />
- TCP Syslog 어펜더의 경우 - <AppenderRef ref="securedSyslogAppender" />

6 다음 위치에 있는 log4j2.xml 파일에 대해서도 동일한 변경 작업을 수행합니다.

- /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-server/webapps/itfm-cloud-dc-transformer/WEB-INF/classes/log4j2.xml
- /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-data-collector/webapps/itfm-cloud-vca-dc/WEB-INF/classes/log4j2.xml

- /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-data-collector/webapps/itfm-cloud-vc-dc/WEB-INF/classes/log4j2.xml
- /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-data-collector/webapps/itfm-cloud-srm-dc/WEB-INF/classes/log4j2.xml
- /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-data-collector/webapps/itfm-cloud-vcd-dc/WEB-INF/classes/log4j2.xml
- /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-data-collector/webapps/itfm-cloud-aws-dc/WEB-INF/classes/log4j2.xml
- /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-data-collector/webapps/itfm-cloud-vra-dc/WEB-INF/classes/log4j2.xml

7 vRealize Business for Cloud 서버를 다시 시작합니다.

시간 동기화 구성

주기적으로 시간을 동기화하도록 NTP(Network Time Protocol) 서버를 구성할 수 있습니다. NTP는 업계 표준으로 서버의 시간을 정확하게 합니다.

프로시저

- 1 vRealize Business for Cloud 웹 콘솔 (https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 2 가상 장치의 사용자 이름과 암호를 입력하고 **로그인**을 클릭합니다.
- 3 **관리** 탭에서 **시간 설정**을 선택합니다.
- 4 **시간 동기화 모드** 메뉴에서 옵션을 선택합니다.

옵션	작업
사용 안 함	시간 동기화를 사용하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다. 참고 올바른 작업을 보장하려면 서버 시간을 동기화해야 합니다.
ESXi 호스트 시간 사용	ESXi 호스트 서버 시간을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 사용하기 전에 ESXi 서버 시간을 구성해야 합니다.
시간 서버 사용	시간 서버(NTP 서버)를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 사용하는 각 시간 서버의 [시간 서버] 텍스트 상자에 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. 권장 옵션입니다.

- 5 **설정 저장**을 클릭합니다.
구성에 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 6 [현재 시간]의 값이 정확한지 확인합니다.
- 7 **새로 고침**을 클릭하여 업데이트된 시간 설정 및 현재 시간을 새로 고칩니다.

vRealize Business for Cloud 의 SSL 인증서 변경 또는 대체

배포 후 vRealize Business for Cloud SSL 인증서를 대체할 수 있습니다. 자체 서명된 인증서를 CA(인증 기관) 서명된 인증서로 바꿀 수 있습니다. 인증서 개인 키와 CA에서 발행한 인증서를 가져올 수 있습니다.

필수 조건

이전 키 저장소를 복원하려면 `/usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/sharedconf/ssl.keystore`에서 기존 키 저장소의 백업을 수행합니다.

프로시저

- 1 vRealize Business for Cloud 웹 콘솔 (`https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480`)에 로그인합니다.
- 2 vRealize Automation에서 vRealize Business for Cloud를 등록 취소합니다.
- 3 **관리** 탭에서 **SSL**을 선택합니다.
- 4 **모드 선택** 메뉴에서 인증서 유형을 선택합니다. PEM 인코딩된 인증서를 사용하는 경우 **PEM 인코딩된 인증서 가져오기**를 선택합니다.

참고 프로덕션 환경에서는 자체 서명된 인증서를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

옵션	작업
자체 서명된 인증서 생성	<ol style="list-style-type: none"> 1 [일반 이름] 텍스트 상자에 인증서의 일반 이름을 입력합니다. 가상 장치의 정규화된 도메인 이름 (hostname.domain.name) 또는 와일드카드(예: *.mycompany.com)를 사용할 수 있습니다. 가상 장치의 호스트 이름과 일치하는 경우를 제외하고 기본값을 사용하지 않습니다. 2 [조직] 텍스트 상자에 회사 이름 등의 조직 이름을 입력합니다. 3 [조직 구성 단위] 텍스트 상자에 부서 이름, 위치 등의 조직 구성 단위를 입력합니다. 4 [국가 코드] 텍스트 상자에 US와 같은 두 글자의 ISO 3166 국가 코드를 입력합니다.
PEM으로 인코딩된 인증서 가져오기	<ol style="list-style-type: none"> 1 BEGIN PRIVATE KEY부터 END PRIVATE KEY까지의 인증서 값을 머리글과 바닥글을 포함하여 복사하고 [RSA 개인 키] 텍스트 상자에 붙여 넣습니다. 2 BEGIN CERTIFICATE부터 END CERTIFICATE까지의 인증서 값을 머리글과 바닥글을 포함하여 복사하고 [인증서(.pem)] 텍스트 상자에 붙여 넣습니다. 3 (선택 사항) 인증서에 개인 키 암호가 있는 경우 복사한 후 해당하는 텍스트 상자에 붙여 넣으면 가져오는 인증서의 개인 키가 암호화됩니다.

- 5 **인증서 바꾸기**를 클릭합니다.
- 6 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다.

SSH 설정 사용 또는 사용 안 함

디버깅을 위해 SSH 설정을 사용 또는 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud 7.0 가상 장치로 마이그레이션하기 전에 SSH를 사용하도록 설정해야 합니다.

참고 필요하지 않은 경우 SSH를 사용 안 함 상태로 유지하는 것이 좋습니다.

프로시저

- 1 vRealize Business for Cloud 웹 콘솔 (https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 2 가상 장치의 사용자 이름과 암호를 입력하고 **로그인**을 클릭합니다.
- 3 **관리** 탭에서 **관리**를 선택합니다.
- 4 SSH 설정을 사용 또는 사용하지 않도록 설정하려면 **SSH 설정 전환**을 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud 에 대한 VMware 고객 환경 개선 프로그램 참여 또는 탈퇴

vRealize Business for Cloud는 VMware의 CEIP(고객 환경 개선 프로그램)에 참여합니다. CEIP를 통해 수집되는 데이터 및 VMware의 데이터 사용 목적에 대한 자세한 내용은 Trust & Assurance Center(<http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>)에 기술되어 있습니다.

vRealize Business for Cloud에 대한 CEIP에 참여하거나 탈퇴할 수 있습니다.

프로시저

- 1 웹 콘솔(https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 2 **원격 분석** 탭을 클릭합니다.
- 3 요구 사항에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 프로그램에 참여하려면 **VMware 고객 환경 개선 프로그램에 참여**를 선택합니다.
 - 프로그램에 참여하지 않으려면 **VMware 고객 환경 개선 프로그램에 참여**를 선택 취소합니다.
- 4 **설정 저장**을 클릭합니다.

이 프로그램에 참여하면 vRealize Business for Cloud 장치가 <https://vmware.com>에 연결을 시도하고 vRealize Business for Cloud 장치에 대해 구성된 모든 프록시 서버의 자동 검색을 시도합니다.

vRealize Business for Cloud 업그레이드

3

가상 장치를 다시 배포하지 않고 vRealize Business for Cloud의 이전 버전에서 최신 버전으로 가상 장치를 업그레이드할 수 있습니다.

표 3-1. 업그레이드 시나리오

시나리오	수행할 작업
7.x.x 버전을 사용하는 경우	업그레이드하려면 다음 절차 중 하나를 수행하십시오. <ul style="list-style-type: none">■ 웹 콘솔을 사용하여 7.x.x 버전 업그레이드■ 다운로드 가능한 ISO 이미지를 사용하여 7.x.x 업그레이드
6.x.x 버전을 사용하는 경우	vRealize Business Standard 6.2.3에서 7.x.x로 마이그레이션에 제공된 단계를 수행하십시오. 참고 업그레이드 후에는 비용 추세 요구량 분석 및 해당 세부 정보가 손실됩니다. 또한 요구량 분석 옵션이 추가적인 기능이 포함된 소비 분석 이라는 이름으로 바뀝니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- 웹 콘솔을 사용하여 7.x.x 버전 업그레이드
- 다운로드 가능한 ISO 이미지를 사용하여 7.x.x 업그레이드
- vRealize Business Standard 6.2.3에서 7.x.x로 마이그레이션
- 중간 vRealize Business for Cloud 버전으로 업그레이드

웹 콘솔을 사용하여 7.x.x 버전 업그레이드

vRealize Business for Cloud 웹 콘솔을 사용하여 vRealize Business for Cloud(이전의 vRealize Business Standard) 가상 장치를 업그레이드할 수 있습니다.

필수 조건

- 가상 장치의 스냅샷을 작성하고 데이터베이스를 백업합니다.
- vRealize Automation를 6.x.x 및 7.x.x로 업그레이드했는지 확인합니다.
- 제품 다운로드 페이지에서 enable-va-updates.sh 파일을 다운로드합니다.

프로시저

- 1 웹 콘솔(https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
 - 2 모든 vRealize Automation 보고서를 다운로드합니다.
자세한 내용은 <https://kb.vmware.com/s/article/2151835> 의 내용을 참조하십시오.
 - 3 vRealize Business for Cloud의 vRealize Automation 등록을 취소합니다.
 - 4 **업데이트** 탭을 클릭합니다.
 - 5 **업데이트 확인**을 클릭하여 사용 가능한 업데이트를 확인하고 **업데이트 설치** 옵션을 사용하도록 설정합니다.
 - 6 **업데이트 설치**를 클릭합니다.
 - 7 업그레이드 후 다음 단계 중 하나를 수행하여 가상 장치를 수동으로 종료합니다.
 - vSphere 클라이언트 또는 vCloud Director 클라이언트에 로그인하여 가상 장치의 전원을 끕니다.
-
- 참고** 게스트 종료 옵션을 사용하지 마십시오.
-
- 가상 장치에 로그인하여 종료 명령을 실행합니다.
- 8 가상 장치의 하드웨어 구성을 8GB RAM 및 4개 vCPU로 변경합니다.
 - 9 vSphere클라이언트 및 vCloud Director 클라이언트에서 가상 장치의 전원을 수동으로 켭니다.
업그레이드 프로세스가 완료됩니다.
 - 10 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 다시 등록합니다.
 - 11 업그레이드 후 처음 로그인하면 새 라이선스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
이전 라이선스 키는 사용할 수 없습니다. 이전 버전에서 AWS 계정을 구성한 경우에도 AWS 계정을 다시 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon Web Services 구성](#) 의 내용을 참조하십시오.

다운로드 가능한 ISO 이미지를 사용하여 7.x.x 업그레이드

가상 CD-ROM 드라이브에서 장치가 읽어 들이는 ISO 파일을 사용하여 vRealize Business for Cloud 7.x.x 가상 장치를 업데이트할 수 있습니다.

필수 조건

- 가상 장치의 스냅샷을 작성하고 데이터베이스를 백업합니다.
- VMware.com 웹 사이트에서 업데이트된 ISO 파일을 다운로드했는지 확인합니다.

- vCenter Server 클라이언트에서 가상 시스템에 CD-ROM 드라이브를 추가합니다. 자세한 내용은 vSphere 설명서에서 vSphere Client 항목 내의 "DVD/CD-ROM 드라이브의 데이터스토어 ISO 파일 구성" 항목을 참조하십시오.

참고 vRealize Automation 장치를 업데이트하기 전에, 업그레이드에 사용하는 모든 CD-ROM 드라이브를 사용하도록 설정하십시오.

프로시저

- 1 웹 콘솔(https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 2 모든 vRealize Automation 보고서를 다운로드합니다.
자세한 내용은 <https://kb.vmware.com/s/article/2151835> 의 내용을 참조하십시오.
- 3 vRealize Business for Cloud의 vRealize Automation 등록을 취소합니다.
- 4 **설정**을 클릭합니다.
- 5 [업데이트 저장소] 아래에서 **CD-ROM 업데이트 사용**을 선택합니다.
- 6 **설정 저장**을 클릭합니다.
- 7 **업데이트 확인**을 클릭하여 사용 가능한 업데이트를 확인하고 **업데이트 설치** 옵션을 사용하도록 설정합니다.
- 8 **업데이트 설치**를 클릭합니다.
- 9 업그레이드 후 다음 단계 중 하나를 수행하여 가상 장치를 수동으로 종료합니다.
 - vSphere 클라이언트 또는 vCloud Director 클라이언트에 로그인하여 가상 장치의 전원을 끕니다.

참고 **게스트 종료** 옵션을 사용하지 마십시오.

- 가상 장치에 로그인하여 종료 명령을 실행합니다.
- 10 가상 장치의 하드웨어 구성을 8GB RAM 및 4개 vCPU로 변경합니다.
 - 11 vSphere클라이언트 및 vCloud Director 클라이언트에서 가상 장치의 전원을 수동으로 켭니다.
업그레이드 프로세스가 완료됩니다.
 - 12 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 다시 등록합니다.
 - 13 업그레이드 후 처음 로그인하면 새 라이선스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
이전 라이선스 키는 사용할 수 없습니다. 이전 버전에서 AWS 계정을 구성한 경우에도 AWS 계정을 다시 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon Web Services 구성](#) 의 내용을 참조하십시오.

vRealize Business Standard 6.2.3에서 7.x.x로 마이그레이션

vRealize Business Standard의 이전 버전은 11 SLES에 기반했지만 7.0 이후 버전은 SLES(SUSE Linux Enterprise Server) 12에 기반합니다. 따라서 6.2.3에서 7.x.x로 업그레이드 프로세스에는 서버 배포와 데이터 마이그레이션이 포함됩니다.

참고 업그레이드 후에는 비용 추세 요구량 분석 및 해당 세부 정보가 손실됩니다. 또한 **요구량 분석** 옵션이 추가적인 기능이 포함된 **소비 분석**이라는 이름으로 바뀝니다.

필수 조건

- vRealize Business Standard 6.2.3이 설정되었는지 확인합니다.

참고 이전 버전의 vRealize Business Standard를 사용할 경우 먼저 6.2.3으로 업그레이드한 후 7.x.x로 마이그레이션해야 합니다.

- 가상 장치의 스냅샷을 작성하고 데이터베이스를 백업합니다.
- 이전 가상 장치에서 SSH 설정을 사용하도록 설정합니다. [SSH 설정 사용 또는 사용 안 함](#) 섹션을 참조하십시오.

프로시저

- 1 vSphere 또는 vCloud Director에 최신 버전을 배포합니다. [vSphere에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포](#) 및 [vCloud Director에서 vRealize Business for Cloud 가상 장치 배포](#) 섹션을 참조하십시오.
- 2 웹 콘솔(https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 3 **Migrator** 탭을 클릭합니다.
- 4 이전 가상 장치 세부 정보(예: IP 주소, 사용자 이름 및 암호)를 입력합니다.
- 5 **마이그레이션**을 클릭합니다.

마이그레이션 프로세스에 시간이 걸릴 수 있습니다. 프로세스를 완료하면 확인 메시지가 표시됩니다.

후속 작업

장치를 등록합니다. [vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다](#) 섹션을 참조하십시오.

중간 vRealize Business for Cloud 버전으로 업그레이드

vRealize Business for Cloud 중간 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 기본적으로 가상 장치의 **업데이트** 탭에는 최신 vRealize Business for Cloud 버전이 표시됩니다.

필수 조건

- vRealize Business for Cloud 가상 장치의 스냅샷을 작성하고 데이터베이스를 백업합니다.
- vRealize Automation을 지원하는 vRealize Business for Cloud 버전으로 업그레이드했는지 확인합니다.

프로시저

- 1 웹 콘솔(https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480)에 로그인합니다.
- 2 모든 vRealize Automation 보고서를 다운로드합니다.
자세한 내용은 <https://kb.vmware.com/s/article/2151835> 의 내용을 참조하십시오.
- 3 vRealize Business for Cloud의 vRealize Automation 등록을 취소합니다.
- 4 **설정**을 클릭합니다.
- 5 [업데이트 저장소] 아래에서 **기본 저장소 사용**을 선택합니다.
- 6 기본 저장소 URL을 복사하여 URL 필드에 붙여 넣습니다.
1.0.1 버전의 경우 URL은 <https://vapp-updates.vmware.com/vai-catalog/valm/vmw/a1ba78af-ec67-4333-8e25-a4be022f97c7/1.0.1.0.latest>입니다.
- 7 URL의 버전 번호를 업그레이드하려는 대상 버전으로 업데이트합니다.
1.1 버전으로 업그레이드하려면 /1.0.1.0.latest를 /1.1.0.0으로 바꾸십시오. 예를 들면 <https://vapp-updates.vmware.com/vai-catalog/valm/vmw/a1ba78af-ec67-4333-8e25-a4be022f97c7/1.1.0.0>입니다.
- 8 **설정 저장**을 클릭합니다.
- 9 **업데이트 확인**을 클릭하여 사용 가능한 업데이트를 확인하고 **업데이트 설치** 옵션을 사용하도록 설정합니다.
- 10 **업데이트 설치**를 클릭합니다.
- 11 (선택 사항) 버전 1.0 또는 1.0.1을 버전 1.1로 업그레이드하는 경우에는 다음 단계를 수행하여 vRealize Business Standard를 vRealize Automation에 다시 등록합니다.
 - a 루트 자격 증명을 사용하여 가상 장치에 로그인합니다.
 - b `/usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-server/conf/`에 있는 `catalina.properties` 파일을 엽니다.
 - c `bio-ssl.ssl.keystore.password` 매개 변수에 지정된 SSL 키 저장소 암호를 복사합니다.
 - d `vi` 명령을 사용하여 `/usr/sbin/`에 있는 다음의 파일을 연 다음, 각 파일에서 `-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=keystore.password.to.be.replaced#` 속성에 설정되어 있는 SSL 키 저장소 암호를 바꿉니다.


```
itfm-config
itfm-config-unregister
itfm-config-getinfo
```

12 업그레이드 후 다음 단계 중 하나를 수행하여 가상 장치를 수동으로 재부팅합니다.

- 웹 콘솔에 로그인하여 **시스템** 탭으로 이동한 후 **재부팅**을 클릭합니다.
- 가상 장치에 로그인하여 재부팅 명령을 실행합니다.

업그레이드 프로세스가 완료됩니다.

13 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 다시 등록합니다.

14 업그레이드 후 처음 로그인하면 새 라이선스 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

이전 라이선스 키는 사용할 수 없습니다. 이전 버전에서 AWS 계정을 구성한 경우에도 AWS 계정을 다시 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon Web Services 구성](#)의 내용을 참조하십시오.

vRealize Business for Cloud 설정

4

vRealize Business for Cloud를 배포한 후 vCenter Server, vCloud Director 및 EMC SRM 인스턴스를 vRealize Business for Cloud에 추가할 수 있습니다. 또한 참조 데이터베이스를 업데이트하고 퍼블릭 클라우드 계정을 관리하고 지원 파일을 다운로드하고

vRealize Business for Cloud 라이선스 키를 추가 및 업데이트할 수 있습니다.

vRealize Business Enterprise와 통합하기 위한 토큰을 생성하고 원격 데이터 수집기를 등록하기 위한 키를 생성할 수도 있습니다. 서버 하드웨어의 감가상각을 계산할 수도 있습니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- [vRealize Business for Cloud 관리](#)
- [프라이빗 클라우드 연결 관리](#)
- [퍼블릭 클라우드 계정 관리](#)
- [vRealize Business for Cloud에 대한 참조 데이터베이스 업데이트](#)
- [지원 파일 생성 및 다운로드](#)
- [vRealize Business for Cloud 라이선스 업데이트](#)
- [vRealize Business Enterprise 통합을 위한 토큰 생성](#)
- [데이터 수집기 관리](#)
- [서버 하드웨어 비용의 감가상각 계산](#)
- [시스템 상태 보기 및 업데이트](#)

vRealize Business for Cloud 관리

vRealize Business for Cloud 사용을 시작하기 전에 가상 환경에서 vRealize Business for Cloud 장치가 작동하도록 설정해야 합니다.

관리 탭에서 일부 작업을 수행할 수 있습니다.

- vCenter Server 세부 정보를 입력하여 vCenter Server를 vRealize Business for Cloud에 추가합니다.
- vCloud Director 세부 정보를 입력하여 vCloud Director를 vRealize Business for Cloud에 추가합니다.
- SRM 세부 정보를 입력하여 EMC SRM 서버를 vRealize Business for Cloud에 추가합니다.

- 해당 계정 세부 정보를 입력하여 AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure 및 VMware vCloud Air 같은 퍼블릭 클라우드 계정을 추가합니다.
- 비교할 클라우드 제공자를 관리합니다. 비교할 퍼블릭 클라우드 계정을 추가 또는 편집할 수 있습니다.
- 가장 최근 데이터를 반영하도록 참조 데이터베이스를 업데이트합니다. 참조 데이터베이스를 수동으로 업데이트하거나 자동 업데이트 기능을 실행하여 업데이트할 수 있습니다.
- 시스템 문제를 해결하기 위한 중요한 런타임 정보가 포함된 지원 파일을 다운로드합니다.
- 라이선스 키를 업데이트합니다.
- vRealize Business Enterprise와 vRealize Business for Cloud 간의 연결을 정의하는 데 사용할 수 있는 토큰을 생성합니다.
- 원격 데이터 수집기를 관리하고 원격 데이터 수집기에 대한 연결을 사용하도록 설정합니다.
- 계산 기본 설정을 설정합니다.

프라이빗 클라우드 연결 관리

vCenter Server, EMC SRM(Storage Resource Manager), vCloud Director 등의 프라이빗 클라우드 연결을 vRealize Business for Cloud 설정에 추가, 수정 및 삭제하여 관리할 수 있습니다.

vCenter Server 연결 관리

vRealize Business for Cloud를 설치한 후 vCenter Server 인스턴스를 vRealize Business for Cloud에 추가하고 가상 환경에서 인벤토리 정보를 검색할 수 있습니다. vCenter Server 인스턴스를 vRealize Business for Cloud에서 편집하거나 삭제할 수 있습니다. vCenter Server 인증서 또는 암호가 변경될 경우 편집 옵션을 사용하여 vCenter Server 정보를 업데이트할 수 있습니다.

필수 조건

- vCenter Server 세부 정보가 있는지 확인합니다.
- 읽기 전용 외에 추가 vCenter Server 사용자 권한이 있는지 확인합니다. vCenter Server 사용자에게 추가 사용 권한을 추가하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a vCenter Server에 관리자로 로그인합니다.
 - b vCenter Server에서 읽기 전용 역할의 복제본을 생성합니다.
 - c **스토리지 보기 권한 및 프로파일 기반 스토리지 보기 권한**을 복제본에 포함합니다.
 - d vCenter Server를 VMware vRealize Operations Manager에 통합한 경우 **글로벌 vCenter Operations 사용자 및 Global vRealize Operations 읽기 전용** 권한을 복제본에 포함합니다.
 - e vCenter Server에 vRealize Business for Cloud 사용자를 생성하고 이 복제된 역할을 할당합니다.

프로시저

- 1 vRealize Automation 또는 데이터 수집 관리자에 로그인합니다.
 - 데이터 소스를 vRealize Business for Cloud 서버에 직접 추가하려면 테넌트 관리자의 자격 증명을 사용하여 `https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL`에서 vRealize Automation 인터페이스에 로그인하고, **관리** 및 **비즈니스 관리**를 클릭합니다.
 - 데이터 소스를 데이터 수집기에 추가하려면 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 `https://Remote_Data_Collector_IP_address:9443/dc-ui/login.html`에 로그인합니다.
- 2 **프라이빗 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 3 **vCenter Server**를 선택하고 [추가] 옵션을 클릭합니다.
- 4 인스턴스를 추가하려면 필수 세부 정보를 입력합니다.
- 5 **저장**을 클릭하고 [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.

인스턴스가 CA(인증 기관)의 SSL 인증서를 사용하지 않는 경우 신뢰할 수 없는 SSL 인증서가 명시된 대화상자가 표시됩니다.

참고 vRealize Business for Cloud는 SSL 인증서의 해지 상태를 확인하지 않습니다. 사용자가 인증서를 수락하기 전에 수동으로 상태를 확인해야 합니다.

- 6 **설치**를 클릭합니다.

자격 증명이 올바른 경우 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가됩니다.

참고 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가된 후 SSL 인증서가 변경되면 데이터 수집이 실패할 수 있습니다. 인스턴스가 신뢰할 수 없는 새 인증서를 나타내기 때문입니다. 인스턴스를 편집한 다음 새 인증서를 수락할 수 있습니다.

동일한 절차를 수행하여 여러 인스턴스를 추가할 수 있습니다.

- 7 세부 정보를 편집하려면 표에서 인스턴스 항목을 선택하고, [편집] 옵션을 클릭한 다음, 세부 정보를 수정하고 **저장**을 클릭합니다. [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
- 8 인스턴스를 삭제하려면 표에서 인스턴스를 선택하고, 인스턴스 행에서 [삭제] 아이콘을 클릭한 다음, [확인] 대화상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

참고 vCenter Server의 추가 또는 삭제로 인한 가상 시스템, 호스트 및 클러스터와 같은 항목의 변경 내용은 비용 계산이 완료된 후에만 vRealize Business for Cloud 사용자 인터페이스에 반영됩니다.

vRealize Business for Cloud 에서 EMC SRM 서버 관리

EMC SRM(Storage Resource Management) 서버를 vRealize Business for Cloud에 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

필수 조건

EMC SRM 서버 사용자 자격 증명이 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 vRealize Automation 또는 데이터 수집 관리자에 로그인합니다.
 - 데이터 소스를 vRealize Business for Cloud 서버에 직접 추가하려면 테넌트 관리자의 자격 증명을 사용하여 `https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL`에서 vRealize Automation 인터페이스에 로그인하고, **관리** 및 **비즈니스 관리**를 클릭합니다.
 - 데이터 소스를 데이터 수집기에 추가하려면 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 `https://Remote_Data_Collector_IP_address:9443/dc-ui/login.html`에 로그인합니다.
- 2 **프라이빗 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 3 **스토리지 서버**를 선택하고 [추가] 아이콘을 클릭합니다.
- 4 인스턴스를 추가하려면 필수 세부 정보를 입력합니다.
- 5 **저장**을 클릭하고 [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.

인스턴스가 CA(인증 기관)의 SSL 인증서를 사용하지 않는 경우 신뢰할 수 없는 SSL 인증서가 명시된 대화상자가 표시됩니다.

참고 vRealize Business for Cloud는 SSL 인증서의 해지 상태를 확인하지 않습니다. 사용자가 인증서를 수락하기 전에 수동으로 상태를 확인해야 합니다.

- 6 **설치**를 클릭합니다.

자격 증명이 올바른 경우 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가됩니다.

참고 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가된 후 SSL 인증서가 변경되면 데이터 수집이 실패할 수 있습니다. 인스턴스가 신뢰할 수 없는 새 인증서를 나타내기 때문입니다. 인스턴스를 편집한 다음 새 인증서를 수락할 수 있습니다.

동일한 절차를 수행하여 여러 인스턴스를 추가할 수 있습니다.

- 7 세부 정보를 편집하려면 표에서 인스턴스 항목을 선택하고, [편집] 옵션을 클릭한 다음, 세부 정보를 수정하고 **저장**을 클릭합니다. [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
- 8 인스턴스를 삭제하려면 표에서 인스턴스를 선택하고, 인스턴스 행에서 [삭제] 아이콘을 클릭한 다음, [확인] 대화상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

vCloud Director 연결 관리

vCloud Director 인스턴스를 vRealize Business for Cloud에 추가하여 vCloud Director 기반 분류를 수행할 수 있습니다. vCloud Director 인스턴스를 vRealize Business for Cloud에서 편집하거나 삭제할 수 있습니다. vCloud Director 인증서가 변경된 후 편집 기능을 사용하여 vCloud Director 정보를 업데이트할 수 있습니다.

vCloud Director를 vRealize Business for Cloud에 추가할 경우 vCloud Director 계층에 따라 데이터를 분류할 수 있습니다.

필수 조건

vCloud Director에서 관리하는 vCenter Server 인스턴스를 vRealize Business for Cloud에 추가합니다.

프로시저

- 1 vRealize Automation 또는 데이터 수집 관리자에 로그인합니다.
 - 데이터 소스를 vRealize Business for Cloud 서버에 직접 추가하려면 테넌트 관리자의 자격 증명을 사용하여 `https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL`에서 vRealize Automation 인터페이스에 로그인하고, **관리** 및 **비즈니스 관리**를 클릭합니다.
 - 데이터 소스를 데이터 수집기에 추가하려면 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 `https://Remote_Data_Collector_IP_address:9443/dc-ui/login.html`에 로그인합니다.
- 2 **프라이빗 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 3 **vCloud Director**를 선택하고 [추가] 아이콘을 클릭합니다.
- 4 vCloud Director 인스턴스의 IP 주소, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
IP 주소 또는 호스트 이름만 입력하고 전체 URL은 입력하지 않습니다. 또한 vCloud Director의 전체 계층에 대한 액세스 권한을 가진 관리자의 자격 증명을 입력합니다.
- 5 **저장**을 클릭하고 [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
인스턴스가 CA(인증 기관)의 SSL 인증서를 사용하지 않는 경우 신뢰할 수 없는 SSL 인증서가 명시된 대화상자가 표시됩니다.

참고 vRealize Business for Cloud는 SSL 인증서의 해지 상태를 확인하지 않습니다. 사용자가 인증서를 수락하기 전에 수동으로 상태를 확인해야 합니다.

- 6 **설치**를 클릭합니다.

자격 증명이 올바른 경우 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가됩니다.

참고 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가된 후 SSL 인증서가 변경되면 데이터 수집이 실패할 수 있습니다. 인스턴스가 신뢰할 수 없는 새 인증서를 나타내기 때문입니다. 인스턴스를 편집한 다음 새 인증서를 수락할 수 있습니다.

동일한 절차를 수행하여 여러 인스턴스를 추가할 수 있습니다.

- 7 세부 정보를 편집하려면 표에서 인스턴스 항목을 선택하고, [편집] 옵션을 클릭한 다음, 세부 정보를 수정하고 **저장**을 클릭합니다. [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
- 8 인스턴스를 삭제하려면 표에서 인스턴스를 선택하고, 인스턴스 행에서 [삭제] 아이콘을 클릭한 다음, [확인] 대화상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

퍼블릭 클라우드 계정 관리

AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure, VMware vCloud Air 계정 등의 퍼블릭 클라우드 계정을 vRealize Business for Cloud에서 관리할 수 있습니다. 이러한 퍼블릭 클라우드 계정을 비교할 수도 있습니다.

VMware vCloud Air 연결 관리

vCloud Air 계정을 vRealize Business for Cloud에 추가할 수 있습니다.

필수 조건

vCloud Air 사용자 자격 증명이 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 vRealize Automation 또는 데이터 수집 관리자에 로그인합니다.
 - 데이터 소스를 vRealize Business for Cloud 서버에 직접 추가하려면 테넌트 관리자의 자격 증명을 사용하여 `https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL`에서 vRealize Automation 인터페이스에 로그인하고, **관리** 및 **비즈니스 관리**를 클릭합니다.
 - 데이터 소스를 데이터 수집기에 추가하려면 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 `https://Remote_Data_Collector_IP_address:9443/dc-ui/login.html`에 로그인합니다.
- 2 하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 연결 관리를 클릭합니다.
- 3 vCloud Air를 선택하고 [추가] 옵션을 클릭합니다.
- 4 인스턴스를 추가하려면 필수 세부 정보를 입력합니다.
- 5 **저장**을 클릭하고 [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.

인스턴스가 CA(인증 기관)의 SSL 인증서를 사용하지 않는 경우 신뢰할 수 없는 SSL 인증서가 명시된 대화상자가 표시됩니다.

참고 vRealize Business for Cloud는 SSL 인증서의 해지 상태를 확인하지 않습니다. 사용자가 인증서를 수락하기 전에 수동으로 상태를 확인해야 합니다.

- 6 **설치**를 클릭합니다.

자격 증명이 올바른 경우 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가됩니다.

참고 인스턴스가 vRealize Business for Cloud에 추가된 후 SSL 인증서가 변경되면 데이터 수집이 실패할 수 있습니다. 인스턴스가 신뢰할 수 없는 새 인증서를 나타내기 때문입니다. 인스턴스를 편집한 다음 새 인증서를 수락할 수 있습니다.

동일한 절차를 수행하여 여러 인스턴스를 추가할 수 있습니다.

- 7 세부 정보를 편집하려면 표에서 인스턴스 항목을 선택하고, [편집] 옵션을 클릭한 다음, 세부 정보를 수정하고 **저장**을 클릭합니다. [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
- 8 인스턴스를 삭제하려면 표에서 인스턴스를 선택하고, 인스턴스 행에서 [삭제] 아이콘을 클릭한 다음, [확인] 대화상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud 에서 Amazon Web Services 계정 사용

vRealize Business for Cloud에서 AWS 계정을 구성하고 추가하여 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

Amazon Web Services 구성

AWS를 vRealize Business for Cloud에 추가하기 전에 AWS 계정을 구성해야 합니다.

참고 vRealize Business for Cloud를 6.1 이전 버전에서 업그레이드한 경우 AWS 계정을 재구성해야 합니다.

- AWS 계정 이름 및 계정 ID가 있어야 합니다. 자세한 내용은 <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/programaccess.html>을 참조하십시오.

중요 계정 ID는 12자리 숫자(예: 1234-1234-1234)이며 AWS 계정의 웹 포털 (<https://portal.aws.amazon.com/gp/aws/manageYourAccount>)에 로그인하여 확인할 수 있습니다. vRealize Business for Cloud에서 AWS 계정을 추가하거나 업데이트할 때 하이픈(-)을 사용하지 마십시오.

- AWS 계정에 대한 액세스 키와 비밀 키가 있어야 합니다. 자세한 내용은 <http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/managing-aws-access-keys.html>을 참조하십시오.
- 지불 계정의 경우 S3 버킷을 생성하고 구성해야 합니다. S3 버킷을 생성 및 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 <http://www.vmtocloud.com/how-to-add-aws-account-to-itbm-standard-1-1/>의 내용을 참조하십시오.
- 지불 계정의 경우 액세스 키 및 비밀 키를 가져온 후 프로그래밍 방식의 청구 액세스 프로세스에 따라 Amazon S3 버킷에 저장된 CSV 파일의 청구 데이터를 참조하는 애플리케이션을 구축해야 합니다. 프로그래밍 방식 청구 액세스를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 <http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/about/programaccess.html> 항목을 참조하십시오.

- 지불 계정의 경우 리소스 및 태그가 포함된 세부 청구 보고서를 사용하도록 설정해야 합니다. 이 보고서를 사용하여 AWS 비용을 구성하고 추적할 수 있습니다. 보고서를 가져오려면 먼저 프로그래밍 방식 청구 액세스에 가입한 다음 보고서를 선택합니다. AWS는 사용자가 프로그래밍 방식 청구 액세스에 대해 지정한 Amazon S3 버킷에 ZIP 파일로 보고서를 게시합니다. 보고서는 하루에 여러 번 게시됩니다. 파일은 사용자가 지정한 버킷에 다음 명명 규칙을 사용하여 저장됩니다. 123456789012-aws-billing-detailed-line-items-with-resources-and-tags-yyyy-mm.csv.zip. 여기서 123456789012는 계정 ID이고 yyyy는 연도이며 mm은 월입니다.

참고 현재 청구 기간(월별) 동안 예상 보고서가 생성됩니다. AWS는 최종 보고서가 생성되는 청구 기간 마지막까지 청구 기간 내내 당월의 파일을 덮어쓰며 청구 기간이 끝나면 다음 청구 기간에 대한 새 파일을 생성합니다. 이전 월에 대한 최종 보고서는 지정된 Amazon S3 버킷에 유지됩니다.

- 지불 계정의 경우 AWS 사용자에게 s3:Get*, s3:List*, ec2:Describe* 등의 사용 권한이 있어야 합니다.

인라인 정책을 추가하고 필요한 사용 권한을 제공할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1418381123000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
      ]
    }
  ]
}
```

- 비지불 계정의 경우 AWS 사용자에게 ec2:Describe* 사용 권한이 있어야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1418206217000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

]
}
]
}

```

- (선택 사항) Amazon 리소스에 태그를 지정할 수도 있습니다. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 용도, 소유자, 환경 등 다양한 방식으로 분류할 수 있습니다. AWS 리소스(예: Amazon EC2 인스턴스 또는 Amazon S3 버킷)에 태그를 적용하면 태그를 기준으로 사용량 및 비용이 집계된 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일로 보고서가 생성됩니다. 비즈니스 차원(예: 비용 센터, 애플리케이션 이름 또는 소유자)을 나타내는 태그를 적용하여 여러 서비스에 대한 비용을 구성할 수 있습니다. 계정에 로그인하여 태그를 활성화하면 보고서에 태그가 나타납니다. 보고서에 포함할 태그 키를 선택하면 각 키가 추가 열이 되고 해당하는 각 라인 항목에 대한 값이 열에 포함됩니다. 보고서 외에 보안 또는 운영 목적으로도 태그를 사용할 수 있으며 보고서에 대한 개별 태그 키를 포함하거나 제외할 수 있습니다. 태그를 적용한 후에는 태그를 기준으로 비용을 볼 수 있습니다. Amazon 리소스 태그 지정에 대한 자세한 내용은 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html을 참조하십시오.

참고 123456789012-aws-billing-detailed-line-items-with-resources-and-tags-yyyy-mm.csv.zip 형식의 청구서가 구성된 S3 버킷에 생성되는지 그리고 vRealize Business for Cloud에 계정을 추가할 때 정확한 버킷 이름이 추가되는지 확인하십시오.

Amazon Web Services 계정 관리

vRealize Business for Cloud를 사용하여 추적하고 분석하려는 AWS 계정을 추가하거나 수정할 수 있습니다.

필수 조건

- 지불 계정을 추가할지 연결 계정을 추가할지 여부를 계획합니다.
- 지불 계정의 경우 - AWS 계정에 대한 계정 ID, 액세스 키, 비밀 키 및 S3 버킷 이름이 있는지 확인합니다. 또한 AWS에서 리소스 및 태그가 포함된 세부 청구 보고서를 사용하도록 설정했는지 확인합니다.
- 비지불 계정의 경우 - AWS 계정에 대한 계정 ID, 액세스 키 및 비밀 키가 있는지 확인합니다. 연결 계정을 추가하기 전에 지불 계정을 vRealize Business for Cloud에 추가했는지 확인합니다.

자세한 내용은 vRealize Business for Cloud 사용자 가이드를 참조하십시오.

프로시저

- 1 vRealize Automation 또는 데이터 수집 관리자에 로그인합니다.
 - 데이터 소스를 vRealize Business for Cloud 서버에 직접 추가하려면 테넌트 관리자의 자격 증명을 사용하여 `https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL`에서 vRealize Automation 인터페이스에 로그인하고, **관리** 및 **비즈니스 관리**를 클릭합니다.
 - 데이터 소스를 데이터 수집기에 추가하려면 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 `https://Remote_Data_Collector_IP_address:9443/dc-ui/login.html`에 로그인합니다.
 - 2 **하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
 - 3 **Amazon Web Services**를 선택하고 [추가] 옵션을 클릭합니다.
 - 4 이름, 설명, 계정 ID, 액세스 키, 비밀 키 및 S3 버킷 이름(지불 계정의 경우)을 입력합니다.
 - 5 vRealize Business for Cloud에서 계정을 지불 계정으로 설정하려면 **지불 계정** 옵션을 선택합니다.
-
- 참고** 지불 계정의 경우 AWS에서 리소스 및 태그가 포함된 세부 청구 보고서를 사용하도록 설정해야 합니다.
-
- 6 **저장**을 클릭하고 [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
 - 7 세부 정보를 편집하려면 표에서 인스턴스 항목을 선택하고, [편집] 옵션을 클릭한 다음, 세부 정보를 수정하고 **저장**을 클릭합니다. [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
 - 8 인스턴스를 삭제하려면 표에서 인스턴스를 선택하고, 인스턴스 행에서 [삭제] 아이콘을 클릭한 다음, [확인] 대화상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud 에서 Microsoft Azure 계정 사용

vRealize Business for Cloud에서 Microsoft Azure 계정을 구성하고 추가하여 Azure 비용을 추적할 수 있습니다.

Azure 비EA 계정 구성

비EA 계정을 vRealize Business for Cloud에 추가하려면 먼저 계정을 구성해야 합니다.

필수 조건

다음 거래 방식 중 하나를 사용하는 Microsoft Azure 비EA 계정을 가지고 있어야 합니다.

- 용량제
- MSDN
- 현금 약정 요금
- 금액 크레딧

프로시저

- 1 Microsoft 계정 자격 증명을 사용하여 Azure 포털(<https://manage.windowsazure.com>)에 로그인합니다.
- 2 왼쪽 탐색 패널에서 **Active Directory**를 클릭한 다음 **기본 디렉터리**를 선택합니다. Azure Active Directory에 사용자를 생성합니다.
- 3 **새 사용자**를 클릭하여 사용자를 기본 디렉터리에 생성합니다.
- 4 사용자의 이름을 입력하고 서비스 또는 전역 관리자 사용 권한을 할당합니다.
- 5 새 사용자 이름을 사용하여 Azure 포털에 로그인한 후 암호를 재설정합니다.
- 6 **Active Directory > 기본 디렉터리**로 이동하여 **응용 프로그램**을 선택한 후 **추가**를 클릭합니다.
- 7 응용 프로그램 세부 정보를 입력합니다.
 - a **내 조직에서 개발 중인 응용 프로그램 추가**를 선택합니다.
 - b 응용 프로그램의 이름을 입력합니다.
 - c **네이티브 클라이언트 응용 프로그램**을 선택합니다.
- 8 로그인 URL 및 응용 프로그램 URI를 입력합니다(예: <https://vmware.com>).
- 9 기본 디렉터리 페이지에서 응용 프로그램을 선택하고 **구성**을 클릭합니다.
- 10 **응용 프로그램 추가**를 클릭하고 응용 프로그램에 **Windows Azure 서비스 관리 API** 사용 권한을 할당합니다.

계정을 vRealize Business for Cloud에 추가할 때 사용할 수 있는 클라이언트 ID와 사용자 이름 세부 정보가 표시됩니다.

후속 작업

[vRealize Business for Cloud에서 Microsoft Azure 계정 관리](#)

vRealize Business for Cloud 에서 Microsoft Azure 계정 관리

vRealize Business for Cloud를 통해 Microsoft Azure 계정을 생성, 수정, 삭제 및 구성할 수 있습니다. vRealize Business for Cloud는 Microsoft Azure 계정의 비용 정보를 분석하고 표시합니다.

필수 조건

- Microsoft Azure EA(Enterprise Agreement) 또는 EA 이외 계정이 있어야 합니다. EA 이외 계정은 용량제(Pay As You Go), MSDN, 현금 약정 금액 또는 금액 크레딧 제공자 계정일 수 있습니다.
- EA 계정을 추가하려면 EA 관리자로 Azure EA 포털(<https://ea.azure.com>)에 로그인하여 8 자리의 등록 번호를 적어 둡니다. 또한 액세스 관리 섹션의 EA 포털에서 기본 API 액세스 키를 생성해야 합니다.

- EA 이외 계정을 추가하려면 클라이언트 ID를 확인해둡니다.
<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn877542.aspx> 페이지를 참조하십시오. 계정에 대한 Azure 구매 위치도 알아야 합니다. 구매 위치를 확인하려면 <https://account.windowsazure.com/Profile>에서 Azure 포털에 로그인하고 주소에 언급된 국가 코드(예: IN, US, AU, CN, DE)를 적어 둡니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 5 **Microsoft Azure**를 선택합니다.
- 6 추가할 Azure 계정 유형을 확장합니다.
 - **EA(Enterprise Agreement)**
 - **EA(Enterprise Agreement) 외**
- 7 계정을 추가하고 필요한 세부 정보를 입력하려면 [추가] 옵션 아이콘을 클릭합니다.
 - EA 계정의 경우 다음 세부 정보를 제공합니다.
 - 이름/설명 - 선택한 이름을 입력합니다.
 - 등록 번호 - Azure 등록 번호를 입력합니다.
 - 사용량 API 액세스 키 - API 액세스 키를 입력합니다.
 - EA(Enterprise Agreement) 외 계정의 경우 다음 세부 정보를 제공합니다.
 - 이름/설명 - 선택한 이름을 입력합니다.
 - 사용자 이름 - 애플리케이션을 사용하기 위해 Azure에 등록된 사용자 이름을 입력합니다.

참고 사용자 이름은 Azure 계정으로 등록된 이름이 아닙니다.

 - 암호 - 사용자 이름에 대한 암호를 입력합니다.
 - 클라이언트 ID - Microsoft Azure에서 확인한 클라이언트 ID를 입력합니다.
 - 구매 위치 - Azure 구매 위치의 국가 코드를 입력합니다(예: IN, US, AU, CN, DE).
- 8 **저장**을 클릭하고 [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
- 9 세부 정보를 편집하려면 표에서 인스턴스 항목을 선택하고, [편집] 옵션을 클릭한 다음, 세부 정보를 수정하고 **저장**을 클릭합니다. [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
- 10 인스턴스를 삭제하려면 표에서 인스턴스를 선택하고, 인스턴스 행에서 [삭제] 아이콘을 클릭한 다음, [확인] 대화상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

비교할 퍼블릭 클라우드 제공자 계정 관리

기본적으로 AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure 및 VMware vCloud Air 가 vRealize Business for Cloud에 추가된 것을 볼 수 있습니다. 또한 자체 퍼블릭 클라우드 계정을 vRealize Business for Cloud에 추가한 다음 가상 시스템 그룹의 비용을 프라이빗 클라우드 및 다른 퍼블릭 클라우드(예: AWS, Azure 또는 vCloud Air)와 비교할 수 있습니다.


필수 조건

DRL 파일 또는 XLS 파일에 퍼블릭 클라우드를 추가하는 데 필요한 모든 정보가 지정된 형식으로 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 5 **비교할 클라우드 제공자**를 선택하고 [추가] 옵션 아이콘을 클릭합니다.
- 6 **클라우드 제공자 추가** 대화상자에서 클라우드 제공자 세부 정보를 업데이트합니다.

구성 요소	설명
클라우드 제공자 이름	(선택 사항) 클라우드 제공자 이름을 입력합니다.
URL	(선택 사항) 클라우드 제공자의 URL을 입력합니다.
로고	(선택 사항) 클라우드 제공자의 로고를 업로드합니다.
클라우드 제공자 비교 템플릿을 다운로드하려면 클릭	지정된 형식에 따라 클라우드 구성을 업데이트하는 데 필요한 DRL 또는 XLS 템플릿 파일을 다운로드합니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오. <ul style="list-style-type: none"> ■ 클라우드 비교를 위한 DRL 파일 업데이트 ■ 클라우드 비교를 위한 XLS 파일 업데이트
설정 파일 업로드	찾아보기 - 파일 찾기 링크를 클릭하고 구성 파일을 선택합니다.

- 7 **저장**을 클릭하고 [성공] 대화상자에서 **확인**을 클릭합니다.
- 8 기존 클라우드 제공자의 가격 책정을 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a [편집] 옵션을 클릭합니다.
 - b [현재 설정 다운로드]  옵션을 클릭합니다.
 - c DRL 또는 XLS 파일을 열고 필요한 변경을 수행한 후 파일을 저장합니다.
 - d **찾아보기 - 파일 찾기** 링크를 클릭하고 구성 파일을 선택합니다.
 - e **저장**을 클릭하여 클라우드 제공자 세부 정보를 저장합니다.
- 9 인스턴스를 삭제하려면 표에서 인스턴스를 선택하고, 인스턴스 행에서 [삭제] 아이콘을 클릭한 다음, [확인] 대화상자에서 **삭제**를 클릭합니다.

DRL 파일 또는 XLS 파일이 올바른 경우 퍼블릭 클라우드 계정이 vRealize Business for Cloud에 추가됩니다.

후속 작업

클라우드 비교 탭에서 이 계정을 사용하여 클라우드 제공자 비용을 AWS, Azure 또는 vCloud Air와 같은 다른 퍼블릭 클라우드 제공자와 비교할 수 있습니다.

클라우드 비교를 위한 DRL 파일 업데이트

vRealize Business for Cloud는 클라우드 제공자의 구성을 특정 형식으로 입력할 수 있는 DRL 및 XLS 형식의 템플릿을 제공합니다. 기본 설정에 따라 템플릿 파일을 다운로드하여 비교할 클라우드 제공자 가격 책정 정보를 vRealize Business for Cloud에 입력할 수 있습니다. DRL 템플릿 파일이 더 많은 유연성을 제공합니다.

필수 조건

DRL 템플릿을 업데이트하는 데 필요한 클라우드 제공자 세부 정보가 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 5 **비교할 클라우드 제공자**를 선택하고 [추가] 옵션 아이콘을 클릭합니다.
- 6 DRL 템플릿을 다운로드하려면 **클라우드 제공자 추가** 대화상자에서 **클라우드 제공자 비교 템플릿을 다운로드하려면 클릭** 링크를 클릭합니다.

- 7 다운로드된 ZIP 파일을 추출하고 편집기(예: 메모장)에서 DRL 파일 (ComparisonProviderTemplate.drl)을 엽니다.

DRL 파일의 각 섹션을 규칙이라고 합니다. 각 규칙에는 고유한 이름이 있습니다. DRL 파일에는 두 가지 유형의 규칙이 있을 수 있습니다.

옵션	설명
일치 규칙	<p>클라우드 제공자의 특정 인스턴스로 매핑되는 구성을 정의합니다.</p> <p>예를 들어 다음 Azure DRL은 인스턴스로 매핑되어야 하는 인스턴스를 지정합니다.</p> <pre>rule "Azure_matching_A0" dialect "mvel" no-loop true When config : MatchingDetails(ramGb <= 0.75 && (cpuGhz * numOfCpu) <= 1.0) then config.addMatchingInstance("A0"); End</pre> <p>여기서,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Azure_matching_A0은 규칙 이름입니다. ■ when config : MatchingDetails(ramGb <= 0.75 && (cpuGhz * numOfCpu) <= 1.0)는 인스턴스 유형에 워크로드를 매핑하는 조건입니다. ■ ramGb <= 0.75 and cpuGhz*numOfCpu <=1.0은 인스턴스 유형 매핑 조건입니다. ■ config.addMatchingInstance("A0")는 인스턴스 유형을 나타내는 이름입니다. ■ MatchingDetails는 가상 시스템의 사용자 구성과 일치하는 여러 필드가 포함된 개체입니다. <p>MatchingDetails는 다음 필드를 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ private Double ramGb; ■ private Integer numOfCpu; ■ private Double cpuGhz; ■ private Boolean enforcePhysicalIsolation; ■ private String instance; ■ private Integer reservation; ■ private String osGenericType; ■ private Long configId; ■ private List<String> possibleInstances; ■ private StoragePriceSummaryDetails storage; ■ private Double upTimePct; ■ private Double cpuUtilization; ■ private Double ramUtilization; ■ public void addMatchingInstance(String instanceName);
가격 책정 규칙	일치하는 인스턴스 유형의 가격을 결정합니다.

옵션

설명

예를 들어 다음 Azure DRL은 일치하는 인스턴스의 가격 책정 방법을 지정합니다.

```
rule "Azure_pricing_A0_WINDOWS"
  dialect "mvel"
  no-loop true
  when
    compute : ComputePriceDetails(instanceName == "A0" &&
osGenericType == "WINDOWS" )
  then
    compute.setPrice(0.02, "PER_HOUR" );
    compute.addAdditionalDetail("Price
Plan",compute.getPricePlanLabel(),"");
  end
```

여기서,

- Azure_pricing_A0_WINDOWS는 Windows Azure 인스턴스의 가격 책정 방법을 지정합니다.
- when compute : ComputePriceDetails(instanceName == "A0" && osGenericType == "WINDOWS")는 워크로드를 이 규칙에 매핑할 때의 조건입니다.
- instanceName == "A0"은 인스턴스 이름이며 A0과 운영 체제(Windows 또는 LINUX)입니다.
- compute.setPrice(0.02, "PER_HOUR");는 시간 또는 월별 가격을 정의하며 시간당 0.02입니다.
- compute.addAdditionalDetail("Price Plan",compute.getPricePlanLabel(),"");은 도구 설명 또는 추가 세부 정보입니다.
- ComputePricingDetails는 가상 시스템의 사용자 구성과 일치하는 여러 필드가 포함된 개체입니다.

ComputePricingDetails는 다음 필드를 지원합니다.



- private String instance;
- private Integer pricePlan;
- private String osGenericType;
- private String region;
- private StoragePriceSummaryDetails storage;
- private Double reservationDiscount;
- private Map<String, AdditionalDetails> additionalDetails;
- private Double osLaborCost;
- private Map<String, AdditionalPriceDetails> additionalPrices;
- private boolean computeIncludesStorage;
- private boolean ignoreInTotalSum;
- private String providerRegion;
- public void setPrice(Double price, String unit, String providerRegion);
- public void addAdditionalDetail(String name, String value);

- 8 DRL 템플릿에서 일치 규칙 또는 가격 책정 규칙을 업데이트하여 클라우드 제공자의 가격 계산을 위한 규칙을 정의합니다.
- 9 업데이트된 DRL 템플릿 파일을 저장합니다.

10 **찾아보기 - 파일 찾기** 링크를 클릭하고 구성 파일을 선택합니다.

11 **저장**을 클릭하여 클라우드 제공자 세부 정보를 저장합니다.

12 기존 클라우드 제공자의 가격 책정을 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a 편집  아이콘을 클릭합니다.
- b 현재 설정 다운로드  아이콘을 클릭합니다.
- c DRL 파일을 열고 필요한 변경을 수행한 후 파일을 저장합니다.
- d **찾아보기 - 파일 찾기** 링크를 클릭하고 구성 파일을 선택합니다.
- e **저장**을 클릭하여 클라우드 제공자 세부 정보를 저장합니다.

이제 클라우드 제공자가 vRealize Business for Cloud에 추가되고 다른 클라우드 제공자의 가격과 비교됩니다.

클라우드 비교를 위한 XLS 파일 업데이트

vRealize Business for Cloud는 클라우드 제공자의 구성을 특정 형식으로 입력할 수 있는 DRL 및 XLS 형식의 템플릿을 제공합니다. 기본 설정에 따라 템플릿 파일을 다운로드하여 비교할 클라우드 제공자 가격 책정 정보를 vRealize Business for Cloud에 입력할 수 있습니다. XLS 템플릿 파일은 쉽고 간단하게 업데이트할 수 있습니다.

필수 조건

XLS 템플릿을 업데이트하는 데 필요한 클라우드 제공자 세부 정보가 있는지 확인합니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 5 **비교할 클라우드 제공자**를 선택하고 [추가] 옵션 아이콘을 클릭합니다.
- 6 XLS 템플릿을 다운로드하려면 **클라우드 제공자 추가** 대화상자에서 **클라우드 제공자 비교 템플릿을 다운로드하려면 클릭** 링크를 클릭합니다.
- 7 다운로드된 ZIP 파일을 추출하고 ComparisonProviderTemplate XLS 파일을 엽니다.
XLS 파일에는 세 개의 워크시트가 포함됩니다.

8 각 워크시트에 클라우드 제공자 가격을 계산하는 데 필요한 세부 정보를 입력합니다.

워크시트 이름	설명
인스턴스	<p>이 워크시트는 각 인스턴스 유형의 일치하는 구성 세부 정보를 지정할 때 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 인스턴스 이름 ■ CPU 속도 ■ 프로세서 또는 코어 수 ■ RAM 메모리 ■ 운영 체제 - Windows 또는 LINUX ■ 정기 지급제 ■ 지역 - 북아메리카, 아시아, 남아메리카 또는 유럽 ■ 총 스토리지 크기 ■ NAS(Network Area Storage) 크기 ■ SAN(Storage Area Network) 크기 <p>참고 인스턴스 워크시트의 스토리지 값은 가격 책정 측면에서 스토리지가 컴퓨팅과 패키지로 제공되는 경우에만 업데이트합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 단위 시간당 인스턴스 가격 ■ 월별 운영 체제 노동 비용 ■ 인스턴스에 대한 추가 가격 정보 또는 추가 세부 정보 <p>참고 비교 중에 추가 세부 정보는 UI에도 표시됩니다.</p>
스토리지	<p>이 워크시트는 스토리지 구성을 지정할 때 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 스토리지 유형 - NSA, SAN 또는 총 스토리지 ■ 지역 - 북아메리카, 아시아, 남아메리카 또는 유럽 ■ 각 구성에 대한 스토리지 가격 책정 값(최대 5개 수준)
할인	<p>이 워크시트는 특정 가격 책정 범위에 대한 할인 및 할인을 적용할 가격 책정 범위를 지정할 때 사용합니다.</p>



서로 다른 인스턴스, 스토리지 구성 및 할인에 대한 각 워크시트에 여러 항목을 추가할 수 있습니다.

9 업데이트된 XLS 템플릿 파일을 저장합니다.

10 **찾아보기 - 파일 찾기** 링크를 클릭하고 구성 파일을 선택합니다.

11 **저장**을 클릭하여 클라우드 제공자 세부 정보를 저장합니다.

12 기존 클라우드 제공자의 가격 책정을 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a 편집  아이콘을 클릭합니다.
- b 현재 설정 다운로드  아이콘을 클릭합니다.
- c XLS 파일을 열고 필요한 변경을 수행한 후 파일을 저장합니다.
- d **찾아보기 - 파일 찾기** 링크를 클릭하고 구성 파일을 선택합니다.
- e **저장**을 클릭하여 클라우드 제공자 세부 정보를 저장합니다.

이제 클라우드 제공자가 vRealize Business for Cloud에 추가되고 다른 클라우드 제공자의 가격과 비교됩니다.

vRealize Business for Cloud 에 대한 참조 데이터베이스 업데이트

가장 최근에 업데이트된 버전의 참조 라이브러리를 포함하도록 참조 데이터베이스를 업데이트할 수 있습니다. 참조 데이터베이스를 수동으로 업데이트하거나 자동 업데이트 기능을 실행하여 업데이트할 수 있습니다. 이 참조 데이터베이스는 비용 계산을 위한 값을 제공합니다.

필수 조건

자동 업데이트 프로세스의 경우 vRealize Business for Cloud가 자동 업데이트 프로세스를 시작할 수 있도록 다음 포트가 열려 있는지 확인합니다.

- <https://vrb-hub.vmware.com/manualupdate/welcome#/>에 연결하는 포트 443
- SaasFTP.digitalfuel.com에 연결하는 포트 22

참고 자동 업데이트 프로세스가 포트 22(FTP)에서 실행되지 못할 경우 포트 443(HTTPS)에서 프로세스가 시작됩니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **참조 데이터베이스 업데이트**를 클릭합니다.
현재 버전의 참조 라이브러리가 나타납니다.
- 5 다음 중 하나를 수행하여 참조 데이터베이스를 업데이트합니다.
 - 자동 업데이트를 사용할 수 있는 경우 자동 업데이트 프로세스를 실행합니다.
 - a **자동 업데이트 실행** 링크를 클릭합니다.
 - b 계약서에 동의합니다.
 - 참조 데이터베이스를 수동으로 업데이트하려면 **수동 업데이트 프로세스** 링크를 클릭합니다.
 - a **파일 생성 및 다운로드** 링크를 클릭합니다. 필요한 데이터가 포함된 암호화된 zip 파일이 기본 다운로드 폴더에 다운로드됩니다.
 - b 생성한 zip 파일을 VMware 고객 지원에 제공합니다. 제공한 정보에 따라 업데이트된 참조 비용 파일이 생성됩니다.
 - c **찾아보기**를 클릭하고 파일을 선택합니다.
 - d **완료**를 클릭합니다.

참조 데이터베이스가 업데이트됩니다.

참고 참조 데이터베이스 업데이트는 일회성 프로세스가 아닙니다. 참조 데이터베이스는 주기적으로 업데이트되고 VMware에서 업데이트를 전송합니다. 업데이트가 표시될 때마다 자동 또는 수동 업데이트 프로세스를 수행하여 참조 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.

지원 파일 생성 및 다운로드

중요한 시스템 런타임 정보가 포함되는 지원 파일을 다운로드할 수 있습니다.

프로시저

- 1 vRealize Automation 또는 데이터 수집 관리자에 로그인합니다.
 - vRealize Business for Cloud 서버에 대한 지원을 받으려면 테넌트 관리자의 자격 증명을 사용하여 https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL에서 vRealize Automation 인터페이스에 로그인하고, **관리**와 **비즈니스 관리**를 클릭합니다.
 - 원격 데이터 수집 관리자에 대한 지원을 받으려면 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 https://Remote_Data_Collector_IP_address:9443/dc-ui/login.html에 로그인합니다.
- 2 지원 파일을 클릭한 다음 **파일 생성 및 다운로드**를 클릭합니다.
- 3 파일을 저장합니다.

지원 zip 파일이 아카이브 파일로 저장됩니다. 문제 해결을 위해 이 파일을 지원 팀과 공유할 수 있습니다.
- 4 로그 파일에서 디버그 수준 정보를 수집하도록 **디버그 로깅 사용**을 선택합니다. 이 정보는 지원 서비스를 제공하고 문제를 디버깅하는 데 도움이 됩니다.

vRealize Business for Cloud 라이선스 업데이트

라이선스 업데이트 옵션을 사용하여 vRealize Business for Cloud의 라이선스를 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **라이선스 업데이트**를 확장하여 다음 라이선스 세부 정보를 표시합니다.
 - vRealize Business 현재 라이선스 키
 - 라이선스 유형 - PERMANENT, EVALUATION 또는 FIXED_EXPIRATION
 - 라이선스 키가 지원할 수 있는 최대 가상 시스템 수 또는 최대 CPU 패키지(소켓) 수

- 프라이빗/퍼블릭 클라우드 계정의 기존 CPU 패키지(소켓) 수 및 가상 시스템 수
- 만료 날짜 - 임시 라이선스를 사용할 경우
- 라이선스 버전 - vRealize Business for Cloud, vRealize Business Enterprise, vCloud Suite.

참고 vRealize Business for Cloud 설정을 이전 버전에서 6.1로 업그레이드한 경우 새 라이선스 키를 사용해야 합니다. 업그레이드 후에는 이전 라이선스 키가 작동하지 않습니다.

5 새 라이선스 키 텍스트 상자에 라이선스 키를 입력합니다.

참고 vRealize Business for Cloud, vRealize Business Enterprise 및 vCloud Suite 라이선스 키를 사용하여 vRealize Business for Cloud에 액세스할 수도 있습니다.

6 업데이트를 클릭합니다.

새 라이선스 키가 올바른 경우 라이선스가 업데이트됩니다.

vRealize Business Enterprise 통합을 위한 토큰 생성

vRealize Business for Cloud에서 토큰 및 vRealize Business for Cloud 호스트 URL을 생성할 수 있습니다. vRealize Business Enterprise로 가져올 수 있는 인증서 파일을 다운로드할 수도 있습니다.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **vRealize Business 통합**을 확장하고 새 **vRealize Business 토큰 생성**을 클릭합니다.
vRealize Business for Cloud가 토큰 및 vRealize Business for Cloud 호스트 URL을 생성합니다.
- 5 **인증서 파일 다운로드**를 클릭하고 인증서 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
- 6 (선택 사항) **모든 보고서 다운로드**를 클릭하여 vRealize Business for Cloud의 모든 보고서를 다운로드합니다.

이 정보를 사용하여 vRealize Business Enterprise와 vRealize Business for Cloud 사이의 연결을 정의할 수 있습니다.

후속 작업

vRealize Business Enterprise 및 vRealize Business for Cloud 사이의 통합에 대한 자세한 프로세스는 vRealize Business Enterprise 설치 가이드를 참조하십시오.

데이터 수집기 관리

일회용 키를 생성하여 vRealize Business for Cloud 서버에 등록하고 등록된 데이터 수집기를 보거나 삭제하는 방식으로 원격 데이터 수집기를 관리할 수 있습니다.

원격 데이터 수집을 위한 일회용 키 생성

데이터 수집기를 vRealize Business for Cloud에 등록하려면 vRealize Business for Cloud 서버에서 일회용 키를 생성해야 합니다.

필수 조건

데이터 수집기와 vRealize Business for Cloud 서버를 배포 및 구성했는지 확인합니다. [원격 데이터 수집기 배포](#) 항목을 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **데이터 수집 관리자**를 클릭하고 **원격 데이터 수집**을 선택합니다.
- 5 새 **일회용 키 생성** 링크를 클릭합니다.
[성공] 대화상자에 키가 표시됩니다.

참고 이 키는 20분 동안만 활성화됩니다.

- 6 키를 복사하거나 기록해 둡니다.
- 7 **확인**을 클릭합니다.

후속 작업

9443 포트에서 원격 데이터 수집기의 데이터 수집 관리자에 로그인하고 일회용 키를 사용하여 수집기를 등록합니다. [원격 데이터 수집기를 vRealize Business for Cloud 서버에 등록](#)을 참조하십시오.

등록된 데이터 수집기 보기

원격 데이터 수집기를 vRealize Business for Cloud에 등록하고 vRealize Business for Cloud 서버에 등록된 수집기 목록을 볼 수 있습니다.

필수 조건

[원격 데이터 수집기를 vRealize Business for Cloud 서버에 등록](#)을 참조하십시오.

프로시저

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **데이터 수집 관리**를 클릭하고 **가상 장치 관리**를 선택합니다.
vRealize Business for Cloud 서버에 등록된 가상 장치의 IP 주소 목록이 표시됩니다.
- 5 (선택 사항) 데이터 수집에서 가상 장치의 등록을 취소하려면 해당하는 IP 주소 옆에 있는 **신뢰할 수 없음** 링크를 클릭합니다.

참고 vRealize Business for Cloud 서버의 데이터 수집기를 신뢰하지 않는 경우에도 데이터 수집기는 계속해서 데이터를 수집하고 서버에 데이터를 전송합니다. 그러나 서버가 데이터 수집기에서 보낸 데이터를 삭제합니다. 데이터 수집을 중지하려면 데이터 수집기 가상 장치를 종료하거나 데이터 수집 서비스를 수동으로 중지해야 합니다.

서버 하드웨어 비용의 감가상각 계산

vRealize Business for Cloud는 서버 하드웨어 비용의 연 감가상각 값을 계산한 다음 12로 나누어 월별 감가상각을 도출합니다.

vRealize Business for Cloud는 0달러의 잔존 가치를 사용합니다.

$$\text{depreciable cost} = \text{original cost}$$

$$\text{Depreciation rate} = 2 / \text{number of depreciation years}$$

예를 들면 $2/5 = 0.4$ 입니다.

이 값은 이중 체감법의 연 감가상각액과 정액법의 연 감가상각액입니다.

표 4-1. 감가상각법

방법	계산
이중 체감법	$\text{yearly double declining depreciation} = (\text{original cost} - \text{accumulated depreciation}) * \text{depreciation rate}$ <p>참고 Double declining depreciation for the last year = original cost - accumulated depreciation</p>
정액법	$\text{Yearly straight line depreciation} = (\text{original cost} - \text{accumulated depreciation}) / \text{number of remaining depreciation years}$

감가상각 기간을 2년 또는 7년으로 설정할 수 있습니다.

vRealize Business for Cloud는 정률법의 연 감가상각액에 감가상각 비율을 곱한 값과 정액법의 5년 연 감가상각액 사이의 최대값을 사용합니다.

Yearly depreciation = Max(yearly depreciation of double declining balance method, yearly depreciation of straight line method)

아래는 원래 비용 2,000달러에 대한 5년 기간의 감가상각 비용을 보여 주는 예입니다.

- 1년차 감가상각 비용: $\text{Max}[\{(2000-0) * 0.4\}, \{(2000-0)/5\}] = \text{Max}(800, 400) \Rightarrow 800$
(per_month= 66.67)
- 2년차 감가상각 비용: $\text{Max}[\{(2000-800) * 0.4\}, \{(2000-800)/4\}] = \text{Max}(480, 300) \Rightarrow 480$
(per_month= 40)
- 3년차 감가상각 비용: $\text{Max}[\{(2000-1280) * 0.4\}, \{(2000-1280)/3\}] = \text{Max}(288, 240) \Rightarrow 288$
(per_month= 24)
- 4년차 감가상각 비용: $\text{Max}[\{(2000-1568) * 0.4\}, \{(2000-1568)/2\}] = \text{Max}(172.8, 216) \Rightarrow 216$
(per_month= 18)
- 5년차 감가상각 비용: $\text{Max}[\{(2000-1784) * 0.4\}, \{(2000-1784)/1\}] = \text{Max}(86.4, 216) \Rightarrow 216$
(per_month= 18)

시스템 상태 보기 및 업데이트

중요한 내부 비즈니스 프로세스의 상태를 보고 업데이트하여 전반적인 시스템 상태를 파악할 수 있습니다. 시스템 프로세스는 항상 인벤토리 및 비용 데이터를 최신 상태로 유지하기 위해 정의된 기본 간격으로 실행됩니다. `itfm.properties` 파일에서 해당하는 작업 속성을 업데이트하여 이 간격을 수정할 수 있습니다.

기본 작업 간격을 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [시스템 상태를 업데이트하기 위한 기본 작업 간격 구성](#) 섹션을 참조하십시오.

- 데이터 수집기는 vCenter Server 인스턴스에 연결하여 인벤토리 데이터 및 사용량 통계를 수집합니다. 인벤토리 데이터 및 사용량 통계를 수집한 후 vRealize Business for Cloud는 마지막으로 실행된 작업의 타임 스탬프를 현지 시간으로 표시합니다. vCenter Server 데이터 수집 작업은 기본 간격으로 실행하도록 예약되어 있습니다.
- 스토리지 수집기는 EMC SRM 서버 인스턴스에 연결하여 데이터 및 사용량 세부 정보를 수집합니다. 수집 프로세스를 완료한 후 vRealize Business for Cloud 서버는 프로세스의 세부 정보 및 타임 스탬프를 표시합니다.
- 비용 계산에는 기본 요금, 할당된 비용 및 각 가상 시스템의 비용을 계산하는 단계와 보고서를 자동 생성하는 단계가 포함됩니다. 비용 계산은 매일 실행되지만 수동으로 프로세스를 트리거할 수도 있습니다.
- vRealize Automation 커넥터는 가상 시스템의 소비자에 대한 데이터를 Blueprint, 프로비저닝 그룹 및 vRealize Automation의 IaaS 구성 요소 테넌트(IaaS가 구성된 경우)와 관련하여 수집합니다. vRealize Automation 연결 정보는 vRealize Automation의 IaaS 구성 요소를 구성한 후에만 나타납니다.

- 퍼블릭 클라우드 연결 시 인벤토리 및 사용량 데이터를 수집하도록 구성된 vCloud Air 및 AWS 계정에 연결됩니다. 퍼블릭 클라우드 연결 정보는 계정을 구성한 후에만 나타납니다.
- vCloud Director 커넥터는 vCloud Director에 연결하여 가상 시스템의 소비자에 대한 데이터를 조직 및 조직 vDC에 따라 수집합니다. vCloud Director 연결 정보는 vCloud Director를 vRealize Business for Cloud에 추가한 후에만 나타납니다.

비용 계산, vRealize Automation, vCloud Director 및 퍼블릭 클라우드 연결 정보를 보고 업데이트할 수도 있습니다.




프로시저

1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.

2 **Business Management**를 클릭합니다.

3 **상태**를 클릭합니다.

vRealize Business for Cloud에 시스템 상태 정보가 표시됩니다. 데이터 수집기, 비용 계산, vRealize Automation, 퍼블릭 클라우드 연결 및 vCloud Director 연결과 관련된 정보가 표시됩니다.

- 모든 프로세스가 올바르게 실행 중인 경우 녹색 성공 상태  아이콘이 표시됩니다.
- 필수 작업이 실패한 경우 빨간색 실패 상태  아이콘이 표시됩니다.
- 필수가 아닌 작업이 실패한 경우 경고 상태  아이콘이 표시됩니다.

참고 기본적으로 인벤토리, 스토리지, 태그 및 사용량 통계 같은 vCenter Server 데이터 수집 작업은 비용 계산에 필수이기 때문에 중요한 작업으로 설정되고

vRealize Operations Manager 동기화 작업은 필수가 아닌 작업으로 설정됩니다.

필수 작업 프로세스에 문제가 발생한 경우 빨간색 상태가 표시되고, 필수가 아닌 작업에 문제가 발생한 경우 경고 상태가 표시됩니다.

그러나 `itfm.properties` 파일에서 다음 행을 업데이트하여 작업 중요도에 대한 설정 값을 변경할 수 있습니다.

- 태그 및 스토리지 작업을 필수가 아닌 작업으로 구성하려면 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
dc.job.critical.vc.tags = false
dc.job.critical.vc.storage = false
```

- vRealize Operations Manager 동기화 작업을 필수로 구성하려면 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
dc.job.critical.vc.vcops=true
```

4 (선택 사항) 프로세스를 실행하고 비용 데이터 및 연결을 업데이트하려면 해당하는 프로세스 옆의 **지금 업데이트**를 클릭합니다.

시스템 상태를 업데이트하기 위한 기본 작업 간격 구성

모든 끝점에서의 데이터 수집은 기본 간격으로 실행하도록 예약되어 있습니다. 그러나 `itfm.properties` 파일에서 해당하는 작업 속성을 업데이트하여 간격을 수정할 수 있습니다.

다음 표에는 모든 끝점의 작업, 데이터 수집에 대한 기본 간격 및 간격을 수정하는 데 사용할 수 있는 작업 속성이 나열되어 있습니다.

참고 `/usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/sharedconf` 위치에 있는 `itfm.properties` 파일에서 해당하는 작업 속성을 업데이트하여 이 간격을 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 스토리지 데이터 수집을 1시간마다 실행하려면 스토리지 작업 속성을 `dc.job.interval.vc.storage = 60`으로 업데이트합니다.

표 4-2. 데이터 수집 작업

끝점	작업	기본 간격	작업 속성
vCenter Server	인벤토리	인벤토리 업데이트 후 즉시	해당 없음
	태그	6시간(360분)마다	<code>dc.job.interval.vc.tags</code>
	vRealize Operations Manager	30분마다	<code>dc.job.interval.vc.vcops</code>
	스토리지	12시간(720분)마다	<code>dc.job.interval.vc.storage</code>
	사용량 통계	24시간(1440분)마다	<code>dc.job.interval.vc.stats</code>
EMC SRM		24시간(1440분)마다	<code>dc.job.interval.srm</code>
vRealize Automation		2시간(120분)마다	<code>dc.job.interval.vra</code>
퍼블릭 클라우드	AWS	24시간(1440분)마다	<code>dc.job.interval.aws</code>
	vCloud Air	24시간(1440분)마다	<code>dc.job.interval.vca</code>
	Azure	24시간(1440분)마다	참고 Azure 간격을 구성할 수 없습니다. 필요한 경우 작업을 수동으로 트리거할 수 있습니다.
vCloud Director		1시간(60분)마다	<code>dc.job.interval.vcd</code>

참고 데이터 수집 프로세스를 즉시 실행하려면 **상태**를 클릭하고 해당하는 프로세스 옆에 있는 **지금 업데이트** 옵션을 클릭합니다.

데이터 수집 프로세스 중에 실패가 발생하면 vRealize Business for Cloud가 기본적으로 최대 5회까지 프로세스 실행을 재시도합니다. `itfm.properties` 파일의 `dc.failed.job.max.retry.count` 매개 변수를 업데이트하여 재시도 값을 수정할 수 있습니다.

예를 들면 `dc.failed.job.max.retry.count = 3`입니다.

그리고 기본적으로 vRealize Business for Cloud는 2분 간격으로 프로세스를 재시도합니다. `itfm.properties` 파일의 `dc.failed.job.retry.period` 매개 변수를 업데이트하여 이 값을 수정할 수 있습니다.

예를 들면 `dc.failed.job.retry.period = 1`입니다.

vRealize Business for Cloud 문제 해결

5

vRealize Business for Cloud를 설치하거나 사용할 때 발생할 수 있는 vRealize Business for Cloud의 일반적인 일부 문제를 해결할 수 있습니다.

이 장에서는 다음 주제에 대해 설명합니다.

- vRealize Business for Cloud 연결 끊김
- Business Management 탭 액세스 중 오류 발생
- Business Management 탭이 나타나지 않음
- Business Management 탭의 HTTP 오류 500
- Business Management 탭에 액세스하는 중 HTTP 오류 401 권한이 없음이 발생함
- 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 Azure 계정에 대해 표시되지 않음
- vRealize Business for Cloud 및 vRealize Automation 연결 실패
- vRealize Automation 데이터 수집 실패
- 신뢰할 수 없는 인증서 오류
- 호스트 이름이 IP 주소와 일치하지 않음
- vCenter Server 데이터 수집 실패
- vCenter Server 상태가 빨간색으로 표시됨
- vCenter Server 스토리지 동기화 실패
- vCenter Server 업그레이드 후 데이터 수집 실패
- vRealize Business for Cloud에서 ESXi Server 비용이 두 번 계산됨
- vCloud Director 기반 분류 문제
- vCloud Director에 있는 가상 시스템 세부 정보가 표시되지 않음
- vRealize Automation에서 vCloud Director 기반 Blueprint에 대한 Blueprint 비용이 0으로 표시됨
- 기타 클라우드 제공자 탭에 Blueprint가 나타남
- AWS 계정 추가 실패
- 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 Azure 계정에 대해 표시되지 않음

- Azure EA 이외의 계정에 대한 데이터 수집 실패
- EMC SRM 스토리지 서버를 추가할 수 없음
- 스토리지 어레이 세부 정보가 나타나지 않음
- 계산된 LUN 요금과 실제 요금이 일치하지 않음
- vSphere 또는 vApp으로 프로비저닝된 리소스에 Internet Explorer를 사용하여 연결할 수 없음
- 보고서 필터링 관련 문제
- monit restart all 명령 관련 문제

vRealize Business for Cloud 연결 끊김

vRealize Business for Cloud 연결에 연결할 수 없습니다.

문제점

vRealize Automation SSL 인증서를 업데이트한 후 vRealize Business for Cloud 연결이 끊깁니다.

원인

관리자가 vRealize Automation의 자체 서명된 인증서를 바꿨습니다.

해결 방법

- ◆ vRealize Business for Cloud 서버를 vRealize Automation에 등록합니다. 자세한 정보는 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록 섹션을 참조하십시오.

Business Management 탭 액세스 중 오류 발생

vRealize Automation에 등록한 후 **Business Management** 탭에 액세스하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다.

문제점

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록한 후 vRealize Automation 사용자 인터페이스의 **Business Management** 탭을 클릭하면 오류 404 메시지가 표시됩니다.

해결 방법

- 1 vRealize Business for Cloud 가상 시스템에 로그인합니다.
- 2 monit restart itbm-server 명령을 실행합니다.

20~30초 안에 서버가 다시 시작됩니다. /var/log/vrb/itfm-server/itfm-server.log에서 로그 파일을 확인할 수 있습니다.

Business Management 탭이 나타나지 않음

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록한 후 **Business Management** 탭이 vRealize Automation 사용자 인터페이스에 나타나지 않습니다.

문제점

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록하고 **Business Management** 또는 **테넌트 제어자** 역할을 사용자에게 추가한 후 **Business Management** 탭이 vRealize Automation 사용자 인터페이스에 나타나지 않습니다. 로그 파일에 보고된 오류는 없습니다.

원인

이 문제는 다음 시나리오 중 하나에서 발생할 수 있습니다.

- vRealize Automation의 IaaS 구성 요소를 사용할 수 없는 경우
- vRealize Automation 데이터가 서버에 캐시된 경우

해결 방법

- ◆ 다음 단계 중 하나를 수행합니다.

옵션	설명
vRealize Automation IaaS 구성 요소 문제	<p>a 루트 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 가상 장치에 로그인합니다.</p> <p>b /etc/vcac에 extension.properties 파일을 생성하고 홈 페이지 탭을 숨깁니다.shell.disabledExtensions=csp.home.</p> <p>shell.disabledExtensions=<extension-id>[, <extension-id>]를 사용하여 다른 탭을 숨길 수 있습니다.</p> <p>c vRealize Automation 가상 장치를 다시 시작합니다.</p> <p>d vRealize Automation 인터페이스에 로그인합니다. Business Management 탭이 나타납니다.</p>
vRealize Automation 캐시 문제	<p>a administrator@vsphere.local 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation에 로그인합니다.</p> <p>b 사용자 테넌트를 편집하고 업데이트를 클릭합니다.</p> <p>c 로그아웃한 후 테넌트 URL을 사용하여 테넌트로 다시 로그인합니다.</p>

Business Management 탭의 HTTP 오류 500

Business Management 탭을 클릭하면 오류 메시지가 표시됩니다.

문제점

Business Management 탭을 클릭하면 HTTP 오류 500이 표시됩니다.

원인

vCenter Server 가상 장치 SSO가 독립 SSO 가상 장치와 호환되지 않습니다.

해결 방법

- ◆ 이 문제를 해결하려면 [KB2075011](#) 기술 자료 문서를 참조하십시오.

Business Management 탭에 액세스하는 중 HTTP 오류 401 권한이 없음이 발생함

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록한 후 **Business Management** 탭을 클릭하면 오류 메시지가 발생합니다.

문제점

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록한 후 vRealize Automation 사용자 인터페이스의 비즈니스 관리 탭을 클릭하면 HTTP 오류 401 권한이 없음 메시지가 표시됩니다.

원인

이 문제는 vRealize Automation 가상 장치와 vRealize Business for Cloud 가상 장치의 시간이 동기화되지 않은 경우 발생합니다. vRealize Automation과 vRealize Business for Cloud 가상 장치 사이의 시간 차이가 60초를 초과해서는 안 됩니다.

해결 방법

- 1 동일한 NTP 서버를 vRealize Automation 및 vRealize Business for Cloud 가상 장치에 구성합니다. 자세한 내용은 시간 동기화 구성 섹션을 참조하십시오.
- 2 가상 장치를 다시 시작합니다.

프로비저닝된 일부 가상 시스템이 Azure 계정에 대해 표시되지 않음

Azure 계정의 경우 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 표시되지 않습니다.

문제점

Azure 계정에 대해 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 표시되지 않습니다.

원인

하나 이상의 클라우드 서비스에 여러 개의 가상 시스템이 있는 경우 vRealize Business for Cloud에 표시되는 VM 수는 Azure 계정에 있는 클라우드 서비스의 수입입니다.

vRealize Business for Cloud 및 vRealize Automation 연결 실패

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록한 후 오류 메시지가 표시됩니다.

문제점

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록한 후 **관리 > Business Management**로 이동하면 `java.net.NoRouteToHostException: 호스트할 경로가 없음` 오류 메시지가 표시됩니다.

원인

이 문제는 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록한 후 vRealize Business for Cloud 가상 장치의 IP 주소가 변경된 경우에 발생할 수 있습니다.

해결 방법

- 1 vRealize Business for Cloud 웹 콘솔 (`https://vRealize_Business_for_Cloud_IP_address:5480`)에 로그인합니다.
- 2 vRealize Automation에서 vRealize Business for Cloud를 등록 취소합니다. 자세한 정보는 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에서 등록 취소 섹션을 참조하십시오.
- 3 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
 - vRealize Business for Cloud 가상 장치를 환경에서 제거하고 정적 IP 및 정규화된 도메인 이름을 사용하여 vRealize Business for Cloud의 새 인스턴스를 배포합니다.
 - SSL 인증서 변경 또는 대체 섹션에서 제공하는 단계를 수행하여 SSL 키 저장소 파일 (`ssl.keystore`)을 다시 생성합니다.
- 4 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록합니다. 자세한 정보는 vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록 섹션을 참조하십시오.

vRealize Automation 데이터 수집 실패

vRealize Business for Cloud 및 vRealize Automation 연결이 실패하여 데이터 수집이 실패합니다.

문제점

vRealize Business for Cloud를 vRealize Automation에 등록하면 vRealize Automation 데이터 수집이 IaaS 호스트 알 수 없음 오류를 표시하고, 그 후부터 vRealize Business for Cloud에서 IaaS 시스템에 연결할 수 없습니다.

원인

IaaS 항목이 vRealize Business for Cloud의 `/etc/hosts` 파일에 존재하지 않습니다.

해결 방법

- 1 `/etc/hosts` 파일로 이동합니다.
- 2 파일에 IaaS 항목을 입력합니다.

신뢰할 수 없는 인증서 오류

끝점을 추가한 후 시스템 상태에 신뢰할 수 없는 인증서 오류 메시지가 표시됩니다.

문제점

vCenter Server와 같은 끝점을 vRealize Business for Cloud에 추가한 후 데이터 수집 상태에 다음 오류 메시지를 표시하는 노란색 경고 기호가 표시됩니다.

An untrusted certificate was presented by the server .

원인

끝점의 SSL 인증서가 변경되고 신뢰할 수 있는 기관에서 해당 인증서에 서명하지 않았을 수 있습니다.

해결 방법

- 1 관리 탭으로 이동합니다.
- 2 끝점을 선택합니다. 예를 들어, **프라이빗 클라우드 연결 관리 > vCenter Server**를 선택합니다.
- 3 인스턴스를 선택하고 편집 옵션을 클릭합니다.
- 4 인증서를 검토하고 수락합니다.
- 5 루트 사용자로 vRealize Business for Cloud 가상 장치에 로그인하고 다음 명령을 실행합니다.
 - a `monit stop data-collector`
 - b `monit start data-collector`

호스트 이름이 IP 주소와 일치하지 않음

끝점의 ID가 해당 SSL 인증서와 일치하지 않습니다.

문제점

vCenter Server와 같은 끝점을 vRealize Business for Cloud에 추가한 후 다음과 같은 오류가 표시될 수 있습니다.

The certificate presented by the server has issues.

Rectify the certificate and edit the connection to accept the new certificate.

원인

끝점을 추가할 때 IP 주소를 제공했을 수 있습니다. SSL 인증서는 끝점의 IP 주소 대신 호스트 이름을 표시합니다. 이 ID 불일치로 인해 끝점에서 인증서 문제가 발생합니다.

해결 방법

- 1 관리 탭으로 이동합니다.
- 2 끝점을 선택합니다. 예를 들어, **프라이빗 클라우드 연결 관리 > vCenter Server**를 선택합니다.

- 3 인스턴스를 선택하고 편집 옵션을 클릭합니다.
- 4 끝점의 호스트 이름을 입력하고 저장합니다.

vCenter Server 데이터 수집 실패

vRealize Business for Cloud에서 vCenter Server의 데이터를 수집할 수 없습니다.

문제점

- 상태 메뉴에 vCenter Server에 대한 동기화 실패 메시지가 표시됩니다.
- 상태 메뉴에 vCenter Server에 대한 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

Unable to retrieve data from vROps <vrops_server_address>

원인

- vCenter Server, 웹 서비스 및 프로파일 기반 서비스가 동일한 LocalSystem 또는 도메인 계정으로 실행되고 있지 않습니다.
- vRealize Operations Manager 서버에 연결할 수 없음
- vRealize Operations Manager API 서비스가 실패함
- vRealize Operations Manager 서버가 HA 클러스터된 다중 노드 환경에 있으며 vCenter Server에 등록된 노드에 연결할 수 없습니다.


해결 방법

- ◆ 이 문제를 해결하려면 다음 해결 방법 중에서 해당하는 단계를 수행합니다.
 - 인벤토리, 상태 및 스토리지 프로파일과 같은 모든 vCenter Server 서비스가 동일한 사용자 계정으로 실행되는지 확인합니다.
 - vCenter Server가 24시간 내에 vRealize Operations Manager에 추가된 경우, vRealize Operations Manager가 모든 데이터를 계산할 때까지 기다린 후 데이터 수집을 다시 시도하십시오.
 - vRealize Operations Manager API 서비스에 문제가 있는지 확인하고 문제를 해결하십시오.
 - vRealize Operations Manager 인스턴스가 다중 노드 설정이고 실패한 노드를 교체하도록 새 노드가 배포된 경우, vRealize Operations Manager의 플러그인을 업데이트하여 새 노드를 vCenter Server에 등록하십시오.

vCenter Server 상태가 빨간색으로 표시됨

vRealize Business for Cloud에서 vCenter Server 상태가 빨간색  아이콘으로 표시됩니다.

문제점

상태 메뉴를 클릭하고 vCenter Server에 대한 상태를 확장하면 오류 세부 정보 없이 빨간색  아이콘이 표시됩니다.

원인

vRealize Business for Cloud 가상 장치의 시간대가 UTC 형식이 아닙니다.

해결 방법

- 1 vRealize Business for Cloud 가상 시스템에 로그인합니다.
- 2 시간대를 UTC 형식으로 변경합니다.
- 3 `monit restart itbm-server` 명령을 실행합니다.

vCenter Server 스토리지 동기화 실패

vCenter Server 비용 계산 프로세스가 실패하여 vRealize Business for Cloud가 데이터를 수집하지 않습니다.

문제점

- vCenter Server의 **상태** 메뉴에 스토리지 비용 계산 실패 메시지가 표시됩니다.
- vCenter Server 스토리지 서비스가 실패하여 vRealize Business for Cloud에 스토리지 프로파일이 나타나지 않습니다.

원인

이 문제는 다음 시나리오 중 하나에서 발생할 수 있습니다.

- Management Web services가 vCenter Server에서 실행되고 있지 않습니다.
- vCenter Server 사용자에게 다음 모든 사용 권한이 없습니다.
 - Storage views.View 및 Profile-driven storage.Profile-driven storage view 사용 권한
 - Global.vCenter Operations User 사용 권한(vCenter Server가 vRealize Operations Manager와 통합된 경우)
- Profile-driven Storage 서비스가 vCenter Server에서 실행되고 있지 않습니다.
- vCenter Server 웹 서비스 및 프로파일 기반 서비스가 동일한 LocalSystem 또는 도메인 계정으로 실행되고 있지 않습니다.
- vCenter Server 가상 장치의 경우 OpenSSL 하트블리드(Heart-bleed) 패치가 적용되었지만 vCenter Storage Monitoring Service 인증서가 업그레이드되지 않았습니다.
- DB2 데이터베이스 문제입니다.

해결 방법

- ◆ 문제를 해결하려면 [KB2060967](#), [KB2076692](#), [KB2015180](#) 기술 자료 문서를 참조하십시오.

vCenter Server 업그레이드 후 데이터 수집 실패

vCenter Server 업그레이드 후에 데이터 수집이 실패합니다.

문제점

Windows의 vCenter Server 또는 vCenter Server 가상 장치를 6.0 버전으로 업그레이드한 후 vCenter Server 데이터 수집이 실패합니다.

원인

vCenter Server의 신뢰할 수 있는 이전 인증서가 변경되어서 더 이상 사용되지 않습니다.

해결 방법

- 1 테넌트 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Automation 인터페이스 (https://vRealize_Automation_host_name/vcac/org/tenant_URL)에 로그인합니다.
- 2 **관리** 탭을 클릭합니다.
- 3 **Business Management**를 클릭합니다.
- 4 **프라이빗 클라우드 연결 관리**를 클릭합니다.
- 5 **vCenter Server**를 선택하고 수정할 서버 옆에 있는 [편집] 옵션 아이콘을 클릭합니다.
- 6 새 vCenter Server 인증서를 수락합니다.

vRealize Business for Cloud 에서 ESXi Server 비용이 두 번 계산됨

vRealize Business for Cloud의 ESXi 호스트 비용 중복

문제점

vRealize Business for Cloud가 비용 계산 중에 특정 ESXi 서버의 비용을 두 번 계산합니다.

원인

vCenter Server 간에 ESXi 호스트를 마이그레이션할 때 첫 번째 vCenter Server에서 ESXi 호스트를 삭제하지 않으면 소스 vCenter Server에서 호스트 비용이 한 번 계산되고 대상 vCenter Server에서 또 한 번 계산됩니다.

해결 방법

- ◆ 비용이 중복되는 것을 방지하려면 마이그레이션 후 vCenter Server에서 ESXi 호스트를 삭제해야 합니다.

vCloud Director 기반 분류 문제

업그레이드 후 vCloud Director 기반 분류 정보가 표시되지 않습니다.

문제점

업그레이드 후 vCloud Director 인스턴스에서 조직 구성 및 조직 가상 데이터 센터 구성이 표시되지 않을 수 있습니다.

원인

이 문제는 vCloud Director 서버가 업그레이드 후 종료되어 비용 계산 프로세스가 실행되지 않은 경우 발생합니다.

해결 방법

- 1 vCloud Director 프로세스를 동기화합니다.
 - **상태** 메뉴를 클릭하고 vCloud Director 옆에 있는 **지금 업데이트**를 클릭합니다.
 - 자동 비용 계산 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다. 기본적으로 이 프로세스는 한 시간마다 실행됩니다.
- 2 비용을 계산합니다.
 - **상태**를 클릭하고 **지금 업데이트** 옵션을 클릭하여 비용 계산 프로세스를 수동으로 실행합니다.
 - 자동 비용 계산 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다. 기본적으로 이 프로세스는 하루에 한 번 실행됩니다.
- 3 UI의 [소비] 섹션에서 조직 기반 정보를 확인하십시오.

비용 계산 프로세스가 성공하면 정보가 표시됩니다.

vCloud Director 에 있는 가상 시스템 세부 정보가 표시되지 않음

vCloud Director를 vRealize Business for Cloud에 추가한 후 vCloud Director에서 관리하는 가상 시스템 세부 정보가 표시되지 않습니다.

문제점

vCloud Director를 vRealize Business for Cloud에 추가한 후 vCloud Director에서 관리하는 가상 시스템 세부 정보가 vRealize Business for Cloud에 표시되지 않습니다.

원인

이 문제는 vCloud Director에서 관리하는 vCenter Server를 vRealize Business for Cloud에 명시적으로 추가하지 않은 경우에 발생합니다.

해결 방법

- ◆ vCenter Server가 정보의 소스이므로 vRealize Business for Cloud에 직접 추가해야 합니다. 자세한 정보는 vCenter Server 연결 관리 섹션을 참조하십시오.

vRealize Automation 에서 vCloud Director 기반 Blueprint에 대한 Blueprint 비용이 0으로 표시됨

vRealize Automation의 vCloud Director 기반 Blueprint에서 가상 시스템을 프로비저닝하는 경우 비용 값이 0으로 표시됩니다.

문제점

vRealize Automation의 vCloud Director 기반 Blueprint에서 시스템을 프로비저닝하는 경우 비용 값이 0으로 표시되며 vRealize Automation에서 비용을 업데이트해도 해당 값이 업데이트되지 않습니다.

원인

이 문제는 vRealize Automation의 vCloud Director 끝점이 vRealize Business for Cloud에 추가되지 않았기 때문에 발생합니다.

해결 방법

- ◆ 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - vCloud Director 끝점을 vRealize Business for Cloud에 추가합니다.
 - 기타 클라우드 제공자 섹션(가격 책정 및 요금 > 가격 책정 > 편집 > 가격 책정 편집 > 기타 클라우드 제공자)에서 가격 책정 값을 구성합니다.

기타 클라우드 제공자 탭에 Blueprint가 나타남

끝점에 연결된 Blueprint가 vRealize Business for Cloud의 기타 클라우드 제공자 탭 아래에 나타납니다.

문제점

vRealize Automation에서 끝점을 추가한 경우 해당 끝점에 연결된 Blueprint가 가격 책정 편집 창의 기타 클라우드 제공자 탭 아래에 나타납니다.

원인

vRealize Business for Cloud가 아닌 vRealize Automation에서만 끝점을 추가했습니다.

해결 방법

- ◆ 끝점을 vRealize Business for Cloud에도 추가하십시오.

AWS 계정 추가 실패

vRealize Business for Cloud를 사용하여 추적하고 분석하려는 AWS 계정을 추가할 수 없습니다.

문제점

관리 탭에서 AWS 계정을 추가하려고 하면 시스템 상태에 AWS 수집 작업 오류가 나타납니다. 오류에 대한 자세한 내용은 `itfm-server.log` 파일을 검토하십시오.

원인

이 문제가 발생하는 이유는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- 계정을 추가할 때 지불 계정이 기본 계정으로 표시되지 않았습니다.
- AWS CSV 파일이 너무 커서 vRealize Business for Cloud 가상 장치의 사용 가능한 스토리지를 초과합니다.

- 지불 계정에 대해 세부 청구 보고서를 사용하도록 설정하지 않았습니다.
- 계정 ID에 특수 문자가 사용되었습니다.
- S3 버킷에서 청구 보고서를 사용할 수 없습니다.
- 계정을 추가할 권한이 없습니다.

해결 방법

- ◆ 이 문제를 해결하려면 다음 해결 방법 중에서 해당하는 단계를 수행합니다.
 - 계정을 추가하는 동안 지불 계정이 기본 계정으로 선택되었는지 확인합니다.
 - 지불 계정에 대해 세부 청구 옵션을 사용하도록 설정합니다.
 - 계정 ID에 특수 문자가 포함되지 않았는지 확인합니다.
 - S3 버킷에 하나 이상의 청구 보고서가 있고 다음 명명 규칙을 따르는지 확인합니다.
123456789012-aws-billing-detailed-line-items-with-resources-and-tags-yyyy-mm.csv.zip.
여기서 123456789012는 계정 ID이고 yyyy는 연도이며 mm은 월입니다.
 - 지불 계정의 경우 AWS 사용자에게 **s3:Get***, **s3:List***, **ec2:Describe*** 등의 필요한 권한이 있는지 확인합니다.

비지불 계정의 경우 AWS 사용자에게 **ec2:Describe*** 권한이 있는지 확인합니다.

프로비저닝된 일부 가상 시스템이 Azure 계정에 대해 표시되지 않음

Azure 계정의 경우 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 표시되지 않습니다.

문제점

Azure 계정에 대해 프로비저닝된 일부 가상 시스템이 표시되지 않습니다.

원인

하나 이상의 클라우드 서비스에 여러 개의 가상 시스템이 있는 경우 vRealize Business for Cloud에 표시되는 VM 수는 Azure 계정에 있는 클라우드 서비스의 수입입니다.

Azure EA 이외의 계정에 대한 데이터 수집 실패

Azure EA 이외의 계정에 대한 vRealize Business for Cloud 데이터 수집이 실패합니다.

문제점

vRealize Business for Cloud에서 Azure EA 이외의 계정에 대한 데이터 수집 프로세스가 실패합니다.

해결 방법

- 1 Azure 포털(<https://account.windowsazure.com/Subscriptions>)에 로그인합니다.

- 2 각 구독에 해당하는 제안 ID를 메모합니다. 예를 들어 제안 ID가 MS-AZR-0003P인 경우, MS-AZR-은 무시하고 0003P만 메모해 둡니다.
- 3 시스템 관리자 자격 증명을 사용하여 vRealize Business for Cloud에 로그인합니다.
- 4 /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-server/conf/에 있는 azure.properties 파일을 엽니다.
- 5 구독 표시 이름을 subscription_display_name=<code> 형식으로 입력합니다.
종량제 제안 유형에 대한 항목을 추가하려면 Pay-As-You-Go=0003P를 업데이트합니다.
- 6 monit restart itbm-server 명령을 실행합니다.

EMC SRM 스토리지 서버를 추가할 수 없음

EMC SRM 스토리지 서버를 vRealize Business for Cloud에 추가할 수 없습니다.

문제점

vRealize Business for Cloud의 **관리** 탭을 사용하여 EMC SRM 스토리지 서버를 추가할 수 없습니다.

원인

vRealize Business for Cloud에서 EMC SRM 서버와 통신할 수 없습니다.

해결 방법

- 1 SRM 서버 URL이 다음과 같이 올바른 형식인지 확인합니다.
[protocol://]server[:port], 여기서 프로토콜 및 포트는 선택 사항입니다.
 - 프로토콜은 HTTP 또는 HTTPS일 수 있습니다. SRM을 실행하는 기본 프로토콜은 HTTPS 프로토콜입니다.
 - 포트는 SRM 서버를 실행할 포트 번호입니다. 기본 포트는 58443입니다.
- 2 SRM 사용자에게 SRM 보고서 및 ReportManagerService에 액세스할 수 있는 사용 권한이 있는지 확인합니다.

스토리지 어레이 세부 정보가 나타나지 않음

SRM 서버를 vRealize Business for Cloud에 추가한 후 스토리지 어레이 세부 정보가 나타나지 않습니다.

문제점

- **상태** 옵션에 EMC SRM 서버에 대한 동기화 실패 메시지가 표시됩니다.
- EMC SRM 서버를 추가한 후 vRealize Business for Cloud에 스토리지 어레이 및 관련 세부 정보가 표시되지 않습니다. 로그 파일에 보고된 오류는 없습니다.

원인

- vRealize Business for Cloud SRM 스토리지 데이터 수집 프로세스가 완료되지 않습니다.
- ReportManagerService에서 데이터를 반환하지 않는 것일 수 있습니다.

해결 방법

- 1 이 문제를 해결하려면 다음 해결 방법 중에서 해당하는 단계를 수행합니다.
 - 스토리지 어레이가 SRM에 추가되었는지 확인합니다.
 - vRealize Business for Cloud 스토리지 데이터 수집이 완료되었는지 확인합니다.기본적으로 SRM 스토리지 데이터 수집은 매일 수행됩니다.

2 문제를 확인하려면 다음 단계를 수행합니다.

- SRM 서버를 vRealize Business for Cloud에 추가한 후 데이터 수집이 완료될 때까지 몇 시간 정도 기다립니다. 오류 세부 정보에 대한 자세한 내용은 `/var/log/vrb/data-collector/itfm-srm-dc.log` 파일을 참조하십시오.
- 다음 단계를 수행하여 SRM ReportManagerService에서 데이터를 반환하는지 확인합니다.
 - a <http://www.soapui.org>에서 SOAP 사용자 인터페이스를 다운로드하여 설치합니다.
 - b `http://<SRM-server>/APG`에서 사용자 ID 및 암호를 사용하여 ReportManagerService 끝점을 구성합니다 .
 - c 요청을 호출하여 페이로드를 확인합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <node xmlns="http://www.watch4net.com/APG/Web/XmlTree1" name="List of arrays" order="2" singleNodeId="3820e72f" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <property xsi:type="PropertyNodeColumn" name="System Name" property="device"/> <property xsi:type="PropertyNodeColumn" name="Serial #" sortMode="asc#1" property="serialnb"/> <property xsi:type="PropertyNodeColumn" name="IPs" property="ip"/> <property xsi:type="PropertyNodeColumn" name="Model" property="model"/> <property xsi:type="PropertyNodeColumn" name="Array Type" property="arraytyp"/> <property xsi:type="ValueNodeColumn" name="Array Usable Capacity" filterExpression="(name=='ConfiguredUsableCapacity' | name=='NASFSCapacity')& !(parttype)" period="3600" forcePeriod="never" timeThreshold="2"/> <property xsi:type="NodePropertyNodeColumn" name="System Type" sortMode="asc" nodeProperty="expandedNames[1]"/> <formula formulaId="util.ChildCount"> <result name="Count" default="false" graphable="false"/> </formula> <node name="array" singleNodeId="f9dc2ffc"> <property xsi:type="NodeExpansion" expandOn="device,datatype"/> <property xsi:type="NodeFilter" filterExpression="name=='Availability' & vstatus='active'"/> <property xsi:type="ReportPreferences" defaultMode="mix" displayedProperties="model[Model] serialnb[Serial number] partvrs[Operating Environment]"/> <property xsi:type="NodePropertyNodeColumn" name="Component" nodeProperty="name"/> <property xsi:type="NodePropertyNodeColumn" name="Description" nodeProperty="reportPreferences.description"/> <property xsi:type="ValueNodeColumn" name="Count" resultName="Count" forcePeriod="true" timeThreshold="600" roundingAccuracy="0"/> </node> </node>
```

계산된 LUN 요금과 실제 요금이 일치하지 않음

계산된 LUN 요금이 모든 LUN에 대해 동일하지만 vRealize Business for Cloud의 실제 요금과 일치하지 않습니다.

문제점

계산된 LUN 요금이 모든 LUN에 대해 동일하지만 vRealize Business for Cloud의 실제 요금과 일치하지 않습니다.

원인

서비스 수준 정책이 LUN에 적용되지 않았습니다.

해결 방법

- 1 서비스 수준 정책이 SRM에 정의되어 있는지 확인합니다.
- 2 서비스 수준 가중치가 정의되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 vRealize Business for Cloud 사용자 가이드에서 "서비스 수준 가중치 편집"을 참조하십시오.

vSphere 또는 vApp으로 프로비저닝된 리소스에 Internet Explorer를 사용하여 연결할 수 없음

가상 시스템의 전원이 켜져 있지 않거나 네트워크에서 사용할 수 없다는 내용의 오류 메시지가 나타납니다.

문제점

vSphere 또는 vApp으로 프로비저닝된 리소스에 Internet Explorer를 사용하여 연결하려고 하면 가상 시스템의 전원이 켜져 있지 않거나 네트워크에서 사용할 수 없다는 내용의 오류 메시지가 나타납니다.

해결 방법

- 1 가상 시스템 모드를 정의하려면 IIS(인터넷 정보 서비스) 시스템에 관리자로 로그인하고 C:\Program Files (x86)\VMware\WvCAC\Server\Website\WVMRC 폴더로 이동한 다음 vmrc.js 파일을 파일 편집기에서 엽니다.
- 2 `var startup = function (modes, msgMode, advancedConfig) {`을 검색합니다.
- 3 파일 콘텐츠가 다음과 같이 나타나도록 `modes` 및 `msgMode`를 정의하는 두 줄을 추가합니다.

```
var startup = function (modes, msgMode, advancedConfig) {
  modes = 2;
  msgMode = 2;
```

- 4 파일을 저장한 후 닫습니다.
- 5 IIS 시스템을 다시 시작합니다.

보고서 필터링 관련 문제

vRealize Business for Cloud에서 보고서를 필터링할 때 오류가 나타납니다.

문제점

긴 문자열을 필터 조건으로 사용하여 보고서를 필터링하려고 하면 오류가 나타납니다.

해결 방법

- ◆ /usr/local/tcserver/vfabric-tc-server-standard/itbm-server/conf/server.xml에서 HTTP 커넥터 크기를 64000 이상으로 변경

```
maxHttpHeaderSize="65536"
```

monit restart all 명령 관련 문제

vRealize Business for Cloud 호스트 이름을 변경할 때 monit restart all 명령을 사용하여 호스트의 서비스를 다시 시작할 수 없습니다.

문제점

vRealize Business for Cloud 호스트 이름을 변경한 경우 monit restart all 명령을 실행하면 시스템이 모니터링된 모든 서비스를 다시 시작하지 않습니다.

원인

monit 명령이 새 이름의 호스트를 식별할 수 없습니다.

해결 방법

- ◆ 다음 명령을 실행하여 Monit를 다시 시작합니다.

```
systemctl restart monit
```

Monit에서 새로운 호스트 이름으로 호스트를 등록하고 monit 명령을 사용할 수 있도록 합니다.