

Подготовка и использование служебных схем элементов в vRealize Automation

28 декабря 2020 г.

vRealize Automation 7.4

Актуальная техническая документация доступна на веб-сайте VMware:

<https://docs.vmware.com/ru/>

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware Россия
Россия, 125284, г. Москва
ул. Беговая, д.3, стр.1
Бизнес-центр "NORDSTAR TOWER" 30й этаж
Телефон: +7 495 212 29 00
www.vmware.com/ru

Содержание

1 Подготовка и использование схем элементов служб в vRealize Automation 12

2 Принципы и понятия 13

Использование сценариев 13

Использование Goal Navigator 14

Интерфейсы пользователя среды vRealize Automation 14

Знакомство с vRealize Automation 18

Общие сведения о предоставлении пользователям услуг по требованию 19

Обзор vRealize Business for Cloud 25

Аренда и роли пользователей 26

Обзор аренды 26

Обзор ролей пользователей 32

Каталог служб 41

Запрос элементов каталога и управление ими 41

Создание и публикация элементов каталога 42

Службы для каталога служб 42

Элементы каталога 42

Действия 43

Права 43

Политики подтверждения 44

Инфраструктура как услуга 44

Настройка структуры инфраструктуры 46

Конечные точки источников инфраструктуры 47

Вычислительные ресурсы 47

Сбор данных 48

Группы структур 49

Бизнес-группы 49

Префиксы компьютеров 50

Резервирование ресурсов 50

Настройка политик резервирования 51

Схемы элементов компьютеров 51

Аренда и реорганизация компьютеров 52

Масштабирование и перенастройка развертываний 53

Схемы элементов и действия ресурсов Все как услуга 56

Создание схем элементов и действий Все как услуга 56

Настраиваемые ресурсы 57

Сопоставление ресурсов 57

Схемы элементов Все как услуга 57

Действия ресурса	58
Общие компоненты	58
Уведомления	58
Фирменная символика	60
Возможности расширения жизненного цикла	61
Варианты расширения vRealize Automation	61
Использование существующей и будущей инфраструктуры	61
Настройка служб для бизнеса	62
Увеличение возможностей vRealize Automation за счет использования рабочих процессов на основе событий	62
Интеграция со сторонними системами управления	62
Добавление новых ИТ-служб и создание действий	62
Вызов служб vRealize Automation из внешних приложений	63
Распределенное выполнение	63
Установка и настройка vRealize Automation для сценария Rainpole	64
Установка и настройка экспериментального развертывания vRealize Automation для Rainpole	64
Сценарий: подготовка к установке vRealize Automation для Rainpole	65
Сценарий: установка vRealize Automation для Rainpole	75
Сценарий: работа с ресурсами vSphere для подготовки компьютера в Rainpole	85
Сценарий: запрос первоначального содержимого экспериментальной среды Rainpole	88
Настройка среды разработки vRealize Automation для Rainpole	91
Сценарий: настройка арендатора по умолчанию для Rainpole	92
Сценарий: настройка ресурсов инфраструктуры как услуги для Rainpole	99
Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole	103
Сценарий: настройка каталога для архитекторов Rainpole для тестирования схемы элементов	107
Сценарий: тестирование компьютера Rainpole CentOS	110
Сценарий: проектирование и тестирование схемы элементов для подготовки Программное обеспечение на компьютерах Rainpole	112
3 Внешние приготовления к подготовке схемы элементов	127
Подготовка среды для управления vRealize Automation	127
Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX	129
Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами	134
Контрольный список для настройки Контейнеры для vRealize Automation	138
Подготовка среды vCloud Director к использованию vRealize Automation	139
Подготовка среды vCloud Air к использованию vRealize Automation	139
Подготовка среды Amazon AWS	140
Подготовка возможностей сети и обеспечения безопасности Red Hat OpenStack	147
Подготовка среды SCVMM	148
Настройка подключения VPC «сеть к Azure»	149

Подготовка к процессу подготовки компьютера	150
Выбор необходимого метода подготовки компьютера	150
Контрольный список для запуска сценариев Visual Basic во время подготовки	154
Подготовка с помощью гостевого агента vRealize Automation	155
Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования	164
Подготовка к резервированию vCloud Air и vCloud Director	178
Подготовка к процессу подготовки Linux Kickstart	179
Подготовка к процессу подготовки SCCM	182
Подготовка к процессу подготовки WIM	184
Подготовка к процессу подготовки образов виртуальных машин	191
Подготовка к процессу подготовки образов компьютеров Amazon	192
Сценарий: работа с ресурсами vSphere для подготовки компьютера в Rainpole	194
Подготовка к процессу подготовки Программное обеспечение	197
Подготовка к процессу подготовки компьютеров с Программное обеспечение	199
Сценарий: подготовка шаблона vSphere CentOS для клонированного компьютера и схем элементов программных компонентов	203
Сценарий: подготовка к импорту схемы элементов образца приложения Dukes Bank для vSphere	207

4 Приготовление арендатора и ресурса для подготовки схемы элементов 212

Настройка параметров арендатора	212
Выбор вариантов настройки службы управления каталогами	213
Обновление внешних соединителей для управления каталогами	285
Сценарий: настройка ссылки Active Directory для обеспечения высокой доступности vRealize Automation	293
Настройка внешних соединителей для проверки подлинности с помощью смарт-карты и сторонних поставщиков удостоверений в vRealize Automation	296
Создание ссылки на Active Directory в нескольких доменах или лесах	303
Настройка групп и ролей пользователей	306
Создание дополнительных арендаторов	313
Удаление арендатора	315
Настройка параметров безопасности в средах с несколькими арендаторами	316
Настройка пользовательской фирменной символики	316
Контрольный список для настройки уведомлений	319
Создание настраиваемого RDP-файла для поддержки подключений RDP для подготовленных компьютеров	330
Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах	331
Настройка vRealize Orchestrator	333
Настройка ресурсов	338
Контрольный список для настройки ресурсов инфраструктуры как услуги	338
Настройка ресурсов Все как услуга	471
Создание и настройка контейнеров	484

Установка дополнительных подключаемых модулей на заданный по умолчанию сервер vRealize Orchestrator	503
Работа с политиками Active Directory	504
Параметры пользователя для уведомлений и делегатов	508
5 Предоставление пользователям схем элементов служб	509
Проектирование схем элементов	509
Создание библиотеки проектов	512
Проектирование схем элементов компьютера	514
Проектирование компонентов Программное обеспечение	613
Проектирование схем элементов и действий ресурсов Все как услуга	627
Публикация схемы элементов	692
Работа со схемами элементов, создаваемыми разработчиками	693
Экспорт и импорт схем элементов и содержимого	693
Загрузка и настройка стандартной автономной схемы элементов	699
Создание схем элементов и другого контента инфраструктуры как услуги в среде для нескольких разработчиков	700
Сборка составных схем элементов	700
Общие сведения о поведении вложенных схем элементов	702
Использование компонентов компьютера и компонентов Программное обеспечение при сборке схемы элементов	705
Создание привязки свойств между компонентами схемы элементов	706
Создание зависимостей и управление порядком подготовки	707
Настройка форм запроса схем элементов	709
Создание настраиваемой формы запроса с параметрами Active Directory	711
Свойства полей в конструкторе настраиваемых форм	721
Использование действий vRealize Orchestrator в конструкторе настраиваемых форм	726
Использование элемента сетки данных в конструкторе пользовательских форм	728
Использование внешней проверки в конструкторе настраиваемых форм	731
Управление каталогом служб	735
Контрольный список для настройки каталога служб	736
Создание служб	737
Работа с элементами каталога и действиями	740
Создание прав	743
Работа с политиками подтверждения	751
Запрос подготовки компьютера с помощью параметризованной схемы элементов	779
Сценарий: предоставление доступа к CentOS со схемой элементов приложения MySQL в каталоге служб	781
Управление развернутыми элементами каталога	785
Выполнение действий для подготовленных ресурсов	785
Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке	810
Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки в развертывании	817
Изменение правил NAT в развертывании	819

- Добавление и удаление элементов системы безопасности в развертывании 821
- Отображение всех правил NAT для существующего объекта NSX Edge 822

6 Возможности расширения жизненного цикла 824

- Обзор расширяемости компьютера 824
 - Возможности расширения жизненного цикла компьютера 824
 - Выбор сценария расширения жизненного цикла 826
- Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования vRealize Orchestrator 827
 - Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Orchestrator 827
 - Настройка подключаемого модуля vRealize Automation для расширяемости компьютера 828
 - Настройка рабочих процессов инфраструктуры как услуги с помощью vRealize Orchestrator 832
- Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation 834
 - Темы событий, предоставляемые с помощью vRealize Automation 834
 - Терминология брокера событий и подписок на рабочие процессы 836
 - Темы событий с возможностью блокировки и ответа 837
 - Практические рекомендации по созданию рабочих процессов vRealize Orchestrator для подписок на них 838
 - Настройки подписки на рабочий процесс 839
 - Работа с подписками на рабочие процессы подготовки и жизненного цикла 844
 - Работа с подписками на рабочие процессы подтверждения 863
 - Устранение неполадок подписок на рабочие процессы 870
- Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования vRealize Automation Designer 872
 - Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Automation Designer 873
 - Установка и настройка vRealize Automation Designer; 874
 - Настройка рабочих процессов инфраструктуры как услуги с помощью vRealize Automation Designer 878
- Рабочие процессы и распределенное управление 895
 - Связывание рабочих процессов и процессов DEM с помощью навыков 895
 - Удаление связей между навыками и рабочими процессами DEM 896
 - Удаление связей между навыками и рабочими процессами 896
 - Удаление навыка 897
- Ссылка на команду CloudUtil 897
 - Команды DEM 897
 - Команды файла 899
 - Команды операций 902
 - Команды для навыков 904
 - Команды рабочих процессов 905
 - Команды импорта 907
- Справка по действиям рабочих процессов vRealize Automation 909
 - DynamicOps.Repository.Activities 910

DynamicOps.Cdk.Activities 913

7 Настраиваемые свойства и словарь свойств 921

Использование настраиваемых свойств 921

Создание и добавление настраиваемых свойств и групп свойств 922

Использование свойств при подготовке компьютеров 922

Сведения о приоритете настраиваемых свойств 923

Настраиваемые свойства, группируемые по функции 926

Настраиваемые свойства для развертываний 928

Настраиваемые свойства для именования и анализа развертываний 930

Настраиваемые свойства для конечных точек OpenStack 932

Настраиваемые свойства для схем элементов на клонированных компьютерах 933

Настраиваемые свойства для схем элементов на связанных клонах 937

Настраиваемые свойства для схем элементов FlexClone 940

Настраиваемые свойства для схем элементов обычных рабочих процессов 943

Настраиваемые свойства для схем элементов Linux Kickstart 945

Настраиваемые свойства для схем элементов SCCM 947

Настраиваемые свойства для схем элементов WIM 948

Настраиваемые свойства для схем элементов vCloud Air и vCloud Director. 952

Настраиваемые свойства для сетей и систем безопасности 956

Настраиваемые свойства и группы свойств контейнеров 967

Настраиваемые свойства для подготовки PXE 969

Настраиваемые свойства для импорта файла OVF 972

Настраиваемые свойства для гостевого агента vRealize Automation 972

Настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager 976

Настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation 978

Настраиваемые свойства, группируемые по имени 980

Настраиваемые свойства подчеркивания (_) 980

Настраиваемые свойства A 981

Настраиваемые свойства B 983

Настраиваемые свойства C 984

Настраиваемые свойства E 986

Настраиваемые свойства H 988

Настраиваемые свойства I 988

Настраиваемые свойства L 990

Настраиваемые свойства M 991

Настраиваемые свойства N 991

Настраиваемые свойства O 994

Настраиваемые свойства P 995

Настраиваемые свойства R 996

Настраиваемые свойства S 997

Настраиваемые свойства V	1003
Настраиваемые свойства X	1028
Использование словаря свойств	1028
Использование определений свойств	1028
Использование групп свойств	1052
Определение параметров профилей компонентов	1054
Настройка параметра Image профиля компонента для развертываний каталога	1055
Настройка параметра Size профиля компонента для развертываний каталога	1057

8 Интеграция сторонних средств автоматизации серверов 1059

Интеграция инфраструктуры как услуги для BMC BladeLogic	1059
Обзор BMC BladeLogic Configuration Manager	1060
Установка значения RemoteSigned для политики выполнения PowerShell	1060
Установка агента EPI для BMC BladeLogic	1061
Увеличение времени ожидания установки программного обеспечения по умолчанию	1063
Интеграция BMC BladeLogic	1063
Создание схем элементов BMC BladeLogic	1065
Публикация схемы элементов	1069
Интеграция инфраструктуры как услуги для HP Server Automation	1070
Обзор службы HP Server Automation	1071
Установка оснастки PowerShell HP Server Automation	1071
Установка агента EPI для HP Server Automation	1072
Увеличение времени ожидания установки программного обеспечения по умолчанию	1075
Интеграция HP Server Automation	1076
Выполнение установки программного обеспечения vRealize Automation из HP Server Automation	1079
Создание схемы элементов для HP Server Automation	1080
Настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation	1083
Публикация схемы элементов	1086

9 Обслуживание и настройка компонентов и параметров vRealize Automation 1087

Широковещательная передача сообщения на портлет панели сообщений	1087
Создание разрешенного списка URL-адресов для портлета панели сообщений	1089
Запуск и завершение работы vRealize Automation	1090
Запуск vRealize Automation	1090
Перезапуск vRealize Automation	1091
Завершение работы vRealize Automation	1092
Обновление сертификатов vRealize Automation	1093
Извлечение сертификатов и закрытых ключей	1095
Замена сертификатов в устройстве vRealize Automation	1096
Замена сертификата инфраструктуры как услуги	1099
Замена сертификата службы диспетчера инфраструктуры как услуги	1101

Включение во встроенном vRealize Orchestrator доверия к сертификатам vRealize Automation.	1103
Включение во внешнем vRealize Orchestrator доверия к сертификатам vRealize Automation.	1105
Обновление сертификата сайта управления устройством vRealize Automation	1106
Замена сертификата агента управления	1111
Изменение метода опроса для сертификатов	1114
Управление базой данных устройства Postgres vRealize Automation	1114
Настройка базы данных устройств	1116
Сценарии автоматического аварийного переключения базы данных устройства при сбое в работе трех узлов	1118
Сценарий: аварийное переключение базы данных устройств вручную	1120
Сценарий: выполнение тестового переключения баз данных	1122
Ручное восстановление базы данных устройства после катастрофического сбоя	1123
Резервное копирование и восстановление установок vRealize Automation	1125
Программа улучшения качества программного обеспечения	1126
Присоединение к программе улучшения качества программного обеспечения для vRealize Automation и выход из нее	1126
Настройка времени сбора данных	1126
Настройка параметров системы	1127
Изменение значка «Все службы» в каталоге служб	1127
Настройка параметров смены данных	1129
Настройка параметров в файле конфигурации службы диспетчера	1130
Мониторинг vRealize Automation	1136
Мониторинг рабочих процессов и просмотр журналов	1136
Мониторинг журналов событий и служб	1137
Ведение журнала аудита в vRealize Automation	1138
Просмотр сведений об узле для кластеров в распределенных развертываниях	1140
Мониторинг работоспособности vRealize Automation	1142
Настройка системных тестов для vRealize Automation	1143
Настройка тестов арендаторов для vRealize Automation	1145
Настройка тестов vRealize Orchestrator	1147
Пакет настраиваемых тестов	1148
Просмотр результатов набора тестов службы проверки работоспособности vRealize Automation	1150
Устранение неполадок службы проверки работоспособности	1151
Мониторинг и управление ресурсами	1152
Выбор сценария мониторинга ресурсов	1152
Терминология в области использования ресурсов	1156
Подключение к облачному компьютеру	1157
Уменьшение использования резервирования путем сокращения	1160
Списание пути к хранилищу	1160
Сбор данных	1161

Общие сведения о проверке выделения vSwap для конечных точек vCenter Server	1165
Удаление расположений центров обработки данных	1166
Мониторинг контейнеров	1166
Массовый импорт, обновление или перенос виртуальных машин	1167
Импорт виртуальной машины в среду vRealize Automation	1167
Обновление виртуальной машины в среде vRealize Automation	1172
Перенос виртуальной машины в другую среду vRealize Automation	1175

Подготовка и использование схем элементов служб в vRealize Automation

1

vRealize Automation следует подготовить для поддержки схем элементов служб, которые предоставляются вашим пользователям в каталоге служб. Схемы элементов служб могут быть разными — от одиночного простого компьютера без гостевой операционной системы до сложных стеков пользовательских приложений, предоставляемых на нескольких компьютерах с использованием подсистемы балансировки нагрузки.

В зависимости от предоставляемых схем элементов служб подготовка может включать настройку среды интеграции с vRealize Automation и обеспечение возможности поддержки этой среды арендаторами и ресурсами.

Затем vRealize Automation используется для разработки и публикации схем элементов служб, соответствующих требованиям пользователей каталога служб.

Принципы и понятия

2

Прежде чем начать работу с vRealize Automation, следует ознакомиться с базовыми концепциями vRealize Automation.

В эту главу входят следующие разделы:

- [Использование сценариев](#)
- [Использование Goal Navigator](#)
- [Интерфейсы пользователя среды vRealize Automation](#)
- [Знакомство с vRealize Automation](#)
- [Аренда и роли пользователей](#)
- [Каталог служб](#)
- [Инфраструктура как услуга](#)
- [Схемы элементов и действия ресурсов Все как услуга](#)
- [Общие компоненты](#)
- [Возможности расширения жизненного цикла](#)

Использование сценариев

Можно использовать сценарии для создания рабочих образцов функциональных возможностей vRealize Automation, которые можно изучить или настроить под свои нужды.

В сценариях рассматривается наиболее общий и упрощенный рабочий процесс выполнения задачи vRealize Automation. Они не содержат параметры или варианты, а предназначены в качестве вводных примеров для базовых и расширенных функциональных возможностей vRealize Automation.

Например, можно использовать [Установка и настройка экспериментального развертывания vRealize Automation для Rainpole](#), чтобы установить рабочее экспериментальное развертывание vRealize Automation в существующей среде vSphere.

Использование Goal Navigator

Средство Goal Navigator является проводником по целям высокого уровня, которые могут стоять перед пользователем при использовании vRealize Automation.

Цели, которых можно достичь, зависят от роли пользователя. Для достижения каждой цели необходимо выполнить последовательности действий, которые представлены на отдельных страницах в консоли vRealize Automation.

Средство Goal Navigator может помочь получить ответы на следующие вопросы.

- Какова начальная точка?
- Какие действия необходимо выполнить для достижения цели?
- Каковы необходимые условия для выполнения определенной задачи?
- Почему необходимо выполнить это действие и как оно поможет в достижении цели?

Средство Goal Navigator по умолчанию скрыто. Развернуть его можно, щелкнув значок в левой части экрана.

После выбора цели пользователь переходит по страницам, которые необходимы для достижения цели, щелкая каждое действие. Средство Goal Navigator не проверяет выполнение действия и не следит за порядком выполнения действий пользователем. Действия отображаются в рекомендованном порядке. К каждой цели можно вернуться необходимое количество раз.

Для каждого действия в средстве Goal Navigator отображается описание задачи, которую необходимо выполнить на соответствующей странице. В Goal Navigator не отображаются подробные сведения, например о порядке заполнения форм на странице. Сведения о странице можно скрыть или переместить их в более удобное место на странице. Если сведения о странице скрыты, их можно снова отобразить, щелкнув значок информации на панели Goal Navigator.

Интерфейсы пользователя среды vRealize Automation

Использование среды vRealize Automation и управление ее параметрами выполняется с помощью нескольких интерфейсов.

Интерфейсы пользователя

В этих таблицах описываются интерфейсы, предназначенные для управления средой vRealize Automation.

Таблица 2-1. Консоль администрирования vRealize Automation

Цель	Доступ	Необходимые учетные данные
<p>Консоль vRealize Automation используется для следующих задач администрирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Добавление арендаторов. ■ Настройка пользовательского интерфейса vRealize Automation. ■ Настройка серверов эл. почты. ■ Просмотр журналов событий. ■ Настройте vRealize Orchestrator. 	<p>1 Запустите браузер и откройте вводную страницу устройства vRealize Automation, введя полное доменное имя виртуального устройства:</p> <p>https://vra-virtual-hostname.domain.name.</p> <p>2 Выберите консоль vRealize Automation.</p> <p>Кроме того, можно открыть консоль vRealize Automation с помощью следующего URL-адреса:</p> <p>https://vra-virtual-hostname.domain.name/vcac.</p> <p>3 Выполните вход.</p>	<p>Для этого необходимо иметь права системного администратора.</p>

Таблица 2-2. Консоль арендатора vRealize Automation. Этот интерфейс является основным пользовательским интерфейсом, который используется для создания служб и ресурсов и управления ими.

Цель	Доступ	Необходимые учетные данные
<p>vRealize Automation используется для следующих задач.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Запрос новых схем элементов службы ИТ. ■ Создание облачных и ИТ-ресурсов и управление ими. ■ Создание настраиваемых групп и управление ими. ■ Создание бизнес-групп и управление ими. ■ Назначение ролей пользователям. 	<p>1 Запустите браузер и введите URL-адрес своей арендованной среды, включающий полное доменное имя виртуального устройства и URL-имя арендатора:</p> <p>https://vra-virtual-hostname.domain.name/vcac/org/URL-имя_арендатора.</p> <p>2 Выполните вход.</p>	<p>Для этого вы должны быть обладателем одной или нескольких следующих ролей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Разработчик архитектуры приложений ■ Администратор подтверждения ■ Администратор каталога ■ Администратор контейнеров ■ Архитектор контейнеров ■ Потребитель данных о работоспособности ■ Архитектор инфраструктуры ■ Потребитель безопасного экспорта ■ Программный архитектор ■ Администратор арендатора ■ Разработчик архитектуры службы «Все как услуга»

Таблица 2-3. Интерфейс управления устройством vRealize Automation Данный интерфейс иногда называют веб-интерфейсом управления виртуальным устройством (VAMI).

Цель	Доступ	Необходимые учетные данные
<p>Интерфейс управления устройством vRealize Automation используется для следующих задач.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Просмотр состояния зарегистрированных служб. ■ Просмотр системной информации; перезагрузка или завершение работы устройства. ■ Управление параметрами участника программы улучшения качества программного обеспечения. ■ Просмотр состояния сети. ■ Просмотр и установка обновлений. ■ Изменение параметров администрирования. ■ Изменение параметров узла vRealize Automation. ■ Изменение параметров единого входа. ■ Управление лицензиями продуктов. ■ Настройка базы данных vRealize Automation Postgres. ■ Настройка сообщений vRealize Automation. ■ Настройка журналов vRealize Automation. ■ Установка компонентов инфраструктуры как услуги. ■ Перенос vRealize Automation из существующей установленной среды. ■ Управление сертификатами компонентов инфраструктуры как услуги. ■ Настройка службы Xenon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Запустите браузер и откройте вводную страницу устройства vRealize Automation, введя полное доменное имя виртуального устройства: <code>https://vra-va-hostname.domain.name.</code> 2 Выберите интерфейс управления устройством vRealize Automation. Кроме того, можно открыть интерфейс управления устройством vRealize Automationc помощью следующего URL-адреса: <code>https://vra-va-hostname.domain.name:5480.</code> 3 Выполните вход. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Имя пользователя: root ■ В качестве пароля используется пароль, введенный при развертывании устройства vRealize Automation.

Таблица 2-4. Клиент vRealize Orchestrator

Цель	Доступ	Необходимые учетные данные
<p>С помощью клиента vRealize Orchestrator можно выполнять следующие задачи.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Разработка действий. ■ Разработка рабочих процессов. ■ Управление политиками. ■ Установка пакетов. ■ Управление разрешениями для пользователей и групп. ■ Добавление тегов к объектам URI. ■ Просмотр иерархии. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Запустите браузер и откройте вводную страницу vRealize Automation, введя полное доменное имя виртуального устройства: <code>https://vra-va-hostname.domain.name</code>. 2 Чтобы загрузить файл <code>client.jnlp</code> на локальный компьютер, нажмите Клиент vRealize Orchestrator. 3 Щелкните файл <code>client.jnlp</code> правой кнопкой мыши и выберите пункт Запустить. 4 В диалоговом окне «Продолжить?» нажмите Продолжить. 5 Выполните вход. 	<p>Вы должны иметь права системного администратора или входить в группу <code>vcoadmins</code>, настраиваемую в параметрах службы проверки подлинности в центре управления vRealize Orchestrator.</p>

Таблица 2-5. Центр управления vRealize Orchestrator

Цель	Доступ	Необходимые учетные данные
<p>Центр управления vRealize Orchestrator используется для изменения конфигурации экземпляра vRealize Orchestrator по умолчанию, встроенного в vRealize Automation.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Запустите браузер и откройте вводную страницу устройства vRealize Automation, введя полное доменное имя виртуального устройства: <code>https://vra-va-hostname.domain.name</code>. 2 Выберите интерфейс управления устройством vRealize Automation. Кроме того, можно открыть интерфейс управления устройством vRealize Automation с помощью следующего URL-адреса: <code>https://vra-va-hostname.domain.name:5480</code>. 3 Выполните вход. 4 Щелкните Параметры vRA > Orchestrator. 5 Выберите Пользовательский интерфейс Orchestrator. 6 Щелкните элемент Запустить. 7 Щелкните URL-адрес пользовательского интерфейса Orchestrator. 8 Выполните вход. 	<p>Имя пользователя</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если проверка подлинности на основе ролей не настроена, введите root. ■ Введите имя пользователя vRealize Automation, если для него настроена проверка подлинности на основе ролей. <p>Пароль</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если не настроена проверка подлинности на основе ролей, введите пароль, заданный при развертывании устройства vRealize Automation. ■ Если для вашего имени пользователя настроена проверка подлинности на основе ролей, введите соответствующий пароль.

Таблица 2-6. Командная строка Linux

Цель	Доступ	Необходимые учетные данные
Командная строка Linux используется на узлах, например на узле устройства vRealize Automation, для следующих задач.	1 Откройте окно командной строки на узле устройства vRealize Automation. Один из способов открыть окно командной строки на локальном компьютере — запустить сеанс на узле с помощью приложения, например PuTTY.	■ Имя пользователя: root ■ В качестве пароля используется пароль, созданный при развертывании устройства vRealize Automation.
■ Остановка или запуск служб	2 Выполните вход.	
■ Редактирование файлов конфигурации		
■ Выполнение команд		
■ Получение данных		

Таблица 2-7. Командная строка Windows

Цель	Доступ	Необходимые учетные данные
Командная строка Windows используется на узлах, например на узле инфраструктуры как услуги, для выполнения сценариев.	1 Войдите в Windows на узле инфраструктуры как услуги. Один из способов выполнить вход с локального компьютера — запустить сеанс удаленного рабочего стола.	■ В качестве имени используется имя пользователя с правами администратора.
	2 Откройте окно командной строки Windows. Один из способов открыть окно командной строки — щелкнуть правой кнопкой значок «Пуск» на узле и выбрать Командная строка или Командная строка (администратор) .	■ В качестве пароля используется пароль пользователя.

Знакомство с vRealize Automation

ИТ-организации могут использовать VMware vRealize™ Automation для предоставления служб по направлениям деятельности.

vRealize Automation — это безопасный портал, на котором авторизованные администраторы, разработчики и бизнес-пользователи могут запрашивать новые ИТ-службы и управлять определенными облачными и ИТ-ресурсами, а также обеспечивать соблюдение бизнес-политик. Запросы на ИТ-службы, к которым относится инфраструктура, приложения, рабочие столы и многое другое, обрабатываются с использованием общего каталога служб, чтобы обеспечить неизменные условия работы пользователя.

Для совершенствования контроля затрат можно интегрировать vRealize Business for Cloud с экземпляром vRealize Automation, чтобы сформировать более точное представление о расходах на ресурсы облака и виртуальных машин с начала месяца до настоящего момента и улучшить управление емкостью, контроль цен и эффективность.

Примечание Начиная с версии 7.3, vRealize Automation поддерживает только vRealize Business for Cloud версии 7.3 и более поздних.

Общие сведения о предоставлении пользователям услуг по требованию


Для моделирования ИТ-услуг по требованию и их предоставления пользователям через общий каталог служб vRealize Automation можно использовать функции Инфраструктура как услуга, Программное обеспечение и Все как услуга vRealize Automation.

Схемы элементов используются для определения параметров развертывания компьютеров.

Опубликованные схемы элементов становятся элементами каталога и средствами, с помощью которых уполномоченные пользователи готовят развертывания компьютеров. Сложность элементов каталога может быть разной — от одиночного простого компьютера без гостевой операционной системы до сложных стеков пользовательских приложений, предоставляемых на нескольких компьютерах с использованием подсистемы балансировки нагрузки NSX с элементами управления сетями и безопасностью.

Можно создавать и публиковать схемы элементов для развертывания одного компьютера, либо для одного настраиваемого ресурса Все как услуга, а также можно комбинировать схемы элементов компьютеров и схемы элементов Все как услуга с другими структурными блоками для разработки сложных схем элементов приложений, которые включают несколько компьютеров, сетей и параметры безопасности, программное обеспечение с полной поддержкой жизненного цикла и настраиваемую функциональность Все как услуга. Можно также управлять параметрами развертывания, используя параметризованную схему элементов, которая позволяет указывать предварительно настроенные параметры размера и образа в момент запроса. Поскольку все опубликованные схемы элементов и их компоненты допускают многократное использование, можно создать библиотеку этих компонентов и объединить их в новые вложенные схемы элементов, чтобы предоставлять более сложные услуги по требованию.

Опубликованные схемы элементов становятся элементами каталога, которые администраторы каталога служб смогут предоставлять пользователям. Каталог служб — это объединенный портал самообслуживания для потребителей ИТ-служб. Администраторы каталога служб могут управлять доступом пользователей к службам каталога, элементам и действиям с помощью прав и подтверждений, а пользователи могут просматривать каталог для запроса необходимых элементов, отслеживать свои запросы и управлять подготовленными ими элементами.



■ Обзор инфраструктуры как услуги

С помощью инфраструктуры как услуги можно быстро выполнять моделирование и подготовку серверов и рабочих столов в рамках виртуальной и физической, частной и общедоступной, а также гибридной облачной инфраструктуры.

■ Обзор компонентов Программное обеспечение

Компоненты Программное обеспечение автоматизируют установку, настройку и управление жизненным циклом для развертывания промежуточного программного обеспечения и приложений в динамических облачных средах. В роли приложений могут выступать как простые веб-приложения, так и сложные приложения (в том числе пакетные приложения).

■ Обзор службы Все как услуга

Все как услуга позволяет архитекторам Все как услуга создавать схемы элементов и действия ресурсов Все как услуга, а также публиковать их в качестве элементов каталога.

■ Обзор каталога служб

Каталог служб — это объединенный портал самообслуживания для потребителей ИТ-служб. При работе с каталогом пользователи могут запрашивать необходимые элементы, отслеживать свои запросы и управлять своими подготовленными элементами.

■ Обзор Containers

Контейнеры обеспечивают доступ к дополнительным инструментам для разработки и развертывания приложений в vRealize Automation.

Обзор инфраструктуры как услуги

С помощью инфраструктуры как услуги можно быстро выполнять моделирование и подготовку серверов и рабочих столов в рамках виртуальной и физической, частной и общедоступной, а также гибридной облачной инфраструктуры.

Моделирование выполняется путем создания схемы элементов компьютера, которая является спецификацией для компьютера. Схемы элементов публикуются как элементы каталога в общем каталоге служб и доступны для повторного использования в качестве компонентов внутри схем элементов приложений. Когда уполномоченный пользователь запрашивает компьютер на основе одной из этих схем, инфраструктура как услуга выполняет подготовку компьютера.

С помощью инфраструктуры как услуги можно управлять жизненным циклом компьютера от запроса пользователя и административного подтверждения до вывода из эксплуатации и реорганизации ресурсов. Кроме того, встроенные возможности настройки и расширяемости делают инфраструктуру как услугу чрезвычайно гибким средством настройки конфигураций компьютеров и интеграции функций подготовки компьютеров и управления ими с другими важными для предприятия системами, такими как подсистемы балансировки нагрузки, базы данных управления конфигурацией (CMDB), системы обработки запросов, системы управления IP-адресами и DNS-серверы.

Обзор компонентов Программное обеспечение

Компоненты Программное обеспечение автоматизируют установку, настройку и управление жизненным циклом для развертывания промежуточного программного обеспечения и приложений в динамических облачных средах. В роли приложений могут выступать как простые веб-приложения, так и сложные приложения (в том числе пакетные приложения).

Настраиваемый механизм, поддерживающий различные сценарии, позволяет программным архитекторам полностью управлять установкой, настройкой и обновлением промежуточного программного обеспечения и компонентов развертывания приложений, а также их удалением на компьютерах. С помощью свойств Программное обеспечение программные архитекторы могут разрешать архитекторам схем элементов и конечным пользователям указывать элементы конфигурации, такие как переменные среды, или сделать это

обязательным. Эти схемы элементов стандартизируют структуру приложения, в том числе схемы элементов компьютеров, компоненты программного обеспечения, зависимости и конфигурации, при повторном развертывании и позволяют по необходимости перенастраивать привязку переменных среды и свойств.

Чтобы добавить компоненты программного обеспечения на холст проекта, требуются также права участника бизнес-группы, администратора бизнес-группы или администратора арендатора для доступа к целевому каталогу.

Развертывание любого приложения и служб промежуточного слоя

Компоненты Программное обеспечение можно развертывать в операционных системах Windows и Linux на компьютерах vSphere, vCloud Director, vCloud Air и Amazon AWS.

- На основе шаблонов, моментальных снимков или образов компьютеров Amazon архитекторы инфраструктуры как услуги могут создавать многоцветные схемы элементов компьютеров с гостевым агентом и агентом начальной загрузки Программное обеспечение для поддержки компонентов Программное обеспечение.
- Программные архитекторы создают программные компоненты с возможностью повторного использования, которые указывают, как именно программное обеспечение устанавливается, настраивается, обновляется и удаляется во время операций масштабирования развертывания.
- Программные архитекторы, архитекторы инфраструктуры как услуги и разработчики архитектуры приложений используют графический интерфейс для моделирования топологий развертывания приложений. Архитекторы перенастраивают свойства и привязки Программное обеспечение в соответствии с требованиями программного архитектора и публикуют схемы элементов приложений, которые совмещают в себе компоненты и схемы элементов компьютера Программное обеспечение.
- Администратор каталога может добавлять опубликованные схемы элементов в службу каталога и предоставлять пользователям право запрашивать элементы каталога.
- Уполномоченные пользователи запрашивают элемент каталога и предоставляют все значения конфигурации, которые были спроектированы с возможностью изменения. vRealize Automation выполняет развертывание запрошенного приложения, подготавливая компьютеры, компоненты сети и безопасности, а также компоненты Программное обеспечение, заданные в схеме элементов приложения.
- Уполномоченные пользователи запрашивают действия по увеличению или уменьшению масштаба для подстройки развертывания под изменяющиеся требования рабочих нагрузок. vRealize Automation устанавливает или удаляет компоненты Программное обеспечение на компьютерах для выполнения масштабирования и запускает сценарии обновления для зависимых компонентов Программное обеспечение.

Стандартизация в службе Программное обеспечение

При помощи службы Программное обеспечение можно создавать многократно используемые службы с применением стандартизированных свойств конфигурации для обеспечения соответствия строгим ИТ-требованиям. Служба Программное обеспечение содержит следующие стандартизированные свойства конфигурации.

- Архитектура на базе моделей, которая в рамках схемы элементов приложения дает возможность добавлять сертифицированные ИТ-службой схемы элементов компьютеров и службы промежуточного слоя.
- Модель делегирования для переопределения пар «имя-значение» конфигурации между программным архитектором, разработчиком архитектуры приложений и конечным пользователем для стандартизации значений конфигурации в приложении и службе промежуточного слоя.

Расширяемость и открытая архитектура Программное обеспечение

На портале VMware Solution Exchange можно загрузить предварительно настроенные компоненты Программное обеспечение для разнообразных служб и приложений промежуточного слоя. С помощью интерфейса REST API vRealize CloudClient или vRealize Automation можно программно импортировать предварительно настроенные компоненты Программное обеспечение в экземпляр vRealize Automation.

- Сведения о посещении портала VMware Solution Exchange см. в разделе https://solutionexchange.vmware.com/store/category_groups/cloud-management.
- Сведения об интерфейсе REST API vRealize Automation см. в разделах *Руководство по программированию* и *Справочник по интерфейсу API vRealize Automation*.
- Сведения о vRealize CloudClient см. в разделе <https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient>.

Обзор службы Все как услуга

Все как услуга позволяет архитекторам Все как услуга создавать схемы элементов и действия ресурсов Все как услуга, а также публиковать их в качестве элементов каталога.

С помощью Все как услуга можно предоставлять любые ресурсы как услугу с использованием возможностей решения VMware vRealize™ Orchestrator™. Например, можно создать схему элементов, которая дает пользователю возможность запрашивать резервное копирование базы данных. После заполнения и отправки запроса на резервное копирование пользователь получает файл резервной копии указанной базы данных.

Разработчик Все как услуга может создавать настраиваемые типы ресурсов, сопоставленные с типами объектов vRealize Orchestrator, и определять их как элементы для подготовки. Разработчик Все как услуга может создать схемы элементов из рабочих процессов vRealize Orchestrator и опубликовать их как элементы каталога. Рабочие процессы vRealize Orchestrator могут быть либо предварительно определены, либо независимо разработаны разработчиками рабочего процесса.

Также Все как услуга можно использовать для проектирования дополнительных действий, которые потребитель службы может выполнять по отношению к подготовленным элементам. Такие дополнительные действия связаны с рабочими процессами vRealize Orchestrator, и с их помощью подготовленный элемент вводится в рабочий процесс. Чтобы использовать эту функцию для элементов, подготовленных с помощью другого источника (не Все как услуга), необходимо создать сопоставления ресурсов для определения их типов в vRealize Orchestrator.

Для получения дополнительных сведений о решении vRealize Orchestrator и его возможностях см. документацию vRealize Orchestrator.

Обзор каталога служб

Каталог служб — это объединенный портал самообслуживания для потребителей ИТ-служб. При работе с каталогом пользователи могут запрашивать необходимые элементы, отслеживать свои запросы и управлять своими подготовленными элементами.

Разработчики архитектуры служб и администраторы могут определять новые службы и публиковать их в общем каталоге. При определении службы разработчик может указать тип элемента, который может быть запрошен, а также возможности, доступные потребителю при отправке запроса.

Диспетчеры групп или администраторы направлений деятельности могут задавать бизнес-политики, например определять круг лиц, которые могут запрашивать определенные элементы каталога или выполнять определенные действия по отношению к подготовленным элементам. Они также могут применять настраиваемые политики подтверждения к запросам каталога.

Пользователи, ответственные за управление каталогом, например администраторы арендатора или разработчики архитектуры служб, могут управлять представлением элементов каталога потребителям ИТ-служб, например путем группирования элементов по категориям служб для упрощения навигации и отображения новых служб для потребителей на главной странице портала.

Обзор Containers

Контейнеры обеспечивают доступ к дополнительным инструментам для разработки и развертывания приложений в vRealize Automation.

Приложение Контейнеры для vRealize Automation позволяет vRealize Automation поддерживать контейнеры. Можно подготовить приложение, созданное из контейнеров или из сочетания контейнеров и виртуальных машин.

Администраторы контейнеров могут использовать Containers для выполнения следующих задач.

- Моделирование приложений контейнерного исполнения в схемах элементов vRealize Automation.
- Подготовка узлов контейнера из каталога служб vRealize Automation.
- Управление узлами контейнера в vRealize Automation.
- Создание и настройка узлов.
- Задание квот ресурсов для контейнеров.
- Работа с шаблонами, образами и реестрами.

- Создание и изменение схем элементов в каталоге служб vRealize Automation.
- Разработка шаблонов с несколькими контейнерами.

Архитекторы контейнера могут добавлять компоненты контейнера в схемы элементов vRealize Automation.

Во встроенном приложении Containers для подготовки контейнеров и управления ими, в том числе для получения информации об экземплярах контейнера, используются удаленные интерфейсы API Docker. Что касается развертывания, с помощью Docker Compose разработчики могут создать свое приложение и развернуть его через Containers в vRealize Automation. Так как это приложение уже готово к переходу от разработки к производству, разработчики могут улучшить свое приложение, добавив в него динамические сети или микросегментацию.

Администраторы облака могут управлять инфраструктурой узлов контейнера, например, чтобы регулировать квоты емкости и рабочие процессы утверждения.

Использование контекстной справки Containers

При работе с Контейнерами для vRealize Automation у вас будет доступ к системе контекстной справки, которая динамично отображает содержимое, соответствующее задачам, которые вы сейчас выполняете.

После открытия системы справки Containers содержимое страницы будет автоматически обновляться соответственно вашему расположению в интерфейсе пользователя Containers. Просмотреть справку Containers можно в отдельном окне, на втором экране или мобильном устройстве параллельно с основным интерфейсом.

Систему справки Containers можно использовать вне доверенной сети и все еще получать мгновенно обновляемую информацию, связанную с расположением курсора в приложении Containers.

1. Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.
3. Нажмите кнопку **Справка** на странице приветствия Containers (возле кнопки **Добавить узел**).

Чтобы отобразить страницу приветствия, можно обновить браузер.

Обзор vRealize Business for Cloud

С помощью vRealize Business for Cloud директора по облачным операциям могут отслеживать свои расходы и создавать более экономичные облачные службы.

Ниже описаны преимущества vRealize Business for Cloud.

- Обеспечение возможности учета путем отображения сведений о расценках поставщиков виртуальной инфраструктуры и общедоступного облака, а также актуальных ежедневных цен и расходов с начала месяца до настоящего момента в vRealize Automation.
- Повышение эффективности виртуальной инфраструктуры благодаря возможности сравнивать цены, эффективность и доступность частного облака с общедоступными облачными системами и отраслевыми эталонными данными.

- Оптимизация решений о размещении для виртуальных рабочих нагрузок и о выборе между покупкой нового оборудования и использованием общедоступных облачных систем.

Дополнительные сведения о vRealize Business for Cloud см. в [документации по vRealize Business for Cloud](#).

Аренда и роли пользователей

vRealize Automation поддерживает несколько арендаторов в одной установке. Пользователи всегда входят и выполняют свои задачи в конкретном арендаторе. Некоторые роли администраторов допускают управление конфигурацией, которая влияет на несколько арендаторов.

Обзор аренды

Арендатор — это организационная единица в развертывании vRealize Automation. Арендатор может представлять структурное подразделение предприятия или компании, которые имеют подписку на облачные службы, предоставляемые поставщиком служб.

У каждого арендатора есть собственная конфигурация. Некоторая часть общесистемной конфигурации распространяется на все арендаторы.

Таблица 2-8. Конфигурация арендатора

Область конфигурации	Описание
URL-адрес для входа	<p>У каждого арендатора есть уникальный URL-адрес для консоли vRealize Automation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ По умолчанию формат URL-адреса арендатора следующий: <code>https://hostname/vcac</code> ■ Формат URL-адресов дополнительных арендаторов следующий: <code>https://hostname/vcac/org/tenantURL</code>
Хранилища удостоверений	<p>Каждому арендатору необходим доступ к одной или нескольким службам каталогов, таким как OpenLDAP или серверы Microsoft Active Directory, которые настраиваются для выполнения проверки подлинности пользователей. Одну и ту же службу каталогов можно использовать для нескольких арендаторов, но для каждого арендатора ее нужно настроить отдельно.</p>
Фирменная символика	<p>Администратор арендатора может настроить фирменную символику консоли vRealize Automation, в том числе эмблему, цвет фона, а также информацию заголовка и нижнего колонтитула. Системные администраторы управляют фирменной символикой, используемой по умолчанию для всех арендаторов.</p>
Поставщики уведомлений	<p>Администраторы системы могут настраивать глобальные почтовые серверы, которые обрабатывают уведомления, отправляемые по электронной почте. Администраторы арендатора могут переопределять используемые по умолчанию серверы системы и добавлять собственные серверы, если не заданы глобальные серверы.</p>
Бизнес-политики	<p>Администраторы в каждом арендаторе могут настраивать бизнес-политики, например рабочие процессы подтверждения и права. Бизнес-политики всегда предназначены для конкретного арендатора.</p>

Таблица 2-8. Конфигурация арендатора (продолжение)

Область конфигурации	Описание
Предложения каталога служб	Разработчики архитектуры служб могут создавать и публиковать элементы каталога в каталоге служб и назначать их для категорий служб. Службы и элементы каталога всегда предназначены для конкретного арендатора.
Ресурсы инфраструктуры	Базовые ресурсы структуры инфраструктуры, например серверы vCenter, учетные записи Amazon AWS или пулы Cisco UCS, совместно используются всеми арендаторами. Для каждого источника инфраструктуры, управление которым осуществляется с помощью vRealize Automation, может быть зарезервирована часть вычислительных ресурсов, чтобы их могли использовать пользователи определенного арендатора.

Сведения о арендаторе по умолчанию

Когда администратор системы настраивает ссылку на Active Directory с помощью управления каталогами во время установки vRealize Automation, создается арендатор по умолчанию со встроенной учетной записью администратора системы для входа в консоль vRealize Automation. Администратор системы затем может настроить арендатора по умолчанию и создать дополнительные арендаторы.

Арендатор по умолчанию поддерживает все функции, описанные в разделе «Конфигурация арендатора». В арендаторе по умолчанию администратор системы может также управлять общесистемной конфигурацией, в том числе глобальными системными параметрами по умолчанию в отношении фирменной символики и уведомлений, и осуществлять мониторинг журналов системы.

Управление пользователями и группами

Все проверки подлинности пользователей производятся с помощью ссылок на Active Directory, которые настраиваются через управление каталогами. У каждого арендатора есть одна или несколько ссылок на Active Directory, обеспечивающих проверку подлинности на уровне пользователя или группы.

Администратор системы выполняет начальную настройку единого входа и базовые операции создания и настройки арендатора, в том числе назначает по крайней мере одного администратора для каждого арендатора. После этого администратор арендатора может настраивать ссылки Active Directory и назначать роли пользователям и группам в своем арендаторе.

Администраторы арендатора могут также создавать настраиваемые группы в рамках собственных арендаторов и добавлять в эти группы пользователей и группы. Настраиваемым группам можно назначать роли, а также настраиваемые группы можно назначать в качестве утверждающих в политике подтверждения.

Администраторы арендатора могут также создавать бизнес-группы в рамках своих арендаторов. Бизнес-группа — это набор пользователей, обычно объединенных по направлению деятельности, подразделению или другой организационной единице, который может быть связан с набором служб каталога и ресурсов инфраструктуры. В бизнес-группы можно добавлять пользователей и настраиваемые группы.

Сравнение развертываний с одним и несколькими арендаторами

vRealize Automation поддерживает развертывания с одним или несколькими арендаторами. Конфигурация может быть разной в зависимости от количества арендаторов в развертывании. Выбор многих схем элементов, относящихся к NSX и vSphere, зависит от арендаторов.

Настройка всей системы всегда осуществляется в используемом по умолчанию арендаторе и может применяться к одному или нескольким арендаторам. Например, при настройке всей системы можно задать параметры, которые будут использоваться по умолчанию для поставщиков фирменной символики и уведомлений.

Настройку инфраструктуры, в том числе доступных для подготовки источников инфраструктуры, можно осуществить в любом арендаторе, а затем распространить эти настройки на все остальные арендаторы. Производится разделение ресурсов инфраструктуры, например облачных или виртуальных вычислительных ресурсов, на группы структур и назначается администратор для управления этими ресурсами в качестве администратора структуры. Администраторы структуры могут распределять ресурсы бизнес-группам в рамках своей структуры, создавая резервирования.


Чтобы обеспечить назначение арендаторам ресурсов конечных точек vSphere и NSX, при создании схем элементов доступны только те сетевые профили, политики резервирования, политики хранилища, группы и теги безопасности и транспортные зоны, которые применимы для текущего арендатора.

Развертывание с одним арендатором

В развертывании с одним арендатором все настройки осуществляются в арендаторе по умолчанию. Администраторы арендатора могут управлять пользователями и группами, настраивать фирменную символику, уведомления, бизнес-политики и предложения каталога для конкретного арендатора.

Все пользователи входят в консоль vRealize Automation по одному URL-адресу, однако доступность функций зависит от их ролей.

Рис. 2-1. Пример развертывания с одним арендатором



Примечание При использовании сценария с одним арендатором роли администратора системы и администратора арендатора обычно назначаются одному пользователю, но при этом существуют две разные учетные записи. Учетная запись системного администратора всегда «administrator@vsphere.local», из учетной записи системного администратора создается локальная учетная запись пользователя, чтобы назначить ему роль администратора арендатора.

Развертывание с несколькими арендаторами

При использовании развертывания с несколькими арендаторами администратор системы создает арендаторы для всех организаций, использующих один и тот же экземпляр vRealize Automation. Пользователи арендаторов входят в консоль vRealize Automation по URL-адресу, заданному для их конкретного арендатора. Конфигурация уровня арендатора обособлена от других арендаторов и от арендатора по умолчанию. Пользователи с общесистемными ролями могут просматривать и изменять конфигурацию разных арендаторов.

Существует два основных сценария настройки развертывания с несколькими арендаторами.


Таблица 2-9. Примеры развертывания с несколькими арендаторами

Пример	Описание
Управление конфигурацией инфраструктуры только в арендаторе по умолчанию	В этом примере управление всей инфраструктурой осуществляется централизованно администраторами инфраструктуры как услуги и администраторами структур в арендаторе по умолчанию. Общие ресурсы инфраструктуры назначаются пользователям в каждом арендаторе с помощью резервирований.
Управление конфигурацией инфраструктуры в каждом арендаторе	При использовании этого сценария каждый арендатор управляет собственной инфраструктурой и располагает собственными администраторами инфраструктуры как услуги и администраторами структур. Каждый арендатор может предоставить собственные источники инфраструктуры или предоставить доступ к общей инфраструктуре. Администраторы структур управляют резервированиями только для пользователей в их собственном арендаторе.

На следующей схеме показано развертывание с несколькими арендаторами с централизованно управляемой инфраструктурой. Администратор инфраструктуры как услуги в арендаторе по умолчанию настраивает все источники инфраструктуры, доступные для всех арендаторов. Администратор инфраструктуры как услуги может организовывать инфраструктуру в группы структур в соответствии с типом и назначением. Например, группа структур может содержать все виртуальные ресурсы или все ресурсы первого уровня. Администратор структуры для каждой группы может выделять ресурсы из своих групп структур. Хотя администраторы структур существуют только в арендаторе по умолчанию, они могут назначать ресурсы бизнес-группам в любом арендаторе.

Примечание Некоторые связанные с инфраструктурой задачи, например импорт виртуальных машин, могут выполнять только пользователи с двумя ролями — администратора структуры и диспетчера бизнес-групп. Такие задачи могут быть недоступны в развертывании с несколькими арендаторами с централизованно управляемой инфраструктурой.


Рис. 2-2. Пример развертывания с несколькими арендаторами с инфраструктурой, настраиваемой только в арендаторе по умолчанию



На следующей схеме показано развертывание с несколькими арендаторами, в котором каждый арендатор управляет собственной инфраструктурой. Администратор системы является единственным пользователем, который выполняет вход в арендатор по умолчанию для управления конфигурацией всей системы и создания арендаторов.

У каждого арендатора есть администратор инфраструктуры как услуги, который может создавать группы структур и назначать администраторов структур с соответствующими арендаторами. Хотя администраторы структур могут создавать резервирования для бизнес-групп в любом арендаторе, в этом типичном примере они создают резервирования и управляют ими в собственных арендаторах. Если одно и то же хранилище удостоверений настроено в нескольких арендаторах, одни и те же пользователи могут назначаться в каждом арендаторе администраторами инфраструктуры как услуги или администраторами структур.

Рис. 2-3. Пример развертывания с несколькими арендаторами с инфраструктурой, настраиваемой в каждом арендаторе



Обзор ролей пользователей

Роль включает в себя набор прав, который можно предоставить пользователям, чтобы определить, какие задачи они могут выполнять. В зависимости от обязанностей с учетной записью пользователя может быть связана одна или несколько ролей.

Все роли пользователей назначаются в контексте конкретного арендатора. Однако для некоторых ролей в арендаторе по умолчанию доступно управление конфигурацией всей системы, которая применяется к нескольким арендаторам.

Обзор общесистемной роли

Общесистемные роли обычно назначаются администратору ИТ-системы. В некоторых организациях роль администратора инфраструктуры как услуги может предусматривать обязанности администратора облака.

Системный администратор

Администратор системы — это обычно лицо, которое устанавливает решение vRealize Automation и отвечает за обеспечение его доступности для других пользователей. Администратор системы создает арендаторы и управляет конфигурацией всей системы, например системными параметрами, которые используются по умолчанию для поставщиков фирменной символики и уведомлений. В обязанности этой роли входит также мониторинг журналов системы.

В развертывании с одним арендатором тот же человек может также выполнять функции администратора арендатора.

Администратор инфраструктуры как услуги

Администраторы инфраструктуры как услуги управляют облачной, виртуальной, сетевой инфраструктурой и инфраструктурой хранения на системном уровне, создавая конечные точки и учетные данные и управляя ими, а также выполняя мониторинг журналов инфраструктуры как услуги. Администраторы инфраструктуры как услуги организуют инфраструктуру в группы структур на уровне арендаторов, назначая администраторов структуры, которые отвечают за распределение ресурсов для каждого арендатора через резервирования и политики резервирования, хранения и сети.

Общесистемные роли и обязанности

Пользователи с общесистемными ролями управляют конфигурацией, которая может применяться к нескольким арендаторам. Системный администратор присутствует только в арендаторе по умолчанию. Тем не менее, администраторов инфраструктуры как услуги (IaaS) можно назначать любому арендатору.

Таблица 2-10. Общесистемные роли и обязанности

Роль	Обязанности	Способ назначения
Системный администратор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание арендаторов. ■ Настройка хранилищ удостоверений арендатора. ■ Назначение роли администратора инфраструктуры как услуги. ■ Назначение роли администратора арендатора. ■ Настройка фирменной символики, используемой по умолчанию в системе. ■ Настройка поставщиков уведомлений, используемых по умолчанию в системе. ■ Мониторинг журналов системных событий, за исключением журналов инфраструктуры как услуги. ■ Настройка сервера vRealize Orchestrator для использования с Все как услуга. ■ Администратор структуры может также создавать резервирования и управлять ими (просмотр, изменение и удаление) для арендаторов. 	Встроенные учетные данные администратора указываются при настройке единого входа.
Администратор инфраструктуры как услуги	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка компонентов инфраструктуры как услуги, параметров системы и настраиваемых свойств. ■ Создание групп структур и управление ими. ■ Создание конечных устройств и управление ими. ■ Управление учетными данными конечных устройств. ■ Настройка прокси-агентов. ■ Управление типами экземпляров Amazon AWS. ■ Мониторинг журналов инфраструктуры как услуги. ■ Администратор структуры может также создавать резервирования и управлять ими (просмотр, изменение и удаление) для арендаторов. 	При настройке арендатора администратор системы назначает администратора инфраструктуры как услуги.

Обзор ролей арендатора

Как правило, у ролей арендатора есть обязанности, применяемые к конкретным арендаторам и не влияющие на других арендаторов в системе.




Таблица 2-11. Обзор ролей арендатора

Роль	Описание
Администратор арендатора	Обычно это администратор направления деятельности, руководитель отдела или ИТ-администратор, который является ответственным за арендатора. Администраторы арендатора выполняют настройку vRealize Automation в соответствии с потребностями своих организаций. Они отвечают за управление пользователями и группами, фирменную символику и уведомления арендатора, а также за такие бизнес-политики, как подтверждения и права. Они также отслеживают использование ресурсов всеми пользователями в рамках арендатора и инициируют запросы на реорганизацию для виртуальных машин.
Администратор структуры	<p>Управляет физическими компьютерами и вычислительными ресурсами, назначенными их группам структур, а также создает резервирования и политики, связанные с этими ресурсами в пределах арендатора, и управляет ими. Они также управляют группами свойств, префиксами компьютеров и словарем свойств, которые используются во всех арендаторах и бизнес-группах.</p> <p>Примечание Если добавить роль администратора структуры к общесистемной роли, например к роли администратора инфраструктуры как услуги или системного администратора, администратор структуры сможет создавать не только собственные резервирования, но и резервирования для любого арендатора.</p>
Архитекторы схем элементов	Обобщающий термин для описания лиц, которые отвечают за создание компонентов схем элементов и сборку схем, определяющих элементы каталога, которые потребители могут запрашивать из каталога служб. Эти роли обычно назначаются кому-либо из ИТ-отдела, например архитектору или аналитику.
Администратор каталога	Создает службы каталога и управляет ими, а также управляет размещением элементов каталога в службах.
Администратор подтверждения	Определяет политики подтверждения. Эти политики могут применяться к запросам каталога посредством использования прав, которыми управляет администратор арендатора или диспетчер бизнес-группы.
Утверждающий	Любой пользователь решения vRealize Automation, например руководитель направления, финансовый руководитель или руководитель проекта, может быть назначен как утверждающий в рамках политики подтверждения.
Диспетчер бизнес-групп	Управляет одной или несколькими бизнес-группами. Обычно это руководитель направления или руководитель проекта. Диспетчеры бизнес-групп управляют правами своих групп в каталоге услуг. Они могут запрашивать элементы и управлять ими от имени пользователей своих групп.
Пользователь поддержки	Это роль в бизнес-группе. Пользователи поддержки могут запрашивать элементы каталога и управлять ими от имени других участников своих групп.

Таблица 2-11. Обзор ролей арендатора (продолжение)

Роль	Описание
Бизнес-пользователь	Любой пользователь в системе может быть потребителем ИТ-служб. Пользователи могут запрашивать элементы каталога из каталога служб и управлять своими подготовленными ресурсами.
Потребитель данных о работоспособности	Любой пользователь решения vRealize Automation, например руководитель направления, финансовый руководитель или руководитель проекта, может быть назначен как потребитель данных о работоспособности с правом доступа только для чтения к отчетам службы работоспособности.

Роли и обязанности арендатора в vRealize Automation

Арендаторские роли можно назначать пользователям любых арендаторов. Роли предполагают обязанности, характерные для конкретного арендатора.

Таблица 2-12. Роли и обязанности арендаторов

Роль	Обязанности	Способ назначения
Администратор арендатора	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка фирменной символики арендатора. ■ Управление хранилищами удостоверений арендатора. ■ Управление ролями пользователей и групп. ■ Создание настраиваемых групп. ■ Управление поставщиками уведомлений. ■ Включение сценариев уведомлений для пользователей арендаторов. ■ Настройка серверов, подключаемых модулей и рабочих процессов vRealize Orchestrator для Все как услуга. ■ Создание служб каталога и управление ими. ■ Управление элементами каталога. ■ Управление действиями. ■ Создание прав и управление ими. ■ Создание политик подтверждения и управление ими. ■ Мониторинг компьютеров арендаторов и отправка запросов на реорганизацию. 	При создании арендатора администратор системы назначает администратора арендатора. Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли другим пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .
Администратор структуры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Управление группами свойств. ■ Управление вычислительными ресурсами. ■ Управление профилями сетей. ■ Управление томами и парами ключей Amazon EBS. ■ Управление префиксами компьютеров. ■ Управление словарем свойств. ■ Создание резервирований и политик резервирования в их арендаторе. ■ Если эту роль назначить пользователю с правами администратора инфраструктуры как услуги или системного администратора, он сможет создавать резервирования и политики резервирования, а также управлять ими в любом арендаторе. 	Администратор инфраструктуры как услуги назначает администратора структуры при создании или изменении групп структур.

Таблица 2-12. Роли и обязанности арендаторов (продолжение)

Роль	Обязанности	Способ назначения
Разработчик архитектуры приложений Чтобы добавить компоненты программного обеспечения на холст проекта, требуются также права участника бизнес-группы, администратора бизнес-группы или администратора арендатора для доступа к целевому каталогу.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сборка составных схем элементов и управление ими. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .
Архитектор инфраструктуры Чтобы добавить компоненты программного обеспечения на холст проекта, требуются также права участника бизнес-группы, администратора бизнес-группы или администратора арендатора для доступа к целевому каталогу.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание компонентов схемы элементов инфраструктуры и управление ими. ■ Сборка составных схем элементов и управление ими. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .
Архитектор Все как услуга	<ul style="list-style-type: none"> ■ Определение настраиваемых типов ресурсов. ■ Создание и публикация схем элементов Все как услуга. ■ Создание сопоставлений ресурсов и управление ими. ■ Создание и публикация действий ресурсов. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .
Программный архитектор Чтобы добавить компоненты программного обеспечения на холст проекта, требуются также права участника бизнес-группы, администратора бизнес-группы или администратора арендатора для доступа к целевому каталогу.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание программных компонентов схемы элементов и управление ими. ■ Сборка составных схем элементов и управление ими. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .
Архитектор контейнеров	<ul style="list-style-type: none"> ■ Добавление, изменение и удаление компонентов контейнеров в схеме элементов на вкладке Проектирование. ■ Добавление, изменение и удаление компонентов сети контейнеров в схеме элементов на вкладке Проектирование. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначить эту роль пользователям или группам в арендаторе на вкладке Администрирование .
Администратор контейнеров	<p>Использование всех доступных параметров на вкладке Контейнеры, в том числе выполнение следующих задач.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка узлов контейнеров, размещений и реестров ■ Настройка параметров сети контейнеров ■ Создание шаблонов контейнеров 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначить эту роль пользователям или группам в арендаторе на вкладке Администрирование .

Таблица 2-12. Роли и обязанности арендаторов (продолжение)

Роль	Обязанности	Способ назначения
Администратор каталога	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание служб каталога и управление ими. ■ Управление элементами каталога. ■ Назначение значков действиям. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .
Диспетчер бизнес-групп	<ul style="list-style-type: none"> ■ Добавление и удаление пользователей в бизнес-группе. ■ Назначение ролей пользователя поддержки пользователям в бизнес-группе. ■ Создание прав для бизнес-группы и управление ими. ■ Запрос элементов и управление ими от имени пользователя в пределах бизнес-группы. ■ Назначение политик подтверждения для бизнес-группы. ■ Мониторинг использования ресурсов в бизнес-группе. ■ Изменение владельца компьютера. 	Администратор арендатора назначает диспетчера бизнес-группы при создании или изменении бизнес-групп.
Пользователь с общим доступом	<ul style="list-style-type: none"> ■ Может использовать ресурсы и выполнять действия с ресурсами, которые развернуты другими участниками бизнес-группы. ■ Может запросить развертывание для себя, но не может запрашивать развертывание от имени другого пользователя. 	Администратор арендатора назначает пользователей с общим доступом при создании или изменении бизнес-групп.
Администратор подтверждения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание политик подтверждения и управление ими. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .
Утверждающий	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подтверждение запросов каталога служб, в том числе запросов на подготовку и любых действий ресурсов. 	Администратор арендатора или администратор подтверждения создает политики подтверждения и назначает утверждающих для каждой политики.
Пользователь поддержки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Может запрашивать элементы каталога служб и управлять ими от имени других участников бизнес-группы. ■ Изменение владельца компьютера. 	Администратор арендатора назначает пользователя поддержки при создании или изменении бизнес-групп.
Бизнес-пользователь	<ul style="list-style-type: none"> ■ Может запрашивать элементы каталога служб, на которые пользователю предоставлены права. ■ Управление подготовленными ресурсами. 	Администратор арендатора назначает бизнес-пользователей, которые могут использовать ИТ-службы, при создании или изменении бизнес-групп.

Таблица 2-12. Роли и обязанности арендаторов (продолжение)

Роль	Обязанности	Способ назначения
Потребитель данных о работоспособности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Может просматривать результаты проверки. ■ Не может настраивать, изменять и удалять проверку. 	Администратор инфраструктуры как услуги назначает привилегии любой роли.
Администратор систем безопасности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создает разрешенный список для панели сообщений. 	Администраторы арендаторов могут в любое время назначать роли пользователям в арендаторе на вкладке Администрирование .

Роли пользователей и привилегии доступа Containers

С помощью ролей, назначенных для конкретных контейнеров, можно определять, кто может создавать и настраивать контейнеры посредством параметров на вкладке **Containers** в vRealize Automation, а также кто может добавлять и настраивать компоненты контейнера в схемах элементов посредством параметров на вкладке **Проектирование**.

Если включить Containers, две роли, связанные с контейнерами, отобразятся в списке ролей, которые может назначать пользователям и группам администратор арендатора vRealize Automation.

Роль пользователя	Описание
Администратор контейнеров	Пользователи и группы с этой ролью могут просматривать сведения на вкладке Контейнеры в vRealize Automation. Они могут использовать все возможности Containers, такие как настройка узлов, размещений и реестров. Они также могут создавать шаблоны и подготавливать контейнеры и приложения к настройке и проверке.
Архитектор контейнеров	Пользователи и группы с этой ролью могут использовать контейнеры как компоненты при создании и редактировании схем элементов в vRealize Automation. У них есть разрешение на просмотр сведений на вкладке Проект в vRealize Automation и работу со схемами элементов.

Дополнительные сведения об администрировании vRealize Automation и ролях пользователей см. в разделе [Роли и обязанности арендатора в vRealize Automation](#).

Администраторы арендаторов могут в любое время назначить одну или обе эти роли пользователям или группам в своем арендаторе на вкладке **Администрирование** в vRealize Automation.

User Details: Elen Iva

General Directory Groups Custom Groups Business Groups Entitled Items

First name: Elen
Last name: Iva
Email:
User name:
Domain:
Tenant:

Add roles to this User:

- ☐ Application Architect
- ☐ Approval Administrator
- ☐ Catalog Administrator
- ☒ Container Administrator
- ☒ Container Architect

Authorities Granted by Selected Roles.

- Access the blueprint and blueprint component design GUI.
- Assemble, edit and publish composite blueprints for the tenant.
- Consume and export content in the tenant context.
- Create and publish container services.
- Create, edit, import and publish content in the tenant context.
- Create, update and publish services, catalog items and actions shared across a Te...
- Manage containers hosts.
- Manage containers placements.
- Publish blueprint components for reuse in the tenant.

Администраторы инфраструктуры как услуги автоматически наследуют разрешения администраторов контейнеров на выполнение задач администрирования Containers.

Пользователи элементов каталогов, которые включают контейнеры, наследуют необходимые привилегии доступа к ресурсам, предоставляемым Containers. Они могут открывать и просматривать сведения об элементах, связанных с контейнерами, и выполнять с ними операции «второго дня».

Пользователи vRealize Automation, прошедшие проверку подлинности через VMware Identity Manager, получают доступ к Containers.

Членство в коллективной аренде и бизнес-группах vRealize Automation реализуется в Containers.

Каталог служб

Каталог служб представляет собой общий интерфейс для потребителей ИТ-служб, который используется для запроса необходимых служб и ресурсов, а также для управления ими.

Запрос элементов каталога и управление ими

Каталог позволяет использовать портал самообслуживания для запроса служб, а также дает возможность бизнес-пользователям управлять собственными подготовленными ресурсами.

Ниже приведен пример типичного жизненного цикла.

Катя, потребитель ИТ-служб, входит в консоль vRealize Automation. На вкладке **Каталог** она ищет предлагаемые службы, необходимые ей для работы. Элементы, доступные в каталоге, сгруппированы по категориям служб, поэтому она без труда находит то, что искала. Выбрав элемент каталога, Катя сможет просмотреть сведения о нем и перед отправкой запроса подтвердить, что именно эта служба ей необходима.

Когда Катя запрашивает элемент каталога, появляется форма, в которой она может указать информацию, например причину запроса, а также любые параметры запроса. Например, если она запрашивает виртуальную машину, она имеет возможность указать количество ЦП или объем дискового пространства такой машины. Если Катя не готова отправлять запрос, она может сохранить его и вернуться к нему позже.

После того как Катя отправит свой запрос, может потребоваться его подтверждение. На вкладке **Запросы** Катя может отслеживать выполнение своего запроса, в том числе его статус — «Ожидает подтверждения», «Выполняется» или «Завершен».

Если в результате обработки запроса выполняется подготовка элемента, он добавляется в список элементов Кати на вкладке **Элементы**. Здесь она может просматривать сведения об элементе и выполнять дополнительные действия с элементами. В примере с виртуальной машиной у нее есть возможность включать и выключать виртуальную машину, подключаться к ней с помощью удаленного рабочего стола, изменять ее конфигурацию для добавления дополнительных ресурсов и удалять ее, когда она больше не нужна. Она может выполнять действия на основании имеющихся прав, а также при наличии подтверждения, которое можно получить на основании гибких политик подтверждения.

Создание и публикация элементов каталога

Администраторы каталога и администраторы арендатора могут определять новые элементы каталога и публиковать их в каталоге служб. Администраторы арендатора и менеджеры бизнес-групп могут предоставлять право на новый элемент потребителям.

Как правило, элемент каталога содержит полную спецификацию подготавливаемого ресурса, а также процесса, инициируемого при запросе элемента. В нем также определяются параметры, доступные пользователю, который запрашивает элемент, например конфигурация виртуальной машины, срок действия аренды или любые дополнительные сведения, которые запрашивающий должен указать при отправке запроса.

Например, у Сергея есть привилегии на создание и публикацию схем элементов, включая программные компоненты и Все как услуга. После публикации схемы элементов Сергей, администратор каталога или администратор арендатора, отвечающий за управление каталогом, может настроить элемент каталога, в том числе выбрать значок и добавить элемент в службу каталога.

Чтобы сделать элемент каталога доступным для пользователей, администратор арендатора или менеджер бизнес-групп должен предоставить право на элемент пользователям и группам, у которых должен быть к нему доступ в каталоге служб.

Службы для каталога служб

С помощью служб элементы каталога упорядочиваются в связанные предложения, что облегчает поиск пользователями каталога служб необходимых им элементов каталога.

Например, предложения каталога могут быть распределены по следующим категориям: службы инфраструктуры, службы приложений и службы рабочих столов.

Администраторы арендаторов и администраторы каталогов могут указывать дополнительные сведения о службе, например время предоставления, группу поддержки и окно изменений. Хотя каталог и не обеспечивает обязательное применение соглашений об уровне обслуживания в отношении служб, эта информация доступна для бизнес-пользователей, которые выполняют поиск в каталоге служб.

Элементы каталога

Пользователи могут искать в каталоге служб элементы каталога, которые они имеют право запрашивать.

Некоторые элементы каталога приводят к подготовке элементов, которыми пользователь может управлять на протяжении всего жизненного цикла. Например, разработчик приложения может запросить хранилище как услугу, затем он может добавлять емкость, запрашивать резервное копирование и восстанавливать предыдущие резервные копии.

Другие элементы каталога не приводят к подготовке элементов. Например, пользователь сотового телефона может отправить запрос на дополнительные минуты в рамках тарифного плана мобильной связи. Запрос инициирует рабочий процесс, в результате которого в план добавляются минуты. Пользователь может отслеживать выполнение запроса, но не может управлять минутами после их добавления.

Некоторые элементы каталога доступны только для определенной бизнес-группы, другие элементы каталога совместно используются бизнес-группами одного арендатора.

Действия

Действия — это операции, выполняемые с подготовленными элементами.

Пользователи могут управлять своими подготовленными элементами на вкладке **Развертывания**. Для каждого развертывания всегда доступна команда **Действия > Просмотреть сведения**. Действия для развертывания будут доступны в меню **Действия** на этой странице сведений. Набор доступных действий зависят от типа развертывания и прав пользователя.

Права

С помощью прав определяется, какие пользователи и группы могут запрашивать определенные элементы каталога или выполнять определенные действия. Для разных бизнес-групп характерны разные права.

Диспетчеры бизнес-групп могут создавать права для групп, которыми они управляют. Администраторы арендатора могут создавать права для любой бизнес-группы в своем арендаторе. При создании права необходимо выбрать бизнес-группу и указать отдельных пользователей и отдельные группы в бизнес-группе для предоставления права.

Предоставить право можно на категорию службы целиком, что означает предоставление права на все элементы каталога в этой службе, в том числе на элементы, добавленные в службу после создания права. В право можно также добавить отдельные элементы каталога в службе. Службы не содержат действий. Действия должны добавляться в право индивидуально.

Для каждой службы, элемента каталога и действия, на которые предоставляется право, можно при необходимости указать политику подтверждения, которая будет применяться к запросам для такого элемента. Если право предоставляется на службу целиком и одновременно на определенный элемент каталога в этой службе, политика подтверждения для элемента каталога переопределяет политику для службы. Например, можно предоставить право на службу Cloud Infrastructure участникам бизнес-группы и разрешить им запрашивать любые ее элементы без политики подтверждения. Для определенного количества элементов каталога, которые требуют больших усилий по управлению их подготовкой, можно предоставить одно общее право и применить политику подтверждения только к этим элементам.

Действия, на которые предоставляется право пользователям, применяются ко всем элементам, которые поддерживают такие действия, и они не ограничиваются службами и действиями в рамках одного права. Например, если Катя (потребитель инфраструктурных служб) в рамках одного права может использовать «Схему элементов компьютера 1» и действие «Перенастроить», а в рамках другого права может использовать «Схему элементов компьютера 2», то она имеет право перенастраивать компьютеры, подготовленные из схемы элементов компьютера 1 и схемы элементов компьютера 2, при условии, что обе схемы позволяют выполнять такое действие.

Если для одной бизнес-группы существует несколько прав, можно установить их приоритетность. Когда пользователь делает запрос каталога, право и связанная с ним политика подтверждения, которая применяется, имеют наивысший приоритет и предоставляют пользователю доступ к такому элементу или действию.

Политики подтверждения

Политика подтверждения указывает, требуется ли пользователю каталога служб подтверждение от кого-либо в вашей организации для подготовки элементов в среде.

Политики подтверждения создаются администратором арендатора или администратором подтверждения. Могут создаваться политики для предварительной или последующей подготовки. Если настроено предварительное подтверждение, перед подготовкой запроса он должен быть подтвержден. В случае последующего подтверждения запрос должен быть подтвержден до предоставления подготовленного элемента запрашивающему пользователю.

Политики применяются к элементам, включенным в соответствующее право. Их можно применять к службам, элементам каталога, компонентам элемента каталога или действиям, в отношении которых утверждающий должен подтвердить или отклонить запрос на подготовку.

Если пользователь каталога служб запрашивает элемент, который предусматривает одну или несколько политик подтверждения, запрос на подтверждение отправляется утверждающим. В случае подтверждения выполняется последующая обработка запроса. В случае отклонения запрос отменяется, а пользователь каталога служб получает уведомление об отклонении.

Инфраструктура как услуга

С помощью инфраструктуры как услуги можно быстро выполнять моделирование и подготовку серверов и рабочих столов в рамках виртуальной и физической, частной и общедоступной, а также гибридной облачной инфраструктуры.

■ **Настройка структуры инфраструктуры**

Администратор инфраструктуры как услуги и администратор структуры отвечают за настройку структуры для обеспечения подготовки служб инфраструктуры. Настройка структуры осуществляется для всей системы и распространяется на все арендаторы.

■ **Конечные точки источников инфраструктуры**

К источникам инфраструктуры может относиться группа используемых для виртуализации вычислительных ресурсов или учетная запись для облачных служб.

■ Вычислительные ресурсы

Вычислительный ресурс — это объект, представляющий собой узел, кластер узла или пул на платформе виртуализации, в виртуальном центре обработки данных или области Amazon, где может выполняться подготовка компьютеров.

■ Сбор данных

vRealize Automation собирает данные из конечных точек источников инфраструктуры и их вычислительных ресурсов.

■ Группы структур

Администратор инфраструктуры как услуги может организовать вычислительные ресурсы виртуализации и облачные конечные точки в группы структур по типу и предназначению. Ресурсами в каждой группе структур управляет один или несколько администраторов структур.

■ Бизнес-группы

Бизнес-группа связывает набор служб и ресурсов с набором пользователей, как правило, в соответствии с направлением деятельности, подразделением или другой организационной единицей.

■ Префиксы компьютеров

Префиксы компьютеров используются для генерирования имен подготавливаемых компьютеров.

■ Резервирование ресурсов

Можно создать резервирование для выделения подготавливаемых ресурсов из группы структур в определенную бизнес-группу.

■ Настройка политик резервирования

Когда пользователь запрашивает компьютер, он может быть подготовлен в любом резервировании соответствующего типа, которое располагает достаточными ресурсами для компьютера. Можно применить политику резервирования к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований.

■ Схемы элементов компьютеров

Схема элементов, содержащая компонент компьютера, определяет рабочий процесс, используемый для подготовки компьютера, и содержит сведения о параметрах ЦП, памяти и хранилища. Схемы элементов определяют рабочий процесс, применяемый при подготовки компьютера, и включают в себя дополнительные данные подготовки, такие как расположение необходимых образов диска и объекты платформы виртуализации. В схемах элементов также можно задать разные политики, например относительно срока аренды. Кроме того, они могут включать в себя компоненты сети и безопасности, в том числе группы безопасности, политики или теги.

■ Аренда и реорганизация компьютеров


Различные варианты аренды и реорганизации компьютеров позволяют контролировать использование ресурсов и цены.

■ Масштабирование и перенастройка развертываний

Подготовленные развертывания можно масштабировать в соответствии с изменяющимися требованиями рабочих нагрузок. Для горизонтального масштабирования используются действия уменьшения или увеличения масштаба, для вертикального масштабирования используется действие перенастройки компьютера. Для регулирования масштаба и перенастройки используются права и политики подтверждения или создаются ограничения непосредственно в схемах элементов.

Настройка структуры инфраструктуры

Администратор инфраструктуры как услуги и администратор структуры отвечают за настройку структуры для обеспечения подготовки служб инфраструктуры. Настройка структуры осуществляется для всей системы и распространяется на все арендаторы.



Администратор инфраструктуры как услуги создает конечную точку для настройки доступа к источнику инфраструктуры. После установки соединения с источником инфраструктуры vRealize Automation собирает информацию о вычислительных ресурсах, доступных из данного источника. Затем администратор инфраструктуры как услуги может организовать имеющиеся ресурсы в виде групп структуры и назначить администратора структуры для управления каждой группой, а также конфигурацией, распространяющейся на разных арендаторов, например префиксами компьютеров.

Администратор структуры может создать резервирования для выделения ресурсов подготовки в группе структуры конкретным бизнес-группам, которые администратор арендатора создал на этапе настройки арендатора. Дополнительно администратор структуры может настроить резервирование, сеть или политики резервирования хранилища. Например, он может создать политику резервирования для контроля размещения подготовленных компьютеров.

После того как администратор структуры создаст резервирования, разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги могут создавать и публиковать схемы элементов компьютеров для повторного использования в схемах элементов приложений, а также сделать их доступными в каталоге служб для администраторов каталога.

Конечные точки источников инфраструктуры

К источникам инфраструктуры может относиться группа используемых для виртуализации вычислительных ресурсов или учетная запись для облачных служб.

Администратор инфраструктуры как услуги настраивает источник инфраструктуры, указывая информацию и учетные данные конечной точки, которые могут использоваться компонентом vRealize Automation для обмена данными с источником.

vRealize Automation собирает данные обо всех настроенных источниках инфраструктуры через равные промежутки времени.

Таблица 2-13. Примеры конечных точек источников инфраструктуры

Источник инфраструктуры	Конечные точки
vSphere	vCenter Server
vCloud Air	vCloud Air OnDemand или служба подписки
vCloud Director	vCloud Director Server
Amazon или OpenStack	Учетная запись для облачных служб
Hyper-V (SCVMM)	Сервер Microsoft System Center Virtual Machine Manager
KVM (RHEV)	Сервер Red Hat Enterprise Virtualization

Вычислительные ресурсы

Вычислительный ресурс — это объект, представляющий собой узел, кластер узла или пул на платформе виртуализации, в виртуальном центре обработки данных или области Amazon, где может выполняться подготовка компьютеров.

Администратор инфраструктуры как услуги может добавлять в группу структур вычислительные ресурсы и удалять их из нее. Вычислительный ресурс может принадлежать нескольким группам структур, в том числе группам, которыми управляют другие администраторы структур. После добавления вычислительного ресурса в группу структур администратор структуры может создавать на нем резервирования для определенных бизнес-групп. Пользователям в таких бизнес-группах затем может быть предоставлено право подготавливать компьютеры на этом вычислительном ресурсе.

С регулярной периодичностью собираются сведения о вычислительных ресурсах на каждой конечной точке источника инфраструктуры и о компьютерах, подготовленных на каждом вычислительном ресурсе.

Таблица 2-14. Примеры вычислительных ресурсов для источников инфраструктуры

Источник инфраструктуры	Вычислительный ресурс
vSphere (vCenter)	Узел либо кластер ESX или ESXi
Hyper-V (SCVMM)	Узел Hyper-V
KVM (RHEV)	Узел KVM
vCloud Director	Виртуальный центр обработки данных
Amazon AWS	Регион Amazon

Сбор данных

vRealize Automation собирает данные из конечных точек источников инфраструктуры и их вычислительных ресурсов.

Сбор данных осуществляется с регулярной периодичностью. Для каждого типа сбора данных задан интервал по умолчанию, который можно переопределить или изменить. Для каждого типа сбора данных также задан интервал времени ожидания по умолчанию, который можно переопределить или изменить.

Администраторы инфраструктуры как услуги могут вручную инициировать сбор данных для конечных точек источников инфраструктуры, а администраторы структур могут вручную инициировать сбор данных для вычислительных ресурсов.

Таблица 2-15. Типы сбора данных

Тип сбора данных	Описание
Сбор данных конечных точек источников инфраструктуры	<p>Обновление информации об узлах виртуализации, шаблонах и образах ISO для сред виртуализации. Обновление виртуальных центров обработки данных и шаблонов для vCloud Director. Обновление областей Amazon и компьютеров, подготовленных в областях Amazon</p> <p>Сбор данных конечных точек запускается каждые 4 часа.</p>
Сбор данных об иерархии	<p>Обновление данных о виртуальных машинах, использование ресурсов которыми связано с определенным вычислительным ресурсом, в том числе подробных сведений о сетях, хранилище и виртуальных машинах. Эти данные также включают в себя информацию о неуправляемых виртуальных машинах, подготовленных не с помощью vRealize Automation.</p> <p>Сбор данных об иерархии запускается каждые 24 часа.</p> <p>Интервал времени ожидания по умолчанию для сбора данных об иерархии составляет 2 часа.</p>
Сбор данных о состоянии	<p>Обновление данных о состоянии питания каждого компьютера, обнаруженного с помощью сбора данных об иерархии. Сбор данных о состоянии также предусматривает запись данных об отсутствующих компьютерах, управление которыми осуществляется с помощью vRealize Automation и которые не могут быть обнаружены на вычислительном ресурсе виртуализации или облачной конечной точке.</p> <p>Сбор данных о состоянии запускается каждые 15 минут.</p> <p>Интервал времени ожидания по умолчанию для сбора данных о состоянии составляет 1 час.</p>
Сбор данных о производительности (только для вычислительных ресурсов vSphere)	<p>Обновление данных о среднем уровне использования ресурсов ЦП, хранилища, памяти и сети для каждой виртуальной машины, обнаруженной с помощью сбора данных об иерархии.</p> <p>Сбор данных о производительности запускается каждые 24 часа.</p> <p>Интервал времени ожидания по умолчанию для сбора данных о производительности составляет 2 часа.</p>

Таблица 2-15. Типы сбора данных (продолжение)

Тип сбора данных	Описание
Сбор данных об инвентаризации сети и системы безопасности (только вычислительные ресурсы vSphere)	Обновление записи данных о сети и безопасности, связанных с vCloud Networking and Security и NSX, в частности информации о группах безопасности и балансировке нагрузки, для каждого компьютера, участвующего в сборе данных об иерархии.
Сбор данных WMI (только для вычислительных ресурсов на базе Windows)	Обновление записи данных управления для каждого компьютера под управлением Windows. Агент WMI должен быть установлен (как правило, на узле службы диспетчера) и включен для сбора данных с компьютеров под управлением Windows.

Группы структур

Администратор инфраструктуры как услуги может организовать вычислительные ресурсы виртуализации и облачные конечные точки в группы структур по типу и предназначению. Ресурсами в каждой группе структур управляет один или несколько администраторов структур.

Администраторы структур отвечают за создание резервирований на вычислительных ресурсах в своих группах для выделения структур определенным бизнес-группам. Группы структур создаются в определенном арендаторе, но их ресурсы могут быть сделаны доступными для пользователей, принадлежащих бизнес-группам во всех арендаторах.

Бизнес-группы

Бизнес-группа связывает набор служб и ресурсов с набором пользователей, как правило, в соответствии с направлением деятельности, подразделением или другой организационной единицей.

Управление бизнес-группами осуществляется в разделе **Администрирование > Пользователи и группы**, а сами эти группы используются при создании резервирований и предоставлении пользователям прав на элементы в каталоге служб.

Для запроса элементов каталога пользователь должен быть участником бизнес-группы, которая имеет право на запрос соответствующих элементов. У бизнес-группы может быть доступ к элементам каталога, относящимся конкретно к данной группе, и к элементам каталога, которые являются общими для бизнес-групп одного арендатора. В инфраструктуре как услуге у каждой бизнес-группы есть одно или несколько резервирований, которые определяют, на каких вычислительных ресурсах могут подготавливаться компьютеры, запрошенные этой группой.

У бизнес-группы должен быть по крайней мере один диспетчер бизнес-группы, который следит за использованием ресурсов для этой группы и обычно выполняет функции утверждающего по запросам каталога. Бизнес-группы могут включить пользователей поддержки. Пользователи поддержки могут запрашивать компьютеры и управлять ими от имени других участников группы. Диспетчеры бизнес-групп также могут отправлять запросы от имени своих пользователей. Пользователь может быть участником нескольких бизнес-групп и в разных группах может иметь разные роли.

Префиксы компьютеров

Префиксы компьютеров используются для генерирования имен подготавливаемых компьютеров.

Каждой бизнес-группе, которая будет использовать ресурсы инфраструктуры как услуги, следует назначить префикс компьютера по умолчанию. Каждая схема элементов должна иметь префикс компьютера или использовать префикс группы по умолчанию.

При создании схемы элементов или изменении бизнес-группы предоставляются только префиксы компьютеров, применимые к текущему арендатору.

Администраторы структур отвечают за управление префиксами компьютеров. Префикс — это базовое имя, за которым должен следовать счетчик, включающий в себя заданное количество цифр. Например, при использовании префикса «g1dw», который относится к группе 1 и рабочей станции разработчика, со счетчиком из трех цифр имена компьютеров будут такие: g1dw001, g1dw002 и т. д. Для префикса также можно указать, с какой цифры должен начинаться счетчик вместо единицы.

Если бизнес-группа не предназначена для подготовки ресурсов инфраструктуры как услуги, при создании такой группы администраторы арендатора не должны назначать ей префикс компьютера по умолчанию. Если бизнес-группа предназначена для подготовки ресурсов инфраструктуры как услуги, администраторы арендатора должны назначить ей один из существующих префиксов компьютера по умолчанию. Такое назначение не ограничивает разработчиков в выборе другого префикса при создании схем элементов. Администратор арендатора может в любой момент изменить префикс по умолчанию для бизнес-группы. Новый префикс по умолчанию будет использоваться в будущем и не влияет на ранее подготовленные компьютеры.

Резервирование ресурсов

Можно создать резервирование для выделения подготавливаемых ресурсов из группы структур в определенную бизнес-группу.

При виртуальном резервировании выполняется выделение части ресурсов памяти, ЦП и хранилища определенного вычислительного ресурса для использования бизнес-группой.

При облачном резервировании предоставляется доступ к службам подготовки учетной записи для облачных служб (в случае использования Amazon AWS) или к виртуальному центру обработки данных (в случае использования vCloud Director) для использования бизнес-группой.

Бизнес-группа может иметь несколько резервирований на одном вычислительном ресурсе или на разных вычислительных ресурсах, а также любое количество резервирований, содержащих любое количество компьютеров.

Вычислительный ресурс может также содержать несколько резервирований для нескольких бизнес-групп. Выполнив несколько виртуальных резервирований, можно зарезервировать больше ресурсов, чем физически доступно на вычислительном ресурсе. Например, если в хранилище доступно 100 ГБ дискового пространства, администратор структуры может создать одно резервирование на 50 ГБ и другое резервирование с тем же путем на 60 ГБ. Можно выполнять подготовку компьютеров с помощью любого из этих резервирований, пока на узле хранилища есть достаточно ресурсов.

Настройка политик резервирования

Когда пользователь запрашивает компьютер, он может быть подготовлен в любом резервировании соответствующего типа, которое располагает достаточными ресурсами для компьютера. Можно применить политику резервирования к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований.

Политику резервирования можно использовать с целью сбора ресурсов в группы для разных уровней обслуживания или с целью обеспечения легкого доступа к ресурсу определенного типа для определенной цели. Когда пользователь запрашивает компьютер, он может быть подготовлен в любом резервировании соответствующего типа, которое располагает достаточными ресурсами для компьютера. Следующие сценарии содержат несколько примеров возможного использования политик резервирования.

- Чтобы убедиться, что подготовленные компьютеры размещаются в резервированиях с конкретными устройствами, которые поддерживают технологию NetApp FlexClone.
- Чтобы ограничить подготовку облачных компьютеров определенным регионом, содержащим образ компьютера, который необходим для конкретной схемы.
- В качестве дополнительных средств использования модели выделения с повременной оплатой для типов компьютеров, которые поддерживают эту возможность.

Примечание Резервирования, определенные для конечных точек vCloud Air и конечных точек vCloud Director, не поддерживают использование профилей сети для подготавливаемых компьютеров.

В политику резервирования можно добавить несколько резервирований, однако резервирование может принадлежать только одной политике. Одну политику резервирования можно назначить нескольким схемам элементов. Схема элементов может содержать только одну политику резервирования.

Политика резервирования может включать в себя резервирования разных типов, но при выборе резервирования для конкретного запроса учитываются только резервирования, которые соответствуют типу схемы элементов.

Политики резервирования предоставляют дополнительные средства управления обработкой запросов на резервирование. Можно применить политику резервирования к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований.

Схемы элементов компьютеров

Схема элементов, содержащая компонент компьютера, определяет рабочий процесс, используемый для подготовки компьютера, и содержит сведения о параметрах ЦП, памяти и хранилища. Схемы элементов определяют рабочий процесс, применяемый при подготовке компьютера, и включают в себя дополнительные данные подготовки, такие как расположение необходимых образов диска и объекты платформы виртуализации. В схемах элементов также можно задать разные политики, например относительно срока аренды. Кроме того, они могут включать в себя компоненты сети и безопасности, в том числе группы безопасности, политики или теги.

Схема элементов компьютера, как правило, содержит только один компонент компьютера и связанные с ним элементы сети и безопасности. Ее можно опубликовать как автономную схему элементов и сделать доступной для пользователей в каталоге служб. Тем не менее, опубликованные схемы элементов компьютера также становятся доступными для повторного использования в библиотеке проектирования. Кроме того, можно собрать несколько схем элементов компьютера, а также компоненты Программное обеспечение и схемы элементов Все как услуга, чтобы создавать более сложные схемы элементов приложения. Благодаря этому пользователям можно предоставлять элементы каталога, которые содержат несколько компьютеров, функции сети и безопасности и ПО с полной поддержкой жизненного цикла, а также настраиваемые возможности Все как услуга.

Примером виртуальной схемы элементов может служить схема, определяющая рабочую станцию разработчика под управлением Windows 7 с одним ЦП, 2 ГБ памяти и хранилищем емкостью 30 ГБ. Облачная схема элементов может определять образ веб-сервера под управлением Red Hat Linux с малым типом экземпляра, одним ЦП, 2 ГБ памяти и хранилищем емкостью 160 ГБ.

Схемы элементов могут быть доступны отдельной бизнес-группе или всем бизнес-группам в арендаторе. Это зависит от того, какие права заданы для опубликованной схемы элементов.

В компонент компьютера в схеме элементов можно добавить настраиваемые свойства, чтобы задать атрибуты компьютера или переопределить характеристики по умолчанию. Кроме того, можно добавить группы свойств, чтобы удобнее было указывать совокупности настраиваемых свойств.

Аренда и реорганизация компьютеров

Различные варианты аренды и реорганизации компьютеров позволяют контролировать использование ресурсов и цены.

Аренда обеспечивает доступ к компьютеру в течение ограниченного времени.

Реорганизация развертывания позволяет выявить нерационально используемые ресурсы и изъять их у текущих владельцев.

Аренда компьютеров

При необходимости схема элементов может определять срок действия аренды для компьютеров, подготовленных из такой схемы.

Если в схеме элементов не указан период аренды, подготовка компьютеров из такой схемы осуществляется без срока действия. Если в схеме элементов для срока действия аренды указано одно значение, подготовка компьютеров из такой схемы осуществляется со сроком действия, который определяется в соответствии со сроком действия аренды в схеме. Срок действия рассчитывается на основе времени запроса, а не на основе момента подготовки компьютера.

Если в схеме элементов указан диапазон возможных значений срока действия аренды, пользователь при отправке запроса компьютера может выбрать необходимый срок действия аренды из такого диапазона. Запросы компьютера могут требовать подтверждения в зависимости от запрошенного срока действия аренды, но только в том случае, если используется условие "Всегда".

Когда срок действия аренды на компьютер истекает, компьютер выключается. Когда заканчивается период архивации, компьютер уничтожается. Архивированный компьютер можно повторно активировать, установив более поздний срок действия для продления аренды, а затем выполнив его повторное включение.

Владельцам компьютеров и диспетчерам бизнес-групп можно отправлять сообщения электронной почты с уведомлением о том, что срок действия аренды компьютера скоро истечет, а затем о том, что срок действия аренды истек. См. [Настройка даты для уведомления электронной почты об истечении срока действия компьютера](#) и [Настройка шаблонов для автоматической отправки электронной почты в инфраструктуре как услуге](#).

Пользователям можно предоставить право запрашивать продление аренды в любой момент до истечения срока ее действия. Диспетчер бизнес-группы или пользователь поддержки может также изменить срок действия для компьютера после выполнения его подготовки.

Обзор реорганизации

С помощью метрик можно выявлять недостаточно задействованные компьютеры, которые, возможно, следует реорганизовать.

Для сортировки и фильтрации сведений о метриках по всем вашим компьютерам вы можете использовать метрики решения vRealize Automation. Или же в конечной точке vRealize Operations Manager можно настроить метрики и индикаторы работоспособности для виртуальных машин vSphere.

Выберите соответствующее развертывание и отправьте владельцам компьютеров запрос на реорганизацию. У владельца компьютера есть фиксированный период времени, чтобы ответить на этот запрос. Если компьютер все еще используется в развертывании, владелец может остановить процесс реорганизации и продолжить использование компьютера. Если компьютер больше не нужен, владелец может освободить его под реорганизацию. В таком случае аренда компьютера прекращается. Если владелец своевременно не отвечает, вводится в действие аренда, определяемая администратором. Если владелец продолжает бездействовать, питание компьютера выключается в новый срок действия, компьютер реорганизуется, и ресурсы освобождаются.

Масштабирование и перенастройка развертываний

Подготовленные развертывания можно масштабировать в соответствии с изменяющимися требованиями рабочих нагрузок. Для горизонтального масштабирования используются действия уменьшения или увеличения масштаба, для вертикального масштабирования используется действие перенастройки компьютера. Для регулирования масштаба и перенастройки используются права и политики подтверждения или создаются ограничения непосредственно в схемах элементов.

Уменьшение или увеличение масштаба

После подготовки развертывания можно подстроиться под изменяющиеся требования рабочих нагрузок, увеличивая или уменьшая количество экземпляров компонентов виртуальных машин или облачных компьютеров в развертывании. Например, развернуто трехуровневое банковское приложение с кластерным узлом сервера приложений, узлом базы данных и узлом подсистемы балансировки нагрузки. Требования изменяются и выясняется, что два экземпляра узла сервера приложений не могут обрабатывать весь трафик. Но так как в вашей схеме элементов поддерживаются до десяти экземпляров сервера приложений,

вы имеете право выполнять действия масштабирования и можете увеличить масштаб своего приложения. Перейдите к подготовленному элементу приложения в vRealize Automation и выберите действие увеличения масштаба, чтобы добавить еще один экземпляр узла сервера приложений в развертывание. В vRealize Automation подготавливается новый компьютер, устанавливается компонент приложения и обновляется подсистема балансировки нагрузки, чтобы приложение отвечало возросшим требованиям.

Если требования снизятся, масштаб развертывания можно уменьшить. Первыми удаляются компьютеры и программные компоненты, добавленные позднее всех, а компоненты сети и безопасности обновляются таким образом, что развернутое приложение не использует ненужные ресурсы.

Таблица 2-16. Поддержка масштабируемых компонентов

Тип компонента	Поддерживаемые	Примечания
Компоненты компьютера	Да	Увеличение масштаба позволяет подготовить дополнительные экземпляры компьютеров, а при уменьшении масштаба компьютеры удаляются в порядке, обратном подготовке.
Компоненты программного обеспечения	Да	Компоненты программного обеспечения подготавливаются или удаляются вместе с масштабируемыми компьютерами, а сценарии обновления жизненного цикла выполняются для всех компонентов программного обеспечения, которые зависят от компонентов масштабируемого компьютера.
Компоненты сети и безопасности	Да	<p>Компоненты сети и безопасности, включая подсистемы балансировки нагрузки, группы и теги безопасности NSX, обновляются для новой конфигурации развертывания.</p> <p>Масштабирование влияет на сеть и безопасность, в том числе на подсистему балансировки нагрузки и настройки развертывания. При масштабировании развертывания, в котором содержится один или несколько узлов, связанные компоненты сети NSX обновляются. Например, если компонент сети «NAT по требованию» связан с развертыванием, правила NAT обновляются в соответствии с запросом масштабирования.</p> <p>При масштабировании развертывания, в котором содержится связанная подсистема балансировки нагрузки, эта подсистема автоматически настраивается так, чтобы в нее включались добавляемые компьютеры или чтобы останавливались компьютеры подсистем балансировки нагрузки, на которых планируется разрыв подключения.</p> <p>При увеличении масштаба развертывания, в котором содержится подсистема балансировки нагрузки, в эту подсистему добавляются дополнительные IP-адреса. В зависимости от того, уменьшается или увеличивается масштаб, виртуальные машины добавляются или удаляются в подсистеме балансировки нагрузки и сохраняются или удаляются в базе данных Инфраструктура как услуга.</p>
Компоненты Все как услуга	Нет	Компоненты Все как услуга не подлежат масштабированию и не обновляются во время операции масштабирования. Если в схеме элементов используются компоненты Все как услуга, можно создать действие ресурсов, которое пользователи могут запустить после операции масштабирования, чтобы масштабировать или обновить компоненты Все как услуга необходимым образом. Кроме того, масштабирование можно отключить путем точной настройки количества экземпляров, доступных каждому компоненту компьютера.
Вложенные схемы элементов	Да	Поддерживаемые компоненты во вложенных схемах элементов могут обновляться только в случае создания явных зависимостей от компонентов масштабируемого компьютера. Явные зависимости создаются путем рисования линий зависимости на холсте проекта.

При увеличении масштаба развертывания vRealize Automation выделяет запрашиваемые ресурсы в текущем резервировании до продолжения выполнения операции. Если масштабирование выполнено частично, то есть не удалось подготовить один или более элементов в соответствии с выделенными ресурсами, ресурсы не возвращаются и не становятся доступными для новых запросов. Выделенные ресурсы, не использованные из-за сбоя масштабирования, называются обособленными ресурсами. Можно попытаться исправить частично успешные операции, выполнив повторное масштабирование. Однако нельзя выполнить масштабирование развертывания до его текущего размера, и исправление частично успешного масштабирования таким образом не отменит выделение обособленных ресурсов. Можно просмотреть окно со сведениями о выполнении запроса и понять, какие задачи и на каких узлах дали сбой. Это поможет решить, стоит ли исправлять частично успешное масштабирование с помощью новой операции масштабирования. Неудачные и частично успешные операции масштабирования не влияют на функциональность исходного развертывания, вы можете продолжать использовать элементы каталога во время устранения неполадок.

При кластерном развертывании, в котором развертывание, созданное из схемы элементов, содержит несколько виртуальных машин, масштабирование не выполняется, если в этой схеме элементов используется настраиваемое свойство имени узла, но не содержится значение префикса компьютера. Чтобы избежать этой проблемы, параметр префикса компьютера можно использовать в определении схемы элементов. В противном случае функция масштабирования попытается использовать одно и то же имя узла для каждой виртуальной машины в данном кластере. Дополнительные сведения см. в статье 2148213 базы знаний VMware по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2148213>.

Увеличение или уменьшение масштаба с помощью перенастройки

После подготовки виртуальной машины или облачного компьютера vSphere, vCloud Air либо vCloud Director можно подстроиться под изменяющиеся требования рабочих нагрузок, запросив перенастройку компьютера для увеличения или уменьшения требований к ресурсам компьютера, таким как процессор, память, хранилище и сеть. Также можно добавлять, изменять или удалять настраиваемые свойства и изменять описания. Можно запросить настройку компьютеров, которые находятся в состоянии «Включено» или «Отключено», для масштабирования.

При перенастройке виртуальной машины или облачного компьютера для увеличения масштаба перед продолжением vRealize Automation выделяет запрашиваемые ресурсы в текущем резервировании. Если ресурсы недоступны, происходит сбой перенастройки компьютера. Если запрос перенастройки компьютера завершается ошибкой, выделенные ресурсы для увеличения масштаба освобождаются и становятся доступны для новых запросов. При перенастройке виртуальной машины или облачного компьютера для уменьшения масштаба ресурсы становятся недоступными для новых запросов, если перенастройка не завершается успешно.

Таблица 2-17. Необходимые права для сценариев, в которых требуется перенастроить компьютеры для масштабирования (только vSphere, vCloud Air и vCloud Director)

Владельцу виртуальной машины и облачного компьютера требуется...	Необходимые права
Запустить перенастройку для масштабирования сразу после указания необходимых подтверждений.	Перенастроить
Указать дату и время запуска перенастройки для масштабирования.	Перенастроить

Таблица 2-17. Необходимые права для сценариев, в которых требуется перенастроить компьютеры для масштабирования (только vSphere, vCloud Air и vCloud Director) (продолжение)

Владельцу виртуальной машины и облачного компьютера требуется...	Необходимые права
Изменить расписание перенастройки для масштабирования, так как запрос не был подтвержден до окончания запланированного времени.	Перенастроить
Повторить невыполненный запрос перенастройки.	Выполнить перенастройку
Отменить невыполненный запрос перенастройки.	Отменить перенастройку
Отменить запрос запланированной перенастройки.	Отменить перенастройку

Схемы элементов и действия ресурсов Все как услуга

Разработчики архитектуры Все как услуга могут использовать возможности Все как услуга для создания схем элементов и их публикации в каталоге служб. Они также могут создавать и публиковать выполняемые после подготовки операции, которые пользователи могут выполнять в отношении подготовленных элементов.

Создание схем элементов и действий Все как услуга

Схемы элементов и действия ресурсов Все как услуга позволяют предложить новые способы подготовки, запросы и действия, а также опубликовать их в общем каталоге в качестве его элементов.

Для запросов или подготовки можно создавать схемы элементов и действия Все как услуга. Схемы элементов Все как услуга для запросов не используются для подготовки элементов и не предлагают возможность выполнения операций, которые можно выполнять после подготовки. Примерами схем элементов Все как услуга для запросов могут быть схемы для отправки электронной почты, создания отчетов, выполнения сложных расчетов и т. п. Результатом использования схемы элементов Все как услуга является подготовленный элемент. Можно создать настраиваемый ресурс для доступа к элементам на вкладке **Развертывания** и управления ими.

Для определения спецификации Все как услуга необходимо создать схему элементов и опубликовать ее как элемент каталога. После публикации элемента его необходимо добавить в категорию службы. Для этого можно воспользоваться уже существующей службой или создать новую. Администратор арендатора или диспетчер бизнес-группы может предоставить определенным пользователям доступ к службе целиком или только к элементу каталога.

Создав настраиваемый ресурс для подготовленного элемента, можно создать действия ресурса, которые потребители смогут выполнять после подготовки. Действия ресурса также можно создать для элемента, подготовленного другим источником (не на основе схемы элементов Все как услуга), например Инфраструктура как услуга. В этом случае сперва необходимо создать сопоставление ресурсов и определить тип элемента каталога.

Дополнительные сведения см. в разделе [Создание схем элементов и действий ресурсов Все как услуга](#).

Настраиваемые ресурсы

Чтобы создать схему элементов Все как услуга для подготовки с возможностью доступа к подготовленным элементам и управления ими, необходимо создать настраиваемый ресурс. Настраиваемые ресурсы обозначают элементы для подготовки, с помощью которых можно определить доступные потребителям операции, выполняемые после подготовки.

Создав настраиваемый ресурс, можно определить новый тип подготовленного элемента и сопоставить его с существующим типом объекта vRealize Orchestrator. Типы объектов vRealize Orchestrator — это объекты, предоставляемые через интерфейсы API подключаемых модулей vRealize Orchestrator. Настраиваемый ресурс — это выходной тип рабочего процесса схемы элементов для подготовки, который также может быть входным типом для рабочего процесса действий ресурса.

Например, если у вас запущен экземпляр vCenter Server, а подключаемый модуль vCenter Server настроен на работу с vRealize Orchestrator, все типы объектов, предоставляемые через интерфейс API vCenter Server, будут доступны в vRealize Orchestrator. Подключаемый модуль vCenter Server предоставляет объекты иерархии vSphere в иерархию vRealize Orchestrator. К объектам иерархии vSphere относятся центры обработки данных, папки, узлы ESXi, виртуальные машины и устройства, пулы ресурсов и т. п. В отношении этих объектов можно выполнять различные операции. Например, можно создавать, клонировать и удалять виртуальные машины.

Для получения дополнительных сведений о типах объектов vRealize Orchestrator, доступных посредством интерфейса API vCenter Server, см. *Справочник по интерфейсу API подключаемого модуля vCenter Server для vCenter Orchestrator*.

Сопоставление ресурсов

Чтобы управлять ресурсами, которые подготавливаются не в Все как услуга, можно создать сопоставления ресурсов между типом ресурсов каталога vRealize Automation и типом иерархии vRealize Orchestrator.

Например, нужно создать действие, чтобы пользователи могли делать снимки своих компьютеров Amazon. Чтобы это действие сработало в инициализированном компьютере Amazon, трем задействованным компонентам — Все как услуга, vRealize Orchestrator и IaaS — требуется общий язык. Вы создаете его, добавив сопоставление ресурсов в компонент Все как услуга, запускающий сценарий или рабочий процесс vRealize Orchestrator, чтобы сопоставить тип ресурса IaaS Cloud Machine с типом иерархии AWS:EC2Instance vRealize Orchestrator.

vRealize Automation выполняет сопоставление ресурсов, а также предоставляет основные сценарии и рабочие процессы vRealize Orchestrator для компьютеров vSphere, vCloud Director и vCloud Air.

Схемы элементов Все как услуга

Схема элементов Все как услуга — это полная спецификация ресурса.

С помощью схем элементов Все как услуга можно опубликовать предварительно определенные и настраиваемые рабочие процессы vRealize Orchestrator как элементы каталога (для подготовки или запросов). Схемы элементов для запросов выполняют рабочие процессы без подготовки. В таких схемах нет возможности управлять подготовленными элементами. Чтобы создать схему элементов для подготовки, выходной параметр рабочего процесса необходимо указать как настраиваемый ресурс. После этого возможно назначить действия ресурса, которые можно выполнять после подготовки.

Действия ресурса

Вы можете создать действия настраиваемого ресурса и настроить доступные потребителям операции, которые можно выполнять после подготовки.

Чтобы создать такие операции, рабочие процессы vRealize Orchestrator необходимо опубликовать как действия ресурса. Чтобы создать действие ресурса для элемента, подготовленного с помощью Все как услуга, настраиваемый ресурс следует использовать как входной параметр рабочего процесса. Чтобы создать действие ресурса для элемента, подготовленного с помощью другого источника (не Все как услуга), как входной параметр рабочего процесса следует использовать сопоставление ресурсов. Созданные действия ресурса появляются в раскрывающемся меню подготовленных элементов **Действия** на вкладке **Элементы**.

Общие компоненты

В состав vRealize Automation входит несколько общих компонентов наряду с каталогом служб и источниками элементов каталога, например инфраструктура как услуга и Все как услуга.

Уведомления


Можно отправлять автоматические уведомления относительно нескольких типов событий, например при успешном выполнении запроса каталога или при необходимости в подтверждении.

Администраторы системы могут настраивать глобальные почтовые серверы, которые обрабатывают уведомления, отправляемые по электронной почте. Администраторы арендатора могут переопределять используемые по умолчанию серверы системы и добавлять собственные серверы, если не заданы глобальные серверы.

Администраторы арендатора выбирают события, при которых пользователям арендатора отправляются уведомления. Каждый компонент, например каталог служб или инфраструктура как услуга, может определять события, вызывающие отправку уведомлений, но ни одно из них не выбрано по умолчанию.

Каждый пользователь может включать и выключать получение уведомлений. Пользователи либо получают все уведомления, настроенные администратором арендатора, либо не получают их вовсе, тонкая настройка того, какие уведомления нужно получать, отсутствует.

Некоторые сообщения электронной почты содержат ссылки, которые пользователи могут использовать для ответа на уведомление. Например, уведомление о требующем подтверждения запросе может содержать одну ссылку для подтверждения запроса и вторую ссылку для его отклонения. Когда пользователь щелкает одну из ссылок, открывается новое сообщение электронной почты с автоматически сгенерированным содержимым. Чтобы выполнить подтверждение, пользователь может отправить сообщение электронной почты.



Фирменная символика

Каждый арендатор может изменить внешний вид страниц консоли vRealize Automation и входа.


Системные администраторы управляют фирменной символикой, используемой по умолчанию для всех арендаторов. Администратор арендатора может изменить фирменную символику портала, в том числе страницы входа, эмблему, цвет фона, а также содержимое заголовка и нижнего колонтитула. Если фирменная символика арендатора была изменена, администратор арендатора может в любой момент восстановить системные параметры, которые используются по умолчанию.

Возможности расширения жизненного цикла

Архитектура средства vRealize Automation предусматривает возможность расширения. В средстве vRealize Automation предусмотрены разнообразные параметры конфигурации и инструменты, которые подойдут для различных вариантов расширения.

Варианты расширения vRealize Automation

vRealize Automation представляет собой гибкую платформу управления облачными системами с возможностями настройки и масштабирования на многих уровнях.



Использование существующей и будущей инфраструктуры

Средство vRealize Automation поддерживает различные виды инфраструктуры и способы подготовки.

Администраторы инфраструктуры как услуги могут выполнять интеграцию с несколькими источниками инфраструктуры, включая виртуальные гипервизоры, например vSphere, Hyper-V, KVM (RHEV) и др., общедоступные облака, в том числе VMware vCloud ® Air™ и Amazon AWS, и физическую инфраструктуру.

Авторы схем элементов могут управлять большим количеством параметров компьютеров, в том числе способами подготовки, путем настройки схем элементов для разных типов инфраструктуры.

Полный список поддерживаемых типов инфраструктуры и способов подготовки см. в разделе *Матрица поддержки vRealize Automation*. Сведения о настройке схем элементов инфраструктуры см. в разделе *Настройка vRealize Automation*.

Настройка служб для бизнеса

Благодаря консоли vRealize Automation администраторы могут настраивать политики для бизнеса и пользователей через веб-интерфейс пользователя без необходимости написания кода.

Эти политики для бизнеса включают в себя права и подтверждения для каталога служб, политики резервирования ресурсов для инфраструктуры и многое другое.

Дополнительные сведения о задачах настройки, которые можно выполнять с помощью консоли vRealize Automation, см. в разделе [Проектирование схем элементов](#).

С помощью настраиваемых свойств создатели схемы элементов компьютеров могут определять дополнительные свойства компьютеров или переопределять их стандартные атрибуты для разных целей.

Дополнительные сведения об использовании и конфигурации настраиваемых свойств см. в разделе [Управление каталогом служб](#).

Увеличение возможностей vRealize Automation за счет использования рабочих процессов на основе событий

Для запуска рабочих процессов vRealize Orchestrator на основе событий можно использовать подписки на рабочий процесс.

vRealize Automation предоставляет темы событий, на которые можно подписаться, запустив настраиваемые рабочие процессы vRealize Orchestrator, если ресурс Инфраструктура как услуга подготовлен или изменен.

Интеграция со сторонними системами управления

Подготовка нового компьютера или вывод его из эксплуатации, особенно если дело касается критически важных систем, обычно связано со взаимодействием с разными системами управления, включая DNS-серверы, подсистемы балансировки нагрузки, базы данных CMDB, системы управления IP-адресами и другие системами.

Администраторы могут применять настраиваемую логику (называется рабочими процессами) на разных предварительно определенных этапах жизненного цикла инфраструктуры как услуги. Эти рабочие процессы могут обращаться к vRealize Orchestrator для двусторонней интеграции с внешними системами управления.

Добавление новых ИТ-служб и создание действий

С помощью средства Все как услуга разработчики архитектуры Все как услуга могут определять новые службы и операции управления в подготовленных ресурсах.

Средство vRealize Automation предоставляет ряд операций управления, которые можно выполнять на компьютерах. Возможно, в вашей организации необходимо добавить новые параметры в стандартные меню компьютеров инфраструктуры как услуги, например создание резервной копии компьютера или выполнение проверки системы защиты.

Кроме того, эта возможность может пригодиться для обнаружения абсолютно новых служб в каталоге служб, чтобы пользователи могли выполнять автоматизацию других инициатив непосредственно через портал. При помощи средства Все как услуга разработчики архитектуры Все как услуга могут создавать схемы элементов службы для хранилища как услуги, сетевых служб и практически любых ИТ-служб.

Сведения о создании элементов каталога см. в разделе [Проектирование схем элементов и действий ресурсов Все как услуга](#).

Вызов служб vRealize Automation из внешних приложений

Иногда в организации может возникнуть необходимость работы с vRealize Automation программно, а не через консоль vRealize Automation.

Для таких сценариев в интерфейсе API vRealize Automation предусмотрен стандартизированный безопасный интерфейс RESTful для доступа к облаку и взаимодействия с ним, управляемый с помощью бизнес-политик для таких потребителей, как пользователи, инфраструктура, устройства и приложения.

Все схемы элементов, включая созданные через Все как услуга, автоматически открываются через интерфейс API службы vRealize Automation.

Распределенное выполнение

Все основные рабочие процессы vRealize Automation выполняются в среде распределенного выполнения.

Среда выполнения vRealize Automation состоит из одного или нескольких экземпляров DEM Worker, которые могут выполнять любой рабочий процесс, установленный на процессоре ядра системы. Можно добавить дополнительные экземпляры Worker, если это необходимо для масштабирования, повышения доступности и распределения.

С помощью навыков можно связать экземпляры DEM и рабочие процессы, ограничив выполнение определенного рабочего процесса конкретным экземпляром DEM или набором экземпляров DEM с соответствующими навыками. С определенным рабочим процессом или DEM можно связать любое количество или любую комбинацию навыков. Например, выполнение рабочего процесса может быть ограничено конкретным центром обработки данных или средами, которые поддерживают конкретный интерфейс API, необходимый для рабочего процесса. Средство vRealize Automation Designer и программа командной строки CloudUtil предоставляют возможности для сопоставления навыков с экземплярами DEM и рабочими процессами.

Дополнительные сведения о распределенном выполнении и работе с навыками см. в разделе *Увеличение жизненного цикла*.

Установка и настройка vRealize Automation для сценария Rainpole

В документе *Установка и настройка vRealize Automation для сценария Rainpole* содержатся инструкции по установке и настройке vRealize Automation для вымышленной компании под названием Rainpole.

В сценарии Rainpole администратор vSphere устанавливает минимальное развертывание vRealize Automation в среде vSphere. После установки администратор входит в консоль vRealize Automation и запрашивает элемент каталога, который настраивает среду Rainpole для подготовки и управления компьютерами vSphere в экспериментальном развертывании.

После освоения экспериментальной среды Rainpole администратор vSphere настраивает vRealize Automation в качестве среды разработки. Администратор подготавливает Rainpole, чтобы группа архитекторов могла создавать и тестировать схемы элементов для импорта в производственную среду.

Целевая аудитория

Эта информация предназначена для администраторов vSphere, которым необходимо установить минимальное развертывание vRealize Automation для использования в качестве экспериментальной среды или среды разработки.

Глоссарий VMware Technical Publications

VMware Technical Publications предоставляет глоссарий с терминами, которые могут быть незнакомы читателю. Определения терминов, используемых в технической документации VMware, можно найти на странице <http://www.vmware.com/support/pubs>.

Установка и настройка экспериментального развертывания vRealize Automation для Rainpole

Rainpole является сценарием, в котором администратору vSphere необходимо установить минимальное развертывание vRealize Automation в существующей среде vSphere. Используйте мастер установки, чтобы установить vRealize Automation и создать элементы каталога первоначального содержания, которые позволяют быстро настроить среду для использования в качестве экспериментальной.

Экспериментальная среда не подходит для производства. После выполнения экспериментального развертывания настройте ее в качестве среды разработки, в которой вы и ваша ИТ-команда будут создавать и тестировать схемы элементов. Можно экспортировать схемы элементов и другие элементы проектирования из среды разработки в производственную среду.

Процедура

1. Сценарий: подготовка к установке vRealize Automation для Rainpole

Администратор vSphere может подготовить среду vSphere для установки минимального развертывания vRealize Automation.

2. Сценарий: установка vRealize Automation для Rainpole

Администратору vSphere необходимо установить vRealize Automation в качестве экспериментальной среды и среды разработки. Установите минимальное развертывание vRealize Automation и с помощью мастера установки создайте первоначальное содержимое для экспериментальной среды.

3. Сценарий: работа с ресурсами vSphere для подготовки компьютера в Rainpole


Администратор vSphere, который создает шаблоны для vRealize Automation, может использовать веб-клиент vSphere для подготовки к клонированию компьютеров CentOS в vRealize Automation.

4. Сценарий: запрос первоначального содержимого экспериментальной среды Rainpole

Используя привилегии администратора конфигурации, можно запросить элемент каталога, чтобы быстро заполнить среду Rainpole и оценить экспериментальное развертывание vRealize Automation.


Сценарий: подготовка к установке vRealize Automation для Rainpole

Администратор vSphere может подготовить среду vSphere для установки минимального развертывания vRealize Automation.



[Вы находитесь здесь.](#)

Перед началом установки необходимо создать ведомости для записи важных переменных среды и параметров для последующего использования. Подготовьте среду к установке Rainpole, создав учетные данные vSphere и записи DNS. Затем подготовьте две виртуальные машины, сервер Windows для размещения компонентов Инфраструктура как услуга vRealize Automation и устройство vRealize Automation, разворачиваемое из OVF-файла.



Необходимые условия

Убедитесь, что у вас есть административный доступ к рабочей среде vSphere, в том числе доступ к клиенту vSphere и веб-клиенту vSphere.

Процедура

1. Сценарий: ведомость установки vRealize Automation для Rainpole

Администратору vSphere необходимо собрать сведения о среде и записать значения в ведомость, чтобы получить быстрый доступ к необходимой информации, ускорить процесс установки и конфигурации, а также предоставить запись важных настроек, к которым можно обратиться позже.

2. Сценарий: создание учетных данных vSphere для Rainpole

Администратор vSphere может создавать или определять учетные данные vSphere, соответствующие минимальным требованиям vRealize Automation для управления средой.

3. Сценарий: настройка записей DNS для компьютеров vRealize Automation Rainpole

В решении vRealize Automation системному администратору нужно идентифицировать все узлы с помощью полного доменного имени. Администратор vSphere настраивает систему доменных имен (DNS) для сопоставления всех имен узлов vRealize Automation в среде.

4. Сценарий: подготовка сервера инфраструктуры как услуги Windows для установки vRealize Automation для Rainpole

Администратор vSphere может создать или определить компьютер Windows для размещения компонентов инфраструктуры как услуги vRealize Automation и проверить, что компьютер соответствует требованиям к установке.

5. Сценарий: включение синхронизации времени на сервере инфраструктуры как услуги Windows для Rainpole

Администратору vSphere необходимо использовать VMware Tools для синхронизации часов на серверах Windows с узлом ESX/ESXi. Синхронизация времени позволяет проверить, что можно успешно установить vRealize Automation.

6. Сценарий: развертывание устройства vRealize Automation для Rainpole

Администратору vSphere необходимо развернуть и настроить устройство vRealize Automation для подготовки к установке vRealize Automation.

Сценарий: ведомость установки vRealize Automation для Rainpole

Администратору vSphere необходимо собрать сведения о среде и записать значения в ведомость, чтобы получить быстрый доступ к необходимой информации, ускорить процесс установки и конфигурации, а также предоставить запись важных настроек, к которым можно обратиться позже.

Процедура

1. Создайте ведомость и запишите общие сведения о среде, которые можно использовать в процессе установки и конфигурации.

Переменная	Значение среды	Пример значения	Примечания
IP-адрес домена Active Directory		198.15.100.50	
Базовое имя домена		cn=users,dc=rainpole,dc=local	Различающееся имя начальной точки для поиска сервера каталогов.
Имя домена привязки		cn=config_admininfra, cn=users, dc=rainpole, dc=local	Полное различающееся имя, включая обычное имя, учетной записи пользователя Active Directory с разрешениями на поиск пользователей.
Пароль имени домена привязки		VMware1!	Пароль Active Directory для учетной записи, с помощью которой можно искать пользователей.
Узел конечной точки		vsphereA.rainpole.local	Полное доменное имя компьютера, на котором установлен сервер vCenter Server. Используется, чтобы создать конечную точку vRealize Automation для управления средой vSphere.
Адрес DNS		198.15.100.61	
Адрес шлюза по умолчанию		198.15.100.60	
Статические IP-адреса			



Эмблема компании для фирменной символики

Переменная	Значение среды	Пример значения	Примечания
Шестнадцатеричное значение цвета фона для фирменного стиля компании		20c576	
Шестнадцатеричное значение цвета текста для фирменного стиля компании		FFFFFF	

2. Во время завершения подготовки к установке создайте ведомость для записи сведений о среде.

Переменная	Значение среды	Пример значения	Примечания
Имя пользователя vSphere		administrator@vsphere.local	Требуется соответствие требованиям vRealize Automation для управления средой vSphere.
Пароль vSphere		VMware!	
Имя устройства vRealize Automation (полное доменное имя)		vra01svr01.rainpole.local	
Имя пользователя	root	root	
Пароль		VMware!	Пароль настраивается при развертывании устройства vRealize Automation.
Имя узла сервера инфраструктуры как услуги		vra01iaas.rainpole.local	
Имя пользователя		administrator@rainpole.com	Учетные данные администратора сервера инфраструктуры как услуги Windows
Пароль		VMware!	
Адрес шлюза по умолчанию		198.15.100.60	
Адрес DNS		198.15.100.61	

3. Во время установки vRealize Automation создайте ведомость для записи сведений о среде.

Переменная	Значение среды	Пример значения	Примечания
Отпечаток пальца для сертификата SSL устройства vRealize Automation		35df1ce06a19b693e7a109b607cfe05c683a0c1b	
Системный администратор для арендатора по умолчанию	администратор	администратор	administrator@vsphere.local Разрешить доступ к арендатору по умолчанию vsphere.local.
Пароль		VMware!	

Переменная	Значение среды	Пример значения	Примечания
Парольная фраза для защиты базы данных		VMware!	
Имя базы данных		vra	
Имя конечной точки для агента vSphere		Rainpole vCenter	Необходимо использовать то же имя при настройке конечной точки vSphere в консоли vRealize Automation.
Имя пользователя администратора конфигурации для создания первоначального содержимого	configurationadmin	configurationadmin	configurationadmin@vsphere.local Доступ к арендатору по умолчанию vSphere.local, а также возможность запроса элементов каталога, которые быстро готовят экспериментальную среду.
Пароль		VMware!	

4. Создание ведомости для записи сведений о шаблоне vSphere и объектах настройки при работе с ресурсами vSphere для подготовки.

Переменная	Значение среды	Пример значения
Шаблон		Rainpole_centos_63_x86
Объект настройки		Linux
Кластер vSphere, в котором находится шаблон		Кластер А

5. Во время настройки арендатора по умолчанию создайте ведомость для записи сведений о среде.

Переменная	Значение среды	Пример значения
Локальный пользователь с привилегиями администратора арендатора		Администратор арендатора Rainpole
Пароль		VMware!
Локальный пользователь для тестирования схем элементов		test_user
Пароль		VMware!
Имя настраиваемой группы		Разработчики Rainpole

Следующие шаги

В рамках процесса подготовки необходимо создать или определить учетные данные vSphere, которые отвечают минимальным требованиям vRealize Automation для управления средой.

Сценарий: создание учетных данных vSphere для Rainpole

Администратор vSphere может создавать или определять учетные данные vSphere, соответствующие минимальным требованиям vRealize Automation для управления средой.

Процедура

1. Создайте или определите учетные данные vSphere, соответствующие минимальным требованиям vRealize Automation для управления средой.

Таблица 3-1. Разрешения, необходимые агенту vSphere для управления экземпляром vCenter Server

Значение атрибута		Разрешение
Кластер		Выделение пространства
		Просмотр хранилища данных
Кластер хранилища данных		Настройка кластера хранилища данных
Папка		Создание папок
		Удаление папок
Для всех регионов		Управление пользовательскими атрибутами
		Установка пользовательских атрибутов
Сеть		Назначение сети
Разрешения		Разрешение на изменение
Ресурс		Назначение виртуальной машины пулу ресурсов
		Перенос выключенной виртуальной машины
		Перенос включенной виртуальной машины
Виртуальная машина	Иерархия	Создание на основе существующей
		Создать
		Переместить
		Удалить
	Интерактивное задание	Настройка параметров компакт-дисков
		Взаимодействие с консолью
		Подключение устройства
		Выключение
		Включение
		Сброс
		Приостановить
		Установка средств
	Конфигурация	Добавление существующего диска
		Добавление нового диска
		Добавление или удаление
		Удаление диска

Таблица 3-1. Разрешения, необходимые агенту vSphere для управления экземпляром vCenter Server (продолжение)

Значение атрибута	Разрешение
	Дополнительно
	Изменение количества ЦП
	Изменение ресурсов
	Расширение виртуального диска
	Отслеживание изменений на диске
	Память
	Изменение параметров устройства
	Переименование
	Добавление аннотации (версии 5.0 и более поздней)
	Параметры
Подготовка	Размещение файлов подкачки
	Настройка
	Клонирование шаблонов
	Клонирование виртуальной машины
	Развертывание шаблонов
Состояние	Чтение спецификации настройки
	Создание моментального снимка
	Удаление моментальных снимков
	Восстановить из моментального снимка

2. Запишите учетные данные, чтобы можно было предоставлять их во время установки агента vRealize Automation для vSphere.
3. Отключите или перенастройте стороннее программное обеспечение, в результате работы которого может измениться состояние питания виртуальных машин, не принадлежащих к vRealize Automation.

Эти изменения могут повлиять на управление vRealize Automation жизненным циклом компьютеров.

Следующие шаги

Чтобы сопоставить имена узлов vRealize Automation в среде, настройте службу доменных имен (DNS).

Сценарий: настройка записей DNS для компьютеров vRealize Automation Rainpole

В решении vRealize Automation системному администратору нужно идентифицировать все узлы с помощью полного доменного имени. Администратор vSphere настраивает систему доменных имен (DNS) для сопоставления всех имен узлов vRealize Automation в среде.

Важно! Решение vRealize Automation не позволяет переходить к узлам, имена которых содержат символ подчеркивания (_).

Процедура

- Для каждой установки компьютера vRealize Automation создаются записи DNS vCenter Server с зонами прямого и обратного просмотра с помощью записей указателя.

Имя узла	Описание	Пример статического IP-адреса	IP-адрес для среды
vra01svr01.rainpole.local	Имя узла Устройство vRealize Automation, который разворачивается на последующем этапе подготовки.	198.15.100.50	
vra01iaas.rainpole.local	Имя узла сервера инфраструктуры как услуги Windows создается или определяется на последующем этапе подготовки.	198.15.100.51	

Следующие шаги

Необходимо создать или определить компьютер Windows для размещения компонентов инфраструктуры как услуги vRealize Automation и проверки соответствия компьютера минимальным требованиям.

Сценарий: подготовка сервера инфраструктуры как услуги Windows для установки vRealize Automation для Rainpole

Администратор vSphere может создать или определить компьютер Windows для размещения компонентов инфраструктуры как услуги vRealize Automation и проверить, что компьютер соответствует требованиям к установке.

Процедура

- Создайте или определите виртуальную машину для размещения компонентов инфраструктуры как услуги vRealize Automation.

Параметр	Значения
Имя узла	vra01iaas01.rainpole.local
ЦП	2 ЦП
Память	8 Гбайт памяти
Дисковое пространство	30 Гбайт дискового пространства
Операционная система	Windows 2008 R2 SP1 или Windows 2012 R2

2. Установите VMware Tools на сервере инфраструктуры как услуги Windows (vra01iaas01.rainpole.local).
3. Убедитесь, что сервер инфраструктуры как услуги Windows (vra01iaas01.rainpole.local) соответствует требованиям для размещения компонентов инфраструктуры как услуги vRealize Automation.

Параметр	Значения
Microsoft .NET	Microsoft .NET Framework 4.5.2 или более поздняя версия
Microsoft PowerShell	Microsoft PowerShell 2.0 (входит в Windows Server 2008 R2 SP1 и более поздней версии) или Microsoft PowerShell 3.0 в Windows Server 2012 R2.
Microsoft Internet Information Services	Microsoft Internet Information Services 7.5.
Службы Microsoft	Должна быть запущена служба SecondaryLogOnService.
Java	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите 64-разрядную версию Java 1.8 или более позднюю версию. Не используйте 32-разрядную версию. ■ Настройте переменную среды JAVA_HOME на установочную папку Java. ■ Убедитесь в доступности %JAVA_HOME%\bin\java.exe.

4. Убедитесь в наличии требуемой конфигурации Microsoft Internet Information Services для сервера инфраструктуры как услуги Windows (vra01iaas01.rainpole.local).

Таблица 3-2. Обязательная конфигурация Microsoft Internet Information Services

Компонент IIS	Параметр
Установленные модули IIS	<ul style="list-style-type: none"> ■ WindowsAuthentication ■ StaticContent ■ DefaultDocument ■ ASPNET 4.5 ■ ISAPIExtensions ■ ISAPIFilter
Параметры проверки подлинности IIS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверка подлинности Windows включена ■ Анонимная проверка подлинности отключена ■ Поставщик Negotiate включен ■ Поставщик NTLM включен ■ Режим ядра проверки подлинности Windows включен ■ Проверка подлинности Windows с расширенной защитой отключена ■ На серверах Windows 2012 или Windows 2012 R2 TLS1.2 должен быть отключен для сертификатов с использованием SHA512
Роли службы активации Windows IIS	<ul style="list-style-type: none"> ■ ConfigurationAPI ■ NetEnvironment ■ ProcessModel ■ WcfActivation (только в Windows 2008) ■ HttpActivation ■ NonHttpActivation

Следующие шаги

Включите синхронизацию времени на сервере инфраструктуры как услуги Windows, чтобы обеспечить успешную установку vRealize Automation.

Сценарий: включение синхронизации времени на сервере инфраструктуры как услуги Windows для Rainpole

Администратору vSphere необходимо использовать VMware Tools для синхронизации часов на серверах Windows с узлом ESX/ESXi. Синхронизация времени позволяет проверить, что можно успешно установить vRealize Automation.

Процедура

1. Откройте командную строку на компьютере с адресом vra01iaas.rainpole.local.
2. Перейдите в каталог VMware Tools.

```
cd C:\Program Files\VMware\VMware Tools
```

3. Отобразите статус функции timesync.

```
VMwareToolboxCmd.exe timesync status
```

4. Введите команду для включения timesync.

```
VMwareToolboxCmd.exe timesync enable
```

Результаты

Сервер Инфраструктура как услуга Windows с адресом vra01iaas.rainpole.local готов к размещению компонентов vRealize Automation. Инфраструктура как услуга.

Следующие шаги

Разверните устройство vRealize Automation.

Сценарий: развертывание устройства vRealize Automation для Rainpole

Администратору vSphere необходимо развернуть и настроить устройство vRealize Automation для подготовки к установке vRealize Automation.

Процедура

1. Загрузите шаблон устройства vRealize Automation в формате Open Virtualization Format (OVF) с веб-сайта VMware.
2. Войдите в клиент vSphere Client как пользователь с привилегиями **системного администратора**.

3. В клиенте vSphere выберите **Файл > Развернуть шаблон OVF**.
4. Выберите загруженный OVF-файл устройства vRealize Automation.
5. Нажмите кнопку **Открыть**, а затем **Далее**.
6. На странице «Сведения о шаблоне OVF» нажмите кнопку **Далее**.
7. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку **Далее**.
8. Введите имя виртуального устройства **vra01svr01** в текстовом поле **Имя**, выберите домен для развертывания виртуального устройства и нажмите кнопку **Далее**.
9. Следуйте указаниям, пока не появится страница «Формат диска».
10. Убедитесь, что для развертывания виртуального устройства доступно 5,3 ГБ и нажмите кнопку **Далее**.
11. Следуйте инструкциям на странице «Свойства» и настройте значения.
 - а) Введите корневой пароль **VMware1!** для использования при входе в консоль виртуального устройства.
 - б) В текстовом поле **Имя узла** введите **vra01svr01.rainpole.local**.
 - в) Установите флажок **Служба SSH**, чтобы включить службу SSH для устройства, и нажмите **Далее**.
 - г) Установите адреса шлюза по умолчанию и DNS.

Например, адрес шлюза по умолчанию 198.15.100.60 и адрес DNS 198.15.100.61.
12. Выберите **Включить питание после развертывания** и нажмите кнопку **Готово**.
13. Нажмите кнопку **Заккрыть** после завершения развертывания файла в vCenter Server,
14. Дождитесь перезапуска компьютера узла.

Процесс может занять до пяти минут.


Появится сообщение об успешном выполнении.
15. Откройте командную строку и подключитесь к адресу **vra01svr01.rainpole.local**, чтобы убедиться, что устройство vRealize Automation запущено.

Следующие шаги

Включите синхронизацию времени на устройстве vRealize Automation, чтобы убедиться в успешном выполнении установки.

Сценарий: установка vRealize Automation для Rainpole

Администратору vSphere необходимо установить vRealize Automation в качестве экспериментальной среды и среды разработки. Установите минимальное развертывание vRealize Automation и с помощью мастера установки создайте первоначальное содержимое для экспериментальной среды.



Необходимые условия

Подготовьтесь к установке vRealize Automation для Rainpole. См. [Сценарий: подготовка к установке vRealize Automation для Rainpole](#).

Процедура

1. Сценарий: запуск мастера установки для Rainpole

Администратор vSphere может перейти к консоли управления устройства vRealize Automation и запустить мастер установки для минимального развертывания.

2. Сценарий: установка агента управления на сервере инфраструктуры как услуги Windows для Rainpole

Администратору vSphere необходимо установить агент управления на сервере Инфраструктура как услуга Windows, используя информацию, предоставленную на странице «Предварительные условия установки» в мастере установки vRealize Automation. Загрузите установщик агента управления из Устройство vRealize Automation, установите агент управления на узле Windows и загрузите сведения о сертификате сайта устройства vRealize Automation.

3. Сценарий: запуск средства проверки готовности для Rainpole

Администратор vSphere может запустить средство проверки готовности, чтобы убедиться, что компьютер Инфраструктура как услуга (vra01iaas.rainpole.local) правильно настроен для установки vRealize Automation.

4. Сценарий: задание параметров конфигурации развертывания для Rainpole

До начала процесса установки администратору vSphere необходимо задать все параметры конфигурации развертывания. Можно обновить или отредактировать любой из вариантов конфигурации до начала установки.

5. Сценарий: создание моментальных снимков до начала установки для Rainpole

Администратору vSphere необходимо сделать моментальные снимки всех виртуальных машин перед началом установки. В случае сбоя установки можно использовать моментальные снимки, чтобы восстановить последнюю работоспособную конфигурацию и выполнить установку снова.

6. Сценарий: завершение установки vRealize Automation для Rainpole

Администратор vSphere начинает установку vRealize Automation и ждет, пока установка не будет выполнена успешно.

Сценарий: запуск мастера установки для Rainpole

Администратор vSphere может перейти к консоли управления устройства vRealize Automation и запустить мастер установки для минимального развертывания.

Примечание Невозможно использовать мастер установки после выполнения шагов по установке вручную. Не отменяйте работу мастера установки во время настройки. Если вы закрыли мастер, необходимо выйти из устройства и войти в него, чтобы перезапустить мастер установки. Откроется последняя настроенная страница мастера.

Процедура

1. Введите **https://vra01svr01.rainpole.local:5480**, чтобы открыть консоль управления vRealize Automation.
2. Примите сертификаты без подписи.
3. Введите имя пользователя **root** и пароль **VMware1!**.
Откроется мастер установки.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку **Далее**.
6. Примите тип установки «Минимальное развертывание» по умолчанию.
7. Убедитесь, что выбран параметр **Установить инфраструктуру как услугу**, и нажмите **Далее**.
8. Нажмите кнопку **Далее**.

Следующие шаги

Установите агент управления на Инфраструктура как услуга-сервере Windows, используя информацию, предоставленную на странице «Предварительные условия установки» в мастере установки vRealize Automation.

Сценарий: установка агента управления на сервере инфраструктуры как услуги Windows для Rainpole

Администратору vSphere необходимо установить агент управления на сервере Инфраструктура как услуга Windows, используя информацию, предоставленную на странице «Предварительные условия установки» в мастере установки vRealize Automation. Загрузите установщик агента управления из Устройство vRealize Automation, установите агент управления на узле Windows и загрузите сведения о сертификате сайта устройства vRealize Automation.

Процедура

1. Не выходя из мастера установки, разместите отпечаток пальца сертификата SSL своего устройства vRealize Automation.
 - а) Войдите в устройство vRealize Automation (vra01svr01.rainpole.local) по протоколу SSH.
 - б) Просмотрите отпечаток пальца сертификата SSL.

```
openssl x509 -in /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem -fingerprint -noout -sha1
```

Появятся сведения о сертификате, например следующие.
SHA1 Fingerprint=CC:6C:AA:BF:3A:93:84:55:71:D7:21:FC:F1:FE:B1:4D:EF:AC:07:AB
 - в) Скопируйте отпечаток пальца или откройте командную строку для ссылки.
2. В мастере установки на странице «Предварительные условия установки» щелкните ссылку средства установки агента управления **VCAC-laaSManagementAgent-Setup.msi**, чтобы загрузить агент со страницы <https://vra01svr01.rainpole.local:5480/installer/download/vCAC-laaSManagementAgent-Setup.msi>.
3. Примите сертификаты без подписи.
4. Запустите средство установки агента управления.
5. Чтобы запустить мастер, нажмите кнопку **Далее** на странице приветствия.
6. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку **Далее**.
7. Примите расположение по умолчанию C:\Program Files\VMware\VCAC\Management Agent\.
8. Нажмите кнопку **Далее**.

9. Введите сведения об службе сайта управления.

VMware vRealize Automation Management Agent Setup

Management Site Service

Specify the VA host for the Management Site Service to use for the agent.

vRA appliance address:

 Specify the scheme and the port (hosted by default on 5480). Example: https://va-address:5...

Root username: Password:

Provide vRealize Automation appliance root user credentials

Management Site Service certificate SHA1 fingerprint:

☒ I confirm the fingerprint matches the Management Site Service SSL certificate

Параметр	Входные данные
Адрес устройства vRA	https://vra01svr01.rainpole.local:5480
Имя пользователя root	root
Пароль	VMware1!
Сертификат сервера сайта управления	<p>Нажмите кнопку Загрузить, чтобы заполнить сведения об отпечатке пальца SHA1, используя отпечаток пальца сертификата SSL на устройстве vRealize Automation.</p> <p>Убедитесь, что загруженный отпечаток пальца совпадает с отпечатком в сертификате SSL на компьютере вашего устройства vRealize Automation. Если отпечаток пальца не совпадает, убедитесь, что адрес устройства vRealize Automation введен правильно.</p>

10. Нажмите кнопку **Далее**.

11. Предоставьте учетные данные администратора для сервера Инфраструктура как услуга Windows (vra01iaas.rainpole.local).

12. Нажмите кнопку **Далее**.

13. Щелкните элемент **Установить**.

14. После завершения установки нажмите **Готово**.

Результаты

В мастере установки на странице «Предварительные условия установки» появятся узлы Windows с установленными агентами управления.

Следующие шаги

Запустите средство проверки готовности, чтобы убедиться, что сервер Инфраструктура как услуга Windows отвечает всем требованиям для запуска vRealize Automation.

Сценарий: запуск средства проверки готовности для Rainpole

Администратор vSphere может запустить средство проверки готовности, чтобы убедиться, что компьютер Инфраструктура как услуга (vra01iaas.rainpole.local) правильно настроен для установки vRealize Automation.

Процедура

1. Убедитесь, что сервер Windows Инфраструктура как услуга (vra01iaas.rainpole.local) появляется в столбце имени узла Инфраструктура как услуга на странице «Установка средства проверки готовности» мастера установки.
2. Нажмите кнопку **Далее**.
3. Нажмите **Запуск**, чтобы запустить средство проверки готовности.
4. Если отобразится предупреждение, можно просмотреть дополнительные сведения об ошибке или выбрать автоматическое исправление ошибки.
 - Нажмите **Показать сведения** для получения информации об ошибке и инструкций по устранению этой проблемы.
 - Нажмите кнопку **Исправить**, чтобы автоматически исправить ошибку. В некоторых случаях это приводит к перезапуску компьютера под управлением Windows.
5. Чтобы проверить исправления, нажмите **Запуск**.
6. Когда все ошибки устранены, нажмите **Далее**.

Результаты

Компьютер инфраструктуры как услуги (vra01iaas.rainpole.local) соответствует требованиям установки.

Следующие шаги

Укажите параметры конфигурации развертывания для устройства vRealize Automation и компонентов Инфраструктура как услуга.

Сценарий: задание параметров конфигурации развертывания для Rainpole

До начала процесса установки администратору vSphere необходимо задать все параметры конфигурации развертывания. Можно обновить или отредактировать любой из вариантов конфигурации до начала установки.

Процедура

1. Введите значение **vra01svr01.rainpole.local** в текстовое поле **Адрес vRealize** на странице узла vRealize Automation в мастере установки.
2. Нажмите кнопку **Далее**.

3. Введите пароль **VMware1!** для создания имени входа для системного администратора `administrator@vsphere.local`, с которым можно получить доступ к арендатору по умолчанию.

Пароль не должен заканчиваться знаком равенства (=). Пароль принят, но приводит ошибкам при выполнении таких операций, как сохранение конечных точек.

4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите сведения об узле инфраструктуры как услуги.

Параметр	Входные данные
Веб-адрес инфраструктуры как услуги	vra01iaas.rainpole.local
Установить компоненты инфраструктуры как услуги	В раскрывающемся меню выберите значение vra01iaas01.rainpole.local .
Имя пользователя и пароль	Предоставьте учетные данные администратора Windows-сервера Инфраструктура как услуга.
Парольная фраза для защиты базы данных	VMware1!

6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Введите сведения о сервере SQL Server.
 - а) Введите **vra01iaas.rainpole.local** в текстовом поле **Имя сервера**.
 - б) Введите **vra** в текстовом поле **Имя базы данных**.
 - в) Выберите **Создать новую базу данных**.
 - г) Примите оставшиеся конфигурации по умолчанию.
 - д) Нажмите **Проверить**, чтобы подтвердить настройки.
8. Проверьте сведения о конфигурации для Distributed Execution Manager (DEM) в развертывании.

Параметр	Входные данные
Имя узла инфраструктуры как услуги	vra01iaas01.rainpole.local
Имя экземпляра	DEM
Имя пользователя и пароль	Проверьте предоставленные учетные данные администратора сервера Инфраструктура как услуга Windows.

9. Щелкните **Проверить** для проверки настроек и нажмите **Далее**.
10. (Обязательно) Введите сведения об агенте vSphere, чтобы в vRealize Automation можно было управлять ресурсами vSphere.

Параметр	Входные данные
Имя узла инфраструктуры как услуги	vra01iaas01.rainpole.local
Тип агента	vSphere
Имя агента	vCenter

Параметр	Входные данные
Имя конечной точки	Rainpole vCenter . Введенное здесь имя необходимо также ввести позже при создании конечной точки vSphere во время настройки Инфраструктура как услуга.
Имя пользователя	administrator@vsphere.local
Пароль	VMware1!

11. Щелкните **Проверить** для проверки настроек и нажмите **Далее**.
12. Создайте сертификаты для своего устройства vRealize Automation и сервера Инфраструктура как услуга Windows.
 - а) Выберите пункт **Создать сертификат** в меню «Действие с сертификатом» для устройства vRealize Automation.
 - б) Введите сведения об организации.

Параметр	Входные данные
Организация	Rainpole
Организационная единица	Среда Dev
Код страны	Введите код страны, например US .

- в) Нажмите **Сохранить созданный сертификат**, а затем **Далее**.
 - г) Повторите это действие, чтобы создать веб-сертификат для Windows-сервера Инфраструктура как услуга, затем нажмите **Далее**.
 - д) Поскольку служба диспетчера и веб-компоненты установлены на одном и том же сервере Инфраструктура как услуга, нажмите кнопку **Далее** на странице сертификата службы диспетчера.
13. Нажмите **Проверить**, чтобы подтвердить правильность введенных сведений.

Примечание Процесс проверки может занять от 10 до 30 минут. Не закрывайте мастер установки и не нажимайте кнопку **Далее**, пока процесс запущен.

14. Исправьте все ошибки, которые могут возникнуть, и повторите процесс проверки.

Результаты

После проверки конфигураций развертывания можно приступить к установке vRealize Automation.

Следующие шаги

Сделайте моментальный снимок компьютеров перед началом установки, чтобы можно было восстановить среду в случае возникновения ошибок.

Сценарий: создание моментальных снимков до начала установки для Rainpole

Администратору vSphere необходимо сделать моментальные снимки всех виртуальных машин перед началом установки. В случае сбоя установки можно использовать моментальные снимки, чтобы восстановить последнюю работоспособную конфигурацию и выполнить установку снова.

Примечание Не выходите из мастера установки и не отменяйте установку.

Процедура

1. Войдите в vSphere Client без мастера установки.
2. Разместите сервер `vra01svr01.rainpole.local` в иерархии vSphere Client.
3. Щелкните правой кнопкой мыши сервер в иерархии и выберите **Создать моментальный снимок**.
4. Введите **vra-install-snapshot** в качестве имени моментального снимка.
5. Установите флажок **Создать моментальный снимок памяти виртуальной машины**, чтобы записать память сервера, и нажмите кнопку **ОК**.

В случае возникновения проблем при установке можно будет вернуться к этому моментальному снимку.

6. Повторите эту процедуру, чтобы создать моментальный снимок сервера инфраструктуры как услуги Windows (`vra01iaas01.rainpole.local`).

Следующие шаги

Приступайте к установке.

Сценарий: завершение установки vRealize Automation для Rainpole

Администратор vSphere начинает установку vRealize Automation и ждет, пока установка не будет выполнена успешно.

Процедура

1. Вернитесь на страницу «Создание моментальных снимков» в мастере установки и нажмите кнопку **Далее**.

После этого установка начнется. В зависимости от конфигурации сети установка может занять от пятнадцати минут до одного часа.

2. Устраните ошибки установки.

Параметр	Описание
Возникновение ошибки в компонентах виртуального устройства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Восстановите состояние всех серверов до состояния на моментальных снимках, включая тот, на котором запущен мастер. ■ Внесите необходимые изменения. ■ Обновите страницу мастера. ■ Войдите в систему и запустите мастер еще раз. <p>Мастер открывается на шаге предустановки.</p>
Если доступна кнопка Не удалось повторно запустить	<ul style="list-style-type: none"> ■ Внесите необходимые изменения. ■ Вернитесь на экран «Установка» и нажмите кнопку Не удалось повторно запустить. <p>Программа установки пытается установить все отказавшие компоненты.</p>
Если доступна кнопка Повторно запустить все инфраструктуры как услуги	<ul style="list-style-type: none"> ■ Восстановите сервер инфраструктуры как услуги Windows из моментального снимка, созданного ранее. ■ Внесите необходимые изменения. ■ Вернитесь в мастер установки и нажмите кнопку Повторно запустить все инфраструктуры как услуги.

После завершения установки появится сообщение с подтверждением.

3. Прочтите сводку установки и нажмите кнопку **Далее**.
4. Введите лицензионный ключ продукта и нажмите кнопку **Далее**.
5. Проверьте лицензионный ключ продукта и нажмите кнопку **Далее**.
6. Вступите в программу улучшения качества программного обеспечения от компании VMware и нажмите кнопку **Далее**.

Компания VMware получает данные, позволяющие улучшить качество продуктов.

7. Введите **VMware!** в текстовых полях пароля, чтобы создать учетные данные для администратора конфигурации.
8. Щелкните **Создать первоначальное содержимое**, чтобы создать элементы каталога vRealize Automation, которые сможет запрашивать администратор конфигурации.

Создание первоначального содержимого позволяет улучшить экспериментальную среду и быстро ввести ее в эксплуатацию.

9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Выполнена установка vRealize Automation для Rainpole, и созданы элементы каталога первоначального содержимого, чтобы администратор конфигурации мог отправлять запросы.


Информацию по вступлению в программу улучшения качества программного обеспечения от компании VMware и выходу из нее см. в разделе [Присоединение к программе улучшения качества программного обеспечения для vRealize Automation и выход из нее](#).

Следующие шаги

Подготовьте шаблон и настраиваемый объект в vSphere, чтобы использовать их для клонирования компьютеров в vRealize Automation. См. [Сценарий: работа с ресурсами vSphere для подготовки компьютера в Rainpole](#).

Сценарий: работа с ресурсами vSphere для подготовки компьютера в Rainpole

Администратор vSphere, который создает шаблоны для vRealize Automation, может использовать веб-клиент vSphere для подготовки к клонированию компьютеров CentOS в vRealize Automation.



Можно преобразовать существующий эталонный компьютер CentOS в шаблон vSphere, чтобы вы и разработчики Rainpole могли создавать схемы элементов для клонирования компьютеров CentOS в vRealize Automation. Для предотвращения каких-либо конфликтов, которые могут возникнуть при развертывании нескольких виртуальных машин с одинаковыми настройками, можно создать общую спецификацию настройки, которую можно использовать при создании схемы элементов для шаблонов Linux.

Необходимые условия

- Установите vRealize Automation. См. [Сценарий: установка vRealize Automation для Rainpole](#).
- Определите или создайте эталонный компьютер Linux CentOS и установите на нем VMware Tools. Чтобы обеспечить подключение к Интернету, необходимо добавить по крайней мере один сетевой адаптер.

Процедура

1. [Сценарий: преобразование эталонного компьютера CentOS в шаблон для Rainpole](#)

С помощью vSphere Client можно преобразовать существующий эталонный компьютер CentOS в шаблон vSphere, на который будут ссылаться разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation в качестве основы для клонов схем элементов.

2. [Сценарий: создание спецификации развертывания для клонирования компьютеров Linux в Rainpole](#)

С помощью vSphere Client можно создать стандартную спецификацию настройки для использования разработчиками архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation при создании клонов схем элементов для компьютеров Linux.

Сценарий: преобразование эталонного компьютера CentOS в шаблон для Rainpole

С помощью vSphere Client можно преобразовать существующий эталонный компьютер CentOS в шаблон vSphere, на который будут ссылаться разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation в качестве основы для клонов схем элементов.

Процедура

1. Войдите в эталонный компьютер в качестве привилегированного пользователя и подготовьте компьютер к преобразованию.

- a) Удалите правила устойчивости udev.

```
/bin/rm -f /etc/udev/rules.d/70*
```

- б) Создайте уникальные идентификаторы для компьютеров, клонированных из этого шаблона.

```
/bin/sed -i '/^\(HWADDR\|UUID\)=/d'
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

- в) Выключите компьютер.

```
shutdown -h now
```

2. Войдите в веб-клиент vSphere в качестве администратора.
3. Выберите вкладку **Параметры ВМ**.
4. Щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер и выберите команду **Изменить параметры**.
5. В текстовом поле **Имя ВМ** введите имя **Rainpole_centos_63_x86**.
6. Даже если на эталонном компьютере установлена гостевая операционная система CentOS, выберите элемент **Red Hat Enterprise Linux 6 (64-разрядная)** в раскрывающемся меню **Версия гостевой ОС**.

Если выбрать CentOS, шаблон и спецификация настройки могут не работать должным образом.

7. В веб-клиенте vSphere щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер **Rainpole_centos_63_x86** и последовательно выберите **Шаблон > Преобразовать в шаблон**.

Результаты

vCenter Server пометит эталонный компьютер Rainpole_centos_63_x86 как шаблон и отобразит задачу в области «Последние задачи».

Следующие шаги

Для предотвращения каких-либо конфликтов, которые могут возникнуть при развертывании нескольких виртуальных машин с одинаковыми настройками, можно создать общую спецификацию настройки, которую могут использовать вы и архитекторы Rainpole при создании схемы элементов для шаблонов Linux.

Сценарий: создание спецификации развертывания для клонирования компьютеров Linux в Rainpole

С помощью vSphere Client можно создать стандартную спецификацию настройки для использования разработчиками архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation при создании клонов схем элементов для компьютеров Linux.

Процедура

1. На домашней странице нажмите **Диспетчер спецификаций настройки**, чтобы открыть мастер.
2. Щелкните значок **Создать**.
3. Укажите свойства.
 - а) В раскрывающемся меню **Целевая операционная система ВМ** выберите пункт **Linux**.
 - б) В текстовом поле **Имя спецификации настройки** введите имя **Linux**.
 - в) В текстовом поле **Описание** введите **Клонирование Rainpole Linux с помощью vRealize Automation**.
 - г) Нажмите кнопку **Далее**.
4. Задайте имя компьютера.
 - а) Выберите элемент **Использовать имя виртуальной машины**.
 - б) В текстовом поле **Доменное имя** введите имя домена, в котором будут подготавливаться клонированные компьютеры.
Например, **rainpole.local**.
 - в) Нажмите кнопку **Далее**.
5. Настройте параметры часового пояса.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Выберите элемент **Использовать стандартные параметры сети для гостевой операционной системы, включая активацию DHCP на всех сетевых интерфейсах**.
8. Следуйте инструкциям, чтобы ввести оставшуюся необходимую информацию.
9. На странице **Готово к завершению** просмотрите выбранные параметры и нажмите кнопку **Готово**.

Результаты


Существует общая спецификация настройки, которую можно использовать при создании схем элементов для клонирования компьютеров Linux.

Следующие шаги

Войдите в консоль vRealize Automation под ролью администратора конфигурации, созданной во время установки, и запросите элементы каталога, которые позволят быстро настроить экспериментальную среду. См. [Сценарий: запрос первоначального содержимого экспериментальной среды Rainpole](#).

Сценарий: запрос первоначального содержимого экспериментальной среды Rainpole

Используя привилегии администратора конфигурации, можно запросить элемент каталога, чтобы быстро заполнить среду Rainpole и оценить экспериментальное развертывание vRealize Automation.



Во время установки vRealize Automation выбрано создание администратора конфигурации и элементов каталога для развертывания первоначального содержимого. Теперь необходимо войти в консоль vRealize Automation в качестве пользователя администратора конфигурации `configurationadmin` и запросить элементы каталога первоначального содержимого. Элемент каталога первоначальной настройки vSphere создает необходимые элементы vRealize Automation и публикует шаблоны из среды vSphere в качестве элементов каталога vRealize Automation, которые можно запрашивать.

Необходимые условия

Создайте шаблон виртуальной машины vSphere и спецификацию настройки. См. [Сценарий: работа с ресурсами vSphere для подготовки компьютера в Rainpole](#).

Процедура

1. Сценарий: запрос на элемент каталога первоначальной настройки vSphere для Rainpole

Администратору конфигурации необходимо запросить элемент каталога vRealize Automation, который быстро настраивается в vRealize Automation, для управления экспериментальной средой vSphere.

2. Сценарий: выполнение вручную действия пользователя по созданию первоначального содержимого для Rainpole

Используя привилегии администратора конфигурации, необходимо выполнить вручную действие пользователя в папке «Входящие». Выберите шаблоны виртуальной машины, которые необходимо импортировать в каталог, и укажите ресурсы vSphere, которые можно использовать этим элементам каталога.

Сценарий: запрос на элемент каталога первоначальной настройки vSphere для Rainpole

Администратору конфигурации необходимо запросить элемент каталога vRealize Automation, который быстро настраивается в vRealize Automation, для управления экспериментальной средой vSphere.

Процедура

1. Перейдите к консоли vRealize Automation (<https://vra01svr01.rainpole.local/vcac>).

2. Введите имя пользователя администратора конфигурации **configurationadmin** и пароль **VMware1!**.
3. Выберите **Каталог**.
4. Нажмите **Запрос** на элементе каталога первоначальной настройки vSphere.
5. При появлении запроса укажите, что исходное содержимое будет создаваться в арендаторе по умолчанию.
6. На странице **Развертывание** введите описание, причину запроса и информацию о развертывании.
7. На страницах **Общие** и **Хранилище** введите необходимые сведения.
8. При необходимости введите следующие сведения о среде vSphere.

Параметр	Входные данные
Имя конечной точки	Rainpole vCenter
Узел конечной точки	Полное доменное имя компьютера, на котором установлен сервер vCenter Server. Например, vsphereA.rainpole.local.
Вычислительный ресурс	Введите кластер vSphere, в котором создан шаблон виртуальной машины Rainpole_centos_63_x86.
Учетные данные конечной точки vSphere	Введите учетные данные vSphere, которые подготовлены для vRealize Automation, чтобы управлять средой vSphere.

9. Нажмите кнопку **Отправить**.

На запрос может потребоваться до 15 минут. Можно отслеживать статус запроса на вкладке **Запросы**.

Результаты

Запрос на элемент каталога отправлен. Обнаружены шаблоны виртуальных машин на вычислительном ресурсе vSphere, и созданы некоторые основные элементы vRealize Automation.

Следующие шаги

После завершения запроса в папке «Входящие» появится действие пользователя, выполняемое вручную. Необходимо выбрать, какие шаблоны виртуальных машин требуется импортировать в каталог, и определить, какие ресурсы vSphere можно использовать в этих элементах каталога.

Сценарий: выполнение вручную действия пользователя по созданию первоначального содержимого для Rainpole

Используя привилегии администратора конфигурации, необходимо выполнить вручную действие пользователя в папке «Входящие». Выберите шаблоны виртуальной машины, которые необходимо импортировать в каталог, и укажите ресурсы vSphere, которые можно использовать этим элементам каталога.

Процедура

1. Выберите **Входящие > Действие пользователя, выполняемое вручную**.

2. Щелкните **Первоначальная настройка vSphere**, чтобы просмотреть действие пользователя по созданию первоначального содержимого, выполняемого вручную.
3. Выберите шаблон виртуальной машины Rainpole_centos_63_x86 для публикации в качестве элемента каталога.

Если в кластере есть другие шаблоны, которые необходимо сделать доступными в каталоге vRealize Automation, их также можно выбрать.

4. Настройте ресурсы vSphere, чтобы использовать элементы каталога vRealize Automation.

Параметр	Описание
Хранилище резервирования	Выберите хранилище данных, на котором требуется подготовить компьютеры, созданные с помощью импортированных шаблонов.
Сеть резервирования	Выберите сеть, в которой требуется подготовить компьютеры, созданные с помощью импортированных шаблонов.

5. Нажмите кнопку **Отправить**.

В зависимости от количества импортируемых шаблонов выполнение запроса может занять несколько минут. Статус запроса можно отслеживать на вкладке **Запросы**.

Результаты

В элементе каталога «Первоначальная загрузка vSphere» будут созданы требуемые элементы vRealize Automation: конечная точка vSphere, группа структуры и резервирования, бизнес-группа и служба каталога по умолчанию. Если перейти на страницу «Каталог», можно найти службу каталога по умолчанию и элементы каталога, созданные из импортированных шаблонов.

Следующие шаги

После освоения экспериментальной среды необходимо узнать, как самостоятельно создавать элементы vRealize Automation. Начните настраивать среду Rainpole для разработки. См. [Сценарий: настройка арендатора по умолчанию для Rainpole](#).

Настройка среды разработки vRealize Automation для Rainpole

После освоения экспериментальной среды vRealize Automation необходимо настроить ее в качестве среды разработки. Вы и ИТ-специалисты можете создавать и тестировать схемы элементов в этой среде разработки, а затем экспортировать их в производственную среду.

Процедура

1. Сценарий: настройка арендатора по умолчанию для Rainpole

Системному администратору необходимо настроить экземпляр vRealize Automation в качестве текущей среды разработки. Создайте учетные записи локальных пользователей и назначьте себе роль администратора арендатора. Используя привилегии администратора арендатора, можно приступить к настройке vRealize Automation в качестве среды разработки для создания и тестирования схем элементов.

2. Сценарий: настройка ресурсов инфраструктуры как услуги для Rainpole

Сочетая привилегии администратора инфраструктуры как услуги и администратора арендатора, можно создать префикс, чтобы добавлять в начало компьютеры vSphere, созданные в vRealize Automation, организовывать ресурсы vSphere в группе структуры, и выделять ресурсы для настраиваемой группы архитекторов vRealize Automation.

3. Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно создать и опубликовать основную схему элементов для клонирования компьютеров vSphere CentOS.

4. Сценарий: настройка каталога для архитекторов Rainpole для тестирования схемы элементов

Используя привилегии администратора арендатора, создайте специальную службу каталога с небольшим управлением, где архитекторы Rainpole смогут успешно проверять свою работу перед экспортом схем элементов в производственную среду. Вы создаете службу тестирования схем элементов, добавляете схему элементов vSphere CentOS в службу и предоставляете архитекторам Rainpole доступ ко всем элементам каталога и всем действиям, связанным со службой, чтобы они смогли протестировать результат своей работы, используя подготовленные элементы каталога.

5. Сценарий: тестирование компьютера Rainpole CentOS


Используя учетную запись локального тестового пользователя, можно запросить подготовку компьютера vSphere CentOS. Войдите на подготовленный компьютер и убедитесь, что он работает надлежащим образом.

6. Сценарий: проектирование и тестирование схемы элементов для подготовки Программное обеспечение на компьютерах Rainpole

Используя привилегии программного архитектора и архитектора инфраструктуры как услуги, можно создать схему элементов, чтобы предоставить компьютер vSphere CentOS с установленной базой MySQL. Используйте подготовленный компьютер CentOS в качестве основы и создайте новую схему элементов компьютера с поддержкой Программное обеспечение. Разработайте компонент Программное обеспечение для установки MySQL на компьютерах Linux и предоставьте схему элементов компьютера и компонент MySQL в качестве новой схемы. Проверьте работу с помощью подготовленного компьютера MySQL.

Сценарий: настройка арендатора по умолчанию для Rainpole

Системному администратору необходимо настроить экземпляр vRealize Automation в качестве текущей среды разработки. Создайте учетные записи локальных пользователей и назначьте себе роль администратора арендатора. Используя привилегии администратора арендатора, можно приступить к настройке vRealize Automation в качестве среды разработки для создания и тестирования схем элементов.



Необходимые условия

Заполните экспериментальную среду. См. [Сценарий: запрос первоначального содержимого экспериментальной среды Rainpole](#).

Процедура

1. Сценарий: создание учетных записей локальных пользователей для Rainpole

Используя разрешения администратора системы по умолчанию, в арендаторе по умолчанию создайте две учетные записи локальных пользователей. Назначьте одну из этих учетных записей для роли администратора арендатора, чтобы начать настройку арендатора по умолчанию. Вторую учетную запись можно использовать позже в качестве совместного имени для входа разработчиков архитектуры, чтобы можно было выполнить тестирование доступа к схеме элементов и каталогу.

2. Сценарий: подключение корпоративного каталога Active Directory к vRealize Automation для Rainpole

Администратору арендатора необходимо, чтобы в vRealize Automation была выполнена проверка подлинности имен входа корпоративного каталога Active Directory. Необходимо настроить подключение между vRealize Automation и Active Directory с одним доменом по LDAP.

3. Сценарий: настройка фирменной символики арендатора по умолчанию для Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, можно настроить внешний вид консоли vRealize Automation. Можно отправить новую эмблему, изменить цвета, обновить информацию заголовка и нижнего колонтитула, а также настроить фирменную символику экрана входа.

4. Сценарий: создание настраиваемой группы для архитекторов Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, можно создать настраиваемую группу для специалистов своей ИТ-организации, которым необходим высоко привилегированный доступ к vRealize Automation. Назначьте роли этой настраиваемой группе также, как настраиваете vRealize Automation

5. Сценарий: назначение привилегий администратора инфраструктуры как услуги для настраиваемой группы архитекторов Rainpole

Используя привилегии системного администратора по умолчанию, можно назначить настраиваемой группе роль администратора инфраструктуры как услуги, чтобы позволить группе настраивать ресурсы инфраструктуры как услуги.

Сценарий: создание учетных записей локальных пользователей для Rainpole

Используя разрешения администратора системы по умолчанию, в арендаторе по умолчанию создайте две учетные записи локальных пользователей. Назначьте одну из этих учетных записей для роли администратора арендатора, чтобы начать настройку арендатора по умолчанию. Вторую учетную запись можно использовать позже в качестве совместного имени для входа разработчиков архитектуры, чтобы можно было выполнить тестирование доступа к схеме элементов и каталогу.

Процедура

1. Перейдите к консоли vRealize Automation (<https://vra01svr01.rainpole.local/vcac>).
2. Введите имя системного администратора по умолчанию (**administrator**) и пароль (**VMware1!**).
3. Выберите **Администрирование > Арендаторы**.
4. Щелкните **vsphere.local**.
5. Перейдите на вкладку **Локальные пользователи**.
6. Выберите значок **Создать (+)**.
7. Создайте учетную запись локального пользователя, чтобы назначить ее для роли администратора арендатора.

Параметр	Вводимые данные
Имя	Rainpole
Фамилия	tenant admin
Электронная почта	Введите адрес электронной почты или используйте заполнитель rainpole_tenant_admin@rainpole.com .

Параметр	Вводимые данные
Имя пользователя	rainpole tenant admin
Пароль	VMware1!

8. Нажмите кнопку **ОК**.
9. Выберите значок **Создать** (+).
10. Создайте учетную запись локального пользователя, которую вы и ваши разработчики в дальнейшем смогут настроить для тестирования доступа к схемам элементов и каталогу.

Параметр	Вводимые данные
Имя	test
Фамилия	user
Электронная почта	Введите адрес электронной почты или используйте заполнитель test_user@rainpole.com.
Имя пользователя	test_user
Пароль	VMware1!

11. Нажмите кнопку **ОК**.
12. Откройте вкладку **Администраторы**.
13. Введите **Rainpole** в поле поиска **Администраторы арендатора** и нажмите клавишу ВВОД. Выберите пользователя администратора арендатора Rainpole.

Пользователю администратора арендатора Rainpole назначается роль администратора арендатора.

14. Щелкните элемент **Готово**.
15. Выйдите из консоли.

Результаты

Можно использовать локального пользователя администратора арендатора Rainpole для доступа к параметрам администрирования арендатора и настройки арендатора. Учетная запись test_user может использоваться в качестве совместного имени для входа для разработчиков архитектуры и администраторов каталога. Они могут настраивать учетную запись в качестве основного пользователя и проверять доступ к схеме и каталогу, а также проверять поведение утверждения.

Следующие шаги

Настройте vRealize Automation для проверки подлинности имен входа в существующем корпоративном каталоге Active Directory.

Сценарий: подключение корпоративного каталога Active Directory к vRealize Automation для Rainpole

Администратору арендатора необходимо, чтобы в vRealize Automation была выполнена проверка подлинности имен входа корпоративного каталога Active Directory. Необходимо настроить подключение между vRealize Automation и Active Directory с одним доменом по LDAP.

Процедура

1. Перейдите к консоли vRealize Automation (<https://vra01svr01.rainpole.local/vcac>).
2. Введите имя пользователя **Администратор арендатора Rainpole** и пароль **VMware1!**.
3. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**.
4. Щелкните команду **Добавить каталог**.
5. Укажите специальные настройки учетной записи Active Directory и примите параметры по умолчанию.

Параметр	Пример вводимых данных
Имя каталога	Добавьте IP-адрес имени домена Active Directory
Соединитель синхронизации	vra01svr01.rainpole.local
Базовое имя домена	Введите различающееся имя начальной точки для поиска сервера каталогов. Например, cn=users,dc=rainpole,dc=local .
Имя домена привязки	Введите полное различающееся имя, включая обычное имя, учетной записи пользователя Active Directory с разрешениями на поиск пользователей. Например, cn=config_admin infra,cn=users,dc=rainpole,dc=local .
Пароль имени домена привязки	Введите пароль Active Directory для учетной записи, с помощью которой можно искать пользователей.

6. Нажмите кнопку **Проверить подключение**, чтобы проверить подключение к настроенному каталогу.
7. Нажмите **Сохранить и Далее**.
Откроется страница «Выбор доменов» со списком доменов.
8. Примите параметр домена по умолчанию и нажмите кнопку **Далее**.
9. Убедитесь, что имена атрибутов сопоставлены с соответствующими атрибутами Active Directory, и нажмите кнопку **Далее**.
10. Выберите группы и пользователей для синхронизации.
 - а) Щелкните значок **Добавить** (+).
 - б) Введите домен пользователя и щелкните элемент **Поиск групп**.
Например, **cn=users,dc=rainpole,dc=local**.
 - в) Установите флажок **Выбрать все**.
 - г) Нажмите **Выбрать**.

д) Нажмите кнопку **Далее**.

е) Примите значения по умолчанию на странице «Выбор пользователей» и нажмите кнопку **Далее**.

11. Посмотрите на странице, сколько пользователей и групп синхронизируются с каталогом, и щелкните команду **Синхронизировать каталог**.

Процесс синхронизации каталогов занимает некоторое время, но проходит в фоновом режиме, и вы можете продолжать работать.

Результаты

Можно назначать привилегии и предоставлять доступ любым пользователям и группам Active Directory, синхронизируемым с vRealize Automation.

Следующие шаги

Используя привилегии администратора арендатора, настройте внешний вид консоли vRealize Automation.

Сценарий: настройка фирменной символики арендатора по умолчанию для Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, можно настроить внешний вид консоли vRealize Automation. Можно отправить новую эмблему, изменить цвета, обновить информацию заголовка и нижнего колонтитула, а также настроить фирменную символику экрана входа.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Фирменная символика > Символика в заголовке и нижнем колонтитуле**.
2. Снимите флажок **Использовать значение по умолчанию**.
3. Следуйте инструкциям, чтобы создать заголовок.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Следуйте инструкциям, чтобы создать нижний колонтитул.
6. Щелкните элемент **Готово**.

В консоли вступят в силу внесенные вами изменения.

7. Выберите **Администрирование > Фирменная символика > Фирменная символика на экране входа**.
8. Следуйте инструкциям, чтобы настроить фирменную символику экрана входа.
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

В консоли вступят в силу внесенные вами изменения.

Результаты

Обновится внешний вид консоли для арендатора по умолчанию.

Следующие шаги

Создайте настраиваемую группу для специалистов своей ИТ-организации, которым необходим высоко привилегированный доступ к vRealize Automation.

Сценарий: создание настраиваемой группы для архитекторов Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, можно создать настраиваемую группу для специалистов своей ИТ-организации, которым необходим высоко привилегированный доступ к vRealize Automation. Назначьте роли этой настраиваемой группе также, как настраиваете vRealize Automation.

Если необходимо добавить или отключить этот доступ высокого уровня для пользователей, можно изменить членство в группе вместо редактирования параметров для каждого пользователя в нескольких местах.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Пользователи и группы > Настраиваемые группы**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Введите **Архитекторы Rainpole** в текстовом поле **Имя**.
4. Выберите роли в списке «Добавление ролей для этой группы».

На этой странице нельзя назначить роли администратора инфраструктуры как услуги, администратора структуры, диспетчера бизнес-группы или бизнес-пользователя. Эти роли можно назначить при настройке vRealize Automation.

Параметр	Описание
Администратор арендатора	Отвечает за управление пользователями и группами, фирменную символику и уведомления арендатора, а также за такие бизнес-политики, как подтверждения и права. Они также отслеживают использование ресурсов всеми пользователями в рамках арендатора и инициируют запросы на реорганизацию для виртуальных машин.
Архитектор инфраструктуры (инфраструктуры как услуги)	Создает и управляет схемами элементов компьютеров и приложений.
Архитектор службы «Все как услуга»	Создает и управляет схемами элементов «Все как услуга» для опытных и корпоративных лицензированных пользователей.
Программный архитектор	Создает и управляет схемами элементов программных компонентов и приложений.

5. Нажмите кнопку **Далее**.
6. Выполните поиск корпоративных пользователей Active Directory и выберите пользователей для добавления в настраиваемую группу.

Назначьте в эту группу себя и других специалистов, которым необходим чрезвычайно высокий уровень доступа к среде разработки vRealize Automation.

7. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Настраиваемой группе предоставлены права на управление арендатора по умолчанию, создание схем элементов, а также управление каталогом служб. Во время настройки vRealize Automation добавьте настраиваемой группе разрешения и роли.

Следующие шаги

Назначьте настраиваемой группе роль администратора инфраструктуры как услуги.

Сценарий: назначение привилегий администратора инфраструктуры как услуги для настраиваемой группы архитекторов Rainpole

Используя привилегии системного администратора по умолчанию, можно назначить настраиваемой группе роль администратора инфраструктуры как услуги, чтобы позволить группе настраивать ресурсы инфраструктуры как услуги.

Процедура

1. Выйдите из консоли vRealize Automation.
2. Выберите домен **vsphere.local** и нажмите **Далее**.
3. Введите имя системного администратора по умолчанию (**administrator**) и пароль (**vmware**).
4. Выберите **Администрирование > Арендаторы**.
5. Щелкните имя арендатора по умолчанию **vsphere.local**.
6. Откройте вкладку **Администраторы**.
7. Выполните поиск роли **Архитекторы Rainpole** в поле поиска **Администраторы инфраструктуры как услуги** и выберите настраиваемую группу.
8. Щелкните элемент **Готово**.
9. Выйдите из консоли.

Результаты


Любой член настраиваемой группы теперь может управлять инфраструктурой хранилища и облачной, виртуальной и сетевой инфраструктурой для всех арендаторов в экземпляре vRealize Automation. Можно обновить членство в группе в любое время, чтобы предоставить или отозвать эти привилегии.

Следующие шаги

Используя привилегии администратора инфраструктуры как услуги, предоставленные настраиваемой группе, можно настроить ресурсы инфраструктуры как услуги. См. [Сценарий: настройка ресурсов инфраструктуры как услуги для Rainpole](#).

Сценарий: настройка ресурсов инфраструктуры как услуги для Rainpole

Сочетая привилегии администратора инфраструктуры как услуги и администратора арендатора, можно создать префикс, чтобы добавлять в начало компьютеры vSphere, созданные в vRealize Automation, организовывать ресурсы vSphere в группе структуры, и выделять ресурсы для настраиваемой группы архитекторов vRealize Automation.



Необходимые условия

- Настройте арендатора по умолчанию. См. [Сценарий: настройка арендатора по умолчанию для Rainpole](#).
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве члена настраиваемой группы архитекторов Rainpole. См. раздел [Сценарий: создание настраиваемой группы для архитекторов Rainpole](#).

Процедура

1. [Сценарий: создание группы структуры для Rainpole](#)

Используя привилегии администратора инфраструктуры как услуги, можно создать группу структуры, в которой содержатся вычислительные ресурсы, обнаруженные при создании конечной точки vSphere. Назначьте настраиваемой группе архитекторов и разработчиков vRealize Automation роль администратора структуры для этой группы.

2. [Сценарий: настройка префиксов компьютера для Rainpole](#)

Используя привилегии администратора структуры, создайте префикс, который можно настроить, чтобы добавлять в начало компьютеры, подготовленные архитекторами и разработчиками vRealize Automation в процессе разработки и тестирования.

3. [Сценарий: создание бизнес-группы архитекторам Rainpole для тестирования элементов каталога](#)

Используя привилегии администратора арендатора, можно создать бизнес-группу для ИТ-специалистов, отвечающих за проектирование и тестирование схем элементов vRealize Automation.

4. [Сценарий: создание резервирования для назначения ресурсов архитекторам Rainpole](#)

Используя привилегии администратора структуры, можно создать резервирование для бизнес-группы Rainpole, чтобы распределить ресурсы vSphere.

Сценарий: создание группы структуры для Rainpole

Используя привилегии администратора инфраструктуры как услуги, можно создать группу структуры, в которой содержатся вычислительные ресурсы, обнаруженные при создании конечной точки vSphere. Назначьте настраиваемой группе архитекторов и разработчиков vRealize Automation роль администратора структуры для этой группы.

Нет необходимости создавать конечную точку vSphere, так как одна конечная точка уже создана во время запроса элемента каталога первоначального содержимого.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Группы структур**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. Введите **Структура Rainpole** в текстовом поле «Имя».
4. Выполните поиск роли **Архитекторы Rainpole** в поле поиска **Администраторы структуры** и выберите настраиваемую группу.
5. Выберите вычислительный ресурс из среды vSphere для включения в группу структуры.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Обновите браузер, чтобы просмотреть новые параметры меню, доступные для вас как администратора структуры.

Следующие шаги

Используя привилегии администратора структуры, создайте префикс компьютера для использования архитекторами Rainpole, чтобы легко определять любой компьютер, который они подготовили в процессе разработки и тестирования.

Сценарий: настройка префиксов компьютера для Rainpole

Используя привилегии администратора структуры, создайте префикс, который можно настроить, чтобы добавлять в начало компьютеры, подготовленные архитекторами и разработчиками vRealize Automation в процессе разработки и тестирования.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Префиксы компьютеров**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. В текстовом поле **Префикс компьютера** введите имя **Rainpole**.
4. В текстовом поле **Количество разрядов** введите значение **3**.
5. В текстовом поле **Следующий номер** введите значение **1**.
6. Щелкните значок **Сохранить** (✓).

Следующие шаги

Используя привилегии администратора арендатора, можно создать бизнес-группу для ИТ-специалистов, отвечающих за проектирование и тестирование схем элементов vRealize Automation.

Сценарий: создание бизнес-группы архитекторам Rainpole для тестирования элементов каталога

Используя привилегии администратора арендатора, можно создать бизнес-группу для ИТ-специалистов, отвечающих за проектирование и тестирование схем элементов vRealize Automation.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Пользователи и группы > Бизнес-группы**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. Введите значение **Бизнес-группа Rainpole** в текстовом поле **Имя**.
4. Введите один или несколько адресов электронной почты в текстовом поле **Получатель эл. сообщений диспетчера**.

Например, введите собственный адрес электронной почты или адрес электронной почты руководителя ИТ-отдела.

5. Добавьте настраиваемое свойство для помощи архитекторам по устранению неисправностей в схемах элементов.

- а) Выберите значок **Создать** (+).
- б) Введите значение **_debug_deployment** в текстовом поле **Имя**.
- в) В текстовом поле **Значение** введите **true**.
- г) Установите флажок **Запросить пользователя**, чтобы разрешить архитекторам включать и отключать эту функцию при запросе на элемент каталога.

Как правило, если не удастся выполнить подготовку vRealize Automation в одном из компонентов элемента каталога, происходит откат всех ресурсов для элемента каталога. Используйте это настраиваемое свойство для переопределения этого поведения, чтобы архитекторы могли точно определить место возникновения ошибки в схемах чертежей. Добавьте это настраиваемое свойство к бизнес-группе, а не схемам элементов, чтобы предоставить архитекторам возможность выбора переопределения этого поведения в любое время, и чтобы эта возможность никогда не была случайно предоставлена пользователям.

6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Выполните поиск роли **Архитекторы Rainpole** в поле поиска **Роли диспетчера групп** и выберите настраиваемую группу.
8. Выполните поиск **test_user** в поле поиска **Роль пользователя** и выберите локального пользователя, который задан в качестве общего имени входа для тестирования схем элементов.
9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. В раскрывающемся меню выберите **Rainpole** в качестве префикса компьютера по умолчанию.
11. Щелкните элемент **Готово**.

Следующие шаги

Используя привилегии администратора структуры, разместите ресурсы инфраструктуры как услуги в бизнес-группе Rainpole путем создания резервирования.

Сценарий: создание резервирования для назначения ресурсов архитекторам Rainpole

Используя привилегии администратора структуры, можно создать резервирование для бизнес-группы Rainpole, чтобы распределить ресурсы vSphere.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить бизнес-группу или вычислительный ресурс.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. В раскрывающемся меню выберите пункт **vSphere**.
4. Введите сведения о резервировании.

Параметр	Вводимые данные
Имя	Резервирование Rainpole
Арендатор	vsphere.local
Бизнес-группа	Бизнес-группа Rainpole
Приоритет	1

5. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
6. Введите сведения о ресурсах среды развертывания.

Параметр	Вводимые данные
Вычислительные ресурсы	Выберите кластер ресурса в раскрывающемся меню.
Квота на компьютеры	Укажите максимальное количество включенных компьютеров для этого резервирования.
Память	Укажите максимальный объем памяти (МБ), который может использоваться в этом резервировании.
Хранилище	Выберите один или несколько путей к хранилищу и забронируйте пространство (ГБ) для этого резервирования. Установите приоритет путей к хранилищу, где 1 означает наивысший приоритет.

7. Перейдите на вкладку **Сеть**.
8. Укажите хотя бы один сетевой путь vSphere.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты


Инфраструктура vSphere перенесена в управление vRealize Automation и размещенные ресурсы vSphere вашей группы.

Следующие шаги

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно создать схему элементов компьютера для клонирования компьютеров CentOS vSphere. См. [Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole](#).

Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно создать и опубликовать основную схему элементов для клонирования компьютеров vSphere CentOS.



После публикации схемы элементов другие архитекторы смогут повторно использовать ее в качестве компонента новых схем элементов. Никто не сможет просматривать или запрашивать вашу схему элементов из каталога, пока вы с помощью привилегий администратора арендатора не сделаете ее доступной для запроса.

Необходимые условия

- Настройте ресурсы инфраструктуры как услуги. См. раздел [Сценарий: настройка ресурсов инфраструктуры как услуги для Rainpole](#).
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве члена настраиваемой группы архитекторов Rainpole. См. раздел [Сценарий: создание настраиваемой группы для архитекторов Rainpole](#).

Процедура

1. [Сценарий: создание схемы элементов для компонента компьютера Rainpole](#)

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно создать схему элементов, а также настроить имя и описание схемы элементов компьютера vSphere CentOS. Схемам элементов присваивается уникальный идентификатор, поэтому с ними можно программно взаимодействовать или при необходимости создавать привязки свойств. Если нужно предоставить пользователям некоторую гибкость в аренде схем элементов, то можно настроить их таким образом, чтобы позволить пользователям выбирать продолжительность аренды на срок до месяца.

2. Сценарий: настройка общих сведений для компонента компьютера Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно перетащить компонент компьютера vSphere на холст проекта и настроить общие сведения для компьютера, подготовленного с использованием схемы элементов.

3. Сценарий: указание сведений о сборке для компонента компьютера Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно настроить схему элементов, чтобы клонировать компьютеры из шаблона CentOS, созданного в vSphere.

4. Сценарий: настройка ресурсов компьютера для компьютеров Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно предоставлять пользователям минимальный и максимальный набор параметров памяти и количества разрешенных ЦП. Это позволяет экономить ресурсы, учитывая потребности пользователя.

Сценарий: создание схемы элементов для компонента компьютера Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно создать схему элементов, а также настроить имя и описание схемы элементов компьютера vSphere CentOS. Схемам элементов присваивается уникальный идентификатор, поэтому с ними можно программно взаимодействовать или при необходимости создавать привязки свойств. Если нужно предоставить пользователям некоторую гибкость в аренде схем элементов, то можно настроить их таким образом, чтобы позволить пользователям выбирать продолжительность аренды на срок до месяца.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В текстовом поле **Имя** введите **Centos на vSphere**.
4. Проверьте сгенерированный уникальный идентификатор.

Сейчас это поле можно изменить, но после сохранения схемы элементов изменить его будет невозможно. Поскольку идентификаторы в арендаторе постоянны и уникальны, их можно использовать для программного взаимодействия со схемами элементов и создания привязок свойств.

Поле идентификатора заполняется автоматически на основе введенного имени.

5. В текстовом поле **Описание** введите **Конфигурация компьютера CentOS «Золотой стандарт»**.
6. Настройте период аренды для выбора пользователями, введя **1** в текстовое поле **Минимальное значение** и **30** в текстовое поле **Максимальное значение**.
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

Перетащите компонент компьютера vSphere на холст и настройте его, чтобы клонировать шаблон CentOS, созданный в vSphere.

Сценарий: настройка общих сведений для компонента компьютера Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно перетащить компонент компьютера vSphere на холст проекта и настроить общие сведения для компьютера, подготовленного с использованием схемы элементов.

Компоненты компьютера могут настраивать только архитекторы инфраструктуры как услуги. Разработчики архитектуры приложений и архитекторы Программное обеспечение могут использовать компоненты компьютеров, только повторно используя опубликованные схемы элементов, созданные архитектором инфраструктуры как услуги.

Процедура

1. На панели навигации слева выберите категорию **Типы компьютера**.

На нижней панели появятся типы компонентов компьютера.

2. Перетащите компонент компьютера vSphere на холст.
3. В текстовом поле **Описание** введите **Golden Standard CentOS Machine**.
4. В раскрывающемся меню **Префикс компьютера** выберите пункт **Использовать значение группы по умолчанию**.

Если планируется импорт этих схем элементов в другие среды, выбор группы по умолчанию вместо конкретного префикса Rainpole позволит избежать настройки схемы элементов на работу с префиксом компьютера, который может быть недоступен.

Следующие шаги

Настройте компонент компьютера для клонирования компьютеров из созданного шаблона CentOS.

Сценарий: указание сведений о сборке для компонента компьютера Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно настроить схему элементов, чтобы клонировать компьютеры из шаблона CentOS, созданного в vSphere.

Для этого необходимо настроить компонент компьютера, чтобы он выполнял действие клонирования, и выбрать шаблон (созданный как объект), из которого необходимо клонировать компьютер. Далее нужно указать спецификацию настройки, созданной для предотвращения любых конфликтов, которые могут возникнуть при развертывании нескольких виртуальных машин с одинаковыми настройками.

Процедура

1. Откройте вкладку **Информация о сборке**.
2. В раскрывающемся меню **Тип схемы элементов** укажите, как следует категоризировать компьютеры, подготавливаемые с помощью этой схемы элементов: как рабочие столы или как серверы.

Эта информация нужна только для хранения записей и лицензирования.
3. Выберите **Клонировать** в раскрывающемся меню **Действие**.
4. Выберите **CloneWorkflow** в раскрывающемся меню **Рабочий процесс подготовки**.

5. Щелкните значок **Обзор** рядом с текстовым полем **Клонировать из**.
6. Выберите **Rainpole_centos_63_x86**, чтобы клонировать компьютеры из шаблона, созданного в vSphere.
7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. В текстовом поле **Спецификация настройки** введите **Linux**, чтобы использовать спецификацию настройки, созданную в vSphere.

Примечание Для этого значения учитывается регистр.

Следующие шаги

Настройте ЦП, память и параметры хранения для компьютеров, подготовленных с помощью схемы элементов.

Сценарий: настройка ресурсов компьютера для компьютеров Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно предоставлять пользователям минимальный и максимальный набор параметров памяти и количества разрешенных ЦП. Это позволяет сэкономить ресурсы, учитывая потребности пользователя.

Программным архитекторам и разработчикам архитектуры приложений запрещено настраивать компоненты компьютера, но они могут повторно использовать схемы элементов, которые содержат компоненты компьютера. После редактирования компонента компьютера можно опубликовать свою схему элементов, чтобы другие архитекторы могли повторно использовать эту схему элементов компьютера для проектирования собственных элементов каталога. Кроме того, администраторы каталогов и администраторы арендаторов могут добавить опубликованную схему элементов в каталог служб.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Ресурсы компьютера**.
2. Для подготовленных компьютеров укажите параметры ЦП.
 - а) В текстовом поле **Минимальное значение** введите **1**.
 - б) В текстовом поле **Максимальное значение** введите **4**.
3. Для подготовленных компьютеров укажите параметры памяти.
 - а) В текстовом поле **Минимальное значение** введите **1024**.

Это поле автоматически заполняется с учетом объема памяти в шаблоне.
 - б) В текстовом поле **Максимальное значение** введите **4096**.

4. Для подготовленных компьютеров укажите параметры хранилища.

Сведения о хранилище заполняются с учетом конфигурации шаблона, но можно добавить дополнительное хранилище.

- Выберите значок **Создать (+)**.
- В текстовом поле **Емкость (ГБ)** введите значение **10**.
- Нажмите кнопку **ОК**.

5. Щелкните элемент **Готово**.

6. Выберите строку, содержащую CentOS в vSphere, и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты


Создана схема элементов, которую можно настроить в качестве элемента каталога. С ее помощью можно предоставлять пользователям клонированные компьютеры vSphere CentOS, а также ее можно повторно использовать в других схемах элементов в качестве стандартной для компьютеров CentOS.

Следующие шаги

Используя привилегии администратора арендатора, можно создать службу каталога для архитекторов, чтобы проверять их схемы элементов. Опубликуйте CentOS в схеме элементов компьютера vSphere в качестве элемента каталога и отправьте запрос на проверку работоспособности. См. [Сценарий: настройка каталога для архитекторов Rainpole для тестирования схемы элементов](#).

Сценарий: настройка каталога для архитекторов Rainpole для тестирования схемы элементов

Используя привилегии администратора арендатора, создайте специальную службу каталога с небольшим управлением, где архитекторы Rainpole смогут успешно проверять свою работу перед экспортом схем элементов в производственную среду. Вы создаете службу тестирования схем элементов, добавляете схему элементов vSphere CentOS в службу и предоставляете архитекторам Rainpole доступ ко всем элементам каталога и всем действиям, связанным со службой, чтобы они смогли протестировать результат своей работы, используя подготовленные элементы каталога.



Необходимые условия

- Создайте схему элементов компьютера, которая будет включена в службу каталога. См. [Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole](#).

- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве члена настраиваемой группы архитекторов Rainpole. См. раздел [Сценарий: создание настраиваемой группы для архитекторов Rainpole](#).

Процедура

1. [Сценарий: создание службы каталога для тестирования схемы элементов Rainpole](#)

Используя привилегии администратора арендатора, необходимо создать службу каталога с названием служба Rainpole. Назначьте себя в качестве владельца и контактного лица в службе поддержки для этой службы, чтобы архитекторы Rainpole могли связаться с вами в случае возникновения любых проблем.

2. [Сценарий: добавление элемента каталога vSphere CentOS в службу Rainpole](#)

Используя привилегии администратора арендатора, можно добавить опубликованную схему элементов компьютера vSphere CentOS в службу Rainpole.

3. [Сценарий: назначение архитекторам Rainpole права на выполнение запроса элементов каталога](#)

Используя привилегии администратора арендатора, назначьте архитекторам Rainpole права на выполнение всех действий и доступ к элементам, принадлежащим службе Rainpole.

Сценарий: создание службы каталога для тестирования схемы элементов Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, необходимо создать службу каталога с названием служба Rainpole. Назначьте себя в качестве владельца и контактного лица в службе поддержки для этой службы, чтобы архитекторы Rainpole могли связаться с вами в случае возникновения любых проблем.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Службы**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Введите имя **Служба Rainpole**.
4. В раскрывающемся меню «Состояние» выберите **Активно**.
5. В качестве администратора арендатора, который создает службу, используйте функцию поиска, чтобы добавить себя в качестве владельца и группы поддержки.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

Используя привилегии администратора арендатора, добавьте опубликованную схему элементов компьютера vSphere CentOS в службу Rainpole.

Сценарий: добавление элемента каталога vSphere CentOS в службу Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, можно добавить опубликованную схему элементов компьютера vSphere CentOS в службу Rainpole.

Все опубликованные схемы элементов, которые необходимо подготовить, должны включаться в службу в качестве элемента каталога, но одновременно каждая схема может быть элементом каталога только в одной службе. Если необходимо опубликовать одновременно в нескольких службах каталога, создайте копии схемы элементов.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Службы**.
2. В списке «Службы» выберите строку «Тестирование схем элементов» и нажмите **Управление элементами каталога**.
3. Выберите значок **Создать (+)**.
4. Установите флажок для **CentOS в Vsphere**.

В этом списке отображаются только опубликованные схемы элементов и компоненты, которые еще не связаны со службой. Если схема элементов не отображается, убедитесь, что она была опубликована и не входит в состав другой службы.

5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Следующие шаги

Используя привилегии администратора арендатора, назначьте архитекторам Rainpole права запроса на элементы каталога в службе Rainpole.

Сценарий: назначение архитекторам Rainpole права на выполнение запроса элементов каталога

Используя привилегии администратора арендатора, назначьте архитекторам Rainpole права на выполнение всех действий и доступ к элементам, принадлежащим службе Rainpole.

Предоставление архитекторам Rainpole прав на все действия и элементы в службе позволяет упростить для них добавление новых элементов каталога в службу для тестирования. В производственной среде можно по-разному использовать права и настроить строгое ограничение на управление. Возможно, потребуется указать, какие элементы каталога разрешено запрашивать каждому пользователю и какие действия они могут выполнять с элементами каталога, которые им принадлежат.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Права**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Настройка сведений.
 - а) Введите название **права архитектора Rainpole**
 - б) В раскрывающемся меню **Состояние** выберите значение **Активно**.
 - в) В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу Rainpole.

- г) Добавьте архитекторов Rainpole, используя поле поиска **Пользователи и группы**.
- д) Нажмите кнопку **Далее**.

4. Назначьте права на доступ к службе каталога Rainpole.

- а) Нажмите значок **Добавить службы** значок (+) рядом с заголовком «Уполномоченные службы».
- б) Выберите **Служба Rainpole**.
- в) Нажмите кнопку **ОК**.

Все пользователи, включенные в право, теперь имеют доступ ко всем элементам каталога в службе Rainpole.

5. Предоставьте пользователям права на все действия.

- а) Нажмите значок **Добавить действия** значок (+) рядом с заголовком «Уполномоченные действия».
- б) Установите флажок в заголовке столбца, чтобы предоставить права на все действия.
- в) Установите флажок **Действия применяются только к элементам в этом праве**, чтобы в дальнейшем в других службах каталога можно было применять более строгие ограничения для этих пользователей.
- г) Нажмите кнопку **ОК**.

Архитекторы имеют право выполнять любые действия, применимые к элементам каталога, которые подготавливаются в службе Rainpole. Они не вправе осуществлять эти действия с какими-либо элементами, подготавливаемыми в другой службе или через другие права.

6. Щелкните элемент **Готово.**

Результаты

Все архитекторы теперь могут просматривать и запрашивать схемы элементов компьютеров vSphere CentOS и любые новые элементы каталога, добавленные в их службу.

Следующие шаги

С помощью установленной учетной записи локального тестового пользователя отправьте запрос на подготовку элемента каталога vSphere CentOS, чтобы проверить схему элементов и конфигурацию каталога. См. [Сценарий: тестирование компьютера Rainpole CentOS](#).

Сценарий: тестирование компьютера Rainpole CentOS

Используя учетную запись локального тестового пользователя, можно запросить подготовку компьютера vSphere CentOS. Войдите на подготовленный компьютер и убедитесь, что он работает надлежащим образом.



Необходимые условия

- Сделайте компьютер vSphere CentOS доступным в каталоге служб. См. раздел [Сценарий: настройка каталога для архитекторов Rainpole для тестирования схемы элементов](#).
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве члена настраиваемой группы архитекторов Rainpole. См. раздел [Сценарий: создание настраиваемой группы для архитекторов Rainpole](#).

Процедура

1. Сценарий: запрос виртуальной машины Rainpole

Используя учетную запись тестового пользователя, можно запросить элемент каталога службы для подготовки CentOS на виртуальной машине vSphere.

2. Сценарий: вход на подготовленный компьютер Rainpole

Используя учетную запись тестового пользователя, можно войти на подготовленный компьютер vSphere CentOS.

Сценарий: запрос виртуальной машины Rainpole

Используя учетную запись тестового пользователя, можно запросить элемент каталога службы для подготовки CentOS на виртуальной машине vSphere.

Процедура

1. Выйдите из консоли vRealize Automation.
2. Повторно войдите в нее, используя имя пользователя **test_user** и пароль **VMware1!**.
3. Откройте вкладку **Каталог**.
4. Нажмите кнопку **Запрос**, чтобы запросить элемент каталога.
5. В текстовом поле **Описание** введите **проверка функциональных возможностей**.
6. Нажмите кнопку **Отправить**, чтобы запросить элемент каталога.
7. Откройте вкладку **Запросы**, чтобы отслеживать статус запроса.

Результаты

После успешной подготовки компьютера появится сообщение о состоянии со значением **Успешно**.

Следующие шаги

Выполните вход на подготовленный компьютер.

Сценарий: вход на подготовленный компьютер Rainpole

Используя учетную запись тестового пользователя, можно войти на подготовленный компьютер vSphere CentOS.

Процедура

1. Выберите **Элементы > Компьютеры**.
2. Выберите стрелку рядом с CentOS на элементе vSphere.
В развернутом элементе отобразится подготовленный компьютер.
3. Щелкните подготовленный компьютер.
4. На панели справа щелкните **Удаленный вход на компьютер**.
5. Выполните вход на компьютер.

Следующие шаги

- После приобретения корпоративной лицензии vRealize Automation узнайте о подготовленных компьютерах с программными компонентами. См. раздел [Сценарий: установка гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение на компьютер Rainpole](#).
- Запланируйте установку производственной среды. См. раздел [Эталонная архитектура](#).
- Ознакомьтесь с экспортом схем элементов из одной среды в другую. См. раздел [Экспорт и импорт схем элементов и содержимого](#).
- Ознакомьтесь с проектированием схем элементов и управлением каталогом службы. См. раздел [Глава 5 Предоставление пользователям схем элементов служб](#).

Сценарий: проектирование и тестирование схемы элементов для подготовки Программное обеспечение на компьютерах Rainpole

Используя привилегии программного архитектора и архитектора инфраструктуры как услуги, можно создать схему элементов, чтобы предоставить компьютер vSphere CentOS с установленной базой MySQL. Используйте подготовленный компьютер CentOS в качестве основы и создайте новую схему элементов компьютера с поддержкой Программное обеспечение. Разработайте компонент Программное обеспечение для установки MySQL на компьютерах Linux и предоставьте схему элементов компьютера и компонент MySQL в качестве новой схемы. Проверьте работу с помощью подготовленного компьютера MySQL.



Процедура

1. Сценарий: установка гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение на компьютер Rainpole

Используя привилегии диспетчера бизнес-групп, можно войти на компьютер Rainpole001, подготовленный в качестве тестового пользователя. Устанавливается гостевой агент и агент начальной загрузки Программное обеспечение на компьютере для подготовки Программное обеспечение. После завершения сделайте моментальный снимок компьютера, чтобы использовать его в качестве основы для клонирования компьютеров и использования с помощью компонентов Программное обеспечение.

2. Сценарий: создание схемы элементов связанного клона в моментальном снимке Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно предоставить программным архитекторам компактные копии подготовленного компьютера CentOS.

3. Сценарий: создание компонента MySQL Программное обеспечение для Rainpole

Используя привилегии программного архитектора, можно создать компонент MySQL Программное обеспечение для установки MySQL на компьютерах vSphere CentOS. При разработке компонента MySQL Программное обеспечение для виртуальной машины CentOS нужно настроить параметры и сценарии установки, настройки и запуска для операционных систем Linux.

4. Сценарий: создание контейнера для MySQL в схеме элементов CentOS Rainpole

Используя инфраструктуру как услугу, программное обеспечение или привилегии разработчика архитектуры приложений, можно создать контейнер схемы элементов, а также настроить имя, описание и уникальный идентификатор для MySQL в схеме элементов CentOS vSphere.

5. Сценарий: добавление программного обеспечения и компьютера к MySQL в схеме элементов CentOS для Rainpole

Используя инфраструктуру как услугу, программное обеспечение или привилегии разработчика архитектуры приложений, перетащите опубликованные CentOS для программного тестирования схемы элементов компьютера на холсте с целью повторного использования этой схемы в качестве компьютера. Вы перетаскиваете опубликованный программный компонент на виртуальную машину и настраиваете свойства Программное обеспечение, которые указали в компоненте Программное обеспечение.

6. Сценарий: добавление CentOS с элементом каталога MySQL в службу Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, добавьте новую схему элементов в каталог службы Rainpole для проверки своей работы.

7. Сценарий: подготовка элемента каталога CentOS с MySQL для Rainpole

Используя учетную запись тестового пользователя, запросите элемент каталога службы, чтобы предоставить компьютер CentOS с MySQL.

Сценарий: установка гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение на компьютер Rainpole

Используя привилегии диспетчера бизнес-групп, можно войти на компьютер Rainpole001, подготовленный в качестве тестового пользователя. Устанавливается гостевой агент и агент начальной загрузки Программное обеспечение на компьютере для подготовки Программное обеспечение. После завершения сделайте моментальный снимок компьютера, чтобы использовать его в качестве основы для клонирования компьютеров и использования с помощью компонентов Программное обеспечение.

Процедура

1. Выберите **Элементы > Компьютеры**.
2. Выберите компьютер в элементе vSphere для просмотра подробных сведений об элементе.
3. Выберите пункт **Подключение к удаленной консоли** в меню «Действия» справа.
4. Выполните вход на компьютер в качестве привилегированного пользователя.
5. Загрузите сценарий установки с устройства vRealize Automation.

```
wget https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/prepare_vra_template.sh
```

Если в вашей среде используются самозаверяющие сертификаты, возможно, придется использовать параметр `wget --no-check-certificate`. Пример:

```
wget --no-check-certificate https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/prepare_vra_template.sh
```

6. Сделайте сценарий `prepare_vra_template.sh` исполняемым.

```
chmod +x prepare_vra_template.sh
```

7. Выполните сценарий установщика `prepare_vra_template.sh`.

```
./prepare_vra_template.sh
```

Для получения информации о неинтерактивных параметрах и ожидаемых значениях можно запустить команду вывода справки `./prepare_vra_template.sh --help`.

8. Следуйте указаниям, чтобы завершить установку.

После успешного завершения установки отобразится сообщение с подтверждением. При появлении сообщения об ошибке и журналов в консоли устраните ошибки и выполните сценарий установщика снова.

9. Вернитесь к консоли vRealize Automation и создайте моментальный снимок.

- а) Выберите пункт **Создать снимок** в меню «Действия» справа и следуйте инструкциям.
- б) Чтобы контролировать процесс, перейдите во вкладку **Моментальные снимки**.

Результаты

Установлены агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент, теперь моментальный снимок можно использовать в качестве базы клона в схемах элементов, содержащих программные компоненты.

Сценарий: создание схемы элементов связанного клона в моментальном снимке Rainpole

Используя привилегии архитектора инфраструктуры как услуги, можно предоставить программным архитекторам компактные копии подготовленного компьютера CentOS.

Скопируйте существующую систему CentOS в схему элементов vSphere в качестве отправной точки и измените копию, чтобы создать копии связанного клона подготовленного моментального снимка. Связанные клоны используют цепочку дельта-дисков для отслеживания отличий от родительского компьютера. Их можно быстро подготовить, они позволяют снизить затраты на хранилище и идеально подходят для случаев, когда производительность не является основным приоритетом.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите строку, содержащую CentOS в vSphere, и нажмите кнопку **Копировать**.
Создана независимая копия схемы элементов CentOS на компьютере vSphere.
3. Введите значение **CentOS** для **тестирования программного обеспечения** в текстовом поле **Имя**.
4. Введите значение **Компактная система vSphere CentOS для тестирования программного обеспечения** в текстовом поле **Описание**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. На холсте выберите компонент компьютера, чтобы изменить сведения.
7. Откройте вкладку **Информация о сборке**.
8. В раскрывающемся меню **Действие** выберите **Связанный клон**.
9. Щелкните значок **Обзор** рядом с текстовым полем **Клонировать из**.
10. Выберите подготовленный компьютер **Rainpole001**, на котором установлены агенты начальной загрузки и гостевые агенты.
11. В раскрывающемся списке **Клонировать из моментального снимка** выберите моментальный снимок.
12. Щелкните элемент **Готово**.

13. Выберите строку, содержащую CentOS для тестирования программного обеспечения, и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Создана схема элементов связанного клона, которую вы и архитекторы можете использовать для предоставления программного обеспечения на компьютерах CentOS.

Следующие шаги

Используйте привилегии программного архитектора, чтобы создать компонент Программное обеспечение для установки MySQL. См. [Сценарий: создание компонента MySQL Программное обеспечение для Rainpole](#).

Сценарий: создание компонента MySQL Программное обеспечение для Rainpole

Используя привилегии программного архитектора, можно создать компонент MySQL Программное обеспечение для установки MySQL на компьютерах vSphere CentOS. При разработке компонента MySQL Программное обеспечение для виртуальной машины CentOS нужно настроить параметры и сценарии установки, настройки и запуска для операционных систем Linux.

Необходимые условия

- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве члена настраиваемой группы архитекторов Rainpole. См. раздел [Сценарий: создание настраиваемой группы для архитекторов Rainpole](#).
- Создайте схему элементов компьютера CentOS с поддержкой Программное обеспечение. См. раздел [Сценарий: установка гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение на компьютер Rainpole](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Компоненты программного обеспечения**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В текстовом поле **Имя** введите **MySQL для виртуальных машин Linux**.
4. Убедитесь, что идентификатор указывается с учетом указанного имени.
Например, Software.MySQLforLinuxVirtualMachines.
5. В текстовом поле **Описание** введите **Установка и настройка MySQL**.
6. В раскрывающемся меню **Контейнер** выберите **Компьютер**.

Так как MySQL нужно установить только непосредственно на компьютер, нужно установить для архитекторов ограничение, согласно которому они не могут добавлять компоненты Программное обеспечение MySQL поверх других компонентов Программное обеспечение.

7. Нажмите кнопку **Далее**.

8. Нажмите кнопку **Создать** и добавьте и настройте каждое из следующих свойств для сценария установки.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить каждое из свойств.

Архитекторы могут настроить свойства Программное обеспечение таким образом, чтобы они отображались в форме запроса для пользователей. Архитекторы могут использовать параметр «Показать в запросе», который позволяет отображать запрос на указание значений свойств, помеченных как допускающие переопределение.

Имя	Описание	Тип	Значение	Зашифровано	Переопределение	Обязательно	Вычисл.
db_root_username	Имя пользователя root базы данных	Строка	root	Нет	Да	Да	Нет
JAVA_HOME	Каталог, в котором установлена среда JRE 1.8 или более поздняя версия	Строка	/opt/vmware-jre	Нет	Да	Да	Нет
global_ftp_proxy	URL-адрес прокси-сервера FTP, если такой имеется. Необязательная строка.	Строка		Нет	Да	Нет	Нет
db_port	Порт базы данных MySQL	Строка		Нет	Да	Да	Нет
db_root_password	Пароль пользователя root базы данных	Строка	пароль	Да	Да	Да	Нет
global_http_proxy	URL-адрес прокси-сервера HTTP, если такой имеется. Необязательная строка.	Строка		Нет	Да	Нет	Нет
global_https_proxy	URL-адрес прокси-сервера HTTPS, если такой имеется. Необязательная строка.	Строка		Нет	Да	Нет	Нет
max_allowed_packet_size	Максимально допустимый размер пакета на сервере	Integer	1024	Нет	Да	Нет	Нет

9. Нажмите кнопку **Далее**.

10. Настройте действие «Установить».

- а) В раскрывающемся списке **Тип сценария** выберите пункт **Bash**.
- б) Щелкните **Чтобы редактировать, щелкните здесь**.

в) Вставьте следующий сценарий.

```
#!/bin/bash

#Setting proxies
export ftp_proxy=${ftp_proxy:-$global_ftp_proxy}
echo "Setting ftp_proxy to $ftp_proxy"

export http_proxy=${http_proxy:-$global_http_proxy}
echo "Setting http_proxy to $http_proxy"

export https_proxy=${https_proxy:-$global_https_proxy}
echo "Setting https_proxy to $https_proxy"

#
# Determine operating system and version
#
export OS=
export OS_VERSION=

if [ -f /etc/redhat-release ]; then
    # For CentOS the result will be 'CentOS'
    # For RHEL the result will be 'Red'
    OS=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $1}')

    if [ -n $OS ] && [ $OS = 'CentOS' ]; then
        OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $3}')
    else
        # RHEL
        OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $7}')
    fi

elif [ -f /etc/SuSE-release ]; then
    OS=SuSE

    MAJOR_VERSION=$(cat /etc/SuSE-release | grep VERSION | awk '{print $3}')
    PATCHLEVEL=$(cat /etc/SuSE-release | grep PATCHLEVEL | awk '{print $3}')

    OS_VERSION="$MAJOR_VERSION.$PATCHLEVEL"

elif [ -f /usr/bin/lsb_release ]; then
    # For Ubuntu the result is 'Ubuntu'
    OS=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Distributor | awk '{print $3}')
    OS_VERSION=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Release | awk '{print $2}')

fi

echo "Using operating system '$OS' and version '$OS_VERSION'"

if [ "x${global_http_proxy}" == "x" ] || [ "x${global_https_proxy}" == "x" ] ||
[ "x${global_ftp_proxy}" == "x" ]; then
    echo ""
    echo "#####"
    echo "# One or more PROXY(s) not set. Network downloads may fail #"

```

```

echo "#####"
echo ""
fi

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
set -e

# Tested on CentOS
if [ -x /usr/sbin/selinuxenabled ] && /usr/sbin/selinuxenabled; then
    # SELinux can be disabled by setting "/usr/sbin/setenforce Permissive"
    echo 'SELinux is enabled on this VM template. This service requires SELinux to be
disabled to install successfully'
    exit 1
fi

if [ "$OS" != "x" ] && [ "$OS" = 'Ubuntu' ]; then
    # Fix the linux-firmware package
    export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
    apt-get install -y linux-firmware < /dev/console > /dev/console
    # Install MySQL package
    apt-get install -y mysql-server
else
    yum --nogpgcheck --noplugins -y install -x MySQL-server-community mysql-server
fi

# Set Install Path to the default install path (For monitoring)
Install_Path=/usr
echo Install_Path is set to $Install_Path, please modify this script if the install path is
not correct.

```

г) Нажмите кнопку **OK**.

11. Настройте действие «Настроить».

- а) В раскрывающемся списке **Тип сценария** выберите пункт **Bash**.
- б) Щелкните **Чтобы редактировать**, щелкните здесь.

в) Вставьте следующий сценарий.

```
#!/bin/bash

#Setting proxies
export ftp_proxy=${ftp_proxy:-$global_ftp_proxy}
echo "Setting ftp_proxy to $ftp_proxy"

export http_proxy=${http_proxy:-$global_http_proxy}
echo "Setting http_proxy to $http_proxy"

export https_proxy=${https_proxy:-$global_https_proxy}
echo "Setting https_proxy to $https_proxy"

#
# Determine operating system and version
#
export OS=
export OS_VERSION=

if [ -f /etc/redhat-release ]; then
    # For CentOS the result will be 'CentOS'
    # For RHEL the result will be 'Red'
    OS=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $1}')

    if [ -n $OS ] && [ $OS = 'CentOS' ]; then
        OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $3}')
    else
        # RHEL
        OS_VERSION=$(cat /etc/redhat-release | awk '{print $7}')
    fi

elif [ -f /etc/SuSE-release ]; then
    OS=SuSE

    MAJOR_VERSION=$(cat /etc/SuSE-release | grep VERSION | awk '{print $3}')
    PATCHLEVEL=$(cat /etc/SuSE-release | grep PATCHLEVEL | awk '{print $3}')

    OS_VERSION="$MAJOR_VERSION.$PATCHLEVEL"

elif [ -f /usr/bin/lsb_release ]; then
    # For Ubuntu the result is 'Ubuntu'
    OS=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Distributor | awk '{print $3}')
    OS_VERSION=$(lsb_release -a 2> /dev/null | grep Release | awk '{print $2}')

fi

echo "Using operating system '$OS' and version '$OS_VERSION'"

if [ "x${global_http_proxy}" == "x" ] || [ "x${global_https_proxy}" == "x" ] ||
[ "x${global_ftp_proxy}" == "x" ]; then
    echo ""
    echo "#####"
    echo "# One or more PROXY(s) not set. Network downloads may fail #"

```

```

echo "#####"
echo ""
fi

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
set -e

# Locate the my.cnf file
my_cnf_file=
if [ -f /etc/my.cnf ]; then
    my_cnf_file=/etc/my.cnf
elif [ -f /etc/mysql/my.cnf ]; then
    my_cnf_file=/etc/mysql/my.cnf
fi

if [ "x$my_cnf_file" = "x" ]; then
    echo "Neither /etc/my.cnf nor /etc/mysql/my.cnf can be found, stopping configuration"
    exit 1
fi

# update mysql configuration to handle big packets
sed -ie "s/\[mysqld\]/\[mysqld\]\n\
max_allowed_packet=$max_allowed_packet/g" $my_cnf_file
# update listening port
sed -ie "s/\[mysqld\]/\[mysqld\]\n\
port=$db_port/g" $my_cnf_file

sed -i "s/port.*=[0-9]*/port=$db_port/g" $my_cnf_file

if [ "x$OS" != "x" ] && [ "$OS" = 'Ubuntu' ]; then
    # Make sure that MySQL is started
    service mysql restart
else
    # set up auto-start on booting
    chkconfig mysqld on
    # restart mysqld service
    service mysqld start
fi

# this will assign a password for mysql admin user 'root'
mysqladmin -u $db_root_username password $db_root_password

```

г) Нажмите кнопку **ОК**.

12. Настройте действие «Пуск».

- а) В раскрывающемся списке **Тип сценария** выберите пункт **Bash**.
- б) Щелкните **Чтобы редактировать**, щелкните здесь.

- в) Вставьте следующий сценарий.

```
#!/bin/sh

echo "The maximum allowed packet size is: "
```

- г) Поместите курсор между двоеточием и кавычкой.
- д) В раскрывающемся списке **Выбрать сценарий, который нужно вставить** выберите **max_allowed_packet_size**.

Теперь сценарий содержит свойство.

```
#!/bin/sh

echo "The maximum allowed packet size is: $max_allowed_packet_size"
```

- е) Нажмите кнопку **ОК**.

13. Нажмите кнопку **Далее**.

14. Щелкните элемент **Готово**.

15. Выберите строку, содержащую «MySQL для виртуальных машин Linux» и щелкните **Опубликовать**.

Результаты

Компонент MySQL Программное обеспечение доступен для других архитекторов на странице проекта схемы элементов, но компоненты Программное обеспечение остаются недоступными, пока их не объединили с компьютером.

Следующие шаги

Используя привилегии программного архитектора, проектировщика архитектуры приложений или архитектора инфраструктуры как услуги, можно объединить компоненты MySQL и CentOS для схемы элементов программных компонентов. См. раздел [Сценарий: создание контейнера для MySQL в схеме элементов CentOS Rainpole](#).

Сценарий: создание контейнера для MySQL в схеме элементов CentOS Rainpole

Используя инфраструктуру как услугу, программное обеспечение или привилегии разработчика архитектуры приложений, можно создать контейнер схемы элементов, а также настроить имя, описание и уникальный идентификатор для MySQL в схеме элементов CentOS vSphere.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.

2. Выберите значок **Создать** (+).

3. В текстовом поле **Имя** введите **Centos** на **CentOS**.

4. Проверьте сгенерированный уникальный идентификатор.

Поле идентификатора заполняется автоматически на основе введенного имени. Сейчас это поле можно изменить, но после сохранения схемы элементов изменить его будет невозможно. Поскольку идентификаторы в арендаторе постоянны и уникальны, их можно использовать для программного взаимодействия со схемами элементов и создания привязок свойств.

5. В текстовом поле **Описание** введите
Программное обеспечение MySQL на компьютере vSphere CentOS.

6. Настройте период аренды для выбора пользователями, введя **1** в текстовое поле **Минимальное значение** и **7** в текстовое поле **Максимальное значение**.

Пользователи могут выбрать период аренды запрошенных компьютеров на срок до семи дней перед выбором, продлевать аренду или удалить компьютеры.

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

Перетащите на холст компонент MySQL и опубликованные CentOS для схемы элементов компьютера с программным обеспечением.

Сценарий: добавление программного обеспечения и компьютера к MySQL в схеме элементов CentOS для Rainpole

Используя инфраструктуру как услугу, программное обеспечение или привилегии разработчика архитектуры приложений, перетащите опубликованные CentOS для программного тестирования схемы элементов компьютера на холсте с целью повторного использования этой схемы в качестве компьютера. Вы перетаскиваете опубликованный программный компонент на виртуальную машину и настраиваете свойства Программное обеспечение, которые указали в компоненте Программное обеспечение.

Чтобы добавить компоненты программного обеспечения на холст проекта, требуются также права участника бизнес-группы, администратора бизнес-группы или администратора арендатора для доступа к целевому каталогу.

Процедура

1. Щелкните **Схемы элементов** в списке «Категории».
2. Перетащите **CentOS** для тестирования ПО на холст проекта.
3. Щелкните **Программные компоненты** в списке «Категории».
4. Перетащите **MySQL** для виртуальных машин **Linux** на компьютер vSphere.
5. Перейдите на вкладку **Свойства**.

6. Обновите свойство db_port для этой схемы элементов.

- а) Выберите свойство db_port и щелкните **Изменить**
- б) В текстовом поле **Значение** введите **3308**.

Когда пользователь каталога служб запрашивает элемент, 3308 является значением по умолчанию.

- в) Нажмите кнопку **ОК**.

7. Щелкните элемент **Готово**.

8. Выберите строку, содержащую «CentOS с MySQL», и щелкните **Опубликовать**.

Результаты

Вы опубликовали схему элементов приложения, которая содержит компьютер CentOS и программный компонент MySQL.

Следующие шаги

Добавьте новую схему элементов в службу Rainpole в качестве элемента каталога, чтобы можно было подготовить компьютер с MySQL и проверить его функциональность. См. раздел [Сценарий: добавление CentOS с элементом каталога MySQL в службу Rainpole](#).

Сценарий: добавление CentOS с элементом каталога MySQL в службу Rainpole

Используя привилегии администратора арендатора, добавьте новую схему элементов в каталог службы Rainpole для проверки своей работы.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Службы**.
2. В списке **Службы** выберите строку службы каталога Rainpole и щелкните **Управление элементами каталога**.
3. Выберите значок **Создать (+)**.
4. Выберите вариант **CentOS с MySQL**.

В этом списке отображаются только опубликованные схемы элементов и компоненты, которые еще не связаны со службой. Если схема элементов не отображается, убедитесь, что она была опубликована и не входит в состав другой службы.

5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Результаты

Элемент каталога CentOS с MySQL подготовлен к запросу. Нет необходимости назначать права для нового элемента каталога, так как права в бизнес-группе Rainpole на доступ ко всей службе Rainpole уже предоставлены.

Следующие шаги

Запросите элемент каталога CentOS с MySQL для проверки своей работы.

Сценарий: подготовка элемента каталога CentOS с MySQL для Rainpole

Используя учетную запись тестового пользователя, запросите элемент каталога службы, чтобы предоставить компьютер CentOS с MySQL.

Процедура

1. Выйдите из консоли vRealize Automation.
2. Повторно войдите в нее, используя имя пользователя **test_user** и пароль **VMware1!**.
3. Откройте вкладку **Каталог**.
4. Нажмите кнопку **Запрос**, чтобы запросить элемент каталога.
5. В текстовом поле **Описание** введите **проверка функциональных возможностей**.
6. Нажмите кнопку **Отправить**, чтобы запросить элемент каталога.
7. Откройте вкладку **Запросы**, чтобы отслеживать статус запроса.

Результаты

После успешной подготовки компьютера появится сообщение о состоянии со значением Успешно.

Следующие шаги

- Запланируйте установку производственной среды. См. *Эталонная архитектура*.
- Ознакомьтесь с экспортом схем элементов из одной среды в другую. См. раздел [Экспорт и импорт схем элементов и содержимого](#).
- Ознакомьтесь с проектированием схем элементов и управлением каталогом службы. См. раздел [Глава 5 Предоставление пользователям схем элементов служб](#).

Внешние приготовления к подготовке схемы элементов

3

Возможно, чтобы обеспечить подготовку элементов каталога, понадобится создать или подготовить некоторые элементы за пределами vRealize Automation. Например, если необходимо предоставить элемент каталога для подготовки клонированного компьютера, нужно создать на гипервизоре шаблон для клонирования.

В эту главу входят следующие разделы:

- [Подготовка среды для управления vRealize Automation](#)
- [Настройка подключения VPC «сеть к Azure»](#)
- [Подготовка к процессу подготовки компьютера](#)
- [Подготовка к процессу подготовки Программное обеспечение](#)

Подготовка среды для управления vRealize Automation

При использовании некоторых платформ интеграции для возможности управления средой с помощью vRealize Automation и использования определенных функций требуется внести некоторые изменения в конфигурацию.

Таблица 3-1. Подготовка среды для интеграции vRealize Automation







Среда	Подготовка
 NSX	Чтобы управлять функциями сети и безопасности компьютеров, подготовленных с помощью vRealize Automation, в среде NSX, необходимо подготовить экземпляр NSX для интеграции. См. раздел Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX .
 vCloud Director	Установите и настройте экземпляр vCloud Director, настройте vSphere и облачные ресурсы, а также укажите или создайте соответствующие учетные данные, чтобы обеспечить для vRealize Automation доступ к среде vCloud Director. См. раздел Подготовка среды vCloud Director к использованию vRealize Automation .

Таблица 3-1. Подготовка среды для интеграции vRealize Automation (продолжение)

Среда	Подготовка
 vCloud Air	Зарегистрируйтесь, чтобы создать учетную запись vCloud Air, настройте среду vCloud Air, а также укажите или создайте соответствующие учетные данные, чтобы обеспечить для vRealize Automation доступ к этой среде. См. раздел Подготовка к резервированию vCloud Air и vCloud Director .
 Amazon AWS	Подготовьте элементы и роли пользователей в среде Amazon AWS для использования в vRealize Automation и узнайте, как функции Amazon AWS сопоставляются с функциями vRealize Automation. См. раздел Подготовка среды Amazon AWS .
Microsoft Azure	Настройте сеть, чтобы использовать туннели VPN для поддержки компонентов программного обеспечения в схемах элементов Azure. См. раздел Настройка подключения VPC «сеть к Azure» .
 Red Hat OpenStack	Чтобы управлять функциями сети и безопасности компьютеров, подготовленных с помощью vRealize Automation, в среде Red Hat OpenStack, необходимо подготовить экземпляр Red Hat OpenStack для интеграции. См. раздел Подготовка возможностей сети и обеспечения безопасности Red Hat OpenStack .
 SCVMM	Необходимо настроить параметры сети и хранилища, а также разобраться с ограничениями при именовании шаблонов и профилей оборудования. См. раздел Подготовка среды SCVMM .
Внешние поставщики управления IP-адресами	Зарегистрируйте пакет или подключаемый модуль внешнего поставщика управления IP-адресами, запустите рабочие процессы конфигурации и зарегистрируйте решение управления IP-адресами в качестве новой конечной точки vRealize Automation. См. раздел Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами .
Другие среды	Вносить изменения в среду не требуется. Подготовку к процессу подготовки компьютеров можно начать с создания шаблонов, сред загрузки или образов компьютеров. См. раздел Подготовка к процессу подготовки компьютера .

Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX

Перед использованием параметров сети и системы безопасности NSX в vRealize Automation необходимо настроить требуемую внешнюю сеть NSX и систему безопасности.

Начиная с версии 7.3 vRealize Automation, больше не требуется установка подключаемого модуля NSX для получения доступа к интегрированным возможностям NSX. Все интегрированные возможности NSX теперь предоставляются напрямую из API NSX, а не из подключаемого модуля NSX. Однако если требуется использовать Все как услуга для расширения интеграции vRealize Automation и NSX, необходимо установить подключаемый модуль NSX в vRealize Orchestrator, как описано здесь.

В процессе подготовки к использованию возможностей сети, безопасности и балансировки нагрузки NSX в vRealize Automation при использовании учетных данных NSX Manager необходимо использовать учетную запись администратора NSX Manager.

Дополнительные сведения о NSX см. в документации NSX на странице https://www.vmware.com/support/pubs/nsx_pubs.html, а также в общедоступных блогах и статьях, например [Интеграция NSX с vRealize Automation](#).

Большинство параметров vRealize Automation для конфигурации сети и системы безопасности, указанной в схемах элементов и резервированиях, настраиваются внешне и доступны для vRealize Automation после сбора данных на вычислительных ресурсах.

Для получения информации о параметрах NSX, которые можно настроить для схем элементов vRealize Automation, см. раздел [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).

Таблица 3-2. Подготовка контрольного списка сети и системы безопасности NSX

Задача	Расположение	Сведения
❑ Настройка параметров сети NSX, в том числе параметров шлюзов и транспортной зоны	Настройте параметры сети в NSX.	Дополнительные сведения см. в <i>Руководстве по администрированию NSX</i> .
❑ Создание политик безопасности NSX, тегов и групп	Настройте параметры безопасности в NSX.	Дополнительные сведения см. в <i>Руководстве по администрированию NSX</i> .

Таблица 3-2. Подготовка контрольного списка сети и системы безопасности NSX (продолжение)

Задача	Расположение	Сведения
❑ Настройка параметров подсистемы балансировки нагрузки NSX	Настройте подсистему балансировки нагрузки NSX для работы с vRealize Automation.	Дополнительные сведения см. в <i>Руководстве по администрированию NSX</i> . См. также Настраиваемые свойства для сетей и систем безопасности .
❑ Для развертываний в нескольких vCenter убедитесь, что диспетчер вычисления NSX Manager занимает основную роль диспетчера NSX Manager.	Для подготовки vRealize Automation необходимо, чтобы у диспетчера вычисления NSX Manager для области, в которой находятся компьютеры, была основная роль диспетчера NSX Manager.	См. раздел Требования для администраторов при подготовке универсальных объектов NSX . Для получения дополнительной информации о развертывании в нескольких vCenter, назначении основной роли диспетчера NSX Manager и универсальных объектах см. <i>Руководство по администрированию NSX</i> и <i>Руководство по установке NSX в нескольких vCenter</i> .

Установка подключаемого модуля NSX в vRealize Orchestrator

Для установки подключаемого модуля NSX требуется загрузить файл установщика vRealize Orchestrator, передать файл подключаемого модуля с помощью интерфейса конфигурации vRealize Orchestrator и установить подключаемый модуль на сервер vRealize Orchestrator.

Общие сведения об обновлении подключаемого модуля и устранении неполадок см. в [документации](#) vRealize Orchestrator.

Необходимые условия

Начиная с версии 7.3 vRealize Automation, больше не требуется установка подключаемого модуля NSX для получения доступа к интегрированным возможностям NSX. Все интегрированные возможности NSX теперь предоставляются напрямую из API NSX, а не из подключаемого модуля NSX. Однако если требуется использовать Все как услуга для расширения интеграции vRealize Automation и NSX, необходимо установить подключаемый модуль NSX в vRealize Orchestrator, как описано здесь.

Если используется встроенный vRealize Orchestrator, который уже содержит установленный подключаемый модуль NSX, эту процедуру можно не проводить.

- Убедитесь, что запущен поддерживаемый экземпляр vRealize Orchestrator.

Дополнительные сведения о настройке vRealize Orchestrator см. в разделе *Установка и настройка VMware vRealize Orchestrator*.

- Убедитесь в наличии учетных данных учетной записи с разрешением на установку подключаемых модулей vRealize Orchestrator и проверку подлинности с помощью vCenter Single Sign-On.
- Убедитесь, что клиент vRealize Orchestrator установлен и можно выполнить вход с учетными данными администратора.

- Убедитесь в наличии правильной версии подключаемого модуля NSX в [матрице поддержки vRealize Automation](#).

Процедура

1. Загрузите файл подключаемого модуля в папку, доступную с сервера vRealize Orchestrator.

Формат имени файла установщика подключаемого модуля с соответствующими значениями версии — `o11nplugin-nsx-1.n.n.vmoapp`. Установочные файлы подключаемого модуля для сети NSX и системы безопасности доступны на сайте загрузки продуктов VMware по адресу <http://vmware.com/web/vmware/downloads>.

2. Откройте браузер и запустите интерфейс конфигурации vRealize Orchestrator.

Пример формата URL-адреса: `https://сервер_оркестратора.com:8283`.

3. На левой панели щелкните **Подключаемые модули** и прокрутите вниз до раздела «Установка нового подключаемого модуля».

4. В текстовом поле **Файл подключаемого модуля** перейдите к файлу установщика подключаемого модуля и щелкните **Передать и установить**.

Файл должен иметь формат VMOAPP.

5. При появлении запроса примите условия лицензионного соглашения на панели «Установка подключаемого модуля».

6. Проверьте, что в разделе «Состояние установки включенных подключаемых модулей» указано правильное имя подключаемого модуля NSX.

Сведения о версии см. в разделе *Матрица поддержки vRealize Automation*.

Появится состояние Подключаемый модуль будет установлен при следующем запуске сервера.

7. Перезапустите службу сервера vRealize Orchestrator.

8. Перезапустите интерфейс конфигурации vRealize Orchestrator.

9. Щелкните **Подключаемые модули** и убедитесь, что состояние изменилось на Установка выполнена успешно.

10. Запустите клиентское приложение vRealize Orchestrator, войдите и используйте вкладку **Рабочий процесс** для навигации по библиотеке и перехода к папке NSX.

Можно просмотреть рабочие процессы, предоставляемые подключаемым модулем NSX.

Следующие шаги

Создайте конечную точку vRealize Orchestrator в vRealize Automation, чтобы использовать ее для выполнения рабочих процессов. См. раздел [Создание конечной точки vRealize Orchestrator](#).

Запуск рабочих процессов безопасности vRealize Orchestrator и NSX

Прежде чем использовать функции политики безопасности NSX в решении vRealize Automation, администратор должен запустить рабочий процесс `Enable security policy support for overlapping subnets` в решении vRealize Orchestrator.

Поддержка политики безопасности для рабочего процесса перекрывающихся подсетей применима к конечным точкам решения NSX начиная с версии 6.1. Чтобы включить эту поддержку, достаточно запустить эту конечную точку один раз.

Необходимые условия

- Убедитесь, что конечная точка vSphere зарегистрирована с конечной точкой NSX. См. раздел [Создание конечной точки vSphere](#).
- Войдите в клиент vRealize Orchestrator в качестве администратора.
- Убедитесь, что запущен рабочий процесс `vRO Create NSX endpoint`.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Рабочий процесс** и выберите рабочие процессы NSX **NSX > для VCAC**.
2. Запустите рабочий процесс **Создание конечной точки NSX** и отвечайте на запросы.
3. Запустите рабочий процесс **Включить поддержку политики безопасности для перекрывающихся подсетей**.
4. Выберите конечную точку NSX в качестве входного параметра для рабочего процесса.

Используйте IP-адрес, указанный при создании конечной точки vSphere, чтобы зарегистрировать экземпляр NSX.

Результаты

Когда этот рабочий процесс запустится, правила распределенного брандмауэра, заданные в политике безопасности, будут применены только к виртуальным сетевым адаптерам участников группы безопасности, к которым применяется эта политика.

Следующие шаги

Примените применимые функции безопасности для схемы элементов.

Требования для администраторов при подготовке универсальных объектов NSX

Для подготовки компьютеров в среде NSX с несколькими серверами vCenter при использовании универсальных объектов NSX необходимо выполнять подготовку на сервер vCenter, на котором диспетчер вычислительных ресурсов NSX является основным.

В среде NSX с несколькими серверами vCenter каждый сервер должен быть связан с собственным диспетчером NSX. Одному NSX назначается роль основного диспетчера NSX, а остальным — роль дополнительного диспетчера NSX.

Основной диспетчер NSX может создавать универсальные объекты, например универсальные логические коммутаторы. Эти объекты синхронизируются с дополнительными диспетчерами NSX. С помощью дополнительных диспетчеров NSX эти объекты можно просматривать, но нельзя редактировать. Для управления универсальными объектами необходимо использовать основной диспетчер NSX. Основной диспетчер NSX можно использовать для настройки любого из дополнительных диспетчеров NSX в данной среде.

Дополнительную информацию о среде NSX с несколькими серверами vCenter см. в разделе *Обзор сетевых подключений и средств безопасности в среде с несколькими серверами vCenter* в *Руководстве по администрированию NSX* в [документации к продукту NSX](#).

Для конечной точки vSphere (vCenter), связанной с конечной точкой NSX основного диспетчера NSX, vRealize Automation поддерживает локальные объекты NSX, такие как локальные логические коммутаторы, локальные шлюзы Edge, а также локальные подсистемы балансировки нагрузки, группы безопасности и теги безопасности. Также он поддерживает сети NAT «один к одному» и «один ко многим» с универсальной транспортной зоной, маршрутизируемые сети с универсальной транспортной зоной и универсальными логическими распределенными маршрутизаторами (DLR), а также подсистему балансировки нагрузки с сетью любого типа.

vRealize Automation не поддерживает имеющиеся и создаваемые по требованию универсальные группы безопасности и теги безопасности NSX.

Для подготовки локальных сетей по требованию в качестве основного диспетчера NSX используйте локальную транспортную зону, предназначенную специально для vCenter. Можно настроить резервирования vRealize Automation для использования локальной транспортной зоны и объектов Virtual Wire для развертываний на этом локальном сервере vCenter.

При подключении конечной точки vSphere (vCenter) к соответствующей конечной точке дополнительного диспетчера NSX можно подготавливать и использовать только локальные объекты.

Конечную точку NSX можно связать только с одной конечной точкой vSphere. Следствием этого ограничения является невозможность подготовить универсальную сеть по требованию и подключить ее к компьютерам vSphere, подготовленным на разных экземплярах vCenter.

vRealize Automation может использовать универсальный логический коммутатор NSX в качестве внешней сети. Если универсальный коммутатор существует, то система собирает данные о нем, а затем он подключается к каждому компьютеру в развертывании (или используется ими).

- Подготовка сети по требованию для универсальной транспортной зоны может привести к созданию нового универсального логического коммутатора.
- Подготовка сети по требованию для универсальной транспортной зоны в основном диспетчере NSX приводит к созданию универсального логического коммутатора.
- Подготовка сети по требованию для универсальной транспортной зоны в дополнительном диспетчере NSX завершается ошибкой, так как NSX не может создать универсальный логический коммутатор в дополнительном диспетчере NSX.

Дополнительные сведения об универсальных объектах NSX см. в статье базы знаний VMware *Ошибка развертывания схем элементов vRealize Automation с объектами NSX (2147240)* по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2147240>.

Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами

IP-адреса и диапазоны для использования в определении профиля сети можно получить от поддерживаемого стороннего поставщика управления IP-адресами, например Infoblox.

Перед созданием и использованием конечной точки внешнего поставщика управления IP-адресами в профиле сети vRealize Automation необходимо загрузить или иным образом получить подключаемый модуль или пакет поставщика управления IP-адресами vRealize Orchestrator, импортировать его, запустить необходимые рабочие процессы в vRealize Orchestrator и зарегистрировать решение управления IP-адресами в качестве конечной точки vRealize Automation.

Для получения дополнительных сведений о подготавливаемом процессе для использования внешнего поставщика управления IP-адресами с целью указания диапазона возможных IP-адресов см. раздел [Подготовка развертывания vRealize Automation с использованием решений для управления IP-адресами стороннего поставщика](#).

Таблица 3-3. Подготовка контрольного списка для поддержки внешнего поставщика управления IP-адресами

Задача	Описание	Сведения
<p>❑ Получение и импорт подключаемого модуля vRealize Orchestrator от поддерживаемого внешнего поставщика управления IP-адресами</p>	<p>Загрузите с портала VMware Solution Exchange (https://solutionexchange.vmware.com/store/category_groups/cloud-management) подключаемый модуль или пакет поставщика управления IP-адресами, например подключаемый модуль управления IP-адресами Infoblox для vRealize Orchestrator, и импортируйте этот подключаемый модуль либо пакет в vRealize Orchestrator.</p> <p>Если на портале VMware Solution Exchange отсутствует необходимый вам пакет поставщика управления IP-адресами, вы можете создать свой собственный пакет с помощью комплекта SDK стороннего поставщика управления IP-адресами и сопроводительной документации.</p> <p>Комплекты SDK сторонних поставщиков управления IP-адресами для различных версий vRealize Automation, а также сопроводительную документацию и соответствующие начальные пакеты для vRealize Orchestrator и vRealize Automation можно загрузить по ссылкам: https://code.vmware.com/sdks и https://code.vmware.com/samples.</p>	<p>См. раздел Получение и импорт пакета стороннего поставщика управления IP-адресами в vRealize Orchestrator.</p>
<p>❑ Запустите необходимые рабочие процессы конфигурации и зарегистрируйте внешнее решение управления IP-адресами в качестве конечной точки vRealize Automation.</p>	<p>Запустите рабочие процессы конфигурации vRealize Orchestrator и зарегистрируйте тип конечной точки поставщика управления IP-адресами в vRealize Orchestrator.</p>	<p>См. раздел Запустите рабочий процесс для регистрации типа сторонней конечной точки управления IP-адресами в vRealize Orchestrator.</p>

Получение и импорт пакета стороннего поставщика управления IP-адресами в vRealize Orchestrator

Чтобы подготовить конечную точку стороннего поставщика управления IP-адресами к определению и использованию, необходимо сначала получить пакет стороннего поставщика управления IP-адресами и импортировать его в vRealize Orchestrator.

Можно загрузить и использовать подключаемый модуль существующего стороннего поставщика управления IP-адресами, например системы управления IP-адресами Infoblox. Кроме того, можно создать собственный подключаемый модуль или пакет стороннего поставщика для управления IP-адресами с помощью начального пакета, поставляемого VMware, и сопроводительной документации SDK для использования другого решения для управления IP-адресами, предоставленного сторонним поставщиком, например BlueCat.

- Загрузите имеющийся [подключаемый модуль управления IP-адресами Infoblox для vRealize Orchestrator](#) и сопроводительную документацию с сайта marketplace.vmware.com. Загружаемый файл также содержит документацию по установке и использованию подключаемого модуля.
- Для создания собственного стороннего решения для управления IP-адресами загрузите комплект SDK для управления IP-адресами, предоставленный сторонним поставщиком, сопроводительную документацию и соответствующий начальный пакет для vRealize Orchestrator и vRealize Automation. См. страницу [vRealize Automation Example Third-Party IPAM Package](#) («Пример интеграции стороннего решения для управления IP-адресами с vRealize Automation») по адресу code.vmware.com/web/sdk.

После импорта подключаемого модуля или пакета стороннего поставщика управления IP-адресами в vRealize Orchestrator необходимо запустить нужные рабочие процессы и зарегистрировать тип конечной точки управления IP-адресами в vRealize Orchestrator.

Дополнительные сведения об импорте подключаемых модулей и пакетов, а также запуске необходимых рабочих процессов vRealize Orchestrator см. в разделе *Использование клиента VMware vRealize Orchestrator*. Дополнительные сведения о расширении vRealize Automation за счет подключаемых модулей, пакетов и рабочих процессов vRealize Orchestrator см. в разделе *Увеличение жизненного цикла*.

В этой последовательности шагов в качестве примера используется подключаемый модуль управления IP-адресами Infoblox. Последовательность шагов зависит от версии vRealize Automation или подключаемого модуля.

Необходимые условия

- Загрузите пакет или подключаемый модуль с сайта marketplace.vmware.com.
- Войдите в vRealize Orchestrator с правами администратора для импорта, настройки и регистрации подключаемого модуля или пакета vRealize Orchestrator.

Процедура

1. Откройте сайт marketplace.vmware.com.

2. Найдите и загрузите подключаемый модуль или пакет.

Например, можно импортировать подключаемый модуль Infoblox, поддерживающий конечную точку стороннего поставщика управления IP-адресами Infoblox в vRealize Orchestrator и vRealize Automation 7.1 и более поздних версий.

- а) В категории **Издатель** выберите **Infoblox** и нажмите **Применить**.
- б) Выберите [Подключаемый модуль Infoblox для vRealize Orchestrator](#).
- в) Щелкните **Технические характеристики** и просмотрите предварительные требования.
- г) Нажмите **Попробовать**, чтобы получить дополнительные сведения и электронное письмо с ссылкой для скачивания.
- д) Скачайте ZIP-файл, следуя инструкциям в сообщении.

Версии подключаемого модуля 4.0 и выше поддерживают vRealize Automation 7.1 и выше. Файл zip также содержит документацию по подключаемому модулю.

3. В vRealize Orchestrator перейдите на вкладку **Администратор** и щелкните **Импортировать пакет**.
4. Выберите пакет для импорта.
5. Выберите все рабочие процессы и артефакты и щелкните **Импортировать выделенные элементы**.

Следующие шаги

[Запустите рабочий процесс для регистрации типа сторонней конечной точки управления IP-адресами в vRealize Orchestrator](#).

Запустите рабочий процесс для регистрации типа сторонней конечной точки управления IP-адресами в vRealize Orchestrator

Запустите рабочий процесс регистрации в vRealize Orchestrator, чтобы предоставить стороннему поставщику управления IP-адресами возможность использования vRealize Automation и зарегистрировать тип конечной точки управления IP-адресами для использования в vRealize Automation.

Дополнительные сведения об импорте пакетов и запуске рабочих процессов см. в разделе *Использование клиента VMware vRealize Orchestrator* в документации по [версии vRealize Automation](#). Для получения дополнительных сведений по расширению vRealize Automation с пакетами vRealize Orchestrator и соответствующими рабочими процессами см. раздел [Обзор расширяемости компьютера](#).

Необходимые условия

- [Получение и импорт пакета стороннего поставщика управления IP-адресами в vRealize Orchestrator](#).
- Убедитесь, что вы вошли в vRealize Orchestrator с правами на запуск рабочих процессов регистрации.

- При появлении соответствующего запроса рабочего процесса регистрации введите учетные данные администратора vRealize Automation. При регистрации типов конечной точки управления IP-адресами в vRealize Orchestrator появится запрос на ввод учетных данных администратора vRealize Automation.

Процедура

1. В vRealize Orchestrator перейдите на вкладку **Проектирование** и выберите **Администратор > Библиотека**, а затем — **Компонент SDK пакета службы управления IP-адресами**.

Каждый пакет поставщика управления IP-адресами имеет уникальное имя и содержит уникальные рабочие процессы. Каждый поставщик предоставляет собственный рабочий процесс регистрации. Имена рабочих процессов в пакетах поставщика должны быть одинаковыми, но расположение рабочих процессов в vRealize Orchestrator может быть разным и зависит от поставщика.

2. Например, запустите рабочий процесс регистрации **Register IPAM Endpoint** и укажите тип конечной точки управления IP-адресами **Infoblox**.
3. При запросе учетных данных vRealize Automation введите учетные данные администратора vRealize Automation, например учетные данные администратор структуры.

Необходимо указать рабочий процесс регистрации с помощью учетных данных системного администратора vRealize Automation. Даже если в клиент vRealize Orchestrator вошел пользователь, не являющийся системным администратором, но учетные данные системного администратора vRealize Automation предоставлены для рабочего процесса, регистрация будет выполнена успешно.

Результаты

В этом примере пакет регистрирует Infoblox как новый тип конечной точки управления IP-адресами в службе конечной точки vRealize Automation. После этого тип конечной точки станет доступным при создании или изменении конечных точек в vRealize Automation.

Примечание Если подключение для управления IP-адресами Infoblox исчезнет с вкладки vRealize Orchestrator **Иерархия** после перезапуска сервера vRealize Orchestrator в центре управления vRealize Orchestrator, решить эту проблему можно следующим образом. Запустите рабочий процесс **Create IPAM Connection**, последовательно выбрав пункты меню **Администратор vRO > Библиотека > Infoblox > vRA > Помощники**. Затем перейдите на вкладку **Иерархия** vRealize Orchestrator, выберите **Управление IP-адресами Infoblox** и обновите страницу, чтобы отобразить подключение для управления IP-адресами Infoblox.

Следующие шаги

Теперь можно создать конечную точку типа «управление IP-адресами Infoblox» либо конечную точку для любого стороннего пакета или только что зарегистрированного подключаемого модуля в vRealize Automation. См. раздел [Создание конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами](#).

Контрольный список для настройки Контейнеры для vRealize Automation

Чтобы начать работу с компонентом Containers, необходимо настроить поддержку ролей пользователей vRealize Automation.

После указания определений контейнера в компоненте Containers можно добавить и настроить компоненты контейнера в схеме элементов.

Таблица 3-4. Контрольный список для настройки Контейнеры для vRealize Automation

Задача	Сведения
Назначение ролей администратора контейнера и архитектора контейнера.	Сведения о ролях для компонента «Контейнеры» см. здесь: <i>Принципы и понятия</i> .
Указание определений контейнера на вкладке Контейнеры в vRealize Automation.	См. раздел <i>Настройка vRealize Automation</i> .
Добавление компонентов контейнера и сетевых компонентов контейнера к схемам элементов на вкладке Проект в vRealize Automation.	См. раздел <i>Настройка vRealize Automation</i> .

Настройка Containers с помощью устройства vRealize Automation

Сведения о службе Xenon доступны в устройстве vRealize AutomationvRealize Automation (Параметры **vRA > Xenon**).

Здесь содержится информация о ВМ узла, порте прослушивания и состоянии службы Xenon. Здесь также отображаются сведения о кластерных узлах службы Xenon.

Службой Xenon Linux можно управлять, используя следующие команды интерфейса командной строки в устройстве vRealize Automation.

Команда	Описание
service xenon-service status	Отображение состояния службы: запущена или остановлена.
service xenon-service start	Запуск службы.
service xenon-service stop	Остановка службы.
service xenon-service restart	Перезапуск службы.
service xenon-service get_host	Отображение имени узла, на котором запущена служба.
service xenon-service get_port	Отображение порта службы.
service xenon-service status_cluster	Отображение сведений о всех кластерных узлах в формате JSON.
service xenon-service reset	Удаление каталога, в котором в службе Xenon хранятся все файлы конфигурации, и перезапуск службы.

Кластеризация контейнеров

С помощью службы Xenon и Контейнеры для vRealize Automation можно присоединять узлы к кластеру. Если узлы включены в кластеры, то при запуске службы Xenon автоматически устанавливается связь с другими узлами.

Чтобы отслеживать состояние кластера, используйте вкладку **Xenon** в устройстве vRealize Automation или запустите следующую команду в интерфейсе командной строки:

```
service xenon-service status_cluster
```

Служба Xenon работает на основе кворумной модели кластеризации. Кворум рассчитывается по формуле: $(\text{number of nodes} / 2) + 1$.

Подготовка среды vCloud Director к использованию vRealize Automation

Прежде чем интегрировать vCloud Director с vRealize Automation, необходимо установить и настроить экземпляр vCloud Director, настроить vSphere и облачные ресурсы, а также указать или создать соответствующие учетные данные, чтобы обеспечить для vRealize Automation доступ к среде vCloud Director.

Настройка среды

Настройте ресурсы vSphere и облачные ресурсы, в том числе виртуальные сети и центры обработки данных. Дополнительные сведения см. в документации по vCloud Director.

Требования к учетным данным для интеграции

Создайте или укажите учетные данные администратора организации или системного администратора, которые администраторы инфраструктуры как услуги vRealize Automation смогут использовать, чтобы обеспечить управление средой vCloud Director в качестве конечной точки с помощью vRealize Automation.

Рекомендации по использованию ролей пользователей

Обеспечивать соответствие ролей пользователей vCloud Director в организации и ролей бизнес-групп vRealize Automation не обязательно. Если в vCloud Director нет учетной записи пользователя, vCloud Director выполнит поиск в соответствующем протоколе LDAP или в Active Directory и создаст учетную запись при условии, что пользователь существует в хранилище удостоверений. Если создать учетную запись пользователя невозможно, то в журнал записывается предупреждение, но процесс подготовки не прерывается. Затем подготовленный компьютер назначается учетной записи пользователя, которая использовалась для настройки конечной точки vCloud Director.

Дополнительные сведения об управлении пользователями vCloud Director см. в документации по vCloud Director.

Подготовка среды vCloud Air к использованию vRealize Automation

Прежде чем интегрировать vCloud Air с vRealize Automation, необходимо зарегистрироваться, чтобы создать учетную запись vCloud Air, настроить среду vCloud Air, а также указать или создать соответствующие учетные данные, чтобы обеспечить для vRealize Automation доступ к этой среде.

Настройка среды

Настройте среду согласно инструкциям в документации vCloud Air.

Требования к учетным данным для интеграции

Создайте или укажите учетные данные администратора виртуальной инфраструктуры или учетной записи, которые администраторы инфраструктуры как услуги vRealize Automation смогут использовать, чтобы обеспечить управление средой vCloud Air в качестве конечной точки с помощью vRealize Automation.

Рекомендации по использованию ролей пользователей

Обеспечивать соответствие ролей пользователей vCloud Air в организации и ролей бизнес-групп vRealize Automation не обязательно. Дополнительные сведения об управлении пользователями vCloud Air см. в документации по vCloud Air.

Подготовка среды Amazon AWS

Подготовка элементов и ролей пользователей в среде Amazon AWS, подготовка для обмена данными гостевого агента Amazon AWS и агент начальной загрузки Программное обеспечение и понимание принципа сопоставления функций Amazon AWS функциям vRealize Automation.

Роли и учетные данные пользователей Amazon AWS, необходимые для vRealize Automation

В Amazon AWS следует настроить учетные данные с разрешениями, которые необходимы vRealize Automation для управления средой.

Для vRealize Automation требуются ключи доступа для учетных данных конечных точек. Использование имени пользователя и пароля не поддерживается.

■ Авторизация ролей и разрешений в Amazon Web Services

Роль привилегированного пользователя в AWS обеспечивает пользователю или группе пользователей службы каталогов AWS полный доступ к службам и ресурсам AWS. Тем не менее ее наличие не является обязательным. Поддерживаются также роли пользователя с меньшим набором привилегий. Политика безопасности AWS, отвечающая требованиям для реализации возможностей vRealize Automation:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:DescribeKeyPairs",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeVolumes",

      "ec2:DescribeVpcAttribute",
      "ec2:DescribeAddresses",
      "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "ec2:DescribeImageAttribute",
      "ec2:DescribeInstanceAttribute",
```



```

        "ec2:DescribeVolumeStatus",
        "ec2:DescribeVpnConnections",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:DescribeVolumeAttribute",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",

        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetPasswordData",

        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:ImportVolume",

        "ec2:CreateVolume",
        "ec2>DeleteVolume",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:DetachVolume",

        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",

        "ec2:CreateKeyPair",
        "ec2>DeleteKeyPair",

        "ec2:CreateTags",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:ReportInstanceState",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:MonitorInstances",
        "ec2:RebootInstances",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",

        "elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
        "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth"
    ],
    "Resource": "*"
}
}]

```

■ Учетные данные для аутентификации в Amazon Web Services

Для управления пользователями и группами Amazon Identity and Access Management (IAM) необходимы учетные данные администратора AWS с полным доступом.

При создании конечной точки AWS в vRA вам потребуется ввести ключ и секретный ключ. Получить ключ доступа, необходимый для создания конечной точки Amazon, можно двумя способами. Во-первых, администратор может запросить ключ у пользователя с учетными данными администратора AWS с полным доступом. Во-вторых, можно дополнительно настроить права привилегированного пользователя с помощью политики для администратора AWS с полным доступом. См. раздел [Создание конечной точки Amazon](#).

Сведения о включении политик и ролей см. в разделе *AWS Identity and Access Management (IAM)* (Управление учетными данными и доступом в AWS) документации продукта Amazon Web Services.

Включение в Amazon AWS возможности обмена данными с агентом начальной загрузки и гостевым агентом Программное обеспечение

Если планируется подготавливать схемы элементов приложения, содержащие Программное обеспечение, или если необходима возможность дальнейшей настройки подготовленных компьютеров с помощью гостевого агента, нужно настроить связь между средой Amazon AWS, в которой подготавливаются компьютеры, и средой vRealize Automation, в которой агенты загружают пакеты и получают инструкции.

При подготовке компьютеров Amazon AWS с гостевым агентом vRealize Automation и агентом начальной загрузки Программное обеспечение с помощью vRealize Automation нужно настроить связь между сетью и Amazon VPC. Это обеспечит обмен данными между подготовленными компьютерами и vRealize Automation для настройки компьютеров.

Для получения дополнительных сведений об установке связи с сетью Amazon AWS VPC см. документацию Amazon AWS.

Использование дополнительных компонентов Amazon

vRealize Automation поддерживает несколько компонентов Amazon, включая Amazon Virtual Private Cloud, эластичные подсистемы балансировки нагрузки, эластичные IP-адреса и Elastic Block Storage.

Использование групп безопасности Amazon

При создании резервирования Amazon укажите по крайней мере одну группу безопасности. Для каждой доступной области следует указать как минимум одну группу безопасности.

Группа безопасности выступает в качестве брандмауэра для контроля доступа к компьютеру. Каждая область включает в себя как минимум группу безопасности по умолчанию. Администраторы могут использовать Amazon Web Services Management Console, чтобы создавать дополнительные группы безопасности, настраивать порты для Microsoft Remote Desktop Protocol или SSH и виртуальные частные сети для Amazon VPN.

При создании резервирования Amazon или настройке компонента компьютера в схеме элементов можно выбрать одну из групп безопасности, которые доступны учетной записи в определенной области Amazon. Группы безопасности импортируются во время сбора данных.

Дополнительные сведения о создании и использовании групп безопасности в Amazon Web Services см. в документации Amazon.

Общие сведения об областях Amazon Web Service

Каждая учетная запись Amazon Web Services представлена облачной конечной точкой. При создании конечной точки Amazon Elastic Cloud Computing в vRealize Automation области собираются как вычислительные ресурсы. После того как администратор IaaS выберет вычислительные ресурсы для бизнес-группы, сбор данных иерархии и данных о состоянии будет выполняться автоматически.

В процессе сбора данных иерархии, который выполняется автоматически один раз в день, собираются данные обо всем происходящем с вычислительными ресурсами, например следующие сведения:

- Эластичные IP-адреса
- Эластичная подсистема балансировки нагрузки
- Тома хранилищ Elastic Block Storage

По умолчанию сбор данных о состоянии выполняется автоматически каждые 15 минут. При этом собирается информация о состоянии управляемых экземпляров (эти экземпляры создает vRealize Automation). Ниже приведены примеры данных о состоянии:

- Пароли для Windows
- Состояние компьютеров в подсистемах балансировки нагрузки
- Эластичные IP-адреса

Администратор структуры может инициировать сбор данных иерархии и данных о состоянии и деактивировать или изменить частоту выполнения этой процедуры.

Использование виртуального частного облака Amazon Virtual Private Cloud

С помощью Amazon Virtual Private Cloud можно подготовить экземпляры компьютера Amazon в частной части облака Amazon Web Services.

Пользователи Amazon Web Services могут использовать Amazon VPC, чтобы настроить топологию виртуальной сети в соответствии с требованиями. Можно назначить Amazon VPC в vRealize Automation. Тем не менее, vRealize Automation не отслеживает затраты на использование Amazon VPC.

При подготовке с помощью Amazon VPC vRealize Automation ожидает наличия подсети VPC, по которой Amazon получает основной IP-адрес. Этот адрес является статическим, пока экземпляр не будет удален. Кроме того, можно использовать пул эластичных IP-адресов, чтобы назначить эластичный IP-адрес экземпляру в vRealize Automation. Таким образом, если постоянно подготавливать и удалять экземпляр в Amazon Web Services, получится сохранить тот же IP-адрес.

С помощью AWS Management Console создайте следующие элементы:

- Amazon VPC, включающее в себя сетевые шлюзы, таблицу маршрутизации, группы безопасности, подсети и доступные IP-адреса;
- Amazon Virtual Private Network, если пользователям понадобится войти в компьютеры Amazon вне AWS Management Console.

При работе с Amazon VPC пользователи vRealize Automation могут выполнять следующие задачи:

- Администратор структуры может назначить Amazon VPC облачному резервированию. См. [Создание резервирования Amazon EC2](#).
- Владелец компьютера может назначить экземпляр компьютера Amazon Amazon VPC.

Дополнительные сведения о создании Amazon VPC см. в документации по Amazon Web Services.

Использование эластичной подсистемы балансировки нагрузки для Amazon Web Services

Эластичные подсистемы балансировки нагрузки распределяют входящий трафик приложений между экземплярами Amazon Web Services. Балансировка нагрузки компании Amazon обеспечивает повышенную отказоустойчивость и производительность.

Amazon предоставляет эластичную балансировку нагрузки для компьютеров, подготовленных с использованием схем элементов Amazon EC2.

Эластичная подсистема балансировки нагрузки должна быть доступна в Amazon Web Services, Amazon Virtual Private Network и в распоряжении для подготовки. Например, если подсистема балансировки нагрузки доступна в области us-east1c, а компьютер находится в области us-east1b, этот компьютер не сможет использовать имеющуюся подсистему балансировки нагрузки.

vRealize Automation не создает, не отслеживает эластичные подсистемы балансировки нагрузки и не управляет ими.

Чтобы получить информацию о создании эластичных подсистем балансировки нагрузки компании Amazon с помощью Amazon Web Services Management Console, см. документацию по Amazon Web Services.

Использование эластичного IP-адреса для Amazon Web Services

С помощью эластичного IP-адреса можно быстро переключиться на другой компьютер в динамичной облачной среде Amazon Web Services. В vRealize Automation эластичный IP-адрес доступен для всех бизнес-групп, у которых есть права на область.

Администратор может выделить эластичные IP-адреса учетной записи Amazon Web Services, используя AWS Management Console. В каждой области есть две группы эластичных IP-адресов. Один диапазон выделен для экземпляров, отличных от экземпляров Amazon VPC, и другой диапазон для экземпляров Amazon VPC. Если выделить адреса только в области, отличной от Amazon VPC, адреса не будут доступны в области Amazon VPC. Верно и обратное. Если выделить адреса только в области Amazon VPC, адреса будут не доступны в области, отличной от области Amazon VPC.

Эластичный IP-адрес связан с учетной записью Amazon Web Services, а не конкретным компьютером, однако одновременно его может использовать только один компьютер. Адрес связан с учетной записью Amazon Web Services, пока вы не решите освободить его. Его можно освободить, чтобы сопоставить с конкретным экземпляром компьютера.

Архитектор инфраструктуры как услуги может добавить в схему элементов настраиваемое свойство, чтобы назначить эластичные IP-адреса для компьютеров во время подготовки. Владельцы компьютеров и администраторы могут просматривать назначенные компьютерам эластичные IP-адреса, а те владельцы компьютеров и администраторы, у которых есть права изменения компьютеров, могут назначать эластичные IP-адреса после подготовки. Тем не менее, если адрес уже связан с экземпляром компьютера, а экземпляр содержится в развертывании Amazon Virtual Private Cloud, Amazon не назначает его.

Дополнительные сведения о создании и использовании эластичных IP-адресов Amazon см. в документации по Amazon Web Services.

Использование Elastic Block Storage для Amazon Web Services

Elastic Block Storage компании Amazon предоставляет тома хранилищ на уровне блоков, которые можно использовать с экземпляром компьютера Amazon и Amazon Virtual Private Cloud. Тома хранилищ могут сохраняться после выхода из строя связанного с ними экземпляра компьютера Amazon в облачной среде Amazon Web Services.

При использовании тома хранилища Elastic Block Storage компании Amazon с vRealize Automation применяются следующие ограничения:

- Вы не можете подключить существующий том хранилища Elastic Block Storage при подготовке экземпляра компьютера. Тем не менее, если при создании нового тома запросить несколько компьютеров одновременно, том будет создан и подключен к каждому экземпляру. Например, если при создании одного тома volume_1 запросить три компьютера, для каждого компьютера будет создано по тому. Будет создано три тома volume_1, которые будут подключены к каждому компьютеру. Каждому тому присвоен уникальный идентификатор тома. Все тома имеют одинаковый размер и расположены в одном и том же месте.
- Томом должна управлять та же операционная система, что и компьютером, к которому подключается том. Кроме того, том должен быть расположен там же, где и компьютер.
- vRealize Automation не управляет основным томом экземпляра Elastic Block Storage.

Дополнительные сведения о хранилище Elastic Block Storage компании Amazon и о том, как включить его с помощью Amazon Web Services Management Console, см. в документации по Amazon Web Services.

Настройка подключения между сетью и Amazon VPC для среды демонстрационной установки

Если ИТ-специалист настраивает среду для оценки vRealize Automation, для обеспечения поддержки функции vRealize Automation Программное обеспечение нужно настроить временное подключение сети к Amazon VPC.

Подключение сети к Amazon VPC потребуется только тогда, когда нужно использовать гостевой агент для настройки подготовленных компьютеров или когда нужно включить в схемы элементов компоненты Программное обеспечение. Для производственной среды следовало бы официально настроить ее с помощью Amazon Web Services. Однако при работе с испытательной средой вместо этого нужно создать временное подключение к сети Amazon VPC. Установите туннель SSH, а затем настройте резервирование Amazon в vRealize Automation для маршрутизации по туннелю.

Необходимые условия

- Создайте группу безопасности Amazon AWS с именем TunnelGroup и настройте ее таким образом, чтобы разрешить доступ через порт 22.
- Создайте или определите компьютер CentOS в группе безопасности TunnelGroup Amazon AWS и обратите внимание на следующие параметры:
 - административные учетные данные, например *root*;
 - Общедоступный IP-адрес.
 - Частный IP-адрес.
- Создайте или определите компьютер CentOS в той же локальной сети, в которой определено установленное устройство vRealize Automation.
- Установите сервер OpenSSH SSHD на обоих компьютерах в туннеле.

Процедура

1. Войдите в компьютер в туннеле Amazon AWS в качестве пользователя *root* или пользователя с аналогичными правами.
2. Деактивируйте iptables.

```
# service iptables save
# service iptables stop
# chkconfig iptables off
```

3. Измените */etc/ssh/sshd_config*, чтобы включить *AllowTCPForwarding* и *GatewayPorts*.
4. Перезапустите службу.

```
/etc/init.d/sshd restart
```

5. Войдите в компьютер CentOS от имени пользователя *root* в той же локальной сети, в которой установлено устройство vRealize Automation.
6. Вызовите туннель SSH на компьютере в локальной сети для компьютера Amazon AWS в туннеле.

```
ssh -N -v -o "ServerAliveInterval 30" -o "ServerAliveCountMax 40" -o "TCPKeepAlive yes" \
-R 1442:vRealize_automation_appliance_fqdn:5480 \
-R 1443:vRealize_automation_appliance_fqdn:443 \
-R 1444:manager_service_fqdn:443 \
User of Amazon tunnel machine@Public IP Address of Amazon tunnel machine
```

Настроено перенаправление портов, чтобы предоставить компьютеру туннеля Amazon AWS доступ к ресурсам vRealize Automation, но ваш туннель SSH не будет работать, пока не настроено резервирование Amazon для маршрутизации по туннелю.

Следующие шаги

1. Установите агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент на эталонном компьютере Windows или Linux, чтобы создать образ компьютера Amazon, с помощью которого архитекторы инфраструктуры как услуги смогут создавать схемы элементов. См. раздел [Подготовка к процессу подготовки Программное обеспечение](#).
2. Настройте резервирование Amazon в vRealize Automation для маршрутизации по туннелю SSH. См. раздел [Сценарий: создание резервирования Amazon для экспериментальной среды](#).

Подготовка возможностей сети и обеспечения безопасности Red Hat OpenStack

vRealize Automation поддерживает несколько компонентов в OpenStack, включая группы безопасности и плавающие IP-адреса. Этот раздел поможет понять принцип работы этих компонентов с vRealize Automation и настроить их в своей среде.

Использование групп безопасности OpenStack

В группах безопасности указаны правила, управляющие перемещением сетевого трафика через определенные порты.

При запросе компьютера можно указать группы безопасности. Помимо этого, на холсте проекта можно указать существующую группу безопасности или группу безопасности NSX по требованию.

Группы безопасности импортируются во время сбора данных.

Для каждой доступной области следует указать как минимум одну группу безопасности. При создании резервирования отображаются группы безопасности, доступные в этой области. Каждая область включает в себя как минимум группу безопасности по умолчанию.

Дополнительные группы безопасности следует настраивать в исходном ресурсе. Дополнительные сведения об управлении группами безопасности для различных компьютеров см. в документации по OpenStack.

Использование плавающих IP-адресов с OpenStack

Плавающие IP-адреса можно назначить работающему виртуальному экземпляру в OpenStack.

Для назначения плавающих IP-адресов нужно настроить переадресацию IP-адресов и создать пул плавающих IP-адресов в Red Hat OpenStack. Дополнительные сведения см. в документации по Red Hat OpenStack.

Необходимо назначить владельцам компьютеров право на доступ к действиям «Связать плавающий IP-адрес» и «Отменить связь плавающего IP-адреса». Уполномоченные пользователи могут связать плавающий IP-адрес с подготовленным компьютером во внешних сетях, привязанных к компьютеру, выбрав доступный IP-адрес в пуле плавающих IP-адресов. После привязки плавающего IP-адреса к компьютеру пользователь vRealize Automation может выбрать параметр «Отменить связь плавающего IP-адреса», чтобы просматривать текущие назначенные плавающие IP-адреса и отменять связь адреса с компьютером.

Подготовка среды SCVMM

Прежде чем начать создавать шаблоны и профили оборудования SCVMM, используемые при подготовке компьютера vRealize Automation, вы должны понять ограничения при именовании шаблонов и профилей оборудования и настроить параметры сети и хранилища SCVMM.

Дополнительные сведения о подготовке среды см. в разделе [Требования SCVMM](#).

Дополнительные сведения о подготовке компьютера см. в разделе [Создание конечной точки Hyper-V \(SCVMM\)](#).

vRealize Automation не поддерживает среду развертывания, которая использует конфигурацию частного облака SCVMM. В настоящее время в vRealize Automation нельзя выполнять операции сбора, выделения или подготовки для частных облаков SCVMM.

Именованние шаблонов и профилей оборудования

Согласно правилам именования, применяемым SCVMM и vRealize Automation к шаблонам и профилям оборудования, не начинайте имена шаблонов или профилей оборудования со слов «временный» или «профиль». Например, во время сбора данных игнорируются следующие слова:

- временный_шаблон;
- временный шаблон;
- временный_профиль;
- временный профиль;
- профиль.

Сетевая конфигурация для кластеров SCVMM

Кластеры SCVMM делают виртуальные сети доступными только для vRealize Automation. Поэтому отношение между виртуальными и логическими сетями должно быть 1:1. Сопоставьте каждую виртуальную сеть с логической сетью с помощью консоли SCVMM и настройте кластер SCVMM таким образом, чтобы он мог получать доступ к компьютерам по виртуальной сети.

Конфигурация хранилища для кластеров SCVMM

vRealize Automation собирает данные в кластерах Hyper-V SCVMM и выполняет подготовку только в общих томах. Используя консоль SCVMM, настройте кластеры таким образом, чтобы они использовали общие тома ресурсов для хранения.

Конфигурация хранилища для автономных узлов SCVMM

Для автономных узлов SCVMMvRealize Automation собирает данные и выполняет подготовку, используя путь к виртуальной машине по умолчанию. Используя консоль SCVMM, настройте пути к виртуальной машине по умолчанию для автономных узлов.

Настройка подключения VPC «сеть к Azure»

Чтобы иметь возможность использовать компоненты схемы элементов Azure, необходимо настроить подключение «сеть к Azure».

Необходимые условия

- Создайте группу безопасности Azure с именем TunnelGroup и настройте ее таким образом, чтобы разрешить доступ через порт 22.
- Создайте или определите компьютер, например компьютер CentOS, в группе безопасности Azure TunnelGroup и обратите внимание на следующие параметры:
 - административные учетные данные, например *root*;
 - Общедоступный IP-адрес.
 - Частный IP-адрес.
- Создайте или определите компьютер CentOS в той же локальной сети, в которой определено установленное устройство vRealize Automation.
- Установите сервер OpenSSH SSHD на обоих компьютерах в туннеле.

Процедура

1. Войдите в компьютер Azure в туннеле в качестве пользователя *root* или пользователя с аналогичными правами.
2. Деактивируйте iptables.

```
# service iptables save
# service iptables stop
# chkconfig iptables off
```

3. Измените */etc/ssh/sshd_config*, чтобы включить *AllowTCPForwarding* и *GatewayPorts*.
4. Перезапустите службу.

```
/etc/init.d/sshd restart
```

5. Войдите в компьютер CentOS от имени пользователя *root* в той же локальной сети, в которой установлено устройство vRealize Automation.
6. Вызовите туннель SSH на компьютере в локальной сети для компьютера Azure в туннеле.

```
ssh -N -v -o "ServerAliveInterval 30" -o "ServerAliveCountMax 40" -o "TCPKeepAlive yes" \
```

```
-R 1442:vRealize_automation_appliance_fqdn:5480 \
-R 1443:vRealize_automation_appliance_fqdn:443 \
-R 1444:manager_service_fqdn:443 \
User of Azure tunnel machine@Public IP Address of Azure tunnel machine
```

Настроено перенаправление портов, чтобы предоставить компьютеру Azure в туннеле доступ к vRealize Automation ресурсам, но ваш туннель SSH не будет работать, пока не настроено резервирование Azure для маршрутизации по туннелю.

Следующие шаги

1. Установите агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент на эталонном компьютере Windows или Linux, чтобы создать образ компьютера Azure, с помощью которого архитекторы инфраструктуры как услуги смогут создавать схемы элементов. См. раздел [Подготовка к процессу подготовки Программное обеспечение](#).
2. Настройте резервирование Azure в vRealize Automation для маршрутизации по туннелю SSH. См. раздел [Создание резервирования для Microsoft Azure](#).

Подготовка к процессу подготовки компьютера

В зависимости от среды и метода подготовки компьютера может потребоваться настройка элементов за пределами vRealize Automation.

Например, может понадобиться настроить шаблоны или образы компьютера. Кроме того, может потребоваться настройка параметров NSX или запуск рабочих процессов vRealize Orchestrator.

Для получения связанной с этим информации об указании портов в процессе приготвлений к подготовке см. следующие и сопутствующие темы в разделах [Безопасная конфигурация](#) и [Эталонная архитектура](#) документации по продукту:

- [Порты, необходимые администратору](#)
- [Пользовательские порты](#)
- [Порты устройства vRealize Automation](#)
- [Порты инфраструктуры как услуги vRealize Automation](#)

Выбор необходимого метода подготовки компьютера

Для большинства методов подготовки компьютеров необходимо подготовить некоторые элементы за пределами vRealize Automation.

Таблица 3-5. Выбор необходимого метода подготовки компьютера

Сценарий	Поддерживаемая конечная точка	Поддержка агента	Способ подготовки	Приготовления к предварительной подготовке
До или после подготовки компьютера настройте в решении vRealize Automation запуск настраиваемых сценариев Visual Basic в качестве дополнительных шагов в жизненном цикле компьютера. Например, можно использовать сценарий предварительной подготовки, чтобы создать сертификаты или маркеры безопасности перед подготовкой, а затем сценарий последующей подготовки, чтобы использовать сертификаты и маркеры после подготовки компьютера.	Можно запускать сценарии Visual Basic с использованием любой поддерживаемой конечной точки, кроме Amazon AWS.	Зависит от используемого метода подготовки.	Сценарии Visual Basic поддерживаются в качестве дополнительных шагов при любых способах подготовки, однако нельзя использовать эти сценарии на компьютерах Amazon AWS.	Контрольный список для запуска сценариев Visual Basic во время подготовки
Подготовка схем элементов приложения, которые обеспечивают автоматизацию установки, настройки и управление жизненным циклом промежуточного программного обеспечения и компонентов развертывания приложения, таких как Oracle, MySQL, WAR и схемы базы данных.	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSphere ■ vCloud Air ■ vCloud Director ■ Amazon AWS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гостевой агент (обязательно) ■ Агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент (обязательно) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Клонирование ■ Клонирование (для vCloud Air или vCloud Director) ■ Связанный клон ■ Образ компьютера Amazon 	Если необходимо использовать компоненты Программное обеспечение в схемах элементов, настройте метод подготовки с поддержкой гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение. Для получения дополнительных сведений о подготовке для Программное обеспечение см. Подготовка к процессу подготовки Программное обеспечение .
Дальнейшая настройка компьютеров после подготовки с использованием гостевого агента.	Все виртуальные конечные точки и Amazon AWS.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гостевой агент (обязательно) ■ Агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент (дополнительно) 	Поддерживается для всех методов подготовки, кроме использования образа виртуальной машины.	Если необходимо настроить компьютеры после подготовки, выберите метод подготовки с поддержкой гостевого агента.

Таблица 3-5. Выбор необходимого метода подготовки компьютера (продолжение)

Сценарий	Поддерживаемая конечная точка	Поддержка агента	Способ подготовки	Приготовления к предварительной подготовке
Подготовка компьютера без гостевой операционной системы. Операционную систему можно установить по окончании процесса подготовки.	Все конечные точки виртуальных машин.	Не поддерживается	Обычная	Приготовления к предварительной подготовке за пределами vRealize Automation не требуются.
Подготовка копии виртуального компьютера с более эффективным использованием пространства, именуемой связанным клоном. Связанные клоны создаются на основе моментального снимка виртуальной машины и используют цепочку дельта-дисков для отслеживания отличий от родительской виртуальной машины	vSphere	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гостевой агент (дополнительно) ■ Агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент (дополнительно) 	Связанный клон	<p>Необходимо наличие существующей виртуальной машины vSphere.</p> <p>Если требуется поддержка Программное обеспечение, нужно установить гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения на компьютере, который необходимо клонировать.</p> <p>Моментальный снимок виртуальной машины, выявленный в схеме элементов, должен отключаться перед подготовкой связанных клонов виртуальных машин.</p>
Подготовка копии виртуального компьютера с более эффективным использованием пространства с помощью технологии Net App FlexClone.	vSphere	Гостевой агент (дополнительно)	NetApp FlexClone	См. раздел Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования .
Подготовка компьютеров путем клонирования из объекта шаблона, созданного на основе существующего компьютера Windows или Linux, который именуется эталонным компьютером, и объекта настройки	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSphere ■ KVM (RHEV) ■ SCVMM 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гостевой агент (дополнительно) ■ Агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент (дополнительно только для vSphere) 	Клонирование	<p>См. раздел Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования.</p> <p>Если требуется поддержка Программное обеспечение, нужно установить гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения на компьютере vSphere, который необходимо клонировать.</p>

Таблица 3-5. Выбор необходимого метода подготовки компьютера (продолжение)

Сценарий	Поддерживаемая конечная точка	Поддержка агента	Способ подготовки	Приготовления к предварительной подготовке
Подготовка компьютеров vCloud Air или vCloud Director путем клонирования из шаблона и объекта настройки.	<ul style="list-style-type: none"> ■ vCloud Air ■ vCloud Director 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гостевой агент (дополнительно) ■ Агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент (дополнительно) 	Клонирование vCloud Air или vCloud Director	<p>См. раздел Подготовка к резервированию vCloud Air и vCloud Director.</p> <p>Если требуется поддержка Программное обеспечение, создайте шаблон с гостевым агентом и агентом начальной загрузки программного обеспечения. Для vCloud Air настройте сетевое подключение между средами vRealize Automation и vCloud Air.</p>
Подготовка компьютера путем загрузки из образа ISO, используя файл конфигурации kickstart или autoYaSt и образ дистрибутива Linux для установки операционной системы на компьютер	<ul style="list-style-type: none"> ■ Все виртуальные конечные точки ■ Red Hat OpenStack 	Гостевой агент установлен в ходе выполнения подготовки.	Linux Kickstart	Подготовка к процессу подготовки Linux Kickstart
Подготовка компьютера и передача управления последовательности задач SCCM для загрузки из образа ISO, развертывания операционной системы Windows и установки гостевого агента vRealize Automation	Все конечные точки виртуальных машин.	Гостевой агент установлен в ходе выполнения подготовки.	SCCM	Подготовка к процессу подготовки SCCM
Подготовка компьютера путем его загрузки в среду WinPE и установки операционной системы с помощью образа WIM существующего эталонного компьютера Windows	<ul style="list-style-type: none"> ■ Все виртуальные конечные точки ■ Red Hat OpenStack 	Необходимо указать гостевой агент. Создавая образ WinPE, нужно вручную добавить гостевой агент.	WIM	Подготовка к процессу подготовки WIM

Таблица 3-5. Выбор необходимого метода подготовки компьютера (продолжение)

Сценарий	Поддерживаемая конечная точка	Поддержка агента	Способ подготовки	Приготовление к предварительной подготовке
Запуск экземпляра из образа виртуальной машины.	Red Hat OpenStack	Не поддерживается	Образ виртуальной машины	См. раздел Подготовка к процессу подготовки образов виртуальных машин .
Запуск экземпляра из образа компьютера Amazon	Amazon AWS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гостевой агент (дополнительно) ■ Агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент (дополнительно) 	Образ компьютера Amazon	<p>Свяжите образы компьютера Amazon и типы экземпляров с учетной записью Amazon AWS.</p> <p>Если требуется поддержка Программное обеспечение, создайте образ компьютера Amazon, содержащий гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения, и настройте связь по схеме «сеть-VPC» между средами Amazon AWS и vRealize Automation.</p>

Контрольный список для запуска сценариев Visual Basic во время подготовки

До или после подготовки компьютера можно настроить в решении vRealize Automation запуск настраиваемых сценариев Visual Basic в качестве дополнительных шагов в жизненном цикле компьютера. Например, можно использовать сценарий предварительной подготовки, чтобы создать сертификаты или маркеры безопасности перед подготовкой, а затем сценарий последующей подготовки, чтобы использовать сертификаты и маркеры после подготовки компьютера. Сценарии Visual Basic можно запускать с любыми способами подготовки, однако эти сценарии нельзя использовать на компьютерах с Amazon AWS.

Таблица 3-6. Контрольный список для запуска сценариев Visual Basic во время подготовки

Задача	Расположение	Сведения
❑ Установка и настройка агентов EPI для сценариев Visual Basic.	Обычно узел службы диспетчера	См. раздел Установка агента EPI для сценариев Visual Basic .
❑ Создание сценариев Visual Basic.	Компьютер, на котором установлен агент EPI	<p>Решение vRealize Automation содержит образец сценария Visual Basic <code>PrePostProvisioningExample.vbs</code> в подкаталоге Сценарии каталога установки агента EPI. Этот сценарий содержит верхний колонтитул для загрузки всех аргументов в словарь, текст, в который можно добавить функции, и нижний колонтитул, который позволяет возвращать обновленные настраиваемые свойства в vRealize Automation.</p> <p>При исполнении сценария Visual Basic агент EPI передает все настраиваемые свойства компьютера в сценарий в качестве аргументов. Чтобы вернуть обновленные значения свойств в решение vRealize Automation, разместите эти свойства в словаре и вызовите функцию, предоставленную решением vRealize Automation.</p>
❑ Сбор информации, нужной для того, чтобы включить сценарии в схемы элементов.	<p>Сбор данных и их перенос в разработчик архитектуры инфраструктуры</p> <hr/> <p>Примечание Для предоставления необходимых сведений администратор структуры может создать группу свойств, используя наборы свойств <code>ExternalPreProvisioningVbScript</code> и <code>ExternalPostProvisioningVbScript</code>. Для разработчиков схем элементов это упрощает процесс добавления такой информации в схемы элементов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Полный путь к сценарию Visual Basic, включая имя файла и расширение. Например, <code>%System Drive%\Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\EPI_Agents\Scripts\SendEmail.vbs</code>. ■ Чтобы запустить сценарий перед подготовкой, настройте разработчики архитектуры так, чтобы они вводили полный путь к сценарию как значение настраиваемого свойства <code>ExternalPreProvisioningVbScript</code>. Чтобы запустить сценарий после подготовки, нужно использовать настраиваемое свойство <code>ExternalPostProvisioningVbScript</code>.

Подготовка с помощью гостевого агента vRealize Automation

Гостевой агент можно установить на эталонных компьютерах для дальнейшей настройки компьютера после развертывания. Вы можете использовать настраиваемые свойства зарезервированного гостевого агента для выполнения задач по общей настройке, таких как добавление и форматирование дисков, или создать собственные настраиваемые сценарии для гостевого агента, которые будут выполняться в гостевой операционной системе подготавливаемого компьютера.

После завершения развертывания и настройки пользовательских параметров (если они были предоставлены) гостевой агент создает XML-файл (с:\VRMGuestAgent\site\workitem.xml), который содержит все настраиваемые свойства развернутого компьютера. Этот файл завершает все задачи, назначенные ему настраиваемыми свойствами гостевого агента, а затем удаляется с подготавливаемого компьютера.

Можно создать собственные сценарии для гостевого агента, которые будут выполняться на развернутых компьютерах, и использовать настраиваемые свойства на схеме элементов, чтобы указать расположение этих сценариев и порядок их выполнения. Кроме того, можно использовать настраиваемые свойства на схеме элементов компьютера, чтобы передать их значения в сценарии в качестве параметров.

Например, с помощью гостевого агента можно выполнить такие настройки в развернутых компьютерах:

- изменение IP-адреса;
- добавление или форматирование дисков;
- выполнение сценариев безопасности;
- подготовка другого агента, например Puppet или Chef.

Помимо этого, можно предоставить зашифрованную строку как настраиваемое свойство в аргументе командной строки. Это позволяет сохранить зашифрованную информацию, которую гостевой агент может расшифровать и определить как допустимый аргумент командной строки.

Примечание Гостевой агент Linux назначает статические IP-адреса во время создания и клонирования при подготовке Linux Kickstart и PXE относительно настраиваемых свойств vRealize Automation в рабочих элементах. Гостевой агент не может размещать более новые согласованные схемы именования сетей (например, Ubuntu 16.x) при назначении статических IP-адресов.

Настраиваемые сценарии не нужно устанавливать на компьютере. Пока подготавливаемый компьютер имеет доступ к расположению сценариев по сети, гостевой агент может получить доступ к сценариям и выполнять их. Таким образом снижаются затраты на техническое обслуживание благодаря возможности обновить сценарии без необходимости восстановления всех шаблонов.

Можно настроить параметры безопасности для виртуальных машин, которые нужно подготовить, указав сведения в резервировании, схеме элементов или сценарии гостевого агента. Если для компьютера, подлежащего подготовке, требуется гостевой агент, необходимо добавить правило безопасности, содержащее данное требование, к резервированию или схеме элементов. Например, если используется политика безопасности по умолчанию, которая запрещает обмен данными между всеми компьютерами, и при этом для разрешения обмена данными между определенными компьютерами применяется отдельная политика безопасности, возможно, гостевому агенту не удастся установить связь с vRealize Automation во время этапа настройки. Во избежание возникновения данной проблемы следует использовать политику безопасности по умолчанию, которая разрешает обмен данными на этапе настройки.

При установке гостевого агента для выполнения настраиваемых сценариев на подготавливаемых компьютерах схемы элементов должны включать соответствующие настраиваемые свойства гостевого агента. Например, если вы установите гостевой агент в шаблон для клонирования, создадите настраиваемый сценарий, который изменяет IP-адрес подготавливаемого компьютера, и поместите его в общую папку, на схему элементов потребуется добавить ряд настраиваемых свойств.

Таблица 3-7. Настраиваемые свойства для изменения IP-адреса подготавливаемого компьютера с помощью гостевого агента

Настраиваемое свойство	Описание
VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent	Задайте значение true , чтобы подготовить гостевой агент при запуске подготавливаемого компьютера.
VirtualMachine.Customize.WaitComplete	Если задано значение «Истина», то рабочий процесс подготовки не будет отправлять рабочие элементы гостевому агенту до полного завершения настройки.

Таблица 3-7. Настраиваемые свойства для изменения IP-адреса подготавливаемого компьютера с помощью гостевого агента (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath	<p>Указывает полный путь к сценарию установки приложения. Путь должен быть допустимым абсолютным путем в том виде, в котором он отображается для гостевой операционной системы, и должен включать в себя имя файла сценария.</p> <p>Можно передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{CustomPropertyName}</code> в строке пути. Например, если имя настраиваемого свойства — <code>ActivationKey</code>, а его значение — <code>1234</code>, путь к сценарию будет таким: <code>D:\InstallApp.bat -key {ActivationKey}</code>. Гостевой агент запускает команду <code>D:\InstallApp.bat -key 1234</code>. Файл сценария можно затем запрограммировать на принятие и использование этого значения.</p> <p>Укажите значение для переменной <code>{Owner}</code> (владелец), чтобы передать имя владельца компьютера в сценарий.</p> <p>Можно также передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{YourCustomProperty}</code> в строке пути. Например, при вводе значения <code>\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat</code> выполняется сценарий <code>changeIP.bat</code> из общей папки, а при вводе значения <code>\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat {VirtualMachine.Network0.Address}</code> выполняется сценарий <code>changeIP</code>, а также в сценарий передается значение свойства <code>VirtualMachine.Network0.Address</code> в качестве параметра.</p>
VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt	<p>Позволяет vRealize Automation получить зашифрованную строку, которая передается как надлежащим образом отформатированное указание настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath</code> в командную строку агента.</p> <p>Зашифрованную строку, например пароль, можно представить в виде настраиваемого свойства в аргументе командной строки. Это позволяет хранить зашифрованную информацию, которую гостевой агент может расшифровать и интерпретировать как допустимый аргумент командной строки. Например, строка настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat password</code> не является защищенной, поскольку содержит фактический пароль.</p> <p>Чтобы зашифровать пароль, можно создать настраиваемое свойство vRealize Automation, например <code>MyPassword = password</code>, и включить шифрование, установив соответствующий флажок. Гостевой агент расшифровывает запись <code>[MyPassword]</code> в значение в настраиваемом свойстве <code>MyPassword</code> и запускает сценарий как <code>c:\dosomething.bat password</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте настраиваемое свойство MyPassword = пароль, где <i>пароль</i> — это значение фактического пароля. Включите шифрование, установив соответствующий флажок.

Таблица 3-7. Настраиваемые свойства для изменения IP-адреса подготавливаемого компьютера с помощью гостевого агента (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt</code> задайте значение <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt = true</code>. ■ Для настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.Software0.ScriptPath</code> задайте значение <code>VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat [MyPassword]</code>. <p>Если для <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt</code> задать значение «Ложь» или не создать настраиваемое свойство <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt</code>, то строка в квадратных скобках ([and]) не будет расшифрована.</p>

Дополнительные сведения о настраиваемых свойствах, которые можно использовать с гостевым агентом, см. в разделе [Настраиваемые свойства для гостевого агента vRealize Automation](#).

Настройка в гостевом агенте доверия к серверу

Установка PEM-файла открытого ключа для узла службы диспетчера vRealize Automation в правильной папке гостевого агента — самый безопасный подход при настройке в гостевом агенте доверия к серверу.

Найдите папку гостевого агента, который должен доверять серверу, в каждом шаблоне для PEM-файла `cert.pem` на узле службы диспетчера.

- Папка гостевого агента Windows в каждом шаблоне, в котором используется агент

```
C:\VRMGuestAgent\cert.pem
```

- Папка гостевого агента Linux в каждом шаблоне, в котором используется агент

```
/usr/share/gugent/cert.pem
```

Если не поместить файл `cert.pem` в это расположение, на эталонном компьютере шаблона будет невозможно использовать гостевой агент. Например, если попытаться собрать сведения об открытом ключе после запуска ВМ путем изменения сценариев, нарушится условие безопасности.

В зависимости от настроенной среды следует обратить внимание на дополнительные факторы.

- В установках WIM содержимое PEM-файла открытого ключа необходимо добавить в исполняемый файл консоли и интерфейс пользователя. Флаг консоли — **`/cert filename`**.
- В установках RedHat Kickstart открытый ключ необходимо вырезать и вставить в файл образца, иначе гостевой агент не сможет выполнить операцию.
- В установке SCCM файл `cert.pem` должен находиться в папке `VRMGuestAgent`.

- В установках Linux vSphere файл `cert.pem` должен находиться в папке `/usr/share/gugent`.

Примечание При необходимости программное обеспечение и гостевые агенты можно установить вместе, загрузив следующий сценарий с веб-страницы <https://APPLIANCE/software/index.html>. Этот сценарий позволяет обрабатывать прием отпечатков пальцев по сертификату SSL при создании шаблонов.

- Linux
`prepare_vra_template.sh`
- Windows
`prepare_vra_template.ps1`

Если программное обеспечение и гостевой агент устанавливаются вместе, инструкции в разделе [Установка гостевого агента на эталонном компьютере Linux](#) или [Установка гостевого агента на эталонном компьютере Windows](#) не нужно использовать.

Установка гостевого агента на эталонном компьютере Linux

Установите гостевой агент Linux на своих эталонных компьютерах, чтобы выполнить дополнительную настройку после развертывания.

Необходимые условия

- Определите или создайте эталонный компьютер.
- Загружаемые файлы гостевого агента содержат пакеты в формате `tar.gz` и RPM. Если операционной системе не удалось установить файлы формата `tar.gz` или RPM, преобразуйте установочные файлы в нужный формат пакета с помощью средства преобразования.
- Установите безопасное доверие между гостевым агентом и своим компьютером со службой диспетчера. См. раздел [Настройка в гостевом агенте доверия к серверу](#).

Процедура

1. Перейдите на страницу консоли управления устройства vRealize Automation.
Например, `https://va-hostname.domain.com`.
2. Выберите **страницу гостевого агента и агента программного обеспечения** в разделе страницы установки компонентов vRealize Automation.
Например, `https://va-hostname.domain.com/software/index.html`.
Откроется страница **Средства установки гостевого агента и агента программного обеспечения** со ссылками, доступными для загрузки.
3. Выберите **Пакеты гостевых агентов Linux** в разделе страницы средств установки гостевых агентов, чтобы загрузить и сохранить файл `LinuxGuestAgentPkgs.zip`.
4. Распакуйте загруженный файл `LinuxGuestAgentPkgs.zip`, чтобы создать папку `VraLinuxGuestAgent`.

5. Установите пакет гостевого агента, который соответствует гостевой операционной системе, развертываемой во время подготовки.
 - а) Перейдите в подкаталог `VraLinuxGuestAgent`, соответствующий гостевой операционной системе, для развертывания во время подготовки, например `rhel32`.

б) Найдите пакет нужного формата или преобразуйте его в предпочтительный формат.

в) Установите пакет гостевого агента на эталонный компьютер.

Например, чтобы установить файлы из пакета формата RPM, выполните команду `rpm -i gugent-gugent-7.1.0-4201531.i386.rpm`.

6. Настройте гостевой агент для обмена данными со службой диспетчера, выполнив команду `installgugent.sh Manager_Service_Hostname_fdqn:portnumber ssl platform`.

Номер порта по умолчанию для службы диспетчера — 443. Допустимые значения платформы — `ec2`, `vcd`, `vca`, а также `vsphere`.

Параметр	Описание
Если используется подсистема балансировки нагрузки	<p>Введите полное доменное имя и номер порта своей подсистемы балансировки нагрузки службы диспетчера. Пример:</p> <pre>cd /usr/share/gugent ./installgugent.sh load_balancer_manager_service.mycompany.com:443 ssl ec2</pre>
Без подсистемы балансировки нагрузки	<p>Введите полное доменное имя и номер порта компьютера со службой диспетчера. Пример:</p> <pre>cd /usr/share/gugent ./installgugent.sh manager_service_machine.mycompany.com:443 ssl vsphere</pre>

7. Если развернутые компьютеры не настроены для доверия сертификату SSL службы диспетчера, для установки доверия на эталонном компьютере необходимо установить файл `cert.pem`.
 - Безопаснее всего получить сертификат `cert.pem` и установить файл на эталонном компьютере вручную.

- Для удобства можно подключиться к подсистеме балансировки нагрузки или компьютеру службы диспетчера и загрузить сертификат `cert.pem`.

Параметр	Описание
Если используется подсистема балансировки нагрузки	<p>Выполните следующую команду на эталонном компьютере в качестве привилегированного пользователя:</p> <pre>echo openssl s_client -connect подсистема_балансировки_нагрузки_службы_диспетчера.моя_компания.com: 443 sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > cert.pem</pre>
Без подсистемы балансировки нагрузки	<p>Выполните следующую команду на эталонном компьютере в качестве привилегированного пользователя:</p> <pre>echo openssl s_client -connect компьютер_службы_диспетчера.омя_компания.com:443 sed -ne '/- BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > cert.pem</pre>

8. Если гостевой агент устанавливается в операционной системе Ubuntu, создайте символичные ссылки на общие объекты, выполнив один из следующих наборов команд.

Параметр	Описание
64-разрядные системы	<pre>cd /lib/x86_64-linux-gnu sudo ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.10 sudo ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.10</pre>
32-разрядные системы	<pre>cd /lib/i386-linux-gnu sudo ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.10 sudo ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.10</pre>

Следующие шаги

Преобразование эталонного компьютера в шаблон для клонирования, образ компьютера Amazon или моментальный снимок, который архитекторы инфраструктуры смогут использовать при создании схем элементов.

Установка гостевого агента на эталонном компьютере Windows

Установите на эталонном компьютере с Windows гостевой агент Windows vRealize Automation, который будет запускаться как служба Windows, и сделайте возможной дополнительную настройку компьютеров.

Необходимые условия

- Определите или создайте эталонный компьютер.
- Установите безопасное доверие между гостевым агентом и своим компьютером со службой диспетчера. См. раздел [Настройка в гостевом агенте доверия к серверу](#).

Процедура

1. Перейдите на страницу vRealize Automation **Средства установки гостевого и программного агента**:

<https://vrealize-automation-appliance-FQDN/software>

2. В разделе **Средства установки гостевого агента** загрузите исполняемый файл 32- или 64-разрядной версии и сохраните его в корневой каталог диска C:.

Примечание Для установки гостевого агента можно также использовать командную строку. Вместо загрузки исполняемых файлов можно перейти в раздел **Средства установки ПО Windows** на странице «Средства установки гостевых и программных агентов». Оттуда необходимо загрузить сценарий PowerShell `prepare_vra_template.ps1` и выполнить его.

```
PowerShell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command prepare_vra_template.ps1
```

3. Запустите исполняемый файл, чтобы извлечь файлы гостевого агента Windows.

При извлечении создается каталог `C:\VRMGuestAgent` и добавляются файлы.

Не переименовывайте каталог `C:\VRMGuestAgent`.

4. Настройте гостевой агент для обмена данными со службой диспетчера.

а) Откройте окно командной строки с повышенными привилегиями.

б) Перейдите в папку `C:\VRMGuestAgent`.

в) Поместите файл PEM доверенной службы диспетчера в каталог `C:\VRMGuestAgent\`, чтобы настроить в гостевом агенте доверие к компьютеру со службой диспетчера.

г) Выполните команду `win service -i -h Manager_Service_Hostname_fqdn:portnumber -p ssl`.

Номер порта по умолчанию для службы диспетчера — 443.

Параметр	Описание
Если используется подсистема балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта своей подсистемы балансировки нагрузки службы диспетчера. Например, <code>win service -i -h load_balancer_manager_service.mycompany.com:443 -p ssl</code> .
Без подсистемы балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта компьютера со службой диспетчера. Например, <code>win service -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443 -p ssl</code> .
При подготовке образа компьютера Amazon	Нужно указать, что используется Amazon. Например, <code>win service -i -h manager_service_machine.mycompany.com:443:443 -p ssl -c ec2</code> .

Результаты

Имя службы Windows — `VCACGuestAgentService`. Файл журнала установки `VCAC-GuestAgentService.log` можно найти в каталоге `C:\VRMGuestAgent`.


Следующие шаги

Преобразуйте эталонный компьютер в шаблон для клонирования, образ компьютера Amazon или моментальный снимок, чтобы архитекторы инфраструктуры могли использовать ваш шаблон при создании схем элементов.

Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования

Для того чтобы создать шаблон и объекты настройки, используемые для клонирования виртуальных машин Linux и Windows, необходимо выполнить некоторые подготовительные операции за рамками vRealize Automation.

Для клонирования требуется шаблон, созданный на основе эталонного компьютера.



При подготовке компьютера Windows путем клонирования единственным способом присоединения подготовленного компьютера к домену Active Directory является использование спецификации настройки из vCenter Server или включение профиля гостевой операционной системы в шаблон SCVMM. Компьютеры, подготовленные путем клонирования, не могут быть размещены в контейнере Active Directory во время подготовки. Необходимо сделать это вручную после инициализации.

Таблица 3-8. Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования

Задача	Расположение	Сведения
<input type="checkbox"/> Определите или создайте эталонный компьютер.	Гипервизор	Дополнительные сведения см. в документации, предоставленной гипервизором.
<input type="checkbox"/> (Необязательно) Если нужно, чтобы шаблон клонирования поддерживал компоненты Программное обеспечение, установите на эталонном компьютере гостевого агента vRealize Automation и агента начальной загрузки программного обеспечения.	Эталонный компьютер	Сведения об эталонных компьютерах Windows см. в Подготовка эталонного компьютера Windows для поддержки Программное обеспечение . Сведения об эталонных компьютерах Linux см. в Подготовка эталонного компьютера Linux для поддержки Программное обеспечение .
<input type="checkbox"/> (Необязательно) Если не нужно, чтобы шаблон клонирования поддерживал компоненты Программное обеспечение, но требуется возможность настройки развернутых компьютеров, установите на эталонном компьютере гостевого агента vRealize Automation.	Эталонный компьютер	См. раздел Подготовка с помощью гостевого агента vRealize Automation .
<input type="checkbox"/> При работе в среде vCenter Server установите VMware Tools на эталонном компьютере.	vCenter Server	См. документацию по VMware Tools.
<input type="checkbox"/> Создайте шаблон для клонирования, используя эталонный компьютер.	Гипервизор	Эталонный компьютер может быть включен или выключен. При клонировании в vCenter Server можно использовать эталонный компьютер напрямую, не создавая шаблон. Дополнительные сведения см. в документации, предоставленной гипервизором.
<input type="checkbox"/> Создайте объект настройки, чтобы настроить клонированные компьютеры с применением информации System Preparation Utility или настройки Linux.	Гипервизор	При клонировании Linux можно установить гостевой агент Linux и предоставить внешние сценарии настройки вместо создания объекта настройки. При клонировании с помощью vCenter Server необходимо предоставить спецификацию настройки в качестве объекта настройки. Дополнительные сведения см. в документации, предоставленной гипервизором.
<input type="checkbox"/> Соберите информацию, необходимую для создания схем элементов, выполняющих клонирование шаблона.	Сбор данных и их передача разработчикам архитектуры инфраструктуры как услуги	См. раздел Ведомость для виртуальной подготовки путем клонирования .

Ведомость для виртуальной подготовки путем клонирования

Заполните приведенные здесь ведомости сведениями о шаблоне, настройках и настраиваемых свойствах, необходимых для создания схем элементов клонов для шаблонов, подготовленных в среде. Не все эти сведения требуются для каждой реализации. Используйте эти ведомости в качестве примера или скопируйте и вставьте приведенные здесь таблицы в инструмент обработки текста, чтобы внести необходимые изменения.

Требуемые сведения о шаблоне и резервировании

Таблица 3-9. Ведомость по шаблону и резервированию

Требуемые сведения	Мое значение	Сведения
Имя шаблона		
Резервирования, в которых доступен шаблон, или применяемая политика резервирования		Во избежание ошибок при подготовке убедитесь, что шаблон доступен во всех резервированиях, или создайте политики резервирования, которые разработчики могут использовать, чтобы добавлять в схему элементов только резервирования, в которых доступен шаблон.
Тип клонирования, запрашиваемый для этого шаблона (только vSphere)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Клонирование ■ Связанный клон ■ NetApp FlexClone
Имя спецификации настройки (требуется для клонирования при использовании статических IP-адресов)		Компьютеры Windows нельзя настраивать без спецификации настройки vSphere.
Имя ISO (только SCVMM)		
Виртуальный жесткий диск (только SCVMM)		
Профиль оборудования, который необходимо подключить к подготовленным компьютерам (только SCVMM)		

Группы требуемых свойств

Можно заполнить разделы сведений о настраиваемых свойствах в ведомости или создать группы свойств и попросить разработчиков архитектуры добавить их в схемы элементов вместо большого количества отдельных настраиваемых свойств.

Требуемая операционная система vCenter Server

Для подготовки vCenter Server необходимо указать настраиваемое свойство гостевой операционной системы.

Таблица 3-10. Операционная система vCenter Server

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem		Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (VirtualMachineGuestOsIdentifier), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, VMware[OS_Version]Properties), в которых предварительно настроено наличие верных значений VMware.VirtualCenter.OperatingSystem. Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.

Сведения о сценариях Visual Basic

При настройке vRealize Automation для выполнения настраиваемых сценариев Visual Basic в качестве дополнительных шагов в жизненном цикле компьютера требуется добавить в схему элементов сведения о сценариях.

Примечание Для предоставления необходимых сведений администратор структуры может создать группу свойств, используя наборы свойств ExternalPreProvisioningVbScript и ExternalPostProvisioningVbScript. Для разработчиков схем элементов это упрощает процесс добавления такой информации в схемы элементов.

Таблица 3-11. Сведения о сценариях Visual Basic

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
ExternalPreProvisioningVbScript		Запустите сценарий перед подготовкой. Введите полный путь к сценарию, включая имя файла и расширение. <i>%System Drive %Program Files (x86)\VMware\VCAC Agents\EPI_Agents\Scripts \SendEmail.vbs.</i>
ExternalPostProvisioningVbScript		Запустите сценарий после подготовки. Введите полный путь к сценарию, включая имя файла и расширение. <i>%System Drive %Program Files (x86)\VMware\VCAC Agents\EPI_Agents\Scripts \SendEmail.vbs</i>

Сведения о сценарии настройки гостевого агента Linux

Если шаблон Linux настроен для выполнения сценариев настройки с использованием гостевого агента, требуется добавить в схему элементов сведения о сценариях.

Таблица 3-12. Ведомость по сценарию настройки гостевого агента Linux

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
Linux.ExternalScript.Name		Указывает имя необязательного сценария, например <code>config.sh</code> , запускаемого гостевым агентом Linux после установки операционной системы. Это свойство доступно для компьютеров Linux, клонированных из шаблонов, на базе которых установлен агент Linux. Если указать внешний сценарий, нужно также определить его расположение с помощью свойств <code>Linux.ExternalScript.LocationType</code> и <code>Linux.ExternalScript.Path</code> .
Linux.ExternalScript.LocationType		Указывает тип расположения сценария настройки, обозначенного в свойстве <code>Linux.ExternalScript.Name</code> . Это может быть локальное расположение или файловая система NFS. Кроме того, нужно указать расположение сценария с помощью свойства <code>Linux.ExternalScript.Path</code> . Если тип расположения — NFS, используйте также свойство <code>Linux.ExternalScript.Server</code> .
Linux.ExternalScript.Server		Указывает имя NFS-сервера, например <code>lab-ad.lab.local</code> , на котором находится внешний сценарий настройки Linux, обозначенный в имени <code>Linux.ExternalScript.Name</code> .
Linux.ExternalScript.Path		Указывает локальный путь к сценарию настройки Linux или к пути экспорта к настройке Linux на NFS-сервере. Значение должно начинаться с косой черты и не должно включать в себя имя файла (например, <code>/scripts/linux/config.sh</code>).

Другие настраиваемые свойства гостевого агента

Если на эталонном компьютере установлен гостевой агент, можно использовать настраиваемые свойства для дальнейшей настройки компьютеров после развертывания.

Таблица 3-13. Настраиваемые свойства для настройки клонированных компьютеров с помощью ведомости по гостевому агенту

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.AddOwnerToAdmins</code>		Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы добавить владельца компьютера, обозначенного свойством <code>VirtualMachine.Admin.Owner</code> , в группу локальных администраторов в компьютере.
<code>VirtualMachine.Admin.AllowLogin</code>		Задайте значение «Истина», чтобы добавить владельца компьютера в локальную группу пользователей удаленного рабочего стола, обозначенную свойством <code>VirtualMachine.Admin.Owner</code> .
<code>VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent</code>		Если гостевой агент установлен как услуга в шаблоне для клонирования, задайте значение «Истина» в схеме элементов компьютера, чтобы включить службу гостевого агента в компьютерах, клонированных на основе этого шаблона. Служба гостевого агента запускается тогда, когда запускается компьютер. Чтобы деактивировать гостевой агент, установите значение «ложь» (False). Если задать значение «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс не будет пользоваться гостевым агентом для задач гостевой операционной системы, сводя его функциональность к процессу <code>VMwareCloneWorkflow</code> . Если значение не указано или задано любое значение, кроме значения «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс будет отправлять рабочие элементы в гостевой агент.
<code>VirtualMachine.DiskN.Active</code>		Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера активен. Задайте значение «Ложь», чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера неактивен.
<code>VirtualMachine.DiskN.Label</code>		Указывает метку для диска компьютера <i>N</i> . Длина метки диска не может превышать 32 символа. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании с гостевым агентом указывает метку диска компьютера <i>N</i> внутри гостевой операционной системы.

Таблица 3-13. Настраиваемые свойства для настройки клонированных компьютеров с помощью ведомости по гостевому агенту (продолжение)

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
<code>VirtualMachine.DiskN.Letter</code>		<p>Указывает букву диска или точку подключения диска <i>N</i> компьютера. Значение по умолчанию — C. Например, чтобы указать букву D для диска 1, задайте настраиваемое свойство в качестве <code>VirtualMachine.Disk1.Letter</code> и введите значение D. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании вместе с гостевым агентом это значение указывает букву диска или точку подключения, которая используется гостевым агентом в гостевой операционной системе для подключения дополнительного диска <i>N</i>.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code>		<p>Задает время ожидания после окончания настройки и перед запуском настройки гостевой операционной системы. Формат значения должен быть такой: ЧЧ:ММ:СС. Если значение не задано, то значение по умолчанию — это одна минута (00:01:00). Если не добавлять настраиваемое свойство, подготовка может закончиться ошибкой. Это происходит, когда виртуальная машина перезапускается до завершения выполнения рабочих элементов гостевого агента, что приводит к ошибке подготовки.</p>
<code>VirtualMachine.Customize.WaitCompletion</code>		<p>Если задано значение «Истина», то рабочий процесс подготовки не будет отправлять рабочие элементы гостевому агенту до полного завершения настройки.</p>
<code>VirtualMachine.SoftwareN.Name</code>		<p>Указывает описательное имя приложения <i>N</i> или сценария, которые нужно установить или запустить во время подготовки. Это необязательное свойство, используемое лишь в информационных целях. Оно не несет практического значения для улучшенного рабочего процесса клонирования или гостевого агента. Оно может пригодиться, когда пользователь выбирает программное обеспечение в интерфейсе пользователя или когда создаются отчеты по использованию программного обеспечения.</p>

Таблица 3-13. Настраиваемые свойства для настройки клонированных компьютеров с помощью ведомости по гостевому агенту (продолжение)

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath		<p>Указывает полный путь к сценарию установки приложения. Путь должен быть допустимым абсолютным путем в том виде, в котором он отображается для гостевой операционной системы, и должен включать в себя имя файла сценария.</p> <p>Можно передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{CustomPropertyName}</code> в строке пути. Например, если имя настраиваемого свойства — <code>ActivationKey</code>, а его значение — <code>1234</code>, путь к сценарию будет таким: <code>D:\InstallApp.bat -key {ActivationKey}</code>. Гостевой агент запускает команду <code>D:\InstallApp.bat -key 1234</code>. Файл сценария можно затем запрограммировать на принятие и использование этого значения.</p>
VirtualMachine.SoftwareN.ISOName		<p>Указывает путь и имя ISO-файла относительно к корневому каталогу хранилища данных. Используется такой формат: <code>/folder_name/subfolder_name/file_name.iso</code>. Если значение не указано, ISO-файл не подключается.</p>
VirtualMachine.SoftwareN.ISOLocation		<p>Указывает путь к хранилищу, содержащий файл образа ISO, который будет использоваться приложением или сценарием. Отформатируйте путь, чтобы он выглядел так, как он выглядит в резервировании узла, например: <code>netapp-1:it_nfs_1</code>. Если значение не указано, ISO-файл не подключается.</p>

Настраиваемые свойства сети

Можно указать конфигурацию для конкретных сетевых устройств на компьютере с помощью настраиваемых свойств.

Общие настраиваемые свойства, относящиеся к сети, перечислены в следующей таблице. Сведения о дополнительных и связанных настраиваемых свойствах см. в разделах *Настраиваемые свойства для схем элементов клонов* и *Настраиваемые свойства для сети* в *Справочник по настраиваемым свойствам*.

Таблица 3-14. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.Address</code>		Указывает IP-адрес сетевого устройства <i>N</i> в компьютере, подготовленном с помощью статического IP-адреса.
<code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code>		<p>Указывает, создается ли MAC-адрес сетевого устройства <i>N</i> автоматически или его задает пользователь (статический адрес). Это свойство доступно для клонирования.</p> <p>Создается значение по умолчанию. Если значение статичное, то, чтобы указать MAC-адрес, следует использовать параметр <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddress</code>.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 3-14. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddress</code>		<p>Указывает MAC-адрес сетевого устройства <i>N</i>. Это свойство доступно для клонирования.</p> <p>Если значение параметра <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code> создается автоматически, это свойство содержит созданный адрес.</p> <p>Если значение параметра <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code> статично, это свойство указывает MAC-адрес. Для виртуальных машин, подготовленных на узлах сервера ESX, адрес должен находиться в диапазоне, указанном решением VMware.</p> <p>Дополнительную информацию см. в документации по vSphere.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 3-14. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.Name</code>		<p>Указывает имя сети, к которой нужно подключиться, например сетевое устройство <i>N</i>, к которому подключен компьютер. Это эквивалент сетевого адаптера от сетевой платы (NIC).</p> <p>По умолчанию сеть назначается на основании сетевых путей, доступных в резервировании, в котором подготавливается компьютер. См. также <code>VirtualMachine.NetworkN.AddressType</code>.</p> <p>Чтобы убедиться, что сетевое устройство подключено к определенной сети, задайте в качестве значения этого свойства имя сети в доступном резервировании. Например, если задать свойства для <i>N= 0</i> и <i>1</i> и если сеть выбрана в связанном резервировании, вы получите две сетевые интерфейсные карты и назначенное им значение.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для отдельных схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p> <p>Пример того, как использовать это настраиваемое свойство для динамического задания <code>VirtualMachine.Network0.Name</code> на основе элементов, которые потребитель выбрал в списке предварительно определенных доступных сетей, см. в записи блога Добавление раскрывающегося списка «Выбор сети» в vRA 7.</p>

Таблица 3-14. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
VirtualMachine.NetworkN.PortID		<p>Указывает идентификатор порта, который нужно использовать для сетевого устройства <i>N</i> при использовании группы dvPort с распределенным коммутатором vSphere.</p> <p>Настраиваемые свойства VirtualMachine.NetworkN используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>
VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName		<p>Указывает имя профиля сети, на базе которого нужно назначить статический IP-адрес сетевому устройству <i>N</i> или получить диапазон статических IP-адресов, которые можно назначить сетевому устройству <i>N</i> клонированного компьютера, где <i>N=0</i> для первого устройства, 1 для второго и т. д.</p> <p>Профиль сети, на который указывает это свойство, используется для выделения IP-адреса. Это свойство определяет сеть, к которой подключен компьютер, на основе резервирования.</p>

Таблица 3-14. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
<ul style="list-style-type: none"> ■ VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask ■ VirtualMachine.NetworkN.Gateway ■ VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns ■ VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns ■ VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins ■ VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins ■ VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix ■ VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes 		<p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий настраиваемого свойства. Например, пулы подсистем балансировки нагрузки, настроенные для общего пользования, и компьютеры с высокими, средними и низкими требованиями к производительности могут быть обозначены следующими свойствами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names.high ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names.low <p>Настраивает атрибуты профиля сети, указанные в VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName.</p>
VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.name		<p>Указывает пулы подсистем балансировки нагрузки NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Виртуальная машина назначается всем портам службы всех указанных пулов. Значение — это имя <i>края</i> или <i>пула</i> либо список имен <i>краев</i> или <i>пулов</i>, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий настраиваемого свойства. Например, пулы подсистем балансировки нагрузки, настроенные для общего пользования, и компьютеры с высокими, средними и низкими требованиями к производительности могут быть обозначены следующими свойствами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names.high ■ Vcns.LoadBalancerEdgePool.Names.low

Таблица 3-14. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Мое значение	Описание
VCNS.SecurityGroup.Names.name		<p>Указывает группу или группы безопасности NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Значение — это имя группы безопасности или список имен, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий свойства, которые можно использовать по отдельности или в сочетании. Например, группы безопасности, предназначенные для общего использования, для отдела продаж и для отдела поддержки, могут обозначаться следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ VCNS.SecurityGroup.Names ■ VCNS.SecurityGroup.Names.sales ■ VCNS.SecurityGroup.Names.support
VCNS.SecurityTag.Names.name		<p>Указывает тег или теги безопасности NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Значение — это имя тега безопасности или список имен, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий свойства, которые можно использовать по отдельности или в сочетании. Например, теги системы безопасности, предназначенные для общего использования, для отдела продаж и для отдела поддержки, могут обозначаться следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ VCNS.SecurityTag.Names ■ VCNS.SecurityTag.Names.sales ■ VCNS.SecurityTag.Names.support

Подготовка к резервированию vCloud Air и vCloud Director

Чтобы подготовиться к резервированию компьютеров vCloud Air и vCloud Director с помощью vRealize Automation, необходимо настроить виртуальный центр обработки данных организации с шаблонами и объектами настройки.

Для подготовки ресурсов vCloud Air и vCloud Director с помощью vRealize Automation в организации нужен шаблон клонирования, который состоит из одного или нескольких ресурсов компьютера.

Шаблоны, которые должны быть общими для всех организаций, нужно опубликовать. Для vRealize Automation в качестве источника клонирования доступны только зарезервированные шаблоны.

Примечание При создании схемы элементов путем клонирования из шаблона уникальный идентификатор шаблона ассоциируется со схемой элементов. При публикации схемы элементов в каталоге vRealize Automation и использовании ее в процессах подготовки и сбора данных распознается связанный шаблон. Если удалить шаблон в vCloud Air или vCloud Director, последующая подготовка vRealize Automation и сбор данных будут невозможны, потому что они связаны с уже несуществующим шаблоном. Вместо удаления и повторного создания шаблона, например для загрузки обновленной версии, замените шаблон, следуя процедуре замены шаблона vCloud Air/vCloud Director. Использование vCloud Air или vCloud Director для замены, а не удаления и повторного создания шаблона, позволяет сохранить уникальный идентификатор шаблона неизменным и обеспечить выделение ресурсов и сбор данных, чтобы продолжить работу.

Следующий обзор иллюстрирует шаги, которые необходимо выполнить, прежде чем использовать vRealize Automation для создания конечных точек, а также определения резервирований и схем элементов. Дополнительные сведения об этих задачах администрирования см. в документации по продукту vCloud Air и vCloud Director.

1. В vCloud Air или vCloud Director создайте шаблон для клонирования и добавьте его в каталог организации.
2. В vCloud Air или vCloud Director используйте шаблон, чтобы задать на каждом компьютере пользовательские настройки, такие как пароли, домен и сценарии для гостевой операционной системы. vRealize Automation можно использовать, чтобы переопределить некоторые из этих параметров. Настройки могут отличаться в зависимости от гостевой операционной системы ресурса.
3. В vCloud Air или vCloud Director настройте каталог для совместного доступа в организации. В vCloud Air или vCloud Director настройте доступ администратора учетных записей к соответствующим организациям, чтобы у всех пользователей и групп в организации был доступ к каталогу. Без такого назначения общего доступа шаблоны каталога не будут видны конечным точкам или архитекторам схем элементов в vRealize Automation.
4. Соберите следующую информацию, чтобы добавить ее в схемы элементов:
 - Имя шаблона vCloud Air или vCloud Director.
 - Общий объем хранилища, указанного для шаблона.

Подготовка к процессу подготовки Linux Kickstart

При подготовке Linux Kickstart используется файл конфигурации, чтобы автоматизировать установку Linux на подготовленном компьютере. Чтобы подготовиться к подготовке, необходимо создать загружаемый образ ISO и файл конфигурации Kickstart или autoYaST.

Ниже приведен общий обзор шагов, необходимых для подготовки к процессу подготовки Linux Kickstart.

1. Убедитесь, что сервер DHCP доступен в сети. vRealize Automation может выполнять подготовку компьютеров с помощью подготовки Linux Kickstart, только если сервер DHCP доступен.

2. Подготовьте файл конфигурации. В файле конфигурации необходимо указать расположение сервера vRealize Automation и установочного пакета агента Linux. См. [Подготовка примера файла конфигурации Linux Kickstart](#).
3. В файлах `isolinux/isolinux.cfg` или `loader/isolinux.cfg` укажите имя и расположение файла конфигурации и соответствующего источника распределения Linux.
4. Создайте образ загрузки ISO и сохраните его в расположении, которое соответствует требованиям платформы виртуализации. Дополнительные сведения о требованиях к расположению см. в документации, предоставленной гипервизором.
5. (дополнительно) Добавьте сценарии настройки.
 - а) Дополнительные сведения о том, как указать послеустановочные сценарии настройки в файле конфигурации, см. в разделе [Указание пользовательских сценариев в файлах конфигурации Kickstart и AutoYaST](#).
 - б) Дополнительные сведения о том, как вызвать сценарии Visual Basic в схеме элементов, см. в разделе [Контрольный список для запуска сценариев Visual Basic во время подготовки](#).
6. Соберите следующую информацию, чтобы разработчики схем элементов могли добавить ее в свои схемы элементов:
 - а) название и расположение образа ISO;
 - б) для интеграций vCenter Server версию гостевой операционной системы vCenter Server, с помощью которой vCenter Server должен создать компьютер.

Примечание Чтобы добавить требуемую информацию об образе ISO, можно создать группу свойств с набором свойств `BootIsoProperties`. Это упрощает процесс добавления этой информации в схемы элементов должным образом.

Подготовка примера файла конфигурации Linux Kickstart

vRealize Automation предоставляет примеры файлов конфигурации, которые можно изменять в соответствии со своими потребностями. Чтобы сделать файлы пригодными к использованию, необходимо внести несколько изменений.

Процедура

1. Перейдите на страницу консоли управления устройства vRealize Automation.

Например, <https://va-hostname.domain.com>.

2. Выберите **страницу гостевого агента и агента программного обеспечения** в разделе страницы установки компонентов vRealize Automation.

Например, <https://va-hostname.domain.com/software/index.html>.

Откроется страница **Средства установки гостевого агента и агента программного обеспечения** со ссылками, доступными для загрузки.

3. Выберите **Пакеты гостевых агентов Linux** в разделе страницы средств установки гостевых агентов, чтобы загрузить и сохранить файл `LinuxGuestAgentPkgs.zip`.
4. Распакуйте загруженный файл `LinuxGuestAgentPkgs.zip`, чтобы создать папку `VraLinuxGuestAgent`.
5. Перейдите в подкаталог `VraLinuxGuestAgent`, соответствующий гостевой операционной системе, для развертывания во время подготовки.
Например, `rhel32`.
6. Откройте файл в подкаталоге примеров, соответствующем целевой системе.
На пример, `samples/sample-https-rhel6-x86.cfg`.
7. Замените все экземпляры строки `host=dcac.example.net` на IP-адрес или полное доменное имя и номер порта для службы диспетчера или подсистемы балансировки нагрузки для нее.

Платформа	Требуемый формат
vSphere ESXi	Пример IP-адреса — <code>—host=172.20.9.59</code>
vSphere ESX	Пример IP-адреса — <code>—host=172.20.9.58</code>
SUSE 10	Пример IP-адреса — <code>—host=172.20.9.57</code>
Все остальные	Пример полного доменного имени — <code>—host=mycompany-host1.mycompany.local: 443</code>

8. Найдите каждый экземпляр `gugent.rpm` или `gugent.tar.gz` и замените URL-адрес `rpm.example.net` на расположение пакета гостевого агента.

Пример:

```
rpm -i nfs:172.20.9.59/suseagent/gugent.rpm
```

9. Сохраните файл в папку, которая доступна для подготовленных компьютеров.

Указание пользовательских сценариев в файлах конфигурации Kickstart и AutoYaST

Файл конфигурации можно изменить, чтобы скопировать пользовательские сценарии на новые подготовленные компьютеры или установить их. Агент Linux выполняет сценарии в указанной точке рабочего процесса.

Сценарий может ссылаться на любой из файлов `./properties.xml` в каталогах `/usr/share/gugent/site/workitem`.

Необходимые условия

- Подготовьте файл конфигурации Kickstart или AutoYaST. См. [Подготовка примера файла конфигурации Linux Kickstart](#).

- Сценарий должен вернуть ненулевое значение для сбоя, чтобы предотвратить сбой подготовки компьютера.

Процедура

1. Создайте или определите сценарий, который необходимо использовать.
2. Сохраните сценарий, указав для него имя *NN_scriptname*, где *NN* — двузначное число. Сценарии выполняются в приоритетном порядке — от самого низкого до самого высокого. Если у двух сценариев одинаковое число, порядок определяется по алфавиту в зависимости от *scriptname*.

3. Сделайте сценарий исполняемым.

4. Найдите послеустановочный раздел файла конфигурации Kickstart или AutoYaST.

В Kickstart он обозначается как `%post`. В autoYaST он обозначается как `post-scripts`.

5. Измените послеустановочный раздел, чтобы можно было скопировать сценарий в выбранный каталог `/usr/share/gugent/site/workitem` или установить его.

Пользовательские сценарии зачастую выполняются для виртуальных файлов Kickstart и AutoYaST с рабочими элементами SetupOS (чтобы создать подготовку) и CustomizeOS (чтобы клонировать подготовку). Тем не менее, сценарии можно запустить в любой точке рабочего процесса.

Например, чтобы скопировать сценарий `11_addusers.sh` в каталог `/usr/share/gugent/site/SetupOS` подготовленного компьютера, можно изменить файл конфигурации, выполнив следующую команду:

```
cp nfs:172.20.9.59/linuxscripts/11_addusers.sh /usr/share/gugent/site/SetupOS
```

Результаты

Агент Linux выполняет сценарий в порядке согласно каталогу рабочего элемента и имени файла сценария.

Подготовка к процессу подготовки SCCM

vRealize Automation загружает подготовленный компьютер из образа ISO, после чего управление переходит к указанной последовательности задач SCCM.

Подготовка SCCM поддерживается для развертывания операционных систем Windows. Linux не поддерживается. Распределение и обновления программного обеспечения не поддерживаются.

Ниже приведен общий обзор шагов, необходимых для подготовки к процессу подготовки SCCM.

1. Для обмена данными с SCCM требуется имя NetBIOS сервера SCCM.

Совместно с администратором сети убедитесь, что, по крайней мере, один Distributed Execution Manager (DEM) может преобразовать полное доменное имя сервера SCCM в свое имя NetBIOS.

Вам не нужно размещать диспетчеры DEM непосредственно в той же сети, что и сервер SCCM, но диспетчеры DEM должны быть способны связываться с сервером SCCM по IP-адресу.

2. Создайте программный пакет, который включает в себя гостевой агент vRealize Automation. См. раздел [Создание пакета программного обеспечения для подготовки SCCM](#).
3. В SCCM создайте желаемую последовательность задач для подготовки компьютера. Заключительным шагом должна быть установка созданного программного пакета, который содержит гостевой агент vRealize Automation. Дополнительные сведения о создании последовательности задач и об установке программных пакетов см. в документации по SCCM.
4. Создайте автономный самоуправляемый образ загрузки ISO для последовательности задач. По умолчанию SCCM создает практически самоуправляемый образ загрузки ISO. Дополнительные сведения о настройке SCCM для автономных самоуправляемых образов ISO см. в документации по SCCM.
5. Скопируйте образ ISO в расположение, которое соответствует требованиям платформы виртуализации. Если соответствующее расположение неизвестно, см. документацию, предоставляемую в гипервизоре.
6. Соберите следующую информацию, чтобы разработчики схем элементов могли добавить ее в схемы элементов:
 - а) имя коллекции, содержащей последовательность задач;
 - б) полное доменное имя сервера SCCM, на котором расположена коллекция, содержащая последовательность задач;
 - в) код сайта сервера SCCM;
 - г) учетные данные с правами администратора для входа на сервер SCCM;
 - д) (Необязательно.) при интеграции SCVMM сведения об образе ISO, виртуальном жестком диске или профиле оборудования, которые будут назначены подготовленному компьютеру.

Создание пакета программного обеспечения для подготовки SCCM

Заключительным шагом в последовательности задач SCCM должна стать установка пакета программного обеспечения, в который входит гостевой агент vRealize Automation.

Процедура

1. Перейдите на страницу консоли управления устройства vRealize Automation.
Например, <https://va-hostname.domain.com>.
2. Выберите **страницу гостевого агента и агента программного обеспечения** в разделе страницы установки компонентов vRealize Automation.
Например, <https://va-hostname.domain.com/software/index.html>.
Откроется страница **Средства установки гостевого агента и агента программного обеспечения** со ссылками, доступными для загрузки.
3. Выберите файлы гостевых агентов Windows (**32-разрядная версия**) или (**64-разрядная версия**) в разделе страницы установки компонентов, чтобы загрузить и сохранить файлы GuestAgentInstaller.exe или GuestAgentInstaller_x64.exe.

4. Извлеките файлы гостевого агента Windows в расположение, доступное для SCCM.
Будет создан каталог C:\VRMGuestAgent. Не переименовывайте этот каталог.
5. Создайте пакет программного обеспечения из файла определения SCCMPackageDefinitionFile.sms.
6. Сделайте пакет программного обеспечения доступным для точки распределения.
7. Выберите содержимое извлеченных файлов гостевого агента Windows как исходные файлы.

Подготовка к процессу подготовки WIM

Подготовка компьютера путем его загрузки в среду WinPE и установки операционной системы с помощью образа WIM существующего эталонного компьютера Windows.

Ниже приведен общий обзор шагов, необходимых для подготовки к процессу подготовки WIM.

1. Определите или создайте область промежуточного хранения. Область промежуточного хранения должна быть сетевым каталогом, который можно обозначить в качестве пути UNC или подключить как сетевой накопитель с помощью:
 - эталонного компьютера;
 - системы, в которой создается образ WinPE;
 - узла виртуализации, в котором подготавливаются компьютеры.
2. Убедитесь в наличии сервера DHCP в сети. vRealize Automation может выполнять подготовку компьютеров с помощью образа WIM, только если сервер DHCP доступен.
3. Определите или создайте эталонный компьютер на платформе виртуализации, которая будет использоваться для подготовки. Чтобы узнать больше о требованиях vRealize Automation, см. раздел [Требования к эталонным компьютерам при развертывании образов WIM](#). Чтобы узнать больше о создании эталонного компьютера, см. документацию гипервизора.
4. Используя System Preparation Utility for Windows, подготовьте операционную систему эталонного компьютера для развертывания. См. раздел [Требования к SysPrep для эталонного компьютера](#).
5. Создайте образ WIM эталонного компьютера. Не используйте пробелы в имени WIM-файла образа, иначе подготовка к работе завершится ошибкой.
6. Создайте образ WinPE, который содержит гостевой агент vRealize Automation.
 - (дополнительно) Создайте пользовательские сценарии, которые нужно будет использовать, чтобы настроить подготовленные компьютеры и поместить их в соответствующий каталог рабочих элементов.
 - При использовании VirtIO для сетевых интерфейсов или интерфейсов хранилища нужно убедиться, что в образ WinPE и WIM включены необходимые драйверы. См. раздел [Подготовка к развертыванию образов WIM с помощью драйверов VirtIO](#).

При создании образа WinPE необходимо вручную вставить гостевой агент vRealize Automation. См. раздел [Вставка гостевого агента в образ WinPE вручную](#).

7. Поместите образ WinPE в расположение, соответствующее требованиям вашей платформы виртуализации. Если расположение неизвестно, см. документацию по гипервизору.
8. Соберите следующую информацию, которую необходимо включить в схему элементов:
 - а) Имя и расположение образа ISO WinPE.
 - б) имя WIM-файла, UNC-путь к этому файлу и индекс, необходимый для извлечения образа из WIM-файла;
 - в) имя пользователя и пароль, которые будут использоваться для сопоставления пути к WIM-образу с сетевым диском подготовленного компьютера;
 - г) (дополнительно) если необходимо изменить значение буквы диска по умолчанию (K), с которой сопоставляется путь к WIM-образу на подготовленном компьютере;
 - д) для интеграций vCenter Server версию гостевой операционной системы vCenter Server, с помощью которой vCenter Server должен создать компьютер.
 - е) (Необязательно.) при интеграции SCVMM сведения об образе ISO, виртуальном жестком диске или профиле оборудования, которые будут назначены подготовленному компьютеру.

Примечание Можно создать группу свойств, чтобы добавить все необходимые сведения. Использование групп свойств облегчает процесс правильного добавления нужной информации в схемы элементов.

Процедура

1. Требования к эталонным компьютерам при развертывании образов WIM

При развертывании образов WIM создается образ WIM для эталонного компьютера. Эталонный компьютер должен соответствовать основным требованиям образа, чтобы его можно было использовать для подготовки в vRealize Automation

2. Требования к SysPrep для эталонного компьютера

Файл ответов SysPrep содержит несколько необходимых параметров, которые используются для подготовки WIM.

3. Подготовка к развертыванию образов WIM с помощью драйверов VirtIO

При использовании VirtIO для сетевых интерфейсов или интерфейсов хранилища нужно убедиться, что в образ WinPE и WIM включены необходимые драйверы. Как правило, VirtIO обеспечивает лучшую производительность при подготовке с помощью KVM (RHEV).

4. Вставка гостевого агента в образ WinPE вручную

Гостевой агент vRealize Automation должен быть вставлен в образ WinPE вручную.

Требования к эталонным компьютерам при развертывании образов WIM

При развертывании образов WIM создается образ WIM для эталонного компьютера. Эталонный компьютер должен соответствовать основным требованиям образа, чтобы его можно было использовать для подготовки в vRealize Automation

Ниже приведен общий обзор шагов, необходимых для подготовки эталонного компьютера к развертыванию.

1. Если на эталонном компьютере установлена операционная система Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 или Windows 8, при установке по умолчанию на системном жестком диске кроме основного раздела создается еще один небольшой раздел. vRealize Automation не поддерживает использование образов WIM, созданных на таких эталонных компьютерах с несколькими разделами. При установке этот раздел нужно удалить.
2. Установите на эталонном компьютере NET 4.5 и пакет автоматической установки Windows для Windows 7 (с WinPE 3.0).
3. Если на эталонном компьютере установлена операционная система Windows Server 2003 или Windows XP, сбросьте пароль администратора, чтобы поле стало пустым. (В этой системе пароль не используется.)
4. (Необязательно.) Если требуется активировать интеграцию XenDesktop, установите и настройте Citrix Virtual Desktop Agent.
5. (Необязательно.) Агент WMI требуется для сбора определенных данных с компьютера Windows, управляемого с помощью vRealize Automation, например сведений о состоянии Active Directory владельца компьютера. Для успешного управления компьютерами Windows необходимо установить агент WMI (как правило, на узле службы диспетчера) и разрешить ему собирать данные с компьютеров Windows. См. *Установка vRealize Automation*.

Требования к SysPrep для эталонного компьютера

Файл ответов SysPrep содержит несколько необходимых параметров, которые используются для подготовки WIM.

Таблица 3-15. Необходимые параметры для эталонных компьютеров Windows Server или Windows XP

Параметры GuiUnattended	Значение
AutoLogon	Да
AutoLogonCount	1
AutoLogonUsername	имя пользователя (<i>имя_пользователя</i> и <i>пароль</i> являются учетными данными, используемыми для автоматического входа при загрузке вновь подготовленного компьютера в гостевую операционную систему. Как правило используется администратор.)
AutoLogonPassword	пароль, соответствующий AutoLogonUsername.

Таблица 3-16. Необходимые параметры SysPrep для эталонного компьютера, не использующего Windows Server 2003 или Windows XP.

Параметры AutoLogon	Значение
Enabled	Да
LogonCount	1

Таблица 3-16. Необходимые параметры SysPrep для эталонного компьютера, не использующего Windows Server 2003 или Windows XP. (продолжение)

Параметры AutoLogon	Значение
Username	<p><i>имя пользователя</i></p> <p>(<i>имя_пользователя</i> и <i>пароль</i> являются учетными данными, используемыми для автоматического входа при загрузке вновь подготовленного компьютера в гостевую операционную систему. Как правило используется администратор.)</p>
Password	<p><i>пароль</i></p> <p>(<i>имя_пользователя</i> и <i>пароль</i> являются учетными данными, используемыми для автоматического входа при загрузке вновь подготовленного компьютера в гостевую операционную систему. Как правило используется администратор.)</p> <p>Примечание На эталонные компьютеры, использующие более новую платформу Windows, чем Windows Server 2003 или Windows XP, необходимо установить пароль автоматического входа в систему с помощью настраиваемого свойства Sysprep.GuiUnattended.AdminPassword. Удобно для обеспечения этого создать группу свойств, включающую данное настраиваемое свойство, чтобы администраторы арендаторов и менеджеры бизнес-групп смогли корректно добавлять эти сведения в свои схемы элементов.</p>

Подготовка к развертыванию образов WIM с помощью драйверов VirtIO

При использовании VirtIO для сетевых интерфейсов или интерфейсов хранилища нужно убедиться, что в образ WinPE и WIM включены необходимые драйверы. Как правило, VirtIO обеспечивает лучшую производительность при подготовке с помощью KVM (RHEV).

Драйверы Windows для VirtIO входят в состав Red Hat Enterprise Virtualization и находятся в каталоге /usr/share/virtio-win в файловой системе диспетчера Red Hat Enterprise Virtualization Manager. Драйверы также входят в состав средств Red Hat Enterprise Virtualization Guest, которые расположены в файле /usr/share/rhev-guest-tools-iso/rhev-tools-setup.iso.

Общая процедура для реализации подготовки с использованием образов WIM с помощью драйверов VirtIO выглядит следующим образом.

1. Создайте образ WIM из эталонного компьютера Windows, на котором установлены драйверы VirtIO, или вставьте драйверы в существующий образ WIM.
2. Скопируйте файлы драйверов VirtIO и вставьте драйверы в образ WinPE.
3. Передайте образ ISO WinPE в домены хранения ISO Red Hat Enterprise Virtualization, выполнив команду `rhev-m-iso-uploader`. Для получения дополнительных сведений об управлении образами ISO в RHEV см. документацию по Red Hat.
4. Создайте схему элементов KVM (RHEV) для развертывания образов WIM и выберите параметр WinPE ISO. Для настраиваемого свойства `VirtualMachine.Admin.DiskInterfaceType` необходимо задать значение **VirtIO**. Администратор структуры может добавлять эту информацию в группу свойств для включения в схемы элементов.

Настраиваемые свойства `Image.ISO.Location` и `Image.ISO.Name` не используются для схем элементов KVM (RHEV).

Вставка гостевого агента в образ WinPE вручную

Гостевой агент vRealize Automation должен быть вставлен в образ WinPE вручную.

Необходимые условия

- Выберите систему Windows, в которой доступна подготовленная промежуточная среда и установлены платформа .NET 4.5 и пакет автоматической установки Windows (Automated Installation Kit, AIK) для Windows 7 (в том числе WinPE 3.0).
- Создайте WinPE.

Процедура

1. Установка гостевого агента в WinPE

Необходимо вручную скопировать файлы гостевого агента в образ WinPE.

2. Настройка файла `doagent.bat`

Необходимо вручную настроить файл `doagent.bat`.

3. Настройка файла `doagentc.bat`

Необходимо вручную настроить файл `doagentc.bat`.

4. Настройка файлов свойств гостевого агента

Необходимо вручную настроить файлы свойств гостевого агента.

Процедура

1. Установка гостевого агента в WinPE.

2. Настройка файла `doagent.bat`.

3. Настройка файла `doagentc.bat`.

4. Настройка файлов свойств гостевого агента.

Установка гостевого агента в WinPE

Необходимо вручную скопировать файлы гостевого агента в образ WinPE.

Необходимые условия

- Выберите систему Windows, в которой доступна подготовленная промежуточная среда и установлены платформа .NET 4.5 и пакет автоматической установки Windows (Automated Installation Kit, AIK) для Windows 7 (в том числе WinPE 3.0).
- Создайте WinPE.

Процедура

- ◆ Загрузите и установите гостевой агент vRealize Automation по адресу https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/index.html.
 - а) Загрузите файл `GugentZip_version` на диск C на эталонном компьютере.

Выберите `GuestAgentInstaller.exe` (32-разрядная версия) или `GuestAgentInstaller_x64.exe` (64-разрядная версия) в зависимости от операционной системы.
 - б) Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите пункт **Свойства**.
 - в) Щелкните **Общие**.
 - г) Щелкните **Разблокировать**.
 - д) Извлеките файлы на диск C:\.

Будет создан каталог C:\VRMGuestAgent. Не переименовывайте этот каталог.

Следующие шаги

[Настройка файла doagent.bat.](#)

Настройка файла doagent.bat

Необходимо вручную настроить файл `doagent.bat`.

Необходимые условия

[Установка гостевого агента в WinPE.](#)

Процедура

1. Перейдите к каталогу `VRMGuestAgent` в образе WinPE.

Например: C:\Program Files (x86)\VMware\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent.
2. Сделайте копию файла `doagent-template.bat` и назовите копию `doagent.bat`.
3. Откройте файл `doagent.bat` в текстовом редакторе.
4. Замените все экземпляры строки `#Dcas Hostname#` полным доменным именем и номером порта узла службы диспетчера `laaS`.

Параметр	Описание
Если используется подсистема балансировки нагрузки	<p>Введите полное доменное имя и порт подсистемы балансировки нагрузки для службы диспетчера <code>laaS</code>. Пример:</p> <pre>manager_service_LB.mycompany.com:443</pre>
Без подсистемы балансировки нагрузки	<p>Введите полное доменное имя и порт компьютера, на котором установлена служба диспетчера <code>laaS</code>. Пример:</p> <pre>manager_service.mycompany.com:443</pre>

5. Замените все экземпляры строки `#Protocol#` строкой `/ssl`.

6. Замените все экземпляры строки `#Comment#` строкой `REM` (после `REM` должен стоять пробел).
7. (дополнительно) Если используются самозаверяющие сертификаты, раскомментируйте команду `openssl`.

```
echo QUIT | c:\VRMGuestAgent\bin\openssl s_client -connect
```

8. Сохраните файл и закройте его.
9. Измените сценарий `Startnet.cmd`, чтобы среда WinPE включала в себя также файл `doagentc.bat` в качестве настраиваемого сценария.

Следующие шаги

[Настройка файла `doagentc.bat`.](#)

Настройка файла `doagentc.bat`

Необходимо вручную настроить файл `doagentc.bat`.

Необходимые условия

[Настройка файла `doagentc.bat`.](#)

Процедура

1. Перейдите к каталогу `VRMGuestAgent` в образе WinPE.
Например: `C:\Program Files (x86)\VMware\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent`.
2. Сделайте копию файла `doagentsvc-template.bat` и назовите копию `doagentc.bat`.
3. Откройте файл `doagentc.bat` в текстовом редакторе.
4. Удалите все экземпляры строки `#Comment#`.
5. Замените все экземпляры строки `#Dcas Hostname#` полным доменным именем и номером порта узла службы диспетчера.

Используемый по умолчанию порт службы диспетчера — 443.

Параметр	Описание
Если используется подсистема балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта подсистемы балансировки нагрузки для службы диспетчера. Пример: <code>load_balancer_manager_service.mycompany.com:443</code>
Без подсистемы балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта службы диспетчера. Пример: <code>manager_service.mycompany.com:443</code>

6. Замените все экземпляры строки `#errorlevel#` символом 1.
7. Замените все экземпляры строки `#Protocol#` строкой `/ssl`.
8. Сохраните файл и закройте его.

Следующие шаги

[Настройка файлов свойств гостевого агента.](#)

Настройка файлов свойств гостевого агента

Необходимо вручную настроить файлы свойств гостевого агента.

Необходимые условия

[Настройка файла doagentc.bat.](#)

Процедура

1. Перейдите к каталогу VRMGuestAgent в образе WinPE.
Например: C:\Program Files (x86)\VMware\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent.
2. Сделайте копию файла gument.properties и назовите копию gument.properties.template.
3. Сделайте копию файла gument.properties.template и назовите копию gumentc.properties.
4. Откройте файл gument.properties в текстовом редакторе.
5. Замените все экземпляры строки GuestAgent.log строкой X:/VRMGuestAgent/GuestAgent.log.
6. Сохраните файл и закройте его.
7. Откройте файл gumentc.properties в текстовом редакторе.
8. Замените все экземпляры строки GuestAgent.log строкой C:/VRMGuestAgent/GuestAgent.log.
9. Сохраните файл и закройте его.

Подготовка к процессу подготовки образов виртуальных машин

Перед подготовкой экземпляров с помощью OpenStack необходимо получить образы виртуальных машин и версии, настроенные в поставщике OpenStack.

Образы виртуальных машин

Образ виртуальной машины можно выбрать из списка доступных образов при создании схемы элементов для ресурсов OpenStack.

Образ виртуальной машины — это шаблон, в котором содержатся данные конфигурации программного обеспечения, в том числе операционной системы. Образами виртуальных машин управляет поставщик OpenStack. Они импортируются при сборе данных.

Если образ, используемый на схеме элементов, позже удаляется у поставщика OpenStack, он также удаляется со схемы элементов. Если из схемы элементов удалены все образы, эта схема элементов будет деактивирована и ее нельзя будет использовать для запросов компьютеров, пока в нее не добавят хотя бы один образ.

Версии OpenStack

При создании схем элементов OpenStack можно выбрать одну или несколько версий.

Версии OpenStack представляют собой шаблоны виртуального оборудования, по которым определяются спецификации ресурсов компьютера для экземпляров, подготовленных в OpenStack. Версиями управляет поставщик OpenStack. Они импортируются при сборе данных.

vRealize Automation поддерживает несколько версий OpenStack. Исчерпывающую актуальную информацию о поддержке версий OpenStack см. в разделе *Матрица поддержки vRealize Automation* на странице <https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html>.

Подготовка к процессу подготовки образов компьютеров Amazon

Подготовьте образы компьютера и типы экземпляров Amazon для подготовки в vRealize Automation.

Общие сведения об образах компьютера Amazon

Можно выбрать образ компьютера Amazon из списка доступных образов при создании схемы элементов компьютеров Amazon.

Образ компьютера Amazon — это шаблон, который содержит данные конфигурации программного обеспечения, в том числе операционной системы. Для управления используются учетные записи Amazon Web Services. С помощью vRealize Automation можно управлять типами экземпляров, доступными для подготовки.

Образ компьютера Amazon и тип экземпляра должны быть доступны в области Amazon. В каждой области доступны отдельные типы экземпляров.

Образ компьютера Amazon можно выбрать в Amazon Web Services, сообществе пользователей или на сайте AWS Marketplace. Кроме того, можно создать и, при необходимости, предоставить доступ к своим образам компьютера Amazon другим пользователям. Один образ компьютера Amazon можно использовать для запуска нескольких экземпляров.

При подготовке облачных компьютеров с использованием учетных записей Amazon Web Services следует учитывать следующие особенности работы с образами компьютера Amazon.

- Образ компьютера Amazon должен быть указан в каждой схеме элементов.

Частный образ — это образ компьютера, доступный для определенной учетной записи и всех ее областей. Частный образ компьютера Amazon доступен для всех учетных записей, но только в определенной области каждой из них.

- После создания схемы элементов указанный образ компьютера Amazon выбирается из областей, полученных в результате сбора данных. Если доступно несколько учетных записей Amazon Web Services, у диспетчера бизнес-групп должны быть права на использование всех соответствующих частных образов компьютера Amazon. Возможности выполнения запроса на подготовку ограничиваются резервированиями, соответствующими области образа компьютера Amazon и указанному расположению пользователя.
- Для распределения образов компьютера Amazon в учетных записях Amazon Web Services следует использовать резервирования и политики. Используйте политики, чтобы ограничить набор резервирований для подготовки компьютеров на основе схемы элементов.

- С помощью vRealize Automation нельзя создавать учетные записи пользователей на облачном компьютере. При первом подключении к облачному компьютеру его владельцу необходимо выполнить вход в качестве администратора и добавить свои учетные данные vRealize Automation. Вместо владельца это может сделать администратор. Затем владелец может выполнить вход, используя свои учетные данные vRealize Automation.

Если при каждой загрузке образ компьютера Amazon генерирует пароль администратора, его можно узнать на странице «Запись изменения компьютера». Если пароля нет на странице, его можно найти в учетной записи Amazon Web Services. Генерирование пароля администратора при каждой загрузке можно настроить для всех образов компьютера Amazon. Кроме того, можно указать сведения о пароле администратора в целях поддержки пользователей, которые подготавливают компьютеры для других пользователей.

- Чтобы разрешить выполнение запросов удаленного инструментария управления Microsoft Windows (WMI) на облачных компьютерах, подготовленных в учетных записях Amazon Web Services, предоставьте агенту Microsoft Windows Remote Management (WinRM) возможность сбора данных с компьютеров Windows под управлением vRealize Automation. См. *Установка vRealize Automation*.
- Образ частного компьютера Amazon отображается для всех арендаторов.

Дополнительные сведения см. в разделах документа *Образы компьютера Amazon (Amazon Machine Images, AMI)* в документации Amazon.

Общие сведения о типах экземпляров Amazon

При создании схем элементов Amazon EC2 архитектор инфраструктуры как услуги выбирает один или несколько типов экземпляров Amazon. Администратор инфраструктуры как услуги в свою очередь может добавить или удалить типы экземпляров, чтобы контролировать, какие типы будут доступны для архитекторов.

Экземпляр Amazon EC2 представляет собой виртуальный сервер, на котором могут выполняться приложения в инфраструктуре Amazon Web Services. Экземпляры создаются на основе образа компьютера Amazon при выборе соответствующего типа экземпляра.

Чтобы подготовить компьютер с использованием учетной записи Amazon Web Services, тип экземпляра применяется к указанному образу компьютера Amazon. Список доступных типов экземпляров указывается, когда архитекторы создают схему элементов Amazon EC2. Когда пользователь запрашивает подготовку компьютера, для него доступны типы экземпляров, которые выбрал архитектор. Это может быть как один, так и несколько типов. Типы экземпляров должны поддерживаться в указанной области.

Для получения дополнительной информации см. разделы «Выбор типов экземпляров» и «Сведения об экземпляре Amazon EC2» в документации Amazon.

Добавление типа экземпляра Amazon

Вместе с vRealize Automation поставляется несколько типов экземпляров, которые предназначены для использования со схемами элементов Amazon. Администратор может добавлять и удалять типы экземпляров.

Типы экземпляров компьютеров, которыми управляют администраторы инфраструктуры как услуги, доступны разработчикам архитектуры схем элементов, когда они создают или изменяют схемы элементов Amazon. Образы компьютеров Amazon и типы экземпляров Amazon делаются доступными с помощью продукта Amazon Web Services.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Откройте **Инфраструктура > Администрирование > Типы экземпляров**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Добавьте новый тип экземпляра, указав следующие параметры.

Сведения о доступных типах экземпляров Amazon и значениях, которые можно указать для их параметров, см. в документации по Amazon Web Services в разделе *Типы экземпляров EC2 — Amazon Web Services (AWS)* на сайте aws.amazon.com/ec2 и *Типы экземпляров* на сайте docs.aws.amazon.com.

- Имя
- Имя API
- Имя типа
- Название производительности ввода-вывода
- ЦП
- Память (ГБ)
- Хранилище (ГБ)
- Вычислительные модули

4. Щелкните значок **Сохранить** (✓).

Результаты


Когда разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги создают схемы элементов Amazon Web Services, они могут использовать ваши настраиваемые типы экземпляров.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Сценарий: работа с ресурсами vSphere для подготовки компьютера в Rainpole

Администратор vSphere, который создает шаблоны для vRealize Automation, может использовать веб-клиент vSphere для подготовки к клонированию компьютеров CentOS в vRealize Automation.



Можно преобразовать существующий эталонный компьютер CentOS в шаблон vSphere, чтобы вы и разработчики Rainpole могли создавать схемы элементов для клонирования компьютеров CentOS в vRealize Automation. Для предотвращения каких-либо конфликтов, которые могут возникнуть при развертывании нескольких виртуальных машин с одинаковыми настройками, можно создать общую спецификацию настройки, которую можно использовать при создании схемы элементов для шаблонов Linux.

Необходимые условия

- Установите vRealize Automation. См. [Сценарий: установка vRealize Automation для Rainpole](#).
- Определите или создайте эталонный компьютер Linux CentOS и установите на нем VMware Tools. Чтобы обеспечить подключение к Интернету, необходимо добавить по крайней мере один сетевой адаптер.

Процедура

1. [Сценарий: преобразование эталонного компьютера CentOS в шаблон для Rainpole](#)

С помощью vSphere Client можно преобразовать существующий эталонный компьютер CentOS в шаблон vSphere, на который будут ссылаться разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation в качестве основы для клонов схем элементов.

2. [Сценарий: создание спецификации развертывания для клонирования компьютеров Linux в Rainpole](#)

С помощью vSphere Client можно создать стандартную спецификацию настройки для использования разработчиками архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation при создании клонов схем элементов для компьютеров Linux.

Сценарий: преобразование эталонного компьютера CentOS в шаблон для Rainpole

С помощью vSphere Client можно преобразовать существующий эталонный компьютер CentOS в шаблон vSphere, на который будут ссылаться разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation в качестве основы для клонов схем элементов.

Процедура

1. Войдите в эталонный компьютер в качестве привилегированного пользователя и подготовьте компьютер к преобразованию.

- а) Удалите правила устойчивости udev.

```
/bin/rm -f /etc/udev/rules.d/70*
```

- б) Создайте уникальные идентификаторы для компьютеров, клонированных из этого шаблона.

```
/bin/sed -i '/^\(HWADDR\|UUID\)=/d'
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

- в) Выключите компьютер.

```
shutdown -h now
```

2. Войдите в веб-клиент vSphere в качестве администратора.
3. Выберите вкладку **Параметры ВМ**.
4. Щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер и выберите команду **Изменить параметры**.
5. В текстовом поле **Имя ВМ** введите имя **Rainpole_centos_63_x86**.
6. Даже если на эталонном компьютере установлена гостевая операционная система CentOS, выберите элемент **Red Hat Enterprise Linux 6 (64-разрядная)** в раскрывающемся меню **Версия гостевой ОС**.

Если выбрать CentOS, шаблон и спецификация настройки могут не работать должным образом.

7. В веб-клиенте vSphere щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер **Rainpole_centos_63_x86** и последовательно выберите **Шаблон > Преобразовать в шаблон**.

Результаты

vCenter Server пометит эталонный компьютер Rainpole_centos_63_x86 как шаблон и отобразит задачу в области «Последние задачи».

Следующие шаги

Для предотвращения каких-либо конфликтов, которые могут возникнуть при развертывании нескольких виртуальных машин с одинаковыми настройками, можно создать общую спецификацию настройки, которую могут использовать вы и архитекторы Rainpole при создании схемы элементов для шаблонов Linux.

Сценарий: создание спецификации развертывания для клонирования компьютеров Linux в Rainpole

С помощью vSphere Client можно создать стандартную спецификацию настройки для использования разработчиками архитектуры инфраструктуры как услуги vRealize Automation при создании клонов схем элементов для компьютеров Linux.

Процедура

1. На домашней странице нажмите **Диспетчер спецификаций настройки**, чтобы открыть мастер.
2. Щелкните значок **Создать**.
3. Укажите свойства.
 - а) В раскрывающемся меню **Целевая операционная система ВМ** выберите пункт **Linux**.
 - б) В текстовом поле **Имя спецификации настройки** введите имя **Linux**.
 - в) В текстовом поле **Описание** введите **Клонирование Rainpole Linux с помощью vRealize Automation**.
 - г) Нажмите кнопку **Далее**.
4. Задайте имя компьютера.
 - а) Выберите элемент **Использовать имя виртуальной машины**.
 - б) В текстовом поле **Доменное имя** введите имя домена, в котором будут подготавливаться клонированные компьютеры.

Например, **rainpole.local**.
 - в) Нажмите кнопку **Далее**.
5. Настройте параметры часового пояса.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Выберите элемент **Использовать стандартные параметры сети для гостевой операционной системы, включая активацию DHCP на всех сетевых интерфейсах**.
8. Следуйте инструкциям, чтобы ввести оставшуюся необходимую информацию.
9. На странице **Готово к завершению** просмотрите выбранные параметры и нажмите кнопку **Готово**.

Результаты

Существует общая спецификация настройки, которую можно использовать при создании схем элементов для клонирования компьютеров Linux.

Следующие шаги

Войдите в консоль vRealize Automation под ролью администратора конфигурации, созданной во время установки, и запросите элементы каталога, которые позволят быстро настроить экспериментальную среду. См. [Сценарий: запрос первоначального содержимого экспериментальной среды Rainpole](#).

Подготовка к процессу подготовки Программное обеспечение

Используйте Программное обеспечение для развертывания приложений и промежуточного программного обеспечения в рамках подготовки компьютеров vSphere, vCloud Director, vCloud Air и Amazon AWS в vRealize Automation.

Программное обеспечение можно развернуть на компьютерах, если используемая схема элементов поддерживает Программное обеспечение и если до преобразования эталонных компьютеров в шаблоны, моментальные снимки и образы компьютера Amazon на них установлены гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения.

Для получения связанной с этим информации об указании портов в процессе приготовлений к подготовке см. следующие и сопутствующие темы в разделах [Безопасная конфигурация](#) и [Эталонная архитектура](#) документации по продукту:

- [Порты, необходимые администратору](#)
- [Пользовательские порты](#)
- [Порты устройства vRealize Automation](#)
- [Порты инфраструктуры как услуги vRealize Automation](#)

Таблица 3-17. Методы подготовки, которые поддерживают Программное обеспечение

Тип компьютера	Способ подготовки	Требуется подготовка
vSphere	Клонирование	Клон схемы элементов позволяет создать полную и независимую виртуальную машину на основе шаблона виртуальной машины vCenter Server. Если необходимо, чтобы шаблоны для клонирования поддерживали компоненты Программное обеспечение, установите гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения на эталонных компьютерах во время подготовки шаблона для клонирования. См. раздел Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования .
vSphere	Связанный клон	Схема элементов связанного клона используется для подготовки компактной копии компьютера vSphere, созданной на основе моментального снимка. При этом для отслеживания отличий от родительского компьютера применяется цепочка дельта-дисков. Если нужно, чтобы схемы элементов связанных клонов поддерживали компоненты Программное обеспечение, прежде чем создать моментальный снимок, установите на компьютере гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения. Если компьютер моментального снимка клонирован из шаблона, который поддерживает Программное обеспечение, необходимые агенты уже установлены.
vCloud Director	Клонирование	Клон схемы элементов позволяет создать полную и независимую виртуальную машину на основе шаблона виртуальной машины vCenter Server. Если необходимо, чтобы шаблоны для клонирования поддерживали компоненты Программное обеспечение, установите гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения на эталонных компьютерах во время подготовки шаблона для клонирования. См. раздел Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования .

Таблица 3-17. Методы подготовки, которые поддерживают Программное обеспечение (продолжение)

Тип компьютера	Способ подготовки	Требуется подготовка
vCloud Air	Клонирование	Клон схемы элементов позволяет создать полную и независимую виртуальную машину на основе шаблона виртуальной машины vCenter Server. Если необходимо, чтобы шаблоны для клонирования поддерживали компоненты Программное обеспечение, установите гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения на эталонных компьютерах во время подготовки шаблона для клонирования. См. раздел Контрольный список для подготовки к процессу подготовки путем клонирования .
Amazon AWS	Образ компьютера Amazon	<p>Образ компьютера Amazon — это шаблон, который содержит данные конфигурации программного обеспечения, в том числе операционной системы. Если необходимо создать образ компьютера Amazon, поддерживающий Программное обеспечение, установите подключение к работающему экземпляру Amazon AWS, который использует том EBS для корневого устройства. Установите гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения на эталонном компьютере, а затем создайте образ компьютера Amazon на основе экземпляра. Указания по созданию образа AMI с поддержкой Amazon EBS см. в документации Amazon AWS.</p> <p>Чтобы гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения Программное обеспечение работали на подготовленных компьютерах, необходимо настроить связь по схеме «сеть-VPC».</p>

Подготовка к процессу подготовки компьютеров с Программное обеспечение

Чтобы обеспечить поддержку компонентов Программное обеспечение, прежде чем преобразовать в шаблон для клонирования, создать образ компьютера Amazon или сделать моментальный снимок, на эталонном компьютере необходимо установить гостевой агент и агент начальной загрузки Программное обеспечение.

Подготовка эталонного компьютера Windows для поддержки Программное обеспечение

Используйте один сценарий для установки Java Runtime Environment, гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение на эталонном компьютере Windows. С эталонного компьютера можно создать шаблон для клонирования, моментальный снимок или образ машины Amazon, поддерживающий компоненты Программное обеспечение.

В Программное обеспечение поддерживается создание сценариев с помощью Windows CMD и PowerShell 2.0.

Важно! Процесс запуска нельзя прерывать. Настройте виртуальную машину таким образом, чтобы ничто не приостанавливало процесс запуска виртуальной машины до появления запроса на вход в систему. Например, убедитесь, что никакие процессы или сценарии не запрашивают действий пользователя при запуске виртуальной машины.

Необходимые условия

- Определите или создайте эталонный компьютер Windows.

- Установите безопасное доверие между эталонным компьютером и узлом службы диспетчера инфраструктуры как услуги. См. раздел [Настройка в гостевом агенте доверия к серверу](#).
- Если планируется использовать удаленный доступ к компьютеру для устранения неполадок или по другим причинам, установите службы удаленных рабочих столов (RDS).
- Удалите артефакты конфигурации сети из файлов конфигурации сети.

Процедура

1. Войдите на эталонный сервер Windows в качестве администратора.
2. Откройте браузер на странице загрузки программного обеспечения на устройстве vRealize Automation.
`https://vrealize-automation-appliance-FQDN/software`
3. Сохраните ZIP-файл шаблона на сервере Windows.
`prepare_vra_template_windows.zip`
4. Извлеките содержимое ZIP-файла в папку и запустите пакетный файл.
`.\prepare_vra_template.bat`
5. Следуйте подсказкам.
6. После окончания завершите работу виртуальной машины Windows.

Результаты

Сценарий удаляет всех предыдущих гостей или агентов начальной загрузки Программное обеспечение и устанавливает поддерживаемые версии Java Runtime Environment, гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение.

Следующие шаги

Преобразуйте эталонный компьютер в шаблон для клонирования, моментальный снимок или образ машины Amazon, каждый из которых поддерживает Программное обеспечение компоненты, а архитекторы инфраструктуры могут использовать их при создании схем элементов.

Подготовка эталонного компьютера Linux для поддержки Программное обеспечение

Используйте один сценарий для установки Java Runtime Environment, гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение на эталонный компьютер Linux. С эталонного компьютера можно создать шаблон для клонирования, моментальный снимок или образ машины Amazon, поддерживающий компоненты Программное обеспечение.

Служба Программное обеспечение поддерживает сценарии Bash.

Важно! Процесс загрузки нельзя прерывать. Настройте виртуальную машину таким образом, чтобы ничто не приостанавливало процесс загрузки виртуальной машины до появления запроса на вход в систему. Например, убедитесь, что никакие процессы или сценарии не запрашивают действий пользователя при запуске виртуальной машины.

Необходимые условия

- Определение или создание эталонного компьютера Linux.
- Убедитесь, что следующие команды доступны в соответствии с системой Linux:
 - `yum` или `apt-get`
 - `wget` или `curl`
 - `python`
 - `dmidecode` в соответствии с требованиями поставщиков облачных служб
 - Общие требования, например `sed`, `awk`, `perl`, `chkconfig`, `unzip` и `grep`, в зависимости от дистрибутива Linux

Можно также использовать редактор, чтобы просмотреть загруженный сценарий `prepare_vra_template.sh`, который предоставляет используемые команды.

- Если планируется использовать удаленный доступ к компьютеру для устранения неисправностей или по другим причинам, установите OpenSSH.
- Удалите артефакты конфигурации сети из файлов конфигурации сети.

Процедура

1. Войдите на эталонный компьютер в качестве пользователя `root`.
2. Загрузите пакет шаблонов `tar.gz` с устройства vRealize Automation.

```
wget https://vrealize-automation-appliance-FQDN/software/download/prepare_vra_template_linux.tar.gz
```

Если в среде используются самозаверяющие сертификаты, может потребоваться параметр `--no-check-certificate`.

```
wget --no-check-certificate https://vrealize-automation-appliance-FQDN/software/download/prepare_vra_template_linux.tar.gz
```

3. Распакуйте пакет.

```
tar -xvf prepare_vra_template_linux.tar.gz
```

4. После распаковки найдите сценарий установщика и сделайте его исполняемым.

```
chmod +x prepare_vra_template.sh
```

5. Запустите сценарий установщика.

```
./prepare_vra_template.sh
```

Если требуется информация о неинтерактивных параметрах и ожидаемых значениях, см. раздел справки по сценарию.

```
./prepare_vra_template.sh --help
```

6. Следуйте подсказкам.

После успешного завершения установки появится подтверждение. Если появятся ошибки или журналы ошибок, устраните ошибки и повторно запустите сценарий.

7. После окончания завершите работу виртуальной машины Linux.**Результаты**

Сценарий удаляет всех предыдущих гостей или агентов начальной загрузки Программное обеспечение и устанавливает поддерживаемые версии Java Runtime Environment, гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение.

Следующие шаги

В гипервизоре или поставщике облачных служб преобразуйте эталонный компьютер в шаблон для клонирования, моментальный снимок или образ машины Amazon, каждый из которых поддерживает Программное обеспечение компоненты, а архитекторы инфраструктуры могут использовать их при создании схем элементов.

Обновление существующих шаблонов виртуальных машин в vRealize Automation

При обновлении шаблонов, образов компьютера Amazon или моментальных снимков до последней версии агента начальной загрузки Программное обеспечение для Windows или при ручном обновлении до последней версии агента начальной загрузки Программное обеспечение для Linux вместо использования сценария `prepare_vra_template.sh`, нужно удалить все существующие версии и удалить все журналы.

Linux

Для эталонных компьютеров Linux запуск сценария `prepare_vra_template.sh` производит сброс агента и удаляет все журналы перед установкой. Тем не менее, для установки вручную необходимо войти на эталонный компьютер в качестве привилегированного пользователя и выполнить команду для сброса и удаления артефактов.

```
/opt/vmware-appdirector/agent-bootstrap/agent_reset.sh
```

Windows

Для эталонных компьютеров Windows нужно удалить существующий агент начальной загрузки Программное обеспечение и гостевой агент vRealize Automation 6.0 или более поздней версии и удалить все существующие файлы журналов выполнения. Чтобы удалить агента и артефакты, выполните команды в окне командной строки PowerShell.

```
c:\opt\vmware-appdirector\agent-bootstrap\appd_bootstrap_removal.bat
```

Сценарий: подготовка шаблона vSphere CentOS для клонированного компьютера и схем элементов программных компонентов

Администратору vCenter Server может понадобиться подготовить шаблон vSphere, который разработчики vRealize Automation смогут использовать для клонирования компьютеров Linux CentOS. Для того чтобы убедиться, что шаблон поддерживает схемы элементов с программными компонентами, прежде чем преобразовать эталонный компьютер в шаблон, нужно установить гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения.

Необходимые условия

- Определите или создайте эталонный компьютер Linux CentOS и установите на нем VMware Tools. Чтобы обеспечить подключение к Интернету, необходимо добавить по крайней мере один сетевой адаптер, если разработчики схем элементов не добавили эту функцию на уровне схемы. Для получения информации о создании виртуальных машин см. документацию по vSphere.
- Для преобразования виртуальной машины в шаблон требуется подключение к vCenter Server. Невозможно создавать шаблоны, если подключить клиент vSphere непосредственно к узлу vSphere ESXi.

Процедура

1. Сценарий: подготовка эталонного компьютера к настройке гостевого агента и поддержке компонентов программного обеспечения

Чтобы шаблон поддерживал компоненты программного обеспечения, на эталонном компьютере нужно установить агент начальной загрузки программного обеспечения и необходимый для этого агента компонент — гостевой агент. При наличии агентов разработчики архитектуры vRealize Automation, использующие шаблон, могут включать в свои схемы элементов компоненты программного обеспечения.

2. Сценарий: преобразование эталонного компьютера CentOS в шаблон

После установки гостевого агента и агента начальной загрузки программного обеспечения на эталонном компьютере его необходимо преобразовать в шаблон, который архитекторы vRealize Automation могут использовать, чтобы создавать схемы элементов компьютеров для клонирования.

3. Сценарий: создание спецификации настройки для клонирования vSphere

Создание спецификации настройки для разработчиков схем элементов для использования с шаблоном cpb_centos_63_x84.

Результаты

Из эталонного компьютера был создан шаблон и спецификации настройки, которые могут использоваться разработчиками схем элементов для создания схем элементов vRealize Automation, чтобы клонировать компьютеры Linux CentOS. Так как на эталонном компьютере были установлены агент начальной загрузки Программное обеспечение и гостевой агент, разработчики могут использовать этот шаблон для создания сложных схем элементов каталога, включающих Программное обеспечение компоненты или другие настройки гостевого агента, например запуск сценариев или форматирование дисков. Так как был установлен пакет VMware Tools, разработчики и администраторы каталога могут предоставить пользователям возможность выполнять такие действия с компьютерами, как перенастройка, создание моментальных снимков и перезагрузка.

Следующие шаги

После настройки пользователей, групп и ресурсов vRealize Automation можно использовать шаблон и спецификации настройки для создания схемы элементов компьютера для клонирования. См. раздел [Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole](#).

Сценарий: подготовка эталонного компьютера к настройке гостевого агента и поддержке компонентов программного обеспечения

Чтобы шаблон поддерживал компоненты программного обеспечения, на эталонном компьютере нужно установить агент начальной загрузки программного обеспечения и необходимый для этого агента компонент — гостевой агент. При наличии агентов разработчики архитектуры vRealize Automation, использующие шаблон, могут включать в свои схемы элементов компоненты программного обеспечения.

Чтобы упростить процедуру, загрузите и запустите сценарий vRealize Automation, с помощью которого устанавливаются оба агента. Это избавит от необходимости в загрузке и установке отдельных пакетов.

В рамках сценария также выполняется подключение к экземпляру службы диспетчера и загружается сертификат SSL, который позволяет установить доверие между службой диспетчера и компьютерами, развернутыми с использованием шаблона. Обратите внимание: загрузка сертификата с помощью сценария менее безопасна, чем получение сертификата SSL из службы диспетчера вручную и установка этого сертификата на эталонном компьютере в расположении `/usr/share/gugent/cert.pem`.

Процедура

1. В веб-браузере откройте следующий URL-адрес.
`https://vrealize-automation-appliance-FQDN/software/index.html`
2. Сохраните на эталонном компьютере сценарий `prepare_vra_template.sh`.
3. На эталонном компьютере сделайте сценарий `prepare_vra_template.sh` исполняемым.

```
chmod +x prepare_vra_template.sh
```

4. Запустите сценарий `prepare_vra_template.sh`.

```
./prepare_vra_template.sh
```


5. Следуйте подсказкам.

Если нужна неинтерактивная информация о параметрах и значениях, введите ./prepare_vra_template.sh --help.

Результаты

После завершения установки появится сообщение с подтверждением. Если появятся сообщения об ошибках или журналы ошибок, устраните проблемы и еще раз запустите сценарий.

Сценарий: преобразование эталонного компьютера CentOS в шаблон

После установки гостевого агента и агента начальной загрузки программного обеспечения на эталонном компьютере его необходимо преобразовать в шаблон, который архитекторы vRealize Automation могут использовать, чтобы создавать схемы элементов компьютеров для клонирования.

После преобразования эталонного компьютера в шаблон его можно редактировать и включать только после обратного преобразования шаблона в виртуальную машину.

Процедура

1. Войдите в эталонный компьютер в качестве привилегированного пользователя и подготовьте компьютер к преобразованию.

- a) Удалите правила устойчивости udev.

```
/bin/rm -f /etc/udev/rules.d/70*
```

- b) Создайте уникальные идентификаторы для компьютеров, клонированных из этого шаблона.

```
/bin/sed -i '/^\(HWADDR\|UUID\)=/d'
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

- v) Если после установки агента начальной загрузки программного обеспечения вы перезагружали или перенастраивали эталонный компьютер, сбросьте агент.

```
/opt/vmware-appdirector/agent-bootstrap/agent_reset.sh
```

- г) Выключите компьютер.

```
shutdown -h now
```

2. Войдите в веб-клиент vSphere в качестве администратора.
3. Щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер и выберите команду **Изменить параметры**.
4. В текстовом поле **Имя VM** введите имя **cpb_centos_63_x84**.
5. Даже если на эталонном компьютере установлена гостевая операционная система CentOS, выберите элемент **Red Hat Enterprise Linux 6 (64-разрядная)** в раскрывающемся меню **Версия гостевой ОС**.

Если выбрать CentOS, шаблон и спецификация настройки могут не работать должным образом.

6. В веб-клиенте vSphere щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер и последовательно выберите элементы **Шаблон > Преобразовать в шаблон**.

Результаты

vCenter Server пометит эталонный компьютер cpb_centos_63_x84 как шаблон и отобразит задачу в области «Последние задачи». Если среда уже находится vSphere под управлением vRealize Automation, шаблон будет обнаружен во время следующего автоматического сбора данных. Если ПО vRealize Automation еще не настроено, шаблон появится во время настройки.

Сценарий: создание спецификации настройки для клонирования vSphere

Создание спецификации настройки для разработчиков схем элементов для использования с шаблоном cpb_centos_63_x84.

Процедура

1. Войдите в веб-клиент vSphere в качестве администратора.
2. На домашней странице нажмите **Диспетчер спецификаций настройки**, чтобы открыть мастер.
3. Щелкните значок **Создать**.
4. Щелкните значок **Создать**.
5. Укажите свойства.
 - а) В раскрывающемся меню **Целевая операционная система ВМ** выберите пункт **Linux**.
 - б) В текстовом поле **Имя спецификации настройки** введите имя **Customspecs**.
 - в) В текстовом поле **Описание** введите **Клонирование cpb_centos_63_x84 с помощью vRealize Automation**.
 - г) Нажмите кнопку **Далее**.
6. Задайте имя компьютера.
 - а) Выберите элемент **Использовать имя виртуальной машины**.
 - б) В текстовом поле **Доменное имя** введите имя домена, в котором будут подготавливаться клонированные компьютеры.
 - в) Нажмите кнопку **Далее**.
7. Настройте параметры часового пояса.
8. Нажмите кнопку **Далее**.
9. Выберите элемент **Использовать стандартные параметры сети для гостевой операционной системы, включая активацию DHCP на всех сетевых интерфейсах**.

Администраторы структуры и архитекторы инфраструктуры настраивают параметры сети для подготовленного компьютера, создавая и используя профили сетей в vRealize Automation.
10. Следуйте инструкциям, чтобы ввести оставшуюся необходимую информацию.

11. На странице **Готово к завершению** просмотрите выбранные параметры и нажмите кнопку **Готово**.

Результаты

Сценарий: подготовка к импорту схемы элементов образца приложения Dukes Bank для vSphere

В качестве администратора vCenter Server вам необходимо подготовить шаблон vSphere CentOS 6.x Linux и спецификацию настройки, которые затем можно использовать для подготовки образца приложения vRealize Automation Dukes Bank.

Чтобы шаблон поддерживал программные компоненты образца приложения, необходимо установить гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения в эталонный компьютер Linux, прежде чем преобразовать его в шаблон и создать спецификацию настройки. Деактивируйте SELinux на эталонном компьютере и убедитесь, что шаблон поддерживает реализацию MySQL, используемую в образце приложения Dukes Bank.

Необходимые условия

- Выберите или создайте эталонный компьютер CentOS 6.x Linux и установите на нем VMware Tools. Для получения информации о создании виртуальных машин см. документацию по vSphere.
- Для преобразования виртуальной машины в шаблон требуется подключение к vCenter Server. Невозможно создавать шаблоны, если подключить клиент vSphere непосредственно к узлу vSphere ESXi.

Процедура

1. Сценарий: подготовка эталонного компьютера для образца приложения Dukes Bank vSphere

Чтобы шаблон поддерживал образец приложения Dukes Bank, на эталонном компьютере нужно установить гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения, чтобы решение vRealize Automation могло подготовить программные компоненты. Чтобы упростить процесс, вместо загрузки и установки пакетов по отдельности загрузите и запустите сценарий vRealize Automation, по которому гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения устанавливаются одновременно.

2. Сценарий: преобразование эталонного компьютера в шаблон для приложения Dukes Bank vSphere

После установки гостевого агента и агента начальной загрузки программного обеспечения на эталонном компьютере деактивируйте SELinux и убедитесь, что шаблон поддерживает реализацию MySQL, используемую в образце приложения Dukes Bank. Эталонный компьютер превращается в шаблон, который можно использовать для подготовки образца приложения Dukes Bank vSphere.

3. Сценарий: создание спецификации настройки для клонирования компьютеров образца приложения Dukes Bank vSphere

Предусматривает создание спецификации настройки для использования с шаблоном компьютера Dukes Bank.

Результаты

Теперь на основе эталонного компьютера, который поддерживает образец приложения Dukes Bank vRealize Automation, созданы шаблон и спецификация настройки.

Сценарий: подготовка эталонного компьютера для образца приложения Dukes Bank vSphere

Чтобы шаблон поддерживал образец приложения Dukes Bank, на эталонном компьютере нужно установить гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения, чтобы решение vRealize Automation могло подготовить программные компоненты. Чтобы упростить процесс, вместо загрузки и установки пакетов по отдельности загрузите и запустите сценарий vRealize Automation, по которому гостевой агент и агент начальной загрузки программного обеспечения устанавливаются одновременно.

Процедура

1. Войдите в эталонный компьютер в качестве привилегированного пользователя.
2. Загрузите сценарий установки с устройства vRealize Automation.

```
wget https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/prepare_vra_template.sh
```

Если в вашей среде используются самозаверяющие сертификаты, возможно, придется использовать параметр `wget --no-check-certificate`. Пример:

```
wget --no-check-certificate https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/prepare_vra_template.sh
```

3. Сделайте сценарий `prepare_vra_template.sh` исполняемым.

```
chmod +x prepare_vra_template.sh
```

4. Выполните сценарий установщика `prepare_vra_template.sh`.

```
./prepare_vra_template.sh
```

Для получения информации о неинтерактивных параметрах и ожидаемых значениях можно запустить команду вывода справки `./prepare_vra_template.sh --help`.

5. Следуйте указаниям, чтобы завершить установку.

После успешного завершения установки отобразится сообщение с подтверждением. При появлении сообщения об ошибке и журналов в консоли устраните ошибки и выполните сценарий установщика снова.

Результаты

Вы установили агент начальной загрузки программного обеспечения и гостевой агент, необходимый для его установки, чтобы убедиться, что образец приложения Dukes Bank успешно подготавливает программные компоненты. В рамках сценария выполнено подключение к экземпляру службы диспетчера и загружен сертификат SSL, чтобы установить доверие между службой диспетчера и компьютерами, развернутыми с использованием вашего шаблона. Это менее безопасный подход, чем при получении сертификата SSL службы диспетчера и установке его вручную на эталонном компьютере в каталоге `/usr/share/gugent/cert.pem`. И если вам важна безопасность, этот сертификат можно заменить вручную.

Сценарий: преобразование эталонного компьютера в шаблон для приложения Dukes Bank vSphere

После установки гостевого агента и агента начальной загрузки программного обеспечения на эталонном компьютере деактивируйте SELinux и убедитесь, что шаблон поддерживает реализацию MySQL, используемую в образце приложения Dukes Bank. Эталонный компьютер превращается в шаблон, который можно использовать для подготовки образца приложения Dukes Bank vSphere.

После преобразования эталонного компьютера в шаблон его можно редактировать и включать только после обратного преобразования шаблона в виртуальную машину.

Процедура

1. Войдите в эталонный компьютер в качестве привилегированного пользователя.

- а) Измените файл `/etc/selinux/config`, чтобы деактивировать SELinux.

```
SELINUX=disabled
```

Если не деактивировать SELinux, программный компонент MySQL образца приложения Dukes Bank может работать неправильно.

- б) Удалите правила устойчивости udev.

```
/bin/rm -f /etc/udev/rules.d/70*
```

- в) Создайте уникальные идентификаторы для компьютеров, клонированных из этого шаблона.

```
/bin/sed -i '/^\(HWADDR\|UUID\)=/d'
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

- г) Если после установки агента начальной загрузки программного обеспечения вы перезагружали или перенастраивали эталонный компьютер, сбросьте агент.

```
/opt/vmware-appdirector/agent-bootstrap/agent_reset.sh
```

- д) Выключите компьютер.

```
shutdown -h now
```

2. Войдите в веб-клиент vSphere в качестве администратора.

3. Щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер и выберите команду **Изменить параметры**.
4. В текстовом поле **Имя ВМ** введите имя **dukes_bank_template**.
5. Даже если на эталонном компьютере установлена гостевая операционная система CentOS, выберите элемент **Red Hat Enterprise Linux 6 (64-разрядная)** в раскрывающемся меню **Версия гостевой ОС**.

Если выбрать CentOS, шаблон и спецификация настройки могут не работать должным образом.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. В веб-клиенте vSphere щелкните правой кнопкой мыши эталонный компьютер и последовательно выберите элементы **Шаблон > Преобразовать в шаблон**.

Результаты

vCenter Server пометит эталонный компьютер как шаблон и отобразит задачу в области «Последние задачи». Если среда уже находится vSphere под управлением vRealize Automation, шаблон будет обнаружен во время следующего автоматического сбора данных. Если ПО vRealize Automation еще не настроено, шаблон появится во время настройки.

Сценарий: создание спецификации настройки для клонирования компьютеров образца приложения Dukes Bank vSphere

Предусматривает создание спецификации настройки для использования с шаблоном компьютера Dukes Bank.

Процедура

1. Войдите в веб-клиент vSphere в качестве администратора.
2. На домашней странице нажмите **Диспетчер спецификаций настройки**, чтобы открыть мастер.
3. Щелкните значок **Создать**.
4. Укажите свойства.
 - а) В раскрывающемся меню **Целевая операционная система ВМ** выберите пункт **Linux**.
 - б) В текстовом поле **Имя спецификации настройки** введите имя **Customspecs_sample**.
 - в) В текстовом поле **Описание** введите **Спецификация настройки Dukes Bank**.
 - г) Нажмите кнопку **Далее**.
5. Задайте имя компьютера.
 - а) Выберите элемент **Использовать имя виртуальной машины**.
 - б) В текстовом окне **Имя домена** введите имя домена, на котором нужно подготовить образец приложения Dukes Bank.
 - в) Нажмите кнопку **Далее**.
6. Настройте параметры часового пояса.

7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Выберите элемент **Использовать стандартные параметры сети для гостевой операционной системы, включая активацию DHCP на всех сетевых интерфейсах**.

Администраторы структуры и архитекторы инфраструктуры настраивают параметры сети для подготовленного компьютера, создавая и используя профили сетей в vRealize Automation.
9. Следуйте инструкциям, чтобы ввести оставшуюся необходимую информацию.
10. На странице **Готово к завершению** просмотрите выбранные параметры и нажмите кнопку **Готово**.

Результаты

Теперь созданный шаблон и настройки спецификации можно использовать для подготовки образца приложения Dukes Bank.

Следующие шаги

1. Создайте внешний профиль сети, задав шлюз и диапазон IP-адресов. См. [Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами](#).
2. Сопоставьте профиль внешней сети с резервированием vSphere. См. [Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer](#). Образец приложения нельзя успешно подготовить без внешнего профиля сети.
3. Импортируйте образец приложения Dukes Bank в свою среду. См. [Сценарий: импорт образца приложения Dukes Bank для vSphere и его настройка для среды](#).

Приготовление арендатора и ресурса для подготовки схемы элементов

4

Можно настроить несколько сред арендаторов, задав для каждой из них свои группы пользователей и уникальные права доступа к ресурсам, для управления которыми используется vRealize Automation.

В эту главу входят следующие разделы:

- [Настройка параметров арендатора](#)
- [Настройка ресурсов](#)
- [Параметры пользователя для уведомлений и делегатов](#)

Настройка параметров арендатора

Администраторы арендатора настраивают параметры арендатора, например проверку подлинности пользователей, и управляют ролями пользователей и бизнес-группами. Системные администраторы и администраторы арендатора настраивают параметры, например почтовые серверы, для обработки уведомлений и фирменной символики для консоли vRealize Automation.

Чтобы получить общее представление о последовательности шагов, которые необходимо выполнить для настройки параметров арендатора, воспользуйтесь контрольным списком для настройки параметров арендатора.

Таблица 4-1. Контрольный список для настройки параметров арендатора

Задача	Роль vRealize Automation	Сведения
<input type="checkbox"/> Создает учетные записи локальных пользователей и назначает администратора арендатора.	Системный администратор	См. статью Настройка доступа к арендатору по умолчанию . Примеры создания учетных записей локальных пользователей см. в разделе Сценарий: создание учетных записей локальных пользователей для Rainpole .
<input type="checkbox"/> Настройте управление каталогами, чтобы задать параметры управления удостоверениями арендаторов и доступом.	Администратор арендатора	Выбор вариантов настройки службы управления каталогами
<input type="checkbox"/> Создает бизнес-группы и настраиваемые группы, а также предоставляет пользователям права доступа к консоли vRealize Automation.	Администратор арендатора	Настройка групп и ролей пользователей

Таблица 4-1. Контрольный список для настройки параметров арендатора (продолжение)

Задача	Роль vRealize Automation	Сведения
<input type="checkbox"/> (Необязательно). Создайте дополнительные арендаторы, чтобы пользователи могли получать доступ к соответствующим приложениям и ресурсам, необходимым для выполнения своих рабочих заданий.	Системный администратор	Создание дополнительных арендаторов
<input type="checkbox"/> (Необязательно). Настройте фирменную символику для страниц входа арендатора и приложения в консоли vRealize Automation.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Системный администратор ■ Администратор арендатора 	Настройка пользовательской фирменной символики
<input type="checkbox"/> (Необязательно). В vRealize Automation можно настроить отправку уведомлений пользователям при наступлении определенных событий.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Системный администратор ■ Администратор арендатора 	Контрольный список для настройки уведомлений
<input type="checkbox"/> (Необязательно). Настройте vRealize Orchestrator для поддержки Все как услуга и других возможностей расширения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Системный администратор ■ Администратор арендатора 	Настройка vRealize Orchestrator
<input type="checkbox"/> (Необязательно). Создайте настраиваемые файлы протокола удаленного рабочего стола. Эти файлы архитектуры инфраструктуры как услуги используют в схемах элементов для настройки параметров RDP.	Системный администратор	Создание настраиваемого RDP-файла для поддержки подключений RDP для подготовленных компьютеров
<input type="checkbox"/> (Необязательно). Определите расположение центра обработки данных, который администраторы структуры и архитектуры инфраструктуры как услуги смогут использовать, чтобы разрешить пользователям выбирать подходящее место для подготовки при отправке запроса компьютера.	Системный администратор	Примеры по добавлению расположений в центре обработки данных см. в разделе Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах .

Выбор вариантов настройки службы управления каталогами

Для настройки канала связи с Active Directory в соответствии с требованиями к проверке подлинности пользователей можно использовать службу управления каталогами vRealize Automation.

Служба управления каталогами позволяет реализовать различные настраиваемые варианты проверки подлинности пользователей.

Таблица 4-2. Выбор вариантов настройки службы управления каталогами

Вариант настройки	Процедура
Настройте канал связи с Active Directory	<ol style="list-style-type: none"> 1 Настройте канал связи с Active Directory См. раздел Настройка ссылки Active Directory по LDAP/IWA. 2 Если настроено обеспечение высокой доступности для vRealize Automation, см. раздел Настройка службы управления каталогами для обеспечения высокой доступности.
(Необязательно). Повышение безопасности канала связи с каталогом при использовании идентификатора пользователя и пароля путем настройки двунаправленной интеграции со службами федерации Active Directory.	Настройка двунаправленных отношений доверия между vRealize Automation и Active Directory
(Необязательно). Добавление пользователей и групп к существующему каналу связи с Active Directory.	Добавление пользователей или групп к подключению Active Directory .
(Необязательно). Редактирование политики по умолчанию для применения настраиваемых правил для канала связи с Active Directory.	Управление политикой доступа пользователей .
(Необязательно). Настройка сетевых диапазонов для ограничения IP-адресов, через которые пользователи могут входить в систему, управлять ограничениями на вход в систему (время ожидания, количество попыток входа в систему перед блокировкой).	Добавление или изменение сетевого диапазона .

Общие сведения об управлении каталогами

Администраторы арендатора могут настраивать функции управления учетными данными арендатора и контроля доступа с помощью параметров функции управления каталогами на консоли приложения vRealize Automation.

На вкладке **Администрирование > Управление каталогами** можно управлять следующими параметрами.

Таблица 4-3. Параметры управления каталогами

Параметр	Описание
Каталоги	<p>На странице «Каталоги» можно создавать и управлять каналами связи с Active Directory для поддержки процесса проверки подлинности и авторизации пользователей арендатора в vRealize Automation. Необходимо создать один или несколько каталогов, а затем синхронизировать их со своим развертыванием Active Directory. На этой странице отображаются количество групп и пользователей, синхронизируемых с каталогом, и время последней операции синхронизации. Для запуска вручную синхронизации каталогов щелкните Синхронизация.</p> <p>См. раздел Использование функции управления каталогами для создания ссылки на Active Directory.</p> <p>Если щелкнуть каталог и затем нажать кнопку Параметры синхронизации, можно отредактировать параметры синхронизации, перейти на страницу «Поставщики удостоверений» и просмотреть журнал синхронизации.</p> <p>На странице параметров синхронизации каталогов можно указать частоту синхронизации, просмотреть список доменов, связанных с этим каталогом, изменить сопоставленный список атрибутов, обновить список пользователей и групп, для которого выполняется синхронизация, а также задать параметры защиты.</p>
Соединители	<p>На странице «Соединители» приведен список развернутых соединителей для корпоративной сети. Соединитель синхронизирует пользовательские и групповые данные между Active Directory и службой управления каталогами и проверяет подлинность пользователей в службе при использовании в качестве поставщика удостоверений. Каждое устройство vRealize Automation содержит соединитель по умолчанию. См. раздел Управление соединителями и кластерами соединителей.</p>
Атрибуты пользователя	<p>На странице «Атрибуты пользователя» отображаются атрибуты пользователя по умолчанию, которые синхронизируются в каталоге. Здесь можно добавлять другие атрибуты, которые можно сопоставлять с атрибутами Active Directory. См. раздел Выбор атрибутов для синхронизации с каталогом.</p>
Сетевые диапазоны	<p>На этой странице отображаются сетевые диапазоны, которые настроены для вашей системы. Сетевой диапазон должен быть настроен, чтобы пользователи могли получать доступ через указанные IP-адреса. Можно добавлять дополнительные сетевые диапазоны, а также редактировать существующие диапазоны. См. раздел Добавление или изменение сетевого диапазона.</p>
Поставщики удостоверений	<p>На странице «Поставщики удостоверений» отображаются поставщики удостоверений, доступные в вашей системе. Системы vRealize Automation содержат соединитель, который служит поставщиком удостоверений по умолчанию и удовлетворяет многие потребности пользователей. Можно добавить экземпляры стороннего поставщика удостоверений или иметь комбинацию поставщиков обоих типов.</p> <p>См. раздел Настройка подключения стороннего поставщика удостоверений.</p>
Политики	<p>На странице «Политики» отображаются политика доступа по умолчанию и любые другие политики доступа к веб-приложениям, созданные вами. Политики представляют собой набор правил, указывающих критерии, которым должны соответствовать пользователи, чтобы получать доступ к порталам приложений или запускать разрешенные веб-приложения. Политика по умолчанию должна подходить для большинства развертываний vRealize Automation, но, при необходимости, ее можно редактировать. См. раздел Управление политикой доступа пользователей.</p>

Важные понятия, связанные с Active Directory

Существует несколько понятий, связанных с Active Directory, которые важны для понимания того, как Directories Management интегрируется со средой Active Directory.

Соединитель

Компонент службы соединитель выполняет следующие функции.

- Синхронизация данных о пользователях и группах между Active Directory и службой.
- Проверка подлинности пользователей в службе при использовании в качестве поставщика удостоверений.

соединитель является поставщиком удостоверений по умолчанию. Список поддерживаемых соединитель способов проверки подлинности см. в разделе *Администрирование VMware Identity Manager*. Также можно использовать сторонних поставщиков удостоверений, которые поддерживают протокол SAML 2.0. Используйте стороннего поставщика удостоверений для типов проверки подлинности, которые не поддерживаются соединитель, а также для поддерживаемых соединитель типов проверки подлинности, если согласно политике безопасности организации сторонний поставщик удостоверений является предпочтительным.

Примечание Даже при использовании сторонних поставщиков удостоверений необходимо настроить соединитель для синхронизации данных о пользователях и группах.

Каталог

Служба Directories Management основана на собственной концепции каталога, согласно которой для определения пользователей и групп используются атрибуты и параметры Active Directory. Необходимо создать один или несколько каталогов, а затем синхронизировать эти каталоги в среде Active Directory. В службе можно создать следующие типы каталогов.

- Active Directory через LDAP. Этот тип каталога создается, если планируется подключение к среде Active Directory с одним доменом. В случае использования типа каталога Active Directory через LDAP соединитель связывается с Active Directory, используя простую привязку проверки подлинности.
- Active Directory, встроенная проверка подлинности Windows. Этот тип каталога создается, если планируется подключение к среде Active Directory с несколькими доменами или несколькими лесами. соединитель связывается с Active Directory, используя встроенную проверку подлинности Windows.

Тип и количество создаваемых каталогов варьируется в зависимости от среды Active Directory (один домен или нескольких доменов) и от вида используемых отношений доверия между доменами. В большинстве сред создается один каталог.

Служба не имеет прямого доступа к Active Directory. Только соединитель имеет прямой доступ к Active Directory. Таким образом, каждый каталог, созданный в службе, связывается с экземпляром соединитель.

Рабочий процесс

При связывании каталога с экземпляром соединительсоединитель создает раздел для связанного каталога, который называется «рабочий процесс». Экземпляр соединитель может иметь несколько рабочих процессов, связанных с ним. Каждый рабочий процесс выступает в качестве поставщика удостоверений. Для каждого рабочего процесса определяются и настраиваются способы проверки подлинности.

соединитель синхронизирует данные о пользователях и группах между Active Directory и службой с помощью одного или нескольких рабочих процессов.

Для типа «встроенная проверка подлинности Windows» может быть только один рабочий процесс на одном экземпляре соединитель.

Среды Active Directory

Службу можно интегрировать в среду Active Directory, которая состоит из одного домена Active Directory, нескольких доменов в одном лесу Active Directory или нескольких доменов в нескольких лесах Active Directory.

Среда с одним доменом Active Directory

Одиночное развертывание Active Directory позволяет синхронизировать пользователей и группы из одного домена Active Directory.

См. [Настройка ссылки Active Directory по LDAP/IWA](#) . Для этой среды при добавлении каталога в службу выберите параметр «Active Directory по LDAP».

Среда Active Directory в нескольких доменах и одном лесу

Развертывание Active Directory в нескольких доменах и одном лесу позволяет синхронизировать пользователей и группы из нескольких доменов Active Directory в пределах одного леса.

Для этой среды Active Directory службу можно настроить как одиночную службу Active Directory, тип каталога «Встроенная проверка подлинности Windows», а также как тип каталога «Active Directory по LDAP», настроенный с функциями глобального каталога.

- Рекомендуемый вариант — создание одной службы Active Directory с типом каталога «Встроенная проверка подлинности Windows».

См. [Настройка ссылки Active Directory по LDAP/IWA](#) . При добавлении каталога для этой среды выберите параметр «Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows)».

Среда Active Directory в нескольких лесах с отношениями доверия

Развертывание Active Directory в нескольких лесах с отношениями доверия позволяет синхронизировать пользователей и группы из нескольких доменов Active Directory в нескольких лесах, где между доменами существуют двусторонние отношения доверия.

См. [Настройка ссылки Active Directory по LDAP/IWA](#) . При добавлении каталога для этой среды выберите параметр «Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows)».

Среда Active Directory в нескольких лесах без отношений доверия

Развертывание Active Directory в нескольких лесах без отношений доверия позволяет синхронизировать пользователей и группы из нескольких доменов Active Directory в нескольких лесах, где между доменами нет двусторонних отношений доверия. В этой среде вы создаете в службе несколько каталогов, по одному каталогу для каждого леса.

См. [Настройка ссылки Active Directory по LDAP/IWA](#) . Тип каталогов, которые вы создаете в службе, зависит от леса. Для лесов с несколькими доменами выберите параметр «Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows)». Для леса с одним доменом выберите параметр «Active Directory по LDAP».

Использование функции управления каталогами для создания ссылки на Active Directory

После создания арендаторов vRealize Automation необходимо войти в системную консоль в качестве администратора арендатора и создать ссылку на Active Directory для поддержки проверки подлинности пользователей.

Эти три параметра коммуникационного протокола Active Directory доступны при настройке подключения к Active Directory с использованием функции управления каталогами.

- «Active Directory по LDAP» — протокол «Active Directory по LDAP» по умолчанию поддерживает функцию поиска места расположения службы DNS.
- Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows) — с помощью Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows) настраивается домен, к которому нужно присоединиться. Active Directory по LDAP подходит для развертываний отдельных доменов. Используйте Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows) для всех развертываний с несколькими доменами и несколькими лесами.
- OpenLDAP — можно использовать версию LDAP с открытым кодом для поддержки проверки подлинности пользователей с помощью функции управления каталогами.

После выбора коммуникационного протокола и настройки ссылки на Active Directory можно указать, какие домены должны использоваться при данной конфигурации Active Directory, а затем выбрать пользователей и группы для синхронизации с заданной конфигурацией.

Настройка ссылки Active Directory по LDAP/IWA

Вы можете настроить ссылку Active Directory по LDAP/IWA для выполнения проверки подлинности пользователя с помощью функции Directories Management путем определения ссылки на Active Directory для выполнения проверки подлинности пользователей всех арендаторов, а также выбора пользователей и групп для синхронизации с каталогом Directories Management.

Сведения и инструкции относительно использования OpenLDAP со службой управления каталогами см. в разделе [Настройка подключения к каталогу OpenLDAP](#).

Для Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows), если у вас есть настроенная служба Active Directory в нескольких лесах и локальная группа домена содержит участников из доменов в различных лесах, убедитесь, что пользователь привязки добавлен в группу администраторов домена, в котором находится локальная группа домена. Если этого не сделать, данных участников не будет в локальной группе домена.

Необходимые условия

- На странице «Атрибуты пользователя» выберите обязательные атрибуты по умолчанию и добавьте дополнительные атрибуты. См. раздел [Выбор атрибутов для синхронизации с каталогом](#).
- Список групп и пользователей Active Directory, которые нужно синхронизировать из Active Directory.
- Если для Active Directory необходим доступ по протоколу SSL или STARTTLS, требуется сертификат корневого центра сертификации контроллера домена Active Directory.

- Войдите в vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**.
2. Щелкните элемент **Добавить каталог** и выберите пункт **Добавить Active Directory по LDAP/IWA**.
3. На странице «Добавить каталог» укажите IP-адрес для сервера Active Directory в текстовом поле **Имя каталога**.
4. Выберите соответствующий коммуникационный протокол Active Directory с помощью переключателей под текстовым полем **Имя каталога**.

Параметр	Описание
проверка подлинности Windows	Выберите Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows) . Для встроенной проверки подлинности Windows в Active Directory необходимо указать такую информацию, как адрес и пароль UPN пользователя привязки домена.
LDAP	Выберите Active Directory по LDAP . Для подключения к Active Directory по протоколу LDAP необходимо указать такую информацию, как базовое имя домена, имя домена привязки и пароль имени домена привязки.

5. Настройте соединитель, синхронизирующий пользователей Active Directory с каталогом VMware Directories Management в разделе «Синхронизация каталогов и проверка подлинности».

Параметр	Описание
Соединитель синхронизации	<p>Выберите соответствующий соединитель для использования в системе. Каждое устройство vRealize Automation содержит соединитель по умолчанию. Если вам требуется помощь при выборе соединителя, обратитесь к системному администратору.</p>
Проверка подлинности	<p>Нажмите соответствующий переключатель, чтобы обозначить, выполняет ли выбранный соединитель проверку подлинности.</p> <p>При использовании Active Directory (встроенной проверки подлинности Windows) со сторонним поставщиком удостоверений для проверки подлинности пользователей щелкните Нет. После настройки подключения Active Directory для синхронизации пользователей и групп перейдите на страницу «Поставщики удостоверений», чтобы добавить стороннего поставщика удостоверений для проверки подлинности.</p> <p>Для получения дополнительных сведений об использовании адаптеров проверки подлинности, например PasswordIpddAdapter, SecuriDAdapter и RadiusAuthAdapter, см. <i>Руководство по администрированию VMware Identity Manager</i>.</p>
Атрибут поиска каталогов	<p>Выберите соответствующий атрибут учетной записи, который содержит имя пользователя. VMware рекомендует использовать атрибут sAMAccount вместо атрибута userPrincipalName. Если для операций синхронизации используется атрибут userPrincipalName, то при интеграции со сторонним программным обеспечением, для которой требуется указать имя пользователя, могут возникать ошибки.</p> <p>Примечание Если при работе с глобальным каталогом, который указан путем установки флажка Этот каталог содержит глобальный каталог в области «Расположение сервера», выбран атрибут sAMAccountName, то пользователи не смогут выполнить вход в систему.</p>

6. Введите соответствующую информацию в текстовом поле «Расположение сервера», если выбран протокол Active Directory по LDAP, или в текстовом поле «Сведения о присоединении к домену», если выбран протокол Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows).

Параметр	Описание
Поле «Расположение сервера» отображается, когда выбран параметр «Active Directory по LDAP»	<ul style="list-style-type: none"> Если необходимо использовать функцию поиска места расположения службы DNS для размещения доменов Active Directory, установите флажок Этот каталог поддерживает расположение службы DNS. <p>Примечание При выборе этого варианта нельзя изменить назначение порта 636.</p> <p>Вместе с каталогом создается файл <code>domain_krb.properties</code>, в который автоматически вносится список контроллеров домена. См. раздел Выбор контроллеров домена.</p> <p>Если для Active Directory требуется шифрование STARTTLS, в разделе «Сертификаты» установите флажок Все подключения объектов, входящих в данный каталог, выполняются с использованием протокола STARTTLS, а также скопируйте и вставьте сертификат корневого центра сертификации Active Directory в поле Сертификат SSL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если указанная служба Active Directory не использует функцию поиска места расположения службы DNS, снимите флажок рядом с полем Этот каталог поддерживает расположение службы DNS в поле «Расположение сервера» и введите имя узла сервера Active Directory, а также номер порта в соответствующих текстовых полях. <p>Установите флажок Этот каталог содержит глобальный каталог, если связанный экземпляр Active Directory использует глобальный каталог. Глобальный каталог содержит представление всех объектов в каждом из доменов в лесу доменов Active Directory.</p> <p>Сведения о том, как настроить каталог в качестве глобального каталога, см. в разделе «Среда Active Directory с несколькими доменами и одним лесом» в Среды Active Directory.</p> <p>Если для Active Directory требуется доступ по SSL, установите флажок Этому каталогу требуются все подключения для использования SSL под заголовком «Сертификаты» и предоставьте сертификат SSL для Active Directory.</p> <p>При выборе этого варианта порт 636 используется автоматически и его нельзя изменить.</p> <p>Убедитесь, что сертификат находится в формате PEM и содержит строки BEGIN CERTIFICATE и END CERTIFICATE.</p>
Поле «Сведения о присоединении к домену» отображается, когда выбран параметр «Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows)»	<p>Введите соответствующие учетные данные в текстовых полях Имя домена, Имя администратора домена и Пароль администратора домена.</p> <p>Если для Active Directory требуется шифрование STARTTLS, в разделе «Сертификаты» установите флажок Все подключения объектов, входящих в данный каталог, выполняются с использованием протокола STARTTLS, а также скопируйте и вставьте сертификат корневого центра сертификации Active Directory в поле Сертификат SSL.</p> <p>Убедитесь, что сертификат находится в формате PEM и содержит строки BEGIN CERTIFICATE и END CERTIFICATE.</p>

Параметр	Описание
	Если в каталоге используется несколько доменов, добавьте сертификаты корневого центра сертификации для всех доменов по отдельности.
	Примечание Если для Active Directory требуется протокол STARTTLS, а сертификат не предоставлен, создать каталог невозможно.

7. В разделе «Сведения о привязке пользователя» введите соответствующие учетные данные, чтобы упростить синхронизацию каталогов.

Для Active Directory по LDAP:

Параметр	Описание
Базовое имя домена	Введите базовое различающееся имя для поиска пользователя. Например, cn=users,dc=corp,dc=local .
Имя домена привязки	Введите различающееся имя для привязки. Например, cn=fritz infra,cn=users,dc=corp,dc=local

Для Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows):

Параметр	Описание
Имя UPN пользователя привязки домена	Введите имя участника-пользователя для пользователя, который может выполнить проверку подлинности домена. Например, UserName@example.com .
Пароль имени домена привязки	Введите пароль пользователя привязки.

8. Щелкните **Проверить подключение**, чтобы проверить подключение к настроенному каталогу.

Эта кнопка не появляется, если выбрана опция «Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows)».

9. Нажмите **Сохранить и Далее**.

Появляется страница «Выбрать домены» со списком доменов.

10. Просмотрите и обновите домены, перечисленные для подключения Active Directory.

- Для Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows) выберите домены, которые необходимо связать с этим подключением к Active Directory.
- Доступный домен для Active Directory по LDAP отмечен галочкой.


Примечание В случае добавления доверенного домена после создания каталога новый доверенный домен служба автоматически не обнаруживает. Чтобы служба смогла обнаружить домен, соединитель соединитель должен отсоединиться от домена, а затем снова присоединиться к нему. После того как соединитель снова присоединится к домену, доверенный домен появится в списке.

11. Щелкните **Далее**.

12. Убедитесь, что имена атрибутов каталога Directories Management сопоставляются с нужными атрибутами Active Directory.

Если имена атрибутов каталога отображаются неправильно, выберите нужный атрибут Active Directory в раскрывающемся меню.

13. Нажмите кнопку **Далее**.

14. Щелкните , чтобы выбрать группы, которые должны синхронизироваться из Active Directory с каталогом.

Если при добавлении группы из Active Directory ее участников нет в списке пользователей, они будут добавлены. При синхронизации группы все пользователи, для которых группа «Пользователи домена» в Active Directory не является основной, не синхронизируются.

Примечание Система проверки подлинности пользователей Directories Management импортирует данные из Active Directory при добавлении групп и пользователей, при этом быстродействие системы ограничивается возможностями Active Directory. В результате операции импорта могут продолжаться очень долго в зависимости от количества добавляемых пользователей и групп. Для уменьшения вероятности появления задержек или проблем сократите количество групп и пользователей и выберите только те из них, которые требуются для работы системы vRealize Automation.


При уменьшении производительности системы или возникновении ошибок закройте все ненужные приложения и убедитесь, что для службы Active Directory в системе выделен соответствующий объем памяти. Если проблема не исчезает, увеличьте соответствующим образом объем памяти, выделенной для Active Directory. Для систем с большим количеством пользователей и групп может понадобиться увеличить объем памяти, выделенной Active Directory, до 24 ГБ.

15. Щелкните **Далее**.

16. Щелкните , чтобы добавить дополнительных пользователей.

Допустимыми являются следующие значения.

- Один пользователь: **CN=username,CN=Users,OU=Users,DC=myCorp,DC=com**
- Несколько пользователей: **OU=Users,OU=myUnit,DC=myCorp,DC=com**

Для исключения пользователей щелкните , чтобы создать фильтр для исключения некоторых типов пользователей. Вы выбираете атрибут пользователя для фильтрации, правило запроса и значение.

17. Щелкните **Далее**.

18. Посмотрите на странице, сколько пользователей и групп синхронизируются с каталогом.

Если нужно изменить пользователей и группы, щелкните ссылки «Изменить».

Примечание Необходимо указать различающиеся имена пользователей, которые включены в базовое различающееся имя, заданное ранее. Если различающееся имя пользователя не соответствует базовому различающемуся имени, данные пользователей с этим различающимся именем будут синхронизироваться, но сами пользователи не смогут выполнить вход.

19. Щелкните **Отправить в Workspace**, чтобы начать синхронизацию с каталогом.

Результаты

Подключение к Active Directory установлено, а выбранные пользователи и группы добавлены в каталог. Теперь можно назначить пользователям и группам соответствующие роли vRealize Automation, выбрав **Администрирование > Пользователи и группы > Пользователи и группы каталога**. Дополнительные сведения см. в разделе [Назначение ролей пользователям или группам](#).

Следующие шаги

Если среда vRealize Automation настроена для обеспечения высокой доступности, необходимо специально настроить управление каталогами для обеспечения высокой доступности. См. раздел [Настройка службы управления каталогами для обеспечения высокой доступности](#).

- Настройте методы проверки подлинности. После синхронизации пользователей и групп с каталогом, если для проверки подлинности также используется соединитель, в нем можно настроить дополнительные методы проверки подлинности. Если поставщиком удостоверений для проверки подлинности является сторонняя организация, настройте этого поставщика в соединителе.
- Проанализируйте политику доступа по умолчанию. Политика доступа по умолчанию настроена так, чтобы все устройства во всех сетевых диапазонах могли получать доступ к веб-браузеру с заданным временем ожидания сеанса (восемь часов) или получать доступ к клиентскому приложению с временем ожидания сеанса 2160 часов (или 90 дней). Политику доступа по умолчанию можно изменить, а при добавлении веб-приложений в каталог можно создать новые политики доступа.
- Примените пользовательскую фирменную символику на консоли администрирования, на страницах пользовательского портала и на экране входа в систему.

Настройка подключения к каталогу OpenLDAP

Настроить подключение к каталогу OpenLDAP можно с помощью службы управления каталогами.

Несмотря на то что существует несколько разных протоколов LDAP, только протокол OpenLDAP был протестирован и утвержден для использования службой управления каталогами vRealize Automation.

Для интеграции каталога LDAP необходимо создать соответствующий каталог Directories Management и синхронизировать пользователей и группы из каталога LDAP с каталогом Directories Management. Для последующих обновлений можно настроить регулярное расписание синхронизации.

Кроме того, следует выбрать атрибуты LDAP, которые нужно синхронизировать для пользователей, и сопоставить их с атрибутами Directories Management.

Конфигурация каталогов LDAP может быть настроена на основе схем по умолчанию или пользовательских схем. Можно также определить пользовательские атрибуты. Чтобы дать Directories Management возможность запрашивать каталог LDAP и получать объекты пользователей или групп, необходимо указать поисковые фильтры и имена атрибутов LDAP, применимых к каталогу LDAP.

В частности, необходимо указать следующие сведения.

- Поисковые фильтры LDAP для получения групп и пользователей, а также пользователя подключения.

- Имена атрибутов LDAP для членства в группе, идентификатора UUID и различающегося имени

Примечание Служба управления каталогами использует для запросов LDAP размер страницы по умолчанию, равный 1500. При настройке подключения к каталогу OpenLDAP необходимо включить простое расширение для контроля результатов на странице для OpenLDAP, чтобы ограничить количество отображаемых результатов. Неправильное использование этого расширения может привести к ошибкам синхронизации пользователей и групп.

Необходимые условия

- Проверьте конфигурацию на странице атрибутов пользователя и добавьте дополнительные атрибуты, которые нужно синхронизировать. При создании каталога атрибуты Directories Management будут сопоставлены с каталогом LDAP. Эти атрибуты будут синхронизированы для пользователей в каталоге.

Примечание При изменении атрибутов пользователя учтите влияние на другие каталоги в службе. Если планируется добавить каталоги Active Directory и LDAP, не отмечайте никакие атрибуты в качестве обязательных (кроме **userName**). Параметры на странице «Атрибуты пользователя» применяются ко всем каталогам службы. Если атрибут обозначен как обязательный, пользователи без этого атрибута не будут синхронизироваться со службой Directories Management.

- Учетная запись пользователя с различающимся именем для подключения. Рекомендуется использовать учетную запись пользователя различающегося имени для подключения с паролем без срока действия.
- В каталоге LDAP универсальный уникальный идентификатор объекта пользователей и групп должен быть указан в текстовом формате.
- В каталоге LDAP для всех пользователей и групп должен быть указан атрибут domain.
Этот атрибут сопоставляется с атрибутом **domain** в Directories Management при создании каталога Directories Management.
- В именах пользователей не должно быть пробелов. Если имя пользователя содержит пробел, пользователь синхронизируется, но права для него становятся недоступны.
- При использовании проверки подлинности с помощью сертификата пользователи должны указать значения для атрибута userPrincipalName, а также атрибуты адреса электронной почты.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**.
2. Выберите команду **Добавить каталог**, затем — **Добавить каталог LDAP**.

3. Введите необходимые сведения на странице «Добавить каталог LDAP».

Параметр	Описание
Имя каталога	Введите имя для каталога Directories Management.
Синхронизация службы каталогов и проверка подлинности	<p>а) В поле Синхронизируйте соединитель выберите соединитель, который необходимо использовать для синхронизации пользователей и групп каталога LDAP с каталогом Directories Management.</p> <p>Компонент соединителя всегда доступен в службе Directories Management по умолчанию. Этот соединитель отображается в раскрывающемся списке. Если для высокой доступности установлены несколько устройств Directories Management, компонент соединителя каждого из них будет в этом списке.</p> <p>В отдельном соединителе для каталога LDAP нет необходимости. Соединитель может поддерживать несколько каталогов, будь то каталоги Active Directory или LDAP.</p> <p>б) Если необходимо использовать этот каталог LDAP для проверки подлинности пользователей, в поле Проверка подлинности выберите значение Да.</p> <p>Если для проверки подлинности пользователей необходимо применять сторонний поставщик удостоверений, выберите Нет. После подключения к каталогу для синхронизации пользователей и групп перейдите на страницу Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений, чтобы добавить сторонний поставщик удостоверений для проверки подлинности.</p> <p>в) Для большинства конфигураций следует оставить выбранный по умолчанию вариант Пользовательский в текстовом поле Атрибут поиска каталога. В поле Пользовательский атрибут поиска каталога укажите атрибут каталога LDAP, который будет использоваться в качестве имени пользователя и группы. Этот атрибут позволяет идентифицировать объекты, например пользователей и группы, на сервере LDAP. Например, cn.</p>
Расположение сервера	<p>Введите имя узла и номер порта узла сервера каталога LDAP. В качестве узла сервера можно указать полное доменное имя или IP-адрес. Например, myLDAPserver.example.com или 100.00.00.0.</p> <p>При наличии серверного кластера за средством балансировки нагрузки введите вместо этого сведения о средстве балансировки нагрузки.</p>

Параметр	Описание
Настройка LDAP	<p>Укажите фильтры и атрибуты поиска LDAP, которые Directories Management следует использовать для создания запроса каталога LDAP. Значения по умолчанию указываются, исходя из данных основной схемы LDAP.</p> <p>Запросы с фильтрацией</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Группы: поисковый фильтр для получения объектов группы. Например, (objectClass=group). ■ Пользователь подключения: поисковый фильтр для получения объекта пользователя подключения, то есть пользователя, который может подключаться к каталогу. Например, (objectClass=person). ■ Пользователи: поисковый фильтр для получения данных пользователей, которые необходимо синхронизировать. Например, (&(objectClass=user)(objectCategory=person)). <p>Атрибуты</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Состав: атрибут, который используется в каталоге LDAP для определения участников группы. Например, member. ■ Универсальный уникальный идентификатор объекта: атрибут, который используется в каталоге LDAP для определения универсального уникального идентификатора пользователя и группы. Например, entryUUID. ■ Различающееся имя: атрибут, который используется в каталоге LDAP для определения различающегося имени пользователя или группы. Например, entryDN.
Сертификаты	<p>Если для каталога LDAP требуется доступ с использованием SSL, установите флажок Все подключения объектов, входящих в данный каталог, выполняются с использованием протокола SSL. Затем скопируйте сертификат SSL из корневого центра сертификации, настроенного для сервера каталога LDAP, и вставьте в текстовое поле Сертификат SSL. Убедитесь, что сертификат находится в формате PEM и содержит строки BEGIN CERTIFICATE и END CERTIFICATE.</p> <p>Далее убедитесь, что в поле Порт сервера в разделе «Расположение сервера» на данной странице правильно указан номер порта.</p>
Сведения о пользователе подключения	<p>Базовое различающееся имя: введите различающееся имя, с которого будет начинаться поиск. Например, cn=users,dc=example,dc=com.</p> <p>Все соответствующие пользователи должны относиться к базовому различающемуся имени. В противном случае пользователь не сможет войти в систему, даже если он является членом группы, которая относится к базовому различающемуся имени.</p> <p>Различающееся имя для подключения — введите различающееся имя, которое следует использовать для подключения к каталогу LDAP. Можно вводить и имена пользователей, однако для большинства развертываний наиболее подходящим вариантом является различающееся имя.</p> <hr/> <p>Примечание Рекомендуется использовать учетную запись пользователя различающегося имени для подключения с паролем без срока действия.</p> <hr/> <p>Пароль для базового различающегося имени — введите пароль для пользователя с различающимся именем для подключения.</p>

4. Чтобы проверить подключение к серверу каталога LDAP, щелкните **Протестировать соединение**.

Если не удастся установить подключение, проверьте введенные сведения и внесите соответствующие изменения.

5. Нажмите **Сохранить и Далее**.

6. Проверьте, правильно ли указан домен на странице «Выбор доменов», затем щелкните элемент **Далее**

7. На странице «Сопоставление атрибутов» убедитесь, что атрибуты Directories Management сопоставлены с правильными атрибутами LDAP.

Эти атрибуты будут синхронизированы для пользователей.

Важно! Необходимо указать сопоставление для атрибута **domain**.

На странице «Атрибуты пользователя» можно добавить атрибуты в список.

8. Нажмите кнопку **Далее**.

9. Щелкните знак **+**, чтобы выбрать группы для синхронизации между каталогом LDAP и каталогом Directories Management на странице «Выбор групп (пользователей) для синхронизации».

Если в каталоге LDAP есть несколько групп с одинаковыми именами, на странице групп необходимо указать для них уникальные имена.

Если при добавлении группы из Active Directory ее участников нет в списке пользователей, они будут добавлены. При синхронизации группы все пользователи, для которых группа «Пользователи домена» в Active Directory не является основной, не синхронизируются.

Параметр **Синхронизировать участников вложенных групп** включен по умолчанию. Когда этот параметр включен, все пользователи, которые принадлежат непосредственно к выбранной группе, а также к вложенным группам этой группы, синхронизируются. Обратите внимание, что синхронизируются не вложенные группы, а только пользователи, принадлежащие к ним. В каталоге Directories Management эти пользователи будут участниками группы верхнего уровня, выбранной для синхронизации. Иерархические элементы ниже выбранной группы удаляются, а пользователи всех уровней отображаются в Directories Management в составе выбранной группы.

Если этот параметр деактивирован, то при указании группы для синхронизации все пользователи, которые непосредственно к ней относятся, синхронизируются. Пользователи, которые принадлежат к вложенным группам этой группы, не синхронизируются. Отключение этого параметра полезно для больших конфигураций каталога, где навигация по дереву групп требует значительных объемов ресурсов и времени. Но перед тем как его деактивировать, убедитесь, что выбраны все группы, пользователей которых необходимо синхронизировать.

Примечание Система проверки подлинности пользователей Directories Management импортирует данные из Active Directory при добавлении групп и пользователей, при этом быстродействие системы ограничивается возможностями Active Directory. В результате операции импорта могут продолжаться очень долго в зависимости от количества добавляемых пользователей и групп. Для уменьшения вероятности появления задержек или проблем сократите количество групп и пользователей и выберите только те из них, которые требуются для работы системы vRealize Automation.

При снижении производительности системы или возникновении ошибок закройте все ненужные приложения и убедитесь, что для службы управления каталогами в системе выделен соответствующий объем памяти. Если проблема не исчезает, увеличьте соответствующим образом объем памяти, выделенной для данной службы. Если в системе много пользователей и групп, возможно, понадобится увеличить этот объем до 24 ГБ.

10. Нажмите кнопку **Далее**.

11. Щелкните **+**, чтобы добавить дополнительных пользователей. Например, введите **CN=username,CN=Users,OU=myUnit,DC=myCorp,DC=com**.

Здесь можно добавлять как организационные единицы, так и отдельных пользователей.

Можно создать фильтр, чтобы исключить отдельные типы пользователей. Выберите атрибут пользователя для фильтрации, правило запроса и значение.

12. Нажмите кнопку **Далее**.

13. На этой странице можно просмотреть расписание синхронизации по умолчанию и узнать, сколько пользователей и групп будет синхронизироваться с каталогом.

Чтобы внести изменения в список пользователей и групп или интервал синхронизации, щелкните ссылки **Изменить**.

14. Щелкните команду **Синхронизировать каталог**, чтобы запустить синхронизацию каталогов.

Результаты

Устанавливается подключение к каталогу LDAP, а пользователи и группы каталога LDAP синхронизируются с каталогом Directories Management.

Теперь можно назначить пользователям и группам соответствующие роли vRealize Automation, выбрав **Администрирование > Пользователи и группы > Пользователи и группы каталога**. Дополнительные сведения см. в разделе [Назначение ролей пользователям или группам](#).

Ограничения интеграции каталогов LDAP

Существует несколько важных ограничений, связанных с подключением каталога LDAP к системе «Управление каталогами».

- Интегрировать можно только среду каталогов LDAP одного домена.
Чтобы интегрировать несколько доменов из каталога LDAP, необходимо создать дополнительные каталоги Directories Management (по одному для каждого домена).
- Следующие методы проверки подлинности не поддерживаются каталогами LDAP в Directories Management.
 - проверка подлинности с помощью Kerberos
 - Адаптивная проверка подлинности RSA
 - ADFS в качестве стороннего поставщика удостоверений.
 - SecurID
 - Проверка подлинности Radius с использованием Vasco и сервера SMS Passcode.
- Нельзя присоединиться к домену LDAP.
- Интеграция с помощью View или опубликованных ресурсов Citrix для каталогов LDAP в Directories Management не поддерживается.
- В именах пользователей не должно быть пробелов. Если имя пользователя содержит пробел, пользователь синхронизируется, но права для него становятся недоступны.
- Если планируется добавить каталоги Active Directory и LDAP, не отмечайте никакие атрибуты в качестве обязательных на странице «Атрибуты пользователя» (кроме userName, который можно отметить в качестве обязательного). Параметры на странице «Атрибуты пользователя» применяются ко всем каталогам службы. Если атрибут обозначен как обязательный, пользователи без этого атрибута не будут синхронизироваться со службой Directories Management.
- Если в каталоге LDAP есть несколько групп с одинаковыми именами, в службе Directories Management необходимо указать для них уникальные имена. Указать имена можно при выборе групп для синхронизации.
- Параметр, с помощью которого можно разрешить пользователям сбросить просроченные пароли, недоступен.
- Файл domain_krb.properties не поддерживается.

Настройка службы управления каталогами для обеспечения высокой доступности

Службу управления каталогами можно использовать для настройки подключения к Active Directory с высокой доступностью в vRealize Automation.

Каждое устройство vRealize Automation содержит соединитель, который поддерживает проверку подлинности пользователей, хотя для обеспечения синхронизации каталога обычно настроен только один соединитель. В качестве соединителя синхронизации можно выбрать любой соединитель. Для поддержки высокой доступности службы управления каталогами необходимо вручную настроить второй соединитель,

соответствующий второму устройству vRealize Automation, который подключается к поставщику удостоверений и указывает на ту же самую службу Active Directory. При использовании такой конфигурации, если одно устройство выходит из строя, второе принимает на себя управление процессом проверки подлинности пользователей.

В среде с высокой доступностью все узлы должны обслуживать один и тот же набор каталогов Active Directory, пользователей, методов проверки подлинности и т. д. Наиболее простым способом реализации такой конфигурации является применение поставщика удостоверений в кластере путем настройки узла подсистемы балансировки нагрузки в качестве узла поставщика удостоверений. Благодаря такой конфигурации все запросы на проверку подлинности направляются в подсистему балансировки нагрузки, которая затем отправляет их на один из соединителей.

Соединитель также используется для синхронизации пользователей. Но для синхронизации каталогов настроен только один соединитель. Синхронизированные пользователи сохраняются в базе данных устройств, информацию в которой считывают все кластерные узлы. В случае сбоя соединителя, отвечающего за синхронизации каталогов, данный процесс синхронизации перестанет работать. Для восстановления нормального режима работы администратор арендатора должен вручную предложить другому соединителю выполнить синхронизацию каталогов с помощью пользовательского интерфейса vRealize Automation. См. раздел [Включение синхронизации каталогов на дополнительном соединителе](#).

Дополнительные сведения о работе с соединителями см. в разделе [Управление соединителями и кластерами соединителей](#).

Необходимые условия

- Настройте развертывание vRealize Automation как минимум с двумя экземплярами устройства vRealize Automation.
- Установите vRealize Automation в режиме Enterprise, функционирующем в одном домене с двумя экземплярами устройства vRealize Automation.
- Установите и настройте соответствующую подсистему балансировки нагрузки для работы с развертыванием vRealize Automation.
- Настройте арендаторов и службу управления каталогами, используя один из соединителей, предоставляемых с установленными экземплярами устройства vRealize Automation. Сведения о настройке арендатора см. в разделе [Настройка параметров арендатора](#).

Процедура

1. Войдите в подсистему балансировки нагрузки для развертывания vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

URL-адрес подсистемы балансировки нагрузки — <адрес подсистемы балансировки нагрузки>/
vcac/org/tenant_name.
2. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.
3. Щелкните поставщика удостоверений, который в настоящее время используется для вашей системы.

Появляются существующий каталог и соединитель, которые обеспечивают базовое управление учетными данными для вашей системы.

4. На странице свойств поставщика удостоверений щелкните раскрывающийся список **Добавить соединитель** и выберите соединитель, который соответствует дополнительному устройству vRealize Automation.
5. Введите соответствующий пароль в текстовом поле **Пароль имени домена привязки**, которое появляется при выборе соединителя.
6. Щелкните **Добавить соединитель**.
7. В текстовом поле **Имя узла поставщика удостоверений** по умолчанию появляется основной соединитель. Измените имя узла для указания на подсистему балансировки нагрузки.

Включение синхронизации каталогов на дополнительном соединителе

В случае сбоя основного соединителя проверка подлинности выполняется автоматически другим экземпляром соединителя. В случае сбоя для синхронизации каталогов необходимо изменить параметры каталога в службе управления каталогами, чтобы она использовала соответствующий экземпляр дополнительного соединителя. В данный момент времени синхронизация каталогов может выполняться только на одном соединителе.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**
2. Выберите каталог, который был связан с исходным экземпляром соединителя.

Примечание Эту информацию можно просмотреть на странице **Каталоги > Соединители**.

3. В разделе «Синхронизация каталогов и проверка подлинности» на странице «Каталог» выберите другой экземпляр соединителя в раскрывающемся списке **Синхронизировать соединитель**.
4. В разделе «Сведения о привязке пользователя» введите пароль учетной записи для подключения Active Directory в текстовом поле **Пароль привязки DN**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка двунаправленных отношений доверия между vRealize Automation и Active Directory

Можно повысить уровень системной безопасности обычного подключения vRealize Automation Active Directory с помощью настройки двунаправленных отношений доверия между поставщиком удостоверений и службами федерации Active Directory.

Для настройки двунаправленных отношений доверия между vRealize Automation и Active Directory необходимо создать специального поставщика удостоверений и добавить в него метаданные Active Directory. Кроме того, необходимо изменить политику по умолчанию, используемую развертыванием vRealize Automation. Наконец, следует настроить Active Directory для распознавания поставщика удостоверений.

Необходимые условия

- Убедитесь, что вы настроили арендаторов для развертывания vRealize Automation и создали соответствующий канал связи с Active Directory для поддержки обычной проверки подлинности по идентификатору пользователя Active Directory и паролю.

- Служба Active Directory установлена и настроена для использования в вашей сети.
- Получите соответствующие метаданные служб федерации Active Directory (ADFS).
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Получите файл Federation Metadata.

Этот файл можно загрузить по ссылке <https://servername.domain/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml>

2. Найдите слово «logout» (выход из системы) и измените расположение каждого экземпляра так, чтобы был указан адрес <https://servername.domain/adfs/ls/logout.aspx>

Например,

```
SingleLogoutService
  Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
  Location="https://servername.domain/adfs/ls/ "/>
```

необходимо изменить на

```
SingleLogoutService
  Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
  Location="https://servername.domain/adfs/ls/logout.aspx"/>
```

3. Создайте нового поставщика удостоверений для развертывания.

- а) Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.
- б) Щелкните **Добавить поставщика удостоверений** и заполните поля соответствующим образом.

Параметр	Описание
Имя поставщика удостоверений	Введите имя нового поставщика удостоверений.
Метаданные поставщика удостоверений (URI или XML)	Вставьте содержимое файла метаданных служб федерации Active Directory здесь.
Политика идентификатора имени в запросе SAML (необязательно)	При необходимости введите имя для запроса политики удостоверений SAML.
Пользователи	Выберите домены, для доступа к которым необходимо предоставить пользователям привилегии.
IDP-метаданные процесса	Щелкните, чтобы обработать добавленный файл метаданных.
Сеть	Выберите диапазоны сети, доступ к которым необходимо предоставить пользователям.
Способы проверки подлинности	Введите имя способа проверки подлинности, который использует этот поставщик удостоверений.
Контекст SAML	Выберите подходящий контекст для системы.
Сертификат подписи SAML	Перейдите по ссылке рядом с заголовком «Метаданные SAML», чтобы загрузить метаданные службы управления каталогами.

- в) Сохраните файл метаданных службы управления каталогами как `sp.xml`.
- г) Нажмите кнопку **Добавить**.

4. Добавьте правило в политику по умолчанию.

- а) Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Политики**.
- б) Щелкните имя политики по умолчанию.
- в) Для добавления нового правила щелкните значок + под заголовком **Правила политики**.

Для создания правила, указывающего соответствующие основной и дополнительный методы проверки подлинности для конкретного сетевого диапазона и устройства, используйте поля на странице «Добавить правило политики».

Например, если сетевой диапазон пользователя — **«Мой компьютер»**, и пользователю нужно получать доступ к содержимому из **«Всех типов устройств»**, то для типового развертывания проверка подлинности этого пользователя должна выполняться с помощью следующего метода: **Имя пользователя ADFS и пароль**.

- г) Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить обновленную политику.
- д) На странице «Политика по умолчанию» перетащите новое правило в верхнюю часть таблицы, чтобы оно имело более высокий приоритет, чем существующие правила.

5. С помощью консоли управления службами федерации Active Directory или другого соответствующего средства установите отношения доверия между проверяющей стороной и поставщиком удостоверений vRealize Automation.

Для установки таких отношений доверия необходимо импортировать предварительно загруженные метаданные службы управления каталогами. Дополнительные сведения о настройке консоли служб федерации Active Directory для двунаправленных отношений доверия см. в документации по Microsoft Active Directory. В рамках этого процесса необходимо выполнить следующие действия.

- Установите отношения доверия с проверяющей стороной. При этом необходимо импортировать XML-файл метаданных поставщика услуг VMware Identity Provider, который вы скопировали и сохранили.
- Создайте правило утверждения, которое преобразует атрибуты, полученные из LDAP в правиле Get Attributes (Получение атрибутов) в требуемый формат SAML. После создания правила измените его, добавив следующий текст:

```
c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType =
c.ValueType, Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/
format"] = "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress", Properties["http://
schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"] =
"vmwareidentity.domain.com");
```

Настройка федерации SAML между Directories Management и SSO2

Между vRealize Automation Directories Management и системами, в которых для поддержки единого входа используется SSO2, можно установить федерацию SAML.

Установите федерацию между Directories Management и SSO2 путем создания подключения SAML между двумя этими объектами. В настоящее время единственным поддерживаемым сквозным потоком является поток, где SSO2 действует как поставщик удостоверений (IdP), а Directories Management — как поставщик услуг (SP).

Для проверки подлинности пользователя SSO2 должна существовать одинаковая учетная запись в Directories Management и SSO2. По крайней мере имя UserPrincipalName (UPN) пользователя должно совпадать. Другие атрибуты могут отличаться, так как они требуются для идентификации субъекта SAML.

Для локальных пользователей в SSO2, например `admin@vsphere.local`, в Directories Management также должны существовать соответствующие учетные записи (по крайней мере с совпадающими именами UPN пользователей). Создайте эти учетные записи вручную или с помощью сценария, в котором используются интерфейсы API для создания локального пользователя Directories Management.

При настройке SAML между SSO2 и Directories Management выполняется настройка компонентов управления каталогами и службы единого входа.

Таблица 4-4. Конфигурация компонента федерации SAML

Компонент	Конфигурация
Управление каталогами	Настройте SSO2 в качестве стороннего поставщика удостоверений в разделе Directories Management и обновите политику проверки подлинности по умолчанию. Для настройки Directories Management можно создать автоматизированный сценарий.
Компонент SSO2	Настройте Directories Management в качестве поставщика услуг, выполнив импорт файла Directories Management.sp.xml. Этот файл позволяет настроить SSO2 для использования Directories Management в качестве поставщика услуг (SP).

Необходимые условия

- Настройте арендаторов для развертывания vRealize Automation. См. раздел [Создание дополнительных арендаторов](#).
- Задайте подходящую ссылку Active Directory для поддержки стандартной проверки подлинности идентификатора и пароля пользователя Active Directory.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Загрузите метаданные поставщика удостоверений SSO2 через интерфейс пользователя SSO2.
 - а) Войдите в vCenter в качестве администратора по адресу `https://<cloudvm-hostname>/`.
 - б) Щелкните ссылку **Вход в vSphere Web Client**.
 - в) На панели навигации слева выберите **Администрирование > Single Sign On > Конфигурация**.
 - г) Щелкните **Загрузить** рядом с заголовком «Метаданные для поставщика услуг SAML».

Должен начать загружаться файл `vsphere.local.xml`.
 - д) Скопируйте содержимое файла `vsphere.local.xml`.
2. На странице «Поставщики удостоверений управления каталогами vRealize Automation» создайте новый поставщик удостоверений.
 - а) Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
 - б) Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.

- в) Щелкните **Добавить поставщика удостоверений** и предоставьте сведения конфигурации.

Параметр	Действие
Имя поставщика удостоверений	Введите имя нового поставщика удостоверений.
Текстовое поле Метаданные поставщика удостоверений (URI или XML)	Вставьте содержимое файла метаданных SSO2 idp.xml в текстовое поле и нажмите кнопку Обработать метаданные пост. удост.
Политика идентификатора имени в запросе SAML (необязательно)	Введите <code>http://schemas.xmlsoap.org/claims/UPN</code> .
Пользователи	Выберите домены, для доступа к которым необходимо предоставить пользователям привилегии.
Сеть	Выберите диапазоны сети, в которых пользователям необходимо предоставить привилегии доступа. Если нужно проверять подлинность пользователей с IP-адресов, выберите Все диапазоны .
Способы проверки подлинности	Введите имя способа проверки подлинности. Затем используйте раскрывающееся меню Контекст SAML справа для сопоставления способа проверки подлинности с <code>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</code> .
Сертификат подписи SAML	Перейдите по ссылке рядом с заголовком «Метаданные SAML», чтобы загрузить метаданные службы управления каталогами.

- г) Сохраните файл метаданных службы управления каталогами как `sp.xml`.
- д) Щелкните **Добавить**.
- 3.** Обновите соответствующую политику проверки подлинности на странице «Политики управления каталогами» для перенаправления проверки подлинности на стороннего поставщика удостоверений SSO2.
- а) Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Политики**.
- б) Щелкните имя политики по умолчанию.
- в) Щелкните способ проверки подлинности под заголовком **Правила политики** для редактирования существующего правила проверки подлинности.
- г) На странице «Изменить правило политики» установите другой способ проверки подлинности (не по паролю).
- В этом случае должен быть метод SSO2.
- д) Щелкните **Сохранить**, чтобы сохранить внесенные изменения в политике.
- 4.** На панели навигации слева выберите **Администрирование > Single Sign On > Конфигурация** и щелкните **Обновить**, чтобы передать файл `sp.xml` в vSphere.

Добавление пользователей или групп к подключению Active Directory

К существующему подключению Active Directory можно добавлять пользователей и группы.

При добавлении групп и пользователей функция проверки подлинности пользователей в системе управления каталогами импортирует данные из Active Directory. Скорость передачи данных ограничивается возможностями Active Directory. В связи с этим для выполнения действий может потребоваться значительное время, которое зависит от количества добавляемых групп и пользователей. Чтобы свести к минимуму проблемы, добавьте только пользователей и группы, которые необходимы для выполнения действия vRealize Automation. В случае возникновения проблем закройте ненужные приложения и проверьте, выделен ли для Active Directory в текущем развертывании достаточный объем памяти. Если проблемы сохраняются, увеличьте объем выделенной памяти для Active Directory. Для развертываний с большим количеством пользователей и групп может потребоваться увеличить объем памяти, выделенной для Active Directory, до 24 ГБ.

Когда развертывание vRealize Automation синхронизируется с большим количеством пользователей и групп, могут возникать задержки в предоставлении журналов. Метка времени, присвоенная журналу, может отличаться от времени завершения, отображаемого в консоли.

Если участники группы не включены в список «Пользователи», то при добавлении такой группы из Active Directory ее участники включаются в этот список. При синхронизации группы все пользователи, для которых группа «Пользователи домена» в Active Directory не является основной, не синхронизируются.

Примечание Отменить запущенную операцию синхронизации невозможно.

Необходимые условия

- Соединитель Соединитель установлен, и код активации активирован. На странице «Атрибуты пользователя» выберите обязательные атрибуты по умолчанию и добавьте дополнительные атрибуты.

См. раздел [PLUGINS_ROOT/com.vmware.vra.prepare.use.doc/GUID-9B25F502-EC8C-40CF-8ACF-4731B5A6903A.html](https://docs.vmware.com/en/VMware-Realize-Automation/7.1/PLUGINS_ROOT/com.vmware.vra.prepare.use.doc/GUID-9B25F502-EC8C-40CF-8ACF-4731B5A6903A.html).
- Список групп и пользователей Active Directory, которые нужно синхронизировать из Active Directory.
- Для подключения к Active Directory по протоколу LDAP необходимо указать такую информацию, как базовое имя домена, имя домена привязки и пароль имени домена привязки.
- Для встроенной проверки подлинности Windows в Active Directory необходимо указать такую информацию, как адрес и пароль UPN пользователя привязки домена.
- Если доступ к Active Directory устанавливается по SSL, необходима копия сертификата SSL.
- Если используется Active Directory с несколькими лесами и интегрированной проверкой подлинности Windows, а в локальную группу домена входят участники из различных лесов, выполните указанные ниже действия. Добавьте пользователя привязки в список администраторов локальной группы домена. В противном случае эти участники не будут включены в локальную группу домена.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**.

2. Щелкните нужное имя каталога.
3. Нажмите кнопку **Настройки синхронизации**, чтобы открыть диалоговое окно с параметрами синхронизации.
4. Щелкните соответствующий значок в зависимости от того, чью конфигурацию нужно изменить (пользователя или группы).

Чтобы изменить конфигурацию группы, сделайте следующее:

- Чтобы добавить группы, щелкните значок **+**, добавьте строку для определений имен доменов группы и введите соответствующее имя домена группы.
- Если нужно удалить определение имени домена группы, щелкните значок **X** возле нужного имени домена группы.

Чтобы изменить конфигурацию пользователя, сделайте следующее:

- ◆ Чтобы добавить пользователей, щелкните значок **+**, добавьте строку для определения имени домена пользователя и введите соответствующее имя домена пользователя.

Если нужно удалить определение имени домена пользователя, щелкните значок **X** возле нужного имени домена пользователя.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить изменения без запуска синхронизации. Нажмите кнопку **Сохранить и синхронизировать**, чтобы сохранить и синхронизировать изменения.

Выбор атрибутов для синхронизации с каталогом

При настройке каталога Directories Management для синхронизации с Active Directory указываются атрибуты пользователя, которые должны синхронизироваться с каталогом. Перед настройкой каталога на странице «Атрибуты пользователя» можно указать, какие атрибуты требуются по умолчанию и, при желании, добавить дополнительные атрибуты, которые нужно сопоставить атрибутам Active Directory.

При настройке перед созданием каталога на странице «Атрибуты пользователя» можно изменить обязательные атрибуты по умолчанию на необязательные, отметить атрибуты как обязательные и добавить пользовательские атрибуты.

Для получения списка сопоставленных атрибутов по умолчанию см. [Управление атрибутами пользователя, синхронизируемыми из Active Directory](#).

После создания каталога можно изменить обязательный атрибут на необязательный и удалить пользовательские атрибуты. Нельзя изменить атрибут, чтобы он стал быть обязательным атрибутом.

При добавлении других атрибутов для синхронизации каталога после его создания перейдите на страницу каталога «Сопоставленные атрибуты» для сопоставления этих атрибутов атрибутам Active Directory.

Процедура

1. Войдите в службу vRealize Automation от имени системного администратора или администратора арендатора.
2. Откройте вкладку «Администрирование».
3. Выберите **Управление каталогами > Атрибуты пользователя**

4. В разделе «Атрибуты по умолчанию» нужно проверить список обязательных атрибутов и внести соответствующие изменения, чтобы указать, какие атрибуты должны быть обязательными.
5. В разделе «Атрибуты» в список необходимо добавить имя атрибута каталога Directories Management.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.
Состояние атрибута по умолчанию обновится, и новые атрибуты будут добавлены в список сопоставленных атрибутов каталога.
7. После создания каталога перейдите на страницу «Хранилища удостоверений» и выберите каталог.
8. Нажмите **Настройки синхронизации > Сопоставленные атрибуты**.
9. В раскрывающемся меню для добавленных атрибутов выберите атрибут Active Directory для сопоставления.
10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Каталог обновится в следующий раз при синхронизации с Active Directory.

Добавление памяти в службу управления каталогами

При наличии подключений к Active Directory с большим количеством пользователей или групп может потребоваться выделение дополнительного объема памяти для Directories Management.

По умолчанию службе Directories Management выделены 4 Гбайт памяти. Этого достаточно для большинства малых и средних развертываний. Если у вас есть подключение Active Directory для большого числа пользователей или групп, возможно, потребуется увеличить этот объем памяти. Выделение дополнительной памяти необходимо для систем с более чем 100 000 пользователями. Каждая система может содержать от 30 до 750 групп. Для таких систем VMware рекомендует увеличить объем выделенной памяти для Directories Management до 6 Гбайт.

Объем памяти для службы управления каталогами рассчитывается на основе общего объема памяти, выделенного для устройства vRealize Automation. В следующей таблице указана выделенная память для соответствующих компонентов.

Таблица 4-5. Выделенная память для устройства vRealize Automation

Память виртуального устройства	Память службы vRA	Память службы vIDM
18 Гбайт	3,3 Гбайт	4 Гбайт
24 Гбайт	4,9 Гбайт	6 Тбайт
30 Гбайт	7,4 Гбайт	9,1 Гбайт

Примечание Указанный объем памяти предполагает, что все службы по умолчанию включены и выполняются на виртуальном устройстве. Если некоторые службы будут остановлены, размер памяти может измениться.

Необходимые условия

- Соответствующее подключение Active Directory настроено и функционирует в развернутой системе vRealize Automation.

Процедура

1. Остановите каждый компьютер, на котором работает устройство vRealize Automation.
2. Увеличьте объем выделенной памяти виртуального устройства на каждом компьютере.

Если вы используете выделенную память по умолчанию размером 18 Гбайт, VMware рекомендует увеличить размер выделенной памяти до 24 Гбайт.

3. Перезапустите компьютеры с устройством vRealize Automation.

Создание файла поиска узла домена для переопределения поиска расположения службы DNS (SRV)

При создании каталога типа Active Directory (проверка подлинности Windows) функция **Данный каталог поддерживает поиск размещения службы DNS** включена по умолчанию и изменить данную настройку нельзя. В случае создания каталога типа Active Directory по LDAP, этот параметр можно настраивать. Если данная функция включена, то для выбора контроллеров домена используется поиск расположения службы DNS. Однако при некоторых сценариях использование поиска расположения службы DNS может быть нежелательно.

Функция поиска расположения службы DNS (SRV) соединителя в настоящий момент не использует сайт. Если у вас имеется глобальное развертывание Active Directory с несколькими контроллерами домена в различных географических местоположениях, можно выбрать неоптимальный контроллер домена. Это может привести к задержкам или превышению времени ожидания при попытках VMware Identity Manager связаться с контроллером домена.

При наличии глобального развертывания Active Directory с несколькими контроллерами домена с разным географическим местоположением для обеспечения оптимальной конфигурации необходимо создать файл `domain_krb.properties`, который переопределит поиск SRV, добавить в него конкретный домен для размещения значений, которые будут иметь более высокий приоритет, чем поиск SRV. Этот файл также следует создать, если используется Active Directory (проверка подлинности Windows) или Active Directory по LDAP со включенной функцией поиска расположения службы DNS.

Важно! Файл `domain_krb.properties` должен быть создан перед созданием каталога VMware Identity Manager.

Процедура

1. Выполните вход на виртуальное устройство в качестве привилегированного пользователя.
2. Перейдите в каталог `/usr/local/horizon/conf` и создайте файл `domain_krb.properties`.
3. Добавьте в файл `domain_krb.properties` список со значениями узлов и домена.

Используйте следующий формат:

`<домен>=<узел:порт> , <узел2:порт> , <узел3:порт>`

Например, .

```
example.com=examplehost1.example.com:389,examplehost2.example.com:389
```

Важно! Имена доменов необходимо указывать в нижнем регистре. Не разрешается вводить значения смешанного или верхнего регистра.

4. Измените владельца файла `domain_krb.properties` на `horizon` а группу — на `www`, используя следующую команду:

```
chown horizon:www /usr/local/horizon/conf/domain_krb.properties
```

5. Перезапустите службу с помощью следующей команды:

```
service horizon-workspace restart
```

Настройка моментальной регистрации пользователей

Можно настроить моментальную регистрацию для поддержки добавления пользователей без синхронизации с Active Directory.

Для поддержки моментальной регистрации необходимо добавить стороннего поставщика удостоверений, а затем настроить подключение к нему в рамках развертывания vRealize Automation для интеграции управления каталогами с другими поставщиками SSO по протоколу SAML. Кроме того, необходимо создать новый каталог с соответствующим именем, например каталог моментальной регистрации.

При включении моментальной регистрации можно добавить динамически добавляемых пользователей в назначенную настраиваемую группу. Чтобы обеспечить поддержку этой функции, создайте настраиваемую группу с соответствующими участниками. См. раздел [Динамическое добавление пользователей с настраиваемыми группами и правилами](#).

Примечание Рекомендуется не настраивать моментальную регистрацию в арендаторе по умолчанию `vsphere.local`.

Необходимые условия

Настройте соответствующего стороннего поставщика удостоверений для использования при моментальной регистрации.

Процедура

1. Создайте поставщика удостоверений для моментальной регистрации.

- а) Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.
- б) Щелкните **Добавить поставщика удостоверений** и измените параметры экземпляра поставщика удостоверений соответствующим образом.
 - Для моментальной регистрации создайте стороннего поставщика удостоверений.
 - В разделе «Создание каталога моментальной регистрации» введите имена для каталога и одного или нескольких доменов.
 - Необходимо выбрать сеть для конфигурации стороннего поставщика удостоверений.
 - Если используется внешний экземпляр VMware Identity Manager в качестве стороннего поставщика удостоверений и для проверки подлинности пользователей используется userPrincipleName, необходимо изменить конфигурацию сопоставления идентификаторов имен для userPrincipleName со значения по умолчанию x509SubjectName на unspecified.

Дополнительные сведения о создании поставщиков удостоверений см. в разделе [Настройка подключения стороннего поставщика удостоверений](#).

2. Настройте SAML для поставщика удостоверений, используемого для динамической регистрации.

- а) Скопируйте метаданные с поставщика удостоверений.
- б) В vRealize Automation выберите поставщика удостоверений и вставьте его метаданные в текстовом поле **Метаданные поставщика удостоверений (URL-адрес или XML)**.
- в) Нажмите кнопку **Сохранить**.
- г) В раскрывающемся меню **Политика идентификаторов имени в запросах SAML (Необязательно)** выберите нужный формат.

Например, при использовании адреса электронной почты в качестве уникального идентификатора пользователя можно выбрать urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress.

- д) Выберите соответствующий каталог в разделе «Пользователи».
- е) Выберите сети, которые будут использоваться этим поставщиком удостоверений, в разделе «Сеть».
- ж) Укажите соответствующее имя в текстовом поле **Методы проверки подлинности**.
- з) В раскрывающемся списке **Контекст SAML** выберите urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport.
- и) Щелкните правой кнопкой мыши ссылку **Метаданные поставщика услуг** и откройте ее в отдельной вкладке браузера.
- к) Используйте эти метаданные для настройки подключения SAML к поставщику удостоверений. При использовании VMware Identity Manager подробные инструкции по настройке SAML см. в документации по VMware Identity Manager.

3. Нажмите кнопку *Добавить*.

Новый каталог создается с помощью предоставленного имени каталога.

4. Настройте политику доступа к vRealize Automation.

- а) Выберите **Администрирование > Политики**.
- б) Щелкните зеленый значок «+» в верхнем правом углу таблицы правил политик.
- в) Настройте правило политики, чтобы применить соответствующие диапазоны и типы устройств.
- г) Выберите метод проверки подлинности, созданный при настройке стороннего поставщика удостоверений для моментальной регистрации для метода проверки подлинности.

Управление атрибутами пользователя, синхронизируемыми из Active Directory

На странице «Управление каталогами», «Атрибуты пользователя» перечислены атрибуты пользователя, которые синхронизируются с помощью подключения к Active Directory.

Изменения, внесенные и сохраненные на странице «Атрибуты пользователя» добавляются на страницу «Сопоставленные атрибуты» в каталоге Directories Management. Изменения атрибутов вносятся в каталог при следующей синхронизации с Active Directory.

На странице «Атрибуты пользователя» перечислены атрибуты каталога по умолчанию, которые могут быть сопоставлены с атрибутами Active Directory. Выберите необходимые атрибуты, также можно добавить прочие атрибуты Active Directory, которые нужно синхронизировать с каталогом.

Таблица 4-6. Атрибуты Active Directory по умолчанию для синхронизации с каталогом

Имя атрибута каталога	Сопоставление с атрибутом Active Directory по умолчанию
userPrincipalName	userPrincipalName
distinguishedName	distinguishedName
employeeId	employeeID
Домен	canonicalName. Добавляет полное доменное имя объекта.
отключено (внешний пользователь отключен)	userAccountControl. Помечено UF_Account_Disable Пользователи с отключенными учетными записями не могут получить доступ к своим приложениям и ресурсам. Ресурсы, на доступ к которым у пользователей имелись права, не удаляются из учетной записи, поэтому в случае снятия пометки с учетной записи пользователи смогут войти и получить доступ к ресурсам в соответствии с правами.
phone	telephoneNumber
lastName	sn
firstName	givenName
email	mail
Имя пользователя	sAMAccountName

На странице «Атрибуты пользователя» перечислены атрибуты каталога по умолчанию, которые могут быть сопоставлены с атрибутами Active Directory. Выберите необходимые атрибуты, также можно добавить прочие атрибуты Active Directory, которые нужно синхронизировать с каталогом.

Таблица 4-7. Атрибуты Active Directory по умолчанию для синхронизации с каталогом

Имя атрибута каталога	Сопоставление с атрибутом Active Directory по умолчанию
userPrincipalName	userPrincipalName
distinguishedName	distinguishedName
employeeId	employeeID
Домен	canonicalName. Добавляет полное доменное имя объекта.
отключено (внешний пользователь отключен)	userAccountControl. Помечено UF_Account_Disable Пользователи с отключенными учетными записями не могут получить доступ к своим приложениям и ресурсам. Ресурсы, на доступ к которым у пользователей имелись права, не удаляются из учетной записи, поэтому в случае снятия пометки с учетной записи пользователи смогут войти и получить доступ к ресурсам в соответствии с правами.
phone	telephoneNumber
lastName	sn
firstName	givenName
email	mail
Имя пользователя	sAMAccountName

Управление соединителями и кластерами соединителей

На странице «Соединители» приведен список развернутых соединителей для корпоративной сети. Соединитель синхронизирует пользовательские и групповые данные между Active Directory и службой управления каталогами и проверяет подлинность пользователей в службе при использовании в качестве поставщика удостоверений.

В vRealize Automation каждое устройство Устройство vRealize Automation содержит собственный соединитель, и эти соединители подходят для большинства развертываний.

При связывании каталога с экземпляром соединителя, он создает раздел для связанного каталога, который называется «рабочий процесс». С экземпляром соединителя может быть связано несколько рабочих процессов. Каждый рабочий процесс выступает в качестве поставщика удостоверений. Соединитель синхронизирует пользовательские и групповые данные между Active Directory и службой с помощью одного или нескольких рабочих процессов. Для каждого рабочего процесса определяются и настраиваются способы проверки подлинности.

На странице «Соединители» можно управлять различными аспектами связи с Active Directory. На этой странице имеется таблица и несколько кнопок, которые позволяют выполнять различные задачи по управлению.

- В столбце «Рабочий процесс» выберите рабочий процесс, чтобы просмотреть подробные сведения о соединителе, и перейдите на страницу «Адаптеры проверки подлинности», чтобы увидеть состояние доступных способов проверки подлинности. Дополнительные сведения о проверке подлинности см. в разделе [Интеграция альтернативных продуктов для поверки подлинности пользователей с управлением каталогами](#).
- В столбце «Поставщик удостоверений» выберите поставщика удостоверений для просмотра, изменения или деактивации. См. раздел [Настройка подключения стороннего поставщика удостоверений](#).
- В столбце «Связанный каталог» можно получить доступ к связанному с этим рабочим процессом каталогу.
- Нажмите кнопку **Присоединить к домену**, чтобы присоединить соединитель к определенному домену Active Directory. Например, при настройке проверки подлинности с помощью Kerberos необходимо присоединиться к домену Active Directory, который либо содержит пользователей, либо имеет доверительные отношения с доменами, содержащими пользователей.
- При настройке каталога со встроенной проверкой подлинности Windows Active Directory соединитель присоединяется к домену в соответствии с данными конфигурации.

Соединители в кластерной среде

В распределенном развертывании vRealize Automation все доступные соединители выполняют все необходимые процедуры по авторизации пользователей, а отдельно назначенный соединитель занимается синхронизацией всех конфигураций. Как правило, синхронизация включает в себя процедуры добавления, удаления или изменения конфигураций пользователей и выполняется автоматически, если доступны все соединители. Существует ряд специфических ситуаций, когда автоматическая синхронизация может не выполняться.

Если изменения касаются конфигурации каталогов, например, базового различающегося имени, vRealize Automation попытается автоматически разослать обновления на все соединители в кластере. Если соединитель не функционирует или по какой-то причине недостижим, он не получит обновление, даже если продолжает работу в сети. Чтобы применить изменения в конфигурации к соединителям, которые не получили эти изменения автоматически, системные администраторы должны вручную сохранить эти изменения на всех соответствующих соединителях.

Если изменения касаются профилей синхронизации каталогов, vRealize Automation также попытается автоматически разослать обновления на все соединители. Если соединитель синхронизации функционирует, обновление сохраняется и рассылается всем доступным соединителям авторизации. Если один или несколько соединителей недостижимы, системный администратор получит предупреждение о том, что не все соединители были обновлены. Если соединитель синхронизации не функционирует,

обновление не выполняется и возникает ошибка. Если системный администратор изменяет соединитель, работавший в качестве соединителя синхронизации, на другой, то новый соединитель синхронизации получает самую актуальную информацию о профилях и отправляет эту информацию всем соответствующим доступным соединителям.

Присоединение компьютера соединителя к домену

В некоторых случаях может понадобиться присоединить к домену компьютер, на котором содержится соединитель управления каталогами.

После создания каталогов Active Directory через LDAP можно выполнить присоединение к домену. Для каталогов Active Directory (со встроенной проверкой подлинности Windows) соединитель автоматически присоединяется к домену при создании каталога. В обоих случаях необходимо указать соответствующие учетные данные.

Чтобы присоединиться к домену, необходимы учетные данные Active Directory с правом присоединения компьютера к домену AD. Это можно настроить в Active Directory, используя следующие права:

- Create Computer Objects
- «Создание объектов-компьютеров».

При присоединении к домену объект-компьютер создается в Active Directory в папке по умолчанию.

Если нет прав на присоединение к домену или согласно политике компании для компьютера необходимо указать настраиваемое расположение, необходимо попросить администратора создать объект компьютера, а затем присоединить компьютер соединителя к домену.

Процедура

1. Попросите администратора Active Directory создать объект-компьютер в расположении, предусмотренном политикой компании. Необходимо указать имя узла соединителя. Укажите полное доменное имя, например `server.example.com`.

Имя узла можно найти в колонке «Имя узла» на странице «Соединители» в консоли администрирования. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**.
2. Когда объект-компьютер будет создан, на странице «Соединители» выполните команду **Подключение к домену**, чтобы присоединить компьютер к домену, используя любую доменную учетную запись, доступную в управлении каталогами.

Выбор контроллеров домена

Файл `domain_krb.properties` определяет, какие контроллеры домена используются для каталогов с включенной функцией поиска расположения службы DNS (SRV-записи). Он содержит список контроллеров для каждого домена. Соединитель изначально создает этот файл, и впоследствии в него нужно вносить требуемые изменения. Этот файл переопределяет параметр поиска расположения службы DNS (SRV).

Следующие типы каталогов поддерживают функцию поиска расположения службы DNS:

- Active Directory через LDAP с выбранным параметром **Этот каталог поддерживает расположение службы DNS**;

- Active Directory (со встроенной проверкой подлинности Windows), в котором функция поиска расположения службы DNS включена всегда.

При первом создании каталога с включенной функцией поиска расположения службы DNS файл `domain_krb.properties` автоматически создается в каталоге виртуальной машины `/usr/local/horizon/conf` и заполняется контроллерами каждого домена. Чтобы заполнить файл, соединитель пытается найти контроллеры домена, которые размещены на том же сайте, и выбирает два доступных, которые ответили ему быстрее других.

При создании дополнительных каталогов с включенной функцией поиска расположения службы DNS или добавлении новых доменов в каталог со встроенной проверкой подлинности Windows в файл добавляются новые домены и список соответствующих контроллеров домена.

Параметры выбора контроллеров домена по умолчанию можно переопределить в любое время, изменив файл `domain_krb.properties`. После создания каталога рекомендуется просмотреть файл `domain_krb.properties`, чтобы убедиться, что перечисленные в нем контроллеры домена являются самыми подходящими для вашей конфигурации. Во время глобального развертывания Active Directory с несколькими контроллерами домена в разных географических регионах следует использовать тот контроллер домена, который находится в непосредственной близости от соединителя. Это позволит обеспечить быстрое взаимодействие с Active Directory.

В случае каких-либо изменений файл необходимо обновить вручную. Применяются следующие правила.

- Файл `domain_krb.properties` создается в виртуальной машине, которая содержит соединитель. При обычном развертывании без дополнительных соединителей он создается в виртуальной машине со службой Directories Management. Если для каталога используется дополнительный соединитель, этот файл создается в виртуальной машине соединителя. В виртуальной машине может быть только один файл `domain_krb.properties`.
- При первом создании каталога с включенной функцией поиска расположения службы DNS создается файл, который автоматически заполняется контроллерами каждого домена.
- Контроллеры для каждого домена указаны в порядке приоритета. Соединитель пытается подключиться к Active Directory через первый контроллер домена в списке. Если он недоступен, выполняется аналогичная попытка со вторым контроллером домена в списке и так далее.
- Файл обновляется только при создании каталога с включенной функцией поиска расположения службы DNS или добавлении домена в каталог со встроенной проверкой подлинности Windows. Новый домен и список контроллеров домена добавляются в файл.

Обратите внимание, что если в файле уже существует запись для домена, она не обновится. Например, если создать каталог, а затем удалить, исходная запись домена остается в файле и не обновляется.

- При любом другом сценарии файл не обновляется автоматически. К примеру, после удаления каталога запись домена не удаляется из файла.
- Если указанный в файле контроллер домена недоступен, удалите его в файле.
- При добавлении или изменении записи домена вручную изменения не будут перезаписаны.

Выбор контроллеров домена для автоматического заполнения файла `domain_krb.properties`

Чтобы автоматически заполнить файл `domain_krb.properties` контроллерами домена, соединитель выбирает их из подсети, в которой он находится (на основе IP-адреса и маски подсети). Затем с помощью конфигурации Active Directory он определяет сайт подсети, получает список контроллеров домена этого сайта, отфильтровывает их по домену и выбирает два контроллера домена, которые отвечают быстрее других.

Ниже приведены требования VMware Identity Manager для обнаружения ближайших контроллеров домена.

- Подсеть соединителя должна быть задана в конфигурации Active Directory или указана в файле `runtime-config.properties`.

Она используется для определения сайта.

- Сайт должен распознавать конфигурацию Active Directory.

Если невозможно определить подсеть или сайт не может распознать конфигурацию Active Directory, функция поиска расположения службы DNS используется для поиска доступных контроллеров домена и заполнения ими файла. Обратите внимание, если эти контроллеры домена и соединитель находятся в разных географических регионах, при взаимодействии с Active Directory могут возникать задержки или ошибки в связи с окончанием времени ожидания. В таком случае необходимо изменить файл `domain_krb.properties` вручную и указать правильные контроллеры для каждого домена.

Пример файла `domain_krb.properties`

```
example.com=host1.example.com:389,host2.example.com:389
```

- [Переопределение параметров выбора подсети по умолчанию](#)

Чтобы автоматически заполнить файл `domain_krb.properties`, соединитель пытается найти контроллеры домена, которые размещены на том же сайте. Таким образом обеспечивается минимальная задержка между соединителем и Active Directory.

- [Изменение файла `domain_krb.properties`](#)

Файл `/usr/local/horizon/conf/domain_krb.properties` определяет, какие контроллеры домена нужно использовать для каталогов с включенной функцией поиска расположения службы DNS. Этот файл можно изменить в любое время, например изменить список контроллеров домена или добавить или удалить записи доменов. Эти изменения не будут быть переопределены.

- [Устранение неполадок в файле `domain_krb.properties`](#)

В этом разделе содержатся сведения по устранению неполадок в файле `domain_krb.properties`.

Переопределение параметров выбора подсети по умолчанию

Чтобы автоматически заполнить файл `domain_krb.properties`, соединитель пытается найти контроллеры домена, которые размещены на том же сайте. Таким образом обеспечивается минимальная задержка между соединителем и Active Directory.

Чтобы найти сайт, соединитель определяет подсеть, к которой он принадлежит, на основе IP-адреса и маски подсети, а затем использует конфигурацию Active Directory, чтобы определить сайт для этой подсети. Если подсеть виртуальной машины не входит в Active Directory или нужно переопределить автоматический выбор подсети, можно указать подсеть в файле `runtime-config.properties`.

Процедура

1. Выполните вход в виртуальную машину Directories Management в качестве привилегированного пользователя.

Примечание Если для каталога используется дополнительный соединитель, войдите в виртуальную машину соединителя.

2. Измените файл `/usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties` и добавьте следующий атрибут:

`siteaware.subnet.override=subnet,`

где *подсеть* — это подсеть сайта с контроллерами домена, которые нужно использовать. Пример:

`siteaware.subnet.override=10.100.0.0/20`

3. Сохраните файл и закройте его.

4. Перезапустите службу.

`service horizon-workspace restart`

Изменение файла `domain_krb.properties`

Файл `/usr/local/horizon/conf/domain_krb.properties` определяет, какие контроллеры домена нужно использовать для каталогов с включенной функцией поиска расположения службы DNS. Этот файл можно изменить в любое время, например изменить список контроллеров домена или добавить или удалить записи доменов. Эти изменения не будут быть переопределены.

Файл создается и автоматически заполняется с помощью соединителя. В некоторых сценариях его необходимо обновить вручную.

- Если контроллеры домена, выбранные по умолчанию, не являются оптимальными для конфигурации, измените файл и укажите необходимые контроллеры домена.
- При удалении каталога следует удалить соответствующую запись домена из файла.
- Если какие-либо контроллеры домена в файле недоступны, удалите их из файла.

См. также [Выбор контроллеров домена](#).

Процедура

1. Выполните вход в виртуальную машину Directories Management в качестве привилегированного пользователя.

Примечание Если для каталога используется дополнительный соединитель, войдите в виртуальную машину соединителя.

2. Перейдите в каталог `/usr/local/horizon/conf`.
3. Добавьте в файл `domain_krb.properties` список со значениями домена или измените его.

Используйте следующий формат:

домен=узел:порт,узел2:порт,узел3:порт

Например, .

`example.com=examplehost1.example.com:389,examplehost2.example.com:389`

Контроллеры домена следует указывать в порядке приоритета. Соединитель пытается подключиться к Active Directory через первый контроллер домена в списке. Если он недоступен, выполняется аналогичная попытка со вторым контроллером домена в списке и так далее.

Важно! Имена доменов необходимо указывать в нижнем регистре.

4. Измените владельца файла `domain_krb.properties` на `horizon` а группу — на `www`, используя следующую команду:

`chown horizon:www /usr/local/horizon/conf/domain_krb.properties`

5. Перезапустите службу.

`service horizon-workspace restart`

Устранение неполадок в файле `domain_krb.properties`

В этом разделе содержатся сведения по устранению неполадок в файле `domain_krb.properties`.

Ошибка разрешения домена

Если попытаться создать новый каталог другого типа для того же домена, когда в файле `domain_krb.properties` уже содержится запись для домена, возникнет ошибка разрешения домена. Прежде чем создавать каталог, необходимо вручную удалить запись домена в файле `domain_krb.properties`.

Контроллеры домена недоступны

После добавления записи домена файл `domain_krb.properties` автоматически не обновляется. Если какие-либо перечисленные в файле контроллеры домена становятся недоступны, удалите их в файле вручную.

Управление политиками доступа

Для обеспечения безопасного доступа к portalу приложений пользователей и запуска классических и веб-приложений настройте политики доступа с правилами, которые определяют критерии для входа на portal приложений, а также критерии использования ресурсов.

Правила политики сопоставляют запрашивающий IP-адрес с диапазонами общих сетевых адресов и определяют тип устройств, которые могут использоваться для входа. Правило определяет методы проверки подлинности и период времени, в течение которого проверка подлинности является действительной.

Служба Directories Management содержит политику по умолчанию, управляющую доступом к службе в целом. Она настроена таким образом, чтобы обеспечить доступ ко всем диапазонам сетевых адресов со всех типов устройств. При этом время ожидания сеанса составляет восемь часов, а при проверке подлинности используется пароль. Политику по умолчанию можно изменить.

Примечание Политики не контролируют продолжительность времени сеанса приложения. Они контролируют количество времени, в течение которого пользователи должны запустить приложение.

Настройка параметров политики доступа

Политика содержит одно или несколько правил доступа. Каждое правило имеет параметры, которые можно настраивать для управления доступом пользователей как к порталам приложений, так и к указанным веб-приложениям.

Диапазон сети

Для каждого правила нужно определить пользовательскую базу, указав диапазон сети. Диапазон сети состоит из одного или более диапазонов IP-адресов. Диапазоны сети создаются на вкладке «Управление учетными данными и доступом» страницы «Настройка» > «Диапазоны сети» до настройки наборов политик доступа.

Тип устройства

Выберите тип устройства, которым управляет правило. Возможны следующие типы клиентов: веб-браузер, клиентское приложение Identity Manager, iOS, Android и все типы устройств.

Способы проверки подлинности

Установите приоритет способов проверки подлинности для правила политики. Способы проверки подлинности применяются в порядке их перечисления. Выбираются первые экземпляры поставщика удостоверений, соответствующие способу проверки подлинности, и конфигурация диапазона сети в выбранной политике; запрос проверки подлинности пользователя перенаправляется в экземпляр поставщика удостоверений для проверки подлинности. Если проверка подлинности завершается ошибкой, выбирается следующий способ проверки подлинности по списку. Если используется проверка подлинности с помощью сертификата, этот способ должен быть первым в списке способом проверки подлинности.

Можно настроить правила политики доступа, которые потребуют, чтобы пользователи передавали учетные данные, используя два способа проверки подлинности, прежде чем они могут войти в систему. Если один или оба способа проверки подлинности завершаются отказом и настроены резервные способы, пользователям будет предложено ввести свои учетные данные для следующих настроенных способов проверки подлинности. Следующие два сценария описывают возможные цепочки процессов проверки подлинности.

- В первом сценарии правило политики доступа настроено на требование проверки подлинности пользователей с использованием их паролей и учетных данных Kerberos. Резервная проверка подлинности настроена на запрос пароля и учетных данных RADIUS для проверки подлинности. Пользователь вводит правильный пароль, но не вводит правильные учетные данные Kerberos для проверки подлинности. Так как пользователь ввел правильный пароль, резервная проверка подлинности запрашивает только учетные данные RADIUS. Пользователю не нужно повторно вводить пароль.

- Во втором сценарии правило политики доступа настроено на требование проверки подлинности пользователей с использованием их паролей и учетных данных Kerberos. Резервная проверка подлинности настроена на требование RSA SecurID и RADIUS для проверки подлинности. Пользователь вводит правильный пароль, но не вводит правильные учетные данные Kerberos для проверки подлинности. Резервная проверка подлинности настроена на запрос как учетных данных RSA SecurID, так и учетных данных RADIUS для проверки подлинности.

Длительность сеанса проверки подлинности

Для каждого правила устанавливается период времени, в течение которого проверка подлинности является действительной. Значение определяет максимальное количество времени, которое есть у пользователей с момента последнего события проверки подлинности для доступа на портал или запуска определенного веб-приложения. Например, если установлено значение 4 в правиле веб-приложения, то пользователям предоставляется четыре часа, чтобы запустить веб-приложение, пока они не инициировали еще одно событие проверки подлинности, увеличивающее время сеанса.

Пользовательское сообщение об ошибке типа «отказ в доступе»

Если пользователь пытается войти в систему и ему это не удастся из-за недействительных учетных данных, неправильной конфигурации или системной ошибки, появляется сообщение об отказе в доступе. Сообщение по умолчанию:

«В доступе отказано, поскольку не был найден ни один действительный метод проверки подлинности».

Можно создать пользовательское сообщение об ошибке для каждого правила политики доступа, которое переопределяет сообщение по умолчанию. Пользовательское сообщение может включать текст и ссылку на сообщение с призывом к действию. Например, если пользователь пытается войти с незарегистрированного устройства, в правилах политики для мобильных устройств, которыми нужно управлять, может появиться следующее пользовательское сообщение об ошибке:

«Щелкните ссылку в конце данного сообщения и зарегистрируйте устройство, чтобы получить доступ к корпоративным ресурсам. Если устройство уже зарегистрировано, обратитесь в службу поддержки».

Пример политики по умолчанию

Следующая политика служит примером настройки политики по умолчанию для управления доступом к portalу приложений. См. раздел [Управление политикой доступа пользователей](#).

Правила политики оцениваются в указанном порядке. Можно изменить порядок политики путем перетаскивания правила в разделе «Правила политики».

В следующем примере использования данная политика применяется ко всем приложениям.

ПОЛИТИКА ПО УМОЛЧАНИЮ

*** Имя политики** default_access_policy_set

Описание Default access policy set

Распространяется на Все приложения

Правила политики

Можно создать список правил для доступа к данным веб-приложениям. Для каждого правила необходимо указать диапазон IP-сети, тип устройств, которым разрешен доступ к соответствующим приложениям, методы и порядок проверки подлинности и максимальное время использования приложения (в часах), после которого пользователям необходимо пройти повторную проверку подлинности.

Сетевые диапазоны	Тип устройств	Метод проверки подлинности	Интервал повторной проверки подлинности	
ВСЕ ДИАПАЗОНЫ	Веб-браузер	Password	8 ч.	✗ +
ВСЕ ДИАПАЗОНЫ	Клиент Identity Manager	Password	2160 ч.	✗ +

- Для внутренней сети (внутренний диапазон сети) для правила настроены два способа проверки подлинности: с помощью Kerberos и с помощью пароля в качестве резервного способа. Для доступа к portalу приложений из внутренней сети служба сначала пытается проверить подлинность пользователей с помощью Kerberos, так как этот способ проверки подлинности указан в правиле первым по списку. Если это не удастся, пользователям предлагается ввести свой пароль в Active Directory. Пользователи, используя браузер, входят в систему и получают доступ к своим portalам на период восьмичасового сеанса.
 - Для доступа из внешней сети (все диапазоны) настроен только один способ проверки подлинности — RSA SecurID. Для доступа к portalу приложений из внешней сети пользователи должны войти с помощью SecurID. Пользователи, используя браузер, входят в систему и получают доступ к своим portalам приложений на период четырехчасового сеанса.
- Когда пользователь пытается получить доступ к ресурсу (за исключением веб-приложений, охватываемых исключением конкретной политики), применяется политика доступа на портал по умолчанию.

Например, время повторной проверки подлинности для таких ресурсов соответствует времени повторной проверки подлинности правила политики доступа по умолчанию. Если время сеанса для пользователя, который зайдет на портал приложений, составляет восемь часов в соответствии с правилом политики доступа по умолчанию, то когда пользователь пытается запустить ресурс во время действия сеанса, приложение запускается, не требуя от пользователя повторной проверки подлинности.


Управление политиками для классических и веб-приложений

При добавлении классических и веб-приложений в каталог можно создать особые политики доступа для веб-приложения. Например, можно создать политику с правилами для веб-приложения, задающую IP-адреса, которые имеют доступ к приложению, используемые способы проверки подлинности и период повторного запроса проверки подлинности.

Следующая политика только для веб-приложений представляет собой пример политики, которую можно создавать для управления доступом к определенным веб-приложениям.

Пример 1. Строгая политика только для веб-приложений

В этом примере создается новая политика и применяется к веб-приложению особой категории.



Sensitive Web Application

To be applied to Web application that should have limited access.

Удалить политику

Имя политики*

Sensitive Web Application

Описание

To be applied to Web application that should have limited access.

Распространяется на

Выберите приложения из каталога, на которые распространяется данная политика.

AirWatch

Content Locker

Изменить приложения

Правила политики

Можно создать список правил для доступа к таким приложениям. Для каждого правила необходимо указать диапазон IP-сети, тип устройств, которым разрешен доступ к соответствующим приложениям, методы и порядок проверки подлинности, а также максимальное время использования приложения (в часах), после которого пользователям необходимо пройти повторную проверку подлинности.

Сетевые диаля...	Тип устройств	Метод проверки...	Интервал повт...	Группы	
Internal Network	Веб-браузер	Сначала используйте: Kerberos и еще 1 возврата(-ов) в основную среду...	8 ч	Все пользователи	✗ +
ВСЕ ДИАПАЗОНЫ	Веб-браузер	SecurID	4 ч	Все пользователи	✗ +

Сохранить


Отмена

1. Для доступа к услуге за пределами корпоративной сети пользователь должен войти в систему с использованием RSA SecurID. Пользователь входит в систему с помощью браузера и получает доступ к portalу приложений на протяжении четырехчасового сеанса, что предусмотрено правилом доступа по умолчанию.
2. По истечении четырех часов, пользователь пытается запустить веб-приложение, к которому применен набор политик для веб-приложений особой категории.
3. Служба проверяет правила в политике и применяет политику для диапазона сети ВСЕ ДИАПАЗОНЫ, так как запрос пользователя приходит из веб-браузера и диапазона сети ВСЕ ДИАПАЗОНЫ.

Пользователь входит в систему, используя для проверки подлинности RSA SecurID, однако время сеанса только что истекло. Пользователь перенаправляется для повторной проверки подлинности. После повторной проверки подлинности пользователю предоставляется еще один сеанс на четыре часа и возможность запуска приложения. В течение следующих четырех часов пользователь может продолжать запускать приложение без повторной проверки подлинности.

Пример 2. Более строгая политика только для веб-приложений

Чтобы применить более строгое правило к веб-приложениям очень высокой важности, можно потребовать проведение повторной проверки подлинности с использованием SecureID на любом устройстве по истечении часа. Ниже приведен пример того, как реализуются правила политики доступа, относящиеся к этому типу.



Restricted to One Hour

This policy is for highly restricted apps. Authentication is good for only 1 hours for this web apps.

Удалить политику

Имя политики*

Restricted to One Hour

Описание

This policy is for highly restricted apps. Authentication is good for only 1 hours for this web apps.

Распространяется на

Выберите приложения из каталога, на которые распространяется данная политика.

ADP Impl.

Изменить приложения

Правила политики

Можно создать список правил для доступа к таким приложениям. Для каждого правила необходимо указать диапазон IP-сети, тип устройства, которым разрешен доступ к соответствующим приложениям, методы и порядок проверки подлинности, а также максимальное время использования приложения (в часах), после которого пользователям необходимо пройти повторную проверку подлинности.

Сетевые диапазоны	Тип устройств	Метод проверки ...	Интервал повт...	Группы	
ВСЕ ДИАПАЗОНЫ	Все типы устройств	Securid	1 ч	Все пользователи	✖ +

Сохранить Отмена

1. Пользователь входит в систему внутри корпоративной сети, используя проверку подлинности с помощью Kerberos.

После этого у пользователя есть доступ к portalу приложений на протяжении восьми часов (в соответствии с тем, что задано в примере 1).

2. Пользователь сразу же пытается запустить веб-приложение, к которому применено правило политики из примера 2, которое требует проверки подлинности с помощью RSA SecurID.
3. Пользователь перенаправляется на страницу входа с проверкой подлинности с использованием RSA SecurID.
4. После того как пользователь успешно входит в систему, служба запускает приложение и сохраняет событие проверки подлинности.

Пользователь может продолжать запускать это приложение в течение одного часа, но по истечении этого времени будет запрошена повторная проверка подлинности, как это задано правилом политики.

Управление политикой доступа пользователей

vRealize Automation поставляется с политикой доступа пользователей по умолчанию, которую можно использовать в готовом виде или редактировать по мере необходимости, чтобы управлять доступом арендатора к приложениям.

vRealize Automation поставляется с политикой доступа пользователей по умолчанию, а новые политики добавлять нельзя. Существующую политику можно редактировать, чтобы добавлять правила.

Необходимые условия

- Выберите или настройте соответствующих поставщиков удостоверений для развертывания. См. [Настройка подключения стороннего поставщика удостоверений](#).

- Настройте соответствующие сетевые диапазоны для развертывания. См. [Добавление или изменение сетевого диапазона](#).
- Настройте соответствующие методы проверки подлинности для развертывания. См. [Интеграция альтернативных продуктов для проверки подлинности пользователей с управлением каталогами](#).
- Если вы планируете отредактировать политику по умолчанию (для управления доступом пользователей к службе в целом), настройте ее до того, как создать специальную политику для веб-приложения.
- Добавьте веб-приложения в каталог. Веб-приложения должны быть перечислены на странице «Каталог» до того, как можно будет добавить политику.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Политики**.
2. Щелкните **Изменить политику** для добавления новой политики.
3. Добавьте имя и описание политики в соответствующих текстовых полях.
4. В разделе «Применимо к» щелкните **Выбрать**. Появляется страница, на которой следует выбрать веб-приложения, связанные с этой политикой.
5. В разделе «Правила политики» щелкните **+** для добавления правила.
Появляется страница «Добавить правило политики».
 - а) Выберите сетевой диапазон, который будет применен к этому правилу.
 - б) Выберите тип устройства, которое может получать доступ к веб-приложениям для этого правила.
 - в) Выберите методы проверки подлинности для использования в заданном порядке.
 - г) Укажите продолжительность (в часах) открытого сеанса веб-приложения.
 - д) Нажмите кнопку **Сохранить**.
6. Настройте необходимые дополнительные правила.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка подключений дополнительных поставщиков удостоверений

Можно настроить подключения дополнительных поставщиков удостоверений, необходимые для поддержки сценариев управления различными удостоверениями, включая дополнительных встроенных и сторонних поставщиков удостоверений.

Можно создать три типа подключений поставщиков удостоверений с помощью управления каталогами.

- Создание стороннего поставщика удостоверений. Используйте этот элемент для создания подключения к внешнему стороннему поставщику удостоверений. Проверьте наличие следующих сведений перед добавлением экземпляра стороннего поставщика удостоверений.
 - Убедитесь, что сторонние экземпляры совместимы с SAML 2.0 и что служба может подключиться к стороннему экземпляру.
 - Получите соответствующие сведения о метаданных сторонних производителей, которые следует добавить при настройке поставщика удостоверений на консоли администрирования. Сведениями о метаданных, которые вы получаете из стороннего экземпляра, является URL-адрес метаданных или сами метаданные.
- Создание поставщика удостоверений рабочей области. При включении соединителя для проверки подлинности пользователей во время настройки управления каталогами в качестве поставщика удостоверений создается поставщик удостоверений рабочей области и включается проверка подлинности с помощью пароля. Можно настроить дополнительных поставщиков удостоверений рабочей области за пределами различных подсистем балансировки нагрузки.
- Создание встроенного поставщика удостоверений. Встроенные поставщики удостоверений используют внутренние механизмы управления каталогами для поддержки проверки подлинности. Можно настроить встроенных поставщиков удостоверений для использования методов проверки подлинности, не требующих использования на локальном соединителе. Настройка встроенного поставщика подразумевает привязку методов проверки подлинности, которые будут использоваться для данного поставщика.
- **Настройка подключения стороннего поставщика удостоверений**
vRealize Automation поставляется с экземпляром подключения поставщика удостоверений по умолчанию. Пользователям может потребоваться создать дополнительные подключения поставщиков удостоверений для выполнения моментальной регистрации пользователей или настройки других пользовательских параметров.
- **Настройка дополнительных поставщиков удостоверений рабочей области**
При настройке соединителя управления каталогами для проверки подлинности пользователей, создается поставщик удостоверений рабочей области и включается проверка подлинности с помощью пароля.
- **Настройка подключения встроенных поставщиков удостоверений**
Можно настроить несколько встроенных поставщиков удостоверений и назначить для них методы проверки подлинности.

Настройка подключения стороннего поставщика удостоверений

vRealize Automation поставляется с экземпляром подключения поставщика удостоверений по умолчанию. Пользователям может потребоваться создать дополнительные подключения поставщиков удостоверений для выполнения моментальной регистрации пользователей или настройки других пользовательских параметров.

vRealize Automation поставляется с поставщиком удостоверений по умолчанию. В большинстве случаев для удовлетворения потребностей заказчика достаточно иметь поставщика удостоверений по умолчанию. Однако при использовании существующего корпоративного решения по управлению учетными данными можно настроить специального поставщика удостоверений для перенаправления пользователей в существующее решение.

Если используется пользовательский поставщик удостоверений, то функция управления каталогами будет использовать метаданные SAML, предоставленные поставщиком, чтобы установить с ним отношения доверия. После установления отношений доверия функция управления каталогами сопоставляет пользователей из утверждения SAML со списком внутренних пользователей vRealize Automation по идентификаторам имен субъектов.

Необходимые условия

- Настройте сетевые диапазоны, которые требуется направлять в этот экземпляр поставщика удостоверений для проверки подлинности. См. раздел [Добавление или изменение сетевого диапазона](#).
- Получите доступ к документу с метаданными стороннего поставщика. Это может быть URL-адрес метаданных или фактические метаданные.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.

На этой странице отображаются все настроенные поставщики удостоверений.

2. Щелкните **Добавить поставщика удостоверений**.

Откроется меню с параметрами поставщика удостоверений.

3. Выберите **Создать стороннего поставщика удостоверений**.

4. Введите соответствующие сведения для настройки поставщика удостоверений.

Параметр	Описание
Имя поставщика удостоверений	Введите имя этого экземпляра поставщика удостоверений.
Метаданные SAML	<p>Добавьте XML-документ с метаданными сторонних поставщиков удостоверений для установления отношения доверия с поставщиком удостоверений.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Введите в текстовое поле URL-адрес метаданных SAML или xml-содержимое. 2 Щелкните Обработать метаданные пост. удост.. Форматы идентификаторов имен, поддерживаемые поставщиком удостоверений, извлекаются из метаданных и добавляются в таблицу «Форматы идентификаторов имен». 3 В столбце значений идентификаторов имен выберите атрибут пользователя в службе для сопоставления с отображаемыми форматами идентификаторов. Можно добавлять настраиваемые форматы идентификаторов имен сторонних производителей и сопоставлять их со значениями атрибутов пользователей в службе. 4 (Необязательно) Выберите формат строки идентификатора ответа NameIDPolicy.
Пользователи	Выберите каталоги пользователей Directories Management, которые могут проходить проверку подлинности с помощью этого поставщика удостоверений.

Параметр	Описание
Моментальная регистрация пользователей	<p>Выберите соответствующие параметры для выполнения моментальной регистрации пользователей с использованием соответствующего стороннего поставщика удостоверений.</p> <p>Введите Имя каталога для моментальной регистрации.</p> <p>Введите один или несколько доменов, существующих в системе внешнего поставщика удостоверений, который будет использоваться для моментальной регистрации.</p>
Сеть	<p>Перечисляются существующие сетевые диапазоны, настроенные в службе.</p> <p>Выберите сетевые диапазоны для пользователей на основе их IP-адресов, которые вы хотите направлять в этот экземпляр поставщика удостоверений для проверки подлинности.</p>
Способы проверки подлинности	<p>Добавьте способы проверки подлинности, поддерживаемые сторонним поставщиком удостоверений. Выберите класс контекста проверки подлинности SAML, который поддерживает соответствующий способ проверки подлинности.</p>
Сертификат подписи SAML	<p>Щелкните Метаданные поставщика услуг (SP), чтобы увидеть URL-адрес для метаданных поставщика услуг SAML Directories Management. Скопируйте и сохраните URL-адрес. Этот URL-адрес указывается при редактировании оператора контроля SAML в стороннем поставщике удостоверений для сопоставления с пользователями Directories Management.</p>
Hostname	<p>Если отображается поле Hostname, введите имя узла, куда перенаправляется поставщик удостоверений для проверки подлинности. Если используется нестандартный порт, отличный от 443, его можно указать как Hostname:Port. Например, myco.example.com:8443.</p>

5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Следующие шаги

- Скопируйте и сохраните метаданные поставщика услуг Directories Management, которые требуются для настройки экземпляра стороннего поставщика удостоверений. Это метаданные доступны в разделе «Сертификат подписи SAML» на странице «Поставщик удостоверений».
- Добавьте метод проверки подлинности поставщика удостоверений в политику служб по умолчанию.

Сведения о добавлении и настройке ресурсов, добавляемых в каталог, см. в руководстве *Настройка ресурсов в Directories Management*.

Настройка дополнительных поставщиков удостоверений рабочей области

При настройке соединителя управления каталогами для проверки подлинности пользователей, создается поставщик удостоверений рабочей области и включается проверка подлинности с помощью пароля.

Можно настроить дополнительные соединители для работы за пределами нескольких подсистем балансировки нагрузки. Если в развертывании находится несколько подсистем балансировки нагрузки, в конфигурации каждой подсистемы балансировки нагрузки можно настроить дополнительных поставщиков удостоверений рабочей области для проверки подлинности.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.

На этой странице отображаются все настроенные поставщики удостоверений.

2. Щелкните *Добавить поставщика удостоверений*.

Откроется меню с параметрами поставщика удостоверений.

3. Выберите *Создать поставщика удостоверений рабочей области*.**4. Введите соответствующие сведения для настройки поставщика удостоверений.**

Параметр	Описание
Имя поставщика удостоверений	Введите имя экземпляра встроенного поставщика удостоверений.
Пользователи	Выберите пользователей для проверки подлинности. Отобразится список настроенных каталогов.
Пользователи	Выберите группу пользователей, которые могут проходить проверку подлинности с помощью этого поставщика удостоверений.
Сеть	Перечисляются существующие сетевые диапазоны, настроенные в службе. Выберите диапазон сетевых адресов для пользователей на основе IP-адресов, трафик с которых необходимо направлять в этот экземпляр поставщика удостоверений для проверки подлинности.
Способы проверки подлинности	<p>Отобразятся методы проверки подлинности, которые настроены в службе. Установите флажок для методов проверки подлинности, которые необходимо назначить для поставщика удостоверений.</p> <p>Для совместимости устройств и пароля с AirWatch и соединителя этот параметр должен быть включен на странице конфигурации AirWatch.</p>

5. Нажмите кнопку *Добавить*.**Настройка подключения встроенных поставщиков удостоверений**

Можно настроить несколько встроенных поставщиков удостоверений и назначить для них методы проверки подлинности.

Необходимые условия

Если используется встроенная проверка подлинности Kerberos, загрузите сертификат издателя KDC, который будет использоваться в конфигурации AirWatch профиля управления устройствами iOS.

Процедура**1. Выберите *Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений*.**

На этой странице отображаются все настроенные поставщики удостоверений.

2. Щелкните *Добавить поставщика удостоверений*.

Откроется меню с параметрами поставщика удостоверений.

3. Выберите *Создать встроенного поставщика удостоверений*.

4. Введите соответствующие сведения для настройки поставщика удостоверений.

Параметр	Описание
Имя поставщика удостоверений	Введите имя экземпляра встроенного поставщика удостоверений.
Пользователи	Выберите пользователей для проверки подлинности. Отобразится список настроенных каталогов.
Сеть	Перечисляются существующие сетевые диапазоны, настроенные в службе. Выберите диапазон сетевых адресов для пользователей на основе IP-адресов, трафик с которых необходимо направлять в этот экземпляр поставщика удостоверений для проверки подлинности.
Способы проверки подлинности	Отобразятся методы проверки подлинности, которые настроены в службе. Установите флажок для методов проверки подлинности, которые необходимо назначить для поставщика удостоверений. Для совместимости устройств и пароля с AirWatch и соединителя соответствующий параметр должен быть включен на странице конфигурации AirWatch.

5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Интеграция альтернативных продуктов для проверки подлинности пользователей с управлением каталогами

Как правило, при начальной настройке модуля управления каталогами используются соединители, поставляемые вместе с существующей инфраструктурой vRealize Automation, чтобы создать соединение Active Directory для проверки подлинности с помощью идентификатора пользователя и пароля, а также для управления ими. С другой стороны, модуль управления каталогами можно интегрировать с другими решениями для проверки подлинности, например Kerberos или RSA SecurID.

Экземпляром поставщика удостоверений может быть экземпляр Directories Managementсоединитель, экземпляр стороннего поставщика удостоверений или их комбинация.

Экземпляр поставщика удостоверений, который используется с помощью службы Directories Management, создает сетевой центр федерации, который обменивается данными со службой с помощью подтверждений SAML 2.0.

При первоначальном развертывании службы Directories Management соединитель является первоначальным поставщиком удостоверений для службы. Существующая инфраструктура Active Directory используется для проверки подлинности пользователей и управления.

Поддерживаются следующие способы проверки подлинности. Данные способы проверки подлинности можно включить в консоли администрирования.

Таблица 4-8. Типы проверки подлинности пользователей, поддерживаемые модулем управления каталогами

Типы проверки подлинности	Описание
Пароль (локальное развертывание)	Directories Management поддерживает проверку подлинности с помощью пароля Active Directory без дополнительной конфигурации. Это способ проверки подлинности пользователей непосредственно из Active Directory.
Kerberos для настольных компьютеров	Проверка подлинности Kerberos предоставляет пользователям домена доступ с выполнением единого входа к порталам их приложений. Пользователям не требуется еще раз выполнять вход после выполнения входа в сеть.
Сертификат (локальное развертывание)	<p>Чтобы проверять подлинность клиентов с помощью сертификатов на настольных компьютерах и мобильных устройствах или использовать адаптеры смарт-карт для проверки подлинности, может быть настроена проверка подлинности на основе сертификата.</p> <p>Проверка подлинности на основе сертификата базируется на сведениях, которые есть у пользователя и которые ему известны. Сертификат X.509 использует стандарт открытой инфраструктуры ключей для проверки того, что публичный ключ, который содержится в сертификате, принадлежит пользователю.</p>
RSA SecurID (локальное развертывание)	После настройки проверки подлинности с помощью RSA SecurID компонент Directories Management настраивается в качестве агента проверки подлинности на сервере RSA SecurID. Для проверки подлинности с помощью RSA SecurID требуется, чтобы пользователи использовали систему проверки подлинности на основе маркеров. RSA SecurID является способом проверки подлинности для пользователей, получающих доступ к Directories Management за пределами корпоративной сети.
RADIUS (локальное развертывание)	Проверка подлинности с помощью RADIUS предоставляет варианты двухуровневой проверки подлинности. Необходимо настроить сервер RADIUS, доступный службе Directories Management. Когда пользователи входят в систему с помощью имени пользователя и пароля, для проверки подлинности на сервер RADIUS отправляется запрос на доступ.
Адаптивная проверка подлинности RSA (локальное развертывание)	Проверка подлинности RSA обеспечивает более надежную многоуровневую проверку подлинности, чем проверка подлинности с использованием только имени пользователя и пароля из Active Directory. Если включена адаптивная проверка подлинности RSA, показатели риска, указанные в политике рисков, настраиваются в приложении управления политикой RSA. Настройка службы адаптивной проверки подлинности Directories Management используется для определения требуемых сообщений о проверке подлинности.
Mobile SSO (для ОС iOS)	Mobile SSO для проверки подлинности в ОС iOS используется для проверки подлинности с выполнением единого входа для устройств iOS под управлением AirWatch. Проверка подлинности Mobile SSO (для ОС iOS) использует центр распределения ключей (Key Distribution Center, KDC), который является частью службы Directories Management. Необходимо активировать службу KDC в службе VMware Identity Manager перед включением этого способа проверки подлинности.
Mobile SSO (для ОС Android)	Mobile SSO для проверки подлинности в ОС Android используется для проверки подлинности с выполнением единого входа для устройств Android под управлением AirWatch. Прокси-служба настраивается между службой Directories Management и AirWatch для получения сертификата от AirWatch для проверки подлинности.
Пароль (AirWatch Connector)	Приложение AirWatch Cloud Connector можно интегрировать в службу Directories Management для проверки подлинности пароля пользователя. Служба Directories Management настраивается для синхронизации пользователей из каталога AirWatch.

Проверка подлинности пользователей выполняется на основе настроенных способов проверки подлинности, правил политики доступа по умолчанию, сетевых диапазонов и экземпляра поставщика удостоверений. После настройки способов проверки подлинности создаются правила политики доступа, в которых указывается, какие способы проверки подлинности используются в зависимости от типа устройства.

Настройка SecurID для Directories Management

При настройке сервера RSA SecurID необходимо добавить данные о службах Directories Management как агенте проверки подлинности на сервере RSA SecurID и настроить сведения о сервере RSA SecurID в службе Directories Management.

При настройке SecurID для обеспечения дополнительной безопасности необходимо убедиться, что сеть правильно настроена для развертывания Directories Management. В частности, для SecurID следует убедиться, что соответствующий порт открыт, благодаря чему SecurID может проверять подлинность пользователей за пределами вашей сети.

После запуска мастера установки Directories Management и настройки подключения Active Directory у вас будут данные, необходимые для подготовки сервера RSA SecurID. После подготовки сервера RSA SecurID для Directories Management выключите SecurID на консоли администрирования.

■ Подготовка сервера RSA SecurID

Сервер RSA SecurID должен быть настроен с информацией об устройстве Directories Management как агенте проверки подлинности. Требуются такие данные как имя узла и IP-адреса для сетевых интерфейсов.

■ Настройка проверки подлинности с помощью RSA SecurID

После того как модуль управления каталогами настроен как агент проверки подлинности на сервере RSA SecurID, в соединитель необходимо добавить сведения о конфигурации RSA SecurID.

Подготовка сервера RSA SecurID

Сервер RSA SecurID должен быть настроен с информацией об устройстве Directories Management как агенте проверки подлинности. Требуются такие данные как имя узла и IP-адреса для сетевых интерфейсов.

Необходимые условия

- Убедитесь, что в корпоративной сети установлена и функционирует одна из следующих версий диспетчера проверки подлинности RSA: RSA AM 6.1.2, 7.1 SP2 и более поздние версии, а также 8.0 и более поздние версии. Сервер Directories Management использует AuthSDK_Java_v8.1.1.312.06_03_11_03_16_51 (Agent API 8.1 SP1), который поддерживает только предыдущие версии диспетчера проверки подлинности RSA (сервер RSA SecurID). Сведения об установке и настройке диспетчера проверки подлинности RSA (сервера RSA SecurID) см. в документации по RSA.

Процедура

1. В поддерживаемой версии сервера RSA SecurID в качестве агента проверки подлинности добавьте Directories Management Connector. Введите следующие данные.

Параметр	Описание
Имя узла	Имя узла для Directories Management.
IP-адрес	IP-адрес для Directories Management.
Альтернативный IP-адрес	Если трафик из соединителя проходит через устройство преобразования сетевых адресов (NAT), чтобы попасть на сервер RSA SecurID, введите частный IP-адрес этого устройства.

2. Загрузите сжатый файл конфигурации и извлеките файл `sdconf.rec`.

Будьте готовы передать этот файл позже при настройке RSA SecurID в Directories Management.

Следующие шаги

Перейдите на консоль администрирования и на вкладке «Управление учетными данными и доступом» на странице настройки выберите соединитель, а на странице «AuthAdapters» настройте SecurID.

Настройка проверки подлинности с помощью RSA SecurID

После того как модуль управления каталогами настроен как агент проверки подлинности на сервере RSA SecurID, в соединитель необходимо добавить сведения о конфигурации RSA SecurID.

Необходимые условия

- Убедитесь, что диспетчер проверки подлинности RSA (сервер RSA SecurID) установлен и правильно настроен.
- Загрузите сжатый файл с сервера RSA SecurID и распакуйте файл конфигурации сервера.

Процедура

1. В качестве администратора арендатора выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**.
2. На странице «Соединители» выберите ссылку «Рабочий процесс» для соединителя, настраиваемого для RSA SecurID.
3. Нажмите **Адаптеры проверки подлинности**, а затем нажмите **SecurIDdpAdapter**.
Вы будете перенаправлены на страницу входа диспетчера удостоверений.
4. На странице «Адаптеры проверки подлинности» выберите строку SecurIDdpAdapter и нажмите **Изменить**.
5. Настройте страницу адаптера проверки подлинности с помощью SecurID.

При настройке параметров страницы SecurID потребуется используемая информация и файлы, созданные на сервере RSA SecurID.

Параметр	Действие
Имя	Имя должно быть задано. По умолчанию используется имя SecurIDdpAdapter. Его можно изменить.
Включить SecurID	Установите этот флажок, чтобы включить проверку подлинности с помощью SecurID.
Разрешенное количество попыток проверки подлинности	Введите максимальное количество неудачных попыток входа в систему с использованием маркера RSA SecurID. По умолчанию дается пять попыток.
Адрес соединителя	Введите IP-адрес экземпляра соединителя. Введенное значение должно соответствовать значению, которое использовалось при добавлении устройства соединителя в качестве агента проверки подлинности на сервере RSA SecurID. Если сервер RSA SecurID имеет значение, присвоенное строке альтернативного IP-адреса, введите это значение в качестве IP-адреса соединителя. Если альтернативный IP-адрес не назначен, введите значение из строки IP-адреса.
IP-адрес агента	Введите значение, присвоенное в строке IP-адрес на сервере RSA SecurID.
Конфигурация сервера	Загрузите файл конфигурации сервера RSA SecurID. Сначала необходимо загрузить сжатый файл с сервера RSA SecurID и извлечь файл конфигурации сервера, который по умолчанию называется <code>sdconf.rec</code> .
Секретный ключ узла	Если поле для секретного ключа узла оставить незаполненным, то он будет создан автоматически. Рекомендуется очистить файл с секретным ключом узла на сервере RSA SecurID и намеренно не загружать этот файл. Убедитесь, что файлы с секретным ключом узла на сервере RSA SecurID и на экземпляре соединителя сервера совпадают. При изменении секретного ключа узла в одном месте, измените его и в другом месте.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Следующие шаги

Добавьте метод проверки подлинности в политику доступа по умолчанию. Откройте **Администрирование > Управление каталогами > Политики** и выберите **Изменить политику по умолчанию**, чтобы отредактировать правила политики по умолчанию для добавления метода проверки подлинности SecurID в правило в нужном порядке.

Настройка RADIUS для Directories Management

Directories Management можно настроить так, чтобы пользователи были обязаны использовать проверку подлинности с помощью RADIUS. Необходимо настроить сведения о сервере RADIUS в службе Directories Management.

RADIUS обеспечивает возможность применения различных альтернативных вариантов проверки подлинности на основе двухуровневых маркеров. Так как решения двухуровневой проверки подлинности, например RADIUS, работают с диспетчерами проверки подлинности, установленными на отдельных серверах, необходимо иметь настроенный сервер RADIUS, доступный для службы диспетчера удостоверений.

Когда пользователи входят на портал Workspace ONE и проверка подлинности RADIUS включена, в браузере появляется специальное диалоговое окно входа в систему. В этом окне пользователь вводит свое имя пользователя и секретный код для проверки подлинности с помощью RADIUS. Если сервер RADIUS отправляет вызов на доступ, служба диспетчера удостоверений отображает диалоговое окно, где запрашивается второй секретный код. В настоящее время поддержка таких вызовов в RADIUS ограничена и заключается в запросе ввода текстовых данных.

После того как пользователь введет учетные данные в диалоговом окне, сервер RADIUS может отправить SMS-сообщение, электронное письмо или текстовое сообщение, где будет указан код, с помощью какого либо иного внешнего механизма на сотовый телефон пользователя. Пользователь может ввести этот текст и код в диалоговом окне входа в систему для завершения операции проверки подлинности.

Если сервер RADIUS позволяет импортировать пользователей из Active Directory, то перед запросом имени пользователя и секретного кода для проверки подлинности с помощью RADIUS конечные пользователи могут сначала получать запрос на ввод учетных данных для Active Directory.

Подготовка сервера RADIUS

Необходимо установить сервер RADIUS, а затем настроить его для принятия запросов RADIUS от службы Directories Management.

Для получения информации о настройке сервера RADIUS см. руководства по настройке поставщика RADIUS. Запишите информацию о конфигурации RADIUS, она потребуется при настройке RADIUS в службе. Чтобы узнать, какая информация RADIUS необходима для настройки Directories Management, см. [Настройка проверки подлинности RADIUS в управлении каталогами](#).

Для обеспечения высокой доступности можно настроить вторичный сервер проверки подлинности RADIUS. Если первичный сервер RADIUS не отвечает в течение времени ожидания ответа сервера, настроенного для проверки подлинности RADIUS, запрос направляется на вторичный сервер. Когда основной сервер не отвечает, вторичный сервер получает все последующие запросы проверки подлинности.

Настройка проверки подлинности RADIUS в управлении каталогами

Программное обеспечение RADIUS запускается на сервере диспетчера проверки подлинности. Для включения проверки подлинности с помощью RADIUS выполните указания, приведенные в документации по конфигурации от поставщика.

Необходимые условия

Установите и настройте программное обеспечение RADIUS на сервере диспетчера проверки подлинности. Для включения проверки подлинности с помощью RADIUS выполните указания, приведенные в документации по конфигурации от поставщика.

Чтобы настроить RADIUS в службе, необходимо знать следующую информацию о сервере RADIUS.

- IP-адрес или DNS-имя сервера RADIUS.
- Номер порта проверки подлинности. Номер порта проверки подлинности, как правило, равен 1812.
- Тип проверки подлинности. Типы проверки подлинности включают PAP (Password Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), MSCHAP1, MSCHAP2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, версии 1 и 2).

- Общий секретный ключ RADIUS, который используется для шифрования и расшифровки сообщений протокола RADIUS.
- Определенные значения времени ожидания и повтора, необходимые для проверки подлинности с помощью RADIUS.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**.
2. На странице «Соединители» выберите ссылку «Рабочий процесс» для соединителя, настраиваемого для проверки подлинности с помощью RADIUS.
3. Нажмите **Адаптеры проверки подлинности**, а затем нажмите **RadiusAuthAdapter**.
Вы будете перенаправлены на страницу входа диспетчера удостоверений.
4. Нажмите **Изменить** для настройки данных полей на странице адаптера проверки подлинности.

Параметр	Действие
Имя	Имя должно быть задано. По умолчанию используется имя RadiusAuthAdapter. Его можно изменить.
Включить адаптер Radius	Установите этот флажок, чтобы включить проверку подлинности с помощью RADIUS.
Разрешенное количество попыток проверки подлинности	Введите максимальное количество неудачных попыток входа в систему с помощью RADIUS. По умолчанию дается пять попыток.
Количество попыток обращения к серверу Radius	Укажите общее количество повторных попыток. Если первичный сервер не отвечает, служба ждет истечения заданного времени перед повторной попыткой.
Имя узла или адрес сервера Radius	Введите имя узла или IP-адрес сервера RADIUS.
Порт проверки подлинности	Введите номер порта проверки подлинности Radius. Он, как правило, равен 1812.
Порт учета	Введите 0 в качестве номера порта. Порт учета в настоящее время не используется.
Тип проверки подлинности	Введите протокол проверки подлинности, который поддерживается сервером RADIUS. Значение PAP, CHAP, MSCHAP1 ИЛИ MSCHAP2.
Общий секрет	Введите общий секрет, который используется сервером RADIUS и службой VMware Identity Manager.
Время ожидания сервера в секундах	Введите время ожидания сервера RADIUS в секундах, по истечении которого отправляется повторный запрос, если сервер RADIUS не отвечает.

Параметр	Действие
Префикс области	(Необязательно) Место расположения учетной записи пользователя называется «область». Если указать строку префикса области, строка помещается в начале имени пользователя при его передаче на сервер RADIUS. Например, если введено имя пользователя jdoe и указан префикс области DOMAIN-A\, на сервер RADIUS будет отправлено имя пользователя DOMAIN-A\jdoe. Если не настраивать эти поля, то будет отправляться только введенное имя пользователя.
Суффикс области	(Необязательно) Если указать суффикс области, то эта строка размещается в конце имени пользователя. Например, если указать суффикс @myco.com, на сервер RADIUS будет отправлено имя пользователя jdoe@myco.com.
Подсказка для парольной фразы на странице входа в систему	Введите текстовую строку для отображения в сообщении на странице входа, чтобы пользователи вводили правильный пароль для Radius. Например, если это поле настроено как Сначала пароль AD, затем код доступа из SMS , то сообщение на странице входа будет иметь вид: Введите пароль AD, а затем код доступа из SMS . Текстовая строка по умолчанию — Пароль RADIUS .

5. Для обеспечения высокой доступности можно задействовать дополнительный сервер RADIUS.

Настройка дополнительного сервера осуществляется, как описано в шаге 4.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Следующие шаги

Добавьте метод проверки подлинности с помощью RADIUS в политику доступа по умолчанию. Откройте **Администрирование > Управление каталогами > Политики** и выберите **Изменить политику по умолчанию**, чтобы отредактировать правила политики по умолчанию для добавления метода проверки подлинности с помощью RADIUS в правило в нужном порядке.

Настройка сертификата или адаптера смарт-карт для использования с Directories Management.

Вы можете настроить проверку подлинности сертификатов x509, чтобы клиенты могли проверять подлинность с помощью сертификатов на своих компьютерах и мобильных устройствах или использовать адаптеры смарт-карт для проверки подлинности. Проверка подлинности на базе сертификатов основана на том, что имеет пользователь (закрытый ключ или смарт-карту) и что знает человек (пароль для закрытого ключа или ПИН-код для смарт-карты). Сертификат X.509 использует стандарт инфраструктуры открытых ключей (PKI) для проверки того, что открытый ключ, который находится внутри сертификата, принадлежит пользователю. В случае проверки подлинности с помощью смарт-карты пользователь подключает смарт-карту к компьютеру и вводит ПИН-код.

Сертификаты смарт-карт копируются в локальное хранилище сертификатов на компьютере пользователя. Сертификаты в локальном хранилище сертификатов доступны (с некоторыми исключениями) для всех браузеров, работающих на компьютере пользователя и, следовательно, доступны экземпляру Directories Management в браузере.

Примечание При настроенной проверке подлинности на основе сертификата и установленным за подсистемой балансировки нагрузки устройством службы убедитесь, что Соединитель VMware Identity Manager настроен на сквозное подключение SSL через подсистему балансировки нагрузки и не замыкается на нее. Эта конфигурация гарантирует, что между соединителем и клиентом будет установлена связь по протоколу SSL для передачи сертификата соединителю. Если в подсистеме балансировки нагрузки настроено сквозное подключение SSL через подсистему балансировки нагрузки, можно развернуть второй соединитель в другой подсистеме балансировки, чтобы обеспечить поддержку проверки подлинности на основе сертификата.

Дополнительные сведения о добавлении второго соединителя см. в руководстве по установке и настройке Directories Management.

- **Использование основного имени пользователя для проверки подлинности с помощью сертификатов**
В Active Directory можно использовать сопоставление сертификатов. При входе с помощью сертификатов и смарт-карт для проверки учетных записей пользователя используется основное имя пользователя (UPN) из Active Directory. Учетные записи пользователей Active Directory, которые пытаются пройти проверку подлинности в службе Directories Management, должны иметь действительное имя UPN, соответствующее UPN в сертификате.
- **Центр сертификации, необходимый для проверки подлинности**
Для отслеживания проверки подлинности с помощью сертификата корневые сертификаты и промежуточные сертификаты должны быть загружены в Directories Management.
- **Использование проверки отзыва сертификатов**
Чтобы пользователи с отозванными пользовательскими сертификатами не могли пройти проверку подлинности, можно настроить проверку отзыва сертификатов. Как правило, сертификаты отзываются, когда пользователь покидает организацию, теряет смарт-карту или переходит из одного отдела в другой.
- **Настройка проверки подлинности сертификата для управления каталогами**
Вы включаете и настраиваете проверку подлинности сертификата с помощью функции управления каталогами на консоли администрирования vRealize Automation.

Использование основного имени пользователя для проверки подлинности с помощью сертификатов

В Active Directory можно использовать сопоставление сертификатов. При входе с помощью сертификатов и смарт-карт для проверки учетных записей пользователя используется основное имя пользователя (UPN) из Active Directory. Учетные записи пользователей Active Directory, которые пытаются пройти проверку подлинности в службе Directories Management, должны иметь действительное имя UPN, соответствующее UPN в сертификате.

Можно настроить Directories Management , чтобы использовать адрес электронной почты для проверки учетной записи пользователя в том случае, если UPN в сертификате отсутствует.

Также можно включить использование альтернативного типа UPN.

Центр сертификации, необходимый для проверки подлинности

Для отслеживания проверки подлинности с помощью сертификата корневые сертификаты и промежуточные сертификаты должны быть загружены в Directories Management.

Сертификаты будут скопированы в локальное хранилище сертификатов на компьютере пользователя. Сертификаты в локальном хранилище сертификатов доступны (с некоторыми исключениями) для всех браузеров, работающих на компьютере пользователя и, следовательно, доступны экземпляру Directories Management в браузере.

Для проверки подлинности с помощью смарт-карт, когда пользователь инициирует подключение к экземпляру Directories Management, служба Directories Management отправляет в браузер список доверенных центров сертификации (ЦС). Браузер проверяет имеющиеся пользовательские сертификаты на вхождение в список доверенных центров сертификации, выбирает подходящий сертификат, а затем предлагает пользователю ввести PIN-код смарт-карты. Если доступны несколько действительных сертификатов пользователя, браузер предлагает пользователю выбрать сертификат.

Если пользователь не может проверить подлинность, возможно, неправильно настроены корневой ЦС и промежуточный ЦС или служба не была перезапущена после выгрузки на сервер корневых и промежуточных ЦС. В таких случаях браузер не может отобразить установленные сертификаты, пользователь не может выбрать правильный сертификат, и проверка подлинности с помощью сертификата завершается ошибкой.

Использование проверки отзыва сертификатов

Чтобы пользователи с отозванными пользовательскими сертификатами не могли пройти проверку подлинности, можно настроить проверку отзыва сертификатов. Как правило, сертификаты отзываются, когда пользователь покидает организацию, теряет смарт-карту или переходит из одного отдела в другой.

Поддерживается проверка отзыва сертификатов с использованием списков отозванных сертификатов (CRL) и протокола Online Certificate Status Protocol (OCSP). Список CRL представляет собой список отозванных сертификатов, опубликованный центром сертификации, который выпустил сертификаты. OCSP — протокол проверки сертификатов, который используется для получения статуса отзыва сертификата.

В одной конфигурации адаптера проверки подлинности сертификата можно настроить как CRL, так и OCSP. При настройке обоих типов проверки отзыва сертификатов и установке флажка «Использовать CRL в случае отказа проверки OCSP» сначала для проверки используется OCSP, а в случае ошибки OCSP происходит возврат к проверке с помощью CRL. В случае отказа при проверке отзыва с помощью CRL, возврат к проверке с помощью OCSP не происходит.

Вход в систему с использованием проверки CRL

При включении проверки отзыва сертификата сервер Directories Management читает CRL, чтобы определить состояние отзыва сертификата пользователя.

Если сертификат отозван, проверка подлинности с его использованием завершится отказом.

Вход в систему с использованием проверки сертификатов по OCSP

При настройке проверки отзыва по протоколу состояния сертификата (OCSP), Directories Management посылает запрос к ответчику по протоколу OCSP, чтобы определить состояние отзыва сертификата определенного пользователя. Сервер Directories Management использует сертификат подписи OCSP чтобы убедиться, что ответы, которые он получает от ответчика OCSP, являются подлинными.

Если сертификат отозван, проверка подлинности завершится отказом.

Можно настроить возврат проверки подлинности к проверке CRL, если не будет получен ответ от ответчика OCSP или если ответ неверен.

Настройка проверки подлинности сертификата для управления каталогами

Вы включаете и настраиваете проверку подлинности сертификата с помощью функции управления каталогами на консоли администрирования vRealize Automation.

Необходимые условия

- Получение корневого сертификата и промежуточных сертификатов от центра сертификации (ЦС), который подписал сертификаты, представленные пользователями.
- (Необязательно) Список идентификаторов объекта (OID) с действительными политиками сертификатов для проверки подлинности с помощью сертификата.
- Расположение файла CRL и URL-адрес сервера OCSP для проверки отзыва.
- (Необязательно) Расположение файла ответа OCSP на подписание сертификата.
- Содержимое формы подтверждения, если перед проверкой подлинности требуется отображение формы подтверждения.

Процедура

1. В качестве администратора арендатора выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**
2. На странице «Соединители» выберите ссылку «Рабочий процесс» для настраиваемого соединителя.
3. Нажмите **Адаптеры проверки подлинности**, а затем нажмите **CertificateAuthAdapter**.

Вы будете перенаправлены на страницу входа диспетчера удостоверений.

4. В строке CertificateAuthAdapter нажмите **Изменить**.
5. Настройте страницу адаптера проверки подлинности с помощью сертификатов.

Примечание Звездочка обозначает обязательное поле. Все остальные поля являются необязательными.

Параметр	Описание
* Имя	Имя должно быть задано. По умолчанию используется имя CertificateAuthAdapter. Его можно изменить.
Включить адаптер сертификатов	Установите флажок, чтобы включить проверку подлинности с помощью сертификата.

Параметр	Описание
* Корневые и промежуточные сертификаты ЦС	Выберите файлы сертификатов для загрузки. Вы можете выбрать несколько корневых и промежуточных сертификатов центра сертификации, зашифрованных в формате DER или PEM.
Загруженные сертификаты ЦС	<p>Загруженные файлы сертификатов перечислены в разделе «Загруженные сертификаты ЦС» формы.</p> <p>Чтобы новые сертификаты стали доступны, необходимо перезапустить службу.</p> <p>Нажмите Перезапуск веб-службы, чтобы перезапустить службу и добавить сертификаты в доверенную службу.</p> <p>Примечание При перезапуске службы проверка подлинности с помощью сертификата не включается. После перезапуска службы необходимо продолжить настройку на данной странице. При нажатии кнопки Сохранить внизу страницы будет включена проверка подлинности с помощью сертификата в службе.</p>
Использовать электронную почту при отсутствии UPN в сертификате	Если в сертификате отсутствует основное имя пользователя (UPN), то установите этот флажок, чтобы использовать атрибут EmailAddress в качестве расширения альтернативного имени субъекта для проверки учетных записей пользователей.
Принимаемые политики сертификатов	<p>Создайте список идентификаторов объектов, которые принимаются в расширениях политик сертификата.</p> <p>Введите числа идентификаторов объекта (OID) для политики выпуска сертификата.</p> <p>Нажмите Добавить еще одно значение, чтобы добавить дополнительные идентификаторы.</p>
Включить отзыв сертификатов	Установите флажок, чтобы включить проверку отзыва сертификата. В этом случае пользователи, у которых отозваны сертификаты, не смогут пройти проверку подлинности.
Использовать CRL из сертификатов	Установите флажок, чтобы использовать список отзыва сертификатов (CRL), опубликованный центром сертификации, выдавшим сертификаты, для подтверждения статуса сертификата (отозван он или нет).
Расположение CRL	Введите путь к файловому серверу или локальный путь к файлу, из которого нужно извлечь CRL.
Включить отзыв OCSP	Установите флажок, чтобы использовать протокол проверки состояния сертификатов (OCSP) и получить статус отзыва сертификата.
Использовать CRL в случае отказа OCSP	Если настроить и CRL, и OCSP, то при установке этого флажка будет осуществлен возврат к использованию CRL, если проверка по OCSP недоступна.
Отправить специальный параметр OCSP	Установите флажок, чтобы отправлять в ответе уникальный идентификатор запроса OCSP.
URL-адрес OCSP	Если включен отзыв по OCSP, введите адрес сервера OCSP для проверки отзыва.
Сертификат подписи ответчика OCSP	Введите путь к сертификату OCSP для ответчика, <i>/path/to/file.cer</i> .
Включить форму подтверждения перед проверкой подлинности	Установите этот флажок, чтобы включить отображение пользователям страницы подтверждения перед входом на портал «Мои приложения» для проверки подлинности с использованием сертификата.
Содержимое формы подтверждения	Введите в этом поле текст, который будет отображаться в форме подтверждения.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Следующие шаги

- Добавьте метод проверки подлинности сертификата в политику доступа по умолчанию. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Политики** и щелкните **Изменить политику по умолчанию**, чтобы отредактировать правила политики по умолчанию, добавить сертификат и сделать его первым методом проверки подлинности для политики по умолчанию. Сертификат должен быть первым в списке методов проверки подлинности в правиле политики, в противном случае проверка подлинности сертификата завершится сбоем.
- При настроенной проверке подлинности с помощью сертификата и установленной за подсистемой балансировки нагрузки устройством службы убедитесь, что компонент Directories Management соединитель настроен на сквозное подключение SSL через подсистему балансировки нагрузки и SSL не замыкается на эту подсистему. Эта конфигурация гарантирует, что между соединителем и клиентом будет установлена связь по протоколу SSL для передачи сертификата соединителю.

Настройка экземпляра стороннего поставщика удостоверений для проверки подлинности пользователей

Стороннего поставщика удостоверений можно настроить таким образом, чтобы использовать его для проверки подлинности пользователей в службе Directories Management.

Перед использованием консоли администрирования для добавления экземпляра стороннего поставщика удостоверений выполните следующее.

- Убедитесь, что сторонние экземпляры совместимы с SAML 2.0 и что служба может подключиться к стороннему экземпляру.
- Получите соответствующие сведения о метаданных сторонних производителей, которые следует добавить при настройке поставщика удостоверений на консоли администрирования. Сведениями о метаданных, которые вы получаете из стороннего экземпляра, является URL-адрес метаданных или сами метаданные.

Настройка подключения стороннего поставщика удостоверений

vRealize Automation поставляется с экземпляром подключения поставщика удостоверений по умолчанию. Пользователям может потребоваться создать дополнительные подключения поставщиков удостоверений для выполнения моментальной регистрации пользователей или настройки других пользовательских параметров.

vRealize Automation поставляется с поставщиком удостоверений по умолчанию. В большинстве случаев для удовлетворения потребностей заказчика достаточно иметь поставщика удостоверений по умолчанию. Однако при использовании существующего корпоративного решения по управлению учетными данными можно настроить специального поставщика удостоверений для перенаправления пользователей в существующее решение.

Если используется пользовательский поставщик удостоверений, то функция управления каталогами будет использовать метаданные SAML, предоставленные поставщиком, чтобы установить с ним отношения доверия. После установления отношений доверия функция управления каталогами сопоставляет пользователей из утверждения SAML со списком внутренних пользователей vRealize Automation по идентификаторам имен субъектов.

Необходимые условия

- Настройте сетевые диапазоны, которые требуется направлять в этот экземпляр поставщика удостоверений для проверки подлинности. См. раздел [Добавление или изменение сетевого диапазона](#).
- Получите доступ к документу с метаданными стороннего поставщика. Это может быть URL-адрес метаданных или фактические метаданные.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.

На этой странице отображаются все настроенные поставщики удостоверений.

2. Щелкните **Добавить поставщика удостоверений**.

Откроется меню с параметрами поставщика удостоверений.

3. Выберите **Создать стороннего поставщика удостоверений**.

4. Введите соответствующие сведения для настройки поставщика удостоверений.

Параметр	Описание
Имя поставщика удостоверений	Введите имя этого экземпляра поставщика удостоверений.
Метаданные SAML	<p>Добавьте XML-документ с метаданными сторонних поставщиков удостоверений для установления отношения доверия с поставщиком удостоверений.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Введите в текстовое поле URL-адрес метаданных SAML или xml-содержимое. 2 Щелкните Обработать метаданные пост. удост.. Форматы идентификаторов имен, поддерживаемые поставщиком удостоверений, извлекаются из метаданных и добавляются в таблицу «Форматы идентификаторов имен». 3 В столбце значений идентификаторов имен выберите атрибут пользователя в службе для сопоставления с отображаемыми форматами идентификаторов. Можно добавлять настраиваемые форматы идентификаторов имен сторонних производителей и сопоставлять их со значениями атрибутов пользователей в службе. 4 (Необязательно) Выберите формат строки идентификатора ответа NameIDPolicy.
Пользователи	Выберите каталоги пользователей Directories Management, которые могут проходить проверку подлинности с помощью этого поставщика удостоверений.
Моментальная регистрация пользователей	<p>Выберите соответствующие параметры для выполнения моментальной регистрации пользователей с использованием соответствующего стороннего поставщика удостоверений.</p> <p>Введите Имя каталога для моментальной регистрации.</p> <p>Введите один или несколько доменов, существующих в системе внешнего поставщика удостоверений, который будет использоваться для моментальной регистрации.</p>
Сеть	<p>Перечисляются существующие сетевые диапазоны, настроенные в службе.</p> <p>Выберите сетевые диапазоны для пользователей на основе их IP-адресов, которые вы хотите направлять в этот экземпляр поставщика удостоверений для проверки подлинности.</p>
Способы проверки подлинности	Добавьте способы проверки подлинности, поддерживаемые сторонним поставщиком удостоверений. Выберите класс контекста проверки подлинности SAML, который поддерживает соответствующий способ проверки подлинности.

Параметр	Описание
Сертификат подписи SAML	Щелкните Метаданные поставщика услуг (SP) , чтобы увидеть URL-адрес для метаданных поставщика услуг SAML Directories Management. Скопируйте и сохраните URL-адрес. Этот URL-адрес указывается при редактировании оператора контроля SAML в стороннем поставщике удостоверений для сопоставления с пользователями Directories Management.
Hostname	Если отображается поле Hostname , введите имя узла, куда перенаправляется поставщик удостоверений для проверки подлинности. Если используется нестандартный порт, отличный от 443, его можно указать как Hostname:Port. Например, myco.example.com:8443.

5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Следующие шаги

- Скопируйте и сохраните метаданные поставщика услуг Directories Management, которые требуются для настройки экземпляра стороннего поставщика удостоверений. Это метаданные доступны в разделе «Сертификат подписи SAML» на странице «Поставщик удостоверений».
- Добавьте метод проверки подлинности поставщика удостоверений в политику служб по умолчанию.

Сведения о добавлении и настройке ресурсов, добавляемых в каталог, см. в руководстве *Настройка ресурсов в Directories Management*.

Управление способами проверки подлинности, применяемыми для пользователей

Служба Directories Management пытается проверить подлинность пользователей, используя настроенные способы проверки подлинности, политики доступа по умолчанию, сетевые диапазоны и экземпляры поставщика удостоверений.

При попытке пользователя войти в систему служба оценивает правила политики доступа по умолчанию, чтобы выбрать, какие правила в политике необходимо применить. Способы проверки подлинности применяются в порядке их перечисления в правиле. Выбирается первый экземпляр поставщика удостоверений, который соответствует требованиям выбранного правила по способу проверки подлинности и диапазону сетевых адресов. Запрос проверки подлинности пользователя перенаправляется в экземпляр поставщика удостоверений. Если проверка подлинности не удастся, то применяется следующий настроенный в правиле способ проверки подлинности.

Можно добавить правила, определяющие методы проверки подлинности, которые будут использоваться по типу устройства или по типу устройства и определенному диапазону сетевых адресов. Например, можно настроить правило, требующее, чтобы пользователи, выполняющие вход на устройствах с iOS из определенной сети, проходили проверку подлинности с использованием RSA SecurID. Затем настройте другое правило, которое требует, чтобы пользователи, которые входят на устройство любого типа с IP-адреса внутренней сети, проходили проверку подлинности с помощью пароля.

Добавление или изменение сетевого диапазона

Сетевыми диапазонами можно управлять, чтобы определить IP-адреса, с которых пользователи могут выполнять вход по ссылке Active Directory. Создаваемые сетевые диапазоны добавляются в конкретные экземпляры поставщика удостоверений и правила политики доступа.

Определите сетевые диапазоны для развертывания Directories Management на основе топологии вашей сети.

В качестве сетевого диапазона по умолчанию создается один диапазон с именем «ВСЕ ДИАПАЗОНЫ». Этот сетевой диапазон включает все IP-адреса, доступные в Интернете (0.0.0.0–255.255.255.255). Даже в том случае, если ваше развертывание имеет один экземпляр поставщика удостоверений, диапазон IP-адресов можно изменять и добавлять другие диапазоны, чтобы исключить или включить конкретные IP-адреса в сетевой диапазон по умолчанию. Можно создать другие сетевые диапазоны с конкретными IP-адресами, которые можно применять для специальных целей.

Примечание Сетевой диапазон по умолчанию (ВСЕ ДИАПАЗОНЫ) и его описание (сеть для всех диапазонов) можно редактировать. Вы можете изменять имя и описание, в том числе вводить текст на другом языке, щелкая имя сетевого диапазона на странице «Сетевые диапазоны».

Необходимые условия

- Вы настроили арендаторов для развертывания vRealize Automation и создали соответствующий канал связи с Active Directory для поддержки обычной проверки подлинности по идентификатору пользователя Active Directory и паролю.
- Служба Active Directory установлена и настроена для использования в вашей сети.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Сетевые диапазоны**.
2. Измените существующий сетевой диапазон или добавьте новый.

Параметр	Описание
Изменить существующий диапазон	Щелкните имя сетевого диапазона, чтобы его изменить.
Добавить диапазон	Щелкните Добавить сетевой диапазон , чтобы добавить новый диапазон.

3. Заполните форму.

Элемент формы	Описание
Имя	Введите имя сетевого диапазона.
Описание	Введите описание сетевого диапазона.
Сегменты View	<p>Параметр «Сегменты View» появляется только в том случае, если модуль View включен.</p> <p>Узел URL-адреса доступа клиента. Введите правильный URL-адрес доступа клиента Horizon для сетевого диапазона.</p> <p>Порт доступа клиента. Введите правильный номер порта доступа клиента Horizon для сетевого диапазона.</p>
Диапазоны IP-адресов	Измените или добавьте диапазоны IP-адресов, пока не будут включены все требуемые IP-адреса и не останется нежелательных адресов.

Следующие шаги

- Свяжите каждый сетевой диапазон с экземпляром поставщика удостоверений.

- Свяжите сетевые диапазоны с соответствующим правилом политики доступа. См. [Настройка параметров политики доступа](#).

Выбор атрибутов для синхронизации с каталогом

При настройке каталога Directories Management для синхронизации с Active Directory указываются атрибуты пользователя, которые должны синхронизироваться с каталогом. Перед настройкой каталога на странице «Атрибуты пользователя» можно указать, какие атрибуты требуются по умолчанию и, при желании, добавить дополнительные атрибуты, которые нужно сопоставить атрибутам Active Directory.

При настройке перед созданием каталога на странице «Атрибуты пользователя» можно изменить обязательные атрибуты по умолчанию на необязательные, отметить атрибуты как обязательные и добавить пользовательские атрибуты.

Для получения списка сопоставленных атрибутов по умолчанию см. [Управление атрибутами пользователя, синхронизируемыми из Active Directory](#).

После создания каталога можно изменить обязательный атрибут на необязательный и удалить пользовательские атрибуты. Нельзя изменить атрибут, чтобы он стал быть обязательным атрибутом.

При добавлении других атрибутов для синхронизации каталога после его создания перейдите на страницу каталога «Сопоставленные атрибуты» для сопоставления этих атрибутов атрибутам Active Directory.

Процедура

1. Войдите в службу vRealize Automation от имени системного администратора или администратора арендатора.
2. Откройте вкладку «Администрирование».
3. Выберите **Управление каталогами > Атрибуты пользователя**
4. В разделе «Атрибуты по умолчанию» нужно проверить список обязательных атрибутов и внести соответствующие изменения, чтобы указать, какие атрибуты должны быть обязательными.
5. В разделе «Атрибуты» в список необходимо добавить имя атрибута каталога Directories Management.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Состояние атрибута по умолчанию обновится, и новые атрибуты будут добавлены в список сопоставленных атрибутов каталога.

7. После создания каталога перейдите на страницу «Хранилища удостоверений» и выберите каталог.
8. Нажмите **Настройки синхронизации > Сопоставленные атрибуты**.
9. В раскрывающемся меню для добавленных атрибутов выберите атрибут Active Directory для сопоставления.
10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Каталог обновится в следующий раз при синхронизации с Active Directory.

Применение политики доступа по умолчанию

Служба Directories Management включает в себя политику доступа по умолчанию, которая контролирует доступ пользователей к их порталам и веб-приложениям Workspace ONE. При необходимости правила политики можно изменять.

Если вы включаете методы проверки подлинности, отличные от проверки подлинности по паролю, необходимо отредактировать политику по умолчанию и добавить в правила политики включенный метод проверки подлинности.

Для каждого правила в политике доступа по умолчанию требуется соответствие набору критериев, чтобы пользователи могли получать доступ к portalу приложений. Поэтому необходимо задать сетевой диапазон, указать тип пользователя, который может получать доступ к содержимому, и выбрать методы проверки подлинности, которые необходимо использовать. См. раздел [Управление политиками доступа](#).

Количество попыток входа пользователя в службу с помощью заданного метода проверки подлинности может быть разным. Служба предпринимает только одну попытку проверки подлинности для Kerberos или проверку подлинности с помощью сертификата. Если попытка входа пользователя завершается сбоем, выполняется попытка входа с помощью следующего метода проверки подлинности. Максимальное количество неудачных попыток входа в систему для пароля Active Directory и проверки подлинности RSA SecurID по умолчанию равно 5. Если пользователь совершает пять неудачных попыток входа в систему, служба пытается выполнить вход для пользователя, используя следующий метод проверки подлинности в списке. После применения всех методов проверки подлинности служба выдает сообщение об ошибке.

Применение способов проверки подлинности к правилам политики

В правилах политики по умолчанию настраивается только способ проверки подлинности с помощью пароля. Чтобы выбрать другие настроенные способы проверки подлинности и установить последовательность их применения, нужно изменить правила политики.

Необходимые условия

Способы проверки подлинности, поддерживаемые организацией, должны быть активированы и настроены. См. [Интеграция альтернативных продуктов для проверки подлинности пользователей с управлением каталогами](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Политики**.
2. Выберите политику доступа по умолчанию, которую необходимо отредактировать.
3. Чтобы изменить правило политики, в столбце «Способ проверки подлинности» выберите способ проверки подлинности для изменения в правилах политики.

Для добавления нового правила политики щелкните значок **+**.

4. Нажмите кнопку **Сохранить** и еще раз щелкните **Сохранить** на странице «Политика».

Изменить правило политики

Если сетевой диапазон для пользователя составляет...

и пользователь пытается получить доступ к содержимому из...

в этом случае пользователю необходимо выполнить проверку подлинности, используя следующий метод.

и

Если не удалось выполнить проверку подлинности с помощью предыдущего метода:

только

[+ методы возврата в основную среду](#)

Выполнить повторную проверку подлинности ч.

через:

5. Нажмите кнопку **Сохранить** и еще раз щелкните **Сохранить** на странице «Политика».

Настройка Kerberos для Directories Management

Проверка подлинности с помощью Kerberos позволяет пользователям, которые успешно вошли в свой домен Active Directory, получать доступ к portalу приложений без дополнительных запросов учетных данных. Во время проверки подлинности Windows обеспечивается применение протокола Kerberos для защиты передачи данных между браузерами пользователей и службой Directories Management. Чтобы реализовать функцию Kerberos для своего развертывания, саму службу Active Directory настраивать не нужно.

В настоящее время проверка подлинности с помощью Kerberos при передаче данных между браузером пользователя и службой выполняется только в операционных системах Windows. Для доступа к службе из других операционных систем проверка подлинности с помощью Kerberos не применяется.

■ [Настройка проверки подлинности с помощью Kerberos](#)

Чтобы настроить службу Directories Management для обеспечения проверки подлинности с помощью Kerberos, необходимо присоединиться к домену и включить проверку подлинности с помощью Kerberos на соединителе Directories Management.

■ [Настройка Internet Explorer для доступа к веб-интерфейсу](#)

Необходимо настроить браузер Internet Explorer, если Kerberos настроен для вашего развертывания и если вы хотите предоставлять пользователям доступ к веб-интерфейсу с помощью Internet Explorer.

■ [Настройка Firefox для доступа к веб-интерфейсу](#)

Необходимо настроить браузер Firefox, если для развертывания настроен протокол Kerberos и требуется предоставлять пользователям доступ к веб-интерфейсу с помощью браузера Firefox.

■ [Настройка браузера Chrome для доступа к веб-интерфейсу](#)

Если для развертывания настроен протокол Kerberos и необходимо предоставлять пользователям доступ к веб-интерфейсу с помощью браузера Chrome, его необходимо настроить.

Настройка проверки подлинности с помощью Kerberos

Чтобы настроить службу Directories Management для обеспечения проверки подлинности с помощью Kerberos, необходимо присоединиться к домену и включить проверку подлинности с помощью Kerberos на соединителе Directories Management.

Процедура

1. В качестве администратора арендатора выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**
2. На странице «Соединители» для соединителя, настраиваемого для проверки подлинности с помощью Kerberos, нажмите **Присоединить к домену**.
3. На странице «Присоединение к домену» введите информацию для домена Active Directory.

Параметр	Описание
Домен	Введите полное доменное имя Active Directory. Введенное доменное имя должно быть в том же домене Windows, что и сервер соединителя.
Пользователь домена	Введите имя пользователя учетной записи в Active Directory, который имеет разрешение на присоединение к этому домену Active Directory.
Доменный пароль	Введите пароль пользователя Active Directory. Этот пароль не сохраняется в Directories Management.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Страница «Присоединение к домену» обновится, и будет выведено сообщение, что в данный момент вы присоединены к домену.

4. В столбце «Рабочий процесс» для соединителя нажмите **Адаптеры проверки подлинности**.
5. Нажмите **KerberosIdpAdapter**

Вы будете перенаправлены на страницу входа диспетчера удостоверений.

6. Нажмите **Изменить** в строке KerberosIdpAdapter и настройте страницу проверки подлинности Kerberos.

Параметр	Описание
Имя	Имя должно быть задано. По умолчанию используется имя KerberosIdpAdapter. Его можно изменить.
Атрибут UID каталога	Введите атрибут учетной записи, который содержит имя пользователя.
Включить проверку подлинности Windows.	Выберите этот параметр, чтобы расширить взаимодействие по проверке подлинности между браузерами пользователей и Directories Management.

Параметр	Описание
Включить NTLM	Выберите этот параметр, чтобы включить функцию проверки подлинности только на основе протокола NT LAN Manager (NTLM), если инфраструктура Active Directory использует проверку подлинности NTLM.
Включить перенаправлени е	Выберите этот параметр, если карусельный DNS и подсистема балансировки нагрузки не поддерживают Kerberos. Запросы на проверку подлинности перенаправляются на узел, указанный в поле «Имя узла для перенаправления». Если этот флажок установлен, введите имя узла для перенаправления в текстовом поле Имя узла для перенаправления . Это, как правило, имя узла, на котором запущена служба.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Следующие шаги

Добавьте метод проверки подлинности в политику доступа по умолчанию. Откройте **Администрирование > Управление каталогами > Политики** и выберите **Изменить политику по умолчанию**, чтобы отредактировать правила политики по умолчанию для добавления метода проверки подлинности с помощью Kerberos в правило в нужном порядке.

Настройка Internet Explorer для доступа к веб-интерфейсу

Необходимо настроить браузер Internet Explorer, если Kerberos настроен для вашего развертывания и если вы хотите предоставлять пользователям доступ к веб-интерфейсу с помощью Internet Explorer.

Проверка подлинности с помощью Kerberos работает вместе с Directories Management в операционных системах Windows.

Примечание Не выполняйте эти операции, связанные с Kerberos, в других операционных системах.

Необходимые условия

Настройте браузер Internet Explorer для каждого пользователя или предоставьте пользователям необходимые инструкции после настройки Kerberos.

Процедура

1. Убедитесь, что вы вошли в систему Windows как пользователь в домене.
2. В Internet Explorer включите автоматический вход.
 - а) Выберите **Сервис > Свойства браузера > Безопасность**.
 - б) Щелкните **Настраиваемый уровень**.
 - в) Выберите **Автоматический вход только в зоне интрасети**.
 - г) Нажмите кнопку **ОК**.

3. Убедитесь, что этот экземпляр виртуального устройства соединителя является частью зоны местной интрасети.
 - а) Используйте Internet Explorer для доступа к URL-адресу входа в Directories Management на веб-сайте *https://myconnectorhost.domain/authenticate/*.
 - б) Найдите зону в правом нижнем углу в строке состояния окна браузера.
Если зона — «Местная интрасеть», настройка Internet Explorer завершена.
4. Если зона — не «Местная интрасеть», добавьте URL-адрес входа в Directories Management в зону интрасети.
 - а) Выберите **Сервис > Свойства браузера > Безопасность > Местная интрасеть > Сайты**.
 - б) Установите флажок **Автоматически определять принадлежность к интрасети**.
Если этот флажок еще не установлен, установите его, чтобы добавить в зону интрасети.
 - в) (Необязательно) Если вы установили флажок **Автоматически определять принадлежность к интрасети**, нажимайте кнопку **ОК**, пока не будут закрыты все диалоговые окна.
 - г) В диалоговом окне «Местная интрасеть» щелкните **Дополнительно**.
Появляется второе диалоговое окно с именем «Местная интрасеть».
 - д) Введите URL-адрес Directories Management в текстовом поле **Добавить этот веб-сайт в зону**.
https://myconnectorhost.domain/authenticate/
 - е) Нажмите **Добавить > Закрыть > ОК**.
5. Убедитесь, что для Internet Explorer разрешено выполнение проверки подлинности Windows на надежном узле.
 - а) В диалоговом окне «Свойства браузера» перейдите на вкладку **Дополнительно**.
 - б) Установите флажок **Разрешить встроенную проверку подлинности Windows**.
Этот параметр вступит в силу только после перезапуска Internet Explorer.
 - в) Нажмите кнопку **ОК**.
6. Войдите в веб-интерфейс для проверки доступа.
Если проверка подлинности с помощью Kerberos завершается успешно, тестовый URL-адрес подключается к веб-интерфейсу.

Результаты

Протокол Kerberos защищает весь обмен данными между этим экземпляром браузера Internet Explorer и Directories Management. Теперь пользователи могут использовать единый вход для доступа к portalу Workspace ONE.

Настройка Firefox для доступа к веб-интерфейсу

Необходимо настроить браузер Firefox, если для развертывания настроен протокол Kerberos и требуется предоставлять пользователям доступ к веб-интерфейсу с помощью браузера Firefox.

Проверка подлинности с помощью Kerberos работает вместе с Directories Management в операционных системах Windows.

Необходимые условия

Настройте браузер Firefox для каждого пользователя или предоставьте пользователям необходимые инструкции после настройки Kerberos.

Процедура

1. В текстовом поле «URL-адрес» браузера Firefox введите **about:config** для доступа к расширенным параметрам.
2. Щелкните **I'll be careful, I promise!**.
3. Дважды щелкните **network.negotiate-auth.trusted-uris** в столбце «Имя предпочтения».
4. Введите в текстовом поле URL-адрес Directories Management .
https://myconnectorhost.domain.com
5. Нажмите кнопку **OK**.
6. Дважды щелкните **network.negotiate-auth.delegation-uris** в столбце «Имя предпочтения».
7. Введите в текстовом поле URL-адрес Directories Management .
https://myconnectorhost.domain.com/authenticate/
8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Протестируйте функции Kerberos с помощью браузера Firefox для входа в по URL-адресу входа. Например, *https://myconnectorhost.domain.com/authenticate/*.

Если проверка подлинности с помощью Kerberos завершается успешно, тестовый URL-адрес подключается к веб-интерфейсу.

Результаты

Протокол Kerberos защищает весь обмен данными между этим экземпляром браузера Firefox и Directories Management. Теперь пользователи могут использовать единый вход для доступа к portalu Workspace ONE.

Настройка браузера Chrome для доступа к веб-интерфейсу

Если для развертывания настроен протокол Kerberos и необходимо предоставлять пользователям доступ к веб-интерфейсу с помощью браузера Chrome, его необходимо настроить.

Проверка подлинности с помощью Kerberos работает вместе с Directories Management в операционных системах Windows.

Примечание Не выполняйте эти операции, связанные с Kerberos, в других операционных системах.

Необходимые условия

- Настройте Kerberos.

- Так как Chrome использует конфигурацию Internet Explorer для обеспечения проверки подлинности с помощью Kerberos, настройте Internet Explorer, чтобы браузер Chrome мог использовать конфигурацию Internet Explorer. Сведения о настройке Chrome для проверки подлинности Kerberos см. в документации Google.

Процедура

1. Протестируйте функции Kerberos с помощью браузера Chrome.
2. Выполните вход в Directories Management на странице <https://myconnectorhost.domain.com/authenticate/>.

Если проверка подлинности с помощью Kerberos завершается успешно, тестовый URL-адрес подключается к веб-интерфейсу.

Результаты

Если проверка подлинности с помощью Kerberos настроена правильно, соответствующий протокол (Kerberos) защищает весь обмен данными между этим экземпляром браузера Chrome и Directories Management. Теперь пользователи могут использовать единый вход для доступа к portalу Workspace ONE.

Обновление внешних соединителей для управления каталогами

Если в конфигурации управления каталогами vRealize Automation используется внешний соединитель, возможно, понадобится время от времени обновлять этот соединитель.

Может понадобиться обновить внешний соединитель при обновлении версии развертывания vRealize Automation или если в новой сборке соединителя предлагается необходимая вам функция.

Этот документ предназначен только для тех пользователей, которые развертывали дополнительные отдельные устройства внешнего соединителя. В vRealize Automation, например, устройства внешнего соединителя используются с проверкой подлинности смарт-карты.

По умолчанию соединитель использует веб-сайт VMware для процедуры обновления, что требует подключения к Интернету для этого устройства соединителя. Необходимо также настроить параметры прокси-сервера для устройства соединителя, если это возможно.

Если у экземпляра соединителя нет подключения к Интернету, можно выполнить обновление в автономном режиме. Чтобы выполнить обновление в автономном режиме, необходимо загрузить пакет обновления и настроить локальный веб-сервер для размещения файла обновления.

Целевая аудитория

Эта информация предназначена для пользователей, которые устанавливают, обновляют и настраивают управление каталогами. Эта информация предназначена для опытных системных администраторов сред Windows и Linux, знакомых с технологией виртуальных машин.

Подготовка к обновлению внешнего соединителя

Для подготовки к обновлению соединителя необходимо выполнить проверку на наличие обновлений и настроить параметры прокси-сервера для устройства (при необходимости).

■ Проверка наличия новой версии для внешнего соединителя через Интернет

Если устройство соединителя подключено к Интернету, можно проверять наличие новых версий через Интернет непосредственно с этого устройства.

■ Настройка параметров прокси-сервера для внешнего устройства соединителя

Устройство соединителя получает доступ к серверам обновления VMware через Интернет. Если конфигурация сети обеспечивает доступ к Интернету через прокси-сервер HTTP, необходимо настроить параметры прокси-сервера для устройства.

Проверка наличия новой версии для внешнего соединителя через Интернет

Если устройство соединителя подключено к Интернету, можно проверять наличие новых версий через Интернет непосредственно с этого устройства.

Процедура

1. Выполните вход на устройство в качестве пользователя root.
2. Выполните следующую команду.

```
/usr/local/horizon/update/updatesmgr.hznupdateinstaller
```

3. Выполните следующую команду, чтобы проверить наличие обновления в сети.

```
/usr/local/horizon/update/updatesmgr.hzncheck
```

Настройка параметров прокси-сервера для внешнего устройства соединителя

Устройство соединителя получает доступ к серверам обновления VMware через Интернет. Если конфигурация сети обеспечивает доступ к Интернету через прокси-сервер HTTP, необходимо настроить параметры прокси-сервера для устройства.

Настройте прокси-сервер для обработки только интернет-трафика. Чтобы убедиться, что прокси-сервер настроен должным образом, установите для параметра внутреннего трафика значение no-proxy в пределах домена.

Примечание Прокси-серверы, требующие проверки подлинности, не поддерживаются.

Необходимые условия

- Убедитесь, что у вас имеется пароль пользователя root для устройства соединителя.
- Убедитесь, что у вас имеются сведения о прокси-сервере.

Процедура

1. Выполните вход на устройство в качестве пользователя root.

2. В командной строке введите YaST, чтобы запустить служебную программу YaST.
3. На панели слева выберите **Сетевые службы**, а затем — **Прокси-сервер**.
4. Введите URL-адреса прокси-серверов в полях **URL-адрес HTTP-прокси** и **URL-адрес HTTPS-прокси**.
5. Нажмите кнопку **Готово** и выйдите из служебной программы YaST.
6. Перезапустите сервер Tomcat на виртуальном устройстве соединителя, чтобы использовать новые параметры прокси-сервера.

```
service horizon-workspace restart
```

Результаты

Для устройства соединителя сейчас доступны серверы обновления VMware.

Онлайн-обновление внешнего соединителя

Можно выполнить онлайн-обновление внешнего соединителя управления каталогами, если у вас установлено подходящее подключение к сети.

Необходимые условия

- Убедитесь, что устройство соединителя может разрешить и получить доступ к `vapp-updates.vmware.com` через порт 80 по HTTP.
- Проверьте наличие обновления соединителя. Выполните соответствующую команду, чтобы проверить наличие обновлений. См. раздел «Проверка доступности обновления соединителя Directories Management в сети».
- Убедитесь, что доступно как минимум 2 ГБ дискового пространства на основном корневом разделе устройства.
- Убедитесь, что соединитель настроен правильно.
- Сделайте моментальный снимок устройства соединителя, чтобы создать его резервную копию. Для получения дополнительной информации о том, как делать моментальные снимки, см. документацию vSphere.
- Если для исходящего доступа по HTTP требуется прокси-сервер HTTP, настройте параметры прокси-сервера для устройства соединителя. См. раздел «Настройка параметров прокси-сервера для устройства соединителя Directories Management».

Процедура

1. Выполните вход на устройство в качестве пользователя `root`.
2. Выполните следующую команду.

```
/usr/local/horizon/update/updatesmgr.hznupdateinstaller
```

3. Выполните следующую команду, чтобы проверить наличие обновления в сети.

```
/usr/local/horizon/update/updatesmgr.hzncheck
```

4. Выполните следующую команду, чтобы обновить устройство.

```
/usr/local/horizon/update/updatesmgr.hznupdate
```

Сообщения, получаемые в процессе обновления, сохраняются в файл `update.log` по адресу `/opt/vmware/var/log/update.log`.

5. Запустите команду `updatesmgr.hzn check` еще раз, чтобы убедиться, что более свежего обновления не существует.

```
/usr/local/horizon/update/updatesmgr.hzncheck
```

6. Проверьте версию обновленного устройства.

```
vami-cli version --appliance
```

Отобразится новая версия.

7. Перезапустите устройство соединителя.

```
reboot
```

Автономное обновление внешнего соединителя

Если существующее устройство соединителя управления каталогами vRealize Automation не может подключиться к Интернету для обновления, можно выполнить автономное обновление. Необходимо задать репозиторий обновления на локальном веб-сервере и настроить для устройства соединителя использование локального веб-сервера для обновления.

Необходимые условия

- Проверьте наличие обновления соединителя. Проверьте наличие обновлений на сайте загрузок My VMware по адресу my.vmware.com.
- Убедитесь, что доступно как минимум 2 ГБ дискового пространства на основном корневом разделе устройства.
- Убедитесь, что соединитель настроен правильно.
- Сделайте моментальный снимок устройства соединителя, чтобы создать его резервную копию. Для получения дополнительной информации о том, как делать моментальные снимки, см. документацию vSphere.

- Настройте для устройства соединителя использование локального веб-сервера для размещения файла обновления. См. раздел «Подготовка локального веб-сервера к автономному обновлению».

Процедура

1. Подготовка локального веб-сервера к обновлению в автономном режиме

Прежде чем начать обновление соединителя в автономном режиме, подготовьте локальный веб-сервер, создав структуру каталога, которая включает подкаталог для устройства соединителя.

2. Настройка соединителя и выполнение обновления в автономном режиме

Для выполнения обновления в автономном режиме настройте устройство соединителя таким образом, чтобы оно указывало на локальный веб-сервер. Затем обновите устройство.

Подготовка локального веб-сервера к обновлению в автономном режиме

Прежде чем начать обновление соединителя в автономном режиме, подготовьте локальный веб-сервер, создав структуру каталога, которая включает подкаталог для устройства соединителя.

Необходимые условия

- Загрузите файл `identity-manager-connector-versionNumber-buildNumber-updaterepo.zip` из раздела «My VMware». Зайдите на веб-сайт my.vmware.com, перейдите на страницу «Загрузка VMware Identity Manager» и загрузите файл, находящийся в разделе **Пакет обновления соединителя VMware Identity Manager в автономном режиме**.
- Если вы используете веб-сервер IIS, настройте веб-сервер для разрешения специальных символов в именах файлов. Эти настройки выполняются в разделе **Фильтрация запросов** путем выбора параметра **Разрешить двойное преобразование**.

Процедура

1. Создайте каталог на веб-сервере по адресу `http://веб-сервер/BM/` и скопируйте в него загруженный ZIP-файл.
2. Убедитесь, что веб-сервер включает типы MIME для `.sig (text/plain)` и `.sha256 (text/plain)`.

Без этих типов MIME веб-серверу не удастся проверить наличие обновлений.

3. Распакуйте файл.

Содержимое распакованного ZIP-файла выполняется здесь: `http://веб-сервер/BM/`.

Распакованное содержимое файла содержит следующие подкаталоги: `/manifest` и `/package-pool`.

4. Выполните следующую команду `updateLocal.hzn`, чтобы убедиться, что этот URL-адрес содержит допустимое содержимое обновления.

```
/usr/local/horizon/update/updatesLocal.hzn checkurl http://веб-сервер/BM
```

Настройка соединителя и выполнение обновления в автономном режиме

Для выполнения обновления в автономном режиме настройте устройство соединителя таким образом, чтобы оно указывало на локальный веб-сервер. Затем обновите устройство.

Необходимые условия

Подготовьте локальный веб-сервер для обновления в автономном режиме.

Процедура

1. Выполните вход на устройство в качестве пользователя `root`.
2. Выполните следующую команду, чтобы настроить репозиторий обновления, для которого используется локальный веб-сервер.

```
/usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn seturl http://веб-сервер/ВМ/
```

Примечание Чтобы отменить конфигурацию и восстановить возможность обновления по сети, можно выполнить следующую команду.

```
/usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn setdefault
```

3. Выполните обновление.

- а) Выполните следующую команду.

```
/usr/local/horizon/update/updatemgr.hznupdateinstaller
```

- б) Выполните следующую команду, чтобы проверить версию доступного обновления.

```
/usr/local/horizon/update/updatemgr.hzncheck
```

- в) Выполните следующую команду, чтобы обновить соединитель.

```
/usr/local/horizon/update/updatemgr.hznupdate
```

Сообщения, получаемые в процессе обновления, сохраняются в файл `update.log` по адресу `/opt/vmware/var/log/update.log`.

- г) Выполните команду `updatemgr.hzn check` еще раз.

```
/usr/local/horizon/update/updatemgr.hzncheck
```

- д) Проверьте версию обновленного устройства.

```
vamicli version --appliance
```

Эта команда должна отобразить новую версию.

- е) Перезапустите устройство соединителя.

Например, в командной строке выполните следующую команду.

```
reboot
```

Результаты

Обновление соединителя завершено.

Настройка параметров после обновления внешнего соединителя

После обновления до соединителя 2016.3.1.0 или более новой версии может понадобиться настроить некоторые параметры.

Повторное присоединение к домену с помощью проверки подлинности Kerberos

Если используются каталоги проверки подлинности Kerberos или Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows), необходимо отсоединиться от домена, а затем снова присоединиться к нему. Это обязательное действие для всех виртуальных устройств соединителя в развертывании.

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**.
2. На странице «Соединители» для каждого соединителя, который используется для проверки подлинности Kerberos или Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows), нажмите кнопку **Покинуть домен**.
3. Чтобы присоединиться к домену, нужны учетные данные Active Directory с правами на присоединение к домену. Дополнительные сведения см. в разделе [Присоединение компьютера соединителя к домену](#).
4. Если используется проверка подлинности Kerberos, включите адаптер проверки подлинности Kerberos еще раз. Чтобы получить доступ к странице «Адаптеры проверки подлинности», нажмите соответствующую ссылку в столбце **Работник** на странице соединителей и выберите вкладку **Адаптеры проверки подлинности**.
5. Убедитесь, что другие используемые адаптеры проверки подлинности включены.

Страница обновления доменов

Если Active Directory (встроенная проверка подлинности Windows) или Active Directory по LDAP используется с включенным параметром **Этот каталог поддерживает расположение службы DNS**, сохраните страницу «Домены» каталога.

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**.
2. Выберите применимый каталог, чтобы изменить его.
3. Введите пароль пользователя с различающимся именем домена и нажмите **Сохранить**.
4. Нажмите кнопку **Синхронизировать параметры** в левой части страницы и выберите вкладку **Домены**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Расположение службы DNS и контроллеры домена

Примечание В соединителе 2016.3.1.0 или более новой версии файл `domain_krb.properties` автоматически создается и заполняется контроллерами домена при создании каталога с включенным расположением службы DNS. Если страница «Домены» сохраняется после обновления и в исходном развертывании был файл `domain_krb.properties`, в него вносятся домены, которые могли быть добавлены впоследствии и которых не было в файле. Если в исходном развертывании не было файла `domain_krb.properties`, файл создается и автоматически заполняется контроллерами домена. Дополнительные сведения о файле `domain_krb.properties` см. в разделе [Выбор контроллеров домена](#).

Устранение ошибок обновления внешнего соединителя

Чтобы устранить неполадки обновления внешнего соединителя управления каталогами vRA, просмотрите журналы ошибок. Если соединитель не запускается, можно восстановить предыдущий экземпляр, выполнив откат до моментального снимка.

■ Проверка журналов ошибок обновления

Чтобы устранить ошибки, которые произошли во время обновления, проверьте журналы ошибок. Файлы журналов обновлений находятся в каталоге `/opt/vmware/var/log`.

■ Выполнение отката к моментальному снимку соединителя

Если соединитель не запускается надлежащим образом после обновления и невозможно устранить эту проблему, проверив журналы ошибок обновления и запустив команду обновления еще раз, можно выполнить откат к предыдущему экземпляру соединителя.

■ Сбор пакета файлов журнала

Для отправки в службу поддержки VMware можно собрать пакет файлов журнала. Этот пакет можно получить на странице настройки соединителя.

Проверка журналов ошибок обновления

Чтобы устранить ошибки, которые произошли во время обновления, проверьте журналы ошибок. Файлы журналов обновлений находятся в каталоге `/opt/vmware/var/log`.

Если возникли какие-либо ошибки, после обновления соединитель может не запускаться.

Процедура

1. Выполните вход на устройство соединителя.
2. Перейдите в каталог `/opt/vmware/var/log`.
3. Откройте файл `update.log` и просмотрите сообщения об ошибках.
4. Устраните ошибки и повторно запустите команду обновления. Команда обновления возобновляет работу с той точки, на которой она остановилась.

Примечание Кроме того, можно выполнить восстановление из моментального снимка и запустить обновление еще раз.

Выполнение отката к моментальному снимку соединителя

Если соединитель не запускается надлежащим образом после обновления и невозможно устранить эту проблему, проверив журналы ошибок обновления и запустив команду обновления еще раз, можно выполнить откат к предыдущему экземпляру соединителя.

Процедура

- ◆ Восстановите соединитель из одного из моментальных снимков, выполненных в качестве резервной копии оригинального экземпляра соединителя. Для получения дополнительной информации см. документацию vSphere.

Сбор пакета файлов журнала

Для отправки в службу поддержки VMware можно собрать пакет файлов журнала. Этот пакет можно получить на странице настройки соединителя.

В пакет включаются перечисленные ниже файлы журнала.

Таблица 4-9. Файлы журнала

Компонент	Расположение файла журнала	Описание
Журналы Apache Tomcat (catalina.log)	/opt/vmware/horizon/workspace/logs/catalina.log	Apache Tomcat записывает сообщения, не записанные в другие файлы журнала.
Журналы конфигулятора (configurator.log)	/opt/vmware/horizon/workspace/logs/configurator.log	Запросы, поступающие в конфигулятор от клиента REST и веб-интерфейса пользователя.
Журналы соединителя (connector.log)	/opt/vmware/horizon/workspace/logs/connector.log	Запись каждого запроса, полученного из веб-интерфейса. Каждая запись журнала включает также URL-адрес, временную метку и исключения запроса. Действия по синхронизации не вносятся в журнал.

Процедура

1. Войдите на страницу настройки соединителя по адресу <https://connectorURL:8443/cfg/logs>.
2. Нажмите кнопку **Подготовить пакет журналов**.
3. Загрузите пакет и отправьте его в службу поддержки VMware.

Сценарий: настройка ссылки Active Directory для обеспечения высокой доступности vRealize Automation

Администратору арендатора необходимо настроить Active Directory через подключение каталога LDAP для поддержки проверки подлинности пользователя и обеспечения развертывания высокой доступности vRealize Automation.

Каждое устройство vRealize Automation содержит соединитель, который поддерживает проверку подлинности пользователей, хотя для обеспечения синхронизации каталога обычно настроен только один соединитель. В качестве соединителя синхронизации можно выбрать любой соединитель. Для поддержки высокой доступности службы управления каталогами необходимо настроить второй соединитель,

соответствующий второму устройству vRealize Automation, который подключается к поставщику удостоверений и указывает на ту же самую службу Active Directory. При использовании такой конфигурации, если одно устройство выходит из строя, второе принимает на себя управление процессом проверки подлинности пользователей.

В среде с высокой доступностью все узлы должны обслуживать один и тот же набор каталогов Active Directory, пользователей, методов проверки подлинности и т. д. Наиболее простым способом реализации такой конфигурации является применение поставщика удостоверений в кластере путем настройки узла подсистемы балансировки нагрузки в качестве узла поставщика удостоверений. Благодаря такой конфигурации все запросы на проверку подлинности направляются в подсистему балансировки нагрузки, которая затем отправляет их на один из соединителей.

Необходимые условия

- Установите распределенное развертывание vRealize Automation с соответствующей подсистемой балансировки нагрузки. См. *Установка vRealize Automation*.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**.
2. Щелкните **Добавить каталог**.
3. Укажите специальные настройки учетной записи Active Directory и примите параметры по умолчанию.

Параметр	Пример вводимых данных
Имя каталога	Добавьте IP-адрес имени домена Active Directory
Соединитель синхронизации	Каждое устройство vRealize Automation содержит соединитель. Используйте любой доступный соединитель.
Базовое имя домена	Введите различающееся имя начальной точки для поиска сервера каталогов. Например, cn=users,dc=corp,dc=local .
Имя домена привязки	Введите полное различающееся имя, включая обычное имя, учетной записи пользователя Active Directory с разрешениями на поиск пользователей. Например, cn=config_admin infra,cn=users,dc=corp,dc=local .
Пароль имени домена привязки	Введите пароль Active Directory для учетной записи, с помощью которой можно искать пользователей.

4. Щелкните **Проверить подключение**, чтобы проверить подключение к настроенному каталогу.

При сбое подключения проверьте значения во всех полях и при необходимости обратитесь к системному администратору.

5. Нажмите **Сохранить и Далее**.

Откроется страница «Выбор доменов» со списком доменов.

6. Выберите домен по умолчанию и нажмите кнопку **Далее**.

7. Убедитесь, что имена атрибутов сопоставлены с соответствующими атрибутами Active Directory. В противном случае в раскрывающемся меню выберите правильный атрибут Active Directory. Нажмите кнопку **Далее**.

8. Выберите группы и пользователей для синхронизации.

- а) Щелкните значок **Добавить** (+).
- б) Введите домен пользователя и щелкните элемент **Поиск групп**.
Например, **cn=users,dc=corp,dc=local**.
- в) Установите флажок **Выбрать все**.
- г) Нажмите **Выбрать**.
- д) Нажмите кнопку **Далее**.
- е) Щелкните +, чтобы добавить дополнительных пользователей. Например, введите **CN=username,CN=Users,OU=myUnit,DC=myCorp,DC=com**.

Чтобы удалить пользователей, щелкните +. Таким образом, создается фильтр, позволяющий исключить некоторые типы пользователей. Вы выбираете атрибут пользователя для фильтрации, правило запроса и значение.

- ж) Нажмите кнопку **Далее**.

9. Посмотрите на странице, сколько пользователей и групп синхронизируются с каталогом, и щелкните команду **Синхронизировать каталог**.

Процесс синхронизации каталогов занимает некоторое время, но проходит в фоновом режиме, и вы можете продолжать работать.

10. Настройте второй соединитель для поддержки высокой доступности.

- а) Войдите в подсистему балансировки нагрузки для развертывания vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

URL-адрес подсистемы балансировки нагрузки — *<адрес подсистемы балансировки нагрузки>/vcac/org/tenant_name*.

- б) Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.

- в) Щелкните поставщика удостоверений, который в настоящее время используется для вашей системы.

Появляются существующий каталог и соединитель, которые обеспечивают базовое управление учетными данными для вашей системы.

- г) Щелкните раскрывающийся список **Добавить соединитель** и выберите соединитель, который соответствует дополнительному устройству vRealize Automation.

- д) Введите соответствующий пароль в текстовом поле **Пароль имени домена привязки**, которое появляется при выборе соединителя.

- е) Щелкните **Добавить соединитель**.
- ж) Измените имя узла для указания на подсистему балансировки нагрузки.

Результаты

Корпоративный каталог Active Directory подключен к vRealize Automation. Управление каталогами настроено для обеспечения высокой доступности.

Следующие шаги

Для обеспечения усиленной безопасности можно настроить двунаправленную доверенную связь между поставщиком удостоверений и Active Directory. См. раздел [Настройка двунаправленных отношений доверия между vRealize Automation и Active Directory](#).

Настройка внешних соединителей для проверки подлинности с помощью смарт-карты и сторонних поставщиков удостоверений в vRealize Automation

Системному администратору необходимо настроить внешний соединитель для развертывания vRealize Automation с помощью консоли управления каталогами при использовании сторонних поставщиков удостоверений, таких как Kerberos, или проверки подлинности с помощью смарт-карты.

Управление каталогами поддерживает несколько поставщиков удостоверений и кластеров соединителей для каждого настроенного экземпляра Active Directory. Чтобы использовать проверку подлинности с помощью смарт-карты или стороннего поставщика удостоверений, можно настроить один внешний соединитель или кластер соединителей с соответствующим поставщиком удостоверений вне подсистемы балансировки нагрузки, в которой настроено сквозное подключение SSL. Дополнительные сведения см. в разделе [Управление соединителями и кластерами соединителей](#).

Дополнительные сведения об обновлении внешнего соединителя см. в разделе [Обновление внешних соединителей для управления каталогами](#).

Проверка подлинности с помощью смарт-карты поддерживает различные варианты конфигурации сертификата. См. раздел [Настройка сертификата или адаптера смарт-карт для использования с Directories Management](#).

Необходимые условия

- Настройте соответствующее подключение Active Directory для развертывания vRealize Automation.
- Загрузите файл в формате OVA, необходимый для настройки соединителя, используя ссылку [Средства и комплект SDK VMware vRealize Automation](#).

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Создание маркера активации соединителя

Прежде чем развернуть виртуальное устройство соединителя, которое будет использоваться для проверки подлинности с помощью смарт-карт, необходимо создать код активации для нового соединителя, используя консоль vRealize Automation. Код активации позволяет создать связь между управлением каталогами и соединителем.

2. Развертывание файла OVA соединителя

После загрузки файла OVA соединителя его можно развернуть с помощью клиента VMware vSphere Client или vSphere Web Client.

3. Настройка параметров соединителя

После развертывания файла OVA соединителя необходимо запустить мастер настройки, чтобы активировать устройство и задать пароли администратора.

4. Использование центра открытых сертификатов

При установке службы управления каталогами создается сертификат SSL по умолчанию. В целях тестирования можно использовать сертификат по умолчанию, но для производственной среды нужно создать и установить коммерческие сертификаты SSL.

5. Создание поставщика удостоверений рабочей области

Необходимо создать поставщика удостоверений рабочей области, который будет использовать внешний соединитель.

6. Настройка проверки подлинности на основе сертификата и правил политики доступа по умолчанию

Для Active Directory и домена vRealize Automation необходимо настроить внешний соединитель.

Создание маркера активации соединителя

Прежде чем развернуть виртуальное устройство соединителя, которое будет использоваться для проверки подлинности с помощью смарт-карт, необходимо создать код активации для нового соединителя, используя консоль vRealize Automation. Код активации позволяет создать связь между управлением каталогами и соединителем.

Можно настроить один соединитель или кластер соединителей. Если нужно использовать кластер соединителей, выполните описанную процедуру снова для каждого необходимого соединителя.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**.
2. Введите имя для нового соединителя в текстовом поле **Идентификационное имя соединителя**.

3. Нажмите клавишу **ВВОД**.

Код активации для соединителя отобразится в текстовом поле **Код активации соединителя**.

4. Скопируйте код активации, чтобы использовать его при настройке соединителя с помощью файла OVA.

Развертывание файла OVA соединителя

После загрузки файла OVA соединителя его можно развернуть с помощью клиента VMware vSphere Client или vSphere Web Client.

Разверните файл OVA с помощью клиента vSphere Client или vSphere Web Client.

Необходимые условия

- Идентифицируйте DNS-записи и имя узла для развертывания файла OVA соединитель.
- С vSphere Web Client следует использовать браузер Firefox или Chrome. Не используйте Internet Explorer для развертывания файла OVA.
- Загрузите файл в формате OVA, необходимый для настройки соединителя, используя ссылку [Средства и комплект SDK VMware vRealize Automation](#).

Процедура

1. В клиенте vSphere Client или vSphere Web Client выберите **Файл > Развернуть шаблон OVF**.
2. На страницах развертывания шаблона OVF введите данные для развертывания соединитель.

Страница	Описание
Источник	Перейдите к расположению пакета OVA или введите допустимый URL-адрес.
Сведения о шаблоне OVA	Убедитесь, что выбрана правильная версия.
Лицензия	Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и нажмите кнопку Принимаю .
Имя и расположение	Введите имя виртуального устройства. Имя должно быть уникальным в пределах папки иерархии и содержать не более 80 символов. Имена следует вводить с учетом регистра. Выберите расположение для виртуального устройства.
Узел или кластер	Выберите узел или кластер, чтобы запустить развернутый шаблон.
Пул ресурсов	Выберите пул ресурсов.
Хранилище	Выберите расположение, в котором будут храниться файлы виртуальной машины.
Формат диска	Выберите формат диска для файлов. Для производственных сред следует использовать формат «толстой» подготовки . Для оценки и тестирования используйте формат «тонкой» подготовки .
Сопоставление сетей	Сопоставьте сети в вашей производственной среде с сетями в шаблоне OVF.

Страница	Описание
Свойства	<p>а) В поле Часовой пояс выберите правильный часовой пояс.</p> <p>б) Флажок «Программа улучшения качества программного обеспечения» установлен по умолчанию. В рамках этой программы VMware собирает анонимные данные о развертывании, чтобы лучше удовлетворять требованиям пользователей. Снимите флажок, чтобы данные не собирались.</p> <p>в) Введите имя узла в текстовом поле «Имя узла». Если оставить это поле пустым, для поиска имени узла будет использоваться обратный поиск DNS.</p> <p>г) Чтобы настроить статический IP-адрес соединитель, введите адрес шлюза по умолчанию, DNS-сервера, маски сети, а также IP-адрес.</p> <hr/> <p>Важно! Если оставить хотя бы одно поле пустым, включая поле «Имя узла», будет использоваться протокол DHCP.</p> <hr/> <p>Чтобы настроить протокол DHCP, оставьте адресные поля пустыми.</p>
Готово к завершению	Проверьте выбранные параметры и нажмите кнопку Готово .

Развертывание может занять несколько минут в зависимости от скорости сети. Ход выполнения можно просмотреть в соответствующем диалоговом окне.

- После завершения развертывания выберите устройство, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите **Питание > Включить питание**.

Устройство будет инициализировано. Сведения можно просмотреть на вкладке **Консоль**. После завершения инициализации виртуального устройства на экране консоли отобразится версия и URL-адреса, с помощью которых можно войти в мастер настройки для завершения настройки.

Следующие шаги

Используя мастер настройки, необходимо добавить код активации и пароли администрирования.

Настройка параметров соединителя

После развертывания файла OVA соединителя необходимо запустить мастер настройки, чтобы активировать устройство и задать пароли администратора.

Необходимые условия

- Создан код активации для соединителя.
- Убедитесь, что соединитель включен, и известен его URL-адрес.
- Составьте список паролей для администратора соединителя, учетной записи привилегированного пользователя и учетной записи SSH-пользователя.

Процедура

- Чтобы запустить мастер настройки, введите URL-адрес соединителя, который отобразился на вкладке «Консоль» после развертывания файла OVA.
- На экране приветствия нажмите кнопку **Продолжить**.

3. Создайте надежные пароли для учетных записей администратора виртуального устройства соединитель.

Надежные пароли должны состоять не менее чем из 8 символов, и содержать строчные и прописные буквы, а также по крайней мере одну цифру и специальный символ.

Параметр	Описание
Администратор устройства	Создайте пароль для администратора устройства. Имя пользователя — admin . Его нельзя менять. С помощью этой учетной записи и пароля можно входить в службы соединитель, чтобы управлять сертификатами, паролями устройства и конфигурацией системного журнала. Важно! Пароль пользователя admin должен состоять не менее чем из 6 символов.
Привилегированный пользователь	Пароль привилегированного пользователя VMware по умолчанию использовался для установки устройства соединитель. Создайте новый пароль привилегированного пользователя.
учетная запись SSH-пользователя	Создайте пароль для удаленного доступа к устройству соединителя.

4. Нажмите кнопку **Продолжить**.
5. На странице «Активировать соединитель» вставьте код активации и щелкните **Продолжить**.
6. Если используется самозаверяющий сертификат на внутреннем соединителе vRealize Automation, можно получить соответствующий сертификат, выполнив следующую команду на устройстве vRealize Automation: `cat /etc/apache2/server-cert.pem`

Выберите вкладку **Сквозное подключение SSL на подсистеме балансировки нагрузки**, а затем выберите ссылку `/horizon_workspace_rootca.pem`.

После проверки кода активации и установления соединения между службой и экземпляром соединителя настройка соединителя завершена.

Следующие шаги

В службе необходимо настроить среду с учетом своих потребностей. Например, если вы добавили дополнительный соединитель, чтобы синхронизировать два встроенных каталога проверки подлинности Windows, необходимо создать каталог и связать его с новым соединителем.

Использование центра открытых сертификатов

При установке службы управления каталогами создается сертификат SSL по умолчанию. В целях тестирования можно использовать сертификат по умолчанию, но для производственной среды нужно создать и установить коммерческие сертификаты SSL.

Если служба управления каталогами указывает на подсистему балансировки нагрузки, сертификат SSL применяется к этой подсистеме.

При импорте сертификата необходимо поставить флажок **Пометить этот ключ как экспортируемый**.

При создании запроса подписи для пользовательского сертификата необходимо указать только имя сертификата (CN) или имя домена узла центра сертификации.

Необходимые условия

Создайте запрос подписи сертификата и получите действительный подписанный сертификат из центра сертификации. Если ваша организация предоставляет сертификаты SSL, подписанные в центре сертификации, их также можно использовать. У файлов сертификатов должен быть формат PEM.

Процедура

1. Войдите на страницу администрирования устройства соединителя, используя учетную запись администратора, по следующему адресу:
`https://myconnector.mycompany:8443/cfg`
2. В консоли администратора щелкните **Настройки устройства**.
По умолчанию выбрана конфигурация виртуального устройства.
3. Щелкните **Управлять настройками**.
4. Введите пароль пользователя-администратора для сервера VMware Identity Manager.
5. Выполните команду **Установить сертификат**.
6. В разделе «Сквозное подключение SSL» на вкладке **Устройство Identity Manager** выберите пункт **Пользовательский сертификат**.
7. В текстовом поле **Цепочка сертификатов SSL** вставьте имя узла, промежуточные и корневые сертификаты (в таком же порядке).

Сертификат SSL будет использоваться, только если указать всю цепочку сертификатов в правильном порядке. Для каждого сертификата скопируйте все содержимое между линиями и сами линии «-----BEGIN CERTIFICATE-----» и «-----END CERTIFICATE-----».

Убедитесь, что в сертификате содержится полное доменное имя узла.

8. Вставьте закрытый ключ в текстовом поле «Закрытый ключ». Скопируйте все содержимое между «-----BEGIN RSA PRIVATE KEY» и «-----END RSA PRIVATE KEY».
9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Пример. Примеры сертификатов

Пример цепочки сертификатов

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
jIQt9WdR9Vpg3WQT5+C3HU17bUOwvhp/r0+
...
...
W53+O05j5xsxDJfWr1lqBIFF/OkIYCPcyK1
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

Пример цепочки сертификатов

WdR9Vpg3WQT5+C3HU17bUOwvhp/rjlQvt90+

...

...

...

O05j5xsxzDJfWr1lqBIFf/OkiYCPW53+cyK1

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

dR9Vpg3WQTjQvt9W5+C3HU17bUOwvhp/r0+

...

...

...

5j5xsxzDJfWr1lqW53+O0BIFf/OkiYCPcyK1

-----END CERTIFICATE-----

Пример цепочки закрытых ключей

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

jQvtg3WQT5+C3HU17bU9WdR9VpOwvhp/r0+

...

...

...

1lqBIFFW53+O05j5xsxzDJfWr/OkiYCPcyK1

-----END RSA PRIVATE KEY-----

Создание поставщика удостоверений рабочей области

Необходимо создать поставщика удостоверений рабочей области, который будет использовать внешний соединитель.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Поставщики удостоверений**.
2. Выберите **Добавить поставщика удостоверений**.
3. Выберите пункт **Создать поставщика удостоверений рабочей области** в отобразившемся меню.
4. Введите имя поставщика удостоверений в поле **Имя поставщика удостоверений**.
5. Выберите соответствующий каталог пользователей, которые будут использовать этого поставщика удостоверений.

От выбранного каталога зависит, какие соединители будут отображаться для выбора с поставщиком удостоверений.

6. Выберите один или несколько внешних соединителей, настроенных для проверки подлинности с помощью смарт-карт.

Примечание Если для развертывания указано расположение вне подсистемы балансировки нагрузки, введите ее URL-адрес.

7. Выберите сеть, которую нужно использовать для доступа к этому поставщику удостоверений.
8. Нажмите кнопку **Добавить**.

Настройка проверки подлинности на основе сертификата и правил политики доступа по умолчанию

Для Active Directory и домена vRealize Automation необходимо настроить внешний соединитель.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Соединители**.
2. Выберите необходимый соединитель в столбце **Рабочий процесс**.
Выбранный рабочий процесс будет отображаться в текстовом поле **Имя рабочего процесса** на вкладке соединителя **Подробные сведения**, а сведения о типе соединителя — в текстовом поле **Тип соединителя**.
3. Убедитесь, что соединитель связан с необходимым каталогом Active Directory. Для этого следует указать соответствующий каталог в текстовом поле **Связанный каталог**.
4. Введите соответствующее имя домена в текстовом поле **Связанные домены**.
5. Выберите вкладку **Адаптеры проверки подлинности** и включите элемент CertificateAuthAdapter.
6. Настройте проверку подлинности на основе сертификата согласно развертыванию.
См. раздел [Настройка проверки подлинности сертификата для управления каталогами](#).
7. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Политики**.
8. Щелкните **Изменить политику по умолчанию**.
9. Добавьте сертификат в правила политики и сделайте его первым в списке методов проверки подлинности.
Сертификат должен быть первым в списке методов проверки подлинности в правиле политики. В противном случае проверка подлинности на основе сертификата завершится сбоем.

Создание ссылки на Active Directory в нескольких доменах или лесах

Системному администратору необходимо настроить ссылку на Active Directory в нескольких доменах или лесах.

Процедура настройки ссылки на Active Directory в нескольких доменах или лесах по существу одинакова. Для ссылки на среду с несколькими лесами требуется двунаправленное доверие между всеми применимыми доменами.

Необходимые условия

- Установите распределенное развертывание vRealize Automation с соответствующей подсистемой балансировки нагрузки. См. *Установка vRealize Automation*.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Настройте соответствующие домены и леса Active Directory для своего развертывания.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогами > Каталоги**.
2. Щелкните **Добавить каталог**.
3. На странице «Добавить каталог» укажите имя для сервера Active Directory в текстовом поле **Имя каталога**.
4. Выберите **Active Directory (со встроенной проверкой подлинности Windows)** под заголовком **Имя каталога**.
5. Настройте соединитель, синхронизирующий пользователей Active Directory с каталогом VMware Directories Management в разделе «Синхронизация каталогов и проверка подлинности».

Параметр	Описание
Соединитель синхронизации	Выберите соответствующий соединитель для использования в системе. Каждое устройство Устройство vRealize Automation содержит соединитель по умолчанию. Если вам требуется помощь при выборе соединителя, обратитесь к системному администратору.
Проверка подлинности	Нажмите соответствующий переключатель, чтобы обозначить, выполняет ли выбранный соединитель проверку подлинности.
Атрибут поиска каталогов	Выберите соответствующий атрибут учетной записи, который содержит имя пользователя.

В зависимости от конфигурации развертывания для использования будут доступны один или несколько соединителей.

6. Введите соответствующие учетные данные домена присоединения в текстовых полях **Имя домена**, **Имя администратора домена** и **Пароль администратора домена**.

Например, можно ввести что-то подобное: **Имя домена**: `hs.trcint.com`, **Имя администратора домена**: `devadmin`, **Пароль администратора домена**: `xxxx`.

7. В разделе **Сведения о привязке пользователя** введите соответствующие учетные данные Active Directory (со встроенной проверкой подлинности Windows), чтобы упростить синхронизацию каталогов.

Параметр	Описание
Имя UPN пользователя привязки домена	Введите имя участника-пользователя для пользователя, который может выполнить проверку подлинности домена. Например, UserName@example.com.
Пароль имени домена привязки	Введите пароль пользователя привязки.

8. Нажмите **Сохранить и Далее**.

Появляется страница «Выбрать домены» со списком доменов.


9. Отметьте флажками соответствующие строчки, чтобы выбрать необходимые домены для развертывания системы.

10. Щелкните **Далее**.

11. Убедитесь, что имена атрибутов каталога Directories Management сопоставляются с нужными атрибутами Active Directory.

Если имена атрибутов каталога сопоставлены неправильно, выберите нужный атрибут Active Directory в раскрывающемся меню.

12. Нажмите кнопку **Далее**.

13. Щелкните , чтобы выбрать группы, которые должны синхронизироваться из Active Directory с каталогом.

Если при добавлении группы Active Directory ее участников нет в списке пользователей, они будут добавлены.

Примечание Система проверки подлинности пользователей Directories Management импортирует данные из Active Directory при добавлении групп и пользователей, при этом быстродействие системы ограничивается возможностями Active Directory. В результате операции импорта могут продолжаться очень долго в зависимости от количества добавляемых пользователей и групп. Для уменьшения вероятности появления задержек или проблем сократите количество групп и пользователей и выберите только те из них, которые требуются для работы системы vRealize Automation. При уменьшении производительности системы или возникновении ошибок закройте все ненужные приложения и убедитесь, что для службы Active Directory в системе выделен соответствующий объем памяти. Если проблема не исчезает, увеличьте соответствующим образом объем памяти, выделенной для Active Directory. Для систем с большим количеством пользователей и групп может понадобиться увеличить объем памяти, выделенной Active Directory, до 24 Гб.

14. Щелкните **Далее**.

15. Щелкните **+**, чтобы добавить дополнительных пользователей. Например, введите **CN=username,CN=Users,OU=myUnit,DC=myCorp,DC=com**.

Для исключения пользователей щелкните **+**, чтобы создать фильтр для исключения некоторых типов пользователей. Вы выбираете атрибут пользователя для фильтрации, правило запроса и значение.

16. Щелкните **Далее**.
17. Посмотрите на странице, сколько пользователей и групп синхронизируются с каталогом.
Если нужно изменить пользователей и группы, щелкните ссылки «Изменить».
18. Щелкните **Отправить в Workspace**, чтобы начать синхронизацию с каталогом.

Следующие шаги

Настройка групп и ролей пользователей

Администраторы арендатора создают бизнес-группы и настраиваемые группы, а также предоставляют пользователям права доступа к консоли vRealize Automation.

Назначение ролей пользователям или группам

Администраторы арендатора предоставляют пользователям права доступа, назначая роли пользователям или их группам.

Чтобы пользователи или группы пользователей могли изменять и запускать процесс, необходимо назначить им разрешения. Если пользователям или группам пользователей назначена роль «Диспетчер выпусков», они могут изменять и запускать процесс. Если пользователям или группам пользователей назначена роль «Инженер выпусков», они могут запускать процесс. Дополнительную информацию см. в руководстве *Использование vRealize Code Stream*.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Пользователи и группы > Пользователи и группы каталога**.
2. Введите имя пользователя или группы в поле **Поиск** и нажмите клавишу ВВОД.
Не используйте в имени знак @, обратную косую черту (\) или косую черту (/). Чтобы оптимизировать поиск, введите полностью имя пользователя или группы в формате «пользователь@домен».
3. Щелкните имя пользователя или группы, которым необходимо назначить роли.
4. Выберите одну или несколько ролей в списке «Добавление ролей для этого пользователя».
В списке «Полномочия, предоставленные выбранными ролями» перечислены предоставляемые полномочия.

5. (дополнительно) Нажмите кнопку **Далее**, чтобы просмотреть дополнительные сведения о пользователе или группе.
6. На вкладке **Общие** страницы **Сведения о пользователе** прокрутите список ролей, чтобы добавить пользователя.
 - а) Чтобы дать пользователю разрешения на изменение и запуск процесса установите флажок **Диспетчер выпусков**.
 - б) Чтобы дать пользователю разрешения на запуск процесса установите флажок **Инженер выпусков**.
7. Щелкните **Обновить**.

Результаты

Пользователи, вошедшие в службу vRealize Automation, должны выйти и войти обратно в vRealize Automation, прежде чем переходить на страницы, к которым они получили доступ.

Следующие шаги

При необходимости можно создавать собственные настраиваемые группы из пользователей и групп в подключениях Active Directory. См. раздел [Создание настраиваемой группы](#).

Создание настраиваемой группы

Администраторы арендатора могут создавать настраиваемые группы, объединяя другие настраиваемые группы, группы хранилища удостоверений и отдельных пользователей хранилища удостоверений. Настраиваемые группы обеспечивают более детальный контроль над доступом в vRealize Automation, чем бизнес-группы, которые соответствуют бизнес-подразделению, отделу или другому организационному подразделению.

Настраиваемые группы позволяют предоставлять права доступа для задач более избирательно, чем стандартные назначения групп vRealize Automation. Например, можно создать настраиваемую группу, чтобы разрешить администраторам арендаторов управлять разрешениями для конкретных пользователей в рамках арендатора.

Настраиваемым группам можно назначать роли, но это не всегда обязательно. Например, вы можете создать настраиваемую группу "Утверждающие спецификаций компьютеров", которая будет использоваться для предварительного подтверждения компьютеров. Также можно создавать настраиваемые группы для сопоставления бизнес-групп и централизованного управления всеми группами. В таких случаях роли назначать не нужно.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Пользователи и группы > Настраиваемые группы**.
2. Щелкните значок **Добавить** (+).

3. В текстовом поле **Имя новой группы** введите имя группы.

Имена настраиваемых групп не должны содержать такие сочетания символов, как точка с запятой (;), за которой стоит знак равенства (=).

4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание новой группы** введите описание.

5. Выберите одну или несколько ролей в списке «Добавление ролей для этой группы».

В списке «Полномочия, предоставленные выбранными ролями» перечислены предоставляемые полномочия.

6. Нажмите кнопку **Далее**.

7. Добавьте пользователей и группы, чтобы создать настраиваемую группу.

а) Введите имя пользователя или группы в поле **Поиск** и нажмите клавишу ВВОД.

Не используйте в имени знак @, обратную косую черту (\) или косую черту (/). Чтобы оптимизировать поиск, введите полностью имя пользователя или группы в формате «пользователь@домен».

б) Выберите пользователя или группу, которых нужно добавить в настраиваемую группу.

8. Нажмите кнопку **Добавить**.


Результаты

Пользователи, вошедшие в службу vRealize Automation, должны выйти и войти обратно в vRealize Automation, прежде чем переходить на страницы, к которым они получили доступ.

Динамическое добавление пользователей с настраиваемыми группами и правилами

В развернутую систему можно добавлять пользователей vRealize Automation без доступа к Active Directory, используя моментальную регистрацию пользователей. Для применения моментальной регистрации новых пользователей необходимо создать правила заполнения соответствующих настраиваемых групп.

При первоначальном входе в систему динамически добавляемые пользователи динамически назначаются участниками группы на базе правил, которые создаются на странице мастера «Расширенные параметры участия в группе». После первоначального входа в систему можно назначать членство в группе в обычном режиме. На этой странице, которая является второй страницей мастера, содержатся четыре поля выбора для создания правил, базирующихся на различных критериях, которые определяют динамически добавляемых пользователей.



Например, в первом поле выбора правил в качестве критерия можно выбрать «Домен», а затем во втором поле выбрать «Совпадает». После этого в третьем поле правил можно указать домен. Выбранные параметры формируют правило, которое описывает пользователей с динамическим участием, связанных с указанным доменом. Третье поле выбора — это поле для ввода произвольной информации, в котором можно указать любую информацию, логически связанную с информацией, указанной в первых двух полях.

Примечание Можно создать несколько правил для заполнения сведений о динамически добавляемых пользователях в соответствии с различными критериями. Если создается несколько правил, то с помощью поля выбора правил **Соответствие**, расположенного над основными полями правил, можно указать, должно ли средство vRealize Automation учитывать соответствие какому-либо из этих правил либо всем этим правилам при заполнении сведений о динамически добавляемых пользователях.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Пользователи и группы > Настраиваемые группы** и создайте (либо найдите) соответствующую настраиваемую группу для динамически добавляемых пользователей.

Дополнительные сведения см. в разделе [Создание настраиваемой группы](#).

2. Нажмите кнопку **Расширенные параметры участия**.
При необходимости на странице можно добавить отдельных пользователей.
3. Нажмите кнопку **Далее** для просмотра страницы «Групповые правила».
4. В трех основных полях выбора правил, расположенных под полем **Соответствие**, нажмите стрелки вниз и введите информацию для активации раскрывающихся меню, с помощью которых можно создать нужное правило.
5. С помощью полей выбора правил создайте одно или несколько правил, соответствующих вашей конфигурации пользователей.

6. (дополнительно) Если создается несколько правил, то с помощью поля выбора правил **Соответствие** можно указать, как средство vRealize Automation должно обрабатывать эти правила.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Чтобы исключить пользователей из группы, найдите и добавьте этих пользователей на страницу «Исключение пользователей из группы».
9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. Проверьте конфигурацию группы на странице «Проверка» и нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить и применить правила и конфигурации.

Результаты

Динамически добавляемые пользователи будут добавляться в соответствии с созданными правилами.

Создание бизнес-группы

Бизнес-группы применяются для связывания набора служб и ресурсов с группой пользователей. Часто эти группы соответствуют бизнес-подразделению, отделу или иным организационным единицам. Благодаря созданию бизнес-группы можно настроить резервирования и предоставлять пользователям право на подготовку элементов каталога служб для участников бизнес-группы.

К роли бизнес-группы можно добавить несколько отдельных пользователей поочередно или одновременно. Чтобы сделать последнее, нужно добавить к роли группу хранилища удостоверений или настраиваемую группу. Например, можно создать настраиваемую группу «Команда поддержки продаж» и добавить ее к роли поддержки. Использовать можно также существующие пользовательские группы хранилища удостоверений. Выбранные вами пользователи и группы должны быть допустимыми в хранилище удостоверений.

Для поддержки интеграции vCloud Director участники бизнес-группы vRealize Automation должны также быть членами организации vCloud Director.

После того как администратор арендатора создаст бизнес-группу, менеджер бизнес-группы получает разрешение на изменение своего адреса электронной почты и участников группы. Администратор арендатора может изменять значения всех параметров.

Эта процедура предполагает, что компонент Инфраструктура как услуга установлен и настроен.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Если необходимо добавить компьютеры, созданные членами бизнес-группы, к конкретной организационной единице Active Directory, настройте соответствующую политику Active Directory. См. раздел [Создание политики Active Directory](#). Эту политику можно настроить и применить при создании бизнес-группы. Кроме того, политику можно добавить позднее.
- Если для группы требуется предоставить префикс компьютера по умолчанию, который добавляется к началу имени подготовленного компьютера, запросите этот префикс у администратора структуры. См. раздел [Настройка префиксов компьютеров](#). Префиксы компьютеров не применяются к запросам Все как услуга.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Пользователи и группы > Бизнес-группы**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Настройте сведения о бизнес-группе.

Параметр	Описание
Имя	Введите имя бизнес-группы.
Описание	Введите описание.
Получатель эл. сообщений диспетчера	Введите один или несколько адресов электронной почты пользователей, которые будут получать оповещения о емкости. Псевдонимы электронной почты не поддерживаются, каждый эл. адрес должен принадлежать определенному пользователю. Отделяйте каждую запись запятой. Например, JoeAdmin@mycompany.com, WeiMgr@mycompany.com.
Политика Active Directory	Выберите для бизнес-группы политику Active Directory по умолчанию.

4. Добавьте настраиваемые свойства.
5. Введите имя пользователя или имя настраиваемой группы пользователей и нажмите клавишу ВВОД.

В бизнес-группу можно добавить одного или несколько пользователей либо настраиваемых групп пользователей. Пользователей можно указать прямо сейчас либо создать пустые бизнес-группы и заполнить их позже.

Параметр	Описание
Роль диспетчера групп	Может создавать права и назначать политики подтверждения для группы.
Роль поддержки	Может запрашивать элементы каталога служб и управлять ими от имени других участников бизнес-группы.
Роль пользователя с общим доступом	Может использовать ресурсы и выполнять действия с ресурсами, которые развернуты другими участниками бизнес-группы.
Роль пользователя	Может запрашивать элементы каталога служб, на которые пользователю предоставлены права.

6. Нажмите кнопку **Далее**.

7. Настройте параметры инфраструктуры по умолчанию.

Параметр	Описание
Префикс компьютера по умолчанию	<p>Выберите предварительно настроенный префикс компьютера для бизнес-группы. Этот префикс используется схемами элементов компьютера. Если схема элементов использует префикс по умолчанию и он не указан здесь, префикс компьютера создается на основе имени бизнес-группы. Наилучшим решением будет выбор префикса по умолчанию. Вы можете по-прежнему настраивать схемы элементов с конкретными префиксами или позволять пользователям каталога служб переопределять их, когда они запрашивают схему элементов.</p> <p>В схемах элементов Все как услуга префиксы компьютера по умолчанию не используются. Если вы настраиваете здесь префикс и предоставляете право этой бизнес-группе на схему элементов Все как услуга, это не влияет на процесс подготовки компьютера Все как услуга.</p>
Контейнер Active Directory	<p>Введите контейнер Active Directory. Этот параметр применяется только для подготовки WIM.</p> <p>Для других способов подготовки требуется дополнительная настройка, чтобы добавить подготовленные компьютеры в контейнер AD.</p>

8. Нажмите кнопку **Добавить**.

Результаты

Администраторы структуры могут выделять ресурсы вашей бизнес-группе путем создания резервирования. Менеджеры бизнес-группы могут создавать права для участников бизнес-группы.

Следующие шаги

- Создайте резервирование для своей бизнес-группы с учетом того, где бизнес-группа выполняет подготовку компьютеров. См. раздел [Выбор сценария резервирования](#).
- Если элементы каталога опубликованы и службы существуют, вы можете создать право для участников бизнес-группы. См. раздел [Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий](#).

Устранение неполадок, связанных с низкой производительностью при отображении участников группы

Участники бизнес-группы или настраиваемой группы отображаются медленно при просмотре сведений о группе.

Проблема

При просмотре информации о пользователях в среде с большим количеством пользователей их имена медленно загружаются в интерфейсе пользователя.

Причина

В системах с большой средой Active Directory загрузка имен выполняется медленно.

Решение

- ◆ С целью уменьшения рабочей нагрузки в процессе поиска не добавляйте сотни отдельных участников по имени, а максимально часто используйте группы Active Directory или настраиваемые группы.

Создание дополнительных арендаторов

Как системный администратор вы можете создать дополнительных арендаторов vRealize Automation, чтобы пользователи могли получать доступ к соответствующим приложениям и ресурсам, которые необходимы им для работы.

Арендатор — это группа пользователей со специальными привилегиями, которые работают в пределах экземпляра программного обеспечения. Как правило, арендатор vRealize Automation по умолчанию создается в процессе установки системы и ее начальной настройки. После этого администраторы могут создать дополнительных арендаторов, чтобы пользователи могли осуществлять вход в систему и выполнять свои рабочие задачи. Администраторы могут создать столько арендаторов, сколько требуется для работы системы. При создании арендаторов администраторы должны указать базовую конфигурацию, включая имя, URL-адрес входа в систему, локальных пользователей и администраторов. После ввода основных сведений об арендаторе администратор арендатора должен войти в систему и настроить соответствующее подключение Active Directory с помощью функции управления каталогами на вкладке «Администрирование» консоли vRealize Automation. Кроме того, администраторы арендатора могут применять пользовательскую фирменную символику для арендаторов.

Необходимые условия

Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. (Необязательно) Указание информации об арендаторе

Первый шаг в настройке арендатора — присвоить имя новому арендатору, добавить его в vRealize Automation и создать URL-адрес доступа для конкретного арендатора.

2. (Необязательно) Настройка локальных пользователей

Администратор системы vRealize Automation должен настроить локальных пользователей для каждого применимого арендатора.

3. (Необязательно) Назначение администраторов

В хранилищах удостоверений, которые вы настроили для арендатора, можно назначить одного или нескольких администраторов арендатора и администраторов инфраструктуры как услуги.

Указание информации об арендаторе

Первый шаг в настройке арендатора — присвоить имя новому арендатору, добавить его в vRealize Automation и создать URL-адрес доступа для конкретного арендатора.

Необходимые условия

Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Арендаторы**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
5. Введите уникальный идентификатор для арендатора в текстовом поле **URL-имя**.

Этот URL-маркер используется для добавления идентификатора определенного арендатора в URL-адрес консоли vRealize Automation.

Например, введите **mytenant**, чтобы создать URL-адрес `https://vrealize-appliance-hostname.domain.name/vcac/org/mytenant`.

Примечание В vRealize Automation версии 7.0 и 7.1 URL-адрес арендатора может содержать только строчные символы.

6. (дополнительно) Введите адрес электронной почты в текстовом поле **Контактный адрес эл. почты**.
7. Щелкните элемент **Отправить и перейти далее**.

Настройка локальных пользователей

Администратор системы vRealize Automation должен настроить локальных пользователей для каждого применимого арендатора.

После того как администратор создаст общие сведения для арендатора, вкладка «Локальные пользователи» становится активной, и администратор может указать пользователей, которые могут получать доступ к арендатору. По окончании настройки арендатора локальные пользователи арендатора могут выполнять вход в своих арендаторов для выполнения рабочих заданий.

Примечание После добавления пользователя его конфигурацию нельзя изменить. Если необходимо изменить какой-либо элемент конфигурации пользователя, следует удалить пользователя и создать его заново.

Процедура

1. На вкладке «Локальные пользователи» нажмите кнопку **Добавить**.
2. Введите имена и фамилии пользователей в поля **Имя** и **Фамилия** в диалоговом окне «Сведения о пользователях».
3. Введите адрес электронной почты пользователя в поле **Электронная почта**.
4. Введите идентификатор и пароль для пользователя в полях **Имя пользователя** и **Пароль**.
5. Нажмите кнопку **Добавить**.
6. Повторите эту процедуру для всех локальных пользователей арендатора.

Результаты

Указанные локальные пользователи созданы для арендатора.

Назначение администраторов

В хранилищах удостоверений, которые вы настроили для арендатора, можно назначить одного или нескольких администраторов арендатора и администраторов инфраструктуры как услуги.

Администраторы арендатора отвечают за настройку специальной фирменной символики арендатора, а также за управление хранилищами удостоверений, пользователями, группами, правами и общими схемами элементов в контексте своего арендатора. Администраторы инфраструктуры как услуги отвечают за настройку конечных точек-источников инфраструктуры в IaaS, назначение администраторов структуры и мониторинг журналов инфраструктуры как услуги.

Необходимые условия

- Перед назначением администраторов инфраструктуры как услуги необходимо установить саму инфраструктуру IaaS. Сведения об установке инфраструктуры как услуги в рамках распределенного развертывания см. в разделе [Установка компонентов инфраструктуры как услуги в распределенной конфигурации](#). Сведения об установке инфраструктуры как услуги в рамках минимального развертывания см. в разделе [Установка компонентов инфраструктуры как услуги](#).

Процедура

1. Введите имя пользователя или группы в поле поиска **Администраторы арендатора** и нажмите клавишу ВВОД.

Чтобы быстрее получить результаты, введите полное имя пользователя или группы, например myAdmins@mycompany.domain. Повторите этот шаг, чтобы назначить дополнительных администраторов арендатора.
2. Если установлена инфраструктура как услуга, введите имя пользователя или группы в поле поиска **Администраторы инфраструктуры как услуги (IaaS)** и нажмите клавишу ВВОД.

Чтобы быстрее получить результаты, введите полное имя пользователя или группы, например IaaSAdmins@mycompany.domain. Повторите этот шаг, чтобы назначить дополнительных администраторов инфраструктуры.
3. Нажмите кнопку **Добавить**.

Удаление арендатора

Системный администратор может удалить ненужные арендаторы из vRealize Automation.

При удалении арендатор будет немедленно удален из интерфейса vRealize Automation, но полное его удаление из развертывания может занять несколько часов. Если после удаления арендатора необходимо создать другой арендатор с тем же URL-адресом, подождите несколько часов до полного удаления, прежде чем создавать новый арендатор.

Необходимые условия

Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Арендаторы**.
2. Выберите арендатор, который необходимо удалить.

Не щелкайте действительное имя для выбора арендатора. В этом случае арендатор откроется для изменения.

3. Нажмите кнопку **Удалить**.

Результаты

Арендатор будет удален из развертывания vRealize Automation.

Настройка параметров безопасности в средах с несколькими арендаторами

В средах с несколькими арендаторами можно настраивать доступность объектов безопасности NSX для арендаторов.

При создании объекта безопасности NSX в vRealize Automation для него по умолчанию задается либо глобальная доступность (доступность во всех арендаторах, для которых создано резервирование связанной конечной точки), либо статус «Скрыт» (для всех пользователей, кроме администратора).

Доступность объектов безопасности в различных арендаторах зависит также от того, имеется ли у связанной конечной точки резервирование или политика резервирования в арендаторе.

Средства, с помощью которых настраиваются доступность новых объектов безопасности в арендаторах и особенности функционирования существующих объектов безопасности в средах с несколькими арендаторами после обновления до этой версии vRealize Automation, рассмотрены в следующей теме [Управление доступом к объектам безопасности из арендаторов](#).

Настройка пользовательской фирменной символики

vRealize Automation позволяет применять пользовательскую фирменную символику для страниц входа и приложений арендатора.

Пользовательская фирменная символика позволяет настроить цвета текста и фона, логотипы и название компании, политики конфиденциальности, уведомления об авторских правах и другую актуальную информацию, которая должна отображаться на страницах входа или приложений арендатора.

Пользовательская фирменная символика для страницы входа арендатора

С помощью страницы «Фирменная символика на экране входа» можно применить пользовательскую фирменную символику к странице входа арендатора vRealize Automation.

На страницах входа арендаторов можно использовать фирменную символику vRealize Automation по умолчанию или настроить пользовательскую символику с помощью страницы «Фирменная символика на экране входа». Обратите внимание, что пользовательская фирменная символика применяется одинаково ко всем приложениям арендаторов.

Эта страница позволяет настроить фирменную символику на всех страницах входа арендатора.

На странице «Фирменная символика на экране входа» в области предварительного просмотра отображается фирменная символика, которая используется для входа в арендатор в данный момент.

Примечание После сохранения новой фирменной символики для страницы входа арендатора возможна задержка до пяти минут перед ее отображением на всех страницах входа.

Необходимые условия

Чтобы использовать собственную эмблему или другое изображение для фирменной символики, понадобится соответствующий файл.

Процедура

1. Войдите в службу vRealize Automation от имени системного администратора или администратора арендатора.
2. Откройте вкладку **Администрирование**.
3. Выберите нужные визуальные эффекты, установив соответствующие флажки в разделе «Эффекты». Все эффекты являются дополнительными.
4. Выберите **Фирменная символика > Фирменная символика на экране входа**
5. Нажмите кнопку **Передать** под полем «Эмблема», а затем перейдите в соответствующую папку и выберите файл изображения эмблемы.
6. При необходимости нажмите кнопку **Передать** под полем «Изображение (необязательно)», а затем перейдите в соответствующую папку и выберите дополнительный файл изображения.
7. Если необходимо, введите соответствующие шестнадцатеричные коды в полях **Цвет фона**, **Цвет заголовка**, **Цвет фона кнопки входа** и **Цвет переднего плана кнопки входа**.
При необходимости найдите в Интернете список шестнадцатеричных кодов цвета.
8. Для применения своих параметров нажмите **Сохранить**.

Результаты

Пользователи арендатора будут видеть пользовательскую фирменную символику на страницах входа.

Пользовательская фирменная символика для приложений арендатора

Чтобы применить пользовательскую фирменную символику к приложениям арендатора vRealize Automation, воспользуйтесь страницей «Фирменная символика приложения».

В пользовательских приложениях можно использовать фирменную символику vRealize Automation по умолчанию или настроить пользовательскую символику с помощью страницы «Фирменная символика». Эта страница позволяет настроить фирменную символику в верхнем и нижнем колонтитулах страниц приложений. Обратите внимание, что пользовательская фирменная символика применяется одинаково ко всем пользовательским приложениям.

В нижней части страницы «Фирменная символика приложения» отображается фирменная символика, которая используется в колонтитулах в данный момент.

Необходимые условия

Чтобы использовать собственную эмблему в своей фирменной символике, понадобится файл изображения эмблемы.

Процедура

1. Войдите в службу vRealize Automation от имени системного администратора или администратора арендатора.
2. Откройте вкладку **Администрирование**.
3. Выберите **Фирменная символика > Фирменная символика приложения**
4. Перейдите на вкладку **Заголовок**, если она еще не активна.
5. Чтобы использовать фирменную символику vRealize Automation по умолчанию, установите флажок **Использовать значение по умолчанию**.
6. Чтобы применить пользовательскую фирменную символику, выберите соответствующие значения в полях на вкладках **Заголовок** и **Нижний колонтитул**.
 - а) Нажмите кнопку **Обзор** в поле **Эмблема в заголовке**, затем перейдите в соответствующую папку и выберите файл изображения эмблемы.
 - б) Введите соответствующее имя компании в поле **Название компании**.
Указанное имя отображается, когда пользователь наводит мышь на эмблему.
 - в) Введите соответствующее название в поле **Название продукта**.
Введенное здесь имя отображается в верхнем колонтитуле приложения рядом с эмблемой.
 - г) В поле **Шестнадцатеричное значение цвета фона** введите соответствующий шестнадцатеричный код цвета фона для периметра приложения.
При необходимости найдите в Интернете список шестнадцатеричных кодов цвета.
 - д) В поле **Шестнадцатеричное значение цвета текста** введите соответствующий шестнадцатеричный код цвета текста.
При необходимости найдите в Интернете список шестнадцатеричных кодов цвета текста.
 - е) Нажмите кнопку **Далее**, чтобы активировать вкладку «Нижний колонтитул».
 - ж) Введите нужное уведомление в поле **Уведомление об авторских правах**.

- з) Введите ссылку на уведомление о политике конфиденциальности компании в поле **Ссылка на политику конфиденциальности**.
- и) Введите необходимую контактную информацию компании в поле **Ссылка для связи**.


7. Щелкните **Обновить**, чтобы применить конфигурацию фирменной символики.

Результаты

Пользователи арендатора будут видеть пользовательскую фирменную символику на страницах своих приложений.

Контрольный список для настройки уведомлений

В vRealize Automation можно настроить отправку уведомлений пользователям при наступлении определенных событий. Пользователи могут выбрать, на какие уведомления подписаться, но только для тех событий, для которых включена отправка уведомлений.



Контрольный список для настройки уведомлений позволяет получить общее представление о последовательности шагов, которые необходимо выполнить, чтобы настроить уведомления. В нем также приведены ссылки на описание точек принятия решений и подробные инструкции для каждого шага.

Таблица 4-10. Контрольный список для настройки уведомлений

Задача	Требуемая роль	Сведения
<input type="checkbox"/> Настройка сервера исходящей почты для отправки уведомлений.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Системные администраторы настраивают глобальные серверы по умолчанию. ■ Администраторы арендаторов настраивают серверы для своих арендаторов. 	<p>Сведения о том, как настроить сервер для арендатора в первый раз, см. в разделе Добавление сервера исходящей электронной почты для конкретного арендатора. Если необходимо переопределить глобальный сервер по умолчанию, см. раздел Переопределение сервера исходящей почты системы по умолчанию. Чтобы настроить глобальные серверы по умолчанию для всех арендаторов, см. раздел Создание глобального сервера исходящей электронной почты.</p>
<input type="checkbox"/> (Необязательно.) Настройка сервера входящей почты, чтобы пользователи могли завершать выполнение задачи, отвечая на уведомления.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Системные администраторы настраивают глобальные серверы по умолчанию. ■ Администраторы арендаторов настраивают серверы для своих арендаторов. 	<p>Сведения о том, как настроить сервер для арендатора в первый раз, см. в разделе Добавление сервера входящей электронной почты для конкретного арендатора. Если необходимо переопределить глобальный сервер по умолчанию, см. раздел Переопределение сервера входящей почты системы по умолчанию. Сведения о том, как настроить глобальный сервер по умолчанию для всех арендаторов, см. в разделе Создание глобального сервера входящей электронной почты.</p>
<input type="checkbox"/> При необходимости можно указать дату отправки уведомления по электронной почте до даты окончания срока действия компьютера.	Системный администратор	См. раздел Настройка даты для уведомления электронной почты об истечении срока действия компьютера .
<input type="checkbox"/> Выбор событий vRealize Automation, при наступлении которых пользователям отправляются уведомления. Пользователи могут подписаться только на уведомления о событиях, для которых настроена отправка уведомлений.	Администратор арендатора	См. раздел Настройка уведомлений .

Таблица 4-10. Контрольный список для настройки уведомлений (продолжение)

Задача	Требуемая роль	Сведения
<input type="checkbox"/> (Необязательно.) Настройка шаблонов для уведомлений, отправляемых владельцам компьютеров в связи с событиями, которые касаются их компьютеров, например истечением срока аренды.	Любой пользователь с доступом к подкаталогу \Templates в каталоге установки сервера vRealize Automation (обычно это %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server) может задать шаблоны электронных уведомлений.	См. раздел Настройка шаблонов для автоматической отправки электронной почты в инфраструктуре как услуге .
<input type="checkbox"/> Пользователи будут автоматически подписаны на настроенные уведомления. При необходимости можно предоставить пользователям инструкции по оформлению подписки на включенные уведомления. Пользователи могут по своему усмотрению подписаться только на уведомления, касающиеся их роли.	Все пользователи	См. раздел Подписка на уведомления .

Настройка глобальных почтовых серверов уведомлений

В рамках настройки уведомлений для арендаторов администраторы арендаторов могут добавлять почтовые серверы. Системный администратор может настроить глобальные входящие и исходящие почтовые серверы, которые для арендаторов отображаются как заданные по умолчанию. Если администраторы арендаторов, прежде чем включить уведомления, не переопределяют эти параметры, решение vRealize Automation использует эти глобальные серверы.

Создание глобального сервера входящей электронной почты

Системные администраторы создают глобальный сервер входящей электронной почты для обработки входящих электронных уведомлений, таких как ответы на подтверждения. Можно создать только один сервер входящей электронной почты, который отображается как сервер по умолчанию для всех арендаторов. Если администраторы арендатора, прежде чем включить уведомления, не переопределяют эти параметры, решение vRealize Automation использует этот глобальный сервер.

Необходимые условия

Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Почтовые серверы**.
2. Щелкните значок **Добавить (+)**.
3. Выберите элемент **Электронная почта — Входящая**.

4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. В текстовом поле **Имя** введите имя.
6. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
7. (дополнительно) Установите флажок **SSL**, чтобы использовать SSL для обеспечения безопасности.
8. Выберите протокол сервера.
9. В текстовом поле **Имя сервера** введите имя сервера.
10. В текстовом окне **Порт сервера** введите номер порта сервера.
11. В текстовом окне **Имя папки** введите имя папки для электронных сообщений.
Этот параметр обязателен, только если выбран протокол сервера IMAP.
12. В текстовом поле **Имя пользователя** введите имя пользователя.
13. Введите пароль в текстовом поле **Пароль**.
14. В текстовом поле **Адрес электронной почты** введите адрес, на который смогут отправлять ответ пользователи vRealize Automation.
15. (дополнительно) Выберите элемент **Удалять с сервера**, чтобы удалить с сервера все обработанные электронные сообщения, полученные с помощью службы уведомлений.
16. Выберите, может ли vRealize Automation принимать самозаверяющие сертификаты с почтового сервера.
17. Щелкните элемент **Проверить подключение**.
18. Нажмите кнопку **Добавить**.

Создание глобального сервера исходящей электронной почты

Системные администраторы создают глобальный сервер исходящей электронной почты для обработки исходящих электронных уведомлений. Можно создать только один сервер исходящей электронной почты, который отображается как сервер по умолчанию для всех арендаторов. Если администраторы арендатора, прежде чем включить уведомления, не переопределяют эти параметры, решение vRealize Automation использует этот глобальный сервер.

Необходимые условия

Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Почтовые серверы**.
2. Щелкните значок **Добавить** (+).
3. Выберите элемент **Электронная почта — Исходящая**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. В текстовом поле **Имя** введите имя.

6. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
7. В текстовом поле **Имя сервера** введите имя сервера.
8. Выберите метод шифрования.
 - Щелкните **Использовать SSL**.
 - Щелкните **Использовать TLS**.
 - Чтобы отправить незашифрованные сообщения, выберите значение **Нет**.
9. В текстовом окне **Порт сервера** введите номер порта сервера.
10. (дополнительно) Если на сервере требуется проверка подлинности, установите флажок **Обязательно**.
 - а) В текстовом поле **Имя пользователя** введите имя пользователя.
 - б) В текстовом поле **Пароль** введите пароль.
11. В текстовом поле **Адрес отправителя** введите адрес, vRealize Automation с которого будут отправлять электронные сообщения.

Этот адрес электронной почты должен соответствовать указанному имени пользователя и паролю.
12. Выберите, может ли vRealize Automation принимать самозаверяющие сертификаты с почтового сервера.
13. Щелкните элемент **Проверить подключение**.
14. Нажмите кнопку **Добавить**.

Добавление сервера исходящей электронной почты для конкретного арендатора

Администраторы арендатора могут добавить сервер исходящей электронной почты, чтобы отправлять пользователям уведомления для завершения таких рабочих элементов, как подтверждения.

У каждого арендатора может быть только один сервер исходящей электронной почты. Если системный администратор уже настроил глобальный сервер исходящей электронной почты, см раздел [Переопределение сервера исходящей почты системы по умолчанию](#).

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Если сервер электронной почты требует проверки подлинности, указанный пользователь должен быть настроен в хранилище удостоверений и принадлежать к бизнес-группе.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Уведомления > Почтовые серверы**.
2. Щелкните значок **Добавить (+)**.
3. Выберите элемент **Электронная почта — Исходящая**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. В текстовом поле **Имя** введите имя.
6. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
7. В текстовом поле **Имя сервера** введите имя сервера.
8. Выберите метод шифрования.
 - Щелкните **Использовать SSL**.
 - Щелкните **Использовать TLS**.
 - Чтобы отправить незашифрованные сообщения, выберите значение **Нет**.
9. В текстовом окне **Порт сервера** введите номер порта сервера.
10. (дополнительно) Если на сервере требуется проверка подлинности, установите флажок **Обязательно**.
 - а) В текстовом поле **Имя пользователя** введите имя пользователя.
 - б) В текстовом поле **Пароль** введите пароль.
11. В текстовом поле **Адрес отправителя** введите адрес, vRealize Automation которого будут отправлять электронные сообщения.

Этот адрес электронной почты должен соответствовать указанному имени пользователя и паролю.
12. Выберите, может ли vRealize Automation принимать самозаверяющие сертификаты с почтового сервера.

Этот параметр доступен, только если включено шифрование.

 - Чтобы принимать самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Да**.
 - Чтобы отклонять самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Нет**.
13. Щелкните элемент **Проверить подключение**.
14. Нажмите кнопку **Добавить**.

Добавление сервера входящей электронной почты для конкретного арендатора

Администраторы арендатора могут добавить сервер входящей электронной почты, чтобы пользователи могли отвечать на уведомления для завершения таких рабочих элементов, как подтверждения.

У каждого арендатора может быть только один сервер входящей электронной почты. Если системный администратор уже настроил глобальной сервер входящей электронной почты, см раздел [Переопределение сервера входящей почты системы по умолчанию](#).

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Убедитесь, что указанный пользователь есть в хранилище удостоверений и принадлежит к бизнес-группе.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Уведомления > Почтовые серверы**.

2. Щелкните значок **Добавить** (+).
3. Выберите **Электронная почта — Входящая** и нажмите кнопку **ОК**.
4. Настройте следующие параметры сервера входящей электронной почты.

Параметр	Действие
Имя	Введите имя сервера входящей электронной почты.
Описание	Введите описание сервера входящей электронной почты.
Безопасность	Установите флажок Использовать SSL .
Протокол	Выберите протокол сервера.
Имя сервера	Введите имя сервера.
Порт сервера	Введите номер порта сервера.

5. В текстовом окне **Имя папки** введите имя папки для электронных сообщений.
Этот параметр обязателен, только если выбран протокол сервера IMAP.
6. В текстовом поле **Имя пользователя** введите имя пользователя.
7. Введите пароль в текстовом поле **Пароль**.
8. В текстовом поле **Адрес электронной почты** введите адрес, на который смогут отправлять ответ пользователи vRealize Automation.
9. (дополнительно) Выберите элемент **Удалять с сервера**, чтобы удалить с сервера все обработанные электронные сообщения, полученные с помощью службы уведомлений.
10. Выберите, может ли vRealize Automation принимать самозаверяющие сертификаты с почтового сервера.
Этот параметр доступен, только если включено шифрование.
 - Чтобы принимать самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Да**.
 - Чтобы отклонять самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Нет**.
11. Щелкните элемент **Проверить подключение**.
12. Нажмите кнопку **Добавить**.

Переопределение сервера исходящей почты системы по умолчанию

Если системный администратор настроил сервер исходящей почты системы по умолчанию, администраторы арендатора могут переопределить этот глобальный параметр.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Уведомления > Почтовые серверы**.

2. Выберите сервер исходящей почты.
3. Щелкните элемент **Переопределить глобальные настройки**.
4. В текстовом поле **Имя** введите имя.
5. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
6. В текстовом поле **Имя сервера** введите имя сервера.
7. Выберите метод шифрования.
 - Щелкните **Использовать SSL**.
 - Щелкните **Использовать TLS**.
 - Чтобы отправить незашифрованные сообщения, выберите значение **Нет**.
8. В текстовом окне **Порт сервера** введите номер порта сервера.
9. (дополнительно) Если на сервере требуется проверка подлинности, установите флажок **Обязательно**.
 - а) В текстовом поле **Имя пользователя** введите имя пользователя.
 - б) В текстовом поле **Пароль** введите пароль.
10. В текстовом поле **Адрес отправителя** введите адрес, vRealize Automation которого будут отправлять электронные сообщения.

Этот адрес электронной почты должен соответствовать указанному имени пользователя и паролю.
11. Выберите, может ли vRealize Automation принимать самозаверяющие сертификаты с почтового сервера.

Этот параметр доступен, только если включено шифрование.

 - Чтобы принимать самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Да**.
 - Чтобы отклонять самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Нет**.
12. Щелкните элемент **Проверить подключение**.
13. Нажмите кнопку **Добавить**.

Переопределение сервера входящей почты системы по умолчанию

Если системный администратор настроил сервер входящей почты системы по умолчанию, администраторы арендатора могут переопределить этот глобальный параметр.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Уведомления > Почтовые серверы**.
2. Выберите сервер входящей почты в таблице «Почтовые серверы».
3. Щелкните элемент **Переопределить глобальные настройки**.

4. Введите следующие параметры сервера входящей почты.

Параметр	Действие
Имя	Введите имя сервера входящей почты.
Описание	Введите описание сервера входящей электронной почты.
Безопасность	Установите флажок SSL , чтобы использовать SSL для обеспечения безопасности.
Протокол	Выберите протокол сервера.
Имя сервера	Введите имя сервера.
Порт сервера	Введите номер порта сервера.

5. В текстовом окне **Имя папки** введите имя папки для электронных сообщений.

Этот параметр обязателен, только если выбран протокол сервера IMAP.

6. В текстовом поле **Имя пользователя** введите имя пользователя.

7. Введите пароль в текстовом поле **Пароль**.

8. В текстовом поле **Адрес электронной почты** введите адрес, на который смогут отправлять ответ пользователи vRealize Automation.

9. (дополнительно) Выберите элемент **Удалять с сервера**, чтобы удалить с сервера все обработанные электронные сообщения, полученные с помощью службы уведомлений.

10. Выберите, может ли vRealize Automation принимать самозаверяющие сертификаты с почтового сервера.

Этот параметр доступен, только если включено шифрование.

- Чтобы принимать самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Да**.
- Чтобы отклонять самозаверяющие сертификаты, нажмите кнопку **Нет**.

11. Щелкните элемент **Проверить подключение**.

12. Нажмите кнопку **Добавить**.

Восстановление системных почтовых серверов по умолчанию

Администраторы арендатора, которые переопределяют системные серверы по умолчанию, могут восстанавливать глобальные параметры.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Уведомления > Почтовые серверы**.
2. Выберите почтовые серверы, которые необходимо восстановить.
3. Щелкните элемент **Вернуться к глобальным настройкам**.

4. Нажмите кнопку **Да**.

Настройка уведомлений

Пользователи сами указывают, хотят ли они получать уведомления, а администраторы арендаторов решают, какие события инициируют отправку уведомлений.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Убедитесь, что администратор арендатора или системный администратор настроили сервер исходящей почты. См. [Добавление сервера исходящей электронной почты для конкретного арендатора](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Уведомления > Сценарии**.
2. Выберите нужные уведомления.
3. Щелкните элемент **Активировать**.

Результаты

Пользователи, подписавшиеся на уведомления в разделе настроек, теперь получают их.

Настройка даты для уведомления электронной почты об истечении срока действия компьютера

Можно указать дату отправки уведомления по электронной почте до даты окончания срока действия компьютера.

Можно изменить значение параметра, определяющего количество дней до даты окончания срока действия компьютера, с учетом которой из vRealize Automation отправляется сообщение электронной почты о завершении срока действия. Сообщением электронной почты пользователи уведомляются о дате завершения срока действия компьютера. По умолчанию задана дата за 7 дней до завершения срока действия компьютера.

Процедура

1. Войдите в сервер vRealize Automation, используя учетные данные, обладающие правами администратора.
2. Перейдите к файлу `/etc/vcac/setenv-user` и откройте его.
3. Добавьте в файл следующую строку, чтобы задать количество дней до даты завершения срока действия компьютера. Значение 3 в данном примере означает, что уведомление будет отправлено за три дня до даты завершения срока действия компьютера.

```
VCAC_OPTS="$VCAC_OPTS -Dlease.enforcement.prearchive.notification.days=3"
```

4. Перезапустите службы vCAC на виртуальном устройстве, выполнив следующую команду:

```
service vcac-server restart
```

Следующие шаги

Если используется среда подсистемы балансировки нагрузки высокой доступности, повторите эту процедуру для всех виртуальных устройств в данной среде высокой доступности.

Настройка шаблонов для автоматической отправки электронной почты в инфраструктуре как услуге

Можно настроить отправку уведомлений по электронной почте владельцам компьютеров со сведениями о различных событиях vRealize Automation, которые относятся к их компьютерам.

К числу событий, которые инициируют отправку уведомлений, относятся истечение или скорое истечение срока действия архивации или аренды виртуальных машин.

Сведения о настройке и включении или выключении уведомлений vRealize Automation, отправляемых по электронной почте, см. в следующей статье блога и статьях базы знаний.

- [Настройка параметров электронной почты в vRealize Automation](#)
- [Настройка шаблонов сообщений электронной почты в vRealize Automation \(2088805\)](#)
- [Примеры настройки шаблонов сообщений электронной почты в vRealize Automation \(2102019\)](#)

Подписка на уведомления

Если администраторы настроили уведомления, вы будете автоматически подписаны. Уведомления о событиях могут включать в себя сообщения об успешном выполнении запроса каталога или о необходимости в подтверждении.

Если необходимо подписаться вручную, можно включить уведомления.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation.

Процедура

1. Щелкните элемент **Параметры**.
2. В таблице «Уведомления» установите флажок **Включено** для почтового протокола.
3. Нажмите кнопку **Применить**.
4. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Создание настраиваемого RDP-файла для поддержки подключений RDP для подготовленных компьютеров

Системные администраторы создают настраиваемые файлы протокола удаленного рабочего стола. Эти файлы архитекторы инфраструктуры как услуги используют в схемах элементов для настройки параметров RDP. Можно создать RDP-файл и предоставить разработчикам архитектуры полный путь к нему, чтобы

его можно было включить в схемы элементов. Затем администратор каталога предоставляет пользователям право на использование действий с RDP.

Примечание Если в Internet Explorer включена конфигурация усиленной безопасности, с его помощью нельзя скачать RDP-файлы.

Необходимые условия

Войдите в службу диспетчера инфраструктуры как услуги в качестве администратора.

Процедура

1. Задайте для текущего каталога *<Каталог_установки_vRA>\Rdp*.
2. Скопируйте файл *Default.rdp* и переименуйте его на *Console.rdp* в том же каталоге.
3. Откройте файл *Console.rdp* в редакторе.
4. Добавьте в файл параметры RDP.
Например, **connect to console:i:1**.
5. При работе в распределенной среде войдите в качестве пользователя с правами администратора на узел инфраструктуры как услуги, где установлен компонент «Веб-сайт диспетчера модели».
6. Скопируйте файл *Console.rdp* в каталог *Каталог_установки_vRA\Server\Website\Rdp*.
7. Добавьте настраиваемое свойство *VirtualMachine.Rdp.File* в схему элементов.

Архитекторы инфраструктуры как услуги могут добавлять настраиваемые свойства RDP в схемы элементов компьютеров под управлением Windows, а затем администраторы каталога могут предоставлять пользователям право на использование действия «Подключиться с помощью RDP». См. раздел [Добавление поддержки подключения к удаленному рабочему столу \(RDP\) к схемам элементов компьютера Windows](#).

Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах

Системному администратору нужно определить расположения центров обработки данных в Бостоне и Лондоне, чтобы администраторы структуры смогли применить их к вычислительным ресурсам в каждом центре обработки данных. При создании схем элементов разработчики архитектуры схем элементов могут включить параметр выбора расположения, чтобы при заполнении форм запросов на элементы каталога пользователи могли выбрать место подготовки компьютеров (Бостон или Лондон).

При наличии центра обработки данных в Лондоне и Бостоне нельзя, чтобы пользователи в Бостоне подготавливали компьютеры в инфраструктуре Лондона и наоборот. Чтобы пользователи в Бостоне подготавливали компьютеры в инфраструктуре Бостона, а пользователи Лондона — в инфраструктуре Лондона, необходимо разрешить пользователям выбирать соответствующее расположение для подготовки при запросе компьютеров.



Нельзя отфильтровать расположения центров обработки данных в XML-файле по арендатору или бизнес-группе. В среде с несколькими арендаторами для фильтрации по арендатору или бизнес-группе можно использовать определения свойств. Сведения об использовании определений свойств см. в записи блога [How to use dynamic property definitions](#) (Использование динамических определений свойств).

Процедура

1. Войдите на узел веб-сервера инфраструктуры как услуги, используя учетные данные администратора. Это компьютер, на котором установлен компонент «Веб-сайт» инфраструктуры как услуги.
2. Измените файл `WebSite\XmlData\DataCenterLocations.xml` в каталоге установки сервера Windows (обычно это `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server`).
3. Измените раздел `CustomDataType` файла, чтобы создать записи `Data Name` для каждого расположения.

```
<CustomDataType>
  <Data Name="London" Description="London datacenter" />
  <Data Name="Boston" Description="Boston datacenter" />
</CustomDataType>
```

4. Сохраните файл и закройте его.
5. Перезапустите службу диспетчера.
6. Если есть несколько узлов веб-сервера инфраструктуры как услуги, повторите эту процедуру для каждого избыточного экземпляра.

Результаты

Администратор структуры может применить соответствующие расположения к вычислительным ресурсам, расположенным в каждом центре обработки данных. См. раздел [Сценарий: применение размещения к вычислительному ресурсу при развертываниях в нескольких регионах](#).

Следующие шаги

Можно добавить свойство `Vrm.DataCenter.Location` к схеме элементов или включить в схеме элементов параметр **Отобразить расположение по запросу**, чтобы требовать от пользователя указывать расположение центра обработки данных при запросе подготовки компьютера.

Настройка vRealize Orchestrator

vRealize Orchestrator — это механизм автоматизации и управления, который позволяет расширить vRealize Automation для поддержки Все как услуга и других функций. Можно настроить и использовать сервер vRealize Orchestrator, предварительно настроенный на устройстве vRealize Automation, или можно развернуть vRealize Orchestrator в качестве экземпляра внешнего сервера и настроить для него связь с vRealize Automation.

vRealize Orchestrator помогает администраторам и разработчикам архитектуры разрабатывать сложные задачи автоматизации с помощью конструктора рабочих процессов, а затем получать доступ и выполнять рабочие процессы из vRealize Automation.

vRealize Orchestrator может получать доступ и управлять внешними технологическими комплексами, а также приложениями с помощью подключаемых модулей vRealize Orchestrator.

После настройки vRealize Automation для использования vRealize Orchestrator можно публиковать рабочие процессы Orchestrator в каталоге служб vRealize Orchestrator в рамках управления схемой элементов Все как услуга.

Чтобы запустить рабочие процессы Orchestrator для расширенного управления компьютерами Инфраструктура как услуга, необходимо настроить vRealize Orchestrator как конечную точку.

Привилегии по настройке

Системные администраторы и администраторы арендатора могут настроить решение vRealize Automation, чтобы оно использовало внешний или встроенный сервер vRealize Orchestrator.

Кроме того, системные администраторы могут определять папки рабочих процессов, которые доступны каждому арендатору.

Администраторы арендатора могут настраивать подключаемые модули vRealize Orchestrator в качестве конечных точек.

Роль	Привилегии по настройке, связанные с vRealize Orchestrator
Системные администраторы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настраивают сервер vRealize Orchestrator для всех арендаторов. ■ Определяют папки рабочих процессов vRealize Orchestrator по умолчанию для каждого арендатора.
Администраторы арендатора	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настраивают сервер vRealize Orchestrator для своего собственного арендатора. ■ Добавляют подключаемые модули vRealize Orchestrator в качестве конечных точек.

Настройка встроенного сервера vRealize Orchestrator

Устройство vRealize Automation включает в себя предварительно сконфигурированный экземпляр vRealize Orchestrator. Служба сервера vRealize Orchestrator выполняется по умолчанию, но службу конфигурации следует запустить вручную, чтобы получить доступ к Центру управления.

Необходимые условия

[Развертывание устройства vRealize Automation.](#)

Процедура

1. Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора** или **администратора арендатора**.
2. Выберите **Администрирование > Конфигурация VRO > Конфигурация сервера**.
3. Выберите **Использовать сервер Orchestrator** по умолчанию.

Результаты

Подключения к встроенному серверу vRealize Orchestrator теперь настроены. Папка рабочих процессов **VCAC** и связанные действия служебной программы импортируются автоматически. Папка рабочих процессов **VCAC > ASD** содержит рабочие процессы для настройки конечных точек и создания сопоставлений ресурсов.

Настройка используемой по умолчанию папки рабочего процесса для арендатора

Системные администраторы могут группировать рабочие процессы по разным папкам и затем определять их категории в рамках отдельных арендаторов. Таким образом, системный администратор может предоставить пользователям из разных арендаторов доступ к разным папкам рабочих процессов, находящимся на одном сервере vRealize Orchestrator.

Необходимые условия

Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Расширенные службы > Папка VRO** по умолчанию.
2. Щелкните имя арендатора, который нужно изменить.
3. Просмотрите библиотеку рабочих процессов vRealize Orchestrator и выберите папку.
4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Результаты

Вы задали для арендатора используемую по умолчанию папку рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Следующие шаги

Выполните эту процедуру для всех арендаторов, для которых нужно назначить используемую по умолчанию папку рабочего процесса.

Выполните вход в интерфейс настройки конфигурации vRealize Orchestrator.

Для изменения конфигурации экземпляра vRealize Orchestrator по умолчанию, встроенного в vRealize Automation, необходимо запустить службу настройки конфигурации vRealize Orchestrator и выполнить вход в интерфейс настройки конфигурации vRealize Orchestrator.

В устройстве vRealize Automation служба настройки конфигурации vRealize Orchestrator не запускается по умолчанию. Запуск службы настройки конфигурации vRealize Orchestrator обеспечивает доступ к интерфейсу настройки конфигурации vRealize Orchestrator.

Процедура

1. Запустите службу настройки конфигурации vRealize Orchestrator.
 - а) Войдите в консоль Linux на устройстве vRealize Automation в качестве пользователя root.
 - б) Введите **service vco-configurator start** и нажмите клавишу ВВОД.

2. Подключитесь к URL-адресу vRealize Automation в веб-браузере.

3. Щелкните **Центр управления vRealize Orchestrator**.

Произойдет перенаправление на страницу `https://vra-vd-hostname.domain.name_or_load_balancer_address:8283/vco-controlcenter`.

4. Выполните вход в центр управления vRealize Orchestrator.

Имя пользователя настраивает администратор устройства vRealize Automation.

Выполнение входа в клиент vRealize Orchestrator

Для выполнения общих задач администрирования или изменения и создания рабочих процессов в экземпляре vRealize Orchestrator по умолчанию следует войти в клиент vRealize Orchestrator.

Клиентский интерфейс vRealize Orchestrator предназначен для разработчиков с правами администратора, которые хотят разрабатывать рабочие процессы, действия и другие пользовательские элементы.

Процедура

1. Подключитесь к URL-адресу vRealize Automation в веб-браузере.
2. Щелкните **Клиент vRealize Orchestrator**.

Будет загружен файл с клиентом.
3. Нажмите «Скачать» и следуйте подсказкам.
4. На странице входа в vRealize Orchestrator в текстовом поле **Имя узла** введите IP-адрес или доменное имя устройства vRealize Automation и номер порта по умолчанию **443**.

Например, введите `vrealize_automation_appliance_ip:443`.

5. Войдите, используя имя пользователя и пароль клиента vRealize Orchestrator.

В качестве учетных данных используются имя пользователя и пароль администратора арендатора по умолчанию.

6. В окне **Предупреждение о сертификате** выберите действие для предупреждения о сертификате.

Клиент vRealize Orchestrator обменивается данными с сервером vRealize Orchestrator, используя сертификат SSL. Доверенный центр сертификации не подписывает сертификат во время установки. Предупреждение о сертификате появляется при каждом подключении к серверу vRealize Orchestrator.

Параметр	Описание
Игнорировать	Продолжить использовать текущий сертификат SSL. Предупреждение появится снова при восстановлении подключения к тому же серверу vRealize Orchestrator или при попытке синхронизировать рабочий процесс с удаленным сервером vRealize Orchestrator.
Отмена	Закрыть окно и остановить процесс входа.
Установить этот сертификат и больше не отображать для него предупреждения системы безопасности	Установите этот флажок и нажмите кнопку Игнорировать , чтобы установить сертификат и не получать предупреждения системы безопасности.

Сертификат SSL по умолчанию можно заменить сертификатом, подписанным центром сертификации. Дополнительные сведения об изменении сертификатов SSL см. в разделе *Установка и настройка VMware vRealize Orchestrator*.

Следующие шаги

Можно импортировать пакет, разработать рабочие процессы или настроить права доступа привилегированного пользователя в системе. См. разделы *Использование клиента VMware vRealize Orchestrator* и *Разработка с использованием VMware vRealize Orchestrator*.

Настройка внешнего сервера vRealize Orchestrator

vRealize Automation можно настроить для использования внешнего сервера vRealize Orchestrator.

Системные администраторы могут настраивать сервер vRealize Orchestrator по умолчанию глобально для всех арендаторов. Администраторы арендатора могут настраивать сервер vRealize Orchestrator только для своих арендаторов.

Для подключения к экземплярам внешнего сервера vRealize Orchestrator учетная запись пользователя должна иметь в vRealize Orchestrator разрешения на просмотр и выполнение.

- Проверка подлинности для единого входа. Информация о пользователе передается в vRealize Orchestrator с помощью запроса Все как услуга, и пользователю предоставляются разрешения на просмотр и выполнение для запрашиваемого рабочего процесса.
- Базовая проверка подлинности. Предоставленная учетная запись пользователя должна быть записью участника группы vRealize Orchestrator с разрешениями на просмотр и выполнение или участником группы vcoadmins.

Необходимые условия

- Установите и настройте внешнее устройство vRealize Orchestrator. См. раздел *Установка и настройка vRealize Orchestrator* в информационном центре vRealize Orchestrator на странице https://www.vmware.com/support/pubs/orchestrator_pubs.html.
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора** или **администратора арендатора**.
- Настройка папки рабочего процесса по умолчанию. См. раздел [Настройка используемой по умолчанию папки рабочего процесса для арендатора](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конфигурация сервера**.
2. Щелкните **Использовать внешний сервер Orchestrator**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. В текстовом поле **Узел** введите IP-адрес или имя DNS компьютера, на котором выполняется сервер vRealize Orchestrator.

Примечание Если внешний сервер Orchestrator настроен для работы в режиме кластера, введите IP-адрес или имя узла для виртуального сервера с подсистемой балансировки нагрузки, который распределяет запросы клиентов по всем серверам Orchestrator в кластере.

5. В текстовом поле **Порт** введите номер порта для взаимодействия с внешним сервером vRealize Orchestrator.

По умолчанию для vRealize Orchestrator используется порт 8281.

6. Выберите тип проверки подлинности.

Параметр	Описание
Single Sign-On	<p>Обеспечивает подключение к серверу vRealize Orchestrator с помощью vCenter Single Sign-On.</p> <p>Этот вариант можно применять только в том случае, если вы настроили vRealize Orchestrator и vRealize Automation для использования общего экземпляра службы vCenter Single Sign-On.</p>
Обычная	<p>Обеспечивает подключение к серверу vRealize Orchestrator с помощью имени пользователя и пароля, которые следует ввести в текстовых полях Имя пользователя и Пароль.</p> <p>Вводимая учетная запись должна быть записью участника группы vcoadmins в vRealize Orchestrator или участника группы с разрешениями на просмотр и выполнение.</p>

7. Щелкните элемент **Проверить подключение**.
8. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Вы настроили подключение к внешнему серверу vRealize Orchestrator, а папка рабочих процессов **vcac** и связанные действия служебной программы импортируются автоматически. Папка рабочих процессов **vcac > ASD** содержит рабочие процессы для настройки конечных точек и создания сопоставлений ресурсов.

Следующие шаги

[Выполнение входа в клиент vRealize Orchestrator](#)

Настройка ресурсов

Для таких ресурсов, как конечные точки, резервирования и профили сети можно настроить поддержку определения схемы элементов vRealize Automation и подготовки компьютеров.

Контрольный список для настройки ресурсов инфраструктуры как услуги

Администраторы инфраструктуры как услуги и администраторы структуры настраивают ресурсы инфраструктуры как услуги, чтобы интегрировать существующую инфраструктуру с vRealize Automation и выделить ресурсы инфраструктуры для бизнес-групп vRealize Automation.

Чтобы получить общее представление о последовательности шагов, которые необходимо выполнить для настройки ресурсов инфраструктуры как услуги, воспользуйтесь контрольным списком настройки ресурсов инфраструктуры как услуги.




Таблица 4-11. Контрольный список для настройки ресурсов инфраструктуры как услуги

Задача	Роль vRealize Automation	Сведения
❑ Создание конечных точек инфраструктуры, позволяющих управлять ресурсами с помощью vRealize Automation.	администратор инфраструктуры как услуги	Выбор сценария конечной точки.
❑ Создание группы структур для объединения ресурсов инфраструктуры в группы и назначения одного или нескольких администраторов для управления этими ресурсами в качестве администраторов структуры vRealize Automation.	администратор инфраструктуры как услуги	Создание групп структур.
❑ Настройка префиксов компьютеров, используемых для создания имен компьютеров, подготовленных с помощью vRealize Automation.	Администратор структуры	Настройка префиксов компьютеров.
❑ (Необязательно.) Создание профилей сети для настройки параметров сети подготовленных компьютеров.	Администратор структуры	Создание профиля сети.
❑ Выделение ресурсов инфраструктуры для бизнес-групп (создание резервирований и, при необходимости, профилей резервирования и резервирования хранилищ).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Администратор инфраструктуры как услуги, если он также настроен в качестве администратора структуры ■ Администратор структуры 	Настройка резервирований и их политик.

Настройка конечных точек

Для обмена данными между vRealize Automation и инфраструктурой необходимо создать и настроить конечные точки.

Определения конечных точек подразделяются на категории по типу:

- **Облака**

Категория облака содержит типы конечных точек vCloud Air, vCloud Director, Amazon EC2 и OpenStack

- **управление IP-адресами**

Эта категория доступна, только если в рабочем процессе vRealize Orchestrator был зарегистрирован тип сторонней конечной точки управления IP-адресами (например, Infoblox).

- **Управление**

Эта категория содержит только тип конечной точки vRealize Operations Manager.

- **Сеть и безопасность**

Эта категория содержит прокси-сервер и типы конечных точек NSX.

Конечная точка прокси-сервера может быть связана с конечной точкой Amazon, vCloud Air или vCloud Director.

Конечная точка NSX может быть связана с конечной точкой vSphere.

■ Оркестрация

Эта категория содержит только тип конечной точки vRealize Orchestrator.

■ Хранилище

Эта категория содержит конечную точку NetApp ONTAP.

■ Виртуальные

Эта категория содержит типы конечных точек vSphere, Hyper-V (SCVMM) и KVM (RHEV).

В vRealize Orchestrator можно настроить дополнительные типы конечных точек и использовать их с поддерживаемыми типами конечных точек в vRealize Automation. Выполнять импорт и экспорт конечных точек также можно программным способом.

Сведения о работе с конечными точками после обновления или переноса см. в разделе [Факторы, которые необходимо учитывать при работе с обновленными или перенесенными конечными точками](#).

Выбор сценария конечной точки

Выберите сценарий конечной точки на основании типа конечной точки назначения.

Сведения о доступных параметрах конечной точки см. в разделе [Справочник по параметрам конечных точек](#).

Таблица 4-12. Выбор сценария конечной точки

Конечная точка	Дополнительные сведения
vSphere	Создание конечной точки vSphere
NSX	Создание конечной точки NSX и настройка связи с конечной точкой vSphere
vCloud Air (по подписке или по требованию)	Создание конечной точки vCloud Air
vCloud Director	Создание конечной точки vCloud Director
vRealize Orchestrator	Создание конечной точки vRealize Orchestrator
vRealize Operations	Создание конечной точки vRealize Operations Manager
Сторонние поставщики служб управления IP-адресами	Создание конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами
Microsoft Azure	Создание конечной точки Microsoft Azure
Puppet	Создание конечной точки Puppet
Amazon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создание конечной точки Amazon ■ Добавление типа экземпляра Amazon (дополнительно)
OpenStack	Создание конечной точки OpenStack
Прокси-сервер	Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы

Таблица 4-12. Выбор сценария конечной точки (продолжение)

Конечная точка	Дополнительные сведения
Hyper-V (SCVMM)	Создание конечной точки Hyper-V (SCVMM)
KVM (RHEV)	Справочник по параметрам конечных точек
NetApp ONTAP	<ul style="list-style-type: none"> ■ Компактное хранилище для виртуальной подготовки ■ Справочник по параметрам конечных точек
Hyper-V (автономное решение), XenServer или образец пула Xen	Создание конечной точки Hyper-V, XenServer или пула Xen
Импорт конечных точек	Программный импорт и экспорт конечных точек

Справочник по параметрам конечных точек

С помощью параметров конечных точек задаются расположение и учетные данные для сбора данных и развертывания каталога служб.

Вкладка «Общие»

Для большинства конечных точек vRealize Automation используются следующие параметры. Отдельно отмечены специфические параметры определенных типов конечных точек.

Таблица 4-13. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя конечной точки.
Описание	Введите описание конечной точки.
Адрес	<p>Введите адрес конечной точки, используя специальный формат адреса.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для конечной точки KVM (RHEV) или NetApp ONTAP адрес должен быть задан в одном из следующих форматов: <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>https://полное_доменное_имя</code> ■ <code>https://IP-адрес</code> <p>Например: <code>https://mycompany-kvmrhev1.mycompany.local</code> или <code>netapp-1.mycompany.local</code>.</p> ■ Для конечной точки OpenStack адрес должен быть задан в формате <code>https:// FQDN/powervc/openstack/ service</code>. Например: <code>https://openstack.mycompany.com/powervc/openstack/admin</code>. ■ Для конечной точки OpenStack адрес должен быть задан в одном из следующих форматов: <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>https://полное_доменное_имя:500</code> ■ <code>https://IP-адрес:500</code> ■ Для конечной точки vSphere адрес должен быть задан в формате <code>https://host/sdk</code>. ■ Для конечной точки NSX адрес должен быть задан в формате <code>https://host</code>. ■ Для конечной точки vRealize Orchestrator адрес должен использовать протокол <code>https</code> и содержать полное доменное имя или IP-адрес сервера vRealize Orchestrator, а также номер порта vRealize Orchestrator. Например, <code>https://vrealize-automation-appliance-hostname:443/vco</code>. ■ Для конечной точки vRealize Operations адрес должен быть задан в формате <code>https://host/suite-api</code>.

Таблица 4-13. Настройки вкладки **Общие** (продолжение)

Параметр	Описание
Интегрированные учетные данные	Если будут использоваться интегрированные учетные данные vSphere, вводить имя пользователя и пароль не нужно. Этот параметр применим только к конечным точкам vSphere.
Имя пользователя	Введите имя пользователя с привилегиями администратора, которое вы сохранили для конечной точки, в необходимом для конечной точки формате, как показано в пользовательском интерфейсе.
Пароль	Введите пароль администратора, сохраненный для этой конечной точки.
Проект OpenStack	Введите имя арендатора OpenStack. Этот параметр применим только к конечным точкам OpenStack.
Организация	Если вы являетесь администратором организации, здесь можно ввести название организации vCloud Director. Этот параметр применим только для решения vCloud Director.
Идентификатор ключа доступа	Введите идентификатор ключа Amazon AWS. Этот параметр применим только к конечным точкам Amazon.
Секретный ключ доступа	Введите секретный ключ доступа Amazon AWS. Этот параметр применим только к конечным точкам Amazon.
Порт	Введите номер порта для подключения в адресе конечной точки прокси-сервера. Этот параметр применим только к конечным точкам прокси-серверов.
Приоритет	Введите значение приоритета. Это должно быть целое число, большее или равное 1. Чем меньше данное значение, тем выше приоритет. Значение приоритета связано со встроенным настраиваемым свойством VMware.VCenterOrchestrator.Priority . Этот параметр применим только к конечным точкам vRealize Orchestrator.

Вкладка «Свойства»

Вкладка свойств используется всеми типами конечных точек для сохранения настраиваемых свойств или групп и параметров свойств. Примеры настраиваемых свойств для конкретных типов конечных точек см. в разделе [Настраиваемые свойства, группируемые по функциям](#).

Вкладка «Связь»

В зависимости от связываемой конечной точки можно создать связь с конечной точкой NSX или конечной точкой прокси-сервера. Можно связать конечную точку vSphere с конечной точкой NSX, чтобы назначить параметры NSX конечной точке vSphere. Можно также связать конечную точку vCloud Air, vCloud Director или Amazon с конечной точкой прокси-сервера, чтобы назначить параметры прокси-сервера соответствующей конечной точке vCloud Air, vCloud Director или Amazon.

Проверить подключение

Функцию проверки подключения можно использовать для проверки учетных данных, адреса конечной точки узла, а также сертификата для конечной точки vSphere, NSX или vRealize Operations Manager. См. раздел [Факторы, которые следует учитывать при проверке подключения](#).

Создание конечной точки vSphere

Вы можете создавать конечные точки, чтобы разрешить решению vRealize Automation обмениваться данными со средой vSphere, обнаруживать вычислительные ресурсы, собирать данные и подготавливать компьютеры. При необходимости можно связать параметры NSX с конечной точкой vSphere, выполнив связывание с конечной точкой NSX.

После обновления или переноса конечной точки vSphere, использующей диспетчер NSX, создается новая конечная точка NSX, в которой содержится связь между исходной конечной точкой vSphere и новой конечной точкой NSX.

Если среда vSphere интегрирована с NSX, см. раздел [Создание конечной точки NSX и настройка связи с конечной точкой vSphere](#).

Дополнительные сведения о проверке подключения и доверии для сертификатов см. в разделе [Факторы, которые следует учитывать при проверке подключения](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Следует установить прокси-агент vSphere для управления конечной точкой vSphere, также следует использовать одинаковое имя для конечной точки и агента. Информацию об установке агента см. в статье [Установка и настройка прокси-агента для vSphere](#).
- Если планируется использовать конечную точку vSphere для развертывания виртуальных машин из шаблонов OVF, убедитесь, что для учетных данных установлена привилегия VApp.Import для vSphere в vCenter, связанная с конечной точкой.

Привилегия VApp.Import позволяет выполнить развертывание компьютера vSphere с помощью параметров, импортированных из файла OVF. Сведения об привилегии vSphere можно найти в [документации по комплекту vSphere SDK](#).

Если файл OVF размещен на веб-сайте, см. раздел [Создание конечной точки прокси-сервера для веб-сайта узла OVF](#).

- [Настройка агента vSphere](#).
- Если вы хотите задать дополнительные параметры сети и безопасности NSX для конечной точки vSphere, создайте конечную точку NSX. Создав конечную точку vSphere, вы можете выполнить связывание с конечной точкой NSX. См. раздел [Создание конечной точки NSX и настройка связи с конечной точкой vSphere](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Виртуальный > vSphere**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.

Имя должно соответствовать имени конечной точки, указанной для прокси-агента vSphere во время установки, в противном случае произойдет сбой сбора данных.

4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.

5. В текстовом поле **Адрес** укажите URL-адрес экземпляра vCenter Server.

Тип URL-адреса должен быть такой: **https://имя_узла/sdk** или **https://IP-адрес/sdk**.

Например, **https://vsphereA/sdk**.

6. Введите имя пользователя с правами администратора vSphere и пароль или используйте интегрированные учетные данные vSphere.

Укажите учетные данные, для которых предоставлено разрешение на изменение пользовательских атрибутов.

Формат имени пользователя: *domain\username*.

Выберите **Использовать интегрированные учетные данные**, чтобы использовать учетную запись службы прокси-агента vSphere для подключения к vCenter Server.

Если будут использоваться интегрированные учетные данные vSphere, вводить имя пользователя и пароль не нужно.

7. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
8. (дополнительно) Чтобы настроить параметры сети и безопасности NSX для конечной точки, выберите элемент **Связи** и создайте связь с существующей конечной точкой NSX.

Для создания связи необходима хотя бы одна конечная точка NSX.

9. (дополнительно) Выберите элемент **Проверить подключение**, чтобы проверить учетные данные, адрес конечной точки узла и доверие к сертификату. Одновременно проверяется рабочее состояние службы диспетчера и агента, а также возможность получения данных из конечной точки. При нажатии кнопки **ОК** проверяются те же условия.

Команда **Проверить подключение** возвращает следующие возможные результаты проверки.

- **Ошибка сертификата**

Если сертификат не найден, признан ненадежным или срок его действия истек, отобразится запрос на прием отпечатка сертификата. Если вы не примете отпечаток, конечную точку можно будет сохранить, но подготовка компьютера может быть не выполнена.

- **Ошибка агента**

Связанный агент vSphere не найден. Для успешной проверки требуется запущенный агент.

- **Ошибка узла**

Указанный адрес конечной точки недоступен, или не запущена связанная служба диспетчера. Для успешной проверки требуется запущенная служба диспетчера.

- **Ошибка в учетных данных**

Обнаружено недопустимое сочетание имени пользователя и пароля для конечной точки с указанным адресом.

- **Timeout**

Проверка не завершилась в течение отведенного времени (2 минуты).

Если действие **Проверка подключения** не выполнено, конечную точку можно будет сохранить, но подготовка компьютера может быть не выполнена.

Если возникла проблема с доверенным сертификатом (например, истек срок действия), отобразится запрос на прием отпечатка сертификата.

10. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить конечную точку.

При нажатии кнопки **ОК** проверяются те же условия, что и при действии **Проверка подключения**.

Если выполняется любое из указанных выше условий, выводится сообщение. Если сохранение все же будет выполнено, на экране для пользователя останется сообщение об ошибке.

Результаты

В vRealize Automation собираются данные из конечной точки и обнаруживаются вычислительные ресурсы.

Примечание Не изменяйте имена центров обработки данных vSphere после первоначального сбора данных. Это может привести к сбою подготовки.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Создание конечной точки NSX и настройка связи с конечной точкой vSphere

Можно создать конечную точку NSX и связать ее параметры NSX с существующей конечной точкой vSphere.

После обновления или переноса конечной точки vSphere, использующей диспетчер NSX, создается новая конечная точка NSX, в которой содержится связь между исходной конечной точкой vSphere и новой конечной точкой NSX.

Дополнительные сведения о проверке подключения NSX и доверии для сертификатов см. в разделе [Факторы, которые следует учитывать при проверке подключения](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Следует установить прокси-агент vSphere для управления конечной точкой vSphere, также следует использовать одинаковое имя для конечной точки и агента. Информацию об установке агента см. в статье [Установка и настройка прокси-агента для vSphere](#).
- Настройте параметры сети NSX. См. раздел [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).
- [Создание конечной точки vSphere](#).

В процессе подготовки к использованию возможностей сети, безопасности и балансировки нагрузки NSX в vRealize Automation при использовании учетных данных NSX Manager необходимо использовать учетную запись администратора NSX Manager.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.

2. Выберите **Создать > Сеть и безопасность > NSX**.

3. В текстовом поле **Имя** введите имя.

4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.

5. В текстовом поле **Адрес** укажите URL-адрес экземпляра NSX.

Тип URL-адреса должен быть таким: **https://имя_узла** или **https://IP-адрес**.

Например, **https://nsx-manager.local**.

6. Введите имя пользователя с правами администратора и пароль NSX, сохраненные для конечной точки NSX.

7. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.

8. Чтобы связать параметры сети и безопасности NSX с существующей конечной точкой vSphere, нажмите кнопку **Связи** и выберите существующую конечную точку vSphere.

Перед созданием связи необходимо создать конечную точку vSphere.

Конечную точку NSX можно связать только с одной конечной точкой vSphere. Следствием этого ограничения является невозможность подготовить универсальную сеть по требованию и подключить ее к компьютерам vSphere, подготовленным на разных экземплярах vCenter.

9. (дополнительно) Выберите элемент **Проверить подключение**, чтобы проверить учетные данные, адрес конечной точки узла и доверие к сертификату. Одновременно проверяется рабочее состояние службы диспетчера и агента, а также возможность получения данных из конечной точки. При нажатии кнопки **ОК** проверяются те же условия.

Команда **Проверить подключение** возвращает следующие возможные результаты проверки.

■ Ошибка сертификата

Если сертификат не найден, признан ненадежным или срок его действия истек, отобразится запрос на прием отпечатка сертификата. Если вы не примете отпечаток, конечную точку можно будет сохранить, но подготовка компьютера может быть не выполнена.

■ Ошибка агента

Связанный агент vSphere не найден. Для успешной проверки требуется запущенный агент.

■ Ошибка узла

Указанный адрес конечной точки недоступен, или не запущена связанная служба диспетчера. Для успешной проверки требуется запущенная служба диспетчера.

■ Ошибка в учетных данных

Обнаружено недопустимое сочетание имени пользователя и пароля для конечной точки с указанным адресом.

■ Timeout

Проверка не завершилась в течение отведенного времени (2 минуты).

Если действие **Проверка подключения** не выполнено, конечную точку можно будет сохранить, но подготовка компьютера может быть не выполнена.

Если возникла проблема с доверенным сертификатом (например, истек срок действия), отобразится запрос на прием отпечатка сертификата.

10. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить конечную точку.

При нажатии кнопки **ОК** проверяются те же условия, что и при действии **Проверка подключения**.

Если выполняется любое из указанных выше условий, выводится сообщение. Если сохранение все же будет выполнено, на экране для пользователя останется сообщение об ошибке.

Результаты

В vRealize Automation собираются данные из конечной точки и обнаруживаются вычислительные ресурсы.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Создание конечной точки vCloud Air

Конечную точку vCloud Air можно создать для службы, предоставляемой по требованию или по подписке. При необходимости можно привязать параметры прокси-сервера к конечной точке vCloud Director, выполнив привязку к конечной точке прокси-сервера.

Сведения о консоли управления vCloud Air см. в документации по vCloud Air.

Примечание Резервирования, определенные для конечных точек vCloud Air и конечных точек vCloud Director, не поддерживают использование профилей сети для подготавливаемых компьютеров.

Для конечных точек vCloud Air название организации и имя VDC должны быть идентичными для экземпляра подписки vCloud Air.

Дополнительные сведения о привязке параметров прокси-сервера к конечной точке см. в разделе [Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Убедитесь, что у вас есть права **администратора виртуальной инфраструктуры** для учетной записи службы подписки vCloud Air или учетной записи OnDemand.
- Если необходимо настроить дополнительные параметры безопасности и подключение через прокси-сервер, создайте конечную точку прокси-сервера. Выполнить привязку к конечной точке прокси-сервера можно при создании конечной точки vCloud Director. См. раздел [Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Облако > vCloud Air**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Примите используемый по умолчанию адрес конечной точки vCloud Air, указанный в текстовом поле **Адрес**, или введите новый.

Используемый по умолчанию адрес конечной точки vCloud Air — <https://vca.vmware.com> (как указано в глобальном свойстве Default URL for vCloud Air endpoint).

5. Введите имя и пароль администратора.

Следует использовать учетные данные службы подписки vCloud Air или администратора учетной записи OnDemand.

Формат имени пользователя: *domain\username*.

Укажите учетные данные администратора организации с правами на подключение с помощью VMware Remote Console.

6. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
7. (дополнительно) Чтобы настроить дополнительные безопасные и обязательные подключения через прокси-сервер, выберите элемент **Связи** и создайте связь с существующей конечной точкой прокси-сервера.

Для создания связи необходима хотя бы одна конечная точка прокси-сервера.

8. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

[Создание групп структур](#).

Создание конечной точки vCloud Director

Вы можете создать конечную точку vCloud Director для управления всеми виртуальными центрами данных vCloud Director в вашей среде или создать отдельные конечные точки для управления каждой организацией vCloud Director. При необходимости можно привязать параметры прокси-сервера к конечной точке vCloud Director, выполнив привязку к конечной точке прокси-сервера.

Сведения о виртуальных центрах данных см. в документации по vCloud Director.

Не создавайте автономную конечную точку и конечные точки организации для одного и того же экземпляра vCloud Director.

vRealize Automation использует прокси-агент для управления ресурсами vSphere.

Примечание Резервирования, определенные для конечных точек vCloud Air и конечных точек vCloud Director, не поддерживают использование профилей сети для подготавливаемых компьютеров.

Дополнительные сведения о привязке параметров прокси-сервера к конечной точке см. в разделе [Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Если необходимо настроить дополнительные параметры безопасности и подключение через прокси-сервер, создайте конечную точку прокси-сервера. Выполнить привязку к конечной точке прокси-сервера можно при создании конечной точки vCloud Director. См. [Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Облако > vCloud Director**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. В текстовом поле **Адрес** укажите URL-адрес сервера vCloud Director.
URL-адрес должен относиться к типу *Полное доменное имя* или *IP-адрес*.
Например, <https://mycompany.com>.
5. Введите имя и пароль администратора.
 - Чтобы подключиться к серверу vCloud Director и указать организацию, в которой у пользователя есть роль администратора, используйте учетные данные администратора организации. Используя эти учетные данные, конечная точка может получить доступ только к связанным виртуальным центрам данных организации. Вы можете добавить конечные точки для каждой дополнительной организации в экземпляре vCloud Director, чтобы выполнить интеграцию с решением vRealize Automation.
 - Чтобы предоставить доступ всем виртуальным центрам данных организации в экземпляре vCloud Director, воспользуйтесь учетными данными системного администратора для vCloud Director и не заполняйте текстовое поле **Организация**.
6. Если вы являетесь администратором организации, вы можете ввести имя организации vCloud Director в текстовом поле **Организация**.

Параметр	Описание
Обнаружение всех виртуальных центров данных организации	Если вы реализовали vCloud Director в частном облаке, можно не заполнять текстовое поле Организация , чтобы разрешить приложению обнаруживать все доступные виртуальные центры данных организации.
Отдельные конечные точки для каждого виртуального центра данных организации	В текстовом поле Организация введите имя организации vCloud Director.

Имя в текстовом поле **Организация** совпадает с именем вашей организации vCloud Director, которая может быть также именем вашего виртуального центра данных. Если вы используете Virtual Private Cloud, это имя является уникальным идентификатором в формате M123456789-12345. В выделенном облаке это имя целевого виртуального центра данных.

Для подключения непосредственно к vCloud Director на уровне системы, например без заполнения поля «Организация», требуются учетные данные системного администратора. Если в конечной точке вы указываете организацию, потребуется пользователь с учетными данными администратора данной организации.

Укажите учетные данные с правами на подключение с помощью VMware Remote Console.

- Чтобы управлять всеми организациями с использованием одной конечной точки, укажите учетные данные системного администратора.
- Чтобы управлять виртуальным центром обработки данных каждой организации с использованием отдельных конечных точек, создайте отдельные учетные данные администратора организации для каждого виртуального центра обработки данных.

Не создавайте автономную системную конечную точку и конечные точки организации для одного и того же экземпляра vCloud Director.

7. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
8. (дополнительно) Чтобы настроить дополнительные безопасные и обязательные подключения через прокси-сервер, выберите элемент **Связи** и создайте связь с существующей конечной точкой прокси-сервера.

Для создания связи необходима хотя бы одна конечная точка прокси-сервера.

9. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

[Создание групп структур.](#)

Создание конечной точки Amazon

Вы можете создать конечную точку, чтобы подключиться к экземпляру Amazon. При необходимости можно связать настройки прокси-сервера с конечной точкой Amazon, выполнив связывание с конечной точкой прокси-сервера.

vRealize Automation позволяет использовать несколько типов экземпляров Amazon при создании схем элементов. Сведения о том, как импортировать собственные типы экземпляров, см. в разделе [Добавление типа экземпляра Amazon](#).

Дополнительные сведения о привязке параметров прокси-сервера к конечной точке см. в разделе [Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

- Если необходимо настроить дополнительные параметры безопасности и подключение через прокси-сервер, создайте конечную точку прокси-сервера. При создании конечной точки Amazon можно настроить связь с конечной точкой прокси-сервера. См. раздел [Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.

2. Выберите **Создать > Облако > Amazon EC2**.

3. Введите имя и, при необходимости, описание.

Обычно это имя указывает на учетную запись Amazon, которая соответствует этой конечной точке.

4. Укажите идентификатор ключа доступа административного уровня для конечной точки Amazon.

С идентификатором ключа доступа Amazon должна быть связана только одна конечная точка.

Получить ключ доступа, необходимый для создания конечной точки Amazon, можно двумя способами. Во-первых, можно запросить ключ у пользователя с учетными данными администратора AWS с полным доступом. Во-вторых, можно дополнительно настроить права привилегированного пользователя с помощью политики для администратора AWS с полным доступом. Дополнительную информацию см. в документации Amazon.

5. Укажите секретный ключ доступа для конечной точки Amazon.

6. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.

7. (дополнительно) Чтобы настроить дополнительные безопасные и обязательные подключения через прокси-сервер, выберите элемент **Связи** и создайте связь с существующей конечной точкой прокси-сервера.

Для создания связи необходима хотя бы одна конечная точка прокси-сервера.

8. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

После создания конечной точки vRealize Automation начнет сбор данных из областей Amazon Web Services.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Добавление типа экземпляра Amazon

Вместе с vRealize Automation поставляется несколько типов экземпляров, которые предназначены для использования со схемами элементов Amazon. Администратор может добавлять и удалять типы экземпляров.

Типы экземпляров компьютеров, которыми управляют администраторы инфраструктуры как услуги, доступны разработчикам архитектуры схем элементов, когда они создают или изменяют схемы элементов Amazon. Образы компьютеров Amazon и типы экземпляров Amazon делаются доступными с помощью продукта Amazon Web Services.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Откройте **Инфраструктура > Администрирование > Типы экземпляров**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Добавьте новый тип экземпляра, указав следующие параметры.

Сведения о доступных типах экземпляров Amazon и значениях, которые можно указать для их параметров, см. в документации по Amazon Web Services в разделе *Типы экземпляров EC2 — Amazon Web Services (AWS)* на сайте aws.amazon.com/ec2 и *Типы экземпляров* на сайте docs.aws.amazon.com.

- Имя
- Имя API
- Имя типа
- Название производительности ввода-вывода
- ЦП
- Память (ГБ)
- Хранилище (ГБ)
- Вычислительные модули

4. Щелкните значок **Сохранить** (✓).

Результаты

Когда разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги создают схемы элементов Amazon Web Services, они могут использовать ваши настраиваемые типы экземпляров.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Создание конечной точки прокси-сервера и связывание с конечной точкой облачной службы

Можно создать конечную точку прокси-сервера и связать ее параметры прокси-сервера с конечной точкой vCloud Air, vCloud Director или Amazon.

После обновления или переноса конечной точки vCloud Air, vCloud Director или конечной точки Amazon, использующей диспетчер прокси-сервера, создается новая конечная точка vCloud Air, vCloud Director или Amazon, в которой содержится связь между конечной точкой vCloud Air, vCloud Director или Amazon и новой конечной точкой прокси-сервера.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Создайте конечную точку одного из следующих типов:
 - [Создание конечной точки vCloud Air](#)
 - [Создание конечной точки Amazon](#)
 - [Создание конечной точки vCloud Director](#)

Для связывания конечной точки прокси-сервера необходимо иметь хотя бы одну конечную точку vCloud Air, vCloud Director или Amazon.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Сеть и безопасность > Прокси-сервер**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
5. В текстовом поле **Адрес** укажите URL-адрес установленного прокси-агента.
6. Укажите номер порта, который нужно указывать для подключения к прокси-серверу в текстовом поле **Порт**.
7. Введите имя и пароль администратора.
8. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
9. Чтобы связать параметры прокси-сервера с конечной точкой vCloud Air, vCloud Director или Amazon, нажмите кнопку **Связи** и выберите конечные точки.

Для создания связи необходима хотя бы одна конечная точка vCloud Air, vCloud Director или Amazon.

Конечную точку прокси-сервера можно связать с несколькими конечными точками.

10. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

В vRealize Automation собираются данные из конечной точки и обнаруживаются вычислительные ресурсы.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Создание конечной точки прокси-сервера для веб-сайта узла OVF

Можно создать конечную точку прокси-сервера для использования при импорте файла OVF в компонент компьютера vSphere в схеме элементов или в качестве набора значений для профиля компонента «Образ» при размещении файла OVF на веб-сайте.

Дополнительные сведения по настройке для развертывания OVF см. в разделе [Создание конечной точки vSphere](#) и [Настройка схемы элементов для подготовки из файла OVF](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Сеть и безопасность > Прокси-сервер**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
5. В текстовом поле **Адрес** введите URL-адрес для веб-сайт, на котором размещается файл OVF.
6. В текстовом поле **Порт** укажите номер порта, который нужно использовать для подключения к прокси-серверу.
7. Введите имя и пароль администратора.
8. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Теперь можно использовать конечную точку для определения веб-сайта, на котором необходимо получить OVF. Дополнительные сведения см. в разделе [Определение параметров схемы элементов для компонента vSphere с помощью файла OVF](#) и [Определение набора значений образа для профиля компонента с помощью файла OVF](#).

Создание конечной точки vRealize Orchestrator

Можно создать конечную точку vRealize Orchestrator для подключения к серверу vRealize Orchestrator.

Вы можете настроить несколько конечных точек, чтобы подключиться к разным серверам vRealize Orchestrator, однако для каждой конечной точки нужно задать приоритет.

При выполнении рабочих процессов vRealize Orchestrator vRealize Automation сначала использует конечную точку vRealize Orchestrator с наивысшим приоритетом. Если к ней невозможно подключиться, то устройство переходит к следующей конечной точке с наивысшим приоритетом, пока сервер vRealize Orchestrator не сможет выполнить рабочий процесс.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Оркестрация > vRealize Orchestrator**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Введите URL-адрес с полным квалифицированным именем или IP-адрес сервера vRealize Orchestrator и номер порта vRealize Orchestrator.

Следует использовать транспортный протокол HTTPS. Если порт не указан, используется порт по умолчанию 443.

Чтобы использовать экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию, который содержится в устройстве vRealize Automation, введите

`https://vrealize-automation-appliance-hostname:443/vco`.

5. Укажите свои учетные данные vRealize Orchestrator в текстовых полях **Имя пользователя** и **Пароль**, чтобы подключиться к конечной точке vRealize Orchestrator.

Используемые учетные данные должны иметь разрешения на выполнение любых рабочих процессов vRealize Orchestrator, которые можно вызвать из Инфраструктура как услуга

Чтобы использовать экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию, содержащийся в устройстве vRealize Automation, используйте имя пользователя **`administrator@vsphere.local`** и пароль администратора, указанный при настройке службы единого входа.

6. В текстовом поле **Свойство** введите целое число не меньше 1.
Чем меньше значение, тем выше приоритет.
7. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
8. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка конечных точек vRealize Orchestrator для сети

Если вы используете рабочие процессы vRealize Automation для вызова рабочих процессов vRealize Orchestrator, нужно настроить экземпляр или сервер vRealize Orchestrator в качестве конечной точки.

Сведения о добавлении конечной точки vRealize Orchestrator см. здесь [Создание конечной точки vRealize Orchestrator](#).

Конечную точку vRealize Orchestrator можно связать со схемой элементов нескольких компьютеров, чтобы убедиться, что для запуска всех рабочих процессов vRealize Orchestrator компьютеров, подготовленных с использованием этой схемы элементов, применена эта конечная точка.

vRealize Automation содержит встроенный экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию. Рекомендуется использовать встроенный экземпляр в качестве конечной точки vRealize Orchestrator для выполнения рабочих процессов vRealize Automation в производственной или тестовой среде или создания пилотной версии.

Также рекомендуется использовать эту конечную точку vRealize Orchestrator для запуска рабочих процессов vRealize Automation в производственной среде.

Подключаемый модуль vRealize Orchestrator автоматически устанавливается с vRealize Orchestrator 7.1 или более поздних версий. Отдельно устанавливаемые подключаемые модули vRealize Orchestrator отсутствуют.

Создание конечной точки vRealize Operations Manager

Можно создать конечную точку vRealize Operations Manager для подключения к API пакета узла vRealize Operations Manager.

Дополнительные сведения о проверке подключения vRealize Operations Manager и доверии для сертификатов см. в разделе [Факторы, которые следует учитывать при проверке подключения](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Управление > vRealize Operations Manager**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. В текстовом поле **Адрес** укажите URL-адрес сервера vRealize Operations Manager.
Формат URL-адреса: **https://hostname/suite-api**.
5. Введите свои имя пользователя и пароль vRealize Operations Manager.
6. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
7. (дополнительно) Выберите элемент **Проверить подключение**, чтобы проверить учетные данные, адрес конечной точки узла и доверие к сертификату. Одновременно проверяется рабочее состояние службы диспетчера и агента, а также возможность получения данных из конечной точки. При нажатии кнопки **ОК** проверяются те же условия.

Команда **Проверить подключение** возвращает следующие возможные результаты проверки.

- Ошибка сертификата

Если сертификат не найден, признан ненадежным или срок его действия истек, отобразится запрос на прием отпечатка сертификата. Если вы не примете отпечаток, конечную точку можно будет сохранить, но подготовка компьютера может быть не выполнена.

- Ошибка агента

Связанный агент vSphere не найден. Для успешной проверки требуется запущенный агент.

- Ошибка узла

Указанный адрес конечной точки недоступен, или не запущена связанная служба диспетчера. Для успешной проверки требуется запущенная служба диспетчера.

- Ошибка в учетных данных

Обнаружено недопустимое сочетание имени пользователя и пароля для конечной точки с указанным адресом.

- Timeout

Проверка не завершилась в течение отведенного времени (2 минуты).

Если действие **Проверка подключения** не выполнено, конечную точку можно будет сохранить, но подготовка компьютера может быть не выполнена.

Если возникла проблема с доверенным сертификатом (например, истек срок действия), отобразится запрос на прием отпечатка сертификата.

8. Нажмите кнопку **ОК**.

Создание конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами

Если в vRealize Orchestrator зарегистрирован и настроен тип сторонней конечной точки управления IP-адресами, то в vRealize Automation можно создать конечную точку для этого поставщика управления IP-адресами.

Если вы импортировали пакет vRealize Orchestrator для внешнего решения по управлению IP-адресами и зарегистрировали тип конечной точки управления IP-адресами в vRealize Orchestrator, вы можете выбрать этот тип конечной точки управления IP-адресами при создании конечной точки vRealize Automation.

Примечание В основе этого примера лежит использование подключаемого модуля управления IP-адресами Infoblox, который можно скачать на портале VMware Solution Exchange. Эту процедуру также можно использовать, если создан собственный пакет поставщика управления IP-адресами с помощью комплекта SDK для управления IP-адресами от VMware. Процедура импорта и настройки собственного пакета для управления IP-адресами от стороннего поставщика такая же, как описано в предварительных требованиях.

Первая конечная точка управления IP-адресами для vRealize Automation создается при регистрации типа конечной точки для подключаемого модуля поставщика решений управления IP-адресами в vRealize Orchestrator.

Необходимые условия

- [Получение и импорт пакета стороннего поставщика управления IP-адресами в vRealize Orchestrator.](#)
- [Запустите рабочий процесс для регистрации типа сторонней конечной точки управления IP-адресами в vRealize Orchestrator.](#)
- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Для этого примера создайте конечную точку управления IP-адресами Infoblox, используя тип конечной точки, который был зарегистрирован в vRealize Orchestrator для подключаемого модуля или пакета стороннего поставщика управления IP-адресами.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Управление IP-адресами > Тип конечной точки управления IP-адресами**.

Выберите тип конечных точек внешнего зарегистрированного поставщика управления IP-адресами, например Infoblox. Конечные точки внешнего поставщика управления IP-адресами доступны, только если импортирован сторонний пакет vRealize Orchestrator и выполнены его рабочие процессы для регистрации типа конечных точек.

Для управления IP-адресами Infoblox в списке отображаются только основные типы конечных точек. Типы дополнительных конечных точек управления IP-адресами можно задать с помощью настраиваемых свойств.

Например, выберите тип конечных точек внешнего зарегистрированного поставщика управления IP-адресами **Infoblox NIOS**.

3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. В текстовом поле **Адрес** введите расположение зарегистрированной конечной точки управления IP-адресами, используя формат URL-адреса для данного поставщика, например `https://host_name/name`.

Например, создано несколько конечных точек управления IP-адресами, таких как `https://nsx62-scale-infoblox` и `https://nsx62-scale-infoblox2`, при регистрации типа конечных точек управления IP-адресами в vRealize Orchestrator. Введите основной зарегистрированный тип конечной точки. Чтобы указать одну или несколько дополнительных конечных точек управления IP-адресами, можно использовать настраиваемые свойства для моделирования расширяемых атрибутов, относящихся к данному поставщику решений управления IP-адресами.

5. Введите имя пользователя и пароль для доступа к учетной записи поставщика решений управления IP-адресами.

Учетные данные учетной записи поставщика решений управления IP-адресами необходимы для создания, настройки и редактирования конечной точки при работе в vRealize Automation. vRealize Automation использует учетные данные конечных точек управления IP-адресами для обмена данными с заданным типом конечной точки, например Infoblox, чтобы выделять IP-адреса и выполнять другие операции. Это поведение аналогично использованию учетных данных конечных точек vSphere в vRealize Automation.

6. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте свойства конечных точек, которые имеют значение для данного поставщика решений управления IP-адресами.

Для каждого поставщика решений управления IP-адресами, например Infoblox и Bluecat, используются уникальные расширяемые атрибуты, которые можно моделировать с помощью настраиваемых свойств vRealize Automation. Например, Infoblox использует расширяемые атрибуты, чтобы различать основные и дополнительные конечные точки.

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Создание конечной точки Microsoft Azure

Можно создать конечную точку Microsoft Azure, чтобы упростить подключение с использованием учетных данных между vRealize Automation и развертыванием Azure.

Конечная точка обеспечивает подключение к ресурсу, в данном случае — экземпляру Azure, который можно использовать для создания схем элементов виртуальной машины. У вас должна быть конечная точка Azure, которая будет использоваться как основа схемы элементов для подготовки виртуальных машин Azure. Если используется несколько подписок Azure, необходимы конечные точки для каждого идентификатора подписки.

Либо можно создать подключение Azure непосредственно из vRealize Orchestrator, используя команду «Добавить подключение Azure» в разделе **Библиотека > Azure > Конфигурация** в дереве рабочих процессов vRealize Orchestrator. Для большинства сценариев рекомендуется использовать подключение через конечную точку (как описано здесь).

Конечные точки Azure поддерживаются vRealize Orchestrator и элементами «Все как услуга».

Конечную точку Azure можно создать, удалить и изменить. Обратите внимание: если вы вносите какие-либо изменения в существующую конечную точку и не выполняете в течение нескольких часов никаких обновлений на портале Azure через новое подключение, необходимо перезапустить службу vRealize Orchestrator, выполнив команду `service vco-service restart`. Если этого не сделать, могут возникнуть ошибки.

Необходимые условия

- Настройте экземпляр Microsoft Azure и получите действующую подписку Microsoft Azure, позволяющую использовать идентификатор подписки. Подробнее о настройке Azure и получении идентификатора подписки см. в разделе <http://www.vaficionado.com/2016/11/using-new-microsoft-azure-endpoint-vrealize-automation-7-2/>.
- Убедитесь, что в развертывании vRealize Automation есть по крайней мере один арендатор и одна бизнес-группа.
- Создайте приложение Active Directory, как описано в разделе <https://azure.microsoft.com/ru-ru/documentation/articles/resource-group-create-service-principal-portal>.

- Запишите указанную далее информацию, связанную с Azure, так как она понадобится во время настройки конечной точки и схемы элементов.
 - идентификатор подписки
 - идентификатор арендатора
 - имя учетной записи хранилища
 - имя группы ресурса
 - расположение
 - имя виртуальной сети
 - идентификатор клиентского приложения
 - секретный ключ клиентского приложения
 - URN образа виртуальной машины
- Для создания и развертывания облачных приложений для платформы Azure в Китае требуется указать специальные параметры. Дополнительные сведения см. по адресу <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/china/china-get-started-developer-guide>. При создании конечной точки vRealize Automation на платформе Azure для Китая URL-адрес службы, URL-адрес входа и URL-адрес хранилища должны быть указаны следующим образом.
 - URL-адрес службы: `https://management.chinacloudapi.cn`
 - URL-адрес входа: `https://login.chinacloudapi.cn/`
 - URL-адрес хранилища: `https://storage_account_name.blob.core.chinacloudapi.cn/`

Развертывание vRealize Automation Azure поддерживается в некоторых регионах распространения Microsoft Azure. См. раздел [Регионы с поддержкой Azure](#).
- Войдите в vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. На вкладке «Подключаемый модуль» в раскрывающемся меню **Подключаемый модуль** выберите вариант **Подключаемый модуль Azure**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Нажмите кнопку **Далее**.

7. Заполните текстовые поля на вкладке **Сведения** в соответствии с требованиями конечной точки.

Параметр	Описание
Параметры подключения	
Подключение Azure	
Имя подключения	Уникальное имя для подключения к новой конечной точке. Это имя появится в интерфейсе vRealize Orchestrator, чтобы помочь определить конкретное подключение.
Идентификатор подписки Azure	Идентификатор подписки Azure. Идентификатор определяет учетные записи хранения, виртуальные машины и другие ресурсы Azure, к которым вы имеете доступ.
Параметры диспетчера ресурсов	
URI-адрес службы Azure	URI-адрес, который обеспечивает доступ к вашему экземпляру Azure. Значение по умолчанию <code>https://management.azure.com/</code> подходит для многих типичных реализаций.
URI-адрес хранилища Azure	URI-адрес, по которому вы получаете доступ к экземпляру хранилища Azure.
Идентификатор арендатора	Идентификатор арендатора Azure, который должен использоваться конечной точкой.
Идентификатор клиента	Идентификатор клиента Azure, который должен использоваться конечной точкой. Он назначается при создании приложения Active Directory.
Секретный ключ клиента	Ключ, который используется с идентификатором клиента Azure. Этот ключ назначается при создании приложения Active Directory.
URL-адрес для входа	URL-адрес, используемый для доступа к экземпляру Azure. Значение по умолчанию <code>https://login.windows.net/</code> подходит для многих типичных реализаций.
Параметры прокси	
Прокси-узел	Если в компании используется веб-сервер прокси, введите имя узла этого сервера.
Прокси-порт	Если в компании используется веб-сервер прокси, введите номер порта этого сервера.

8. (дополнительно) Выберите элемент «Свойства» и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения настраиваемых свойств.

9. Щелкните элемент **Готово**.

Следующие шаги

Создайте соответствующие группы ресурсов, учетные записи хранения и группы безопасности сети в Azure. Нужно также создать подсистемы балансировки нагрузки, если это необходимо для реализации.

Действие	Параметры
Создание группы ресурсов Azure	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте группу ресурсов с помощью портала Azure. Точные инструкции см. в документации Azure. ■ Используйте соответствующий рабочий процесс vRealize Orchestrator, описанный в разделе Library/Azure/Resource/Create resource group. ■ Создайте и опубликуйте в vRealize Automation схему элементов «Все как услуга», содержащую рабочий процесс vRealize Orchestrator. Вы можете запросить группу ресурсов после того, как свяжите ее со службой и правами. Обратите внимание, что тип ресурса «Группа ресурсов» не поддерживается и не управляется решением vRealize Automation.
Создание учетной записи хранения Azure	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте учетную запись хранения с помощью Azure. Точные инструкции см. в документации Azure. ■ Используйте соответствующий рабочий процесс vRealize Orchestrator, описанный в разделе Library/Azure/Storage/Create storage account. ■ Создайте и опубликуйте в vRealize Automation схему элементов «Все как услуга», содержащую рабочий процесс vRealize Orchestrator. Вы можете запросить учетную запись хранения после того, как свяжите ее со службой и правами.
Создание группы безопасности сети Azure	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте группу безопасности с помощью Azure. Точные инструкции см. в документации Azure. ■ Используйте соответствующий рабочий процесс vRealize Orchestrator, описанный в разделе Library/Azure/Network/Create Network security group. ■ Создайте и опубликуйте в vRealize Automation схему элементов «Все как услуга», содержащую рабочий процесс vRealize Orchestrator. Группу безопасности можно запросить после того, как она будет связана со службой и правами.

Регионы с поддержкой Azure

Развертывание vRealize Automation Azure поддерживается в некоторых регионах распространения Microsoft Azure.

Ниже перечислены регионы, в которых поддерживается развертывание Azure в рамках vRealize Automation.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Восточная Азия | ■ Восточная Австралия |
| ■ Юго-восточная Азия | ■ Юго-восточная Австралия |
| ■ Центральные регион США | ■ Южная Индия |
| ■ Восточный регион США | ■ Центральная Индия |
| ■ Восточный регион США (2) | ■ Восточная Индия |
| ■ Западный регион США | ■ Центральная Канада |
| ■ Западный регион США (2) | ■ Восточная Канада |
| ■ Северо-центральный регион США | ■ Западно-центральный регион США |
| ■ Южно-центральный регион США | ■ Центральная Корея |
| ■ Северная Европа | ■ Южная Корея |
| ■ Западная Европа | ■ Западная Великобритания |
| ■ Западная Япония | ■ Южная Великобритания |
| ■ Восточная Япония | ■ Восточный Китай |
| ■ Южная Бразилия | ■ Северный Китай |

Создание конечной точки Puppet

Конечную точку Puppet можно создать для поддержки добавления компонентов управления конфигурацией Puppet в виртуальные машины vSphere. Эти компоненты позволяют с помощью главного узла Puppet применять управление конфигурацией на виртуальных машинах.

Конечная точка устанавливает соединение с внешним ресурсом (в данном случае — с экземпляром главного узла Puppet). Конечная точка позволяет размещать компоненты управления конфигурацией Puppet в схемах элементов виртуальных машин vSphere. Подготовленные на основе этих схем элементы виртуальные машины содержат агент Puppet, который облегчает управление, выполняемое с помощью связанного главного узла Puppet.

Дополнительные сведения о подключаемом модуле Puppet и демонстрацию его настройки см. в разделе <https://www.youtube.com/watch?v=P-VglzE9o-o>.

Необходимые условия

- Установите решение Puppet Enterprise и настройте его должным образом в своей среде.
- Загрузите и установите подключаемый модуль Puppet версии 3.0 в своем развертывании vRealize Orchestrator. Этот подключаемый модуль можно загрузить отсюда: <https://solutionexchange.vmware.com/store/products/puppet-plugin-for-vrealize-automation>. Сведения о его установке и использовании см. в статье https://docs.puppet.com/pe/latest/vro_intro.html.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. На вкладке «Подключаемый модуль» в раскрывающемся меню **Подключаемый модуль** выберите вариант **Подключаемый модуль Puppet**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.

6. Нажмите кнопку **Далее**.

7. Заполните текстовые поля на вкладке **Сведения** в соответствии с требованиями конечной точки.

Параметр	Описание
Отображаемое имя для данного главного узла Puppet	Имя главного узла Puppet, связанного с подключением конечной точки. Это имя появится в интерфейсе vRealize Orchestrator, чтобы помочь определить конкретное подключение.
Имя узла или IP-адрес	Полное доменное имя или IP-адрес главного узла Puppet, используемого данной конечной точкой.
Порт SSH	Порт, используемый для безопасной связи для данного главного узла Puppet.
Управление доступом на основе ролей (RBAC) и имя пользователя SSH	Имя пользователя при управлении доступом на основе ролей, которое требуется для подключения к главному узлу Puppet.
Пароль для SSH и управления доступом на основе ролей (RBAC)	Имя пользователя при управлении доступом на основе ролей, которое требуется для выполнения безопасной настройки с помощью главного узла Puppet.
Использовать sudo для команд оболочки на этом главном узле?	Установите этот параметр, чтобы администраторы могли использовать команды Sudo на серверах Linux для обеспечения безопасности на виртуальных машинах на базе данной конечной точки.

8. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Теперь в схемы элементов vSphere можно добавить компоненты управления конфигурацией Puppet, чтобы иметь возможность развертывать виртуальные машины vSphere с агентами Puppet.

Создание конечной точки Hyper-V (SCVMM)

Вы можете создавать конечные точки, чтобы разрешить решению vRealize Automation обмениваться данными со средой SCVMM, обнаруживать вычислительные ресурсы, собирать данные и подготавливать компьютеры.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Для управления конечной точкой Hyper-V (SCVMM) необходимо установить и настроить агент DEM. Дополнительные сведения см. в разделе [Требования к SCVMM](#).

Дополнительные сведения см. в статье [Подготовка среды SCVMM](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Виртуальный > Hyper-V (SCVMM)**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.

5. В текстовом поле **Адрес** укажите URL-адрес конечной точки.

URL-адрес должен относиться к типу *Полное доменное имя* или *IP-адрес*.

Например, **mycompany-scvmm1.mycompany.local**.

6. Введите имя и пароль администратора, сохраненные для этой конечной точки.

Если вы до этого не хранили учетные данные, это можно начать делать сейчас.

7. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.

8. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

В vRealize Automation собираются данные из конечной точки и обнаруживаются вычислительные ресурсы.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Создание конечной точки OpenStack

Вы можете создать конечную точку, которая позволит vRealize Automation обмениваться данными с вашим экземпляром OpenStack.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Убедитесь в том, что DEM vRealize Automation установлены на компьютере, который соответствует требованиям, предъявляемым Openstack или PowerVC. См. раздел [Требования OpenStack](#).
- Убедитесь в том, что ваша версия OpenStack поддерживается в настоящее время. См. раздел *Матрица поддержки vRealize Automation*.

Если после обновления или переноса из версии, предшествующей установке vRealize Automation, не выполняется сбор данных для конечных точек OpenStack, то к каждой конечной точке Keystone V3 OpenStack можно добавить настраиваемое свойство

`VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Domain.Name`, чтобы указать допустимое имя домена и включить сбор данных.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Облако > OpenStack**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.

4. В текстовом поле **Адрес** укажите URL-адрес конечной точки.

Параметр	Описание
PowerVC	URL-адрес нужно ввести в формате http://myPowerVC.com:5000 или http://FQDN:5000 .
Openstack	URL-адрес нужно ввести в формате <i>Полное доменное имя:5000</i> или <i>IP-адрес:5000</i> . В адрес конечной точки не нужно добавлять суффикс <i>/v2.0</i> .

5. Введите имя пользователя административного уровня и пароль.

Указываемые учетные данные должны быть связаны с правами администратора в арендаторе OpenStack, связанном с конечной точкой.

6. Введите имя арендатора OpenStack в текстовом поле **Проект OpenStack**.

Если вы настроили несколько конечных точек с разными арендаторами OpenStack, создайте политики резервирования для каждого арендатора. Благодаря этому компьютеры будут подготавливаться для соответствующих ресурсов арендатора.

7. Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.

Если действует Keystone V3, добавьте настраиваемое свойство `VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Domain.Name` для назначения конкретного домена.

8. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

В vRealize Automation собираются данные из конечной точки и обнаруживаются вычислительные ресурсы.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Создание конечной точки Hyper-V, XenServer или пула Xen

Вы можете создавать конечные точки, чтобы позволить решению vRealize Automation обмениваться данными со средой Hyper-V, XenServer или основной средой пула Xen, обнаруживать вычислительные ресурсы, собирать данные и подготавливать компьютеры.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Системный администратор должен установить прокси-агент с сохраненными учетными данными, которые соответствуют вашей конечной точке. См. раздел [Установка прокси-агента для Hyper-V или XenServer](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Агенты**.

- Введите полное DNS-имя сервера Hyper-V, сервера Xen или основного пула Xen в текстовом поле **Вычислительный ресурс**.

Примечание Для конечной точки пула Xen необходимо ввести имя основного пула. Во избежание дублирования записей в таблице вычислительных ресурсов vRealize Automation, укажите адрес, соответствующий настроенному адресу основного пула Xen. Например, если в адресе основного пула Xen используется имя узла, введите имя узла, а не полное доменное имя. Если в адресе основного пула Xen используется полное доменное имя, введите это имя.

- Выберите прокси-агент, установленный вашим системным администратором для этой конечной точки, в раскрывающемся меню **Имя прокси-агента**.
- (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
- Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

В vRealize Automation собираются данные из конечной точки и обнаруживаются вычислительные ресурсы.

Следующие шаги

Добавьте вычислительные ресурсы из конечной точки в группу структур. См. [Создание групп структур](#).

Факторы, которые следует учитывать при проверке подключения

Функцию проверки подключения можно использовать для проверки учетных данных, адреса конечной точки узла, а также сертификата для конечной точки vSphere, NSX или vRealize Operations Manager.

Одновременно проверяется рабочее состояние службы диспетчера и агента, а также возможность получения данных из конечной точки.

Команда **Проверить подключение** возвращает следующие возможные результаты проверки.

■ Ошибка сертификата

Если сертификат не найден, признан ненадежным или срок его действия истек, отобразится запрос на прием отпечатка сертификата. Если вы не примете отпечаток, конечную точку можно будет сохранить, но подготовка компьютера может быть не выполнена.

■ Ошибка агента

Связанный агент vSphere не найден. Для успешной проверки требуется запущенный агент.

■ Ошибка узла

Указанный адрес конечной точки недоступен, или не запущена связанная служба диспетчера. Для успешной проверки требуется запущенная служба диспетчера.

■ Ошибка в учетных данных

Обнаружено недопустимое сочетание имени пользователя и пароля для конечной точки с указанным адресом.

■ Timeout

Проверка не завершилась в течение отведенного времени (2 минуты).

При получении сообщений об ошибках во время **проверки подключения** на обновленных или перенесенных конечных точках см. действия для установления доверия сертификатов в разделе **Факторы, которые необходимо учитывать при работе с обновленными или перенесенными конечными точками**.

Программный импорт и экспорт конечных точек

Для программного импорта и экспорта конечных точек в vRealize Automation 7.3 или более поздних версий необходимо использовать новые интерфейсы REST API службы настройки конечных точек vRealize Automation или vRealize CloudClient.

В документации vRealize CloudClient описаны все доступные команды и правила синтаксиса и приведены примеры использования команд.

Приложение vRealize CloudClient и документацию можно загрузить со страницы продукта vRealize CloudClient в <https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient>.

Просмотр источников конечных точек и запуск сбора данных

Можно посмотреть компьютер и вычислительный ресурс, связанные с той или иной конечной точкой. Также можно вручную запустить сбор данных.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Удостоверьтесь, что имеется как минимум одна конечная точка.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите строку с существующей конечной точкой и щелкните **Действия**.

Выберите одно из следующих доступных действий.

- Щелкните **Просмотреть вычислительные ресурсы**, чтобы открыть страницу **Инфраструктура > Вычислительный ресурс**. На этой странице можно просмотреть и изменить параметры вычислительного ресурса.
- Щелкните **Просмотреть компьютеры**, чтобы открыть страницу **Инфраструктура > Управляемые компьютеры**.
- Щелкните **Сбор данных**, чтобы открыть страницу сбора данных и запустить процесс сбора данных конечной точки. Для отображения текущего состояния запроса можно обновить страницу.

Факторы, которые необходимо учитывать при работе с обновленными или перенесенными конечными точками

После обновления или переноса с более ранних версий до версии vRealize Automation 7.3 необходимо учитывать следующие важные моменты и принимать соответствующие меры.

Данная информация относится к конечным точкам, которые были обновлены или перенесены в эту версию vRealize Automation.

- При обновлении или переносе из версии, предшествующей версии vRealize Automation 7.3, каждая конечная точка vCloud Air, vCloud Director и Amazon, содержащая параметры прокси-сервера, обновляется с привязкой к новой конечной точке прокси-сервера, которая содержит его собственные параметры.

После обновления или переноса имя конечной точки прокси-сервера имеет вид Proxy_YYYYYY, где YYYYYY — хэш URL-адреса, порта и учетных данных прокси-сервера. Если использовались те же самые параметры прокси-сервера (например, те же URL-адрес, порт и учетные данные) для другой конечной точки (например, конечной точки vCloud Air или Amazon), то после обновления или переноса останется только одна конечная точка прокси-сервера и связь между конечной точкой vCloud Air или Amazon и новой конечной точкой прокси-сервера. Конечная точка прокси-сервера может быть связана с несколькими конечными точками Amazon, vCloud Air или vCloud Director.

- Когда выполняется обновление или перенос конечных точек vSphere, содержащих параметры NSX Manager, каждая обновленная конечная точка vSphere связывается с новой конечной точкой NSX, которая содержит собственные параметры NSX Manager.

После обновления или переноса имя конечной точки NSX имеет вид NSX_XXXXXX, где XXXXXX — имя родительской конечной точки vSphere в версии, предшествующей версии vRealize Automation 7.3.

- После завершения обновления или переноса vRealize Automation администратор инфраструктуры может изменить имена новой конечной точки NSX и конечной точки прокси-сервера.
- После обновления или переноса для конечных точек по умолчанию используется параметр безопасности, предполагающий запрет на использование сертификатов, не являющихся доверенными.
- После обновления или переноса из версии, предшествующей установке vRealize Automation, необходимо выполнить следующие действия для всех конечных точек vSphere и NSX, чтобы включить проверку сертификатов, если использовались сертификаты, не являющиеся доверенными. В противном случае в работе конечной точки возникают ошибки сертификатов. Дополнительные сведения см. в статьях базы знаний VMware: *Разрыв соединения с конечной точкой после обновления до vRA 7.3 (2150230)* (<http://kb.vmware.com/kb/2150230>) и *Загрузка и установка корневых сертификатов vCenter Server во избежание предупреждений о сертификате в веб-браузерах (2108294)* (<http://kb.vmware.com/kb/2108294>).

- а) После обновления или переноса выполните вход на компьютер агента vRealize Automation vSphere и перезапустите агенты vSphere на вкладке **Службы**.

При переносе могут перезапуститься не все агенты, и при необходимости их потребуется перезапустить вручную.

- б) Дождитесь завершения создания хотя бы одного отчета о проверке связи. Создание отчета о проверке связи занимает 1–2 минуты.
- в) Когда агенты vSphere начнут сбор данных, выполните вход в vRealize Automation с учетными данными администратора инфраструктуры как услуги.

- г) Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
- д) Измените конечную точку vSphere и нажмите **Проверить подключение**.
- е) Если отображается запрос на принятие сертификата, нажмите **ОК**, чтобы принять сертификат.

Если запрос на принятие сертификата не отобразился, сертификат может в настоящее время храниться в доверенном корневом каталоге службы размещения для конечной точки на компьютере под управлением ОС Windows (например, компьютер агента прокси-сервера или компьютер DEM).

- ж) Нажмите **ОК**, чтобы принять сертификат и сохранить конечную точку.
- з) Выполните эту процедуру для каждой из конечных точек vSphere.
- и) Выполните эту процедуру для каждой из конечных точек NSX.

Если действие **Проверить подключение** выполнено успешно, но при этом не удалось выполнить отдельные операции сбора данных или подготовки, можно установить тот же сертификат на все компьютеры агента, которые обслуживают конечную точку, и на все компьютеры DEM. Можно также удалить сертификат с существующих компьютеров и выполнить указанную выше процедуру повторно для той конечной точки, в работе которой возникли проблемы.

- API-интерфейсы REST vRealize Automation, которые использовались для программного создания, редактирования и удаления конечных точек в версии vRealize Automation 7.2 и более ранних версиях, больше не поддерживаются в версии vRealize Automation 7.3 и более поздних версиях. Чтобы программно создать, отредактировать или удалить конечные точки в версии vRealize Automation 7.3 и более поздних версиях, необходимо использовать API-интерфейсы REST новой службы конфигурации конечных точек vRealize Automation или vRealize CloudClient.
- Если после обновления или переноса из версии, предшествующей установке vRealize Automation, не выполняется сбор данных для конечных точек OpenStack, то к каждой конечной точке Keystone V3 OpenStack можно добавить настраиваемое свойство `VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Domain.Name`, чтобы указать допустимое имя домена и включить сбор данных.
- Когда обновляется конечная точка стороннего поставщика решений для управления IP-адресами (например, Infoblox), то выполняется обновление пакета vRealize Orchestrator, содержащего рабочий процесс `RegisterIPAMEndpoint`. Может потребоваться перезапуск рабочего процесса в vRealize Orchestrator по завершении обновления vRealize Automation.
- Чтобы изменить учетные данные для нескольких конечных точек, можно либо изменить конечные точки по отдельности, либо выполнить групповое обновление с помощью vRealize CloudClient.
- Некоторые типы конечных точек (например, vCloud Air и vCloud Director) нельзя обновить или перенести непосредственно из версии vRealize Automation 6.2.x в версию vRealize Automation 7.3 или более поздние версии.
- Если после успешного обновления или переноса в версию vRealize Automation 7.3 на странице **Инфраструктура > Конечные точки** не отображаются конечные точки или отображаются только некоторые типы конечных точек, см. временное решение в [статье базы знаний 2150252](#).

Факторы, которые необходимо учитывать при удалении конечных точек

При определенных условиях можно удалять конечные точки определенных типов.

- Можно удалить конечные точки, не включенные в сбор данных.
- Можно удалить конечные точки OpenStack, Amazon и VRO, если они включены в сбор данных, но не имеют резервирований. Другие типы конечных точек нельзя удалить, если они включены в сбор данных.
- Можно удалить стороннюю конечную точку управления IP-адресами, если она не связана с сетевым профилем.
- При удалении конечной точки vSphere в запросе подтверждения отображаются следующие зависимости:
 - Конечная точка включена в сбор данных.
 - На данную конечную точку имеется ссылка в резервировании, которое сопоставляется с вычислительным ресурсом. Нельзя удалить конечную точку, если на нее есть ссылка в резервировании. Для резервирований требуется вычислительный ресурс.
 - Конечная точка содержит шаблон, на который имеется ссылка в существующей схеме элементов. Схема элементов не удаляется при удалении конечной точки.
 - Конечная точка используется виртуальной машиной, которая в данный момент работает.
- Можно удалить конечные точки программным путем, используя новые интерфейсы REST API CREATE, EDIT и DELETE службы настройки конечных точек vRealize Automation, которые появились в vRealize Automation 7.3, либо с помощью vRealize CloudClient. Нельзя удалить конечные точки с помощью интерфейсов REST API службы настройки конечных точек vRealize Automation версии до 7.3.

Устранение ошибки «Не удалось найти подключенную конечную точку vSphere»

Причиной сбоя в ходе сбора данных конечной точки vSphere может быть несоответствие имен прокси-сервера и конечной точки.

Проблема

Произошел сбой сбора данных конечной точки vSphere. Журнал возвращает сообщение об ошибке, аналогичное следующему:

Перехвачено внешнее исключение: присоединенная конечная точка vCenter не найдена.

Причина

Заданное имя конечной точки в vRealize Automation должно соответствовать имени, указанному для прокси-агента vSphere во время установки. Сбой сбора данных конечной точки vSphere происходит только при несоответствии имени конечной точки и прокси-агента. До тех пор, пока не будет настроена конечная точка с соответствующим именем, журнал будет возвращать сообщения об ошибке, аналогичные следующему:

Перехвачено внешнее исключение: присоединенная конечная точка *имя_конечной_точки* не найдена.

Решение

1. Выберите **Инфраструктура > Мониторинг > Журнал**.
2. Найдите сообщение об ошибке Присоединенная конечная точка не найдена.

Пример:

Перехвачено внешнее исключение: присоединенная конечная точка *имя_конечной_точки* не найдена.

3. Измените конечную точку vSphere так, чтобы она соответствовала необходимой конечной точке, показанной в сообщении журнала.
 - а) Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
 - б) Щелкните имя конечной точки, чтобы ее редактировать.
 - в) В текстовом поле **Имя** введите имя необходимой конечной точки.
 - г) Нажмите кнопку **ОК**.

Решение

Теперь прокси-агент может взаимодействовать с конечной точкой, и сбор данных выполняется успешно.

Создание групп структур

Ресурсы инфраструктуры можно объединить в группы структур, а затем назначить им одного или нескольких администраторов структуры для управления ресурсами в этих группах.

Группы структур необходимы для виртуальных и облачных конечных точек. Роль администратора структуры можно назначить нескольким пользователям. Пользователей можно добавить по очереди либо в составе группы хранилищ удостоверений или пользовательской группы в качестве администратора структуры.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.
- Создайте по меньшей мере одну конечную точку. См. раздел [Выбор сценария конечной точки](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Группы структур**.

2. Щелкните **Новая группа структур**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
5. Введите имя пользователя или группы в текстовом поле **Администраторы структуры** и нажмите клавишу ВВОД.

Повторите это действие, чтобы добавить еще нескольких пользователей или групп к роли.

6. Щелкните один или несколько **вычислительных ресурсов**, чтобы включить их в свою группу структур.

Во время сбора данных обнаруживаются только ресурсы, которые существуют на кластерах, выбранных для группы структур. Например, будут обнаружены только шаблоны, которые существуют в выбранных кластерах, и только они будут доступны для клонирования в резервированиях, созданных для бизнес-групп.

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Теперь администраторы структуры могут настроить префиксы компьютеров. См. раздел [Настройка префиксов компьютеров](#).

Пользователи, вошедшие в службу vRealize Automation, должны выйти и войти обратно в vRealize Automation, прежде чем переходить на страницы, к которым они получили доступ.

Настройка префиксов компьютеров

Можно создать префиксы компьютеров, используемые для создания имен компьютеров, подготовленных с помощью vRealize Automation. Префикс компьютера требуется при определении компонента компьютера на холсте проекта схемы элементов.

Префикс — это базовое имя, за которым должен следовать счетчик, включающий в себя заданное количество цифр. Когда будут использованы все цифры, vRealize Automation вернется к первому числу.

Префиксы компьютеров должны соответствовать следующим ограничениям:

- Должны содержать только буквы ASCII от a до z в любом регистре, цифры от 0 до 9 и дефисы (-).
- Не должны начинаться с дефиса.
- Другие символы, знаки пунктуации и пробелы использовать нельзя.
- Должны содержать не более 15 символов, в том числе цифр (15 — это максимально допустимое число символов в именах узлов в Windows).

Более длинные имена узлов усекаются при подготовке компьютера и обновляются при следующем сборе данных. Тем не менее, при подготовке WIM имена не усекаются, поэтому, когда указанное имя длиннее 15 символов, подготовку выполнить не удастся.

- vRealize Automation не поддерживает несколько виртуальных машин с одинаковыми именами в одном экземпляре. Если выбрано соглашение об именах, которое вызывает перекрытие имен компьютеров, vRealize Automation не подготавливает компьютер с избыточным именем. Если возможно, vRealize Automation пропускает имя, которое уже используется, и создает новое имя компьютера, используя для него определенный префикс. Если не удастся создать уникальное имя, выполнить подготовку не удастся.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Щелкните **Инфраструктура > Администрирование > Префикс компьютера**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. В текстовом поле **Имя** введите префикс компьютера.
4. Укажите, должен ли префикс компьютера отображаться в столбце **Видимость** во всех арендаторах или только в текущем арендаторе.
5. Введите количество разрядов счетчика в текстовом поле **Количество разрядов**.
6. Введите начальное значение счетчика в текстовом поле **Следующий номер**.
7. Щелкните значок **Сохранить** (✓).

Результаты

Администраторы арендатора могут создавать бизнес-группы, чтобы пользователи могли получить доступ к vRealize Automation для запроса компьютеров.

Создание профиля сети

Профиль сети содержит информацию об IP, такую как шлюз, подсеть и диапазон адресов. Для назначения IP-адресов подготавливаемым компьютерам vRealize Automation использует DHCP vSphere или указанного поставщика управления IP-адресами.

Можно создать профиль сети для определения типа доступной сети, включая профили внешней сети и шаблоны для преобразования сетевых адресов (NAT) по требованию и профили маршрутизируемой сети, формирующие логические коммутаторы NSX и соответствующие параметры маршрутизации для нового сетевого пути. Профили сетей требуются при добавлении сетевых компонентов в схему элементов.

Профили сетей используются для настройки параметров сети при подготовке компьютеров. В профилях сетей также указывается конфигурация устройств NSX Edge, создаваемых при подготовке компьютеров. Профиль сети определяется при создании резервирований и схем элементов. При резервировании можно назначить профиль сети для сетевого пути и указать любой из путей для компонента компьютера в схеме элементов.

Создатель схемы элементов указывает соответствующий профиль сети при определении компонентов сети в схеме элементов. При определении сетевых адаптеров и подсистем балансировки нагрузки для подготовки компьютера можно использовать профиль существующей сети и сеть NAT по требованию или профиль маршрутизируемой сети.

Профили сетей также поддерживают сторонних поставщиков управления IP-адресами (IP Address Management, IPAM), таких как Infoblox. При настройке профиля сети для управления IP-адресами подготовленные компьютеры могут получать данные о своих IP-адресах и связанную информацию, такую как DNS и шлюз, от настроенного решения по управлению IP-адресами. Чтобы сторонний поставщик, такой как Infoblox, определял конечную точку управления IP-адресами, используемую с профилем сети, можно использовать внешний пакет по управлению IP-адресами.

Примечание Если используется сторонний поставщик управления IP-адресами и нужно указать сеть для развертывания компьютера, используйте отдельный профиль сети для каждой сети VLAN. Это позволит избежать известной проблемы, описанной в [статье базы знаний 2148656](#).

Если вместо конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами используется конечная точка управления IP-адресами от vRealize Automation, можно указать диапазоны IP-адресов, которые можно будет использовать профилям сети. Когда компьютер уничтожается, каждый IP-адрес в указанных диапазонах, назначаемых компьютеру, может быть реорганизован для переназначения. Можно создать профиль сети для определения диапазона статических IP-адресов, которые можно назначить компьютерам. При подготовке виртуальных машин путем клонирования или использования подготовки Kickstart или autoYaST владелец запрашивающего компьютера может назначить статические IP-адреса из предварительно заданного диапазона.

Профиль сети можно назначить определенному сетевому пути резервирования. Для некоторых типов компонентов компьютера, таких как vSphere, можно назначить профиль сети при создании или изменении схемы элементов.

Примечание Нельзя изменить профиль сети развернутой виртуальной машины, но можно изменить сеть, к которой подключена ВМ. Если сеть связана с другим профилем сети, vRealize Automation назначает виртуальной машине IP-адрес из этого профиля. Однако ВМ продолжит использовать старый IP-адрес, пока вы не обновите IP-адрес в гостевой операционной системе. Кроме того, в развернутой ВМ можно использовать действие «Перенастроить», что также потребует обновления IP-адреса в гостевой операционной системе.

Если профиль сети указан в резервировании и схеме элементов, то значение в схеме элементов имеет более высокий приоритет. Например, если профиль сети указан в схеме элементов (с помощью настраиваемого свойства `VirtualMachine.NetworkN.ProfileName`) и в резервировании, которое используется схемой элементов, профиль сети, указанный в схеме элементов, является более приоритетным. Тем не менее, если настраиваемое свойство не используется в схеме элементов и для сетевого адаптера компьютера выбран сетевой профиль, vRealize Automation будет использовать сетевой путь резервирования для того сетевого адаптера компьютера, для которого указан сетевой профиль.

Чтобы получить дополнительную информацию о сетях этих типов, см. *Руководство по администрированию NSX* в Информационном центре по NSX на веб-странице https://www.vmware.com/support/pubs/nsx_pubs.html.

Таблица 4-14. Доступные типы сетей для профиля сети vRealize Automation

Тип сети	Описание
Внешнее	<p>Существующая сеть, настроенная на сервере vSphere. Они являются внешней частью сетей NAT и маршрутизируемых сетей. Профиль внешней сети может задать диапазон статических IP-адресов, доступных во внешней сети.</p> <p>Можно использовать диапазоны IP-адресов, полученные из настроенной конечной точки управления IP-адресами VMware или конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, который зарегистрирован и настроен в vRealize Orchestrator, например управление IP-адресами Infoblox. Диапазон IP-адресов создается из блока IP-адресов во время выделения.</p> <p>Профиль внешней сети с диапазоном статических IP-адресов является необходимым условием для сетей NAT и маршрутизируемых сетей.</p> <p>См. раздел Создание профиля внешней сети для существующей сети.</p>
NAT	<p>Во время подготовки создана сеть по требованию. Сети NAT, в которых один набор IP-адресов используется для внешнего обмена данными, а другой набор — для внутреннего.</p> <p>В сетях NAT «один к одному» каждой виртуальной машине назначается внешний IP-адрес из профиля внешней сети и внутренний IP-адрес из профиля сети NAT. В сетях NAT «один ко многим» для всех компьютеров задан один IP-адрес из профиля внешней сети для внешнего обмена данными.</p> <p>Можно использовать диапазоны IP-адресов, полученные из настроенной конечной точки управления IP-адресами VMware или конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, который зарегистрирован и настроен в vRealize Orchestrator, например управление IP-адресами Infoblox. Диапазон IP-адресов создается из блока IP-адресов во время выделения.</p> <p>Профиль сети NAT задает локальные и внешние сети, в которых для взаимного обмена данными используются таблицы преобразования.</p> <p>См. раздел Создание профиля сети NAT для сети по требованию.</p>
Маршрутизируемая	<p>Во время подготовки создана сеть по требованию. Маршрутизируемые сети содержат маршрутизируемое пространство IP-адресов, разделенное по подсетям, которые связаны друг с другом с помощью распределенного логического маршрутизатора (Distributed Logical Router, DLR).</p> <p>Каждой новой маршрутизируемой сети назначается следующая доступная подсеть. Она также связывается с другими маршрутизируемыми сетями, которые используют тот же самый профиль сети. Виртуальные машины, подготовленные с помощью маршрутизируемых сетей, имеющих один и тот же профиль сети, могут обмениваться данными между собой и с внешней сетью.</p> <p>Можно использовать диапазоны IP-адресов, полученные из настроенной конечной точки управления IP-адресами VMware или конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, который зарегистрирован и настроен в vRealize Orchestrator, например управление IP-адресами Infoblox. Диапазон IP-адресов создается из блока IP-адресов во время выделения.</p> <p>Профиль маршрутизируемой сети задает маршрутизируемое пространство и доступные подсети.</p> <p>См. раздел Создание профиля маршрутизируемой сети для сети по требованию.</p>

Использование профилей сети для управления диапазонами IP-адресов

Виртуальным машинам, подготовленным путем клонирования или с помощью Linux Kickstart или AutoYaST, а также облачным компьютерам, подготовленным в OpenStack с помощью Kickstart, с использованием профилей сети можно назначить статические IP-адреса в рамках предварительно определенного диапазона.

Для назначения IP-адресов подготовленным компьютерам vRealize Automation по умолчанию использует протокол DHCP.

Вы можете создать профили сетей, чтобы определить диапазон статических IP-адресов, которые можно назначить компьютерам. Определенным сетевым путям резервирования можно назначить профили сетей. Компьютеры, подготовленные путем клонирования либо с помощью Kickstart или AutoYaST и подключенные к сетевому пути с соответствующим профилем сети, подготавливаются с помощью назначенного статического IP-адреса. Для подготовки с использованием назначения статического IP-адреса необходимо использовать спецификацию настройки.

Можно назначить профиль сети компоненту компьютера vSphere в схеме элементов путем добавления существующего компонента сети «NAT по требованию» или «Маршрутизируемая сеть по требованию» на холст проекта и выбора профиля сети, к которому будет присоединен компонент компьютера vSphere. Также можно назначить профили сетей схемам элементов с помощью настраиваемого свойства `VirtualMachine.NetworkN.ProfileName`, где *N* — идентификатор сети.

Дополнительно можно использовать предоставляемую конечную точку управления IP-адресами vRealize Automation или зарегистрированную и настроенную стороннюю конечную точку поставщика службы управления IP-адресами в своем профиле сети, чтобы получить и настроить IP-адреса. Сведения о требованиях к внешнему управлению IP-адресами см. в разделе [Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами](#).

При выборе конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами в профиле сети vRealize Automation получает диапазоны IP-адресов из конечной точки зарегистрированного внешнего поставщика управления IP-адресами, например Infoblox. Далее с этой конечной точки выделяются значения IP-адресов. Заданная маска подсети диапазона используется для выделения подсетей из блока IP-адресов.

Если профиль сети указан в резервировании и схеме элементов, то значение в схеме элементов имеет более высокий приоритет. Например, если профиль сети указан в схеме элементов (с помощью настраиваемого свойства `VirtualMachine.NetworkN.ProfileName`) и в резервировании, которое используется схемой элементов, профиль сети, указанный в схеме элементов, является более приоритетным. Тем не менее, если настраиваемое свойство не используется в схеме элементов и для сетевого адаптера компьютера выбран сетевой профиль, vRealize Automation будет использовать сетевой путь резервирования для того сетевого адаптера компьютера, для которого указан сетевой профиль.

Общие сведения о формате CSV для импорта IP-адресов профиля сети

Можно импортировать диапазоны IP-адресов в профиль сети vRealize Automation с помощью правильно отформатированного CSV-файла.

Записи CSV-файла должны придерживаться следующего формата.

Поле в CSV-файле	Описание
<code>ip_address</code>	IP-адрес в формате IPv4.
<code>machine_name</code>	Имя управляемой машины в vRealize Automation. Если поле пустое, то имя по умолчанию отсутствует. Если поле пустое, для поля <code>status</code> не может устанавливаться значение «Выделен».
<code>status</code>	Доступны значения <code>Allocated</code> или <code>Unallocated</code> . В этом поле учитывается регистр. Если поле пустое, по умолчанию устанавливается значение «Не выделен». Если установлено состояние «Выделен», поле <code>machine_name</code> не может быть пустым.
<code>NIC_offset</code>	Неотрицательное целое число. Необязательно.

В следующем примере в записи не указывается смещение сетевого адаптера:

```
100.10.100.1,mymachine01,Allocated
```

Импорт IP-адресов в профиль сети из CSV-файла

Можно добавить IP-адреса в диапазон профиля сети путем импорта правильно отформатированного CSV-файла. Можно также изменить адреса в диапазоне профиля сети путем редактирования диапазона в vRealize Automation или импорта измененного или другого CSV-файла.

Можно добавить или изменить IP-адреса в диапазоне профиля сети путем импорта из CSV-файла или ввода значений вручную. Кроме того, можно разрешить стороннему поставщику управления IP-адресами предоставлять IP-адреса.

- Импортируйте первоначальный диапазон IP-адресов в профиль сети vRealize Automation.
- Создайте первый именованный диапазон в профиле сети на основе импортированных значений.
- Удалите один или несколько IP-адресов из диапазона сети vRealize Automation.
- Импортируйте измененный или другой CSV-файл, чтобы посмотреть, как изменятся значения диапазона сети.

Для профилей сети, которые используют стороннюю конечную точку управления IP-адресами, нельзя применять функцию **Импортировать из CSV**, так как управление IP-адресами осуществляется сторонним поставщиком управления IP-адресами, а не с помощью vRealize Automation.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Создайте CSV-файл, содержащий IP-адреса для импорта в диапазон сети. См. [Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами](#) и [Общие сведения о формате CSV для импорта IP-адресов профиля сети](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Профили сетей**.
2. Щелкните **Создать** и выберите тип профиля сети в раскрывающемся меню.
В этом примере выберите значение *Внешний*.
3. Введите значение **Профиль сети из CSV** в текстовом поле **Имя**.
4. Введите значение **Проверка IP-адресов диапазона сети с помощью CSV** в текстовом поле **Описание**.

Параметр импорта CSV-файла применяется к настройкам на страницах вкладок **Диапазоны сети** и **IP-адреса**. Поэтому можно быстро перейти на первые две вкладки, чтобы ввести базовую информацию о профиле сети.

5. Выберите настроенную конечную точку управления IP-адресами, если она доступна. Если нет, пропустите этот шаг.
6. Введите соответствующее значение IP-адреса в текстовые поля **Маска подсети** и **Шлюз**.

7. Выберите вкладку **DNS**.
8. Введите применимую информацию, например суффикс DNS, и перейдите на вкладку **Диапазоны сети**.

Параметр **Импортировать из CSV** доступен при переходе на вкладку **Диапазоны сети**.

9. Щелкните **Создать**, чтобы ввести новое имя диапазона сети и диапазон IP-адресов вручную, или щелкните **Импортировать из CSV**, чтобы импортировать информацию об IP-адресах из правильно отформатированного CSV-файла.

- Нажмите кнопку **Создать**.

- а) Введите имя диапазона сети.
- б) Введите описание диапазона сети.
- в) Введите начальный IP-адрес диапазона.
- г) Введите конечный IP-адрес диапазона.

- Щелкните **Импортировать из CSV**.

- а) Выберите CSV-файл и перетащите его в диалоговое окно **Импортировать из CSV**.

Строка в CSV-файле имеет следующий формат *ip_address, machine_name, status, NIC_offset*. Пример:

```
100.10.100.1,mymachine01,Allocated
```

Поле в CSV-файле	Описание
ip_address	IP-адрес в формате IPv4.
machine_name	Имя управляемой машины в vRealize Automation. Если поле пустое, то имя по умолчанию отсутствует. Если поле пустое, для поля <i>status</i> не может устанавливаться значение «Выделен».
status	Доступны значения <i>Allocated</i> или <i>Unallocated</i> . В этом поле учитывается регистр. Если поле пустое, по умолчанию устанавливается значение «Не выделен». Если установлено состояние «Выделен», поле <i>machine_name</i> не может быть пустым.
NIC_offset	Неотрицательное целое число. Необязательно.

- б) Нажмите кнопку **Применить**.

10. Нажмите кнопку **ОК**.

Имя диапазона IP-адресов отображается в списке «Определенные диапазоны». IP-адреса в диапазоне отображаются в списке «Определенные IP-адреса».

Переданные IP-адреса отображаются на странице **IP-адреса** после нажатия кнопки **Применить** или после сохранения, а затем редактирования профиля сети.

11. Выберите вкладку **IP-адреса**, чтобы отобразить IP-адреса для адресного пространства в заданном диапазоне.

Если информация об IP-адресе импортирована из CSV-файла, имя диапазона будет означать *Импортировано из CSV*.

12. (дополнительно) Выберите информацию об IP-адресе в раскрывающемся меню **Диапазон сети**, чтобы отфильтровать записи IP-адресов.

Можно отобразить информацию обо всех определенных диапазонах сети, диапазонах сети, импортированных из CSV-файла, или именованных диапазонах сети. В сведениях содержатся начальный IP-адрес, имя компьютера, дата последнего изменения, метка времени и состояние IP-адреса.

Следующие шаги

При повторном импорте IP-адресов из CSV-файла предыдущие IP-адреса заменяются информацией из импортируемого файла.

Создание профиля внешней сети для существующей сети

Профили внешней сети можно создавать, чтобы задавать параметры сети с целью настройки существующих сетей для подготовки компьютеров, в том числе настройки устройств NSX Edge, которые будут использоваться при подготовке.

Можно использовать указанную конечную точку поставщика управления IP-адресами vRealize Automation или конечную точку управления IP-адресами от стороннего поставщика, например Infoblox, зарегистрированную в vRealize Orchestrator.

Создание профиля внешней сети с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами
Можно создать профиль внешней сети, чтобы задать свойства сети и диапазон статических IP-адресов, которые нужно использовать при подготовке компьютеров в существующей сети.

Вы можете задать один или несколько диапазонов сети статических IP-адресов в профиле сети, чтобы с их помощью подготовить компьютер. Если диапазон не указывается, профиль сети можно использовать в качестве политики резервирования сети для выбора сетевого пути резервирования для сетевого адаптера виртуальной машины.

Информацию о создании профиля внешней сети и использовании конечной точки внешнего поставщика управления IP-адресами см. в разделе [Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами](#).

Процедура

1. [Указание профиля внешней сети с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами](#)

Профиль внешней сети определяет свойства и параметры внешней сети. Профиль внешней сети — это требование профилей NAT и профилей маршрутизируемой сети.

2. [Настройка диапазонов IP-адресов профиля внешней сети с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами](#)

Вы можете задать один или несколько диапазонов сети статических IP-адресов в профиле сети, чтобы с их помощью подготовить компьютер. Если диапазон не указывается, профиль сети можно использовать в качестве политики резервирования сети для выбора сетевого пути резервирования для сетевого адаптера виртуальной машины.

Следующие шаги

Вы можете назначить профиль сети сетевому пути в резервировании, или архитектор схемы элементов может задать профиль сети в схеме элементов. Профиль внешней сети можно использовать при создании профиля сети NAT или маршрутизируемой сети по требованию.

Указание профиля внешней сети с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами

Профиль внешней сети определяет свойства и параметры внешней сети. Профиль внешней сети — это требование профилей NAT и профилей маршрутизируемой сети.

Информацию о том, как создать профиль внешней сети путем получения информации об управлении IP-адресами из конечной точки зарегистрированного стороннего поставщика управления IP-адресами, такого как Infoblox, см. в разделах [Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами](#) и [Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами](#). Используйте следующую процедуру для создания профиля сети с помощью внутренней конечной точки управления IP-адресами VMware.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Профили сетей**.
2. Щелкните **Создать** и выберите **Существующий** или **Внешний** в раскрывающемся меню.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Примите значение параметра **Конечная точка управления IP-адресами** по умолчанию для предоставленной конечной точки **Управление IP-адресами vRealize Automation**
5. В текстовом поле **Маска подсети** введите маску подсети IP-адреса.

Маска подсети определяет размер всего маршрутизируемого адресного пространства, которое нужно будет задать для профиля сети.

Например, 255.255.0.0.

6. В текстовом поле **Шлюз** введите адрес пограничного или маршрутизируемого шлюза.

Используйте стандартный формат адресов IPv4. Например, 10.10.110.1.

Заданный в профиле сети IP-адрес шлюза назначается сетевому адаптеру во время выделения. Если в текстовом поле **Шлюз** профиля сети не задано значение, используйте настраиваемое свойство `VirtualMachine.Network0.Gateway` при подготовке компьютера Edge.

7. Выберите вкладку **DNS**.

8. При необходимости введите значения DNS и WINS.

Значения DNS используются для регистрации и разрешения имен DNS. При использовании внутренней конечной точки управления IP-адресами поля DNS и WINS являются необязательными. При использовании внешней конечной точки управления IP-адресами значения DNS и WINS предоставляются сторонним поставщиком управления IP-адресами.

- а) (дополнительно) Введите значение в поле **Основной сервер DNS**.
- б) (дополнительно) Введите значение в поле **Дополнительный сервер DNS**.
- в) (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы DNS**.
- г) (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы поиска DNS**.
- д) (дополнительно) Введите значение в поле **Предпочитаемая служба WINS**.
- е) (дополнительно) Введите значение в поле **Альтернативная служба WINS**.

Следующие шаги

Вы можете настраивать IP-диапазоны для статических IP-адресов. См. раздел [Настройка диапазонов IP-адресов профиля внешней сети с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами](#).

Настройка диапазонов IP-адресов профиля внешней сети с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами

Вы можете задать один или несколько диапазонов сети статических IP-адресов в профиле сети, чтобы с их помощью подготовить компьютер. Если диапазон не указывается, профиль сети можно использовать в качестве политики резервирования сети для выбора сетевого пути резервирования для сетевого адаптера виртуальной машины.

Вы можете задать значения диапазона IP-адресов вручную из импортированного файла CSV или с помощью IP-адресов, указанных внешним поставщиком управления IP-адресами. Можно объединить определенные вручную диапазоны IP-адресов и IP-адреса, импортированные с помощью CSV-файла. Например, одни диапазоны можно определить с помощью пользовательского интерфейса, а другие путем импорта из CSV-файла.

При импорте из CSV-файла во второй раз, независимо от имени этого файла, будут удалены диапазоны IP-адресов, импортированные из предыдущего CSV-файла, и добавлен новый диапазон IP-адресов. Таким образом, предыдущая импортированная информация перезаписывается при последующем импорте. Процесс обновления CSV-файла и его повторного импорта в профиль сети можно повторять любое количество раз.

Если в профиле внешней сети не указаны диапазоны IP-адресов, с его помощью можно указать, какая сеть выбирается для виртуального сетевого адаптера. Если вы хотите использовать профиль существующей сети в профиле маршрутизированной сети или сети NAT, он должен содержать по меньшей мере один диапазон статических IP-адресов.

Необходимые условия

[Указание профиля внешней сети с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами](#).

Процедура

1. Откройте вкладку **Диапазоны сети**.
2. Щелкните **Создать**, чтобы ввести новое имя диапазона сети и диапазон IP-адресов вручную, или щелкните **Импортировать из CSV**, чтобы импортировать информацию об IP-адресах из правильно отформатированного CSV-файла.

- Нажмите кнопку **Создать**.

- а) Введите имя диапазона сети.
- б) Введите описание диапазона сети.
- в) Введите начальный IP-адрес диапазона.
- г) Введите конечный IP-адрес диапазона.

- Щелкните **Импортировать из CSV**.

- а) Выберите CSV-файл и перетащите его в диалоговое окно **Импортировать из CSV**.

Строка в CSV-файле имеет следующий формат *ip_address, machine_name, status, NIC_offset*. Пример:

```
100.10.100.1,mymachine01,Allocated
```

Поле в CSV-файле	Описание
ip_address	IP-адрес в формате IPv4.
machine_name	Имя управляемой машины в vRealize Automation. Если поле пустое, то имя по умолчанию отсутствует. Если поле пустое, для поля <i>status</i> не может устанавливаться значение «Выделен».
status	Доступны значения <i>Allocated</i> или <i>Unallocated</i> . В этом поле учитывается регистр. Если поле пустое, по умолчанию устанавливается значение «Не выделен». Если установлено состояние «Выделен», поле <i>machine_name</i> не может быть пустым.
NIC_offset	Неотрицательное целое число. Необязательно.

- б) Нажмите кнопку **Применить**.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Имя диапазона IP-адресов отображается в списке «Определенные диапазоны». IP-адреса в диапазоне отображаются в списке «Определенные IP-адреса».

Переданные IP-адреса отображаются на странице **IP-адреса** после нажатия кнопки **Применить** или после сохранения, а затем редактирования профиля сети.

4. Выберите вкладку **IP-адреса**, чтобы отобразить IP-адреса для адресного пространства в заданном диапазоне.

Если информация об IP-адресе импортирована из CSV-файла, имя диапазона будет означать *Импортировано из CSV*.

5. (дополнительно) Выберите информацию об IP-адресе в раскрывающемся меню **Диапазон сети**, чтобы отфильтровать записи IP-адресов.

Можно отобразить информацию обо всех определенных диапазонах сети, диапазонах сети, импортированных из CSV-файла, или именованных диапазонах сети. В сведениях содержатся начальный IP-адрес, имя компьютера, дата последнего изменения, метка времени и состояние IP-адреса.

6. (дополнительно) Выберите тип состояния из раскрывающегося списка **Состояние IP-адреса**, чтобы отфильтровать записи IP-адресов, соответствующие выбранному состоянию. Настройки состояния могут иметь следующие значения: выделен, не выделен, удален и просрочен.

Для IP-адресов с состоянием «Удален» или «Просрочен» можно щелкнуть **Реорганизовать**, чтобы сделать эти диапазоны IP-адресов доступными для выделения. Необходимо сохранить профиль, чтобы реорганизация вступила в силу. Адреса не сразу становятся реорганизованными, поэтому значение в столбце состояния не сразу изменится с «Просрочен» или «Удален» на «Выделен».

7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы завершить работу с профилем сети.

Результаты

Вы можете назначить профиль сети сетевому пути в резервировании, или архитектор схемы элементов может задать профиль сети в схеме элементов. Если вы создали профиль внешней сети, то можете использовать его при создании профиля сети NAT или маршрутизируемой сети.

Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами

Используя решение стороннего поставщика управления IP-адресами, которое импортировано, настроено и зарегистрировано в vRealize Orchestrator, можно получить IP-адреса у этого стороннего поставщика.

Можно создать профиль внешней сети, который будет получать параметры шлюза, маски подсети и DHCP/WINS с помощью конечной точки стороннего зарегистрированного поставщика решения для управления IP-адресами.

Вы можете задать один или несколько диапазонов сети статических IP-адресов в профиле сети, чтобы с их помощью подготовить компьютер. Если диапазон не указывается, профиль сети можно использовать в качестве политики резервирования сети для выбора сетевого пути резервирования для сетевого адаптера виртуальной машины.

Информацию о создании профиля внешней сети без использования поставщика управления IP-адресами или с использованием указанной внутренней конечной точки поставщика управления IP-адресами см. в разделе [Создание профиля внешней сети с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами](#).

Процедура

1. [Задание сведений профиля внешней сети с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами](#)

Профиль внешней сети определяет свойства и параметры внешней сети. Профиль внешней сети — это требование профилей NAT и профилей маршрутизируемой сети. Если в vRealize Orchestrator зарегистрирована и настроена конечная точка управления IP-адресами, можно указать, что информация об IP-адресах указывается поставщиком управления IP-адресами.

2. Настройка диапазонов IP-адресов профиля внешней сети с использованием конечной точки стороннего поставщика услуг управления IP-адресами

Вы можете задать один или несколько диапазонов сети статических IP-адресов в профиле сети, чтобы с их помощью подготовить компьютер. Если диапазон не указывается, профиль сети можно использовать в качестве политики резервирования сети для выбора сетевого пути резервирования для сетевого адаптера виртуальной машины.

Следующие шаги

Вы можете назначить профиль сети сетевому пути в резервировании, или архитектор схемы элементов может задать профиль сети в схеме элементов. Профиль внешней сети можно использовать при создании профиля сети NAT или маршрутизируемой сети по требованию.

Задание сведений профиля внешней сети с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами. Профиль внешней сети определяет свойства и параметры внешней сети. Профиль внешней сети — это требование профилей NAT и профилей маршрутизируемой сети. Если в vRealize Orchestrator зарегистрирована и настроена конечная точка управления IP-адресами, можно указать, что информация об IP-адресах указывается поставщиком управления IP-адресами.

Необходимые условия

- Убедитесь, что подключаемый модуль внешнего поставщика управления IP-адресами импортирован и настроен в vRealize Orchestrator, а тип конечной точки поставщика управления IP-адресами зарегистрирован в vRealize Orchestrator. В этом примере поддерживаемым внешним поставщиком управления IP-адресами является Infoblox. См. раздел [Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами](#).
- [Создание конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами](#).
- Настройте vRealize Orchestrator Appliance с помощью рабочего процесса конечной точки управления IP-адресами, зарегистрированной в качестве автономного оркестратора в глобальном арендаторе (administrator @ vsphere.local).
- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Профили сетей**.
2. Щелкните **Создать** и выберите **Существующий** или **Внешний** в раскрывающемся меню.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.

4. Если настроена одна или несколько конечных точек стороннего поставщика управления IP-адресами, выберите необходимую конечную точку стороннего поставщика управления IP-адресами в раскрывающемся меню **Конечная точка управления IP-адресами**.

При выборе конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, зарегистрированной в vRealize Orchestrator, IP-адреса будут получены от указанного поставщика управления IP-адресами. Такие спецификации IP-адресов, как маска подсети и параметры DNS/WINS, недоступны, поскольку контроль над их функциями выполняется через выбранную стороннюю конечную точку управления IP-адресами.

Следующие шаги

Теперь можно определять диапазоны сетей для всех IP-адресов, чтобы закончить определение профиля сети.

Настройка диапазонов IP-адресов профиля внешней сети с использованием конечной точки стороннего поставщика услуг управления IP-адресами


Вы можете задать один или несколько диапазонов сети статических IP-адресов в профиле сети, чтобы с их помощью подготовить компьютер. Если диапазон не указывается, профиль сети можно использовать в качестве политики резервирования сети для выбора сетевого пути резервирования для сетевого адаптера виртуальной машины.

Можно задавать диапазоны, используя IP-адреса, полученные от стороннего поставщика управления IP-адресами.

vRealize Automation сохраняет в базе данных только идентификаторы диапазона управления IP-адресами внешней сети, а не сведения о диапазоне. Если изменить профиль сети на этой странице или в схеме элементов, в vRealize Automation будет вызвана служба управления IP-адресами для получения сведений о диапазоне на основе идентификаторов выбранного диапазона.

Примечание Существует определенная проблема с некоторыми сторонними поставщиками управления IP-адресами, из-за которой при получении диапазонов сети может закончиться время ожидания запроса, в результате чего будет возвращен пустой список. В качестве решения можно задать критерии поиска, позволяющие избежать завершения времени ожидания и получить сведения о диапазонах сети.

К примеру, в зависимости от поставщика управления IP-адресами можно добавить свойство с именем VLAN для каждой сети в приложении поставщика и установить для этого свойства значение, например 4. Затем можно фильтровать результаты по свойству и значению, например VLAN=4, в текстовом поле **Выберите диапазон сети** на странице профиля сети vRealize Automation.



Либо можно увеличить значение параметра времени ожидания, выполнив следующие действия.

1. На каждом узле cnode устройства vRealize Automation откройте файл `/etc/vcac/webapps/o11n-gateway-service/WEB-INF/classes/META-INF/spring/root/o11n-gateway-service-context.xml`.
2. Установите для времени ожидания значение больше 30 секунд.
3. Перезапустите vcac-сервер, выполнив команду `service vcac-server restart`.

Необходимые условия

Задание сведений профиля внешней сети с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами.

Процедура

1. Выберите вкладку **Диапазоны сети**, чтобы создать новый диапазон сети или выбрать существующий.
Отобразятся подробные сведения о выбранном диапазоне, в том числе название, описание, а также начальный и конечный IP-адрес. Помимо этого, предоставляется информация о состоянии.
2. В раскрывающемся меню **Адресное пространство** выберите адресное пространство из списка всех адресных пространств, которые доступны для конечной точки.
3. Щелкните **Добавить** и выберите один или несколько диапазонов сети для указанного адресного пространства.

После выбора диапазона сети может отображаться пустой список при использовании стороннего поставщика управления IP-адресами. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний 2148656 по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2148656>.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Имя диапазона IP-адресов отображается в списке «Определенные диапазоны». IP-адреса в диапазоне отображаются в списке «Определенные IP-адреса».

Переданные IP-адреса отображаются на странице **IP-адреса** после нажатия кнопки **Применить** или после сохранения, а затем редактирования профиля сети.

5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы завершить работу с профилем сети.

Следующие шаги

Вы можете назначить профиль сети сетевому пути в резервировании, или архитектор схемы элементов может задать профиль сети в схеме элементов.

Создание профиля маршрутизируемой сети для сети по требованию

Вы можете создать профиль маршрутизируемой сети по требованию с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation или правильно настроенной и зарегистрированной сторонней конечной точки управления IP-адресами.

Профиль маршрутизируемой сети представляет собой маршрутизируемое пространство IP-адресов, разделенное между несколькими сетями. Каждая новая маршрутизируемая сеть выделяет следующую доступную подсеть из маршрутизируемого пространства IP-адресов. Маршрутизируемая сеть имеет доступ ко всем остальным маршрутизируемым сетям, использующим тот же профиль сети. Каждая маршрутизируемая подсеть имеет доступ ко всем остальным подсетям, созданным тем же профилем сети.

Если используется сторонний поставщик управления IP-адресами, то маршрутизируемое пространство IP-адресов создается и контролируется этим сторонним поставщиком. Администратор сети использует стороннего поставщика управления IP-адресами для определения маршрутизируемого пространства IP-адресов и создания для него блока IP-адресов. При создании или редактировании профиля маршрутизируемой сети можно выбрать один или несколько блоков IP-адресов, полученных от стороннего поставщика управления IP-адресами.

Если новый экземпляр профиля маршрутизируемой сети выделяется сторонним поставщиком управления IP-адресами, в vRealize Automation поставщику отправляется запрос зарезервировать следующую доступную подсеть и создается диапазон с использованием блоков IP-адресов, которые определяются профилем маршрутизируемой сети и размером подсети. Полученный диапазон используется для выделения IP-адресов компьютерам, назначенным маршрутизируемой сети в том же развертывании.

Создание профиля маршрутизируемой сети с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами

При использовании профиля маршрутизируемой сети с указанной конечной точкой управления IP-адресами можно определить маршрутизируемое пространство IP-адресов и доступные подсети для маршрутизируемой сети по требованию.

С помощью указанной конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation профилю маршрутизируемой сети можно назначить диапазоны статических IP-адресов и базовый IP-адрес.

Можно использовать диапазоны IP-адресов, полученные из настроенной конечной точки управления IP-адресами VMware или конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, который зарегистрирован и настроен в vRealize Orchestrator, например управление IP-адресами Infoblox. Диапазон IP-адресов создается из блока IP-адресов во время выделения.

Процедура

1. Указание сведений о профиле маршрутизируемой сети при использовании конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Информация о профиле сети определяет свойства маршрутизируемой сети, профиль внешней базовой сети и другие значения, используемые при подготовке сети с предоставленной конечной точкой управления IP-адресами.

2. Настройка диапазонов IP-адресов профиля маршрутизируемой сети с использованием конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Вы можете задать один или несколько диапазонов статических IP-адресов, чтобы с их помощью подготовить сеть.

Указание сведений о профиле маршрутизируемой сети при использовании конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Информация о профиле сети определяет свойства маршрутизируемой сети, профиль внешней базовой сети и другие значения, используемые при подготовке сети с предоставленной конечной точкой управления IP-адресами.

Инструкции по созданию профиля маршрутизируемой сети с помощью конечной точки управления IP-адресами стороннего разработчика приведены в разделе [Ввод сведений о профиле маршрутизируемой сети при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Создайте профиль внешней сети. См. раздел [Создание профиля внешней сети с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Профили сетей**.
2. Щелкните **Создать** и выберите **Направлено по маршруту** в раскрывающемся меню.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Примите значение параметра **Конечная точка управления IP-адресами** по умолчанию для предоставленной конечной точки **Управление IP-адресами vRealize Automation**.
5. Выберите профиль существующей внешней сети в раскрывающемся меню **Профиль внешней сети**.
6. В текстовом поле **Маска подсети** введите маску подсети, связанную с профилем внешней сети.

Маска подсети определяет размер всего маршрутизируемого адресного пространства, которое нужно будет задать для профиля сети.

Например, 255.255.0.0.

7. Выберите значение в раскрывающемся меню текстового поля **Маска подсети диапазона**, чтобы определить способ формирования диапазонов с помощью параметра **Создать диапазоны** на странице **Диапазоны IP-адресов**.

Например, 255.255.255.0.

С помощью маски подсети диапазона задается способ разделения этого пространства на отдельные блоки адресов, которые выделяются для каждого экземпляра развертывания данного профиля сети. При выборе значения для маски подсети диапазона определитесь с количеством развертываний, в которых будет задействована маршрутизируемая сеть.

Диапазон используется для каждого развертывания, где применяется профиль маршрутизируемой сети. Количество доступных маршрутизируемых диапазонов равно значению маски подсети, поделенному на значение маски подсети диапазона, например $255.255.0.0 / 255.255.255.0 = 256$.

8. Введите первый доступный IP-адрес в текстовом поле **Базовый IP-адрес**.

Этот параметр недоступен при выборе конечной точки стороннего поставщика.

Например, 120.120.0.1.

9. Выберите вкладку **DNS**.

10. При необходимости введите значения DNS и WINS.

Значения DNS используются для регистрации и разрешения имен DNS. При использовании внутренней конечной точки управления IP-адресами поля DNS и WINS являются необязательными. При использовании внешней конечной точки управления IP-адресами значения DNS и WINS предоставляются сторонним поставщиком управления IP-адресами.

- а) (дополнительно) Введите значение в поле **Основной сервер DNS**.
- б) (дополнительно) Введите значение в поле **Дополнительный сервер DNS**.
- в) (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы DNS**.
- г) (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы поиска DNS**.
- д) (дополнительно) Введите значение в поле **Предпочитаемая служба WINS**.
- е) (дополнительно) Введите значение в поле **Альтернативная служба WINS**.

Следующие шаги

[Настройка диапазонов IP-адресов профиля маршрутизируемой сети с использованием конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation.](#)

Настройка диапазонов IP-адресов профиля маршрутизируемой сети с использованием конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Вы можете задать один или несколько диапазонов статических IP-адресов, чтобы с их помощью подготовить сеть.

Во время подготовки каждая новая маршрутизируемая сеть выделяет следующий доступный диапазон и использует его в качестве IP-пространства.

Необходимые условия

Указание сведений о профиле маршрутизируемой сети при использовании конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation.

Процедура

1. Выберите вкладку **Диапазоны сети**, чтобы создать новый диапазон сети или выбрать существующий.

Отобразятся подробные сведения о выбранном диапазоне, в том числе название, описание, а также начальный и конечный IP-адрес. Помимо этого, предоставляется информация о состоянии.

2. Щелкните **Создать диапазоны**, чтобы создать диапазоны сети на основе маски подсети, маски подсети диапазона и базового IP-адреса, введенных на вкладке «Общие».

Начиная с базового IP-адреса, vRealize Automation создает диапазоны, основанные на маске подсети диапазона.

Например, если маска подсети 255.255.0.0, а маска подсети диапазона 255.255.255.0, vRealize Automation создает 255 диапазонов IP-адресов, используя имя от Диапазон1 до Диапазонл.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Создание профиля маршрутизируемой сети с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами

При использовании профиля маршрутизируемой сети со сторонней конечной точкой управления IP-адресами маршрутизируемое пространство IP-адресов создается и управляется сторонним поставщиком управления IP-адресами.

Если в профиле маршрутизируемой сети используется сторонняя конечная точка управления IP-адресами, поставщик создает новые диапазоны IP-адресов для каждого экземпляра сети по требованию.

Можно использовать диапазоны IP-адресов, полученные из настроенной конечной точки управления IP-адресами VMware или конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, который зарегистрирован и настроен в vRealize Orchestrator, например управление IP-адресами Infoblox. Диапазон IP-адресов создается из блока IP-адресов во время выделения.

Процедура

1. **Ввод сведений о профиле маршрутизируемой сети при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами**

Информация о профиле сети определяет свойства маршрутизируемой сети, профиль внешней базовой сети и другие значения, используемые при подготовке сети со сторонней конечной точкой управления IP-адресами.

2. **Настройка диапазонов IP-адресов профиля маршрутизируемой сети с использованием сторонней конечной точки управления IP-адресами**

Можно управлять одним или несколькими именованными диапазонами статических сетевых адресов в формате IPv4, чтобы с их помощью подготавливать сеть.

Ввод сведений о профиле маршрутизируемой сети при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами

Информация о профиле сети определяет свойства маршрутизируемой сети, профиль внешней базовой сети и другие значения, используемые при подготовке сети со сторонней конечной точкой управления IP-адресами.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Создайте профиль внешней сети. См. раздел [Создание профиля внешней сети с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами](#) или [Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами](#).
- Создайте и настройте стороннюю конечную точку управления IP-адресами. См. раздел [Создание конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Профили сетей**.
2. Щелкните **Создать** и выберите **Направлено по маршруту** в раскрывающемся меню.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Если настроена одна или несколько конечных точек стороннего поставщика управления IP-адресами, выберите необходимую конечную точку стороннего поставщика управления IP-адресами в раскрывающемся меню **Конечная точка управления IP-адресами**.

При выборе конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, зарегистрированной в vRealize Orchestrator, IP-адреса будут получены от указанного поставщика управления IP-адресами. Такие спецификации IP-адресов, как маска подсети и параметры DNS/WINS, недоступны, поскольку контроль над их функциями выполняется через выбранную стороннюю конечную точку управления IP-адресами.

5. Выберите профиль существующей внешней сети в раскрывающемся меню **Профиль внешней сети**.

В списке представлены и доступны для выбора только профили внешних сетей, настройки которых предполагают использование заданной конечной точки управления IP-адресами.

6. Выберите значение в раскрывающемся меню текстового поля **Маска подсети диапазона**, чтобы задать количество подсетей сети, которые будут созданы для подготовки.

Например, 255.255.255.0.

С помощью маски подсети диапазона задается способ разделения этого пространства на отдельные блоки адресов, которые выделяются для каждого экземпляра развертывания данного профиля сети. При выборе значения для маски подсети диапазона определитесь с количеством развертываний, в которых будет задействована маршрутизируемая сеть.

Диапазон используется для каждого развертывания, где применяется профиль маршрутизируемой сети. Количество доступных маршрутизируемых диапазонов равно значению маски подсети, поделенному на значение маски подсети диапазона, например $255.255.0.0 / 255.255.255.0 = 256$.

7. На вкладке **Блоки IP-адресов** можно задавать адресное пространство и управлять одним или несколькими диапазонами статических сетевых адресов в формате IPv4.

На основе доступных блоков IP-адресов создаются или выделяются диапазоны IP-адресов для маршрутизации по требованию.

Следующие шаги

[Настройка диапазонов IP-адресов профиля маршрутизируемой сети с использованием сторонней конечной точки управления IP-адресами.](#)

Настройка диапазонов IP-адресов профиля маршрутизируемой сети с использованием сторонней конечной точки управления IP-адресами

Можно управлять одним или несколькими именованными диапазонами статических сетевых адресов в формате IPv4, чтобы с их помощью подготавливать сеть.

Во время подготовки каждая новая маршрутизируемая сеть выделяет следующий доступный диапазон и использует этот выделенный диапазон в качестве IP-пространства. Блоки IP-адресов предоставляет сторонний поставщик управления IP-адресами. Во время подготовки маршрутизируемая сеть выделяется из блока с маской подсети, соответствующей предоставленной маске подсети диапазона.

Необходимые условия

[Ввод сведений о профиле маршрутизируемой сети при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами.](#)

Процедура

1. Выберите адресное пространство в раскрывающемся меню **Адресное пространство**, чтобы ограничить доступные для подготовки блоки IP-адресов.

После добавления одного или нескольких блоков IP-адресов в раздел под текстовым блоком «Адресное пространство» значение **Адресное пространство** больше нельзя будет выбрать. Профиль маршрутизируемой сети не может охватывать несколько адресных пространств.

2. Добавьте один или несколько блоков IP-адресов либо диапазонов поставщика управления IP-адресами, используя соответствующий синтаксис поиска для каждого поставщика или выбрав нужное значение из раскрывающегося меню.

Блоки IP-адресов предоставляет сторонний поставщик управления IP-адресами.

После выбора диапазона сети может отобразиться пустой список при использовании стороннего поставщика управления IP-адресами. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний 2148656 по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2148656>.

- а) Нажмите кнопку **Добавить**.
- б) Нажмите **Поиск**.
- в) Введите синтаксис поиска или выберите один или несколько блоков IP-адресов из раскрывающегося меню.
- г) Нажмите кнопку **ОК**.

3. Нажмите кнопку **Применить**.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Создание профиля сети NAT для сети по требованию

Вы можете создать профиль сети NAT по требованию с использованием предоставленной конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation или правильно настроенной и зарегистрированной сторонней конечной точки управления IP-адресами.

Создание профиля сети NAT с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами

Можно создать профиль сети NAT NSX по требованию, связанный с профилем внешней сети. С помощью указанной конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation профилю сети NAT можно назначить диапазоны статических IP-адресов и DHCP-адресов.

В сетях NAT один набор IP-адресов используется для внешнего обмена данными, а другой — для внутреннего. Внешние IP-адреса выделяются из внешнего профиля сети, а внутренние IP-адреса NAT определяет профиль сети NAT. При подготовке новой сети NAT создается новый экземпляр профиля сети NAT, который используется для выделения IP-адресов компьютерам.

Можно использовать диапазоны IP-адресов, полученные из настроенной конечной точки управления IP-адресами VMware или конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, который зарегистрирован и настроен в vRealize Orchestrator, например управление IP-адресами Infoblox. Диапазон IP-адресов создается из блока IP-адресов во время выделения.

Для сетей NAT типа «один ко многим» можно определить правила NAT, которые можно настроить при добавлении компонента сети NAT в схему элементов и изменить при изменении сети NAT в развертывании.

Процедура

1. Указание сведений о профиле сети NAT при использовании конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Профиль сети определяет свойства сети NAT, профиль внешней базовой сети, тип NAT и другие значения, используемые при подготовке сети с помощью встроенной службы управления IP-адресами vRealize Automation.

2. Настройка диапазонов IP-адресов профиля сети NAT с использованием конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Вы можете задать один или несколько диапазонов статических IP-адресов, чтобы с их помощью подготовить сеть.

Указание сведений о профиле сети NAT при использовании конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Профиль сети определяет свойства сети NAT, профиль внешней базовой сети, тип NAT и другие значения, используемые при подготовке сети с помощью встроенной службы управления IP-адресами vRealize Automation.

Если требуется создать профиль сети NAT, который использует стороннюю конечную точку управления IP-адресами, см. раздел [Указание сведений о профиле сети NAT при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Создайте профиль внешней сети. См. раздел [Создание профиля внешней сети с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Профили сетей**.
2. Щелкните **Создать** и выберите **NAT** в раскрывающемся меню.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Примите значение параметра **Конечная точка управления IP-адресами** по умолчанию для предоставленной конечной точки **Управление IP-адресами vRealize Automation**
5. Выберите профиль существующей внешней сети в раскрывающемся меню **Профиль внешней сети**.
6. В раскрывающемся меню **Тип NAT** выберите тип преобразования сетевых адресов «Один к одному» или «Один ко многим».

Параметр	Описание
Один к одному	<p>Назначьте внешний статический IP-адрес каждому сетевому адаптеру. К внешней сети можно получить доступ с помощью любого компьютера, и сами компьютеры доступны через эту сеть.</p> <p>Все внешние IP-адреса, назначенные исходящему подключению NSX Edge, должны принадлежать одной и той же подсети. При использовании NAT типа «один к одному» в vRealize Automation соответствующий профиль внешней сети должен содержать только те диапазоны IP-адресов, которые присутствуют в одной подсети.</p>
Один к многим	<p>Все компьютеры в сети будут использовать общий внешний IP-адрес. Во внутренней сети компьютеры смогут использовать адреса DHCP или статические IP-адреса. К внешней сети можно получить доступ с помощью любого компьютера, но к компьютерам нельзя получить доступ через эту сеть. Если выбрать этот параметр, в группе DHCP будет установлен флажок Включено.</p> <p>Преобразование NAT типа «один ко многим» дает возможность определить правила NAT при добавлении компонента сети NAT в схему элементов.</p>

7. В текстовом поле **Маска подсети** введите маску подсети IP-адреса.

Маска подсети определяет размер всего маршрутизируемого адресного пространства, которое нужно будет задать для профиля сети.

Например, 255.255.0.0.

8. В текстовом поле **Шлюз** введите адрес пограничного или маршрутизируемого шлюза.

Используйте стандартный формат адресов IPv4. Например, 10.10.110.1.

Заданный в профиле сети IP-адрес шлюза назначается сетевому адаптеру во время выделения. Если в текстовом поле **Шлюз** профиля сети не задано значение, используйте настраиваемое свойство `VirtualMachine.Network0.Gateway` при подготовке компьютера Edge.

9. (дополнительно) В группе DHCP установите флажок **Включен** и введите значения в поля **Начало диапазона IP-адресов** и **Конец диапазона IP-адресов**.

Установить флажок можно, только если для параметра «Тип NAT» установлено значение «Один ко многим».

10. (дополнительно) Задайте время аренды DHCP, чтобы указать, как долго компьютер может использовать IP-адрес.

11. Выберите вкладку **DNS**.

12. При необходимости введите значения DNS и WINS.

Значения DNS используются для регистрации и разрешения имен DNS. При использовании внутренней конечной точки управления IP-адресами поля DNS и WINS являются необязательными. При использовании внешней конечной точки управления IP-адресами значения DNS и WINS предоставляются сторонним поставщиком управления IP-адресами.

- а) (дополнительно) Введите значение в поле **Основной сервер DNS**.
- б) (дополнительно) Введите значение в поле **Дополнительный сервер DNS**.
- в) (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы DNS**.
- г) (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы поиска DNS**.
- д) (дополнительно) Введите значение в поле **Предпочитаемая служба WINS**.
- е) (дополнительно) Введите значение в поле **Альтернативная служба WINS**.

Следующие шаги

[Настройка диапазонов IP-адресов профиля сети NAT с использованием конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation.](#)

Настройка диапазонов IP-адресов профиля сети NAT с использованием конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation

Вы можете задать один или несколько диапазонов статических IP-адресов, чтобы с их помощью подготовить сеть.

Начальный и конечный IP-адреса диапазона сети не могут перекрывать адреса DHCP. При попытке сохранить профиль, который содержит перекрывающиеся диапазоны адресов, vRealize Automation показывает ошибку проверки.

Необходимые условия

[Указание сведений о профиле сети NAT при использовании конечной точки управления IP-адресами vRealize Automation.](#)

Процедура

1. Выберите вкладку **Диапазоны сети**, чтобы создать новый диапазон сети или выбрать существующий.

Отобразятся подробные сведения о выбранном диапазоне, в том числе название, описание, а также начальный и конечный IP-адрес. Помимо этого, предоставляется информация о состоянии.

2. Щелкните **Создать**, чтобы ввести новое имя диапазона сети и диапазон IP-адресов вручную, или щелкните **Импортировать из CSV**, чтобы импортировать информацию об IP-адресах из правильно отформатированного CSV-файла.

- Нажмите кнопку **Создать**.

- а) Введите имя диапазона сети.
- б) Введите описание диапазона сети.
- в) Введите начальный IP-адрес диапазона.
- г) Введите конечный IP-адрес диапазона.

- Щелкните **Импортировать из CSV**.

- а) Выберите CSV-файл и перетащите его в диалоговое окно **Импортировать из CSV**.

Строка в CSV-файле имеет следующий формат *ip_address, machine_name, status, NIC_offset*. Пример:

```
100.10.100.1,mymachine01,Allocated
```

Поле в CSV-файле	Описание
ip_address	IP-адрес в формате IPv4.
machine_name	Имя управляемой машины в vRealize Automation. Если поле пустое, то имя по умолчанию отсутствует. Если поле пустое, для поля <i>status</i> не может устанавливаться значение «Выделен».
status	Доступны значения <i>Allocated</i> или <i>Unallocated</i> . В этом поле учитывается регистр. Если поле пустое, по умолчанию устанавливается значение «Не выделен». Если установлено состояние «Выделен», поле <i>machine_name</i> не может быть пустым.
NIC_offset	Неотрицательное целое число. Необязательно.

- б) Нажмите кнопку **Применить**.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Имя диапазона IP-адресов отображается в списке «Определенные диапазоны». IP-адреса в диапазоне отображаются в списке «Определенные IP-адреса».

Переданные IP-адреса отображаются на странице **IP-адреса** после нажатия кнопки **Применить** или после сохранения, а затем редактирования профиля сети.

4. Перейдите на вкладку **IP-адреса**, чтобы отобразить IP-адреса для именованного диапазона сети.

5. (дополнительно) Выберите информацию об IP-адресе в раскрывающемся меню **Диапазон сети**, чтобы отфильтровать записи IP-адресов.

Можно отобразить информацию обо всех определенных диапазонах сети, диапазонах сети, импортированных из CSV-файла, или именованных диапазонах сети. В сведениях содержатся начальный IP-адрес, имя компьютера, дата последнего изменения, метка времени и состояние IP-адреса.

6. (дополнительно) Выберите тип состояния из раскрывающегося списка **Состояние IP-адреса**, чтобы отфильтровать записи IP-адресов, соответствующие выбранному состоянию. Настройки состояния могут иметь следующие значения: выделен, не выделен, удален и просрочен.

Для IP-адресов с состоянием «Удален» или «Просрочен» можно щелкнуть **Реорганизовать**, чтобы сделать эти диапазоны IP-адресов доступными для выделения. Необходимо сохранить профиль, чтобы реорганизация вступила в силу. Адреса не сразу становятся реорганизованными, поэтому значение в столбце состояния не сразу изменится с «Просрочен» или «Удален» на «Выделен».

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Создание профиля сети NAT с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами
Можно создать профиль сети NAT NSX по требованию, связанный с профилем внешней сети. При использовании профиля сети NAT NSX со сторонней конечной точкой управления IP-адресами пространство IP-адресов создается и управляется сторонним поставщиком управления IP-адресами.

Если в профиле сети NAT используется сторонняя конечная точка управления IP-адресами, поставщик создает новые диапазоны IP-адресов для каждого экземпляра сети по требованию. Внутренний набор IP-адресов, определенный с одним или несколькими диапазонами, создается в сторонней конечной точке управления IP-адресами для каждого экземпляра сети NAT. Эти диапазоны IP-адресов используются для выделения IP-адресов компьютерам, назначенным сети NAT в том же развертывании. Так как в пределах одного адресного пространства не может быть повторяющихся IP-адресов, поставщик создает новое адресное пространство для каждого экземпляра сети NAT. При удалении сети NAT ее диапазоны удаляются в конечной точке поставщика управления IP-адресами и в новом адресном пространстве.

Можно использовать диапазоны IP-адресов, полученные из настроенной конечной точки управления IP-адресами VMware или конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, который зарегистрирован и настроен в vRealize Orchestrator, например управление IP-адресами Infoblox. Диапазон IP-адресов создается из блока IP-адресов во время выделения.

Для сетей NAT типа «один ко многим» можно определить правила NAT, которые можно настроить при добавлении компонента сети NAT в схему элементов и изменить при изменении сети NAT в развертывании.

Процедура

1. **Указание сведений о профиле сети NAT при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами**

Сведения о профиле сети определяют свойства сети NAT, профиль внешней базовой сети для нее и другие значения, используемые при подготовке сети со сторонней конечной точкой управления IP-адресами.

2. Настройка диапазонов IP-адресов профиля сети NAT с использованием сторонней конечной точки управления IP-адресами

Вы можете определить один или несколько диапазонов IP-адресов для использования в подготовке сети с помощью NAT.

Указание сведений о профиле сети NAT при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами

Сведения о профиле сети определяют свойства сети NAT, профиль внешней базовой сети для нее и другие значения, используемые при подготовке сети со сторонней конечной точкой управления IP-адресами.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Создайте профиль внешней сети. См. раздел [Создание профиля внешней сети с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами](#) или [Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами](#).
- Создайте и настройте стороннюю конечную точку управления IP-адресами. См. раздел [Создание конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Профили сетей**.
2. Щелкните **Создать** и выберите **NAT** в раскрывающемся меню.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Если настроена одна или несколько конечных точек стороннего поставщика управления IP-адресами, выберите необходимую конечную точку стороннего поставщика управления IP-адресами в раскрывающемся меню **Конечная точка управления IP-адресами**.

При выборе конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами, зарегистрированной в vRealize Orchestrator, IP-адреса будут получены от указанного поставщика управления IP-адресами. Такие спецификации IP-адресов, как маска подсети и параметры DNS/WINS, недоступны, поскольку контроль над их функциями выполняется через выбранную стороннюю конечную точку управления IP-адресами.

5. Выберите профиль существующей внешней сети в раскрывающемся меню **Профиль внешней сети**.

В списке представлены и доступны для выбора только профили внешних сетей, настройки которых предполагают использование заданной конечной точки управления IP-адресами.

6. В раскрывающемся меню **Тип NAT** выберите тип преобразования сетевых адресов «Один к одному» или «Один ко многим».

Параметр	Описание
Один к одному	<p>Назначьте внешний статический IP-адрес каждому сетевому адаптеру. К внешней сети можно получить доступ с помощью любого компьютера, и сами компьютеры доступны через эту сеть.</p> <p>Все внешние IP-адреса, назначенные исходящему подключению NSX Edge, должны принадлежать одной и той же подсети. При использовании NAT типа «один к одному» в vRealize Automation соответствующий профиль внешней сети должен содержать только те диапазоны IP-адресов, которые присутствуют в одной подсети.</p>
Один к многим	<p>Все компьютеры в сети будут использовать общий внешний IP-адрес. Во внутренней сети компьютеры могут использовать только статические IP-адреса. К внешней сети можно получить доступ с помощью любого компьютера, но к компьютерам нельзя получить доступ через эту сеть.</p> <p>DHCP не поддерживается при использовании NAT со сторонним поставщиком IPAM.</p> <p>Преобразование NAT типа «один ко многим» дает возможность определить правила NAT при добавлении компонента сети NAT в схему элементов.</p>

7. В текстовом поле **Маска подсети** введите маску подсети IP-адреса.

Маска подсети определяет размер всего маршрутизируемого адресного пространства, которое нужно будет задать для профиля сети.

Например, 255.255.0.0.

8. В текстовом поле **Шлюз** введите адрес пограничного или маршрутизируемого шлюза.

Используйте стандартный формат адресов IPv4. Например, 10.10.110.1.

Заданный в профиле сети IP-адрес шлюза назначается сетевому адаптеру во время выделения. Если в текстовом поле **Шлюз** профиля сети не задано значение, используйте настраиваемое свойство `VirtualMachine.Network0.Gateway` при подготовке компьютера Edge.

9. Выберите вкладку **DNS**.

10. При необходимости введите значения DNS и WINS.

Значения DNS используются для регистрации и разрешения имен DNS. При использовании внутренней конечной точки управления IP-адресами поля DNS и WINS являются необязательными. При использовании внешней конечной точки управления IP-адресами значения DNS и WINS предоставляются сторонним поставщиком управления IP-адресами.

- (дополнительно) Введите значение в поле **Основной сервер DNS**.
- (дополнительно) Введите значение в поле **Дополнительный сервер DNS**.
- (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы DNS**.
- (дополнительно) Введите значение в поле **Суффиксы поиска DNS**.

- д) (дополнительно) Введите значение в поле **Предпочитаемая служба WINS**.
- е) (дополнительно) Введите значение в поле **Альтернативная служба WINS**.

Следующие шаги

[Настройка диапазонов IP-адресов профиля сети NAT с использованием сторонней конечной точки управления IP-адресами.](#)

Настройка диапазонов IP-адресов профиля сети NAT с использованием сторонней конечной точки управления IP-адресами

Вы можете определить один или несколько диапазонов IP-адресов для использования в подготовке сети с помощью NAT.

Необходимые условия

[Указание сведений о профиле сети NAT при использовании сторонней конечной точки управления IP-адресами.](#)

Процедура

1. Выберите вкладку **Диапазоны сети**, чтобы создать новый диапазон сети или выбрать существующий.

Отобразятся подробные сведения о выбранном диапазоне, в том числе название, описание, а также начальный и конечный IP-адрес. Помимо этого, предоставляется информация о состоянии.

2. Щелкните **Создать** и задайте диапазон сети.

- а) Введите имя и описание диапазона сети.
- б) Введите начальный и конечный IP-адреса, определяющие диапазон сети.
- в) Нажмите кнопку **Применить**.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

Имя диапазона IP-адресов отображается в списке «Определенные диапазоны». IP-адреса в диапазоне отображаются в списке «Определенные IP-адреса».

Переданные IP-адреса отображаются на странице **IP-адреса** после нажатия кнопки **Применить** или после сохранения, а затем редактирования профиля сети.

4. Перейдите на вкладку **IP-адреса**, чтобы отобразить IP-адреса для именованного диапазона сети.

5. (дополнительно) Выберите информацию об IP-адресе в раскрывающемся меню **Диапазон сети**, чтобы отфильтровать записи IP-адресов.

Можно отобразить информацию обо всех определенных диапазонах сети, диапазонах сети, импортированных из CSV-файла, или именованных диапазонах сети. В сведениях содержатся начальный IP-адрес, имя компьютера, дата последнего изменения, метка времени и состояние IP-адреса.

6. (дополнительно) Выберите тип состояния из раскрывающегося списка **Состояние IP-адреса**, чтобы отфильтровать записи IP-адресов, соответствующие выбранному состоянию. Настройки состояния могут иметь следующие значения: выделен, не выделен, удален и просрочен.

Для IP-адресов с состоянием «Удален» или «Просрочен» можно щелкнуть **Реорганизовать**, чтобы сделать эти диапазоны IP-адресов доступными для выделения. Необходимо сохранить профиль, чтобы реорганизация вступила в силу. Адреса не сразу становятся реорганизованными, поэтому значение в столбце состояния не сразу изменится с «Просрочен» или «Удален» на «Выделен».

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Освобождение IP-адресов путем удаления подготовленных компьютеров

В случае удаления развертывания его IP-адреса также удаляются. Выделенные IP-адреса, например IP-адреса в диапазоне профиля сети, освобождаются и становятся доступными для последующих операций по подготовке.

При удалении компьютера его статический IP-адрес становится доступным для использования другими компьютерами. Неиспользованные адреса могут не сразу стать доступными, поскольку процедура реорганизации статических IP-адресов выполняется с интервалом в 30 минут.

Если используется управление IP-адресами от стороннего поставщика, в vRealize Automation соответствующие IP-адреса удаляются с помощью рабочего процесса vRealize Orchestrator в подключаемом модуле или пакете стороннего поставщика управления IP-адресами.

Настройка резервирований и их политик

Резервирование vRealize Automation может определять политики, приоритеты и квоты, от которых зависит размещение компьютеров при поступлении запросов на подготовку.

Политики резервирования ограничивают подготовку компьютеров набором доступных резервирований. Политики резервирования хранилищ позволяют разработчикам схем элементов назначать тома компьютеров различным хранилищам данных.

Для успешной подготовки необходимо наличие в хранилище достаточного объема памяти для резервирования. Доступность хранилища для резервирования зависит от следующих факторов.

- Какой объем свободного пространства доступен в хранилище данных или в кластере.
- Какой объем этого пространства зарезервирован для этого хранилища данных или кластера.
- Какой объем этого пространства уже выделен в vRealize Automation

Так, даже если в vCenter Server имеется доступное пространство для хранилища данных или кластера, но не зарезервировано достаточно свободного пространства для резервирования, подготовка завершится ошибкой «Нет доступного резервирования для выделения...». Объем пространства, выделяемого для конкретного резервирования, зависит от количества виртуальных машин (в любом состоянии) в этом резервировании. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний VMware *Компьютер XXX: нет доступного резервирования для выделения в группе XXX. Всего запрошено XX ГБ свободного пространства (2151030)* по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2151030>.

Резервирования

Вы можете создать резервирование vRealize Automation, чтобы выделить подготавливаемые ресурсы из группы структур определенной бизнес-группе.

Например, с помощью резервирования можно указать, что часть памяти, ЦП, сети и хранилища вычислительного ресурса принадлежит определенной бизнес-группе или что определенные компьютеры нужно назначить определенной бизнес-группе.

Примечание Хранилище и память, назначенные подготовленному компьютеру путем резервирования, освобождаются, когда компьютер, которому они назначены, удаляется в vRealize Automation. Хранилище и память не освобождаются, если компьютер удален в vCenter Server.

Вы можете создать резервирование для следующих типов компьютеров:

- vSphere
- vCloud Air
- vCloud Director
- Amazon EC2
- Azure
- Hyper V (SCVMM)
- Hyper-V (автономное решение)
- KVM (RHEV)
- OpenStack
- XenServer

Можно настроить параметры безопасности для виртуальных машин, которые нужно подготовить, указав сведения в резервировании, схеме элементов или сценарии гостевого агента. Если для компьютера, подлежащего подготовке, требуется гостевой агент, необходимо добавить правило безопасности, содержащее данное требование, к резервированию или схеме элементов. Например, если используется политика безопасности по умолчанию, которая запрещает обмен данными между всеми компьютерами, и при этом для разрешения обмена данными между определенными компьютерами применяется отдельная политика безопасности, возможно, гостевому агенту не удастся установить связь с vRealize Automation во время этапа настройки. Во избежание возникновения данной проблемы следует использовать политику безопасности по умолчанию, которая разрешает обмен данными на этапе настройки.

Выбор сценария резервирования

Чтобы назначать ресурсы бизнес-группам, можно создавать резервирования. Процесс создания резервирования зависит от сценария.

Выберите сценарий резервирования на основании типа конечной точки назначения.

У каждой бизнес-группы должно быть по крайней мере одно резервирование, чтобы ее участники могли подготавливать компьютеры этого типа. Например, бизнес-группа с резервированием OpenStack (а не Amazon) не может запрашивать компьютер у компании Amazon. В этом примере бизнес-группе нужно назначить специальное резервирование для ресурсов Amazon.

Таблица 4-15. Выбор сценария резервирования

Сценарий	Процедура
Создание резервирования vSphere.	Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer
Создание резервирования для выделения ресурсов для конечной точки vCloud Air.	Создание резервирования vCloud Air
Создание резервирования для выделения ресурсов для конечной точки vCloud Director.	Создание резервирования vCloud Director
Создание резервирования для выделения ресурсов для ресурса Amazon (при этом можно пользоваться виртуальным частным облаком Amazon или обойтись без него).	Создание резервирования Amazon EC2
Создание резервирования для выделения ресурсов для ресурса OpenStack.	Создание резервирования OpenStack
Создание резервирования для выделения ресурсов для Hyper-V.	Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer
Создание резервирования для выделения ресурсов для KVM.	Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer
Создание резервирования для выделения ресурсов для ресурса OpenStack.	Создание резервирования OpenStack
Создание резервирования для выделения ресурсов для SCVMM.	Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer
Создание резервирования для выделения ресурсов для XenServer.	Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer
Создание резервирования для выделения ресурсов для Microsoft Azure.	Создание резервирования для Microsoft Azure

Создание облачных резервирований категорий

Облачное резервирование типов категорий предоставляет доступ к службам подготовки учетной записи для облачных служб для определенной бизнес-группы vRealize Automation. Среди доступных типов облачных резервирований — Amazon, OpenStack, vCloud Air и vCloud Director.

Резервирование — это совместное использование ресурсов памяти, ЦП, сети и хранилища одного вычислительного ресурса, выделенного для определенной бизнес-группы vRealize Automation.

У бизнес-группы может быть несколько резервирований на одной конечной точке или на нескольких.

Модель выделения для резервирования зависит от модели выделения в связанном центре данных. Доступные модели выделения — это пул выделения, повременная оплата и пул резервирования. Сведения о моделях выделения см. в документации по vCloud Director или vCloud Air.

Резервирование задает не только объем ресурсов структуры, которые выделяются для бизнес-группы, но и политики, приоритеты и квоты, от которых зависит размещение компьютеров.

Для успешной подготовки необходимо наличие в хранилище достаточного объема памяти для резервирования. Доступность хранилища для резервирования зависит от следующих факторов.

- Какой объем свободного пространства доступен в хранилище данных или в кластере.
- Какой объем этого пространства зарезервирован для этого хранилища данных или кластера.

■ Какой объем этого пространства уже выделен в vRealize Automation

Так, даже если в vCenter Server имеется доступное пространство для хранилища данных или кластера, но не зарезервировано достаточно свободного пространства для резервирования, подготовка завершится ошибкой «Нет доступного резервирования для выделения...». Объем пространства, выделяемого для конкретного резервирования, зависит от количества виртуальных машин (в любом состоянии) в этом резервировании. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний VMware *Компьютер XXX: нет доступного резервирования для выделения в группе XXX. Всего запрошено XX ГБ свободного пространства (2151030)* по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2151030>.

Общие сведения о логике выбора для облачных резервирований

Когда участник бизнес-группы создает запрос на подготовку облачного компьютера, vRealize Automation выбирает компьютер из одного из резервирований, доступных для этой бизнес-группы. Облачные резервирования включают в себя Amazon, OpenStack, vCloud Air и vCloud Director.

Резервирование, к которому подготавливается компьютер, должно соответствовать следующим критериям.

- У резервирования и схемы элементов, с которой поступил запрос на компьютер, должен быть одинаковый тип платформы.
- Резервирование должно быть включено.
- Объем резервирования должен находиться в пределах квоты на компьютеры или квота должна быть неограниченна.

Выделенная квота на компьютеры распространяется только на включенные компьютеры. Например, если квота резервирования — 50 компьютеров, 40 подготовлены, но только 20 из них включены, выделяется 40%, а не 80% квоты резервирования.

- В запросе компьютеров должны быть указаны группы безопасности резервирования.
- Резервирование должно быть связано с областью, в которой имеется образ компьютера, указанный в схеме элементов.
- Резервирование должно располагать объемом невыделенных памяти и ресурсов хранилища, достаточным для подготовки компьютера.

В резервированиях с оплатой мере использования может отсутствовать ограничение по ресурсам.

- Для компьютеров Amazon в запросе указывается зона доступности и расположение, в котором следует инициализировать компьютер — в подсети в виртуальном частном облаке (Virtual Private Cloud, VPC) или вне его. Резервирование должно соответствовать типу сети (VPC или вне VPC).
- Если в vCloud Air или vCloud Director запрос определяет модель выделения, ей должна соответствовать модель выделения виртуального ЦОД, связанного с резервированием.
- Для vCloud Director или vCloud Air должна быть включена указанная организация.
- Для резервирования должны быть доступны все шаблоны схемы элементов. Если политика резервирования сопоставляется с несколькими источниками ресурсов, шаблоны должны быть общедоступными.
- Если поставщик облачных служб поддерживает выбор сети, а схема элементов предусматривает специальные параметры сети, соответствующие сети должны быть в резервировании.

Если в схеме элементов или резервировании указан профиль сети для назначения статического IP-адреса, этот адрес должен быть доступен для назначения новому компьютеру.

- Если в запросе определена модель выделения, ей должна соответствовать модель выделения в резервировании.
- Если в схеме элементов указана политика резервирования, резервирование должно к ней принадлежать.

Политики резервирования — это залог того, что выбранное резервирование будет соответствовать дополнительным требованиям к подготовке компьютеров на основе определенной схемы элементов. Например, если схема элементов использует определенный образ компьютера, политики резервирования можно использовать, чтобы ограничить подготовку резервированиями, связанными с областями, в которых находится необходимый образ.

При отсутствии доступных резервирований, отвечающих всем критериям выбора, происходит сбой подготовки.

Если несколько резервирований соответствуют всем критериям, резервирование, с помощью которого будет подготавливаться запрошенный компьютер, определяется по следующей логике.

- Резервирование с более низким значением приоритета выбирается до резервирования с более высоким значением.
- Если у нескольких резервирований одинаковый приоритет, будет выбрано то, у которого самый низкий процент выделенной квоты на компьютеры.
- Если у нескольких резервирований одинаковые приоритет и квоты, компьютеры циклично распределяются по резервированиям.

Примечание Хотя циклический выбор профилей сети не поддерживается, поддерживается циклический выбор сетей (если они доступны), которые можно связать с различными профилями сетей.

Если в резервировании доступны несколько путей к хранилищам с достаточной емкостью для подготовки томов компьютера, их выбирают по следующей логике.

- Путь к хранилищу с более низким значением приоритета выбирается до пути с более высоким значением.
- Если в схеме элементов или запросе указана политика резервирования хранилища, путь к хранилищу должен принадлежать этой политике.

Если для настраиваемого свойства `VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode` установлено значение «Не определено» и в политике резервирования хранилища нет доступного пути к хранилищу с достаточной емкостью, для подготовки будет выбран путь вне указанной политики резервирования хранилища. По умолчанию значение свойства `VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode` — `Exact`.

- Если у нескольких путей к хранилищам одинаковый приоритет, компьютеры распределяются по соответствующим путям согласно циклическому расписанию.

Создание резервирования Amazon EC2

Чтобы участники бизнес-группы могли запрашивать подготовку компьютеров, нужно выделить ресурсы компьютерам путем создания резервирования.

Работать можно с резервированиями Amazon для Amazon Virtual Private Cloud или резервированиями Amazon вне VPC. Пользователи Amazon Web Services могут создать облако Amazon Virtual Private Cloud, чтобы спроектировать топологию виртуальной сети, соответствующую указанным характеристикам. Если планируется использовать Amazon VPC, нужно назначить Amazon VPC резервированию vRealize Automation. См. раздел [Использование виртуального частного облака Amazon Virtual Private Cloud](#).

При создании резервирования Amazon или настройке компонента компьютера в схеме элементов можно выбрать одну из групп безопасности, которые доступны в определенной области Amazon. Группы безопасности импортируются во время сбора данных.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами или вычислительными ресурсами.

Сведения о создании Amazon VPC посредством AWS Management Console см. в документации по Amazon Web Services.

Процедура

1. Ввод данных о резервировании Amazon

Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

2. Указание параметров ресурсов и сети для резервирований Amazon

Укажите параметры ресурса и сети для подготовки компьютеров на базе этого резервирования vRealize Automation.

3. Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирований Amazon

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Ввод данных о резервировании Amazon

Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами или вычислительными ресурсами.

Вы можете управлять отображением резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по категориям»** на странице «Резервирования». Обратите внимание, что резервирования тестового агента не отображаются в списке резервирований при фильтрации по категориям.

Сведения о настройке для Amazon VPC см. в разделе [Использование виртуального частного облака Amazon Virtual Private Cloud](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Убедитесь, что администратор арендатора создал по крайней мере одну бизнес-группу.
См. раздел [Создание бизнес-группы](#).
- Убедитесь, что вычислительный ресурс существует.
- Настройте сеть.
См. раздел [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).
- (дополнительно) Настройте сведения о профиле сети.
См. раздел [Создание профиля сети](#).
- Убедитесь, что у вас есть доступ к нужной сети Amazon. Например, если нужно использовать VPC, убедитесь, что у вас есть доступ к сети Amazon Virtual Private Cloud (VPC).
См. раздел [Использование дополнительных компонентов Amazon](#).
- Убедитесь, что существуют все требуемые пары ключей. См. раздел [Управление парами ключей](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Щелкните значок **Создать** (+) и выберите тип создаваемого резервирования.
Выберите **Amazon EC2**.
3. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Копировать из существующего резервирования** выберите существующее резервирование.
Появляются данные выбранного резервирования. Вы можете сделать необходимые изменения в своем новом резервировании.
4. В текстовом поле **Имя** введите имя.
5. В раскрывающемся меню **Арендатор** выберите арендатора.
6. В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу.
Инициализировать компьютеры с помощью этого резервирования могут только пользователи в этой бизнес-группе.
7. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Политика резервирования** выберите политику резервирования.
Для применения этого параметра требуется наличие одной или нескольких политик резервирования. Резервирование можно изменить позже, чтобы задать политику резервирования.

Политика резервирования используется для ограничения инициализации конкретными резервированиями.

8. Чтобы задать приоритет для резервирования, введите число в текстовом поле **Приоритет**.

Приоритет используется, если бизнес-группа содержит несколько резервирований. Для инициализации резервирование с приоритетом 1 является более приоритетным, чем резервирование с приоритетом 2.

9. (дополнительно) Если нужно отключить это резервирование, снимите флажок **Включить это резервирование**.

Результаты

Не переходите никуда с этой страницы. Ваше резервирование не завершено.

Указание параметров ресурсов и сети для резервирований Amazon

Укажите параметры ресурса и сети для подготовки компьютеров на базе этого резервирования vRealize Automation.

При создании резервирования Amazon или настройке компонента компьютера в схеме элементов можно выбрать одну из групп безопасности, которые доступны учетной записи в определенной области Amazon. Группы безопасности импортируются во время сбора данных. Группа безопасности выступает в качестве брандмауэра для контроля доступа к компьютеру. Каждая область включает в себя как минимум группу безопасности по умолчанию. Администраторы могут использовать Amazon Web Services Management Console, чтобы создавать дополнительные группы безопасности, настраивать порты для Microsoft Remote Desktop Protocol или SSH и виртуальные частные сети для Amazon VPN. Дополнительные сведения о создании и использовании групп безопасности в Amazon Web Services см. в документации Amazon.

Дополнительные сведения о группах безопасности см. в разделе [Использование групп безопасности Amazon](#).

Дополнительные сведения о подсистемах балансировки нагрузки см. в разделе [Использование эластичной подсистемы балансировки нагрузки для Amazon Web Services](#).

Необходимые условия

[Ввод данных о резервировании Amazon](#).

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
2. В раскрывающемся меню **Вычислительный ресурс** выберите вычислительный ресурс, в котором нужно инициализировать компьютеры.

Перечислены доступные области Amazon.

3. (дополнительно) Чтобы задать максимальное число компьютеров, которые можно инициализировать в этом резервировании, введите число в текстовом поле **Квота на компьютеры**.

В квоте учитываются только включенные компьютеры. Оставьте поле пустым, чтобы снять ограничение для резервирований.

4. В раскрывающемся меню **Пара ключей** выберите способ назначения пар ключей вычислительным экземплярам.

Параметр	Описание
Не указано	Управляет поведением пары ключей на уровне схемы элементов, а не на уровне резервирования.
Автоматически создаются для каждой бизнес-группы	Каждый компьютер, инициализированный в одной и той же бизнес-группе, имеет одинаковую пару ключей, включая компьютеры, инициализированные в других резервированиях, если он имеет одни и те же вычислительный ресурс и бизнес-группу. Так как пары ключей, созданные таким образом, связаны с бизнес-группой, они удаляются при удалении бизнес-группы.
Автоматически создаются для каждого компьютера	Уникальная пара ключей есть у каждого компьютера. Это наиболее безопасный метод, поскольку компьютеры не используют одинаковые пары ключей.
Специальная пара ключей	Каждый компьютер, инициализированный в этом резервировании, имеет одинаковую пару ключей. Найдите пару ключей, используемую для этого резервирования.

5. Если в раскрывающемся списке **Пара ключей** выбран пункт **Специальная пара ключей**, выберите значение пары ключей в раскрывающемся меню **Специальная пара ключей**.
6. Если у вас настроено виртуальное частное облако Amazon Virtual Private Cloud, установите флажок **Назначить в подсеть в VPC**. Если облако не настроено, не ставьте флажок.

Если установить флажок **Назначить в подсеть в VPC**, следующие расположения или подсети, группы безопасности и подсистемы балансировки нагрузки отобразятся во всплывающем меню, а не на этой странице.

В случае резервирования VPC укажите группы безопасности и подсети для каждого облака VPC, разрешенного в резервировании.

7. Выберите доступные расположения (вне VPC) или подсети (VPC) в списке **Расположения или Подсети**.

Выберите все доступные расположения или подсети, которые нужно сделать доступными для подготовки.

8. В списке **Группы безопасности** выберите одну или несколько групп безопасности, которые можно назначить компьютеру при инициализации.

Выберите все группы безопасности, которые можно назначить компьютеру во время подготовки. Для каждой доступной области следует указать как минимум одну группу безопасности.

9. В списке **Подсистемы балансировки нагрузки** выберите одну или несколько доступных подсистем балансировки нагрузки.

Если используется функция эластичной подсистемы балансировки нагрузки, выберите доступные подсистемы, применимые к выбранным расположениям или подсетям.

Результаты

Можно сохранить резервирование сейчас, нажав элемент **Сохранить**. Также можно добавить настраиваемые свойства для дополнительного контроля над спецификациями резервирования. Кроме того, можно настроить отправку уведомлений с оповещениями по электронной почте, если ресурсов, выделенных для этого резервирования, недостаточно.

Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирований Amazon

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Настраиваемые свойства и оповещения по электронной почте — необязательные настройки для резервирования. Если вам не нужно связывать настраиваемые свойства или настраивать предупреждения, щелкните **Сохранить**, чтобы завершить создание резервирования.

Вы можете добавить нужное количество настраиваемых свойств.

Если уведомления настроены, они создаются ежедневно, а не при достижении указанного порогового значения.

Важно! Оповещения отправляются, только если настроены уведомления по электронной почте и включены оповещения.

Необходимые условия

[Указание параметров ресурсов и сети для резервирований Amazon.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Введите действительное имя настраиваемого свойства.
4. При необходимости введите значение свойства.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.
6. (дополнительно) Добавьте любые дополнительные настраиваемые свойства.
7. Перейдите на вкладку **Предупреждения**.
8. Установите флажок **Оповещения о емкости**, чтобы настроить отправку оповещений.
9. Установите пороговые значения с помощью ползунка для распределения доступных ресурсов.
10. Введите в текстовом поле **Получатели** имена пользователей или групп AD (не электронные адреса), чтобы получать оповещения.

Вводите каждое имя в отдельной строке. Используйте клавишу ВВОД, чтобы разделять записи.

11. Выберите элемент **Отправлять оповещения диспетчеру групп**, чтобы включить диспетчеров групп в оповещения по электронной почте.

Эти оповещения отправляются по электронной почте пользователям, включенным в список бизнес-группы **Получатель эл. сообщений диспетчера**.

12. Укажите частоту напоминаний (дн.).

13. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Резервирование сохраняется и появляется в списке резервирований.

Следующие шаги

Можно настроить дополнительные политики резервирования или начать подготовку к инициализации.

Пользователи, авторизованные для создания схем элементов, могут создать их сейчас.

Создание резервирования OpenStack

Чтобы участники бизнес-группы могли запрашивать подготовку компьютеров, нужно выделить ресурсы компьютерам путем создания резервирования.

Создайте резервирование OpenStack.

Процедура

1. [Указание информации о резервировании OpenStack](#)

Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

2. [Указание ресурсов и параметров сети для резервирований OpenStack](#)

Укажите параметры ресурсов и сети, доступные для компьютеров, которые подготавливаются на базе этого резервирования vRealize Automation.

3. [Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирований OpenStack](#)

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Указание информации о резервировании OpenStack

Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами или вычислительными ресурсами.

Вы можете управлять отображением резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по категориям»** на странице «Резервирования». Обратите внимание, что резервирования тестового агента не отображаются в списке резервирований при фильтрации по категориям.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Убедитесь, что администратор арендатора создал по крайней мере одну бизнес-группу.
См. раздел [Создание бизнес-группы](#).
- Убедитесь, что вычислительный ресурс существует.
- Убедитесь, что настроены необязательные группы безопасности и плавающие IP-адреса.
См. [Подготовка возможностей сети и обеспечения безопасности Red Hat OpenStack](#).
- Убедитесь, что существуют все требуемые пары ключей. См. [Управление парами ключей](#).
- Убедитесь, что вычислительный ресурс существует.
- Настройте сеть.
См. раздел [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Щелкните значок **Создать** (+) и выберите тип создаваемого резервирования.
Выберите **OpenStack**.
3. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Копировать из существующего резервирования** выберите существующее резервирование.
Появляются данные выбранного резервирования. Вы можете сделать необходимые изменения в своем новом резервировании.
4. В текстовом поле **Имя** введите имя.
5. В раскрывающемся меню **Арендатор** выберите арендатора.
6. В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу.
Инициализировать компьютеры с помощью этого резервирования могут только пользователи в этой бизнес-группе.
7. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Политика резервирования** выберите политику резервирования.
Для применения этого параметра требуется наличие одной или нескольких политик резервирования. Резервирование можно изменить позже, чтобы задать политику резервирования.
Политика резервирования используется для ограничения инициализации конкретными резервированиями.
8. Чтобы задать приоритет для резервирования, введите число в текстовом поле **Приоритет**.
Приоритет используется, если бизнес-группа содержит несколько резервирований. Для инициализации резервирование с приоритетом 1 является более приоритетным, чем резервирование с приоритетом 2.

9. (дополнительно) Если нужно отключить это резервирование, снимите флажок **Включить это резервирование**.

Результаты

Не переходите никуда с этой страницы. Ваше резервирование не завершено.

Указание ресурсов и параметров сети для резервирований OpenStack

Укажите параметры ресурсов и сети, доступные для компьютеров, которые подготавливаются на базе этого резервирования vRealize Automation.

Необходимые условия

[Указание информации о резервировании OpenStack.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
2. В раскрывающемся меню **Вычислительный ресурс** выберите вычислительный ресурс, в котором нужно инициализировать компьютеры.

Для этого резервирования можно клонировать только шаблоны, расположенные в выбранном кластере.

Во время подготовки компьютеры размещаются на узле, подключенном к локальному хранилищу.

Если при резервировании используется локальное хранилище, все компьютеры, которые подготовлены путем резервирования, создаются на узле, содержащем это локальное хранилище. Однако если используется настраиваемое свойство `VirtualMachine.Admin.ForceHost`, которое принудительно подготавливает компьютер на другом узле, подготовка завершается ошибкой. Подготовка также завершается ошибкой, если шаблон, из которого компьютер клонируется, находится в локальном хранилище, но подключен к компьютеру из другого кластера. В этом случае ошибка возникает из-за отсутствия доступа к шаблону.

3. (дополнительно) Чтобы задать максимальное число компьютеров, которые можно инициализировать в этом резервировании, введите число в текстовом поле **Квота на компьютеры**.

В квоте учитываются только включенные компьютеры. Оставьте поле пустым, чтобы снять ограничение для резервирований.

4. В раскрывающемся меню **Пара ключей** выберите способ назначения пар ключей вычислительным экземплярам.

Параметр	Описание
Не указано	Управляет поведением пары ключей на уровне схемы элементов, а не на уровне резервирования.
Автоматически создаются для каждой бизнес-группы	Каждый компьютер, инициализированный в одной и той же бизнес-группе, имеет одинаковую пару ключей, включая компьютеры, инициализированные в других резервированиях, если он имеет одни и те же вычислительный ресурс и бизнес-группу. Так как пары ключей, созданные таким образом, связаны с бизнес-группой, они удаляются при удалении бизнес-группы.

Параметр	Описание
Автоматически создаются для каждого компьютера	Уникальная пара ключей есть у каждого компьютера. Это наиболее безопасный метод, поскольку компьютеры не используют одинаковые пары ключей.
Специальная пара ключей	Каждый компьютер, инициализированный в этом резервировании, имеет одинаковую пару ключей. Найдите пару ключей, используемую для этого резервирования.

- Если в раскрывающемся списке **Пара ключей** выбран пункт **Специальная пара ключей**, выберите значение пары ключей в раскрывающемся меню **Специальная пара ключей**.
- В списке **Группы безопасности** выберите одну или несколько групп безопасности, которые можно назначить компьютеру при инициализации.
- Перейдите на вкладку **Сеть**.
- Настройте сетевой путь для компьютеров, инициализированных с использованием этого резервирования.

- (дополнительно) Если параметр доступен, в раскрывающемся меню **Конечная точка** выберите конечную точку хранилища.

Параметр FlexClone отображается в столбце конечной точки, если конечная точка NetApp ONTAP существует и если используется виртуальный узел. Если конечная точка NetApp ONTAP существует, на странице резервирования отображается конечная точка, назначенная пути к хранилищу. При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается во всех соответствующих резервированиях.

При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается на странице резервирования.

- В списке **Сетевые пути** выберите сетевые пути для компьютеров, инициализированных с помощью этого резервирования.
- (дополнительно) Выберите профиль сети в раскрывающемся меню **Профиль сети**.

Для применения этого параметра требуется наличие одного или нескольких профилей сети.

Вы можете выбрать несколько сетевых путей для резервирования, но при инициализации компьютера будет использоваться только один из них.

Результаты

Можно сохранить резервирование сейчас, нажав элемент **Сохранить**. Также можно добавить настраиваемые свойства для дополнительного контроля над спецификациями резервирования. Кроме того, можно настроить отправку уведомлений с оповещениями по электронной почте, если ресурсов, выделенных для этого резервирования, недостаточно.

Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирований OpenStack

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Настраиваемые свойства и оповещения по электронной почте — необязательные настройки для резервирования. Если вам не нужно связывать настраиваемые свойства или настраивать предупреждения, щелкните **Сохранить**, чтобы завершить создание резервирования.

Вы можете добавить нужное количество настраиваемых свойств.

Важно! Оповещения отправляются, только если настроены уведомления по электронной почте и включены оповещения.

Если уведомления настроены, они создаются ежедневно, а не при достижении указанного порогового значения.

Необходимые условия

[Указание ресурсов и параметров сети для резервирования OpenStack.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Введите действительное имя настраиваемого свойства.
4. При необходимости введите значение свойства.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.
6. (дополнительно) Добавьте любые дополнительные настраиваемые свойства.
7. Перейдите на вкладку **Предупреждения**.
8. Установите флажок **Оповещения о емкости**, чтобы настроить отправку оповещений.
9. Установите пороговые значения с помощью ползунка для распределения доступных ресурсов.
10. Введите в текстовом поле **Получатели** имена пользователей или групп AD (не электронные адреса), чтобы получать оповещения.

Вводите каждое имя в отдельной строке. Используйте клавишу ВВОД, чтобы разделять записи.

11. Выберите элемент **Отправлять оповещения диспетчеру групп**, чтобы включить диспетчеров групп в оповещения по электронной почте.

Эти оповещения отправляются по электронной почте пользователям, включенным в список бизнес-группы **Получатель эл. сообщений диспетчера**.

12. Укажите частоту напоминаний (дн.).
13. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Резервирование сохраняется и появляется в списке резервирований.

Следующие шаги

Можно настроить дополнительные политики резервирования или начать подготовку к инициализации.

Пользователи, авторизованные для создания схем элементов, могут создать их сейчас.

Создание резервирования vCloud Air

Чтобы участники бизнес-группы могли запрашивать подготовку компьютеров, нужно выделить ресурсы компьютерам путем создания резервирования vRealize Automation.

У каждой бизнес-группы должно быть по крайней мере одно резервирование, чтобы ее участники могли подготавливать компьютеры этого типа.

Процедура

1. Ввод данных о резервировании vCloud Air

Можно создать резервирование для каждой подписки на компьютер vCloud Air или каждого ресурса, предоставляемого по требованию. Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры.

2. Указание ресурсов и параметров сети для резервирования vCloud Air

Укажите параметры ресурсов и сети, доступные для компьютеров vCloud Air, которые подготавливаются на базе этого резервирования vRealize Automation.

3. Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирования vCloud Air

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Следующие шаги

Можно настроить дополнительные политики резервирования или начать подготовку к инициализации.

Пользователи, авторизованные для создания схем элементов, могут создать их сейчас.

Ввод данных о резервировании vCloud Air

Можно создать резервирование для каждой подписки на компьютер vCloud Air или каждого ресурса, предоставляемого по требованию. Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры.

Вы можете управлять отображением резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по категориям»** на странице «Резервирования». Обратите внимание, что резервирования тестового агента не отображаются в списке резервирований при фильтрации по категориям.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами или вычислительными ресурсами.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

- Убедитесь, что администратор арендатора создал по крайней мере одну бизнес-группу.

См. раздел [Создание бизнес-группы](#).

- Убедитесь, что вычислительный ресурс существует.
- Настройте сеть.

См. раздел [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).

- (дополнительно) Настройте сведения о профиле сети.

См. раздел [Создание профиля сети](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.

2. Щелкните значок **Создать** (+) и выберите тип создаваемого резервирования.

Доступны такие типы облачного резервирования: Amazon, OpenStack, vCloud Air и vCloud Director.

Выберите **vCloud Air**.

3. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Копировать из существующего резервирования** выберите существующее резервирование.

Появляются данные выбранного резервирования. Вы можете сделать необходимые изменения в своем новом резервировании.

4. В текстовом поле **Имя** введите имя.

5. В раскрывающемся меню **Арендатор** выберите арендатора.

6. В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу.

Инициализировать компьютеры с помощью этого резервирования могут только пользователи в этой бизнес-группе.

7. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Политика резервирования** выберите политику резервирования.

Для применения этого параметра требуется наличие одной или нескольких политик резервирования. Резервирование можно изменить позже, чтобы задать политику резервирования.

Политика резервирования используется для ограничения инициализации конкретными резервированиями.

8. Чтобы задать приоритет для резервирования, введите число в текстовом поле **Приоритет**.

Приоритет используется, если бизнес-группа содержит несколько резервирований. Для инициализации резервирование с приоритетом 1 является более приоритетным, чем резервирование с приоритетом 2.

9. (дополнительно) Если нужно отключить это резервирование, снимите флажок **Включить это резервирование**.

Результаты

Не переходите никуда с этой страницы. Ваше резервирование не завершено.

Указание ресурсов и параметров сети для резервирования vCloud Air

Укажите параметры ресурсов и сети, доступные для компьютеров vCloud Air, которые подготавливаются на базе этого резервирования vRealize Automation.

Доступные модели выделения ресурсов для компьютеров, подготовленных на базе резервирования vCloud Director — это пул выделений, оплата по факту использования и пул резервирования. Для модели «оплата по факту использования» не нужно указывать объемы памяти или хранилища, но нужно указать приоритет для пути хранилища. Сведения об этих моделях выделения см. в документации по vCloud Air.

Можно задать стандартный профиль хранилища или профиль хранилища на уровне дисков.

Многоуровневое дисковое хранилище доступно для конечных точек vCloud Air.

Для интеграции, при которой используются хранилища с технологией Distributed Resource Scheduler (SDRS), можно выбрать кластер хранилища, чтобы разрешить SDRS автоматически выполнять размещение в хранилище и балансировку нагрузки для компьютеров, подготовленных из этого резервирования. Для режима автоматизации SDRS должен быть установлен параметр «Автоматически». В противном случае выберите хранилище данных в кластере для использования отдельного хранилища. Устройства хранения FlexClone не поддерживают SDRS.

Примечание Резервирования, определенные для конечных точек vCloud Air и конечных точек vCloud Director, не поддерживают использование профилей сети для подготавливаемых компьютеров.

Необходимые условия

[Указание информации о резервировании vCloud Director.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
2. В раскрывающемся меню **Вычислительный ресурс** выберите вычислительный ресурс, в котором нужно инициализировать компьютеры.

Для этого резервирования можно клонировать только шаблоны, расположенные в выбранном кластере.
3. Выберите модель выделения.
4. (дополнительно) Чтобы задать максимальное число компьютеров, которые можно инициализировать в этом резервировании, введите число в текстовом поле **Квота на компьютеры**.

В квоте учитываются только включенные компьютеры. Оставьте поле пустым, чтобы снять ограничение для резервирований.
5. В таблице «Память» укажите количество гигабайтов памяти, выделяемых для этого резервирования.

Общий объем памяти для резервирования зависит от выбранных вычислительных ресурсов.

6. Выберите один или несколько из перечисленных путей к хранилищам.

Доступные варианты пути к хранилищу зависят от выбранных вычислительных ресурсов.

- а) Чтобы указать объем памяти, выделяемый для этого резервирования, введите значение в текстовом поле **Это резервирование зарезервировано**.
- б) Чтобы указать значение приоритета для пути к хранилищу относительно других путей к хранилищам, которые относятся к этому резервированию, введите значение в текстовом поле **Приоритет**.

Приоритет используется для нескольких путей к хранилищам. Сначала используется путь к хранилищу с приоритетом 0, а затем — с приоритетом 1.

- в) Если не нужно включать путь к хранилищу, используемый этим резервированием, щелкните параметр **Отключить**.
- г) Повторите этот шаг, чтобы по необходимости настроить кластеры и хранилища данных.

7. Перейдите на вкладку Сеть.**8. Настройте сетевой путь для компьютеров, инициализированных с использованием этого резервирования.**

- а) (дополнительно) Если параметр доступен, в раскрывающемся меню **Конечная точка** выберите конечную точку хранилища.

Параметр FlexClone отображается в столбце конечной точки, если конечная точка NetApp ONTAP существует и если используется виртуальный узел. Если конечная точка NetApp ONTAP существует, на странице резервирования отображается конечная точка, назначенная пути к хранилищу. При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается во всех соответствующих резервированиях.

При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается на странице резервирования.

- б) В списке **Сетевые пути** выберите сетевые пути для компьютеров, инициализированных с помощью этого резервирования.
- в) (дополнительно) Выберите профиль сети в раскрывающемся меню **Профиль сети**.

Для применения этого параметра требуется наличие одного или нескольких профилей сети.

Вы можете выбрать несколько сетевых путей для резервирования, но при инициализации компьютера будет использоваться только один из них.

Результаты

Можно сохранить резервирование сейчас, нажав элемент **Сохранить**. Также можно добавить настраиваемые свойства для дополнительного контроля над спецификациями резервирования. Кроме того, можно настроить отправку уведомлений с оповещениями по электронной почте, если ресурсов, выделенных для этого резервирования, недостаточно.

Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирования vCloud Air

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Настраиваемые свойства и оповещения по электронной почте — необязательные настройки для резервирования. Если вам не нужно связывать настраиваемые свойства или настраивать предупреждения, щелкните **Сохранить**, чтобы завершить создание резервирования.

Вы можете добавить нужное количество настраиваемых свойств.

Если уведомления настроены, они создаются ежедневно, а не при достижении указанного порогового значения.

Важно! Оповещения отправляются, только если настроены уведомления по электронной почте и включены оповещения.

Уведомления недоступны для резервирований с повременной оплатой, которые были созданы без каких-либо установленных пределов.

Необходимые условия

[Указание ресурсов и параметров сети для резервирования vCloud Air](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Введите действительное имя настраиваемого свойства.
4. При необходимости введите значение свойства.
5. (дополнительно) Установите флажок **Зашифровано**, чтобы зашифровать значение свойства.
6. (дополнительно) Установите флажок **Запросить пользователя**, чтобы пользователю отображался запрос на ввод значения.
Этот параметр нельзя переопределить во время подготовки.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.
8. (дополнительно) Добавьте любые дополнительные настраиваемые свойства.
9. Перейдите на вкладку **Предупреждения**.
10. Установите флажок **Оповещения о емкости**, чтобы настроить отправку оповещений.
11. Установите пороговые значения с помощью ползунка для распределения доступных ресурсов.
12. Введите в текстовом поле **Получатели** имена пользователей или групп AD (не электронные адреса), чтобы получать оповещения.

Вводите каждое имя в отдельной строке. Используйте клавишу ВВОД, чтобы разделять записи.

13. Выберите элемент **Отправлять оповещения диспетчеру групп**, чтобы включить диспетчеров групп в оповещения по электронной почте.

Эти оповещения отправляются по электронной почте пользователям, включенным в список бизнес-группы **Получатель эл. сообщений диспетчера**.

14. Укажите частоту напоминаний (дн.).

15. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Резервирование сохраняется и появляется в списке резервирований.

Создание резервирования vCloud Director

Чтобы участники бизнес-группы могли запрашивать подготовку компьютеров, нужно выделить ресурсы компьютерам путем создания резервирования vRealize Automation.

У каждой бизнес-группы должно быть по крайней мере одно резервирование, чтобы ее участники могли подготавливать компьютеры этого типа.

Процедура

1. [Указание информации о резервировании vCloud Director](#)

Можно создать резервирование для каждого виртуального центра обработки данных (VDC) организации vCloud Director. Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

2. [Указание ресурсов и параметров сети для резервирования vCloud Director](#)

Укажите параметры ресурсов и сети, доступные для компьютеров vCloud Director, которые подготавливаются на базе этого резервирования vRealize Automation.

3. [Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирований vCloud Director](#)

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Следующие шаги

Можно настроить дополнительные политики резервирования или начать подготовку к инициализации.

Пользователи, авторизованные для создания схем элементов, могут создать их сейчас.

Указание информации о резервировании vCloud Director

Можно создать резервирование для каждого виртуального центра обработки данных (VDC) организации vCloud Director. Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

Вы можете управлять отображением резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по категориям»** на странице «Резервирования». Обратите внимание, что резервирования тестового агента не отображаются в списке резервирований при фильтрации по категориям.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами или вычислительными ресурсами.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Убедитесь, что администратор арендатора создал по крайней мере одну бизнес-группу.

См. раздел [Создание бизнес-группы](#).

- Убедитесь, что вычислительный ресурс существует.
- Настройте сеть.

См. раздел [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).

- (дополнительно) Настройте сведения о профиле сети.

См. раздел [Создание профиля сети](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.

2. Щелкните значок **Создать** (+) и выберите тип создаваемого резервирования.

Доступны такие типы облачного резервирования: Amazon, OpenStack, vCloud Air и vCloud Director.

Выберите **vCloud Director**.

3. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Копировать из существующего резервирования** выберите существующее резервирование.

Появляются данные выбранного резервирования. Вы можете сделать необходимые изменения в своем новом резервировании.

4. В текстовом поле **Имя** введите имя.
5. В раскрывающемся меню **Арендатор** выберите арендатора.
6. В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу.

Инициализировать компьютеры с помощью этого резервирования могут только пользователи в этой бизнес-группе.

7. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Политика резервирования** выберите политику резервирования.

Для применения этого параметра требуется наличие одной или нескольких политик резервирования. Резервирование можно изменить позже, чтобы задать политику резервирования.

Политика резервирования используется для ограничения инициализации конкретными резервированиями.

8. Чтобы задать приоритет для резервирования, введите число в текстовом поле **Приоритет**.

Приоритет используется, если бизнес-группа содержит несколько резервирований. Для инициализации резервирование с приоритетом 1 является более приоритетным, чем резервирование с приоритетом 2.

9. (дополнительно) Если нужно отключить это резервирование, снимите флажок **Включить это резервирование**.

Результаты

Не переходите никуда с этой страницы. Ваше резервирование не завершено.

Указание ресурсов и параметров сети для резервирования vCloud Director

Укажите параметры ресурсов и сети, доступные для компьютеров vCloud Director, которые подготавливаются на базе этого резервирования vRealize Automation.

Доступные модели выделения ресурсов для компьютеров, подготовленных на базе резервирования vCloud Director — это пул выделений, оплата по факту использования и пул резервирования. Для модели «оплата по факту использования» не нужно указывать объемы памяти или хранилища, но нужно указать приоритет для пути хранилища. Сведения об этих моделях выделения см. в документации по vCloud Director.

Можно задать стандартный профиль хранилища или профиль хранилища на уровне дисков.

Многоуровневое дисковое хранилище доступно для конечных точек vCloud Director 5.6 и более поздних версий. Для конечных точек vCloud Director 5.5 многоуровневое дисковое хранилище не поддерживается.

Для интеграции, при которой используются хранилища с технологией Distributed Resource Scheduler (SDRS), можно выбрать кластер хранилища, чтобы разрешить SDRS автоматически выполнять размещение в хранилище и балансировку нагрузки для компьютеров, подготовленных из этого резервирования. Для режима автоматизации SDRS должен быть установлен параметр «Автоматически». В противном случае выберите хранилище данных в кластере для использования отдельного хранилища. Устройства хранения FlexClone не поддерживают SDRS.

Примечание Резервирования, определенные для конечных точек vCloud Air и конечных точек vCloud Director, не поддерживают использование профилей сети для подготавливаемых компьютеров.

Необходимые условия

[Указание информации о резервировании vCloud Director.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.

2. В раскрывающемся меню **Вычислительный ресурс** выберите вычислительный ресурс, в котором нужно инициализировать компьютеры.

Для этого резервирования можно клонировать только шаблоны, расположенные в выбранном кластере.

3. Выберите модель выделения.

4. (дополнительно) Чтобы задать максимальное число компьютеров, которые можно инициализировать в этом резервировании, введите число в текстовом поле **Квота на компьютеры**.

В квоте учитываются только включенные компьютеры. Оставьте поле пустым, чтобы снять ограничение для резервирований.

5. В таблице «Память» укажите количество гигабайтов памяти, выделяемых для этого резервирования.

Общий объем памяти для резервирования зависит от выбранных вычислительных ресурсов.

6. Выберите один или несколько из перечисленных путей к хранилищам.

Доступные варианты пути к хранилищу зависят от выбранных вычислительных ресурсов.

- а) Чтобы указать объем памяти, выделяемый для этого резервирования, введите значение в текстовом поле **Это резервирование зарезервировано**.

- б) Чтобы указать значение приоритета для пути к хранилищу относительно других путей к хранилищам, которые относятся к этому резервированию, введите значение в текстовом поле **Приоритет**.

Приоритет используется для нескольких путей к хранилищам. Сначала используется путь к хранилищу с приоритетом 0, а затем — с приоритетом 1.

- в) Если не нужно включать путь к хранилищу, используемый этим резервированием, щелкните параметр **Отключить**.

- г) Повторите этот шаг, чтобы по необходимости настроить кластеры и хранилища данных.

7. Перейдите на вкладку **Сеть**.

8. Настройте сетевой путь для компьютеров, инициализированных с использованием этого резервирования.

- а) (дополнительно) Если параметр доступен, в раскрывающемся меню **Конечная точка** выберите конечную точку хранилища.

Параметр FlexClone отображается в столбце конечной точки, если конечная точка NetApp ONTAP существует и если используется виртуальный узел. Если конечная точка NetApp ONTAP существует, на странице резервирований отображается конечная точка, назначенная пути к хранилищу. При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается во всех соответствующих резервированиях.

При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается на странице резервирования.

- б) В списке **Сетевые пути** выберите сетевые пути для компьютеров, инициализированных с помощью этого резервирования.
- в) (дополнительно) Выберите профиль сети в раскрывающемся меню **Профиль сети**.

Для применения этого параметра требуется наличие одного или нескольких профилей сети.

Вы можете выбрать несколько сетевых путей для резервирования, но при инициализации компьютера будет использоваться только один из них.

Результаты

Можно сохранить резервирование сейчас, нажав элемент **Сохранить**. Также можно добавить настраиваемые свойства для дополнительного контроля над спецификациями резервирования. Кроме того, можно настроить отправку уведомлений с оповещениями по электронной почте, если ресурсов, выделенных для этого резервирования, недостаточно.

Указание настраиваемых свойств и оповещений для резервирований vCloud Director

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Настраиваемые свойства и оповещения по электронной почте — необязательные настройки для резервирования. Если вам не нужно связывать настраиваемые свойства или настраивать предупреждения, щелкните **Сохранить**, чтобы завершить создание резервирования.

Вы можете добавить нужное количество настраиваемых свойств.

Если уведомления настроены, они создаются ежедневно, а не при достижении указанного порогового значения.

Важно! Оповещения отправляются, только если настроены уведомления по электронной почте и включены оповещения.

Уведомления недоступны для резервирований с повременной оплатой, которые были созданы без каких-либо установленных пределов.

Необходимые условия

Указание ресурсов и параметров сети для резервирования vCloud Director.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Введите действительное имя настраиваемого свойства.
4. При необходимости введите значение свойства.
5. (дополнительно) Установите флажок **Зашифровано**, чтобы зашифровать значение свойства.
6. (дополнительно) Установите флажок **Запросить пользователя**, чтобы пользователю отображался запрос на ввод значения.

Этот параметр нельзя переопределить во время подготовки.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.
8. (дополнительно) Добавьте любые дополнительные настраиваемые свойства.
9. Перейдите на вкладку **Предупреждения**.
10. Установите флажок **Оповещения о емкости**, чтобы настроить отправку оповещений.
11. Установите пороговые значения с помощью ползунка для распределения доступных ресурсов.
12. Введите в текстовом поле **Получатели** имена пользователей или групп AD (не электронные адреса), чтобы получать оповещения.
Вводите каждое имя в отдельной строке. Используйте клавишу ВВОД, чтобы разделять записи.
13. Выберите элемент **Отправлять оповещения диспетчеру групп**, чтобы включить диспетчеров групп в оповещения по электронной почте.

Эти оповещения отправляются по электронной почте пользователям, включенным в список бизнес-группы **Получатель эл. сообщений диспетчера**.

14. Укажите частоту напоминаний (дн.).
15. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Резервирование сохраняется и появляется в списке резервирований.

Создание резервирования для Microsoft Azure

Создайте резервирование Azure для конкретной бизнес-группы, чтобы дать пользователям в этой группе возможность запрашивать виртуальные машины Azure на заданном вычислительном ресурсе.

Если в развертывании поддерживается единый вход через VPN-туннель, поддержку этой функции можно настроить с помощью виртуальных машин Azure, используя параметры на вкладке «Свойства».

Примечание При создании резервирования Azure игнорируйте вкладку «Предупреждения», так как она не применяется. После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами. Кроме того, в отличие от других типов компьютеров, между резервированием Azure и схемой элементов нет прямой связи.

Вы можете управлять отображением резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по категориям»** на странице «Резервирования». Обратите внимание, что резервирования тестового агента не отображаются в списке резервирований при фильтрации по категориям.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Убедитесь, что администратор арендатора создал по крайней мере одну бизнес-группу.
См. раздел [Создание бизнес-группы](#).
- (дополнительно) Настройте сведения о профиле сети.
См. раздел [Создание профиля сети](#).
- Убедитесь, что у вас есть доступ к любым необходимым ресурсам Azure.
- Убедитесь, что существуют все требуемые пары ключей. См. раздел [Управление парами ключей](#).
- Получите действующий идентификатор подписки Azure, совпадающий с тем, который используется с соответствующей конечной точкой Azure. Если используется несколько подписок Azure, необходимо создать резервирование для каждой подписки.
- Если в развертывании поддерживается единый вход через VPN-туннель, то перед созданием резервирования необходимо настроить соответствующее подключение к VPC. См. раздел [Настройка подключения VPC «сеть к Azure»](#).

Настройка основных сведений о резервировании Microsoft Azure

Укажите основные сведения для резервирования Microsoft Azure.

Все сведения на странице «Сведения о резервировании» являются обязательными, кроме политики резервирования. Все сведения на последующих страницах резервирования Azure необязательные.

Процедура

1. Выберите элементы **Инфраструктура > Администрирование > Резервирования**.
2. Щелкните значок **Создать** (+) и выберите тип создаваемого резервирования.
Выберите **Azure**.

3. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Копировать из существующего резервирования** выберите существующее резервирование.

Появляются данные выбранного резервирования. Вы можете сделать необходимые изменения в своем новом резервировании.

4. В текстовом поле **Имя** введите имя.
5. В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу.

Инициализировать компьютеры с помощью этого резервирования могут только пользователи в этой бизнес-группе.

6. Не обращайте внимания на текстовое поле **Политика резервирования**, так как оно не относится к резервированиям Azure.

7. Чтобы задать приоритет для резервирования, введите число в текстовом поле **Приоритет**.

Приоритет используется, если бизнес-группа содержит несколько резервирований. Для инициализации резервирование с приоритетом 1 является более приоритетным, чем резервирование с приоритетом 2.

8. (дополнительно) Если нужно отключить это резервирование, снимите флажок **Включить это резервирование**.

9. Нажмите кнопку **ОК**.

Указание сведений о ресурсах для резервирования Azure

При настройке резервирования Azure можно указать группу ресурсов и учетную запись хранения на основе используемого экземпляра Azure. Во время настройки резервирования алгоритм подготовки vRealize Automation запускает выделение ресурсов, например групп ресурсов и учетных записей хранения, в соответствии с информацией о ресурсах, заданной на основе резервирования в процессе подготовки виртуальной машины.

Можно указать в резервировании информацию о группе ресурсов и учетной записи хранения для виртуальной машины Azure, а можно оставить эти поля пустыми. Если оставить поля пустыми, для всех соответствующих схем элементов будут использоваться заданные по умолчанию сведения о группе ресурсов и учетной записи хранения, относящиеся к данному идентификатору подписки Azure. Эту информацию можно указать также при создании схемы элементов или при подготовке виртуальной машины.

Необходимые условия

Получите идентификатор подписки для своего экземпляра Azure.

Процедура

1. Введите или вставьте свой идентификатор подписки Azure в текстовом поле **Идентификатор подписки**.
2. Выберите расположение для резервирования, щелкнув раскрывающийся список **Расположение**.

Это поле можно оставить пустым для создания резервирования независимо от расположения, однако в этом случае информацию о расположении необходимо указать либо при создании схемы элементов, либо при подготовке виртуальной машины Azure.

3. Щелкните элемент Создать в таблице групп ресурсов.

- а) Вставьте в текстовое поле **Имя** необходимое имя группы ресурсов из экземпляра Azure.

Примечание Поле **Имя** не может быть пустым.

- б) Задайте числовое значение приоритета в текстовом поле **Приоритет**.

Это значение определяет приоритет, когда используется больше одной группы ресурсов. Чем меньше число, тем выше приоритет.

- в) Щелкните элемент **Сохранить**, чтобы добавить группу ресурсов к резервированию.

4. Щелкните элемент Создать в таблице учетных записей хранения.

- а) Вставьте в текстовое поле **Имя** необходимое имя учетной записи хранения из экземпляра Azure.

Примечание Поле **Имя** не может быть пустым.

- б) Задайте числовое значение приоритета в текстовом поле **Приоритет**.

- в) Щелкните элемент **Сохранить**, чтобы добавить учетную запись хранения к резервированию.

Это значение определяет приоритет, когда для резервирования используется больше одной учетной записи хранения. Чем меньше число, тем выше приоритет.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к следующей вкладке.**Настройка свойств Azure**

Можно добавить настраиваемые свойства для резервирования Azure, чтобы обеспечить поддержку таких параметров, как туннелирование VPN, которое позволяет осуществлять обмен данными между несколькими сетями. Эта функция также упрощает добавление компонентов программного обеспечения в схемы элементов.

Необходимо создать настраиваемые свойства, которые определяют соответствующие URL-адреса для поддержки туннелирования VPN в сети. Кроме того, необходимо создать свойства, определяющие путь к загруженным ранее сценариям конфигурации туннелирования Azure.

Используйте частный IP-адрес физического компьютера с туннельным подключением Azure и порт 1443, назначенный для *vRealize_automation_appliance_fqdn*, при вызове SSH-туннеля.

В следующей таблице представлены имена и значения свойств, необходимых для поддержки туннелирования VPN.

Имя	Значение
Azure.Windows.ScriptPath	Указывает путь к загруженному сценарию, который используется для настройки туннелирования в системах на базе Windows. Измените этот путь, как это требуется для вашего развертывания.
Azure.Linux.ScriptPath	Указывает путь к загруженному сценарию, который используется для настройки туннелирования в системах на базе Linux. Измените этот путь, как это требуется для вашего развертывания.

Имя	Значение
agent.download.url	Указывает URL-адрес для агента VPN вашего развертывания. Формат URL-адреса имеет вид <code>https:// Внутренний_IP-адрес:1443/software-service//resources/noble-agent.jar</code>
software.agent.service.url	Укажите URL-адрес службы агента программного обеспечения VPN для развертывания. Формат URL-адреса: <code>https:// Private_IP:1443/software-service/api</code>
software.ebs.url	Укажите URL-адрес брокера событий для развертывания. Формат URL-адреса: <code>https:// Private_IP:1443/event-broker-service/api</code>

Необходимые условия

- Загрузите предоставляемые VMware сценарии Azure на странице **Программы установки компонентов «Гостевой агент» и «Программный агент»** на устройстве vRealize Automation. Эти сценарии выполняют установку расширений Azure, требуемых для поддержки туннелирования VPN. Доступно два сценария: `script.ps1` и `script.sh`. Файл с расширением `.ps1` предназначен для ОС Windows, а файл с расширением `.sh` — для ОС Linux.
 - а) Перейдите на веб-страницу `https://vrealize-automation-appliance-fqdn/software`, чтобы открыть страницу устройства VMware vRealize Automation.
 - б) Перейдите по ссылке **Компоненты «Гостевой агент» и «Программный агент»** под заголовком «Установка компонентов vRealize Automation («Инфраструктура как услуга», «Гостевые и программные агенты», «Инструменты»).
 - в) Загрузите файлы сценариев Azure под заголовком «Компьютеры Azure». Сохраните файлы сценариев в соответствующей папке. Выбранную для сохранения папку необходимо указать при задании настраиваемых свойств резервирования Azure.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Укажите соответствующее имя и значение для настраиваемого свойства в диалоговом окне «Свойства».
4. После создания каждого свойства необходимо нажать **ОК** в диалоговом окне соответствующего свойства.
5. После добавления всех обязательных свойств нажмите **ОК**, чтобы сохранить настройки.

Следующие шаги

После создания настраиваемых свойств для поддержки туннелирования VPN можно создать программные компоненты для схем элементов Azure. Дополнительные сведения см. в разделе [Проектирование компонентов Программное обеспечение](#).

При настройке компонента программного обеспечения для Azure выберите **Виртуальная машина Azure** в раскрывающемся меню «Контейнер» на странице «Создать программное обеспечение».

Указание сведений о сети для резервирования Azure

Для виртуальной машины Azure, заданной в резервировании, можно указать сведения о виртуальной сети и средстве балансировки нагрузки.

Эту страницу можно оставить частично или полностью пустой и указать сведения о виртуальной сети и средстве балансировки нагрузки при подготовке виртуальной машины.

Если указать профиль сети и не указать подсеть, то в качестве имени подсети будет использовано имя первого из имеющихся диапазонов сети в указанном профиле. Если профиль сети указан, то можно оставить текстовое поле «Виртуальная сеть» пустым. В этом случае в качестве имени подсети будет использовано имя первого из имеющихся диапазонов сети в указанном профиле, а в качестве имени виртуальной сети — имя первой виртуальной сети Azure, которая содержит соответствующую подсеть.

Необходимые условия

Получите соответствующие сведения о виртуальной сети и средстве балансировки нагрузки из экземпляра Azure (если есть).

Процедура

1. Щелкните элемент **Создать** в таблице сетей, чтобы настроить соответствующую виртуальную сеть Azure для использования на своей виртуальной машине.

- а) Вставьте в текстовое поле **Виртуальная сеть** необходимое имя виртуальной сети из экземпляра Azure.

- б) Вставьте в текстовое поле **Подсеть** необходимое имя подсети из экземпляра Azure.

Задать подсеть можно по желанию. Если оставить это поле пустым, по умолчанию будет использована подсеть указанной виртуальной сети.

- в) Введите или вставьте необходимое имя в текстовое поле **Профиль сети**. Можно использовать профиль сети из схемы элементов, чтобы связать сетевой адаптер с сетью.

Задать профиль сети можно по желанию. Используйте этот параметр, если необходимо создать схему элементов на основе профиля сети, заданного в vRealize Automation, а не привязывать ее к сетевой конструкции Azure.

- г) При необходимости задайте числовое значение приоритета в текстовом поле **Приоритет**.

Это значение определяет приоритет, когда для виртуальной сети используется несколько резервирований. Чем меньше число, тем выше приоритет.

- д) Щелкните элемент **Сохранить**, чтобы добавить группу ресурсов к резервированию.

2. Щелкните элемент **Создать** в таблице средств балансировки нагрузки, если вы развертываете несколько компьютеров и используете средство балансировки нагрузки.

- а) Вставьте в текстовое поле **Имя** необходимое имя средства балансировки нагрузки из экземпляра Azure.
- б) Вставьте в текстовое поле **Пул внутренних адресов** необходимое имя из экземпляра Azure.
- в) При необходимости задайте числовое значение приоритета в текстовом поле **Приоритет**.
Это значение определяет приоритет, когда для виртуальной сети используется несколько средств балансировки нагрузки. Чем меньше число, тем выше приоритет.
- г) Щелкните элемент **Сохранить**, чтобы добавить средство балансировки нагрузки к резервированию.

3. Щелкните элемент **Создать** в таблице групп безопасности, если вы развертываете несколько компьютеров, которые должны связываться друг с другом через брандмауэр.

- а) Вставьте в текстовое поле **Имя** необходимое имя группы безопасности из экземпляра Azure.
- б) При необходимости задайте числовое значение приоритета в текстовом поле **Приоритет**.
Это значение определяет приоритет, когда для виртуальной сети используется несколько групп безопасности. Чем меньше число, тем выше приоритет.
- в) Щелкните элемент **Сохранить**, чтобы добавить группу безопасности к резервированию.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Сценарий: создание резервирования Amazon для экспериментальной среды

Для того чтобы обеспечить обмен информацией для агента начальной загрузки Программное обеспечение и гостевого агента через туннель при использовали SSH-туннеля для временного подключения сети экспериментальной среды к Amazon VPC, нужно добавить настраиваемые свойства в резервирования Amazon.

Подключение сети к Amazon VPC потребуется только тогда, когда нужно использовать гостевой агент для настройки подготовленных компьютеров или когда нужно включить в схемы элементов компоненты Программное обеспечение. Для производственной среды нужно настроить это подключение официально через Amazon Web Services, однако при работе в экспериментальной среде допускается вместо этого настроить временный SSH-туннель.

Используя права администратора структуры, можно создать резервирование для выделения ресурсов Amazon Web Services и добавить нескольких настраиваемых свойств для поддержки туннелирования SSH. Также нужно настроить резервирование в той же области и VPC, что и компьютер с туннельным подключением.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Для установления соединения сети к Amazon VPC настройте SSH туннель. Запишите подсеть, группу безопасности и частный IP-адрес компьютера Amazon AWS с туннельным подключением. См. [Настройка подключения между сетью и Amazon VPC для среды демонстрационной установки](#).

- Создайте бизнес-группу для членов вашей ИТ-организации, которым нужно разрабатывать схемы элементов в экспериментальной среде. См. [Создание бизнес-группы](#).
- Убедитесь, что администратор арендатора создал по крайней мере одну бизнес-группу.
См. раздел [Создание бизнес-группы](#).

Процедура

1. Сценарий: указание данных о резервировании Amazon AWS для экспериментальной среды

Резервирование ресурсов для команды разработчиков схем элементов, чтобы они могли проверить функциональность в экспериментальной среде, поэтому это резервирование будет настроено на выделение ресурсов для бизнес-группы разработчиков.

2. Сценарий: настройка параметров сети Amazon AWS для экспериментальной среды

Производится настройка резервирования, чтобы оно использовало ту же область и сетевые настройки, что и компьютер с туннельным подключением, и ограничивается количество компьютеров, которые могут быть включены в данное резервирование для управления использованием ресурсов.

3. Сценарий: изменение настраиваемых свойств для запуска обмена данными с агентом через туннельное подключение

После настройки подключения сети к Amazon VPC было настроено перенаправление портов, чтобы компьютер с туннельным подключением Amazon AWS имел доступ к ресурсам vRealize Automation.

Сценарий: указание данных о резервировании Amazon AWS для экспериментальной среды

Резервирование ресурсов для команды разработчиков схем элементов, чтобы они могли проверить функциональность в экспериментальной среде, поэтому это резервирование будет настроено на выделение ресурсов для бизнес-группы разработчиков.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами или вычислительными ресурсами.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Щелкните значок **Создать** (+) и выберите тип создаваемого резервирования.
Выберите **Amazon**.
3. В текстовом поле **Имя** введите **Amazon Tunnel POC**.
4. Из раскрывающегося меню **Бизнес-группа** выберите бизнес-группу, созданную для разработчиков схем элементов.
5. Введите **1** в текстовое поле **Приоритет**, чтобы настроить это резервирование с наивысшим приоритетом.

Результаты

Бизнес-группа и приоритет для резервирования настроены, осталось распределить ресурсы и изменить настраиваемые свойства для SSH-туннеля.

Сценарий: настройка параметров сети Amazon AWS для экспериментальной среды

Производится настройка резервирования, чтобы оно использовало ту же область и сетевые настройки, что и компьютер с туннельным подключением, и ограничивается количество компьютеров, которые могут быть включены в данное резервирование для управления использованием ресурсов.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
2. В раскрывающемся меню **Вычислительный ресурс** выберите вычислительный ресурс, в котором нужно инициализировать компьютеры.

Выберите область Amazon AWS, в которой находится компьютер с туннельным подключением.
3. (дополнительно) Чтобы задать максимальное число компьютеров, которые можно инициализировать в этом резервировании, введите число в текстовом поле **Квота на компьютеры**.

В квоте учитываются только включенные компьютеры. Оставьте поле пустым, чтобы снять ограничение для резервирований.
4. Выберите **Указать пару ключей** в раскрывающемся меню **Пара ключей**.

Так как настраивается экспериментальная среда, то можно использовать одну пару ключей для всех подготовленных с использованием данного резервирования компьютеров.
5. Из раскрывающегося меню **Пара ключей** выберите пару ключей, которая будет совместно использоваться с другими разработчиками архитектуры.
6. Установите флажок **Назначить в подсеть в VPC**.
7. Выберите ту же подсеть и группы безопасности, что и на компьютере с туннельным подключением.

Результаты

Теперь резервирование будет использовать ту же область и сетевые настройки, что и компьютер с туннельным подключением, однако еще нужно добавить настраиваемые свойства для обеспечения обмена данными между агентом начальной загрузки Программное обеспечение и гостевым агентом через туннель.

Сценарий: изменение настраиваемых свойств для запуска обмена данными с агентом через туннельное подключение

После настройки подключения сети к Amazon VPC было настроено перенаправление портов, чтобы компьютер с туннельным подключением Amazon AWS имел доступ к ресурсам vRealize Automation.

Чтобы настроить доступ агентов к этим портам, необходимо добавить настраиваемые свойства туннеля в резервирование.

Примечание Если между корпоративной сетью и сетью vRealize Automation используется сеть системы PAT или NAT, можно применить эти свойства, чтобы получить доступ к частному IP-адресу и порту.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Изменение настраиваемых свойств туннеля.

Используйте частный IP-адрес компьютера с туннельным подключением Amazon AWS и порт 1443, назначенный для *vRealize_automation_appliance_fqdn* при вызове SSH-туннеля.

Параметр	Значение
<code>software.ebs.url</code>	<code>https://Private_IP:1443/event-broker-service/api</code>
<code>software.agent.service.url</code>	<code>https://Private_IP:1443/software-service/api</code>
<code>agent.download.url</code>	<code>https://Private_IP:1443/software-service/resources/nobel-agent.jar</code>

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Создано резервирование для выделения ресурсов Amazon AWS для бизнес-группы разработчиков. Резервирование настроено для поддержки гостевого агента и агента начальной загрузки Программное обеспечение. Разработчики могут создавать схемы элементов, которые используют гостевой агент для настройки развернутых компьютеров или включают компоненты Программное обеспечение.

Создание виртуальных резервирований категорий

Виртуальное резервирование типов категорий предоставляет доступ к службам подготовки развертывания виртуальных машин для определенной бизнес-группы vRealize Automation. Доступны такие типы виртуального резервирования: vSphere, Hyper-V, KVM, SCVMM и XenServer.

Резервирование — это совместное использование ресурсов памяти, ЦП, сети и хранилища одного вычислительного ресурса, выделенного для определенной бизнес-группы vRealize Automation.

У бизнес-группы может быть несколько резервирований на одной конечной точке или на нескольких.

Для подготовки виртуальных машин у бизнес-группы должно быть по крайней мере одно резервирование в виртуальном вычислительном ресурсе. Каждое резервирование предназначено только для одной бизнес-группы, но у группы может быть несколько резервирований на одном вычислительном ресурсе или несколько резервирований на нескольких вычислительных ресурсах разных типов.

Резервирование задает не только объем ресурсов структуры, которые выделяются для бизнес-группы, но и политики, приоритеты и квоты, от которых зависит размещение компьютеров.

Для успешной подготовки необходимо наличие в хранилище достаточного объема памяти для резервирования. Доступность хранилища для резервирования зависит от следующих факторов.

- Какой объем свободного пространства доступен в хранилище данных или в кластере.
- Какой объем этого пространства зарезервирован для этого хранилища данных или кластера.
- Какой объем этого пространства уже выделен в vRealize Automation

Так, даже если в vCenter Server имеется доступное пространство для хранилища данных или кластера, но не зарезервировано достаточно свободного пространства для резервирования, подготовка завершится ошибкой «Нет доступного резервирования для выделения...». Объем пространства, выделяемого для конкретного резервирования, зависит от количества виртуальных машин (в любом состоянии) в этом резервировании. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний VMware *Компьютер XXX: нет доступного резервирования для выделения в группе XXX. Всего запрошено XX ГБ свободного пространства (2151030)* по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2151030>.

Общие сведения о выборе логики для резервирований

Когда участник бизнес-группы создает запрос на подготовку виртуальной машины, vRealize Automation выбирает компьютер из одного из резервирований, доступных для этой бизнес-группы.

Резервирование, к которому подготавливается компьютер, должно соответствовать следующим критериям.

- У резервирования и схемы элементов, с которой поступил запрос на компьютер, должен быть одинаковый тип платформы.

Универсальную виртуальную схему элементов можно инициализировать в виртуальном резервировании любого типа.

- Резервирование должно быть включено.
- Вычислительные ресурсы должны быть доступны и не должны находиться в режиме обслуживания.
- Объем резервирования должен находиться в пределах квоты на компьютеры или квота должна быть неограниченна.

Выделенная квота на компьютеры распространяется только на включенные компьютеры. Например, если квота резервирования — 50 компьютеров, 40 подготовлены, но только 20 из них включены, выделяется 40%, а не 80% квоты резервирования.

- Резервирование должно располагать объемом невыделенных памяти и ресурсов хранилища, достаточным для подготовки компьютера.

Если для виртуального резервирования полностью выделены квота на компьютеры, память или хранилище, вы не сможете с его помощью инициализировать виртуальные машины. Ресурсы можно зарезервировать с превышением физического объема вычислительных ресурсов виртуализации. Но если выделено 100% физического объема вычислительных ресурсов, с помощью этого вычислительного ресурса ни в одном из резервирований невозможно будет инициализировать никакие компьютеры, пока ресурсы не будут реорганизованы.

- Если для схемы элементов настроены определенные параметры сети, резервирование должно включать те же сети.

Если в схеме элементов или резервировании указан профиль сети для назначения статического IP-адреса, этот адрес должен быть доступен для назначения новому компьютеру.

- Если в схеме элементов или запросе указано размещение, вычислительный ресурс должен быть связан с ним.

Если для настраиваемого свойства `Vrm.DataCenter.Policy` задано значение **Exact** и отсутствуют резервирования для вычислительного ресурса, связанного с этим размещением, которые удовлетворяют всем остальным критериям, происходит сбой предоставления.

Если для параметра `Vrm.DataCenter.Policy` задано значение **NotExact** и отсутствуют резервирования для вычислительного ресурса, связанного с этим размещением, которые удовлетворяют всем остальным критериям, предоставление продолжится в другом резервировании вне зависимости от размещения. Этот параметр используется по умолчанию.

- Если в схеме элементов или запросе указано настраиваемое свойство `VirtualMachine.Host.TpmEnabled`, на вычислительный ресурс для данного резервирования необходимо установить надежное оборудование.
- Если в схеме элементов указана политика резервирования, резервирование должно к ней принадлежать.

Политики резервирования — это залог того, что выбранное резервирование будет соответствовать дополнительным требованиям к подготовке компьютеров на основе определенной схемы элементов. Например, можно использовать политики резервирования, чтобы ограничить инициализацию вычислительными ресурсами с определенным шаблоном для клонирования.

При отсутствии доступных резервирований, отвечающих всем критериям выбора, происходит сбой подготовки.

Если несколько резервирований соответствуют всем критериям, резервирование, с помощью которого будет подготавливаться запрошенный компьютер, определяется по следующей логике.

- Резервирование с более низким значением приоритета выбирается до резервирования с более высоким значением.
- Если у нескольких резервирований одинаковый приоритет, будет выбрано то, у которого самый низкий процент выделенной квоты на компьютеры.
- Если у нескольких резервирований одинаковые приоритет и квоты, компьютеры циклично распределяются по резервированиям.

Примечание Хотя циклический выбор профилей сети не поддерживается, поддерживается циклический выбор сетей (если они доступны), которые можно связать с различными профилями сетей.

Если в резервировании доступны несколько путей к хранилищам с достаточной емкостью для подготовки томов компьютера, их выбирают по следующей логике.

- Если в схеме элементов или запросе указана политика резервирования хранилища, путь к хранилищу должен принадлежать этой политике.

Если для настраиваемого свойства `VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode` задано значение **NotExact** и в выбранной политике резервирования хранилища отсутствует путь к хранилищу достаточного объема, предоставление продолжится с использованием пути к хранилищу вне указанной политики резервирования. Значение свойства `VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode` по умолчанию — **Exact**.

- Путь к хранилищу с более низким значением приоритета выбирается до пути с более высоким значением.

- Если у нескольких путей к хранилищам одинаковый приоритет, компьютеры распределяются по соответствующим путям циклично.

Создание резервирования vSphere для виртуализации сети и безопасности NSX

Создав резервирование vSphere, можно назначить внешние сети и маршрутизируемые шлюзы профилям сетей, указать транспортные зоны и назначить группы безопасности компонентам компьютеров.

После настройки NSX при создании или редактировании схемы элементов можно указать зону транспорта NSX, политику резервирования пограничного или маршрутизируемого шлюза и параметры изоляции приложений. Эти настройки доступны на вкладке **Параметры NSX** на страницах **Схема элементов** и **Свойства схемы элементов**.

Настройки компонентов сети и безопасности, добавляемые на холст проекта, зависят от конфигурации NSX и требуют запуска сбора данных иерархии NSX для кластеров vSphere. Компоненты сети и безопасности уникальны для NSX, и их можно использовать только с компонентами компьютеров vSphere. Дополнительные сведения о настройке NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

Когда решение vRealize Automation подготавливает компьютеры с помощью сети NAT или маршрутизируемой сети, оно подготавливает маршрутизируемый шлюз в качестве сетевого маршрутизатора. Пограничный или маршрутизируемый шлюз — это управляющий компьютер, потребляющий вычислительные ресурсы. Кроме того, он управляет обменом данными в сети, который происходит между подготовленными компонентами компьютеров. Резервирование, обеспечивающее подготовку пограничного или маршрутизируемого шлюза, определяет внешнюю сеть, используемую для сетевых профилей сетей NAT и маршрутизируемых сетей. Оно также определяет пограничный или маршрутизируемый шлюз резервирования, используемый для настройки маршрутизируемых сетей. Маршрутизируемый шлюз резервирования связывает вместе маршрутизируемые сети с записями в таблице маршрутизации.

Вы можете задать политику резервирования пограничного или маршрутизируемого шлюза. Это позволяет задать резервирования, которые нужно использовать при подготовке компьютеров с помощью такого шлюза. По умолчанию решение vRealize Automation использует одни и те же резервирования для маршрутизируемых шлюзов и компонентов компьютеров.

Вы выбираете группы безопасности в резервировании, чтобы применить базовую политику безопасности для всех компьютеров компонента, подготовленных с помощью этого резервирования в vRealize Automation. Каждый подготовленный компьютер добавляется в эти указанные группы безопасности.

Для успешной подготовки нужно, чтобы транспортная зона резервирования соответствовала транспортной зоне схемы элементов компьютера, если эта схема определяет сети компьютеров. Аналогично для подготовки маршрутизируемого компьютером шлюза необходимо, чтобы транспортная зона, определенная в резервировании, соответствовала транспортной зоне, определенной для схемы элементов.

Если при настройке маршрутизируемых сетей в резервировании нужно выбрать Edge или маршрутизируемый шлюз и профиль сети, выберите сетевой путь, который будет использоваться при связывании маршрутизируемых сетей, и назначьте ему профиль внешней сети, используемый для настройки профиля маршрутизируемой сети. Список профилей сети, которые можно назначить сетевому пути, фильтруется, чтобы соответствовать подсети сетевого пути на основе маски подсети и основного IP-адреса, выбранного для сетевого интерфейса.

Если в резервированиях vRealize Automation нужно использовать Edge или маршрутизируемый шлюз, выполните внешнюю настройку маршрутизируемого шлюза в среде NSX и запустите сбор данных иерархии. Чтобы настроить шлюз по умолчанию для статических маршрутов или указать сведения о динамической маршрутизации для шлюза служб Edge или распределенного маршрутизатора, понадобится рабочий экземпляр NSX Edge для NSX. См. *NSXруководство администратора*.

Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer

Чтобы участники бизнес-группы могли запрашивать подготовку компьютеров, нужно выделить ресурсы компьютерам путем создания резервирования.

У каждой бизнес-группы должно быть по крайней мере одно резервирование, чтобы ее участники могли подготавливать компьютеры этого типа. Например, бизнес-группа с резервированием vSphere, а не KVM (RHEV), не может запрашивать виртуальную машину KVM (RHEV). В этом примере бизнес-группе нужно назначить специальное резервирование для ресурсов KVM (RHEV).

Процедура

1. Ввод данных о виртуальном резервировании

Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

2. Указание параметров ресурсов и сети для виртуального резервирования

Укажите параметры ресурса и сети для подготовки компьютеров на базе этого резервирования vRealize Automation.

3. Указание настраиваемых свойств и оповещений для виртуальных резервирований

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Ввод данных о виртуальном резервировании

Каждое резервирование настроено для определенной бизнес-группы, которой оно дает возможность запрашивать компьютеры в указанном вычислительном ресурсе.

Вы можете управлять отображением резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по категориям»** на странице «Резервирования». Обратите внимание, что резервирования тестового агента не отображаются в списке резервирований при фильтрации по категориям.

Примечание После создания резервирования нельзя изменить связи с бизнес-группами или вычислительными ресурсами.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Убедитесь, что администратор арендатора создал по крайней мере одну бизнес-группу.
См. раздел [Создание бизнес-группы](#).
- Убедитесь, что вычислительный ресурс существует.

- Настройте сеть.
См. раздел [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).
- (дополнительно) Настройте сведения о профиле сети.
См. раздел [Создание профиля сети](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Щелкните значок **Создать** (+) и выберите тип создаваемого резервирования.

Доступны следующие типы виртуального резервирования: Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere и XenServer.

Например, выберите **vSphere**.
3. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Копировать из существующего резервирования** выберите существующее резервирование.

Появляются данные выбранного резервирования. Вы можете сделать необходимые изменения в своем новом резервировании.
4. В текстовом поле **Имя** введите имя.
5. В раскрывающемся меню **Арендатор** выберите арендатора.
6. В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу.

Инициализировать компьютеры с помощью этого резервирования могут только пользователи в этой бизнес-группе.
7. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Политика резервирования** выберите политику резервирования.

Для применения этого параметра требуется наличие одной или нескольких политик резервирования. Резервирование можно изменить позже, чтобы задать политику резервирования.

Политика резервирования используется для ограничения инициализации конкретными резервированиями.
8. Чтобы задать приоритет для резервирования, введите число в текстовом поле **Приоритет**.

Приоритет используется, если бизнес-группа содержит несколько резервирований. Для инициализации резервирование с приоритетом 1 является более приоритетным, чем резервирование с приоритетом 2.
9. (дополнительно) Если нужно отключить это резервирование, снимите флажок **Включить это резервирование**.

Результаты

Не переходите никуда с этой страницы. Ваше резервирование не завершено.
Указание параметров ресурсов и сети для виртуального резервирования

Укажите параметры ресурса и сети для подготовки компьютеров на базе этого резервирования vRealize Automation.

В резервировании можно выбрать хранилище данных FlexClone при наличии среды vSphere и устройств хранения, использующих технологию Net App FlexClone. Устройства хранения FlexClone не поддерживают SDRS.

Для успешной подготовки необходимо наличие в хранилище достаточного объема памяти для резервирования. Доступность хранилища для резервирования зависит от следующих факторов.

- Какой объем свободного пространства доступен в хранилище данных или в кластере.
- Какой объем этого пространства зарезервирован для этого хранилища данных или кластера.
- Какой объем этого пространства уже выделен в vRealize Automation

Так, даже если в vCenter Server имеется доступное пространство для хранилища данных или кластера, но не зарезервировано достаточно свободного пространства для резервирования, подготовка завершится ошибкой «Нет доступного резервирования для выделения...». Объем пространства, выделяемого для конкретного резервирования, зависит от количества виртуальных машин (в любом состоянии) в этом резервировании. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний VMware *Компьютер XXX: нет доступного резервирования для выделения в группе XXX. Всего запрошено XX ГБ свободного пространства (2151030)* по адресу <http://kb.vmware.com/kb/2151030>.

Необходимые условия

[Ввод данных о виртуальном резервировании.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
2. В раскрывающемся меню **Вычислительный ресурс** выберите вычислительный ресурс, в котором нужно инициализировать компьютеры.

Для этого резервирования можно клонировать только шаблоны, расположенные в выбранном кластере.

Во время подготовки компьютеры размещаются на узле, подключенном к локальному хранилищу. Если при резервировании используется локальное хранилище, все компьютеры, которые подготовлены путем резервирования, создаются на узле, содержащем это локальное хранилище. Однако если используется настраиваемое свойство `VirtualMachine.Admin.ForceHost`, которое принудительно подготавливает компьютер на другом узле, подготовка завершается ошибкой. Подготовка также завершается ошибкой, если шаблон, из которого компьютер клонируется, находится в локальном хранилище, но подключен к компьютеру из другого кластера. В этом случае ошибка возникает из-за отсутствия доступа к шаблону.

3. (дополнительно) Чтобы задать максимальное число компьютеров, которые можно инициализировать в этом резервировании, введите число в текстовом поле **Квота на компьютеры**.

В квоте учитываются только включенные компьютеры. Оставьте поле пустым, чтобы снять ограничение для резервирований.

4. В таблице «Память» укажите количество гигабайтов памяти, выделяемых для этого резервирования.

Общий объем памяти для резервирования зависит от выбранных вычислительных ресурсов.

5. Выберите один или несколько из перечисленных путей к хранилищам.

Доступные варианты пути к хранилищу зависят от выбранных вычислительных ресурсов.

Для интеграции, при которой используются хранилища с технологией Distributed Resource Scheduler (SDRS), можно выбрать кластер хранилища, чтобы разрешить SDRS автоматически выполнять размещение в хранилище и балансировку нагрузки для компьютеров, подготовленных из этого резервирования. Для режима автоматизации SDRS должен быть установлен параметр «Автоматически». В противном случае выберите хранилище данных в кластере для использования отдельного хранилища. Устройства хранения FlexClone не поддерживают SDRS.

Можно выбрать либо отдельные диски в кластере, либо кластер хранилища, но не то и другое. Если выбрать кластер хранилища, в SDRS будет осуществляться управление размещением в хранилище и балансировкой нагрузки для компьютеров, подготовленных из этого резервирования.

6. Если это доступно для вычислительного ресурса, выберите пул ресурсов в раскрывающемся меню **Пул ресурсов**.

7. Перейдите на вкладку **Сеть**.

8. Настройте сетевой путь для компьютеров, инициализированных с использованием этого резервирования.

- а) (дополнительно) Если параметр доступен, в раскрывающемся меню **Конечная точка** выберите конечную точку хранилища.

Параметр FlexClone отображается в столбце конечной точки, если конечная точка NetApp ONTAP существует и если используется виртуальный узел. Если конечная точка NetApp ONTAP существует, на странице резервирования отображается конечная точка, назначенная пути к хранилищу. При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается во всех соответствующих резервированиях.

При добавлении, обновлении или удалении конечной точки для пути к хранилищу соответствующее изменение отображается на странице резервирования.

- б) В списке **Сетевые пути** выберите сетевые пути для компьютеров, инициализированных с помощью этого резервирования.

- в) (дополнительно) Выберите профиль сети в раскрывающемся меню **Профиль сети**.

Для применения этого параметра требуется наличие одного или нескольких профилей сети.

Вы можете выбрать несколько сетевых путей для резервирования, но при инициализации компьютера будет использоваться только один из них.

Результаты

Можно сохранить резервирование сейчас, нажав элемент **Сохранить**. Также можно добавить настраиваемые свойства для дополнительного контроля над спецификациями резервирования. Кроме того, можно настроить отправку уведомлений с оповещениями по электронной почте, если ресурсов, выделенных для этого резервирования, недостаточно.

Указание настраиваемых свойств и оповещений для виртуальных резервирований

Вы можете связать настраиваемые свойства с резервированием vRealize Automation. Кроме того, вы можете настроить оповещения, чтобы отправлять уведомления по электронной почте, когда ресурсов резервирования мало.

Настраиваемые свойства и оповещения по электронной почте — необязательные настройки для резервирования. Если вам не нужно связывать настраиваемые свойства или настраивать предупреждения, щелкните **Сохранить**, чтобы завершить создание резервирования.

Вы можете добавить нужное количество настраиваемых свойств.

Важно! Оповещения отправляются, только если настроены уведомления по электронной почте и включены оповещения.

Если уведомления настроены, они создаются ежедневно, а не при достижении указанного порогового значения.

Необходимые условия

[Указание параметров ресурсов и сети для виртуального резервирования.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Введите действительное имя настраиваемого свойства.
4. При необходимости введите значение свойства.
5. (дополнительно) Установите флажок **Зашифровано**, чтобы зашифровать значение свойства.
6. (дополнительно) Установите флажок **Запросить пользователя**, чтобы пользователю отображался запрос на ввод значения.

Этот параметр нельзя переопределить во время подготовки.

7. (дополнительно) Добавьте любые дополнительные настраиваемые свойства.
8. Перейдите на вкладку **Предупреждения**.
9. Установите флажок **Оповещения о емкости**, чтобы настроить отправку оповещений.
10. Установите пороговые значения с помощью ползунка для распределения доступных ресурсов.

11. Введите в текстовом поле **Получатели** имена пользователей или групп AD (не электронные адреса), чтобы получать оповещения.

Вводите каждое имя в отдельной строке. Используйте клавишу ВВОД, чтобы разделять записи.

12. Выберите элемент **Отправлять оповещения диспетчеру групп**, чтобы включить диспетчеров групп в оповещения по электронной почте.

Эти оповещения отправляются по электронной почте пользователям, включенным в список бизнес-группы **Получатель эл. сообщений диспетчера**.

13. Укажите частоту напоминаний (дн.).

14. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Резервирование сохраняется и появляется в списке резервирований.

Следующие шаги

Можно настроить дополнительные политики резервирования или начать подготовку к инициализации.

Пользователи, авторизованные для создания схем элементов, могут создать их сейчас.

Изменение резервирования для назначения профиля сети

Резервированию можно назначить профиль сети, например чтобы включить назначение статического IP-адреса компьютеру, подготовленному для этого резервирования.

Чтобы назначить схеме элементов профиль сети, можно также воспользоваться настраиваемым свойством `VirtualMachine.NetworkN.ProfileName` на вкладке **Свойства** страницы **Новая схема элементов** или **Свойства схемы элементов**.

Если профиль сети указан в резервировании и схеме элементов, то значение в схеме элементов имеет более высокий приоритет. Например, если профиль сети указан в схеме элементов (с помощью настраиваемого свойства `VirtualMachine.NetworkN.ProfileName`) и в резервировании, которое используется схемой элементов, профиль сети, указанный в схеме элементов, является более приоритетным. Тем не менее, если настраиваемое свойство не используется в схеме элементов и для сетевого адаптера компьютера выбран сетевой профиль, vRealize Automation будет использовать сетевой путь резервирования для того сетевого адаптера компьютера, для которого указан сетевой профиль.

Примечание Эта информация не распространяется на Amazon Web Services.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Создайте профиль сети. См. [Создание профиля сети](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Наведите указатель на резервирование и щелкните **Изменить**.

3. Перейдите на вкладку **Сеть**.

4. Назначьте профиль сети сетевому пути.

- а) Выберите сетевой путь, для которого необходимо включить статические IP-адреса.

Параметры сетевого пути определяются на основе настроек на вкладке **Ресурсы**.

- б) Чтобы сопоставить доступный профиль сети с путем, выберите профиль в раскрывающемся меню **Профиль сети**.

- в) (дополнительно) Повторите этот шаг, чтобы назначить профили сетей дополнительным сетевым путям для этого резервирования.

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Политики резервирования

Использование политики резервирования дает возможность управлять обработкой запросов на резервирование. При подготовке компьютеров на основе схемы элементов подготавливаются только ресурсы, указанные в политике резервирования.

Политики резервирования предоставляют дополнительные средства управления обработкой запросов на резервирование. Можно применить политику резервирования к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований.

Политику резервирования можно использовать с целью сбора ресурсов в группы для разных уровней обслуживания или с целью обеспечения легкого доступа к ресурсу определенного типа для определенной цели. Когда пользователь запрашивает компьютер, он может быть подготовлен в любом резервировании соответствующего типа, которое располагает достаточными ресурсами для компьютера. Следующие сценарии содержат несколько примеров возможного использования политик резервирования.

- Чтобы убедиться, что подготовленные компьютеры размещаются в резервированиях с конкретными устройствами, которые поддерживают технологию NetApp FlexClone.
- Чтобы ограничить подготовку облачных компьютеров определенным регионом, содержащим образ компьютера, который необходим для конкретной схемы.
- В качестве дополнительных средств использования модели выделения с повременной оплатой для типов компьютеров, которые поддерживают эту возможность.

В политику резервирования можно добавить несколько резервирований, однако резервирование может принадлежать только одной политике. Одну политику резервирования можно назначить нескольким схемам элементов. Схема элементов может содержать только одну политику резервирования.

Примечание Резервирования, определенные для конечных точек vCloud Air и конечных точек vCloud Director, не поддерживают использование профилей сети для подготавливаемых компьютеров.

Примечание Если на платформе включена функция SDRS, с ее помощью можно выполнять балансировку нагрузки на хранилище для отдельных дисков виртуальных машин или на все ресурсы хранилища виртуальной машины. Если применяются кластеры хранилища данных SDRS, могут возникать конфликты при использовании политик резервирования и политик резервирования хранилища. Например, если в одном из резервирований в политике или в политике хранилища выбрано отдельное хранилище данных или хранилище данных в рамках кластера SDRS, хранилище виртуальной машины может быть заморожено, вместо того чтобы быть под управлением SDRS. При запросе повторной подготовки компьютера с размещением хранилища в кластере SDRS компьютер удаляется, если деактивирован уровень автоматизации SDRS. Дополнительные сведения о предоставлении и SDRS см. в настраиваемом свойстве `VirtualMachine.Admin.Datastore.Cluster.ResourceLeaseDurationSec`.

Настройка политик резервирования

Политика резервирования используется с целью сбора ресурсов в группы для разных уровней обслуживания или с целью обеспечения легкого доступа к ресурсу определенного типа для определенной цели. Чтобы администраторы арендаторов и диспетчеры бизнес-групп могли эффективно использовать политику резервирования в схеме элементов, нужно после создания политики заполнить ее резервированиями.

Политика резервирования может включать в себя резервирования разных типов, но при выборе резервирования для конкретного запроса учитываются только резервирования, которые соответствуют типу схемы элементов.

Процедура

1. Создание политики резервирования

Политики резервирования можно использовать для группировки похожих резервирований.

2. Назначение политики резервирования резервированию

Политику резервирования можно назначить резервированию при его создании. Можно также изменить существующее резервирование, чтобы назначить для него политику резервирования, или изменить назначение политики резервирования.

Создание политики резервирования

Политики резервирования можно использовать для группировки похожих резервирований.

Сначала создайте политику резервирования, а затем добавляйте ее к резервированиям, чтобы создатель схемы элементов мог использовать политику резервирования в схеме элементов.

Политика создается как пустой контейнер.

Вы можете управлять отображением политик резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по типам»** на странице «Политики резервирования».

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Политики резервирования**.
2. Нажмите кнопку **Добавить**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. Выберите пункт **Политика резервирования** в раскрывающемся меню **Тип**.
5. В текстовом поле **Описание** введите описание.
6. Нажмите кнопку **Обновить**, чтобы сохранить политику.

Назначение политики резервирования резервированию

Политику резервирования можно назначить резервированию при его создании. Можно также изменить существующее резервирование, чтобы назначить для него политику резервирования, или изменить назначение политики резервирования.

Необходимые условия

Создание политики резервирования.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Наведите указатель на резервирование и щелкните **Изменить**.
3. В раскрывающемся меню **Политика резервирования** выберите политику резервирования.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Политики резервирования хранилищ

Чтобы разработчики схем элементов могли назначать тома виртуальной машины различным хранилищам данных для платформ типа vSphere, KVM (RHEV) и SCVMM, а также назначать различные профили хранилища другим ресурсам, например vCloud Air или vCloud Director, можно создать политики резервирования хранилища.

Назначая тома виртуальной машины различным хранилищам данных или другому профилю хранилища, разработчики схемы элементов могут эффективнее использовать пространство хранилища и управлять им. Например, можно развернуть том операционной системы в более медленном и менее дорогом хранилище данных или профиле хранилища, а том базы данных — в более быстром хранилище данных или профиле хранилища.

Некоторые конечные точки компьютеров поддерживают только один профиль хранилища, в то время как другие — многоуровневое дисковое хранилище. Многоуровневое дисковое хранилище доступно для конечных точек vCloud Director 5.6 и более новых версий, а также для конечных точек vCloud Air. Многоуровневое дисковое хранилище не поддерживается для конечных точек vCloud Director 5.5.

При создании схемы элементов можно назначить одну политику хранилища данных или резервирования хранилища, которая представляет несколько хранилищ данных для тома. При назначении одного хранилища данных или профиля хранилища тому это хранилище данных или профиль хранилища используется vRealize Automation во время подготовки, если это возможно. Если они назначают тому политику резервирования хранилища, во время подготовки vRealize Automation использует одно из своих хранилищ данных или один из профилей хранилища при работе с другими ресурсами, например vCloud Air или vCloud Director.

Политика резервирования хранилища, по сути, является меткой, которую администратор структуры применяет к одному или нескольким хранилищам данных или профилям хранилища для группирования хранилищ данных или профилей хранилища с аналогичными характеристиками, например схожей скоростью или ценой. Хранилище данных или профиль хранилища нельзя назначить несколькими политикам резервирования хранилища одновременно, но одну политику резервирования хранилища можно назначить нескольким хранилищам данных или профилям хранилища.

Можно создать политику резервирования хранилища и назначить ее одному или нескольким хранилищам данных или профилям хранилища. Создатель схемы элементов может назначить политику резервирования хранилища тому в виртуальной схеме элементов. Когда пользователь запрашивает компьютер, использующий схему элементов, при выборе хранилища данных или профиля хранилища для тома компьютера vRealize Automation использует политику резервирования хранилища, указанную в этой схеме.

Примечание Если на платформе включена функция SDRS, с ее помощью можно выполнять балансировку нагрузки на хранилище для отдельных дисков виртуальных машин или на все ресурсы хранилища виртуальной машины. Если применяются кластеры хранилища данных SDRS, могут возникать конфликты при использовании политик резервирования и политик резервирования хранилища. Например, если в одном из резервирований в политике или в политике хранилища выбрано отдельное хранилище данных или хранилище данных в рамках кластера SDRS, хранилище виртуальной машины может быть заморожено, вместо того чтобы быть под управлением SDRS. При запросе повторной подготовки компьютера с размещением хранилища в кластере SDRS компьютер удаляется, если деактивирован уровень автоматизации SDRS. Дополнительные сведения о предоставлении и SDRS см. в настраиваемом свойстве `VirtualMachine.Admin.Datastore.Cluster.ResourceLeaseDurationSec`.

Хранилище и память, назначенные подготовленному компьютеру путем резервирования, освобождаются, когда компьютер, которому они назначены, удаляется в vRealize Automation. Хранилище и память не освобождаются, если компьютер удален в vCenter Server.

Например, нельзя удалить резервирование, которое связано с компьютерами в существующем развертывании. При перемещении или удалении развернутых компьютеров в vCenter Server вручную vRealize Automation по-прежнему распознает развернутые компьютеры как существующие и не даст удалить связанные резервирования.

Настройка политик резервирования хранилищ

Вы можете создать политику резервирования хранилища для группирования хранилищ данных с аналогичными характеристиками, например похожей скоростью или ценой. Чтобы использовать такую политику в схеме элементов, после создания ее нужно заполнить хранилищами данных.

Процедура

1. Создание политики резервирования хранилища

Политику резервирования хранилища можно использовать для группировки хранилищ данных с аналогичными характеристиками, например с похожей скоростью или ценой.

2. Назначение политики резервирования хранилища хранилищу данных

Политику резервирования хранилища можно связать с вычислительным ресурсом. Создав политику резервирования хранилища, заполните ее хранилищами данных. Хранилище данных может принадлежать только к одной политике резервирования хранилища. Чтобы создать группу хранилищ данных для использования со схемой элементов, добавьте несколько хранилищ данных.

Создание политики резервирования хранилища

Политику резервирования хранилища можно использовать для группировки хранилищ данных с аналогичными характеристиками, например с похожей скоростью или ценой.

Политика создается как пустой контейнер.

Вы можете управлять отображением политик резервирования при добавлении, редактировании или удалении, используя параметр **«Фильтровать по типам»** на странице «Политики резервирования».

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Политики резервирования**.
2. Нажмите кнопку **Добавить**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. Выберите пункт **Политика резервирования хранилища** в раскрывающемся меню **Тип**.
5. В текстовом поле **Описание** введите описание.
6. Нажмите кнопку **Обновить**, чтобы сохранить политику.


Назначение политики резервирования хранилища хранилищу данных

Политику резервирования хранилища можно связать с вычислительным ресурсом. Создав политику резервирования хранилища, заполните ее хранилищами данных. Хранилище данных может принадлежать только к одной политике резервирования хранилища. Чтобы создать группу хранилищ данных для использования со схемой элементов, добавьте несколько хранилищ данных.


Необходимые условия

[Создание политики резервирования хранилища.](#)

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Вычислительные ресурсы > Вычислительные ресурсы**.
2. Наведите указатель на вычислительный ресурс и щелкните **Изменить**.
3. Перейдите на вкладку **Конфигурация**.
4. Найдите хранилище данных, которое нужно добавить в политику резервирования хранилища, в таблице «Хранилище».
5. Щелкните значок **Изменить** () рядом с нужным объектом **Путь к хранилищу**.
6. Выберите политику резервирования хранилища в раскрывающемся меню **Политика резервирования хранилища**.

После подготовки компьютера его политику резервирования хранилища изменять нельзя, если это изменит профиль хранилища на диске.

7. Щелкните значок **Сохранить** ()
8. Нажмите кнопку **ОК**.
9. (дополнительно) Назначьте дополнительные хранилища данных политике резервирования хранилища.

Размещение рабочей нагрузки

При развертывании схемы элементов собранные данные будут использоваться в размещении рабочей нагрузки для представления рекомендации относительно места развертывания схемы элементов на основе доступных ресурсов. vRealize Automation и vRealize Operations Manager работают вместе, обеспечивая рекомендации по размещению для рабочих нагрузок в развертывании новых схем элементов.

Одновременно с управлением политиками организации, такими как бизнес-группы, резервирования и квоты, vRealize Automation также интегрируется с аналитикой производительности vRealize Operations Manager для размещения компьютеров. Размещение рабочей нагрузки доступно только для конечных точек vSphere.

Используемые термины, касающиеся размещения рабочей нагрузки

К размещению рабочей нагрузки применяется ряд терминов.

- Кластеры в vSphere сопоставляются с вычислительными ресурсами в vRealize Automation.
- Резервирования состоят из вычисления и хранилища, при этом хранилище может включать в себя отдельные хранилища данных или кластеры хранилищ данных. Резервирование может включать в себя несколько хранилищ данных и/или кластеров хранилищ данных.
- Несколько резервирований могут ссылаться на один и тот же кластер.
- Виртуальные машины могут перемещаться в несколько кластеров.
- При включенном размещении рабочей нагрузки в рабочем процессе подготовки будет использоваться политика размещения для представления рекомендации относительно места развертывания схемы элементов.

Подготовка схем элементов с использованием размещения рабочей нагрузки

Если для подготовки схем элементов используется размещение рабочей нагрузки, в рабочем процессе подготовки будут использоваться резервирования в vRealize Automation и оптимизация размещений из vRealize Operations Manager.

1. vRealize Automation предоставляет правила управления, чтобы разрешать назначения размещений.
2. vRealize Operations Manager предоставляет рекомендации по оптимизации размещений в соответствии с данными аналитики.
3. vRealize Automation продолжает процесс подготовки в соответствии с рекомендациями по размещению из vRealize Operations Manager.

Если решением vRealize Operations Manager не может быть предоставлена рекомендация (или рекомендация не может быть использована), vRealize Automation возвращается к логике размещений по умолчанию.

Когда разработчик выбирает элемент каталога и заполняет форму его запроса, в vRealize Automation для подготовки виртуальных машин учитываются следующие факторы.

Таблица 4-16. Факторы для подготовки виртуальных машин

Фактор	Эффект
Политики	Политика резервирования vRealize Automation может указывать на несколько резервирований.
Резервирования	<p>vRealize Automation оценивает запрос и определяет, какие резервирования удовлетворяют ограничениям, заданным в запросе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если размещение включено и основано на аналитике vRealize Operations Manager, из vRealize Automation в vRealize Operations Manager передается список резервирований для определения того, какое из них лучше всего подходит к размещению с учетом показателей эксплуатации. ■ Если размещение не основано на vRealize Operations Manager, vRealize Automation выбирает размещение в зависимости от приоритетов и доступности. <p>Резервирования обновляются для отслеживания использованных ресурсов.</p> <p>Если vRealize Operations Manager рекомендует кластер или хранилище данных, а vRealize Automation сообщает, что в них недостаточно емкости или они больше не используются, vRealize Automation регистрирует исключение. vRealize Automation позволяет продолжить подготовку в соответствии с механизмами размещения, используемыми по умолчанию.</p>

Чтобы определить ресурсы для виртуальной машины, в vRealize Automation предоставляется список вариантов резервирований. Каждый вариант состоит из кластера и одного или нескольких хранилищ данных либо кластеров хранилищ данных. В vRealize Operations Manager варианты резервирования используются для создания списка вариантов целевых точек и обнаружения лучшей цели.

Политика в vRealize Operations Manager устанавливает уровень баланса, использования и объем буфера для кластера. В случае одиночного резервирования, представляющего собой кластер или кластер хранилища данных, в vRealize Automation проверяется, является ли рекомендация подходящей целевой точкой размещения.

- Если целевая точка подходит, vRealize Automation развертывает схему элементов в соответствии с рекомендацией.

- Если целевая точка не подходит, в vRealize Automation для размещения виртуальных машин используется стандартный порядок размещения.

Факторы, касающиеся размещения, также должны охватывать проблемы работоспособности и использования. В то время как администратор облачного хранилища и администратор виртуальной инфраструктуры управляют инфраструктурой, разработчики заботятся о работоспособности своих приложений. Для поддержки разработчиков стратегия размещения рабочей нагрузки должна также учитывать проблемы работоспособности и использования.

Таблица 4-17. Факторы, касающиеся проблем работоспособности и использования

Проблема рабочей нагрузки	Решение размещения
Разработчик обозначает проблему работоспособности в среде.	vRealize Automation подготавливает схемы элементов в кластерах, в которых возникли проблемы, или кластерах, перегруженных из-за больших рабочих нагрузок. vRealize Automation должен интегрироваться с аналитикой производительности в vRealize Operations Manager, чтобы обеспечить подготовку схем элементов в кластерах, имеющих достаточную емкость.
Разработчик обозначает проблему использования.	Кластеры в среде недогружены. Решение vRealize Automation должно интегрироваться с предоставляемой диспетчером vRealize Operations Manager аналитикой производительности, чтобы схемы элементы могли подготавливаться в кластере с максимальным показателем использования.

Пользователи, подготавливающие схемы элементов

Следующие пользователи выполняют действия для подготовки схем элементов.

Таблица 4-18. Пользователи и роли для подготовки схем элементов

Шаг	Пользователь	Действие	Требуемая роль
1	Администратор облачного хранилища или администратор виртуальной инфраструктуры (VI)	Обеспечивает начальное размещение виртуальных машин в соответствии с политиками организации и их оптимизацию согласно данным эксплуатационной аналитики.	Роль «Администратор инфраструктуры как услуги»
1	Администратор структуры	Определяет резервирования, политики резервирования и политику размещения в vRealize Automation.	Роль «Администратор структуры», архитектор инфраструктуры
1	Администратор инфраструктуры как услуги	Определяет конечные точки для vSphere и vRealize Operations Manager, необходимые для размещения рабочих нагрузок.	Роль «Администратор инфраструктуры как услуги»
2	Архитектор инфраструктуры	Архитектор схемы элементов, который работает непосредственно с типами компонентов виртуальных машин, назначает виртуальным машинам политики резервирования во время разработки схемы элементов. Политика резервирования указывается как свойство компонента компьютера в схеме элементов.	Архитектор инфраструктуры

Таблица 4-18. Пользователи и роли для подготовки схем элементов (продолжение)

Шаг	Пользователь	Действие	Требуемая роль
3	Архитектор инфраструктуры, архитектор приложений, архитектор программного обеспечения и архитектор решений «все как услуга»	<p>Создает и публикует схему элементов для подготовки виртуальных машин. Непосредственно с компонентами компьютеров работает только архитектор инфраструктуры. Архитекторы других ролей могут использовать схемы элементов инфраструктуры в качестве вложенных структур, но не могут изменять параметры компонента компьютера.</p> <p>Схема элементов может включать в себя один компонент или вложенные схемы элементов, компоненты службы «Все как услуга», несколько виртуальных машин в многоуровневом приложении и так далее.</p> <p>vRealize Automation размещает виртуальные машины в соответствии с конфигурацией резервирования и при необходимости включает политику резервирования на уровне компонентов компьютеров в схеме элементов. Например, схема элементов может включать в себя два компьютера, к каждому из которых применена своя политика.</p> <p>vRealize Automation также оптимизирует виртуальные машины в соответствии с данными эксплуатационной аналитики, предоставляемыми решением vRealize Operations Manager.</p>	Архитектор инфраструктуры
4	Администратор облачного хранилища или администратор виртуальной инфраструктуры	<p>Выбирает политики, управляющие первоначальным размещением виртуальных машин, которые подготавливает vRealize Automation.</p> <p>Администратор может выполнять следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выбирать политики, используя API. ■ Использовать политику размещения, попеременно использующую каждый сервер в vRealize Automation для балансировки рабочих нагрузок. Этот подход не требует ввода данных из vRealize Operations Manager. 	Роль «Администратор инфраструктуры как услуги», архитектор инфраструктуры
5	Администратор виртуальной инфраструктуры	<p>Собирает настраиваемый центр обработки данных и настраиваемые группы в vRealize Operations Manager. Затем администратор виртуальной инфраструктуры применяет к настраиваемым центрам обработки данных политики для сбора и балансировки рабочей нагрузки.</p>	Роль «Администратор инфраструктуры как услуги», архитектор инфраструктуры
6	Администратор структуры	<p>Выбирает политику размещения в vRealize Automation.</p> <p>Использовать политику размещения рабочих нагрузок при развертывании новых схем элементов, чтобы ПО vRealize Automation определило, где следует разместить компьютеры. Для политики размещения требуется ввод данных из vRealize Operations Manager</p>	Роль администратора структуры

Таблица 4-18. Пользователи и роли для подготовки схем элементов (продолжение)

Шаг	Пользователь	Действие	Требуемая роль
7	Разработчик	Запрашивает схему элементов для подготовки виртуальных машин. Схема элементов может состоять из нескольких компьютеров для запуска приложения с трехуровневой архитектурой.	
8	Разработчик	Когда разработчик развертывает схему элементов, vRealize Operations Manager ищет политику размещения, подбирающую кластеры, соответствующие запросу.	

Дополнительные сведения о политике размещения см. в разделе [Политика размещения](#).

Для настройки размещения рабочей нагрузки см. [Настройка размещения рабочей нагрузки](#).

Для размещения виртуальных машин требуется Distributed Resource Scheduler (DRS)

vSphere DRS — это модуль размещения, который используется в vRealize Automation и vRealize Operations Manager для подготовки и размещения виртуальных машин.

Чтобы в vRealize Automation мог быть предложен оптимальный вариант размещения виртуальных машин, в кластере необходимо включить модуль DRS и задать для него полностью автоматизированный режим работы. После этого в vRealize Automation интерфейсы API vSphere DRS будут использоваться, чтобы определять правильное размещение виртуальных машин.

В vRealize Automation предусмотрена интеграция со службой размещения vRealize Operations Manager. В vRealize Operations Manager рекомендации по размещению предоставляются только для кластеров, в которых модуль DRS включен и полностью автоматизирован.

Влияние политик резервирования хранилища vRealize Automation

Наличие политик резервирования хранилища vRealize Automation влияет на размещение рабочей нагрузки с помощью vRealize Operations Manager.

Если функция размещения рабочей нагрузки с помощью vRealize Operations Manager включена, vRealize Automation передает список доступных резервирований в vRealize Operations Manager и vRealize Operations Manager оценивает их для размещения в хранилище с учетом эксплуатационной аналитики.

Если схема элементов содержит политики резервирования хранилища, рекомендации по размещению рабочей нагрузки в vRealize Operations Manager меняются следующим образом.

Примечание При размещении рабочей нагрузки с помощью vRealize Operations Manager поддерживаются только виртуальные машины с одним или несколькими дисками и лишь одной политикой резервирования хранилища. Для размещения дисков не поддерживается несколько комбинаций политик, поскольку не поддерживается размещение отдельного диска.

- Виртуальные машины с одним или несколькими дисками, в которых не указана политика резервирования хранилища.

Размещение происходит в обычном режиме. vRealize Operations Manager оценивает полный, неотфильтрованный список вариантов резервирования.

- Виртуальные машины с одним или несколькими дисками, в которых указана одна политика резервирования хранилища.

Варианты резервирования фильтруются на уровне хранилища, чтобы в vRealize Operations Manager выполнялась оценка только хранилищ данных, которые соответствуют этой политике резервирования хранилища.

- Виртуальные машины с несколькими дисками, в некоторых из которых указана одна политика резервирования хранилища, а в других не указана никакая политика резервирования хранилища.

- Если установлен тип СОБРАННОЕ для выделения хранилища, по умолчанию все диски обрабатываются, как если бы в них всех использовалась одна и та же политика. vRealize Operations Manager оценивает хранилища данных, которые соответствуют этой политике резервирования хранилища.

- Если установлен тип РАСПРЕДЕЛЕННОЕ для выделения хранилища, невозможно разместить виртуальные машины в соответствии с рекомендациями vRealize Operations Manager, поскольку размещение отдельного диска не поддерживается. Вместо этого в размещении по умолчанию используются алгоритмы размещения vRealize Automation.

Можно задать тип выделения хранилища с помощью настраиваемого свойства.

- Виртуальные машины с несколькими дисками, для которых указаны разные политики резервирования хранилища.

Поскольку есть конфликтные требования политики резервирования хранилища, эти виртуальные машины невозможно разместить в соответствии с рекомендациями vRealize Operations Manager. Вместо этого в размещении по умолчанию используются алгоритмы размещения vRealize Automation.

- Виртуальные машины, для которых требуется определенный путь к хранилищу.

Эти виртуальные машины не размещаются в соответствии с рекомендациями vRealize Operations Manager, поскольку для них уже задан путь к хранилищу. Размещение необязательно должно совпадать с рекомендациями vRealize Operations Manager.

Путь к хранилищу можно задать с помощью настраиваемого свойства.

Ошибки размещения. Если невозможно выполнить размещение на основе рекомендаций vRealize Operations Manager, в сообщении об ошибке указывается причина. Среди причин могут быть неподдерживаемые условия, описанные в предыдущем списке, или такие факторы среды, как сбой связи между vRealize Operations Manager и vRealize Automation.

Чтобы просмотреть ошибки, перейдите в раздел **Запросы > Выполнение**. В правом верхнем углу щелкните **Просмотреть ошибки размещения**.

Ограничения на размещение рабочей нагрузки

Когда при развертывании новых схем элементов для размещения компьютеров используется политика размещения, предназначенная для размещения рабочих нагрузок, имейте в виду ограничения.

- В vRealize Operations Manager решение vRealize Automation определяет кластеры и виртуальные машины, которыми управляет vRealize Automation.
- Когда vRealize Automation управляет дочерними объектами контейнера стандартного или настраиваемого центра обработки данных в vRealize Operations Manager, возможность перебалансировать или переместить эти объекты отсутствует. Вы не сможете активировать или деактивировать исключение действий на объектах, управляемых vRealize Automation.
- Для объектов, которыми управляет vRealize Automation, размещение рабочей нагрузки выглядит следующим образом:
 - Если центр обработки данных (или пользовательский центр обработки данных) содержит кластер, которым управляет vRealize Automation, в процессе размещения рабочей нагрузки нельзя будет перебалансировать этот кластер.
 - Если кластер содержит виртуальные машины, которыми управляет vRealize Automation, в процессе размещения рабочих нагрузок нельзя будет переместить эти виртуальные машины.
- vRealize Operations Manager не поддерживает размещение рабочих нагрузок в пулах ресурсов в vCenter Server.
- В текущей версии vRealize Operations Manager не поддерживает vSAN.

Разрешения на настройку размещения рабочих нагрузок

Чтобы настраивать размещение рабочих нагрузок и его политику, требуются разрешения в vRealize Automation и vRealize Operations Manager.

В vRealize Operations Manager необходимо создать роль пользователя для размещения рабочей нагрузки и назначить ей разрешения.

- В учетной записи пользователя в иерархии объектов назначьте разрешение на доступ к узлам и кластерам vSphere и к хранилищу vSphere только для чтения.
- Чтобы дать роли пользователя возможность использовать вызовы API при размещении рабочих нагрузок, назначьте для API разрешения на чтение и запись. Выберите **Администрирование > Контроль доступа > Разрешения** и затем **REST API > Все прочие API для чтения, записи**.

В vRealize Automation при регистрации конечной точки, а также для запроса рекомендаций по размещению во время подготовки от имени пользователей, запрашивающих элементы каталога, используется роль vRealize Operations Manager.

Дополнительные сведения см. в статье «Контроль доступа» в Информационном центре vRealize Operations Manager.

Политика размещения

При развертывании новых схем элементов можно использовать политику размещения, чтобы ПО vRealize Automation определило, где следует разместить компьютеры. Политика размещения работает с

использованием аналитики vRealize Operations Manager для определения нагрузок в ваших кластерах, что позволяет ей предлагать точки размещения.

Прежде чем приступить к использованию политики размещения, необходимо выполнить несколько действий. Создайте в vRealize Automation конечные точки для экземпляров vRealize Operations Manager и vCenter Server. Затем нужно создать группу структур и добавить резервирования к конечной точке vCenter Server.

Чтобы диспетчер vRealize Operations Manager предоставлял vRealize Automation аналитику размещения рабочей нагрузки, выполните следующие действия.

- Установите решение vRealize Automation в экземпляре vRealize Operations Manager, используемом для размещения рабочей нагрузки.
- Настройте vRealize Operations Manager для мониторинга сервера vCenter Server.

Порядок настройки vRealize Automation и vRealize Operations Manager для размещения рабочей нагрузки см. в разделе [Настройка размещения рабочей нагрузки](#).

Расположение политики размещения

В экземпляре vRealize Automation выберите **Инфраструктура > Резервирования > Политика размещения**.

Чтобы использовать аналитические данные по размещению рабочих нагрузок, получаемые от vRealize Operations Manager, выберите элемент **Использовать vRealize Operations Manager для получения рекомендаций по размещению**

Если политика размещения рабочих нагрузок не используется, в vRealize Automation применяется стандартный метод размещения.

Настройка размещения рабочей нагрузки

Чтобы использовать политику размещения для размещения компьютеров при развертывании новых схем элементов, необходимо настроить vRealize Automation для использования аналитических данных, которые предоставляются vRealize Operations Manager. Необходимо также настроить vRealize Operations Manager для применения политики при консолидации и балансировке нагрузки в вычислительных ресурсах кластера.

В vRealize Automation необходимо настроить конечные точки, создать группу структуры и добавить резервирования. В vRealize Operations Manager необходимо настроить политику поддержки балансировки нагрузки и применить ее к настраиваемой группе, которая содержит настраиваемые вычислительные ресурсы.

Необходимые условия

Чтобы политика размещения могла предлагать для схем элементов варианты мест назначения для размещений в схемах элементов, необходимо выполнить ряд действий.

- Изучить политику размещения. См. раздел [Политика размещения](#).

- Проверить наличие конечной точки в vRealize Automation для экземпляра vRealize Operations Manager, который используется для размещения рабочей нагрузки. См. раздел [Создание конечной точки vRealize Operations Manager](#).
- Проверить наличие конечной точки в vRealize Automation для экземпляра vCenter Server. См. раздел [Создание конечной точки vSphere](#).
- Добавить резервирования в конечную точку vCenter Server. См. раздел [Резервирования](#).
- Добавить группу структуры и убедиться в том, что ваша учетная запись назначена администратором группы структуры. См. раздел [Создание групп структур](#).
- Убедиться в том, что vRealize Operations Manager осуществляет мониторинг той же инфраструктуры, что и vRealize Automation, чтобы подтвердить, что они содержат одинаковые экземпляры vCenter Server. См. раздел [Решение VMware vSphere в vRealize Operations Manager](#) в Информационном центре по vRealize Operations Manager.
- Изучите и определите настройки заполнения и балансировки в политике vRealize Operations Manager, которая используется для размещения рабочей нагрузки. См. раздел [Сведения об автоматизации рабочих нагрузок](#) в Информационном центре по vRealize Operations Manager.

Процедура

1. Настройка vRealize Automation для размещения рабочей нагрузки

Чтобы использовать аналитические данные по размещению рабочей нагрузки для размещения компьютеров во время развертывания новых схем элементов, необходимо подготовить экземпляр vRealize Automation.

2. Настройка vRealize Operations Manager для размещения рабочей нагрузки в vRealize Automation

Чтобы предоставить vRealize Automation аналитические данные по размещению рабочей нагрузки для размещения компьютеров во время развертывания новых схем элементов, необходимо подготовить экземпляр vRealize Operations Manager.


Результаты

vRealize Automation и vRealize Operations Manager настроены для использования аналитических данных о размещении рабочей нагрузки, чтобы предлагать для новых схем элементов варианты мест назначения для размещения.

Настройка vRealize Automation для размещения рабочей нагрузки

Чтобы использовать аналитические данные по размещению рабочей нагрузки для размещения компьютеров во время развертывания новых схем элементов, необходимо подготовить экземпляр vRealize Automation.

Чтобы подготовить экземпляр vRealize Automation для использования политики размещения, необходимо настроить конечные точки, создать группу структуры и добавить резервирования.



Необходимые условия

- Чтобы использовать размещение рабочей нагрузки, необходимо изучить соответствующие требования. См. раздел [Настройка размещения рабочей нагрузки](#).

Процедура

1. В экземпляре vRealize Automation добавьте конечную точку для экземпляра vRealize Operations Manager и нажмите **ОК**.
 - а) Выберите **Инфраструктура > Конечная точка > Конечные точки**.
 - б) Выберите **Создать > Управление > vRealize Operations Manager**.
 - в) Укажите общие сведения для конечной точки **vRealize Operations Manager**.

Задавать свойства для конечной точки не требуется.

2. В экземпляре vRealize Automation добавьте конечную точку для экземпляра vCenter Server и нажмите **ОК**.
 - а) Выберите **Инфраструктура > Конечная точка > Конечные точки**.
 - б) Выберите элементы **Создать > Виртуальный > vSphere (vCenter)**.
 - в) Укажите общие сведения, свойства и связи для конечной точки vCenter Server.

После того как пользователь добавит конечные точки и vRealize Automation выполнит сбор данных, для этих конечных точек станут доступны вычислительные ресурсы. Затем можно добавить эти вычислительные ресурсы в созданную группу структуры.

3. Создайте группу структуры, чтобы остальные пользователи могли создать резервирования, и включите политику размещения.
 - а) Выберите **Инфраструктура > Конечная точка > Группы структур**.
 - б) Нажмите **Создать** и укажите сведения о группе структуры.

Параметр	Описание
Имя	Укажите значимое имя для группы структуры.
Описание	Укажите подробное описание.
Администраторы структуры	Укажите адрес электронной почты всех пользователей, которых необходимо назначить администраторами структуры.
Вычислительные ресурсы	Выберите кластеры вычислительных ресурсов, которыми может управлять администратор.

После добавления вычислительных ресурсов в группу структуры, когда vRealize Automation выполнит сбор данных, администраторы структуры смогут создать резервирования вычислительных ресурсов.

4. Создайте резервирования вычислительных ресурсов в экземпляре vCenter Server.

- а) Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
- б) Выберите **Создать > vSphere (vCenter)**.
- в) На каждой вкладке укажите сведения о резервировании.

Параметр	Действие
Общие	Выберите политику резервирования, установите приоритет для политики и нажмите Включить это резервирование .
Ресурсы	Выберите квоту на компьютеры, память и хранилище. Выбирать пул ресурсов не требуется.
Сеть	Выберите сетевой адаптер. Выбирать профиль сети не требуется.
Свойства	При необходимости добавьте настраиваемые свойства для резервирования.
Оповещение	При необходимости выберите Оповещение о емкости , чтобы уведомлять получателей о превышении порогового значения емкости для резервирования.

5. Включите политику размещения.

- а) Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Политика размещения**.
- б) Установите флажок **Использовать vRealize Operations Manager для рекомендаций по размещению**.

Результаты

vRealize Automation настроен для использования аналитических данных из vRealize Operations Manager для размещения компьютеров при развертывании пользователями схем элементов.

Следующие шаги

Настройте vRealize Operations Manager для мониторинга экземпляра vCenter Server и примените политику размещения рабочей нагрузки для вычислительных ресурсов кластера. См. раздел [Настройка vRealize Operations Manager для размещения рабочей нагрузки в vRealize Automation](#).

Настройка vRealize Operations Manager для размещения рабочей нагрузки в vRealize Automation

Чтобы предоставить vRealize Automation аналитические данные по размещению рабочей нагрузки для размещения компьютеров во время развертывания новых схем элементов, необходимо подготовить экземпляр vRealize Operations Manager.


Осторожно! Решение vRealize Automation, которое включает пакет управления, необходимо установить только в одном экземпляре vRealize Operations Manager.

Чтобы подготовить экземпляр vRealize Operations Manager для предоставления аналитических данных vRealize Automation, необходимо установить и настроить решение vRealize Automation. Необходимо также настроить политику и применить ее для вычислительных ресурсов кластера.

После настройки решения vRealize Automation невозможно будет переместить или перебалансировать виртуальные машины, которыми управляет vRealize Automation.

Если в экземпляре vRealize Operations Manager не установлено решение vRealize Automation, можно с помощью размещения рабочей нагрузки переместить или перебалансировать виртуальные машины, которыми управляет vRealize Automation.

Виртуальные машины, перемещаемые с помощью размещения рабочей нагрузки, должны находиться в центре обработки данных или настраиваемом центре обработки данных.



Необходимые условия

- Настройка vRealize Automation для использования аналитических данных по размещению рабочей нагрузки. См. раздел [Настройка vRealize Automation для размещения рабочей нагрузки](#).

- Убедитесь в том, что решение vRealize Automation установлено и настроено в экземпляре vRealize Operations Manager, который используется для размещения рабочей нагрузки. Сведения о решении см. в разделе [Management Pack для vRealize Automation в Solution Exchange](#). Сведения о размещении рабочей нагрузки в vRealize Operations Manager см. в разделе [Сведения об автоматизации нагрузки](#) и соответствующих темах в документации по vRealize Operations Manager.

Процедура

1. В экземпляре vRealize Operations Manager, который управляет размещением рабочей нагрузки, необходимо установить и настроить решение vRealize Automation.

Решение может быть уже установлено.

- а) Для просмотра уже установленных в vRealize Operations Manager решений выберите **Администрирование > Решения**.

- б) Убедитесь в том, что решение vRealize Automation уже установлено.

Если решение vRealize Automation отсутствует в списке, загрузите и установите его. См. раздел [Management Pack для vRealize Automation в Solution Exchange](#).

- в) Если решение представлено в списке, выберите **Решение VMware vRealize Automation** и нажмите **Настроить**.

- г) Настройте решение vRealize Automation и сохраните настройки.

Дополнительные сведения о настройке решения см. в разделе [Решения в vRealize Operations Manager](#) в Информационном центре vRealize Operations Manager.

2. Если не используется политика по умолчанию для vRealize Operations Manager, необходимо создать настраиваемую группу. Затем следует добавить в настраиваемую группу вычислительные ресурсы кластера.

Чтобы применить для кластеров политику, отличную от политики по умолчанию, необходимо добавить настраиваемую группу. После этого можно применить политику к настраиваемой группе. Если используется политика по умолчанию, создавать настраиваемую группу не требуется, так как политика по умолчанию будет применяться для всех объектов.

- а) Нажмите **Среда > Настраиваемые группы**.

- б) Если настраиваемая группа для кластеров не существует, необходимо ее создать.

Дополнительные сведения см. в разделе [Пользовательский сценарий: создание настраиваемых групп объектов](#) в Информационном центре vRealize Operations Manager.

- в) Добавьте кластеры в настраиваемую группу и сохраните группу.

3. Настройте политику для консолидации и балансировки нагрузки в кластерах и примените ее для настраиваемой группы.

Политика в vRealize Operations Manager настраивается для задания параметров консолидации, балансировки, заполнения, а также параметров управления ресурсами ЦП, памятью и пространством на диске. Например, можно изменить параметр с именем «Объединение рабочих нагрузок», чтобы

определить оптимальное размещение для новых управляемых нагрузок с учетом статуса кластера и его емкости. Можно также изменить пороговое значение для балансировки нагрузок, установив уровень агрессивности, требуемый для размещения нагрузок. Можно настроить одну или несколько политик и применить их для вычислительных ресурсов кластера.

- а) Чтобы найти нужную политику, выберите **Администрирование > Политики > Библиотека политик**.
- б) Для задания значения нагрузки выберите **Добавить/редактировать политику** и нажмите **Автоматизация нагрузки**.

Параметры с именем «Объединение рабочих нагрузок» и «Высота кластера» применяются к изначальному размещению виртуальных машин.

- Когда для параметра «Объединение рабочих нагрузок» установлено значение **нет**, функция размещения рабочей нагрузки распределяет нагрузку среди всех кластеров, к которым применяется политика. Когда для параметра «Объединение рабочих нагрузок» установлено какое-либо другое значение, функция размещения рабочей нагрузки первым загружает наиболее занятый кластер.
- «Высота кластера» — это зарезервированный в кластере объем буфера, выраженный в процентах от общего объема. Например, если задать высоту кластера 20%, то такой буфер может помешать функции размещения рабочей нагрузки разместить виртуальные машины в данном кластере. Это связано с тем, что в кластере остается меньше 20% свободной емкости для ЦП, памяти или дискового пространства.

- в) В рабочем пространстве политики выберите **Применить политику для групп**.
- г) Выберите настраиваемую группу.
- д) Сохраните политику.

Результаты

Настройки vRealize Operations Manager предполагают, что vRealize Automation будет использовать аналитические данные о размещении рабочей нагрузки, чтобы предлагать путь назначения для размещения на компьютерах, где пользователи разворачивают схемы элементов.

Следующие шаги

Дождитесь, когда vRealize Automation и vRealize Operations Manager завершат сбор данных с конечных точек и объектов в среде. Затем после развертывания новых схем элементов vRealize Automation отобразит рекомендации относительно размещения рабочей нагрузки, возможные пути назначения и отдельные размещения, которые требуется подтвердить.

Устранение неполадок при размещении рабочей нагрузки

При возникновении проблем с размещением рабочей нагрузки используйте информацию об устранении неполадок.

Для правильного размещения рабочих нагрузок требуется решение vRealize Automation

Размещение рабочей нагрузки основывается на отдельных компьютерах, при этом оно осуществляется на уровне компьютера. Если vRealize Automation и vRealize Operations Manager установлены вместе, также должно быть установлено решение vRealize Automation.

Это решение включает в себя пакет управления и адаптер. Оно позволяет определить кластеры, где деактивированы действия повторная балансировка контейнера или перемещение виртуальной машины. Действие повторной балансировки деактивировано в пользовательском центре обработки данных, к которому относится этот кластер.

- Для неуправляемых кластеров vRealize Automation, относящихся к пользовательскому центру обработки данных, у которого нет управляемых кластеров vRealize Automation, операции перемещение виртуальной машины и повторная балансировка контейнера включены. Эти действия деактивированы для управляемых кластеров vRealize Automation.
- В случае с vRealize Operations Manager адаптер vRealize Automation является причиной того, что виртуальные машины в кластерах, сопоставляющих резервирования, не будут доступны для перемещения или повторной балансировки.

Осторожно! Решение vRealize Automation должно быть установлено только на одном экземпляре vRealize Operations Manager.

Включен режим высокой доступности, хотя он должен быть деактивирован

Когда включен режим высокой доступности, а vRealize Operations Manager не работает, время ожидания вызова vRealize Operations Manager для размещения рабочих нагрузок может завершиться сбоем.

vRealize Automation заносит ошибки размещения рабочей нагрузки в файл журнала `catalina.out`.

Мониторинг конечных точек vSphere в vRealize Automation не выполняется

В vRealize Operations Manager не отслеживается экземпляр vSphere vCenter Server, который содержит кластеры резервирования.

Если при попытке размещения vRealize Operations Manager не распознает потенциальные резервирования vRealize Automation для кластера, хранилища данных или кластера хранилища данных, эти резервирования игнорируются. vRealize Operations Manager передает vRealize Automation ответное сообщение о том, что резервирования не найдены.

В результате в сведениях о размещении после выполнения запроса vRealize Automation рядом с потенциальным резервированием отображает значок предупреждения, который показывает, что данное резервирование не распознано.

При возникновении расхождения vRealize Automation появляется в верхней части списка

vRealize Automation и vRealize Operations Manager управляют различными представлениями инфраструктуры. Но они оба должны управлять одними и теми же экземплярами vCenter Server в одной инфраструктуре.

Требуется выявление отключений и расхождений, а также отображение подробных сведений.

Что делать, если адаптер vRealize Automation не работает

Первоначальное размещение всегда учитывает список вариантов целевых точек, полученный от vRealize Operations Manager, например когда пользователь добавляет кластер сразу же после установки.

В случае отсутствия в vRealize Operations Manager решения vRealize Automation, включающего пакет управления и адаптер, доступны действия перемещение виртуальной машины и повторная балансировка контейнера.

Управление парами ключей

Пары ключей используются для подготовки экземпляра облака и подключения к нему. Пара ключей используется для расшифровки паролей Windows или выполнения входа в компьютер Linux.

Пары ключей требуются для подготовки с использованием Amazon AWS. Для Red Hat OpenStack пары ключей необязательны.

Существующие пары ключей импортируются в ходе сбора данных при добавлении конечной точки облака. Администратор структуры может также создавать пары ключей и управлять ими с помощью консоли vRealize Automation. При удалении пары ключей из консоли vRealize Automation она также удаляется из учетной записи для облачных служб.

Кроме управления парами ключей вручную, можно настроить vRealize Automation для автоматического создания пар ключей для компьютера или бизнес-группы.

- Администратор структуры может настроить автоматическое создание пар ключей на уровне резервирования.
- Если управление парой ключей будет осуществляться на уровне схемы элементов, администратору следует выбрать в резервировании **Не указано**.
- Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп может настроить автоматическое создание пар ключей на уровне схемы элементов.
- Если создание пар ключей настроено на уровне резервирования и схемы элементов, уровень резервирования является более приоритетным.

Создание пары ключей


Пары ключей, которые будут использоваться с конечными точками, можно создать с помощью vRealize Automation.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Создайте конечную точку в облаке и добавьте свои облачные вычислительные ресурсы в группу структур. См. [Выбор сценария конечной точки](#) и [Создание групп структур](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Пары ключей**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.

3. В текстовом поле **Имя** введите имя.
4. Выберите регион облака в раскрывающемся списке **Вычислительный ресурс**.
5. Щелкните значок **Сохранить** (.

Результаты

Пара ключей готова к использованию, когда столбец «Секретный ключ» содержит значение *****.



Отправка закрытого ключа для пары ключей

Закрытый ключ можно отправить для пары ключей в формате PEM.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Наличие пары ключей. См. [Создание пары ключей](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Пары ключей**.
2. Найдите пару ключей, для которой нужно отправить закрытый ключ.
3. Щелкните значок **Изменить** (.
4. Отправьте ключ одним из следующих способов.
 - Найдите файл в кодировке PEM и щелкните элемент **Передать**.
 - Вставьте в закрытый ключ текст, который начинается с ----- BEGIN RSA PRIVATE KEY----- и заканчивается на ----- END RSA PRIVATE KEY-----.
5. Щелкните значок **Сохранить** (.


Экспорт закрытого ключа из пары ключей

Можно экспортировать закрытый ключ из пары ключей в файл в кодировке PEM.

Необходимые условия


- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Требуется пара ключей с закрытым ключом. См. [Отправка закрытого ключа для пары ключей](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Пары ключей**.
2. Найдите пару ключей, из которой нужно экспортировать закрытый ключ.
3. Щелкните значок **Экспорт** (.
4. Укажите место для сохранения файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

Сценарий: применение размещения к вычислительному ресурсу при развертываниях в нескольких регионах

Администратор структуры может назначать метки вычислительным ресурсам в зависимости от их принадлежности к тому или иному центру обработки данных, чтобы обеспечить поддержку развертывания в нескольких регионах. Если архитекторы включают функцию определения расположения для схем элементов, пользователи смогут выбрать, какой центр обработки данных следует использовать для подготовки компьютеров — в Бостоне или Лондоне.



При наличии центра обработки данных в Лондоне и Бостоне нельзя, чтобы пользователи в Бостоне подготавливали компьютеры в инфраструктуре Лондона и наоборот. Чтобы пользователи в Бостоне подготавливали компьютеры в инфраструктуре Бостона, а пользователи Лондона — в инфраструктуре Лондона, необходимо разрешить пользователям выбирать соответствующее расположение для подготовки при запросе компьютеров.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.
- Определите расположение центров обработки данных, используя права системного администратора. См. [Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах](#).

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Вычислительные ресурсы > Вычислительные ресурсы**.
2. Укажите вычислительный ресурс, расположенный в центре обработки данных в Бостоне, и нажмите кнопку **Изменить**.
3. В раскрывающемся меню **Расположения** выберите Бостон.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Повторите эту процедуру, если необходимо связать вычислительные ресурсы с центром в Бостоне и Лондоне.

Результаты

Архитекторы инфраструктуры как услуги могут включать функцию выбора расположения, чтобы пользователи могли выбирать расположение для подготовки компьютера (Лондон или Бостон) во время заполнения формы элемента каталога. См. [Сценарий: предоставление пользователям возможности выбирать расположение центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах](#).

Подготовка развертывания vRealize Automation с использованием решений для управления IP-адресами стороннего поставщика

IP-адреса и диапазоны IP-адресов для использования в профиле сети vRealize Automation можно получить у поддерживаемого стороннего поставщика решений для управления IP-адресами, такого как Infoblox.

Диапазоны IP-адресов в профиле сети используются в связанной резервации, указываемой в схеме элементов. Когда уполномоченный пользователь запрашивает подготовку компьютера с помощью элемента каталога схемы элементов, IP-адрес получают из назначенного сторонним поставщиком диапазона IP-адресов. После развертывания компьютера использованный IP-адрес можно увидеть, запросив страницу сведений об элементе vRealize Automation.

Таблица 4-19. Подготовка к процессу подготовки развертывания vRealize Automation с помощью контрольного списка службы управления IP-адресами Infoblox

Задача	Описание	Сведения
Получение, импорт и настройка подключаемого модуля или пакета стороннего поставщика решений для управления IP-адресами.	Получите и импортируйте подключаемый модуль vRealize Orchestrator, запустите рабочие процессы конфигурации vRealize Orchestrator и зарегистрируйте тип конечной точки поставщика управления IP-адресами в vRealize Orchestrator. Если на портале VMware Solution Exchange по адресу https://marketplace.vmware.com/vsx отсутствует необходимый пакет поставщика управления IP-адресами, можно создать собственный пакет с помощью комплекта SDK поставщика управления IP-адресами и сопроводительной документации. См. страницу vRealize Automation Example Third-Party IPAM Package («Пример интеграции стороннего решения для управления IP-адресами с vRealize Automation») по адресу code.vmware.com/web/sdk .	См. раздел Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами .
Создание конечной точки стороннего поставщика решений для управления IP-адресами.	Создайте новую конечную точку управления IP-адресами в vRealize Automation.	См. раздел Создание конечной точки стороннего поставщика управления IP-адресами .
Задание параметров конечной точки стороннего поставщика решений для управления IP-адресами в профиле внешней сети.	Создайте профиль внешней сети и укажите заданную конечную точку управления IP-адресами в vRealize Automation.	См. раздел Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами .
При необходимости: задание параметров конечной точки стороннего поставщика решений для управления IP-адресами в профиле маршрутизируемой сети.	Создайте профиль сети по требованию и укажите заданную конечную точку управления IP-адресами в vRealize Automation.	См. раздел Создание профиля маршрутизируемой сети с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами или Создание профиля сети NAT с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами .
Определение резервирования для использования профиля сети.	Создайте резервирование, которое вызывает профиль сети в vRealize Automation	См. раздел Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer .

Таблица 4-19. Подготовка к процессу подготовки развертывания vRealize Automation с помощью контрольного списка службы управления IP-адресами Infoblox (продолжение)

Задача	Описание	Сведения
Определение схемы элементов, в которой будет использоваться профиль сети.	Создайте схему элементов, в которой используется резервирование в vRealize Automation.	См. раздел Глава 5 Предоставление пользователям схем элементов служб .
Публикация схемы элементов в каталоге, чтобы она стала доступна для использования.	Опубликуйте схему элементов в каталоге в vRealize Automation. Добавьте необходимые права.	См. раздел Публикация схемы элементов .
Запрос подготовки компьютера с помощью элемента каталога, который является схемой элементов.	С помощью элемента каталога, который является схемой элементов, запросите подготовку компьютера в vRealize Automation	См. раздел Управление каталогом служб .

Настройка ресурсов Все как услуга

С помощью настройки конечных точек Все как услуга можно подключить vRealize Automation к среде. При настройке подключаемых модулей vRealize Orchestrator в качестве конечных точек используется интерфейс пользователя vRealize Automation, а не интерфейс конфигурации vRealize Orchestrator.

Чтобы использовать возможности vRealize Orchestrator и подключаемые модули vRealize Orchestrator, позволяющие применять технологии компании VMware и сторонних поставщиков в vRealize Automation, можно настроить подключаемые модули vRealize Orchestrator, добавив их в качестве конечных точек. Таким образом можно создать подключения к различным узлам и серверам, например к экземплярам vCenter Server, узлу Microsoft Active Directory и т. д.

При добавлении подключаемого модуля vRealize Orchestrator в качестве конечной точки в интерфейсе пользователя vRealize Automation на сервере vRealize Orchestrator по умолчанию выполняется рабочий процесс конфигурации. Такие рабочие процессы находятся в папке рабочих процессов, которую можно открыть, последовательно выбрав **vRealize Automation > Все как услуга > Конфигурация конечной точки**.

Важно! Настройка одного подключаемого модуля в vRealize Orchestrator и консоли vRealize Automation не поддерживается. Попытка сделать это приведет к возникновению ошибок.

Настройка подключаемого модуля Active Directory в качестве конечной точки

Для подключения к выполняющемуся экземпляру Active Directory, а также для управления пользователями и группами пользователей, компьютерами Active Directory, организационными единицами и так далее можно добавить конечную точку и настроить подключаемый модуль Active Directory.

После добавления конечной точки Active Directory ее можно обновить в любое время.

Необходимые условия

- Убедитесь, что у вас есть доступ к экземпляру Microsoft Active Directory. См. документацию по Microsoft Active Directory.

- Войдите в vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В раскрывающемся меню **Подключаемый модуль** выберите **Active Directory**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Настройте сведения о сервере Active Directory.

- а) В текстовом поле **IP/URL узла Active Directory** введите IP-адрес или имя DNS для узла, в котором выполняется Active Directory.

- б) В текстовом поле **Порт** введите порт поиска своего сервера Active Directory.

vRealize Orchestrator поддерживает иерархическую структуру доменов Active Directory. Если контроллер домена настроен на использование глобального каталога, необходимо использовать порт 3268. Для подключения к серверу глобального каталога порт по умолчанию 389 использовать нельзя. Помимо портов 389 и 3268, можно использовать порт 636 для LDAPS.

- в) Введите корневой элемент службы Active Directory в текстовом поле **Корневой**.

Например, если имя домена — *mycompany.com*, корневой Active Directory — **dc=mycompany,dc=com**.

Этот узел используется для поиска в каталоге служб после ввода соответствующих учетных данных. Для крупных каталогов служб указание узла в дереве позволяет сузить операцию поиска и повышает производительность. Например, вместо поиска по всему каталогу, можно указать **ou=employees,dc=mycompany,dc=com**. Этот корневой элемент отображает всех пользователей в группе «Сотрудники».

- г) (дополнительно) Для активации шифрованной сертификации для соединения между vRealize Orchestrator и Active Directory нажмите **Да** в раскрывающемся меню **Использовать SSL**.

Сертификат SSL импортируется автоматически. Подтверждение не запрашивается даже в том случае, если сертификат является самозаверяющим.

- д) (дополнительно) Введите домен в текстовом поле **Домен по умолчанию**.

Например, если ваше имя домена — *mycompany.com*, наберите **@mycompany.com**.

8. Настройте параметры общего сеанса.

Эти учетные данные используются vRealize Orchestrator, чтобы выполнять все рабочие процессы и действия Active Directory.

- а) Введите имя пользователя для общего сеанса в текстовом поле **Имя пользователя для общего сеанса**.
- а) Введите пароль для общего сеанса в текстовом поле **Пароль для общего сеанса**.

9. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Вы добавили экземпляр Active Directory как конечную точку. Разработчики архитектуры Все как услуга могут использовать Все как услуга для публикации рабочих процессов подключаемого модуля Active Directory в качестве элементов каталога и действий ресурса.

Следующие шаги

- Чтобы использовать схемы элементов vRealize Automation для управления пользователями Active Directory в своей среде, создайте схему элементов Все как услуга на основе Active Directory. Пример см. в разделе [Создание схемы элементов Все как услуга и действия для создания и изменения пользователя](#).
- Чтобы использовать vRealize Automation для создания записей Active Directory при развертывании компьютера, можно создать разные политики Active Directory и применить их к различным бизнес-группам и схемам элементов. См. раздел [Создание и применение политик Active Directory](#).

Настройка подключаемого модуля HTTP-REST в качестве конечной точки

Можно добавить конечную точку и настроить подключаемый модуль HTTP-REST для подключения к узлу REST.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Убедитесь, что у вас есть доступ к узлу REST.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. В раскрывающемся меню **Подключаемый модуль** выберите **HTTP-REST**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Нажмите кнопку **Далее**.

7. Укажите сведения об узле REST.

- а) В текстовом поле **Имя** укажите имя узла.
- б) В текстовом поле **URL-адрес** укажите адрес узла.

Примечание При использовании проверки подлинности доступа Kerberos необходимо указать адрес узла в формате полного доменного имени.

- в) (дополнительно) В текстовом поле **Время ожидания подключения (в секундах)** введите время ожидания подключения (в секундах).

Значение по умолчанию — 30 секунд.

- г) (дополнительно) В текстовом поле **Время ожидания операции (в секундах)** введите время ожидания выполнения операции (в секундах).

Значение по умолчанию — 60 секунд.

8. (дополнительно) Настройте параметры прокси-сервера.

- а) В раскрывающемся меню **Использовать прокси-сервер** выберите значение **Да**.
- б) В текстовом поле **Адрес прокси-сервера** укажите IP-адрес прокси-сервера.
- в) Укажите номер порта, который будет использоваться для обмена данными с прокси-сервером, в текстовом поле **Порт прокси-сервера**.

9. Нажмите кнопку **Далее.****10. Выберите тип проверки подлинности.**

Параметр	Действие
Нет	Проверка подлинности не требуется.
OAuth 1.0	Используется протокол OAuth 1.0. В этом разделе необходимо указать обязательные параметры проверки подлинности в OAuth 1.0. <ul style="list-style-type: none"> а) В текстовом поле Ключ потребителя введите ключ, используемый для идентификации потребителя в качестве поставщика служб. б) В текстовом поле Секрет ключа потребителя введите секрет, чтобы установить владельца ключа потребителя. в) (дополнительно) В текстовом поле Маркер доступа введите маркер доступа, используемый потребителем для доступа к защищенным ресурсам. г) (дополнительно) В текстовом поле Секрет маркера доступа введите секрет, чтобы установить владельца маркера.
OAuth 2.0	Используется протокол OAuth 2.0. В текстовом поле Маркер введите маркер проверки подлинности.
Обычная	Выполняется базовая проверка подлинности доступа. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа. <ul style="list-style-type: none"> а) В текстовом поле Имя пользователя проверки подлинности введите имя пользователя общего сеанса. б) В текстовом поле Пароль для проверки подлинности введите пароль общего сеанса.

Параметр	Действие
Дайджест	<p>Выполняется дайджест-проверка подлинности доступа с использованием шифрования. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа.</p> <p>а) В текстовом поле Имя пользователя проверки подлинности введите имя пользователя общего сеанса.</p> <p>б) В текстовом поле Пароль для проверки подлинности введите пароль общего сеанса.</p>
NTLM	<p>Выполняется проверка подлинности доступа с использованием протокола NTLM в рамках инфраструктуры Windows SSP. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа.</p> <p>а) Укажите учетные данные пользователя общего сеанса.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ В текстовом поле Имя пользователя проверки подлинности введите имя пользователя общего сеанса. ■ В текстовом поле Пароль для проверки подлинности введите пароль общего сеанса. <p>б) Укажите сведения об NTLM.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ (дополнительно) В текстовом поле Рабочая станция для проверки подлинности NTLM введите имя рабочей станции. ■ В текстовом поле Домен для проверки подлинности NTLM введите доменное имя.
Kerberos	<p>Выполняется проверка подлинности доступа Kerberos. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа.</p> <p>а) В текстовом поле Имя пользователя проверки подлинности введите имя пользователя общего сеанса.</p> <p>б) В текстовом поле Пароль для проверки подлинности введите пароль общего сеанса.</p>

11. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Теперь конечная точка настроена, а узел REST добавлен. Разработчики архитектуры Все как услуга могут использовать Все как услуга для публикации рабочих процессов подключаемого модуля HTTP-REST в качестве элементов каталога и действий ресурсов.

Настройка подключаемого модуля PowerShell в качестве конечной точки

Можно добавить конечную точку и настроить подключаемый модуль PowerShell для подключения к работающему узлу PowerShell, что позволит вызывать сценарии и командлеты PowerShell из действий и рабочих процессов vRealize Orchestrator, а также выполнять действия с полученным результатом.

Необходимые условия

- Убедитесь, что у вас есть доступ к узлу Windows PowerShell. Дополнительные сведения о Microsoft Windows PowerShell см. в документации к Windows PowerShell.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В раскрывающемся меню **Подключаемый модуль** выберите **PowerShell**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Укажите сведения об узле PowerShell.
 - а) В текстовом поле **Имя** укажите имя узла.
 - б) В текстовом поле **IP-адрес или узел** укажите IP-адрес или полное доменное имя узла.
8. Выберите тип узла PowerShell, к которому подключается подключаемый модуль.

Параметр	Действие
WinRM	<p>а) В разделе сведений об узле PowerShell в текстовом поле Порт введите номер порта, который будет использоваться для обмена данными с узлом.</p> <p>б) Выберите транспортный протокол в раскрывающемся меню Транспортный протокол.</p> <p>Примечание При использовании транспортного протокола HTTPS сертификат удаленного узла PowerShell импортируются в хранилище ключей vRealize Orchestrator.</p> <p>в) В раскрывающемся меню Проверка подлинности выберите тип проверки подлинности.</p> <p>Примечание Чтобы использовать проверку подлинности Kerberos, включите соответствующий параметр в службе WinRM. Дополнительные сведения о настройке проверки подлинности Kerberos см. в разделе <i>Использование подключаемого модуля PowerShell</i>.</p>
SSH	Нет.

9. В текстовых полях **Имя пользователя** и **Пароль** введите соответствующие учетные данные для взаимодействия с узлом PowerShell с помощью общего сеанса.
10. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Теперь узел Windows PowerShell добавлен в качестве конечной точки. Разработчики архитектуры Все как услуга могут использовать Все как услуга для публикации рабочих процессов подключаемого модуля PowerShell в качестве элементов каталога и действий ресурсов.

Настройка подключаемого модуля SOAP в качестве конечной точки

Можно добавить конечную точку и настроить подключаемый модуль SOAP для определения службы SOAP в качестве объекта иерархии и выполнения операций SOAP для определенных объектов.

Необходимые условия

- Убедитесь, что у вас есть доступ к узлу SOAP. Подключаемый модуль поддерживает SOAP версии 1.1 и 1.2 и WSDL версии 1.1 и 2.0.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. В раскрывающемся меню **Подключаемый модуль** выберите **SOAP**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Укажите сведения об узле SOAP.
 - а) В текстовом поле **Имя** укажите имя узла.
 - б) В раскрывающемся меню **Указать содержимое WSDL** выберите, следует ли указывать содержимое WSDL в виде текста.

Параметр	Действие
Да	В текстовом поле Содержимое WSDL введите текст WSDL.
Нет	В текстовом поле URL-адрес WSDL введите правильный путь.

- в) (дополнительно) В текстовом поле **Время ожидания подключения (в секундах)** введите время ожидания подключения (в секундах).
Значение по умолчанию — 30 секунд.
 - г) (дополнительно) В текстовом поле **Время ожидания запроса (в секундах)** введите время ожидания запроса (в секундах).
Значение по умолчанию — 60 секунд.
8. (дополнительно) Задайте параметры прокси-сервера.
 - а) Чтобы использовать прокси-сервер, в раскрывающемся меню **Прокси-сервер** выберите значение **Да**.
 - б) В текстовом поле **Адрес** укажите IP-адрес прокси-сервера.
 - в) Укажите номер порта, который будет использоваться для обмена данными с прокси-сервером, в текстовом поле **Порт**.
9. Нажмите кнопку **Далее**.

10. Выберите тип проверки подлинности.

Параметр	Действие
Нет	Проверка подлинности не требуется.
Обычная	Выполняется базовая проверка подлинности доступа. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа. а) В текстовом поле Имя пользователя введите имя пользователя общего сеанса. б) В текстовом поле Пароль введите пароль общего сеанса.
Дайджест	Выполняется дайджест-проверка подлинности доступа с использованием шифрования. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа. а) В текстовом поле Имя пользователя введите имя пользователя общего сеанса. б) В текстовом поле Пароль введите пароль общего сеанса.
NTLM	Выполняется проверка подлинности доступа с использованием протокола NTLM в рамках инфраструктуры Windows SSP. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа. а) Укажите учетные данные пользователя. ■ В текстовом поле Имя пользователя введите имя пользователя общего сеанса. ■ В текстовом поле Пароль введите пароль общего сеанса. б) Задайте параметры NTLM. ■ В текстовом поле Домен NTLM введите доменное имя. ■ (дополнительно) В текстовом поле Рабочая станция NTLM введите имя рабочей станции.
Negotiate	Выполняется проверка подлинности доступа Kerberos. Обмен данными с узлом осуществляется с помощью сеанса общего доступа. а) Укажите учетные данные пользователя. 1. В текстовом поле Имя пользователя введите имя пользователя общего сеанса. 2. В текстовом поле Пароль введите пароль общего сеанса. б) В текстовом поле SPN службы Kerberos введите SPN службы Kerberos.

11. Щелкните элемент Готово.**Результаты**

Теперь служба SOAP добавлена. Разработчики архитектуры Все как услуга могут использовать Все как услуга для публикации рабочих процессов подключаемого модуля SOAP в качестве элементов каталога и действий ресурсов.

Настройка подключаемого модуля vCenter Server в качестве конечной точки

Можно добавить конечную точку и настроить подключаемый модуль vCenter Server для подключения к работающему экземпляру vCenter Server, чтобы создать схемы элементов Все как услуга для управления объектами иерархии vSphere.

Необходимые условия

- Установите и настройте vCenter Server. См. раздел *Установка и настройка vSphere*.

- Войдите в vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Выберите **vCenter Server** в раскрывающемся меню **Подключаемый модуль**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Введите данные об экземпляре vCenter Server.
 - а) Введите IP-адрес или имя DNS для компьютера в текстовом поле **IP-адрес или имя узла добавляемого экземпляра vCenter Server**.

Это — IP-адрес или имя DNS для компьютера, где установлен экземпляр vCenter Server, который требуется добавить.
 - б) Введите порт для обмена данными с экземпляром vCenter Server в текстовом поле **Порт экземпляра vCenter Server**.

По умолчанию используется порт 443.
 - в) Укажите расположение пакета SDK, который должен использоваться для подключения к экземпляру vCenter Server в текстовом поле **Расположение SDK, используемого для подключения к экземпляру vCenter Server**.

Например, `/sdk`.
8. Нажмите кнопку **Далее**.
9. Определите параметры подключения.
 - а) Укажите HTTP-порт экземпляра vCenter Server в текстовом поле **HTTP-порт экземпляра vCenter Server — применимо для подключаемого модуля VC, версия 5.5.2 или ранее**.
 - б) Введите учетные данные для vRealize Orchestrator, которые будут использоваться для установления соединения с экземпляром vCenter Server в текстовых полях **Имя пользователя, которого Orchestrator будет использовать для подключения к экземпляру vCenter Server** и **Пароль пользователя, которого Orchestrator будет использовать для подключения к экземпляру vCenter Server**.

Выбираемый пользователь должен быть допустимым пользователем, имеющим права на управление расширениями vCenter Server и набором специальных определяемых привилегий.
10. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Вы добавили экземпляр vCenter Server в качестве конечной точки. Разработчики архитектуры Все как услуга могут использовать Все как услуга для публикации рабочих процессов подключаемого модуля vCenter Server в качестве элементов каталога и действий ресурса.

Создание конечной точки Microsoft Azure

Можно создать конечную точку Microsoft Azure, чтобы упростить подключение с использованием учетных данных между vRealize Automation и развертыванием Azure.

Конечная точка обеспечивает подключение к ресурсу, в данном случае — экземпляру Azure, который можно использовать для создания схем элементов виртуальной машины. У вас должна быть конечная точка Azure, которая будет использоваться как основа схемы элементов для подготовки виртуальных машин Azure. Если используется несколько подписок Azure, необходимы конечные точки для каждого идентификатора подписки.

Либо можно создать подключение Azure непосредственно из vRealize Orchestrator, используя команду «Добавить подключение Azure» в разделе **Библиотека > Azure > Конфигурация** в дереве рабочих процессов vRealize Orchestrator. Для большинства сценариев рекомендуется использовать подключение через конечную точку (как описано здесь).

Конечные точки Azure поддерживаются vRealize Orchestrator и элементами «Все как услуга».

Конечную точку Azure можно создать, удалить и изменить. Обратите внимание: если вы вносите какие-либо изменения в существующую конечную точку и не выполняете в течение нескольких часов никаких обновлений на портале Azure через новое подключение, необходимо перезапустить службу vRealize Orchestrator, выполнив команду `service vco-service restart`. Если этого не сделать, могут возникнуть ошибки.

Необходимые условия

- Настройте экземпляр Microsoft Azure и получите действующую подписку Microsoft Azure, позволяющую использовать идентификатор подписки. Подробнее о настройке Azure и получении идентификатора подписки см. в разделе <http://www.vaficionado.com/2016/11/using-new-microsoft-azure-endpoint-vrealize-automation-7-2/>.
- Убедитесь, что в развертывании vRealize Automation есть по крайней мере один арендатор и одна бизнес-группа.
- Создайте приложение Active Directory, как описано в разделе <https://azure.microsoft.com/ru-ru/documentation/articles/resource-group-create-service-principal-portal>.
- Запишите указанную далее информацию, связанную с Azure, так как она понадобится во время настройки конечной точки и схемы элементов.
 - идентификатор подписки
 - идентификатор арендатора
 - имя учетной записи хранилища
 - имя группы ресурса

- расположение
 - имя виртуальной сети
 - идентификатор клиентского приложения
 - секретный ключ клиентского приложения
 - URN образа виртуальной машины
- Для создания и развертывания облачных приложений для платформы Azure в Китае требуется указать специальные параметры. Дополнительные сведения см. по адресу <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/china/china-get-started-developer-guide>. При создании конечной точки vRealize Automation на платформе Azure для Китая URL-адрес службы, URL-адрес входа и URL-адрес хранилища должны быть указаны следующим образом.
 - URL-адрес службы: <https://management.chinacloudapi.cn>
 - URL-адрес входа: <https://login.chinacloudapi.cn/>
 - URL-адрес хранилища: https://storage_account_name.blob.core.chinacloudapi.cn/
- Развертывание vRealize Automation Azure поддерживается в некоторых регионах распространения Microsoft Azure. См. раздел [Регионы с поддержкой Azure](#).
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Конфигурация vRO > Конечные точки**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. На вкладке «Подключаемый модуль» в раскрывающемся меню **Подключаемый модуль** выберите вариант **Подключаемый модуль Azure**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Заполните текстовые поля на вкладке **Сведения** в соответствии с требованиями конечной точки.

Параметр	Описание
Параметры подключения	
Подключение Azure	
Имя подключения	Уникальное имя для подключения к новой конечной точке. Это имя появится в интерфейсе vRealize Orchestrator, чтобы помочь определить конкретное подключение.
Идентификатор подписки Azure	Идентификатор подписки Azure. Идентификатор определяет учетные записи хранения, виртуальные машины и другие ресурсы Azure, к которым вы имеете доступ.
Параметры диспетчера ресурсов	

Параметр	Описание
URI-адрес службы Azure	URI-адрес, который обеспечивает доступ к вашему экземпляру Azure. Значение по умолчанию <code>https://management.azure.com/</code> подходит для многих типичных реализаций.
URI-адрес хранилища Azure	URI-адрес, по которому вы получаете доступ к экземпляру хранилища Azure.
Идентификатор арендатора	Идентификатор арендатора Azure, который должен использоваться конечной точкой.
Идентификатор клиента	Идентификатор клиента Azure, который должен использоваться конечной точкой. Он назначается при создании приложения Active Directory.
Секретный ключ клиента	Ключ, который используется с идентификатором клиента Azure. Этот ключ назначается при создании приложения Active Directory.
URL-адрес для входа	URL-адрес, используемый для доступа к экземпляру Azure. Значение по умолчанию <code>https://login.windows.net/</code> подходит для многих типичных реализаций.
Параметры прокси	
Прокси-узел	Если в компании используется веб-сервер прокси, введите имя узла этого сервера.
Прокси-порт	Если в компании используется веб-сервер прокси, введите номер порта этого сервера.

8. (дополнительно) Выберите элемент «Свойства» и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения настраиваемых свойств.

9. Щелкните элемент **Готово**.

Следующие шаги

Создайте соответствующие группы ресурсов, учетные записи хранения и группы безопасности сети в Azure. Нужно также создать подсистемы балансировки нагрузки, если это необходимо для реализации.

Действие	Параметры
Создание группы ресурсов Azure	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте группу ресурсов с помощью портала Azure. Точные инструкции см. в документации Azure. ■ Используйте соответствующий рабочий процесс vRealize Orchestrator, описанный в разделе Library/Azure/Resource/Create resource group. ■ Создайте и опубликуйте в vRealize Automation схему элементов «Все как услуга», содержащую рабочий процесс vRealize Orchestrator. Вы можете запросить группу ресурсов после того, как свяжите ее со службой и правами. Обратите внимание, что тип ресурса «Группа ресурсов» не поддерживается и не управляется решением vRealize Automation.
Создание учетной записи хранения Azure	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте учетную запись хранения с помощью Azure. Точные инструкции см. в документации Azure. ■ Используйте соответствующий рабочий процесс vRealize Orchestrator, описанный в разделе Library/Azure/Storage/Create storage account. ■ Создайте и опубликуйте в vRealize Automation схему элементов «Все как услуга», содержащую рабочий процесс vRealize Orchestrator. Вы можете запросить учетную запись хранения после того, как свяжите ее со службой и правами.
Создание группы безопасности сети Azure	<ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте группу безопасности с помощью Azure. Точные инструкции см. в документации Azure. ■ Используйте соответствующий рабочий процесс vRealize Orchestrator, описанный в разделе Library/Azure/Network/Create Network security group. ■ Создайте и опубликуйте в vRealize Automation схему элементов «Все как услуга», содержащую рабочий процесс vRealize Orchestrator. Группу безопасности можно запросить после того, как она будет связана со службой и правами.

Регионы с поддержкой Azure

Развертывание vRealize Automation Azure поддерживается в некоторых регионах распространения Microsoft Azure.

Ниже перечислены регионы, в которых поддерживается развертывание Azure в рамках vRealize Automation.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Восточная Азия | ■ Восточная Австралия |
| ■ Юго-восточная Азия | ■ Юго-восточная Австралия |
| ■ Центральные регион США | ■ Южная Индия |
| ■ Восточный регион США | ■ Центральная Индия |
| ■ Восточный регион США (2) | ■ Восточная Индия |
| ■ Западный регион США | ■ Центральная Канада |
| ■ Западный регион США (2) | ■ Восточная Канада |
| ■ Северо-центральный регион США | ■ Западно-центральный регион США |
| ■ Южно-центральный регион США | ■ Центральная Корея |
| ■ Северная Европа | ■ Южная Корея |
| ■ Западная Европа | ■ Западная Великобритания |
| ■ Западная Япония | ■ Южная Великобритания |
| ■ Восточная Япония | ■ Восточный Китай |
| ■ Южная Бразилия | ■ Северный Китай |

Создание и настройка контейнеров

С помощью вкладки Containers в vRealize Automation можно открывать интегрированное приложение Контейнеры для vRealize Automation, а также создавать и настраивать контейнеры и параметры сети контейнеров для предоставления к ним доступа разработчикам архитектуры схемы элементов vRealize Automation.

Контейнеры можно определить с помощью новых и существующих шаблонов и образов в интегрированном приложении Containers. После этого в схемы элементов vRealize Automation можно добавить компоненты контейнеров и соответствующие параметры сети.

Управление узлами контейнеров и кластерами

На вкладке «Кластеры» можно просматривать добавляемые узлы и выполнять с ними необходимые действия. В контексте компонента Containers узлом считается виртуальная машина или инфраструктура, с помощью которой вы работаете с контейнерами.

На странице «Кластеры», которая находится на вкладке «Инфраструктура», содержатся элементы управления, позволяющие добавлять новые кластеры и узлы. Чтобы добавить узел в среду «Контейнеры», необходимо добавить его в кластер. На любой странице на вкладках «Библиотека» и «Развертывания» можно отслеживать состояние запросов на подготовку существующих узлов и просматривать журналы событий по контейнерам. Панели «Запросы» и «Журнал событий» расположены в правой части страниц.

Добавление узла контейнеров в новый кластер

Для развертывания контейнеров необходимо добавить узел в кластер.

Необходимые условия

Выберите бизнес-группу в левом верхнем углу вкладки «Контейнеры».

Процедура

1. Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.

3. Щелкните **Инфраструктура > Кластеры**.
4. Нажмите кнопку **Создать**.
5. Введите имя кластера.
6. Введите описание кластера.
7. В разделе **Тип** укажите, адрес какого узла вы ввели: узла Docker или узла виртуальных контейнеров (VCH).

Примечание На вкладке «Контейнеры» для vRealize Automation 7.4 поддерживаются только узлы VCH версии 1.2 и 1.3.

8. Введите IP-адрес или имя узла в формате **http(s)://<имя_узла>:<порт>**.
9. Выберите в списке свои учетные данные для входа.

В компоненте Containers поддерживается проверка подлинности учетных данных и проверка подлинности пары открытого и закрытого ключей. На странице **Управление учетными данными** можно указать учетные данные.

10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

В результате создан новый кластер, и в него добавлен узел.

Использование политик развертывания контейнеров

Политики развертывания можно привязать к узлам и определениям контейнеров. В Контейнеры для vRealize Automation политики развертывания используются для установления конкретного узла и квот, которые в предпочтительном порядке применяются при развертывании контейнера.

Политики развертывания, применяемые к контейнеру, обладают более высоким приоритетом, чем размещения, которые применяются к узлам контейнера.

Примечание Политики развертывания не рекомендуются к использованию и будут удалены в последующем выпуске vRealize Automation.

Задание политики развертывания на узле

Задайте конкретный узел и квоты, которые будут в предпочтительном порядке использоваться при развертывании контейнера.

Примечание Политики развертывания не рекомендуются к использованию и будут удалены в последующем выпуске vRealize Automation.

Необходимые условия

Добавьте узел в кластер.

Процедура

1. Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.
3. Щелкните **Инфраструктура > Кластеры**.
4. Щелкните кластер, содержащий узел, который вы хотите изменить.
5. Щелкните **Ресурсы**.
6. Щелкните значок параметров на узле, который вы хотите настроить, и нажмите кнопку **Изменить**.
7. Выберите политику развертывания и нажмите **Обновить**.

Задание политики развертывания для определения контейнера

Задайте политику развертывания для определения контейнера.

Примечание Политики развертывания не рекомендуются к использованию и будут удалены в последующем выпуске vRealize Automation.

Процедура

1. Откройте вкладку **Контейнеры**.
2. Нажмите кнопку **Новый контейнер**, чтобы начать предоставление контейнера.
3. В разделе параметров предоставления щелкните **Политика**.
4. В раскрывающемся списке **Политика развертывания** выберите существующую политику.
5. Выполните предоставление контейнера или сохраните его в качестве шаблона.

Настройка параметров контейнера

Можно задать приложение с одним или несколькими контейнерами. Используйте для этого новые и существующие свойства и параметры конфигурации контейнера.

В дополнение к основным параметрам Контейнеры для vRealize Automation для развертываний, в которых используются компоненты контейнера, доступны следующие параметры vRealize Automation:

- Конфигурация работоспособности
- Ссылки
- Представляемые службы
- Размер кластера, а также параметры уменьшения и увеличения масштаба

Настройка проверок работоспособности в компоненте Containers

Можно настроить способ проверки работоспособности, чтобы обновлять состояние контейнера на основе настраиваемых критериев.

При выполнении команды в отношении контейнера можно использовать протокол HTTP или TCP. Можно также указать способ проверки работоспособности.

Необходимые условия

- Убедитесь, что Контейнеры для vRealize Automation включены в поддерживаемом развертывании vRealize Automation.
- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера** или **архитектор контейнера**.

Процедура

1. Войдите в vRealize Automation.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.
3. В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.
4. Измените шаблон или образ.

Параметр	Описание
Изменение шаблона	а) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе шаблона, который нужно открыть. б) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе контейнера, который нужно открыть.
Изменение образа.	Щелкните стрелку возле кнопки Подготовить образа и выберите Ввести дополнительные сведения .

5. Откройте вкладку **Настройка проверки работоспособности**.
6. Выберите режим работоспособности.

Таблица 4-20. Настройка проверки работоспособности: режимы

Режим	Описание
Нет	По умолчанию. Проверки работоспособности не настроены.
HTTP	<p>Если выбран параметр HTTP, необходимо указать API-интерфейс для доступа, а также используемые метод и версию HTTP. Интерфейс API относителен, поэтому не нужно вводить адрес контейнера. Кроме того, можно задать период времени ожидания для операции и установить пороговые значения работоспособности.</p> <p>Например, пороговое значение работоспособности 2 означает, что для того, чтобы контейнер считался работоспособным и имел состояние ЗАПУЩЕН, должно быть два последовательных успешных вызова. Пороговое значение неработоспособности 2 означает, что для того, чтобы контейнер считался неработоспособным и имел состояние ОШИБКА, должно быть два неуспешных вызова. В случае всех условий между пороговыми значениями работоспособности и неработоспособности контейнер имеет состояние СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.</p>

Таблица 4-20. Настройка проверки работоспособности: режимы (продолжение)

Режим	Описание
ТСР-соединение	Если выбран параметр ТСР-соединение , необходимо ввести только порт для контейнера. При проверке работоспособности будет предпринята попытка установить ТСР-соединение с контейнером в указанном порту. Кроме того, можно задать значение времени ожидания для операции и установить пороговые значения работоспособности и неработоспособности, как в случае с HTTP.
Команда	Если выбран параметр Команда , необходимо ввести команду, которая будет выполняться в контейнере. Успех проверки работоспособности определяется состоянием выхода команды.
Пропускать проверку работоспособности при подготовке	Снимите этот флажок, чтобы выполнять принудительную проверку работоспособности при подготовке. Если включена эта функция, контейнер не считается подготовленным до тех пор, пока он не пройдет хотя бы одну проверку работоспособности.
Автоматическое развертывание	Автоматическое повторное развертывание контейнеров, находящихся в состоянии ОШИБКИ.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка ссылок в компоненте Containers

Ссылки и доступ к службам используются для передачи данных между службами контейнеров и балансировки нагрузки между узлами. Настроить параметры ссылок для контейнеров можно в компоненте Containers

Ссылки можно использовать для передачи данных между несколькими службами в приложении. Ссылки в компоненте Containers похожи на ссылки Docker, но они связывают контейнеры на разных узлах.

Ссылка состоит из двух частей: имени службы и псевдонима. Имя службы — имя вызываемой службы или шаблона. Псевдоним — имя узла, используемое для связи с этой службой.

Например, если приложение содержит веб-службу и службу базы данных и вы задали в веб-службе ссылку на службу базы данных с использованием псевдонима **my-db**, приложение веб-службы установит TCP-соединение с `my-db:{PORT_OF_DB}`. `PORT_OF_DB` — это порт, который прослушивает база данных, независимо от того, какой общедоступный порт задан для узла в параметрах контейнера. Если программа MySQL проверяет наличие обновлений через используемый по умолчанию порт 3306, а опубликованный порт для узла контейнера — 32799, то веб-приложение связывается с базой данных с помощью `my-db:3306`.

Примечание Рекомендуется использовать сети вместо ссылок. Ссылки — это устаревшая функция Docker. При их использовании для связывания кластеров контейнеров возникают существенные ограничения, например следующие.

- Docker не поддерживает использование нескольких ссылок с одним и тем же псевдонимом. Рекомендуем разрешить Контейнеры для vRealize Automation создавать для вас псевдонимы ссылок.
- Невозможно обновлять ссылки среды выполнения контейнера. При масштабировании связанного кластера ссылки зависимого контейнера не обновляются.

Необходимые условия

- Убедитесь, что Контейнеры для vRealize Automation включены в поддерживаемом развертывании vRealize Automation.
- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера** или **архитектор контейнера**.
- Связывающиеся службы должны иметь доступ к мостовой сети.
- Должен быть опубликован внутренний порт целевой службы. Для перекрестной передачи данных службу можно привязать к любому другому порту, но при этом она должна быть доступна для объектов за пределами узла.
- Необходимо убедиться в том, что узлы службы могут связаться друг с другом.

Процедура

1. Войдите в vRealize Automation.
2. В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.
3. Измените шаблон или образ.

Параметр	Описание
Изменение шаблона	а) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе шаблона, который нужно открыть. б) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе контейнера, который нужно открыть.
Изменение образа.	Щелкните стрелку возле кнопки Подготовить образа и выберите Ввести дополнительные сведения .

4. Откройте вкладку **Основное**.
5. В текстовом поле **Службы** укажите через запятую службы, от которых зависит контейнер.

6. В текстовом поле **Псевдоним** укажите описательное имя службы или список служб через запятую.
7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка доступных служб в компоненте Containers

Для средства балансировки нагрузки можно использовать уникальное имя узла, указав адрес и заполнитель в настройках контейнера.

Заполнитель определяет расположение автоматически создаваемой части URL-адреса. Это значение уникально для каждого имени узла. В адресе используются символы в формате %s, с помощью которых указывается расположение заполнителя.

Примечание Если заполнитель не используется, он размещается как префикс или суффикс в имени узла, в зависимости от конфигурации системы.

Рекомендуется использовать средство балансировки нагрузки, способное нацеливать запросы на каждый узел, если в собираемом приложении есть служба, которая должна быть общедоступной и поддерживать уменьшение и увеличение масштаба. После подготовки приложения конфигурация средства балансировки нагрузки обновляется каждый раз при уменьшении или увеличении масштаба службы в vRealize Automation.

Необходимые условия

- Убедитесь, что Контейнеры для vRealize Automation включены в поддерживаемом развертывании vRealize Automation.
- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера** или **архитектор контейнера**.

Процедура

1. Войдите в vRealize Automation.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.
3. В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.
4. Измените шаблон или образ.

Параметр	Описание
Изменение шаблона	а) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе шаблона, который нужно открыть. б) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе контейнера, который нужно открыть.
Изменение образа.	Щелкните стрелку возле кнопки Подготовить образа и выберите Ввести дополнительные сведения .

5. Перейдите на вкладку **Сеть**.

6. В текстовом поле **Адрес** укажите расположение заполнителя.

Узел, к которому относится адрес, используется как виртуальный узел. Чтобы получать доступ к узлу, к которому относится адрес, можно добавить сведения о сопоставлении в файле `etc/hosts` или использовать службу DNS, которая сопоставляет адрес контейнера с именем узла.

7. В текстовом поле **Порт контейнера** введите номер порта, через который осуществляется доступ к службе.

Используйте в качестве примера формат, указанный в форме. Если приложение контейнера предоставляет доступ более чем к одному порту, укажите через какой именно внутренний порт (или порты) можно получать доступ к службе.

8. Нажмите кнопку **Сохранить**.**Настройка размера и масштаба кластера в компоненте Containers**

Можно создавать кластеры контейнеров и с помощью настроек размещения в компоненте Containers задавать для них размеры.

При настройке кластера в компоненте Containers автоматически подготавливается указанное число контейнеров. Запросы равномерно распределяются между всеми контейнерами в кластере.

Можно изменить размер кластера так, чтобы добавить или удалить какой-либо из подготовленных контейнеров или приложений в этом кластере. При изменении размера кластера в среде выполнения учитываются все связанные фильтры и правила размещения.

Необходимые условия

- Убедитесь, что Контейнеры для vRealize Automation включены в поддерживаемом развертывании vRealize Automation.
- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера** или **архитектор контейнера**.

Процедура

- 1.** Войдите в vRealize Automation.
- 2.** Откройте вкладку **Контейнеры**.
- 3.** В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.
- 4.** Измените шаблон или образ.

Параметр	Описание
Изменение шаблона	а) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе шаблона, который нужно открыть. б) Щелкните Изменить в правом верхнем разделе контейнера, который нужно открыть.
Изменение образа.	Щелкните стрелку возле кнопки Подготовить образа и выберите Ввести дополнительные сведения .

5. Перейдите на вкладку **Политика**.

6. Задайте размер кластера контейнеров.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка и использование шаблонов и образов в компоненте Containers

В компоненте Containers используются шаблоны для подготовки контейнеров.

Шаблон — это многократно используемая конфигурация для подготовки контейнера или набора контейнеров. В шаблоне можно определить многоуровневое приложение, которое состоит из связанных служб.

Служба определяется как один или несколько контейнеров одного типа или образа.

Для настройки шаблона контейнера можно использовать существующий шаблон на странице **Шаблоны** или импортировать правильно отформатированный YAML-файл. Можно также подготовить шаблон или образ контейнера.

Создание настраиваемого шаблона контейнера

Можно создать настраиваемый шаблон и использовать его для определения контейнера.

Шаблон — это многоуровневая конфигурация, которую можно использовать для подготовки контейнера или набора контейнеров.

На странице «Шаблоны» отображаются образы шаблонов, которые доступны на основе определяемых вами реестров. Можно создать настраиваемый шаблон на основе существующего образа шаблона либо импортировать шаблон или файл Docker Compose. См. раздел [Импорт шаблона контейнера или файла Docker Compose](#).

Настраиваемый шаблон или образ также можно создать, используя параметр **Подготовить > Ввести дополнительные сведения**, описанный в разделе [Подготовка контейнера на основе шаблона или образа](#).

Необходимые условия

- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера**.

Процедура

1. Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.
3. В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.

В списке отобразятся шаблоны и образы, которые доступны для подготовки.

- Настроенные шаблоны в представлении «Образы».
- Существующие или настраиваемые шаблоны в представлении **Шаблон**.
- Все доступные шаблоны и образы на основе указанных реестров в представлении **Все**.

Также доступны параметры **Импорт** и **Экспорт**, позволяющие импортировать и экспортировать шаблоны и образы.

4. Щелкните стрелку возле кнопки **Подготовить** образа, который необходимо включить в шаблон.

5. Щелкните **Ввод дополнительных сведений**.
6. Щелкните **Сохранить как шаблон**, чтобы сохранить свои изменения в виде нового шаблона контейнеров в Containers для vRealize Automation.

Следующие шаги

Шаблон можно изменить для подготовки в будущем. Изменения, которые вносятся в шаблон после подготовки, не влияют на существующие приложения, подготовленные из шаблона.

Импорт шаблона контейнера или файла Docker Compose

Импортированный шаблон Docker Container или YAML-файл Docker Compose можно использовать в качестве настраиваемого шаблона в Контейнеры для vRealize Automation.

В случае использования YAML-файла введите содержимое этого файла в виде текста либо перейдите к YAML-файлу и передайте его. YAML-файл представляет шаблон, конфигурацию для различных контейнеров и их связи. Поддерживаются такие типы форматов, как YAML Docker Compose и YAML Контейнеры для vRealize Automation.

Формат YAML Контейнеры для vRealize Automation аналогичен Docker Compose, однако он предполагает применение формата YAML схемы элементов vRealize Automation, отображаемого в REST API vRealize Automation или в vRealize CloudClient. Формат YAML Контейнеры для vRealize Automation позволяет импортировать существующие приложения Docker Compose, а также изменять, подготавливать их и управлять ими с помощью Containers.

Необходимые условия

- Убедитесь, что Контейнеры для vRealize Automation включены в поддерживаемом развертывании vRealize Automation.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.

Дополнительные сведения о формате YAML, используемом интерфейсами REST API службы vRealize Automation, см. в разделе *Справочник по интерфейсу API vRealize Automation*.

Процедура

1. Откройте вкладку **Контейнеры**.
2. В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.

В списке отобразятся шаблоны и образы, которые доступны для подготовки.

- Настроенные шаблоны в представлении «Образы».
- Существующие или настраиваемые шаблоны в представлении **Шаблон**.
- Все доступные шаблоны и образы на основе указанных реестров в представлении **Все**.

Также доступны параметры **Импорт** и **Экспорт**, позволяющие импортировать и экспортировать шаблоны и образы.

3. Щелкните значок **Импортировать шаблон или Docker Compose**.

Откроется страница «Импорт шаблона».

4. Укажите содержимое файла YAML.

Параметр	Описание
Загрузить из файла	Щелкните Загрузить из файла , чтобы выбрать файл YAML из каталога.
Введите шаблон или Docker Compose	Вставьте содержимое правильно отформатированного файла YAML в текстовое поле Введите шаблон или Docker Compose .

5. Щелкните **Импортировать**.

Новый шаблон появится в представлении **Шаблоны**.

Подготовка контейнера на основе шаблона или образа

Контейнер можно подготовить на основе шаблона или образа в представлении «Шаблоны».

Процесс подготовки создает контейнер на основе параметров конфигурации, имеющихся в шаблоне или образе, с помощью которых выполняется подготовка.

Контейнер можно либо подготовить на основе шаблона или образа, используя существующие параметры конфигурации, либо вначале отредактировать параметры конфигурации, а затем выполнить подготовку.

Кроме того, можно отредактировать параметры конфигурации и сохранить их для создания нового пользовательского образа или шаблона контейнера.

Необходимые условия

- Убедитесь, что Контейнеры для vRealize Automation включены в поддерживаемом развертывании vRealize Automation.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.

Процедура

1. Откройте вкладку **Контейнеры**.
2. В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.

В списке отобразятся шаблоны и образы, которые доступны для подготовки.

- Настроенные шаблоны в представлении «Образы».
- Существующие или настраиваемые шаблоны в представлении **Шаблон**.
- Все доступные шаблоны и образы на основе указанных реестров в представлении **Все**.

Также доступны параметры **Импорт** и **Экспорт**, позволяющие импортировать и экспортировать шаблоны и образы.

3. Просмотреть образ или шаблон для подготовки можно с помощью параметров представления **Все, Образы** или **Шаблоны**.

4. Подготовьте шаблон или образ.

Параметр	Описание
Подготовка с использованием существующих параметров.	<p>а) Щелкните Инициализировать.</p> <p>В представлении «Запросы на подготовку» отображаются сведения о состоянии подготовки.</p>
Подготовка с редактированием параметров.	<p>а) Щелкните стрелку возле кнопки Подготовить.</p> <p>б) Щелкните Ввод дополнительных сведений.</p> <p>в) Введите дополнительные сведения в отношении контейнера в форме Подготовить контейнер.</p> <p>г) После завершения заполнения формы щелкните Подготовить, чтобы выполнить подготовку на основе измененных параметров.</p> <p>д) Щелкните Сохранить как шаблон, чтобы сохранить свои изменения в виде нового шаблона контейнера в Контейнеры для vRealize Automation.</p> <p>В представлении «Запросы на подготовку» отображаются сведения о состоянии подготовки.</p>

Экспорт шаблона контейнера или файла Docker Compose

Шаблон контейнера можно экспортировать в виде YAML-файла Docker Compose или YAML-файла Контейнеры для vRealize Automation.

Можно импортировать шаблон, изменить его программными средствами с помощью REST API vRealize Automation или vRealize CloudClient либо графическими средствами в Containers. Измененный файл можно затем экспортировать. Например, можно выполнить импорт в формате Docker Compose, а затем экспортировать полученный файл в формате YAML схемы элементов, который используется в API службы построения vRealize Automation. Однако следует учитывать, что некоторые конфигурации, свойственные Containers, например конфигурация работоспособности и ограничения сходства, не включаются при экспорте шаблона в формате Docker Compose.

Необходимые условия

- Убедитесь, что Контейнеры для vRealize Automation включены в поддерживаемом развертывании vRealize Automation.
- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.

Дополнительные сведения о формате YAML, используемом интерфейсами REST API службы vRealize Automation, см. в разделе *Справочник по интерфейсу API vRealize Automation*.

Процедура

1. Откройте вкладку **Контейнеры**.
2. В левой панели выберите **Библиотека > Шаблоны**.

В списке отобразятся шаблоны и образы, которые доступны для подготовки.

- Настроенные шаблоны в представлении «Образы».
- Существующие или настраиваемые шаблоны в представлении **Шаблон**.

- Все доступные шаблоны и образы на основе указанных реестров в представлении **Все**.

Также доступны параметры **Импорт** и **Экспорт**, позволяющие импортировать и экспортировать шаблоны и образы.

3. Наведите указатель на шаблон и щелкните значок **Экспорт**.

4. По запросу выберите тип выходного формата:

- **Схема элементов YAML**

Этот формат соответствует формату схемы элементов YAML, который используется в API службы построения vRealize Automation.

- **Docker Compose**

Этот формат соответствует формату YAML, который используется в приложении Docker Compose.

5. Нажмите **Экспорт**.

6. По запросу сохраните файл или откройте его с помощью соответствующего приложения.

Использование реестра контейнера

Реестр Docker — это приложение на стороне сервера без отслеживания состояния. Реестры в Контейнеры для vRealize Automation можно использовать для хранения и распространения образов Docker.

Для настройки реестра необходимо указать его адрес, пользовательское имя реестра и учетные данные при необходимости. Адрес должен начинаться с HTTP или HTTPS, чтобы было видно, защищен реестр или нет. Если тип подключения не указывается, по умолчанию используется HTTPS.

Примечание Для HTTP необходимо объявить порт 80; для HTTPS необходимо объявить порт 443. Если порт не указан, ядро Docker ожидает порт 5000, что может привести к обрыву соединений.

Примечание Не рекомендуется использовать реестры с HTTP, поскольку подключение HTTP считается незащищенным. Если необходимо использовать HTTP, измените свойство DOCKER_OPTS на каждом узле следующим образом:

```
DOCKER_OPTS="--insecure-registry myregistrydomain.com:5000".
```

Дополнительные сведения см. в документации Docker по адресу <https://docs.docker.com/registry/insecure/>.

Containers может взаимодействовать с версиями 1 и 2 интерфейса API HTTP реестра Docker следующим образом.

Версия 1 через HTTP (незащищенный, простой реестр HTTP)

Можно свободно выполнять поиск по этому виду реестра, но необходимо вручную настроить каждый узел Docker с помощью флага `--insecure-registry`, чтобы подготовить контейнеры, основанные

на образах из незащищенных реестров. После настройки данного свойства необходимо перезапустить управляющую программу Docker.

Версия 1 через HTTPS

Используется за обратным прокси-сервером, например NGINX. Стандартная реализация доступна через открытый код по адресу <https://github.com/docker/docker-registry>.

Версия 2 через HTTPS

Стандартная реализация выполняется через открытый код по адресу <https://github.com/docker/distribution>.

Версия 2 через HTTPS с обычной проверкой подлинности

Стандартная реализация выполняется через открытый код по адресу <https://github.com/docker/distribution>.

Версия 2 через HTTPS с проверкой подлинности через центральную службу

Можно запустить реестр Docker в автономном режиме, в котором отсутствуют проверки авторизации. Поддерживаемые реестры сторонних производителей — JFrog Artifactory и Harbor. Центр Docker Hub включен по умолчанию для всех арендаторов и отсутствует в списке реестра, но его можно деактивировать с помощью системного свойства.

Примечание Docker обычно не взаимодействует с защищенными реестрами, настроенными с помощью сертификатов, подписанных неизвестным центром сертификации. Служба контейнеров обрабатывает такой случай, автоматически передавая недоверенные сертификаты всем узлам Docker и разрешая узлам подключаться к этим реестрам. Если сертификат не удастся загрузить на указанный узел, этот узел будет автоматически деактивирован.

Создание реестров контейнеров и управление ими

Можно настроить несколько реестров, чтобы получить доступ и к общедоступным, и к частным образам.

Реестры — это общедоступные или частные хранилища, в которые передаются и из которых загружаются образы. Созданные реестры можно деактивировать, изменять и удалять. Образы, показываемые на вкладке **Шаблоны**, основаны на реестрах, которые определяет пользователь.

При создании реестров или управлении ими на странице «Существующие реестры» можно нажать кнопку **Учетные данные** либо **Сертификат**, чтобы добавить учетные данные и сертификаты или перейти к управлению ими.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора контейнера**.
- Убедитесь, что хотя бы один узел настроен и доступен для конфигурации сети контейнера.

Процедура

1. Откройте вкладку **Контейнеры**.

2. Нажмите кнопку **Реестры.**

Откроется страница «Существующие реестры».

3. Нажмите кнопку **Новый реестр.**

4. Введите адрес реестра.

5. Введите имя реестра.

6. В раскрывающемся списке выберите учетные данные для входа.

7. (дополнительно) Выберите элемент **Проверить, чтобы подтвердить правильность заданных параметров.**

8. Чтобы добавить реестр, нажмите кнопку **Сохранить.**

Настройка сетевых ресурсов для контейнеров

Создавать, изменять и присоединять сетевые конфигурации к контейнерам и шаблонам контейнеров можно в приложении Контейнеры для vRealize Automation.

При подготовке контейнера встроена и доступна конфигурация сети. Для компонентов контейнера, добавленных к схеме элементов vRealize Automation, можно настроить сетевые параметры.

Создание новой сети для контейнеров

Если подходящая конфигурация сети отсутствует, в vRealize Automation можно создать новую конфигурацию.

Необходимые условия

- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера**, **архитектор контейнера** или **администратор инфраструктуры как услуги**.
- Убедитесь, что хотя бы один узел настроен и доступен для конфигурации сети контейнера.

Процедура

1. Войдите в vRealize Automation.

2. Откройте вкладку **Контейнеры.**

3. В левой панели выберите **Развертывания > Сети.**

На основной панели отобразятся существующие конфигурации сети, которые можно подготовить в процессе развертывания контейнера. Конфигурации сети включают и конфигурации, собранные с добавленных узлов Docker, и конфигурации, созданные в vRealize Automation. На значках, представляющих конфигурации сети, отображаются сетевые драйверы и драйверы управления IP-адресами, сведения о подсети, шлюзе и диапазоне IP-адресов, количество контейнеров, использующих данную конфигурацию сети, и количество узлов.

4. Нажмите кнопку **Новая сеть.**

5. Введите имя сети.

После завершения создания новой конфигурации к значению имени будет добавлен уникальный идентификатор.

6. (дополнительно) Чтобы добавить более подробные параметры конфигурации, установите флажок **Расширенные**.

В области добавления сети появятся дополнительные параметры конфигурации сети.

7. Задайте дополнительные параметры конфигурации сети.

Параметр	Описание
Настройка управления IP-адресами	<p>Подсеть</p> <p>Укажите адреса подсети и шлюза, уникальные для этой конфигурации сети. Они не должны перекрываться с какими-либо другими сетями в том же узле контейнера.</p>
Настраиваемые свойства	<p>Для новой конфигурации сети можно также задать настраиваемые свойства (не обязательно).</p> <p>containers.ipam.driver</p> <p>Только для использования с контейнерами. Определяет, какой драйвер управления IP-адресами будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. Например, может использоваться поддерживаемое значение <code>infoblox</code> или <code>calico</code> в зависимости от того, какие подключаемые модули управления IP-адресами установлены на узле контейнера.</p> <p>Данные имя и значение свойства следует вводить с учетом регистра. Значение свойства не проверяется при добавлении. Если во время подготовки на узле контейнера не окажется указанного драйвера, отобразится сообщение об ошибке и подготовка будет прервана.</p> <p>containers.network.driver</p> <p>Только для использования с контейнерами. Определяет, какой сетевой драйвер будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. По умолчанию сетевые драйверы Docker включают <code>bridge</code>, <code>overlay</code> и <code>macvlan</code>, а сетевые драйверы Virtual Container Host (VCH) включают драйвер <code>bridge</code>. Также могут быть доступны сетевые драйверы от сторонних разработчиков, например <code>weave</code> и <code>calico</code>, в зависимости от того, какие подключаемые модули сети установлены на узле контейнера.</p> <p>Данные имя и значение свойства следует вводить с учетом регистра. Значение свойства не проверяется при добавлении. Если во время подготовки на узле контейнера не окажется указанного драйвера, отобразится сообщение об ошибке и подготовка будет прервана.</p>

Примечание При создании сети без использования расширенных параметров vRealize Automation задает параметры автоматически.

8. В раскрывающемся меню выберите узел, к которому необходимо подключить сеть.
9. Щелкните **Создать**.

Добавление сети в шаблон контейнера

В шаблон контейнера можно добавить конфигурацию сети, чтобы подключать контейнеры друг к другу. Эта конфигурация сети автоматически применяется для всех приложений, в которых используется шаблон. Можно добавить существующую сеть или настроить и добавить новую при необходимости.

Необходимые условия

- Убедитесь, что у вас есть шаблон. Если нет, сначала создайте его.
- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера**, **архитектор контейнера** или **администратор инфраструктуры как услуги**.
- Убедитесь, что хотя бы один узел настроен и доступен для конфигурации сети контейнера.

Процедура

1. Войдите в vRealize Automation.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.
3. Выберите элемент **Шаблоны** в левой области.
Появится набор значков для шаблонов и изображений, доступных для подготовки.
4. (дополнительно) Измените представление так, чтобы отображались только шаблоны. Для этого выберите элемент **Представление: шаблоны** в верхнем правом заголовке над значками.
5. Выберите элемент **Изменить** в правой верхней части шаблона, который необходимо настроить.
Появится страница «Изменить шаблон», на которой отображаются значки контейнеров и пустой значок с символом «плюс».
6. Выберите пустой значок.
Появится значок **Добавить сеть**.
7. Щелкните значок **Добавить сеть**.
Появится область добавления сети.

8. Добавьте существующую сеть или настройте и добавьте новую.

Параметр	Описание
Для добавления существующей сети выполните следующее.	а) Установите флажок Существующие . б) Щелкните в любом месте в поле Имя , чтобы появился список существующих сетей. в) Выберите сеть, которую хотите использовать, и нажмите Сохранить
Для настройки и добавления новой сети выполните следующее.	а) Введите имя сети. б) Чтобы добавить более подробные параметры конфигурации, установите флажок Расширенные . в) Нажмите кнопку Сохранить .

Область добавления конфигурации сети закрывается, и добавленная сеть появится в виде горизонтального значка под значками контейнеров на странице «Изменение шаблона». На нижней границе области значков контейнеров также появится значок сети.

9. Подключите сеть к контейнеру. Для этого перетащите значок соединителя сети из контейнера в любую точку на значке в виде горизонтальной линии, представляющем сеть.

Настройка томов для контейнеров

В приложении Контейнеры для vRealize Automation можно создавать, изменять и присоединять тома к контейнерам и их шаблонам.

В Контейнеры для vRealize Automation для непрерывного управления данными используются тома Docker. Благодаря томам можно выполнять следующие задачи:

- распределять тома между разными контейнерами в пределах одного узла;
- мгновенно обновлять данные;
- сохранять данные томов после удаления контейнера.

Создание нового тома для контейнеров

Перед расширением хранилища для контейнеров необходимо создать том данных.

Необходимые условия

- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера**, **архитектор контейнера** или **администратор инфраструктуры как услуги**.
- Убедитесь, что хотя бы один узел настроен и доступен для конфигурации тома контейнера.

Процедура

1. Войдите в vRealize Automation.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.

3. В левой панели выберите Развертывания > Тома.

На основной панели отображаются существующие конфигурации томов, которые можно подключить к развернутому контейнеру. Конфигурации томов включают и конфигурации, собранные с добавленных узлов Docker, и конфигурации, созданные в vRealize Automation. В экземплярах томов отображаются драйвер, область и параметры драйвера.

4. Нажмите кнопку Новый том.**5. Введите имя тома.**

После завершения создания конфигурации к значению имени добавляется уникальный идентификатор.

6. В текстовом поле Драйвер укажите необходимый драйвер подключаемого модуля тома. Если ничего не вводить, в качестве стандартного значения используется локальный драйвер.**7. (дополнительно) Чтобы добавить более подробные параметры конфигурации, установите флажок Расширенные.**

Появятся дополнительные параметры конфигурации.

8. (дополнительно) Настройте дополнительные параметры тома.

Параметр	Описание
Параметры драйвера	Укажите нужные параметры драйвера. Они зависят от используемого подключаемого модуля для томов.
Настраиваемые свойства	Укажите для новой конфигурации настраиваемые свойства.

9. В раскрывающемся меню выберите узел, к которому необходимо подключить том.**10. Щелкните Создать.**

Панель «Создать том» исчезнет, и добавленный том появится на вкладке «Тома».

Следующие шаги**Добавление тома в шаблон контейнера****Добавление тома в шаблон контейнера**

Можно подключить том к контейнеру, добавив его в шаблон.

Необходимые условия

- Убедитесь, что у вас есть шаблон. Если нет, сначала создайте его.
- Убедитесь в наличии прав роли **администратор контейнера**, **архитектор контейнера** или **администратор инфраструктуры как услуги**.
- Убедитесь, что хотя бы один узел настроен и доступен для конфигурации тома контейнера.

Процедура

1. Войдите в vRealize Automation.
2. Откройте вкладку **Контейнеры**.

3. Выберите элемент **Шаблоны в левой области.**

Появится набор значков для шаблонов и изображений, доступных для подготовки.

4. (дополнительно) Измените представление так, чтобы отображались только шаблоны. Для этого выберите элемент **Представление: шаблоны в верхнем правом заголовке над значками.****5. Выберите элемент **Изменить** в правой верхней части шаблона, который необходимо настроить.**

Появится страница «Изменение шаблона», на которой будут показаны значки контейнеров, включая пустой значок со знаком «плюс».

6. Наведите курсор на пустой значок со знаком «плюс» так, чтобы появился значок **Добавить том.****7. Щелкните значок **Добавить том**.****8. Добавьте существующий том или создайте и добавьте новый.**

Параметр	Описание
Для добавления существующего тома выполните следующее.	а) Установите флажок Существующие .
	б) Щелкните в любом месте в поле Имя , чтобы появился список существующих томов.
	в) Выберите том, который нужно использовать, и нажмите Сохранить
Для настройки и добавления нового тома выполните следующее.	а) Введите имя тома.
	б) В текстовом поле Драйвер укажите необходимый драйвер подключаемого модуля тома. Если не используется внешняя система хранения, введите локальный .
	в) Чтобы добавить более подробные параметры конфигурации, установите флажок Расширенные .
	г) Нажмите кнопку Сохранить .

Область добавления тома закроется, и добавленный том появится в виде горизонтального значка под значками контейнеров на странице «Изменение шаблона». Также появится значок тома возле нижнего края области значков контейнеров.

9. Подключите том к контейнеру. Для этого перетащите значок соединителя тома из контейнера в любую точку на горизонтальном значке тома.**10. (дополнительно) Щелкните путь контейнера, чтобы изменить расположение для подключения тома.****Следующие шаги**

[Подготовка контейнера на основе шаблона или образа](#)

Установка дополнительных подключаемых модулей на заданный по умолчанию сервер vRealize Orchestrator

На заданный по умолчанию сервер vRealize Orchestrator можно установить дополнительные пакеты и подключаемые модули с помощью интерфейса настройки конфигурации vRealize Orchestrator.

На заданный по умолчанию сервер vRealize Orchestrator можно установить дополнительные подключаемые модули и использовать рабочие процессы с помощью Все как услуга.

Кроме того, можно импортировать дополнительные пакеты на сервер vRealize Orchestrator по умолчанию для настройки в качестве типов конечных точек внешних поставщиков IP-адресов vRealize Automation. Например, сведения о получении, импорте и настройке пакета системы управления IP-адресами Infoblox см. в разделе [Контрольный список для обеспечения поддержки стороннего поставщика управления IP-адресами](#).

Пакетные файлы (.package) и установочные файлы подключаемых модулей (.vmoapp или .dar) доступны в VMware Solution Exchange по адресу https://solutionexchange.vmware.com/store/category_groups/cloud-management. Для получения информации о файлах подключаемого модуля см. раздел vRealize Orchestrator Документация по подключаемым модулям по адресу https://www.vmware.com/support/pubs/vco_plugins_pubs.html.

Дополнительные сведения об установке новых подключаемых модулей см. в разделе *Установка и настройка VMware vCenter Orchestrator*.

Работа с политиками Active Directory

Политики Active Directory определяют свойства записи компьютера, например домена, а также организационной единицы, в которой эта запись создана с помощью схемы элементов vRealize Automation.

При применении политики к бизнес-группе все запросы компьютера от членов бизнес-группы добавляются к определенной организационной единице. Можно создать разные политики для разных организационных единиц, а затем применять их к разным бизнес-группам.

Использование настраиваемых свойств для переопределения политики Active Directory

С помощью предоставленных настраиваемых свойств Active Directory можно переопределять политику Active Directory, домен, организационную единицу и другие значения в конкретной схеме элементов при ее развертывании.

Список доступных настраиваемых свойств Active Directory представлен в разделе [Настраиваемые свойства E](#). Префикс настраиваемого свойства — `ext.policy.activedirectory`.

В дополнение к предоставленным свойствам можно создавать собственные настраиваемые свойства. К собственному настраиваемому свойству необходимо добавить префикс `ext.policy.activedirectory`. Например, `ext.policy.activedirectory.domain.extension` или `ext.policy.activedirectory.yourproperty`. Данные свойства передаются настраиваемым рабочим процессам Active Directory vRealize Orchestrator.

Дополнительные сведения о настраиваемых свойствах см. в разделе [Использование настраиваемых свойств](#). Возможно, понадобится создать определение свойства для значений, которые переопределяются. Например, можно создать определение свойства, которое получает доступные политики Active Directory из vRealize Automation. Кроме того, можно создать определение, которое позволяет запрашивающему пользователю выбирать из нескольких альтернативных организационных единиц. См. раздел [Использование определений свойств](#).

Создание и применение политик Active Directory

Следует создать одну или несколько политик Active Directory, чтобы можно было назначать разные политики разным бизнес-группам. Разные политики можно использовать для добавления записей компьютера в разные организационные единицы в зависимости от членства в бизнес-группе.

При необходимости назначенную политику Active Directory можно переопределить.

Процедура

1. Создание политики Active Directory

Создайте политику Active Directory, чтобы определить расположение для добавления записей в экземпляре Active Directory при развертывании компьютеров пользователями. Можно назначить политику для бизнес-группы, чтобы для всех компьютеров, развернутых ее членами, создавалась запись в определенной организационной единице.

2. Сценарий: добавление настраиваемого свойства в схемы элементов для переопределения политики Active Directory

У разработчика архитектуры схемы элементов для бизнес-группы разработки имеется схема элементов, которая включает в себя компьютер приложения и компьютер базы данных. Необходимо добавить запись компьютера базы данных в организационную единицу, которая отличается от применяемой политики Active Directory.

Создание политики Active Directory

Создайте политику Active Directory, чтобы определить расположение для добавления записей в экземпляре Active Directory при развертывании компьютеров пользователями. Можно назначить политику для бизнес-группы, чтобы для всех компьютеров, развернутых ее членами, создавалась запись в определенной организационной единице.

Создайте разные политики Active Directory, если необходимо, чтобы компьютеры, развернутые различными бизнес-группами, имели различные домены или были добавлены в различные экземпляры Active Directory.

Необходимые условия

- Убедитесь, что создали конечную точку Active Directory. См. раздел [Настройка подключаемого модуля Active Directory в качестве конечной точки](#).
- Если используется внешний сервер vRealize Orchestrator, убедитесь, что он настроен правильно. См. раздел [Настройка внешнего сервера vRealize Orchestrator](#).
- Войдите в vRealize Automation в качестве администратора арендатора.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики AD**.
2. Выберите значок **Создать** (+).

3. Настройте сведения о политике Active Directory.

Параметр	Описание
Идентификатор	Введите постоянное значение. Это значение не может содержать пробелы или специальные символы. Невозможно будет изменить это значение позднее. Можно будет только повторно создать эту политику с другим идентификатором.
Описание	Опишите политику.
Конечная точка Active Directory	Выберите конечную точку Active Directory, для которой создается эта политика.
Домен	Введите корневой домен. Требуемый формат: <i>mycompany.com</i> .
Организационная единица	Введите различающееся имя организационной единицы для данной политики. Иерархия должна быть введена в виде списка, разделенного запятыми. Например, <i>ou=development,dc=corp,dc=domain,dc=com</i> .

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Конечная точка Active Directory vRealize Orchestrator добавлена к списку. Можно применять данную политику в бизнес-группах или использовать ее в схемах элементов или бизнес-группах.

Следующие шаги

- Чтобы предоставить несколько вариантов политики, создайте дополнительные политики.
- Чтобы добавить записи в Active Directory на основании членства в бизнес-группе при развертывании схемы элементов, добавьте соответствующую политику Active Directory к бизнес-группе. См. раздел [Создание бизнес-группы](#). Можно применить данную политику при создании бизнес-группы или можно добавить ее позже.
- Чтобы переопределить политику Active Directory для бизнес-группы для конкретной схемы элементов, добавьте настраиваемые свойства Active Directory в данную схему элементов. См. раздел [Сценарий: добавление настраиваемого свойства в схемы элементов для переопределения политики Active Directory](#).

Сценарий: добавление настраиваемого свойства в схемы элементов для переопределения политики Active Directory

У разработчика архитектуры схемы элементов для бизнес-группы разработки имеется схема элементов, которая включает в себя компьютер приложения и компьютер базы данных. Необходимо добавить запись компьютера базы данных в организационную единицу, которая отличается от применяемой политики Active Directory.

Есть существующая политика, которая применяется к бизнес-группе разработки. Данная политика добавляет записи компьютера в *ou=development,dc=corp,dc=domain,dc=com*. Необходимо добавить все компьютеры баз данных в *ou=databases,dc=corp,dc=domain,dc=com*. В схеме элементов, которая включает в себя сервер базы данных, переопределите организационную единицу Active Directory, чтобы добавить запись компьютера базы данных в *ou=databases,dc=corp,dc=domain,dc=com*.

В данном сценарии сделаны следующие предположения.

- Active Directory включает в себя организационные единицы разработки и баз данных.
- Имеется тестовая схема элементов, включенная в службу. Эта служба наделена правами.

Кроме этого простого примера переопределения политики, можно использовать настраиваемые свойства с политикой Active Directory, чтобы внести другие изменения в Active Directory при развертывании схем элементов. См. раздел [Работа с политиками Active Directory](#).

Необходимые условия

- Убедитесь, что есть как минимум одна политика Active Directory. См. раздел [Создание политики Active Directory](#). Например, необходимо создать политику разработки, которая добавляет записи в `ou=development,dc=corp,dc=domain,dc=com`.
- Убедитесь, что есть бизнес-группа, к которой применена политика Active Directory. См. раздел [Создание бизнес-группы](#). Например, бизнес-группа разработки использует политику разработки.

Процедура

1. В тестовой схеме элементов выберите компьютер базы данных на холсте.
2. Перейдите на вкладку **Свойства**.
3. Перейдите на вкладку **Настраиваемые свойства**.
4. Выберите значок **Создать** (+).
5. Добавьте настраиваемое свойство, чтобы изменить организационную единицу по умолчанию.
 - а) В текстовом поле **Имя** введите `ext.policy.activedirectory.orgunit`.
 - б) В текстовом поле **Значение** введите `ou=databases,dc=corp,dc=domain,dc=com`.
 - в) Снимите флажок **Допускает переопределение**.
 - г) Нажмите кнопку **ОК**.
6. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Тестовая схема элементов включает в себя настраиваемое свойство, но пользователи не увидят его в форме запроса.

Следующие шаги

Запросите тестовую схему элементов. Убедитесь, что запись для компьютера базы данных была добавлена к организационной единице базы данных и что запись для компьютера приложения добавлена к организационной единице разработки. Когда будут получены удовлетворительные результаты, можете добавить настраиваемое свойство к своим производственным схемам элементов.

Параметры пользователя для уведомлений и делегатов

Используйте параметры пользователя, чтобы отдельно переопределить конфигурацию по умолчанию для уведомлений утверждающего системы и языковые настройки уведомлений.

Чтобы получить доступ к параметрам пользователя, выберите **Параметры** на панели инструментов рядом со своим именем.

Следующие параметры индивидуальны для вас как для пользователя, вошедшего в систему.

Таблица 4-21. Параметры пользователя

Параметр	Описание
Назначение делегатов	Позволяет переназначить запросы на утверждение другим пользователям. Например, вы являетесь утверждающим по запросам каталога, но собираетесь в отпуск. Можно делегировать все уведомления на утверждение одному или нескольким утверждающим. При этом назначении запросы будут сразу перенаправляться делегату. Делегаты будут активными, пока вы не удалите их из списка.
Уведомления	Позволяют изменить язык уведомления, чтобы сообщения электронной почты отправлялись на выбранном языке, а не языке по умолчанию. Выберите язык и добавьте подпись на уведомления, которая поддерживает нужные языковые настройки.

Предоставление пользователям схем элементов служб

5

Чтобы предоставить пользователям услуги по требованию, нужно создать элементы и действия каталога, а затем назначить права и использовать подтверждения, чтобы тщательно контролировать возможность запроса таких услуг.

В эту главу входят следующие разделы:


- [Проектирование схем элементов](#)
- [Создание библиотеки проектов](#)
- [Работа со схемами элементов, создаваемыми разработчиками](#)
- [Сборка составных схем элементов](#)
- [Настройка форм запроса схем элементов](#)
- [Управление каталогом служб](#)
- [Управление развернутыми элементами каталога](#)

Проектирование схем элементов

Разработчики схем элементов создают компоненты Программное обеспечение, схемы элементов компьютера и настраиваемые схемы элементов Все как услуга, а также собирают такие компоненты в схемы элементов, которые пользователи могут запрашивать из каталога. В каталоге может отображаться форма запроса по умолчанию, либо можно создать настраиваемую форму для каждой публикуемой схемы элементов.

Схемы элементов можно создавать и публиковать для одного компьютера или одной настраиваемой схемы элементов Все как услуга, но также можно объединять компоненты компьютера и схемы элементов Все как услуга с другими структурными блоками для разработки сложных схем элементов каталога, которые включают в себя различные компьютеры, сетевые устройства, компоненты системы безопасности, программное обеспечение с полной поддержкой жизненного цикла, а также настраиваемые функции Все как услуга.

В зависимости от элемента каталога, который необходимо определить, процесс может быть простым, как в случае, когда один разработчик архитектуры инфраструктуры публикует один компонент компьютера в качестве схемы элементов. Либо этот процесс может быть более сложным, как в случае, когда несколько разработчиков архитектуры разрабатывают различные типы компонентов с целью создания полного стека приложений, которые могут запрашиваться пользователями.



Компоненты Программное обеспечение

Вы можете создавать и публиковать программные компоненты для установки программного обеспечения в процессе подготовки компьютеров, а также для поддержки жизненного цикла ПО. Например, для разработчиков можно создать схему элементов для запроса компьютера с уже установленной и настроенной средой разработки. Программные компоненты сами по себе не являются элементами каталога. Для создания схемы элементов каталога их необходимо объединить с соответствующим компонентом компьютера. См. раздел [Проектирование компонентов Программное обеспечение](#).

Схемы элементов компьютеров

Можно создавать и публиковать простые схемы элементов для подготовки отдельных компьютеров либо более сложные, содержащие дополнительные компоненты компьютеров и любую комбинацию следующих типов компонентов на выбор:

- Компоненты Программное обеспечение
- Существующие схемы элементов
- Компоненты сети и безопасности NSX
- Компоненты Все как услуга
- Компоненты Containers
- Настраиваемые и прочие компоненты

См. раздел [Проектирование схем элементов компьютера](#).

Схемы элементов Все как услуга

Рабочие процессы vRealize Orchestrator можно публиковать как схемы элементов Все как услуга. Например, можно создать настраиваемый ресурс для пользователей Active Directory и разработать схему элементов Все как услуга, чтобы менеджеры могли подготавливать новых пользователей в своей группе Active Directory. Создание компонентов Все как услуга и управление ими осуществляются за пределами вкладки «Проектирование». Для создания схем элементов приложения опубликованные схемы элементов Все как услуга можно использовать повторно, но только в сочетании хотя бы с одним компонентом компьютера. См. раздел [Проектирование схем элементов и действий ресурсов Все как услуга](#).

Схемы элементов приложения с несколькими компьютерами, компонентами Все как услуга и Программное обеспечение

В схему элементов компьютера можно добавлять любое количество компонентов компьютера, компонентов Программное обеспечение и схем элементов Все как услуга, чтобы предоставлять пользователям расширенные функциональные возможности.

Например, можно создать схему элементов для менеджеров, которая обеспечивает подготовку новых вакансий. Для подготовки новых пользователей Active Directory можно объединить несколько компонентов компьютера, программных компонентов и схему элементов Все как услуга. Менеджер службы контроля качества может запросить элемент каталога «Новая вакансия». В Active Directory подготовлен новый пользователь — сотрудник службы контроля качества, которому выделены две рабочие виртуальные машины (одна Windows и одна Linux), каждая из которых имеет все требуемое программное обеспечение для выполнения сценариев тестирования в этих средах.

Создание библиотеки проектов

Можно создать библиотеку повторно используемых компонентов схемы элементов, которые архитекторы могут собрать в схеме элементов приложения для предоставления пользователям более сложных служб по требованию.

Создавайте библиотеку из мельчайших проектных компонентов схемы элементов — единичных схем элементов компьютеров, компонентов Программное обеспечение и схем элементов Все как услуга, а затем объединяйте эти базовые структурные элементы в новых различных вариациях для создания более сложных элементов каталога, которые обеспечивают расширение функциональных возможностей системы для пользователей.

Образцы схем элементов доступны на портале VMware Solution Exchange по адресу <https://solutionexchange.vmware.com> и на сайте <https://code.vmware.com>.

Таблица 5-1. Создание библиотеки проектов

Элемент каталога	Роль	Компоненты	Описание	Сведения
Компьютеры	Архитектор инфраструктуры	Создайте схему элементов компьютера на вкладке Схемы элементов .	<p>Создав схемы элементов компьютеров, можно обеспечить быструю доставку пользователям виртуальных машин, а также частных, общедоступных или гибридных облачных компьютеров.</p> <p>Администраторы каталогов могут включить опубликованные схемы элементов компьютеров в каталог в качестве отдельных схем, однако схемы элементов компьютеров можно также объединять с другими компонентами, чтобы создать более сложные элементы каталога, включающие в себя несколько схем элементов компьютеров, Программное обеспечение или схемы элементов Все как услуга.</p>	Настройка схемы элементов компьютера
Сеть и безопасность NSX на компьютерах	Архитектор инфраструктуры	Добавьте компоненты сети и безопасности NSX в схемы элементов компьютеров vSphere на вкладке Схемы элементов .	<p>Чтобы виртуальные машины могли безопасно и эффективно обмениваться данными по физическим и виртуальным сетям, нужно настроить компоненты сети и безопасности, такие как профили сети и группы безопасности.</p> <p>Чтобы администраторы каталога могли включить компоненты сети и безопасности в каталог, нужно объединить их по меньшей мере с одним компонентом компьютера vSphere. Компоненты сети и безопасности NSX можно применять только к схемам элементов компьютеров vSphere.</p>	Проектирование схем элементов с использованием параметров NSX
Программное обеспечение на компьютерах	Программный архитектор Чтобы добавить компоненты программного обеспечения на холст проекта, требуются также права участника бизнес-группы, администратора бизнес-группы или администратора арендатора для доступа к целевому каталогу.	Создайте и опубликуйте компоненты Программное обеспечение на вкладке Программное обеспечение , а затем объедините их со схемами элементов компьютеров на вкладке Схемы элементов .	<p>Добавьте компоненты Программное обеспечение в схемы элементов компьютера, чтобы стандартизировать, развернуть, настроить, обновить и масштабировать сложные приложения в облачных средах. Это могут быть самые разные приложения — от простых веб-приложений до сложных специальных приложений и пакетных приложений.</p> <p>Компоненты Программное обеспечение не могут отображаться только в каталоге. Сначала нужно создать и опубликовать компоненты Программное обеспечение, а затем собрать схему элементов приложения, содержащую по меньшей мере один компьютер.</p>	Создание компонента Программное обеспечение

Таблица 5-1. Создание библиотеки проектов (продолжение)

Элемент каталога	Роль	Компоненты	Описание	Сведения
Специализированные ИТ-услуги	Архитекторы службы «Все как услуга»	Создайте и опубликуйте схемы элементов Все как услуга на вкладке Все как услуга .	Можно создать элементы каталога Все как услуга, расширяющие стандартную функциональность vRealize Automation, связанную с подготовкой компьютеров, сетей, систем безопасности и программного обеспечения. Чтобы автоматизировать предоставление любых ИТ-услуг, можно воспользоваться имеющимися рабочими процессами и подключаемыми модулями vRealize Orchestrator или настраиваемыми сценариями, разработанными в vRealize Orchestrator. Администраторы каталогов могут включить опубликованные схемы элементов Все как услуга в каталог в качестве отдельных схем, однако они могут также объединять их с другими компонентами на вкладке Схемы элементов , чтобы создать более сложные элементы каталога.	Проектирование схем элементов и действий ресурсов Все как услуга
Сборка опубликованных структурных блоков схемы элементов в новые элементы каталога	<ul style="list-style-type: none"> ■ Разработчик архитектуры приложений ■ Архитектор инфраструктуры ■ Программный архитектор 	На вкладке Схемы элементов объедините дополнительные схемы элементов компьютера, схемы элементов Все как услуга и компоненты Программное обеспечение по крайней мере с одним компонентом компьютера или одной схемой элементов компьютера.	Повторно используя опубликованные компоненты и схемы элементов и по-новому объединяя их, можно создать пакеты ИТ-услуг, предоставляющие пользователям более специализированные функциональные возможности.	Сборка составных схем элементов

Проектирование схем элементов компьютера

Схемы элементов компьютера являются его полными спецификациями: они определяют атрибуты компьютера, способ его подготовки и его настройки политики и управления. В зависимости от сложности создаваемых элементов каталога можно совмещать компоненты компьютера в схеме элементов с другими компонентами в проекте холста, чтобы создавать более сложные элементы каталога, включающие в себя элементы сети и безопасности, компоненты Программное обеспечение, компоненты Все как услуга и другие компоненты схемы элементов.

Компактное хранилище для виртуальной подготовки

Технология компактного хранилища позволяет устранить неэффективность традиционных методов хранения за счет использования той емкости хранения, которая фактически необходима для выполнения операций компьютера. Как правило, это только часть емкости хранения, фактически выделенной для компьютеров. В vRealize Automation поддерживаются два способа подготовки с использованием технологии, способствующей экономии места, — тонкая подготовка и подготовка с помощью FlexClone.

При использовании стандартного хранилища его емкость, выделенная подготовленному компьютеру, назначена ему полностью, даже если он выключен. Такое использование ресурсов хранения может быть чрезвычайно неэкономным, поскольку только некоторые виртуальные машины фактически используют всю выделенную им емкость хранилища и лишь некоторые физические компьютеры работают с диском, заполненным на 100%. При использовании технологии компактного хранилища выделенная емкость хранилища и используемая емкость хранилища отслеживаются отдельно, и подготовленному компьютеру полностью назначается только используемая емкость хранилища.

Thin Provisioning

Все методы виртуальной подготовки поддерживают тонкую подготовку. Тонкую подготовку всегда можно использовать при подготовке компьютера. При этом учитывается платформа виртуализации, тип хранилища и конфигурация хранилища по умолчанию. Например, тонкая подготовка всегда применяется для интеграций сервера vSphere ESX, использующих хранилище сетевой файловой системы. Однако для интеграций сервера vSphere ESX, использующих локальное хранилище или хранилище iSCSI, тонкая подготовка применяется для подготовки компьютеров, только если в схеме элементов указано настраиваемое свойство `VirtualMachine.Admin.ThinProvision`. Дополнительные сведения о тонкой подготовке см. в документации, предоставляемой платформой виртуализации.

Подготовка Net App FlexClone

При работе в среде vSphere, в которой используются хранилище с сетевой файловой системой (Network File System, NFS) и технология FlexClone, можно создать схему элементов для подготовки, осуществляемой с помощью Net App FlexClone.

Можно использовать только хранилище с сетевой файловой системой. В противном случае подготовка компьютера завершится ошибкой. Путь к хранилищу FlexClone можно указать для других типов подготовки компьютеров, но этот путь будет использоваться так же, как и в случае стандартного хранилища.

Ниже приведен общий обзор последовательности действий, необходимых для подготовки компьютеров, на которых используется технология FlexClone:

1. Администратор инфраструктуры как услуги создает конечную точку NetApp ONTAP. См. раздел [Справочник по параметрам конечных точек](#).
2. Администратор инфраструктуры как услуги выполняет сбор данных в конечной точке, чтобы конечная точка стала видимой в вычислительном ресурсе и на страницах резервирования.

Параметр FlexClone отображается в столбце конечной точки на странице резервирования, если конечная точка NetApp ONTAP существует и используется виртуальный узел. Если конечная точка NetApp ONTAP существует, на странице резервирования отображается конечная точка, назначенная пути к хранилищу.

3. Администратор структуры создает резервирование vSphere, включает хранилище FlexClone и указывает путь к хранилищу с сетевой файловой системой, в котором используется технология FlexClone. См. раздел [Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer](#).
4. Архитектор инфраструктуры или другой авторизованный пользователь создает схему элементов для подготовки, осуществляемой с помощью FlexClone.

Общие сведения о параметризации схем элементов и ее использование

Профили компонентов можно использовать для параметризации схем элементов. Вместо создания отдельных схем элементов небольшого, среднего и крупного размера для конкретного типа развертывания можно создать одну схему с возможностью выбора виртуальной машины нужного размера. Пользователи могут выбрать один из этих размеров при развертывании элемента каталога.

Профили компонентов предотвращают рост количества схем элементов и упрощают предложения каталога. С помощью профилей компонентов можно определить компоненты компьютеров vSphere в схеме элементов. Доступные типы профилей компонентов — **Size** и **Image**. Параметры профилей компонентов, добавленных в компонент компьютера, переопределяют другие параметры компонента компьютера, такие как число ЦП и емкость хранилища.

Профили компонентов доступны только для компонентов компьютеров vSphere.


Сведения об определении наборов значений для профилей компонентов **Size** и **Image** см. в разделе [Определение параметров профилей компонентов](#).

Сведения о добавлении профилей компонентов и выбранных наборов значений для компонента компьютера vSphere в схеме элементов см. в разделе [Настройка компонентов компьютера vSphere](#).

Информацию о добавлении сведений о профиле компонента с помощью параметров, импортированных из файла OVF, см. в разделе [Настройка схемы элементов для подготовки из файла OVF](#).

Сведения об использовании профилей компонентов при запросе на подготовку компьютера см. в разделе [Запрос подготовки компьютера с помощью параметризованной схемы элементов](#).

Примечание Можно создать политики подтверждения, чтобы требовать предварительное подтверждение при запросе на подготовку компьютера для схем элементов в сопоставлении с условиями набора значений для профилей компонентов **Size** и **Image**. Дополнительные сведения см. в разделе [Примеры политик подтверждения, основанных на типе политики виртуальной машины](#).



Сведения об использовании параметризации схем элементов при запросе на подготовку компьютеров из каталога см. в разделе [Запрос подготовки компьютера с помощью параметризованной схемы элементов](#).

Настройка схемы элементов компьютера

Настройте и опубликуйте компонент компьютера как автономную схему элементов, которую другие разработчики архитектуры могут использовать в качестве компонента в схемах элементов приложений, а администраторы каталога смогут включать в службы каталога.

Эта процедура кратко описывает процесс создания схемы элементов. Дополнительные сведения см. [здесь](#):

- [Проектирование схем элементов с использованием параметров NSX](#)
- [Общие сведения о параметризации схем элементов и ее использование](#)
- [Настройка схемы элементов для подготовки из файла OVF](#)
- [Экспорт и импорт схем элементов и содержимого](#)
- [Создание схем элементов Microsoft Azure и включение действий ресурсов](#)
- [Создание схем элементов vSphere с поддержкой Puppet](#)

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Завершите внешние приготовления для подготовки, в том числе создание шаблонов, WinPE и ISO, или получите сведения о внешних приготовлениях у администраторов.
- Настройте арендатор. См. раздел [Настройка параметров арендатора](#).
- Настройте ресурсы инфраструктуры как услуги. См. раздел [Контрольный список для настройки ресурсов инфраструктуры как услуги](#).
- См. раздел [Подготовка среды для управления vRealize Automation](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Чтобы настроить общие параметры, работайте с запросами в диалоговом окне **Новая схема элементов**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Щелкните **Типы компьютеров** в области «Категории», чтобы отобразить список доступных типов компьютеров.
6. Перетащите тип компьютера, который нужно подготовить, на холст проекта.
7. Чтобы настроить параметры подготовки компьютера, работайте с запросами на каждой вкладке.
8. Щелкните элемент **Готово**.
9. Выберите схему элементов и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Вы настроили и опубликовали компонент компьютера в качестве автономной схемы элементов. Администраторы каталогов могут добавить эту схему элементов компьютера в службы каталога и дать пользователям возможность запрашивать эту схему элементов. Другие разработчики архитектуры могут с помощью этой схемы элементов компьютера создавать более сложные схемы элементов приложения, которые включают в себя компоненты Программное обеспечение, схемы элементов Все как услуга или дополнительные схемы элементов компьютера.

Следующие шаги

Схему элементов компьютера можно объединить с компонентами Программное обеспечение, схемами элементов Все как услуга или дополнительными схемами элементов компьютеров, чтобы создать более сложные схемы элементов приложения. См. [Сборка составных схем элементов](#) и [Общие сведения о поведении вложенных схем элементов](#).

Параметры схемы элементов компьютера

Параметры конфигурации и настраиваемые свойства можно определить для всей схемы элементов.

Настройки свойств схемы элементов

Во время создания схемы элементов можно настроить параметры, которые будут применяться ко всей схеме элементов, на странице **Свойства схемы элементов**. После создания схемы элементов эти настройки можно изменить на странице «Свойства схемы элементов».

Вкладка **Общие**

Примените настройки ко всей схеме элементов, в том числе ко всем компонентам, которые необходимо добавить сейчас или позже.

Таблица 5-2. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя своей схемы элементов.
Идентификатор	Поле идентификатора заполняется автоматически на основе введенного имени. Сейчас это поле можно изменить, но после сохранения схемы элементов изменить его будет невозможно. Поскольку идентификаторы в арендаторе постоянны и уникальны, их можно использовать для программного взаимодействия со схемами элементов и создания привязок свойств.
Описание	Составьте сводку по схеме элементов, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры. Это описание также отображается для пользователей в форме запроса.
Ограничение числа развертываний	Укажите максимальное число развертываний, которые можно создать при использовании этой схемы элементов для подготовки компьютеров.
Аренда (дн.): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное значения, чтобы пользователи могли выбрать продолжительность аренды в пределах заданного диапазона. Когда заканчивается период аренды, развертывание удаляется или архивируется. Если не указать минимальное или максимальное значение, аренда будет длиться бесконечно.
Хранение в архиве (дн.)	Развертывания можно не удалять сразу по истечении срока аренды, а задать период архивного хранения, чтобы временно сохранить их. Укажите 0 (по умолчанию), чтобы развертывание удалялось по истечении срока аренды. Период архивного хранения начинается в день истечения срока аренды. Когда заканчивается период архивного хранения, компьютер удаляется.
Распространение обновлений на существующие развертывания	<p>Если этот флажок установлен, то любое расширение ограничений минимальных и максимальных параметров ЦП, памяти и хранилища в схеме элементов передается во все активные развертывания, которые подготовлены на основе этой схемы элементов. Например, если исходно указаны минимальное значение 2 и максимальное значение 4 (2,4), такие изменения, как (1,4) или (2,5), вступят в силу после перенастройки, а изменение (3,4) или (2,3) не вступит.</p> <p>Изменения вступают в силу после следующего действия перенастройки. Дополнительные сведения о перенастройке см. в разделе Пункты меню «Действие» для подготовленных ресурсов.</p>

Вкладка **Параметры NSX**

После настройки NSX при создании или редактировании схемы элементов можно указать зону транспорта NSX, политику резервирования пограничного или маршрутизируемого шлюза и параметры изоляции приложений. Эти настройки доступны на вкладке **Параметры NSX** на страницах **Схема элементов** и **Свойства схемы элементов**.

Дополнительные сведения о настройках NSX см. в разделе [Настройка страниц «Новая схема элементов» и «Свойства схемы элементов» с использованием NSX](#).

Вкладка **Свойства**

Настраиваемые свойства, добавленные на уровне схемы элементов, применяются ко всей схеме элементов, в том числе ко всем компонентам. Тем не менее, они могут быть переопределены настраиваемыми свойствами, назначенными позже в цепочке приоритетов. Дополнительные сведения о порядке приоритетов настраиваемых свойств см. в разделе [Сведения о приоритете настраиваемых свойств](#).

Таблица 5-3. Настройки вкладки **Свойства**

Вкладка	Параметр	Описание
Группы свойств		Группы свойств — это многократно созданные группы свойств, созданные, чтобы упростить процесс добавления настраиваемых свойств схем элементов. Администраторы арендатора и администраторы структуры могут объединять в группу свойства, которые часто используются вместе. Таким образом, вместо вставки настраиваемых свойств по отдельности в схему элементов можно добавить группу сразу со всеми свойствами.
	Добавить	<p>Добавьте одну существующую группу свойств или несколько и примените их к общей схеме элементов.</p> <p>Предоставляются следующие группы свойств, связанных с контейнерами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи сертификата ■ Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи имени пользователя и пароля
	Вверх /Вниз	Управление приоритетностью каждой группы свойств относительно других групп. Первая группа в списке имеет наивысший приоритет, а ее настраиваемые свойства наиболее приоритетны. Изменить порядок можно также путем перетаскивания.
	Просмотр свойств	Просмотр настраиваемых свойств в выбранной группе свойств.
	Просмотр объединенных свойств	Если настраиваемое свойство входит в несколько групп свойств, более высокий приоритет имеет значение, которое входит в группу свойств с наивысшим приоритетом. Такие объединенные свойства упрощают определение приоритетов групп свойств.
Настраиваемые свойства		Вместо групп свойств можно добавить отдельные настраиваемые свойства.
	Создать	Добавьте отдельное настраиваемое свойство и примените его к общей схеме элементов.
	Имя	Введите имя свойства. Список имен и описания настраиваемых свойств см. в разделе Глава 7 Настраиваемые свойства и словарь свойств .
	Значение	Введите значение настраиваемого свойства.

Таблица 5-3. Настройки вкладки **Свойства** (продолжение)

Вкладка	Параметр	Описание
	Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.
	Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
	Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр «Допускает переопределение».

Настройки компонентов компьютера vSphere

Рассмотрим настройки и параметры, которые можно задать для компонентов компьютера vSphere на холсте проекта схемы элементов vRealize Automation. vSphere — единственный компонент компьютера, который может использовать параметры компонентов сети и безопасности NSX на холсте проекта.

Вкладка **Общие**

Настройте общие параметры для компонента компьютера vSphere.

Таблица 5-4. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Идентификатор	Введите имя компонента компьютера или оставьте значение по умолчанию.
Описание	Составьте сводку по компоненту компьютера, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры.

Таблица 5-4. Настройки вкладки **Общие** (продолжение)

Параметр	Описание
Отобразить расположение по запросу	<p>В облачной среде, например vCloud Air, это позволяет пользователям выбирать область для размещения подготовленных компьютеров.</p> <p>В виртуальной среде, такой как vSphere, можно настроить функцию определения расположения, чтобы пользователи могли выбирать конкретное расположение центра обработки данных, где будут подготовлены запрошенные компьютеры. Чтобы полностью настроить этот параметр, системный администратор добавляет сведения о центре обработки данных в файл расположений, а администратор структуры вносит изменения в вычислительный ресурс, чтобы связать его с этим расположением.</p> <p>См. Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах и Сценарий: применение размещения к вычислительному ресурсу при развертываниях в нескольких регионах.</p>
Политика резервирования	<p>Политика резервирования применяется к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований. Администраторы структуры создают политики, которые дают возможность при необходимости управлять обработкой запросов на резервирование, например для сбора ресурсов в группы с различными уровнями обслуживания или обеспечения доступности ресурса определенного типа для конкретной цели. Если администратор структуры не настроит политики резервирования, в этом раскрывающемся меню не будет ни одного доступного параметра. Доступны только те политики резервирования, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Сведения о создании политик резервирования см. в разделе Настройка политик резервирования.</p>

Таблица 5-4. Настройки вкладки **Общие** (продолжение)

Параметр	Описание
Префикс компьютера	<p>Администраторы структуры создают префиксы компьютеров, которые используются для создания имен подготовленных компьютеров. Если выбрать Использовать значение группы по умолчанию, компьютеры, подготовленные по схеме элементов, будут именоваться в соответствии с префиксом компьютера, настроенным по умолчанию для бизнес-группы пользователя. Если префикс компьютера не настроен, он будет создан на основе имени бизнес-группы. Доступны только те префиксы компьютера, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Если администратор структуры настроит и сделает другие префиксы компьютеров доступными для выбора, вы сможете применить один префикс ко всем компьютерам, подготовленным по схеме элементов, независимо от того, кто является запрашивающей стороной.</p> <p>Сведения о создании префиксов компьютеров см. в разделе Настройка префиксов компьютеров.</p>
Экземпляры: минимальное значение и максимальное значение	<p>Настройте максимальное и минимальное количество экземпляров, которые пользователи могут запрашивать для развертывания или действий по уменьшению или увеличению масштаба. Если вы не желаете давать пользователям возможность выбора, введите одно и то же значение в поля Минимальное значение и Максимальное значение, чтобы указать точное количество подготавливаемых экземпляров и деактивировать действия масштабирования в отношении этого компонента компьютера.</p> <p>Компоненты Все как услуга не подлежат масштабированию и не обновляются во время операции масштабирования. Если в схеме элементов используются компоненты Все как услуга, можно создать действие ресурсов, которое пользователи могут запустить после операции масштабирования, чтобы масштабировать или обновить компоненты Все как услуга необходимым образом. Кроме того, масштабирование можно деактивировать путем точной настройки количества экземпляров, доступных каждому компоненту компьютера.</p>

Вкладка **Сведения о сборке**

Настройте параметры сведений о сборке для компонента компьютера vSphere.

Таблица 5-5. Вкладка **Сведения о сборке**

Параметр	Описание
Тип схемы элементов	Для хранения записей и лицензирования выберите, как следует классифицировать компьютеры, подготовленные по этой схеме элементов: как настольные системы или как серверы.
Действие	<p>Варианты, которые отображаются в раскрывающемся меню действия, зависят от типа выбранного компьютера.</p> <p>Доступны следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Создать <p>Создайте спецификацию компонента компьютера, не используя параметр клонирования.</p> ■ Клонировать <p>Создайте копии виртуальной машины из шаблона и объекта настройки.</p> ■ Связанный клон <p>Подготовка копии виртуального компьютера с более эффективным использованием пространства, именуемой связанным клоном. Связанные клоны создаются на основе моментального снимка виртуальной машины и используют цепочку дельта-дисков для отслеживания отличий от родительской виртуальной машины</p> <p>Моментальный снимок виртуальной машины, выявленный в схеме элементов, должен отключаться перед подготовкой связанных клонов виртуальных машин.</p> ■ NetApp FlexClone <p>Если администраторы структуры настроили использование хранилища NetApp FlexClone для резервирования, с помощью этой технологии можно клонировать компактные копии компьютеров.</p>

Таблица 5-5. Вкладка **Сведения о сборке** (продолжение)

Параметр	Описание
Рабочий процесс подготовки	<p>Варианты, которые отображаются в раскрывающемся меню рабочего процесса подготовки, зависят от типа выбранного компьютера и действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BasicVmWorkflow <p>Подготовка компьютера без гостевой операционной системы.</p> ■ ExternalProvisioningWorkflow <p>Создание компьютера путем запуска из экземпляра виртуальной машины или облачного образа.</p> ■ ImportOvfWorkflow <p>Дает возможность развернуть виртуальную машину vSphere из шаблона OVF аналогично тому, как CloneWorkflow позволяет развернуть виртуальную машину vSphere с помощью шаблона виртуальной машины. Можно импортировать компонент vSphere в схему элементов компьютера или в профиль компонента Image для параметризованной схемы элементов.</p> ■ LinuxKickstartWorkflow <p>Подготовка компьютера путем загрузки из образа ISO, используя файл конфигурации kickstart или autoYaSt и образ дистрибутива Linux для установки операционной системы на компьютер</p> ■ VirtualSccmProvisioningWorkflow <p>Подготовка компьютера и передача управления последовательности задач SCCM для загрузки из образа ISO, развертывания операционной системы Windows и установки гостевого агента vRealize Automation</p> ■ WIMImageWorkflow <p>Подготовка компьютера путем его загрузки в среду WinPE и установки операционной системы с помощью образа WIM существующего эталонного компьютера Windows</p> <p>При использовании рабочего процесса подготовки WIM в схеме элементов укажите размер хранилища, равный суммарной емкости всех дисков, которые будут использоваться в компьютере. В качестве минимального размера хранилища для компонента компьютера укажите общую емкость всех дисков. Укажите также размер каждого диска, емкости которого достаточно, чтобы вместить операционную систему.</p>

Таблица 5-5. Вкладка **Сведения о сборке** (продолжение)

Параметр	Описание
Клонировать из	<p>Выберите шаблон компьютера, который необходимо клонировать. Список доступных шаблонов можно уточнить с помощью параметра Фильтры в раскрывающемся меню каждого столбца, например параметра меню Фильтры в столбце Имена.</p> <p>Для связанного клона будут отображаться только компьютеры с моментальными снимками, доступными для клонирования, а также компьютеры, которыми управляют от имени администратора арендатора или диспетчера бизнес-групп.</p> <p>Вы можете использовать для клонирования только шаблоны, существующие на компьютерах, которыми вы управляете как диспетчер бизнес-групп или администратор арендатора.</p>
Клонировать из моментального снимка	<p>Для связанного клона выберите существующий моментальный снимок для клонирования в соответствии с выбранным шаблоном компьютера. Компьютеры отображаются в списке только при наличии их моментального снимка и если пользователь управляет ими в качестве администратора арендатора или диспетчера бизнес-групп.</p> <p>Если выбран параметр Использовать текущий моментальный снимок, то создается клон с параметрами, соответствующими последнему состоянию виртуальной машины. Если необходимо выполнить клонирование на основе фактического моментального снимка, щелкните раскрывающееся меню и выберите в списке моментальный снимок.</p> <p>Примечание Название «моментальный снимок» может иногда вводить в заблуждение. Если выбран существующий моментальный снимок, эта функция создает новый диск на основе моментального снимка. Функция Использовать текущий моментальный снимок не использует никакой базовый диск в качестве родительского элемента, она автоматически выполняет полное клонирование. Альтернативный вариант: создать моментальные снимки на базовом диске или использовать рабочий процесс vRealize Orchestrator для создания моментального снимка, а затем немедленно выполнить клонирование на основе этого снимка.</p> <p>Этот вариант доступен только для действия «Связанный клон».</p>
Спецификация настройки	<p>Укажите доступную спецификацию настройки. Эта спецификация нужна, только если клонирование выполняется с помощью статического IP-адреса.</p> <p>Компьютеры Windows нельзя настраивать без спецификации настройки. Для настройки клонированных компьютеров Linux можно использовать спецификацию настройки, внешний сценарий или и то, и другое.</p>

Вкладка **Ресурсы компьютера**

Укажите настройки ЦП, памяти и хранилища для компонента компьютера vSphere.

Таблица 5-6. Вкладка **Ресурсы компьютера**

Параметр	Описание
ЦП: минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество ЦП, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Память (МБ): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество памяти, доступное для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Хранилище (ГБ): минимальное значение и максимальное значение	<p>Введите минимальный и максимальный объем хранилища, доступный для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера. Минимальный размер хранилища vSphere, KVM (RHEV), SCVMM, vCloud Air и vCloud Director устанавливается на основе значения, введенного на вкладке «Хранилище».</p> <p>При использовании рабочего процесса подготовки WIM в схеме элементов укажите размер хранилища, равный суммарной емкости всех дисков, которые будут использоваться в компьютере. В качестве минимального размера хранилища для компонента компьютера укажите общую емкость всех дисков. Укажите также размер каждого диска, емкости которого достаточно, чтобы вместить операционную систему.</p>

Вкладка **Хранилище**

Чтобы контролировать пространство в хранилище, можно добавить в компонент компьютера настройки тома хранилища, в том числе одну или несколько политик резервирования хранилищ.

Таблица 5-7. Настройки вкладки **Хранилище**

Параметр	Описание
Идентификатор	Введите идентификатор или имя тома хранилища.
Емкость (ГБ)	Введите значение емкости системы хранения для тома хранилища.
Буква диска/путь подключения	Введите букву диска или путь монтирования для тома хранилища.
Метка	Введите метку для буквы диска и пути монтирования для тома хранилища.
Политика резервирования хранилища	Введите существующую политику резервирования хранилища, которая будет использоваться для этого тома хранилища. Доступны только те политики резервирования хранилищ, которые применимы к текущему арендатору.
Настраиваемые свойства	Введите любые настраиваемые свойства, которые будут использоваться с этим томом хранилища.
Максимальное количество томов	Введите максимально допустимое количество томов хранилищ, которые можно использовать при подготовке из компонента компьютера. Введите 0, чтобы другие пользователи не могли добавлять тома хранилищ. Значение по умолчанию — 60.
Разрешить пользователю просматривать и менять политики резервирования хранилища	Установите этот флажок, чтобы разрешить пользователям удалять соответствующие политики резервирования или указать другую политику резервирования при подготовке.

Вкладка **Сеть**

Параметры сети для компонента компьютера vSphere можно настроить на основе параметров сети и подсистемы балансировки нагрузки NSX, которые настраиваются за пределами vRealize Automation. Настройки одного или нескольких существующих и предоставляемых по требованию сетевых компонентов NSX можно использовать на холсте проекта.

Дополнительные сведения о добавлении и настройке компонентов сети и безопасности NSX перед использованием параметров вкладки «Сеть» в компоненте компьютера vSphere см. в разделе [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).

Дополнительные сведения об указании параметров NSX на уровне схемы элементов, которые применяются к компонентам компьютера vSphere, см. в разделе [Настройка страниц «Новая схема элементов» и «Свойства схемы элементов» с использованием NSX](#).

Таблица 5-8. Настройки вкладки **Сеть**

Параметр	Описание
Сеть	Выберите компонент сети в раскрывающемся меню. В нем перечислены только сетевые компоненты, которые существуют на холсте проекта. Доступны только те профили сети, которые применимы к текущему арендатору.
Тип назначения	Примите значение, назначенное по умолчанию в соответствии с настройками сетевого компонента, или выберите тип назначения в раскрывающемся меню. Значения параметров DHCP и Статический задаются на основе настроек сетевого компонента.
Адрес	Укажите IP-адрес сети. Этот параметр доступен только для адресов статического типа.
Балансировка нагрузки	Введите службу, которую следует использовать для балансировки нагрузки.
Настраиваемые свойства	Отображение настраиваемых свойств, заданных для выбранного сетевого компонента или профиля сети.
Максимальное количество сетевых адаптеров	Укажите максимально допустимое количество сетевых адаптеров для этого компонента компьютера. По умолчанию значение является неограниченным. Установите значение 0, чтобы деактивировать добавление сетевых адаптеров для компонентов компьютера.

Вкладка **Безопасность**

Параметры безопасности для компонента компьютера vSphere можно настроить на основе параметров NSX, которые настраиваются за пределами vRealize Automation. При необходимости настройки существующих и предоставляемых по требованию компонентов безопасности NSX можно использовать на холсте проекта.

Параметры безопасности существующих и предоставляемых по требованию компонентов «Группа безопасности» и «Тег безопасности» на холсте проекта доступны автоматически.

Дополнительные сведения о добавлении и настройке компонентов сети и безопасности NSX перед использованием параметров вкладки «Безопасность» в компоненте компьютера vSphere см. в разделе [Настройка параметров компонентов сети и безопасности](#).

Дополнительные сведения об указании сведений NSX на уровне схемы элементов, которые применяются к компонентам компьютера vSphere, см. в разделе [Настройка страниц «Новая схема элементов» и «Свойства схемы элементов» с использованием NSX](#).

Таблица 5-9. Настройки вкладки **Безопасность**

Параметр	Описание
Имя	Отображение имени группы или тега безопасности NSX. Имена создаются на основе компонентов безопасности на холсте проекта. Установите флажок рядом с группой или тегом безопасности в списке, чтобы использовать эту группу или тег для подготовки из этого компонента компьютера.
Тип	Укажите группу, к которой принадлежит элемент безопасности (предоставляемая по требованию группа безопасности, существующая группа безопасности или тег безопасности).
Описание	Отображение описания, определенного для группы или тега безопасности.
Конечная точка	Отображение конечной точки, используемой группой или тегом безопасности NSX.

Вкладка **Свойства**

При необходимости укажите информацию о настраиваемых свойствах и группе свойств для компонента компьютера vSphere.

На вкладке **Свойства** можно добавить в компонент компьютера отдельные настраиваемые свойства или их группы. Кроме того, при создании или редактировании схемы элементов на вкладке **Свойства** на странице **Свойства схемы элементов** можно добавлять настраиваемые свойства и группы свойств в общую схему элементов.

На вкладке **Настраиваемые свойства** можно добавлять и настраивать параметры существующих настраиваемых свойств. Некоторые настраиваемые свойства изначально предусмотрены в vRealize Automation, однако можно также создать новые настраиваемые свойства.

Таблица 5-10. Настройки вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя настраиваемого свойства или выберите доступное настраиваемое свойство в раскрывающемся меню. Например, введите имя настраиваемого свойства Machine.SSH, чтобы указать, смогут ли компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы элементов, использовать подключения по SSH. В раскрывающемся меню свойства отображаются, только если администратор арендатора или администратор структуры создал определения свойств.
Значение	Введите или измените значение, которое нужно связать с именем настраиваемого свойства. Например, установите значение true, чтобы разрешить пользователям подключаться к компьютерам, подготовленным с использованием созданной схемы элементов, посредством SSH.

Таблица 5-10. Настройки вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства** (продолжение)

Параметр	Описание
Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.
Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр «Допускает переопределение».

На вкладке **Группы свойств** можно добавлять и настраивать параметры существующих групп настраиваемых свойств. Можно создать собственные или использовать уже созданные группы свойств.

Таблица 5-11. Настройки вкладки **Свойства > Группы свойств**

Параметр	Описание
Имя	Выберите доступную группу свойств в раскрывающемся меню.
Вверх и Вниз	Позволяет управлять уровнем приоритета перечисленных групп свойств в порядке убывания. Первая в списке группа свойств имеет более высокий приоритет, чем вторая и так далее.
Просмотр свойств	Позволяет отобразить настраиваемые свойства в выбранной группе свойств.
Просмотр объединенных свойств	Позволяет отобразить все настраиваемые свойства в перечисленных группах свойств в том порядке, в котором они отображаются в списке групп свойств. Если одно и то же свойство присутствует в нескольких группах свойств, его имя отображается в списке только один раз, когда оно встречается впервые.

Вкладка «Профили»

Профили компонентов обеспечивают возможность параметризации схем элементов. Например, вместо создания отдельных схем элементов небольшого, среднего и крупного размера можно создать одну схему с разными возможностями и выбрать один из размеров при развертывании элемента каталога. Профили компонентов предназначены для того, чтобы предотвратить рост количества схем элементов и упростить каталог.

Если вы создали наборы значений для предоставленных профилей компонентов vRealize Automation Size и Image, можно добавить и настроить эти параметры для компонента компьютера в схеме элементов. Можно также выбрать другой набор значений при развертывании элемента каталога.

Профили компонентов доступны только для компонентов компьютеров vSphere.

Когда профиль компонента добавляется в компонент компьютера vSphere в схеме элементов, параметры, заданные в выбранном наборе или наборах значений профиля, переопределяют другие параметры в компоненте компьютера, такие как число ЦП и объем хранилища.

Набор значений профиля компонента применяется ко всем компьютерам vSphere в кластере.

Нельзя перенастроить компьютеры, используя профили компонентов **Size** или **Image**, однако диапазон ЦП, памяти и хранилища, рассчитанный на основе профиля, останется доступен для перенастройки. Например, при использовании маленького (1 ЦП, 1 024 МБ памяти, хранилище 10 ГБ), среднего (3 ЦП, 2 048 МБ памяти, хранилище 12 ГБ) и большого (5 ЦП, 3 072 МБ памяти, хранилище 15 ГБ) набора значений **Size** во время перенастройки компьютеров будут доступны следующие диапазоны: 1–5 ЦП, 1 024–3 072 МБ памяти и хранилище 1–15 ГБ.

Дополнительные сведения см. в разделе [Общие сведения о параметризации схем элементов и ее использование](#).

Дополнительные сведения об определении наборов значений для профилей компонентов см. в разделе [Определение параметров профилей компонентов](#).

Таблица 5-12. Настройки вкладки **Профили**

Параметр	Описание
Добавить	Добавление профиля компонента Size или Image .
Изменить наборы значений	Назначение одного или нескольких наборов значений для выбранного профиля компонента путем выбора из списка определенных наборов значений. Можно выбрать один из наборов значений для использования по умолчанию.
Удалить	Удаление профиля компонента Size или Image .

Настройки компонентов компьютера vCloud Air

Рассмотрим настройки и параметры, которые можно задать для компонентов компьютера vCloud Air на холсте проекта схемы элементов vRealize Automation.

Вкладка **Общие**

Настройте общие параметры для компонента компьютера vCloud Air.

Таблица 5-13. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Идентификатор	Введите имя компонента компьютера или оставьте значение по умолчанию.
Описание	Составьте сводку по компоненту компьютера, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры.

Таблица 5-13. Настройки вкладки **Общие** (продолжение)

Параметр	Описание
Отобразить расположение по запросу	<p>В облачной среде, например vCloud Air, это позволяет пользователям выбирать область для размещения подготовленных компьютеров.</p> <p>В виртуальной среде, такой как vSphere, можно настроить функцию определения расположения, чтобы пользователи могли выбирать конкретное расположение центра обработки данных, где будут подготовлены запрошенные компьютеры. Чтобы полностью настроить этот параметр, системный администратор добавляет сведения о центре обработки данных в файл расположений, а администратор структуры вносит изменения в вычислительный ресурс, чтобы связать его с этим расположением.</p> <p>См. Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах и Сценарий: применение размещения к вычислительному ресурсу при развертываниях в нескольких регионах.</p>
Политика резервирования	<p>Политика резервирования применяется к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований. Администраторы структуры создают политики, которые дают возможность при необходимости управлять обработкой запросов на резервирование, например для сбора ресурсов в группы с различными уровнями обслуживания или обеспечения доступности ресурса определенного типа для конкретной цели. Если администратор структуры не настроит политики резервирования, в этом раскрывающемся меню не будет ни одного доступного параметра. Доступны только те политики резервирования, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Сведения о создании политик резервирования см. в разделе Настройка политик резервирования.</p>

Таблица 5-13. Настройки вкладки **Общие** (продолжение)

Параметр	Описание
Префикс компьютера	<p>Администраторы структуры создают префиксы компьютеров, которые используются для создания имен подготовленных компьютеров. Если выбрать Использовать значение группы по умолчанию, компьютеры, подготовленные по схеме элементов, будут именоваться в соответствии с префиксом компьютера, настроенным по умолчанию для бизнес-группы пользователя. Если префикс компьютера не настроен, он будет создан на основе имени бизнес-группы. Доступны только те префиксы компьютера, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Если администратор структуры настроит и сделает другие префиксы компьютеров доступными для выбора, вы сможете применить один префикс ко всем компьютерам, подготовленным по схеме элементов, независимо от того, кто является запрашивающей стороной.</p> <p>Сведения о создании префиксов компьютеров см. в разделе Настройка префиксов компьютеров.</p>
Экземпляры: минимальное значение и максимальное значение	<p>Настройте максимальное и минимальное количество экземпляров, которые пользователи могут запрашивать для развертывания или действий по уменьшению или увеличению масштаба. Если вы не желаете давать пользователям возможность выбора, введите одно и то же значение в поля Минимальное значение и Максимальное значение, чтобы указать точное количество подготавливаемых экземпляров и деактивировать действия масштабирования в отношении этого компонента компьютера.</p> <p>Компоненты Все как услуга не подлежат масштабированию и не обновляются во время операции масштабирования. Если в схеме элементов используются компоненты Все как услуга, можно создать действие ресурсов, которое пользователи могут запустить после операции масштабирования, чтобы масштабировать или обновить компоненты Все как услуга необходимым образом. Кроме того, масштабирование можно деактивировать путем точной настройки количества экземпляров, доступных каждому компоненту компьютера.</p>

Вкладка **Сведения о сборке**

Настройте параметры сведений о сборке для компонента компьютера vCloud Air.

Таблица 5-14. Вкладка **Сведения о сборке**

Параметр	Описание
Тип схемы элементов	Для хранения записей и лицензирования выберите, как следует классифицировать компьютеры, подготовленные по этой схеме элементов: как настольные системы или как серверы.
Действие	<p>Варианты, которые отображаются в раскрывающемся меню действия, зависят от типа выбранного компьютера.</p> <p>Единственное действие подготовки, доступное для компонента компьютера vCloud Air, — клонирование.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Клонировать <p>Создайте копии виртуальной машины из шаблона и объекта настройки.</p>

Таблица 5-14. Вкладка **Сведения о сборке** (продолжение)

Параметр	Описание
Рабочий процесс подготовки	<p>Варианты, которые отображаются в раскрывающемся меню рабочего процесса подготовки, зависят от типа выбранного компьютера и действия.</p> <p>Единственное действие подготовки, доступное для компонента компьютера vCloud Air — клонирование рабочего процесса.</p> <p>■ CloneWorkflow</p> <p>Создание копий виртуальной машины в форме клона, связанного клона или NetApp FlexClone.</p>
Клонировать из	<p>Выберите шаблон компьютера, который необходимо клонировать. Список доступных шаблонов можно уточнить с помощью параметра Фильтры в раскрывающемся меню каждого столбца, например параметра меню Фильтры в столбце Имена.</p> <p>Для связанного клона будут отображаться только компьютеры с моментальными снимками, доступными для клонирования, а также компьютеры, которыми управляют от имени администратора арендатора или диспетчера бизнес-групп.</p> <p>Вы можете использовать для клонирования только шаблоны, существующие на компьютерах, которыми вы управляете как диспетчер бизнес-групп или администратор арендатора.</p>

Вкладка **Ресурсы компьютера**

Укажите настройки ЦП, памяти и хранилища для компонента компьютера vCloud Air.

Таблица 5-15. Вкладка **Ресурсы компьютера**

Параметр	Описание
ЦП: минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество ЦП, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Память (МБ): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество памяти, доступное для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Хранилище (ГБ): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальный и максимальный объем хранилища, доступный для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера. Минимальный размер хранилища vSphere, KVM (RHEV), SCVMM, vCloud Air и vCloud Director устанавливается на основе значения, введенного на вкладке «Хранилище».

Вкладка **Хранилище**

Чтобы контролировать пространство в хранилище, можно добавить в компонент компьютера настройки тома хранилища, в том числе одну или несколько политик резервирования хранилищ.

Таблица 5-16. Настройки вкладки **Хранилище**

Параметр	Описание
Идентификатор	Введите идентификатор или имя тома хранилища.
Емкость (ГБ)	Введите значение емкости системы хранения для тома хранилища.

Таблица 5-16. Настройки вкладки **Хранилище** (продолжение)

Параметр	Описание
Буква диска/путь подключения	Введите букву диска или путь монтирования для тома хранилища.
Метка	Введите метку для буквы диска и пути монтирования для тома хранилища.
Политика резервирования хранилища	Введите существующую политику резервирования хранилища, которая будет использоваться для этого тома хранилища. Доступны только те политики резервирования хранилищ, которые применимы к текущему арендатору.
Настраиваемые свойства	Введите любые настраиваемые свойства, которые будут использоваться с этим томом хранилища.
Максимальное количество томов	Введите максимально допустимое количество томов хранилищ, которые можно использовать при подготовке из компонента компьютера. Введите 0, чтобы другие пользователи не могли добавлять тома хранилищ. Значение по умолчанию — 60.
Разрешить пользователю просматривать и менять политики резервирования хранилища	Установите этот флажок, чтобы разрешить пользователям удалять соответствующие политики резервирования или указать другую политику резервирования при подготовке.

Вкладка **Свойства**

При необходимости укажите информацию о настраиваемых свойствах и группе свойств для компонента компьютера vCloud Air.

На вкладке **Свойства** можно добавить в компонент компьютера отдельные настраиваемые свойства или их группы. Кроме того, при создании или редактировании схемы элементов на вкладке **Свойства** на странице **Свойства схемы элементов** можно добавлять настраиваемые свойства и группы свойств в общую схему элементов.

На вкладке **Настраиваемые свойства** можно добавлять и настраивать параметры существующих настраиваемых свойств. Некоторые настраиваемые свойства изначально предусмотрены в vRealize Automation, однако можно также создать новые настраиваемые свойства.

Таблица 5-17. Настройки вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя настраиваемого свойства или выберите доступное настраиваемое свойство в раскрывающемся меню. Например, введите имя настраиваемого свойства Machine.SSH, чтобы указать, смогут ли компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы элементов, использовать подключения по SSH. В раскрывающемся меню свойства отображаются, только если администратор арендатора или администратор структуры создал определения свойств.
Значение	Введите или измените значение, которое нужно связать с именем настраиваемого свойства. Например, установите значение true, чтобы разрешить пользователям подключаться к компьютерам, подготовленным с использованием созданной схемы элементов, посредством SSH.

Таблица 5-17. Настройки вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства** (продолжение)

Параметр	Описание
Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.
Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр «Допускает переопределение».

На вкладке **Группы свойств** можно добавлять и настраивать параметры существующих групп настраиваемых свойств. Можно создать собственные или использовать уже созданные группы свойств.

Таблица 5-18. Настройки вкладки **Свойства > Группы свойств**

Параметр	Описание
Имя	Выберите доступную группу свойств в раскрывающемся меню.
Вверх и Вниз	Позволяет управлять уровнем приоритета перечисленных групп свойств в порядке убывания. Первая в списке группа свойств имеет более высокий приоритет, чем вторая и так далее.
Просмотр свойств	Позволяет отобразить настраиваемые свойства в выбранной группе свойств.
Просмотр объединенных свойств	Позволяет отобразить все настраиваемые свойства в перечисленных группах свойств в том порядке, в котором они отображаются в списке групп свойств. Если одно и то же свойство присутствует в нескольких группах свойств, его имя отображается в списке только один раз, когда оно встречается впервые.

Настройки компонентов компьютера Amazon

Рассмотрим настройки и параметры, которые можно задать для компонентов компьютера Amazon на холсте проекта схемы элементов vRealize Automation.

Вкладка **Общие**

Настройте общие параметры для компонента компьютера Amazon.

Таблица 5-19. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Идентификатор	Введите имя компонента компьютера или оставьте значение по умолчанию.
Описание	Составьте сводку по компоненту компьютера, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры.
Отобразить расположение по запросу	<p>В облачной среде, например vCloud Air, это позволяет пользователям выбирать область для размещения подготовленных компьютеров.</p> <p>В виртуальной среде, такой как vSphere, можно настроить функцию определения расположения, чтобы пользователи могли выбирать конкретное расположение центра обработки данных, где будут подготовлены запрошенные компьютеры. Чтобы полностью настроить этот параметр, системный администратор добавляет сведения о центре обработки данных в файл расположений, а администратор структуры вносит изменения в вычислительный ресурс, чтобы связать его с этим расположением.</p> <p>См. Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах и Сценарий: применение размещения к вычислительному ресурсу при развертываниях в нескольких регионах.</p>
Политика резервирования	<p>Политика резервирования применяется к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований. Администраторы структуры создают политики, которые дают возможность при необходимости управлять обработкой запросов на резервирование, например для сбора ресурсов в группы с различными уровнями обслуживания или обеспечения доступности ресурса определенного типа для конкретной цели. Если администратор структуры не настроит политики резервирования, в этом раскрывающемся меню не будет ни одного доступного параметра. Доступны только те политики резервирования, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Сведения о создании политик резервирования см. в разделе Настройка политик резервирования.</p>

Таблица 5-19. Настройки вкладки **Общие** (продолжение)

Параметр	Описание
Префикс компьютера	<p>Администраторы структуры создают префиксы компьютеров, которые используются для создания имен подготовленных компьютеров. Если выбрать Использовать значение группы по умолчанию, компьютеры, подготовленные по схеме элементов, будут именоваться в соответствии с префиксом компьютера, настроенным по умолчанию для бизнес-группы пользователя. Если префикс компьютера не настроен, он будет создан на основе имени бизнес-группы. Доступны только те префиксы компьютера, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Если администратор структуры настроит и сделает другие префиксы компьютеров доступными для выбора, вы сможете применить один префикс ко всем компьютерам, подготовленным по схеме элементов, независимо от того, кто является запрашивающей стороной.</p> <p>Сведения о создании префиксов компьютеров см. в разделе Настройка префиксов компьютеров.</p>
Экземпляры: минимальное значение и максимальное значение	<p>Настройте максимальное и минимальное количество экземпляров, которые пользователи могут запрашивать для развертывания или действий по уменьшению или увеличению масштаба. Если вы не желаете давать пользователям возможность выбора, введите одно и то же значение в поля Минимальное значение и Максимальное значение, чтобы указать точное количество подготавливаемых экземпляров и деактивировать действия масштабирования в отношении этого компонента компьютера.</p> <p>Компоненты Все как услуга не подлежат масштабированию и не обновляются во время операции масштабирования. Если в схеме элементов используются компоненты Все как услуга, можно создать действие ресурсов, которое пользователи могут запустить после операции масштабирования, чтобы масштабировать или обновить компоненты Все как услуга необходимым образом. Кроме того, масштабирование можно деактивировать путем точной настройки количества экземпляров, доступных каждому компоненту компьютера.</p>

Вкладка **Сведения о сборке**

Настройте параметры сведений о сборке для компонента компьютера Amazon.

Таблица 5-20. Вкладка «Сведения о сборке»

Параметр	Описание
Тип схемы элементов	Для хранения записей и лицензирования выберите, как следует классифицировать компьютеры, подготовленные по этой схеме элементов: как настольные системы или как серверы.
Рабочий процесс подготовки	<p>Единственный рабочий процесс подготовки, доступный для компонента компьютера Amazon, — CloudProvisioningWorkflow.</p> <p>■ CloudProvisioningWorkflow</p> <p>Создание компьютера путем запуска из экземпляра виртуальной машины или облачного образа.</p>

Таблица 5-20. Вкладка «Сведения о сборке» (продолжение)

Параметр	Описание
Образ компьютера Amazon	<p>Выберите доступный образ компьютера Amazon. Образ компьютера Amazon — это шаблон, который содержит данные конфигурации программного обеспечения, в том числе операционной системы. Для управления образами компьютеров используются учетные записи Amazon Web Services. Список имен образов компьютеров Amazon можно уточнить с помощью параметра Фильтры в раскрывающемся меню столбца Идентификатор AMI.</p>
Пара ключей	<p>Для подготовки с помощью служб Amazon Web Services необходимы пары ключей.</p> <p>Пары ключей используются для подготовки экземпляра облака и подключения к нему. Они также используются для расшифровки паролей Windows и входа в компьютер Linux.</p> <p>Доступны следующие параметры пар ключей:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не указано <p>Управляет поведением пары ключей на уровне схемы элементов, а не на уровне резервирования.</p> ■ Автоматически создаются для каждой бизнес-группы <p>Указывает, что все компьютеры, подготовленные в одной и той же бизнес-группе, имеют одинаковые пары ключей, включая компьютеры, подготовленные в других резервированиях, если у них такие же вычислительные ресурсы и бизнес-группа. Так как эти пары ключей связаны с бизнес-группой, они удаляются при удалении бизнес-группы.</p> ■ Автоматически создаются для каждого компьютера <p>Указывает, что для каждого компьютера используется уникальная пара ключей. Автоматически созданный для каждого компьютера параметр является наиболее безопасным методом, поскольку компьютеры не используют одинаковые пары ключей.</p>
Включение параметров сети Amazon на компьютере	<p>Укажите, нужно ли разрешить пользователям подготавливать компьютер в Virtual Private Cloud (VPC) или в другом расположении вне VPC при отправке запроса.</p>
Типы экземпляров	<p>Выберите один или несколько типов экземпляров Amazon. Экземпляр Amazon представляет собой виртуальный сервер, на котором могут выполняться приложения в Amazon Web Services. Экземпляры создаются на основе образа компьютера Amazon при выборе соответствующего типа экземпляра. С помощью vRealize Automation можно управлять доступными для подготовки типами экземпляров образов компьютеров.</p> <p>Сведения о типах экземпляров Amazon в vRealize Automation см. в разделах Общие сведения о типах экземпляров Amazon и Добавление типа экземпляра Amazon.</p>

Вкладка **Ресурсы компьютера**

Укажите настройки ЦП, памяти, хранилища и тома EBS для компонента компьютера Amazon.

Можно также перенастроить все тома хранилища компьютера Amazon в развертывании, за исключением корневого тома.

Таблица 5-21. Вкладка **Ресурсы компьютера**

Параметр	Описание
ЦП: минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество ЦП, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Память (МБ): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество памяти, доступное для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Хранилище (ГБ): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальный и максимальный объем хранилища, доступный для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера. Минимальный размер хранилища vSphere, KVM (RHEV), SCVMM, vCloud Air и vCloud Director устанавливается на основе значения, введенного на вкладке «Хранилище».
Хранилище EBS (ГБ): минимальное значение и максимальное значение	<p>Введите минимальную и максимальную емкость тома хранилища Amazon Elastic Block Store (EBS), доступную для использования ресурсами компьютера, которые может подготовить этот компонент компьютера.</p> <p>При уничтожении развертывания, в котором содержится компонент компьютера Amazon, все тома EBS, добавленные на компьютер во время его жизненного цикла, отделяются, а не уничтожаются. vRealize Automation не предоставляет параметр для уничтожения объемов EBS.</p>

Вкладка **Свойства**

При необходимости укажите информацию о настраиваемых свойствах и группе свойств для компонента компьютера Amazon.

На вкладке **Свойства** можно добавить в компонент компьютера отдельные настраиваемые свойства или их группы. Кроме того, при создании или редактировании схемы элементов на вкладке **Свойства** на странице **Свойства схемы элементов** можно добавлять настраиваемые свойства и группы свойств в общую схему элементов.

На вкладке **Настраиваемые свойства** можно добавлять и настраивать параметры существующих настраиваемых свойств. Некоторые настраиваемые свойства изначально предусмотрены в vRealize Automation, однако можно также создать новые настраиваемые свойства.

Таблица 5-22. Настройки вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя настраиваемого свойства или выберите доступное настраиваемое свойство в раскрывающемся меню. Например, введите имя настраиваемого свойства <code>Machine.SSH</code> , чтобы указать, смогут ли компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы элементов, использовать подключения по SSH. В раскрывающемся меню свойства отображаются, только если администратор арендатора или администратор структуры создал определения свойств.
Значение	Введите или измените значение, которое нужно связать с именем настраиваемого свойства. Например, установите значение <code>true</code> , чтобы разрешить пользователям подключаться к компьютерам, подготовленным с использованием созданной схемы элементов, посредством SSH.
Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.
Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр «Допускает переопределение».

На вкладке **Группы свойств** можно добавлять и настраивать параметры существующих групп настраиваемых свойств. Можно создать собственные или использовать уже созданные группы свойств.

Таблица 5-23. Настройки вкладки **Свойства > Группы свойств**

Параметр	Описание
Имя	Выберите доступную группу свойств в раскрывающемся меню.
Вверх и Вниз	Позволяет управлять уровнем приоритета перечисленных групп свойств в порядке убывания. Первая в списке группа свойств имеет более высокий приоритет, чем вторая и так далее.
Просмотр свойств	Позволяет отобразить настраиваемые свойства в выбранной группе свойств.
Просмотр объединенных свойств	Позволяет отобразить все настраиваемые свойства в перечисленных группах свойств в том порядке, в котором они отображаются в списке групп свойств. Если одно и то же свойство присутствует в нескольких группах свойств, его имя отображается в списке только один раз, когда оно встречается впервые.

Настройки компонентов компьютера OpenStack

Рассмотрим настройки и параметры, которые можно задать для компонентов компьютера OpenStack на холсте проекта схемы элементов vRealize Automation.

Вкладка **Общие**

Настройте общие параметры для компонента компьютера OpenStack.

Таблица 5-24. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Идентификатор	Введите имя компонента компьютера или оставьте значение по умолчанию.
Описание	Составьте сводку по компоненту компьютера, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры.
Отобразить расположение по запросу	<p>В облачной среде, например vCloud Air, это позволяет пользователям выбирать область для размещения подготовленных компьютеров.</p> <p>В виртуальной среде, такой как vSphere, можно настроить функцию определения расположения, чтобы пользователи могли выбирать конкретное расположение центра обработки данных, где будут подготовлены запрошенные компьютеры. Чтобы полностью настроить этот параметр, системный администратор добавляет сведения о центре обработки данных в файл расположений, а администратор структуры вносит изменения в вычислительный ресурс, чтобы связать его с этим расположением.</p> <p>См. Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах и Сценарий: применение размещения к вычислительному ресурсу при развертываниях в нескольких регионах.</p>
Политика резервирования	<p>Политика резервирования применяется к схеме элементов, чтобы компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы, были ограничены набором доступных резервирований. Администраторы структуры создают политики, которые дают возможность при необходимости управлять обработкой запросов на резервирование, например для сбора ресурсов в группы с различными уровнями обслуживания или обеспечения доступности ресурса определенного типа для конкретной цели. Если администратор структуры не настроит политики резервирования, в этом раскрывающемся меню не будет ни одного доступного параметра. Доступны только те политики резервирования, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Сведения о создании политик резервирования см. в разделе Настройка политик резервирования.</p>

Таблица 5-24. Настройки вкладки **Общие** (продолжение)

Параметр	Описание
Префикс компьютера	<p>Администраторы структуры создают префиксы компьютеров, которые используются для создания имен подготовленных компьютеров. Если выбрать Использовать значение группы по умолчанию, компьютеры, подготовленные по схеме элементов, будут именоваться в соответствии с префиксом компьютера, настроенным по умолчанию для бизнес-группы пользователя. Если префикс компьютера не настроен, он будет создан на основе имени бизнес-группы. Доступны только те префиксы компьютера, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Если администратор структуры настроит и сделает другие префиксы компьютеров доступными для выбора, вы сможете применить один префикс ко всем компьютерам, подготовленным по схеме элементов, независимо от того, кто является запрашивающей стороной.</p> <p>Сведения о создании префиксов компьютеров см. в разделе Настройка префиксов компьютеров.</p>
Экземпляры: минимальное значение и максимальное значение	<p>Настройте максимальное и минимальное количество экземпляров, которые пользователи могут запрашивать для развертывания или действий по уменьшению или увеличению масштаба. Если вы не желаете давать пользователям возможность выбора, введите одно и то же значение в поля Минимальное значение и Максимальное значение, чтобы указать точное количество подготавливаемых экземпляров и деактивировать действия масштабирования в отношении этого компонента компьютера.</p> <p>Компоненты Все как услуга не подлежат масштабированию и не обновляются во время операции масштабирования. Если в схеме элементов используются компоненты Все как услуга, можно создать действие ресурсов, которое пользователи могут запустить после операции масштабирования, чтобы масштабировать или обновить компоненты Все как услуга необходимым образом. Кроме того, масштабирование можно деактивировать путем точной настройки количества экземпляров, доступных каждому компоненту компьютера.</p>

Вкладка **Сведения о сборке**

Настройте параметры сведений о сборке для компонента компьютера OpenStack.

Таблица 5-25. Вкладка **Сведения о сборке**

Параметр	Описание
Тип схемы элементов	Для хранения записей и лицензирования выберите, как следует классифицировать компьютеры, подготовленные по этой схеме элементов: как настольные системы или как серверы.
Рабочий процесс подготовки	<p>Для компонентов компьютеров OpenStack доступны следующие рабочие процессы подготовки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CloudLinuxKickstartWorkflow Подготовка компьютера путем загрузки из образа ISO, используя файл конфигурации kickstart или autoYaSt и образ дистрибутива Linux для установки операционной системы на компьютер ■ CloudProvisioningWorkflow Создание компьютера путем запуска из экземпляра виртуальной машины или облачного образа. ■ CloudWIMImageWorkflow Подготовка компьютера путем его загрузки в среду WinPE и установки операционной системы с помощью образа WIM существующего эталонного компьютера Windows При использовании рабочего процесса подготовки WIM в схеме элементов укажите размер хранилища, равный суммарной емкости всех дисков, которые будут использоваться в компьютере. В качестве минимального размера хранилища для компонента компьютера укажите общую емкость всех дисков. Укажите также размер каждого диска, емкости которого достаточно, чтобы вместить операционную систему.
Образ OpenStack	Выберите доступный образ OpenStack. Образ OpenStack — это шаблон, который содержит данные конфигурации программного обеспечения, в том числе операционной системы. Для управления образами используются учетные записи OpenStack. Список имен образов OpenStack можно уточнить с помощью параметра Фильтры в раскрывающемся меню столбца Имена .

Таблица 5-25. Вкладка **Сведения о сборке** (продолжение)

Параметр	Описание
Пара ключей	<p>Пары ключей необязательны для подготовки с использованием OpenStack.</p> <p>Пары ключей используются для подготовки экземпляра облака и подключения к нему. Они также используются для расшифровки паролей Windows и входа в компьютер Linux.</p> <p>Доступны следующие параметры пар ключей:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Не указано <p>Управляет поведением пары ключей на уровне схемы элементов, а не на уровне резервирования.</p> ■ Автоматически создаются для каждой бизнес-группы <p>Указывает, что все компьютеры, подготовленные в одной и той же бизнес-группе, имеют одинаковые пары ключей, включая компьютеры, подготовленные в других резервированиях, если у них такие же вычислительные ресурсы и бизнес-группа. Так как эти пары ключей связаны с бизнес-группой, они удаляются при удалении бизнес-группы.</p> ■ Автоматически создаются для каждого компьютера <p>Указывает, что для каждого компьютера используется уникальная пара ключей. Автоматически созданный для каждого компьютера параметр является наиболее безопасным методом, поскольку компьютеры не используют одинаковые пары ключей.</p>
Версии	<p>Выберите нужные версии OpenStack. Версия OpenStack представляет собой шаблон виртуального оборудования, по которому определяются спецификации ресурсов компьютера для экземпляров, подготовленных в OpenStack. За управление версиями отвечает поставщик OpenStack. Они импортируются при сборе данных.</p>

Вкладка **Ресурсы компьютера**

Укажите настройки ЦП, памяти и хранилища для компонента компьютера OpenStack.

Таблица 5-26. Вкладка **Ресурсы компьютера**

Параметр	Описание
ЦП: минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество ЦП, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Память (МБ): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное количество памяти, доступное для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера.
Хранилище (ГБ): минимальное значение и максимальное значение	<p>Введите минимальный и максимальный объем хранилища, доступный для использования компьютерами, которые может подготовить этот компонент компьютера. Минимальный размер хранилища vSphere, KVM (RHEV), SCVMM, vCloud Air и vCloud Director устанавливается на основе значения, введенного на вкладке «Хранилище».</p> <p>При использовании рабочего процесса подготовки WIM в схеме элементов укажите размер хранилища, равный суммарной емкости всех дисков, которые будут использоваться в компьютере. В качестве минимального размера хранилища для компонента компьютера укажите общую емкость всех дисков. Укажите также размер каждого диска, емкости которого достаточно, чтобы вместить операционную систему.</p>

Вкладка **Свойства**

При необходимости укажите информацию о настраиваемых свойствах и группе свойств для компонента компьютера OpenStack.

На вкладке **Свойства** можно добавить в компонент компьютера отдельные настраиваемые свойства или их группы. Кроме того, при создании или редактировании схемы элементов на вкладке **Свойства** на странице **Свойства схемы элементов** можно добавлять настраиваемые свойства и группы свойств в общую схему элементов.

На вкладке **Настраиваемые свойства** можно добавлять и настраивать параметры существующих настраиваемых свойств. Некоторые настраиваемые свойства изначально предусмотрены в vRealize Automation, однако можно также создать новые настраиваемые свойства.

Таблица 5-27. Настройки вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя настраиваемого свойства или выберите доступное настраиваемое свойство в раскрывающемся меню. Например, введите имя настраиваемого свойства Machine.SSH, чтобы указать, смогут ли компьютеры, подготовленные с использованием этой схемы элементов, использовать подключения по SSH. В раскрывающемся меню свойства отображаются, только если администратор арендатора или администратор структуры создал определения свойств.
Значение	Введите или измените значение, которое нужно связать с именем настраиваемого свойства. Например, установите значение true, чтобы разрешить пользователям подключаться к компьютерам, подготовленным с использованием созданной схемы элементов, посредством SSH.

Таблица 5-27. Настройки вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства** (продолжение)

Параметр	Описание
Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.
Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр «Допускает переопределение».

На вкладке **Группы свойств** можно добавлять и настраивать параметры существующих групп настраиваемых свойств. Можно создать собственные или использовать уже созданные группы свойств.

Таблица 5-28. Настройки вкладки **Свойства > Группы свойств**

Параметр	Описание
Имя	Выберите доступную группу свойств в раскрывающемся меню.
Вверх и Вниз	Позволяет управлять уровнем приоритета перечисленных групп свойств в порядке убывания. Первая в списке группа свойств имеет более высокий приоритет, чем вторая и так далее.
Просмотр свойств	Позволяет отобразить настраиваемые свойства в выбранной группе свойств.
Просмотр объединенных свойств	Позволяет отобразить все настраиваемые свойства в перечисленных группах свойств в том порядке, в котором они отображаются в списке групп свойств. Если одно и то же свойство присутствует в нескольких группах свойств, его имя отображается в списке только один раз, когда оно встречается впервые.

Использование настраиваемых свойств сети

Указать сведения о сети и безопасности для компонентов другого компьютера (не vSphere) и схем элементов, которые не содержат NSX, можно с помощью настраиваемых свойств на уровне схемы элементов или компонентов компьютера.

Компоненты **сети и безопасности** можно использовать только с компонентами компьютеров vSphere. У компонентов компьютера, не относящихся к vSphere, нет вкладок **Сеть** и **Безопасность**.

Для компонентов компьютеров, в которых нет вкладки **Сеть** или **Безопасность**, можно добавить настраиваемые свойства для сети и безопасности, например `VirtualMachine.Network0.Name`, на вкладку **Свойства** на холсте проекта. Свойства сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки NSX применимы только к компьютерам vSphere.

Настраиваемые свойства можно определить отдельно или в составе существующей группы свойств на вкладке **Свойства** при настройке компонента компьютера на холсте проекта. Настраиваемые свойства, определенные для компонента компьютера, относятся к компьютерам того типа, для которого была выполнена подготовка из схемы элементов.

Сведения о доступных настраиваемых свойствах см. в разделах [Настраиваемые свойства, группируемые по функции](#) и [Настраиваемые свойства, группируемые по имени](#).

Устранение проблем со схемами элементов при работе с клонами и связанными клонами

При создании связанного клона или клона отсутствуют схема элементов, компьютер или шаблоны. При использовании общей схемы элементов клона для запроса компьютеров происходит сбой подготовки компьютеров.

Проблема

При работе со схемами элементов клона или связанного клона может произойти одна из следующих проблем:

- При создании схемы элементов связанного клона в списке для клонирования не отображаются компьютеры или не отображается компьютер, который нужно клонировать.
- При создании схемы элементов клона в списке для клонирования не отображаются шаблоны или не отображается шаблон, который нужно клонировать.
- При использовании общей схемы элементов клона для запроса компьютеров происходит сбой подготовки.
- Вследствие согласования сбора данных по времени удаленный шаблон все еще отображается пользователям, когда они создают или изменяют схемы элементов связанного клона.

Причина

Стандартные проблемы со схемами элементов клона или связанного клона происходят по нескольким возможным причинам.

Дополнительные сведения об использовании функций **Клонировать из** и **Клонировать из моментального снимка** с параметром **Использовать текущий моментальный снимок** во время создания схемы элементов см. в разделе [Настройки компонентов компьютера vSphere](#).

Таблица 5-29. Причины возникновения стандартных проблем со схемами элементов клона или связанного клона

Проблема	Причина	Решение
Отсутствуют компьютеры	Вы можете создавать схемы элементов связанного клона на компьютерах, которыми управляет администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп.	<p>Пользователю в арендаторе или бизнес-группе нужно запросить компьютер vSphere. Если у вас есть соответствующие роли, вы можете сделать это самостоятельно.</p> <p>В этом диалоговом окне также отображаются неуправляемые компьютеры.</p> <p>Возможно, управляемые компьютеры импортированы.</p> <p>Компьютеры, подготовленные из vRealize Automation, не обязательно должны отображаться в этом диалоговом окне.</p>
Отсутствуют шаблоны	В данной конечной точке произошел сбой во время сбора данных, или на платформе компонента нет доступных конечных точек.	<ul style="list-style-type: none"> ■ При использовании кластерных конечных точек, содержащих несколько вычислительных ресурсов, убедитесь, что ваш администратор инфраструктуры как услуги добавил кластер, содержащий шаблоны, в группу структур. ■ Для новых шаблонов убедитесь, что ИТ-администратор разместил шаблоны в кластере, который входит в вашу группу структур.
Сбой подготовки для общей схемы элементов	Для схем элементов невозможно проверить, существует ли выбранный шаблон в резервировании, используемом для подготовки компьютера из общей схемы элементов клона.	Рекомендуется применять права, чтобы ограничить использование схем элементов пользователями, у которых есть резервирование в вычислительном ресурсе, в котором содержится шаблон.
Сбой подготовки с гостевым агентом	Виртуальная машина может перезагрузиться сразу после завершения настройки гостевой операционной системы, но до завершения настройки рабочих элементов гостевого агента. Из-за этого может произойти сбой подготовки. Можно использовать настраиваемое свойство <code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code> , чтобы увеличить значение времени задержки.	<p>Убедитесь, что вы добавили настраиваемое свойство <code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code>. Формат значения должен быть такой: ЧЧ:ММ:СС.</p> <p>Если значение не задано, то значение по умолчанию — это одна минута (00:01:00).</p>

Таблица 5-29. Причины возникновения стандартных проблем со схемами элементов клона или связанного клона (продолжение)

Проблема	Причина	Решение
Подготовка связанного клона завершается с ошибкой при использовании SDRS.	При использовании подготовки связанного клона и SDRS новая виртуальная машина должна находиться на том же кластере. Если диски исходной виртуальной машины находятся в одном кластере и запрошена подготовка виртуальной машины в другом кластере, то происходит ошибка подготовки.	При использовании SDRS и подготовки связанного клона необходимо подготавливать виртуальные машины в том же кластере, в котором находится источник связанного клона. Не осуществляйте подготовку в другом кластере.
Подготовка схемы элементов клона или связанного клона завершается сбоем, поскольку не удается найти шаблон, который лежит в основе клона	Невозможно подготовить компьютеры из схемы элементов, клонированной из несуществующего шаблона. vRealize Automation периодически выполняет сбор данных (по умолчанию — каждые 24 часа). Если шаблон удален, изменение отображается только после следующего сбора данных, поэтому схему элементов можно создать на основе несуществующего шаблона.	Переопределите схему элементов с помощью существующего шаблона, а затем запросите подготовку. В качестве меры предосторожности по возможности выполняйте сбор данных до определения схемы элементов клона или связанного клона.

Проектирование схем элементов с использованием параметров NSX

Если есть экземпляр NSX, интегрированный с vRealize Automation, в настройках vSphere можно указать, что схемы элементов должны использовать NSX для виртуализации сети и безопасности.

Если настроена интеграция vRealize Automation с NSX, чтобы настроить схему элементов для подготовки компьютера, можно использовать компоненты сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки на холсте проекта. При создании новой или изменении существующей схемы элементов можно добавить следующие параметры сети и безопасности NSX в общую схему элементов.

- Зона транспорта содержит сети, используемые развертыванием подготовленного компьютера.
- Политика резервирования пограничного или маршрутизируемого шлюза управляет передачей данных по сети при развертывании подготовленных компьютеров.
- Изоляция приложения позволяет подготовленным компьютерам в развертывании использовать только внутренний трафик.

Для получения дополнительных сведений об интеграции vRealize Automation и NSX, а также использовании компонентов NSX для сети и безопасности в схеме элементов vRealize Automation, см. статью блога [vRA и NSX: введение в автоматизацию сетей и системы безопасности](#).

Параметры NSX применяются только к типам компонентов компьютеров vSphere.

Настройка страниц «Новая схема элементов» и «Свойства схемы элементов» с использованием NSX

Во время создания схемы элементов можно настроить параметры, которые будут применяться ко всей схеме элементов, включая некоторые параметры NSX, с помощью страницы **Новая схема элементов**.

После создания схемы элементов эти настройки можно изменить на странице «Свойства схемы элементов».

Вкладка **Общие**

Примените настройки ко всей схеме элементов, в том числе ко всем компонентам, которые необходимо добавить сейчас или позже.

Таблица 5-30. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя своей схемы элементов.
Идентификатор	Поле идентификатора заполняется автоматически на основе введенного имени. Сейчас это поле можно изменить, но после сохранения схемы элементов изменить его будет невозможно. Поскольку идентификаторы в арендаторе постоянны и уникальны, их можно использовать для программного взаимодействия со схемами элементов и создания привязок свойств.
Описание	Составьте сводку по схеме элементов, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры. Это описание также отображается для пользователей в форме запроса.
Ограничение числа развертываний	Укажите максимальное число развертываний, которые можно создать при использовании этой схемы элементов для подготовки компьютеров.
Аренда (дн.): минимальное значение и максимальное значение	Введите минимальное и максимальное значения, чтобы пользователи могли выбрать продолжительность аренды в пределах заданного диапазона. Когда заканчивается период аренды, развертывание удаляется или архивируется. Если не указать минимальное или максимальное значение, аренда будет длиться бесконечно.
Хранение в архиве (дн.)	Развертывания можно не удалять сразу по истечении срока аренды, а задать период архивного хранения, чтобы временно сохранить их. Укажите 0 (по умолчанию), чтобы развертывание удалялось по истечении срока аренды. Период архивного хранения начинается в день истечения срока аренды. Когда заканчивается период архивного хранения, компьютер удаляется.
Распространение обновлений на существующие развертывания	Если этот флажок установлен, то любое расширение ограничений минимальных и максимальных параметров ЦП, памяти и хранилища в схеме элементов передается во все активные развертывания, которые подготовлены на основе этой схемы элементов. Например, если исходно указаны минимальное значение 2 и максимальное значение 4 (2,4), такие изменения, как (1,4) или (2,5), вступят в силу после перенастройки, а изменение (3,4) или (2,3) не вступит. Изменения вступают в силу после следующего действия перенастройки. Дополнительные сведения о перенастройке см. в разделе Пункты меню «Действие» для подготовленных ресурсов .

Вкладка **Параметры NSX**

После настройки NSX при создании или редактировании схемы элементов можно указать зону транспорта NSX, политику резервирования пограничного или маршрутизируемого шлюза и параметры изоляции приложений. Эти настройки доступны на вкладке **Параметры NSX** на страницах **Схема элементов** и **Свойства схемы элементов**.

Дополнительные сведения о настройке NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

Таблица 5-31. Настройки вкладки **Параметры NSX**

Параметр	Описание
Транспортная зона	<p>Выберите существующую транспортную зону NSX, содержащую одну или несколько сетей, которые могут использоваться в подготовленном развертывании компьютера.</p> <p>Транспортная зона определяет, какие кластеры могут охватывать сети. Если при инициализации компьютеров транспортная зона указана в резервировании и схеме элементов, значения транспортной зоны должны совпадать. Доступны только те транспортные зоны, которые применимы к текущему арендатору.</p> <p>Транспортная зона требуется только для схем элементов с сетью по требованию. Для групп безопасности, тегов безопасности и подсистем балансировки нагрузки транспортную зону указывать необязательно. Если не указать транспортную зону, конечная точка определяется по месту нахождения группы безопасности, тега безопасности или сети, к которой подключена подсистема балансировки нагрузки.</p>
Политика резервирования пограничного или маршрутизируемого шлюза	<p>Выберите политику резервирования пограничного или маршрутизируемого шлюза NSX. Эта политика резервирования применяется к маршрутизируемым шлюзам и ко всем краям, которые развертываются в рамках подготовки. При каждом развертывании подготавливается лишь один объект Edge.</p> <p>Для маршрутизируемых сетей не предусмотрена подготовка объектов Edge, но можно использовать политику резервирования, позволяющую выбрать резервирование с маршрутизируемыми шлюзами, которые будут использоваться для подготовки маршрутизируемых сетей.</p> <p>Когда решение vRealize Automation подготавливает компьютер с помощью сети NAT или маршрутизируемой сети, оно подготавливает маршрутизируемый шлюз в качестве сетевого маршрутизатора. Пограничный или маршрутизируемый шлюз — это управляющий компьютер, который потребляет вычислительные ресурсы, как и другие виртуальные машины, но управляет передачей данных по сети между всеми компьютерами в развертывании. От резервирования, с помощью которого подготавливается пограничный или маршрутизируемый шлюз, зависит, какая внешняя сеть используется для NAT и виртуальных IP-адресов подсистемы балансировки нагрузки. Лучший способ — использовать отдельный кластер управления для компьютеров управления, например NSX Edge.</p>
Изоляция приложений	<p>Установите флажок Изоляция приложения, чтобы использовать политику безопасности для изоляции приложений, настроенную в NSX. Политика изоляции приложения применяется ко всем компонентам компьютеров vSphere в схеме элементов. При необходимости можно также добавить группы безопасности и теги NSX, чтобы оркестратор vRealize Orchestrator мог открыть конфигурацию изолированной сети для создания дополнительных путей ввода и вывода при изоляции приложений.</p>

Вкладка **Свойства**

Настраиваемые свойства, добавленные на уровне схемы элементов, применяются ко всей схеме элементов, в том числе ко всем компонентам. Тем не менее, они могут быть переопределены настраиваемыми свойствами, назначенными позже в цепочке приоритетов. Дополнительные сведения о порядке приоритетов настраиваемых свойств см. в разделе [Сведения о приоритете настраиваемых свойств](#).

Таблица 5-32. Настройки вкладки **Свойства**

Вкладка	Параметр	Описание
Группы свойств		Группы свойств — это многоразовые группы свойств, созданные, чтобы упростить процесс добавления настраиваемых свойств схем элементов. Администраторы арендатора и администраторы структуры могут объединять в группу свойства, которые часто используются вместе. Таким образом, вместо вставки настраиваемых свойств по отдельности в схему элементов можно добавить группу сразу со всеми свойствами.
	Добавить	<p>Добавьте одну существующую группу свойств или несколько и примените их к общей схеме элементов.</p> <p>Предоставляются следующие группы свойств, связанных с контейнерами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи сертификата ■ Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи имени пользователя и пароля
	Вверх /Вниз	Управление приоритетностью каждой группы свойств относительно других групп. Первая группа в списке имеет наивысший приоритет, а ее настраиваемые свойства наиболее приоритетны. Изменить порядок можно также путем перетаскивания.
	Просмотр свойств	Просмотр настраиваемых свойств в выбранной группе свойств.
	Просмотр объединенных свойств	Если настраиваемое свойство входит в несколько групп свойств, более высокий приоритет имеет значение, которое входит в группу свойств с наивысшим приоритетом. Такие объединенные свойства упрощают определение приоритетов групп свойств.
Настраиваемые свойства		Вместо групп свойств можно добавить отдельные настраиваемые свойства.
	Создать	Добавьте отдельное настраиваемое свойство и примените его к общей схеме элементов.
	Имя	Введите имя свойства. Список имен и описания настраиваемых свойств см. в разделе Глава 7 Настраиваемые свойства и словарь свойств .
	Значение	Введите значение настраиваемого свойства.
	Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.

Таблица 5-32. Настройки вкладки **Свойства** (продолжение)

Вкладка	Параметр	Описание
	Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
	Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр «Допускает переопределение».

Применение транспортной зоны NSX к схеме элементов

Администратор NSX может создавать транспортные зоны для контроля кластерного использования сетей.

Если в схеме элементов содержится сеть по требованию, необходимо указать транспортную зону NSX, содержащую сети, используемые в развертывании подготовленного компьютера. Та же транспортная зона должна быть указана в резервировании.

При создании схемы элементов предоставляются только транспортные зоны, применимые к текущему арендатору. В частности предоставляются те транспортные зоны, которые используются в резервировании в текущем арендаторе.

Применение политики резервирования NSX Edge, или политики резервирования маршрутизируемого шлюза, к схеме элементов

Можно указать политику резервирования, чтобы с ее помощью управлять сетевой связью между компьютерами, подготовленными схемой элементов. Когда отправляется запрос на подготовку компьютера, политика резервирования используется для группировки резервирований, которые можно учесть для развертывания. Политику резервирования маршрутизируемого шлюза также называют политикой резервирования Edge.

Сетевые сведения содержатся в каждом резервировании. Когда подготавливаются компьютеры, шлюз Edge, или маршрутизируемый шлюз, назначается в качестве сетевого маршрутизатора для управления сетевым взаимодействием между подготовленными компьютерами в развертывании. Свойства уровня схемы элементов можно добавить или изменить с помощью страницы свойств схемы элементов.

Политика резервирования маршрутизируемого шлюза является необязательной. Она отвечает за управление тем, какие резервирования можно использовать для подготовки компонента NSX Edge, связанного с сетями по требованию и компонентами подсистемы балансировки нагрузки по требованию, указанными в схеме элементов.

Политики резервирования используются для управления выбранными резервированиями. Политика резервирования выбирается в определении виртуальной машины в схеме элементов, затем эта политика назначается резервированиям, которые будут использоваться виртуальной машиной.

Для нескольких бизнес-групп нельзя использовать общие резервирования.

В vRealize Automation подготавливается маршрутизируемый шлюз, например шлюз служб Edge (Edge services gateway, ESG), для сетей NAT и подсистем балансировки нагрузки. Для маршрутизируемых сетей vRealize Automation использует существующие распределенные маршрутизаторы.

Профиль сети NAT и подсистема балансировки нагрузки помогают vRealize Automation развертывать шлюз служб Edge NSX. В профиле маршрутизируемой сети используется логический распределенный маршрутизатор (DLR) NSX. Маршрутизатор DLR следует создать в NSX до использования в vRealize Automation. В vRealize Automation нельзя создавать маршрутизаторы DLR. После сбора данных в vRealize Automation DLR можно использовать для подготовки виртуальных машин.

От резервирования, с помощью которого подготавливается шлюз Edge, или маршрутизируемый шлюз, зависит, какая внешняя сеть используется в профилях сети NAT и маршрутизируемой сети. От этого резервирования зависят также виртуальные IP-адреса подсистемы балансировки нагрузки.

Когда развертывание компьютера подготавливается с помощью схемы элементов, решение vRealize Automation пытается использовать для подготовки шлюза Edge, или маршрутизируемого шлюза, только те резервирования, которые связаны с указанной политикой резервирования.

Применение политики безопасности изоляции приложения NSX к схеме элементов

Политика изоляции приложения NSX действует как брандмауэр для блокировки всего входящего и исходящего трафика, идущего к подготовленным компьютерам развертывания и исходящего от них. Если указать определенную политику изоляции приложения NSX, компьютеры, подготовленные схемой элементов, смогут обмениваться данными между собой, но не смогут устанавливать подключение за пределами брандмауэра.

Чтобы применить изоляцию приложений на уровне схемы элементов, воспользуйтесь страницами **Новая схема элементов** или **Свойства схемы элементов**.

При использовании политики изоляции приложений NSX разрешен только внутренний трафик между компьютерами, подготовленными на основе схемы элементов. Когда запрашивается подготовка, для компьютеров создается группа безопасности. Политика безопасности изоляции приложения создается в NSX и применяется к группе безопасности. Правила брандмауэра определяются в политике безопасности для допуска только внутреннего трафика между компонентами в развертывании. Дополнительные сведения см. в статье [Создание конечной точки NSX и настройка связи с конечной точкой vSphere](#).

Примечание Когда подготовка выполняется с помощью схемы элементов, которая использует подсистему балансировки нагрузки NSX Edge и политику безопасности изоляции приложения NSX, динамически подготовленная подсистема балансировки нагрузки не добавляется в группу безопасности. Таким образом предотвращается обмен данными между подсистемой балансировки нагрузки и компьютерами, для которых эта подсистема должна обрабатывать подключения. Так как устройства Edge исключены из распределенного брандмауэра NSX, их нельзя добавлять в группы безопасности. Чтобы балансировка нагрузки функционировала надлежащим образом, воспользуйтесь другой группой безопасности или другой политикой безопасности, которая впускает нужный трафик в виртуальные машины компонента для балансировки нагрузки.

Политика изоляции приложений имеет менее высокий приоритет по сравнению с другими политиками безопасности в NSX. Например, если в подготовленном развертывании содержатся компьютер веб-компонента и компьютер компонента приложений, и на компьютере веб-компонента размещена веб-служба, то служба должна пропускать входящий трафик через порты 80 и 443. В этом случае пользователи должны создать политику веб-безопасности в NSX. Правила брандмауэра в этой политике должны разрешать входящий трафик через эти порты. В vRealize Automation пользователи должны применять политику веб-безопасности в веб-компоненте подготовленного развертывания компьютера.

Примечание Если схема элементов содержит одну или несколько подсистем балансировки нагрузки и для этой схемы включена изоляция приложений, виртуальные IP-адреса подсистемы балансировки нагрузки будут добавлены в группу безопасности изоляции приложений как набор IP-адресов. Если в схемах элементов содержится группа безопасности по требованию, связанная с уровнем компьютеров, который также связан с подсистемой балансировки нагрузки, то группа безопасности по требованию будет включать в себя уровень компьютеров и набор IP-адресов с виртуальными IP-адресами подсистемы балансировки нагрузки.

Если компьютеру веб-компонента нужен доступ к компьютеру компонента приложений, использующему подсистему балансировки нагрузки на портах 8080 и 8443, то политика веб-безопасности, кроме существующих правил брандмауэра, пропускающих входящий трафик через порты 80 и 443, должна включать в себя правила брандмауэра, пропускающие исходящий трафик через порты 8080 и 8443.

Сведения о функциях безопасности, которые можно применить к компоненту компьютера в схеме элементов, см. в разделе [Использование компонентов безопасности на холсте проекта](#).

Настройка параметров компонентов сети и безопасности

vRealize Automation поддерживает виртуализированные сети на основе платформы NSX. Также поддерживаются интегрированные сети Контейнеры для vRealize Automation.

Для интеграции сети и системы безопасности с vRealize Automation администратору инфраструктуры как услуги необходимо настроить конфигурацию vSphere и конечных точек NSX.

Сведения о внешних приготовлениях см. в разделе [Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX](#).

Можно создать профиль сети, в котором будут заданы параметры сети для резервирования и холста проекта. Профили внешней сети определяют существующие физические сети. NAT и маршрутизируемые профили — это шаблоны, которые будут формировать логические коммутаторы NSX, соответствующие параметры маршрутизации для нового сетевого пути и настройки сетевых интерфейсов для подключения к сетевому пути, когда вы готовите виртуальные машины и настраиваете устройства NSX Edge.

Настройки компонентов сети и безопасности, добавляемые на холст проекта, зависят от конфигурации NSX и требуют запуска сбора данных иерархии NSX для кластеров vSphere. Компоненты сети и безопасности уникальны для NSX, и их можно использовать только с компонентами компьютеров vSphere. Дополнительные сведения о настройке NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

Для компонентов компьютеров, в которых нет вкладки **Сеть** или **Безопасность**, можно добавить настраиваемые свойства для сети и безопасности, например `VirtualMachine.Network0.Name`, на вкладку **Свойства** на холсте проекта. Свойства сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки NSX применимы только к компьютерам vSphere.

Если профиль сети указан в резервировании и схеме элементов, то значение в схеме элементов имеет более высокий приоритет. Например, если профиль сети указан в схеме элементов (с помощью настраиваемого свойства `VirtualMachine.NetworkN.ProfileName`) и в резервировании, которое используется схемой элементов, профиль сети, указанный в схеме элементов, является более приоритетным. Тем не менее, если настраиваемое свойство не используется в схеме элементов и для сетевого адаптера компьютера выбран сетевой профиль, vRealize Automation будет использовать сетевой путь резервирования для того сетевого адаптера компьютера, для которого указан сетевой профиль.

В зависимости от вычислительного ресурса можно выбрать транспортную зону, которая определяет конечную точку vSphere. Транспортная зона определяет, какие узлы и кластеры можно связать с логическими коммутаторами, созданными в рамках зоны. Транспортная зона может включать в себя несколько кластеров vSphere. Для схемы элементов и резервирования, используемых при подготовке, нужно задать один и тот же параметр транспортной зоны. Транспортные зоны задаются в средах NSX. См. *руководство по администрированию NSX*.

Можно настроить параметры безопасности для виртуальных машин, которые нужно подготовить, указав сведения в резервировании, схеме элементов или сценарии гостевого агента. Если для компьютера, подлежащего подготовке, требуется гостевой агент, необходимо добавить правило безопасности, содержащее данное требование, к резервированию или схеме элементов. Например, если используется политика безопасности по умолчанию, которая запрещает обмен данными между всеми компьютерами, и при этом для разрешения обмена данными между определенными компьютерами применяется отдельная политика безопасности, возможно, гостевому агенту не удастся установить связь с vRealize Automation во время этапа настройки. Во избежание возникновения данной проблемы следует использовать политику безопасности по умолчанию, которая разрешает обмен данными на этапе настройки.

В схему элементов можно также добавить компонент сети Containers.

Использование компонентов сети на холсте проекта

На холст проекта можно добавить один или несколько компонентов сети NSX и настроить их параметры для компонентов компьютера vSphere в схеме элементов.

Компоненты сети можно добавить на холст проекта, чтобы сделать их настроенные параметры доступными для одного или нескольких компонентов компьютера в схеме элементов.

Настройки компонентов сети и безопасности, добавляемые на холст проекта, зависят от конфигурации NSX и требуют запуска сбора данных иерархии NSX для кластеров vSphere. Компоненты сети и безопасности уникальны для NSX, и их можно использовать только с компонентами компьютеров vSphere. Дополнительные сведения о настройке NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

Добавление компонента «Существующая сеть»

Компонент существующей сети NSX можно добавить на холст проекта при подготовке, чтобы связать его параметры с одним или несколькими компонентами компьютера vSphere в схеме элементов.

С помощью существующего компонента сети можно добавить сеть NSX на холст проекта и настроить ее параметры, чтобы использовать ее с компонентами компьютеров vSphere и компонентами Программное обеспечение или Все как услуга, которые принадлежат к vSphere.

При связывании существующего сетевого компонента или сетевого компонента по требованию с компонентом компьютера сведения о сетевом адаптере сохраняются в компоненте компьютера. Указанные сведения о профиле сети хранятся в компоненте сети.

На холст проекта можно добавить несколько компонентов сети и безопасности.

Для компонентов компьютеров, в которых нет вкладки **Сеть** или **Безопасность**, можно добавить настраиваемые свойства для сети и безопасности, например `VirtualMachine.Network0.Name`, на вкладку **Свойства** на холсте проекта. Свойства сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки NSX применимы только к компьютерам vSphere.

При создании схемы элементов доступны только те профили сети, которые применимы к текущему арендатору. В частности профили сети доступны в том случае, если в текущем арендаторе есть хотя бы одно резервирование, в котором данному профилю назначена хотя бы одна сеть.

Необходимые условия

- Создайте и настройте параметры сети для NSX. См. [Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX](#) и *руководство по администрированию NSX*.
- Убедитесь в том, что иерархия NSX успешно выполнена в кластере.
Чтобы использовать конфигурации NSX в vRealize Automation, необходимо выполнить сбор данных.
- Создайте профиль сети. См. раздел [Создание профиля сети](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Откройте новую или существующую схему элементов в холсте проекта с помощью вкладки **Проектирование**.

Процедура

1. Щелкните **Сеть и безопасность** в разделе «Категории», чтобы отобразить список доступных компонентов сети и безопасности.
2. Перетащите на холст проекта компонент **Существующая сеть**.
3. Щелкните в текстовом поле **Существующая сеть** и выберите существующий профиль сети.
Значение в полях «Описание», «Маска подсети» и «Шлюз» заполняется на основе параметров выбранного профиля сети.
4. (дополнительно) Перейдите на вкладку **DNS/WINS**.
5. (дополнительно) Укажите или примите предлагаемые параметры DNS и WINS для профиля сети.

- Основной сервер DNS
- Дополнительный сервер DNS
- Суффикс DNS
- Предпочитаемая служба WINS
- Альтернативная служба WINS

Для существующей сети параметры DNS или WINS изменять нельзя.

6. (дополнительно) Откройте вкладку **Диапазоны IP-адресов**.
Отобразится один или несколько диапазонов IP-адресов, указанных в профиле сети. Порядок сортировки и отображение столбцов можно изменить. Для сетей NAT также можно изменять значения диапазонов IP-адресов.
7. Чтобы сохранить схему элементов в состоянии черновика или продолжить настройку схемы элементов, щелкните **Готово**.

Следующие шаги

В процессе настройки параметров сети можно добавить дополнительные компоненты сети и выбрать параметры на вкладке **Сеть** компонента компьютера vSphere на холсте проекта.

Создание и использование правил NAT

Правила NAT можно добавлять к сетевым компонентам NAT «один к многим» в схеме элементов, если сетевой компонент NAT связан с некластеризованным компонентом компьютера vSphere или с компонентом подсистемы балансировки нагрузки NSX по требованию.

Можно определить правила NAT для любого совместимого с NSX протокола. Можно сопоставить порт или диапазон портов от внешнего IP-адреса Edge до закрытого IP-адреса в сетевом компоненте NAT.

■ Компонент компьютера vSphere

Можно создавать правила NAT для сетевых компонентов NAT «один к многим», которые связаны с некластеризованными компонентами компьютера vSphere.

Например, если два компьютера связаны с сетевым компонентом NAT «один к многим» в схеме элементов, можно определить правило NAT, которое позволит порту 443 на внешнем IP-адресе подключаться к компьютерам через порт 80 в сети NAT, используя протокол TCP.

- Компонент подсистемы балансировки нагрузки NSX

Можно создавать правила NAT для сетевых компонентов NAT «один к многим», которые связаны с сетью виртуальных IP-адресов в компоненте подсистемы балансировки нагрузки NSX.

Например, если сетевой компонент NAT связан с компонентом подсистемы балансировки нагрузки, который балансирует нагрузку трех компьютеров, можно задать правило NAT, позволяющее порту 90 на внешнем IP-адресе подключаться к виртуальному IP-адресу подсистемы балансировки нагрузки через порт 80 в сети NAT, используя протокол UDP.

Можно создать любое количество правил NAT и контролировать порядок, в котором они выполняются.

В правилах NAT не поддерживаются следующие элементы.

- Сетевые адаптеры, находящиеся не в текущей сети
- Сетевые адаптеры, настроенные на получение IP-адресов с использованием протокола DHCP
- Кластеры компьютеров

Сведения о добавлении правил NAT в компонент сети NAT в схеме элементов см. в разделе [Добавление компонента «Сеть NAT по требованию» или «Маршрутизируемая сеть по требованию»](#).

Дополнительные сведения об использовании правил NAT см. в общедоступных статьях, например в этой [записи блога vmwarelab](#).

Добавление компонента «Сеть NAT по требованию» или «Маршрутизируемая сеть по требованию»

Компонент NSX «Сеть NAT по требованию» или NSX «Маршрутизируемая сеть по требованию» можно добавить на холст проекта при подготовке, чтобы связать их параметры с одним или несколькими компонентами компьютеров vSphere в схеме элементов.

При связывании существующего сетевого компонента или сетевого компонента по требованию с компонентом компьютера сведения о сетевом адаптере сохраняются в компоненте компьютера. Указанные сведения о профиле сети хранятся в компоненте сети.

На холст проекта можно добавить несколько компонентов сети и безопасности.

В одной схеме элементов может быть несколько сетевых компонентов, предоставляемых по требованию. Однако все профили сети по требованию, используемые в схеме элементов, должны ссылаться на один и тот же внешний профиль сети.

Для компонентов компьютеров, в которых нет вкладки **Сеть** или **Безопасность**, можно добавить настраиваемые свойства для сети и безопасности, например `VirtualMachine.Network0.Name`, на вкладку **Свойства** на холсте проекта. Свойства сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки NSX применимы только к компьютерам vSphere.

При создании схемы элементов доступны только те профили сети, которые применимы к текущему арендатору. В частности, профили сети доступны в том случае, если в текущем арендаторе есть хотя бы одно резервирование, в котором данному профилю назначена хотя бы одна сеть.

Необходимые условия

- Создайте и настройте параметры сети для NSX извне. См. [Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX](#) и [руководство по администрированию NSX](#).
- Убедитесь в том, что иерархия NSX успешно выполнена в кластере.
Чтобы использовать конфигурации NSX в vRealize Automation, необходимо выполнить сбор данных.
- Создайте профиль внешней сети по требованию. См. раздел [Создание профиля сети](#).
Например, сведения о добавлении сетевого компонента NAT по требованию см. в разделе [Создание профиля сети NAT для сети по требованию](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Откройте новую или существующую схему элементов в холсте проекта с помощью вкладки **Проектирование**.
- Чтобы задать правила NAT для сетевого компонента NAT, необходимо использовать профиль сети NAT «один ко многим». См. раздел [Создание профиля сети NAT с помощью указанной конечной точки управления IP-адресами](#) или [Создание профиля сети NAT с помощью сторонней конечной точки управления IP-адресами](#). Сведения о правилах NAT см. в разделе [Создание и использование правил NAT](#).

Процедура

1. Щелкните **Сеть и безопасность** в разделе «Категории», чтобы отобразить список доступных компонентов сети и безопасности.
2. Перетащите на холст проекта сеть NAT по требованию или компонент маршрутизируемой сети по требованию.
3. В текстовом поле **Идентификатор** введите имя компонента, по которому его можно будет найти на холсте проекта.
4. Выберите советующий профиль сети в раскрывающемся меню **Профиль родительской сети**.
Например, чтобы добавить сетевой компонент NAT, выберите профиль сети NAT, настроенный для поддержки выбранных параметров сети.

Чтобы задать правила NAT в сетевом компоненте NAT, необходимо использовать родительский профиль сети, настроенный для профиля сети NAT «один ко многим».

Следующие параметры сети заполняются с учетом выбранного типа профиля. В профиле сети нужно изменить следующие значения:

- Имя профиля внешней сети
- Тип NAT (сеть NAT по требованию)
- Маска подсети
- Маска подсети диапазона (маршрутизируемая сеть по требованию)
- Маска подсети диапазона (маршрутизируемая сеть по требованию)

- Базовый IP-адрес (маршрутизируемая сеть по требованию)
5. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание компонента.
 6. (дополнительно) Перейдите на вкладку **DNS/WINS**.
 7. (дополнительно) Укажите или примите предлагаемые параметры DNS и WINS для профиля сети.
 - Основной сервер DNS
 - Дополнительный сервер DNS
 - Суффикс DNS
 - Предпочитаемая служба WINS
 - Альтернативная служба WINS

Для существующей сети параметры DNS или WINS изменять нельзя.

8. Откройте вкладку **Диапазоны IP-адресов.**

Отобразится один или несколько диапазонов IP-адресов, указанных в профиле сети. Порядок сортировки и отображение столбцов можно изменить. Для сетей NAT также можно изменять значения диапазонов IP-адресов.

- а) Введите значение начального IP-адреса в текстовом поле **Начало диапазона IP-адресов**.
- б) Введите значение начального IP-адреса в текстовом поле **Начало диапазона IP-адресов**.

9. Если используется сеть NAT на основе профиля сети NAT «один ко многим», которая использует диапазоны статических IP-адресов, можно перейти на вкладку **Правила NAT для добавления правил, разрешающих внешним IP-адресам доступ к компонентам внутренней сети NAT.**

Для сетей NAT типа «один ко многим» можно определить правила NAT, которые можно настроить при добавлении компонента сети NAT в схему элементов и изменить при изменении сети NAT в развертывании.

Доступные для выбора варианты зависят от vSphere характеристик компьютера или компонентов NSX подсистемы балансировки нагрузки, для которых настроена связь с сетевым компонентом NAT.

- **Имя** — укажите уникальное имя правила.
- **Компонент** — выберите в списке компьютер vSphere или компонент подсистемы балансировки нагрузки, для которого настроена связь с сетью NAT.

Правила NAT поддерживаются только для компьютеров, не входящих в кластеры. Если указано, что размер кластера больше 1, ни один из компонентов не будет отображаться, так как такая конфигурация не поддерживается.

- **Порт источника** — выберите ЛЮБОЙ вариант, укажите допустимый порт или диапазон портов либо укажите допустимую привязку свойства.
- **Порт назначения** — выберите ЛЮБОЙ вариант, укажите допустимый порт или диапазон портов либо укажите допустимую привязку свойства.

- **Протокол** — укажите любой допустимый протокол, поддерживаемый NSX, или выберите TCP UDP либо ЛЮБОЙ параметр.
- **Описание** — укажите краткое описание функций правила NAT.

10. Чтобы сохранить схему элементов в состоянии черновика или продолжить настройку схемы элементов, щелкните **Готово**.

Следующие шаги

В процессе настройки параметров сети можно добавить дополнительные компоненты сети и выбрать параметры на вкладке **Сеть** компонента компьютера vSphere на холсте проекта.

Использование компонентов подсистемы балансировки нагрузки на холсте проекта

Чтобы настроить параметры компонентов компьютера vSphere в схеме элементов, на холст проекта можно добавить один или несколько компонентов подсистемы балансировки нагрузки NSX по требованию.

Настройки компонентов сети и безопасности, добавляемые на холст проекта, зависят от конфигурации NSX и требуют запуска сбора данных иерархии NSX для кластеров vSphere. Компоненты сети и безопасности уникальны для NSX, и их можно использовать только с компонентами компьютеров vSphere. Дополнительные сведения о настройке NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

К пулам подсистем балансировки нагрузки и параметрам сети виртуальных IP-адресов в схеме элементов применяются следующие правила.

- При использовании профиля сети пула NAT профиль сети виртуальных IP-адресов может быть частью профиля сети NAT.
- При использовании маршрутизируемого профиля сети пула профиль сети виртуальных IP-адресов может быть только в такой же маршрутизируемой сети.
- При использовании внешнего профиля сети пула профиль сети виртуальных IP-адресов может быть только таким же профилем внешней сети.

Для каждого из компонентов «Подсистема балансировки нагрузки» могут использоваться несколько виртуальных серверов, которые также называются службами подсистемы балансировки нагрузки. На каждом из виртуальных серверов в компоненте «Подсистема балансировки нагрузки» может использоваться один порт и протокол. Например, можно применить балансировку нагрузки к службе HTTP или службе HTTPS. Подсистема балансировки нагрузки может применять балансировку к нескольким службам.

NSX Edge — это сетевое устройство, в котором содержатся виртуальные серверы подсистемы балансировки нагрузки. Поскольку в одной схеме элементов может быть больше одного компонента подсистемы балансировки нагрузки, при подготовке развертывания виртуальные серверы, определенные для каждого компонента подсистемы балансировки нагрузки, содержатся в одном устройстве NSX Edge.

Если схема элементов содержит одну или несколько подсистем балансировки нагрузки и для этой схемы включена изоляция приложений, виртуальные IP-адреса подсистемы балансировки нагрузки будут добавлены в группу безопасности изоляции приложений как набор IP-адресов. Если в схемах элементов содержится группа безопасности по требованию, связанная с уровнем компьютеров, который также связан с подсистемой балансировки нагрузки, то группа безопасности по требованию будет включать в себя уровень компьютеров и набор IP-адресов с виртуальными IP-адресами подсистемы балансировки нагрузки.

Можно перенастроить параметры подсистемы балансировки нагрузки в существующем развертывании, чтобы добавить, изменить или удалить виртуальные серверы. Дополнительные сведения см. в разделе [Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки в развертывании](#).

Для получения подробной информации о работе с компонентами подсистемы балансировки нагрузки после обновления или переноса см. [Факторы, которые необходимо учитывать при работе с обновленными или перенесенными компонентами подсистемы балансировки нагрузки](#).

Факторы, которые необходимо учитывать при работе с обновленными или перенесенными компонентами подсистемы балансировки нагрузки

При работе с компонентами подсистемы балансировки нагрузки NSX в целевом выпуске vRealize Automation важно понять следующие факторы и действовать соответствующим образом.

Данная информация относится к компонентам подсистемы балансировки нагрузки NSX, которые были обновлены или перенесены в этот выпуск vRealize Automation.

- До и после обновления или переноса в этот выпуск необходимо запустить сбор данных по инвентаризации сети и системы безопасности NSX, чтобы предотвратить проблемы при выполнении действия «Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки». Это не касается действия «Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки» для новых развертываний.
 - [Запуск сбора данных по иерархии сети и системы безопасности NSX перед обновлением](#)
 - [Запуск сбора данных по иерархии сети и системы безопасности NSX после обновления](#)
 - [Запуск сбора данных по иерархии сети и системы безопасности NSX перед переносом](#)
 - [Запуск сбора данных по иерархии сети и системы безопасности NSX после переноса](#)
- По состоянию на момент выхода vRealize Automation 7.3 подсистему балансировки нагрузки можно перенастраивать. Требуется право «Перенастройка (подсистема балансировки нагрузки)» для каталога. Дополнительные сведения см. в статье [Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки в развертывании](#).
- В случае развертываний, которые были обновлены или перенесены из vRealize Automation 7.x в этот выпуск vRealize Automation, перенастройка выполняется только для развертываний, содержащих одну подсистему балансировки нагрузки.
- Операция «Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки» не поддерживается для развертываний, которые были обновлены или перенесены из vRealize Automation 6.2.x в этот выпуск vRealize Automation.

Добавление компонента «Подсистема балансировки нагрузки по требованию»

Можно перетащить компонент подсистемы балансировки нагрузки NSX по требованию на холст проекта и настроить его параметры для использования с компонентами компьютеров vSphere и компонентами контейнеров в схеме элементов.

Дополнительные сведения о создании профилей приложений NSX с целью определить поведение конкретного типа сетевого трафика см. в *руководстве по администрированию NSX* для вашего выпуска по адресу https://www.vmware.com/support/pubs/nsx_pubs.html.

Процедура

1. Определение параметров участника подсистемы балансировки нагрузки

Можно определить компонент подсистемы балансировки нагрузки NSX по требованию, чтобы распределить обработку задач между подготовленными компьютерами участников или компьютерами контейнеров vSphere в сети.

2. Определение общих параметров виртуального сервера

Можно определить один протокол и порт виртуального сервера для подсистемы балансировки нагрузки или можно добавить дополнительные виртуальные серверы, чтобы настроить дополнительные компоненты подсистемы балансировки нагрузки NSX.

3. Определение параметров распределения виртуального сервера

Выбрав пункт **Индивидуальная настройка** на вкладке **Общие**, можно указать сведения об участниках пула — например, порт, через который участникам поступает трафик, тип протокола, который подсистема балансировки NSX может использовать для обращения к этому порту, алгоритм, используемый для балансировки нагрузки, а также параметры сохранения устойчивости.

4. Определение параметров проверки работоспособности виртуального сервера

Выбрав пункт **Индивидуальная настройка** на вкладке **Общие**, можно указать, должна ли подсистема балансировки нагрузки NSX проверять работоспособность участников пула на виртуальном сервере и как это следует делать.

5. Определение дополнительных параметров виртуального сервера

Выбрав пункт **Индивидуальная настройка** на вкладке **Общие**, можно настроить компонент подсистемы балансировки нагрузки NSX и указать такие параметры, как количество одновременных подключений, которые может распознать один участник пула, и максимальное количество одновременных подключений, которые может обработать виртуальный сервер.

6. Определение параметров ведения журнала подсистемы балансировки нагрузки

Можно определить типы действий по ведению журнала подсистемы балансировки нагрузки, которые записываются в ее журналах.

Определение параметров участника подсистемы балансировки нагрузки

Можно определить компонент подсистемы балансировки нагрузки NSX по требованию, чтобы распределить обработку задач между подготовленными компьютерами участников или компьютерами контейнеров vSphere в сети.

При добавлении компонента подсистемы балансировки нагрузки в схему элементов на холсте проекта, можно выбрать индивидуальный вариант или вариант по умолчанию при создании или изменении определений виртуального сервера в компоненте подсистемы балансировки нагрузки. Вариант по умолчанию позволяет выбрать протокол, порт и описание виртуального сервера и использовать значения по умолчанию для всех остальных параметров. Вариант индивидуальной настройки позволяет определить дополнительные уровни детализации.

Если подсистема балансировки нагрузки подготовлена с помощью внешней сети, виртуальный IP-адрес (заданный с помощью параметра **Сеть виртуальных IP-адресов**) и пул участников (заданный с помощью параметра **Сеть участников**) должны находиться в одной существующей сети. Если виртуальный IP-адрес и пул не находятся в одной внешней сети, в ходе подготовки возникнет ошибка.

Необходимые условия

- Создайте и настройте параметры подсистемы балансировки нагрузки для NSX. См. [Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX](#) и *руководство по администрированию NSX*.
- Убедитесь в том, что иерархия NSX успешно выполнена в кластере.
Чтобы использовать конфигурации NSX в vRealize Automation, необходимо выполнить сбор данных.
- Создайте профиль сети. См. раздел [Создание профиля сети](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Откройте новую или существующую схему элементов в холсте проекта с помощью вкладки **Проектирование**.
- Убедитесь, что как минимум один компонент компьютера vSphere или компонент контейнера существует в схеме элементов.

Процедура

1. Щелкните **Сеть и безопасность** в разделе «Категории», чтобы отобразить список доступных компонентов сети и безопасности.
2. Перетащите на холст проекта компонент **Подсистема балансировки нагрузки по требованию**.
3. В текстовом поле **Идентификатор** введите имя компонента, по которому его можно будет найти на холсте проекта.
4. Выберите имя компонента компьютера vSphere или компонента контейнера из раскрывающегося меню **Участник**.

Это список содержит только компоненты компьютера vSphere и компоненты контейнера в активной схеме элементов.

5. В раскрывающемся меню **Сеть участников** выберите сетевой адаптер для балансировки нагрузки.
Список содержит сетевые адаптеры, которые определены для выбранного участника-компьютера vSphere.

6. Выберите доступную сеть виртуальных IP-адресов в раскрывающемся меню **Сеть виртуальных IP-адресов**. Например, выберите доступную внешнюю сеть или сеть NAT.

В схеме элементов может быть несколько подсистем балансировки нагрузки NSX и компонентов сети по требованию NSX, но все они должны быть связаны с одной сетью виртуальных IP-адресов.

7. (дополнительно) В текстовом поле **IP-адрес** укажите допустимый IP-адрес для сетевого адаптера.

По умолчанию это статический IP-адрес, который связан с сетью виртуальных VIP-адресов. Однако можно указать другой IP-адрес или диапазон IP-адресов. По умолчанию следующий доступный IP-адрес выделяется из связанной сети виртуальных IP-адресов.

Оставьте поле IP-адреса пустым, чтобы во время подготовки такой адрес мог быть выделен из связанной сети виртуальных IP-адресов.

IP-адрес можно указать только в том случае, если виртуальный IP-адрес создан в сети NAT.

8. Чтобы создать определение виртуального сервера, нажмите кнопку **Создать** и ознакомьтесь с разделом [Определение общих параметров виртуального сервера](#).

Для каждого компонента подсистемы балансировки нагрузки требуется хотя бы один виртуальный сервер.

Чтобы указать варианты ведения журнала, см. раздел [Определение параметров ведения журнала подсистемы балансировки нагрузки](#).

Определение общих параметров виртуального сервера

Можно определить один протокол и порт виртуального сервера для подсистемы балансировки нагрузки или можно добавить дополнительные виртуальные серверы, чтобы настроить дополнительные компоненты подсистемы балансировки нагрузки NSX.

Например, можно настроить компонент подсистемы балансировки нагрузки, чтобы определить такие параметры, как протокол и порт проверки работоспособности, алгоритм, сохранение устойчивости и прозрачность.

Необходимые условия

[Определение параметров участника подсистемы балансировки нагрузки](#).

Процедура

1. Откройте вкладку **Общие** на странице **Новый виртуальный сервер**.
2. Выберите протокол сетевого трафика, который следует использовать для балансировки нагрузки виртуального сервера, в раскрывающемся меню **Протокол**.

Варианты протокола: HTTP, HTTPS, TCP и UDP.

3. В текстовом поле **Порт** введите значение порта.

Выбранный протокол определяет порт по умолчанию.

Протокол	Порт по умолчанию
HTTP	80
HTTPS	443
TCP	8080
UDP	нет по умолчанию

Для протоколов HTTP, HTTPS и TCP можно задать общий порт с UDP. Например, если служба 1 использует TCP, HTTP или HTTPS на порте 80, служба 2 может использовать UDP на том же порте. Если служба 1 использует UDP на порте 80, служба 2 не может использовать UDP на том же порте.

4. (дополнительно) Введите описание компонента виртуального сервера.

5. Выберите один из вариантов в меню **Параметры**.

■ **Использовать значение по умолчанию для всех других параметров**

Примите все другие параметры по умолчанию. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы завершить определение компонента подсистемы балансировки нагрузки и продолжить работу в схеме элементов.

Щелкнув пункт **Индивидуальная настройка**, можно отобразить значения по умолчанию и изучить дополнительные параметры на вкладке. Если значения параметров по умолчанию имеют подходят, щелкните **Использовать значение по умолчанию для всех других параметров** на вкладке **Общие**.

■ **Индивидуальная настройка**

Настройте компонент подсистемы балансировки нагрузки с дополнительными параметрами, например, чтобы определить другой протокол для отслеживания работоспособности или другой порт для отслеживания трафика участников.

Появятся дополнительные вкладки, которые позволят вам добавить индивидуальные параметры.

После выбора пункта **Использовать значение по умолчанию для всех других параметров** и нажатия кнопка **ОК**, вы закончили и можете продолжать определять или изменять схему элементов на холсте проекта. Если выбран пункт **Индивидуальная настройка**, продолжайте выполнять действия до данного этапа.

6. Щелкните вкладку **Распределение** и перейдите к разделу [Определение параметров распределения виртуального сервера](#), чтобы продолжить определение виртуального сервера в компоненте подсистемы балансировки нагрузки NSX.

Определение параметров распределения виртуального сервера

Выбрав пункт **Индивидуальная настройка** на вкладке **Общие**, можно указать сведения об участниках пула — например, порт, через который участникам поступает трафик, тип протокола, который подсистема балансировки NSX может использовать для обращения к этому порту, алгоритм, используемый для балансировки нагрузки, а также параметры сохранения устойчивости.

Пул представляет собой кластер компьютеров с балансировкой нагрузки. Участник пула — это отдельный компьютер в данном кластере.

Параметры протокола и порта участника по умолчанию соответствуют параметрам протокола и порта на странице **Общие**.

Пул компьютеров-участников отображается в значении параметра **Участник** в пользовательском интерфейсе компонента подсистемы балансировки нагрузки схемы элементов. Запись **Участник** указывает пул или кластер компьютеров.

Необходимые условия

Определение общих параметров виртуального сервера.

Процедура

1. (дополнительно) Параметр **Протокол участника** соответствует протоколу, определенному на вкладке **Общие**. Этот параметр определяет, как участник пула должен получать сетевой трафик.
2. (дополнительно) Введите номер порта в текстовом поле **Порт участника**, чтобы указать порт, по которому участник пула должен получать сетевой трафик.

Например, если входящий запрос на виртуальный IP-адрес (VIP) подсистемы балансировки нагрузки приходит на порт 80, возможно, понадобится направить этот запрос на другой порт (например, порт 8080) для участников пула.

3. (дополнительно) Выберите алгоритм метода балансировки для этого пула.

Варианты алгоритма и его параметры для вариантов, которым они требуются, описаны в таблице ниже.

Параметр	Описание и параметры алгоритма
ROUND_ROBIN	<p>Каждый сервер используется по очереди в соответствии назначенным ему с весом. Если подсистема балансировки нагрузки была создана в vRealize Automation, у всех участников одинаковый вес.</p> <p>Это самый уравновешенный и самый справедливый алгоритм, в котором время обработки сервера остается равно распределенным.</p> <p>Параметры алгоритма деактивированы для этого варианта.</p>
IP-HASH	<p>Выбирает сервер на основании хэша исходного IP-адреса и общего веса всех работающих серверов.</p> <p>Параметры алгоритма деактивированы для этого варианта.</p>
LEASTCONN	<p>Распределяет запросы клиентов по нескольким серверам на основании количества подключений к серверу, которые уже существуют.</p> <p>Новые подключения отправляются на сервер, к которому меньше всего подключений.</p> <p>Параметры алгоритма деактивированы для этого варианта.</p>

Параметр	Описание и параметры алгоритма
URI	<p>Левая часть URI (перед знаком вопроса) хэшируется и делится на общий вес работающих серверов.</p> <p>Результат этого действия определяет, какой сервер получает запрос. Благодаря этому URI всегда направляется к одному и тому же серверу, пока количество работающих серверов остается неизменным.</p> <p>Этот параметр алгоритма URI имеет два компонента: <code>uriLength=<len></code> и <code>uriDepth=<dep></code>. Введите параметры длины и глубины в отдельных строках в текстовом поле Параметры алгоритма.</p> <p>Параметры длины и глубины должны быть положительными целыми числами. Эти компоненты могут выполнять балансировку серверов, основываясь только на первой части URI.</p> <p>Параметр длины указывает, что алгоритм должен принимать во внимание только определенные символы в начале URI для вычисления хэша. Диапазон параметра длины должен составлять $1 \leq \text{len} < 256$.</p> <p>Параметр глубины определяет максимальную глубину каталога, который следует использовать для вычисления хэша. С каждой косой чертой в запросе добавляется один уровень. Диапазон параметра глубины должен составлять $1 \leq \text{len} < 10$.</p> <p>Если определены оба параметра, проверка прекращается, когда один из параметров достигается.</p>
HTTPHEADER	<p>Имя заголовка HTTP проверяется в каждом запросе HTTP.</p> <p>В имени заголовка в круглых скобках не учитывается регистр, что похоже на функцию ACL <code>'hdr()'</code>.</p> <p>Параметр алгоритма HTTPHEADER имеет один компонент <code>headerName=<name></code>. Например, можно использовать host как параметр алгоритма HTTPHEADER.</p> <p>Если заголовок отсутствует или не содержит никакого значения, применяется алгоритм циклического перебора.</p>
URL-адрес	<p>Поиск параметра URL-адреса, указанного в аргументе, выполняется в строке запроса для каждого запроса HTTP GET.</p> <p>Этот параметр алгоритма URL-адреса имеет один компонент <code>urlParam=<url></code>.</p> <p>Если за параметром следует знак равенства (=) и значение, это значение хэшируется и делится на общий вес работающих серверов. Результат этого действия определяет, какой сервер получает запрос. Этот процесс используется для отслеживания идентификаторов пользователей в запросах, благодаря чему один и тот же ИД пользователя всегда отправляется на один и тот же сервер, пока количество работающих серверов остается неизменным.</p> <p>Если значение или параметр не найдены, применяется алгоритм циклического перебора.</p>

4. (дополнительно) Выберите метод сохранения устойчивости для этого пула.

Устойчивость отслеживает и сохраняет такие данные сеанса, как конкретный участник пула, который обслужил запрос клиента. Благодаря сохранению устойчивости запросы клиента направляются к одному и тому же участнику пула во время существования сеанса или в течение последующих сеансов.

Протокол	Поддерживаемый метод сохранения устойчивости
HTTP	Нет, файлы cookie, исходный IP-адрес
HTTPS	Нет, IP-адрес источника и идентификатор сеанса SSL

Протокол	Поддерживаемый метод сохранения устойчивости
TCP	Нет, исходный IP-адрес, MSRDP
UDP	Нет, исходный IP-адрес

- Выберите **файлы Cookie**, чтобы вставить уникальный файл cookie для определения сеанса при первом входе клиента на сайт. Для сохранения подключения к соответствующему серверу в последующих запросах на этот файл cookie имеется ссылка.
- Выберите **Исходный IP-адрес**, чтобы отслеживать сеансы на основании исходных IP-адресов. Когда клиент запрашивает подключение к виртуальному серверу, поддерживающему сохранение сходства адресов источника, подсистема балансировки нагрузки проверяет, подключался ли этот клиент ранее, и, если подключался, перенаправляет клиента к тому же участнику пула.
- Выберите **идентификатор сеанса SSL**, а затем «Сквозной режим SSL» в качестве шаблона трафика HTTPS.
 - Сквозной режим SSL — Клиент -> HTTPS -> LB (сквозной режим SSL) -> HTTPS -> сервер
 - Клиент — HTTP-> LB -> HTTP -> серверы

Примечание vRealize Automation в настоящее время поддерживает только сквозной режим SSL. Метод «Сквозной режим SSL» используется вне зависимости от вашего выбора.

- Выберите **MSRDP**, чтобы поддерживать непрерывные сеансы между клиентами Windows и серверами, на которых запущена служба протокола удаленного рабочего стола Майкрософт (RDP). Рекомендованный сценарий для включения сохранения устойчивости MSRDP включает в себя создание пула балансировки нагрузки, состоящего из участников, работающих под управлением поддерживаемого сервера Windows Server, в котором все участники принадлежат кластеру Windows и принимают участие в каталоге сеанса Windows.
 - Выберите **Нет**, чтобы указать, что действия сеанса не сохраняются для последующего использования.
- 5.** При использовании параметра сохранения устойчивости файлов cookie введите имя файла cookie.

6. (дополнительно) Выберите режим, при котором файл cookie вставляется из раскрывающегося меню **Режим**.

Параметр	Описание
Вставка	NSX Edge отправляет файл cookie. Если сервер отправляет один файл cookie или несколько, клиент получает дополнительный файл cookie (файлы cookie сервера + файл cookie NSX Edge). Если сервер не отправляет файл cookie, клиент получает файл cookie NSX Edge.
Префикс	Сервер отправляет файл cookie. Используйте этот параметр, если ваш клиент поддерживает только один файл cookie. Если у вас закрытое приложение, использующее закрытый клиент, который поддерживает только один файл cookie, веб-сервер отправляет файл cookie, но NSXEdge вставляет (как префикс) свою информацию cookie в значение файла cookie сервера
Сеанс приложения	Сервер не отправляет файл cookie. Вместо этого он отправляет сведения о сеансе пользователя в виде URL-адреса. Например, <code>http://mysite.com/admin/UpdateUserServlet;jsessionid=X000X0XXX0XXXX</code> , где <code>jsessionid</code> — это сведения о сеансе пользователя, которые используются для устойчивости.

7. (дополнительно) Введите срок окончания действия сохранения для файлов cookie в секундах.

Например, для балансировки нагрузки L7 с исходным IP-адресом TCP срок действия механизма устойчивости истекает, если в указанный срок не создается ни одного нового подключения TCP, даже если существующие подключения все еще активны.

8. (дополнительно) Щелкните вкладку **Проверка работоспособности** и перейдите к разделу [Определение параметров проверки работоспособности виртуального сервера](#), чтобы продолжить определение виртуального сервера в компоненте подсистемы балансировки нагрузки NSX.

Определение параметров проверки работоспособности виртуального сервера

Выбрав пункт **Индивидуальная настройка** на вкладке **Общие**, можно указать, должна ли подсистема балансировки нагрузки NSX проверять работоспособность участников пула на виртуальном сервере и как это следует делать.

Параметры протокола и порта проверки работоспособности по умолчанию соответствуют параметрам протокола и порта на вкладке **Общие**.

Дополнительные сведения см. в разделе *Создание контроля за службой* в документации по продукту NSX по адресу https://www.vmware.com/support/pubs/nsx_pubs.html. Обратите внимание, что в документации NSX участники виртуального сервера называются участниками пула.

Необходимые условия

[Определение общих параметров виртуального сервера.](#)

Процедура

1. (дополнительно) Выберите протокол проверки работоспособности в раскрывающемся меню **Протокол проверки работоспособности**, чтобы указать, как осуществляется доступ к участнику пула, когда подсистема балансировки нагрузки прослушивает, чтобы определить работоспособность участника пула.

Варианты протокола: **HTTP, HTTPS, TCP, ICMP, UDP** и **Нет**.

Можно также принять протокол по умолчанию, указанный на вкладке "Общие".

2. (дополнительно) В поле **Порт проверки работоспособности** укажите номер порта, который прослушивает подсистема балансировки нагрузки для слежения за работоспособностью участника виртуального сервера или участника пула.

Обратите внимание, что в документации NSX участники виртуального сервера называются участниками пула.

Для протоколов HTTP, HTTPS и TCP можно задать общий порт с UDP. Например, если служба 1 использует TCP, HTTP или HTTPS на порте 80, служба 2 может использовать UDP на том же порте. Если служба 1 использует UDP на порте 80, служба 2 не может использовать UDP на том же порте.

3. Введите **Интервал** в секундах, по истечении которого сервер должен проверяться.
4. Введите максимальное **Время ожидания** в секундах, в течение которого должен быть получен ответ от сервера.
5. Введите **Макс. число попыток**, указывающее, сколько раз сервер должен проверяться, прежде чем он будет объявлен отключенным.
6. Укажите дополнительные параметры проверки работоспособности в соответствии с выбранным **протоколом проверки работоспособности**.
 - а) Укажите **Метод**, который следует использовать для определения состояния сервера. Возможные параметры — GET, OPTIONS и POST.
 - б) Укажите **URL-адрес**, который следует использовать в запросе на определение состояния сервера. Это URL-адрес, который используется в параметрах методов GET и POST (по умолчанию — «/»).
 - в) В поле **Отправить** укажите строку, которая отправляется серверу после установления соединения. В поле **Отправить** укажите строку, которая отправляется серверу после установления соединения.
 - г) В поле **Получить** укажите строку, получение которой ожидается от сервера.

Сервер будет считаться работающим, только если полученная от него строка соответствует заданной.

Строка может являться заголовком либо находиться в тексте ответа.

7. Щелкните вкладку **Дополнительные** и перейдите к разделу [Определение дополнительных параметров виртуального сервера](#), чтобы продолжить определение виртуального сервера в компоненте подсистемы балансировки нагрузки NSX.

Чтобы указать варианты ведения журнала, см. раздел [Определение параметров ведения журнала подсистемы балансировки нагрузки](#).

Определение дополнительных параметров виртуального сервера

Выбрав пункт **Индивидуальная настройка** на вкладке **Общие**, можно настроить компонент подсистемы балансировки нагрузки NSX и указать такие параметры, как количество одновременных подключений, которые может распознать один участник пула, и максимальное количество одновременных подключений, которые может обработать виртуальный сервер.

Необходимые условия

[Определение общих параметров виртуального сервера.](#)

Процедура

1. Введите значение в текстовое поле **Ограничение подключений**, чтобы указать максимальное количество одновременных подключений в NSX, которые может обработать виртуальный сервер.

Этот параметр учитывает количество подключений всех участников.

Введите значение 0, чтобы указать отсутствие ограничения.
2. Введите значение в текстовое поле **Максимальная скорость подключений**, чтобы указать максимальное количество входящих запросов на подключение в NSX, которое может быть принято в секунду.

Этот параметр учитывает количество подключений всех участников.

Введите значение 0, чтобы указать отсутствие ограничения.
3. (дополнительно) Установите флажок **Включить ускорение**, чтобы указать, что каждый виртуальный IP-адрес (VIP) использует более быструю подсистему балансировки нагрузки L4, а не подсистему L7.
4. (дополнительно) Установите флажок **Прозрачные**, чтобы разрешить участникам пула подсистемы балансировки нагрузки просматривать IP-адреса компьютеров, которые вызывают подсистему балансировки нагрузки.

Если этот пункт не выбран, участники пула подсистемы балансировки нагрузки видят исходный IP-адрес трафика как внутренний IP-адрес подсистемы балансировки нагрузки.
5. Введите значение в текстовое поле **Максимальное количество подключений**, чтобы задать максимальное количество одновременных подключений, которые может распознать один участник пула.

Если количество входящих запросов превышает это значение, запросы ставятся в очередь, а затем обрабатываются в том порядке, в котором они были получены, по мере освобождения подключений.

Введите значение 0, чтобы указать отсутствие максимального значения.

6. Введите значение в текстовое поле **Минимальное количество подключений**, чтобы задать минимальное количество одновременных подключений, которые один участник пула всегда должен принимать.

Введите значение 0, чтобы указать отсутствие минимального значения.

7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы завершить определение виртуального сервера.
8. Чтобы задать параметры ведения журнала, см. [Определение параметров ведения журнала подсистемы балансировки нагрузки](#). Если это не требуется, нажмите кнопку **Сохранить** или **Готово**

Определение параметров ведения журнала подсистемы балансировки нагрузки

Можно определить типы действий по ведению журнала подсистемы балансировки нагрузки, которые записываются в ее журналах.

После или во время определения компонента подсистемы балансировки нагрузки можно указать уровень ведения журнала для сбора журналов о трафике этой подсистемы. Уровни ведения журнала, определяемые для любого компонента подсистемы балансировки нагрузки в схеме элементов, применяются ко всем указанным в ней подсистемам балансировки нагрузки.

Предусмотрены следующие уровни ведения журнала: отладка, информация, предупреждение, ошибка и критическая ошибка. На уровнях «Отладка» и «Информация» в журнал записываются запросы пользователей, а на уровнях «Ошибка» и «Критическая ошибка» — нет.

Дополнительные сведения о ведении журнала подсистемы балансировки нагрузки NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

Необходимые условия

[Определение параметров участника подсистемы балансировки нагрузки.](#)

Процедура

1. Выберите вкладку **Глобальный** в компоненте подсистемы балансировки нагрузки на холсте проекта.
2. Выберите один или несколько параметров ведения журнала в раскрывающемся меню **Уровень ведения журнала**.

Выберите уровень ведения протокола для сохранения журналов регистрации трафика подсистемы балансировки нагрузки. Данный параметр применяется ко всем компонентам подсистемы балансировки нагрузки NSX в данной схеме элементов.

Параметры ведения журнала определяются в веб-клиенте vSphere.


- Нет
- Информация
- Авария
- Оповещение
- Критическая ошибка
- Ошибка

- Предупреждение
- Уведомление
- Отладка

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Просмотреть и загрузить журналы можно в веб-клиенте vSphere, используя меню **Действия** для NSX Edge, как описано в разделе *Загрузка журналов для службы технической поддержки в NSX Edge* в документации по продукту NSX по адресу https://www.vmware.com/support/pubs/nsx_pubs.html.



Использование компонентов безопасности на холсте проекта

Компоненты безопасности NSX можно добавить на холст проекта, чтобы сделать их настроенные параметры доступными для одного или нескольких компонентов компьютера vSphere в схеме элементов.

В приложении NSX группы безопасности, теги и политики настраиваются за пределами vRealize Automation.

Настройки компонентов сети и безопасности, добавляемые на холст проекта, зависят от конфигурации NSX и требуют запуска сбора данных иерархии NSX для кластеров vSphere. Компоненты сети и безопасности уникальны для NSX, и их можно использовать только с компонентами компьютеров vSphere. Дополнительные сведения о настройке NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

В схемы элементов можно добавить элементы управления безопасности, настроив группы безопасности, теги и политики для вычислительного ресурса vSphere в NSX. После сбора данных конфигурации безопасности можно выбрать в vRealize Automation.

Группа безопасности

Группа безопасности представляет собой совокупность ресурсов или группировки объектов из иерархии vSphere, отображаемой на наборе политик безопасности, например распространяемые правила брандмауэра и сторонние службы обеспечения безопасности, такие как антивирусы и системы обнаружения вторжений. С помощью групп можно создавать пользовательские контейнеры, которым можно назначать ресурсы, такие как виртуальные машины и сетевые адаптеры, для защиты с помощью распределенного брандмауэра. После определения группы ее можно добавить в качестве источника или места назначения в правило брандмауэра для защиты.

В дополнение к группам безопасности, указанным в резервировании, в схему элементов можно добавить имеющиеся группы безопасности NSX или группы безопасности по требованию.

Можно создать одну или несколько групп безопасности по требованию. Для группы безопасности можно выбрать и настроить одну или несколько политик безопасности.

Группы безопасности настраиваются в исходном ресурсе. Сведения об управлении группами безопасности для различных типов ресурсов см. в документации NSX.

Если схема элементов содержит одну или несколько подсистем балансировки нагрузки и для этой схемы включена изоляция приложений, виртуальные IP-адреса подсистемы балансировки нагрузки будут добавлены в группу безопасности изоляции приложений как набор IP-адресов. Если в схемах элементов содержится группа безопасности по требованию, связанная с уровнем компьютеров, который также связан с подсистемой балансировки нагрузки, то группа безопасности по требованию будет включать в себя уровень компьютеров и набор IP-адресов с виртуальными IP-адресами подсистемы балансировки нагрузки.

Тег безопасности

Тег безопасности является объектом или записью классификации, который можно использовать в качестве механизма группирования. Вы определяете критерии, которым должен отвечать объект, который будет добавлен в создаваемую группу безопасности. Таким образом, вы можете включить компьютеры, определив критерии фильтрации с помощью ряда параметров, которые поддерживаются, чтобы соответствовать критериям. Например, можно добавить все компьютеры с определенными тегами безопасности в группу безопасности.

Тег безопасности можно добавить на холст проекта.

Политика безопасности

Политика безопасности представляет собой набор служб для диагностики конечных точек, брандмауэра и сети, которые можно применить к группе безопасности. В виртуальную машину vSphere можно добавить политику безопасности с помощью группы безопасности по требованию в схеме элементов. Нельзя добавить политику безопасности непосредственно в резервирование. После сбора данных политики безопасности, определенных в NSX для вычислительного ресурса, можно выбрать на схеме элементов.

Изоляция приложений

При включенной изоляции приложений будет создана отдельная политика безопасности. При изоляции приложений используется логический брандмауэр для блокирования всего входящего и исходящего трафика приложений в схеме элементов. Компьютеры компонентов, которые подготавливаются с использованием схем элементов, содержащих политику изоляции приложений, могут обмениваться данными друг с другом, но не могут подключаться к компьютерам за пределами брандмауэра, если другие группы безопасности не будут добавлены в схему элементов с политиками безопасности, которые разрешают доступ.

Управление доступом к объектам безопасности из арендаторов

Можно настроить доступность объектов безопасности NSX в vRealize Automation для нескольких арендаторов.

При создании объекта безопасности NSX в vRealize Automation для него по умолчанию задается либо глобальная доступность (доступность во всех арендаторах, для которых создано резервирование связанной конечной точки), либо статус «Скрыт» (для всех пользователей, кроме администратора).

Доступность объектов безопасности в различных арендаторах зависит также от того, имеется ли у связанной конечной точки резервирование или политика резервирования в арендаторе.

NSX не разделяет группы безопасности по арендаторам. Тем не менее доступность групп безопасности в vRealize Automation можно контролировать с помощью настраиваемого свойства `VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects`.

По умолчанию новые объекты безопасности доступны во всех арендаторах для связанных конечных точек NSX, в которых у вас есть резервирование. Если в выбранном арендаторе нет резервирований для данной конечной точки, объекты безопасности недоступны в выбранном арендаторе.

Если настраиваемое свойство `VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects` не установлено на конечных точках NSX, новые объекты безопасности по умолчанию доступны во всех арендаторах. Объекты безопасности, которые существовали до перехода на эту версию vRealize Automation, доступны во всех арендаторах независимо от настраиваемого свойства.

Примечание При обновлении до версии vRealize Automation группы безопасности из предыдущей версии становятся доступны во всех арендаторах по умолчанию. Существующие группы безопасности и теги безопасности доступны во всех арендаторах, в которых есть резервирование для связанной конечной точки.

Можно по умолчанию скрывать новые группы безопасности. Для этого нужно добавить настраиваемое свойство `VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects` для связанной конечной точки NSX. Этот параметр вступает в силу при следующем сборе данных конечной точки NSX и применяется только к новым объектам безопасности.

Дополнительные сведения о настраиваемом свойстве

`VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects` см. в разделе [Настраиваемые свойства для сетей и систем безопасности](#).

Кроме того, можно изменить доступность существующего объекта безопасности для арендаторов программными средствами. Например, если группа безопасности доступна для всех арендаторов, можно изменить доступность объекта безопасности для арендаторов с помощью параметра идентификатора арендатора связанной конечной точки NSX в REST API vRealize Automation или в vRealize CloudClient. Доступны следующие параметры идентификатора арендатора для конечной точки NSX.

- `"<global>"` — объект безопасности доступен во всех арендаторах. Это параметр по умолчанию, используемый для существующих объектов безопасности после обновления до этой версии, а также для всех создаваемых объектов безопасности.
- `"<unscoped>"` — объект безопасности недоступен ни для одного арендатора. Только системный администратор может получить доступ к такому объекту безопасности. Это идеальный параметр для объектов безопасности, которые планируется назначить определенному арендатору.
- `"tenant_id_name"` — объект безопасности доступен только в одном указанном арендаторе.

Средства REST API vRealize Automation или vRealize CloudClient можно использовать для назначения идентификаторов арендатора (*tenantId*) объектов безопасности, связанных с определенной конечной точкой, конкретному арендатору. Дополнительные сведения см. в разделах <https://code.vmware.com/apis/vrealize-automation> и <https://code.vmware.com/web/dp/explorer-apis>. Сведения о vRealize CloudClient см. в разделе <https://code.vmware.com/web/dp/tool/cloudclient>. Дополнительные сведения см. в разделе vRealize Automation *Руководство по программированию* по адресу <https://docs.vmware.com/ru/vRealize-Automation>.

Добавление компонента существующей группы безопасности

Компонент существующей группы безопасности NSX можно добавить на холст проекта при подготовке, чтобы связать его параметры с одним или несколькими компонентами компьютеров или другими доступными типами компонентов в схеме элементов.

С помощью компонента существующей группы безопасности можно добавить группу безопасности NSX на холст проекта и настроить параметры этой группы, чтобы использовать ее с компонентами компьютеров vSphere и компонентами Программное обеспечение или Все как услуга, которые принадлежат к vSphere.

При создании схемы элементов по умолчанию доступны те группы безопасности, которые применимы к текущему арендатору. В частности группы безопасности доступны в том случае, если в текущем арендаторе есть резервирование для связанной конечной точки. Для получения дополнительной информации об управлении доступом к арендаторам см. раздел [Управление доступом к объектам безопасности из арендаторов](#).

Необходимые условия

- Создайте и настройте группу безопасности в NSX. См. [Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX](#) и [руководство по администрированию NSX](#).
- Убедитесь в том, что иерархия NSX успешно выполнена в кластере.
Чтобы использовать конфигурации NSX в vRealize Automation, необходимо выполнить сбор данных.
- Ознакомьтесь с основными понятиями о компоненте безопасности. См. раздел [Использование компонентов безопасности на холсте проекта](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Откройте новую или существующую схему элементов в холсте проекта с помощью вкладки **Проектирование**.

Процедура

1. Щелкните **Сеть и безопасность** в разделе «Категории», чтобы отобразить список доступных компонентов сети и безопасности.
2. Перетащите на холст проекта компонент **Тег безопасности**.
3. Выберите существующую группу безопасности из раскрывающегося меню **Группа безопасности**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Чтобы сохранить схему элементов в состоянии черновика или продолжить настройку схемы элементов, щелкните **Готово**.

Результаты

В процессе настройки параметров безопасности можно добавить дополнительные компоненты безопасности и выбрать параметры на вкладке **Безопасность** компонента компьютера vSphere на холсте проекта.

Добавление компонента группы безопасности по требованию

Компонент группы безопасности NSX по требованию можно добавить на холст проекта при подготовке, чтобы связать его параметры с одним или несколькими компонентами компьютеров vSphere или другими доступными типами компонентов в схеме элементов.

Для создания группы безопасности по требованию необходимо добавить политики безопасности. Эти политики безопасности могут быть по умолчанию доступны во всех арендаторах или скрыты. Политики доступны только в арендаторах, в которых есть резервирование для связанной конечной точки NSX.

При создании схемы элементов по умолчанию доступны те группы безопасности, которые применимы к текущему арендатору. В частности группы безопасности доступны в том случае, если в текущем арендаторе есть резервирование для связанной конечной точки. Для получения дополнительной информации об управлении доступом к арендаторам см. раздел [Управление доступом к объектам безопасности из арендаторов](#).

Необходимые условия

- Создайте и настройте политику безопасности в NSX. См. *NSXруководство администратора*.
- Убедитесь в том, что иерархия NSX успешно выполнена в кластере.
Чтобы использовать конфигурации NSX в vRealize Automation, необходимо выполнить сбор данных.
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Ознакомьтесь с основными понятиями о компоненте безопасности. См. раздел [Использование компонентов безопасности на холсте проекта](#).
- Откройте новую или существующую схему элементов в холсте проекта с помощью вкладки **Проектирование**.

Процедура

1. Щелкните **Сеть и безопасность** в разделе «Категории», чтобы отобразить список доступных компонентов сети и безопасности.
2. Перетащите на холст проекта компонент **Группа безопасности по требованию**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Для добавления одной или нескольких политик безопасности щелкните значок «Добавить» в области **Политики безопасности** и выберите доступные политики безопасности.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

6. Чтобы сохранить схему элементов в состоянии черновика или продолжить настройку схемы элементов, щелкните **Готово**.

Результаты

В процессе настройки параметров безопасности можно добавить дополнительные компоненты безопасности и выбрать параметры на вкладке **Безопасность** компонента компьютера vSphere на холсте проекта.

Добавление компонента существующего тега безопасности

Компонент тега безопасности NSX можно добавить на холст проекта схемы элементов при подготовке, чтобы связать его параметры с одним или несколькими компонентами компьютеров в схеме элементов.

С помощью компонента тега безопасности можно добавить тег безопасности NSX на холст проекта и настроить параметры этого тега, чтобы использовать его с компонентами компьютера vSphere и компонентами Программное обеспечение, которые принадлежат к vSphere.

При создании схемы элементов по умолчанию доступны те теги безопасности, которые применимы к текущему арендатору. В частности теги безопасности доступны в том случае, если в текущем арендаторе есть резервирование для связанной конечной точки. Для получения дополнительной информации об управлении доступом к арендаторам см. раздел [Управление доступом к объектам безопасности из арендаторов](#).

На холст проекта можно добавить несколько компонентов сети и безопасности.

Необходимые условия

- Создайте и настройте теги безопасности в NSX. См. [Контрольный список для подготовки к настройке сети и системы безопасности NSX](#) и [руководство по администрированию NSX](#).
- Убедитесь в том, что иерархия NSX успешно выполнена в кластере.
Чтобы использовать конфигурации NSX в vRealize Automation, необходимо выполнить сбор данных.
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Откройте новую или существующую схему элементов в холсте проекта с помощью вкладки **Проектирование**.

Процедура

1. Щелкните **Сеть и безопасность** в разделе «Категории», чтобы отобразить список доступных компонентов сети и безопасности.
2. Перетащите на холст проекта компонент **Существующий тег безопасности**.
3. Щелкните в текстовом поле **Тег безопасности** и выберите существующий тег безопасности.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Чтобы сохранить схему элементов в состоянии черновика или продолжить настройку схемы элементов, щелкните **Готово**.

Результаты

В процессе настройки параметров безопасности можно добавить дополнительные компоненты безопасности и выбрать параметры на вкладке **Безопасность** компонента компьютера vSphere на холсте проекта.

Связывание компонентов сети и системы безопасности

Компоненты сети и безопасности можно перетащить на холст проекта, чтобы их параметры стали доступны для настройки конфигурации компонентов компьютера в схеме элементов. После настройки параметров сети и безопасности для компьютера можно дополнительно связать их с настройками компонента подсистемы балансировки нагрузки.

После добавления компонента сети или безопасности NSX на холст проекта и определения доступных параметров можно открыть вкладки сети и безопасности компонента компьютера vSphere на холсте и настроить соответствующие параметры.

Можно перетащить компонент сети NAT по требованию на холст проекта и связать его с компонентом компьютера vSphere или компонентом подсистемы балансировки нагрузки NSX в схеме элементов.

Настройки компонентов сети и безопасности, добавляемые на холст проекта, зависят от конфигурации NSX и требуют запуска сбора данных иерархии NSX для кластеров vSphere. Компоненты сети и безопасности уникальны для NSX, и их можно использовать только с компонентами компьютеров vSphere. Дополнительные сведения о настройке NSX см. в *Руководстве по администрированию NSX*.

Примечание Если схема элементов содержит одну или несколько подсистем балансировки нагрузки и для этой схемы включена изоляция приложений, виртуальные IP-адреса подсистемы балансировки нагрузки будут добавлены в группу безопасности изоляции приложений как набор IP-адресов. Если в схемах элементов содержится группа безопасности по требованию, связанная с уровнем компьютеров, который также связан с подсистемой балансировки нагрузки, то группа безопасности по требованию будет включать в себя уровень компьютеров и набор IP-адресов с виртуальными IP-адресами подсистемы балансировки нагрузки.

Сведения об использовании правил NAT с целью разрешить портам TCP или UDP сопоставлять внешний IP-адрес Edge (порт источника) с частным IP-адресом в компоненте сети NAT (порт назначения) см. в разделе [Создание и использование правил NAT](#).

Настройка схемы элементов для подготовки из файла OVF

Файл OVF можно использовать для определения свойств компьютера vSphere и параметров оборудования, которые обычно определяются на страницах настройки схемы элементов в vRealize Automation или программным путем с помощью интерфейсов REST API vRealize Automation или vRealize CloudClient.

Можно также импортировать параметры из файла OVF, чтобы определить набор значений для профиля компонента образа. В параметризованных схемах элементов используются типы профилей компонентов «Образ» и «Размер».

OVF — это стандарт с открытым исходным кодом для создания пакетов программного обеспечения для виртуальных машин и их распределения.

Подготовка файла OVF аналогична клонированию, за исключением того, что в качестве исходного компьютера используется шаблон OVF, размещенный на сервере или веб-сайте, а не шаблон виртуальной машины, размещенный в vCenter.

Файл OVF обычно используется для описания одной виртуальной машины или виртуального устройства. Он может содержать сведения о формате файла образа виртуального диска и описание виртуального оборудования, которое необходимо эмулировать для запуска ОС или приложения, содержащегося в образе диска. Файл OVA — это пакет виртуального устройства, содержащий файлы, которые используются для описания виртуальной машины, включая файл-дескриптор OVF, манифест и файлы сертификата (необязательно), а также другие связанные файлы.

При определении схемы элементов параметр подготовки `ImportOvfWorkflow` доступен в компоненте компьютера vSphere. Он также доступен при определении набора значений для профиля компонента образа в словаре свойств.

Параметры конфигурации схемы элементов можно добавить в файл OVF для описания следующих типов данных.

- Минимальные требования к выделению ресурсов ЦП, памяти и системы хранения.
- Настраиваемые пользователем свойства.
- Параметры профиля компонента для параметризации схемы элементов.

Файлы OVF и OVA с несколькими компьютерами не поддерживаются.

Несколько важных моментов

- Поддерживаются файлы OVF и пакеты OVA.
- Поддерживается базовая проверка подлинности по имени пользователя и паролю для HTTP-сервера, на котором размещены файлы OVA или OVF. Указанный URL-адрес проверяется в схеме элементов.
- Файлы OVF и OVA не собираются данные из vCenter Server.
- Поддерживаются подписки EBS.
- Настраиваемые свойства можно определить при импорте параметров OVF, настраиваемых пользователем, в схеме элементов.
- Можно добавлять, изменять или удалять параметры, полученные из импорта файла OVF, когда запрашивается подготовка компьютера vSphere.
- Во время перенастройки компьютера можно добавлять, изменять или удалять параметры.

Определение параметров схемы элементов для компонента vSphere с помощью файла OVF

Из файла OVF можно импортировать параметры, чтобы упростить процесс настройки параметров компонента для компьютера vSphere в схеме элементов vRealize Automation.

Данная процедура предполагает, что вы в общих чертах знакомы с процессом создания схемы элементов vRealize Automation.

Необходимые условия


- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Обеспечьте выполнение остальных предварительных требований, описанных в разделе [Настройка схемы элементов компьютера](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Введите имя и описание схемы элементов и нажмите **ОК**.
4. В области «Категории» щелкните **Типы компьютеров** и перетащите компонент **Компьютер vSphere (vCenter)** на холст проекта.
5. Откройте вкладку **Сведения о сборке** и задайте следующие параметры.

- **Тип схемы элементов:** сервер
- **Действие:** создать
- **Рабочий процесс подготовки:** ImportOvfWorkflow

При наличии параметра ImportOvfWorkflow становится доступным параметр **URL-адрес**.



6. Укажите расположение файла OVF.
 - Введите путь к URL-адресу файла OVF в формате `https://сервер/папка/имя.ovf` или `имя.ova`.
 При включении проверки подлинности на сервере, на котором размещен файл OVF, введите учетные данные для проверки подлинности пользователя.
 - Если файл OVF размещен на веб-сайте, и создана конечная точка прокси-сервера для использования при доступе к веб-сайту, выберите **Использовать прокси-сервер** и укажите доступную конечную точку прокси-сервера.

7. Щелкните элемент **Настроить**.

Примечание Если появилось сообщение об ошибке проверки подлинности, значит, на сервере, на котором расположен файл OVF, требуется ввод учетных данных для проверки подлинности. Если такое сообщение появилось, установите флажок **Требуется проверка подлинности**, введите учетные данные (**Имя пользователя** и **Пароль**), которые необходимы для прохождения проверки подлинности на HTTP-сервере, где расположен файл OVF, после чего снова щелкните **Настроить**.

При выборе параметра «Настроить» открывается мастер и отображает все настраиваемые пользователем свойства и значения для импорта из файла OVF в качестве настраиваемых свойств. Если настраиваемые свойства для импорта отсутствуют, панель будет пустой.

- а) Используя данный мастер, либо примите значения по умолчанию, которые будут импортированы, либо измените эти значения для схемы элементов перед началом импорта.
- б) Нажмите кнопку **ОК**, чтобы импортировать свойства и значения.

Все настраиваемые пользователем свойства в шаблоне OVF импортируются в схему элементов как редактируемые настраиваемые свойства vRealize Automation, начиная со свойства `VMware.Ovf`, в то время как другие свойства импортируются как скрытые свойства, не предназначенные для редактирования после импорта.

8. Откройте вкладку **Ресурсы компьютера**, чтобы отобразить результаты импорта файла OVF, которые представлены записями с минимальными значениями для параметров **Процессоры**, **Память (МБ)** и **Хранилище (ГБ)**.

Любое из этих значений можно изменить после импорта.

9. Откройте вкладку **Хранилище**, чтобы отобразить результаты импорта файла OVF.

10. Последовательно откройте вкладки **Свойства > Настраиваемые свойства**, чтобы отобразить результаты импорта файла OVF.

Дополнительные сведения см. в разделе [Настраиваемые свойства для импорта файла OVF](#).

11. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Следующие шаги

Продолжите определение параметров схемы элементов либо нажмите кнопку **Готово**.

Определение набора значений образа для профиля компонента с помощью файла OVF

Можно импортировать параметры из файла OVF, чтобы создать один или несколько наборов значений для профиля компонентов образа, который будет использоваться в параметризованной схеме элементов vRealize Automation.

После импорта определений набора значений для профиля компонента `Image` можно добавить один набор значений или несколько таких наборов в профиль компонента для компьютера vSphere в схеме элементов. При запросе элемента каталога пользователи могут выбрать доступный `Image` и развертывание с использованием параметров, которые определены в наборе значений образа.

При импорте файла OVF настраиваемые пользователем свойства и значения в файле OVF не импортируются как настраиваемые свойства в набор значений. Если нужно использовать новые настраиваемые свойства из импортированного файла OVF для набора значений образа, необходимо вручную определить новые настраиваемые свойства в компоненте компьютера vSphere или всей схеме элементов. Настраиваемые свойства, созданные в параметризованной схеме элементов, должны применяться к набору значений для каждого образа профиля компонента.

Примечание Настраиваемые свойства OVF для vRealize Automation не применимы к настраиваемым свойствам OVF для vSphere. Рекомендуется создать один набор значений образа для vRealize Automation и один набор для vSphere.


Дополнительные сведения об использовании профилей компонентов для параметризации схемы элементов см. в разделе [Общие сведения о параметризации схем элементов и ее использование](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве администратора с правами доступа администратора арендатора и администратора инфраструктуры как услуги.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Профили компонентов**.



2. Выберите **Image** в столбце «Имя».

Появится информация о свойстве компонента Image.

3. Перейдите на вкладку **Наборы значений**.

4. Чтобы определить новый набор значений, нажмите кнопку **Создать** и настройте параметры Image.

- а) Введите значение в поле **Отображаемое имя**, которое будет добавлено к разделителю ValueSet, например **ProdOVF**.
- б) Оставьте значение по умолчанию в текстовом поле **Имя** или введите настраиваемое имя.
- в) Введите описание, например **Параметры сборки для сценария клонирования А**, в текстовое поле **Описание**.
- г) В раскрывающемся меню **Состояние** выберите **Активно** или **Неактивно**.

При выборе варианта **Активно** набор значений будет отображаться в форме запроса на подготовку каталога.

- д) Выберите действие со сборкой **Создать**.
- е) В качестве типа схемы элементов выберите **Серверная** или **Настольная**.

- ж) Выберите рабочий процесс подготовки **ImportOvfWorkflow**.
- з) Введите путь к URL-адресу файла OVF в формате `https://сервер/папка/имя.ovf` или `имя.ova`.
- и) При включении проверки подлинности на сервере, на котором размещен файл OVF, введите учетные данные для проверки подлинности пользователя.
- к) Если файл OVF размещен на веб-сайте, и создана конечная точка прокси-сервера для использования при доступе к веб-сайту, выберите **Использовать прокси-сервер** и укажите доступную конечную точку прокси-сервера.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

6. Закончив настройку параметров, нажмите кнопку **Готово**.

Следующие шаги

После создания образа и импорта файла OVF, чтобы определить набор значений образа, можно добавить образ в компонент компьютера vSphere в схеме элементов.

Использование компонентов контейнера в схемах элементов

Компоненты контейнера можно настроить и использовать в схеме элементов.

После того как администратор контейнера создал определения контейнера в Контейнеры для vRealize Automation, архитектор контейнера может добавлять и настраивать компоненты контейнера для схем элементов vRealize Automation на холсте проекта.

Настройки компонентов контейнера

Настройки и параметры схемы элементов для компонента контейнера Контейнеры для vRealize Automation можно задать на холсте проекта vRealize Automation.

Вкладка **Общие**

Настройте общие параметры для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Таблица 5-33. Настройки вкладки **Общие**

Параметр	Описание
Имя	Введите имя компонента контейнера в схеме элементов.
Описание	Составьте сводку по компоненту контейнера, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры.
Образ	Введите полное имя образа в управляемом реестре (в частном реестре или реестре Docker Hub), например <code>registry.hub.docker.com/library/python</code> .
Команды	Введите команду, которая применяется к указанному образу, например <code>python app.py</code> . Команда выполняется при запуске процесса подготовки контейнера.
Ссылки	Ссылки — это еще один способ подключить контейнеры на одном узле или на нескольких узлах. Введите одну или несколько служб, с которыми этот контейнер должен быть связан, например <code>redis</code> или <code>datadog</code> .

Вкладка **Сеть**

Настройте параметры сети для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Контейнер можно подключить к сети. Сеть представлена как компонент сети контейнера на холсте проекта. Сведения о доступных сетях приведены на странице «Сеть» для формы компонента контейнера.

Таблица 5-34. Настройки вкладки **Сеть**

Параметр	Описание
Сети	Укажите существующие сети, которые определены для выбранного образа. Можно также создать новую сеть. Когда компонент контейнера сети добавляется в форму проекта, сети, которые указываются здесь, перечисляются как доступные для выбора варианты.
Привязки портов	Укажите привязки портов для выбранной сети. Привязки точек состоят из узла протокола, порта узла и порта контейнера.
Публиковать все порты	Установите флажок, чтобы сделать порты, которые используются в образе контейнера, доступными для всех пользователей.
Имя узла	Укажите имя узла контейнера. Если имя не указано, по умолчанию устанавливается имя компонента контейнера в схеме элементов.
Режим сети	Укажите сетевой стек контейнера. Если значение не указано, контейнер настраивается в режиме сети «Мост».

Вкладка **Хранилище**

Настройте параметры хранилища для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Таблица 5-35. Настройки вкладки **Хранилище**

Параметры	Описание
Тома	Укажите тома хранилищ, сопоставляемые из узла, который будет использоваться контейнером.
Тома из	Укажите тома хранилищ, которые будут унаследованы из другого контейнера.
Рабочий каталог	Укажите каталог, из которого будут выполняться команды.

Вкладка **Политика**

Настройте параметры политики, например политику развертывания и ограничения сходства, для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Таблица 5-36. Настройки вкладки **Политика**

Параметры	Описание
Политика развертывания	Укажите политику развертывания, чтобы задать предпочтительные параметры относительно того, какой набор узлов будет использоваться для развертывания этого контейнера. Политики развертывания можно связать с узлами, политиками и определениями контейнера, чтобы задать предпочтительные узлы, политики и квоты при развертывании контейнера. Политику развертывания можно добавить на вкладке Контейнеры в vRealize Automation.
Размер кластера	Укажите количество экземпляров, которые следует создать в качестве кластера из этого контейнера.
Политика перезапуска	Укажите политику перезапуска, регламентирующую порядок перезапуска контейнера при выходе.
Макс. запуск	Если в качестве политики перезапуска выбрано осуществление этого действия при сбое, можно указать максимальное количество перезапусков.
Доли ЦП	Укажите количество долей ЦП, выделенных для подготовленного ресурса.
Ограничение памяти	Укажите число от 0 до объема памяти, который доступен в зоне размещения. Это общий объем памяти, доступный для ресурсов в этом размещении. 0 означает отсутствие ограничений.
Подкачка памяти	Ограничение на суммарный объем памяти.
Ограничения сходства	<p>Определяет правила для подготовки контейнеров на одном и том же или разных узлах.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тип сходства <p>При отсутствии сходства контейнеры размещаются на разных узлах, в противном случае они размещаются на одном и том же узле.</p> ■ Служба <p>Имя службы, доступное в раскрывающемся меню, соответствует имени компонента контейнера, указанному в поле Имя на вкладке Общие.</p> ■ Ограничение <p>Жесткое ограничение указывает на то, что если ограничение не удовлетворяется, подготовка завершается сбоем. Гибкое ограничение указывает на то, что если ограничение не удовлетворяется, подготовка продолжается.</p>

Вкладка **Среда**

Настройте параметры среды, например привязки свойств, для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Таблица 5-37. Настройки вкладки **Среда**

Параметр	Описание
Имя	Имя переменной.
Привязка	Привяжите переменную к другому свойству, входящему в шаблон. При выборе привязки значение необходимо вводить, используя синтаксис <code>_resource~TemplateComponent~TemplateComponentProperty</code> .
Значение	Значение переменной среды или, если выбрана привязка, значение свойства, которое нужно привязать.

Вкладка «Свойства»

Настройте индивидуальные настраиваемые свойства или группы свойств для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Сведения о настраиваемых свойствах и группах свойств, которые изначально предусмотрены в приложении Containers, см. в разделе [Использование свойств и групп свойств контейнера в схеме элементов](#).

Если открыть вкладку **Группы свойств** и щелкнуть **Добавить**, будут доступны следующие параметры.

- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи сертификата
- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи имени пользователя и пароля

Если определены дополнительные группы свойств, они также перечисляются.

Если открыть вкладку **Настраиваемые свойства** и щелкнуть **Добавить**, к компоненту контейнера можно будет добавить индивидуальные настраиваемые свойства.

Таблица 5-38. Настройки вкладки **Свойства** для настраиваемых свойств

Параметр	Описание
Имя	Введите имя настраиваемого свойства или выберите доступное настраиваемое свойство в раскрывающемся меню.
Значение	Введите или измените значение, которое нужно связать с именем настраиваемого свойства.
Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.
Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр Допускает переопределение .

Вкладка **Конфигурация работоспособности**

Укажите режим конфигурации работоспособности для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Таблица 5-39. Настройки вкладки **Конфигурация работоспособности**

Настройка режима	Описание
Нет	По умолчанию. Проверки работоспособности не настроены.
НТТР	<p>Если выбран параметр НТТР, необходимо указать API-интерфейс для доступа, а также используемые метод и версию НТТР. Интерфейс API относителен, поэтому не нужно вводить адрес контейнера. Кроме того, можно задать период времени ожидания для операции и установить пороговые значения работоспособности.</p> <p>Например, пороговое значение работоспособности 2 означает, что для того, чтобы контейнер считался работоспособным и имел состояние ЗАПУЩЕН, должно быть два последовательных успешных вызова. Пороговое значение неработоспособности 2 означает, что для того, чтобы контейнер считался неработоспособным и имел состояние ОШИБКА, должно быть два неуспешных вызова. В случае всех условий между пороговыми значениями работоспособности и неработоспособности контейнер имеет состояние СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.</p>
TCP-соединение	<p>Если выбран параметр TCP-соединение, необходимо ввести только порт для контейнера. При проверке работоспособности будет предпринята попытка установить TCP-соединение с контейнером в указанном порту. Кроме того, можно задать значение времени ожидания для операции и установить пороговые значения работоспособности и неработоспособности, как в случае с НТТР.</p>
Команда	<p>Если выбран параметр Команда, необходимо ввести команду, которая будет выполняться в контейнере. Успех проверки работоспособности определяется состоянием выхода команды.</p>
Пропускать проверку работоспособности при подготовке	<p>Снимите этот флажок, чтобы выполнять принудительную проверку работоспособности при подготовке. Если включена эта функция, контейнер не считается подготовленным до тех пор, пока он не пройдет хотя бы одну проверку работоспособности.</p>
Автоматическое развертывание	<p>Автоматическое повторное развертывание контейнеров, находящихся в состоянии ОШИБКИ.</p>

Вкладка **Конфигурация ведения журнала**

Укажите режим ведения журнала (и дополнительные параметры ведения журнала) для компонента контейнера в схеме элементов на холсте проекта.

Таблица 5-40. Настройки вкладки **Конфигурация ведения журнала**

Параметр	Описание
Драйвер	Выберите формат ведения журнала в раскрывающемся меню.
Параметры	Введите параметры драйвера, используя формат имени и значения, который отвечает формату ведения журнала.

Использование свойств и групп свойств контейнера в схеме элементов

Можно добавить предварительно определенные группы свойств в компонент контейнера схемы элементов vRealize Automation. Если компьютеры подготавливаются с использованием схемы элементов, которая содержит эти свойства, подготовленный компьютер регистрируется как хост-компьютер контейнера докера.

Контейнеры для vRealize Automation предоставляет следующие две группы настраиваемых свойств, связанных с контейнерами. При добавлении компонента контейнера в схему элементов можно добавить эти группы свойств в контейнер, чтобы зарегистрировать подготовленные машины как узлы контейнеров.

- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи сертификата
- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи имени пользователя и пароля

Чтобы просмотреть эти группы свойств в vRealize Automation, выберите элементы **Администрирование > Словарь свойств > Группы свойств**.

Поскольку группы свойств являются общими для всех арендаторов, если вы работаете в среде коллективной аренды, рекомендуется клонировать и настраивать свойства соответственно вашим требованиям. Давая уникальные имена группам свойств и свойствам в группах, вы сможете редактировать их, чтобы задавать собственные значения для использования в отдельных арендаторах.

Наиболее часто используемые свойства — `Container.Auth.PublicKey` и `Container.Auth.PrivateKey`. В них администраторы контейнеров используют сертификат клиента для проверки подлинности узла контейнеров.

Таблица 5-41. Настраиваемые свойства Containers

Свойство	Описание
<code>containers.ipam.driver</code>	Только для использования с контейнерами. Определяет, какой драйвер управления IP-адресами будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. Например, может использоваться поддерживаемое значение <code>infoblox</code> или <code>calico</code> в зависимости от того, какие подключаемые модули управления IP-адресами установлены на узле контейнера.
<code>containers.network.driver</code>	Только для использования с контейнерами. Определяет, какой сетевой драйвер будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. По умолчанию сетевые драйверы Docker включают <code>bridge</code> , <code>overlay</code> и <code>macvlan</code> , а сетевые драйверы Virtual Container Host (VCH) включают драйвер <code>bridge</code> . Также могут быть доступны сетевые драйверы от сторонних разработчиков, например <code>weave</code> и <code>calico</code> , в зависимости от того, какие подключаемые модули сети установлены на узле контейнера.
<code>Container</code>	Только для использования с контейнерами. Значение по умолчанию — <code>App.Docker</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Container.Auth.User</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает имя пользователя для подключения к узлу Containers.
<code>Container.Auth.Password</code>	Только для использования с контейнерами. Определяет, какой будет использоваться пароль: пароль для имени пользователя либо пароль открытого или закрытого ключа. Поддерживается зашифрованное значение свойства.
<code>Container.Auth.PublicKey</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает открытый ключ для подключения к узлу Containers.
<code>Container.Auth.PrivateKey</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает закрытый ключ для подключения к узлу Containers. Поддерживается зашифрованное значение свойства.
<code>Container.Connection.Protocol</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает протокол связи. Значение по умолчанию — <code>API</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Container.Connection.Scheme</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает схему связи. Значение по умолчанию — <code>https</code> .
<code>Container.Connection.Port</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает порт подключения Containers. Значение по умолчанию — <code>2376</code> .

Таблица 5-41. Настраиваемые свойства Containers (продолжение)

Свойство	Описание
Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated	Только для использования с контейнерами. Указывает свойство брокера событий для отображения всех свойств Containers и используется для регистрации подготовленного узла. Значение по умолчанию — Container* (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.Disposing	Только для использования с контейнерами. Указывает свойство брокера событий для отображения всех перечисленных выше свойств Containers и используется для отмены регистрации подготовленного узла. Значение по умолчанию — Container* (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.

Использование компонентов сети Containers на холсте проекта

На холст проекта можно добавить один или несколько компонентов сети Containers и настроить их параметры для компонентов компьютера vSphere в схеме элементов.

Можно добавить `containers.ipam.driver` и `containers.network.driver` в компонент при его добавлении в схему элементов.

Добавление компонента «Сеть контейнера»

Можно добавить информацию о сети контейнера в схему элементов vRealize Automation, содержащую компоненты контейнера.

Контейнеры можно настроить в Контейнеры для vRealize Automation на вкладке **Контейнеры** vRealize Automation. Чтобы добавить эти контейнеры и их параметры сети как компоненты в схему элементов, используйте вкладку **Проектирование** в vRealize Automation.

Дополнительные сведения см. в разделах [Настройка сетевых ресурсов для контейнеров](#) и [Использование свойств и групп свойств контейнера в схеме элементов](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор контейнеров**.
- Откройте новую или существующую схему элементов в холсте проекта с помощью вкладки **Проектирование**.

Процедура

1. Щелкните **Сеть и безопасность** в разделе «Категории», чтобы отобразить список доступных компонентов сети и безопасности.
2. Перетащите на холст проекта компонент **Сеть контейнера**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя, по которому компонент можно будет найти на холсте проекта.
4. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание компонента.

5. (дополнительно) Если не нужно задавать параметры для внешнего поставщика услуг управления IP-адресами, установите флажок **Внешний**.

После установки флажка **Внешний** исчезнет вкладка **Настройка управления IP-адресами**.

6. Выберите вкладку **Настройка управления IP-адресами**, чтобы задать новую или изменить существующую подсеть, диапазон IP-адресов и шлюз для сети, указанной в компоненте контейнера в схеме элементов.

Настройки управления IP-адресами применяются к новым сетям, которые создаются программой vRealize Automation, и не применяются к тем сетям, которые были ранее созданы в Docker или другом поддерживаемом приложении контейнера. Если эти настройки перекрываются с настройками других сетей, то они не проходят проверку и подготовка не выполняется. Например, в рамках одного узла контейнера должны использоваться уникальные подсеть и шлюз.

7. Выберите вкладку **Свойства**, чтобы задать настраиваемые свойства компонента.

Если открыть вкладку **Группы свойств** и щелкнуть **Добавить**, будут доступны следующие параметры.

- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи сертификата
- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи имени пользователя и пароля

Если определены дополнительные группы свойств, они также перечисляются.

Если открыть вкладку **Настраиваемые свойства** и щелкнуть **Добавить**, к компоненту контейнера можно будет добавить индивидуальные настраиваемые свойства.

Таблица 5-42. Настройки вкладки **Свойства** для настраиваемых свойств

Параметр	Описание
Имя	Введите имя настраиваемого свойства или выберите доступное настраиваемое свойство в раскрывающемся меню.
Значение	Введите или измените значение, которое нужно связать с именем настраиваемого свойства.
Зашифровано	При необходимости можно зашифровать значение свойства, например если значение — это пароль.
Допускает переопределение	Можно настроить возможность переопределения значения свойства следующим пользователем или последующими пользователями, которые будут использовать свойство. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога.
Показывать в запросе	Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр Допускает переопределение .

8. Чтобы сохранить схему элементов в состоянии черновика или продолжить настройку схемы элементов, щелкните **Готово**.

Следующие шаги

Можно продолжить настройку параметров сети контейнера на вкладке **Сеть** компонента контейнера на холсте проекта.

Отправка шаблонов контейнеров для использования в схемах элементов

Шаблон контейнера можно сделать доступным для использования в схеме элемента vRealize Automation.

Шаблон контейнера может включать несколько контейнеров. При отправке шаблона с несколькими контейнерами в vRealize Automation шаблон создается как многокомпонентная схема элементов в vRealize Automation.

Свойства отдельных контейнеров, которые добавляются в шаблон контейнера, распознаются в схеме элементов vRealize Automation. См. раздел [Использование свойств и групп свойств контейнера в схеме элементов](#).

При запросе на подготовку схемы элементов, опубликованной в каталоге vRealize Automation, подготавливается приложение исходного контейнера для этой схемы элементов.

В схему элементов vRealize Automation можно добавить и другие компоненты, в том числе компоненты таких типов:

- типы компьютеров;
- компоненты программного обеспечения;
- другие схемы элементов;
- компоненты сети NSX и безопасности;
- компоненты Все как услуга;
- настраиваемые компоненты.

Можно отправить шаблон из Containers в vRealize Automation. Изменения схемы элементов vRealize Automation не влияют на шаблон Containers.

Впоследствии можно внести изменения в шаблон Containers и снова отправить его, чтобы перезаписать схему элементов в vRealize Automation. В результате отправки шаблона в vRealize Automation схема элементов перезаписывается, а любые изменения схемы элементов в vRealize Automation, внесенные между отправками, будут потеряны. Чтобы не допустить потери изменений схемы элементов, используйте vRealize CloudClient для клонирования новой схемы элементов или экспорта схемы элементов.

Подготовка контейнера или узла Docker на основе схемы элементов

Схемы элементов vRealize Automation можно создавать и использовать для подготовки компьютеров в качестве зарегистрированных узлов контейнера Docker.

Чтобы подготовленный компьютер можно было зарегистрировать как узел контейнера, он должен соответствовать следующим требованиям:

- Подготовка компьютера осуществляется с помощью схемы элементов, содержащей настраиваемые свойства, которые характерны для Containers.

Необходимые настраиваемые свойства, зависящие от конкретного контейнера, предоставляются в виде двух групп свойств. См. раздел [Использование свойств и групп свойств контейнера в схеме элементов](#).

Дополнительные сведения об использовании настраиваемых свойств и групп свойств в vRealize Automation см. в разделе [Глава 7 Настраиваемые свойства и словарь свойств](#).

- Компьютер доступен в сети.

К примеру, у компьютера должен быть действительный IP-адрес и он должен быть включен.

Можно определить схему элементов vRealize Automation, в которой будут содержаться конкретные настраиваемые свойства, позволяющие назначить компьютер в качестве узла контейнера при подготовке с помощью схемы элементов.

После успешной подготовки компьютера с необходимыми свойствами схемы элементов он регистрируется в Containers и принимает события и действия из vRealize Automation.

Создание схем элементов Microsoft Azure и включение действий ресурсов

Администратор облака или структуры может создавать схемы элементов виртуальной машины Microsoft Azure, которые администраторы бизнес-группы будут использовать в качестве структурных блоков, чтобы создавать настраиваемые подготовленные компьютеры для потребителей. Администраторы DevOps могут также создавать схемы элементов компьютера Azure либо использовать существующие схемы элементов компьютера Azure при создании составных схем элементов.

- [Создание схемы элементов для Microsoft Azure](#)

Можно создать схему элементов виртуальной машины Microsoft Azure для доступа к ресурсам виртуальной машины Azure.

- [Создание настраиваемых действий ресурсов Azure](#)

Для управления виртуальными машинами Azure можно создать и использовать настраиваемые действия ресурсов.

Создание схемы элементов для Microsoft Azure

Можно создать схему элементов виртуальной машины Microsoft Azure для доступа к ресурсам виртуальной машины Azure.

Шаблон виртуальной машины Azure по умолчанию отобразится в категории **Типы компьютеров** на странице редактирования схем элементов vRealize Automation. Этот шаблон виртуальной машины можно использовать как основу для схемы элементов Azure, как описано в процедуре ниже. После создания схемы элементов Azure ее можно опубликовать и развернуть в соответствии с проектом или ее можно использовать в сочетании с настраиваемыми ресурсами Azure либо с другими схемами элементов, чтобы создать составную схему элементов.

После создания и публикации схемы элементов пользователи с соответствующими правами могут запросить и подготовить экземпляр Azure с помощью vRealize Automation каталога служб.

Обратите внимание, что схемы элементов Azure определяют требования виртуальных машин. vRealize Automation использует эти требования для выбора наиболее подходящего резервирования для развертывания.

Для получения сведений о вкладке «Настройки и свойства NSX» в диалоговом окне «Новая схема элементов» см. раздел [Настройки свойств схемы элементов](#).

Если необходимо одновременно создать две виртуальные машины из одного развертывания, нужно создать два имени сетевых интерфейсов и два имени виртуальных машин.

Примечание Не допускайте подготовки развертывания и Azure, и vSphere с помощью одного префикса именования, так как это может привести к повторяющимся именам в Azure и vSphere. В результате у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы.

Необходимые условия

- Получите действительный идентификатор подписки Azure и связанные с ним сведения (группу ресурсов, учетную запись хранилища и сведения о виртуальной сети, которые могут понадобиться для создания схемы элементов).
- Настройте конечную точку Azure, чтобы создать подключение к Azure для использования с развертыванием vRealize Automation.
- Настройка резервирования Azure в соответствии с потребностями бизнес-групп.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.

2. Выберите значок **Создать** (+).

3. В текстовом поле **Имя** введите имя схемы элементов.

Введенное имя также появится в текстовом поле **Идентификатор**. В большинстве случаев можно игнорировать вкладки **Настройки NSX** и **Свойства**.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Выберите пункт **Типы компьютеров** в меню «Категории».

6. Перетащите шаблон виртуальной машины **Компьютер Azure** на холст проекта.

Если настраиваемый ресурс Azure создан для использования в качестве основы для схемы элементов, этот ресурс можно выбрать из назначенной категории в списке «Категории».

7. Введите необходимые сведения о виртуальной машине Azure в текстовых полях на помеченных страницах, расположенных в нижней половине холста проекта, который отображается при перетаскивании шаблона виртуальной машины Azure на холст проекта.

Доступные для выбора варианты текстовых полей и прочих параметров на всех этих вкладках в основном зависят от конечной точки Azure, настроенной в качестве основы для схем элементов.

Для большинства параметров при щелчке на текстовом поле рядом с именем параметра с левой стороны страницы откроется новая панель. На этой панели можно ввести значения параметров в текстовом поле **Значение** и указать **обязательные** ли они. Обратите внимание, что в некоторых случаях необходимо также указать **Минимальное значение** и **Максимальное значение**. Нажмите кнопку **Применить** на правой панели, чтобы заполнить первоначальное текстовое поле.

Рис. 5-1. Меню с правой стороны схемы элементов Azure

The screenshot shows the configuration interface for 'Azure_Machine_1' in the 'Storage' tab. On the left, under 'Resource Group', the 'Use Existing' radio button is selected, and the 'Resource Group Name' is 'RG1-vAficionado'. Below this, the 'Availability Set' has the 'None' radio button selected. On the right, a 'Required' dropdown is set to 'No', and the 'Value' field contains 'RG1-vAficionado'. A red arrow indicates the relationship between the 'Resource Group Name' and the 'Value' field.

Помимо этого, для большинства параметров существует кнопка **Дополнительные параметры**. Она позволяет задавать длину параметров и даже скрывать параметры от конечных пользователей.

Примечание Чтобы перейти к настройке схемы элементов, необходимо задать обязательные параметры на каждой вкладке. Чтобы оставить поле пустым, вернитесь назад и удалите запись перед сохранением.

Вкладка	Описание	Важные параметры
Общие	Выберите основные данные о подключении для виртуальной машины Azure, например конечную точку, которая будет использоваться.	<p>Идентификатор — определяет создаваемую виртуальную машину Azure. При изменении этого имени образ виртуальной машины Azure на холсте проекта также обновляется автоматически.</p> <p>Описание — определяет создаваемую виртуальную машину и указывает, обязательная ли она.</p> <p>Экземпляры — этот выбор позволяет создавать масштабируемую виртуальную машину. Используйте поля Минимум и Максимум, чтобы указать количество экземпляров Azure, которые можно создать с этой виртуальной машины.</p> <p>Проверка подлинности с помощью пароля: выберите «Да», чтобы выполнять проверку подлинности с помощью пароля, либо «Нет», чтобы использовать SSH.</p> <p>Имя пользователя администратора — оставьте это поле пустым, чтобы пользователь, выполняющий подготовку компьютера, мог сам назначить имя.</p> <p>Пароль администратора — оставьте это поле пустым, чтобы человек, выполняющий подготовку компьютера, мог задать необходимый пароль.</p>
Сведения о сборке	Позволяет указать сведения о создаваемой виртуальной машине.	<p>Расположение — выберите географическое расположение развертывания этой виртуальной машины.</p> <p>Префикс компьютера — выберите соответствующий переключатель, чтобы указать, следует ли использовать префикс компьютера из связанной бизнес-группы или создать настраиваемый префикс. Чтобы использовать настраиваемый префикс, введите его в текстовом поле Настраиваемый префикс компьютера.</p> <p>Тип образа виртуальной машины — выберите соответствующий переключатель для настраиваемого или резервного образа виртуальной машины. Настраиваемая виртуальная машина создается из классического развертывания Azure и предоставляет больше вариантов конфигурации для облачных служб, учетных записей хранилища и наборов доступности.</p> <p>Образ виртуальной машины — определяет образ виртуальной машины Azure, которая будет использоваться как основа для схемы элементов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для резервного образа виртуальной машины его URN должен иметь такой формат: (издатель):(предложение):(sku):(версия). ■ Для настраиваемого образа виртуальной машины его URN должен иметь такой формат: <code>https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/image.vhd</code> <p>Также для настраиваемого образа необходимо заполнить текстовое поле «Тип образа ОС (Windows или Linux)».</p> <p>Администратор — введите имя пользователя, назначенного в качестве администратора, которое настроено для виртуальных машин на основе этой схемы элементов. Либо можно оставить это поле пустым и заполнить его по запросу.</p> <p>Проверка подлинности — выберите соответствующий переключатель, чтобы указать, требуется ли для виртуальной машины на основе этой схемы элементов проверка подлинности с помощью пароля или SSH.</p>

Вкладка	Описание	Важные параметры
		<p>Пароль администратора — пароль администратора для экземпляра виртуальной машины.</p> <p>Серия — определяет общий размер экземпляра виртуальной машины. Сведения о серии см. в документации Azure на веб-странице https://azure.microsoft.com/ru-ru/documentation/articles/virtual-machines-windows-sizes/.</p> <p>Размер — определяет размер отдельного экземпляра виртуальной машины в серии. Размер относится к выбранной серии. При наличии допустимого подключения к экземпляру Azure доступные размеры заполняются динамически на основании подписки, а также выбранного расположения и серии. Сведения о размере см. в документации Azure.</p> <p>Сведения о размере экземпляра — дополнительные сведения о серии и размере экземпляра виртуальной машины.</p>

Вкладка	Описание	Важные параметры
Ресурсы компьютера	<p>Объедините ресурсы виртуальной машины в блоки. Группа ресурсов — это организационная структура, объединяющая ресурсы виртуальной машины, такие как веб-сайты, учетные записи, базы данных и сети. Набор доступности — это механизм управления двумя или более виртуальными машинами для обеспечения избыточности. Для получения дополнительной информации о наборах доступности Azure см. раздел https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-windows-manage-availability/.</p> <hr/> <p>Примечание Если настраивается схема элементов, для параметра максимального количества экземпляров Azure которой установлено число больше 1, тогда следует использовать уже существующие группу ресурсов и набор доступности вместо того, чтобы создавать их. Использование новых групп ресурсов или наборов доступности в сразу в нескольких экземплярах в одном развертывании приведет к возникновению ошибок и других проблем, в случае связи с подсистемами балансировки нагрузки.</p>	<p>Создание или повторное использование группы ресурсов: выберите соответствующий переключатель, чтобы указать, следует ли использовать существующую группу ресурсов Azure или создать новую. Имя существующей группы ресурсов можно найти на странице «Группы ресурсов» на портале Azure. При создании новой группы ресурсов соответствующее имя новой группы автоматически отобразится в текстовом поле Группа ресурсов.</p> <p>Создание или повторное использование набора доступности: выберите соответствующий переключатель в зависимости от желаемого действия. При создании нового набора доступности соответствующие сведения о новом наборе доступности отобразятся в текстовом поле.</p>

Вкладка	Описание	Важные параметры
Хранилище	Позволяет организовать учетные записи хранения Azure. Учетная запись хранения обеспечивает доступ к различным типам хранилищ Azure, например Azure Blob, таблица очереди и хранилище файлов. Для большинства схем элементов можно использовать значения по умолчанию.	<p>Учетная запись хранения — введите имя учетной записи хранения виртуальной машины, если это необходимо. Диск с операционной системой виртуальной машины Azure развертывается в этой учетной записи хранения. Информацию о группе хранения можно найти на портале Azure. Можно использовать одну или несколько учетных записей хранения.</p> <hr/> <p>Примечание Использование в именах учетных записей хранения символа подчеркивания и других специальных символов может привести к возникновению ошибок.</p> <hr/> <p>Добавление хранилища диагностических данных — установите этот флажок, если в экземпляре Azure используются диагностические данные.</p> <p>Количество дисковых накопителей — укажите соответствующее количество дисковых накопителей для хранения данных, которые используются виртуальной машиной. Можно указать до четырех дисков. Эти диски используются в дополнение к диску с операционной системой, как указано в текстовом поле Учетная запись хранения.</p> <p>Номер дискового накопителя</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Имя диска — определяющее имя, назначенное диску. ■ Тип диска — тип накопителя. ■ Размер диска — размер накопителя. ■ Репликация — метод резервирования, используемый для создания резервной копии данных на диске. ■ Кэширование узла — указывает, следует ли кэшировать операции чтения/записи для увеличения производительности.

Вкладка	Описание	Важные параметры
Сеть	<p>Позволяет выбрать сеть для схемы элементов виртуальной машины. Для большинства схем элементов можно использовать значения по умолчанию, а потребитель сможет ввести соответствующие сведения о сети во время развертывания.</p> <hr/> <p>Примечание Можно создать только одну виртуальную машину на интерфейс, но каждая виртуальная машина может использовать до четырех интерфейсов.</p> <hr/>	<p>Щелкните таблицу, чтобы открыть справа диалоговое окно с другой редактируемой таблицей, которая содержит указанные ниже поля.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Имя подсистемы балансировки нагрузки — подсистема балансировки нагрузки, которая используется экземпляром Azure. ■ Количество сетевых интерфейсов — укажите количество сетевых интерфейсов, которые используются экземпляром Azure. Количество сетевых интерфейсов должно поддерживаться размером виртуальной машины, как указано на вкладке «Хранилище». ■ Сетевой интерфейс — выберите соответствующий сетевой интерфейс для схемы элементов виртуальной машины. Если указать существующую сеть, то все остальные вкладки сети можно игнорировать. Если ввести имя несуществующего сетевого интерфейса, будет создан новый сетевой интерфейс с таким именем, который можно будет настроить с помощью прочих вкладок сети. ■ Префикс имени сетевого адаптера — префикс для сетевого адаптера. ■ Тип IP-адреса — указывает, какой тип IP-адреса используется виртуальной машиной: статический или динамический. ■ Конфигурация сети — укажите соответствующую конфигурацию сети. Поддерживаются профили сети. Есть два варианта: Указать сети Azure или Использовать профиль сети. Последующие поля зависят от выбора одного из этих вариантов . <ul style="list-style-type: none"> ■ Далее описаны параметры, доступные в случае выбора варианта Указать сети Azure. Если оставить эти текстовые поля незаполненными, будут использоваться сетевые структуры по умолчанию в зависимости от сведений, указанных в применимом резервировании. <ul style="list-style-type: none"> ■ Имя виртуальной сети — имя виртуальной сети. ■ Имя подсети — доменное имя подсети Azure. <hr/> <p>Примечание Задать публичный IP-адрес для Azure можно в рамках операций дня 2.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если выбрать вариант Использовать профиль сети, конфигурация сети отделяется от базовых структур Azure и объединяется с профилем сети vRealize Automation. <ul style="list-style-type: none"> ■ Если оставить текстовое поле Профиль сети пустым, пара виртуальной сети и подсети Azure по умолчанию обрабатывается на основе применимых резервирований, в которых указан профиль сети. ■ Если указать профиль сети, виртуальная сеть и подсеть Azure обрабатываются на основе совпадающих резервирований. <hr/>
Свойства	<p>Позволяет добавлять настраиваемые свойства в схему элементов. Применяемые здесь настраиваемые свойства можно переопределить свойствами, назначенными</p>	<p>Есть два варианта добавления настраиваемых свойств, они представлены двумя вкладками в диалоговом окне «Свойства».</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Группы свойств: это многозначные группы, которые упрощают процесс добавления настраиваемых свойств. Существуют четыре параметра для выбора групп свойств.

Вкладка	Описание	Важные параметры
	<p>позже в цепочке приоритетов. Дополнительные сведения о порядке приоритетов настраиваемых свойств см. в разделе Сведения о приоритете настраиваемых свойств.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Добавить — позволяет добавить доступную группу свойств в схему элементов. ■ Переместить вверх или вниз — позволяет управлять приоритетом групп свойств. Первая группа в списке имеет наивысший приоритет, а ее настраиваемые свойства наиболее приоритетны. ■ Просмотр свойств — позволяет просмотреть настраиваемые свойства в выбранной группе. ■ Просмотр объединенных свойств — если настраиваемое свойство входит в несколько групп свойств, более высокий приоритет имеет значение, которое входит в группу свойств с наивысшим приоритетом. Просмотр таких объединенных свойств помогает в определении приоритетов групп свойств. ■ Настраиваемые свойства: эта вкладка используется для добавления отдельных настраиваемых свойств. <ul style="list-style-type: none"> ■ Создать — позволяет добавить отдельное настраиваемое свойство в схему элементов. ■ Имя — введите имя для определения свойства. Список имен и описания настраиваемых свойств см. в разделе Глава 7 Настраиваемые свойства и словарь свойств. ■ Значение — введите значение для настраиваемого свойства. ■ Зашифровано — это свойство можно зашифровать. ■ Допускает переопределение — можно указать, что значение свойства может быть переопределено следующим или последующим пользователем. Как правило, это другой архитектор. Но если установить параметр «Показывать в запросе», бизнес-пользователи смогут просматривать и изменять значения свойств при выполнении запроса на элемент каталога. ■ Показывать в запросе. Если необходимо отображать имя свойства и его значение для конечных пользователей, можно выбрать отображение свойства в форме запроса во время запроса на подготовку компьютера. Если необходимо, чтобы пользователи указывали значение, нужно выбрать параметр «Допускает переопределение».

8. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить конфигурацию схемы элементов и вернуться на главную страницу «Схемы элементов».

Следующие шаги

Если в резервировании Azure заданы настраиваемые свойства для поддержки туннеля VPN, можно добавить компоненты программного обеспечения в схемы элементов Azure.

1. В меню «Категории» выберите **Компоненты программного обеспечения**. В области ниже появятся компоненты программного обеспечения, настроенные в схемах элементов Azure.
2. В раскрывающемся списке значений контейнера выберите виртуальную машину Azure.
3. Выберите нужный компонент программного обеспечения и перетащите его в виртуальную машину Azure на холст проекта.

4. Если для компонента программного обеспечения требуются какие-либо свойства, введите их в соответствующие текстовые поля параметров под холстом проекта.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Чтобы опубликовать схему элементов, выберите ее на главной странице «Схемы элементов» и нажмите кнопку **Опубликовать**. Опубликованная схема элементов будет доступна на странице «Элементы каталога». Также, диспетчер бизнес-групп или пользователь с эквивалентными правами может использовать опубликованную схему элементов как основу для составной схемы элементов.

Создание настраиваемых действий ресурсов Azure

Для управления виртуальными машинами Azure можно создать и использовать настраиваемые действия ресурсов.

Реализация vRealize Automation Azure предоставляется с двумя настраиваемыми действиями ресурсов по умолчанию:

- Запуск виртуальной машины
- Остановка виртуальной машины

Кроме того, настраиваемые действия ресурсов можно создать с помощью рабочих процессов, доступных через библиотеку vRealize Orchestrator в интерфейсе vRealize Automation.

С действиями ресурсов Azure можно работать так же, как и с другими действиями ресурсов «Все как услуга» в vRealize Automation. Подробнее о действиях ресурсов «Все как услуга» см. в разделах [Проектирование схем элементов и действий ресурсов Все как услуга](#) и [Интеграция vRealize Orchestrator в vRealize Automation](#).

Необходимые условия

Настройте допустимую конечную точку Azure для своего развертывания vRealize Automation.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Перейдите к **Orchestrator > Библиотека > Azure** в библиотеке рабочих процессов vRealize Orchestrator.
4. Выберите необходимую папку и рабочий процесс.
5. Настройте необходимое для себя действие, как любое другое действие ресурсов «Все как услуга».

Создание схем элементов vSphere с поддержкой Puppet

Вы можете создать схемы элементов vSphere с поддержкой Puppet, которые поддерживают управление конфигурацией виртуальных машин vSphere с помощью Puppet.

При управлении конфигурацией виртуальных машин с помощью Puppet для определения и контроля конфигурации программного обеспечения обычно используются роли и среды. Следует помнить, что значения роли и среды в среде Puppet отличаются от значений, общепринятых в ИТ-отрасли.

Конечная точка устанавливает соединение с существующим корпоративным развертыванием Puppet. После создания конечной точки vRealize Automation получает список сред и ролей, связанных с заданными развертываниями. Эти среды и роли можно использовать в сценариях раннего или позднего связывания при настройке схемы элементов виртуальной машины с поддержкой Puppet.

Примечание Компоненты Puppet в настоящее время поддерживаются только в схемах элементов и виртуальных машинах vSphere.

Добавление компонента Puppet в схему элементов vSphere

Можно добавить компонент управления конфигурацией Puppet в схему элементов vSphere, чтобы упростить принудительное управление виртуальными машинами vSphere с помощью главного узла Puppet.

При добавлении компонента Puppet в схему элементов vSphere агент Puppet добавляется на виртуальные машины, созданные на основе этой схемы элементов.

При создании схем элементов vSphere с поддержкой Puppet необходимо указать, следует ли создавать конфигурацию с ранним или поздним связыванием.

Если используется раннее связывание, пользователь определяет роль компонента Puppet и настройки среды для всех виртуальных машин, созданных на основе конкретной схемы элементов в момент добавления компонента Puppet в эту схему элементов. Эти настройки не изменяются на протяжении всего жизненного цикла схемы элементов. Выполнить позднюю привязку можно несколькими способами.

- Оставьте текстовые поля **Среда Puppet** и **Роль Puppet** пустыми в схеме элементов, и пользователи настроят эти параметры во время оформления запроса.
- Задайте параметр **Среда Puppet**, а поле **Роль Puppet** оставьте пустым. Пользователи зададут роль во время оформления запроса.

Необходимые условия

Создайте соответствующую схему элементов vSphere. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройки компонентов компьютера vSphere](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите **Управление конфигурацией** в меню «Категории» на странице проекта схемы элементов.
3. Выберите компонент Puppet и перетащите его в компонент vSphere на холсте проекта.
4. На вкладке «Общие» в нижней части страницы укажите **Идентификатор** и **Описание** для компонента Puppet.
Идентификатор и описание указываются в произвольной форме.
5. Откройте вкладку «Сервер».
6. Щелкните раскрывающееся меню и выберите соответствующий главный узел Puppet для схемы элементов.

7. Выберите соответствующую **среду Puppet** и **роль Puppet**, чтобы использовать для этого компонента раннее связывание.

Чтобы настроить раннее связывание, выберите среду и роль Puppet. Чтобы создать компонент с поздним связыванием, выберите элемент **Среда Puppet** или оставьте текстовые поля **Среда Puppet** и **Роль Puppet** пустыми и установите флажки **Задать в форме запроса**.

Примечание Флажки **Задать в форме запроса** связаны друг с другом. Если один из этих флажков устанавливается вручную, второй устанавливается автоматически.

8. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить конфигурацию компонента Puppet и вернуться на главную страницу проекта схемы элементов.

Добавление поддержки подключения к удаленному рабочему столу (RDP) к схемам элементов компьютера Windows

Чтобы разрешить администраторам каталога назначать пользователям права на действие «Подключиться с помощью RDP» для схем элементов Windows, необходимо добавить настраиваемые свойства RDP в схему элементов и создать ссылку на файл RDP, подготовленный администратором системы.

Примечание Если администратор структуры создает группу свойств, которая содержит требуемые настраиваемые свойства, а вы добавляете эту группу в схему элементов, вам не нужно отдельно добавлять настраиваемые свойства в схему элементов.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Получите имя настраиваемого RDP-файла, созданного системным администратором. См. раздел [Создание настраиваемого RDP-файла для поддержки подключений RDP для подготовленных компьютеров](#).
- Создайте по крайней мере одну схему элементов компьютера Windows.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Наведите указатель мыши на схему элементов, которую нужно обновить, и нажмите кнопку **Изменить**.
3. На холсте выберите компонент компьютера, чтобы изменить сведения.
4. Перейдите на вкладку **Свойства**.
5. Перейдите на вкладку **Настраиваемые свойства**.

6. Настройте параметры RDP.

- Щелкните **Новое свойство**.
- Введите имена настраиваемых свойств RDP в текстовом поле **Имя** и соответствующие значения в текстовом поле **Значение**.

Параметр	Описание и значение
VirtualMachine.Rdp.File	<p>Указывает RDP-файл, из которого нужно получить параметры, например <code>My_RDP_Settings.rdp</code>. Файл должен находиться в подкаталоге <code>Website\Rdp</code> каталога установки vRealize Automation.</p> <p>Связанные с этим сведения см. в разделах <code>VirtualMachine.Rdp.File</code> и <code>VirtualMachine.Rdp.SettingN</code> в Настраиваемые свойства V</p>
VirtualMachine.Rdp.SettingN	<p>Указывает параметры RDP, которые нужно использовать при открытии ссылки RDP на компьютер. <i>N</i> — это уникальный номер, который используется для отличия одного параметра RDP от другого. Например, чтобы указать уровень проверки подлинности RDP, не указывая отдельные требования к проверке подлинности, задайте настраиваемое свойство <code>VirtualMachine.Rdp.Setting1</code> и укажите значение <code>authentication level:i:3</code>. Дополнительные сведения о доступных настройках RDP и об их корректном синтаксисе см. в документации Microsoft Windows по RDP, например Настройки RDP для служб удаленного рабочего стола на сервере Windows.</p> <p>Связанные с этим сведения см. в разделах <code>VirtualMachine.Rdp.File</code> и <code>VirtualMachine.Rdp.SettingN</code> в Настраиваемые свойства R</p>
VirtualMachine.Admin.NameCompletion	<p>Указывает имя домена, которое нужно включить в полное доменное имя компьютера, которое создают RDP- или SSH-файлы при действии параметра Подключиться с помощью RDP или Подключиться с помощью SSH. Например, задайте значение для переменной <code>myCompany.com</code>, чтобы создать полное доменное имя <code>my-machine-name.myCompany.com</code> в RDP- или SSH-файле.</p>

- Нажмите кнопку **Сохранить**.

7. Выберите строку схемы элементов и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Администраторы каталога могут предоставлять пользователям право на действие **«Подключиться с помощью RDP»** для компьютеров, подготовленных с помощью вашей схемы элементов. Если пользователи не имеют права на это действие, они не могут подключаться с помощью RDP.

Добавление средства очистки Active Directory в схему элементов CentOS

Разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги могут настроить vRealize Automation для очистки среды Active Directory после удаления подготовленных компьютеров из гипервизоров. Для настройки подключаемого модуля очистки Active Directory вносятся изменения в схему.

При использовании подключаемого модуля очистки Active Directory можно задать следующие действия с учетной записью Active Directory, которые производятся при удалении компьютера из гипервизора.

- Удалить учетную запись AD
- Деактивировать учетную запись AD

- Переименовать учетную запись AD
- Переместить учетную запись AD в другую организационную единицу (OU) AD

Необходимые условия

Примечание Эта информация не распространяется на Amazon Web Services.

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Соберите следующую информацию о среде Active Directory.
 - имя пользователя учетной записи и пароль Active Directory с правами на удаление, деактивацию, переименование или перемещение учетных записей Active Directory; имя пользователя необходимо указывать в формате domain\username;
 - (необязательно) имя подразделения, куда перемещаются удаленные компьютеры;
 - (необязательно) префикс, добавляемый к имени удаленного компьютера.
- Создайте схему элементов компьютера. См. раздел [Настройка схемы элементов компьютера](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Наведите указатель мыши на схему элементов и нажмите **Изменить**.
3. Выберите на холсте компонент компьютера, чтобы отобразилась вкладка «Сведения».
4. Перейдите на вкладку **Свойства**.
5. Нажмите вкладку **Настраиваемые свойства** для настройки подключаемого модуля очистки Active Directory.
 - а) Щелкните **Новое свойство**.
 - б) В текстовом поле **Имя** введите Plugin.AdMachineCleanup.Execute.
 - в) В текстовом поле **Значение** введите true.
 - г) Щелкните значок **Сохранить** (✔).
6. Настройка подключаемого модуля очистки Active Directory путем добавления настраиваемых свойств.

Параметр	Описание и значение
Plugin.AdMachineCleanup.UserName	Введите имя пользователя учетной записи Active Directory в текстовом поле Значение . У этого пользователя должны быть права на удаление, деактивацию, перемещение и переименование учетных записей Active Directory. Имя пользователя необходимо указывать в формате domain\username.
Plugin.AdMachineCleanup.Password	Введите пароль для учетной записи Active Directory в текстовом поле Значение .
Plugin.AdMachineCleanup.Delete	Задайте значение «Истина», чтобы не отключать учетные записи уничтоженных компьютеров, а удалить их.

Параметр	Описание и значение
<code>Plugin.AdMachineCleanup.MoveToOu</code>	Перемещает учетную запись уничтоженных компьютеров в новую организационную единицу Active Directory. Это значение — это организационная единица, в которую перемещается учетная запись. Запись должна быть в формате <code>ou=OU, dc=dc</code> , например <code>ou=trash,cn=computers,dc=lab,dc=local</code> .
<code>Plugin.AdMachineCleanup.RenamePrefix</code>	Переименовывает учетные записи уничтоженных компьютеров путем добавления префикса. Значение — это строка префикса, которую нужно поставить в начало, например <code>destroyed_</code> .

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Всякий раз, когда компьютеры, подготовленные с помощью схемы элементов, будут удаляться из гипервизора, среда Active Directory будет обновляться.

Сценарий: предоставление запросившим сторонам возможности указывать имя узла компьютера

Как разработчик архитектуры схемы элементов вы хотите предоставить пользователям возможность выбора имен компьютеров, когда они запрашивают схемы элементов. Для этого вы изменяете существующую схему элементов CentOS vSphere, чтобы добавить настраиваемое свойство «Имя узла» и настроить его так, чтобы пользователям предлагалось ввести значение при обработке их запросов.

Примечание Если администратор структуры создает группу свойств, которая содержит требуемые настраиваемые свойства, а вы добавляете эту группу в схему элементов, вам не нужно отдельно добавлять настраиваемые свойства в схему элементов.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Создайте схему элементов компьютера. См. раздел [Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите нужную схему элементов **Centos в vSphere** и щелкните **Изменить**.
3. Выберите на холсте компонент компьютера, чтобы отобразилась вкладка «Сведения».
4. Перейдите на вкладку **Свойства**.
5. Щелкните **Новое свойство**.
6. Введите **Имя узла** в текстовом поле **Имя**.
7. Оставьте текстовое поле **Значение** пустым.

8. Настройте vRealize Automation так, чтобы пользователям предлагалось ввести значение при обработке запроса.

а) Установите флажок **Допускает переопределение**.

б) Выберите **Показывать в запросе**.

Так как имена узлов должны быть уникальными, пользователи могут запрашивать из этой схемы элементов только один компьютер в конкретный момент времени.

9. Щелкните значок **Сохранить** (✓).

10. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Пользователи, запрашивающие компьютеры из вашей схемы элементов, должны указать имя узла для своего компьютера. vRealize Automation проверяет, что указанное имя узла является уникальным.

Сценарий: предоставление пользователям возможности выбирать расположение центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах

Если разработчику схемы элементов требуется предоставить пользователям две инфраструктуры для подготовки компьютеров на выбор — бостонская или лондонская, необходимо изменить существующую схему элементов CentOS vSphere, чтобы включить функцию определения расположения.



При наличии центра обработки данных в Лондоне и Бостоне нельзя, чтобы пользователи в Бостоне подготавливали компьютеры в инфраструктуре Лондона и наоборот. Чтобы пользователи в Бостоне подготавливали компьютеры в инфраструктуре Бостона, а пользователи Лондона — в инфраструктуре Лондона, необходимо разрешить пользователям выбирать соответствующее расположение для подготовки при запросе компьютеров.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Определите расположение центров обработки данных, используя права системного администратора. См. раздел [Сценарий: добавление данных о расположении центра обработки данных при развертываниях в нескольких регионах](#).
- Примените соответствующие расположения к вычислительным ресурсам в качестве администратора структуры. См. раздел [Сценарий: применение размещения к вычислительному ресурсу при развертываниях в нескольких регионах](#).

- Создайте схему элементов компьютера. См. раздел [Сценарий: создание схемы элементов vSphere CentOS для клонирования в Rainpole](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите нужную схему элементов **Centos в vSphere** и щелкните **Изменить**.
3. Чтобы открыть вкладку **Общие сведения**, на холсте выберите компонент компьютера.
4. Установите флажок **Отобразить расположение по запросу**.
5. Щелкните элемент **Готово**.
6. Наведите указатель мыши на схему элементов **Centos в vSphere** и щелкните **Опубликовать**.

Результаты

Теперь, когда пользователи бизнес-групп запрашивают подготовку компьютера на основе схемы элементов, отображается запрос на выбор расположения центра обработки данных.

Проектирование компонентов Программное обеспечение

Программный архитектор может создавать повторно используемые программные компоненты, стандартизируя свойства конфигурации и используя сценарии действий для точного указания того, как компоненты устанавливаются, настраиваются, удаляются или обновляются при масштабировании развертывания. Можно переписывать эти сценарии действий в любое время и сразу публиковать их для внедрения изменений в подготовленные программные компоненты.

Можно проектировать сценарии действий так, чтобы они были универсальными и допускали повторное использование, определяя и используя пары имен и значений, называемые программными свойствами, и передавая их в качестве параметров в сценарии действий. Если у программных свойств есть неизвестные значения или значения, которые будут определены в будущем, можно сделать предоставление этих значений обязательным требованием или возможностью для других архитекторов схем элементов или конечных пользователей. Если в схеме элементов требуется значение из другого компонента, например IP-адрес компьютера, можно привязать программное свойство к IP-адресу этого компьютера. Использование программных свойств для параметризации сценариев действий делает их универсальными и доступными для повторного использования, поэтому можно развертывать программные компоненты в различных средах без изменения сценариев.

Таблица 5-43. Действия жизненного цикла

Действия жизненного цикла	Описание
Установка	Установка программного обеспечения. Например, можно скачать установочный файл сервера Tomcat и установить службу Tomcat. Сценарии, написанные для действий жизненного цикла, запускаются при первой подготовке программного обеспечения (во время первоначального запроса на развертывание или в ходе увеличения масштаба).
Настройка	Настройка программного обеспечения. Для примера Tomcat можно задать сценарии JAVA_OPTS и CATALINA_OPTS. Сценарии настройки запускаются после завершения действий установки.

Таблица 5-43. Действия жизненного цикла (продолжение)

Действия жизненного цикла	Описание
Запуск	Запуск программного обеспечения. Например, можно запустить службу Tomcat с помощью команды запуска на сервере Tomcat. Сценарии запуска запускаются после завершения действий настройки.
Обновление	Если проектируется программный компонент для поддержки масштабируемых схем элементов, обрабатывайте все обновления, необходимые после операции увеличения или уменьшения масштаба. Например, можно изменить размер кластера для масштабируемого развертывания и управлять узлами кластера с помощью подсистемы балансировки нагрузки. Проектируйте сценарии обновления для многократного запуска (без изменений) и обрабатывайте оба случая масштабирования (увеличение и уменьшение масштаба). После выполнения операции масштабирования сценарии обновления запускаются на всех зависимых программных компонентах.
Удаление	Удаление программного обеспечения. Например, можно выполнять особые действия в приложении перед удалением развертывания. Сценарии удаления запускаются каждый раз при удалении компонентов.

На портале VMware Solution Exchange можно загрузить предварительно настроенные компоненты Программное обеспечение для разнообразных служб и приложений промежуточного слоя. С помощью интерфейса REST API vRealize CloudClient или vRealize Automation можно программно импортировать предварительно настроенные компоненты Программное обеспечение в экземпляр vRealize Automation.

- Сведения о посещении портала VMware Solution Exchange см. в разделе https://solutionexchange.vmware.com/store/category_groups/cloud-management.
- Сведения об интерфейсе REST API vRealize Automation см. в документах *Руководство по программированию* и *API-интерфейс службы содержимого vRealize Automation* на сайте <https://code.vmware.com>.
- Сведения о vRealize CloudClient см. в разделе <https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient>.

Типы свойств и параметры настройки

Можно проектировать сценарии действий так, чтобы они были универсальными и допускали повторное использование, определяя и используя пары имен и значений, называемые программными свойствами, и передавая их в качестве параметров в сценарии действий. Можно создавать программные свойства, которые ожидают значения типа «строка», «массив», «содержимое», «логическое» или «целое число». Можно указывать значение самостоятельно, запрашивать кого-либо предоставить значение или получать значение от другого компонента схемы элементов путем создания привязки.

Параметры свойств

Чтобы вычислить значение любого свойства строкового типа, установите флажок «Вычисляемое». Чтобы сделать любое свойство зашифрованным, обязательным или допускающим переопределение, установите соответствующие флажки во время настройки свойств Программное обеспечение. Укажите для этих параметров значения в зависимости от цели. Например, вам необходимо потребовать от архитекторов схем элементов предоставить значение для пароля и зашифровать это значение, когда они используют ваш

программный компонент в схеме элементов. Создайте свойство пароля, но оставьте текстовое поле пустым. Выберите «Допускает переопределение», «Обязательно» и «Зашифровано». Если ожидаемый пароль принадлежит конечному пользователю, архитектор схем элементов может выбрать параметр **Показывать в запросе**, чтобы требовать от пользователей ввода пароля при заполнении формы запроса.

Параметр	Описание
Зашифровано	Пометьте свойства как зашифрованные, чтобы скрыть значение. Оно будет отображаться в виде звездочек в vRealize Automation. Если изменить пометку свойства с «Зашифрованное» на «Незашифрованное», vRealize Automation сбросит значение свойства. Из соображений безопасности для свойства нужно задать новое значение.
Допускает переопределение	Если выбрать этот параметр, архитекторы смогут изменять значение этого свойства при сборке схемы элементов приложения. Если ввести значение, оно отобразится в качестве значения по умолчанию.
Обязательно	Если выбрать этот параметр, архитекторам потребуется указать значение этого свойства или принять предоставляемое значение по умолчанию.
Вычисляемое	Значения вычисляемых свойств назначаются сценариями жизненного цикла INSTALL, CONFIGURE, START или UPDATE. Назначенное значение распространяется на последующие доступные этапы жизненного цикла и компоненты, которые связаны с этими свойствами в схеме элементов. Если выбрать для нестрокового свойства тип «Вычисляемое», тип свойства станет строковым.

При выборе параметра свойства «Вычисляемое» нужно оставить поле значения для настраиваемого свойства пустым. Создайте сценарии для вычисленных значений.

Таблица 5-44. Примеры сценариев для параметра вычисляемого свойства

Образец строкового свойства	Синтаксис сценария	Пример использования
my_unique_id = ""	Bash — \$my_unique_id	<pre>export my_unique_id="01234567 89"</pre>
	Windows CMD — %my_unique_id%	<pre>set my_unique_id=012345678 9</pre>
	Windows PowerShell — \$my_unique_id	<pre>\$my_unique_id = "0123456789"</pre>

Свойство типа «строка»

Строковые свойства ожидают получить строковые значения. Можно указывать строковое значение самостоятельно, требовать от кого-либо предоставить значение или получать значение от другого компонента схемы элементов путем создания привязки к другому строковому свойству. Строковые значения могут содержать любые символы ASCII. Для создания привязки к свойству используйте вкладку **Свойства** на холсте схемы элементов, чтобы выбрать соответствующее свойство для привязки. Затем значение свойства передается в сценарии действий в виде необработанных строковых данных. Когда выполняется привязка к строковому свойству схемы элементов, убедитесь, что компонент схемы элементов, к которому выполняется привязка, не относится к кластеру. Если компонент относится к кластеру, строковое значение становится массивом и получается неожиданное значение.

Образец строкового свойства	Синтаксис сценария	Пример использования
admin_email = "admin@email987.com"	Bash — \$admin_email	echo \$admin_email
	Windows CMD — %admin_email%	echo %admin_email%
	Windows PowerShell — \$admin_email	write-output \$admin_email

Свойство типа «массив»

Свойства типа «массив» ожидают массив строк, целых чисел, десятичных чисел или логических значений, определенных как *[value1, value2, value3...]*. Можно указывать значения самостоятельно, требовать от кого-либо предоставить значения или получать значения от другого компонента схемы элементов путем создания привязки к свойству.

При создании программного свойства типа «массив» с целочисленными или десятичными данными необходимо использовать точку с запятой для разделения элементов массива, независимо от языка. Не используйте запятую (,) или точку (.). В некоторых языках можно использовать запятую (,) как разделитель десятичных знаков. Пример:

- Допустимый массив для французского языка: [1,11;2,22;3,33]
- Допустимый массив для английского языка: [1.11,2.22,3.33]

При передаче больших чисел в массив не используйте формат группировки. Например, не используйте **4444 444.000** (французский), **4.444.444,000** (итальянский) или **4,444,444.000** (английский), поскольку в файлах с данными, содержащих форматы тех или иных языков, могут возникнуть ошибки при передаче на компьютер с другим языком. Формат группировки недопустим, поскольку такое число, как **4,444,444.000**, будет воспринято как три отдельных числа. Введите его в формате **4444444.000**.

При определении значений для свойства типа «массив» необходимо заключить массив в квадратные скобки. Для массива строк значение в элементах массива может содержать любые символы ASCII. Чтобы должным образом закодировать символ обратной косой черты в значении свойства типа «Массив», добавьте дополнительную обратную косую черту, например `"c:\\test1\\test2"`. Для привязанного свойства используйте вкладку **Свойства** на холсте проекта, чтобы выбрать соответствующее свойство для привязки. В случае привязки к массиву необходимо спроектировать программные компоненты таким образом, чтобы не учитывался порядок значений в массиве.

Например, рассмотрим виртуальную машину подсистемы балансировки нагрузки, которая балансирует нагрузку кластера виртуальных машин сервера приложений. В таком случае для подсистемы балансировки нагрузки определяется свойство типа «массив», которому присваивается массив IP-адресов виртуальных машин сервера приложений.

В приведенных ниже сценариях настройки подсистемы балансировки нагрузки свойство типа «массив» используется для настройки соответствующей схемы балансировки нагрузки в операционных системах Red Hat, Windows и Ubuntu.

Образец свойства типа «массив»	Синтаксис сценария	Пример использования
operating_systems = ["Red Hat", "Windows", "Ubuntu"]	Bash — \${operating_systems[@]} для всего массива строк \${operating_systems[N]} для отдельного элемента массива	for ((i = 0 ; i < \$ {#operating_systems[@]}; i++)); do echo \${operating_systems[i]} done
	Windows CMD — %operating_systems_% где N соответствует позиции элемента в массиве	for /F "delims== tokens=2" %A in ('set operating_systems_') do (echo %A)
	Windows PowerShell — \$operating_systems для всего массива строк \$operating_systems[N] для отдельного элемента массива	foreach (\$os in \$operating_systems){ write-output \$os }

Свойство типа «содержимое»

Значением свойства типа «Содержимое» выступает URL-адрес, по которому можно загрузить файл с содержимым. Агент Программное обеспечение загружает содержимое с URL-адреса на виртуальную машину и передает расположение локального файла в сценарий.

Свойства типа «содержимое» должны быть определены в виде действующего URL-адреса по протоколу HTTP или HTTPS. Например, компонент Программное обеспечение сервера приложений JBOSS в примере приложения Dukes Bank указывает свойство содержимого cheetah_tgz_url. Артефакты размещены на устройстве Программное обеспечение и URL-адрес указывает на их расположение. Агент Программное обеспечение загружает артефакты из указанного расположения на развернутую виртуальную машину.

Сведения о параметрах software.http.proxy, которые используются для свойств содержимого, см. в [Настраиваемые свойства S](#).

Образец строкового свойства	Синтаксис сценария	Пример использования
cheetah_tgz_url = "http:// app_content_server_ip:port/artifacts/ software/jboss/cheetah-2.4.4.tar.gz"	Bash — \$cheetah_tgz_url Windows CMD — %cheetah_tgz_url%	tar -zxvf \$cheetah_tgz_url start /wait c:\unzip.exe %cheetah_tgz_url%

Образец строкового свойства	Синтаксис сценария	Пример использования
	Windows PowerShell — \$cheetah_tgz_url	& c:\unzip.exe \$cheetah_tgz_url

Свойство типа «Логическое»

Используйте свойства типа «логическое» для предоставления в раскрывающемся меню «Значение» вариантов «Истина» и «Ложь».

Свойство «Целое число»

Используйте свойство целочисленного типа для нулевых, положительных и отрицательных целых значений.

Свойство «Десятичное число»

Используйте свойство типа «десятичное число» для значений, представляющих собой непериодические десятичные дроби.

Когда для компонента Программное обеспечение требуется информация из другого компонента

В нескольких сценариях развертывания для настройки одного компонента требуется значение свойства другого компонента. Это можно сделать с помощью vRealize Automation путем привязки свойств. Можно создать сценарии действий Программное обеспечение для привязки свойств, но окончательная настройка привязок выполняется архитектором, разрабатывающим схему элементов.

Помимо установки жестко заданных значений свойств, программный архитектор, архитектор инфраструктуры как услуги или разработчик архитектуры приложений могут привязать свойства компонента Программное обеспечение к другим свойствам в схеме элементов, например к IP-адресу или месту установки. При использовании привязки свойства Программное обеспечение к другому свойству можно настроить сценарий на основе значения свойства другого компонента или свойства виртуальной машины. Например, для компонента WAR может потребоваться место установки сервера Apache Tomcat. В созданных сценариях для компонента WAR можно настроить установку значения install_path сервера Apache Tomcat для свойства server_home. Если архитектор, выполняющий сборку схемы элементов, привязал свойство server_home к свойству install_path сервера Apache Tomcat, значение server_home установлено правильно.

В сценариях действий можно использовать только те свойства, которые определены в этих сценариях, а в привязках можно использовать только свойства со значениями типа «строка» или «массив». Массивы свойств схемы элементов не возвращаются в каком-либо заданном порядке, поэтому значения, получаемые в результате привязки к группируемым или масштабируемым компонентам, могут быть неожиданными. Например, программному компоненту необходим идентификатор каждого компьютера в кластере и пользователям разрешено запрашивать кластер из диапазона 1–10 и масштабировать развертывание в диапазоне 1–10 компьютеров. Если настроить программное свойство строкового типа, вы получите один случайно выбранный идентификатор компьютера из кластера. Если настроить программное свойство типа «массив», вы получите массив всех идентификаторов компьютеров в кластере, но их порядок будет

неизвестен. Если пользователи будут масштабировать развертывание, порядок значений может быть разным для каждой операции. Чтобы гарантировать отсутствие потери значений для компонентов кластера, можно использовать тип «массив» для всех программных свойств. Однако необходимо спроектировать программные компоненты без учета порядка значений в массиве.

Во время привязки к различным типам свойств см. примеры значений свойства строкового типа в таблице «Примеры привязок свойств строкового типа».

Таблица 5-45. Примеры привязок свойств строкового типа

Образец типа свойства	Тип свойства для привязки	Результат привязки (А привязывается к В)
Строка (свойство А)	Строка (свойство В="Hi")	A="Hi"
Строка (свойство А)	Содержимое (свойство В="http://my.com/content")	A="http://my.com/content"
Строка (свойство А)	Массив (свойство В=["1", "2"])	A=["1", "2"]
Строка (свойство А)	Вычисляемое (свойство В="Hello")	A="Hello"

Во время привязки к различным типам свойств см. примеры значений свойства типа «массив» в таблице «Примеры привязок свойства типа "массив"».

Таблица 5-46. Примеры привязок свойств типа «массив»

Образец типа свойства	Тип свойства для привязки	Результат привязки (А привязывается к В)
Массив (свойство А)	Строка (свойство В="Hi")	A="Hi"
Массив (свойство А)	Содержимое (свойство В="http://my.com/content")	A="http://my.com/content"
Массив (свойство А)	Вычисляемое (свойство В="Hello")	A="Hello"

Подробное объяснение поддерживаемых типов свойств см. в разделе [Типы свойств и параметры настройки](#).

Передача значений свойств между этапами жизненного цикла

С помощью сценариев действий можно изменять и передавать значения свойств между этапами жизненного цикла.

Для вычисляемого свойства можно изменить значение свойства и передать значение следующему этапу жизненного цикла в сценарии действий. Например, если для значения свойства `progress_status` компонента А определено значение `staged`, для этапов жизненного цикла `INSTALL` и `CONFIGURE` необходимо изменить значение на `progress_status=installed` в соответствующих сценариях действий. Если компонент В привязан к компоненту А, значения свойства `progress_status` этапов жизненного цикла сценария действий соответствуют значениям компонента А.

Укажите в программном компоненте, что компонент В зависит от компонента А. Эта зависимость определяет передачу правильных значений свойств между компонентами независимо от того, находятся они на одном узле или на разных.

Например, можно обновить значение свойства в сценарии действия путем использования поддерживаемых сценариев.

- Bash `progress_status="completed"`
- Windows CMD `set progress_status=completed`
- Windows PowerShell `$progress_status="completed"`

Примечание Свойства типа «содержимое» и «массив» не поддерживают передачу измененных значений свойств между сценариями действий этапов жизненного цикла.

Практические рекомендации по разработке компонентов

Для ознакомления с практическими рекомендациями по определению свойств и сценариев действий загрузите и импортируйте компоненты Программное обеспечение и схемы элементов приложения с портала VMware Solution Exchange.

Следуйте нижеприведенным практическим рекомендациям при разработке компонентов Программное обеспечение.

- Для выполнения сценария без каких-либо прерываний возвращаемое значение должно быть установлено равным нулю (0). Это дает агенту возможность получать все свойства и передавать их на сервер Программное обеспечение.
- Некоторым программам установки может понадобиться доступ к консоли `tty`. Перенаправьте ввод из `/dev/console`. Например, в сценарии установки компонент RabbitMQ Программное обеспечение может использовать команду `./rabbitmq_rhel.py --setup-rabbitmq < /dev/console`.
- Если компонент использует несколько этапов жизненного цикла, значение свойства может быть изменено на этапе `INSTALL`. Новое значение передается на следующий этап жизненного цикла. Сценарии действий могут вычислять значение свойства в ходе развертывания для передачи значения другим зависимым сценариям. Например, в образце приложения Clustered Dukes Bank служба JBossAppServer вычисляет свойство `JVM_ROUTE` на этапе жизненного цикла `INSTALL` (установка). Это свойство используется службой JBossAppServer для настройки жизненного цикла. Затем служба балансировки нагрузки Apache привязывает свое свойство `JVM_ROUTE` к свойству `all(appserver:JBossAppServer:JVM_ROUTE)` для получения окончательного вычисленного значения `node0` и `node1`. Если компоненту требуется значение свойства из другого компонента для успешного завершения развертывания приложения, необходимо задать явные зависимости в схеме элементов приложения.

Примечание Нельзя изменить значение свойства содержимого для компонента, который использует несколько этапов жизненного цикла.

Создание компонента Программное обеспечение

После настройки и публикации компонента Программное обеспечение его смогут использовать другие программные архитекторы, архитекторы инфраструктуры как услуги и разработчики архитектуры приложений для создания схем элементов приложений.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **программный архитектор**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Компоненты программного обеспечения**.
2. Щелкните значок **Добавить (+)**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.

На основе имени, указанного для компонента Программное обеспечение, vRealize Automation создает идентификатор для компонента Программное обеспечение, который является уникальным в пределах арендатора. Сейчас это поле можно изменить, но после сохранения схемы элементов изменить его будет невозможно. Поскольку идентификаторы в арендаторе постоянны и уникальны, их можно использовать для программного взаимодействия со схемами элементов и создания привязок свойств.

4. (дополнительно) Если требуется управлять добавлением компонента Программное обеспечение в схемы элементов, в раскрывающемся меню **Контейнер** выберите тип контейнера.

Параметр	Описание
Компьютеры	Компонент Программное обеспечение необходимо разместить непосредственно на компьютере.
Один из опубликованных компонентов Программное обеспечение	Если проектируемый компонент Программное обеспечение предназначен для установки поверх другого созданного компонента Программное обеспечение, выберите этот компонент Программное обеспечение в списке. Например, для проектируемого компонента EAR, который будет устанавливаться поверх компонента JBOSS, созданного ранее, выберите в списке компонент JBOSS.
Компоненты программного обеспечения	Если необходимо спроектировать компонент Программное обеспечение, который не предназначен для непосредственной установки на компьютере, но может быть установлен в нескольких различных компонентах Программное обеспечение, выберите параметр «Компоненты программного обеспечения». Например, если при проектировании компонента WAR необходимо, чтобы его можно было установить в компоненте Программное обеспечение сервера Tomcat и Программное обеспечение Tcserver, выберите компоненты программного обеспечения контейнерного типа.

5. Нажмите кнопку **Далее**.
6. Определите свойства, которые планируется использовать в сценариях действий.
 - а) Щелкните значок **Добавить (+)**.
 - б) Введите имя свойства.
 - в) Введите описание свойства.

Это описание отображается для архитекторов, которые использовали этот компонент Программное обеспечение в схемах элементов.

- г) Выберите необходимый тип для значения свойства.
- д) Определите значение свойства.

Параметр	Описание
Использовать текущее указанное значение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Введите значение. ■ Снимите флажок Допускает переопределение. ■ Установите флажок Обязательно.
Обязательно указывать значение (для архитекторов)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Введите значение, чтобы предоставить значение по умолчанию для этого параметра. ■ Установите флажок Допускает переопределение. ■ Установите флажок Обязательно.
Разрешить архитекторам указывать значения при необходимости	<ul style="list-style-type: none"> ■ Введите значение, чтобы предоставить значение по умолчанию для этого параметра. ■ Установите флажок Допускает переопределение. ■ Снимите флажок Обязательно.

Архитекторы могут настроить свойства Программное обеспечение таким образом, чтобы они отображались в форме запроса для пользователей. Архитекторы могут использовать параметр «Показать в запросе», который позволяет отображать запрос на указание значений свойств, помеченных как допускающие переопределение.

7. Чтобы указать сценарий по крайней мере для одного из действий жизненного цикла программного обеспечения, работайте с запросами.

Таблица 5-47. Действия жизненного цикла

Действия жизненного цикла	Описание
Установка	Установка программного обеспечения. Например, можно скачать установочный файл сервера Tomcat и установить службу Tomcat. Сценарии, написанные для действий жизненного цикла, запускаются при первой подготовке программного обеспечения (во время первоначального запроса на развертывание или в ходе увеличения масштаба).
Настройка	Настройка программного обеспечения. Для примера Tomcat можно задать сценарии JAVA_OPTS и CATALINA_OPTS. Сценарии настройки запускаются после завершения действий установки.
Запуск	Запуск программного обеспечения. Например, можно запустить службу Tomcat с помощью команды запуска на сервере Tomcat. Сценарии запуска запускаются после завершения действий настройки.
Обновление	Если проектируется программный компонент для поддержки масштабируемых схем элементов, обрабатывайте все обновления, необходимые после операции увеличения или уменьшения масштаба. Например, можно изменить размер кластера для масштабируемого развертывания и управлять узлами кластера с помощью подсистемы балансировки нагрузки. Проектируйте сценарии обновления для многократного запуска (без изменений) и обрабатывайте оба случая масштабирования (увеличение и уменьшение масштаба). После выполнения операции масштабирования сценарии обновления запускаются на всех зависимых программных компонентах.
Удаление	Удаление программного обеспечения. Например, можно выполнять особые действия в приложении перед удалением развертывания. Сценарии удаления запускаются каждый раз при удалении компонентов.

Включите в свои сценарии действий коды выхода и состояния. Каждому типу сценариев соответствуют уникальные коды выхода и состояния.

Тип сценария	Успешное состояние	Ошибочное состояние	Неподдерживаемые команды
Bash	<ul style="list-style-type: none"> ■ return 0 ■ exit 0 	<ul style="list-style-type: none"> ■ return non-zero ■ exit non-zero 	Нет
Windows CMD	exit /b 0	exit /b non-zero	Не используйте коды exit 0 и exit non-zero.
PowerShell	exit 0	exit non-zero;	Не используйте вызовы warning, verbose, debug и host.

8. Установите флажок **Перезагрузить** для каждого сценария, при котором требуется перезагрузка компьютера.

После запуска сценария и перед запуском следующего сценария жизненного цикла произойдет перезагрузка компьютера.

9. Щелкните элемент **Готово**.

10. Выберите компонент Программное обеспечение и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Теперь компонент Программное обеспечение настроен и опубликован. Другие программные архитектуры, архитектуры инфраструктуры как услуги и разработчики архитектуры приложений могут использовать этот компонент Программное обеспечение для добавления программного обеспечения в схему элементов приложения.

Следующие шаги

Добавьте опубликованный компонент Программное обеспечение в схему элементов приложения. См. раздел [Сборка составных схем элементов](#).

Параметры компонента Программное обеспечение

Настройте общие параметры, создайте свойства и сценарии настраиваемых действий, чтобы установить, настроить, обновить или удалить компонент Программное обеспечение на подготовленных компьютерах.

Войдите в качестве программного архитектора, выберите элементы **Проектирование > Компоненты программного обеспечения**, затем — значок **Добавить**, чтобы создать компонент Программное обеспечение.

Общие параметры нового компонента Программное обеспечение

Примените общие параметры к компоненту Программное обеспечение.

Таблица 5-48. Общие параметры нового компонента Программное обеспечение

Параметр	Описание
Имя	Введите имя своего компонента Программное обеспечение.
Идентификатор	На основе имени, указанного для компонента Программное обеспечение, vRealize Automation создает идентификатор для компонента Программное обеспечение, который является уникальным в пределах арендатора. Сейчас это поле можно изменить, но после сохранения схемы элементов изменить его будет невозможно. Поскольку идентификаторы в арендаторе постоянны и уникальны, их можно использовать для программного взаимодействия со схемами элементов и создания привязок свойств.
Описание	Составьте сводку по компоненту Программное обеспечение, чтобы ею было удобно пользоваться другим разработчикам архитектуры.
Контейнер	<p>На холсте проекта архитекторы схем элементов могут помещать ваш компонент Программное обеспечение только внутрь контейнера с выбранным вами типом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите Компьютеры, чтобы от архитекторов требовалось размещать компонент Программное обеспечение непосредственно на компонент компьютера на холсте проекта. ■ Выберите Компоненты программного обеспечения, если проектируется компонент Программное обеспечение, который никогда не следует размещать непосредственно на компоненте компьютера, но можно вкладывать в один из нескольких различных компонентов Программное обеспечение. ■ Выберите конкретный опубликованный компонент Программное обеспечение, если проектируете компонент Программное обеспечение специально для вложения в другой созданный вами компонент Программное обеспечение. ■ Выберите Виртуальная машина Azure, если проектируется компонент Программное обеспечение специально для схемы элементов Azure.

Новые свойства Программное обеспечение

Свойства Программное обеспечение используются для параметризации сценариев, что позволяет передавать определенные свойства в качестве переменных среды в сценарии, выполняемые на виртуальной машине. Перед выполнением сценариев агент Программное обеспечение, установленный на подготовленном компьютере, обменивается данными с vRealize Automation для сопоставления свойств. Затем агент создает на основе этих свойств переменные, соответствующие определенным сценариям, и передает их в сценарии.

Таблица 5-49. Новые свойства Программное обеспечение

Параметр	Описание
Имя	Введите имя своего свойства Программное обеспечение. В именах свойств учитывается регистр и они могут содержать только буквы, цифры, символы дефиса (-) и подчеркивания (_).
Описание	Составьте сводку по свойствам и любым требованиям к значению, которая окажет содействие другим пользователям.
Тип	Программное обеспечение поддерживает типы «строка», «массив», «содержимое», «логическое» и «целое число». Подробное объяснение поддерживаемых типов свойств см. в разделе Типы свойств и параметры настройки . Сведения о привязке свойств см. в разделе Когда для компонента Программное обеспечение требуется информация из другого компонента и Создание привязки свойств между компонентами схемы элементов .
Значение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Порядок использования указанного значения. <ul style="list-style-type: none"> ■ Введите значение в поле Значение. ■ Установите флажок Обязательно. ■ Снимите флажок Допускает переопределение. ■ Порядок действий, необходимых для того, чтобы потребовать от архитекторов предоставить значение. <ul style="list-style-type: none"> ■ (Необязательно.) В поле Значение введите значение, которое будет использоваться по умолчанию. ■ Установите флажок Допускает переопределение. ■ Установите флажок Обязательно. ■ Разрешите архитекторам предоставлять значение или оставлять значение пустым. <ul style="list-style-type: none"> ■ (Необязательно.) В поле Значение введите значение, которое будет использоваться по умолчанию. ■ Установите флажок Допускает переопределение. ■ Снимите флажок Обязательно.
Зашифровано	<p>Пометьте свойства как зашифрованные, чтобы скрыть значение. Оно будет отображаться в виде звездочек в vRealize Automation. Если изменить пометку свойства с «Зашифрованное» на «Незашифрованное», vRealize Automation сбросит значение свойства. Из соображений безопасности для свойства нужно задать новое значение.</p> <p>Важно! При печати защищенных свойств в сценарии с помощью команды <code>echo</code> и других подобных команд такие значения отображаются обычным текстом в файлах журнала. Значения в файлах журнала не маскируются.</p>
Допускает переопределение	Если выбрать этот параметр, архитекторы смогут изменять значение этого свойства при сборке схемы элементов приложения. Если ввести значение, оно отобразится в качестве значения по умолчанию.

Таблица 5-49. Новые свойства Программное обеспечение (продолжение)

Параметр	Описание
Обязательно	Если выбрать этот параметр, архитекторам потребуется указать значение этого свойства или принять предоставляемое значение по умолчанию.
Вычисляемое	Значения вычисляемых свойств назначаются сценариями жизненного цикла INSTALL, CONFIGURE, START или UPDATE. Назначенное значение распространяется на последующие доступные этапы жизненного цикла и компоненты, которые связаны с этими свойствами в схеме элементов. Если выбрать для строкового свойства тип «Вычисляемое», тип свойства станет строковым.

Действия нового компонента «Программное обеспечение»

Создавайте сценарии действий Bash, Windows CMD или PowerShell для указания того, как именно устанавливаются, настраиваются, удаляются или обновляются компоненты во время операций масштабирования развертывания.

Таблица 5-50. Действия жизненного цикла

Действия жизненного цикла	Описание
Установка	Установка программного обеспечения. Например, можно скачать установочный файл сервера Tomcat и установить службу Tomcat. Сценарии, написанные для действий жизненного цикла, запускаются при первой подготовке программного обеспечения (во время первоначального запроса на развертывание или в ходе увеличения масштаба).
Настройка	Настройка программного обеспечения. Для примера Tomcat можно задать сценарии JAVA_OPTS и CATALINA_OPTS. Сценарии настройки запускаются после завершения действий установки.
Запуск	Запуск программного обеспечения. Например, можно запустить службу Tomcat с помощью команды запуска на сервере Tomcat. Сценарии запуска запускаются после завершения действий настройки.
Обновление	Если проектируется программный компонент для поддержки масштабируемых схем элементов, обрабатывайте все обновления, необходимые после операции увеличения или уменьшения масштаба. Например, можно изменить размер кластера для масштабируемого развертывания и управлять узлами кластера с помощью подсистемы балансировки нагрузки. Проектируйте сценарии обновления для многократного запуска (без изменений) и обрабатывайте оба случая масштабирования (увеличение и уменьшение масштаба). После выполнения операции масштабирования сценарии обновления запускаются на всех зависимых программных компонентах.
Удаление	Удаление программного обеспечения. Например, можно выполнять особые действия в приложении перед удалением развертывания. Сценарии удаления запускаются каждый раз при удалении компонентов.

Установите флажок **Перезагрузить** для каждого сценария, при котором требуется перезагрузка компьютера. После запуска сценария и перед запуском следующего сценария жизненного цикла произойдет перезагрузка компьютера. При выполнении сценария действий убедитесь в отсутствии процессов, запрашивающих действия пользователя. Прерывания приостанавливают сценарий, что приводит к его простоя в течение неопределенного времени и впоследствии к сбою. Кроме того, ваши сценарии

должны содержать надлежащие коды выхода, которые применимы к развертыванию приложений. Если в сценарии отсутствуют коды выхода и возврата, состоянием выхода становится последняя команда, которая выполнялась в сценарии. Коды выхода и возврата зависят от поддерживаемых типов сценариев (Bash, Windows CMD, PowerShell).

Тип сценария	Успешное состояние	Ошибочное состояние	Неподдерживаемые команды
Bash	<ul style="list-style-type: none"> ■ return 0 ■ exit 0 	<ul style="list-style-type: none"> ■ return non-zero ■ exit non-zero 	Нет
Windows CMD	exit /b 0	exit /b non-zero	Не используйте коды exit 0 и exit non-zero.
PowerShell	exit 0	exit non-zero;	Не используйте вызовы warning, verbose, debug и host.

Проектирование схем элементов и действий ресурсов Все как услуга

Схемы элементов Все как услуга можно публиковать в качестве элементов каталогов или использовать на холсте проекта схем элементов. Действия ресурсов — это действия, выполняемые с развернутыми элементами.

В Все как услуга для запуска рабочих процессов подготовки элементов или выполнения действий используется vRealize Orchestrator. Например, можно настроить рабочие процессы для создания виртуальных машин vSphere, пользователей Active Directory в группах или выполнения сценариев PowerShell. При создании настраиваемого рабочего процесса vRealize Orchestrator можно указать его в качестве элемента в каталоге служб. Это позволит запускать соответствующий рабочий процесс уполномоченным пользователям.

Можно использовать схему элементов Все как услуга как компонент в схеме элементов, созданной на холсте проекта, либо опубликовать ее непосредственно в каталоге служб.


Если схема элементов используется в качестве компонента другой схемы элементов, можно задать, чтобы при уменьшении или увеличении масштаба развернутой схемы элементов происходило соответствующее масштабирование данной схемы.

Интеграция vRealize Orchestrator в vRealize Automation

vRealize Orchestrator является ядром рабочих процессов, интегрированным в vRealize Automation.

Сервер vRealize Orchestrator распространяется с предварительно настроенным vRealize Automation, поэтому, когда системный администратор развернет устройство vRealize Automation, сервер vRealize Orchestrator будет готов к работе.


Рис. 5-2. Создание и запрос элементов каталога входит в состав Все как услуга для подготовки пользовательского ресурса



Разработчики архитектуры Все как услуга добавляют настраиваемые ресурсы, относящиеся к поддерживаемым конечным точкам и предоставляемым рабочим процессам, а затем создают схемы элементов Все как услуга и действия, основанные на этих ресурсах. Администраторы арендатора и менеджеры бизнес-группы могут добавлять схемы элементов Все как услуга и действия в каталог служб. Схему элементов Все как услуга также можно использовать в конструкторе схем элементов.

Когда пользователь каталога служб запрашивает элемент, vRealize Automation запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator для подготовки настраиваемого ресурса.

Рис. 5-3. Создание и запрос действий настраиваемых ресурсов для изменения настраиваемого ресурса



Разработчики Все как услуга также могут добавить рабочие процессы vRealize Orchestrator в качестве действий ресурсов для расширения возможностей vRealize Automation. После подготовки пользователями каталога служб настраиваемого ресурса они могут запускать действия, выполняемые после подготовки ресурсов. Таким образом, клиенты запускают рабочий процесс vRealize Orchestrator и изменяют подготовленный настраиваемый ресурс.

Когда пользователь каталога служб запрашивает схему элементов Все как услуга или действие ресурса в качестве элемента каталога, служба Все как услуга запускает соответствующий рабочий процесс vRealize Orchestrator, передавая ему в качестве глобальных параметров следующие данные.

Таблица 5-51. Глобальные параметры Все как услуга

Параметр	Описание
__asd_tenantRef	Арендатор пользователя, запрашивающего рабочий процесс.
__asd_subtenantRef	Бизнес-группа пользователя, запрашивающего рабочий процесс.
__asd_catalogRequestId	Идентификатор запроса из каталога для запуска этого рабочего процесса.
__asd_requestedFor	Целевой пользователь запроса. Если запрос выполняется от имени пользователя, то это пользователь, от имени которого запрошен рабочий процесс, в остальных случаях это пользователь, запрашивающий рабочий процесс.
__asd_requestedBy	Пользователь, запрашивающий рабочий процесс.

Если схема элементов Все как услуга или действие ресурса использует рабочий процесс vRealize Orchestrator, который содержит элемент схемы взаимодействия с пользователем, то при запросе пользователем службы рабочий процесс приостанавливает выполнение и ожидает от пользователя предоставления необходимых данных. Чтобы ответить на ожидание взаимодействия, пользователь должен перейти к **Входящие > Действие пользователя, выполняемое вручную**.

Иерархия сервера vRealize Orchestrator по умолчанию является общей для всех арендаторов и не может быть использована отдельно для каждого арендатора. Например, если разработчик архитектуры служб создает схему элементов службы для создания кластера вычислительных ресурсов, клиентам из разных арендаторов приходится просматривать элементы иерархии всех экземпляров vCenter Server, хотя они могут относиться к другому арендатору.

Системные администраторы могут установить vRealize Orchestrator или отдельно развернуть vRealize Orchestrator Appliance, чтобы настроить внешний экземпляр vRealize Orchestrator и сконфигурировать vRealize Automation для работы с таким внешним экземпляром vRealize Orchestrator.

Системные администраторы также могут настраивать категории рабочих процессов vRealize Orchestrator отдельно для каждого арендатора и определять, какие рабочие процессы доступны для каждого арендатора.

Кроме того, администраторы арендаторов могут также настроить внешний экземпляр vRealize Orchestrator, но только для своих арендаторов.

Для получения информации о настройке внешнего экземпляра vRealize Orchestrator и категорий рабочих процессов vRealize Orchestrator см. *Настройка vCenter Orchestrator и подключаемых модулей*.

Список подключаемых модулей vRealize Orchestrator

Подключаемые модули позволяют использовать vRealize Orchestrator для получения доступа к сторонним системам и приложениям, а также управлять ими. Использование внешних решений в подключаемых модулях vRealize Orchestrator предоставляет возможность включать объекты и функции в рабочие процессы, которые обеспечивают получение доступа к объектам и функциям внешних решений.

Среди подключаемых модулей, с помощью которых пользователи могут получать доступ к различным сторонним решениям, могут быть средства управления виртуализацией, почтовые платформы, базы данных, службы каталогов и интерфейсы удаленного управления.

Стандартный набор подключаемых модулей vRealize Orchestrator позволяет использовать в рабочих процессах такие преимущества внешних решений, как интерфейс API и почтовые возможности vCenter Server. Кроме того, открытая архитектура подключаемых модулей для vRealize Orchestrator даст возможность разрабатывать подключаемые модули для доступа к другим приложениям.

Таблица 5-52. Подключаемые модули по умолчанию в vRealize Orchestrator

Подключаемый модуль	Цель
vCenter Server	Обеспечивает доступ к интерфейсу API vCenter Server, позволяя использовать все объекты и функции vCenter Server в процессах управления, автоматизируемых с помощью vRealize Orchestrator.
Конфигурация	Предоставляет рабочие процессы для настройки проверки подлинности, подключения к базе данных и сертификатов SSL для vRealize Orchestrator.
Библиотека vCO	Предоставляет рабочие процессы, которые работают в качестве основных элементов настройки и автоматизации клиентских процессов. Библиотека рабочих процессов включает в себя шаблоны для управления жизненным циклом, подготовкой, аварийным восстановлением, горячим резервным копированием и другими стандартными процессами. Шаблоны можно копировать и изменять в соответствии с потребностями.
SQL	Предоставляет интерфейс JDBC API. Это стандартный интерфейс в отрасли, который позволяет подключать приложения, написанные на языке Java, к базам данных независимо от их платформ. К таким базам данных относятся базы данных SQL и другие табличные источники данных, например электронные таблицы и неструктурированные файлы. Интерфейс JDBC API предоставляет API для вызовов, позволяющий получать доступ к базам данных SQL с помощью рабочих процессов.
SSH	Обеспечивает реализацию протокола SSH-2. Позволяет использовать в рабочих процессах сеансы удаленной командной строки и передачи файлов с использованием проверки подлинности на основе пароля и открытого ключа. Поддерживает интерактивную проверку подлинности с использованием клавиатуры. Подключаемый модуль SSH также может обеспечивать удаленный просмотр файловой системы непосредственно в иерархии клиента vRealize Orchestrator.

Таблица 5-52. Подключаемые модули по умолчанию в vRealize Orchestrator (продолжение)

Подключаемый модуль	Цель
XML	Полнофункциональное средство анализа XML модели DOM, которое можно использовать в рабочих процессах. Кроме того, в интерфейсе JavaScript API vRealize Orchestrator можно реализовывать ECMAScript для XML (E4X).
Почта	Использует протокол SMTP для отправки сообщений электронной почты из рабочих процессов.
Сеть	Предусматривает использование библиотеки Jakarta Apache Commons Net Library. Реализовывает протоколы Telnet, FTP, POP3 и IMAP. Протоколы POP3 и IMAP используются для чтения электронной почты. Вместе с почтовым подключаемым модулем сетевой подключаемый модуль обеспечивает возможности отправки и получения электронной почты в рабочих процессах.
Перечисление	Предоставляет общие типы перечислений, которые можно использовать в рабочих процессах других подключаемых модулей.
Документация по рабочим процессам	Позволяет использовать рабочие процессы, с помощью которых можно создавать информацию о рабочем процессе или категории рабочих процессов в формате PDF.
HTTP-REST	Позволяет управлять веб-службами REST, обеспечивая взаимодействие между vCenter Orchestrator и узлами REST.
SOAP	Позволяет управлять веб-службами SOAP, обеспечивая взаимодействие между vCenter Orchestrator и узлами SOAP.
AMQP	Обеспечивает взаимодействие с серверами, которые используют протокол AMQP, также известными как брокеры.
SNMP	Позволяет vCenter Orchestrator устанавливать подключение к системам и устройствам, которые поддерживают протокол SNMP, и получать из них информацию.
Active Directory	Обеспечивает взаимодействие между vCenter Orchestrator и Microsoft Active Directory.
vCO WebOperator	Веб-представление, которое позволяет получать доступ к рабочим процессам в библиотеке vRealize Orchestrator и работать в сети с помощью веб-браузера.
Динамические типы	Позволяет определить динамические типы, а также создавать и использовать объекты этих типов.
PowerShell	Позволяет управлять узлами и выполнять настраиваемые процессы PowerShell.
Несколько узлов	Содержит рабочие процессы для иерархической оркестрации, управления экземплярами Orchestrator и увеличения масштаба действий Orchestrator.
vRealize Automation	Позволяет создавать и запускать рабочие процессы для взаимодействия между vRealize Orchestrator и vRealize Automation.

Дополнительные сведения о подключаемых модулях vRealize Orchestrator, проектируемых и предоставляемых VMware, см. на начальной странице документации по VMware vRealize™ Orchestrator™.


Создание схем элементов и действий ресурсов Все как услуга

Права на схемы элементов Все как услуга могут быть предоставлены пользователям как права на элементы каталога, либо их можно собрать в виде составных схем элементов с помощью холста проекта. Действия ресурса выполняются с подготовленными элементами для управления этими элементами после их подготовки.

Например, схему элементов Все как услуга можно использовать для создания пользователей Active Directory в группе. Затем можно использовать действие ресурса, чтобы потребовать от пользователя изменения пароля.

Рабочий процесс по созданию схемы элементов Все как услуга

Рабочий процесс, выполняемый для создания схемы элементов Все как услуга, и все дополнительные действия ресурса зависят от того, каким образом пользователь собирается использовать данную схему элементов. Описанный ниже рабочий процесс содержит основные этапы данной операции.



Терминология схемы элементов Все как услуга

Схемы элементов Все как услуга являются рабочими процессами vRealize Orchestrator, которые могут подготавливать ресурсы, вносить изменения в подготовленные ресурсы или вести себя как служба, которая выполняет задачу в данной среде. Схемы элементов и действия ресурса имеют несколько нюансов, которые необходимо принимать во внимание при проектировании схем элементов для пользователей каталога служб.

Следующие определения помогут вам понять терминологию, используемую при работе со схемами элементов Все как услуга.

Настраиваемый ресурс

Тип объекта vRealize Orchestrator, который предоставляется в качестве ресурса через API подключаемого модуля vRealize Orchestrator. Вы можете создать настраиваемый ресурс, чтобы определить выходной параметр схемы элементов подготовки Все как услуга и входной параметр действия ресурса.

Компонент схемы элементов Все как услуга

Схема элементов подготовки или схема элементов операций, не относящихся к подготовке, которую можно использовать на холсте проекта схемы элементов. Эта схема элементов также может быть самостоятельной схемой элементов Все как услуга.

Самостоятельная схема элементов Все как услуга

Схема элементов подготовки или схема элементов операций, не относящихся к подготовке, опубликованная непосредственно для каталога служб и имеющая соответствующие права.

Схема элементов подготовки

Схема элементов подготовки, которая запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator для подготовки ресурсов на целевой конечной точке с помощью API подключаемого модуля vRealize Orchestrator для этой конечной точки. Например, добавляет виртуальные сетевые адаптеры к сетевому устройству в vSphere. Для создания схемы элементов подготовки необходимо иметь настраиваемый ресурс, который определяет тип ресурса vRealize Orchestrator.

Когда пользователь каталога служб запрашивает этот тип элементов каталога, рабочий процесс подготавливает его и развернутый элемент сохраняется на вкладке **Элементы**. Для этого типа подготовленных ресурсов можно определять операции последующей подготовки. Можно также делать схемы элементов масштабируемыми, добавляя или удаляя экземпляр при необходимости.

Схема элементов операций, не относящихся к подготовке

Схема элементов операций, не относящихся к подготовке, запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator для выполнения задачи, которая не требует от API внесения изменений в конечную точку. Например, выполняемый рабочий процесс создает отчет, а затем отправляет его по электронной почте или направляет в целевую коммуникационную систему.

Когда пользователь каталога служб запрашивает такой тип элемента каталога, рабочий процесс запускается, чтобы выполнить включенную в сценарий задачу, но этот элемент не добавляется на вкладку **Элементы**. Для этого типа схемы элементов нельзя выполнять операции последующей

подготовки. Схемы элементов операций, не относящихся к подготовке, можно использовать в качестве поддерживающих рабочих процессов в масштабируемых схемах элементов. Например, можно создать схему элементов для обновления подсистемы балансировки нагрузки высокой доступности.

Составная схема элементов

Схема элементов, созданная с помощью холста проекта. В составной схеме элементов используется один или несколько компонентов. Например, компонент компьютера, программного обеспечения или компонент Все как услуга. Если такая схема добавляется к службе, она указывается как развертывание. Если такая схема добавляется к разрешениям, чтобы сделать ее доступной для пользователей каталога служб, она указывается как составная схема элементов. Составная схема элементов может иметь один компонент схемы элементов или включать в себя полное приложение с несколькими компьютерами, программным обеспечением и сетью.

Действие ресурса

Рабочий процесс, который можно запустить на развернутой схеме элементов подготовки. Развернутая схема элементов может быть схемой элементов Все как услуга или компонентом схемы элементов. Она также может быть типом компьютера, сопоставленного с типом ресурса vRealize Orchestrator.

Вопросы по проектированию схемы элементов Все как услуга

Прежде чем создать схему элементов Все как услуга, необходимо определить ее предназначение. Это позволит создать схему элементов, которая правильно подготовит ресурсы.

Схемы элементов Все как услуга можно создавать и использовать в качестве компонента схемы элементов на холсте проекта или как самостоятельную схему элементов. Схема элементов может представлять собой схему элементов подготовки или обычную схему элементов (не относящуюся к подготовке).

Таблица 5-53. Типы и результаты схемы элементов Все как услуга

Тип схемы элементов Все как услуга	Требуется ли настраиваемый ресурс?	Масштабируется ли схема элементов в развертывании?	Можно ли выполнить действие ресурса на развернутой схеме элементов?
Компонент схемы элементов, который подготавливает ресурсы	Да	Да. Если для схемы настроено масштабирование, ее масштаб будет меняться при изменении масштаба развертывания.	Да. Ее масштаб изменится при изменении масштаба развертывания, а пользователь может выполнить другие действия ресурса с развернутым компонентом. Компонент схемы элементов появится на вкладке «Элементы».
Компонент схемы элементов, который выполняет рабочий процесс, но не подготавливает ресурсы	Нет. Схема элементов использует конфигурацию сервера vRealize Orchestrator, но ей не требуется настраиваемый ресурс Все как услуга.	Нет. Она не подготавливает ресурсы, но может выполняться как часть операции масштабирования. Например, обновление подсистемы балансировки нагрузки с новой конфигурацией, основанной на операции масштабирования.	Нет. Невозможно выполнить действие ресурса с компонентом, который не относится к подготовке.
Самостоятельная схема элементов, которая подготавливает ресурсы	Да	Нет. Необходимо создать действия ресурса, чтобы добавить или удалить экземпляры.	Да. Можно выполнять действия ресурса с развернутым ресурсом, включая все действия, созданные для поддержки масштабирования. Схема элементов появляется на вкладке «Элементы».
Самостоятельная схема элементов, которая запускает рабочий процесс, но не подготавливает ресурсы	Нет. Схема элементов использует конфигурацию сервера vRealize Orchestrator, но ей не требуется настраиваемый ресурс Все как услуга.	Нет. Она не подготавливает ресурсы, но может выполняться как часть действия ресурса.	Нет. Невозможно выполнить действие ресурса с компонентом, который не относится к подготовке.

Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга

Чтобы определить элемент Все как услуга для подготовки, можно создать настраиваемый ресурс. Для того чтобы можно было создать схему элементов Все как услуга или действие, в распоряжении должен быть настраиваемый ресурс, совместимый с типом объекта схемы элементов или рабочего процесса действия.

Создание настраиваемого ресурса предусматривает сопоставление типа объекта, который предоставляется через интерфейс API подключаемого модуля vRealize Orchestrator, в качестве ресурса. Настраиваемый ресурс определяет выходной параметр схемы элементов Все как услуга для подготовки и входной параметр действия ресурса.

Если рабочий процесс схемы элементов или действия ресурса не подготавливает ресурс или выполняется в отношении развернутой схемы элементов, настраиваемый ресурс создавать не нужно. К примеру, нет необходимости в настраиваемом ресурсе, если рабочий процесс обновляет значение базы данных или отправляет сообщение электронной почты после операции подготовки.

Создавая настраиваемый ресурс, можно указать поля формы только для чтения в представлении сведений подготовленного элемента. См. раздел [Проектирование настраиваемой формы ресурсов](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- Сведения о расширенных параметрах помогут в настройке настраиваемого ресурса. См. раздел [Параметры мастера настраиваемого ресурса Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. Настройте значения на вкладке **Тип ресурса**.
 - а) Введите или выберите тип объекта vRealize Orchestrator в текстовом поле **Тип оркестратора**.
К примеру, можно ввести значение **V**, чтобы отобразить типы, содержащие букву «V». Для просмотра всех типов введите пробел.
 - б) Введите имя и, при необходимости, описание.
 - в) Введите версию.
Поддерживаемый формат расширен и имеет вид основной номер.промежуточный номер.номер микровыпуска-номер редакции.
 - г) Нажмите кнопку **Далее**.
4. Внесите необходимые изменения на вкладке **Форма сведений**.
Чтобы изменить настраиваемый ресурс, удалите, измените или переставьте местами элементы. Кроме того, можно добавить форму и страницы формы, а также перетащить элементы в новую форму и на страницу формы.
5. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Теперь настраиваемый ресурс создан и отображен на странице «Настраиваемые ресурсы». Теперь на основе этого настраиваемого ресурса можно создавать схемы элементов или действия Все как услуга.

Следующие шаги

- Создайте схему элементов Все как услуга. См. раздел [Добавление схемы элементов Все как услуга](#).
- Создайте действия ресурса Все как услуга. См. раздел [Создание действия ресурса Все как услуга](#).

Параметры мастера настраиваемого ресурса Все как услуга

Эти параметры настраиваемого ресурса используются для создания или изменения настраиваемого ресурса, что позволяет запускать схему элементов Все как услуга и рабочие процессы действия ресурса, которые готовят ресурсы или изменяют подготовленные ресурсы.

Можно создать только один настраиваемый ресурс для одного типа объекта. Настраиваемый ресурс можно использовать для нескольких схем элементов и действий ресурса.

Чтобы создать действие настраиваемого ресурса, последовательно выберите **Проект > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**

Тип ресурса

Список возможных типов объекта, который появляется на вкладке **Тип ресурса**, основан на установленных подключаемых модулях в настроенном экземпляре vRealize Orchestrator. vRealize Automation получает значения от настроенного экземпляра vRealize Orchestrator.

Таблица 5-54. Варианты типов ресурса

Параметр	Описание
Тип оркестратора	Введите или выберите тип, совместимый с рабочим процессом, который используется для подготовки. Название типа состоит из имени подключаемого модуля, указанного в API сценария, например VC для vCenter, и типа объекта, например VirtualMachine. В этом примере в API используется значение VC:VirtualMachine. Этот тип может быть выходным параметром рабочего процесса схемы элементов или входным параметром рабочего процесса действия ресурса.
Имя	Введите информативное имя для настраиваемого ресурса, позволяющее определить его при создании схем элементов Все как услуга или действий ресурса.
Описание	Введите подробное описание.
Версия	Поддерживаемая форма расширена и имеет такой вид: основной номер.промежуточный номер.номер микровыпуска-номер редакции.

Форма сведений

Эти поля формы появляются как значения только для чтения, когда пользователи каталога служб готовят элемент, для которого используется этот настраиваемый ресурс. Можно изменять существующие поля и добавлять новые, определенные во внешнем источнике.

Дополнительные сведения о настройке форм см. в разделе [Проектирование настраиваемой формы ресурсов](#).

Назначение

Поскольку можно создать только один настраиваемый ресурс для одного типа объекта, используйте эту страницу мастера, чтобы понять, как используется настраиваемый ресурс.

Эта вкладка доступна для сохраненных настраиваемых ресурсов и не доступна во время создания ресурса.

Таблица 5-55. Параметры назначения

Параметр	Описание
Схемы элементов «Все как услуга»	<p>Список схем элементов, которые настроены для использования этого настраиваемого ресурса.</p> <p>На этой странице можно выполнить следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Изменить. Открывается схема элементов, настройки которой можно просмотреть или изменить. ■ Опубликовать/отменить публикацию. Измените состояние схемы элементов, разрешив использовать ее в составной схеме элементов или добавлять к службе. В случае отмены публикации схемы элементов можно потенциально сделать ее недоступной для использования в составных схемах элементов и для добавления к службе, а также недоступной в каталоге служб. ■ Удалить. Схема элементов удаляется из системы.
Действия ресурса	<p>Список действий ресурса, для которых настроено использование этого настраиваемого ресурса.</p> <p>На этой странице можно выполнить следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Изменить. Открывается действие ресурса, настройки которого можно просмотреть или изменить. ■ Опубликовать/отменить публикацию. Измените состояние действия ресурса, добавив его к разрешениям. Отменив публикацию действия ресурса, можно потенциально сделать его недоступным для добавления к службе или для запуска в развернутых схемах элементов. ■ Удалить. Действие ресурса удаляется из системы.

Создание схемы элементов Все как услуга

Схема элементов Все как услуга может быть схемой элементов подготовки или обычной схемой элементов. К числу выполняемых рабочих процессов подготовки vRealize Orchestrator, среди прочего, относятся: создание виртуальных машин, добавление пользователей в Active Directory, создание моментальных снимков виртуальных машин. Примеры обычных рабочих процессов (не связанных с подготовкой), которые можно создавать: обновление средства балансировки нагрузки или составление отчета и его отправка получателям.

Вы можете создавать схемы элементов Все как услуга на основе рабочих процессов, представленных в vRealize Orchestrator, а можете использовать созданные вами рабочие процессы для выполнения конкретных задач в своей среде.

Процедура

1. Добавление схемы элементов Все как услуга

Схема элементов Все как услуга — это спецификация, определяющая способ выполнения рабочего процесса vRealize Orchestrator, который вносит изменение в целевую систему в вашей среде. Помимо самого рабочего процесса, схема элементов может также включать входные параметры, формы для отправки и формы только для чтения, последовательность действий, операции подготовки или другие операции.

2. Добавление схемы элементов Все как услуга к составной схеме элементов

Схема элементов Все как услуга добавляется как компонент к составной схеме элементов так же, как компоненты схемы элементов добавляются на холст проекта.

Добавление схемы элементов Все как услуга

Схема элементов Все как услуга — это спецификация, определяющая способ выполнения рабочего процесса vRealize Orchestrator, который вносит изменение в целевую систему в вашей среде. Помимо самого рабочего процесса, схема элементов может также включать входные параметры, формы для отправки и формы только для чтения, последовательность действий, операции подготовки или другие операции.

Схему элементов Все как услуга можно создать одним или несколькими способами, описанными ниже.

- Создание схемы элементов Все как услуга как компонента. Компонент схемы элементов — это схема элементов подготовки или схема элементов операций, не относящихся к подготовке, которую можно использовать на холсте проекта схемы элементов как часть составной схемы элементов. При использовании схемы как компонента необходимо настроить параметры жизненного цикла этого компонента так, чтобы для него поддерживались операции уменьшения и увеличения масштаба в развернутой составной схеме элементов.

Схема элементов такого типа также может быть опубликована как самостоятельная.

- Создание самостоятельной схемы элементов Все как услуга. Самостоятельная схема элементов — это схема элементов подготовки или схема элементов операций, не относящихся к подготовке, которая публикуется и получает необходимые права непосредственно в каталоге служб.

Пример создания пользователей Active Directory с помощью схемы элементов Все как услуга см. в разделе [Создание схемы элементов Все как услуга и действия для создания и изменения пользователя](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- Если с помощью схемы элементов необходимо подготавливать ресурсы, создайте настраиваемый ресурс, соответствующий выходному параметру схемы элементов службы. См. раздел [Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга](#). Если API подключаемого модуля vRealize Orchestrator не используется, то необходимости в настраиваемом ресурсе нет.
- При создании схемы элементов Все как услуга рабочий процесс vRealize Orchestrator публикуется как возможный элемент каталога или компонент схемы элементов. В схеме элементов содержится форма, которая может быть изменена. См. раздел [Проектирование формы схемы элементов Все как услуга](#).
- Для настройки схемы элементов используйте подробные сведения о параметрах. См. раздел [Параметры мастера схемы элементов Все как услуга «Создать» или «Редактировать»](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.

3. На вкладке **Рабочий процесс** выберите рабочий процесс, который выполняется при подготовке ресурса с помощью схемы элементов.

Эта вкладка недоступна при внесении изменений в схему элементов.

- а) Перейдите в библиотеку рабочих процессов vRealize Orchestrator и выберите рабочий процесс, соответствующий настраиваемому ресурсу.
 - б) Убедитесь, что входные и выходные параметры позволяют вам позже внести правильные значения.
 - в) Нажмите кнопку **Далее**.
4. На вкладке **Общие** настройте параметры и нажмите кнопку **Далее**.
 - а) В текстовом поле **Имя** введите имя, которое позволит отличить данную схему элементов от похожих схем.
 - б) Если вы не хотите использовать эту схему элементов как компонент в составной схеме элементов, снимите флажок **Сделать доступным в качестве компонента на холсте проекта**.
 5. На вкладке **Форма схемы элементов** внесите необходимые изменения в форму и нажмите кнопку **Далее**.
 6. На странице **Подготовленный ресурс** выберите значение и нажмите кнопку **Далее**.

Параметр	Описание
Подготовка отсутствует	Если рабочий процесс не используется для подготовки ресурсов, можно выбрать этот параметр или оставить поле пустым.
<Настраиваемый ресурс, созданный ранее>	Выберите настраиваемый ресурс, совместимый с данным рабочим процессом подготовки.

7. На вкладке **Жизненный цикл компонента** определите поведение этой схемы элементов при увеличении и уменьшении масштаба, а также при операции уничтожения.

Такие рабочие процессы выполняются на основе развернутой составной схемы элементов, в которой данная схема элементов является одним из компонентов. Доступность различных параметров зависит от схемы элементов. Не для всех рабочих процессов схемы элементов поддерживаются или требуются те или иные параметры.

8. Щелкните элемент **Готово**.
9. Выберите строку вашей схемы элементов и щелкните кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Схема элементов Все как услуга создана и опубликована.

Следующие шаги

- Чтобы добавить эту схему элементов как самостоятельную схему непосредственно в каталог служб, добавьте службу, затем добавьте в нее схему элементов. См. раздел [Добавление служб](#).
- Сведения об использовании данной схемы элементов как компонента в составной схеме элементов см. в разделе [Добавление схемы элементов Все как услуга к составной схеме элементов](#).

Параметры мастера схемы элементов Все как услуга «Создать» или «Редактировать»

Эти параметры используются для создания схемы элементов Все как услуга, которая запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator при развертывании схемы элементов. Рабочий процесс изменяет целевую систему в среде.

Сведения о действиях, которые необходимо выполнить для создания схемы элементов, см. в разделе [Добавление схемы элементов Все как услуга](#).

Чтобы использовать этот мастер, последовательно выберите **Проект > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.


Вкладка «Рабочий процесс»

Выберите рабочий процесс, который выполняется, когда схема элементов подготавливает ресурс.

Эта вкладка недоступна при внесении изменений в схему элементов.

На изображении ниже дерево рабочего процесса расположено слева, а параметры — справа.

Рис. 5-4. Вкладка «Рабочий процесс» в мастере схемы элементов Все как услуга



Проверьте входные и выходные параметры, чтобы убедиться, что вы и ваши пользователи каталога служб сможете указывать правильные значения в следующих обстоятельствах.

- При настройке формы схемы элементов в данном мастере или на холсте проекта схемы элементов.
- Если оставить все входные параметры пустыми, пользователи каталога служб смогут задавать значения.

Вкладка «Общие»

Настройте метаданные о схеме элементов и ее поведение.

Таблица 5-56. Настройки вкладки «Общие»

Параметр	Описание
Имя	<p>Имя схемы элементов, как оно должно отображаться в следующих расположениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ холст проекта. При выборе параметра «Сделать доступным в качестве компонента на холсте проекта» это значение является именем, которое появляется в списке категорий. ■ Службы. При использовании данной схемы элементов как самостоятельной это значение является именем, которое отображается при добавлении элементов каталога к службе. ■ Права. Если схема элементов получает права как индивидуальный элемент, это значение является именем, которое отображается в списке «Добавить элементы».
Описание	<p>Подробное описание, которое помогает различать похожие элементы.</p>
Скрыть страницу со сведениями о запросе в каталог	<p>Установите этот флажок, если нет необходимости требовать от пользователей каталога служб предоставлять описание и причину при запросе элемента. Флажок установлен по умолчанию.</p>
Версия	<p>Поддерживаемый формат расширен и имеет вид основной номер.промежуточный номер.номер микровыпуска-номер редакции.</p>
Сделать доступным в качестве компонента на холсте проекта	<p>Если планируется использовать эту схему элементов в качестве компонента в схеме элементов холста проекта, выберите этот параметр.</p> <p>После публикации схема элементов доступна в категории, выбранной при настройке настраиваемого ресурса.</p> <p>Если этот параметр не будет выбран, схема элементов не появится на холсте проекта. Однако ее по-прежнему можно будет добавить к службе и разрешить пользователям разворачивать ее в качестве самостоятельной схемы элементов.</p>

Вкладка «Форма схемы элементов»

Поля, появляющиеся на этой странице мастера, являются входными параметрами рабочего процесса. Можно внести одно или несколько из описанных ниже изменений.

- Добавить поля в форму.
- Изменить существующие поля, удалив их или поменяв местами.
- Предоставить значения по умолчанию в качестве входных параметров.

Все изменения влияют на форму, которая представляется следующим адресатам.

- Архитектору приложения, работающему на холсте проекта, если эта схема элементов Все как услуга используется в качестве компонента схемы элементов.
- Пользователю каталога служб, если эта схема элементов опубликована как самостоятельная схема элементов.

Дополнительные сведения о настройке форм см. в разделе [Проектирование формы схемы элементов Все как услуга](#).

Подготовленный ресурс

Подготовленный ресурс связывает схему элементов с соответствующим настраиваемым ресурсом Все как услуга, настроенным на странице «Настраиваемый ресурс» в разделе **Проект > Все как услуга > Настраиваемый ресурс**.

Таблица 5-57. Параметры подготовленного ресурса

Параметр	Описание
Настраиваемый ресурс, созданный ранее	<p>Выберите настраиваемый ресурс, который определяет тип ресурса vRealize Orchestrator, необходимый для запуска схемы элементов подготовки.</p> <p>Схема элементов подготовки запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator для подготовки ресурсов на целевой конечной точке с помощью API подключаемого модуля vRealize Orchestrator для этой конечной точки. Например, добавляет виртуальные сетевые адаптеры к сетевому устройству в vSphere.</p> <p>Для этого типа подготовленных ресурсов можно определять операции последующей подготовки. Можно делать схему элементов масштабируемой, добавляя или удаляя экземпляры при необходимости.</p> <p>Результаты</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Эту схему элементов можно масштабировать. ■ Схема элементов появляется на холсте проекта в категории, указанной для выбранного настраиваемого ресурса. ■ Схема элементов отображается на вкладке Элементы при развертывании схемы элементов, которая ее включает. Вы можете выполнять любые действия с этим элементом после развертывания.
Подготовка отсутствует	<p>Схема элементов операций, не относящихся к подготовке, запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator для выполнения задачи, которая не требует от API внесения изменений в конечную точку. Например, создает отчет и отправляет его по электронной почте или публикует его в целевой коммуникационной системе.</p> <p>Результаты</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Эту схему элементов нельзя масштабировать. Схемы элементов операций, не относящихся к подготовке, можно использовать в качестве поддерживающих рабочих процессов в масштабируемых схемах элементов. Например, можно создать схему элементов для обновления подсистемы балансировки нагрузки высокой доступности. ■ Схема элементов появляется в категории Все как услуга на холсте проекта. ■ Эта схема элементов не отображается на вкладке Элементы при развертывании схемы элементов, которая ее включает. Вы не можете выполнять никаких действий с элементом после развертывания.

Вкладка «Жизненный цикл компонента»

Вкладка «Жизненный цикл компонента» доступна, если на вкладке **Общие** выбран параметр **Сделать доступным в качестве компонента на холсте проекта**.

Эти параметры используются для определения поведения данной схемы элементов после развертывания во время операций увеличения и уменьшения масштаба, когда она используется в качестве компонента в составной схеме элементов.

Доступность различных параметров зависит от схемы элементов. Не для всех рабочих процессов схемы элементов поддерживаются или требуются те или иные параметры. Так как схема Все как услуга может быть использована в составной схеме элементов, необходимо настроить параметры обновления и удаления, а также выделения и освобождения, если они доступны для схемы элементов, чтобы масштаб схемы элементов изменялся правильно.

Таблица 5-58. Параметры жизненного цикла компонента


Параметр	Описание
Масштабируемая	<p>Выберите этот параметр, чтобы разрешить пользователю каталога служб изменять количество экземпляров компонента этой схемы элементов после ее развертывания в рамках операции уменьшения или увеличения масштаба.</p> <p>Этот параметр доступен, если на вкладке «Подготовленный ресурс» выбран настраиваемый ресурс, и не доступен, если выбран параметр «Подготовка отсутствует».</p> <p>Если эта схема элементов сделана масштабируемой, параметр «Экземпляры» добавляется на вкладку «Общие» на холсте проекта. См. пример внизу. Если параметр «Масштабируемая» не выбран, параметра «Экземпляры» не будет на холсте проекта.</p> 
Рабочий процесс подготовки	<p>Рабочий процесс, выполняемый во время операции подготовки или увеличения масштаба. Этот рабочий процесс был выбран при создании данной схемы элементов, и это значение нельзя изменить.</p>

Таблица 5-58. Параметры жизненного цикла компонента (продолжение)

Параметр	Описание
Рабочий процесс выделения	<p>Выберите рабочий процесс, выполняемый перед любой начальной операцией подготовки или увеличения масштаба. Этот тип рабочего процесса жизненного цикла доступен для выделений Azure. Если вы создадите рабочий процесс выделения для операции масштабирования, он должен включать следующие значения.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Входные параметры <ul style="list-style-type: none"> ■ Имя параметра — <code>requestData</code>, тип параметра — <code>Properties</code>. ■ Имя параметра — <code>subtenant</code>, тип параметра — <code>Properties</code>. ■ <code>reservations</code>, тип параметра — <code>Arrays/Properties</code>. ■ Выходной параметр <ul style="list-style-type: none"> ■ Должен включать параметр, в котором тип параметра — <code>Properties</code>.
Рабочий процесс обновления	<p>Выберите рабочий процесс, запускаемый во время операций обновления (включая увеличение или уменьшение масштаба), в котором компонент не является масштабируемым, но может быть обновлен.</p> <p>Например, подсистема балансировки нагрузки обновляется на основе новой конфигурации, созданной с помощью операции увеличения или уменьшения масштаба для любого из компонентов в составной схеме элементов.</p> <p>Рабочий процесс обновления можно применить к компоненту, который привязан к масштабируемому компоненту, но который сам по себе не является масштабируемым. Этот рабочий процесс обновления может изменять немасштабируемый компонент на основании операции обновления.</p> <p>Если вы создаете рабочий процесс обновления для операции масштабирования, он должен включать следующие значения.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Входные параметры <ul style="list-style-type: none"> ■ Должен быть задан параметр (независимо от его имени), который соответствует типу выходного параметра рабочего процесса подготовки. ■ Имя параметра — <code>data</code>, тип параметра — <code>Properties</code>.

Таблица 5-58. Параметры жизненного цикла компонента (продолжение)

Параметр	Описание
Рабочий процесс удаления	<p>Выберите рабочий процесс, выполняемый во время операции увеличения масштаба или удаления.</p> <p>Если вы создаете рабочий процесс удаления для операции масштабирования, он должен включать следующее значение.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Входной параметр <ul style="list-style-type: none"> ■ Должен быть задан параметр (независимо от его имени), который соответствует типу выходного параметра рабочего процесса подготовки. <p>Например, если рабочий процесс «Создание» для подготовки простой виртуальной машины включает в себя выходной параметр VC: VirtualMachine, то рабочий процесс удаления должен включать входной параметр, где типом является VC:VirtualMachine.</p>
Рабочий процесс освобождения	<p>Выберите рабочий процесс, выполняемый после любой операции удаления или увеличения масштаба. Если происходит сбой освобождения во время операции, рабочий процесс удаления продолжает работать надлежащим образом.</p> <p>Освобождение — это финальный процесс, когда вы увеличиваете масштаб составной схемы элементов или удаляете ее. Он запускается после операции удаления, освобождая ресурсы.</p> <p>Этот тип рабочего процесса жизненного цикла доступен для выделений Azure. Если вы создаете рабочий процесс освобождения для операции масштабирования, он должен включать следующее значение.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Входной параметр <ul style="list-style-type: none"> ■ Имя параметра — data, тип параметра — Properties.
Категория	<p>Чтобы указать, где схема элементов Все как услуга появляется на холсте проекта, выберите значение в раскрывающемся меню Категория холста проекта.</p> <p>Если вы не выберете категорию, схема элементов будет добавлена к категории Все как услуга после публикации.</p>

Добавление схемы элементов Все как услуга к составной схеме элементов

Схема элементов Все как услуга добавляется как компонент к составной схеме элементов так же, как компоненты схемы элементов добавляются на холст проекта.

Используйте этот метод для добавления компонента Все как услуга к составной схеме элементов. Эта схема элементов может быть единственным компонентом схемы элементов или же одним из нескольких компонентов в составе схемы элементов приложения.

Если схема элементов Все как услуга — это все, что нужно предоставить пользователям, можно добавить ее в службу и предоставить пользователям разрешение на ее использование, не добавляя эту схему в составную схему элементов.

При увеличении или уменьшении масштаба для развернутой схемы элементов приложения масштаб схемы элементов Все как услуга изменяется в зависимости от ее настроек жизненного цикла.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Создайте и опубликуйте схему элементов Все как услуга. См. раздел [Создание схемы элементов Все как услуга](#). При создании схемы элементов вы указали категорию, к которой она отнесена на холсте проекта.
- Просмотрите способы настройки форм схемы элементов Все как услуга в составной схеме элементов. См. раздел [Проектирование форм для схем элементов Все как услуга и действий](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите имя схемы элементов, к которой добавляется Все как услуга.

Появится холст проекта. Он содержит текущие схемы элементов компонентов приложений и другие компоненты.
3. В списке «Категории» найдите схему элементов.
4. Перетащите на холст свою схему элементов.
5. Настройте используемые по умолчанию значения на вкладках «Общие» и «Создание».

Эти значения по умолчанию появляются в форме каталога служб, когда пользователь запрашивает элемент.
6. Щелкните элемент **Готово**.
7. Выберите схему элементов и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Теперь схема элементов Все как услуга входит в составную схему элементов.

Следующие шаги

Добавьте составную схему элементов к службе. См. раздел [Управление каталогом служб](#).

Создание действия ресурса Все как услуга

Действие ресурса позволяет управлять подготовленными элементами с использованием рабочих процессов vRealize Orchestrator.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- Убедитесь в наличии настраиваемого ресурса, который поддерживает это действие. См. раздел [Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга](#).

- При создании действий, которые будут выполняться с элементами, неподготовленными в качестве элементов каталога Все как услуга, следует убедиться, что целевые ресурсы сопоставлены. См. раздел [Сопоставление других ресурсов для работы с действиями ресурсов Все как услуга](#).

Процедура

1. Создание действия ресурса

Действие ресурса представляет собой рабочий процесс Все как услуга, который пользователи каталога служб могут выполнять в подготовленных элементах каталога. Разработчик архитектуры Все как услуга может создавать действия ресурсов и с их помощью определять операции, которые потребители могут выполнять с подготовленными элементами.

2. Публикация действия ресурса

Созданное действие ресурса, которое находится в состоянии черновика, необходимо опубликовать.

3. Назначение значка действию ресурса Все как услуга

После создания и публикации действия ресурса можно изменить это действие и назначить ему значок.

Создание действия ресурса

Действие ресурса представляет собой рабочий процесс Все как услуга, который пользователи каталога служб могут выполнять в подготовленных элементах каталога. Разработчик архитектуры Все как услуга может создавать действия ресурсов и с их помощью определять операции, которые потребители могут выполнять с подготовленными элементами.

При создании действия ресурса рабочий цикл vRealize Orchestrator связывается с ним как операция последующей подготовки. Во время этого процесса можно изменять формы отправки и формы только для чтения по умолчанию. См. раздел [Проектирование формы действия ресурса](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- Создайте настраиваемый ресурс, который соответствует входному параметру действия ресурса.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Перейдите в библиотеку рабочих процессов vRealize Orchestrator и выберите рабочий процесс, соответствующий настраиваемому ресурсу.

При этом можно просмотреть название и описание выбранного рабочего процесса, а также входные и выходные параметры, определенные в vRealize Orchestrator.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Выберите созданный ранее настраиваемый ресурс в раскрывающемся меню **Тип ресурса**.
6. Выберите входной параметр для действия ресурса в раскрывающемся меню **Входной параметр**.
7. Нажмите кнопку **Далее**.

8. Введите имя и, при необходимости, описание.

В текстовые поля **Имя** и **Описание** автоматически подставляются имя и описание рабочего процесса, заданные в vRealize Orchestrator.

9. (дополнительно) Если не нужно требовать, чтобы потребители вводили описание и причину запроса этого действия ресурса, установите флажок **Скрыть страницу со сведениями о запросе в каталог**.**10.** Введите версию.

Поддерживаемый формат расширен и имеет вид основной номер.промежуточный номер.номер микровыпуска-номер редакции.

11. (дополнительно) Выберите тип действия.

Параметр	Описание
Списание	Входной параметр рабочего процесса действия ресурса списывается, а элемент удаляется с вкладки Элементы . Например, действием ресурса может быть удаление подготовленного компьютера.
Подготовка	<p>Действие ресурса — подготовка. Например, действием ресурса может быть копирование элемента каталога.</p> <p>В раскрывающемся меню выберите выходной параметр. При этом можно выбрать настраиваемый ресурс, созданный ранее. В результате, когда потребители запросят это действие ресурса, подготовленные элементы будут добавлены на вкладку Элементы. Если единственный доступный вариант — Подготовка отсутствует, это свидетельствует о том, что либо действие ресурса отличается от подготовки, либо для выходного параметра не создан надлежащий настраиваемый ресурс, что не позволяет продолжать процедуру.</p>

В зависимости от рабочего процесса действий можно выбрать один вариант, оба варианта или ни один из вариантов.

12. Выберите условия, при которых действие ресурса доступно пользователям, и нажмите кнопку **Далее**.**13.** (дополнительно) Измените форму действия ресурса на вкладке **Форма**.

Форма действия ресурса сопоставляется с представлением рабочего процесса vRealize Orchestrator. Чтобы изменить форму, удалите, измените или переставьте местами элементы. Кроме того, можно добавить новую форму и страницы формы, а также перетащить необходимые элементы в новую форму и на страницу формы.

Параметр	Действие
Добавление формы	Щелкните значок Новая форма (+) рядом с именем формы, укажите необходимую информацию и нажмите кнопку Отправить .
Изменение формы	Щелкните значок Изменить (✎) рядом с именем формы, чтобы внести необходимые изменения, и нажмите кнопку Отправить .
Пересоздание представления рабочего процесса	Щелкните значок Пересоздать (↺) рядом с именем формы и нажмите кнопку ОК .
Удаление формы	Щелкните значок Удалить (✖) рядом с именем формы и нажмите кнопку ОК в диалоговом окне подтверждения.

Параметр	Действие
Добавление страницы формы	Щелкните значок Новая страница (+) рядом с именем страницы формы, укажите необходимую информацию и нажмите кнопку Отправить .
Изменение страницы формы	Щелкните значок Изменить (✎) рядом с именем страницы формы, чтобы внести необходимые изменения, и нажмите кнопку Отправить .
Удаление страницы формы	Щелкните значок Удалить (✖) рядом с именем формы и нажмите кнопку ОК в диалоговом окне подтверждения.
Добавление элемента на страницу формы	Перетащите элемент из области «Новые поля» слева в область справа. Затем можно предоставить необходимую информацию и нажать кнопку Отправить .
Редактирование элемента	Щелкните значок Изменить (✎) рядом с элементом, который необходимо изменить, чтобы внести необходимые изменения, и нажмите кнопку Отправить .
Удаление элемента	Щелкните значок Удалить (✖) рядом с элементом, который необходимо удалить, и нажмите кнопку ОК в диалоговом окне подтверждения.

14. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Вы создали действие ресурса. Теперь оно отображается в списке на странице «Действия ресурсов».

Следующие шаги

Опубликуйте действие ресурса. См. раздел [Публикация действия ресурса](#).

Публикация действия ресурса

Созданное действие ресурса, которое находится в состоянии черновика, необходимо опубликовать.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Выберите строку действия ресурса, которое нужно опубликовать, и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Состояние действия ресурса изменится на «Опубликовано».

Следующие шаги

Назначьте значок действию ресурса. См. [Назначение значка действию ресурса Все как услуга](#). Диспетчеры бизнес-групп и администраторы арендаторов могут использовать действие при назначении прав.

Назначение значка действию ресурса Все как услуга

После создания и публикации действия ресурса можно изменить это действие и назначить ему значок.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Действия**.
2. Выберите созданное действие ресурса.
3. Щелкните элемент **Настроить**.
4. Нажмите кнопку **Обзор** и выберите значок, который необходимо добавить.
5. Нажмите кнопку **Открыть**.
6. Щелкните **Обновить**.

Результаты

Действию ресурса назначен значок. Диспетчеры бизнес-групп и администраторы арендатора могут добавить действие ресурса в качестве права.

Сопоставление других ресурсов для работы с действиями ресурсов Все как услуга

Сопоставление элементов, которые не подготовлены с использованием Все как услуга, позволяет выполнять для них действия ресурсов.

Действия и рабочие процессы сценария сопоставления ресурсов

Можно использовать предоставленные сопоставления ресурсов для виртуальных машин vSphere, vCloud Director или vCloud Air либо создать настраиваемые действия или рабочие процессы сценария vRealize Orchestrator для сопоставления других типов ресурса каталога vRealize Automation с типами иерархии vRealize Orchestrator.

Сопоставления ресурсов, предоставленных с помощью vRealize Automation

vRealize Automation включает в себя сопоставления ресурсов для виртуальных машин инфраструктуры как услуги vSphere, vCloud Director инфраструктуры как услуги и развертывания.

vRealize Automation включает действия сценария сопоставления ресурсов vRealize Orchestrator для каждого из предоставленных сопоставлений ресурсов Все как услуга. Действия сценария предоставленных сопоставлений ресурсов расположены в пакете `com.vmware.vcac.asd.mappings` на встроенном сервере vRealize Orchestrator.

При создании действия ресурса, которое выполняется на развернутой составной схеме элементов, которая использует рабочий процесс vRealize Orchestrator с `vCACAFE:CatalogResource` в качестве входного параметра, сопоставление развертывания применяется как тип входного ресурса. Сопоставление развертывания применяется только, если выбранный рабочий процесс включает `vCACAFE:CatalogResource` как входной параметр. Например, при создании действия для запроса действия ресурса от имени пользователя, тип ресурса на вкладке «Входной ресурс» будет определен как «Развертывание», потому что данный рабочий процесс использует `vCACAFE:CatalogResource`.

Сопоставления ресурсов виртуальной машины vCD инфраструктуры как услуги и виртуальной машины VC инфраструктуры как услуги используются действием для сопоставления виртуальных машин, которые сопоставляют ресурс инфраструктуры как услуги с виртуальной машиной vRealize OrchestratorvSphere или vCloud Director.

Разработка сопоставлений ресурсов

В зависимости от версии vRealize Orchestrator можно создать рабочий процесс vRealize Orchestrator или действие сценария для сопоставления ресурсов между vRealize Orchestrator и vRealize Automation.

При развертывании сопоставления ресурсов используются входной параметр типа Properties, который содержит пару «ключ-значение», определяющую подготовленный ресурс, и выходной параметр типа иерархии vRealize Orchestrator для соответствующего подключаемого модуля vRealize Orchestrator. Свойства, доступные для сопоставления, зависят от типа ресурса. Например, свойство EXTERNAL_REFERENCE_ID — это общий ключевой параметр, который определяет отдельные виртуальные машины и может использоваться для запроса ресурса каталога. При создании сопоставления для ресурса, который не использует EXTERNAL_REFERENCE_ID, можно использовать одно из других свойств, передаваемых для отдельных виртуальных машин. Например, имя, описание и т. д.

Дополнительные сведения о разработке рабочих процессов и действий сценариев см. в разделе *Разработка с использованием VMware vCenter Orchestrator*.

Создание сопоставления ресурсов

vRealize Automation позволяет выполнять сопоставление ресурсов для компьютеров vSphere, vCloud Director и vCloud Air. Можно создать дополнительные сопоставления для других типов ресурсов каталога.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- Убедитесь, что в vRealize Orchestrator доступен сценарий или рабочий процесс сопоставления. См. [Действия и рабочие процессы сценария сопоставления ресурсов](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Сопоставления ресурсов**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Введите версию.

Поддерживаемый формат расширен и имеет вид основной номер.промежуточный номер.номер микровыпуска-номер редакции.

5. В текстовом поле **Тип ресурса каталога** введите тип ресурса каталога и нажмите клавишу ВВОД.

После этого тип ресурса каталога отобразится в представлении сведений подготовленного элемента.

6. Введите тип объекта vRealize Orchestrator в текстовом поле **Тип объекта оркестратора** и нажмите клавишу ВВОД.

Это выходной параметр рабочего процесса сопоставления ресурсов.

7. (дополнительно) Добавьте целевые критерии для ограничения доступности действий ресурсов, создаваемых с помощью сопоставления ресурсов.

Доступ к действиям ресурсов также можно ограничить с использованием прав и подтверждений.

- а) Выберите **Доступно по условиям**.
- б) Выберите тип условия.

Параметр	Описание
Все из указанного	Если все требования, заданные в предложениях, удовлетворены, действия ресурсов, создаваемые с помощью сопоставления ресурсов, доступны для пользователя.
Что-нибудь из указанного	Если требования, заданные в одном из предложений, удовлетворены, действия ресурсов, создаваемые с помощью сопоставления ресурсов, доступны для пользователя.
Ничего из указанного	Если требования, заданные в предложении, существуют, действия ресурсов, создаваемые с помощью сопоставления ресурсов, недоступны.

- в) Чтобы создать предложения и завершить создание условия, работайте с запросами.

8. В библиотеке vRealize Orchestrator выберите действие сценария сопоставления ресурсов или рабочий процесс.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Проектирование форм для схем элементов Все как услуга и действий

Все как услуга включает в себя конструктор форм, с помощью которого можно проектировать формы отправки данных и формы сведений для схем элементов и действий ресурсов. На основе представления рабочих процессов конструктор форм динамически создает формы и поля по умолчанию, с помощью которых можно изменять стандартные формы.

Вы можете создавать интерактивные формы, которые пользователи будут заполнять при отправке элементов каталога и действий ресурсов. Также можно создавать формы только для чтения, которые определяют, какая именно информация будет доступна в представлении сведений об элементе каталога или о подготовленном ресурсе.

По мере создания настраиваемых ресурсов Все как услуга, схем элементов Все как услуга и действий ресурса генерируются формы для обычных вариантов использования.

Таблица 5-59. Типы объектов Все как услуга и связанные формы

Тип объекта	Форма по умолчанию	Дополнительные формы
Настраиваемый ресурс	Форма сведений о ресурсе на основе атрибутов типа иерархии подключаемого модуля vRealize Orchestrator (только чтение).	■ Нет
Схема элементов Все как услуга	Форма отправки запроса, в основе которой лежит представление выбранного рабочего процесса.	■ Сведения об элементе каталога (только чтение) ■ Сведения об отправленном запросе (только чтение)
Действие ресурса	Форма отправки действия, в основе которой лежит представление выбранного рабочего процесса.	■ Сведения об отправленном действии (только чтение)

Можно изменять формы по умолчанию и создавать новые формы. Перетаскиванием можно добавлять в форму новые поля и изменять их порядок. Можно размещать ограничения для значений определенных полей, указывать значения по умолчанию и добавлять текст с инструкциями для конечного пользователя, который заполняет форму.

Количество операций, с помощью которых можно создавать формы только для чтения, весьма ограничено, если сравнивать их с количеством операций для разработки форм отправки данных.

Поля в конструкторе форм

Компоненты представления рабочего процесса и его возможности можно расширить путем добавления новых предварительно определенных полей в генерируемые по умолчанию формы действий ресурсов и схем элементов Все как услуга.

Если в рабочем процессе vRealize Orchestrator определен входной параметр, в vRealize Automation он будет отображаться в созданной по умолчанию форме. Если в форме не нужно использовать созданные по умолчанию поля, можно удалить их и перетащить новые поля из палитры. Созданные по умолчанию поля можно заменить, не нарушая сопоставления рабочих процессов. Для этого требуется использовать идентификатор заменяемого поля.

Можно также добавить новые поля, кроме тех, которые созданы на основе входных данных рабочего процесса vRealize Orchestrator. Ниже приведены возможные варианты расширения компонентов представления рабочего процесса и его возможностей.

■ Добавление ограничений для существующих полей

Например, можно создать новое раскрывающееся меню и присвоить ему имя **дд**. В это меню можно добавить следующие предварительно определенные значения: **Gold**, **Silver**, **Bronze** и «Пользовательское». При наличии предварительно определенного поля, например «ЦП», для него можно добавить следующие ограничения.

- Если в раскрывающемся меню «дд» выбрано значение **Gold**, в поле «ЦП» будет установлено значение «2000 МГц».
- Если в раскрывающемся меню «дд» выбрано значение **Silver**, в поле «ЦП» будет установлено значение «1000 МГц».

- Если в раскрывающемся меню «дд» выбрано значение Bronze, в поле «ЦП» будет установлено значение «500 МГц».
- Если в раскрывающемся меню «дд» выбрано значение «Пользовательское», потребитель может указать в поле «ЦП» пользовательское значение.
- Добавление определений внешнего значения для полей

Для поля можно добавить определение внешнего значения, что дает возможность выполнять действия сценариев vRealize Orchestrator и предоставлять потребителям дополнительные сведения о проектируемых формах. Например, может возникнуть необходимость создать рабочий процесс для изменения параметров брандмауэра виртуальной машины. Нужно добавить возможность изменения параметров открытых портов на странице запроса на действие ресурса. При этом варианты должны ограничиваться лишь открытыми портами. Можно добавить определение внешнего значения для поля двойного списка и выбрать пользовательское действие сценария vRealize Orchestrator, которое запрашивает открытые порты. Во время загрузки формы запроса будет выполняться действие сценария и отобразятся открытые порты в качестве вариантов.
- Добавление новых полей, которые обрабатываются в качестве глобальных параметров при выполнении рабочего процесса vRealize Orchestrator

Например, во время рабочего процесса осуществляется интеграция с системой стороннего производителя. При этом разработчик этого рабочего процесса настроил общую обработку входных параметров и оставил возможность для передачи настраиваемых полей. К примеру, в поле сценариев обрабатываются все глобальные параметры, которые начинаются с **my3rdparty**. Затем, чтобы передать конкретные значения для потребителей, разработчик архитектуры Все как услуга должен добавить новое поле с именем **my3rdparty_CPU**. Все как услуга

Таблица 5-60. Новые поля в форме действий ресурсов или схемы элементов Все как услуга

Поле	Описание
Текстовое поле	Однострочное поле
Текстовая область	Многострочное поле
Ссылка	Поле, в котором клиенты вводят URL-адрес. Можно использовать http, https, ftp, mailto или /. Нельзя использовать file://.
Электронная почта	Поле, в котором потребители вводят адрес электронной почты
Поле пароля	Поле, в котором потребители вводят пароль
Поле с целым значением	Текстовое поле, в котором потребители вводят целые числа В это поле можно добавить ползунок с минимальным и максимальным значениями, а также значением приращения.
Поле с десятичным значением	Текстовое поле, в котором потребители вводят десятичные значения В это поле можно добавить ползунок с минимальным и максимальным значениями, а также значением приращения.
Дата и время	Текстовые поля, в которых потребители указывают дату (выбрав в меню календаря) и время (используя стрелки вверх и вниз)

Таблица 5-60. Новые поля в форме действий ресурсов или схемы элементов Все как услуга (продолжение)

Поле	Описание
Двойной список	Построитель списков, в котором потребители перемещают предварительно определенный набор значений между двумя списками: первый список содержит все невыбранные варианты, а второй — выбранные пользователем варианты.
Флажок	Флажок
Да/нет	Раскрывающееся меню для выбора варианта Да или Нет
Раскрывающийся список	Раскрывающееся меню
Список	Список
Список с флажками	Список с флажками
Группа переключателей	Группа переключателей
Поиск	Поле поиска, которое автоматически заполняет запрос. Здесь потребители выбирают объект
Дерево	Дерево, которое используют потребители, чтобы просматривать и выбирать доступные объекты
Сопоставление	Таблица сопоставлений, которую используют потребители, чтобы определить пары «ключ-значение» для свойств

Кроме того, можно использовать поле формы **Заголовок раздела**, чтобы разбить страницы формы на разделы с отдельными заголовками, и поле формы **Текст**, чтобы добавлять информационные тексты только для чтения.

Ограничения и значения в конструкторе форм

Редактируя элемент схемы элементов или форму действия ресурса, можно применить к элементу разные ограничения и значения.

ограничения

Ограничения, которые можно применить к элементу, варьируются в зависимости от типа элемента, который редактируется или добавляется к форме. Некоторые значения ограничений можно настроить в рабочем процессе vRealize Orchestrator. Эти значения не отображаются на вкладке Ограничения, потому что зачастую они зависят от условий, которые оцениваются во время выполнения рабочего процесса. Любые значения ограничений, настроенные для схемы элементов, формируют переопределения любых ограничений, включенных в рабочий процесс vRealize Orchestrator.

После вычисления привязок для поля их минимальные и максимальные значения будут пересчитаны только при запросе схемы элементов.

Какое бы ограничение вы ни применяли к элементу, вы можете выбрать для него один из следующих параметров.

Не задано

Получает свойство от представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Константа

Задаёт для редактируемого элемента значение «Обязательно» или «Необязательно».

Поле

Привязывает элемент к другому элементу формы. Например, можно настроить элемент так, чтобы значение «Обязательно» применялось к нему, только если выбран другой элемент, например, если установлен флажок.

Условное

Применение условия. С помощью условий можно создать различные предложения и выражения и применить их к состоянию или ограничениям элементов.

Внешнее

Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, определяющее значение.

Таблица 5-61. Ограничения в конструкторе форм

Ограничение	Описание
Обязательно	Обозначается обязательность элемента.
Только для чтения	Указывает, что поле доступно только для чтения.
Значение	Задаёт значение элемента.
Видимое	<p>Указывает, отображается элемент для покупателя или нет.</p> <p>Если для отображаемой группы в рабочем процессе vRealize Orchestrator задано ограничение видимости, то такое ограничение игнорируется в форме сведений об отправленном запросе Все как услуга, и поля, которые должны быть скрыты, отображаются в форме.</p> <p>Чтобы скрыть поля, которые не следует отображать в форме сведений об отправленном запросе и которые не требуются пользователю, отправляющему запрос, необходимо удалить эти поля из формы сведений об отправленном запросе во вкладке «Схема элементов» в конструкторе схемы элементов Все как услуга. Чтобы найти эту вкладку, см. Добавление новой формы схемы элементов Все как услуга.</p>
Минимальная длина	Задаёт минимальное количество символов вводимой строки.
Максимальная длина	Задаёт максимальное количество символов вводимой строки.
Минимальное значение	Задаёт минимальное значение вводимого числа.
Максимальное значение	Задаёт максимальное значение вводимого числа.
Приращение	<p>Задаёт приращение для элемента, например для поля Десятичное или Целое.</p> <p>Например, если нужно, чтобы поле Целое отображалось в качестве элемента Ползунок, можно задать значение для шага.</p>

Таблица 5-61. Ограничения в конструкторе форм (продолжение)

Ограничение	Описание
Минимальное количество	Задаёт минимальное количество выбранных компонентов элемента. Например, добавляя или изменяя Список с флажками , можно задать минимальное количество флажков, которые покупателю нужно установить, чтобы продолжить работу.
Максимальное количество	Задаёт максимальное количество выбранных компонентов элемента. Например, добавляя или изменяя Список с флажками , можно задать максимальное количество флажков, которые покупателю нужно установить, чтобы продолжить работу.

Значения

Вы можете задавать значения для некоторых элементов, тем самым определяя, что увидят потребители в некоторых полях. Доступность параметров зависит от типа редактируемого или добавляемого в форму элемента.

Таблица 5-62. Значения конструктора форм

Значение	Описание
Не задано	Получите значения редактируемого элемента из представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.
Предварительно определенные значения	Выберите значения в списке связанных объектов из иерархии vRealize Orchestrator.
Значение	Определите статическое пользовательское значение с метками.
Внешние значения	Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, которое определяет значение, используя информацию, которая непосредственно не предоставляется рабочим процессом.

Определения внешнего значения в конструкторе форм

При изменении некоторых элементов в конструкторе форм можно назначить определения внешнего значения, которые используются в настраиваемых действиях сценариев vRealize Orchestrator для предоставления сведений потребителям, не получающим их непосредственно из рабочего процесса.

Например, может возникнуть необходимость опубликовать действие ресурса для установки программного обеспечения на подготовленном компьютере. Вместо предоставления потребителю статического списка всего программного обеспечения, доступного для загрузки, можно динамически заполнить этот список сведениями о программном обеспечении, которое соответствует установленной на компьютере операционной системе, о программном обеспечении, ранее не установленным на компьютере, или об устаревшем программном обеспечении, которому требуется обновление.

Чтобы предоставлять пользовательское динамическое содержимое для потребителя, создайте действие сценария vRealize Orchestrator, которое извлекает необходимые сведения для потребителей. Действие сценария необходимо назначить полю в качестве определения внешнего значения в конструкторе форм. Когда для потребителей открывается форма схемы элементов ресурсов или службы, действие сценария извлекает пользовательские сведения и отображает их для потребителя.

Определения внешнего значения можно использовать для предоставления значений по умолчанию или значений только для чтения, создания логических выражений, определения ограничений или предоставления потребителям функции выбора из обычных списков, списков с флажками и т. п.

При создании схемы элементов с помощью рабочего процесса, который включает в себя обязательное поле, оно будет обязательным в форме запроса даже в том случае, если сделать его необязательным.

Работа с конструктором форм

При создании схем элементов Все как услуга, действий настраиваемых ресурсов, а также настраиваемых ресурсов можно изменить формы схем элементов, действий и ресурсов с помощью конструктора форм. Можно изменить представление и определить элементы и действия, отображаемые потребителям, когда они запрашивают элемент каталога или выполняют операцию последующей подготовки.

По умолчанию формы схем элементов Все как услуга, действий ресурсов или настраиваемых ресурсов создаются на основе представления рабочего процесса в vRealize Orchestrator.

Start Workflow : Create cluster

1 Common parameters

2 vCloud Distributed Storage

* Parent host folder
Not set

* Name of the new cluster

* Enable VMware HA
☐ Yes ☒ No

* Enable VMware DRS
☐ Yes ☒ No

Cancel Back Next Submit

Шаги в представлении vRealize Orchestrator показаны в виде страниц формы, а группы представления vRealize Orchestrator — в виде отдельных разделов. Типы входных данных выбранного рабочего процесса отображаются в форме в виде различных полей. Например, тип `string` vRealize Orchestrator представлен в виде текстового поля. Сложный тип, к примеру `VC:VirtualMachine`, представлен в виде поля поиска или дерева, чтобы потребители могли ввести значение из букв и цифр для поиска виртуальной машины или выбрать ее.

Create cluster — изменение схемы элементов

В конструкторе форм можно изменить вид объекта. Например, можно изменить представление по умолчанию VC:VirtualMachine, заменив поле поиска на дерево. Кроме того, можно добавить новые поля, такие как флажки, раскрывающиеся меню и т. д., а также применить различные ограничения. Если добавленные новые поля недопустимы или неправильно отображаются во входных данных рабочего процесса vRealize Orchestrator, когда пользователь запускает рабочий процесс, vRealize Orchestrator пропускает недопустимые или несопоставленные поля.

Проектирование настраиваемой формы ресурсов

Когда потребители подготавливают настраиваемый ресурс, все поля в форме сведений о ресурсе на странице сведений об элементах доступны им только для чтения. Вы можете выполнять базовые операции редактирования в форме, например удаление, изменение полей или изменение порядка полей. Или же вы можете добавлять новые поля, которые настроены извне и которые используют действия сценария vRealize Orchestrator, чтобы для потребителей отображалась дополнительная доступная только для чтения информация.

■ Изменение элементов настраиваемого ресурса

Изменить характеристики элемента можно на странице «Форма сведений» настраиваемого ресурса. Каждое заданное по умолчанию поле на странице представляет свойство настраиваемого ресурса. Изменить тип свойства или используемые по умолчанию значения нельзя, но можно изменить имя, размер и описание.

■ Добавление новой страницы формы настраиваемого ресурса

Чтобы расположить элементы формы на нескольких вкладках, можно добавить новую страницу.

■ Вставка заголовка раздела в форму настраиваемого ресурса

Чтобы разбить форму на разделы, можно вставить заголовок раздела.

■ Вставка элемента текста в форму настраиваемого ресурса

Чтобы добавить в форму текст описания, можно вставить текстовое поле.

■ Вставка внешне определяемого поля в форму настраиваемого ресурса

Можно вставить новое поле и присвоить ему определение внешнего значения для динамического предоставления сведений только для чтения, которые потребители могут увидеть на странице сведений об элементе при подготовке настраиваемых ресурсов.

Изменение элементов настраиваемого ресурса

Изменить характеристики элемента можно на странице «Форма сведений» настраиваемого ресурса. Каждое заданное по умолчанию поле на странице представляет свойство настраиваемого ресурса. Изменить тип свойства или используемые по умолчанию значения нельзя, но можно изменить имя, размер и описание.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**.
2. Щелкните настраиваемый ресурс, чтобы его изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма сведений**.
4. Подведите указатель мыши к элементу, который нужно изменить, и щелкните значок **Изменить**.
5. Чтобы изменить метку, введите новое имя для поля в текстовом поле **Метка**.
6. Измените описание в текстовом поле **Описание**.
7. Выберите параметр в раскрывающемся меню **Размер**, чтобы изменить размер элемента.
8. Выберите параметр в раскрывающемся списке **Размер метки**, чтобы изменить размер метки.
9. Нажмите кнопку **Отправить**.
10. Щелкните элемент **Готово**.

Добавление новой страницы формы настраиваемого ресурса

Чтобы расположить элементы формы на нескольких вкладках, можно добавить новую страницу.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**.
2. Щелкните настраиваемый ресурс, чтобы его изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма сведений**.

4. Щелкните значок **Новая страница** (+) рядом с именем **страницы формы**.

5. Выберите неиспользуемый тип экрана и нажмите кнопку **Отправить**.

Если у вас уже есть представление сведений о ресурсах или списка ресурсов, два представления одного и того же типа создать будет нельзя.

6. Нажмите кнопку **Отправить**.

7. Настройте форму.

8. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Некоторые элементы можно удалить с исходной страницы формы и вставить на новую страницу формы. Кроме того, можно добавить новые поля, в которых для предоставления информации потребителям, не получающим ее непосредственно из рабочего процесса vRealize Orchestrator, используются определения внешних значений.

Вставка заголовка раздела в форму настраиваемого ресурса

Чтобы разбить форму на разделы, можно вставить заголовок раздела.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**.
2. Щелкните настраиваемый ресурс, чтобы его изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма сведений**.
4. Перетащите элемент **Заголовок раздела** из области «Формы» в область «Страница формы».
5. Введите имя раздела.
6. Щелкните за пределами элемента, чтобы сохранить изменения.
7. Щелкните элемент **Готово**.

Вставка элемента текста в форму настраиваемого ресурса

Чтобы добавить в форму текст описания, можно вставить текстовое поле.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**.
2. Щелкните настраиваемый ресурс, чтобы его изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма сведений**.
4. Перетащите элемент **Текст** из области «Формы» в область «Страница формы».
5. Введите текст, который необходимо добавить.
6. Щелкните за пределами элемента, чтобы сохранить изменения.
7. Щелкните элемент **Готово**.

Вставка внешне определяемого поля в форму настраиваемого ресурса

Можно вставить новое поле и присвоить ему определение внешнего значения для динамического предоставления сведений только для чтения, которые потребители могут увидеть на странице сведений об элементе при подготовке настраиваемых ресурсов.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление настраиваемого ресурса Все как услуга](#).
- Разработайте или импортируйте действия сценария vRealize Orchestrator для предоставления потребителям нужных сведений.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**.
 2. Щелкните настраиваемый ресурс, чтобы его изменить.
 3. Перейдите на вкладку **Форма сведений**.
 4. Перетащите элемент из области «Новые поля» в область «Страница формы».
 5. В текстовом поле **Идентификатор** введите идентификатор для элемента.
 6. В текстовом поле **Метка** введите метку.
- Метки отображаются для потребителей в формах.
7. (дополнительно) Выберите тип поля в раскрывающемся меню **Тип**.
 8. Введите тип результата действия сценария vRealize Orchestrator в окне поиска **Тип сущности** и нажмите клавишу ВВОД.

Например, если нужно использовать действие сценария для отображения текущего пользователя, а сценарий возвращает результат типа vRealize OrchestratorLdapUser, введите **LdapUser** в окне поиска **Тип сущности** и нажмите клавишу ВВОД.

9. Щелкните **Добавить внешнее значение**.

10. Выберите настраиваемое действие сценария vRealize Orchestrator.
11. Нажмите кнопку **Отправить**.
12. Нажмите кнопку **Отправить** снова.
13. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Когда для потребителей открывается форма, действие сценария извлекает пользовательские сведения и отображает их для потребителя.

Проектирование формы схемы элементов Все как услуга

При создании схемы элементов Все как услуга форму схемы элементов можно изменить путем добавления в нее новых полей, изменения существующих полей, удаления или изменения порядка полей. Кроме того, можно создать новые формы и страницы форм и перетащить в них новые поля.

■ [Добавление новой формы схемы элементов Все как услуга](#)

При изменении созданной по умолчанию формы рабочего процесса, который будет опубликован как схема элементов Все как услуга, можно добавить новую форму схемы элементов Все как услуга.

■ [Изменение элемента схемы элементов Все как услуга](#)

Изменить некоторые характеристики элемента можно на странице «Форма схемы элементов» схемы элементов Все как услуга. Можно изменить тип элемента и его значения по умолчанию, а также применить разные ограничения и значения.

■ [Добавление нового элемента](#)

При редактировании созданной по умолчанию формы схемы элементов Все как услуга в эту форму можно добавить предварительно определенный новый элемент. Например, если вы не хотите использовать созданное по умолчанию поле, его можно удалить и заменить новым.

■ [Вставка заголовка раздела в форму схемы элементов Все как услуга](#)

Чтобы разбить форму на разделы, можно вставить заголовок раздела.

■ [Добавление элемента текста в форму схемы элементов Все как услуга](#)

Чтобы добавить в форму текст описания, можно вставить текстовое поле.

Добавление новой формы схемы элементов Все как услуга

При изменении созданной по умолчанию формы рабочего процесса, который будет опубликован как схема элементов Все как услуга, можно добавить новую форму схемы элементов Все как услуга.

При добавлении новой формы схемы элементов Все как услуга определяется оформление страниц сведений об элементе каталога и сведений об отправленном запросе. Если не добавлять сведения об элементе каталога и формы сведений об отправленных запросах, потребители увидят, что определено в форме запроса.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

■ Добавление схемы элементов Все как услуга.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.
2. Щелкните схему элементов Все как услуга, которую требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма схемы элементов**.
4. Щелкните значок **Новая форма (+)**.
5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Выберите тип экрана в меню **Тип экрана**.

Параметр	Описание
Сведения об элементе каталога	Страница сведений об элементе каталога, которую видят потребители, когда щелкают элемент каталога.
Форма запроса	Форма схемы элементов Все как услуга по умолчанию. Потребители видят форму запроса, когда запрашивают элемент каталога.
Сведения об отправленном запросе	Страница сведений о запросе, которую видят потребители после запроса элемента, если решают просмотреть сведения о запросе на вкладке Запрос .

7. Нажмите кнопку **Отправить**.

Следующие шаги

Добавьте необходимые поля, перетаскивая их из области «Новые поля» в область «Страница формы».

Изменение элемента схемы элементов Все как услуга

Изменить некоторые характеристики элемента можно на странице «Форма схемы элементов» схемы элементов Все как услуга. Можно изменить тип элемента и его значения по умолчанию, а также применить разные ограничения и значения.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление схемы элементов Все как услуга.](#)

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.
2. Щелкните схему элементов Все как услуга, которую требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма схемы элементов**.
4. Найдите элемент, который требуется изменить.
5. Щелкните значок **Изменить (✎)**.

6. Введите новое имя поля в текстовом поле **Метка**, чтобы изменить метку, которая отображается для потребителей.
7. Измените описание в текстовом поле **Описание**.
8. Выберите параметр в раскрывающемся списке **Тип**, чтобы изменить тип отображения элемента.
Параметры отличаются в зависимости от типа редактируемого элемента.
9. Выберите параметр в раскрывающемся меню **Размер**, чтобы изменить размер элемента.
10. Выберите параметр в раскрывающемся списке **Размер метки**, чтобы изменить размер метки.
11. Измените значение по умолчанию для элемента.

Параметр	Описание
Не задано	Получение значения редактируемого элемента из представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.
Константа	Установка для редактируемого элемента заданной константы в качестве значения по умолчанию.
Поле	Привязка заданного по умолчанию значения элемента к параметру другого элемента из представления.
Условное	Применение условия. С помощью условий можно создать различные предложения и выражения и применить их к элементу.
Внешнее	Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, чтобы определить значение.

12. Примените ограничения к элементу на вкладке **Ограничения**.

Параметр	Описание
Не задано	Получение значения редактируемого элемента из представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.
Константа	Установка для редактируемого элемента заданной константы в качестве значения по умолчанию.
Поле	Привязка заданного по умолчанию значения элемента к параметру другого элемента из представления.
Условное	Применение условия. С помощью условий можно создать различные предложения и выражения и применить их к элементу.
Внешнее	Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, чтобы определить значение.

13. Добавьте одно или несколько значений для элемента на вкладке **Значения.**

Доступность параметров зависит от типа редактируемого элемента.

Параметр	Описание
Не задано	Получение значения редактируемого элемента из представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.
Предварительно определенные значения	<p>Выберите значения в списке связанных объектов из иерархии vRealize Orchestrator.</p> <p>а) Введите значение в поле поиска Предварительно определенные значения, чтобы найти его в иерархии vRealize Orchestrator.</p> <p>б) Выберите значение в результатах поиска и нажмите клавишу ВВОД.</p>
Значение	<p>Определите пользовательские значения с метками.</p> <p>а) В текстовом поле Значение введите значение.</p> <p>б) Введите метку значения в текстовом поле Метка.</p> <p>в) Щелкните значок Добавить (+).</p>
Внешние значения	<p>Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, чтобы определить значение, используя информацию, которая непосредственно не предоставляется рабочим процессом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите Добавить внешнее значение. ■ Выберите действие сценария vRealize Orchestrator. ■ Нажмите кнопку Отправить.

14. Нажмите кнопку **Отправить.****15. Щелкните элемент **Готово**.**

Добавление нового элемента

При редактировании созданной по умолчанию формы схемы элементов **Все как услуга** в эту форму можно добавить предварительно определенный новый элемент. Например, если вы не хотите использовать созданное по умолчанию поле, его можно удалить и заменить новым.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление схемы элементов Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.
2. Щелкните схему элементов **Все как услуга**, которую требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма схемы элементов**.
4. Перетащите элемент из области «Новые поля» в область «Страница формы».
5. Введите идентификатор входного параметра рабочего процесса в текстовом поле **Идентификатор**.

6. В текстовом поле **Метка** введите метку.

Метки отображаются для потребителей в формах.

7. (дополнительно) Выберите тип поля в раскрывающемся меню **Тип**.
8. Введите объект vRealize Orchestrator в текстовом поле **Тип объекта** и нажмите клавишу ВВОД.

Для некоторых типов полей этот шаг необязателен.

Параметр	Описание
Тип результата	Если внешнее значение поля определяется с помощью действия сценария, введите тип результата действия сценария vRealize Orchestrator.
Входной параметр	Если поле используется, чтобы принимать введенные потребителем данные и передавать параметры обратно в vRealize Orchestrator, введите тип входного параметра, который принимает рабочий процесс vRealize Orchestrator.
Выходной параметр	Если поле используется, чтобы отображать информацию для потребителей, введите тип выходного параметра рабочего процесса vRealize Orchestrator.

9. (дополнительно) Установите флажок **Несколько значений**, чтобы потребители могли выбрать несколько объектов.

Для некоторых типов полей этот параметр недоступен.

10. Нажмите кнопку **Отправить**.

11. Щелкните **Обновить**.

Следующие шаги

Элемент можно редактировать, чтобы изменить параметры по умолчанию и применить различные ограничения или значения.

Вставка заголовка раздела в форму схемы элементов Все как услуга

Чтобы разбить форму на разделы, можно вставить заголовок раздела.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление схемы элементов Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.
2. Щелкните схему элементов Все как услуга, которую требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма схемы элементов**.
4. Перетащите элемент **Заголовок раздела** из области «Формы» в область «Страница формы».
5. Введите имя раздела.
6. Щелкните за пределами элемента, чтобы сохранить изменения.

7. Щелкните **Обновить**.

Добавление элемента текста в форму схемы элементов Все как услуга

Чтобы добавить в форму текст описания, можно вставить текстовое поле.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Добавление схемы элементов Все как услуга](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.
2. Щелкните схему элементов Все как услуга, которую требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма схемы элементов**.
4. Перетащите элемент **Текст** из области «Новые поля» в область «Страница формы».
5. Введите текст, который необходимо добавить.
6. Щелкните за пределами элемента, чтобы сохранить изменения.
7. Щелкните **Обновить**.

Проектирование формы действия ресурса

При создании действия ресурса можно изменить форму действия путем добавления новых полей в форму, изменения существующих полей, удаления или изменения порядка полей. Кроме того, можно создать новые формы и страницы форм и перетащить в них новые поля.

Добавление новой формы действия ресурса

При изменении созданной по умолчанию формы рабочего процесса, который будет опубликован как действие ресурса, можно добавить форму нового действия ресурса.

При добавлении новой формы действия ресурса определяется внешний вид страницы «Сведения об отправленном действии». Если не добавлять форму сведений об отправленном действии, потребители увидят, что определено в форме действия.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Создание действия ресурса](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Щелкните действие ресурса, которое требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма**.
4. Щелкните значок **Новая форма (+)**.

5. Введите имя и, при необходимости, описание.
6. Выберите тип экрана в меню **Тип экрана**.

Параметр	Описание
Форма действия	Форма действия ресурса по умолчанию, которую видят потребители при выполнении действия последующей подготовки.
Сведения об отправленном действии	Страница сведений о запросе, которую видят потребители, когда они запрашивают действие и решают просмотреть сведения о запросе на вкладке Запрос .

7. Нажмите кнопку **Отправить**.

Следующие шаги

Добавьте необходимые поля, перетащив их из области «Новые поля» в область «Страница формы».

Добавление нового элемента в форму действия ресурса

При редактировании созданной по умолчанию формы действия ресурса в эту форму можно добавить предварительно определенный новый элемент. Например, если вы не хотите использовать созданное по умолчанию поле, его можно удалить и заменить новым.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Создание действия ресурса](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Щелкните действие ресурса, которое требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма**.
4. Перетащите элемент из области «Новые поля» в область «Страница формы».
5. Введите идентификатор входного параметра рабочего процесса в текстовом поле **Идентификатор**.
6. В текстовом поле **Метка** введите метку.
Метки отображаются для потребителей в формах.
7. (дополнительно) Выберите тип поля в раскрывающемся меню **Тип**.

8. Введите объект vRealize Orchestrator в текстовом поле **Тип объекта** и нажмите клавишу ВВОД.

Для некоторых типов полей этот шаг необязателен.

Параметр	Описание
Тип результата	Если внешнее значение поля определяется с помощью действия сценария, введите тип результата действия сценария vRealize Orchestrator.
Входной параметр	Если поле используется, чтобы принимать введенные потребителем данные и передавать параметры обратно в vRealize Orchestrator, введите тип входного параметра, который принимает рабочий процесс vRealize Orchestrator.
Выходной параметр	Если поле используется, чтобы отображать информацию для потребителей, введите тип выходного параметра рабочего процесса vRealize Orchestrator.

9. (дополнительно) Установите флажок **Несколько значений**, чтобы потребители могли выбрать несколько объектов.

Для некоторых типов полей этот параметр недоступен.

10. Нажмите кнопку **Отправить**.

11. Щелкните элемент **Готово**.

Следующие шаги

Элемент можно редактировать, чтобы изменить параметры по умолчанию и применить различные ограничения или значения.

Изменение элемента действия ресурса

Изменить характеристики элемента можно на странице «Форма действия» ресурса. Можно изменить тип элемента и его значения по умолчанию, а также применить разные ограничения и значения.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Создание действия ресурса](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Щелкните действие ресурса, которое требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма**.
4. Найдите элемент, который требуется изменить.
5. Щелкните значок **Изменить** (✎).
6. Введите новое имя поля в текстовом поле **Метка**, чтобы изменить метку, которая отображается для потребителей.
7. Измените описание в текстовом поле **Описание**.

8. Выберите параметр в раскрывающемся списке **Тип**, чтобы изменить тип отображения элемента.

Параметры отличаются в зависимости от типа редактируемого элемента.

9. Выберите параметр в раскрывающемся меню **Размер**, чтобы изменить размер элемента.
10. Выберите параметр в раскрывающемся списке **Размер метки**, чтобы изменить размер метки.
11. Измените значение по умолчанию для элемента.

Параметр	Описание
Не задано	Получение значения редактируемого элемента из представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.
Константа	Установка для редактируемого элемента заданной константы в качестве значения по умолчанию.
Поле	Привязка заданного по умолчанию значения элемента к параметру другого элемента из представления.
Условное	Применение условия. С помощью условий можно создать различные предложения и выражения и применить их к элементу.
Внешнее	Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, чтобы определить значение.

12. Примените ограничения к элементу на вкладке **Ограничения**.

Параметр	Описание
Не задано	Получение значения редактируемого элемента из представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.
Константа	Установка для редактируемого элемента заданной константы в качестве значения по умолчанию.
Поле	Привязка заданного по умолчанию значения элемента к параметру другого элемента из представления.
Условное	Применение условия. С помощью условий можно создать различные предложения и выражения и применить их к элементу.
Внешнее	Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, чтобы определить значение.

13. Добавьте одно или несколько значений для элемента на вкладке **Значения**.

Доступность параметров зависит от типа редактируемого элемента.

Параметр	Описание
Не задано	Получение значения редактируемого элемента из представления рабочего процесса vRealize Orchestrator.
Предварительно определенные значения	<p>Выберите значения в списке связанных объектов из иерархии vRealize Orchestrator.</p> <p>а) Введите значение в поле поиска Предварительно определенные значения, чтобы найти его в иерархии vRealize Orchestrator.</p> <p>б) Выберите значение в результатах поиска и нажмите клавишу ВВОД.</p>

Параметр	Описание
Значение	<p>Определите пользовательские значения с метками.</p> <p>а) В текстовом поле Значение введите значение.</p> <p>б) Введите метку значения в текстовом поле Метка.</p> <p>в) Щелкните значок Добавить (+).</p>
Внешние значения	<p>Выберите действие сценария vRealize Orchestrator, чтобы определить значение, используя информацию, которая непосредственно не предоставляется рабочим процессом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите Добавить внешнее значение. ■ Выберите действие сценария vRealize Orchestrator. ■ Нажмите кнопку Отправить.

14. Нажмите кнопку **Отправить**.

15. Щелкните **Обновить**.

Вставка заголовка раздела в форму действия ресурса

Чтобы разбить форму на разделы, можно вставить заголовок раздела.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Создание действия ресурса](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Щелкните действие ресурса, которое требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма**.
4. Перетащите элемент **Заголовок раздела** из области «Формы» в область «Страница формы».
5. Введите имя раздела.
6. Щелкните за пределами элемента, чтобы сохранить изменения.
7. Щелкните элемент **Готово**.

Добавление элемента текста в форму действия ресурса

Чтобы добавить в форму текст описания, можно вставить текстовое поле.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- [Создание действия ресурса](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Щелкните действие ресурса, которое требуется изменить.
3. Перейдите на вкладку **Форма**.
4. Перетащите элемент **Текст** из области «Новые поля» в область «Страница формы».
5. Введите текст, который необходимо добавить.
6. Щелкните за пределами элемента, чтобы сохранить изменения.
7. Щелкните элемент **Готово**.

Все как услуга Примеры и сценарии

В примерах и сценариях предложены способы применения vRealize Automation для решения общих задач с помощью элементов схем Все как услуга и действий ресурсов.

Создание схемы элементов Все как услуга и действия для создания и изменения пользователя

С помощью Все как услуга можно создавать и публиковать элемент каталога для подготовки пользователя в группе. Кроме того, новую операцию последующей подготовки можно связать с подготовленным пользователем. Например, операцию, позволяющую пользователям каталога служб изменять пароль пользователя.

Разработчик архитектуры Все как услуга создает настраиваемый ресурс, схему элементов Все как услуга и публикует элемент каталога для создания пользователя. Вы также создаете действие ресурса для изменения пароля пользователя.

Как администратор каталога вы создаете службу и включаете в нее элемент каталога схемы элементов. Кроме того, вы редактируете представление рабочего процесса элемента каталога с помощью конструктора форм и изменяете способ просмотра потребителями формы запроса.

Как менеджер бизнес-группы или администратор арендатора вы предоставляете потребителю право на новую созданную службу, элемент каталога и действие ресурса.

Необходимые условия

Убедитесь, что подключаемый модуль Active Directory правильно настроен и вы имеете права на создание пользователей в Active Directory.

Процедура

1. [Создание тестового пользователя в качестве настраиваемого ресурса](#)

Вы можете создать настраиваемый ресурс и привязать его к типу объекта vRealize OrchestratorAD:User.

2. Создание схемы элементов Все как услуга для создания пользователя

Элемент «Создать пользователя» в схеме элементов Все как услуга группы позволяет выполнять рабочий процесс по добавлению пользователя Active Directory и назначению пользователя группе Active Directory. Схему элементов можно создать как автономную схему элементов Все как услуга или как компонент схемы элементов. В этом сценарии создается автономная схема элементов.

3. Создание действия ресурса для изменения пароля пользователя

Можно создать действие ресурса, чтобы предоставить потребителям службы Все как услуга возможность создавать схему элементов пользователя для изменения пароля пользователя после подготовки пользователя к работе.

4. Создание службы и добавление схемы элементов «Создание тестового пользователя» в службу

Можно создать службу для отображения элемента «Создать каталог пользователя» в каталоге служб.

5. Предоставление права на службу и действие ресурса потребителю

Диспетчеры бизнес-групп и администраторы арендатора могут предоставить пользователю или группе пользователей право на использование службы и действия ресурса. После получения такого права они смогут увидеть эту службу у себя в каталоге и запросить элемент каталога «Создание тестового пользователя», содержащийся в службе. Подготовив элемент, потребители могут запросить изменение пароля пользователя.

Создание тестового пользователя в качестве настраиваемого ресурса

Вы можете создать настраиваемый ресурс и привязать его к типу объекта vRealize OrchestratorAD:User.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Настраиваемые ресурсы**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В текстовом поле **Тип оркестратора** введите **AD:User** и нажмите клавишу ВВОД.
4. Выберите пункт **AD:User** в списке.
5. Введите имя ресурса.

Например, **тестовый пользователь**.

6. Введите описание ресурса.

Например,

Это тестовый настраиваемый ресурс, который я буду использовать для своего элемента каталога, чтобы создать пользователя в группе.

7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Оставьте в форме значения по умолчанию.
9. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Вы создали настраиваемый ресурс тестового пользователя, и он отображен на странице «Настраиваемые ресурсы».

Следующие шаги

Создайте схему элементов Все как услуга.

Создание схемы элементов Все как услуга для создания пользователя

Элемент «Создать пользователя» в схеме элементов Все как услуга группы позволяет выполнять рабочий процесс по добавлению пользователя Active Directory и назначению пользователя группе Active Directory. Схему элементов можно создать как автономную схему элементов Все как услуга или как компонент схемы элементов. В этом сценарии создается автономная схема элементов.

Необходимые условия

- Убедитесь, что создается настраиваемое действие ресурса, которое поддерживает подготовку пользователей Active Directory. См. раздел [Создание тестового пользователя в качестве настраиваемого ресурса](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Схемы элементов «Все как услуга»**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В области «Выбор рабочего процесса» последовательно выберите **Оркестратор > Библиотека > Microsoft > Active Directory > Пользователь** и выберите рабочий процесс **Создание пользователя в группе**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Настройте параметры вкладки **Общие**.
 - а) Измените имя схемы элементов на **Создание тестового пользователя**, а описание оставьте без изменений.
 - б) Снимите флажок **Сделать доступным в качестве компонента на холсте проекта**.

Эта схема элементов публикуется непосредственно в каталоге служб, а не используется как компонент схемы элементов на холсте проекта. Какие-либо рабочие процессы уменьшения или увеличения масштаба не нужно настраивать.

Вкладка **Жизненный цикл компонента** удаляется из интерфейса пользователя.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Внесите изменения в форму схемы элементов.
 - а) Щелкните **доменное имя в форме Win2000**.
 - б) Перейдите на вкладку **Ограничения**.

- в) Щелкните стрелку раскрывающегося списка **Значение**, выберите пункт **Константа** в раскрывающемся меню и введите **test.domain**.
- г) Щелкните стрелку раскрывающегося списка **Видимое**, выберите пункт **Константа**, а затем — **Нет** в раскрывающемся меню.

Теперь доменное имя невидимо для потребителей элемента каталога.

- д) Нажмите кнопку **Применить**, чтобы сохранить изменения.
8. Нажмите кнопку **Далее**.
 9. Выберите **newUser [Тестовый пользователь]** как выходной параметр для подготовки.
 10. Нажмите кнопку **Далее**.
 11. Щелкните элемент **Готово**.
 12. На странице **Схемы элементов службы «Все как услуга»** выберите строку **Создание тестового пользователя** и щелкните **Опубликовать**.

Результаты

Создана схема элементов для создания тестового пользователя, которую можно добавить в службу.

Следующие шаги

Создайте действие, которое будет выполняться в отношении учетной записи подготовленного пользователя. См. раздел [Создание действия ресурса для изменения пароля пользователя](#).

Создание действия ресурса для изменения пароля пользователя

Можно создать действие ресурса, чтобы предоставить потребителям службы Все как услуга возможность создавать схему элементов пользователя для изменения пароля пользователя после подготовки пользователя к работе.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- Убедитесь, что создается настраиваемое действие ресурса, которое поддерживает подготовку пользователей Active Directory. См. раздел [Создание тестового пользователя в качестве настраиваемого ресурса](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В библиотеке рабочих циклов vRealize Orchestrator последовательно выберите **Оркестратор > Библиотека > Microsoft > Active Directory > Пользователь** и выберите рабочий цикл **Изменение пароля пользователя**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.

5. В раскрывающемся меню **Тип ресурса** выберите пункт **Тестовый пользователь**.
Это созданный ранее настраиваемый ресурс.
6. Выберите **Пользователь** в раскрывающемся меню **Входной параметр**.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Измените имя действия ресурса на **Изменение пароля тестового пользователя**, а описание на вкладке **Сведения** оставьте без изменений.
9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. (дополнительно) Оставьте форму без изменений.
11. Щелкните элемент **Готово**.
12. На странице «Действия ресурса» выберите строку **Изменить пароль тестового пользователя** и щелкните **Опубликовать**.

Результаты

Создано действие ресурса для изменения пароля пользователя, которое можно добавить в право.

Следующие шаги

Добавьте схему элементов «Создание тестового пользователя» в службу. См. раздел [Создание службы и добавление схемы элементов «Создание тестового пользователя» в службу](#).

Создание службы и добавление схемы элементов «Создание тестового пользователя» в службу
Можно создать службу для отображения элемента «Создать каталог пользователя» в каталоге служб.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.
- Убедитесь, что создана схема элементов Все как услуга. См. раздел [Создание схемы элементов Все как услуга для создания пользователя](#).

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Службы**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В качестве имени службы введите **Тестовый пользователь Active Directory**.
4. В раскрывающемся меню **Состояние** выберите значение **Активно**.
5. Оставьте другие текстовые поля пустыми.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. В списке «Службы» выберите строку **Тестовый пользователь Active Directory** и щелкните **Управление элементами каталога**.

8. Выберите значок **Создать** (+).

9. Выберите **Создать тестового пользователя** и нажмите кнопку **ОК**.

Схема элементов «Создание тестового пользователя» Все как услуга добавится в список элементов каталога.

10. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Результаты

Служба «Тестовый пользователь Active Directory» теперь включает схему элементов «Создание тестового пользователя». Действия не нужно добавлять в службы.

Следующие шаги

Можно предоставить пользователям право запрашивать схему элементов и выполнять действие. См. раздел [Предоставление права на службу и действие ресурса потребителю](#).

Предоставление права на службу и действие ресурса потребителю

Диспетчеры бизнес-групп и администраторы арендатора могут предоставить пользователю или группе пользователей право на использование службы и действия ресурса. После получения такого права они смогут увидеть эту службу у себя в каталоге и запросить элемент каталога «Создание тестового пользователя», содержащийся в службе. Подготовив элемент, потребители могут запросить изменение пароля пользователя.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Убедитесь, что схема элементов «Создание пользователя» добавлена в службу. См. раздел [Создание службы и добавление схемы элементов «Создание тестового пользователя» в службу](#).
- Убедитесь, что действие ресурса «Изменение пароля пользователя» существует. См. раздел [Создание действия ресурса для изменения пароля пользователя](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Права**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. В текстовом поле **Имя** введите **Создание пользователя Active Directory**.
4. Оставьте текстовые поля **Описание** и **Срок действия** пустыми.
5. В раскрывающемся меню **Состояние** выберите значение **Активно**.
6. В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите целевую бизнес-группу.

Например, менеджеры по работе с ИТ-клиентами.

7. Выберите **Все пользователи и группы**, чтобы все члены данной бизнес-группы, например менеджеры по работе с ИТ-клиентами, могли создать учетную запись пользователя.

Для выбранных пользователей отображаются элементы службы и каталога, включенные в службу в каталоге. После создания учетной записи пользователя они могут запускать в отношении нее действие изменения пароля.

8. Нажмите кнопку **Далее**.

9. В текстовом поле **Уполномоченные службы** введите **Тестовый пользователь Active Directory** и нажмите клавишу ВВОД.

10. В текстовом поле **Уполномоченные действия** введите **Изменить пароль тестового пользователя** и нажмите клавишу ВВОД.

11. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Создано активное право, позволяющее пользователям, которые состоят в бизнес-группах менеджеров по работе с ИТ-клиентами, создавать пользователей. После подготовки пользователя они смогут запускать действие ресурса изменения пароля в отношении подготовленной учетной записи пользователя.

Следующие шаги

Войдите в систему как пользователь с правом создания пользователя Active Directory. Перейдите на вкладку **Каталог** и убедитесь, что с помощью схемы элементов **Все как услуга** пользователь создается в соответствии с вашим запросом. После создания пользователя запустите действие изменения пароля на вкладке **Элементы**.

Создание и публикация действия Все как услуга для переноса виртуальной машины

Вы можете создать и опубликовать действие ресурса **Все как услуга** для расширения операций, которые потребители могут выполнять на подготовленных с помощью **Инфраструктура как услуга** виртуальных машинах vSphere.

В этом сценарии вы создадите действие ресурса для быстрого переноса виртуальной машины vSphere.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. **Создание действия ресурса для миграции виртуальной машины vSphere**

Можно создать настраиваемое действие ресурса, чтобы предоставить потребителям возможность переносить виртуальные машины vSphere после того, как они подготовят виртуальные машины vSphere с помощью **Инфраструктура как услуга**.

2. **Публикация действий для перемещения виртуальной машины vSphere**

Чтобы использовать действие ресурса «Быстрое перемещение виртуальной машины» в качестве процедуры последующей подготовки, его необходимо опубликовать.

Создание действия ресурса для миграции виртуальной машины vSphere

Можно создать настраиваемое действие ресурса, чтобы предоставить потребителям возможность переносить виртуальные машины vSphere после того, как они подготовят виртуальные машины vSphere с помощью Инфраструктура как услуга.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Нажмите кнопку **Добавить (+)**.
3. В библиотеке рабочих циклов vRealize Orchestrator последовательно выберите **Оркестратор > Библиотека > vCenter > Управление виртуальными машинами > Перемещение и миграция**, а затем выберите рабочий цикл **Быстрая миграция виртуальной машины**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Выберите пункт **Виртуальная машина VC IaaS** в раскрывающемся меню **Тип ресурса**.
6. Выберите **ВМ** в раскрывающемся меню **Входной параметр**.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Оставьте имя действия ресурса и описание на вкладке **Сведения** без изменений.
9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. Оставьте форму без изменений.
11. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Вы создали действие ресурса для миграции виртуальной машины. Теперь это действие отображается в списке на странице «Действия ресурсов».

Следующие шаги

Публикация действий для перемещения виртуальной машины vSphere

Публикация действий для перемещения виртуальной машины vSphere

Чтобы использовать действие ресурса «Быстрое перемещение виртуальной машины» в качестве процедуры последующей подготовки, его необходимо опубликовать.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Выберите строку действия ресурса «Быстрое перемещение виртуальной машины» и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Вы создали и опубликовали рабочий процесс vRealize Orchestrator в качестве действия ресурса. Теперь можно последовательно выбрать **Администрирование > Управление каталогом > Действия**, чтобы увидеть действие ресурса «Быстрая миграция виртуальной машины» в списке действий. Действию ресурса можно назначить значок. См. раздел [Назначение значка действию ресурса Все как услуга](#).

Следующие шаги

Добавьте действие в права, которые содержат подготовленные для Инфраструктура как услуга виртуальные машины vSphere. См. [Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий](#).

Создание действия Все как услуга для переноса виртуальной машины с помощью vMotion

Используя Все как услуга, можно создавать и публиковать действие ресурса для переноса подготовленной посредством инфраструктуры IaaS виртуальной машины с помощью vMotion.

В этом сценарии вы создадите действие ресурса для переноса виртуальной машины vSphere с помощью vMotion. Кроме того, вы редактируете представление рабочего процесса с помощью конструктора форм и изменяете способ просмотра потребителями действия при его запросе.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Создание действия для переноса виртуальной машины vSphere с помощью vMotion

Вы можете создать действие настраиваемого ресурса, чтобы пользователи каталога служб могли переносить виртуальную машину vSphere с помощью vMotion после подготовки компьютера с использованием Инфраструктура как услуга.

2. Изменение формы действий ресурса

Форма действия ресурса сопоставляется с представлением рабочего процесса vRealize Orchestrator. Можно изменить форму и задать элементы, которые отображаются для потребителей действия ресурса тогда, когда потребители запускают операцию последующей подготовки.

3. Добавление формы сведений об отправленном действии и сохранение действия

Чтобы определить элементы, отображаемые для потребителей после запроса на выполнение операции последующей подготовки, можно добавить новую форму для действия ресурса «Миграция виртуальной машины с помощью vMotion».

4. Публикация действия для перемещения виртуальной машины с помощью vMotion

Чтобы использовать действие ресурса «Перемещение виртуальной машины с помощью vMotion» в качестве процедуры последующей подготовки, его необходимо опубликовать.

Создание действия для переноса виртуальной машины vSphere с помощью vMotion

Вы можете создать действие настраиваемого ресурса, чтобы пользователи каталога служб могли переносить виртуальную машину vSphere с помощью vMotion после подготовки компьютера с использованием Инфраструктура как услуга.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Нажмите кнопку **Добавить** (+).
3. В библиотеке рабочих процессов vRealize Orchestrator последовательно выберите **Оркестратор > Библиотека > vCenter > Управление виртуальной машиной > Перемещение и миграция**, а затем выберите рабочий процесс **Миграция виртуальной машины с помощью vMotion**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Выберите пункт **Виртуальная машина VC IaaS** в раскрывающемся меню **Тип ресурса**.
6. Выберите **ВМ** в раскрывающемся меню **Входной параметр**.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Оставьте имя действия ресурса и описание на вкладке **Сведения** без изменений.
9. Нажмите кнопку **Далее**.

Следующие шаги

[Изменение формы действий ресурса.](#)

Изменение формы действий ресурса


Форма действия ресурса сопоставляется с представлением рабочего процесса vRealize Orchestrator. Можно изменить форму и задать элементы, которые отображаются для потребителей действия ресурса тогда, когда потребители запускают операцию последующей подготовки.

Процедура

1. Щелкните значок **Удалить** (✖), чтобы удалить элемент пула.
2. Измените элемент узла.
 - а) Щелкните значок **Изменить** (✎) рядом с раскрывающимся полем **Узел**.
 - б) Введите **Узел назначения** в текстовом поле **Метка**.
 - в) Выберите пункт **Поиск** в раскрывающемся меню **Тип**.
 - г) Перейдите на вкладку **Ограничения**.
 - д) В раскрывающемся меню **Обязательно** выберите **Константа** и введите **Да**.


Теперь поле узла всегда является обязательным.
 - е) Нажмите кнопку **Отправить**.

3. Измените элемент **Приоритет**.

- а) Щелкните значок **Изменить** () рядом с раскрывающимся полем **Приоритет**.
- б) Введите **Приоритет задачи** в текстовом поле **Метка**.
- в) Выберите **Группа переключателей** в раскрывающемся меню **Тип**.
- г) Перейдите на вкладку **Значения** и снимите флажок **Не задано**.
- д) Введите **lowPriority** в текстовом поле поиска **Предварительно определенные значения** и нажмите клавишу ВВОД.
- е) Введите **defaultPriority** в текстовом поле поиска **Предварительно определенные значения** и нажмите клавишу ВВОД.
- ж) Введите **highPriority** в текстовом поле поиска **Предварительно определенные значения** и нажмите клавишу ВВОД.
- з) Нажмите кнопку **Отправить**.

Когда потребители запрашивают действие ресурса, для них отображается группа с тремя переключателями: **lowPriority**, **defaultPriority** и **highPriority**.

4. Измените элемент **Состояние**.

- а) Щелкните значок **Изменить** () рядом с полем **Состояние**.
- б) Введите **Состояние виртуальной машины** в текстовом поле **Метка**.
- в) Выберите пункт **Раскрывающийся список** в раскрывающемся меню **Тип**.
- г) Перейдите на вкладку **Значения** и снимите флажок **Не задано**.
- д) Введите **poweredOff** в текстовом поле поиска **Предварительно определенные значения** и нажмите клавишу ВВОД.
- е) Введите **poweredOn** в текстовом поле поиска **Предварительно определенные значения** и нажмите клавишу ВВОД.
- ж) Введите **suspended** в текстовом поле поиска **Предварительно определенные значения** и нажмите клавишу ВВОД.
- з) Нажмите кнопку **Отправить**.

Когда потребители запрашивают действие ресурса, для них отображается раскрывающееся меню с тремя пунктами: **poweredOff**, **poweredOn** или **suspended**.

Результаты

Представление рабочего процесса «Перенос виртуальной машины с помощью рабочего процесса vMotion» будет изменено.

Следующие шаги

[Добавление формы сведений об отправленном действии и сохранение действия.](#)

Добавление формы сведений об отправленном действии и сохранение действия

Чтобы определить элементы, отображаемые для потребителей после запроса на выполнение операции последующей подготовки, можно добавить новую форму для действия ресурса «Миграция виртуальной машины с помощью vMotion».

Процедура

1. Щелкните значок **Новая форма** (+) рядом с раскрывающимся меню **Форма**.
2. Введите **Отправленное действие** в текстовом поле **Имя**.
3. Оставьте поле **Описание** пустым.
4. Выберите **Сведения об отправленном действии** в меню **Тип экрана**.
5. Нажмите кнопку **Отправить**.
6. Щелкните значок **Изменить** (✎) рядом с раскрывающимся меню **Страница формы**.
7. Введите **Сведения** в текстовом поле **Заголовок**.
8. Нажмите кнопку **Отправить**.
9. Перетащите элемент **Текст** из области «Формы» на страницу **Форма**.
10. Введите
Вы отправили запрос на миграцию компьютера с помощью vMotion. Дождитесь успешного завершения процесса.
11. Щелкните за пределами текстового поля, чтобы сохранить изменения.
12. Нажмите кнопку **Отправить**.
13. Нажмите кнопку **Добавить**.

Результаты

Вы создали действие ресурса для миграции виртуальной машины с помощью vMotion. Теперь это действие отображается в списке на странице «Действия ресурсов».

Следующие шаги

[Публикация действия для перемещения виртуальной машины с помощью vMotion.](#)

Публикация действия для перемещения виртуальной машины с помощью vMotion

Чтобы использовать действие ресурса «Перемещение виртуальной машины с помощью vMotion» в качестве процедуры последующей подготовки, его необходимо опубликовать.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Выберите строку действия «Перемещения виртуальной машины с помощью vMotion» и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Вы создали и опубликовали рабочий процесс vRealize Orchestrator в качестве действия ресурса. Теперь можно последовательно выбрать **Администрирование > Управление каталогом > Действия**, чтобы увидеть действие ресурса «Миграция виртуальной машины с помощью vMotion» в списке действий. Действию ресурса можно назначить значок. См. раздел [Назначение значка действию ресурса Все как услуга](#).

Кроме того, можно изменить представление рабочего процесса и определить оформление действия.

Следующие шаги

Диспетчеры бизнес-групп и администраторы арендатора могут добавить действие ресурса «Миграция виртуальной машины с помощью vMotion» в качестве права. Дополнительные сведения о создании и публикации схемы элементов инфраструктуры как услуги для виртуальных платформ, см. в разделе [Проектирование схем элементов компьютера](#).

Создание и публикация действия Все как услуга для создания моментального снимка

С помощью Все как услуга можно создавать и публиковать действие ресурса для создания моментального снимка виртуальной машины vSphere, которая была подготовлена с помощью Инфраструктура как услуга.

В этом сценарии вы создадите действие ресурса для создания моментального снимка виртуальной машины vSphere, подготовленной с помощью Инфраструктура как услуга. Кроме того, вы редактируете представление рабочего процесса с помощью конструктора форм и изменяете способ просмотра потребителями действия при его запросе.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Создание действия для создания моментального снимка виртуальной машины vSphere

Вы можете создать действие настраиваемого ресурса, чтобы клиенты службы могли делать снимок виртуальной машины vSphere после подготовки компьютера с помощью Инфраструктура как услуга.

2. Публикация действий для создания моментального снимка

Чтобы использовать действие ресурса «Создание моментального списка» в качестве процедуры последующей подготовки, его необходимо опубликовать.

Создание действия для создания моментального снимка виртуальной машины vSphere

Вы можете создать действие настраиваемого ресурса, чтобы клиенты службы могли делать снимок виртуальной машины vSphere после подготовки компьютера с помощью Инфраструктура как услуга.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.

2. Нажмите кнопку **Добавить** (+).
3. В библиотеке рабочих процессов vRealize Orchestrator последовательно выберите **Оркестратор > Библиотека > vCenter > Управление виртуальной машиной > Моментальный снимок**, а затем выберите рабочий процесс **Создание моментального снимка**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. Выберите пункт **Виртуальная машина VC IaaS** в раскрывающемся меню **Тип ресурса**.
6. Выберите **ВМ** в раскрывающемся меню **Входной параметр**.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Оставьте имя действия ресурса и описание на вкладке **Сведения** без изменений.
9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. Оставьте форму без изменений.
11. Нажмите кнопку **Добавить**.

Результаты

Вы создали действие ресурса для создания моментального снимка виртуальной машины. Теперь это действие отображается в списке на странице «Действия ресурсов».

Следующие шаги

[Публикация действий для создания моментального снимка.](#)

Публикация действий для создания моментального снимка

Чтобы использовать действие ресурса «Создание моментального списка» в качестве процедуры последующей подготовки, его необходимо опубликовать.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Выберите строку действия ресурса «Создание моментального списка» и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Вы создали и опубликовали рабочий процесс vRealize Orchestrator в качестве действия ресурса. Теперь можно последовательно выбрать **Администрирование > Управление каталогом > Действия**, чтобы увидеть действие ресурса «Создание моментального снимка» в списке действий. Действию ресурса можно назначить значок. См. раздел [Назначение значка действию ресурса Все как услуга](#).

Следующие шаги

Диспетчеры бизнес-групп и администраторы арендатора могут добавить действие ресурса «Создание моментального снимка» в качестве права. Дополнительные сведения о создании и публикации схемы элементов инфраструктуры как услуги для виртуальных платформ см. в разделе [Проектирование схем элементов компьютера](#).

Создание и публикация действия Все как услуга для запуска виртуальной машины Amazon

С помощью Все как услуга можно создавать и публиковать действия для расширения операций, которые потребители могут выполнять на сторонних подготовленных ресурсах.

В этом сценарии вы создадите и публикуете действие ресурса для быстрого запуска виртуальных машин Amazon.

Необходимые условия

- Установите подключаемый модуль vRealize Orchestrator для Amazon Web Services на заданном по умолчанию сервере vRealize Orchestrator.
- Создайте или импортируйте рабочий процесс vRealize Orchestrator для сопоставления ресурсов экземпляров Amazon.

Процедура

1. Создание сопоставления ресурсов для экземпляров Amazon

Можно создать сопоставление ресурсов, чтобы связать экземпляры Amazon, подготовленные с помощью Инфраструктура как услуга, с экземпляром AWS:EC2Instance типа vRealize Orchestrator, который предоставляется подключаемым модулем Amazon Web Services.

2. Создание действия ресурса для запуска виртуальной машины Amazon

Можно создать действие ресурса, чтобы потребители могли запускать подготовленные виртуальные машины Amazon.

3. Публикация действий для запуска экземпляров Amazon

Чтобы использовать созданное действие ресурса «Запуск экземпляров» для последующей подготовки на виртуальных машинах Amazon, необходимо опубликовать его.

Создание сопоставления ресурсов для экземпляров Amazon

Можно создать сопоставление ресурсов, чтобы связать экземпляры Amazon, подготовленные с помощью Инфраструктура как услуга, с экземпляром AWS:EC2Instance типа vRealize Orchestrator, который предоставляется подключаемым модулем Amazon Web Services.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.
- Создайте или импортируйте рабочий цикл сопоставления ресурсов vRealize Orchestrator или действие сценария.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Сопоставления ресурсов**.
2. Нажмите кнопку **Добавить (+)**.
3. В текстовом поле **Имя** введите **Экземпляр EC2**.
4. В текстовом поле **Тип ресурса каталога** введите **Облачный компьютер**.

5. В текстовом поле **Тип оркестратора** введите **AWS:EC2Instance**.
6. Выберите **Всегда доступно**.
7. Выберите тип сопоставления ресурсов.
8. В библиотеке vRealize Orchestrator выберите настраиваемое действие сценария сопоставления ресурсов или рабочий цикл.
9. Нажмите кнопку **Добавить**.

Результаты

Используя сопоставления ресурсов Amazon, можно создавать действия ресурсов для компьютеров Amazon, подготовленных с помощью инфраструктуры как услуги.

Следующие шаги

[Создание действия ресурса для запуска виртуальной машины Amazon.](#)

Создание действия ресурса для запуска виртуальной машины Amazon

Можно создать действие ресурса, чтобы потребители могли запускать подготовленные виртуальные машины Amazon.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Нажмите кнопку **Добавить (+)**.
3. Последовательно выберите **Оркестратор > Библиотека > Amazon Web Services > Эластичное облако > Экземпляры**, а затем в папке рабочих циклов выберите рабочий цикл **Запуск экземпляров**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. В раскрывающемся меню **Тип ресурса** выберите пункт **Экземпляр EC2**.
Это имя ранее созданного сопоставления ресурсов.
6. Выберите **Экземпляр** в раскрывающемся меню **Входной параметр**.
Это входной параметр рабочего цикла действия ресурса, соответствующий сопоставлению ресурсов.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Оставьте имя и описание без изменений.
Имя действия ресурса по умолчанию — «Запуск экземпляров».
9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. Оставьте поля на вкладке **Форма** без изменений.
11. Нажмите кнопку **Добавить**.

Результаты

Вы создали действие ресурса для запуска виртуальных машин Amazon. Теперь это действие отображается на странице «Действия ресурсов».

Следующие шаги

[Публикация действий для запуска экземпляров Amazon.](#)

Публикация действий для запуска экземпляров Amazon

Чтобы использовать созданное действие ресурса «Запуск экземпляров» для последующей подготовки на виртуальных машинах Amazon, необходимо опубликовать его.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры служб «Все как услуга»**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Все как услуга > Действия ресурсов**.
2. Выберите строку действия ресурса «Запуск экземпляров», которое нужно опубликовать, и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Состояние действия ресурса «Запуск экземпляров» изменится на «Опубликовано».

Следующие шаги

Добавьте действие «Запуск экземпляров» в право, которое включает элемент каталога Amazon. См.

[Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий.](#)

Устранение проблем с неправильными ударениями и специальными символами в схемах элементов Все как услуга

При создании схем элементов Все как услуга для языков, которые используют строки, отличные от ASCII, ударения и специальные символы отображаются в виде непригодных строк.

Причина

Свойство конфигурации vRealize Orchestrator, не установленное по умолчанию, может быть включено.

Решение

1. На сервере системы Orchestrator перейдите в каталог `/etc/vco/app-server/`.
2. Откройте файл конфигурации `vmo.properties` в текстовом редакторе.
3. Убедитесь, что следующее свойство деактивировано.

```
com.vmware.o11n.webview.htmlescaping.disabled
```

4. Сохраните файл `vmo.properties`.
5. Перезапустите сервер vRealize Orchestrator.

Публикация схемы элементов

Схемы элементов сохраняются как черновики, и их нужно опубликовать вручную, прежде чем их можно будет настроить как элементы каталога или использовать их как компоненты схемы элементов на холсте проекта.

После публикации схемы элементов можно назначить права на доступ к ней, чтобы ее можно было использовать для запроса на подготовку в каталоге служб.

Схема элементов публикуется только один раз. Любые изменения, внесенные в опубликованную схему элементов, автоматически отражаются в каталоге и компонентах вложенной схемы элементов.

Публикация схемы элементов

Можно опубликовать схему элементов для использования при подготовке компьютеров и при необходимости для повторного использования в другой схеме элементов. Чтобы использовать схему элементов для запроса подготовки компьютеров, после публикации необходимо назначить права на доступ к этой схеме элементов. Для схем элементов, которые используются в качестве компонентов в других схемах элементов, такие права не требуются.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Создайте схему элементов. См. раздел *Контрольный список для создания схем элементов vRealize Automation*.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Проектирование**.
2. Щелкните элемент **Схемы элементов**.
3. Наведите указатель на схему элементов, которую нужно опубликовать, и нажмите кнопку **Опубликовать**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

После публикации схемы элементов в качестве элемента каталога нужно назначить права на доступ к ней, чтобы сделать ее доступной для пользователей в каталоге служб.

Следующие шаги

Добавьте схему элементов в службу каталога и разрешите пользователям запрашивать элемент каталога для подготовки компьютера, как определено в схеме элементов.

Работа со схемами элементов, создаваемыми разработчиками

Помимо создания схем элементов vRealize Automation на основе пользовательского интерфейса, существуют также программные средства работы со схемами элементов, в том числе vRealize CloudClient, возможности работы со схемами элементов, предоставляемыми отдельно или полученными из других источников, а также совместно с другими разработчиками с использованием рабочих процессов и приложений vRealize Suite и сторонних средств.

Дополнительные сведения об этих методах см. в следующих разделах:

- [Экспорт и импорт схем элементов и содержимого](#)
- [Загрузка и настройка стандартной автономной схемы элементов](#)
- [Создание схем элементов и другого контента инфраструктуры как услуги в среде для нескольких разработчиков](#)

Экспорт и импорт схем элементов и содержимого

Можно программно экспортировать схемы элементов и содержимое из одной среды vRealize Automation в другую, используя интерфейс REST API vRealize Automation или vRealize CloudClient.

Например, можно создать и проверить схемы элементов в среде разработки, а затем импортировать их в производственную среду. Помимо этого, можно импортировать определение свойства с форума сообщества в активный экземпляр арендатора vRealize Automation.

Можно программно импортировать и экспортировать любой из следующих элементов содержимого vRealize Automation.

- Схемы элементов приложения и все их компоненты
- схемы элементов компьютеров Инфраструктура как услуга
- Компоненты Программное обеспечение
- схемы элементов Все как услуга
- Профили компонентов
- Группы свойств

Информация о группе свойств зависит от конкретного арендатора и импортируется в составе схемы элементов, если данная группа свойств уже существует в целевом экземпляре vRealize Automation.

При экспорте схемы элементов из одного экземпляра арендатора vRealize Automation в другой информация о группе свойств, определенная для этой схемы элементов, не распознается в импортированной схеме элементов, пока данная группа свойств существует в целевом экземпляре арендатора. Например, если импортировать схему элементов, содержащую группу свойств с именем `micd1`, группа свойств `micd1` не будет представлена в импортируемой схеме элементов, пока группа свойств `micd1` существует в экземпляре vRealize Automation, в который импортирована эта схема. Чтобы избежать потери информации о группе свойств при экспорте схемы элементов из одного экземпляра vRealize Automation в другой, используйте vRealize CloudClient для создания ZIP-файла пакета

экспорта, содержащего группу свойств, а затем импортируйте этот пакет ZIP в целевой арендатор, прежде чем импортировать схему элементов. Для получения дополнительных сведений об использовании vRealize CloudClient для создания списка, упаковки, экспорта и импорта групп свойств, а также других элементов vRealize Automation посетите Центр разработчиков VMware по адресу <https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient>.

Таблица 5-63. Выбор средства импорта и экспорта

Средство	Дополнительная информация
vRealize CloudClient	См. страницу vRealize CloudClient на сайте VMware code.vmware.com по адресу https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient .
vRealize Automation REST API	См. документацию по API в VMware API Explorer для vRealize Automation по адресу https://code.vmware.com/apis/vrealize-automation .

Примечание При программном экспорте и импорте схемы элементов между развертываниями vRealize Automation, например из тестовой среды в производственную или из одной организации в другую, важно помнить, что в пакет включены данные шаблона клона. При импорте пакета схемы элементов, настройки по умолчанию заполняются на основе информации, содержащейся в пакете. Например, если выполняется экспорт, а затем импорт схемы элементов, которая была создана с помощью рабочего процесса на основе клонирования, а шаблон, из которого получены данные клона, не существует в конечной точке развертывания vRealize Automation, куда импортируется схема элементов, некоторые параметры импортированной схемы элементов для этого развертывания применяться не будут.

Сценарий: импорт образа приложения Dukes Bank для vSphere и его настройка для среды

ИТ-специалисту, оценивающему или изучающему vRealize Automation, нужно импортировать образец надежного приложения в экземпляр vRealize Automation, чтобы быстро ознакомиться с имеющимися функциями и определить способ создания схем элементов vRealize Automation, которые отвечают потребностям организации.

Необходимые условия

- Подготовьте эталонный компьютер CentOS 6.x Linux, преобразуйте его в шаблон и создайте спецификацию настройки. См. [Сценарий: подготовка к импорту схемы элементов образца приложения Dukes Bank для vSphere](#).
- Создайте внешний профиль сети, задав шлюз и диапазон IP-адресов. См. [Создание профиля внешней сети с помощью стороннего поставщика управления IP-адресами](#).
- Сопоставьте профиль внешней сети с резервированием vSphere. См. [Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer](#). Образец приложения нельзя успешно подготовить без внешнего профиля сети.

- Убедитесь, что вам предоставлены привилегии как **архитектора инфраструктуры**, так и **программного архитектора**. Обе роли необходимы для импорта примера приложения Dukes Bank и взаимодействия с программными компонентами, а также схемами элементов Dukes Bank.

Процедура

1. Сценарий: импорт образца приложения Dukes Bank для vSphere

Приложение Dukes Bank для vSphere загружается с устройства vRealize Automation. Образец приложения импортируется в арендатор vRealize Automation для просмотра работающего образца многоуровневой схемы элементов vRealize Automation, которая включает в себя несколько компонентов компьютера, а также сетевые и программные компоненты.

2. Сценарий: настройка образцов компонентов vSphere Dukes Bank для среды

Пользуясь привилегиями архитектора инфраструктуры, можно настроить каждый компонент компьютера Dukes Bank для использования спецификации настройки, шаблона и префиксов компьютера, созданных для среды.

Результаты

Образец приложения Dukes Bank для vSphere настроен для среды в качестве отправной точки для разработки собственных схем элементов, инструмента для оценки vRealize Automation или учебного материала, который позволит разобраться в функциях и компонентах vRealize Automation.

Сценарий: импорт образца приложения Dukes Bank для vSphere

Приложение Dukes Bank для vSphere загружается с устройства vRealize Automation. Образец приложения импортируется в арендатор vRealize Automation для просмотра работающего образца многоуровневой схемы элементов vRealize Automation, которая включает в себя несколько компонентов компьютера, а также сетевые и программные компоненты.

Процедура

1. Выполните вход в устройство vRealize Automation по протоколу SSH, используя права пользователя root.
2. Загрузите Dukes Bank для образца приложения vSphere из устройства vRealize Automation в каталог /tmp.

```
wget --no-check-certificate https://vRealize_VA_Hostname_fqdn:5480/blueprints/
DukesBankAppForvSphere.zip
```

Не распаковывайте пакет.

3. Загрузите vRealize CloudClient по ссылке <http://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient> в каталог /tmp.
4. Распакуйте пакет cloudclient-4x-dist.zip.
5. Запустите vRealize CloudClient из каталога /bin.

```
$>./bin/cloudclient.sh
```

6. При появлении запроса примите условия лицензионного соглашения.
7. Войдите в устройство vRealize Automation в качестве пользователя с правами **программного архитектора** и **архитектора инфраструктуры**, используя vRealize CloudClient.

```
CloudClient>vra login userpass --server https://vRealize_VA_Hostname_fqdn --user
<user@domain.com> --tenant <Имя_арендатора>
```

8. При появлении запроса введите пароль для входа.
9. Убедитесь, что содержимое файла DukesBankAppForvSphere.zip доступно.

```
vra content import --path /<Path>/DukesBankAppForvSphere.zip --dry-run true --resolution OVERWRITE
```

Обратите внимание, что в записи «ПЕРЕЗАПИСАТЬ» учитывается регистр. Ее нужно вводить заглавными буквами.

Если при настройке разрешения указать операцию перезаписи, а не *пропуск*, vRealize Automation сможет устранять конфликты в случаях, когда это возможно.

10. Импортируйте образец приложения Dukes Bank.

```
vra content import --path /<Path>/DukesBankAppForvSphere.zip --dry-run false --resolution
OVERWRITE
```

Обратите внимание, что в записи «ПЕРЕЗАПИСАТЬ» учитывается регистр. Ее нужно вводить заглавными буквами.

Результаты

При входе в консоль vRealize Automation в качестве пользователя с привилегиями архитектора инфраструктуры и программного архитектора схемы элементов и компоненты программного обеспечения Dukes Bank будут отображаться на вкладках **Проектирование > Схемы элементов** и **Проектирование > Компоненты программного обеспечения**.

Сценарий: настройка образцов компонентов vSphere Dukes Bank для среды

Пользуясь привилегиями архитектора инфраструктуры, можно настроить каждый компонент компьютера Dukes Bank для использования спецификации настройки, шаблона и префиксов компьютера, созданных для среды.

В этом сценарии настраиваются компоненты компьютера для клонирования компьютеров из шаблона, созданного в веб-клиенте vSphere. Если нужно создать компактные копии виртуальной машины на основе снимка, это можно сделать с помощью примера приложения, которое также поддерживает связанные клоны. Связанные клоны используют цепочку дельта-дисков, чтобы отслеживать отличия от родительского компьютера. Их можно быстро подготовить, они позволяют снизить расходы на хранилище и идеально подходят для случаев, когда производительность не является основным приоритетом.

Процедура

1. Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **архитектора инфраструктуры**.

Можно настроить пример приложения Dukes Bank для работы в среде только для роли **архитектора инфраструктуры**. Но если требуется просмотреть или изменить компоненты программного обеспечения, необходимо также использовать роль **программного архитектора**.

2. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
3. Выберите схему элементов **DukesBankApplication** и щелкните значок **Изменить**.
4. Измените appserver-node, чтобы решение vRealize Automation могло подготовить этот компонент компьютера в среде.

Настройте схему элементов, чтобы подготовить несколько экземпляров компонента этого компьютера. Это позволит проверять работоспособность узла подсистемы балансировки нагрузки.

- а) Щелкните компонент **appserver-node** на холсте проекта.

На нижней панели отобразятся сведения о конфигурации.

- б) В раскрывающемся меню **Префикс компьютера** выберите префикс компьютера.
- в) Настройте схему элементов для подготовки от двух до десяти экземпляров этого узла. Для этого выберите по крайней мере два экземпляра, но не больше десяти.

В форме запроса пользователи могут подготовить от двух до десяти узлов сервера appserver. Если пользователи уполномочены выполнять действия уменьшения и увеличения масштаба, они могут масштабировать свое развертывание для соответствия изменяющимся потребностям.

- г) Откройте вкладку **Информация о сборке**.
- д) Выберите **CloneWorkflow** в раскрывающемся меню **Рабочий процесс подготовки**.
- е) В диалоговом окне **Объект для клонирования** выберите **dukes_bank_template**.
- ж) В текстовом поле **Спецификации настройки** введите имя **Customspecs_sample**.

В этом поле учитывается регистр.

- з) Перейдите на вкладку **Ресурсы компьютера**.
- и) Убедитесь, что указан объем памяти не менее 2048 МБ.

5. Измените loadbalancer-node, чтобы решение vRealize Automation могло подготовить этот компонент компьютера в среде.

- а) Щелкните компонент **loadbalancer-node** на холсте проекта.
- б) В раскрывающемся меню **Префикс компьютера** выберите префикс компьютера.
- в) Откройте вкладку **Информация о сборке**.
- г) Выберите **CloneWorkflow** в раскрывающемся меню **Рабочий процесс подготовки**.
- д) В диалоговом окне **Объект для клонирования** выберите **dukes_bank_template**.

- е) В текстовом поле **Спецификации настройки** введите имя **Customspecs_sample**.

В этом поле учитывается регистр.

- ж) Перейдите на вкладку **Ресурсы компьютера**.
- з) Убедитесь, что указан объем памяти не менее 2048 МБ.

6. Повторите этап для компонента компьютера **database-node**.

7. Щелкните элементы **«Сохранить»** и **«Готово»**.

Изменения сохраняются и снова отображается вкладка **Схемы элементов**.

8. Выберите схему элементов **DukesBankApplication** и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Теперь схема элементов в образце приложения Dukes Bank настроена для среды, а ее окончательный вариант опубликован.

Следующие шаги

Опубликованные схемы элементов не отображаются в каталоге для пользователей, пока служба каталога не будет настроена, схема элементов не будет добавлена в службу, а пользователям не будут предоставлены права для запроса схемы элементов. См. раздел [Контрольный список для настройки каталога служб](#).

После настройки схемы элементов Dukes Bank для отображения в каталоге можно запросить подготовку образца приложения. См. раздел [Сценарий: тестирование образца приложения Dukes Bank](#).

Сценарий: тестирование образца приложения Dukes Bank

Для проверки изменений и просмотра функциональности схемы элементов vRealize Automation будет запрошен элемент «Dukes Bank» и выполнен вход в образец приложения.

Необходимые условия

- Импортируйте образец приложения Dukes Bank и настройте компоненты схемы элементов для работы в вашей среде. См. раздел [Сценарий: импорт образца приложения Dukes Bank для vSphere и его настройка для среды](#).
- Настройте каталог служб и предоставьте пользователям право запрашивать опубликованную схему элементов Dukes Bank. См. раздел [Контрольный список для настройки каталога служб](#).
- Убедитесь, что у подготавливаемых виртуальных машин имеется доступ к репозиторию yum .

Процедура

- 1.** Выполните вход в консоль vRealize Automation в качестве пользователя, имеющего права на элемент каталога Dukes Bank.
- 2.** Откройте вкладку **Каталог**.
- 3.** Найдите элемент каталога образца приложения Dukes Bank и нажмите **Запрос**.

4. Заполните необходимые сведения по запросу для каждого компонента, отмеченные красной звездочкой.
 - а) Перейдите к компоненту JBossAppServer и заполните необходимые сведения по запросу.
 - б) Введите полное доменное имя устройства vRealize Automation в текстовом поле **app_content_server_ip**.
 - в) Перейдите к компонентам ПО Dukes_Bank_App и заполните необходимые сведения по запросу.
 - г) Введите полное доменное имя устройства vRealize Automation в текстовых полях **app_content_server_ip**.

5. Нажмите кнопку **Отправить**.

Процесс полной подготовки образца приложения Dukes Bank может занять примерно 15-20 минут в зависимости от сети и экземпляра vCenter Server. Отслеживать состояние можно на вкладке **Запросы**, после подготовки приложения можно посматривать сведения об элементе каталога на вкладке **Элементы**.

6. Чтобы получить доступ к образцу приложения Dukes Bank после его подготовки, уточните IP-адрес сервера подсистемы балансировки нагрузки.
 - а) Выберите **Элементы > Развертывания**.
 - б) Раскройте развертывание образца приложения Dukes Bank и выберите сервер подсистемы балансировки нагрузки Apache.
 - в) Нажмите **Просмотреть сведения**.
 - г) Перейдите на вкладку **Сеть**.
 - д) Запишите IP-адрес.
7. Выполните вход в образец приложения Dukes Bank.
 - а) Перейдите на сервер подсистемы балансировки нагрузки по адресу `http://IP_Apache_Load_Balancer:8081/bank/main.faces`.

Если требуется прямой доступ к серверам приложений, можно перейти на `http://IP_AppServer:8080/bank/main.faces`.
 - б) В текстовом поле **Имя пользователя** введите **200**.
 - в) В текстовом поле **Пароль** введите **foobar**.

Результаты

Образец работающего приложения Dukes Bank настроен для использования в качестве отправной точки для разработки собственных схем элементов, инструмента для оценки vRealize Automation или учебного материала, который позволит разобраться в функциях и компонентах vRealize Automation.

Загрузка и настройка стандартной автономной схемы элементов

Стандартную автономную схему элементов и связанные с ней программные компоненты можно загрузить с устройства vRealize Automation.

В документе [Загрузка и настройка автономной схемы элементов vRealize Automation](#) описан процесс загрузки автономной схемы элементов vRealize Automation с устройства vRealize Automation и дальнейшего импорта, настройки и использования этой схемы элементов в vRealize Automation в сочетании с несколькими рабочими процессами vRealize Orchestrator.

Создание схем элементов и другого контента инфраструктуры как услуги в среде для нескольких разработчиков

Несколько разработчиков могут использовать рабочие процессы vRealize Orchestrator, vRealize Suite и сторонние инструменты, чтобы одновременно работать с различными артефактами vRealize Automation одной или разных схем элементов vRealize Automation.

С помощью таких инструментов, как vRealize Suite Lifecycle Manager, можно облегчить использование сред для нескольких разработчиков для vRealize Automation, других решений vRealize Suite и OVA, а также сторонних инструментов, например GitLab/itHub, Houdini и других артефактов приложений из [VMware Solutions Exchange](#).

Подробную информацию о создании схем элементов vRealize Automation и другого содержимого инфраструктуры как услуги, например свойств, подписок брокера событий, компонентов ПО и рабочих процессов vRealize Orchestrator в среде с несколькими разработчиками, см. в следующих материалах.

- [Видео «Нововведения Lifecycle Manager»](#)
- [Публикация в блоге «vRealize Automation со схемой элементов инфраструктуры. Конфигурация среды для нескольких разработчиков»](#)
- Документ [Загрузка и настройка стандартной автономной схемы элементов](#)
- [Публикация в блоге «Lifecycle Manager с интеграцией GitLab»](#)
- [Публикация в блоге «Обзор LifeCycle Manager»](#)


Сборка составных схем элементов

Повторно используя опубликованные схемы элементов и компоненты схем элементов и по-новому объединяя их, можно создать пакеты ИТ-услуг, обеспечивающие пользователям более специализированные функциональные возможности.

Если существуют настраиваемые формы для схем элементов компонентов, настраиваемые формы запросов не применяются к новой схеме элементов. Необходимо создать новые формы для новой схемы элементов.

Подробные сведения о настраиваемых формах запросов см. в разделе [Настройка форм запроса схем элементов](#).

Рис. 5-5. Рабочий процесс сборки составных схем элементов



■ Общие сведения о поведении вложенных схем элементов

Можно повторно использовать схемы элементов, вкладывая их в другую схему элементов в качестве компонента. Схемы элементов вкладываются для управления повторным использованием и применением модулей при подготовке компьютера, но есть правила и особенности работы со вложенными схемами элементов.

- **Использование компонентов компьютера и компонентов Программное обеспечение при сборке схемы элементов**

Компоненты Программное обеспечение предоставляются путем размещения их на поддерживаемых компонентах компьютера при сборке схем элементов.

- **Создание привязки свойств между компонентами схемы элементов**

В нескольких сценариях развертывания для настройки одного компонента требуется значение свойства другого компонента. Свойства Все как услуга, компьютеров, Программное обеспечение и настраиваемые свойства можно связать с другими свойствами в схеме элементов.

- **Создание зависимостей и управление порядком подготовки**

Если информация из одного из компонентов схемы элементов необходима для завершения подготовки другого компонента, можно нарисовать явную зависимость на холсте проекта для организации подготовки таким образом, чтобы зависимый компонент не подготавливался преждевременно. Явные зависимости управляют порядком сборки развертывания и запускают зависимые обновления при выполнении операций увеличения или уменьшения масштаба.

Программные компоненты в схеме элементов должны быть упорядочены.

Общие сведения о поведении вложенных схем элементов

Можно повторно использовать схемы элементов, вкладывая их в другую схему элементов в качестве компонента. Схемы элементов вкладываются для управления повторным использованием и применением модулей при подготовке компьютера, но есть правила и особенности работы со вложенными схемами элементов.

Схема элементов с одной или несколькими вложенными схемами элементов называется внешней схемой элементов. Если схема элементов добавляется в качестве компонента на холст проекта во время создания или изменения другой схемы элементов, компонент схемы элементов называется вложенной схемой элементов, а схема элементов контейнера, в которую добавляется этот компонент, называется внешней схемой элементов.

Использование вложенных схем элементов характеризуется особенностями, которые не всегда очевидны. Чтобы эффективно использовать все возможности подготовки компьютера, важно понимать правила и особенности использования вложенных схем элементов.

Общие правила и особенности использования вложенных схем элементов

- Чтобы упростить работу со схемами элементов, следует сократить количество используемых уровней до трех, одним из которых должна быть схема элементов верхнего уровня.
- Если у пользователя есть права доступа к внешней схеме элементов, такой пользователь также может получить доступ к ее вложенным схемам элементов.

- К схеме элементов можно применить политику подтверждения. После подтверждения выполняется подготовка элемента каталога схемы элементов и всех его компонентов, в том числе вложенных схем элементов. К разным компонентам можно применить разные политики подтверждения. Перед подготовкой запрошенной схемы элементов необходимо подтвердить все политики подтверждения.
- При изменении опубликованной схемы элементов развертывания, которые уже подготовлены с использованием этой схемы элементов, не изменяются. При подготовке полученное развертывание считывает текущие значения из схемы элементов, в том числе из вложенных схем элементов. Единственные изменения, которые можно внести в подготовленные развертывания, — это изменения программных компонентов, например изменения в сценарии обновления или удаления.
- Параметры, заданные во внешней схеме элементов переопределяют параметры, настроенные во вложенных схемах элементов, за исключением описанных далее случаев.
 - Можно изменить имя вложенной схемы элементов, но нельзя изменить имя содержащегося в ней компонента компьютера или любого другого компонента.
 - Нельзя добавлять или удалять настраиваемые свойства для компонента компьютера во вложенной схеме элементов. Однако эти настраиваемые свойства можно изменять. Нельзя добавлять, изменять или удалять группы свойств для компонента компьютера во вложенной схеме элементов.
- Внесенные вами или другим архитектором изменения параметров вложенных схем элементов отображаются во внешних схемах элементов, если эти параметры не переопределены во внешней схеме элементов.
- Установите для максимального времени аренды внешней схемы элементов наименьшее максимальное значение аренды схемы элементов компонента.

Хотя для времени аренды, указанного во вложенной и внешней схемах элементов, можно установить любое значение, максимальное время аренды во внешней схеме элементов не должно превышать минимальное значение среди максимальных периодов аренды вложенных схем элементов. Это позволяет разработчику архитектуры приложений проектировать составную схему элементов с унифицированными и переменными значениями времени аренды, но в пределах ограничений, определенных архитектором инфраструктуры. Если максимальное значение времени аренды, определенное во вложенной схеме элементов, меньше указанного во внешней схеме, произойдет сбой запроса на подготовку.

- Во время работы во внешней схеме элементов можно переопределить параметры ресурсов компьютера, настроенные для компонента компьютера во вложенной схеме элементов.
- Во время работы во внешней схеме элементов можно перетаскивать программный компонент в компонент компьютера во вложенной схеме элементов.
- Если открыть схему элементов, в которой компонент компьютера во вложенной схеме элементов был удален или его ИД был изменен, и этот компонент компьютера был связан с компонентами в текущей схеме элементов, связанные компоненты будут удалены и отобразится такое или подобное сообщение:

Компонент компьютера во вложенной схеме элементов, на которую ссылаются компоненты в текущей схеме элементов, был удален или ИД компонента компьютера изменился. Все компоненты в текущей схеме элементов, которые были связаны с отсутствующим или измененным ИД компонента компьютера, удалены. Нажмите кнопку «Отмена», чтобы сохранить историю связей между

отсутствующим или измененным ИД компонента компьютера во вложенной схеме элементов и компонентами в текущей схеме элементов и исправить проблему во вложенной схеме элементов. Откройте вложенную схему элементов и повторно добавьте отсутствующий компонент компьютера с оригинальным ИД или укажите оригинальный ИД компонента компьютера. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы удалить историю связей между отсутствующим или измененным ИД компонента компьютера во вложенной схеме элементов и компонентами в текущей схеме элементов.

- При публикации схемы элементов данные компонента программного обеспечения обрабатываются как моментальный снимок. Если позже внести изменения в свойства компонента программного обеспечения, то только новые свойства будут распознаны схемой элементов, в которой находится этот компонент программного обеспечения. Изменения свойств, существовавших в компоненте программного обеспечения на момент публикации схемы элементов, не обновляются в этой схеме. В схеме элементов наследуются только свойства, добавленные после публикации самой схемы. Однако можно внести изменения в экземпляры компонента программного обеспечения в схемах элементов, в которых находится этот компонент, чтобы изменить конкретную схему элементов.

Правила и особенности сети и безопасности для вложенных схем элементов

- Компоненты сети и безопасности во внешних схемах элементов можно связать с компьютерами, которые определены во вложенных схемах элементов.
- Компоненты сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки NSX и их параметры не поддерживаются во вложенных схемах элементов.
- Применение изоляции приложения во внешней схеме элементов переопределяет параметры изоляции приложения, указанные во вложенной схеме элементов.
- Параметры транспортной зоны, определенные во внешней схеме элементов, переопределяют соответствующие параметры во вложенных схемах элементов.
- Во время работы во внешней схеме элементов можно настроить параметры подсистемы балансировки нагрузки относительно параметров компонента сети и компьютера, которые настроены во внутренней или вложенной схеме элементов.
- Во внешней схеме элементов невозможно изменить диапазоны IP-адресов, указанные в компоненте сети NAT по требованию, который содержится во вложенной схеме элементов.
- Внешняя схема элементов не может содержать внутреннюю схему элементов, в которой находятся настройки сети по требованию или настройки подсистемы балансировки нагрузки по требованию. Не поддерживается использование внутренней схемы элементов, в которой содержатся компонент сети NSX по требованию или компонент подсистемы балансировки нагрузки NSX по требованию.
- Нельзя изменить сведения о профиле сети или о политике безопасности, указанные во вложенной схеме элементов, в которой содержатся компоненты сети и безопасности NSX. Однако эти параметры можно повторно использовать для других компонентов компьютера vSphere, добавленных во внешнюю схему элементов.
- Чтобы у компонентов сети и безопасности NSX во вложенных схемах элементов были уникальные имена в составной схеме элементов, vRealize Automation добавляет идентификатор вложенной схемы элементов сети в виде префикса к неуникальным именам компонентов сети и безопасности.

Например, если добавить схему элементов с именем идентификатора `xbp_1` во внешнюю схему элементов и при этом в обеих схемах содержится компонент группы безопасности по требованию с именем `OD_Security_Group_1`, на холсте проекта схемы элементов компоненту во вложенной схеме элементов будет назначено имя `xbp_1_OD_Security_Group_1`. К именам компонентов сети и безопасности во внешней схеме элементов не добавляются префиксы.

- Параметры компонента могут варьироваться в зависимости от того, в какой схеме элементов он находится. Например, если включить группы безопасности, теги безопасности или сети по требованию одновременно на внутреннем и внешнем уровнях схемы элементов, параметры внешней схемы элементов переопределяют параметры внутренней. Компоненты сети и безопасности поддерживаются только на уровне внешней схемы элементов (это не касается существующих сетей, работающих на уровне внутренней схемы элементов). Чтобы избежать проблем, добавляйте все группы безопасности, теги безопасности и сети по требованию только во внешнюю схему элементов.

Особенности программных компонентов для вложенных схем элементов

Для масштабируемых схем элементов рекомендуется создавать однослойные схемы элементов, которые не используют другие схемы элементов. Обычно процессы обновления во время операций масштабирования запускаются неявными зависимостями, например зависимостями, которые создаются при привязке программного свойства к свойству компьютера. Однако неявные зависимости во вложенной схеме элементов не всегда запускают процессы обновления. Если необходимо использовать вложенные схемы элементов в масштабируемой схеме элементов, можно вручную нарисовать зависимости между компонентами вложенной схемы элементов для создания явных зависимостей, которые всегда запускают обновление.

Использование компонентов компьютера и компонентов Программное обеспечение при сборке схемы элементов

Компоненты Программное обеспечение предоставляются путем размещения их на поддерживаемых компонентах компьютера при сборке схем элементов.

Чтобы обеспечить поддержку компонентов Программное обеспечение, выбранная схема элементов компьютера должна содержать компонент компьютера, который создан на основе шаблона, моментального снимка или образа компьютера Amazon и содержит гостевой агент и агент начальной загрузки Программное обеспечение, а также использовать поддерживаемый метод подготовки.

Поскольку агенты Программное обеспечение не поддерживают интернет-протокол версии 6 (IPv6), используйте параметры IPv4.

Примечание Зависимости между программными компонентами в схеме элементов должны быть упорядочены. Неупорядоченные программные компоненты в схеме элементов могут привести к сбою подготовки. Если между программными компонентами нет упорядоченных зависимостей, можно создать между ними искусственные зависимости, чтобы выполнить требование схемы элементов по упорядочиванию компонентов.

Если схемы элементов проектируются масштабируемыми, рекомендуется создавать однослойные схемы элементов, в которых не используются другие схемы элементов. Обычно процессы обновления, используемые во время операций масштабирования, инициируются неявными зависимостями, такими как привязки свойств. Однако неявные зависимости во вложенной схеме элементов не всегда запускают процессы обновления.

Архитекторы инфраструктуры как услуги, разработчики архитектуры приложений и программные архитекторы могут собирать схемы элементов, а архитекторы инфраструктуры как услуги могут настраивать компоненты компьютера. Пользователь, не являющийся архитектором инфраструктуры как услуги, не может настраивать компоненты своего компьютера, но он может использовать схемы элементов компьютера, которые создал и опубликовал архитектор инфраструктуры как услуги.

Чтобы добавить компоненты программного обеспечения на холст проекта, требуются также права участника бизнес-группы, администратора бизнес-группы или администратора арендатора для доступа к целевому каталогу.

Если необходимо использовать вложенные схемы элементов в масштабируемой схеме элементов, можно вручную нарисовать зависимости между компонентами вложенной схемы элементов для создания явных зависимостей, которые всегда запускают обновление.

Примечание При публикации схемы элементов данные компонента программного обеспечения обрабатываются как моментальный снимок. Если позже внести изменения в свойства компонента программного обеспечения, то только новые свойства будут распознаны схемой элементов, в которой находится этот компонент программного обеспечения. Изменения свойств, существовавших в компоненте программного обеспечения на момент публикации схемы элементов, не обновляются в этой схеме. В схеме элементов наследуются только свойства, добавленные после публикации самой схемы. Однако можно внести изменения в экземпляры компонента программного обеспечения в схемах элементов, в которых находится этот компонент, чтобы изменить конкретную схему элементов.

Таблица 5-64. Методы подготовки, которые поддерживают Программное обеспечение

Тип компьютера	Способ подготовки
vSphere	Клонирование
vSphere	Связанный клон
vCloud Director	Клонирование
vCloud Air	Клонирование
Amazon AWS	Образ компьютера Amazon


Создание привязки свойств между компонентами схемы элементов

В нескольких сценариях развертывания для настройки одного компонента требуется значение свойства другого компонента. Свойства Все как услуга, компьютеров, Программное обеспечение и настраиваемые свойства можно связать с другими свойствами в схеме элементов.

Например, программный архитектор может изменить определения свойств в сценариях жизненного цикла компонента WAR. Для компонента WAR, возможно, потребуется задать расположение установки компонента сервера Apache Tomcat, поэтому программному архитектору нужно настроить компонент WAR и установить значение свойства `server_home` для свойства `install_path` сервера Apache Tomcat. Архитектору, выполняющему сборку схемы элементов, необходимо привязать свойство `server_home` к свойству `install_path` сервера Apache Tomcat, чтобы успешно подготовить компонент Программное обеспечение.

Привязки свойств можно установить во время настройки компонентов в схеме элементов. На странице «Схема элементов» перетащите компонент на холст и выберите вкладку **Свойства**. Чтобы привязать свойство к другому свойству в схеме элементов, установите флажок **Привязать**. Можно ввести `ComponentName~PropertyName` в текстовом поле значения или щелкнуть стрелку вниз, чтобы создать список доступных параметров привязки. Символ тильды «~» используется в качестве разделителя компонентов и свойств. Например, чтобы привязать свойство к свойству `dp_port` программного компонента MySQL, можно ввести `mysql~db_port`. Чтобы привязать свойства, настроенные во время подготовки, например IP-адрес компьютера или имя узла компонента Программное обеспечение, введите `resource~ComponentName~PropertyName`. Например, чтобы выполнить привязку к имени резервирования компьютера, можно ввести `_resource~vSphere_Machine_1~MachineReservationName`.

Рис. 5-6. Привязка программного свойства к IP-адресу компьютера



Создание зависимостей и управление порядком подготовки

Если информация из одного из компонентов схемы элементов необходима для завершения подготовки другого компонента, можно нарисовать явную зависимость на холсте проекта для организации подготовки


таким образом, чтобы зависимый компонент не подготавливался преждевременно. Явные зависимости управляют порядком сборки развертывания и запускают зависимые обновления при выполнении операций увеличения или уменьшения масштаба. Программные компоненты в схеме элементов должны быть упорядочены.

При проектировании схемы элементов с несколькими компьютерами и приложениями свойства с одного компьютера могут требоваться для завершения установки приложения на другом. Например, при создании веб-сервера вам необходимо получить имя узла сервера базы данных до установки приложения и создания экземпляров таблиц баз данных. Если сопоставить явную зависимость, подготовка сервера базы данных начнется после завершения подготовки веб-сервера.

Примечание Зависимости между программными компонентами в схеме элементов должны быть упорядочены. Неупорядоченные программные компоненты в схеме элементов могут привести к сбою подготовки. Если между программными компонентами нет упорядоченных зависимостей, можно создать между ними искусственные зависимости, чтобы выполнить требование схемы элементов по упорядочиванию компонентов.

Чтобы сопоставить зависимость на холсте проекта, нужно провести линию от зависимого компонента до компонента, от которого тот зависит. По окончании компонент, который нужно собрать вторым, будем иметь стрелку, указывающую на компонент, который нужно собрать первым. Например, на рисунке «Управление порядком сборки путем сопоставления зависимостей» зависимый компьютер подготавливается только после создания основного компьютера. Также можно настроить одновременную подготовку обоих компьютеров, но при этом нарисовать зависимость между компонентами программного обеспечения.

Рис. 5-7. Управление порядком сборки путем сопоставления зависимостей



Если схемы элементов проектируются масштабируемыми, рекомендуется создавать однослойные схемы элементов, в которых не используются другие схемы элементов. Обычно процессы обновления во время операций масштабирования запускаются неявными зависимостями, например зависимостями, которые создаются при привязке программного свойства к свойству компьютера. Однако неявные зависимости во вложенной схеме элементов не всегда запускают процессы обновления. Если необходимо использовать вложенные схемы элементов в масштабируемой схеме элементов, можно вручную нарисовать зависимости между компонентами вложенной схемы элементов для создания явных зависимостей, которые всегда запускают обновление.

Настройка форм запроса схем элементов


В каждой создаваемой и публикуемой схеме элементов отображается форма, которая используется при запросе схемы элементов из каталога. Можно использовать форму по умолчанию или настроить индивидуальные формы запроса схемы элементов при ее создании или редактировании. Настройка формы выполняется тогда, когда данные, указанные или требуемые в форме по умолчанию, не соответствуют тому, что должны видеть пользователи.

Настройка формы запроса

Доступ к конструктору настраиваемых форм запроса осуществляется из сетки данных схемы элементов или с холста схемы элементов.


Blueprints

Create and manage blueprints. Publish a blueprint to allow architects to reuse your blk administrators to entitle users to request your blueprint from the catalog.



Конструктор настраиваемых форм запросов

Конструктор форм используется для создания настраиваемых форм.



Порядок создания настраиваемой формы:

1. Перетащите элементы (1 и 2) на холст проекта (3).
2. Настройте каждый элемент с помощью панели свойств (4).

3. Активируйте форму (5).

Конструктор настраиваемых форм позволяет выполнять проверку данных путем добавления ограничений к полю или с помощью внешних средств проверки. Варианты ограничений, которые применяются при создании формы, см. в разделе [Свойства полей в конструкторе настраиваемых форм](#). Пример ограничения см. в разделе [Создание настраиваемой формы запроса с параметрами Active Directory](#). Сведения о внешней проверке см. в разделе [Использование внешней проверки в конструкторе настраиваемых форм](#).

Список элементов схемы включает настраиваемые свойства, если не настроено свойство, запрещающее перезапись. Если для параметра свойства «Допускает переопределение» выбрано значение «Нет», это поле невозможно настроить.

Действия в настраиваемых формах запроса

Элементы меню действий помогают заполнять формы и совместно использовать их с другими системами.




Таблица 5-65. Элементы меню действий в настраиваемой форме запроса

Элемент меню действий	Описание
Создать форму	<p>Добавляет все поля, связанные с каждым компонентом схемы элементов, в конструктор форм. Каждый компонент добавляется на вкладку. При использовании этого элемента меню после создания или изменения формы вновь созданная форма перезаписывает текущую форму.</p> <p>При использовании этого элемента меню можно скрыть или удалить поля, которые не должны отображаться в каталоге для пользователей. Если вы не создаете форму, вы все равно можете добавлять и настраивать текстовые поля, которые будут видны пользователям.</p>
Импортировать форму.	Импорт настраиваемой формы из файла JSON или YAML.
Экспортировать форму	<p>Экспорт текущей настраиваемой формы в файл JSON.</p> <p>Экспорт файла выполняется, если вы хотите использовать его часть, которая соответствует компоненту, используемому в другой схеме элементов.</p>

Таблица 5-65. Элементы меню действий в настраиваемой форме запроса (продолжение)

Элемент меню действий	Описание
Экспортировать форму как файл YAML	<p>Экспорт текущей настраиваемой формы в формате YAML.</p> <p>Экспорт в файл YAML выполняется, когда необходимо переместить настраиваемую форму из одного экземпляра vRealize Automation в другой. Например, из тестовой среды в производственную среду. Если вы хотите отредактировать форму в формате YAML, можно экспортировать ее, изменить и импортировать обратно в схему элементов.</p>
Импортировать CSS	<p>Импорт CSS-файла, который улучшает вид формы запроса из каталога.</p> <p>Этот файл может иметь примерно следующий вид. Файл в примере ниже меняет размер шрифта и делает текст полужирным. Он относится к текстовому полю «Развернуть компьютер с помощью учетной записи пользователя Active Directory», которое отображается на рисунке, расположенном выше в разделе «Конструктор настраиваемых форм запросов».</p> <pre>#<field-ID> .grid-item { font-size: 16px; font-weight: bold; width: 600px; }</pre> <p>В этом примере <field-ID> — идентификатор поля на холсте. Чтобы найти значение, выберите поле на холсте. Значение находится на правой панели под именем. На рисунке выше значение имеет вид text_d947bc97.</p> <p>Импорт файла. Сохраните файл в виде <filename>.css.</p>
Экспортировать CSS	Экспорт импортированного CSS-файла.
Удалить CSS	<p>Удаление настраиваемого CSS-файла.</p> <p>Удаленный CSS-файл восстановлению не подлежит.</p>
Загрузить схему формата	<p>Загрузка файла JSON, содержащего структуру и описание элементов управления и состояний, используемых в настраиваемой форме.</p> <p>Эта схема используется, чтобы создать форму или изменить существующую форму. Измененный файл JSON можно импортировать как настраиваемую форму.</p>

Создание настраиваемой формы запроса с параметрами Active Directory

Настраиваемая форма создается, если в форме по умолчанию содержится слишком много или слишком мало информации для пользователя, отправляющего запрос. В такой форме можно добавить или скрыть поля, а также предварительно заполнить поля и показать их или скрыть.

Этот пример использования основан на схеме элементов, которая содержит тип виртуальной машины vSphere, и схеме элементов Все как услуга, которая настраивает учетную запись администратора Active Directory на виртуальной машине. Эта схема элементов Все как услуга основана на процессе создания пользователя с паролем в рабочем процессе группы.

В данном примере использования ваша цель состоит в следующем.

- Дать пользователю возможность настроить пароль администратора.
- Предварительно задать сведения о компьютере, чтобы значения ЦП и памяти были указаны в гигабайтах.

Что вы узнаете из этого примера использования? Этот пример использования включает в себя примеры следующих настроек формы.

- Добавление конкретных полей в пустую форму.
- Настройка флажка «Показать (скрыть)»
- Отображение полей лишь после того, как пользователь, отправляющий запрос, поставит флажок.
- Добавление проверки для полей.
- Отображение значений в поле памяти в гигабайтах, даже если в аналогичном поле в схеме элементов значение рассчитывается в мегабайтах.
- Использование регулярных выражений.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **разработчик архитектуры приложений, программный архитектор** или **архитектор инфраструктуры**.
- Для создания учетной записи пользователя Active Directory с паролем в группе создайте компьютер YourCo Machine и схему элементов пользователя, которая включает в себя схему элементов vSphere и схему элементов Все как услуга. Пример см. в разделе [Создание схемы элементов Все как услуга для создания пользователя](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выделите строку, содержащую компьютер YourCo Machine и схему элементов пользователя, и щелкните **Настраиваемая форма > Изменить**.
3. Переименуйте вкладку «Общие».
 - а) Откройте вкладку.
 - б) Введите в свойство **Заголовок** на панели свойств справа название **Конфигурация**.

- На полученной вкладке «Конфигурация» добавьте и настройте следующие поля с указанными значениями.

The screenshot shows the 'Edit custom form' window in vRealize Automation. The 'Request Form' tab is selected, and the 'Configuration' sub-tab is active. The main workspace contains the following fields:

- Deploy Machine with Active Directory User Account**: A text field with a required indicator (red circle with 'i').
- Description**: A text area with a required indicator.
- Number of Deployments**: A text field with a required indicator.
- Add Active Directory account**: A checkbox.
- Username**: A text field with a required indicator.
- Password**: A password field with a required indicator.
- Confirm password**: A password field with a required indicator.
- Email**: A text field with a required indicator.
- I have read and accept the software policy**: A checkbox.

The left sidebar shows 'Blueprint Elements' and 'Generic Elements'. The 'Generic Elements' panel includes 'Text Area', 'Text Field', 'Text', and 'Password' elements. The right sidebar shows the 'Configuration' panel with 'Field ID: general', 'Title: Configuration', and 'Visibility'.

Используйте заданные значения «Внешний вид», «Значения» и «Ограничения».

Все ошибки разрешаются в процессе сборки формы.

Поле на снимке экрана	Источник элемента схемы элементов	Внешний вид	Значения	ограничения
Развертывание компьютера с учетной записью пользователя Active Directory	Универсальные элементы > Текст	Метка и тип ■ Тип отображения = Текст Видимость ■ Источник значения = Константа ■ Отображается = Да	Значение по умолчанию ■ Значение по умолчанию = Развертывание компьютера с учетной записью пользователя Active Directory ■ Источник значения = Константа	
Причина запроса	Элементы схемы элементов > vSphere_vCenter_Machine > Описание	Метка и тип ■ Метка = Причина запроса ■ Тип отображения = Текстовое поле Видимость ■ Источник значения = Константа ■ Отображается = Да Только для чтения ■ Источник значения = Константа ■ Только для чтения = Нет Настраиваемая справка ■ Справка по указателям = Укажите причину запроса.		Обязательно ■ Источник значения = Константа ■ Обязательно = Да

Поле на снимке экрана	Источник элемента схемы элементов	Внешний вид	Значения	ограничения
Количество развертываний	Элементы схемы элементов > Общие > Количество развертываний	Метка и тип <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Количество развертываний ■ Тип отображения = Целое число Видимость <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Отображается = Да Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Только для чтения = Нет Настраиваемая справка <ul style="list-style-type: none"> ■ Справка по указателям = Выберите количество экземпляров схемы элементов для развертывания. 	Значение по умолчанию <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Значение по умолчанию = 1 	Обязательно <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Обязательно = Да Минимальное значение <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Минимальное значение = 1
Флажок «Добавить учетную запись Active Directory»	Универсальные элементы > Флажок	Метка и тип <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Добавить учетную запись Active Directory. ■ Тип отображения = Флажок Видимость <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Отображается = Да 		

Поле на снимке экрана	Источник элемента схемы элементов	Внешний вид	Значения	ограничения
Имя пользователя	Элементы схемы элементов > Создать пользователя с паролем в группе > Имя учетной записи пользователя	<p>Метка и тип</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Имя пользователя ■ Тип отображения = Текстовое поле <p>Видимость</p> <hr/> <p>Примечание Свойство «Видимость», которое настраивается таким же образом для последующих полей, скрывает поле, если не установлен флажок «Добавить учетную запись Active Directory».</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Условное значение ■ Выражение = Заданное значение = Да Если параметр «Добавить учетную запись Active Directory» имеет значение «Да» <p>Настраиваемая справка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Справка по указателям = Введите имя пользователя администратора. 	<p>Значение по умолчанию</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Значение по умолчанию = администратор 	<p>Обязательно</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Обязательно = Да <p>Регулярное выражение</p> <hr/> <p>Примечание Регулярные выражения должны соответствовать синтаксису JavaScript.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Регулярное выражение = "[a-z]*\$" ■ Сообщение об ошибке проверки = Имя пользователя не должно содержать специальных символов или цифр.

Поле на снимке экрана	Источник элемента схемы элементов	Внешний вид	Значения	ограничения
Пароль	Элементы схемы элементов > Создать пользователя с паролем в группе > Пароль, который будет задан для вновь созданной учетной записи	<p>Метка и тип</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Пароль ■ Тип отображения = Пароль <p>Видимость</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Условное значение ■ Выражение = Заданное значение = Да <p>Если параметр «Добавить учетную запись Active Directory» имеет значение «Да»</p> <p>Настраиваемая справка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Справка по указателям = Введите пароль для учетной записи администратора. 		<p>Обязательно</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Обязательно = Да <p>Регулярное выражение</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Регулярное выражение = <code>^(?=.*[A-Z])(?=.*[O-9])(?=.*[a-z]).{8,}\$</code> ■ Сообщение = Пароль администратора должен содержать не менее восьми символов и может включать в себя буквы, цифры и специальные символы.
Подтверждение пароля	Элементы схемы элементов > Создать пользователя с паролем в группе > Подтверждение пароля	<p>Метка и тип</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Подтверждение пароля <p>Тип отображения = Пароль</p> <p>Видимость</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Условное значение ■ Выражение = Задать значение «Да» <p>Если параметр «Добавить учетную запись Active Directory» имеет значение «Да»</p> <p>Настраиваемая справка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Справка по указателям = Повторно введите пароль для учетной записи администратора. 		<p>Обязательно</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Обязательно = Да <p>Поле соответствия</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Поле соответствия = Пароль

Поле на снимке экрана	Источник элемента схемы элементов	Внешний вид	Значения	ограничения
Электронная почта	Универсальные элементы > Текстовое поле	<p>Метка и тип</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Электронная почта ■ Тип отображения = Текстовое поле <p>Видимость</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Условное значение ■ Выражение = <p>Заданное значение = Да</p> <p>Если параметр «Добавить учетную запись Active Directory» имеет значение «Да»</p> <p>Настраиваемая справка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Справка по указателям = Введите адрес эл. почты администратора. 	<p>Значение по умолчанию</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Вычисленное значение ■ Оператор = Объединить ■ Добавить значение = <p>Поле Выберите имя пользователя</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Добавить значение = Константа Введите @yourco.com 	<p>Регулярное выражение</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Регулярное выражение = <code>"^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\$"</code> ■ Сообщение об ошибке проверки = Введите допустимый адрес электронной почты.
Флажок «Я прочитал(а) и принимаю политику использования программного обеспечения».	Универсальные элементы > Флажок	<p>Метка и тип</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка элемента = Я прочитал(а) и принимаю политику использования программного обеспечения ■ Тип отображения = Флажок <p>Видимость</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Условное значение ■ Выражение = <p>Заданное значение = Да</p> <p>Если параметр «Добавить учетную запись Active Directory» имеет значение «Да»</p>		

5. Нажмите **Добавить вкладку** и введите **Сведения о компьютере** в свойстве **Заголовок** справа.

6. Настройте следующие поля на вкладке «Сведения о компьютере».

Используйте заданные значения «Внешний вид», «Значения» и «Ограничения».

Поле на снимке экрана	Источник элементов схемы элементов	Внешний вид	Значения	ограничения
Хранилище (ГБ)	Элементы схемы элементов > vSphere_vCenter_Machine > Хранилище (ГБ)	Метка и тип <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Хранилище (ГБ) ■ Тип отображения = Целое число Видимость <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Видимость = Да Только для чтения <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Только для чтения = Нет 	Значение по умолчанию <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Значение по умолчанию = 4 	Минимальное значение <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Минимальное значение = 2
Количество ЦП	Элементы схемы элементов > vSphere_vCenter_Machine > ЦП	Метка и тип <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Количество ЦП ■ Тип отображения = Целое число Видимость <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Видимость = Да 	Значение по умолчанию <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Значение по умолчанию = 1 	Минимальное значение <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Минимальное значение = 1

Поле на снимке экрана	Источник элементов схемы элементов	Внешний вид	Значения	ограничения
Память (ГБ)	Универсальные элементы > Целое число	Метка и тип <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Память (ГБ) ■ Тип отображения = Целое число Видимость <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Видимость = Да 	Значение по умолчанию <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Значение по умолчанию = 1 	Минимальное значение <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Минимальное значение = 1
Память (МБ)	Элементы схемы элементов > vSphere_vCenter_Machine > Память (МБ)	Метка и тип <ul style="list-style-type: none"> ■ Метка = Память (МБ) ■ Тип отображения = Целое число Видимость <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Константа ■ Видимость = Нет 	Значение по умолчанию <ul style="list-style-type: none"> ■ Источник значения = Вычисленное значение ■ Оператор = Умножить ■ Добавить значение = Поле Выберите память (ГБ) ■ Добавить значение = Константа Введите 1024	

- Устраните ошибки. Форму можно сохранить, но нельзя активировать, пока в ней имеются ошибки.
- Чтобы сохранить форму и закрыть конструктор форм, нажмите кнопку **Готово**.
- Выберите схему элементов и нажмите кнопку **Опубликовать**.
- Чтобы сделать настраиваемую форму доступной для пользователей, запрашивающих этот элемент в каталоге служб, на панели инструментов страницы схемы элементов выберите **Настраиваемая форма > Активировать**.

Следующие шаги

- Сделайте схему элементов доступной в каталоге служб. См. раздел [Управление каталогом служб](#).
- В каталоге убедитесь, что форма запроса выглядит как на следующем примере.

The image displays two overlapping screenshots of the vRealize Automation 'New Request' form. The top screenshot shows the 'Machine Details' tab, which includes fields for 'Storage (GB)' (4), 'Number of CPUs' (1), and 'Memory (GB)' (1). The bottom screenshot shows the 'Configuration' tab, which includes a section for 'Deploy Machine with Active Directory User Account'. This section contains fields for 'Reason for Request', 'Number of Deployments' (1), 'Username' (admin), 'Password', 'Confirm password', and 'Email' (admin@yourco.com). There is also a checkbox for 'Add Active Directory account' and a checkbox for 'I have read and accept the software policy'. Both screenshots show a navigation bar at the top with tabs: Home, Catalog, Items, Requests, Inbox, Design, Administration, Infrastructure, and Containers. The bottom screenshot also shows a 'YourCo Machine and User blueprint' icon on the left and 'Save', 'Submit', and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Свойства полей в конструкторе настраиваемых форм

Свойства поля определяют вид выбранного поля и значения по умолчанию, которые предлагаются пользователю. Кроме того, они определяют, какие правила должны применяться к полю, чтобы пользователи вводили допустимые значения в форме запроса элементов каталога в vRealize Automation.

Каждое поле настраивается отдельно. Выберите поле и измените его свойства.

Источник значения

Для многих свойств можно выбирать разные источники значений. Некоторые источники недоступны для некоторых типов полей и свойств.

- **Константа.** Это значение не изменяется. В зависимости от свойства значение может быть строкой, целым числом, регулярным выражением или вариантом из ограниченного списка, например «Да» или «Нет». Например, можно указать «1» как целое значение по умолчанию, выбрать «Нет» как значение свойства «Только для чтения» или предоставить регулярное выражение для проверки значения, указанного в поле.
- **Условное значение.** Такое значение зависит от одного или нескольких условий. Условия обрабатываются в указанном порядке. Если более чем одно условие истинно, последнее истинное условие определяет особенности поля, к которому относится это свойство. Например, можно создать условие, которое определяет, видимо ли поле в зависимости от значения другого поля.

- **Внешний источник.** Это значение основано на результатах действия vRealize Orchestrator. Например, расчет затрат на основании действия в сценарии vRealize Orchestrator. Пример см. в разделе [Использование действий vRealize Orchestrator в конструкторе настраиваемых форм](#).
- **Поле привязки.** Это значение соответствует полю, к которому оно привязано. Доступные поля могут быть только одного и того же типа. Например, необходимо привязать значение по умолчанию поля с флажком «Требуется проверка подлинности» к другому полю с флажком. Если в форме запроса устанавливается флажок в поле, к которому привязано значение, в текущем поле привязки также устанавливается флажок.
- **Вычисленное значение.** Это значение определяется в зависимости от того, как оператор обрабатывает выбранные поля и значения. В текстовых полях используется оператор «Объединить». В полях с целым значением используются выбранные операции сложения, вычитания, умножения или деления. Например, в поле с целым значением можно настроить перевод мегабайтов в гигабайты с помощью операции умножения.

Вид поля

Чтобы определить, будет ли это поле отображаться в форме, а также какие метки и настраиваемые справочные ресурсы будут предоставлены пользователям каталога, используются свойства вида.

Таблица 5-66. Параметры вкладки «Вид»

Параметр	Описание
Метка и тип	<p>Введите метку и выберите способ отображения.</p> <p>Доступные способы отображения зависят от поля. В некоторых полях поддерживаются несколько типов текста, а в других поддерживаются только целые числа. Возможные значения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Десятичное ■ Раскрывающееся меню ■ Образ ■ Целое число ■ Множественный выбор ■ Пароль ■ Группа переключ. ■ Текст ■ Текстовая область ■ Текстовые поля <p>Поля раскрывающегося меню и сетки данных включают параметр Заполнитель. Введенное значение отображается как внутренняя метка или инструкции в раскрывающемся меню или как общая метка или инструкции в сетке данных.</p>
Видимость	<p>Показать или скрыть поля в форме запроса.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Выберите «Да», чтобы отобразить поле в форме. Выберите «Нет», чтобы скрыть поле. ■ Условное значение. Видимость определяется первым истинным выражением. Например, поле отображается, если установлен флажок в форме. ■ Внешний источник. Видимость определяется результатами выбранного действия vRealize Orchestrator.

Таблица 5-66. Параметры вкладки «Вид» (продолжение)

Параметр	Описание
Только для чтения	<p>Запрет на изменение значений полей пользователями.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Выберите «Да», чтобы значение отображалось, но изменения были бы запрещены. Выберите «Нет», чтобы разрешить изменения. ■ Условное значение. Статус определяется первым истинным выражением. Например, поле доступно только для чтения, если значение в поле хранилища превышает 2 ГБ. ■ Внешний источник. Статус определяется результатами выбранного действия vRealize Orchestrator.
Строк на странице	<p>Только для элементов сетки данных.</p> <p>Введите число строк.</p>
Настраиваемая справка	<p>Введите информацию о поле для пользователей. Эта информация будет отображаться в справке по указателям для данного поля.</p> <p>Можно использовать простой текст или HTML, включая ссылки href. Например, <code>vRealize Automation documentation</code>.</p>

Значения полей

Для предоставления любых значений по умолчанию используются свойства значений.

Таблица 5-67. Параметры вкладки «Значения»

Параметр	Описание
Столбцы	<p>Только для элемента сетки данных.</p> <p>Введите метку, идентификатор и тип значения для каждого столбца в таблице.</p> <p>Значение по умолчанию для сетки данных должно содержать данные заголовка, которые соответствуют определяемым столбцам. Например, если есть идентификатор <code>user_name</code> для одного столбца и идентификатор <code>user_role</code> для другого столбца, первая строка будет иметь следующий вид: <code>user_name,user_role</code>.</p> <p>Примеры конфигурации см. в разделе Использование элемента сетки данных в конструкторе пользовательских форм.</p>
Значение по умолчанию	<p>Поле заполняется значением по умолчанию на основе источника значения.</p> <p>Доступные источники значений зависят от поля.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Введенная строка. ■ Условное значение. Значение по умолчанию определяется первым истинным выражением. Например, значение по умолчанию поля хранилища составляет 1 ГБ, если в поле памяти указано менее 512 МБ. ■ Внешний источник. Значение основано на результатах выбранного действия vRealize Orchestrator. ■ Поле привязки. Значение совпадает с выбранным полем. ■ Вычисленное значение. Значение основано на результатах указанных значений полей и выбранного оператора. Например, значение памяти в МБ по умолчанию основано на объеме памяти в ГБ, умноженном на 1024.
Вариант значения	<p>Используется в раскрывающемся меню, группе переключателей, в списках выбора значений и полях множественного выбора.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Формат списка: значение метка,значение метка,значение метка. Например, 2 Small,4 Medium,8 Large. ■ Внешний источник. Значение основано на результатах выбранного действия vRealize Orchestrator.
Шаг	<p>Для полей с целыми или десятичными значениям укажите шаг увеличения или уменьшения значения.</p> <p>Например, если указано значение по умолчанию «1» и задано значение шага «3», то допустимыми значениями являются 4, 7, 10 и т. д.</p>

Ограничения поля

Используйте ограничивающие свойства, чтобы пользователь, оформляющий запрос, вводил в форму допустимые значения.

Можно также использовать внешние средства проверки как альтернативный метод обеспечения допустимости значений. См. раздел [Использование внешней проверки в конструкторе настраиваемых форм](#).

Таблица 5-68. Параметры вкладки «Ограничения»

Параметр	Описание
Обязательно	<p>Пользователь, оформляющий запрос, должен указать значение в этом поле.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Выберите «Да», чтобы указание значения было обязательным. Выберите «Нет», если это поле является необязательным. ■ Условное значение. Обязательность или необязательность заполнения поля определяется первым истинным выражением. Например, поле является обязательным, если название семейства операционных систем семейства в другом поле начинается со слова Darwin. ■ Внешний источник. Статус определяется результатами выбранного действия vRealize Orchestrator.
Регулярное выражение	<p>Введите регулярное выражение, которое проверяет значение, и текст сообщения, который отображается, если проверка не пройдена.</p> <p>Регулярные выражения должны соответствовать синтаксису JavaScript. Общий обзор см. в разделе Создание регулярных выражений. Более подробные инструкции см. в разделе Синтаксис.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Введите регулярное выражение. Например, в случае адреса электронной почты регулярное выражение может иметь вид <code>^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\$</code>, а сообщение об ошибке проверки выглядит так: Недопустимый формат адреса электронной почты. Повторите попытку. ■ Условное значение. Используемое регулярное выражение определяется первым истинным выражением.
Минимальное значение	<p>Укажите минимальное числовое значение. Например, пароль должен содержать не менее 8 символов.</p> <p>Введите сообщение об ошибке. Например, Пароль должен содержать не менее 8 символов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Введите целое число. ■ Условное значение. Минимальное значение определяется первым истинным выражением. Например, минимальное количество ЦП составляет 4, если в качестве операционной системы выбрана не Linux. ■ Внешний источник. Значение основано на результатах выбранного действия vRealize Orchestrator.

Таблица 5-68. Параметры вкладки «Ограничения» (продолжение)

Параметр	Описание
Максимальное значение	<p>Максимальное числовое значение. Например, размер поля составляет не более 50 символов.</p> <p>Введите сообщение об ошибке. Например, Это описание не должно превышать 50 символов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Константа. Введите целое число. ■ Условное значение. Максимальное значение определяется первым истинным выражением. Например, максимальный объем хранилища — 2 ГБ, если в поле расположения развертывания указано АМЕА. ■ Внешний источник. Значение основано на результатах выбранного действия vRealize Orchestrator.
Поле соответствия	<p>Значение этого поля должно соответствовать значению выбранного поля.</p> <p>Например, значение поля подтверждения пароля должно соответствовать значению поля «Пароль».</p>

Использование действий vRealize Orchestrator в конструкторе настраиваемых форм


При настройке формы запроса для схемы элементов vRealize Automation можно задать поведение для некоторых полей в результатах действия vRealize Orchestrator.

Существует несколько способов использования действий vRealize Orchestrator. Возможно, есть действие, которое получает данные из стороннего источника, или можно использовать сценарий, который определяет размер и затраты. В этом примере используется сценарий.

Пример. Пример полей затрат и размера

В этом примере пользователь каталога должен выбрать размер виртуальной машины, а затем отобразить ежедневные затраты на эту машину. Для этого примера существует vRealize Orchestrator, который сопоставляет размер и затраты. Необходимо добавить поля затрат и размера в настраиваемую форму схемы элементов. Поле размера определяет значение, которое отображается в поле затрат.

1. В vRealize Orchestrator настройте действие `getWindows10Cost` с помощью сценария `deploymentSize`, как показано в следующем примере.



Используйте следующий пример сценария.

```
var cost = "Unknown";

switch(deploymentSize) {
    case 'small' : cost = "$15";break;
    case 'medium' : cost = "$25";break;
    case 'large' : cost = "$45";break ;

    default : break ;
}

return cost;
```

- В vRealize Automation добавьте и настройте поля размера и затрат в настраиваемой форме схемы элементов.

Настройте поле размера с выбором нескольких значений: небольшой, средний и большой.

В vRealize Automation добавьте и настройте поля размера и затрат в настраиваемой форме схемы элементов.

На вкладке «Значения» настройте следующие значения свойств.

- Значение по умолчанию = **Большой**
- Параметры значений
 - Источник значения = **Константа**
 - Определение значения = **небольшой | Небольшой , средний | Средний , большой | Большой**

3. Настройте отображение в поле затрат, как определено в действии vRealize Orchestrator в зависимости от выбранного значения в поле размера.

Cost ⓘ
Field ID: cost

Appearance **Values** Constraints

▼ Default value External source

Value source External source ▼

Select action com.vmware.vra.customforms/getWindows10Cost

Action inputs

deploymentSize Field ▼ Size ▼

На вкладке «Значения» настройте следующие значения свойств.

- Значение по умолчанию = Внешний источник
- Выбор действия = <папка действий vRealize Orchestrator>/getWindows10Cost
- Входные значения действий
 - deploymentSize. Это значение настроено в действии.
 - Поле
 - Размер

Использование элемента сетки данных в конструкторе пользовательских форм

При настройке формы запроса для схемы элементов необходимо добавить сведения в формате таблицы. Данные, приведенные в таблице, можно предоставить вручную или на основе внешнего источника.

Пример. Пример предоставления данных из CSV-файла

В этом примере имеется таблица значений, предоставленных в настраиваемой форме запроса. Информация в таблице предоставляется как постоянный источник значений. Источник основан на структуре данных CSV-файла, где первой строкой указывается заголовок. Заголовки являются идентификаторами столбцов с разделителем-запятой. Каждая дополнительная строка представляет собой данные, которые появляются в каждой строке таблицы.

1. Добавьте универсальный элемент сетки данных на холст проекта.

2. Выберите сетку данных и задайте значения в области свойств.

Data Grid
Field ID: datagrid_0a3000da

Appearance
Values

Columns

ADD COLUMN

Label

Username

Id

username

Type

String

Label

Employee ID

Id

employeeId

Type

Integer

Label

Manager

Id

manager

Type

String

Default value
Constant

Value source
Constant

CSV

```
username,employeeId,manager
leonardo,95621,Farah
vindhya,15496,Farah
martina,52648,Nikolai
```

Метка	Идентификатор	Тип
Имя пользователя	имя пользователя	String
Идентификатор сотрудника	employeeId	Integer
Руководитель	руководитель	String

Укажите значения CSV-файла.

```
username,employeeId,manager
leonardo,95621,Farah
vindhya,15496,Farah
martina,52648,Nikolai
```

3. Убедитесь, что на сетке данных в форме запроса схемы элементов отображаются нужные данные.

	Username	Employee ID	Manager
<input type="checkbox"/>	leonardo	95621	Farah
<input type="checkbox"/>	vindhya	15496	Farah
<input type="checkbox"/>	martina	52648	Nikolai


1 - 3 of 3

Пример. Пример внешнего источника

В этом примере используется предыдущий пример, но значения основаны на действии vRealize Orchestrator. Несмотря на то, что это пример простого действия, можно использовать более сложное действие, с помощью которого эта информация извлекается из локальной базы данных или системы.

Действие, используемое для проверки, в качестве входного параметра должно использовать массив или свойства.

1. В vRealize Orchestrator настройте действие `getUserDetails` с помощью массива, как показано в следующем примере.




Используйте следующий пример сценария.

```
return [{"username": "Fritz", "employeeId": 6096, "manager": "Tom"}]
```

2. В vRealize Automation добавьте сетку данных и задайте в ее столбцах следующие значения.

Метка	Идентификатор	Тип
Имя пользователя	имя пользователя	String
Идентификатор сотрудника	employeeId	Integer
Руководитель	руководитель	String

3. В списке «Источник значений» выберите **Внешний источник**.
4. В разделе «Выбор действия» введите `getUserDetails` и выберите действие, созданное в vRealize Orchestrator.
5. Сохраните и проверьте таблицу в форме запроса.



<input type="checkbox"/>	Username ▾	Employee ID ▾	Manager ▾
<input type="checkbox"/>	Fritz	6096	Tom

1 - 1 of 1

Использование внешней проверки в конструкторе настраиваемых форм

Можно настроить форму запроса, чтобы обеспечить указание пользователями допустимых значений при запросе. Для этого необходимо добавить ограничения для полей или использовать внешний источник проверки.

Для некоторых свойств полей, таких как регулярные выражения, минимальные и максимальные значения, соответствие полей или непустое значение, можно настроить ограничения, чтобы обеспечить ввод допустимых значений. См. раздел [Свойства полей в конструкторе настраиваемых форм](#).

Внешняя проверка контролирует допустимые значения из внешнего источника с помощью действий vRealize Orchestrator.

Если проверяется значение из сетки данных, то действие, используемое для проверки, в качестве входного параметра должно использовать массив или свойства.

Ниже приведены некоторые примеры использования внешней проверки.

- Допустимые значения определяются во внешнем источнике. Например, vRealize Orchestrator.
- Проверка затрагивает несколько полей. Например, действие vRealize Orchestrator позволяет собирать данные о размере диска и емкости пула носителей и проверяет указанные значения размера на основе свободного места.


Как установить порядок проведения нескольких внешних проверок в одной схеме элементов? Проверки обрабатываются в порядке, в котором они появляются на холсте внешних проверок. При наличии двух проверок, обрабатывающих одно поле, результаты первой проверки будут перезаписаны результатами второй проверки. Чтобы изменить порядок проверок, можно щелкнуть и перетащить карточки на холсте.

Пример. Пример пользователя vRealize Orchestrator

В этом примере пользователь каталога должен предоставить только новое имя пользователя. Для этого предназначено действие vRealize Orchestrator, которое проверяет, существует ли указанное в форме имя пользователя в базе данных Active Directory. Если имя не существует, появляется сообщение об ошибке в форме запроса.

Этот случай использования применяется в примере [Создание настраиваемой формы запроса с параметрами Active Directory](#).

1. В vRealize Orchestrator настройте действие `checkIfUsernameExists` с помощью сценария, как показано в следующем примере.



Используйте следующий пример сценария. В этом примере `return` — это сообщение, которое отображается, если проверка не пройдена.


```
if (!username) {
    return "";
}

var result = ActiveDirectory.search("User", username);

if (result && result.length > 0) {
    return "Username " + username + " already exists.";
}

return "";
```

2. В vRealize Automation откройте конструктор настраиваемых форм для схемы элементов, щелкните **Внешняя проверка** и перетащите тип **Проверка Orchestrator** на холст.



3. Настройте параметры внешней проверки.

- Метка проверки = проверка наличия имени пользователя
- Выбор действия = <папка действий vRealize Orchestrator>/checkIfUsernameExists
- Входные значения действий
 - имя пользователя = поле и имя пользователя
- Выделенные поля
 - Щелкните **Добавить поле** и выберите имя пользователя.


Если введенное значение не проходит проверку, в форме запроса каталога отображается ошибка проверки на уровне полей. Если требуется глобальная ошибка, не настраивайте выделенное поле.

Пример. Пример использования нескольких полей vRealize Orchestrator

В этом случае необходимо, проверка значений ЦП, памяти и хранилища основывалась на проектном значении. Например, если пользователи выбирают проект Dev, максимальное количество ЦП равно 4. Если они выбирают Prod, максимальное значение будет равно 2.

В этом случае добавьте поле проекта в пример [Создание настраиваемой формы запроса с параметрами Active Directory](#). Настройте проект в качестве раскрывающегося списка с элементами Dev и Prod.

1. В vRealize Orchestrator настройте действие validateMachineWithUserForm с помощью сценария, как показано в следующем примере.



Используйте следующий пример сценария для проверки ЦП. При необходимости добавьте значения памяти и хранилища для сценария. В данном примере return — это сообщение, которое отображается, если проверка не пройдена.

```


if (project === 'dev'){
    if (cpu > 4){
        return "Number of CPUs limit for project vRA is 4";
    }
}

if (project==='prod'){
    if (cpu > 2){
        return "Number of CPUs limit for project vRA is 2";
    }
}

return "";

```

- В vRealize Automation откройте конструктор настраиваемых форм для схемы элементов, щелкните **Внешняя проверка** и перетащите тип **Проверка Orchestrator** на холст.



- Настройте параметры внешней проверки.


- Метка проверки = проверка сведений о компьютере
- Выбор действия = <папка действий vRealize Orchestrator>/validateMachineWithUserForm
- Входные значения действий
 - ЦП = поле и количество ЦП
 - память = поле и объем памяти (ГБ)
 - хранилище = поле и размер хранилища (ГБ)
 - Проект = поле и проект
- Выделенные поля
 - Щелкните **Добавить поле** и выберите **Проект**.

В каталоге пользователь может увидеть ошибку проверки, которая показана в следующем примере.

Управление каталогом служб

Каталог служб — место, в котором заказчики запрашивают компьютеры и другие компоненты для использования. Управление доступом пользователей к элементам каталога служб осуществляется на основе структуры служб, управления и предоставления пользователям прав на один или несколько элементов.

Рабочий процесс по добавлению элементов в каталог служб отличается в зависимости от того, создаются или применяются политики подтверждения.



Контрольный список для настройки каталога служб

После создания и публикации схемы элементов и действий можно создать службу vRealize Automation, настроить элементы каталога и назначить права и подтверждения.

Настройка контрольного списка для каталога служб позволяет получить общее представление о шагах, которые необходимо выполнить, чтобы настроить каталог. В нем также приведены ссылки на описание точек принятия решений и подробные инструкции для каждого шага.

Таблица 5-69. Настройка контрольного списка для каталога служб

Задача	Требуемая роль	Сведения
<input type="checkbox"/> Добавление службы	администратор арендатора и администратор каталога	См. раздел Добавление службы .
<input type="checkbox"/> Добавление элемента каталога в службу	администратор арендатора и администратор каталога	См. раздел Добавление элементов каталога в службу .
<input type="checkbox"/> Настроить элемент каталога в службе.	администратор арендатора и администратор каталога	См. раздел Настройка элемента каталога .
<input type="checkbox"/> Создать и применить права на использование элемента каталога.	администратор арендатора или диспетчер бизнес- групп	См. раздел Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий .
<input type="checkbox"/> Создание и применение политик подтверждения к элементу каталога	администратор арендатора или администратор подтверждения может создавать политики подтверждения применять политики подтверждения может администратор арендатора или диспетчер бизнес- групп	См. раздел Создание политики подтверждения .

Создание служб

Служба — это группа элементов каталога, которые вы хотите иметь в каталоге служб. Вы можете уполномочить службу, а она, в свою очередь, уполномочивает пользователей бизнес-группы работать со всеми связанными элементами каталога. Кроме того, вы можете применить политику подтверждения к службе.

Служба функционирует как динамическая группа элементов каталога. Если уполномочить службу, то все элементы каталога, с ней связанные, доступны в каталоге служб указанным пользователям, а все элементы, добавленные в службу или удаленные из нее, влияют на каталог служб.

При создании службы ее можно использовать в качестве категории службы, чтобы можно было собирать предложения услуг для пользователей каталога службы. В качестве примера можно привести службу рабочих столов Windows, включающую в себя элементы каталога Windows 7, 8 и 10, или службу Linux, включающую в себя элементы операционных систем CentOS и RHEL.

Добавление службы

Добавьте службу, чтобы элементы каталога были доступны пользователям каталога служб. Все элементы каталога должны быть связаны со службой, чтобы можно было предоставить пользователям право на эти элементы.

После назначения пользователям права на использование службы, элементы каталога отображаются вместе в каталоге служб. Можно также предоставить пользователям право на отдельные элементы каталога.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Службы**.

2. Выберите значок **Создать** (+).

3. Введите имя и описание.

Эти значения отображаются в каталоге служб для пользователей каталога.

4. Чтобы добавить для службы в каталоге служб определенный значок, нажмите кнопку **Обзор** и выберите изображение.

Поддерживаемые типы файлов изображений: GIF, JPG и PNG. Отображается изображение размером 40 x 40 пикселей. Если не выбрать пользовательское изображение, в каталоге служб будет отображаться значок по умолчанию.

5. В раскрывающемся меню **Состояние** выберите состояние.

Параметр	Описание
Неактивно	Служба недоступна в каталоге служб. Когда служба находится в этом состоянии, можно связать элементы каталога со службой, но невозможно предоставить пользователям право на использование службы. Если выбрать параметр Неактивно для активной уполномоченной службы, она удаляется из каталога служб до повторной активации.
Активно	(По умолчанию.) Пользователям можно предоставить право на использование службы и связанных с ней элементов каталога. В этом случае она доступна в каталоге служб таких пользователей.
Удалено	Удаление службы из vRealize Automation. Все связанные элементы каталога по-прежнему присутствуют, но ни один элемент, связанный со службой в каталоге служб, не доступен для пользователей каталога.

6. Настройка параметров службы.

Следующие параметры позволяют предоставить информацию пользователям каталога служб. Эти параметры не влияют на доступность службы.

Параметр	Описание
Часы	Настройте время, соответствующее периоду доступности группы поддержки. Это местное время. Время работы службы не должно переходить с одного дня на другой. Например, нельзя задать время работы службы с 16:00 до 4:00. Чтобы задать время работы после полуночи, создайте два права. Одно — для времени с 16:00 до 00:00, а другое — с 00:00 до 4:00.
Владелец	Укажите пользователя или группу пользователей, которые являются основными владельцами службы и связанных элементов каталога.
Группа поддержки	Укажите настраиваемую группу пользователей или пользователя, которые доступны для поддержки в случае возникновения каких-либо проблем у пользователей каталога служб при подготовке элементов с помощью службы.
Изменить окно	Выберите дату и время планируемых изменений в службе. Дата и время указываются только для справки и не влияют на доступность службы.

7. Нажмите кнопку **Добавить**.

Следующие шаги

Свяжите элементы каталога со службой, чтобы можно было предоставить пользователям право на эти элементы. См. [Добавление элементов каталога в службу](#).

Добавление элементов каталога в службу

Добавление элементов каталога в службы, чтобы предоставить пользователям право запрашивать элементы в каталоге служб. Элемент каталога можно связать только с одной службой.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.
- Убедитесь, что служба существует. См. [Добавление службы](#).
- Убедитесь, что один или несколько элементов каталога опубликованы. См. [Настройка элемента каталога](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Службы**.
2. Выберите службу, в которую добавляются элементы каталога, и щелкните **Управление элементами каталога**.

3. Щелкните значок **Элементы каталога** (+).

- а) Выберите элементы каталога, чтобы включить их в эту службу.

В диалоговом окне «Выбор элементов каталога» отображаются только те элементы, которые еще не связаны со службой.

- б) Нажмите кнопку **Добавить**.

4. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Следующие шаги

- Для элемента каталога можно добавить собственный значок, который будет отображаться для элемента в каталоге служб. См. [Настройка элемента каталога](#).
- Предоставьте пользователям право на использование службы или элементов каталога, чтобы они могли запрашивать их в каталоге служб. См. [Создание прав](#).

Работа с элементами каталога и действиями

Элементы каталога — это опубликованные схемы элементов для компьютеров, компонентов программного обеспечения и других объектов. Действия в области управления каталогом — это опубликованные действия, которые можно выполнять с подготовленными элементами каталога. Чтобы определить опубликованные схемы элементов и действия, а также сделать их доступными для пользователей каталога служб, можно использовать списки.

Опубликованные элементы каталога

Элемент каталога — это опубликованная схема элементов. Опубликованные схемы элементов также можно использовать в других схемах элементов. Повторное использование схем элементов в других схемах элементов не отображается в списке элементов каталога.

Опубликованные элементы каталога могут также содержать элементы, которые являются только компонентами схем элементов. К примеру, опубликованные компоненты программного обеспечения перечислены как элементы каталога, но на самом деле они доступны лишь как часть развертывания.

Элементы каталога развертывания должны быть связаны со службой, чтобы их можно было сделать доступными в каталоге служб для пользователей, которым предоставлено соответствующее право. В каталоге служб появляются только активные элементы. Элементы каталога можно настроить для другой службы и деактивировать их, если необходимо временно удалить элементы из каталога служб. Кроме того, для них можно добавлять пользовательские значки, которые отображаются в каталоге.

Опубликованные действия

Действия — это изменения, внесенные в подготовленные элементы каталога. Например, виртуальную машину можно перезагрузить.

Действия могут включать в себя встроенные действия или действия, созданные с помощью Все как услуга. Встроенные действия вносят при добавлении компьютера или другой предоставленной схемы элементов. Действия Все как услуга необходимо создавать и публиковать.

Действия не связаны со службами. На действие должно распространяться право, в которое включен элемент каталога, в котором выполняется действие. Действия, на которые пользователям предоставляют права, не отображаются в каталоге служб. Действия могут выполняться с подготовленным элементом в каталоге служб на вкладке пользователя **Развертывания** в зависимости от возможности применения к элементу и текущему состоянию элемента.

Для действия, которое отображается на вкладке **Развертывания**, можно добавить пользовательский значок.

Настройка элемента каталога

Элемент каталога — это опубликованная схема элементов, на использование которой можно предоставить право пользователям. С помощью параметров элементов каталога можно изменить состояние или связанную службу. Можно также просмотреть права, которые позволяют выполнять действия с выбранным элементом каталога.

В каталоге служб отображаются только те элементы каталога, которые связаны со службой и назначены пользователям. Элементы каталога можно связать только с одной службой.

Если вы не хотите отображать элемент каталога в каталоге служб, но при этом не хотите удалять его из права или опубликованного списка элементов каталога, то можете деактивировать этот элемент. Деактивированный элемент каталога будет иметь статус «Списано» в таблице и «Неактивно» в параметрах настройки. Вы сможете активировать его позже.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.
- Убедитесь, что по крайней мере одна схема элементов опубликована в качестве элемента каталога. См. раздел [Публикация схемы элементов](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Элементы каталога**.
2. Выберите элемент каталога и щелкните **Настроить**.

3. Настройте параметры элемента каталога.

Параметр	Описание
Значок	Найдите образ. Поддерживаемые типы файлов изображений: GIF, JPG и PNG. Отображается изображение размером 40 x 40 пикселей. Если не выбрать пользовательское изображение, в каталоге служб будет отображаться значок каталога по умолчанию.
Состояние	Возможные значения состояния: Активно , Неактивно , Промежуточное хранение . <ul style="list-style-type: none"> ■ Активно. Элемент каталога отображается в каталоге служб, и уполномоченные пользователи могут использовать его для подготовки ресурсов. В списке элементов каталога этот элемент будет отображаться как опубликованный. ■ Неактивно. Элемент каталога недоступен в каталоге служб. В списке элементов каталога этот элемент будет отображаться как списанный. ■ Промежуточное хранение. Элемент каталога недоступен в каталоге служб. Выберите этот пункт меню, если элемент был когда-то неактивным и состояние промежуточного хранения используется для того, чтобы показать, что планируется его повторная активация. В списке элементов каталога этот элемент будет отображаться с состоянием промежуточного хранения.
Квота	Задаёт количество экземпляров этого элемента каталога, которое может развернуть пользователь. Если пользователь превысит это количество, в данном запросе к каталогу отобразится соответствующее уведомление, и запрос не будет отправлен.
Служба	Выберите службу. Все элементы каталога должны быть связаны со службой, если они должны отображаться в каталоге служб для пользователей, которым предоставлено соответствующее право. В списке содержатся как активные, так и неактивные службы.

4. Чтобы просмотреть права, которые предоставляют пользователю доступ к элементам каталога, перейдите на вкладку **Права**.

5. Щелкните **Обновить**.

Следующие шаги

- Чтобы сделать элемент каталога доступным в каталоге служб, предоставьте пользователям право на использование службы, связанной с этим элементом, или отдельного элемента. См. раздел [Создание прав](#).
- Чтобы политики подтверждения применялись для отдельных пользователей надлежащим образом, необходимо задать порядок обработки прав. Чтобы сделать это, задайте уровень приоритета для нескольких прав одной бизнес-группе. См. раздел [Установка приоритета прав](#).

Настройка действия для каталога служб

Действие — это изменение или рабочий процесс, который может выполняться для подготовленных элементов. Можно добавить значок или просмотреть права, которые позволяют выполнять выбранное действие.

Действия бывают либо встроенными (применяются для подготовленных компонентов компьютера, сети и других схем элементов), либо опубликованными действиями Все как услуга.

Поддерживаемые типы файлов изображений для значков: GIF, JPG и PNG. Отображается изображение размером 40 x 40 пикселей. Если не выбрать пользовательское изображение, на вкладке **Элементы** будет отображаться значок действия по умолчанию.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.
- Убедитесь, что опубликовано по крайней мере одно действие. См. [Публикация схемы элементов](#) и [Публикация действия ресурса](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Действия**.
2. Выберите общее действие и щелкните **Просмотреть сведения**
3. Найдите образ.
4. Чтобы просмотреть права, которые позволяют пользователю выполнять действие, перейдите на вкладку **Права**.
5. Щелкните **Обновить**.

Следующие шаги

[Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий.](#)

Создание прав

Права определяют, какие элементы и действия доступны в каталоге службы для участников выбранной бизнес-группы. Чтобы элементы отображались в каталоге служб, необходимо активировать соответствующее право. Если для некоторых элементов требуется управление, можно с помощью прав применить политики подтверждения к разным элементам.

Чтобы можно было настроить право, элементы каталога нужно включить в службу. Права позволяют выполнять действия с различными службами, элементами каталога из служб, на которые распространяются другие права, а также действия, которые можно выполнять над развертываемыми элементами каталога.

Общие сведения о взаимодействии параметров в составе прав

От настройки права зависит содержимое каталога служб. Взаимодействие служб, элементов и компонентов каталога, действий и политик подтверждения влияет на то, что пользователь каталога служб может запрашивать и как применяются политики подтверждения.

При создании права нужно принять во внимание взаимодействие служб, элементов каталога, действий и подтверждений.

■ [Службы в рамках прав](#)

Уполномоченная служба функционирует как динамическая группа элементов каталога. Если элемент каталога добавляется в службу после назначения ему права, он становится доступным для указанных пользователей без дополнительной настройки.

■ Компоненты и элементы каталога в рамках прав

Уполномоченные элементы каталога представляют собой схемы элементов, которые можно запрашивать в каталоге служб. Уполномоченные компоненты входят в состав схем элементов, но их нельзя запрашивать в каталоге служб.

■ Действия в рамках прав

Действия, выполняемые с развернутыми элементами каталога. На вкладке «Элементы» отображаются подготовленные элементы каталога и действия, которые вы можете с ними выполнять. Чтобы можно было выполнить действие с развернутым элементом, оно должно быть включено в право вместе с элементом каталога, подготовившего элемент из каталога служб.

■ Политики подтверждения в рамках прав

Политики подтверждения применяются в составе прав, обеспечивая управление ресурсами в среде.

Службы в рамках прав

Уполномоченная служба функционирует как динамическая группа элементов каталога. Если элемент каталога добавляется в службу после назначения ему права, он становится доступным для указанных пользователей без дополнительной настройки.

Если применить политику подтверждения к службе, то она будет применяться ко всем запрашиваемым элементам службы.

Компоненты и элементы каталога в рамках прав

Уполномоченные элементы каталога представляют собой схемы элементов, которые можно запрашивать в каталоге служб. Уполномоченные компоненты входят в состав схем элементов, но их нельзя запрашивать в каталоге служб.

Ниже перечислены различные виды уполномоченных компонентов и элементов каталога.

Элементы каталога

- Элементы из любой службы, доступ к которой вы хотите предоставить уполномоченным пользователям, в том числе элементы службы, не входящей в текущее право.

Например, как администратор каталога вы связываете разные версии Red Hat Enterprise Linux со службой Red Hat и предоставляете право на использование службы инженерам по контролю качества продукта А. Затем вы получаете запрос на создание элементов каталога службы, который включает в себя только последнюю версию операционных систем на основе Linux для учебных групп. Создайте право для учебной группы, в которое включены последние версии других операционных систем в службе. Последняя версия RHEL уже связана с другой службой, поэтому нужно добавить RHEL в качестве элемента каталога, а не добавлять всю службу Red Hat.

- Элементы, входящие в службу, которая включена в текущее право. При этом к отдельному элементу каталога нужно применять политику подтверждения, которая отличается от политики, применяемой к службе.

Например, как диспетчер бизнес-группы вы даете своей команде разработки право пользоваться службой, которая включает в себя три элемента каталога виртуальных машин. Затем вы применяете политику подтверждения, для которой, если речь идет о компьютерах с более чем четырьмя ЦП, требуется подтверждение администратора виртуальной инфраструктуры. Одна виртуальная машина используется для тестирования производительности, поэтому вы добавляете ее в качестве элемента каталога и применяете менее ограничительную политику подтверждения для той же группы пользователей.

Компоненты

- Компоненты не доступны по имени в службе каталога, поскольку являются частью элемента каталога. Права для них назначаются отдельно, поэтому к компоненту можно применить политику подтверждения, которая отличается от политики элемента каталога, в который входит данный компонент.

Например, элемент включает в себя компьютер и программное обеспечение. Компьютер доступен в качестве подготавливаемого элемента. Для него действует политика подтверждения, для которой требуется подтверждение диспетчера сайта. Программное обеспечение недоступно в качестве автономного подготавливаемого элемента. Оно доступно только как часть запроса компьютера, но для политики подтверждения программного обеспечения требуется подтверждение администратора лицензирования программного обеспечения в вашей организации. Когда компьютер запрашивается в каталоге службы, это должны подтвердить администратор сайта и администратор лицензирования программного обеспечения перед его подготовкой. После подготовки компьютер с записью программного обеспечения отображается на вкладке «Элементы» запросившей стороны как часть компьютера.

Действия в рамках прав

Действия, выполняемые с развернутыми элементами каталога. На вкладке «Элементы» отображаются подготовленные элементы каталога и действия, которые вы можете с ними выполнять. Чтобы можно было выполнить действие с развернутым элементом, оно должно быть включено в право вместе с элементом каталога, подготовившего элемент из каталога служб.

Например, право 1 включает виртуальную машину vSphere и действие создания моментального снимка, а право 2 включает только виртуальную машину vSphere. При развертывании компьютера vSphere из права 1 становится доступным действие создания моментального снимка. При развертывании компьютера vSphere из права 2 не становится доступным ни одно действие. Чтобы это действие было доступно пользователям права 2, добавьте действие создания моментального снимка в право 2.

Если выбрать действие, неприменимое ни к одному элементу каталога в праве, оно не будет отображаться как действие на вкладке «Элементы». Например, ваше право включает в себя компьютер vSphere и вы разрешаете действие уничтожения для облачного компьютера. На подготовленном компьютере действие уничтожения не будет доступным.

Вы можете применить политику подтверждения к действию, отличающемуся от политики, примененной к элементу каталога в праве.

Если пользователь каталога служб участвует в нескольких бизнес-группах и у одной из групп есть только право на включение и выключение, а у другой — на удаление, пользователь сможет выполнять все три действия в отношении соответствующего подготовленного компьютера.

Практические рекомендации по предоставлению пользователям прав на действия

Схемы элементов являются достаточно сложными по своей природе, поэтому предоставление прав по выполнению действий в подготовленных схемах элементов может привести к непредсказуемому поведению. При предоставлении пользователям каталога служб прав на выполнение действий со своими подготовленными элементами следуйте следующим практическим рекомендациям.

- Когда вы предоставляете пользователям право на действие «Удалить компьютер», предоставьте им право на действие «Удалить развертывание». Подготовленная схема элементов является развертыванием.

Развертывание может содержать компьютер. Если пользователю каталога служб предоставлено право на выполнение действия «Удалить компьютер» и не предоставлено право на действие «Удалить развертывание», то при выполнении действия «Удалить компьютер» на последнем или единственном компьютере в развертывании появляется сообщение об отсутствии разрешения на выполнение данного действия. Если право предоставлено на выполнение обоих действий, развертывание будет удалено из среды. Для управления действием «Удалить развертывание» можно создать политику предварительного подтверждения и применить его к действию. Эта политика позволит заданному утверждающему проверять запрос «Удалить развертывание» перед его выполнением.

- Если вы предоставляете пользователям каталога служб право на действие «Изменить аренду», «Изменить владельца», «Завершить срок действия», «Перенастроить» и другие действия, которые могут применяться к компьютерам и развертываниям, предоставьте им право на оба действия.

Политики подтверждения в рамках прав

Политики подтверждения применяются в составе прав, обеспечивая управление ресурсами в среде.

Чтобы политику подтверждения можно было применить при создании права, эта политика должна уже существовать. В ином случае можно создать право и оставить его в состоянии черновика или неактивном состоянии до тех пор, пока не будут созданы политики подтверждения, нужные для элементов каталога и действия в этом праве, а политики применить потом.

Вы не обязаны применять политику подтверждения к любому элементу и действию. Если никакая политика подтверждения не применяется, элементы и действия развертываются по запросу без активации запроса на подтверждение.

Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий

При добавлении службы, элемента каталога или действия к праву пользователям, указанным в праве, дается возможность запрашивать подготавливаемые элементы в каталоге служб. Действия связаны с элементами и отображаются на вкладке **Элементы** запрашивающего пользователя.

Есть несколько ролей пользователя, с помощью которых можно создавать права для бизнес-групп.

- Администраторы арендатора могут создавать права для любой бизнес-группы в своем арендаторе.

- Диспетчеры бизнес-групп могут создавать права для групп, которыми они управляют.
- Администраторы каталога могут создавать права для любой бизнес-группы в своем арендаторе.

При создании права необходимо выбрать бизнес-группу и членов в данной бизнес-группе, которым будет предоставлено право.

Сведения о том, как создать право для использования взаимодействий между службами, элементами каталога и действий с подтверждениями см. в разделе [Создание прав](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.
- Убедитесь, что элементы каталога, право на использование которых вы предоставляете пользователям, связаны со службой. См. раздел [Добавление элементов каталога в службу](#).
- Убедитесь, что бизнес-группа, для которой определяется право, существует и что определены пользователи-участники и группы пользователей. См. раздел [Создание бизнес-группы](#).
- Если при создании этого права вы планируете добавить подтверждения, убедитесь, что политики подтверждения существуют. См. раздел [Создание политики подтверждения](#). Если необходимо предоставить пользователям право доступа к элементам каталога служб без подтверждений, можно добавить подтверждения позже, изменив соответствующим образом право.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Права**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Настройте группу параметров **Сведения**.

Параметры «Сведения» определяют способ отображения права в списке прав и пользователей, которые имеют доступ к элементам в каталоге служб.

Параметр	Описание
Имя и описание	Информация о праве, которое отображается в списке прав.
Срок действия	Укажите дату и время, если нужно, чтобы право стало активным в определенный день..
Состояние	<p>Можно выбрать одно из следующих значений: «Активно», «Неактивно» и «Удалено».</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Активно. Элементы доступны в каталоге служб. Этот параметр доступен, когда вы добавляете или изменяете права. ■ Неактивно. Элементы недоступны в каталоге служб. Право было деактивировано из-за истечения срока действия, или его деактивировал пользователь. ■ Удалено. Выполняется удаление права.

Параметр	Описание
Бизнес-группа	<p>Выберите бизнес-группу. Вы можете создать права только для одной бизнес-группы, и уполномоченные пользователи должны быть участниками бизнес-группы.</p> <p>Если необходимо, чтобы право было доступно всем пользователям, у вас должна быть бизнес-группа «Все пользователи» либо же нужно создать права для каждой бизнес-группы.</p> <p>Если вы вошли как диспетчер бизнес-группы, вы можете создать права только для вашей бизнес-группы.</p>
Пользователи и группы	<p>Выберите Все пользователи и группы, чтобы предоставить всем членам бизнес-группы право доступа к элементам каталога и действиям в нем. Также можно предоставить право отдельным пользователям или группам. Для активации права необходимо выбрать хотя бы одного пользователя бизнес-группы или группу.</p>

4. Нажмите кнопку **Далее**.

- Щелкните значок **Создать** (+), чтобы предоставить пользователям право на использование служб, элементов каталога или действий.

Можно создать право с разными сочетаниями служб, элементов и действий.

Параметр	Описание
Уполномоченные службы	<p>Чтобы предоставить уполномоченным пользователям доступ ко всем элементам опубликованного каталога, связанным со службой, добавьте службу.</p> <p>Уполномоченная служба предполагает динамическое право. Если элемент добавляется в службу позже, он попадает в каталог служб для уполномоченных пользователей. Права могут включать в себя как службы, так и индивидуальные элементы каталога.</p>
Уполномоченные компоненты и элементы каталога	<p>Добавьте отдельные элементы, доступные уполномоченным пользователям.</p> <p>Права могут включать в себя как службы, так и индивидуальные элементы каталога. Чтобы применить к элементу, включенному в службу, другую политику подтверждения, добавьте ее в качестве элемента каталога. Политика подтверждения, указанная для элемента, имеет более высокий приоритет, чем политика подтверждения службы, к которой принадлежит этот элемент, если на службу и элемент распространяется одно и то же право. Если они относятся к разным правам, порядок зависит от заданного приоритета.</p> <p>Элементы каталога должны быть связаны со службой, чтобы быть доступными в каталоге служб. Элемент каталога может быть связан с любой службой, а не только со службой в текущем праве.</p> <p>Компоненты входят в состав того или иного элемента каталога, но они не доступны по имени в каталоге служб. Например, программное обеспечение MySQL является компонентом элемента каталога «виртуальная машина CentOS». Компонентам предоставляются те же права, что и элементам каталога, в которые они входят. Если требуется применить политику подтверждения для конкретного программного обеспечения, необходимо предоставить данное право соответствующему элементу. В остальных случаях для развертывания компонента вместе с родительским элементом компоненту не требуется предоставлять отдельные права.</p>

Параметр	Описание
Уполномоченные действия	<p>Добавьте действия, если нужно позволить пользователям выполнять действия по отношению к подготовленному элементу.</p> <p>Действия, которые нужно выполнить по отношению к элементам, подготовленным на основе этого права, нужно включить в это право.</p> <p>Уполномоченные действия не отображаются в каталоге служб. Они отображаются на вкладке «Элементы» для подготовленного элемента.</p>
Действия применяются только к элементам, заданным в этом праве	<p>Определяет, к чему можно применять уполномоченные действия: ко всем применимым элементам каталога служб или только к элементам в этом праве.</p> <p>Если установлен этот флажок, члены бизнес-группы могут выполнять действия по отношению к соответствующим элементам в этом праве. Данный метод назначения права на действия позволяет задавать действия для конкретных элементов.</p> <p>Если этот флажок не установлен, пользователи, для которых назначено право, могут выполнять действия по отношению ко всем применимым элементам каталога, вне зависимости от того, распространяется ли на них это право. Активны также любые политики подтверждения, примененные к этим действиям.</p>

- Для фильтрации доступных элементов воспользуйтесь раскрывающимися меню в каждом разделе.
- Чтобы включить элементы в право, установите соответствующие флажки.
- Чтобы добавить политику подтверждения в выбранную службу, элемент или действие, выберите политику подтверждения в раскрывающемся меню **Применить эту политику к выбранным элементам**.

Если применить к службе политику подтверждения, то все элементы в службе будут относиться к одной и той же политике подтверждения. Чтобы применить к элементу другую политику, добавьте его в качестве элемента каталога и примените соответствующую политику.

- Нажмите кнопку **ОК**.

Служба, элемент и действие будут добавлены в право.

- Чтобы сохранить право, щелкните **Готово**.

Результаты

Если право является активным, то служба и элементы будут добавлены в каталог служб.

Следующие шаги

Убедитесь, что уполномоченные службы и элементы каталога отображаются для уполномоченных пользователей в каталоге служб и что запрошенные элементы подготавливают целевые объекты так, как ожидалось. Можно запросить элемент от имени выбранных пользователей.

Установка приоритета прав

Если для одной бизнес-группы существует несколько прав, можно задать их приоритет, чтобы при запросе пользователя каталога служб право и связанная с ним политика подтверждения обрабатывались в указанном порядке.

Если настроить политику подтверждения для группы пользователей, и нужно, чтобы у участника группы была уникальная политика для одной или нескольких служб, элементов каталога или действий, задайте для права участника больший приоритет, чем для права группы. Когда участник запрашивает элемент в каталоге служб, применяемая политика подтверждения основывается на уровне приоритета прав для бизнес-группы. При первом поиске имени участника (в качестве участника пользовательской группы или отдельного пользователя) применяется политика подтверждения.

Например, создается две группы прав для одного и того же элемента каталога, чтобы одну политику подтверждения можно было применить к группе пользователей «Учет», а другую — к Игорю, участнику этой группы.

Таблица 5-70. Примеры прав

Право 1	Право 2
Бизнес-группа: «Финансы»	Бизнес-группа: «Финансы»
Пользователи и группы: группа «Учет»	Пользователи и группы: Игорь
Элемент каталога 1: политика А	Элемент каталога 1: политика С

Игорь запрашивает элемент каталога 1 в каталоге служб. В зависимости от уровня приоритета для бизнес-группы «Финансы» к запросу Игоря применяется другая политика.


Таблица 5-71. Примеры результатов

Конфигурация и результат	Уровень приоритета	Уровень приоритета
Уровень приоритета	1: право 1 2: право 2	1: право 2 2: право 1
Применяемая политика	Применяется политика А. Игорь входит в группу пользователей «Учет». Поиск Игоря в качестве пользователя, обладающего правами, прекращается на праве 1, и применяется политика подтверждения.	Применяется политика С. Поиск Игоря в качестве пользователя, обладающего правами, прекращается на праве 2, и применяется политика подтверждения.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Права**.
2. Щелкните значок **Установить приоритет** ().
3. В раскрывающемся списке **Бизнес-группа** выберите бизнес-группу.
4. Перетащите право в новое расположение в списке, чтобы изменить его приоритет.

5. Выберите способ обновления.

Параметр	Описание
Обновить	Сохранение изменений.
Обновить и закрыть	Сохранение изменений и закрытие окна Установить приоритет элементов .

Работа с политиками подтверждения

Политики подтверждения являются средствами управления, добавляемыми к запросам в каталог служб для управления ресурсами в среде. Каждая политика представляет собой определенный набор условий, которые могут быть применены к службам, элементам каталога и действиям при предоставлении пользователям прав на эти элементы.

Процесс применения политики подтверждения

Во-первых, администратор арендатора или администратор подтверждения создает политику подтверждения там, где необходимо управление подготовкой.

Политики подтверждения создаются для типов политик подтверждения или конкретных элементов. Если политика основывается на типе политики, то можно применить ее к соответствующим типам элементов каталога. Например, если политика основана на типе политики «Программное обеспечение», то можно задать и применять ее для каких-либо программных элементов в правах. Если политика определена для конкретного элемента, то она должна применяться только к этому элементу. Например, если элемент является определенным элементом программного обеспечения, то необходимо применять его только к этому конкретному элементу программного обеспечения баз данных в праве.

Политики могут включать требования предварительного подтверждения и фактического подтверждения. Для политик с требованием предварительного подтверждения запрос должен быть подтвержден до подготовки запрашиваемого элемента. Для политик с требованиями фактического подтверждения необходимо, чтобы утверждающее лицо приняло запрос до того, как подготовленный элемент становится доступным для запрашивающего пользователя.

Конфигурации предварительного и фактического подтверждения состоят из одного или нескольких уровней, которые определяют, когда политика подтверждения срабатывает, а также кто подтверждает или как подтверждается запрос. Можно включать несколько уровней. Например, политика подтверждения может иметь один уровень для подтверждения руководителя, за которым следует уровень для финансового подтверждения.

Далее администратор арендатора или менеджер бизнес-группы применяет политику подтверждения к службам, элементам каталога и действиям по мере необходимости.

Наконец, когда пользователь каталога служб запрашивает элемент, к которому применяется политика подтверждения, утверждающие лица согласуют или отклоняют запрос на вкладке **Входящие** страницы **Подтверждения**. Запрашивающий пользователь может отслеживать состояние подтверждения для конкретного запроса на своей вкладке **Запросы**.

Примеры политик подтверждения, основанных на типе политики виртуальной машины

Вы можете создать политику подтверждения и применять ее к конкретному типу элементов каталога, но в случае запроса элемента в каталоге служб такая политика будет давать разные результаты. В зависимости от способа определения и применения политики подтверждения ее влияние на пользователя каталога служб и утверждающего будет разным.

В таблице ниже приведены примеры различных политик подтверждения, которые основаны на одном типе политики подтверждения. Эти примеры иллюстрируют некоторые возможные способы настройки политик подтверждения для обеспечения управления различного типа.

Таблица 5-72. Примеры политик подтверждения и результатов их применения

Цели управления	Выбранный тип политики	Предварительное или последующее подтверждение	Когда требуется подтверждение	Кто является утверждающим и	Как политика применяется в праве	Результаты при запросе элемента в каталоге служб
Диспетчер бизнес-группы должен подтвердить любые запросы виртуальных машин. Политика подтверждения должна применяться к нескольким бизнес-группам в различных правах.	Каталог служб — Запрос элемента каталога — Виртуальная машина	Вкладка «Добавить к предварительному подтверждению»	Выберите «Всегда требуется»	Выберите Определить утверждающих из запроса. Выберите условие Бизнес-группа > Диспетчеры > Пользователи > Диспетчер. Выберите Подтвердить может кто угодно.	Права основаны на бизнес-группах. Это подтверждение может использоваться в любом праве, где для виртуальной машины требуется подтверждение диспетчера.	Когда пользователь каталога служб запрашивает виртуальную машину, к которой было применено это подтверждение, диспетчер бизнес-группы должен подтвердить запрос до подготовки компьютера.
Администратор виртуальной инфраструктуры должен проверить корректность подготовки виртуальной машины и подтвердить запрос до того, как виртуальная машина будет предоставлена запрашивающему пользователю.	Каталог служб — Запрос элемента каталога — Виртуальная машина	Вкладка «Добавить к последующему подтверждению»	Выберите «Всегда требуется»	Выберите Определенные пользователи и группы. Выберите администраторов виртуальной инфраструктуры и настраиваемые группы пользователей. Выберите Подтвердить может кто угодно.	Это подтверждение может использоваться в любом праве, где необходимо, чтобы администратор виртуальной инфраструктуры проверял виртуальную машину в vCenter Server после ее подготовки.	Когда пользователь каталога служб запрашивает виртуальную машину, к которой было применено это подтверждение, выполняется подготовка этой виртуальной машины. Если каждый член группы администраторов виртуальной инфраструктуры подтверждает запрос, машина предоставляется пользователю.

Таблица 5-72. Примеры политик подтверждения и результатов их применения (продолжение)

Цели управления	Выбранный тип политики	Предварительное или последующее подтверждение	Когда требуется подтверждение	Кто является утверждающим и	Как политика применяется в праве	Результаты при запросе элемента в каталоге служб
Для управления ресурсами виртуальной инфраструктуры и контроля затрат необходимо добавить два уровня предварительного подтверждения, так как одно подтверждение предназначено для ресурсов компьютера, а второе — для затрат на компьютер на каждый день.	Каталог служб — Запрос элемента каталога — Виртуальная машина	Вкладка «Добавить к предварительному подтверждению»	Уровень 1 Выберите Требуется при определенных условиях . Настройте условия, когда число ЦП > 6, память > 8 или хранилище > 100 ГБ.	Выберите Определить утверждающих из запроса . Выберите условие «Отправитель запроса > диспетчер». Выберите . Щелкните Свойства системы и выберите ЦП Память и Хранилище , чтобы утверждающий мог изменить значение и указать допустимый уровень.	Эта политика подтверждения может использоваться в праве, где необходимо, чтобы запрос подтверждали диспетчер запрашивающего пользователя и сотрудник финансового отдела.	Когда пользователь каталога служб запрашивает виртуальную машину, выполняется анализ запроса, чтобы определить, не превышают ли запрашиваемое количество ЦП, объем памяти или хранилища значения, указанные на уровне 1. Если не превышают, анализируется условие для уровня 2. Если запросы превышают, по крайней мере, одно из условий для уровня 1, диспетчер должен подтвердить запрос. Диспетчер может уменьшить запрашиваемый объем ресурсов для конфигурации и дать подтверждение или отклонить запрос.

Таблица 5-72. Примеры политик подтверждения и результатов их применения (продолжение)

Цели управления	Выбранный тип политики	Предварительное или последующее подтверждение	Когда требуется подтверждение	Кто является утверждающим и	Как политика применяется в праве	Результаты при запросе элемента в каталоге служб
			Уровень 2 Выберите Требуется при определенных условиях. Настройте условие «Затраты > 15,00 в день».	Выберите Определенные пользователи и группы. Выберите настраиваемую группу пользователей — финансы. Выберите Подтвердить может кто угодно.		
Для параметризованный элементов каталога схемы элементов администратор облака должен подтвердить запросы на развертывание, в которых для профиля size компонента компьютера vSphere установлено значение large.	Каталог служб — Запрос элемента каталога — Виртуальная машина	Вкладка «Добавить к предварительно му подтверждению»	Уровень 1 Выберите Требуется при определенных условиях. Уровень 2 Выберите Одно условие. Выберите Профиль компонента > Размер компьютера vSphere. Для условия size задайте значение large.	Выберите Определенные пользователи и группы. Выберите пользователей и группы, которым разрешено подтверждать запросы. Выберите Подтвердить может кто угодно.	Эту политику подтверждения можно использовать в праве, позволяющем администратору облака подтверждать запрос на подготовку.	Когда пользователь каталога служб запрашивает виртуальную машину, к которой было применено это подтверждение, администратор облака должен подтвердить запрос до подготовки компьютера.

Пример действий с политиками подтверждения, применяемыми в составном развертывании

При применении политик подтверждения к действиям, которые могут выполняться в различных компонентах составной схемы элементов, процесс подтверждения зависит от способа настройки права и применения политик подтверждения.

В этом примере для создания схемы элементов используются конкретные сведения, а затем политики подтверждения применяются к действиям, которые можно выполнить из каталога служб в подготовленной схеме элементов в различных правах. Схема элементов представляет собой составную схему элементов, в которой содержится еще одна схема элементов. Используемые действия выполняют удаление подготовленных элементов, удаление развертывания для схем элементов и виртуальной машины для компьютера. В результате действия удаления применяются к выбранным элементам и применяемые политики подтверждения запускают запросы на подтверждение.

Пример схемы элементов

В этом примере настраивается схема элементов, которая включает в себя вложенную схему элементов с виртуальной машиной.

- Схема элементов 1 — схема элементов непрерывной интеграции
 - Схема элементов 2 — схема элементов предпроизводственной среды
 - Виртуальная машина 1 — виртуальная машина vSphere TestAsAService

Политики подтверждения для действий удаления

Чтобы удалить подготовленные элементы, нужно настроить две политики подтверждения. Удаление А — действие развертывания, которое может выполняться в схеме элементов 1 или схеме элементов 2 в этом примере. Удаление А — действие виртуальной машины, которое может выполняться на виртуальной машине 1. Создаются политики подтверждения, которые будут применяться к действиям в праве.

Имя политики подтверждения	Тип политики подтверждения
Политика подтверждения А	Каталог служб: запрос на действие ресурсов — удаление — развертывание
Политика подтверждения Б	Каталог служб: запрос на действие ресурсов — удаление — виртуальная машина

Права и политики подтверждения, применяемые к действиям

Настраиваются три права. Каждое право включает в себя составную схему элементов. Для каждого права добавляются действия удаления и применяются политики подтверждения.

Название права	Уполномоченное действие в подготовленном компьютере	Применяемая политика подтверждения
Право 1	Удаление — развертывание	Политика подтверждения А
Право 2	Удаление — виртуальная машина	Политика подтверждения Б
Право 3	Удаление — развертывание	Политика подтверждения А
	Удаление — виртуальная машина	Политика подтверждения Б

Действия пользователя в каталоге служб

Когда пользователь каталога служб выполняет действие, происходит удаление схем элементов или компьютеров в зависимости от элемента, для которого выполнялось действие.

Действие пользователя в каталоге служб	Выбранное действие	Удаленные схемы элементов или компьютеры
Действие 1	Удаление — действие развертывания, выполняемое в схеме элементов 1 — схема элементов непрерывной интеграции	Схема элементов 1, схема элементов 2 и виртуальная машина 1
Действие 2	Удаление — действие развертывания, выполняемое во вложенной схеме элементов 2 — схема элементов предпроизводственной среды	Схема элементов 2 и виртуальная машина 1
Действие 3	Удаление — действие виртуальной машины, выполняемое в компьютере, который находится внутри развертывания, виртуальная машина 1 — виртуальная машина vSphere TestAsAService	Виртуальная машина 1

Политики подтверждения, применяемые к действиям в правах

После подтверждения политик подтверждения утверждающие получают запрос на подтверждение в зависимости от схемы элементов или компьютера, в котором пользователь каталога служб выполнил действие.

Название права	Политика подтверждения в действиях	Действие пользователя	Запущенный запрос на подтверждение	Схемы элементов или компьютеры, удаляемые при подтверждении
Право 1 — удаление политики подтверждения развертывания	Политика А (политика подтверждения развертывания удаления) — только действие развертывания	Действие 1 (выполнение удаления — действие развертывания в схеме элементов 1)	Запросы на подтверждение запускаются только для схемы элементов 1	Схема элементов 1, схема элементов 2 и виртуальная машина 1
		Действие 2 (выполнение удаления — действие развертывания в схеме элементов 2)	Запросы на подтверждение запускаются только для схемы элементов 2	Схема элементов 2 и виртуальная машина 1
		Действие 3 (удаление — действие виртуальной машины выполняется на виртуальной машине 1)	Нет запущенных запросов на подтверждение	Виртуальная машина 1
Право 2	Политика Б (удаление — политика виртуальной машины) — только действие виртуальной машины	Действие 1 (выполнение удаления — действие развертывания в схеме элементов 1)	Нет запущенных запросов на подтверждение	Схема элементов 1, схема элементов 2 и виртуальная машина 1
		Действие 2 (выполнение удаления — действие развертывания в схеме элементов 2)	Нет запущенных запросов на подтверждение	Схема элементов 2 и виртуальная машина 1
		Действие 3 (удаление — действие виртуальной машины выполняется на виртуальной машине 1)	Запросы на подтверждение запускаются только для виртуальной машины 1	Виртуальная машина 1
Право 3	Политика А (политика подтверждения развертывания удаления) — действие развертывания и политика Б (удаление — политика виртуальной машины) — действие виртуальной машины	Действие 1 (выполнение удаления — действие развертывания в схеме элементов 1)	Запросы на подтверждение запускаются только для схемы элементов 1	Схема элементов 1, схема элементов 2 и виртуальная машина 1

Название права	Политика подтверждения в действиях	Действие пользователя	Запущенный запрос на подтверждение	Схемы элементов или компьютеры, удаляемые при подтверждении
		Действие 2 (выполнение удаления — действие развертывания в схеме элементов 2)	Запросы на подтверждение запускаются только для схемы элементов 2	Схема элементов 2 и виртуальная машина 1
		Действие 3 (удаление — действие виртуальной машины выполняется на виртуальной машине 1)	Запросы на подтверждение запускаются только для виртуальной машины 1	Виртуальная машина 1

Пример политики подтверждения в рамках нескольких прав

Если применить политику подтверждения к элементу, который используется в нескольких правах, назначенных одним и тем же пользователям в бизнес-группе, она запустится в элементе службы, даже в том случае, если эта политика напрямую не применяется в праве.

Например, можно создать следующие схемы элементов, службы, политики подтверждения и права.

Схемы элементов

- Виртуальная машина vSphere RHEL
- Тестирование обеспечения качества выполняется для виртуальной машины vSphere RHEL.
- Обучение обеспечению качества выполняется для виртуальной машины vSphere RHEL.

Службы

- Схема элементов тестирования обеспечения качества связана со службой тестирования.
- Схема элементов обучения обеспечению качества связана со службой тестирования.

Права

- Право 1
- Право 2

Таблица 5-73. Конфигурации права


Название права	Бизнес-группа	Уполномоченная служба	Уполномоченный элемент
Право 1	Обеспечения качества	Тестирование	Запрос на элемент каталога — виртуальная машина применяется к компоненту виртуальной машины
Право 2	Обеспечения качества	Обучение	

Результаты

Если пользователь в каталоге служб выбирает обучение обеспечению качества, политика подтверждения запускается для виртуальной машины vSphere RHEL. Это обусловлено тем, что схема элементов этой машины создана на основе компонента виртуальной машины, который используется в схеме элементов обучения обеспечению качества.

Обработка политик подтверждения в каталоге служб

Когда пользователь запрашивает объект каталога служб, к которому применяется политика подтверждения, рабочий процесс обработки запроса утверждающим и запрашивающим пользователями аналогичен следующему:



Создание политики подтверждения

Администраторы арендатора и администраторы подтверждения могут определять политики подтверждения и использовать их для управления правами. В политике подтверждения можно настроить несколько уровней, чтобы использовать события перед подтверждением и после подтверждения.

Если изменить какой-либо параметр в схеме элементов программного компонента и политика подтверждения использует этот параметр для запуска запросов на подтверждение, политика подтверждения может не работать должным образом. Если необходимо изменить параметр компонента, убедитесь, что изменения не повлияют на политики подтверждения.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор подтверждения**.

Процедура

1. Настройка сведений о политике подтверждения

При создании политики подтверждения задается тип политики подтверждения, ее имя, описание и состояние.

2. Создание уровня подтверждения

При создании политики подтверждения можно добавить уровни предварительного или последующего подтверждения.

3. Настройка формы подтверждения для добавления системных и настраиваемых свойств

Пользователи могут добавлять системные и настраиваемые свойства, которые будут отображаться в формах подтверждения. Эти свойства позволяют утверждающим изменять значения системных свойств для параметров ресурсов компьютера, например процессора или памяти, а также изменять настраиваемые свойства, прежде чем запрос на подтверждение будет заполнен.

4. Параметры политики подтверждения

При создании политики подтверждения настраиваются различные параметры, определяющие условия подтверждения элемента, запрашиваемого пользователями каталога служб. Подтверждение может потребоваться до начала подготовки по запросу или после подготовки элемента, но до его предоставления запрашивающему пользователю.

Настройка сведений о политике подтверждения

При создании политики подтверждения задается тип политики подтверждения, ее имя, описание и состояние.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор подтверждения**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**.

2. Выберите значок **Создать (+)**.

3. Выберите тип политики или компонент программного обеспечения.

Параметр	Описание
Выберите тип политики подтверждения	<p>Позволяет создать политику подтверждения в зависимости от типа запросов.</p> <p>Выберите этот параметр, чтобы определить политику подтверждения, которая будет применяться ко всем элементам каталога этого типа. Доступны следующие типы запросов: универсальный, запрос на элемент каталога или на действие ресурса.</p> <p>Доступные параметры конфигурации условий зависят от типа. Определенному типу соответствуют конкретные поля конфигурации. Например, если выбрать «Каталог служб: запрос на элемент каталога», будут доступны поля, которые являются общими для всех запросов на элементы каталога, а если выбрать «Каталог служб: запрос на элемент каталога — виртуальная машина» — будут доступны общие параметры, а также параметры, зависящие от виртуальных машин.</p> <p>Выбор определенного типа запроса ограничивает ряд элементов каталога или действий, к которым можно применить политику подтверждения.</p>
Выберите элемент	<p>Позволяет создать политику подтверждения на основе определенного элемента.</p> <p>Выберите этот параметр, чтобы определить политику подтверждения, которую следует применять к конкретным элементам, недоступным в виде отдельных элементов в каталоге служб, а доступным только в составе компьютера или другого развертывания, например к компонентам программного обеспечения.</p> <p>Доступные поля конфигурации условий зависят от элемента и могут предоставлять более подробные данные, чем критерии, доступные для элемента согласно типу политики.</p>
Список	<p>Предоставляет список доступных типов политики или элементов каталога.</p> <p>Позволяет искать или сортировать столбцы для поиска конкретного элемента или типа.</p>

4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Введите имя и, при необходимости, описание.

6. Выберите состояние политики в раскрывающемся меню **Состояние**.

Параметр	Описание
Черновик	Сохранение политики подтверждения в состоянии с возможностью редактирования.
Активно	Сохранение политики подтверждения в состоянии с доступом только для чтения, которое можно использовать для права.
Неактивно	Сохранение политики подтверждения в состоянии с доступом только для чтения, которое нельзя использовать для права, пока не будет активирована политика.

Следующие шаги

Создайте уровни до и после подтверждения.

Создание уровня подтверждения

При создании политики подтверждения можно добавить уровни предварительного или последующего подтверждения.

Для одной политики подтверждения можно создать несколько уровней подтверждения. Когда пользователь каталога служб запросит элемент, к которому применяется политика подтверждения с несколькими уровнями, для отправки запроса на подтверждение следующему утверждающему требуется подтверждение первого уровня. См. раздел [Работа с политиками подтверждения](#).

Если настроить политику подтверждения, которая запускается по запросу на продление аренды, необходимо выбрать для требования подтверждения значение "Всегда требуется".

Необходимые условия

[Настройка сведений о политике подтверждения](#).

Процедура

1. На вкладке **Предварительное подтверждение** или **Последующее подтверждение** щелкните значок **Создать (+)**.
2. Введите имя и, при необходимости, описание.
3. Выберите требование в отношении подтверждения.

Параметр	Описание
Всегда требуется	Политика подтверждения срабатывает для каждого запроса.
Требуется при определенных условиях	<p>Политика подтверждения основывается на одном или нескольких предложениях условий.</p> <p>Если выбрать этот параметр, необходимо создать условия. Если эта политика подтверждения применяется к соответствующим службам, элементам каталога или действиям, относящимся к праву, происходит оценка условий. При соответствии условиям прежде чем запрос будет подготовлен, его должен подтвердить определенный утверждающий. Если он не соответствует условиям, подготовка запроса происходит без подтверждения. Например, все запросы на виртуальную машину с 4 и более процессорами должен подтвердить администратор виртуальной инфраструктуры.</p> <p>Доступные поля, на основе которых формируются условия, зависят от выбранного типа политики подтверждения или элемента каталога.</p> <p>При вводе значения для условия учитывается регистр.</p> <p>Чтобы настроить несколько предложений условия, выберите для условий логическую операцию.</p>

4. Выберите утверждающих.

Параметр	Действие
Определенные пользователи и группы	Обеспечивает отправку запросов на подтверждение выбранным пользователям.
Определить утверждающих из запроса	<p>Обеспечивает отправку запроса на подтверждение пользователям в зависимости от определенного условия.</p> <p>Примечание Убедитесь в том, что все пользователи, которые будут динамически определены запросом и инициатором запроса, существуют в vRealize Automation, что они синхронизированы в Active Directory и доступны для просмотра в разделе Администрирование > Пользователи и группы > Пользователи и группы каталога.</p> <p>Если пользователь не синхронизирован в поставщике удостоверений службы управления каталогами и он указывается во время запроса каталога, то при обработке такого запроса возникает ошибка «Утверждение запрашиваемого элемента».</p>
Использовать подписку на события	<p>Обеспечивает обработку запросов на подтверждение на основе определенных подписок на события.</p> <p>Чтобы определить подписку на рабочий процесс, выберите Администрирование > События > Подписки. Соответствующие подписки на рабочие процессы используются перед подтверждением и после него.</p>

5. Укажите утверждающего запросов или действий.

Параметр	Описание
Подтвердить может кто угодно	<p>Прежде чем запрос будет обработан, его должен подтвердить один из утверждающих.</p> <p>При получении запроса на элемент каталога служб запросы на подтверждение отправляются всем утверждающим. Если один утверждающий подтвердит запрос, запрос будет считаться подтвержденным, после чего он будет удален из папок входящих запросов других утверждающих.</p>
Подтвердить должны все	Прежде чем запрос будет обработан, его должны подтвердить все утверждающие.

6. Добавьте свойства в форму подтверждения или сохраните уровень.

- Чтобы добавить свойства в форму подтверждения, щелкните **Свойства системы** или **Настраиваемые свойства**.
- Чтобы сохранить уровень, нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

Сведения о добавлении свойств в форму подтверждения см. в разделе [Настройка формы подтверждения для добавления системных и настраиваемых свойств](#).

Настройка формы подтверждения для добавления системных и настраиваемых свойств

Пользователи могут добавлять системные и настраиваемые свойства, которые будут отображаться в формах подтверждения. Эти свойства позволяют утверждающим изменять значения системных свойств для

параметров ресурсов компьютера, например процессора или памяти, а также изменять настраиваемые свойства, прежде чем запрос на подтверждение будет заполнен.

Доступные свойства системы зависят от типа политики подтверждения и конфигурации схемы элементов. Чтобы некоторые свойства отображались в списке свойств системы, в их полях, настроенных в схеме элементов, должны быть заданы минимальное и максимальное значения.

Настраиваемые свойства можно включать при добавлении уровня подтверждения. Если настраиваемое свойство настроено и включено в схему элементов, при дальнейшем добавлении настраиваемых свойств в форму подтверждения экземпляры соответствующего свойства будут перезаписаны, например в схемах элементов, группах свойств или конечных точках.

Утверждающий может изменить выбранные или настроенные свойства в форме подтверждения.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор подтверждения**.
- [Создание уровня подтверждения](#).

Процедура

1. На вкладке **Предварительное подтверждение** или **Последующее подтверждение** щелкните значок **Создать (+)**.
2. Перейдите на вкладку **Свойства системы**.
3. Установите флажок для каждого свойства системы, которое должен настроить утверждающий во время подтверждения.
4. Настройте настраиваемые свойства.

Добавьте одно или несколько свойств системы, которое должен настроить утверждающий во время подтверждения.

а) Перейдите на вкладку **Настраиваемые свойства**.

б) Выберите значок **Создать (+)**.

в) Введите значения настраиваемых свойств.

Параметр	Описание
Имя	Введите имя свойства.
Метка	Введите метку, которая будет показана утверждающему в форме подтверждения.
Описание	Введите подробную информацию для утверждающего. Она отображается в подсказке к полю в форме.

г) Нажмите кнопку **Сохранить**.

д) Чтобы удалить несколько настраиваемых свойств, выберите строки и нажмите кнопку **Удалить**.

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

- Добавьте дополнительные уровни предварительного и последующего подтверждения.
- Сохраните политику подтверждения. Политика должна быть активной, чтобы ее можно было применять к службам, элементам или действиям в разделе **Права**.

Параметры политики подтверждения

При создании политики подтверждения настраиваются различные параметры, определяющие условия подтверждения элемента, запрашиваемого пользователями каталога служб. Подтверждение может потребоваться до начала подготовки по запросу или после подготовки элемента, но до его предоставления запрашивающему пользователю.

Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**. Нажмите кнопку **Создать**.

■ [Параметры типа политики подтверждения](#)

Тип политики подтверждения определяет ее параметры, а также то, к каким элементам или действиям в рамках предоставленного права ее можно применить. При добавлении уровней подтверждения от типа или элемента политики зависит, для каких полей можно будет создать условия для уровней подтверждения.

■ [Добавление параметров политики подтверждения](#)

Вы настраиваете основные сведения о политике подтверждения, включая состояние политики, чтобы иметь возможность управлять этой политикой.

■ [Добавление сведений об уровне в параметры политики подтверждения](#)

Уровень подтверждения включает условия, которые запускают процесс утверждения, когда пользователь каталога служб запрашивает элемент, а также любые свойства системы и настраиваемые свойства, которые вы хотите включить. После запуска запросы на подтверждение отправляются указанным утверждающим.

■ [Добавление свойств системы в параметры политики подтверждения](#)

Вы выбрали свойства системы, которые требуется добавить в форму подтверждения и разрешить утверждающему изменять значение.

■ [Добавление настраиваемых свойств в параметры политики подтверждения](#)

Вы настраиваете свойства, которые требуется добавить в форму подтверждения, чтобы утверждающий мог изменять значение.

Параметры типа политики подтверждения

Тип политики подтверждения определяет ее параметры, а также то, к каким элементам или действиям в рамках предоставленного права ее можно применить. При добавлении уровней подтверждения от типа или элемента политики зависит, для каких полей можно будет создать условия для уровней подтверждения.

Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**. Нажмите кнопку **Создать**.

Таблица 5-74. Параметры типа политики подтверждения

Параметр	Описание
Выберите тип политики подтверждения	<p>Позволяет создать политику подтверждения в зависимости от типа запросов.</p> <p>Выберите этот параметр, чтобы определить политику подтверждения, которая будет применяться ко всем элементам каталога этого типа. Доступны следующие типы запросов: универсальный, запрос на элемент каталога или на действие ресурса.</p> <p>Доступные параметры конфигурации условий зависят от типа. Определенному типу соответствуют конкретные поля конфигурации. Например, если выбрать «Каталог служб: запрос на элемент каталога», будут доступны поля, которые являются общими для всех запросов на элементы каталога, а если выбрать «Каталог служб: запрос на элемент каталога — виртуальная машина» — будут доступны общие параметры, а также параметры, зависящие от виртуальных машин.</p> <p>Выбор определенного типа запроса ограничивает ряд элементов каталога или действий, к которым можно применить политику подтверждения.</p>
Выберите элемент	<p>Позволяет создать политику подтверждения на основе определенного элемента.</p> <p>Выберите этот параметр, чтобы определить политику подтверждения, которую следует применять к конкретным элементам, недоступным в виде отдельных элементов в каталоге служб, а доступным только в составе компьютера или другого развертывания, например к компонентам программного обеспечения.</p> <p>Доступные поля конфигурации условий зависят от элемента и могут предоставлять более подробные данные, чем критерии, доступные для элемента согласно типу политики.</p>
Список	<p>Предоставляет список доступных типов политики или элементов каталога.</p> <p>Позволяет искать или сортировать столбцы для поиска конкретного элемента или типа.</p>

Добавление параметров политики подтверждения

Вы настраиваете основные сведения о политике подтверждения, включая состояние политики, чтобы иметь возможность управлять этой политикой.

Для определения основных сведений о политике подтверждения выберите **Администрирование > Политики подтверждения**. Нажмите кнопку **Создать**. Выберите тип политики и нажмите кнопку **ОК**.

Таблица 5-75. Параметры политики подтверждения

Параметр	Описание
Имя	Имя, которое появляется при применении политики подтверждения в праве.
Описание	Введите подробное описание структуры политики подтверждения. Эти сведения необходимы для управления политиками подтверждения.

Таблица 5-75. Параметры политики подтверждения (продолжение)

Параметр	Описание
Состояние	<p>Возможны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Черновик. Политика подтверждения недоступна для применения в правах. После перевода политики в активное состояние ее будет невозможно вернуть в состояние черновика. ■ Активно. Политика подтверждения доступна для применения в правах. ■ Неактивно. Политика подтверждения недоступна для применения в правах. Если политика не была применена к правам и вы делаете ее неактивной, ее можно удалить, но повторно активировать данную политику будет невозможно. Если политика была применена и вы делаете ее неактивной, элементы, к которым она применяется, необходимо связать с другой политикой, в противном случае связь этих элементов будет удалена. Права на несвязанные элементы и действия по-прежнему предоставляются пользователям, но применяемая политика подтверждения отсутствует.
Тип политики	<p>Отображает тип запроса политики подтверждения.</p> <p>Если выбран элемент каталога, который можно использовать в качестве основы для политики подтверждения, отображается соответствующий тип запроса.</p>
Элемент	<p>Отображает выбранный элемент каталога.</p> <p>Если выбран элемент каталога, который можно использовать в качестве основы для политики подтверждения, это поле остается пустым.</p>
Автор последнего обновления	Имя пользователя, который внес изменения в политику подтверждения.
Дата последнего обновления	Дата последнего изменения политики подтверждения.
Уровень предварительного подтверждения	Чтобы требовать подтверждение перед подготовкой запрашиваемых элементов или выполнением действия, настройте одно или несколько условий, которые запускают процесс утверждения, когда пользователь каталога служб запрашивает элемент.

Таблица 5-75. Параметры политики подтверждения (продолжение)

Параметр	Описание
Уровень последующего подтверждения	Чтобы требовать подтверждение после подготовки элемента, но до предоставления подготовленного или измененного элемента запрашивающему пользователю каталога служб, настройте одно или несколько условий, которые запускают процесс утверждения. Например, администратор виртуальной инфраструктуры проверяет, что виртуальная машина находится в работоспособном состоянии, прежде чем предоставить ее пользователю каталога служб.
Просмотреть связанные права	Отображаются все права, в рамках которых политика подтверждения применяется к службам, элементам каталога или действиям. Элементы в одном праве можно связать с другой политикой. Этот параметр доступен только при просмотре активной политики подтверждения.

Добавление сведений об уровне в параметры политики подтверждения

Уровень подтверждения включает условия, которые запускают процесс утверждения, когда пользователь каталога служб запрашивает элемент, а также любые свойства системы и настраиваемые свойства, которые вы хотите включить. После запуска запросы на подтверждение отправляются указанным утверждающим.

Для определения основных сведений о политике подтверждения выберите **Администрирование > Политики подтверждения**. Нажмите кнопку **Создать**. Выберите тип политики и нажмите кнопку **ОК**. На вкладке «Предварительное подтверждение» или «Последующее подтверждение» щелкните значок **Создать (+)**.

Вы устанавливаете приоритеты для уровней исходя из порядка их обработки. После запуска политики подтверждения запрос отклоняется, если отклоняется первый уровень подтверждения.

Таблица 5-76. Параметры сведений об уровне

Параметр	Описание
Имя	Введите имя. Название уровня отображается при просмотре запросов, на которые распространяется политика подтверждения.
Описание	Введите описание уровня, например CPU>4 для администратора виртуальной инфраструктуры.
Когда требуется подтверждение?	Выберите, время начала применения политики подтверждения.
Всегда требуется	Политика подтверждения срабатывает для каждого запроса. Если выбрать этот параметр и применить эту политику подтверждения к соответствующим службам, элементам каталога или действиям, относящимся к праву, до подготовки запроса его обязательно должен подтвердить определенный утверждающий. Например, все запросы должен подтверждать диспетчер запросившего пользователя.

Таблица 5-76. Параметры сведений об уровне (продолжение)

Параметр	Описание
Требуется при определенных условиях	<p>Политика подтверждения основывается на одном или нескольких предложениях условий.</p> <p>Если выбрать этот параметр, необходимо создать условия. Если эта политика подтверждения применяется к соответствующим службам, элементам каталога или действиям, относящимся к праву, происходит оценка условий. При соответствии условиям прежде чем запрос будет подготовлен, его должен подтвердить определенный утверждающий. Если он не соответствует условиям, подготовка запроса происходит без подтверждения. Например, все запросы на виртуальную машину с 4 и более процессорами должен подтвердить администратор виртуальной инфраструктуры.</p> <p>Доступные поля, на основе которых формируются условия, зависят от выбранного типа политики подтверждения или элемента каталога.</p> <p>При вводе значения для условия учитывается регистр.</p> <p>Чтобы настроить несколько предложений условия, выберите для условий логическую операцию.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Все из указанного. Подтверждение запускается, если запрос соответствует всем условиям. Между предложениями должен стоять логический оператор AND. ■ Что-нибудь из указанного. Уровень подтверждения применяется, если запрос соответствует по крайней мере одному предложению. Между предложениями должен стоять логический оператор OR. ■ Ничего из указанного. Уровень подтверждения запускается, если ни один запрос не соответствует условиям. Между предложениями должен стоять логический оператор NOT.
Утверждающие	Выберите способ подтверждения.
Определенные пользователи и группы	<p>Обеспечивает отправку запросов на подтверждение выбранным пользователям.</p> <p>Выберите пользователей или группы пользователей, которые должны подтвердить запрос на каталог служб, прежде чем он будет подготовлен или будет запущено действие. Например, запрос отправляется группе администраторов виртуальной инфраструктуры, если установлен параметр Подтвердить может кто угодно.</p>
Определить пользователей из запроса	<p>Обеспечивает отправку запроса на подтверждение пользователям в зависимости от определенного условия.</p> <p>Например, если необходимо применить политику подтверждения к бизнес-группам и потребовать подтверждения запросов их диспетчером, выберите Бизнес-группа > Потребитель > Пользователи > Диспетчер.</p>

Таблица 5-76. Параметры сведений об уровне (продолжение)

Параметр	Описание
Использовать подписку на события	<p>Обеспечивает обработку запросов на подтверждение на основе определенных подписок на события.</p> <p>Чтобы определить подписку на рабочий процесс, выберите Администрирование > События > Подписки.</p> <p>Соответствующие подписки на рабочие процессы используются перед подтверждением и после него.</p>
Подтвердить может кто угодно	<p>Прежде чем запрос будет обработан, его должен подтвердить один из утверждающих.</p> <p>При получении запроса на элемент каталога служб запросы на подтверждение отправляются всем утверждающим. Если один утверждающий подтвердит запрос, запрос будет считаться подтвержденным, после чего он будет удален из папок входящих запросов других утверждающих.</p> <p>Если первый утверждающий отклонит запрос, запрашивающий пользователь будет уведомлен об этом и запрос на подтверждение будет удален из папок входящих запросов других утверждающих.</p> <p>Если первый утверждающий подтвердит запрос, но при этом запрос на подтверждение будет открыт в консоли другого утверждающего, он не сможет отправить запрос. Будет считаться, что его подтвердил первый утверждающий.</p> <p>Если выбрать параметр Определенные пользователи и группы или Определить утверждающих из запроса при наличии нескольких утверждающих, этот параметр будет дополнительным. При наличии только одного утверждающего он не будет применяться.</p>
Подтвердить должны все	<p>Прежде чем запрос будет обработан, его должны подтвердить все утверждающие.</p> <p>Если выбрать параметр Определенные пользователи и группы или Определить утверждающих из запроса при наличии нескольких утверждающих, этот параметр будет дополнительным. При наличии только одного утверждающего он не будет применяться.</p>

Добавление свойств системы в параметры политики подтверждения

Вы выбрали свойства системы, которые требуется добавить в форму подтверждения и разрешить утверждающему изменять значение.

Например, для подтверждения виртуальной машины выберите ЦП, если вы хотите разрешить утверждающему изменить запрос и указать не 6 ЦП, а 4 ЦП.

Для выбора свойств системы откройте **Администрирование > Политики подтверждения**. Нажмите кнопку **Создать**. Выберите тип политики и нажмите кнопку **ОК**. На вкладке «Предварительное подтверждение» или «Последующее подтверждение» щелкните значок **Создать (+)** и перейдите на вкладку **Свойства системы**.

Таблица 5-77. Параметры свойств системы

Параметр	Описание
Свойства	<p>Список доступных системных свойств зависит от выбранного типа запроса или элемента каталога и наличия свойств системы для этого элемента.</p> <p>Некоторые свойства доступны, только если схема элементов настроена определенным образом. Например, должны быть настроены определенные параметры для процессоров. Для схемы элементов, к которой применяется политика подтверждения с использованием системного свойства центральных процессоров, должен быть задан диапазон. Например, минимальное количество процессоров — 2, а максимальное — 8.</p>

Добавление настраиваемых свойств в параметры политики подтверждения

Вы настраиваете свойства, которые требуется добавить в форму подтверждения, чтобы утверждающий мог изменять значение.

Например, для подтверждения виртуальной машины добавьте **VMware.VirtualCenter.Папка**, если вы хотите разрешить утверждающему указывать папку, к которой добавлен компьютер в vCenter Server.

Вы можете также добавить настраиваемое свойство, которое относится к данной форме политики подтверждения.

Для выбора свойств системы откройте **Администрирование > Политики подтверждения**. Нажмите кнопку **Создать**. Выберите тип политики и нажмите кнопку **ОК**. На вкладке «Предварительное подтверждение» или «Последующее подтверждение» щелкните значок **Создать (+)** и перейдите на вкладку **Настраиваемые свойства**.

Таблица 5-78. Настраиваемые свойства

Параметр	Описание
Имя	Введите имя свойства.
Метка	Введите метку, которая будет показана утверждающему в форме подтверждения.
Описание	<p>Введите подробную информацию для утверждающего.</p> <p>Она отображается в подсказке к полю в форме.</p>

Изменение политики подтверждения

Активную и неактивную политики подтверждения изменять нельзя. Необходимо создать копию исходной политики и заменить политику, которая не приносит требуемых результатов. Активная и неактивная политики подтверждения предназначены только для чтения. Политики подтверждения, которые находятся в состоянии черновика, допускают возможность изменения.


При копировании политики подтверждения новая политика создается на основе исходного типа политики. Можно изменять все атрибуты, кроме типа политики. Это требуется, если необходимо изменить уровни подтверждения для изменения, добавления или удаления уровней, а также добавления системных или настраиваемых свойств в формы.

Можно создать уровни предварительного и последующего подтверждения. Указания по созданию уровней подтверждения см. в разделе [Создание уровня подтверждения](#).

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор подтверждения**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**.
 2. Выберите строку политики подтверждения, которую необходимо копировать.
 3. Щелкните значок **Копировать** .
- Теперь копия политики подтверждения создана.
4. Выберите новую политику подтверждения, которую необходимо изменить.
 5. В текстовом поле **Имя** введите имя.
 6. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание.
 7. Выберите состояние политики в раскрывающемся меню **Состояние**.

Параметр	Описание
Черновик	Сохранение политики подтверждения в состоянии с возможностью редактирования.
Активно	Сохранение политики подтверждения в состоянии с доступом только для чтения, которое можно использовать для права.
Неактивно	Сохранение политики подтверждения в состоянии с доступом только для чтения, которое нельзя использовать для права, пока не будет активирована политика.

8. Измените уровни до и после подтверждения.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Создана новая политика подтверждения на основе существующей политики подтверждения.

Следующие шаги

Примените новую политику подтверждения в праве. См. [Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий](#).

Деактивация политики подтверждения

Если становится очевидным, что политика подтверждения устарела, ее можно деактивировать, чтобы она не использовалась во время подготовки.

Для деактивации политики подтверждения необходимо назначить новую политику для каждого права, к которому политика подтверждения применяется в настоящее время.

Впоследствии деактивированную политику подтверждения можно либо снова активировать, либо удалить.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор подтверждения**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**.
2. Щелкните имя политики подтверждения.
3. Щелкните **Просмотреть связанные права**.
 - а) В раскрывающемся меню **Заменить все на** выберите новую политику подтверждения.
Если в списке содержится больше одного права, новая политика подтверждения будет применяться ко всем перечисленным правам.
 - б) Нажмите кнопку **ОК**.
4. Убедившись, что с политикой подтверждения никакие права не связаны, выберите **Неактивно** в меню «Состояние».
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Для удаления политики подтверждения выберите строку с неактивной политикой.
 - а) Нажмите кнопку **Удалить**.
 - б) Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Связи политики подтверждения со всеми правами, к которым она применяется, будут удалены, и политика деактивирована. Впоследствии данную политику можно повторно активировать и снова применить к элементам в праве.

Следующие шаги

Если политика подтверждения больше нужна, ее можно удалить. См. [Удаление политики подтверждения](#).

Удаление политики подтверждения

Если у вас есть ненужные политики подтверждения, которые вы деактивировали, их можно удалить из vRealize Automation.

Необходимые условия

- Отмените связь и деактивируйте политики подтверждения. См. [Деактивация политики подтверждения](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор подтверждения**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**.
2. Выберите строку, содержащую неактивную политику.
3. Щелкните элемент **Удалить**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Политика подтверждения удалена.

Сценарий: создание и применение CentOS с политиками подтверждения MySQL

Администратор арендатора может применить строгое управление запросами к элементам каталога для бизнес-группы разработки и проверки качества. Прежде чем пользователи смогут подготавливать элемент каталога CentOS с MySQL, может потребоваться, чтобы администратор виртуальной инфраструктуры vSphere подтвердил запрос к компьютеру, а также чтобы диспетчер ПО подтвердил запрос к программному обеспечению.

Создайте и примените одну политику для запроса каталога службы vSphere CentOS с MySQL, в которой требуется подтверждение компьютера от администратора виртуальной инфраструктуры vSphere на основе определенных условий, и другую политику подтверждения для компонента MySQL Программное обеспечение, требующую подтверждения каждого запроса менеджером программного обеспечения.

Администраторы подтверждения могут только создавать подтверждения, а менеджеры бизнес-группы могут применять их к правам. Администратор арендатора может не только создавать подтверждения, но и применять их к правам.

Необходимые условия

- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**. Как создавать, так и применять политики подтверждения может только администратор арендатора.
- Убедитесь, что элемент каталога CentOS с MySQL включен в службу. См. раздел [Сценарий: предоставление доступа к CentOS со схемой элементов приложения MySQL в каталоге служб](#).

Сценарий: создание CentOS с MySQL для политики подтверждения виртуальной машины

Администратор арендатора должен предоставить группе разработчиков и инженеров по контролю качества виртуальные машины, которые должным образом подготовлены для используемой среды. Поэтому ему нужно создать политику подтверждения, требующую предварительного подтверждения для соответствующих типов запросов.

Поскольку CentOS с MySQL для виртуальной машины потребляет ресурсы vCenter Server, для обеспечения рационального потребления ресурсов требуется, чтобы администратор виртуальной инфраструктуры vSphere подтверждал запросы, если запрашиваемый объем памяти превышает 2048 МБ или используется более 2 ЦП. Утверждающему также предоставляется возможность изменять запрашиваемые объемы ресурсов ЦП и памяти до подтверждения запроса.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**.
2. Создайте политику подтверждения для подготовки виртуальной машины.
 - а) Выберите значок **Создать** (+).
 - б) Выберите **Выберите тип политики подтверждения**.
 - в) В списке последовательно выберите **Каталог служб: запрос на элемент каталога — Виртуальная машина**.
 - г) Нажмите кнопку **ОК**.
 - д) Настройте следующие параметры.

Параметр	Конфигурация
Имя	Введите CentOS on vSphere CPU or Memory VM .
Описание	Введите Requires VI Admin approval for CPU>2 or Memory>2048 .
Состояние	Выберите значение Активно .

3. На вкладке **Предварительное подтверждение** щелкните значок **Добавить** (+).
4. Настройте критерии запуска и действия подтверждения на вкладке **Сведения об уровне**.
 - а) В текстовом поле **Имя** введите **CPU>2 or Memory>2048 – VI Admin**.
 - б) В текстовом поле **Описание** введите **VI Admin approval for CPU and Memory**.
 - в) Выберите **Требуется при определенных условиях**.
 - г) В раскрывающемся списке «Предложение» выберите пункт **Что-нибудь из указанного**.
 - д) В новом раскрывающемся списке «Предложение» выберите пункт **ЦП** и настройте значения в предложении **ЦП > 2**.
 - е) Щелкните **Добавить выражение** и введите **Память (МБ) > 2048**, чтобы настроить значения в предложении.
 - ж) Выберите **Определенные пользователи и группы**.
 - з) В текстовом поле поиска введите имя администратора виртуальной инфраструктуры или группы администраторов vSphere, щелкните значок поиска (🔍).
 - и) Выберите пользователя или группу.
 - к) Выберите **Подтвердить может кто угодно**.

Требуется, чтобы один администратор виртуальной инфраструктуры проверил ресурсы и подтвердил запрос.

5. Щелкните вкладку **Свойства системы** и выберите свойства, которые позволяют утверждающему изменить запрашиваемые объемы ресурсов процессора и памяти до подтверждения запроса.

а) Установите флажки **ЦП** и **Память (МБ)**.

б) Нажмите кнопку **ОК**.

6. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Теперь политика подтверждения для запросов виртуальных машин создана, однако необходимо также создать подтверждение для компонента MySQL. Подтверждения запускаются только после применения политик к праву.

Сценарий: создание политики подтверждения для Программное обеспечение компонента MySQL

Менеджеры программного обеспечения могут обращаться к администратору арендатора с просьбой создать и применить политику подтверждения для установок MySQL для отслеживания использования лицензирования. Будет создана политика, которая будет уведомлять менеджера лицензий на программное обеспечение всякий раз, когда запрашивается Программное обеспечение компонент MySQL для виртуальных машин Linux.

Данный тип утверждения может потребоваться в некоторых средах, потому что лицензионные ключи должны быть предоставлены менеджеру программного обеспечения. В этом случае нужно, чтобы запрос отслеживался и подтверждался только менеджером программного обеспечения. После создания политики подтверждения она применяется к элементу каталога MySQL для виртуальных машин Linux. Эта политика подтверждения очень специфична и может быть применена только к Программное обеспечение компоненту MySQL для виртуальных машин Linux в правах.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**.

2. Создание политики подтверждения для Программное обеспечение компонента MySQL.

а) Выберите значок **Создать (+)**.

б) Выберите **Выберите элемент**.

в) Выберите **MySQL для виртуальных машин Linux**.

г) Нажмите кнопку **ОК**.

д) Настройте следующие параметры.

Параметр	Конфигурация
Имя	Введите Подтверждение отслеживания MySQL.
Описание	Введите Запрос на подтверждение отправлен менеджеру ПО.
Состояние	Выберите значение Активно .

3. На вкладке **Предварительное подтверждение** щелкните значок **Добавить (+)**.

4. Настройте критерии запуска и действия подтверждения на вкладке **Сведения об уровне**.

- а) В текстовое поле **Имя** введите **Уведомление о разворачивании программного обеспечения MySQL**.
- б) В текстовое поле **Описание** введите **Подтверждение установки программного обеспечения менеджером ПО**.
- в) Выберите **Требуется всегда**.
- г) Выберите **Определенные пользователи и группы**.
- д) Введите имя менеджера программного обеспечения в текстовом окне поиска и нажмите на значок поиска (🔍), затем выберите пользователя.
- е) Выберите **Подтвердить может кто угодно**.
Запрос подтверждается одним менеджером программного обеспечения.
Нажмите кнопку **ОК**.

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Созданы политики подтверждения для виртуальных машин и компонентов Программное обеспечение для виртуальных машин MySQL для Linux. Подтверждения запускаются только после применения политик подтверждения к праву.

Сценарий: применение политик подтверждения к CentOS с компонентами MySQL

Администратор арендатора может создавать политики подтверждения и права. Можно изменить право для разработки и контроля качества, чтобы применять созданные политики подтверждения для запуска подтверждений, когда пользователь каталога служб запрашивает элемент.

Хотя может показаться, что проще выдать бизнес-группе права на всю службу каталога, это не даст вам возможность иметь такой же контроль и управление, как при создании отдельных прав на элементы каталога. Например, если предоставить пользователям права доступа к службе в целом, то они могут запросить любые элементы каталога, имеющиеся в службе, и все элементы, которые будут добавлены в службу в будущем. Это также означает, что можно будет использовать политики подтверждения лишь самого высокого уровня, которые применяются к каждому элементу каталога в службе и всегда требуют подтверждения от менеджера. Если будет принято решение выдавать права на элементы каталога по отдельности, то можно создавать и применять весьма специфические политики подтверждения для каждого элемента и жестко контролировать, кто какие элементы в службе может запрашивать. Если же вы решите выдавать права на отдельные компоненты каталога по отдельности, то получите еще больший контроль.

Если пока неизвестно, какие политики подтверждения необходимо применить к элементам в праве, можно вернуться позже и применить их. В этом сценарии различные политики подтверждения применяются к двум компонентам одной и той же схемы элементов опубликованного приложения.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Права**.

2. Выберите Право для разработки и контроля качества.

3. Откройте вкладку Элементы и подтверждения.

4. Добавьте CentOS с компьютером MySQL и примените политику подтверждения.

- а) Нажмите значок **Добавить элементы** (+) рядом с заголовком «Уполномоченные элементы».
- б) Установите флажок **CentOS с MySQL**.
- в) Щелкните стрелку раскрывающегося списка **Применить эту политику к выбранным элементам**.

Политика «ЦП и память» CentOS в vSphere отсутствует в списке.

- г) Выберите **Показать все** и щелкните стрелку вниз, чтобы просмотреть все политики подтверждения.
- д) Выберите **ЦП и память CentOS в vSphere** [каталог служб: запрос на элемент каталога, виртуальная машина].

Компьютер vSphere CentOS — схема элементов компьютера в схеме элементов приложения. Просмотрите имена политики и выберите наиболее подходящее для данного типа элемента каталога. Если применить неправильную политику, то политика подтверждения вызовет ошибку или будут создаваться запросы на подтверждение, основанные на неверных условиях.
- е) Нажмите кнопку **ОК**.

5. Добавьте MySQL в качестве элемента для компонента программного обеспечения виртуальных машин Linux и примените политику подтверждения к этому элементу.

- а) Нажмите значок **Добавить компоненты и элементы каталога** (+) рядом с заголовком «Уполномоченные компоненты и элементы каталога».
- б) В раскрывающемся меню **Добавить компоненты и элементы каталога** выберите **Нет**.

Компоненты программного обеспечения всегда связаны с компьютером. Они не доступны по отдельному запросу в каталоге служб.
- в) Установите флажок **MySQL для виртуальных машин Linux**.
- г) Щелкните стрелку раскрывающегося списка **Применить эту политику к выбранным элементам**.
- д) Выберите **Подтверждение отслеживания MySQL** [Каталог служб: запрос на элемент каталога, компонент программного обеспечения].

Дополнительные настройки не потребуются, потому что политика подтверждения была создана для этого конкретного программного компонента, который добавляется в виртуальную машину.

- е) Нажмите кнопку **ОК**.

6. Добавьте действия, которые пользователь может запускать на подготовленном компьютере.

Политики подтверждения не применимы к действиям в этом сценарии.

- а) Нажмите значок **Добавить действия** значок (+) рядом с заголовком «Уполномоченные действия».
- б) Выберите следующие действия.

Имя/тип	Описание
Создать моментальный снимок/виртуальная машина	Создание моментального снимка виртуальной машины вместе с установленным программным обеспечением. Это позволяет разработчикам создавать моментальные снимки, с которых можно выполнять восстановление в процессе разработки.
Удалить/развертывание	Удаление всей подготовленной схемы элементов, а не только компьютера. Используйте это действие для потерянных компонентов.
Выключить/компьютер	Выключение виртуальной машины.
Включить/компьютер	Включение виртуальной машины.
Восстановить из моментального снимка/виртуальная машина	Восстановление из ранее созданного моментального снимка.

- в) Нажмите кнопку **ОК**.

7. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Это право позволяет запрашивать различные подтверждения в разных компонентах схемы элементов.

Следующие шаги

Запросите CentOS с элементом MySQL в каталоге служб в качестве члена бизнес-группы, чтобы убедиться в корректном выполнении подтверждений и права.

Запрос подготовки компьютера с помощью параметризованной схемы элементов

При запросе подготовки компьютера для схемы элементов компьютера vSphere, которая может включать профили компонентов размера и образа, указывается параметр подготовки посредством выбора доступного набора значений.

Если запрашивается подготовка из каталога, можно выбрать один из доступных наборов значений для профилей компонента **Size** и **Image**. При выборе одного из наборов значений выполняется привязка соответствующих значений свойства к запросу.

Набор значений профиля компонента применяется ко всем компьютерам vSphere в кластере.


Сведения о настройке профиля компонентов см. в разделе [Общие сведения о параметризации схем элементов и ее использование](#).

Необходимые условия


- Определите наборы значений для профилей компонентов **Size** или **Image**. См. [Настройка параметра Size профиля компонента для развертываний каталога](#) и [Настройка параметра Image профиля компонента для развертываний каталога](#).
- Создайте схему элементов, содержащую компонент компьютера vSphere, в котором содержится профиль компонентов **Image** или **Size**. См. [Настройка схемы элементов компьютера](#) и [Настройки компонентов компьютера vSphere](#).
- Опубликуйте схему элементов в каталоге. См. раздел [Публикация схемы элементов](#).
- Настройте схему элементов в каталоге. См. [Контрольный список для настройки каталога служб](#) и [Примеры политик подтверждения, основанных на типе политики виртуальной машины](#).

Процедура


1. Щелкните элемент **Каталог**.
2. Выберите службу каталога, которую необходимо запросить, и щелкните элемент **Запросить**.



3. Выберите компонент компьютера vSphere, который необходимо подготовить, а также укажите количество экземпляров для подготовки.
4. Выберите в раскрывающемся меню **Образ** вариант набора значений для образа.



5. Выберите в раскрывающемся меню **Размер** вариант набора значений для размера.



6. Нажмите кнопку **Отправить**.

Следующие шаги

Наборы значений, указанные для профилей компонентов **Size** и **Image**, теперь доступны в раскрывающихся меню **Образ** и **Размер** на вкладке **Каталог** в форме запроса подготовки каталога.

Сценарий: предоставление доступа к CentOS со схемой элементов приложения MySQL в каталоге служб

По запросу администратора арендатора архитекторам схем элементов нужно создать элемент каталога, чтобы предоставить MySQL на виртуальных машинах CentOS, на которых группа разработчиков и инженеров по контролю качества будет выполнять сценарии тестирования. Программный архитектор сообщил, что элемент каталога готов для пользователей. Чтобы предоставить бизнес-пользователям доступ к нему, необходимо связать схемы элементов и компонент Программное обеспечение со службой каталогов, а затем предоставить участникам бизнес-группы право на запрос элемента каталога.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор каталога**.
- Опубликуйте схему элементов, чтобы предоставить доступ к MySQL на виртуальных машинах vSphere CentOS. См. раздел [Сценарий: создание контейнера для MySQL в схеме элементов CentOS Rainpole](#).
- При создании схем элементов в среде разработки выполните импорт схемы элементов в производственную среду. См. раздел [Экспорт и импорт схем элементов и содержимого](#).

- Создайте резервирование, чтобы выделить ресурсы vSphere для бизнес-группы, используемой для разработки и обеспечения качества. См. раздел [Создание резервирования для Hyper-V, KVM, SCVMM, vSphere или XenServer](#).

Процедура

1. Сценарий: создание службы каталога для разработки и проверки качества

Администратор арендатора может создать отдельную службу каталога для групп разработки и проверки качества, чтобы другие группы, такие как финансовый отдел и отдел кадров, не видели специализированные элементы каталога. Для публикации всех элементов каталога для нужд разработки и тестирования можно создать службу каталога под названием «Служба для разработки и контроля качества».

2. Сценарий: добавление CentOS с MySQL в службу, используемую для разработки или обеспечения качества

Нужно добавить CentOS с элементом каталога MySQL в службу, используемую для разработки и обеспечения качества, от имени администратора арендатора.

3. Сценарий: предоставление пользователям прав на запрос элементов службы для разработки и контроля качества в качестве элемента каталога

Администратор арендатора может создать право «Разработка и тестирование», а также и добавить элементы каталога и некоторые соответствующие действия, чтобы пользователи групп разработки и контроля качества могли выполнять запросы MySQL в элементе каталога CentOS, а также выполнять действия на компьютере и в развертывании.

Сценарий: создание службы каталога для разработки и проверки качества

Администратор арендатора может создать отдельную службу каталога для групп разработки и проверки качества, чтобы другие группы, такие как финансовый отдел и отдел кадров, не видели специализированные элементы каталога. Для публикации всех элементов каталога для нужд разработки и тестирования можно создать службу каталога под названием «Служба для разработки и контроля качества».

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Службы**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. В текстовое поле **Имя** введите **Служба Dev и QE**.
4. В текстовое поле **Описание** введите описание
Служба для разработки и контроля качества элементов каталога приложений для тестирования.
5. В раскрывающемся меню **Состояние** выберите значение **Активно**.
6. В качестве администратора каталога, который создает службу, можно использовать опцию поиска, чтобы добавить свое имя в качестве владельца.

7. Добавьте настраиваемую группу пользователей «Служба технической поддержки».

Например, добавьте настраиваемую группу пользователей, в которую входят разработчики архитектуры инфраструктуры как услуги и программные архитекторы, чтобы пользователи каталога служб могли к кому-нибудь обратиться в случае возникновения проблем в ходе подготовки элементов каталога.

8. Нажмите кнопку ОК.**Результаты**

Была создана и запущена служба Dev и QE, однако в ней еще нет каких-либо элементов каталога.

Сценарий: добавление CentOS с MySQL в службу, используемую для разработки или обеспечения качества

Нужно добавить CentOS с элементом каталога MySQL в службу, используемую для разработки и обеспечения качества, от имени администратора арендатора.

Процедура

- 1. Выберите Администрирование > Управление каталогом > Службы.**
- 2. В списке Службы выберите службу, используемую для разработки и обеспечения качества, и щелкните Управление элементами каталога.**
- 3. Выберите значок Создать (+).**
- 4. Выберите вариант CentOS с MySQL.**

В этом списке отображаются только опубликованные схемы элементов и компоненты, которые еще не связаны со службой. Если схема элементов не отображается, убедитесь, что она была опубликована и не входит в состав другой службы.

- 5. Нажмите кнопку ОК.**
- 6. Нажмите кнопку Закрыть.**

Результаты

CentOS с элементом каталога MySQL опубликован в службе, используемой для разработки и обеспечения качества. Однако элемент не будет отображаться и его никто не сможет запросить, пока пользователям не будет предоставлено право на его использование или на использование службы.

Сценарий: предоставление пользователям прав на запрос элементов службы для разработки и контроля качества в качестве элемента каталога

Администратор арендатора может создать право «Разработка и тестирование», а также и добавить элементы каталога и некоторые соответствующие действия, чтобы пользователи групп разработки и контроля качества могли выполнять запросы MySQL в элементе каталога CentOS, а также выполнять действия на компьютере и в развертывании.

В этом сценарии можно назначить право для службы, так как необходимо, чтобы пользователи имели права на любые будущие элементы каталога, добавленные к этой службе. Также можно предоставить пользователям права на управление подготовленным ими развертыванием, для чего в право можно добавить такие действия, как включение и выключение, создание моментального снимка и удаление развертывания.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Управление каталогом > Права**.

2. Выберите значок **Создать (+)**.

3. Настройка сведений.

- а) В текстовое поле **Имя** введите **Право «разработка и тестирование»**.
- б) В раскрывающемся меню **Состояние** выберите **Активно**.
- в) В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите группу **Разработка и тестирование**.
- г) Добавьте одного или нескольких пользователей в области «Пользователи и группы».

Добавьте только себя, если вы не уверены, что схема элементов работает так, как предполагалось. Если она работает правильно, то можно добавить отдельных пользователей и настраиваемые группы пользователей.

д) Нажмите кнопку **Далее**.

4. Добавьте службу.

Несмотря на то, что элементы каталога CentOS и MySQL добавляются отдельно, добавление службы гарантирует, что любые добавляемые в службу элементы в дальнейшем будут доступны в каталоге служб членам бизнес-группы.

- а) Нажмите значок **Добавить службы** значок (+) рядом с заголовком «Уполномоченные службы».
- б) Выберите **Служба «Разработка и тестирование»**.
- в) Нажмите кнопку **ОК**.

Служба «Разработка и тестирование» добавляется в список «Уполномоченные службы».

5. Добавьте действия.

- а) Нажмите значок **Добавить действия** значок (+) рядом с заголовком «Уполномоченные действия».
- б) Щелкните заголовок столбца «Тип», чтобы отсортировать список по этому столбцу.

Выберите следующие действия в зависимости от типа. Эти действия полезны для пользователей группы разработки и контроля качества при работе с компьютерами для тестирования и являются единственными действиями, которые члены этой бизнес-группы могут выполнять.

Тип	Название действия
Компьютер	Включение
Компьютер	Выключение
Виртуальная машина	Создание моментального снимка
Виртуальная машина	Восстановить из моментального снимка
Среда	Удалить
	Действие удаления развертывания удаляет все развертывание, а не только виртуальную машину.

- в) Нажмите кнопку **ОК**.

В перечень «Уполномоченные действия» будут добавлены пять действий.

6. Щелкните элемент **Готово**.

Результаты

Элемент каталога CentOS с MySQL добавлен в новую службу каталога «Разработка и тестирование», членам бизнес-группы предоставлены права на запрос и управление элементом.

Следующие шаги

После проверки путем подготовки CentOS с элементом каталога MySQL в право можно добавлять пользователей, чтобы сделать элемент каталога доступным для пользователей групп разработки и контроля качества. Если в дальнейшем будет нужно управлять подготовкой ресурсов в среде, то можно создать политики подтверждения для Программное обеспечение компонента MySQL и CentOS на компьютере для тестирования программного обеспечения. См. [Сценарий: создание и применение CentOS с политиками подтверждения MySQL](#).

Управление развернутыми элементами каталога

Можно просматривать подготовленные развертывания, включая компьютеры, подсистемы балансировки нагрузки, сети и другие ресурсы, и выполнять с ними действия.

Выполнение действий для подготовленных ресурсов

Действия, доступные для подготовленного ресурса, зависят от типа ресурса, параметров действия, способа доступа к нему подготовленных элементов, а также рабочего состояния элемента.

Настроенные действия, доступные для подготовленного компьютера или развертывания, отображаются в меню **Действия** для ресурса, выбранного на вкладке **Элементы**.

Если элемент подготовлен с помощью Инфраструктура как услуга на основе схемы элементов компьютера инфраструктуры как услуги, список доступных действий определяется параметрами, выбранными на вкладке **Действия** для компонента типа компьютера при создании схемы элементов, а также доступными возможностями, которые зависят от типа или состояния компьютера.

Если элемент подготовлен на основе схемы элементов Все как услуга, действия ресурсов нужно создавать и публиковать в службе, использованной для подготовки элемента. Кроме того, права на их использование нужно также назначать в этой службе. Список доступных действий зависит от типа и текущего состояния элемента.

В частности, для элемента, подготовленного в качестве компьютера Инфраструктура как услуга, могут быть доступны действия ресурсов Все как услуга, если действия сопоставляются с элементом.

Пункты меню «Действие» для подготовленных ресурсов

Действия — это изменения, производимые с подготовленными ресурсами. Действия vRealize Automation используются для управления жизненным циклом ресурсов.

Команды в меню **Действие** для подготовленного ресурса включают действия, заданные в схеме элементов, и могут включать операции в настраиваемом меню, созданном разработчиками архитектуры служб. Доступные действия зависят от того, как диспетчер бизнес-группы или администратор арендатора настроил право, распространяющееся на ресурс, с которым выполняются действия.

Не следует работать с объектами NSX под управлением vRealize Automation вне vRealize Automation. Например, если изменить порт участника развернутой подсистемы балансировки нагрузки NSX в NSX, а не в vRealize Automation, то при сборе данных NSX будет разорвана связь между развернутым компьютером и связанным с ним пулом участников подсистемы балансировки нагрузки. Операции горизонтального масштабирования также приводят к неожиданным результатам, если порт участника развернутой подсистемы балансировки нагрузки изменен вне vRealize Automation.

Действия, перечисленные в следующей таблице, применяются не ко всем типам развернутых ресурсов. Например, некоторые элементы интеграции с NSX не поддерживают эти действия.

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие»

Действие	Тип ресурса	Описание
Связать плавающий IP-адрес	Компьютер (OpenStack)	Связывание плавающего IP-адреса с компьютером OpenStack.
Отменить перенастройку	Компьютер	Отмена выполняющегося действия перенастройки.
Изменить аренду	Развертывание и компьютер	Изменение количества оставшихся дней аренды для конкретного компьютера или всех ресурсов, включенных в развертывание. Если не указывать значение, аренда станет бессрочной.

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
Изменить правила NAT	Сеть NAT	<p>Добавьте новые правила переадресации портов NAT, измените или удалите существующие правила.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе Изменение правил NAT в развертывании.</p>
Изменить владельца	Развертывание	<p>Изменение владельца развертывания и всех содержащихся в нем ресурсов. Только диспетчеры бизнес-групп и пользователи службы поддержки могут менять право собственности на развертывание.</p> <p>Компьютер должен быть во включенном, выключенном или активном состоянии при инициировании смены владельца. В противном случае данное действие завершится сбоем с таким сообщением:</p> <p>Это действие недопустимо для компьютера.</p>
Изменить параметры безопасности	Развертывание	<p>Можно добавить или удалить существующие группы безопасности NSX и теги безопасности. Также можно удалить группы безопасности по требованию.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе Добавление и удаление элементов системы безопасности в развертывании.</p>
Подключить с помощью VMRC	Компьютер	<p>Подключение к виртуальной машине с помощью приложения VMRC 8.x.</p> <p>Чтобы использовать это действие, приложение VMRC необходимо установить на локальную систему пользователя каталога служб, начавшего выполнение данного действия.</p> <p>Инструкции по установке и инструкции пользователя см. в разделе VMware Remote Console Documentation. Сведения о загрузке см. в разделе Download VMware Remote Console.</p> <p>VMRC 8.x заменяет предыдущую консоль VMware Remote Console.</p>
Подключение к удаленной консоли	Компьютер	<p>Подключение к выбранному компьютеру с помощью VMware Remote Console.</p> <p>Консоль виртуальной машины появляется в браузере. VMRC 8.x заменяет консоль VMware Remote Console.</p>
Подключиться с помощью билета консоли	Компьютер (OpenStack и KVM)	Подключение к виртуальной машине OpenStack или KVM с помощью билета консоли для подключения к VMware Remote Console.
Подключиться с помощью ICA	Компьютер (Citrix)	Подключение к компьютеру Citrix с помощью Independent Computing Architecture.

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
Подключиться с помощью RDP	Компьютер	Подключение к компьютеру с помощью Microsoft Remote Desktop Protocol.
Подключиться с помощью SSH	Компьютер	<p>Подключение к выбранному компьютеру с помощью SSH.</p> <p>Для включения параметра Подключиться с помощью SSH в браузере должен быть установлен подключаемый модуль, который поддерживает SSH, например терминал-клиент FireSSH SSH для Mozilla Firefox и Google Chrome. Если имеется такой подключаемый модуль, при выборе параметра Подключиться с помощью SSH отображается консоль SSH и запрашиваются учетные данные администратора.</p> <p>Чтобы использовать это действие, в компоненте компьютера схемы элементов, в группе свойств или отдельном настраиваемом свойстве должно быть задано настраиваемое свойство Machine.SSH.</p>
Подключиться с помощью виртуального рабочего стола	Компьютер	Подключение к выбранному компьютеру с помощью виртуального рабочего стола Microsoft.
Создание моментального снимка	Виртуальная машина	<p>Создайте моментальный снимок виртуальной машины. Если разрешается создать только два моментальных снимка и они уже созданы, эта команда станет доступной только после удаления одного моментального снимка.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе Создание моментального снимка виртуальной машины.</p>
Удалить моментальный снимок	Виртуальная машина	Удаление моментального снимка виртуальной машины.

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
Удалить	Развертывание, компьютер и группа безопасности по требованию	<p>Немедленное удаление подготовленного ресурса. Не рекомендуется удалять компоненты развертывания (за исключением Все как услуга). Используйте действие по уменьшению масштаба для снижения количества компьютеров в развертывании или удаления всего развертывания. Это действие необходимо выполнить для удаления ресурсов Все как услуга, даже если они являются частью удаляемого развертывания. Прочие ресурсы удаляются по истечении срока действия аренды или периода архивного хранения.</p> <p>Действие «Удалить» недоступно для следующих развертываний:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ развертывания физических компьютеров; ■ развертывания с существующей сетью NSX или существующим ресурсом безопасности NSX; ■ развертывания с ресурсом подсистемы балансировки нагрузки по требованию NSX. <p>Так как подсистема балансировки нагрузки NSX относится к среде NSX Edge, при удалении решения NSX Edge подсистема балансировки нагрузки также удаляется, а ресурсы высвобождаются. При удалении уровня компьютеров, для которых выполняется балансировка нагрузки, уровень удаляется из пула подсистемы балансировки нагрузки на соответствующем экземпляре NSX Edge.</p> <p>Примечание По завершении действия «Удалить» может выдаваться сообщение об успешном выполнении, даже если развертывание компьютера невозможно удалить с конечной точки. Например, если компьютер vSphere находится в хранилище данных, отличном от vSAN, а его файл .vmx поврежден или содержит недопустимые данные. Даже если после удаления появляется сообщение о успехе, следует проверить дополнительную информацию в журнале запросов. При принудительном удалении компьютера в этом состоянии он может остаться запущенным в конечной точке и вызвать конфликты, связанные с IP-адресами. Если проблема устранена в конечной точке (за пределами vRealize Automation), можно повторить действие «Удалить».</p> <p>Администраторы бизнес-групп могут принудительно удалить развертывание после отказа в выполнении запроса на удаление. В случае принудительного удаления vRealize Automation игнорирует отказы в удалении отдельных ресурсов</p>

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
		<p>во время удаления развертывания.</p> <p>Дополнительные сведения о принудительном удалении см. в разделе Принудительное удаление развертывания после неудачного запроса на удаление.</p> <hr/> <p>Примечание Хранилище и память, назначенные подготовленному компьютеру путем резервирования, освобождаются, когда компьютер, которому они назначены, удаляется в vRealize Automation. Хранилище и память не освобождаются, если компьютер удален в vCenter Server.</p> <hr/> <p>При удалении развертывания, содержащего компьютер Amazon, можно за один раз удалить несколько томов EBS в зависимости от того, как был настроен параметр Удалить тома в схеме элементов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройки компонентов компьютера Amazon.</p> <p>При уничтожении развертывания, в котором содержится компонент компьютера Amazon, все тома EBS, добавленные на компьютер во время его жизненного цикла, отделяются, а не уничтожаются. vRealize Automation не предоставляет параметр для уничтожения объемов EBS.</p>
Отменить связь плавающего IP-адреса	Компьютер (OpenStack)	Удаление плавающего IP-адреса с компьютера Openstack.
Выполнить перенастройку	Компьютер	Выполните переопределение запланированной перенастройки, повторный запуск или повторное планирование неудачной перенастройки.
Срок действия	Развертывание и компьютер	Выполните прерывание развертывания или аренды компьютера для всех ресурсов, включенных в развертывание.
Экспорт сертификата	Компьютер	Экспорт сертификата из облачного компьютера.
Напомнить об окончании срока действия	Компьютер	Загрузка файла событий календаря для текущего срока действия аренды.
Установить VMware Tools	Компьютер	Установить VMware Tools на виртуальной машине vSphere
Цикл электропитания	Компьютер	Выключение компьютера с последующим повторным включением.
Выключение	Компьютер	Компьютер выключается без завершения работы гостевой операционной системы.
Включение	Компьютер	Включите компьютер. Если работа компьютера была приостановлена, нормальное функционирование будет возобновлено с той точки, в которой оно было приостановлено.

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
Перезагрузка	Компьютер	Перезагрузка гостевой операционной системы на виртуальной машине vSphere. Чтобы использовать это действие, необходимо установить VMware Tools на компьютере.
Перенастроить	Компьютер	<p>Диспетчер бизнес-групп, пользователь поддержки или владелец компьютера могут выполнять следующие операции по изменению настроек выбранной виртуальной машины vSphere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ изменить описание; ■ изменить параметры ЦП, памяти, сети и диска; ■ Добавление, редактирование и удаление пользовательских свойств и групп свойств ■ Добавить, изменить, изменить порядок или удалить сетевой адаптер для правил переадресации портов NAT ■ перенастроить выключение. ■ изменить владельца компьютера (только для диспетчеров бизнес-групп и пользователей службы поддержки) <p>Нельзя изменить политику резервирования места для хранения, если при этом изменится профиль хранения на диске.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке.</p> <p>Если выбран параметр Распространять обновления на существующие развертывания на странице Настройки схем элементов в исходной схеме элементов, любое увеличение или расширение минимальных и максимальных параметров ЦП, памяти или хранилища в схеме элементов автоматически отражается в активных развертываниях, подготовленных на основе этой схемы элементов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройки свойств схемы элементов.</p>
Перенастроить подсистему балансировки нагрузки	Развертывание	<p>Уполномоченный владелец компьютера, пользователь поддержки, администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп может изменить любой из параметров на виртуальном сервере, а также добавить или удалить виртуальные серверы в подсистеме балансировки нагрузки NSX:</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки в развертывании.</p> <p>Сведения о параметрах виртуального сервера в подсистеме балансировки нагрузки см. в разделе Добавление компонента «Подсистема балансировки нагрузки по требованию».</p>

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
Регистрация VDI	Виртуальная машина (XenServer)	Регистрация образа виртуального диска для элементов XenServer.
Повторно подготовить	Компьютер	<p>Компьютер удаляется, а затем запускается рабочий процесс подготовки для создания компьютера с таким же именем.</p> <p>Как известно, существует проблема, из-за которой при запросе на повторную подготовку компьютера в каталоге в vRealize Automation может отображаться состояние «Завершено», хотя в действительности должно отображаться состояние «Выполняется». После отправки запроса на повторную подготовку компьютера можно использовать любую из следующих последовательностей для проверки состояния заново подготовленных элементов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Инфраструктура > Управляемые компьютеры; ■ Элементы > Сведения об элементе; ■ Администрирование > События > Журналы событий. <p>Примечание Повторная подготовка компьютера Amazon не допускается.</p> <p>Дополнительные сведения см. в статье базы знаний VMware «Задачи для компьютера после повторной подготовки» ... (2065873) на странице http://kb.vmware.com/kb/2065873.</p>
Продолжить	Развертывание	В случае сбоя развертывания, который может произойти из-за временных условий окружающей среды, инфраструктурных проблем, превышения времени ожидания или других локальных проблем, можно возобновить предоставление ресурсов, а не создавать новый запрос на предоставление.
Откат моментальных снимков	Виртуальная машина	Восстановление из предыдущего моментального снимка для этого компьютера. Для использования этого действия требуется наличие существующего моментального снимка.

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
Уменьшить масштаб	Развертывание	<p>Удалите ненужные экземпляры компьютеров в своем развертывании, чтобы обеспечить соответствие требованиям уменьшенной емкости. Будут удалены компоненты компьютера и установленные на них компоненты программного обеспечения. Зависимые компоненты программного обеспечения, а также компоненты сети и безопасности обновляются в соответствии с новой конфигурацией развертывания. Компоненты Все как услуга не подлежат масштабированию и не обновляются во время операций масштабирования. Можно попытаться исправить частично успешные операции, выполнив повторное масштабирование. Однако нельзя выполнить масштабирование развертывания до его текущего размера, и исправление частично успешного масштабирования таким образом не отменит выделение обособленных ресурсов. Можно просмотреть окно со сведениями о выполнении запроса и понять, какие задачи и на каких узлах дали сбой. Это поможет решить, стоит ли исправлять частично успешное масштабирование с помощью новой операции масштабирования. Неудачные и частично успешные операции масштабирования не влияют на функциональность исходного развертывания, вы можете продолжать использовать элементы каталога во время устранения неполадок.</p>

Таблица 5-79. Команды в меню «Действие» (продолжение)

Действие	Тип ресурса	Описание
Увеличить масштаб	Развертывание	<p>Подготовьте дополнительные экземпляры компьютеров в своем развертывании, чтобы обеспечить соответствие требованиям увеличенной емкости. Будут подготовлены компоненты компьютера и установленные на них компоненты программного обеспечения. Зависимые компоненты программного обеспечения, а также компоненты сети и безопасности обновляются в соответствии с новой конфигурацией развертывания. Компоненты Все как услуга не подлежат масштабированию и не обновляются во время операций масштабирования.</p> <p>Можно попытаться исправить частично успешные операции, выполнив повторное масштабирование. Однако нельзя выполнить масштабирование развертывания до его текущего размера, и исправление частично успешного масштабирования таким образом не отменит выделение обособленных ресурсов. Можно просмотреть окно со сведениями о выполнении запроса и понять, какие задачи и на каких узлах дали сбой. Это поможет решить, стоит ли исправлять частично успешное масштабирование с помощью новой операции масштабирования. Неудачные и частично успешные операции масштабирования не влияют на функциональность исходного развертывания, вы можете продолжать использовать элементы каталога во время устранения неполадок.</p>
Завершение	Компьютер	Завершение работы гостевой операционной системы и выключение компьютера. Чтобы использовать это действие, необходимо установить VMware Tools на компьютере.
Приостановить	Компьютер	Приостановка работы компьютера, чтобы его невозможно было использовать и он не потреблял никакие системные ресурсы, кроме используемых в настоящее время ресурсов хранилища.
Отменить регистрацию	Компьютер	Исключите компьютер из иерархии, не удаляя его. Незарегистрированные компьютеры не используются.
Отменить регистрацию	Сеть	Исключить сеть из иерархии, не удаляя ее. Незарегистрированные сети недоступны для использования.
Отмена регистрации VDI	Виртуальная машина (XenServer)	Отмена регистрации образа виртуального диска для элементов XenServer.

Настройка поставщика показателей

В vRealize Automation можно настроить использование показателей работоспособности и ресурсов vRealize Operations Manager для виртуальных машин vSphere.

Дополнительные сведения об эмблемах и показателях vRealize Operations Manager см. в документации по vRealize Operations Manager.

Необходимые условия

- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **администратора арендатора, диспетчера бизнес-групп или владельца компьютера**.
- Создайте учетную запись пользователя vRealize Operations Manager с правами на просмотр и запрос показателей ресурсов для всех серверов vSphere, которые интегрируются с vRealize Automation.
- Создайте экземпляры адаптера vRealize Operations Manager для всех серверов vSphere, добавляемых как конечные точки в vRealize Automation. Сведения о создании экземпляров адаптеров см. в документации по vRealize Operations Manager.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Реорганизация > Поставщик показателей**.
2. Выберите поставщика показателей.

Параметр	Описание
Поставщик показателей vRealize Automation (по умолчанию)	Если у вас нет экземпляра vRealize Operations Manager, базовые показатели компьютера можно получить в vRealize Automation.
Конечная точка vRealize Operations Manager	Укажите сведения о подключении к экземпляру vRealize Operations Manager, который нужно использовать в качестве поставщика показателей для виртуальных машин vSphere.

3. Щелкните элемент **Проверить подключение**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Результаты

Администраторы арендатора, владельцы компьютера и диспетчеры бизнес-групп, в которых размещен компьютер, могут видеть значки работоспособности и оповещения о работоспособности на страницах сведений об элементах виртуальных машин vSphere. Они также могут видеть показатели и значки работоспособности vRealize Operations Manager при фильтровании по типу платформы vSphere на странице реорганизации.

Следующие шаги

[Отправка запроса на реорганизацию.](#)

Отправка запроса на реорганизацию

Можно просматривать развертывания и управлять ими, а также отправлять запросы на реорганизацию владельцам развертываний. Запрос на реорганизацию определяет продолжительность новой аренды в днях, количество времени, отведенное владельцу развертывания для ответа, и каким компьютерам требуется реорганизация.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- (дополнительно) Чтобы увидеть значки работоспособности или просмотреть метрики, предоставляемые vRealize Operations Manager, см. раздел [Настройка поставщика показателей](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Реорганизация > Развертывания**.

2. Найдите виртуальную машину, соответствующую критериям поиска.

Для отображения метрик, предоставляемых vRealize Operations Manager, нужно выбрать тип платформы vSphere.

- а) Нажмите стрелку вниз **Расширенный поиск**, чтобы открыть окно поиска.
- б) Введите или выберите одно или несколько искомых значений.

Параметр	Действие
Имя виртуальной машины содержит	В текстовом поле введите один или несколько символов, чтобы найти соответствующие имена виртуальных машин.
Имя владельца содержит	В текстовом поле введите имя, чтобы найти соответствующие имена владельцев.
Имя бизнес-группы содержит	В текстовом поле введите имя, чтобы найти соответствующие имена бизнес-групп.
Тип платформы	В раскрывающемся меню выберите тип платформы. Выберите vSphere, чтобы просмотреть метрики, предоставляемые vRealize Operations Manager. Требуется для vRealize Operations Manager.
Состояние питания	В раскрывающемся меню выберите значение состояния питания, чтобы найти виртуальные машины с соответствующим состоянием питания.
Дата завершения срока действия в диапазоне	Щелкая значки календаря, выберите начальную и конечную даты, чтобы найти срок действия в диапазоне.
Использование ЦП	В раскрывающемся меню выберите значение, чтобы найти виртуальные машины с соответствующим уровнем использования ЦП: «Высокий уровень использования ЦП» (выше 80%), «Низкий уровень использования ЦП» (ниже 5%), «Нет» или без значения. При запросе метрик vRealize Operations Manager нельзя использовать этот фильтр. Кроме того, невозможно сортировать результаты по уровню использования ЦП.
Использование памяти	В раскрывающемся меню выберите значение, чтобы найти виртуальные машины с высоким уровнем потребления памяти: «Высокий уровень потребления памяти» (выше 80%), «Низкий уровень потребления памяти» (ниже 10%), «Нет» или без значения. При запросе метрик vRealize Operations Manager нельзя использовать этот фильтр. Кроме того, невозможно сортировать результаты по уровню потребления памяти.
Использование дисков	В раскрывающемся меню выберите значение, чтобы найти виртуальные машины с соответствующим уровнем использования жесткого диска: «Низкий уровень использования жесткого диска» (менее 2 Кбайт/с), «Нет» или без значения. При запросе метрик vRealize Operations Manager нельзя использовать этот фильтр. Кроме того, невозможно сортировать результаты по уровню использования дисков.
Использование сети	В раскрывающемся меню выберите значение, чтобы найти виртуальные машины с соответствующим уровнем использования сети: «Низкий уровень использования сети» (менее 1 Кбайт/с), «Нет» или без значения.

Параметр	Действие
	При запросе метрик vRealize Operations Manager нельзя использовать этот фильтр. Кроме того, невозможно сортировать результаты по уровню использования сети.
Комплексная метрика	<p>В раскрывающемся меню выберите значение, чтобы найти виртуальные машины на основе комплексных метрик. Например, выберите значение «Простой», чтобы найти компьютеры, в которых значение использования ЦП, сети, памяти и дисков составляет менее 20%.</p> <p>При запросе метрик vRealize Operations Manager нельзя использовать этот фильтр.</p>

в) Щелкните значок поиска (🔍).

3. На странице «Развертывания» выберите один или несколько компьютеров, родительское развертывание которых планируется реорганизовать.

Реорганизованы будут только выбранные компьютеры, которые отображаются на текущей странице результатов.

4. Нажмите кнопку **Реорганизовать**.

В запрос включаются развертывания, в которых содержатся виртуальные машины, выбранные на текущей странице.

Примечание На странице «Реорганизация развертывания» могут содержаться компьютеры, для которых невозможно выполнить реорганизацию, например, компьютеры с истекшим сроком аренды. Если указать компьютер, для которого невозможно выполнить реорганизацию, отобразится следующее сообщение об ошибке:

```
Selection Error: Virtual machine name is not in valid state for reclamation.
```

5. В текстовом поле **Продолжительность новой аренды (дн.)** введите продолжительность новой аренды.

Минимальная продолжительность — 1 день, максимальная — 365 дней, продолжительность по умолчанию — 7 дней.

6. В текстовом поле **Ожидание перед принудительным применением аренды (дн.)** введите количество дней, отведенных владельцу развертывания для ответа на запрос на реорганизацию.

По окончании этого срока развертыванию назначается новая аренда с новой продолжительностью. Минимальная продолжительность периода ожидания — 1 день, максимальная — 365 дней, продолжительность по умолчанию — 3 дня.

7. В текстовом поле **Причина запроса** укажите причину запроса.

8. Нажмите кнопку **Отправить**.

9. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

После отправки запроса на реорганизацию он отобразится в разделе «Входящие» у владельца развертывания. Если владелец не отвечает на запрос в течение требуемого количества дней, развертыванию назначается новая аренда с определенной продолжительностью, если текущий срок действия аренды не короче нового срока. Если в запросе на реорганизацию владелец щелкнет **Элемент используется**, срок аренды развертывания не изменится. Если владелец щелкнет **Освободить для реорганизации**, срок аренды развертывания сразу истечет.

Следующие шаги

[Отслеживание запросов на реорганизацию.](#)

Отслеживание запросов на реорганизацию

Можно отслеживать текущее состояние запросов на реорганизацию и другие сведения.

Для проверки состояния запросов на организацию доступны следующие альтернативные методы.

- Откройте вкладку **Входящие** и выберите пункт **Запросы на реорганизацию**, чтобы просмотреть сведения о запросах на реорганизацию.
- Откройте вкладку **Запросы на реорганизацию**, чтобы просмотреть список последних запросов
- откройте вкладку **Элементы** и выберите пункт **Развертывания**, чтобы просмотреть последние изменения развертываний.


Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Реорганизация > Запросы на реорганизацию**.
2. Найдите виртуальные машины, соответствующие критериям поиска.
 - а) Нажмите стрелку вниз **Расширенный поиск**, чтобы открыть окно поиска.
 - б) Введите или выберите одно или несколько искомых значений.

Параметр	Действие
Имя виртуальной машины содержит	В текстовом поле введите один или несколько символов, чтобы найти соответствующие имена виртуальных машин.
Имя владельца содержит	В текстовом поле введите один или несколько символов, чтобы найти соответствующие имена владельцев.
Причина запроса содержит:	В текстовом поле введите один или несколько символов, чтобы найти соответствующую причину запроса.
Состояние запроса	В раскрывающемся меню выберите значение состояния запроса, чтобы найти виртуальные машины с соответствующим состоянием запроса.

- в) Щелкните значок **Поиск** () или нажмите клавишу ВВОД, чтобы начать поиск.
 - г) Нажмите стрелку вверх **Расширенный поиск**, чтобы закрыть окно поиска.
3. (дополнительно) Щелкните элемент **Обновить данные**, чтобы обновить отображение запросов на реорганизацию.

Изменение резервирования управляемого компьютера

Можно изменить параметры резервирования или хранения управляемого компьютера. Эта возможность используется при перемещении компьютера в соответствии с новым путем к хранилищу, который недоступен в текущем резервировании. При развертывании на одном компьютере можно также изменить бизнес-группу для компьютера.

Можно переместить компьютер в развертывание с одним компьютером в другой бизнес-группе, если владелец компьютера принадлежит к целевой бизнес-группе. Чтобы изменить данный параметр бизнес-группы, необходимо быть диспетчером исходной и целевой бизнес-групп.

Примечание Если компьютеру назначена политика резервирования, изменить его бизнес-группу невозможно.

Можно создавать дополнительные резервирования для связанного вычислительного ресурса с помощью пунктов меню **Администрирование > Вычислительный ресурс**.

Хранилище и память, назначенные подготовленному компьютеру путем резервирования, освобождаются, когда компьютер, которому они назначены, удаляется в vRealize Automation. Хранилище и память не освобождаются, если компьютер удален в vCenter Server.

Например, нельзя удалить резервирование, которое связано с компьютерами в существующем развертывании. При перемещении или удалении развернутых компьютеров в vCenter Server вручную vRealize Automation по-прежнему распознает развернутые компьютеры как существующие и не даст удалить связанные резервирования.

Если при изменении резервирования компьютер в vCenter Server будет перемещен в новый каталог хранилища, который не является частью резервирования этого компьютера в vRealize Automation, перед изменением резервирования компьютера убедитесь, что в целевом резервировании выбран целевой или новый каталог хранилища.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Управляемые компьютеры**.
2. Найдите компьютер с резервированием, которое необходимо изменить.
3. В раскрывающемся меню щелкните **Изменить резервирование**.

Чтобы просмотреть информацию об управляемом компьютере, например, связанную схему элементов и вычислительный ресурс, выберите в раскрывающемся меню пункт **Просмотр**.

4. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Бизнес-группа** выберите нужную бизнес-группу.
5. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Резервирование** выберите резервирование.
6. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Хранение** выберите политику хранения.
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Как работает действие «Возобновить»

Действие возобновления можно применить в случае сбоя развертывания для перезапуска процесса подготовки с точки отказа и при определенных обстоятельствах. Если функция возобновления включена, она доступна для запросов на подготовку, завершившихся сбоем, и других применимых действий.

Чтобы выполнять возобновление запросов на подготовку, добавьте настраиваемое свойство `_debug_deployment = true` в схему элементов. По умолчанию для развертываний со сбоем выполняется откат и очистка для освобождения ресурсов. Свойство `_debug_deployment = true` сохраняет развертывание в точке отказа и позволяет использовать действие возобновления там, где оно поддерживается, и с учетом принципа его работы. Если возобновление используется только для поддерживаемых действий, `_debug_deployment` включать не нужно.

Дополнительные сведения о свойстве `_debug_deployment` см. в разделе [Настраиваемые свойства подчеркивания \(\)](#).

Чтобы выполнять возобновление запросов на подготовку или доступных действий, необходимо предоставить пользователям право на возобновление. См. раздел [Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий](#).

Пользователям можно предоставить право на действие возобновления для следующих операций подготовки.

- Запросы на подготовку
- Действие «Возобновить»
- Действие «Уменьшить масштаб»
- Действие «Увеличить масштаб»
- Действие «Удалить»

Ограничения действия возобновления

Выбирая, можно ли использовать возобновление, а не запрашивать новый экземпляр схемы элементов, необходимо учитывать некоторые ограничения.

- Начиная с момента запроса, схему элементов изменить нельзя.

В момент запроса неизменяемая версия схемы элементов привязывается к запросу в каталог. Это статическая версия содержит все спецификации, включая атрибуты, настраиваемые свойства, настройки и т. д., которые были выбраны в начале подготовки. Если в схеме элементов имеется ошибка, приводящая к сбою, исправление этой ошибки с последующим возобновлением не может быть выполнено, поскольку ошибка относится к версии, связанной с запросом. В этом случае необходимо подготовить новый экземпляр.

Примеры

- Схема элементов А запрашивает ОЗУ 5 ГБ, но запрос завершается ошибкой, так как зарезервировано только 3 ГБ. Если уменьшить требуемую память в схеме элементов до 3 ГБ, а затем выполнить действие «Возобновить», то оно завершится сбоем. В ходе выполнения процесс возобновления проверяет исходный запрос и по-прежнему ищет 5 ГБ. Тем не менее, если увеличить системное резервирование для бизнес-группы до 5 ГБ и запустить возобновление, оно будет выполнено.
- При запросе схемы элементов В, которая включает в себя настраиваемую спецификацию гостевой системы, происходит сбой. Анализ показывает, что настраиваемая спецификация была переименована на экземпляре vCenter Server. Если указать новое имя схемы элементов и запустить действие «Возобновить», произойдет сбой. Схема элементов была обновлена, но для действия возобновления используется исходная версия. Если в дальнейшем вы планируете использовать новое имя, разверните новый экземпляр схемы элементов, а не используйте возобновление. В противном случае необходимо вернуть старое имя настраиваемой спецификации гостевой системы, соответствующее исходной версии, на экземпляре vCenter Server и выполнить возобновление. Для предотвращения сбоя очередного запроса на подготовку обязательно обновите схему элементов, указав правильную настраиваемую спецификацию гостевой системы.

Действие «Возобновить» выполняется, если обновить целевую среду развертывания в соответствии со спецификациями схем элементов, которые существовали на момент запроса.

- Повторное выполнение начинается с точки отказа.

Действие «Возобновить» повторно выполняет задачи компонентов, начиная с точки отказа. Оно не выполняет повторную отправку всего запроса на подготовку.

Примеры

- Схема элементов С создает виртуальную машину приложения и виртуальную машину базы данных. Виртуальная машина базы данных успешно развернута, но подготовка виртуальной машины приложения завершается сбоем. При выполнении действия «Возобновить» повторяется только подготовка виртуальной машины приложения.

Если зарегистрирован сбой подготовки компонента, система считает, что эта задача не выполнялась. Если установка завершается сбоем на этапе настройки виртуальной машины базы данных, например из-за ошибки в сценарии, но сама база данных не повреждена, то при запуске сценария в ходе возобновления эта база данных еще существует. Сценарий установки, включающий в себя сценарий настройки, не будет выполнен повторно. Таким образом, действие «Возобновить» не будет выполнено. Необходимо исправить сценарий и подготовить новый экземпляр.

- Еще один угол зрения: поиск этапа, который назначен, но подготовка выполнена со сбоем. В этом примере действие «Возобновить» выполняет повторную попытку подготовки с точки отказа, при этом запрос на возобновление обрабатывает устаревшую информацию о назначении, поэтому возобновление завершается сбоем.

Создание моментального снимка виртуальной машины

Возможность создания моментального снимка виртуальной машины зависит от того, как администраторы настроили рабочую среду. Моментальный снимок — это образ виртуальной машины в определенный момент времени. Это компактная копия исходного образа виртуальной машины. С помощью моментальных снимков можно легко восстановить систему в случае повреждения, потери данных или угроз безопасности. Создав моментальный снимок виртуальной машины, можно применить его и сбросить параметры системы до момента, когда был сделан моментальный снимок.

При создании моментального снимка памяти фиксируется состояние параметров питания виртуальной машины и (при необходимости) память виртуальной машины. Если фиксируется состояние памяти виртуальной машины, операция создания моментального снимка занимает больше времени. Также может возникнуть кратковременная задержка ответа сети.

Необходимые условия

- Существующая виртуальная машина во включенном, отключенном или приостановленном состоянии.
- Если виртуальная машина настроена для одного или нескольких независимых дисков, выключите ее перед созданием моментального снимка. Когда она включена, создать моментальный снимок невозможно. Сведения о конфигурации диска см. в таблице *Настраиваемые свойства V*.
- Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп должен предоставить право на выполнение действий с моментальными снимками.

Процедура

1. Выберите **Элементы > Компьютеры**.

Либо выберите **Элементы > Развертывание** и перейдите на компьютер в развертывании.

2. Найдите виртуальную машину для создания виртуального снимка.

3. В столбце «Действия» щелкните стрелку вниз и элемент **Просмотреть сведения**.

4. В меню «Действия» выберите пункт **Создать моментальный снимок**.

5. Введите имя и, при необходимости, описание.

6. Если необходимо создать моментальный снимок состояния памяти и параметров питания компьютера, выберите **Добавить память**.

7. Нажмите кнопку **Отправить**.

Удаленное подключение к компьютеру

С помощью консоли vRealize Automation можно осуществлять удаленное подключение к компьютеру.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **владельца компьютера, администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Убедитесь, что установлены инструменты VMware Tools.

VMware Tools должны быть установлены в клиенте vRealize Automation, так как они обеспечивают поддержку полностью функционального доступа при подключении с помощью VMware Remote Console. Если инструменты VMware Tools не установлены, при работе будут возникать неполадки. Например, после подключения к целевому компьютеру могут не работать указатель и кнопки мыши. Сведения о поддерживаемых версиях VMware Tools см. в разделе *Матрица поддержки vRealize Automation*.

- Убедитесь, что подготовленный компьютер включен.

Процедура

1. Выберите **Элементы > Развертывание**.
2. В строке имени компьютера щелкните **Действия** или выберите компьютер и на его странице щелкните **Действия**.
3. Выберите метод удаленного подключения.
 - Чтобы подключиться по протоколу RDP, выберите элемент **Подключение по протоколу RDP**.
 - Выберите элемент **Подключение к удаленной консоли**, чтобы подключиться с помощью VMware Remote Console.

Обработайте все запросы.
4. Нажмите кнопку **Подключить** и войдите в систему компьютера, следуя инструкциям.
5. По завершении выйдите из системы и закройте окно браузера.

Настройка удаленных консолей для vSphere с ненадежными сертификатами SSL

Если в вашем развертывании vRealize Automation используются ненадежные сертификаты, то перед применением удаленных консолей с помощью VMware Remote Console необходимо задать в клиентском браузере доверие к этому сертификату. Эта процедура может отличаться в зависимости от браузера.

Если устройство vRealize Automation настроено с доверенным сертификатом SSL для вашей среды, то в VMware Remote Console дополнительная настройка в клиентских браузерах не требуется. Если сертификат устройства vRealize Automation заменяется и является доверенным сертификатом, обновлять сведения о сертификате для клиентского браузера не нужно.

Если необходимо заменить сертификат, ознакомьтесь с разделом о замене сертификата Устройство vRealize Automation в документе *Администрирование системы* для vRealize Automation.

Для защиты удаленных подключений с помощью VMware Remote Console для компьютеров, подготовленных в vSphere, применяются сертификаты устройства vRealize Automation через консоль прокси-сервера. Для VMware Remote Console требуется поддержка WebSockets в браузере, а браузеры должны доверять сертификату устройства vRealize Automation. Для получения сертификата можно перейти в виртуальное устройство корневого уровня по адресу формы <https://vra-eng.mycompany.com/>.

Сведения о требованиях к поддержке для браузеров и vSphere см. в разделе *Матрица поддержки vRealize Automation*.

Настройка в Firefox доверия к сертификатам для устройства vRealize Automation

Ненадежные сертификаты устройства vRealize Automation необходимо вручную импортировать в клиентские браузеры для поддержки VMware Remote Console в клиентах, подготовленных в среде vSphere.

Сведения о поддерживаемых версиях браузера Firefox см. в разделе *Матрица поддержки VMware vRealize* в vRealize Automation [Информационном центре](#).

Примечание Если устройство vRealize Automation настроено с доверенным сертификатом SSL для вашей среды, то в VMware Remote Console дополнительная настройка в клиентских браузерах не требуется.

Процедура

1. В браузере Firefox выполните вход в устройство vRealize Automation.
Появляется сообщение о том, что сертификат не является доверенным.
2. Выберите **Открыть меню > Параметры**.
3. Щелкните **Конфиденциальность и безопасность**, затем щелкните **Просмотреть сертификаты**.
4. В диалоговом окне «Диспетчер сертификатов» выберите **Серверы**, затем щелкните **Добавить исключение**.
5. Добавьте URL-адрес устройства vRealize Automation с портом 8444.
Например, `https://your-vra-fqdn-domain:8444`.
6. Щелкните **Получить сертификат**, затем щелкните **Подтвердить исключение безопасности**.
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Вы можете подключаться к удаленной консоли без ошибок сертификата.

Настройка в Internet Explorer доверия к сертификату для устройства vRealize Automation

Недоверенные сертификаты Устройство vRealize Automation необходимо вручную импортировать в клиентские браузеры для поддержки VMware Remote Console в клиентах, подготовленных в среде vSphere.

Примечание Если устройство vRealize Automation настроено с доверенным сертификатом SSL для вашей среды, то в VMware Remote Console дополнительная настройка в клиентских браузерах не требуется.

Операции в этой процедуре применяются для самозаверяющих сертификатов и сертификатов, выданных центром сертификации.

Сведения о поддерживаемых версиях Internet Explorer см. в разделе *Таблица поддержки VMware vRealize* на веб-сайте VMware.

Процедура

1. В браузере Internet Explorer выполните вход в Устройство vRealize Automation.
2. Щелкните **Просмотреть сертификат** в сообщении об ошибке сертификата, которое появляется в адресной строке браузера.
3. Перейдите на вкладку **Общие** в окне «Сведения о сертификате».
4. Убедитесь, что сведения о сертификате являются корректными и щелкните **Установить сертификат**.
5. Установите флажок **Поместить все сертификаты в следующее хранилище** в диалоговом окне «Хранилище сертификатов».
6. Щелкните **Обзор**, чтобы найти хранилище сертификатов.
7. Установите флажок **Доверенный корневой центр сертификации** и нажмите **ОК**.
8. Нажмите **Далее** в диалоговом окне «Хранилище сертификатов».
9. Нажмите **Да** в диалоговом окне «Предупреждение системы безопасности», чтобы установить сертификат.
10. Перезапустите браузер.

Результаты

Вы можете подключаться к удаленной консоли без ошибок сертификата.

Настройка в Chrome доверия к сертификатам для устройства vRealize Automation

Недоверенные сертификаты Устройство vRealize Automation необходимо вручную импортировать в клиентские браузеры для поддержки VMware Remote Console в клиентах, подготовленных в среде vSphere.

Сведения о поддерживаемых версиях Chrome см. в разделе *Таблица поддержки VMware vRealize* на веб-сайте VMware.

Примечание Если устройство vRealize Automation настроено с доверенным сертификатом SSL для вашей среды, то в VMware Remote Console дополнительная настройка в клиентских браузерах не требуется.

В ОС Windows браузеры Chrome и Internet Explorer используют одно и то же хранилище сертификатов. Это означает, что сертификаты, которым доверяет Internet Explorer, также доверяет Chrome. Для установления доверенных сертификатов для Chrome импортируйте их с помощью Internet Explorer. Описание этой процедуры см. в разделе [Настройка в Internet Explorer доверия к сертификату для устройства vRealize Automation](#).

По окончании данной процедуры перезапустите Chrome.

Для обеспечения постоянного доверия к сертификату в операционной системе Macintosh загрузите файл сертификата и установите сертификат как доверенный в средстве управления сертификатами.

Процедура

1. В браузере Chrome выполните вход в Устройство vRealize Automation.
2. Щелкните значок в адресной строке.
3. Щелкните ссылку на сведения о сертификате.
4. Сохраните сертификат путем перетаскивания значка сертификата на рабочий стол.
5. Запустите приложение Keychain Access.
6. Выберите **Файл > Импортировать элементы**.
7. На экране Keychain Access выберите ранее сохраненный файл сертификата.

Для параметра **Ключ назначения** установите значение **Система**.

8. Щелкните **Открыть**, чтобы импортировать сертификат.
9. Перезапустите браузер.

Принудительное удаление развертывания после неудачного запроса на удаление

Можно принудительно удалить развертывание, находящееся в несогласованном состоянии в результате неудачного запроса на удаление.

Если vRealize Automation не удастся удалить ресурс развертывания в процессе удаления развертывания, процесс удаления немедленно прекращается, при этом оставшиеся ресурсы развертывания не удаляются. В результате этого сбоя развертывание остается в несогласованном состоянии, используя ресурсы без какого-то очевидного способа удаления развертывания. Администраторы бизнес-групп могут принудительно удалить развертывания, оставшиеся в несогласованном состоянии.

Необходимые условия

- Удостоверьтесь, что вы выполнили вход в vRealize Automation как **администратор бизнес-группы**.
- Перед выполнением действия «Принудительное удаление» просмотрите описание действия «Удаление» в разделе [Пункты меню «Действие» для подготовленных ресурсов](#).

Процедура

1. На вкладке **Элементы** щелкните пункт **Развертывания** и выберите развертывание, которое нужно удалить.
2. Щелкните **Действия**, затем щелкните **Удалить**.
3. Введите описание и причину запроса.
4. Выберите **Принудительное удаление** и щелкните **Отправить**.

Результаты

vRealize Automation попытается полностью удалить развертывание вместе со всеми его ресурсами. Если ПО vRealize Automation не удастся удалить ресурс развертывания, оно пропускает его и продолжает удаление остальных ресурсов развертывания.

Следующие шаги

Откройте вкладку **Запросы** и удостоверьтесь, что все ресурсы развертывания были успешно удалены. Все ресурсы, не удаленные во время принудительного удаления, должны быть удалены вручную. Также убедитесь, что удаляются все подготовленные объекты виртуальной машины, так как vRealize Automation может попытаться повторно использовать их имена узлов, IP-адреса и другие данные о конфигурации во время последующих операций по подготовке.

Поиск и устранение неполадок из-за отсутствия действий в меню «Действия ресурсов»

Для владельца компьютера или ресурсов отображаются не все уполномоченные действия для подготовленного элемента.

Проблема

Если известно, что пользователю или бизнес-группе предоставлено право на использование действия в среде, ожидается, что при выборе элемента в списке **Элементы** будут отображаться все действия.

Причина

Доступность действий зависит от типа подготовленного ресурса, его рабочего состояния, параметров и способа, которым к нему можно получить доступ. В списке ниже приведены некоторые причины, по которым могут отображаться не все настроенные действия.

- Действие неприменимо при текущем состоянии подготовленного ресурса. Например, действие «Выключить» доступно, только если компьютер включен.
- Действие неприменимо к выбранному типу элемента. Если элемент не поддерживает действие, оно не отображается в списке. Например, действие «Создать моментальный снимок» недоступно для физического компьютера, а «Подключиться посредством RDP» — в случае, если в качестве элемента выбран компьютер Linux.
- Действие применимо к типу подготовленного ресурса, но оно деактивировано в схеме элементов инфраструктуры. Если действие деактивировано, оно не отображается в списке доступных действий ни для одного элемента, подготовленного с использованием схемы элементов.
- На действие не распространяется право, использованное для подготовки элемента, с которым нужно выполнить это действие. В меню «Действия» могут отображаться только уполномоченные действия. Они могут отображаться как компоненты схемы элементов Инфраструктура как услуга или действия ресурса Все как услуга.
- Действие создается в виде действия ресурса Все как услуга, но на него не распространяется право, использованное для подготовки элемента, с которым нужно выполнить это действие. В меню «Действия» отображаются только уполномоченные действия.
- Возможность выполнения действия может быть ограничена в зависимости от настроенных целевых критериев для действий ресурсов Все как услуга или сопоставлений ресурсов с подготовленными компьютерами Инфраструктура как услуга.

Решение

- ◆ Убедитесь, что действие применимо к подготовленному элементу или к состоянию подготовленного элемента.
- ◆ Убедитесь, что действие настроено и на него распространяется право, использованное для подготовки элемента.

Устранение неполадок при неудачном развертывании, включающем рабочий процесс vRealize Orchestrator

Если в развертывание схемы элементов, которое завершилось сбоем, входит рабочий процесс vRealize Orchestrator, можно использовать идентификатор маркера для устранения неполадок, связанных с рабочим процессом. Используйте идентификатор маркера для поиска журналов в vRealize Orchestrator.

Решение

1. Найдите идентификатор маркера для рабочего процесса, который завершился сбоем.
 - а) В vRealize Automation щелкните вкладку **Запрос**.
 - б) Щелкните номер в столбце «Запрос».
Запрос может относиться к развертыванию или действию.
 - в) Откройте вкладку **Общие**.
Если схема элементов основана на рабочем процессе vRealize Orchestrator, заголовок страницы будет следующим: «Сведения о выполнении рабочего процесса vRealize Orchestrator».
 - г) Найдите идентификатор маркера и скопируйте его в буфер обмена или текстовый файл.
Например, ff8080815a685352015a6c8d450801ee.
2. Найдите журналы рабочего процесса в vRealize Orchestrator, используя центр управления.
 - а) Введите базовый URL-адрес для vRealize Automation в поле поиска браузера.
Появится страница устройства VMware vRealize Automation.
 - б) Щелкните **Центр управления vRealize Orchestrator**.
 - в) Выполните вход в качестве пользователя root.
 - г) Щелкните элемент **Проверить рабочие процессы**.
 - д) Щелкните элемент **Завершенные рабочие процессы**.
 - е) Вставьте маркер рабочего процесса в текстовое поле «Идентификатор маркера».
В списке будет показан рабочий процесс, соответствующий идентификатору маркера.
 - ж) Щелкните строку и проверьте журналы, чтобы найти причину сбоя.

Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке

Платформами vSphere, vCloud Air и vCloud Director поддерживается перенастройка существующих компьютеров в развертывании для изменения таких спецификаций, как ЦП, память и хранилище.

Запросы на перенастройку подлежат утверждению на основе прав, политик и действий, включенных для компонента компьютера в схеме элементов.

Перенастройка виртуальной машины, назначенной сети по требованию, не поддерживается. Нельзя перенастроить сетевой адаптер, подключенный к сети по требованию. При попытке перенастроить сеть NAT по требованию или маршрутизируемую сеть появится сообщение об ошибке 'Original network [<network>] is not selected in the machine's reservation.', а сети и IP-адреса на компьютере не изменятся.

Если имеется право на действия «Отмена перенастройки (компьютера)» и «Запуск перенастройки (компьютера)», то можно отменить изменение конфигурации или повторить неудавшуюся перенастройку.

Расширение диска на виртуальной машине, которая была подготовлена с использованием схемы элементов связанного клона, не поддерживается.

Нельзя перенастроить компьютеры, используя профили компонентов Size или Image, однако диапазон ЦП, памяти и хранилища, рассчитанный на основе профиля, останется доступен для перенастройки. Например, при использовании маленького (1 ЦП, 1 024 МБ памяти, хранилище 10 ГБ), среднего (3 ЦП, 2 048 МБ памяти, хранилище 12 ГБ) и большого (5 ЦП, 3 072 МБ памяти, хранилище 15 ГБ) набора значений Size во время перенастройки компьютеров будут доступны следующие диапазоны: 1–5 ЦП, 1 024–3 072 МБ памяти и хранилище 1–15 ГБ.

Во время развертывания vRealize Automation создает моментальный снимок схемы элементов. Если в развертывании возникли проблемы перенастройки при обновлении свойств компьютера, таких как ЦП и ОЗУ, см. в статье базы знаний 2150829 [Создание моментального снимка схемы элементов vRA 7.x](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **владельца компьютера, пользователя поддержки, пользователя бизнес-группы с ролью коллективного доступа** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Компьютер, который необходимо перенастроить, должен быть во включенном или выключенном состоянии и не быть в активном состоянии перенастройки.
- Тип компьютера должен быть таким: vSphere, vCloud Air или vCloud Director, хотя параметры NSX применяются только к vSphere.
- Убедитесь, что у вас есть право на перенастройку компьютера.

Процедура

1. Выберите **Элементы > Компьютеры**.

Либо выберите **Элементы > Развертывание** и перейдите на компьютер в развертывании.

2. Выберите компьютер, который необходимо перенастроить.



3. В меню **Действия** выберите **Перенастроить**.
4. Выберите вкладку, соответствующую параметрам, которые необходимо перенастроить.

Таблица 5-80. Изменения, требующие запроса на перенастройку

Вкладка	Тема
Общие	Перенастройка процессоров и памяти
Хранилище	Изменение параметров хранилища
Сеть	Изменение параметров сети Сведения об изменении правил NAT см. в разделе Изменение правил NAT в развертывании .
Безопасность	Сведения о перенастройке параметров безопасности см. в разделе Добавление и удаление элементов системы безопасности в развертывании .
Свойства	Изменение параметров настраиваемых свойств и группы свойств

Следующие шаги

[Выполнение запрошенной перенастройки компьютера](#) .

Перенастройка процессоров и памяти

Можно изменить количество ЦП или объем памяти и хранилища, используемых подготовленным компьютером, в пределах, установленных схемой элементов подготовки.

Для подготовленных развертываний Amazon можно изменить все тома хранилища в развертывании, за исключением корневого тома.

Расширение диска на виртуальной машине, которая была подготовлена с использованием схемы элементов связанного клона, не поддерживается.

Необходимые условия

[Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке](#).

Процедура

1. Откройте вкладку **Общие**.
2. В текстовом поле **Количество ЦП** введите количество ЦП.
3. В текстовом поле **Память (МБ)** введите объем памяти.
4. В текстовом поле **Хранилище (ГБ)** введите объем хранилища.

Следующие шаги

Задайте дополнительные параметры перенастройки компьютера. Завершив изменение параметров компьютера, запустите запрос на его перенастройку. См. раздел [Выполнение запрошенной перенастройки компьютера](#).

Изменение параметров хранилища

Томы хранилища подготовленной виртуальной машины можно добавлять и удалять, а также изменять их размер.

Нельзя перенастроить том хранилища для диска типа IDE.

Хранилище и память, назначенные подготовленному компьютеру путем резервирования, освобождаются, когда компьютер, которому они назначены, удаляется в vRealize Automation. Хранилище и память не освобождаются, если компьютер удален в vCenter Server.

Например, нельзя удалить резервирование, которое связано с компьютерами в существующем развертывании. При перемещении или удалении развернутых компьютеров в vCenter Server вручную vRealize Automation по-прежнему распознает развернутые компьютеры как существующие и не даст удалить связанные резервирования.

Необходимые условия

[Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке.](#)


Для подготовленных развертываний Amazon можно изменить все тома хранилища в развертывании, за исключением корневого тома.

Процедура


1. Откройте вкладку **Хранилище**.

Допустимый диапазон для хранилища отображается под таблицей «Тома хранилищ».

2. Добавьте или измените доступные параметры тома хранилища.

- а) Щелкните **Новый том**.
- б) В текстовом поле **Емкость (ГБ)** введите значение емкости.
- в) В раскрывающемся меню **Политика резервирования хранилища** выберите политику резервирования хранилища.
- г) Щелкните значок **Сохранить** (.



3. Удалите том.

- а) Найдите том.
- б) Щелкните значок **Удалить** (.

Значок невозможности выбора обозначает том, который нельзя удалить, например том связанного клона.

4. Увеличьте размер тома хранилища.

Размер существующих томов нельзя уменьшить. Размер тома ограничен общим объемом хранилища, указанным в схеме элементов. Он меньше объема, выделенного для других томов.

- а) Найдите том.
- б) Щелкните значок **Изменить** ().
- в) В текстовом поле **Емкость (ГБ)** введите новое значение размера.
- г) Щелкните значок **Сохранить** (.

Следующие шаги

Задайте дополнительные параметры перенастройки компьютера. Завершив изменение параметров компьютера, запустите запрос на его перенастройку. См. раздел [Выполнение запрошенной перенастройки компьютера](#).

Изменение параметров сети

Можно добавить, удалить или изменить сетевой адаптер.

Во время перенастройки компьютера возможны следующие действия по изменению параметров сети.

- Добавление или удаление сетевых адаптеров.
- Выделение или освобождение IP-адресов для существующих сетевых адаптеров.
- Назначение новых IP-адресов сетевым адаптерам, при этом сеть не должна быть сетью NAT по требованию или маршрутизируемой сетью по требованию.

Перенастроить сеть NAT по требованию или маршрутизируемую сеть по требованию невозможно.

Для перенастройки сети необходимо, чтобы исходная и целевая сети были выбраны в резервировании.

При добавлении сетевых адаптеров IP-адреса выделяются. При удалении сетевых адаптеров IP-адреса освобождаются.

При изменении параметров сети с учетом резервирования и сведений профиля сети для vRealize Automation будет назначен новый IP-адрес сети, но на уже развернутом компьютере на конечной точке не будут обновлены сведения о новом IP-адресе. Необходимо вручную назначить новый IP-адрес таким компьютерам после завершения процесса перенастройки.

Перенастройка виртуальной машины, назначенной сети по требованию, не поддерживается. Нельзя перенастроить сетевой адаптер, подключенный к сети по требованию. При попытке перенастроить сеть NAT по требованию или маршрутизируемую сеть появится сообщение об ошибке 'Original network [<network>] is not selected in the machine's reservation.', а сети и IP-адреса на компьютере не изменятся.

Изменение параметров сети NSX не поддерживается для развертываний, которые были обновлены или перенесены из vRealize Automation 6.2.x в этот выпуск vRealize Automation.

Необходимые условия

[Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Сеть**.
2. (дополнительно) Добавьте сетевой адаптер.
 - а) Щелкните **Новый сетевой адаптер**.
 - б) В раскрывающемся меню **Сетевой путь** выберите сеть.
Все сети, выбранные в резервировании компьютера, доступны.
 - в) В текстовом поле **Адрес** введите статический IP-адрес для сети.
Этот IP-адрес должен быть не выделенным в сетевом профиле, назначенном резервированию.
 - г) Щелкните значок **Сохранить** (✓).
3. (дополнительно) Удалите сетевой адаптер.
 - а) Найдите сетевой адаптер.
 - б) Щелкните значок **Удалить** (🗑️).
Нельзя удалить сетевой адаптер O.
4. (дополнительно) Измените сетевой адаптер.
 - а) Найдите сетевой адаптер.
 - б) Щелкните значок **Изменить** (✎).
 - в) В раскрывающемся меню **Сетевой путь** выберите сеть.
 - г) Щелкните значок **Сохранить** (✓).

Следующие шаги

Задайте дополнительные параметры перенастройки компьютера. Завершив изменение параметров компьютера, запустите запрос на его перенастройку. См. раздел [Выполнение запрошенной перенастройки компьютера](#).

Изменение параметров настраиваемых свойств и группы свойств

На развернутом компьютере можно изменять, добавлять и удалять настраиваемые свойства.

Настраиваемые свойства нельзя использовать для ввода номера, емкости, метки или политики резервирования хранилища диска тома. Необходимо ввести эти значения, добавив или изменив том в таблице томов хранилища. См. раздел [Изменение параметров хранилища](#).

Необходимые условия

[Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке.](#)

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Свойства**.
2. Чтобы добавить свойство, нажмите кнопку **Создать свойство**.
3. В текстовом поле **Имя** введите имя свойства.
4. В текстовом поле **Значение** введите значение свойства.
5. Установите флажок **Зашифровано**, чтобы зашифровать значение.
6. Установите флажок **Запросить пользователя**, чтобы запрашивать у пользователей значение при запросе доступа к компьютеру.
7. Добавьте еще одно свойство, измените существующее свойство или удалите его.

Следующие шаги

Задайте дополнительные параметры перенастройки компьютера. Завершив изменение параметров компьютера, запустите запрос на его перенастройку. См. раздел [Выполнение запрошенной перенастройки компьютера](#).

Выполнение запрошенной перенастройки компьютера

Запрошенную перенастройку компьютера можно начать сразу или можно запланировать ее запуск на определенный день и время. Кроме того, прежде чем перенастроить компьютер, можно указать параметр его питания.

Необходимые условия

[Задание параметров перенастройки компьютера и рекомендации по перенастройке.](#)

Процедура

1. Если видна вкладка **Выполнение**, можно выбрать ее, чтобы указать дополнительные параметры перенастройки. Если она недоступна, нажмите кнопку **Отправить**, чтобы начать перенастройку компьютера.
2. Если вкладка **Выполнение** доступна, нажмите кнопку **Выполнение**, чтобы запланировать действие перенастройки.
3. (дополнительно) Выберите пункт в раскрывающемся меню **Выполнить запрос**.

Параметр	Описание
Текущий момент	После подтверждения как можно скорее запустите перенастройку.
По расписанию	Запустите перенастройку в указанные дату и время. Введите дату и время в появившихся текстовых полях.

Запланированное время — это местное время, соответствующее параметрам расположения веб-сервера vRealize Automation. Если раскрывающееся меню **Выполнить запрос** недоступно, перенастройка запустится сразу.

4. (дополнительно) В раскрывающемся меню **Действие с питанием** выберите действие с питанием.

Параметр	Описание
Перезагрузить, если потребуется	(По умолчанию) При необходимости перезапустите компьютер перед его перенастройкой.
Перезагрузить	Перезапустите компьютер перед его перенастройкой независимо от того, требуется ли перезапуск.
Не перезагружать	Не перезапускайте компьютер перед перенастройкой, даже если требуется перезапуск.

Перезапуск компьютера перед перенастройкой требуется в следующих ситуациях:

- изменение ЦП, после которого не поддерживается или деактивировано «горячее» добавление ЦП;
- изменение памяти, после которого «горячее» добавление памяти не поддерживается или деактивировано;
- изменение хранилища, после которого «горячее» добавление хранилища деактивировано.

Если компьютер находится в состоянии отключения, его нельзя перезапустить.

Примечание Параметр «горячего» добавления vSphere можно деактивировать с помощью настраиваемого свойства `VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu`.

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

За ходом перенастройки можно следить, наблюдая за состоянием рабочих процессов, которые отображаются в пользовательском интерфейсе. См. раздел [Состояния рабочего процесса операций перенастройки](#).

Состояния рабочего процесса операций перенастройки

На странице изменения можно наблюдать за ходом выполнения рабочего процесса перенастройки.

Таблица 5-81. Состояния рабочего процесса операций перенастройки

Состояние	Описание
Ожидание перенастройки	Создана операция состояния.
По расписанию	Для Distributed Execution Manager создан запланированный рабочий процесс.
Перенастройка	Выполняется рабочий процесс, зависящий от интерфейса.
Не удалось выполнить перенастройку. Ожидание повторной попытки.	Не удалось выполнить перенастройку. Ожидание запроса владельца на повторную попытку. Если владелец компьютера имеет права на перенастройку или отмену действий по перенастройке, он может повторить перенастройку или отменить ее.
Сбой перенастройки	Не удалось выполнить перенастройку. Ожидание выполнения следующего действия рабочим процессом.
Перенастройка успешно выполнена	Перенастройка выполнена успешно. Ожидание выполнения следующего действия рабочим процессом.

Таблица 5-81. Состояния рабочего процесса операций перенастройки (продолжение)

Состояние	Описание
Отменен	Пользователь отменил перенастройку. Владельцы компьютеров, которым предоставлены права, могут отменить перенастройку.
Комплексное	Рабочий процесс завершения устанавливает это состояние после завершения очистки, чтобы рабочий процесс мог перейти к очистке операций состояния и подтверждений. Состояние «Завершено» означает, что запрос из vRealize Automation завершен, но это не означает, что перенастройка компьютера успешно завершена.

Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки в развертывании

Можно добавить, изменить или удалить виртуальный сервер в развертывании подсистемы балансировки нагрузки NSX.

Следующая информация относится к развертываниям, основанным на vRealize Automation 7.2 или более ранних версиях.

- Перенастройка подсистем балансировки нагрузки возможна только для развертываний, содержащих одну подсистему балансировки нагрузки.
- На странице сведений об элементах для любой подсистемы балансировки нагрузки в развертывании отображаются виртуальные серверы, используемые всеми подсистемами балансировки нагрузки в развертывании. Дополнительные сведения см. в [статье базы знаний 2150276](#).
- Операция «Перенастройка подсистемы балансировки нагрузки» не поддерживается для развертываний, которые были обновлены или перенесены из vRealize Automation 6.2.x в этот выпуск vRealize Automation.

Если используются обновленные подсистемы балансировки нагрузки и подсистемы балансировки нагрузки, развернутые в текущей версии vRealize Automation, не редактируйте и не добавляйте виртуальный сервер в одном и том же запросе. Дополнительные сведения см. в [статье базы знаний 2150240](#).

При отправке запроса на перенастройку подсистемы балансировки нагрузки во время выполнения другого действия в развертывании, например при осуществлении в развертывании операции увеличения масштаба, происходит сбой перенастройки с сопутствующим сообщением. В этом случае можно дождаться завершения действия, а затем отправить запрос на перенастройку.

Примечание Если схема элементов, связанная с развертыванием, импортируется из файла YAML, в котором в поле имени используемой по требованию подсистемы балансировки нагрузки содержится не такое значение, как в поле идентификатора, действие **Перенастройка** завершается сбоем. Чтобы включить перенастройку подсистемы балансировки нагрузки в развертывании, основанном на импортированной схеме элементов, выполните следующие операции в схеме элементов. Это позволит действиям, осуществляемым после подготовки, выполняться в отношении компонентов подсистемы балансировки нагрузки в будущих развертываниях.

1. Выберите схему элементов в консоли vRealize Automation.
2. Щелкните **Изменить** и измените имя схемы элементов. После этого имя и встроенный идентификатор станут одинаковыми.
3. Выберите компонент балансировки нагрузки в схеме элементов.
4. Щелкните **Изменить** и еще раз введите имя компонента. После этого имя и встроенный идентификатор станут одинаковыми.
5. Повторите это действие для всех компонентов балансировки нагрузки в схеме элементов.
6. Сохраните схему элементов.

Когда с помощью измененной схемы элементов будет подготавливаться новое развертывание, действие по перенастройке подсистемы балансировки нагрузки выполнится успешно. Чтобы избежать этой проблемы, перед импортом каждого файла YAML необходимо убедиться, что значения имени и идентификатора у всех компонентов подсистемы балансировки нагрузки, сети и системы безопасности совпадают.

Не следует работать с объектами NSX под управлением vRealize Automation вне vRealize Automation. Например, если изменить порт участника развернутой подсистемы балансировки нагрузки NSX в NSX, а не в vRealize Automation, то при сборе данных NSX будет разорвана связь между развернутым компьютером и связанным с ним пулом участников подсистемы балансировки нагрузки. Операции горизонтального масштабирования также приводят к неожиданным результатам, если порт участника развернутой подсистемы балансировки нагрузки изменен вне vRealize Automation.

Дополнительные сведения о параметрах, которые доступны при добавлении или изменении виртуального сервера, см. в разделе [Добавление компонента «Подсистема балансировки нагрузки по требованию»](#).

При перенастройке подсистемы балансировки нагрузки в vRealize Automation некоторые из параметров, настроенных в NSX и не доступных в качестве параметров в vRealize Automation, возвращаются к своим значениям по умолчанию. После выполнения действия перенастройки подсистемы балансировки нагрузки в vRealize Automation проверьте и при необходимости обновите следующие параметры в NSX.

- Insert-X-Forwarded для заголовка HTTP
- URL-адрес перенаправления HTTP
- Расширение монитора служб

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **владельца компьютера, пользователя поддержки, пользователя бизнес-группы с ролью коллективного доступа** или **диспетчера бизнес-группы**.
- Убедитесь, что у вас имеется право на перенастройку подсистем балансировки нагрузки в развертывании. Требуется право «Перенастройка (подсистема балансировки нагрузки)» для каталога.

Процедура

1. Выберите **Элементы > Развертывание**.
2. Найдите развертывание и настройте отображение его дочерних компонентов.



3. Выберите подсистему балансировки нагрузки NSX, которую необходимо изменить.



4. В меню **Действия** выберите **Перенастроить**.
5. Добавьте, измените или удалите виртуальные серверы.

Virtual servers:

Protocol	Port	Description	Member Protocol	Member Port	Health Check Protocol	Health Check Port
HTTP	80		HTTP	80	HTTP	80
HTTP	81		HTTP	81	HTTP	81

6. По завершении добавления, изменения или удаления виртуальных серверов нажмите кнопку **Отправить**, чтобы отправить запрос на перенастройку.

Изменение правил NAT в развертывании

В развернутой сети NAT «один ко многим» можно добавлять, редактировать и удалять существующие правила NAT NSX.

Можно также изменять порядок обработки правил NAT.

Примечание Если исходная схема элементов развертывания импортируется из файла YAML, содержащего компонент сети NAT, а значения имени и идентификатора сетевого компонента NAT не совпадают, при выполнении действия **Изменить правила NAT** происходит сбой. Чтобы разрешить действие **Изменить правила NAT** для развертывания, выполняемого на основе импортированной схемы элементов, перед выполнением развертывания выполните следующие действия со схемой элементов.

1. Запустите vRealize Automation, перейдите на вкладку «Проектирование» и откройте схему элементов.
2. Щелкните **Изменить** и измените имя схемы элементов. После этого имя и встроенный идентификатор станут одинаковыми.
3. Выберите компонент сети NAT в схеме элементов.
4. Щелкните **Изменить** и еще раз введите имя компонента. После этого имя и встроенный идентификатор станут одинаковыми.
5. Повторите это для всех компонентов сети NAT в схеме элементов.
6. Сохраните схему элементов.

Чтобы избежать этой проблемы, перед импортом каждого файла YAML необходимо убедиться, что значения имени и идентификатора для всех схем элементов и компонентов подсистемы балансировки нагрузки, сети и системы безопасности совпадают.

Дополнительные сведения см. в разделах [Создание и использование правил NAT](#) и [Добавление компонента «Сеть NAT по требованию»](#) или [«Маршрутизируемая сеть по требованию»](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **владельца компьютера, пользователя поддержки, пользователя бизнес-группы с ролью коллективного доступа** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Убедитесь в наличии необходимых разрешений для изменения правил NAT в сети.
- Убедитесь, что сеть NAT настроена как сеть NAT «один ко многим». Это действие недоступно для сетей NAT «один к одному».

Процедура

1. Выберите **Элементы > Развертывание**.
2. Найдите развертывание и настройте отображение его дочерних компонентов.



3. Выберите компонент сети NAT для редактирования.



В случае сети NAT по требованию, связанной со сторонним поставщиком управления IP-адресами, изменение этого компонента невозможно. Тем не менее можно вручную добавить новый IP-адрес назначения. При добавлении нового IP-адреса назначения значение компонента обнуляется. Новый IP-адрес назначения и обнуленный идентификатор компьютера обрабатываются при отправке запроса на изменение конфигурации.

4. Нажмите **Изменить правила NAT** в меню Действия.



5. Добавьте новые правила переадресации портов NAT, измените или удалите существующие правила.

6. После внесения изменений нажмите **Сохранить** или **Отправить**, чтобы подтвердить запрос на изменение конфигурации.

Добавление и удаление элементов системы безопасности в развертывании

Можно добавить или удалить существующие группы безопасности NSX и теги безопасности для развертывания компьютера. Группы безопасности по требованию нельзя добавить. Поддерживается только их удаление.

Действие изменения параметров безопасности определяется компонентом или кластером компьютера. Например, если параметры безопасности связаны с кластером с именем AppTier2, который состоит из двух компьютеров, то операция изменения параметров безопасности выполняется в кластере AppTier2, а не на отдельных компьютерах в кластере.

Операция изменения параметров безопасности не поддерживается для развертываний, которые были обновлены или перемещены из среды vRealize Automation 6.2.x в среду версии vRealize Automation.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **владельца компьютера, пользователя поддержки, пользователя бизнес-группы с ролью коллективного доступа или диспетчера бизнес-групп**.
- Убедитесь в наличии необходимых разрешений для изменения параметров безопасности в развертывании. Требуемые права для каталога: «Изменить параметры безопасности (развертывание)».uc

Процедура

1. Выберите **Элементы > Развертывание**.

2. Найдите развертывание и настройте отображение его дочерних компонентов.



3. Нажмите **Изменить параметры безопасности** в меню **Действия**.



4. Выберите компонент или кластер компьютера для развертывания, для которого необходимо добавить или удалить элементы безопасности.



5. При необходимости добавьте или удалите существующие группы безопасности и теги безопасности для каждого из компонентов или кластеров компьютера в развертывании.
6. При необходимости добавьте или удалите группы безопасности по требованию для каждого из компонентов или кластеров компьютера в развертывании.
7. (дополнительно) Перейдите на вкладку **Причина** и укажите причину для отправки запроса.
8. После внесения изменений нажмите **Сохранить** или **Отправить**, чтобы подтвердить запрос на изменение.

Отображение всех правил NAT для существующего объекта NSX Edge

Можно отобразить информацию о правилах NAT для объектов NSX Edge, которые используются в активном развертывании.

Правила NAT отображаются в представлении Edge как совокупность всех правил NAT, используемых в развертывании. В представлении Edge правила не обязательно отображаются в порядке их обработки.

Чтобы просмотреть и при необходимости изменить порядок обработки правил NAT в сети NAT «один ко многим», см. раздел [Изменение правил NAT в развертывании](#).

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **владельца компьютера, пользователя поддержки, пользователя бизнес-группы с ролью коллективного доступа** или **диспетчера бизнес-групп**.

Процедура

1. Выберите **Элементы > Развертывание**.
2. Найдите развертывание и настройте отображение его дочерних компонентов.



3. Выберите объект NSX Edge, который необходимо просмотреть.



4. По завершении нажмите кнопку **Заккрыть**.

Возможности расширения жизненного цикла

6

Использование vRealize Orchestrator с vRealize Automation позволяет расширить возможности управления жизненным циклом компьютеров Инфраструктура как услуга.

Для расширения возможностей vRealize Automation требуется использование предоставленных рабочих процессов vRealize Orchestrator и создание настраиваемых рабочих процессов.

В эту главу входят следующие разделы:

- [Обзор расширяемости компьютера](#)
- [Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования vRealize Orchestrator](#)
- [Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation](#)
- [Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования vRealize Automation Designer](#)
- [Рабочие процессы и распределенное управление](#)
- [Ссылка на команду CloudUtil](#)
- [Справка по действиям рабочих процессов vRealize Automation](#)

Обзор расширяемости компьютера

Подготовка нового компьютера или вывод его из эксплуатации, особенно если дело касается критически важных систем, обычно связано со взаимодействием с разными системами управления, включая DNS-серверы, подсистемы балансировки нагрузки, базы данных CMDB, системы управления IP-адресами и другие системами.

Возможности расширения жизненного цикла компьютера

Можно применять настраиваемую логику на разных предварительно определенных этапах жизненного цикла инфраструктуры как услуги (IaaS) за счет использования рабочих процессов изменения состояния IaaS, известных как заглушки рабочих процессов. Можно использовать заглушки рабочих процессов, чтобы вызвать vRealize Orchestrator для двусторонней интеграции с внешними системами управления.

Создание рабочего процесса изменения состояния позволяет запустить выполнение рабочего процесса до того, как основной рабочий процесс инфраструктуры как услуги перейдет в определенное состояние. Например, можно создать настраиваемые рабочие процессы для интеграции с внешней базой данных и записи информации на различных этапах жизненного цикла компьютера.

- Создание настраиваемого рабочего процесса, который выполняется до того, как основной рабочий процесс перейдет в состояние `MachineProvisioned`, для записи такой информации, как владелец компьютера, утверждающие и т. д.
- Создание настраиваемого рабочего процесса, который запускается до выбора на компьютере состояния `MachineDisposing` для записи времени его удаления и таких данных, как использование его ресурсов при последнем сборе данных, входе в систему и т. д.

В примерах основного рабочего процесса показаны его основные состояния, где желтым выделены состояния с возможностью настройки заглушек рабочих процессов инфраструктуры как услуги. В таблице **Настраиваемые рабочие процессы изменения состояния** перечислены доступные заглушки рабочих процессов, их соответствующее место в состоянии основного рабочего процесса, а также примеры настраиваемой логики, которую можно использовать в каждом состоянии, чтобы продлить срок службы компьютера.

Рис. 6-1. Состояния основного рабочего процесса для подготовки компьютеров




Рис. 6-2. Состояния основного рабочего процесса для импорта компьютеров




Рис. 6-3. Состояния основного рабочего процесса для завершения срока действия аренды компьютера



Рис. 6-4. Состояния основного рабочего процесса для списания компьютера




Таблица 6-1. Настраиваемые рабочие процессы изменения состояния

Состояние основного рабочего процесса	Имя настраиваемого рабочего процесса	Примеры расширяемости
BuildingMachine	WFStubBuildingMachine	Подготовка компьютера к созданию записи <code>hypervisor.Create</code> в базе данных управления конфигурациями (CMDB) и вызову внешней системы для назначения IP-адреса компьютеру, а затем использование параметра <code>WFStubMachineDisposing</code> для возврата IP-адреса в пул во время удаления компьютера.
RegisterMachine	WFStubMachineRegistered	Добавление импортированного компьютера в инструмент подготовки приложения для получения обновлений и выполнения проверки соответствия.

Таблица 6-1. Настраиваемые рабочие процессы изменения состояния (продолжение)

Состояние основного рабочего процесса	Имя настраиваемого рабочего процесса	Примеры расширяемости
MachineProvisioned	WFStubMachineProvisioned	Компьютер существует в гипервизоре, и все дополнительные настройки будут выполняться на этом этапе, например, настройки гостевого агента. Используйте эту заглушку рабочего процесса для обновления IP-адреса DHCP и информации о хранении в записи базы данных управления конфигурациями. Настройки, сделанные с помощью параметра WFStubMachineProvisioned, как правило, восстанавливаются с помощью WFStubUnprovisionMachine.
Expired	WFStubMachineExpired	Перенос компьютеров с истекшим сроком действия в более дешевое хранилище для снижения затрат на архивирование, а также обновления записи CMDB и системы выставления счетов, чтобы отразить изменения, касающиеся затрат и хранения.
UnprovisionMachine	WFStubUnprovisionMachine	Удаление компьютеров из учетных записей Active Directory. Настройки, сделанные с помощью параметра WFStubMachineProvisioned, как правило, восстанавливаются с помощью WFStubUnprovisionMachine.
Disposing	WFStubMachineDisposing	Возврат IP-адресов обратно в пул.

Выбор сценария расширения жизненного цикла

Можно использовать vRealize Orchestrator или vRealize Automation Designer, чтобы расширить жизненные циклы компьютеров.

Можно расширить жизненный цикл компьютера, используя vRealize Automation Designer для вызова в vRealize Orchestrator или непосредственно vRealize Orchestrator. Оба подхода позволяют добавлять настраиваемую логику на предварительно определенных этапах жизненного цикла компьютера инфраструктуры как услуги путем создания настраиваемых рабочих процессов vRealize Orchestrator, а затем вставлять эти процессы в заглушки рабочих процессов изменения состояния. Однако можно ограничить настраиваемую логику изменения состояний в пределах конкретных схем элементов только при непосредственном использовании vRealize Orchestrator. Можно лишь ограничить выполнение процессов в пределах конкретных диспетчеров Distributed Execution Manager с помощью vRealize Automation Designer.

Примечание Заглушки рабочих процессов заменяются подписками на рабочие процессы брокера событий. Они остаются доступны, сохраняется поддержка и возможность использования, но в следующей версии vRealize Automation планируется их удаление. Чтобы обеспечить совместимость последующих продуктов, используйте подписки на рабочий процесс для запуска настраиваемых рабочих процессов с примененными изменениями. См. раздел [Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation](#).

Таблица 6-2. Выбор сценария расширения жизненного цикла

Сценарий	Процедура
Добавьте настраиваемую логику в предварительно определенные этапы жизненного цикла компьютера инфраструктуры как услуги и примените эту логику к конкретным схемам элементов.	Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Orchestrator
Добавьте настраиваемую логику в предварительно определенные этапы жизненного цикла компьютера инфраструктуры как услуги и примените эту логику ко всем схемам элементов.	Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Automation Designer
Ограничьте выполнение рабочих процессов рамками определенных диспетчеров Distributed Execution Manager, используя навыки в vRealize Automation Designer. Навыки похожи на теги, которые можно применить как к рабочим процессам, так и к экземплярам процессов DEM Worker. Например, может потребоваться ограничить рабочие процессы облачной подготовки до определенного процесса DEM, запущенного на узле с требуемым сетевым доступом к URL-адресам Amazon.	Связывание рабочих процессов и процессов DEM с помощью навыков

Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования vRealize Orchestrator

Можно вставить настраиваемую логику на заранее определенных этапах жизненного цикла компьютера инфраструктуры как услуги путем создания настраиваемых рабочих процессов vRealize Orchestrator, а затем, использования vRealize Orchestrator для их вставки в жизненный цикл компьютеров, построенных из определенных схем элементов.

Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Orchestrator

Расширение жизненных циклов компьютера за счет использования контрольного списка vRealize Orchestrator обеспечивают общий обзор этапов, необходимых для установки и конфигурации vRealize Orchestrator, чтобы настроить жизненные циклы компьютера инфраструктуры как услуги.

Таблица 6-3. Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Orchestrator

Задача	Сведения
<input type="checkbox"/> Настройте узел vRealize Automation для vRealize Orchestrator.	Добавление узла vRealize Automation
<input type="checkbox"/> Настройте узел инфраструктуры как услуги для vRealize Orchestrator.	Добавление узла инфраструктуры как услуги
<input type="checkbox"/> Установите настройки vRealize Orchestrator для расширенных жизненных циклов компьютеров инфраструктуры как услуги.	Установка настройки vRealize Orchestrator
<input type="checkbox"/> Создать конечную точку vRealize Automation для экземпляра vRealize Orchestrator.	Создание конечной точки vRealize Orchestrator

Таблица 6-3. Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Orchestrator (продолжение)

Задача	Сведения
<p>❑ Используйте шаблон рабочего процесса, представленный в подкаталоге «Расширяемость» библиотеки подключаемых модулей vRealize Automation, для создания настраиваемого рабочего процесса vRealize Orchestrator, который выполняется в течение всего жизненного цикла компьютера. Можно запускать несколько рабочих процессов в одном состоянии для одной и той же схемы элементов, пока они вложены в отдельный рабочий процесс оболочки.</p>	<p>Информацию по разработке рабочих процессов с помощью vRealize Orchestrator см. в документации vRealize Orchestrator. Чтобы обучаться в процессе разработки vRealize Orchestrator для интеграции vRealize Automation, см. учебные курсы, доступные на портале VMware Education, и учебные материалы, представленные на платформе VMware Learning.</p>
<p>❑ Запустите предоставленный рабочий процесс, который вставляет настраиваемый рабочий процесс в заглушку рабочего процесса инфраструктуры как услуги и конфигурирует схему элементов для вызова заглушки рабочего процесса инфраструктуры как услуги.</p>	<p>Назначение рабочего процесса изменения состояния для схемы элементов и ее виртуальных машин</p>
<p>Примечание Заглушки рабочих процессов заменяются подписками на рабочие процессы брокера событий. Они остаются доступны, сохраняется поддержка и возможность использования, но в следующей версии vRealize Automation планируется их удаление. Чтобы обеспечить совместимость последующих продуктов, используйте подписки на рабочий процесс для запуска настраиваемых рабочих процессов с примененными изменениями. См. раздел Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation.</p>	

Настройка подключаемого модуля vRealize Automation для расширяемости компьютера

Настройте узлы инфраструктуры как услуги и vRealize Automation, установите настройки для расширяемости компьютера и создайте конечную точку vRealize Automation для экземпляра vRealize Orchestrator.

Добавление узла vRealize Automation

Можно запустить рабочий процесс добавления узла vRealize Automation и настройки параметров его подключения.

Процедура

1. В раскрывающемся меню клиента Orchestrator выберите пункт **Запуск** или **Проектирование**.
2. Выберите представление **Рабочие процессы**.
3. Разверните элементы **Библиотека > vRealize Automation > Конфигурация**.

4. Щелкните правой кнопкой мыши рабочий процесс **Добавить узел vRA** и укажите **Запустить рабочий процесс**.
5. В текстовом поле **Имя узла** введите уникальное имя для узла.
6. В текстовом поле **URL-адрес узла** укажите URL-адрес узла.
Например: *https://hostname*.
7. (Обязательно) В текстовом поле **Арендатор** укажите имя арендатора.
Чтобы использовать все функции подключаемого модуля для арендатора, создайте выделенный узел vRealize Automation для каждого арендатора.
8. Укажите, нужно ли устанавливать сертификаты SSL автоматически без подтверждения пользователя.
9. (дополнительно) Чтобы настроить время, в течение которого в vRealize Orchestrator ожидается подключение или ответ от vRealize Automation, введите интервалы времени ожидания в текстовых полях **Время ожидания подключения (в секундах)** и **Время ожидания операции (в секундах)**.
10. Выберите тип подключения к узлу в раскрывающемся меню **Режим сеанса**.

Параметр	Действия
Общий сеанс	Введите учетные данные для пользователя vRealize Automation в текстовых полях Имя пользователя для проверки подлинности и Пароль проверки подлинности .
На сеанс пользователя	<p>Выполните подключение с учетными данными пользователя, который в данный момент вошел в систему. Необходимо войти в клиент Orchestrator под учетными данными системного администратора vRealize Automation.</p> <p>Чтобы использовать этот параметр с внешним сервером vRealize Orchestrator, необходимо зарегистрировать сервер Orchestrator в реестре компонентов vRealize Automation.</p> <p>Примечание Чтобы зарегистрировать внешний сервер vRealize Orchestrator в реестре компонентов, необходимо настроить для Orchestrator использование vRealize Automation в качестве поставщика средств проверки подлинности. Дополнительные сведения см. в разделе <i>Установка и настройка VMware vRealize Orchestrator</i>.</p>

11. Нажмите кнопку **Отправить**.

Следующие шаги

Добавьте узел администрирования инфраструктуры vRealize Automation.

Добавление узла инфраструктуры как услуги

Можно запустить рабочий процесс, чтобы добавить узел инфраструктуры как услуги узла vRealize Automation и настроить параметры соединения.

Процедура

1. В раскрывающемся меню клиента Orchestrator выберите пункт **Запуск** или **Проектирование**.
2. Выберите представление **Рабочие процессы**.

3. Разверните элементы **Библиотека > vRealize Automation > Администрирование инфраструктуры > Конфигурация**.
4. Щелкните правой кнопкой мыши **Добавить узел инфраструктуры как услуги** и укажите **Запустить рабочий процесс**.
5. Выберите узел vRealize Automation, для которого необходимо настроить узел инфраструктуры как услуги из раскрывающегося меню **Узел vCAC**.
6. В текстовом поле **Имя узла** введите уникальное имя для узла.
7. Введите URL-адрес компьютера, на котором установлен диспетчер моделей.
Например, https://model_manager_machine.com.
8. Чтобы установить сертификаты SSL, нажмите **Да**.
9. Чтобы использовать прокси для доступа к компьютеру диспетчера моделей, нажмите **Да**.
При выборе этого параметра необходимо предоставить прокси-сервер и его порт на следующей странице.
10. Нажмите кнопку **Далее**.
11. При настройке явного прокси предоставьте URL-адрес прокси-сервера и порт.
12. Нажмите кнопку **Далее**.
13. Чтобы настроить собственные значения времени ожидания, нажмите **Нет**.
14. (дополнительно) Чтобы настроить время, в течение которого в vRealize Orchestrator ожидается подключение или ответ от vRealize Automation, введите интервалы времени ожидания в текстовых полях **Время ожидания подключения (в секундах)** и **Время ожидания операции (в секундах)**.
15. Нажмите кнопку **Далее**.
16. Выберите тип проверки подлинности узла.

Параметр	Описание
Единый вход	Выберите этот параметр, чтобы использовать службу vCenter Single Sign-On.
NTLM	<p>Выберите этот параметр, чтобы включить функцию проверки подлинности только на основе протокола NT LAN Manager (NTLM), если инфраструктура Active Directory использует проверку подлинности NTLM.</p> <p>При выборе этого параметра необходимы дополнительные учетные данные NTLM и параметры проверки подлинности.</p>

17. При выборе NTLM нажмите кнопку **Далее** и введите имя компьютера рабочей станции, а также имя домена NetBIOS.
18. Нажмите кнопку **Отправить**.

Установка настройки vRealize Orchestrator

Можно запустить рабочий процесс, чтобы установить заглушки настроенного рабочего процесса изменения состояния и рабочие процессы операций меню Orchestrator.

Примечание Заглушки рабочих процессов заменяются подписками на рабочие процессы брокера событий. Они остаются доступны, сохраняется поддержка и возможность использования, но в следующей версии vRealize Automation планируется их удаление. Чтобы обеспечить совместимость последующих продуктов, используйте подписки на рабочий процесс для запуска настраиваемых рабочих процессов с примененными изменениями. См. раздел [Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation](#).

Процедура

1. В раскрывающемся меню клиента Orchestrator выберите пункт **Запуск** или **Проектирование**.
2. Выберите представление **Рабочие процессы**.
3. Выберите **Библиотека > vCloud Automation Center > Администрирование инфраструктуры > Расширяемость > Установка**.
4. Щелкните правой кнопкой мыши рабочий процесс **Установить настройку vCO** и укажите **Запустить рабочий процесс**.
5. Выберите узел инфраструктуры как услуги.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. Выберите этапы жизненного цикла, к которым необходимо добавить настраиваемую логику, выбрав одну или несколько заглушек рабочего процесса изменения состояния для установки.
8. Нажмите кнопку **Отправить**.

Создание конечной точки vRealize Orchestrator

Можно создать конечную точку vRealize Orchestrator для подключения к серверу vRealize Orchestrator.

Вы можете настроить несколько конечных точек, чтобы подключиться к разным серверам vRealize Orchestrator, однако для каждой конечной точки нужно задать приоритет.

При выполнении рабочих процессов vRealize Orchestrator vRealize Automation сначала использует конечную точку vRealize Orchestrator с наивысшим приоритетом. Если к ней невозможно подключиться, то устройство переходит к следующей конечной точке с наивысшим приоритетом, пока сервер vRealize Orchestrator не сможет выполнить рабочий процесс.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.

2. Выберите **Создать > Оркестрация > vRealize Orchestrator**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Введите URL-адрес с полным квалифицированным именем или IP-адрес сервера vRealize Orchestrator и номер порта vRealize Orchestrator.

Следует использовать транспортный протокол HTTPS. Если порт не указан, используется порт по умолчанию 443.

Чтобы использовать экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию, который содержится в устройстве vRealize Automation, введите

`https://vrealize-automation-appliance-hostname:443/vco`.

5. Укажите свои учетные данные vRealize Orchestrator в текстовых полях **Имя пользователя** и **Пароль**, чтобы подключиться к конечной точке vRealize Orchestrator.

Используемые учетные данные должны иметь разрешения на выполнение любых рабочих процессов vRealize Orchestrator, которые можно вызвать из Инфраструктура как услуга

Чтобы использовать экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию, содержащийся в устройстве vRealize Automation, используйте имя пользователя **administrator@vsphere.local** и пароль администратора, указанный при настройке службы единого входа.

6. В текстовом поле **Свойство** введите целое число не меньше 1.
Чем меньше значение, тем выше приоритет.
7. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
8. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка рабочих процессов инфраструктуры как услуги с помощью vRealize Orchestrator

Используйте один рабочий процесс в vRealize Orchestrator, чтобы вставить настраиваемую логику в заглушки рабочих процессов инфраструктуры как услуги и назначить настроенные жизненные циклы для схем элементов компьютера.

Примечание Заглушки рабочих процессов заменяются подписками на рабочие процессы брокера событий. Они остаются доступны, сохраняется поддержка и возможность использования, но в следующей версии vRealize Automation планируется их удаление. Чтобы обеспечить совместимость последующих продуктов, используйте подписки на рабочий процесс для запуска настраиваемых рабочих процессов с примененными изменениями. См. раздел [Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation](#).

Необходимо разработать настраиваемые рабочие процессы vRealize Orchestrator, чтобы принять строковые входные значения. Если в настраиваемом рабочем процессе ожидается сложный тип данных, создайте рабочий процесс оболочки, который найдет это сложное значение и переведет его в строку. В качестве примера рабочего процесса оболочки см. шаблон рабочего процесса, предоставленный в **Библиотека > vRealize Automation > Инфраструктура > Расширяемость**.

Назначение рабочего процесса изменения состояния для схемы элементов и ее виртуальных машин

Выполните настройку рабочих процессов vRealize Orchestrator для запуска на определенных этапах в рабочем процессе основного компьютера, связав настраиваемый рабочий процесс с заглушкой рабочего процесса изменения состояния и назначив рабочие процессы для схемы элементов.

Примечание Заглушки рабочих процессов заменяются подписками на рабочие процессы брокера событий. Они остаются доступны, сохраняется поддержка и возможность использования, но в следующей версии vRealize Automation планируется их удаление. Чтобы обеспечить совместимость последующих продуктов, используйте подписки на рабочий процесс для запуска настраиваемых рабочих процессов с примененными изменениями. См. раздел [Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation](#).

Необходимые условия

Используйте шаблон рабочего процесса, представленный в подкаталоге «Расширяемость» библиотеки подключаемых модулей vRealize Automation для создания настраиваемого рабочего процесса для запуска в течение всего жизненного цикла компьютера.

Процедура

1. В раскрывающемся меню клиента Orchestrator выберите пункт **Запуск** или **Проектирование**.
2. Выберите представление **Рабочие процессы**.
3. Выберите **Библиотека > vRealize Automation > Инфраструктура > Расширяемость**.
4. Щелкните правой кнопкой мыши рабочий процесс **Назначить рабочий процесс изменения состояния для схемы элементов и ее виртуальных машинах** и выберите **Запустить рабочий процесс**.
5. Выберите этап жизненного цикла, на котором необходимо запустить рабочий процесс, выбрав заглушку в раскрывающемся меню **Заглушки рабочего процесса vCAC для включения**.
6. Выберите узел инфраструктуры как услуги.
7. Нажмите кнопку **Далее**.
8. Выберите схему элементов, для которой необходимо назначить рабочий процесс.
9. Выберите, следует ли применять эти рабочие процессы для существующих компьютеров, подготовленных с помощью этой схемы элементов.
10. Выберите рабочий процесс, который необходимо запускать в течение всего жизненного цикла компьютера.
11. Настройте входные значения рабочего процесса, которые добавляются в качестве настраиваемых свойств компьютера.
 - а) Добавьте выходные значения рабочего процесса vCO в качестве свойств схемы элементов.
 - б) Добавьте последние входные значения запуска рабочего процесса vCO в качестве свойств схемы элементов.

12. Нажмите кнопку **Отправить**.

Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation

Создайте подписки на рабочие процессы, которые используют службу брокера событий, чтобы выполнять мониторинг зарегистрированных служб для сообщений о событиях в vRealize Automation, а затем запустите указанный рабочий процесс vRealize Orchestrator, когда выполняются условия в подписке. Чтобы настроить подписку, укажите тему события, инициирующие условия и рабочий процесс, который выполняется при запуске.

Администраторы арендатора могут создавать специальные подписки на рабочие процессы для арендатора и управлять ими.

Системный администратор может создавать подписки на рабочие процессы и управлять ими. Созданные подписки на рабочие процессы системы являются активными для любых событий в арендаторе, а также системных событий.

Темы событий, предоставляемые с помощью vRealize Automation

Темы событий описывают тип сообщения о событии, которое отправляется в службу брокера событий другими службами. Выберите тему событий и настройте подписку на рабочий процесс в соответствии с темой.

Таблица 6-4. Темы событий

Имя темы события	Описание	Служба
Компонент схемы элементов выполнен	Подготовка компонента схемы элементов, который является частью составной схемы элементов, завершена. Компонент — это любая схема элементов, которая является частью составной схемы элементов.	composition-service
Компонент схемы элементов запрошен	Запрошен компонент схемы элементов, который является частью составной схемы элементов. Компонент — это любая схема элементов, которая является частью составной схемы элементов.	composition-service
Конфигурация схемы элементов	Создание, обновление или удаление схемы элементов	composition-service
Запрос схемы элементов выполнен	Подготовка составной схемы элементов завершена. Эта тема события включает все компоненты схемы элементов. В нее не входят самостоятельные схемы элементов Все как услуга.	composition-service
Запрошенная схема элементов	Запрошена составная схема элементов. Эта тема события не включает схемы элементов Все как услуга.	composition-service

Таблица 6-4. Темы событий (продолжение)

Имя темы события	Описание	Служба
Конфигурация бизнес-группы	Создание, обновление или удаление бизнес-группы	identity
Действие компонента выполнено	Действие запущено для компонента развернутой схемы элементов при запросе действия развертывания.	composition-service
Действие компонента запрошено	Действие, которое следует запустить для компонента развернутой схемы элементов, запрошено при запросе действия развертывания.	composition-service
Действие развертывания выполнено	Завершено выполнение действия для развернутой схемы элементов, в том числе выполнение всех действий компонентов.	composition-service
Действие развертывания запрошено	Запрошено действие для развернутой схемы элементов.	composition-service
Стандартное событие EventLog	В журнал событий добавляется стандартная запись. Запись журнала не отправляется подписчикам.	eventlog-service
Завершение события жизненного цикла IP-адресов для управления IP-адресами	Выполнен запрос на выделение или отмену выделения IP-адреса.	ipam-service
Жизненный цикл компьютера	Предоставленное действие Инфраструктура как услуга запускается на подготовленном компьютере.	iaas-service
подготовка компьютера.	Компьютер Инфраструктура как услуга находится в процессе подготовки.	iaas-service
Конфигурация сервера оркестрации	vRealize OrchestratorМожно создать, обновить, удалить или изменить конфигурацию сервера, чтобы использовать другой экземпляр по умолчанию.	o11n-gateway-service
Конфигурация сервера оркестрации (все как услуга) — устаревшая	vRealize OrchestratorМожно создать, обновить, удалить или изменить конфигурацию сервера, чтобы использовать другой экземпляр по умолчанию.	advanced-designer-service
Последующее подтверждение	Уровень политики последующего подтверждения настроен для использования параметра подписки на событие.	approval-service

Таблица 6-4. Темы событий (продолжение)

Имя темы события	Описание	Служба
Предварительное подтверждение	Уровень политики предварительного подтверждения настроен для использования параметра подписки на событие.	approval-service
Событие завершения реорганизации ресурса	Срок действия договора аренды ресурсов истек, и ресурсы реорганизованы.	management-service

Терминология брокера событий и подписок на рабочие процессы

При работе с подписками на рабочие процессы и службой брокера событий вы можете столкнуться со специфичной терминологией.

Таблица 6-5. Терминология брокера событий и подписки на рабочие процессы

Временная лицензия	Описание
Тема события	Описывает набор событий с одинаковой логической целью и структурой. Каждое событие является экземпляром темы события.
Событие	Обозначает изменение состояния в авторе или сущностях под его управлением. Событие является сущностью, записывающей информацию о наступлении события.
Сообщение	Передаёт информацию о событии между различными службами и компонентами. Например, от автора в службу брокера события или из службы брокера события к подписчикам.
Служба брокера события	Служба, подготавливающая к отправке сообщения, которые автор опубликовал для подписчиков.
Полезная нагрузка	Данные о событии.
Подписка	Показывает, что подписчик заинтересован в получении уведомлений о событии, подписавшись на тему события и указав критерии отправки уведомления.
Подписчик	Использует события, опубликованные в службе брокера событий, в рамках описания подписки. Подписчик также может называться потребителем.
Поставщик	Регистрирует темы события в службе брокера событий
Автор	Публикует события в службе брокера событий.
Системный администратор	Пользователь с привилегиями создания, чтения, обновления и удаления подписки на рабочие процессы арендатора и системы, использующие API или подключаемый модуль vRealize Automation. vRealize Automation не включает в себя пользовательский интерфейс системного администратора.
Администратор арендатора	Пользователь с привилегиями создания, чтения, обновления и удаления подписок арендатора на его рабочие процессы.
Подписка на рабочий процесс	Определяет тему и условия события для запуска рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Таблица 6-5. Терминология брокера событий и подписки на рабочие процессы (продолжение)

Временная лицензия	Описание
Подписка на рабочий процесс системы	Подписка на специализированный рабочий процесс, который реагирует на системные события и события, происходящие во всех арендаторах.
Подписка на рабочий процесс арендатора	Подписка на специализированный рабочий процесс, который определяет условия запуска рабочего процесса vRealize Orchestrator для событий в одном арендаторе.

Темы событий с возможностью блокировки и ответа

Темы событий могут поддерживать события с возможностью блокировки и ответа. Поведение подписки на рабочий процесс зависит от поддержки этих типов событий в теме и способа настройки самой подписки.

Темы событий без возможности блокировки

Темы событий без возможности блокировки позволяют создавать только неблокирующие подписки. Неблокирующие подписки выполняются асинхронно и не зависят от порядка инициирования подписок или запуска рабочих процессов vRealize Orchestrator. Неблокирующие подписки возвращают ответ только для темы с соответствующей возможностью.

Темы событий с возможностью блокировки

Для тем некоторых событий поддерживается блокировка. Если подписка на рабочий процесс отмечена как блокирующая, то другие подписки с соответствующими условиями не получают сообщения, отвечающие настроенным условиям, пока первый рабочий процесс не будет завершен. Если есть несколько блокирующих подписок на рабочий процесс с одной темой события, необходимо установить приоритет подписок.

Блокирующие подписки запускаются в порядке приоритета. Высший приоритет имеет значение 0. При наличии нескольких блокирующих подписок с одной темой события и одинаковым уровнем приоритета подписки запускаются в алфавитном порядке по именам. После обработки всех блокирующих подписок отправляется сообщение всем неблокирующим подпискам одновременно. Поскольку блокирующие подписки на рабочий процесс запускаются синхронно, в измененную полезную нагрузку события входит обновленное событие при поступлении уведомления о последующих подписках на рабочий процесс.

Применяйте блокировку для одной или нескольких подписок на рабочий процесс в зависимости от выбранного рабочего процесса и целей.

Например, есть подписки на два рабочих процесса подготовки, где второй процесс зависит от результатов первого. В первом из них изменяется свойство во время подготовки, а второй записывает новое свойство, например имя компьютера, в файловую систему. Приоритет подписки на процесс ChangeProperty равен 0, а на процесс RecordProperty — 1, поскольку он использует результаты подписки ChangeProperty. После подготовки компьютера запускается подписка на процесс ChangeProperty. Поскольку условия подписки на процесс RecordProperty основаны на условиях, сформированных после

подготовки, сообщение инициирует подписку на процесс RecordProperty. Однако поскольку рабочий процесс ChangeProperty является блокирующим, до его окончания сообщение не будет доставлено. После изменения имени и завершения первого рабочего процесса запускается второй рабочий процесс, чье имя записывается в файловую систему.

Даже если темы событий поддерживают блокировку, можно создать неблокирующую подписку на рабочий процесс в случае, когда подписка на рабочий процесс не содержит зависимых последующих рабочих процессов. Подписка на рабочий процесс инициирует и запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator без дальнейшего обращения из vRealize Automation или внешней системы.

Темы событий с возможностью ответа

Некоторые темы событий поддерживают ответы службы с подпиской. Служба, в которой зарегистрирована тема события с возможностью ответа, может принять событие ответа, предоставляющее выходное значение рабочего процесса, как правило, в результате обращения к системе или пользователю. Выходные параметры ответа должны соответствовать критериям, определенным в схеме ответа, чтобы служба vRealize Automation, опубликовавшая исходное событие с возможностью ответа, могла обработать его. Например, в подписках на предварительное или последующее подтверждение есть возможность ответа. Если создать рабочий процесс, который отправляет запрос на подтверждение во внешнюю систему, то vRealize Automation обработает подтвержденный или отклоненный ответ, будет подготовлен элемент каталога или пользователь получит уведомление об отклонении запроса.

Ответ может быть выходным значением рабочего процесса vRealize Orchestrator или значением ошибки, если истекло время рабочего процесса или в нем произошел сбой. Если получен ответ от выходных параметров рабочего процесса, он должен быть в правильном формате схемы ответа.

Практические рекомендации по созданию рабочих процессов vRealize Orchestrator для подписок на них

Подписка на рабочий процесс основана на конкретной схеме темы. Чтобы убедиться, что подписки могут запускать рабочие процессы vRealize Orchestrator, необходимо настроить их с правильными входными параметрами для работы с данными о событии.

Входные параметры рабочего процесса

Создаваемый настраиваемый рабочий процесс может содержать все параметры или только один, который использует все данные полезной нагрузки.

- Чтобы включить отдельные параметры, настройте один или несколько параметров. Убедитесь, что имя и тип совпадают с именем и типом, указанными в схеме. Сложные типы из схемы должны быть определены в рабочем процессе как «Свойства».
- Чтобы использовать отдельный параметр, настройте один параметр с типом Properties. Можно предоставить любое подходящее имя. Например, можно использовать payload в качестве имени параметра.

Выходные параметры рабочего процесса

Создаваемый настраиваемый рабочий процесс может содержать выходные параметры, соответствующие последующим событиям, необходимым для типа темы события ответа.

Если в теме события ожидается ответ, выходные параметры рабочего процесса должны соответствовать схеме ответа.

Настройки подписки на рабочий процесс

Параметры подписки определяют, когда запускается рабочий процесс на основе сообщений о событиях в vRealize Automation. Используйте параметры, чтобы управлять подписками.

Подписка представляет собой намерение пользователя подписаться на события данной темы и запустить рабочий процесс при получении события по этой теме, в котором указаны определенные условия.

Только администратор арендатора может создавать подписку на рабочий процесс. Все подписки на рабочие процессы являются специфическими для арендатора.

Чтобы управлять подписками на рабочие процессы, выберите **Администрирование > События > Подписки**.

Таблица 6-6. Параметры подписки на рабочий процесс

Параметр	Описание
Создать	Создание новой подписки.
Изменить	Изменение выбранной подписки. Если подписка опубликована, сохраненные изменения сразу же становятся активными. Нельзя редактировать тему событий или изменять параметр блокировки в опубликованной или неопубликованной подписке.
Опубликовать	Активация подписки. Обрабатываются события службы брокера событий, и оцениваются условия подписки. Если настроенное условие истинно, то запускается рабочий процесс.
Отменить публикацию	Возврат подписки в состояние черновика. Подписка перестает быть активной в среде и больше не получает события. При повторной публикации подписки она начинает получать новые события. Прошедшие события не доставляются.
Удалить	Удаление выбранной подписки.

■ Настройки вкладки «Тема события подписки на рабочий процесс»

Темы событий являются классами событий, представленных в vRealize Automation. Выберите тему события для определения подписки.

■ Настройки вкладки «Условия подписки на рабочий процесс»

Условия, настраиваемые для подписки, определяют, инициирован ли запуск рабочего процесса с учетом данных о событии.

■ Настройки вкладки «Рабочий процесс создания подписки на рабочий процесс»

Выбранный рабочий процесс vRealize Orchestrator запускается, когда условия подписки оцениваются как истинные.

■ Настройки вкладки «Сведения о подписке на рабочий процесс»

В сведениях о подписке указывается способ ее обработки.

Настройки вкладки «Тема события подписки на рабочий процесс»

Темы событий являются классами событий, представленных в vRealize Automation. Выберите тему события для определения подписки.

Эта страница носит информационный характер. Не требуется предоставлять какие-либо значения.

Чтобы выбрать тему события для подписок на рабочие процессы, выберите **Администрирование > События > Подписки**. Нажмите **Создать** и выберите тему события.

Таблица 6-7. Параметры темы события

Параметр	Описание
Идентификатор темы	Идентификатор темы события.
Имя	Имя темы события.
Описание	Описание темы события.
Издатель	Имя службы, для которой регистрируется тема события.
Возможность блокировки	<p>Указывает на возможность создания блокирующей подписки для этой темы события.</p> <p>Блокирующие подписки используются для изменения полезной нагрузки события или синхронного запуска настраиваемой логики, когда результаты второго рабочего процесса для того же события зависят от результатов первого.</p>
Возможность ответа	<p>Указывает, можно ли в теме события подписки опубликовать ответное событие в службе, в которой изначально было создано событие. Если значение «Да», по завершению рабочего процесса ответ отправляется в службу, опубликовавшую исходное событие. В ответе содержится выходное значение рабочего процесса vRealize Orchestrator и сведения о любых ошибках.</p>
Схема	<p>Описывает структуру полезной нагрузки события.</p> <p>Можно использовать схему для создания рабочих процессов, которые могут использовать информацию о полезной нагрузке.</p>

Настройки вкладки «Условия подписки на рабочий процесс»

Условия, настраиваемые для подписки, определяют, инициирован ли запуск рабочего процесса с учетом данных о событии.

Если выбрана функция **Запускать при определенных условиях**, могут быть доступны следующие параметры.

- **Данные.** Информация в сообщении о событии, относящаяся к выбранной теме события. Например, если создано условие для темы события жизненного цикла виртуальной машины, поля данных будут связаны со схемами элементов и виртуальными машинами. Если выбрана тема события «предварительное утверждение», поля данных будут связаны с политиками утверждения.

Можно также добавить условия для полей, которые не включены в схему, указав путь в текстовом поле над деревом. Используйте формат **`${PATH}`**. **PATH** — путь в схеме. Разделите узлы знаком **~**. Например, **`${data~machine~properties~SomeCustomProperty}`**.

- **Значения сообщения об основном событии.** Общая информация, содержащаяся в сообщении о событии. Например, тип события, метка времени или имя пользователя.

Чтобы выбрать тему события для подписок на рабочие процессы, выберите **Администрирование > События > Подписки**. Нажмите **Создать** и выберите **тему события**. Нажмите кнопку **Далее**.

Таблица 6-8. Параметры вкладки «Условия»

Параметр	Описание
Запускать для всех событий	Выбранный рабочий процесс запускается при получении сообщения на эту тему события.
Запускать при определенных условиях	<p>Выбранный рабочий процесс запускается при обнаружении сообщения о событии и соответствии события настроенным условиям.</p> <p>При выборе этого параметра необходимо указать условия на основе данных о событии, которые будут запускать выбранный рабочий процесс для данной подписки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Одно условие. Рабочий процесс запускается, если настроенное предложение является истинным. ■ Все перечисленное. Рабочий процесс запускается, если все предложения являются истинными и указаны по крайней мере два условия. ■ Любое из перечисленного. Рабочий процесс запускается, если запрос соответствует хотя бы одному предложению и указаны по крайней мере два условия. ■ Ничего из перечисленного. Рабочий процесс запускается, если запрос не соответствует всем условиям. <p>Если условие создано на основе постоянного значения, это значение будет обрабатываться без учета регистра. Например, если задано условие «Имя схемы элементов содержит UNIX», но в именах схем используется слово Unix, это условие будет обрабатываться правильно.</p> <p>Чтобы привести имя условия в соответствие с именем схемы элементов, необходимо сначала изменить значение на другое, не содержащее такую же строку. Например, чтобы изменить условие UNIX, можно изменить значение на xxxx, сохранить его, а затем изменить xxxx на Unix и снова сохранить.</p>

Настройки вкладки «Рабочий процесс создания подписки на рабочий процесс»

Выбранный рабочий процесс vRealize Orchestrator запускается, когда условия подписки оцениваются как истинные.

Рабочий процесс, который необходимо запустить, должен уже существовать в программе vRealize Orchestrator, указанной в **Администрирование > Конфигурация vRO > Конфигурация сервера**.

Чтобы выбрать рабочий процесс для подписок, выберите **Администрирование > События > Подписки**. Нажмите **Создать** и выберите **тему события**. Нажмите кнопку **Далее** и выберите параметр «Условия». Нажмите кнопку **Далее**.

Таблица 6-9. Параметры вкладки «Рабочий процесс»

Параметр	Описание
Выбор рабочего процесса	Переход к рабочему процессу.
Выбранный рабочий процесс	Отображает информацию о рабочем процессе, в том числе входных и выходных параметрах, чтобы можно было проверить, что именно этот процесс необходимо запустить.

Настройки вкладки «Сведения о подписке на рабочий процесс»

В сведениях о подписке указывается способ ее обработки.

Чтобы управлять подписками на рабочие процессы, выберите **Администрирование > События > Подписки**. Нажмите кнопку **Создать**.

Параметры зависят от типа темы события.

Таблица 6-10. Параметры вкладки «Сведения»

Параметры	Описания
Имя	По умолчанию отображаемое имя является именем выбранного рабочего процесса. Имя отображается в списке подписок. Имя должно быть уникальным в арендаторе.
Приоритет	Порядок запуска блокирующих подписок. Ноль означает высший приоритет. Если в теме события заданы несколько блокирующих подписок на рабочий процесс с одинаковым приоритетом, подписки обрабатываются в алфавитном порядке по их именам. Этот параметр доступен только для блокирующих подписок на рабочий процесс.

Таблица 6-10. Параметры вкладки «Сведения» (продолжение)

Параметры	Описания
Время ожидания (мин.)	<p>Указывается оставшееся количество минут до признания ошибки рабочего процесса.</p> <p>Если рабочий процесс не удастся завершить в указанный промежуток времени, он отменяется и отправляется сообщение следующей подписке из списка приоритетов.</p> <p>Если значение не указано, время ожидания не ограничено.</p> <p>В службах, ожидающих ответа, для блокирующих событий и событий с возможностью ответа могут быть указаны отдельные значения времени ожидания по умолчанию. Например, для тем событий жизненного цикла и подготовки Инфраструктура как услуга установлено время ожидания 30 минут. Это значение настроено на сервере Инфраструктура как услуга. Для тем подтверждения по умолчанию установлено значение 24 часа. Это значение настроено в системе.</p>
Описание	По умолчанию отображаемое описание является описанием рабочего процесса.
Блокирование	<p>Определяет, может ли рабочий процесс блокировать получение сообщений о событиях в последующих рабочих процессах с одинаковой темой события во время ожидания ответа.</p> <p>В блокирующих подписках сообщения доставляются в порядке приоритета, но раньше, чем в подписках с той же темой события, которые не настроены как блокирующие. После завершения рабочего процесса отправляется сообщение следующей по приоритету блокирующей подписке. После обработки блокирующих подписок одновременно отправляется сообщение всем неблокирующим подпискам.</p> <p>Параметр блокирования доступен только для темы события с возможностью блокировки. Эта информация представлена на вкладке «Тема события».</p> <p>Применимость блокировки указана на вкладке «Тема события».</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если флажок не установлен, брокер событий не блокирует последующие рабочие процессы. ■ Если флажок установлен, брокер событий вычисляет на основе настроенных условий подходящие для этого события подписки на рабочий процесс, а затем запускает рабочие процессы в порядке приоритета. Брокер событий ожидает ответа от каждого рабочего процесса перед запуском следующего. Все параметры, измененные в ходе запуска текущего рабочего процесса, передаются следующему в очереди. <p>Во время ожидания ответа никакие другие рабочие процессы не будут уведомлены о событии до получения ответа системы.</p> <p>Этот параметр нельзя изменить после публикации подписки на рабочий процесс.</p>

Работа с подписками на рабочие процессы подготовки и жизненного цикла

Создайте подписки на рабочие процессы подготовки и жизненного цикла, чтобы использовать vRealize Orchestrator для расширения возможностей управления компьютерами Инфраструктура как услуга. Подписки на подготовку предоставляют расширенные возможности в этом процессе. Подписки на жизненный цикл предоставляют пользователям расширенные возможности для управления подготовленными элементами.

Интеграция службы Инфраструктура как услуга

Создайте подписку на рабочий процесс в соответствии с темой события жизненного цикла, которое запускает настраиваемый рабочий процесс vRealize Orchestrator на основе сообщения, сформированного службой Инфраструктура как услуга. vRealize Automation содержит две темы событий, которые можно использовать для интеграции Инфраструктура как услуга.

- Подготовка компьютера. Создайте подписки на рабочие процессы, которые запускают эти процессы во время подготовки и удаления компьютеров Инфраструктура как услуга.
- Жизненный цикл компьютера. Создайте подписки на рабочие процессы, которые запускают рабочие процессы, связанные с действиями управления, выполняемыми ответственным пользователем на подготовленном компьютере.

Настройка рабочих процессов vRealize Orchestrator для подготовки и жизненного цикла

Необходимо настроить рабочие процессы vRealize Orchestrator для поддержки сообщения службы Инфраструктура как услуга.

Схема темы событий подготовки и жизненного цикла

В темах событий подготовки и жизненного цикла компьютера используется одинаковая схема жизненного цикла. Различия заключаются в состояниях инициирования. В события подготовки компьютера доставляются сообщения, основанные на состояниях и событиях подготовки, а в события жизненного цикла — основанные на активных состояниях и событиях. В некоторые состояния подготовки входят значения BuildingMachine и Disposing. В некоторые состояния жизненного цикла включены значения InstallTools и Off.

Сообщение о событии — это полезная нагрузка данных о событии. Ниже приведена структура полезных данных о событии.

```
{
  machine : {
    id          : STRING,      /* IaaS machine ID */
    name        : STRING,      /* machine name */
    externalReference : STRING, /* machine ID on the hypervisor */
    owner       : STRING,      /* machine owner */
    type        : INTEGER,     /* machine type: 0 - virtual machine; 1 - physical machine; 2
- cloud machine */
    properties   : Properties  /* machine properties, see notes below how to expose virtual
machine properties */
  }
}
```



```

},
blueprintName   : STRING,      /* blueprint name */
componentId     : STRING,      /* component id */
componentTypeId : STRING,      /* component type id */
endpointId      : STRING,      /* endpoint id */
requestId       : STRING,      /* request id */
lifecycleState  : {                                /* see Life Cycle State
Definitions*/
    state : STRING,
    phase : STRING,
    event  : STRING
},
virtualMachineEvent      : STRING, /* fire an event on that machine – only processed
by Manager Service as consumer */
workflowNextState        : STRING, /* force the workflow to a specific state – only
processed by Manager Service as consumer */
virtualMachineAddOrUpdateProperties : Properties, /* properties on the machine to add/update – only
processed by Manager Service as consumer */
virtualMachineDeleteProperties   : Properties /* properties to remove from the machine – only
processed by Manager Service as consumer */
}

```

Параметры vRealize Orchestrator сопоставляются с полезной нагрузкой события по имени и типу.

При использовании `virtualMachineEvent` и `workflowNextState` в качестве выходных параметров предоставляемые значения должны представлять состояние или событие из рабочего процесса, которое инициировало событие и запустило текущий рабочий процесс vRealize Orchestrator. Возможные состояния и события жизненного цикла см. в разделах [Состояния жизненного цикла основного рабочего процесса VMPS](#) и [Подготовка состояний жизненного цикла по типу компьютера](#).

Работа с настраиваемыми свойствами расширяемости

Настраиваемые свойства виртуальной машины не включены в полезную нагрузку события, если они не указаны в качестве настраиваемого свойства расширяемости для состояния жизненного цикла. Можно добавить эти свойства к конечным точкам, резервированиям, схемам элементов, запросам и другим объектам Инфраструктура как услуга, которые поддерживают настраиваемые свойства.

Формат настраиваемого свойства, которое добавляется к объекту, имеет следующий вид

`Extensibility.Lifecycle.Properties.{workflowName}.{stateName}`.

Например, если необходимо включить скрытые свойства и все свойства, начинающиеся со слова «Virtual», когда виртуальная машина находится в состоянии `BuildingMachine`, добавьте настраиваемые свойства к машине в схеме элементов. Именем настраиваемого свойства в этом примере является `Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPMasterWorkflow32.BuildingMachine`, а значениями — `__*` и `Virtual*`, которые разделяются запятой.

Двойное подчеркивание (`__*`) означает скрытые свойства. Значение `Virtual*` содержит все свойства, начинающиеся со слова «Virtual». Звездочка (*) является подстановочным символом и может быть использована в качестве единственного значения, но ее использование в таком случае приведет к передаче больших объемов данных.

Если у вас несколько последовательно активируемых подписок на рабочий процесс, включающих настраиваемые свойства, вам необходимо добавить соответствующие записи в рабочие процессы, чтобы при проверке полезной нагрузки настраиваемые свойства сохранились.

Таблица 6-11. Записи задачи для сохранения настраиваемых свойств

Состояние	Записи задачи
Добавленные или обновленные настраиваемые свойства	<pre>virtualMachineAddOrUpdateProperties = payload.virtualMachineAddOrUpdateProperties new Properties();</pre>
Удаленные настраиваемые свойства	<pre>virtualMachineDeleteProperties = payload.virtualMachineDeleteProperties new Properties();</pre>

Создание рабочего процесса vRealize Orchestrator на основе схемы жизненного цикла или подготовки

Создаваемый настраиваемый рабочий процесс должен содержать входной параметр `payload` с типом `Properties`. При запуске рабочего процесса в vRealize Orchestrator полезная нагрузка данных о событии подготовки или жизненного цикла будет вставлена в этот параметр. Помимо этого, можно включить отдельные входные параметры, которые соответствуют имени и типу полей в полезной нагрузке события.

Описания состояний жизненного цикла подписки на рабочий процесс

При настройке условий подписки на рабочий процесс в соответствии с состояниями жизненного цикла следующие определения полезны для идентификации значений.

Каждое сообщение содержит элемент `lifecycleState`, который основан на изменениях состояний компьютера Инфраструктура как услуга.

Элемент имеет следующую структуру в сообщении.

```
lifecycleState : {  
  state : STRING,  
  phase : STRING,  
  event : STRING  
}
```

Таблица 6-12. Элементы LifecycleState

Свойство	Описание	Формат и значения	Примеры
state	Содержит имена рабочего процесса и состояния.	{workflowName}.{stateName}	<ul style="list-style-type: none"> ■ VMPSMasterWorkflow32.Requested ■ VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated ■ BasicVmWorkflow.BuildComplete
phase	Содержит этап запуска сообщения.	PRE, POST, EVENT	<ul style="list-style-type: none"> ■ PRE. Событие публикуется, когда переходит в это состояние. ■ POST. Событие публикуется, когда находится в этом состоянии. ■ EVENT. Событие публикуется, когда событие инфраструктуры как услуги переходит в это состояние.
event	Содержит событие. Это свойство является дополнительным и существует только на этапе EVENT.	{workflowName}. {stateName}.EVENT.{eventName}	<ul style="list-style-type: none"> ■ VMPSMasterWorkflow32.Requested.EVENT.OnProvisionMachine ■ VMPSMasterWorkflow32.VMPSMasterWorkflow32.EVENT.OnBuildSuccess ■ BasicVmWorkflow.CreatingMachine.EVENT.OnCreatingMachineComplete

Состояния жизненного цикла основного рабочего процесса VMPS

Состояния жизненного цикла основного рабочего процесса VMPS отображают этапы жизненного цикла виртуальной машины Инфраструктура как услуга, от запроса до удаления. События и состояния основного рабочего процесса VMPS можно использовать при создании инициирующих условий на основе имен и событий состояний жизненного цикла.

Каждая виртуальная машина проходит через четыре этапа.

- Запрос, в том числе подтверждения.
- Подготовка, в том числе различные типы подготовки, например создание, клонирование, запуск или WIM.
- Управление, в том числе действия, например включение, выключение или создание моментального снимка.
- Удаление, в том числе деактивация, отмена подготовки и удаление компьютера.

Эти базовые этапы включены в основной рабочий процесс. Состояния *VMPSMasterWorkflow32* можно использовать при создании условий для следующих тем событий:

- жизненный цикл компьютера;
- подготовка компьютера.

Состояния глобальных событий являются сообщениями, отправляемыми брокеру событий основным процессом VMPS. Глобальные события можно инициировать в любое время.

Можно подписаться на клиент, который будет прослушивать события, но события не будут генерироваться, если в таблице для данной записи не задано инициирующее строковое значение. Например, События [инициирующая строка] (тема).

Таблица 6-13. Глобальные события

Состояние (тема)	События [строка инициации] (тема)
Global	<ul style="list-style-type: none"> ■ onBuildFailure (Provision) ■ OnBuildSuccess (Provision) ■ OnFinalizeMachine [Destroy] (Provision) ■ OnForceUnregisterEvent [ForceUnregister] (Provision) ■ ReconfigureVM.Pending [ReconfigureVM.Pending] (Active) ■ ReconfigureVM.ExecutionUpdated (Active) ■ ReconfigureVM.RetryRequestMade (Active) ■ ReconfigureVM.Failed (Active) ■ ReconfigureVM.Successful (Active) ■ ReconfigureVM.Complete (Active) ■ ReconfigureVM.Canceled (Active)

Активные глобальные состояния — это действия, которые можно запускать на подготовленных компьютерах.

Таблица 6-14. Активные события

Состояние	События [строка инициации] (тема)
Active	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnExpireLease [Expire] (Active) ■ OnForceExpire [ForceExpire] (Active) ■ onReprovision [Reprovision] (Active) ■ onResetBuildSuccess [ResetBuildSuccess] (Active)

В основном рабочем процессе события подготовки происходят во время жизненного цикла подготовки компьютера. Активные состояния — это действия, которые можно запускать на подготовленных компьютерах. Пример основного рабочего процесса см. в разделе [Пример основного рабочего процесса VMPS](#).

Для каждого типа компьютеров существует собственный рабочий процесс подготовки. Подробные сведения об отдельных типах компьютеров см. в разделе [Подготовка состояний жизненного цикла по типу компьютера](#).

Таблица 6-15. События и состояния VMPSMasterWorkflow32

Состояние (тема)	События [строка инициации] (тема)
BuildingMachine	
■ Pre(Provision)	
■ Post(Provision)	
DeactivateMachine	
■ Pre(Provision)	
■ Post(Provision)	
Disposing	
■ Pre(Provision)	■ OnDisposeComplete(Provision)
■ Post(Provision)	■ OnDisposeTimeout(Provision)
	■ OnUnregisterMachine [Unregister] (Provision)

Таблица 6-15. События и состояния VMPSMasterWorkflow32 (продолжение)


Состояние (тема)	События [строка инициации] (тема)
Expired	■ OnActiveExpiredMachine [ActivateExpiredMachine] (Active)
■ Pre(Active)	■ TurnOffFromExpired [TurnOffExpiredMachine] (Active)
■ Post(Active)	
InstallTools	■ InstallToolsComplete(Active)
■ Pre(Active)	■ TimeoutInstallTools(Active)
■ Post(Active)	
Leased	■ OnChangeLease (Active)
	■ OnUpdateDescription (Active)
	■ OnUpdateOwner (Active)
MachineActivated	■ OnCatalogRegistrationComplete (Provision)
■ Pre(Provision)	
■ Post(Provision)	
MachineProvisioned	
■ Pre(Provision)	
■ Post(Provision)	
Off	■ OnForceOn [ForceOn] (Active)
■ Pre(Active)	■ OnResetOff [Turn Off] (Active)
■ Post(Active)	■ OnTurnOn [Turn On] (Active)
On	■ OnForceOff [ForceOff] (Active)
■ Pre(Active)	■ onInstallTools [InstallTools] (Active)
■ Post(Active)	■ OnReboot [Reboot] (Active)
	■ OnReset [Reset] (Active)
	■ OnResetOn [Turn On] (Active)
	■ OnShutdown [Shutdown] (Active)
	■ OnSuspend [Suspend] (Active)
	■ OnTurnOff [Turn Off] (Active)
Rebooting	■ OnRebootComplete(Active)
■ Pre(Active)	■ TimeoutFromReboot(Active)
■ Post(Active)	
RegisterMachine	■ onRegisterComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ RegisterTimeout(Provision)
■ Post(Provision)	
Requested	■ OnProvisionMachine [Provision] (Provision)
■ Pre(Provision)	
■ Post(Provision)	
Resetting	■ OnResetComplete(Active)
■ Pre(Active)	■ TimeoutFromReset(Active)
■ Post(Active)	
ShuttingDown	■ OnShutdownComplete(Active)
■ Pre(Active)	■ TimeoutFromShutdown(Active)
■ Post(Active)	

Таблица 6-15. События и состояния VMPSMasterWorkflow32 (продолжение)

Состояние (тема)	События [строка инициации] (тема)
Suspending ■ Pre(Active) ■ Post(Active)	■ OnSuspendComplete(Active) ■ TimeoutFromSuspend(Active)
TurningOff ■ Pre(Active) ■ Post(Active)	■ OnTurningOffComplete(Active) ■ TimeoutFromPowerOff(Active)
TurningOn ■ Pre(Active) ■ Post(Active)	■ OnTurningOnComplete(Active) ■ TimeoutPowerOn(Active)
UnprovisionMachine ■ Pre(Provision) ■ Post(Provision)	
WaitingToBuild ■ Pre(Provision) ■ Post(Provision)	

Пример основного рабочего процесса VMPS

VMPS является основным рабочим процессом, в который встраиваются другие рабочие процессы подготовки. Этот пример включает в себя основной рабочий процесс виртуальной машины для иллюстрации жизненного цикла виртуальной машины. Он не представляет конкретный рабочий процесс в среде.



Подготовка состояний жизненного цикла по типу компьютера

В зависимости от типа виртуальной машины используются определенные состояния жизненного цикла по типу компьютера. В дополнение к основному рабочему процессу можно использовать события и состояния рабочего процесса подготовки при создании иницирующих условий для подписок на рабочие процессы.

Можно подписаться на клиент, который будет прослушивать события, но события не будут генерироваться, если в таблице для данной записи не задано иницирующее строковое значение.

Например, События [иницирующая строка] (тема).

Исходное состояние системы BladeLogic

Состояние (тема)	События (тема)
BuildFinished	
■ Pre(Provision)	
CreatingMachine	
■ Pre(Provision)	

Исходное состояние системы Opsware

Состояние (тема)	События (тема)
BuildFinished	
■ Pre(Provision)	
OpswareRegister	■ OnOpswareRegister(Provision)
■ Pre(Provision)	

Рабочий процесс подготовки облака

Состояние (тема)	События (тема)
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CloudProvisioning	■ OnCloudProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	

Рабочий процесс подготовки службы приложения

Состояние (тема)	События (тема)
AppServiceProvisioning	■ OnAppServiceProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	

Базовый рабочий процесс виртуальной машины

Состояние (тема)	События (тема)
AddingDisks	■ OnAddingDisksComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnAddingDisksTimeout(Provision)
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CreatingMachine	■ OnCreatingMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCreatingMachineTimeout(Provision)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	

Opware Virtual

Состояние (тема)	События (тема)
AddingDisks	■ OnAddingDisksComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnAddingDisksTimeout(Provision)
BuildFinished	
■ Pre(Provision)	
CreatingVM	■ OnCreateVMComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCreateVMTimeout(Provision)
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
OpwareRegister	■ OnOpwareRegister(Provision)
■ Pre(Provision)	

Облачный рабочий процесс запуска Linux

Состояние (тема)	События (тема)
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CreatingMachine	■ OnCreatingMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCreatingMachineTimeout(Provision)
CustomizeOS	■ OnCustomizeOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCustomizeOSTimeout(Provision)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
InstallingOS	■ OnInstallingOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInstallingOSTimeout(Provision)

Рабочий процесс клонирования

Состояние (тема)	События (тема)
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CloneMachine	■ OnCloneMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCloneMachineTimeout(Provision)
CustomizeMachine	■ OnCustomizeMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCustomizeMachineTimeout(Provision)
CustomizeOS	■ OnCustomizeOS(Provision)
	■ OnCustomizeOSComplete(Provision)
	■ OnCustomizeOSTimeout(Provision)
EjectCD	■ OnEjectCDComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnEjectCDTimeout(Provision)

Состояние (тема)	События (тема)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
FinalizeProvisioning	■ OnFinalizeComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnFinalizeTimeout(Provision)
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
InstallSoftware	■ OnInstallSoftwareComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInstallSoftwareTimeout(Provision)
MountCD	■ OnMountCDComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnMountCDTimeout(Provision)
PostInstallSoftwareChecks	
■ Pre(Provision)	
PrepareInstallSoftware	
■ Pre(Provision)	

Облачный рабочий процесс образа WIM

Состояние (тема)	События (тема)
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CreatingMachine	■ OnCreatingMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCreatingMachineTimeout(Provision)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
InstallOS	■ onInstallOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInstallOSTimeout(Provision)
Перезагрузка	■ OnRebootComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnRebootTimeout(Provision)
SetupOS	■ OnSetupOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnSetupOSTimeout(Provision)

Внешний рабочий процесс подготовки

Состояние (тема)	События (тема)
AddingDisks	■ OnAddingDisksComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnAddingDisksTimeout(Provision)
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CreatingMachine	■ OnCreatingMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCreatingMachineTimeout(Provision)

Состояние (тема)	События (тема)
EpiRegister	■ OnEpiRegisterComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)

Рабочий процесс запуска Linux

Состояние (тема)	События (тема)
AddingDisks	■ OnAddingDisksComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnAddingDisksTimeout(Provision)
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CreatingMachine	■ OnCreatingMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCreatingMachineTimeout(Provision)
CustomizeOS	■ OnCustomizeOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCustomizeOSTimeout(Provision)
EjectingCD	■ OnEjectingCDComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnEjectingCDTimeout(Provision)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
InstallingOS	■ OnInstallingOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInstallingOSTimeout(Provision)

Физический рабочий процесс подготовки

Состояние (тема)	События (тема)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
FinalizeProvisioning	■ OnFinalizeProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InitializeProvisioning	■ OnInitializeProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InstallOS	■ OnInstallOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInstallOSTimeout(Provision)

Состояние (тема)	События (тема)
Перезагрузка	■ OnRebootComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnRebootTimeout(Provision)
SetupOS	■ OnSetupOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnSetupOSTimeout(Provision)

Физический рабочий процесс подготовки PXE

Состояние (тема)	События (тема)
CheckHardwareType	
■ Pre(Provision)	
CleanPxe	■ OnCleanPxeTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
FinalizeProvisioning	■ OnFinalizeProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InitializeProvisioning	■ OnInitializeProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InstallOS	■ OnInstallOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInstallOSTimeout(Provision)
Перезагрузка	■ OnRebootComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnRebootTimeout(Provision)
SetupOS	■ OnSetupOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnSetupOSTimeout(Provision)
SetupPxe	■ OnSetupPxeTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	

Физический рабочий процесс подготовки SCCM

Состояние (тема)	События (тема)
CheckHardwareType	
■ Pre(Provision)	
Complete	■ OnCompleteProvisioningComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCompleteProvisioningTimeout(Provision)
FailedProvisioning	■ OnFailedProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
FinalizeProvisioning	■ OnFinalizeProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InitializeProvisioning	■ OnInitializeProvisioningTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	

Состояние (тема)	События (тема)
InitialPowerOn ■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
SccmRegistration ■ Pre(Provision)	■ OnSccmRegistrationTimeout(Provision)

Физический рабочий процесс подготовки SCCM PXE

Состояние (тема)	События (тема)
CheckHardwareType ■ Pre(Provision)	
CleanPxe ■ Pre(Provision)	■ OnCleanPxeTimeout(Provision)
Complete ■ Pre(Provision)	■ OnCompleteProvisioningComplete(Provision) ■ OnCompleteProvisioningTimeout(Provision)
Disposing ■ Pre(Provision)	
FailedProvisioning ■ Pre(Provision)	■ OnFailedProvisioningTimeout(Provision)
FinalizeProvisioning ■ Pre(Provision)	■ OnFinalizeProvisioningTimeout(Provision)
InitializeProvisioning ■ Pre(Provision)	■ OnInitializeProvisioningTimeout(Provision)
InitialPowerOn ■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
SccmRegistration ■ Pre(Provision)	■ OnSccmRegistrationTimeout(Provision)
SetupPxe ■ Pre(Provision)	■ OnSetupPxeTimeout(Provision)

Рабочий процесс клонирования vApp

Состояние (тема)	События [строка инициации] (тема)
Global	■ OnFailProvisioning(Provision) ■ OnMasterProvisioned(Provision)
BuildComplete ■ Pre(Provision)	
CloneMachine ■ Pre(Provision)	■ OnCloneMachineComplete(Provision) ■ OnCloneMachineTimeout(Provision)
CustomizeMachine ■ Pre(Provision)	■ OnCustomizeMachineComplete(Provision) ■ OnCustomizeMachineTimeout(Provision)

Состояние (тема)	События [строка инициации] (тема)
CustomizeOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnCustomizeOS(Provision) ■ OnCustomizeOSComplete(Provision) ■ OnCustomizeOSTimeout(Provision)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
FinalizeProvisioning	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnFinalizeComplete(Provision) ■ OnFinalizeTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnInitialPowerOnComplete(Provision) ■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
WaitingForMaster	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnWaitingForMasterTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	

Виртуальный рабочий процесс подготовки SCCM

Состояние (тема)	События (тема)
AddingDisks	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnAddingDisksComplete(Provision) ■ OnAddingDisksTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	
CreatingMachine	<ul style="list-style-type: none"> ■ CreatingMachineComplete(Provision) ■ OnCreatingMachineTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
Disposing	
■ Pre(Provision)	
EjectingCD	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnEjectingCDComplete(Provision) ■ OnEjectingCDTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnInitialPowerOnComplete(Provision) ■ OnPowerOnTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
InstallingOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnInstallingOSComplete(Provision) ■ OnInstallingOSTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
SccmRegistration	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnSccmRegistrationTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	

Рабочий процесс образа WIM

Состояние (тема)	События (тема)
AddingDisks	<ul style="list-style-type: none"> ■ OnAddingDisksComplete(Provision) ■ OnAddingDisksTimeout(Provision)
■ Pre(Provision)	
BuildComplete	
■ Pre(Provision)	

Состояние (тема)	События (тема)
CreatingMachine	■ OnCreatingMachineComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnCreatingMachineTimeout(Provision)
EjectingCD	■ OnEjectingCDComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnEjectingCDTimeout(Provision)
FailedProvisioning	
■ Pre(Provision)	
InitialPowerOn	■ OnInitialPowerOnComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInitialPowerOnTimeout(Provision)
InstallOS	■ onInstallOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnInstallOSTimeout(Provision)
Перезагрузка	■ OnRebootComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnRebootTimeout(Provision)
SetupOS	■ OnSetupOSComplete(Provision)
■ Pre(Provision)	■ OnSetupOSTimeout(Provision)

Настройка значений времени ожидания для состояний и событий

По умолчанию значение времени ожидания для всех состояний и событий составляет 30 минут и устанавливается в глобальных параметрах vRealize Automation. Для успешного запуска некоторых рабочих процессов может потребоваться больше времени. Чтобы обеспечить различные рабочие процессы в среде, можно добавить значения переопределения времени ожидания для отдельных рабочих процессов или состояний.

Чтобы изменить значения времени ожидания по умолчанию, выберите **Инфраструктура > Администрирование > Глобальные параметры** и измените значение для параметра **Время ожидания сообщения о жизненном цикле расширяемости**. После внесения изменений в глобальные параметры необходимо перезапустить службу диспетчера.

Чтобы настроить отдельные значения времени ожидания, добавьте рабочий процесс или свойство события в раздел `appSetting` файла `ManagerService.exe.config file`, расположенного на сервере Инфраструктура как услуга. Файл, как правило, расположен в каталоге `%System-Drive%\Program Files x86\VMware\VCAC\Server`. Прежде чем изменять файл, следует сделать его копию. После внесения изменений в отдельные параметры необходимо перезапустить службу диспетчера.

Базовый формат для ключей похож на следующие примеры.

- Для рабочего процесса: `Extensibility.{workflow}.Timeout.`
- Для событий: `Extensibility.{workflow}.{state}.EVENT.{event}.Timeout.`
- Для состояний: `Extensibility.{workflow}.{state}.(PRE/POST).Timeout.`

Используйте следующие примеры при добавлении ключей в раздел `appSetting`. Формат значения времени ожидания: D.HH:mm:ss.ms. D — день, ms — миллисекунды. День и миллисекунды необязательные значения. А часы, минуты и секунды являются обязательными значениями.

- Чтобы установить время ожидания 30 минут для всего рабочего процесса `BasicVmWorkflow`, добавьте `<add key="Extensibility.BasicVmWorkflow.Timeout" value="00:30:00"/>`.
- Чтобы установить время ожидания для глобального события `OnFinalizeMachine` в рабочем процессе `VMPSMasterWorkflow32` равное двум часам, добавьте `<add key="Extensibility.VMPSMasterWorkflow32.VMPSMasterWorkflow32.EVENT.OnFinalizeMachine.Timeout" value="02:00:00"/>`.
- Чтобы установить время ожидания для состояния предварительного запроса `VMPSMasterWorkflow32` равное двум дням, добавьте `<add key="Extensibility.VMPSMasterWorkflow32.Requested.PRE.Timeout" value="2.00:00:00"/>`.

Настройка поведения при возникновении ошибки для состояний и событий

При обработке ошибки и времени ожидания для подписки на рабочий процесс существует поведение по умолчанию. Можно настроить поведение для компьютеров среды.

Инфраструктура как услуга обрабатывает время ожидания события и ошибку при выполнении процесса из службы брокера событий.

При переходе из каждого состояния `SendEBSMessage` отправляет событие в службу брокера событий и ожидает ответа. По умолчанию, если служба брокера события сообщает о возможном окончании времени ожидания или ошибке, это событие регистрируется в журнале и рабочий процесс возобновляется.

Если истекает время ожидания или возникает ошибка в следующих состояниях основного рабочего процесса, происходит принудительный переход рабочего процесса в состояние ошибки, а не его возобновление.

Таблица 6-16. Исключения, при которых рабочий процесс не возобновляется

Состояния, при которых возникает ошибка	Состояние ошибки
PRE MachineProvisioned	UnprovisionMachine
PRE BuildingMachine	Disposing
PRE RegisterMachine	Finalized

Чтобы настроить поведение при истечении времени ожидания или возникновении ошибки, можно добавлять настраиваемые свойства компьютеру для любых событий или состояний, в которых необходимо запустить событие или принудительно изменить состояние. Используйте следующие примеры для конфигурации настраиваемых свойств.

- `Extensibility.Lifecycle.Error.Event.{Workflow}.{State}`. Значением свойства является имя события, которое необходимо запустить в рабочем процессе в случае истечения времени ожидания или возникновения ошибки.

- `Extensibility.Lifecycle.Error.State.{Workflow}.{State}`. Значением свойства является имя состояния, в которое рабочий процесс будет принудительно переведен в случае истечения времени ожидания или возникновения ошибки.

Сценарий. Создание моментального снимка последующей подготовки виртуальной машины

Администратору арендатора необходимо, чтобы у пользователей каталога служб был моментальный снимок последующей подготовки их виртуальных машин. В этом случае они смогут откатываться до свежей версии компьютера, а не запрашивать новый компьютер.

Процедура

1. [Сценарий. Создание рабочего процесса vRealize Orchestrator для действия моментального снимка последующей подготовки](#)

Можно создать рабочий процесс vRealize Orchestrator, который принимает необходимый входной параметр. Разработайте рабочий процесс для достижения цели последующей подготовки.

2. [Сценарий. Создание подписки на рабочий процесс формирования моментального снимка для последующей подготовки](#)

После создания виртуальной машины администратору арендатора необходимо создать ее моментальный снимок. Настройте подписку на рабочий процесс на основе темы события подготовки компьютера, и опубликуйте ее, чтобы сделать активной.

Сценарий. Создание рабочего процесса vRealize Orchestrator для действия моментального снимка последующей подготовки

Можно создать рабочий процесс vRealize Orchestrator, который принимает необходимый входной параметр. Разработайте рабочий процесс для достижения цели последующей подготовки.

Дополнительные сведения по созданию папок и рабочих процессов vRealize Orchestrator см. в разделе *Разработка с помощью VMware vRealize Orchestrator*.

Необходимые условия

Войдите в продукт vRealize Orchestrator, который является экземпляром, настроенным для vRealize Automation с привилегиями на создание рабочего процесса.

Процедура

1. Создайте папку для рабочих процессов подписки на рабочий процесс в соответствующей библиотеке.
2. Создайте новый рабочий процесс.

Для этого сценария назовите рабочий процесс

Моментальный снимок последующей подготовки автоматизации.

3. Добавьте следующий входной параметр.

Имя	Тип
payload	Properties

4. Создайте задачу с возможностью добавления сценариев, которая принимает входной параметр и создает моментальный снимок виртуальной машины.
5. Сохраните рабочий процесс.

Следующие шаги

Создайте подписку рабочего процесса, которая запускает рабочий процесс моментального снимка последующей подготовки автоматизации. [Сценарий. Создание подписки на рабочий процесс формирования моментального снимка для последующей подготовки](#)

Сценарий. Создание подписки на рабочий процесс формирования моментального снимка для последующей подготовки

После создания виртуальной машины администратору арендатора необходимо создать ее моментальный снимок. Настройте подписку на рабочий процесс на основе темы события подготовки компьютера, и опубликуйте ее, чтобы сделать активной.

Настройте подписку на рабочий процесс, чтобы запустить рабочий процесс создания моментального снимка после подготовки виртуальной машины и обнаружения сообщения об активном состоянии события.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Настройте подключаемый модуль vCenter Server в качестве конечной точки vRealize Orchestrator. См. раздел [Настройка подключаемого модуля vCenter Server в качестве конечной точки](#).
- Убедитесь в наличии схемы элементов виртуальной машины vSphere.
- Убедитесь в наличии рабочего процесса vRealize Orchestrator, создающего моментальный снимок виртуальной машины. Нельзя использовать рабочий процесс по созданию моментального снимка, который предлагается в подключаемом модуле vRealize Automation. Предоставленный рабочий процесс по созданию моментального снимка Все как услуга См. [Настройка рабочих процессов vRealize Orchestrator для подготовки и жизненного цикла](#).

Процедура

1. Выберите **Администрирование > События > Подписки**
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. Выберите **Подготовка компьютера**.
4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. На вкладке «Условия» настройте условия запуска.
 - а) Выберите **Запускать при определенных условиях**.
 - б) В раскрывающемся меню **Предложение** выберите **Все из указанного**.

в) Настройте следующие условия.

Свойство	Оператор	Значение
Данные > Компьютер > Тип компьютера	Равен	Константа > Виртуальная машина
Данные > Состояние жизненного цикла > Имя состояния жизненного цикла	Равен	Константа > VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated
Данные > Состояние жизненного цикла > Фаза состояния	Равен	Константа > POST

г) Нажмите кнопку **Далее**.

6. На вкладке «Рабочий процесс» выберите дерево Orchestrator и укажите рабочий процесс

Автоматизация создания моментального снимка последующей обработки.

7. Нажмите кнопку **Далее**.

8. На вкладке «Сведения» введите **Имя** и **Описание**.

В этом сценарии введите

Моментальный снимок виртуальной машины последующей обработки в качестве имени и **Создать моментальный снимок после подготовки и активации новой виртуальной машины** в качестве описания.

9. Щелкните элемент **Готово**.

10. Выберите строку «Моментальный снимок виртуальной машины последующей обработки» и нажмите кнопку **Опубликовать**.

Результаты

Подписка на рабочий процесс является активной и запускает рабочий процесс по созданию моментального снимка, когда сообщение о событии указывает на завершение подготовки и активации запрашиваемой виртуальной машины.

Следующие шаги

Для проверки подписки на рабочий процесс запросите виртуальную машину в каталоге служб. После получения ответа на запрос, где указано успешное завершение подготовки, убедитесь, что моментальный снимок был создан.

Работа с подписками на рабочие процессы подтверждения

Создайте подписки на рабочие процессы предварительного и последующего подтверждения, чтобы можно было отправить запрос подтверждения на обработку во внешнюю систему. Затем подтвержденный или отклоненный ответ будет обработан vRealize Automation.

Интеграция службы подтверждения

Создайте подписку на рабочий процесс предварительного или последующего подтверждения, которая запускает настраиваемый рабочий процесс vRealize Orchestrator обработки запроса на подтверждение в системе за пределами vRealize Automation.

На уровне подтверждения в политике подтверждения можно выбрать **Использовать подписку на событие** в качестве утверждающего. Это один из нескольких уровней в политике подтверждения. Если пользователь каталога служб запрашивает элемент, к которому применяется политика подтверждения, содержащая параметр **Использовать утверждающего подписки на событие**, то служба подтверждения отправляет сообщение в службу брокера событий со следующими результатами.

- При наличии опубликованной подписки на рабочий процесс, соответствующей критериям, vRealize Orchestrator запускает рабочий процесс подтверждения или отклонения.
- Если у вас есть опубликованная подписка на рабочий процесс, но несоответствующая критериям, вы отменили публикацию подписки на рабочий процесс, или у вас нет опубликованной подписки, то уровень подтверждения принимает значение «утверждено» и процесс подтверждения переходит на следующий уровень.

Подписка на рабочий процесс подтверждения получает сообщения от службы подтверждения и сравнивает сообщения с настроенными критериями для подписки подтверждения. Когда найдено сообщение, соответствующее критериям, запускается выбранный рабочий процесс vRealize Orchestrator. Опубликованные данные о событии передаются в рабочий процесс в качестве входных данных и обрабатываются с помощью метода, указанного в рабочем процессе. Результаты процесса возвращаются в vRealize Automation, и обрабатывается запрос. При значении «утверждено» выполняется оценка следующего уровня подтверждения. При значении «отклонено» запрос отклоняется. Если служба подтверждения не получает ответ в течение 24 часов (время ожидания по умолчанию для этой службы), запрос обрабатывается как отклоненный.

Настройка рабочих процессов vRealize Orchestrator для тем событий подтверждения

Необходимо настроить рабочий процесс vRealize Orchestrator для поддержки сообщения подтверждения и ответа с правильно отформатированными сведениями, которые может обработать vRealize Automation.

Схема тем событий подтверждения

В схему сообщений о событии предварительного и последующего подтверждения входят имена и значения полей, а также информация, содержащаяся в запросе, и сведения о его источнике.

Ниже приведена структура полезных данных о событии.

```
{
  fieldNames : Properties,           // Property names

  fieldValues : Properties,          // Property values

  // Information about the request
  requestInfo : {
    requestRef : STRING,              // Identifier for the source request
    itemName : STRING,               // Name of the requested item
    itemDescription : STRING,         // Description of the requested item
    reason : STRING,                  // Justification provided by the user specifying why the
request is required
    description : STRING,             // Description entered by the user specifying the purpose of
the request
  }
}
```

```

        approvalLevel:ExternalReference,// Approval level ID. This is a searchable field
        approvalLevelName : STRING,    // Approval level name
        createDate : DATE_TIME,        // Time the approval request is created
        requestedFor : STRING,          // Principal id of the user for whom the source request is
initiated
        subtenantId : STRING,           // Business group id
        requestedBy : STRING            // Principal id of the user who actually submits the request
    },

    // Information about the source of the request
    sourceInfo : {
        externalInstanceId : STRING,    // Identifier of the source object, as defined by the
initiator service
        serviceId : STRING,             // Identifier of the service which initiated the approval
        externalClassId : STRING        // Identifier of the class to which the source object belongs
    }
}

```

Имена свойств и их значения могут быть настраиваемыми свойствами или свойствами системы, которые настраиваются на уровне политики подтверждения. Эти свойства настраиваются в политике подтверждения, позволяя утверждающему изменять значения в процессе подтверждения. Например, при включенном процессоре утверждающий может уменьшить количество процессоров в форме запроса подтверждения.

Полезными данными о событии ответа является информация, которую он вернул в vRealize Automation с помощью рабочего процесса. Содержимое полезной нагрузки ответа определяет, утвержден ли запрос или отклонен.

```

{
    approved : BOOLEAN,

    // Property values
    fieldValues : Properties
}

```

Подтвержденный параметр в полезной нагрузке события ответа принимает значение «истина» для подтвержденных запросов или «ложь» для отклоненных. Значения свойства являются настраиваемыми свойствами или свойствами системы, которые были изменены рабочим процессом vRealize Orchestrator, возвращены vRealize Automation и включены в процесс подтверждения.

Рекомендуется настраивать рабочий процесс vRealize Orchestrator с помощью выходного параметра для **businessJustification**. Можно использовать этот параметр, чтобы передать комментарии, предоставленные утверждающим во внешней системе в процессе подтверждения vRealize Automation. Эти комментарии могут касаться как подтверждений, так и отклонений.

Создание рабочего процесса vRealize Orchestrator на основе схемы подтверждения

Создаваемый настраиваемый рабочий процесс подтверждения должен содержать входной параметр с любым подходящим именем и настроенным типом **Properties**. Полезные данные о событии подтверждения вставляются в этот параметр при инициировании запуска подписки на рабочий процесс.

Выходными параметрами рабочего процесса, отправляемыми обратно в vRealize Automation, являются `approved : Boolean` и `fieldValues : Properties`. Возвращаемый параметр `approved : Boolean` определяет уровень подтверждения — подтверждено или отклонено. Параметр `fieldValues : Properties` содержит значения, которые были изменены во внешней системе.

Сценарий. Отправка запроса на программное обеспечение внешней системе для подтверждения

Администратору арендатора необходимо, чтобы пользователи за пределами vRealize Automation подтвердили компонент программного обеспечения, когда пользователь каталога служб запрашивает компьютер, содержащий программное обеспечение. Настройте политику подтверждения, для которой требуется подтверждение для всех подготовленных программ, и подписки на рабочий процесс, настроенной для запуска при получении сообщений о предварительном подтверждении, которые соответствуют определенным условиям.

Процедура

1. Сценарий. Создание рабочего процесса vRealize Orchestrator для подписки на рабочий процесс подтверждения

Создайте рабочий процесс vRealize Orchestrator, который принимает необходимые входные параметры подтверждения от vRealize Automation и возвращает необходимые выходные параметры для завершения процесса подтверждения.

2. Сценарий. Создание политики подтверждения для внешнего подтверждения

Администратор арендатора создает политику подтверждения, которая генерирует сообщение о событии, опубликованном службой подтверждения. При настройке подписки на рабочий процесс с критериями, соответствующими сообщению о событии, vRealize Orchestrator запускает выбранный рабочий процесс.

3. Сценарий. Создание подписки на рабочий процесс предварительного подтверждения

Администратор арендатора создает подписку на рабочий процесс предварительного подтверждения, который запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator при формировании в запросе каталога служб запроса на подтверждение, который соответствует настроенным условиям.

Сценарий. Создание рабочего процесса vRealize Orchestrator для подписки на рабочий процесс подтверждения

Создайте рабочий процесс vRealize Orchestrator, который принимает необходимые входные параметры подтверждения от vRealize Automation и возвращает необходимые выходные параметры для завершения процесса подтверждения.

Необходимо разработать рабочий процесс для достижения цели подтверждения. Дополнительные сведения по созданию папок и рабочих процессов vRealize Orchestrator см. в разделе *Разработка с помощью VMware vRealize Orchestrator*.

Необходимые условия

Войдите в продукт vRealize Orchestrator, который является экземпляром, настроенным для vRealize Automation с привилегиями на создание рабочего процесса.

Процедура

1. Создайте папку для рабочих процессов подписки на рабочий процесс в соответствующей библиотеке.
2. Создайте новый рабочий процесс.

Для этого сценария назовите рабочий процесс **Запрос подтверждения автоматизации**.

- а) Добавьте следующий входной параметр.

Имя	Тип
input	Properties

- б) Добавьте следующие выходные параметры.

Имя	Тип
approved	boolean
fieldValues	Properties

3. Создайте задачу с возможностью добавления сценариев, которая обрабатывает входные и выходные параметры.
4. Сохраните рабочий процесс.

Следующие шаги

Создайте политику подтверждения, которая использует подписку на рабочий процесс в качестве утверждающего. [Сценарий. Создание политики подтверждения для внешнего подтверждения](#)

Сценарий. Создание политики подтверждения для внешнего подтверждения

Администратор арендатора создает политику подтверждения, которая генерирует сообщение о событии, опубликованном службой подтверждения. При настройке подписки на рабочий процесс с критериями, соответствующими сообщению о событии, vRealize Orchestrator запускает выбранный рабочий процесс.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор подтверждения**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Политики подтверждения**.
2. Создайте политику подтверждения для компонентов программного обеспечения.
 - а) Выберите значок **Создать** (+).
 - б) Выберите **Выбрать тип политики подтверждения**.
 - в) В списке последовательно выберите **Каталог служб — Запрос на элемент каталога — Компонент ПО**.

- г) Нажмите кнопку **ОК**.
- д) Настройте следующие параметры.

Параметр	Конфигурация
Имя	Введите Внешнее подтверждение ПО .
Описание	Введите Запрос на подтверждение отправлен внешней системе подтверждения.
Состояние	Выберите значение Active .

- 3. На вкладке **Предварительное подтверждение** щелкните значок **Добавить (+)**.
- 4. Настройте критерии запуска и действия подтверждения на вкладке **Сведения об уровне**.
 - а) В текстовом поле **Имя** введите **Внешний уровень программного обеспечения**.
 - б) В текстовом поле **Описание** введите
Запрос подтверждения программного обеспечения отправлен внешней системе подтверждения.
 - в) Выберите **Требуется всегда**.
 - г) Выберите **Использовать подписку на событие**.
- 5. Нажмите кнопку **ОК**.

Следующие шаги

- Создайте подписку на рабочий процесс предварительного подтверждения, который принимает сообщения о событиях на основе настроенного уровня подтверждения. См. раздел [Сценарий. Создание подписки на рабочий процесс предварительного подтверждения](#).
- Примените политику подтверждения к компоненту программного обеспечения через право. См. раздел [Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий](#).

Сценарий. Создание подписки на рабочий процесс предварительного подтверждения

Администратор арендатора создает подписку на рабочий процесс предварительного подтверждения, который запускает рабочий процесс vRealize Orchestrator при формировании в запросе каталога служб запроса на подтверждение, который соответствует настроенным условиям.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.
- Настройте для программного обеспечения уровень политики подтверждения с именем «Внешний уровень». См. [Сценарий. Создание политики подтверждения для внешнего подтверждения](#).
- Создайте настраиваемый рабочий процесс vRealize Orchestrator, который отправляет запрос внешней системе. В этом сценарии используйте рабочий процесс «Запрос подтверждения автоматизации».

Процедура

1. Выберите **Администрирование > События > Подписки**

2. Выберите значок **Создать (+)**.

3. Щелкните **Предварительное подтверждение**.

4. Нажмите кнопку **Далее**.

5. На вкладке **Условия** настройте условия запуска.

а) Выберите **Запускать при определенных условиях**.

б) В раскрывающемся меню **Предложение** настройте следующее условие:

Свойство	Оператор	Значение
Данные > Информация о запросе > Имя уровня подтверждения	Равен	Внешний уровень ПО

в) Нажмите кнопку **Далее**.

6. На вкладке «Рабочий процесс» выберите дерево Orchestrator и укажите рабочий процесс **Запрос подтверждения автоматизации**.

7. Нажмите кнопку **Далее**.

8. На вкладке «Сведения» введите имя и описание.

В этом сценарии введите **Software External** в качестве имени и **Отправляет запрос подтверждения внешней системе** в качестве описания.

9. В текстовом поле **Время ожидания (мин.)** введите значение 120.

Указанное количество времени до окончания ожидания рабочего процесса подписки зависит от целевой системы. Если vRealize Automation не обрабатывает ответ от целевой системы за указанное количество минут, запрос автоматически отклоняется.

Если значение не указано, время ожидания составляет 24 часа.

10. Щелкните элемент **Готово**.

11. Выберите строку Software External и нажмите **Опубликовать**.

Результаты

Подписка на событие предварительного подтверждения Software External теперь получает сообщения о событии предварительного подтверждения.

Следующие шаги

- Если применяется политика подтверждения к компоненту программного обеспечения в активном праве, запросите элемент в каталоге служб и убедитесь в надлежащей работе политики подтверждения и подписки на рабочий процесс.

Устранение неполадок подписок на рабочие процессы

Устранение неполадок подписок на рабочие процессы включает в себя некоторые распространенные проблемы. Кроме того, возможно, потребуется изучить различные журналы.

- **Устранение неполадок рабочих процессов vRealize Orchestrator, которые не запустились**

Настройте подписку на рабочий процесс для запуска настраиваемого рабочего процесса, когда сообщение о событии получено, но рабочий процесс не запускается.

- **Устранение неполадок в запросах на подготовку, занимающую слишком много времени**

Подготовка компьютера Инфраструктура как услуга занимает более десяти часов.

- **Устранение неполадок в рабочих процессах vRealize Orchestrator, не запускающихся для запроса подтверждения**

Настроена подписка на рабочий процесс предварительного или последующего подтверждения для запуска рабочего процесса vRealize Orchestrator. Рабочий процесс не запускается, если компьютер, соответствующий определенным критериям, запрашивается в каталоге служб.

- **Устранение неполадок отклоненных запросов подтверждения, которые должны быть подтверждены**

Настройте подписку на рабочий процесс предварительного или последующего подтверждения, которая запускает указанный рабочий процесс vRealize Orchestrator, но запрос отклонен, хотя известно, что он был одобрен.

- **Устранение неполадок отклоненного запроса подтверждения**

Вы настраиваете подписку на рабочий процесс предварительного или последующего подтверждения, который запускает указанный рабочий процесс vRealize Orchestrator, но запрос непредвиденно отклонен.

Устранение неполадок рабочих процессов vRealize Orchestrator, которые не запустились

Настройте подписку на рабочий процесс для запуска настраиваемого рабочего процесса, когда сообщение о событии получено, но рабочий процесс не запускается.

Решение

1. Убедитесь, что подписка на рабочий процесс опубликована.
2. Убедитесь, что условия подписки на рабочий процесс настроены правильно.
3. Убедитесь в наличии указанного рабочего процесса на сервере vRealize Orchestrator.

Устранение неполадок в запросах на подготовку, занимающую слишком много времени

Подготовка компьютера Инфраструктура как услуга занимает более десяти часов.

Причина

Если для подписки на рабочий процесс в качестве фактора, запускающего выполнение, выбрано состояние подготовки, в среде могут быть запущены два экземпляра службы диспетчера инфраструктуры как услуги.

Решение

- ◆ Убедитесь, что активен только один экземпляр службы диспетчера инфраструктуры как услуги. При наличии более одного активного экземпляра в журнале появятся ошибки такого типа:

```
[EventBrokerService] Failed resuming workflow b6e9276a-f20f-40f1-99ad-6d9524560cc2 on queue
3679fa71-ac2a-42d5-8626-f98ea096f0d3. System.Workflow.Runtime.QueueException. Операция создания
очереди события завершается ошибкой MessageQueueErrorCode QueueNotFound для очереди 3679fa71-
ac2a-42d5-8626-f98ea096f0d3. в
System.Workflow.Runtime.WorkflowQueueingService.EnqueueEvent(IComparable queueName, Object item) в
System.Workflow.Runtime.WorkflowExecutor.EnqueueItem(IComparable queueName, Object item,
IPendingWork pendingWork, Object workItem) в
System.Workflow.Runtime.WorkflowInstance.EnqueueItem(IComparable queueName, Object item,
IPendingWork pendingWork, Object workItem) в
DynamicOps.VMPS.Service.Workflow.Services.EventBrokerService.OnMessage(EventObject obj)
[UTC:2015-11-14 07:14:25 Local:2015-11-13 23:14:25] [Error]: Thread-Id="15" - context="HKBsp6Tt"
token="JeuTG7ru" [EventBrokerClient] Не удалось выполнить обратный вызов подписки. Операция очереди
событий завершается ошибкой MessageQueueErrorCode QueueNotFound для очереди 3679fa71-ac2a-42d5-8626-
f98ea096f0d3.
```

Устранение неполадок в рабочих процессах vRealize Orchestrator, не запускающихся для запроса подтверждения

Настроена подписка на рабочий процесс предварительного или последующего подтверждения для запуска рабочего процесса vRealize Orchestrator. Рабочий процесс не запускается, если компьютер, соответствующий определенным критериям, запрашивается в каталоге служб.

Причина

Для успешного выполнения подписки на рабочий процесс для подтверждения необходимо убедиться, что все компоненты правильно настроены.

Решение

1. Убедитесь, что политика подтверждения активна и для уровня подтверждения в ней установлен флажок **Использовать подписку на событие**.
2. Убедитесь, что политика подтверждения правильно применена в праве.
3. Убедитесь, что подписка на рабочий процесс правильно настроена и опубликована.
4. Проверьте в журналах событий сообщения, относящиеся к подтверждениям.

Устранение неполадок отклоненных запросов подтверждения, которые должны быть подтверждены

Настройте подписку на рабочий процесс предварительного или последующего подтверждения, которая запускает указанный рабочий процесс vRealize Orchestrator, но запрос отклонен, хотя известно, что он был одобрен.

Решение

1. Просмотрите рабочий процесс в vRealize Orchestrator.
 - а) Войдите в vRealize Orchestrator с привилегиями администратора.
 - б) Убедитесь, что рабочий процесс прошел без ошибок.
 - в) Убедитесь, что для параметров `approval` и `fieldValues` возвращены ожидаемые значения.
2. Просмотрите запрос в vRealize Automation.
 - а) Войдите в vRealize Automation как пользователь, который запросил отклоненный элемент.
 - б) Выберите вкладку **Запросы**.
 - в) Откройте отклоненные запросы.
 - г) Нажмите **Состояние подтверждения** и просмотрите столбец «Обоснование» для дополнительных сведений.

При возникновении ошибки информация об ошибке отобразится в столбце «Обоснование».

Устранение неполадок отклоненного запроса подтверждения

Вы настраиваете подписку на рабочий процесс предварительного или последующего подтверждения, который запускает указанный рабочий процесс vRealize Orchestrator, но запрос непредвиденно отклонен.

Проблема

Были получены подтверждения на всех уровнях вплоть до этого внешнего уровня, на котором вместо подтверждения запроса произошло его отклонение.

Причина

Одной из возможных причин является внутренняя ошибка при попытке vRealize Orchestrator запустить рабочий процесс. Например, отсутствует рабочий процесс или не запущен сервер vRealize Orchestrator.

Решение

1. Выберите **Администрирование > События > Журналы событий**.
2. Проверьте в журналах сообщения, относящиеся к подтверждениям.

Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования vRealize Automation Designer

Можно вставить настраиваемую логику на заранее определенных этапах жизненного цикла компьютера инфраструктуры как услуги с помощью vRealize Automation Designer для непосредственного

редактирования заглушек рабочих процессов изменения состояния и при необходимости вызова настраиваемых рабочих процессов vRealize Orchestrator.

Примечание Заглушки рабочих процессов заменяются подписками на рабочие процессы брокера событий. Они остаются доступны, сохраняется поддержка и возможность использования, но в следующей версии vRealize Automation планируется их удаление. Чтобы обеспечить совместимость последующих продуктов, используйте подписки на рабочий процесс для запуска настраиваемых рабочих процессов с примененными изменениями. См. раздел [Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation](#).

Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Automation Designer

Расширение жизненных циклов компьютера за счет использования контрольного списка vRealize Automation Designer обеспечивает общий обзор этапов, необходимых для установки и конфигурации vRealize Automation Designer для настройки жизненных циклов компьютера инфраструктуры как услуги.

Таблица 6-17. Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Automation Designer

Задача	Сведения
<input type="checkbox"/> Загрузить и уставить vRealize Automation Designer.	Установка vRealize Automation Designer
<input type="checkbox"/> Создать конечную точку vRealize Automation для экземпляра vRealize Orchestrator.	Создание конечной точки vRealize Orchestrator
<input type="checkbox"/> Связать конечную точку vRealize Orchestrator со схемой элементов компьютера.	Связывание конечной точки vRealize Orchestrator со схемой элементов

Таблица 6-17. Расширение жизненных циклов компьютеров за счет использования контрольного списка vRealize Automation Designer (продолжение)

Задача	Сведения
<p><input type="checkbox"/> Настроить заглушку рабочего процесса инфраструктуры как услуги с помощью действий vRealize Automation Designer.</p> <hr/> <p>Примечание Заглушки рабочих процессов заменяются подписками на рабочие процессы брокера событий. Они остаются доступны, сохраняется поддержка и возможность использования, но в следующей версии vRealize Automation планируется их удаление. Чтобы обеспечить совместимость последующих продуктов, используйте подписки на рабочий процесс для запуска настраиваемых рабочих процессов с примененными изменениями. См. раздел Настройка подписок на рабочие процессы для расширения возможностей vRealize Automation.</p> <hr/> <p>Можно использовать действия рабочего процесса vRealize Orchestrator для вызова настраиваемых рабочих процессов vRealize Orchestrator (дополнительно).</p>	<p>Настройка рабочего процесса инфраструктуры как услуги</p>
<p><input type="checkbox"/> После создания настраиваемого рабочего процесса изменения состояния администратор арендатора или диспетчер бизнес-группы должен включить его в определенную схему элементов путем добавления настраиваемого свойства.</p>	<p>Настройка схемы элементов для вызова рабочего процесса изменения состояния</p>

Установка и настройка vRealize Automation Designer;

Можно установить vRealize Automation Designer на компьютере под управлением Windows и настроить его для обмена данными с удаленным экземпляром диспетчера моделей. Если вы используете рабочие процессы инфраструктуры как услуги для вызова рабочих процессов vRealize Orchestrator, нужно настроить экземпляр vRealize Orchestrator в качестве конечной точки.

Установка vRealize Automation Designer

Можно установить vRealize Automation Designer на компьютере под управлением Windows и настроить его для обмена данными с удаленным экземпляром диспетчера моделей.

Необходимые условия для vRealize Automation Designer

vRealize Automation Designer обычно устанавливается на компьютере для разработки, а не на сервере.

Поддерживаемые операционные системы

Поддерживаемые операционные системы для vRealize Automation Designer указаны в *Матрица поддержки vRealize Automation* на странице документации VMware vRealize Automation.

Требования к конфигурации системы

Чтобы узнать о потенциальных обновлениях этой информации, см. *Матрица поддержки vRealize Automation* для своей версии vRealize Automation.

- Необходимо установить .NET Framework 4.5.
- Узел vRealize Automation Designer должен иметь сетевой доступ к компонентам веб-сайта IaaS (а именно к веб-компоненту диспетчера моделей).
- Если диспетчер моделей установлен удаленно, к сертификату, используемому для веб-компонента диспетчера моделей, должно быть установлено доверие на узле vRealize Automation Designer.

Загрузка средства установки vRealize Automation Designer

Можно загрузить программу установки vRealize Automation Designer с устройства vRealize Automation.

Необходимые условия

- Войдите на компьютер под управлением Windows в качестве локального администратора.
- Если для установки используется Internet Explorer, убедитесь, что конфигурация усиленной безопасности не включена. См. <res://iesetup.dll/SoftAdmin.htm>.

Процедура

1. Откройте браузер.
2. Перейдите на страницу загрузки программы установки Windows, используя имя узла (<https://vra-va-hostname.domain.name:5480/installer/>).
3. Выберите **vRealize Automation Designer**.
4. В ответ на запрос сохраните программу установки.

Следующие шаги

[Установка vRealize Automation Designer.](#)

Установка vRealize Automation Designer

Программа установки vRealize Automation Designer упаковывается как мастер установки Windows.

Необходимые условия

[Загрузка средства установки vRealize Automation Designer.](#)

Процедура

1. Перейдите в каталог, где находится загруженная программа установки.
2. Щелкните правой кнопкой мыши файл `DesignCenter-Setup.exe` и выберите **Запустить от имени администратора**.
3. На **странице приветствия** нажмите кнопку **Далее**.

4. Прочитайте лицензионное соглашение, установите флажок **Я принимаю условия лицензионного соглашения** и нажмите кнопку **Далее**.
5. На странице **Выборочная установка** нажмите кнопку **Далее**.
6. Укажите полное доменное имя и порт веб-экземпляра диспетчера моделей в формате *hostname:port*.
По умолчанию используется порт 443.
7. Укажите учетные данные службы диспетчера моделей.
8. Нажмите кнопку **Далее**.
Программа установки проверяет комбинацию узла диспетчера моделей и учетные данные, пытаясь получить доступ к этому диспетчеру. Если возвращается ошибка, необходимо обеспечить правильную комбинацию узла диспетчера моделей и учетных данных, прежде чем продолжить.
9. Щелкните элемент **Установить**.
10. Щелкните элемент **Готово**.

Следующие шаги

Можно запустить vRealize Automation Designer через меню «Пуск» ОС Windows, выполнив переход в каталог установки.

Настройка конечных точек vRealize Orchestrator

Если вы используете рабочие процессы vRealize Automation для вызова рабочих процессов vRealize Orchestrator, нужно настроить экземпляр или сервер vRealize Orchestrator в качестве конечной точки.

Конечную точку vRealize Orchestrator можно связать со схемой элементов нескольких компьютеров, чтобы убедиться, что для запуска всех рабочих процессов vRealize Orchestrator компьютеров, подготовленных с использованием этой схемы элементов, применена эта конечная точка.

vRealize Automation содержит встроенный экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию. Рекомендуется использовать встроенный экземпляр в качестве конечной точки vRealize Orchestrator для выполнения рабочих процессов vRealize Automation в производственной или тестовой среде или создания пилотной версии.

Можно также установить подключаемый модуль на внешнем сервере vRealize Orchestrator, однако этот способ не рекомендуется для производственных сред.

Необходимые условия интеграции vRealize Orchestrator

Если для выполнения рабочих процессов vRealize Orchestrator, которые имеют параметры ввода или вывода типа VC:VirtualMachine, используются рабочие процессы vRealize Automation, убедитесь в наличии рабочих процессов vRealize Orchestrator для преобразования типов виртуальных машин между vRealize Orchestrator и инфраструктурой как услугой.

Необходимые рабочие процессы включены по умолчанию в vRealize Orchestrator 5.5 и более поздних версий в рамках подключаемого модуля vCenter.

Если используется vRealize Orchestrator 5.1, установите пакет интеграции vRealize Automation для vRealize Orchestrator. Загрузите пакет `com.vmware.library.vcenter.vcac-integration.package` с веб-сайта сообщества vRealize Orchestrator по адресу <https://communities.vmware.com/t5/vRealize-Orchestrator-Documents/vCloud-Automation-Center-integration-package/ta-p/2777982>.

Импортируйте пакет на каждый сервер vRealize Orchestrator, который настроен в качестве конечной точки в IaaS.

Подробнее об импорте пакетов в vRealize Orchestrator см. в документации vRealize Orchestrator.

Создание конечной точки vRealize Orchestrator

Можно создать конечную точку vRealize Orchestrator для подключения к серверу vRealize Orchestrator.

Вы можете настроить несколько конечных точек, чтобы подключиться к разным серверам vRealize Orchestrator, однако для каждой конечной точки нужно задать приоритет.

При выполнении рабочих процессов vRealize Orchestrator vRealize Automation сначала использует конечную точку vRealize Orchestrator с наивысшим приоритетом. Если к ней невозможно подключиться, то устройство переходит к следующей конечной точке с наивысшим приоритетом, пока сервер vRealize Orchestrator не сможет выполнить рабочий процесс.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Выберите **Создать > Оркестрация > vRealize Orchestrator**.
3. Введите имя и, при необходимости, описание.
4. Введите URL-адрес с полным квалифицированным именем или IP-адрес сервера vRealize Orchestrator и номер порта vRealize Orchestrator.

Следует использовать транспортный протокол HTTPS. Если порт не указан, используется порт по умолчанию 443.

Чтобы использовать экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию, который содержится в устройстве vRealize Automation, введите

`https://vrealize-automation-appliance-hostname:443/vco`.

5. Укажите свои учетные данные vRealize Orchestrator в текстовых полях **Имя пользователя** и **Пароль**, чтобы подключиться к конечной точке vRealize Orchestrator.

Используемые учетные данные должны иметь разрешения на выполнение любых рабочих процессов vRealize Orchestrator, которые можно вызвать из Инфраструктура как услуга

Чтобы использовать экземпляр vRealize Orchestrator по умолчанию, содержащийся в устройстве vRealize Automation, используйте имя пользователя **`administrator@vsphere.local`** и пароль администратора, указанный при настройке службы единого входа.

6. В текстовом поле **Свойство** введите целое число не меньше 1.

Чем меньше значение, тем выше приоритет.

7. (дополнительно) Выберите элемент **Свойства** и добавьте стандартные настраиваемые свойства, группы свойств или собственные определения свойств для конечной точки.
8. Нажмите кнопку **ОК**.

Связывание конечной точки vRealize Orchestrator со схемой элементов

Можно указать определенную конечную точку vRealize Orchestrator для использования со схемой элементов.

В инфраструктуре как услуге при запуске рабочего процесса vRealize Orchestrator для любого компьютера, подготовленного из этой схемы элементов, всегда используется связанная конечная точка. Если конечная точка недостижима, рабочий процесс завершается ошибкой.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.

2. Создайте новую схему элементов или измените существующую.

При редактировании существующей схемы элементов конечная точка vRealize Orchestrator указывает на применение только новых компьютеров, подготовленных из обновленной схемы. Существующие компьютеры, подготовленные из схемы элементов, по-прежнему используют конечную точку с высшим приоритетом, если это свойство не добавлено вручную к компьютеру.

3. Перейдите на вкладку **Свойства**.

- а) Щелкните **Новое свойство**.
- б) Введите значение **VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName** в текстовом поле **Имя**.
Имя свойства создается с учетом регистра.
- в) Введите имя конечной точки vRealize Orchestrator в текстовом поле **Значение**.
- г) Щелкните значок **Сохранить** (✓).

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Настройка рабочих процессов инфраструктуры как услуги с помощью vRealize Automation Designer

VMware предоставляет ряд рабочих процессов, которые можно настроить с помощью vRealize Automation Designer. К ним относятся рабочие процессы изменений состояния и операций меню.

Рабочие процессы инфраструктуры как услуги создаются с помощью Microsoft Windows Workflow Foundation 4, составной части .NET Framework 4. Дополнительные сведения о Windows Workflow Foundation и создании рабочих процессов см. в документации Microsoft. vRealize Automation также предоставляет некоторые действия vRealize Automation Designer для запуска и мониторинга рабочих процессов vRealize Orchestrator.


В настраиваемых шаблонах рабочих процессов, предоставляемых VMware, отражены практические рекомендации по структурированию рабочих процессов с отдельными последовательностями для инициализации, настраиваемой логики и завершения. Весь рабочий процесс упакован в блок TryCatch для обработки ошибок. Любые неперехваченные или переброшенные исключения регистрируются диспетчером Distributed Execution Manager, который выполняет рабочий процесс.

После создания настраиваемого рабочего процесса инфраструктуры как услуги автор схемы элементов должен включить рабочий процесс в определенные схемы.

Консоль vRealize Automation Designer

В консоли vRealize Automation Designer предоставляется визуальный редактор рабочих процессов для настройки рабочих процессов IaaS.


Для запуска консоли vRealize Automation Designer необходимо обладать правами локального администратора на узле vRealize Automation Designer (обычно это компьютер для разработки).



В области «Панель элементов» слева можно получить доступ к библиотеке действий рабочих процессов vRealize Automation. Действия с панели элементов можно перетащить в область «Конструктор», чтобы добавить их в рабочий процесс. В области «Свойства» отображаются настраиваемые свойства действия, выбранного в настоящее время в области «Конструктор». Данный интерфейс очень похож на конструктор рабочих процессов в Visual Studio.

Вкладки с подробными сведениями в нижней части области «Конструктор» позволяют отображать и редактировать переменные в диапазоне выбранного действия или аргументов к нему.

Примечание Переменные и аргументы указываются как выражения Visual Basic. Однако в названиях переменных не учитывается регистр, в то время как в названиях аргументов регистр учитывается. Подробнее о допустимых аргументах для действий рабочих процессов IaaS см. в разделе [Справка по действиям рабочих процессов vRealize Automation](#).



На вкладке «Импорт» отображаются импортированные пространства имен, из которых можно выбрать типы сущности для добавления к рабочему процессу.

В сворачиваемой области «Информация» в нижней части консоли отображаются все ошибки в настройке действий. В этой области можно получить доступ к представлению XAML рабочего процесса.

Типы рабочих процессов инфраструктуры как услуги

Можно настроить два типа рабочих процессов с помощью vRealize Automation Designer — рабочие процессы изменения состояния и рабочие процессы операций меню.

- Рабочий процесс изменения состояния выполняется при изменении состояния основного рабочего процесса, например на определенном этапе во время подготовки нового компьютера.
- Рабочий процесс операции меню выполняется, когда пользователь выбирает параметр в меню «Действия» каталога служб или в меню компьютеров на вкладке «Инфраструктура».


Рабочие процессы изменения состояния

Создание рабочего процесса изменения состояния позволяет запустить рабочий процесс до того, как основной рабочий процесс инфраструктуры как услуги перейдет в определенное состояние.

Например, можно создать настраиваемые рабочие процессы для интеграции с внешней базой данных и записи информацию на различных этапах жизненного цикла компьютера.

- Создание настраиваемого рабочего процесса, который выполняется до того, как основной рабочий процесс перейдет в состояние **MachineProvisioned**, для записи такой информации, как владелец компьютера, утверждающие и т. д.
- Создание настраиваемого рабочего процесса, который выполняется до того, как компьютер перейдет в состояние **MachineDisposing**, для записи времени его уничтожения и таких данных, как использование его ресурсов при последнем сборе данных, входе в систему и т. д.

На следующих рисунках показаны базовые состояния основного рабочего процесса.



vRealize Automation Designer предоставляет настраиваемый рабочий процесс для каждого из этих состояний.

Таблица 6-18. Настраиваемые рабочие процессы изменения состояния

Состояние основного рабочего процесса	Имя настраиваемого рабочего процесса
BuildingMachine	WFStubBuildingMachine
Disposing	WFStubMachineDisposing
Expired	WFStubMachineExpired
MachineProvisioned	WFStubMachineProvisioned
RegisterMachine	WFStubMachineRegistered
UnprovisionMachine	WFStubUnprovisionMachine

Обзор настройки рабочего процесса изменения состояния

Можно настроить рабочий процесс изменения состояния с помощью vRealize Automation Designer. Автор схемы элементов может затем включить ее для определенных схем.

Ниже приведен общий обзор этапов, необходимых для включения рабочих процессов изменения состояния.

1. Разработчик рабочего процесса настраивает один из шаблонов процесса изменения состояния с помощью vRealize Automation Designer. См. [Настройка рабочего процесса инфраструктуры как услуги](#).

Любой рабочий процесс инфраструктуры как услуги может вызвать рабочий процесс vRealize Orchestrator. Дополнительные сведения см. в статье [Использование действий рабочего процесса vRealize Orchestrator](#).

- Администратор арендатора или диспетчер бизнес-группы настраивает схему элементов, чтобы вызвать настраиваемый рабочий процесс для компьютеров, подготовленных в этой схеме. См. [Настройка схемы элементов для вызова рабочего процесса изменения состояния](#).

Рабочие процессы операций меню

Рабочий процесс операции меню выполняется, когда пользователь выбирает параметр меню «Действия» каталога служб или меню компьютеров на вкладке «Инфраструктура».

Например, можно создать настраиваемый рабочий процесс, который позволяет пользователю создавать билет поддержки, связанный с компьютером, путем выбора пункта «Сообщить о проблеме в службу поддержки» в меню компьютера.

vRealize Automation Designer предоставляет шаблоны для настройки рабочих процессов операций меню.

Помимо определения, рабочий процесс операции меню зависит от файла конфигурации операции, в котором определены аспекты настраиваемого параметра меню, например, текст отображения ролей, которым предоставляется доступ, и состояния компьютера, в которых доступна данная операция.

Примечание Разработчик Все как услуга может определить настраиваемые действия для любого элемента каталога с помощью Все как услуга. Для создания настраиваемых действий для компьютеров инфраструктуры как услуги, отличающихся от компьютеров, подготовленных с помощью vSphere или vCloud Director, требуется vRealize Automation 6.1 или более поздней версии.

Настройка обзора рабочих процессов операций меню

Можно настроить рабочий процесс операции меню с помощью vRealize Automation Designer и служебной программы командной строки CloudUtil. Автор схемы элементов может затем включить ее для определенных схем.

Ниже приведен общий обзор этапов, необходимых для включения рабочих процессов операций меню.

- Разработчик рабочего процесса настраивает один из шаблонов процессов операций меню с помощью vRealize Automation Designer. См. [Настройка рабочего процесса инфраструктуры как услуги](#).
Любой рабочий процесс инфраструктуры как услуги может вызвать рабочий процесс vRealize Orchestrator. Дополнительные сведения см. в статье [Использование действий рабочего процесса vRealize Orchestrator](#).
- Разработчик рабочего процесса настраивает операцию меню в диспетчере моделей. См. [Настройка операции меню](#).
- Разработчик рабочего процесса регистрирует новую операцию меню с помощью каталога служб. См. [Регистрация новых операций меню с помощью каталога служб](#).
- Администратор арендатора или диспетчер бизнес-группы настраивает схему элементов, чтобы включить операцию меню для компьютеров, подготовленных в этой схеме. См. [Настройка схемы элементов для включения рабочего процесса операций меню](#).

Если операция меню предназначена для использования в каталоге служб, необходимо предоставить соответствующие права пользователям. Дополнительные сведения см. в разделе *Администрирование арендаторов*.

Настройка рабочего процесса инфраструктуры как услуги

vRealize Automation Designer позволяет редактировать настраиваемые рабочие процессы и рабочие процессы обновления в диспетчере моделей.

Необходимые условия

Запустите vRealize Automation Designer.

Процедура

1. Нажмите **Загрузить**.
2. Выберите рабочий процесс, который необходимо настроить.

Параметр	Описание
WFMachineMenuN	Настраиваемый рабочий процесс операции меню
WFStubBuildingMachine	Настраиваемый рабочий процесс изменения состояния, который выполняется перед переходом компьютера в состояние BuildingMachine
WFStubMachineDisposing	Настраиваемый рабочий процесс изменения состояния, который выполняется перед переходом компьютера в состояние Disposing
WFStubMachineExpired	Настраиваемый рабочий процесс изменения состояния, который выполняется перед переходом компьютера в состояние Expired
WFStubMachineProvisioned	Настраиваемый рабочий процесс изменения состояния, который выполняется перед переходом компьютера в состояние MachineProvisioned
WFStubMachineRegistered	Настраиваемый рабочий процесс изменения состояния, который выполняется перед переходом компьютера в состояние RegisterMachine
WFStubUnprovisionMachine	Настраиваемый рабочий процесс изменения состояния, который выполняется перед переходом компьютера в состояние UnprovisionMachine

3. Нажмите кнопку **OK**.

Рабочий процесс отображается в области конструктора.

4. Настройте рабочий процесс путем перетаскивания действий из панели элементов в область конструктора и выполните конфигурацию их аргументов.
5. После редактирования рабочего процесса обновите его в диспетчере моделей, нажав кнопку **Отправить**.

Рабочий процесс сохраняется и отображается в виде новой редакции в списке при следующей загрузке рабочего процесса. В любое время можно получить доступ к более ранней версии рабочего процесса. См. [Возврат к предыдущей редакции рабочего процесса](#).

Использование действий рабочего процесса vRealize Orchestrator

Можно использовать действия vRealize Automation Designer для синхронного и асинхронного вызова рабочих процессов vRealize Orchestrator.

Конечная точка vRealize Orchestrator указана одним из следующих способов:

- `VirtualMachineId` — имя переменной, представляющей идентификатор виртуальной машины. Выбирается виртуальная машина с этим идентификатором, а значение, которое извлекается из настраиваемого свойства `VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName` для виртуальной машины, используется в качестве имени конечной точки vRealize Orchestrator.
- `GetVcoEndpointByManagementEndpoint` возвращает значение настраиваемого свойства определенному объекту `ManagementEndpoint`. Если значение `CustomPropertyName` не задано, используется значение свойства `VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName`.
- `GetVcoEndpointByHost` возвращает значение настраиваемого свойства определенному узлу. Если значение `CustomPropertyName` не задано, используется значение свойства `VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName`.

Синхронное выполнение

Действие `InvokeVcoWorkflow` вызывает рабочий процесс vRealize Orchestrator и блокирует дальнейшее выполнение его родительского рабочего процесса инфраструктуры как услуги до завершения рабочего процесса vRealize Orchestrator. Действие возвращает выходной параметр для рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Кроме того, синхронный режим поддерживает следующее свойство:

- `WorkflowTimeout` — значение времени ожидания в секундах. Если рабочий процесс vRealize Orchestrator не завершен в течение указанного времени, генерируется исключение, но рабочий процесс не блокируется, пока ответ не возвращен. Если значение не определено или равняется нулю, время ожидания не будет активировано. Состояние рабочего процесса проверяется каждые 10 секунд в течение этого периода, если время опроса для конечной точки не изменяется на указанное значение в настраиваемом свойстве `VMware.VCenterOrchestrator.PollingInterval`.

Асинхронное выполнение рабочих процессов

Действие `InvokeVcoWorkflowAsync` вызывает рабочий процесс vRealize Orchestrator и продолжает выполнять действия в рабочем процессе инфраструктуры как услуги, не дожидаясь завершения рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Действие возвращает либо уникальный маркер рабочего процесса, который можно использовать для мониторинга рабочего процесса, либо ошибку, если не удалось выполнить вызов REST API, направленный на сервер vRealize Orchestrator (например, если не удастся связаться с сервером).

В этом действии доступны два дополнительных действия:

- `GetVcoWorkflowExecutionStatus` позволяет опросить рабочий процесс vRealize Orchestrator, чтобы узнать его статус.

- `WaitForVcoWorkflowCompletion` позволяет блокировать дальнейшее выполнение рабочего процесса инфраструктуры как услуги, пока рабочий процесс vRealize Orchestrator не будет завершен или не истечет время его ожидания. Это действие можно использовать, чтобы получить результаты рабочего процесса vRealize Orchestrator, выполняемого асинхронно.

Вызов рабочего процесса vRealize Orchestrator

Можно использовать действие `InvokeVcoWorkflow` или `InvokeVcoWorkflowAsync` для вызова рабочего процесса vRealize Orchestrator из рабочего процесса инфраструктуры как услуги.

Для некоторых рабочих процессов vRealize Orchestrator требуется действие пользователя. Для этих рабочих процессов запрос пользователя появляется в клиенте vRealize Orchestrator, а не консоли vRealize Automation, поэтому конечному пользователю не видно в vRealize Automation, что рабочий процесс ожидает ввода.

Чтобы избежать рабочих процессов, блокирующих пользовательский ввод, не вызывайте рабочие процессы vRealize Orchestrator, требующие действия пользователя из рабочих процессов инфраструктуры как услуги.

Процедура

1. В vRealize Automation Designer откройте рабочий процесс и перейдите к контексту, где необходимо вызвать рабочий процесс vRealize Orchestrator.
2. Перетащите действие `InvokeVcoWorkflow` или `InvokeVcoWorkflowAsync` в область конструктора.
3. Выберите рабочий процесс vCenter Orchestrator для выполнения.

- а) На вкладке «Общие» щелкните многоточие рядом с полем «Рабочий процесс».
- б) В диалоговом окне «Выбор рабочего процесса vCO» выберите рабочий процесс.
- в) Нажмите кнопку **ОК**.

В разделах «Ввод» и «Вывод» отображаются входные и выходные параметры выбранного процесса.

4. В области свойств задайте один из следующих целевых параметров.
 - `VirtualMachineId` — имя переменной, представляющей идентификатор виртуальной машины. Выбирается виртуальная машина с этим идентификатором, а значение, которое извлекается из настраиваемого свойства `VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName` для виртуальной машины, используется в качестве имени конечной точки vRealize Orchestrator.
 - `VcoEndpointName` — имя конечной точки, используемой для запуска рабочего процесса. Если задано, это значение переопределяет значение `VirtualMachineId` при выборе конечной точки vRealize Orchestrator.
 - `WorkflowTimeout` — значение времени ожидания в секундах. Если рабочий процесс vRealize Orchestrator не завершен в течение указанного времени, генерируется исключение, но рабочий процесс не блокируется, пока ответ не возвращен. Если значение не определено или равняется нулю, время ожидания не будет активировано. Состояние рабочего процесса проверяется каждые 10 секунд в течение этого периода, если время опроса для конечной точки не изменяется на указанное значение в настраиваемом свойстве `VMware.VCenterOrchestrator.PollingInterval`.

5. Укажите параметры для рабочего процесса vRealize Orchestrator.

- Введите значения для действия в области конструктора.
- В области свойств щелкните многоточие рядом со значением **InputParameters** или **OutputParameters**, чтобы открыть диалоговое окно «Параметры». В этом диалоговом окне отображается тип инфраструктуры как услуги каждого параметра. Выделенный жирным тип параметра является обязательным.

Наведите курсор на текстовое поле для любого параметра, чтобы просмотреть всплывающую подсказку, указывающую тип vRealize Orchestrator.

При использовании действия `InvokeVcoWorkflowAsync` выходные параметры рабочего процесса vRealize Orchestrator отображаются с соответствующими типами для информационных целей, но для параметра в этой деятельности нельзя указать выражение.

Следующие шаги

Чтобы получить результаты рабочего процесса, выполняемого асинхронно, выполните действие `WaitForVcoWorkflowCompletion`.

Получение состояния рабочего процесса vRealize Orchestrator

Можно проверить состояние рабочего процесса vRealize Orchestrator, вызванного с помощью действия `InvokeVcoWorkflowAsync`, используя действие `GetVcoWorkflowExecutionStatus`.

Необходимые условия

[Вызов рабочего процесса vRealize Orchestrator](#) использование действия `InvokeVcoWorkflowAsync`.

Процедура

1. В vRealize Automation Designer откройте рабочий процесс, в котором использовалось действие `InvokeVcoWorkflowAsync`.
2. Перейдите к контексту, где необходимо проверить состояние рабочего процесса vRealize Orchestrator.
3. Перетащите действие `GetVcoWorkflowExecutionStatus` в область конструктора.
4. В области свойств задайте имя переменной, представляющей идентификатор виртуальной машины в `VirtualMachineId..`

Настраиваемые рабочие процессы содержат переменную по умолчанию с именем `virtualMachineId`, которое устанавливается во время инициализации.

5. Создайте переменную типа `DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionToken`.
6. Укажите имя переменной маркера в качестве выходного параметра `executionToken` в действии `InvokeVcoWorkflowAsync`.
7. Укажите то же самое имя переменной как для свойства `WorkflowExecutionToken` действия `GetVcoWorkflowExecutionStatus`.
8. Создайте переменную строкового типа.

9. Укажите имя строковой переменной в качестве свойства `VcoWorkflowExecutionStatus` в действии `GetVcoWorkflowExecutionStatus`.

Результаты

При запуске рабочего процесса в качестве значения переменной `VcoWorkflowExecutionStatus` устанавливается состояние рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Получение результатов рабочего процесса vRealize Orchestrator

Если необходимо вызвать рабочий процесс vRealize Orchestrator в асинхронном режиме, а затем получить результаты завершеного рабочего процесса на более позднем этапе, вы можете использовать действие `WaitForVcoWorkflowCompletion`.

Действие `WaitForVcoWorkflowCompletion` блокирует рабочий процесс инфраструктуры как услуги до завершения рабочего процесса vRealize Orchestrator или окончания времени его ожидания. Действие возвращает результаты рабочего процесса vRealize Orchestrator, если он завершается успешно, сообщение об ошибке — если происходит сбой рабочего процесса, или ноль — если закончилось время рабочего процесса.

Необходимые условия

[Вызов рабочего процесса vRealize Orchestrator](#) использование действия `InvokeVcoWorkflowAsync`.

Процедура

1. В vRealize Automation Designer откройте рабочий процесс, в котором использовалось действие `InvokeVcoWorkflowAsync`.
2. Перейдите к контексту, где необходимо получить результаты рабочего процесса vRealize Orchestrator.
3. Перетащите действие `WaitForVcoWorkflowCompletion` в область конструктора.
4. В области свойств задайте имя переменной, представляющей идентификатор виртуальной машины в `VirtualMachineId..`

Настраиваемые рабочие процессы содержат переменную по умолчанию с именем `virtualMachineId`, которое устанавливается во время инициализации.
5. Создайте переменную типа `DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionToken`.
6. Создайте переменную типа `DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionToken`.
7. Укажите имя переменной маркера в качестве выходного параметра `executionToken` в действии `InvokeVcoWorkflowAsync`.
8. Укажите то же самое имя переменной как для свойства `WorkflowExecutionToken` действия `WaitForVcoWorkflowCompletion`.

9. Получите выходные значения рабочего процесса vRealize Orchestrator.

- Создайте переменную типа `DynamicOps.VcoModel.Common.VcoWorkflowExecutionResult`.
- Укажите имя переменной результатов в качестве свойства `WorkflowOutput` в действии `WaitForVcoWorkflowCompletion`.

При запуске рабочего процесса в качестве значения переменной устанавливаются результаты рабочего процесса vRealize Orchestrator при наличии.

Типы объектов vRealize Orchestrator и IaaS

Если в vRealize Automation Designer используется действие `InvokeVcoWorkflow` или `InvokeVcoWorkflowAsync`, свойства ввода и вывода для действия вносятся автоматически на основании выбранных параметров рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Основные типы объектов vRealize Orchestrator преобразуются в следующие типы инфраструктуры как услуги.

Таблица 6-19. Типы объектов vRealize Orchestrator и IaaS

Тип vRealize Orchestrator	Тип IaaS
string	string
boolean	bool
number	decimal
SecureString	string
Text	string
Array/T	Array<T>
Свойства	Dictionary<string,object>
Date	DateTime
VC:VirtualMachine	VirtualMachine

Примечание Если используется vRealize Orchestrator 5.1, необходимо предварительно установить пакет интеграции vRealize Automation, чтобы обеспечить преобразование типов объектов `VC:VirtualMachine` в `VirtualMachine`.

Все остальные типы vRealize Orchestrator преобразовываются в тип IaaS `VcoSdkObject`.

Настройка схемы элементов для вызова рабочего процесса изменения состояния

После создания настраиваемого рабочего процесса изменения состояния администратор арендатора или диспетчер бизнес-группы должен включить его в определенную схему элементов, добавив настраиваемое свойство.

Каждый рабочий процесс изменения состояния связан с определенным настраиваемым свойством. При выборе в компьютере состояния с соответствующим рабочим процессом изменения состояния инфраструктура как услуга проверяет наличие соответствующего настраиваемого свойства. Если такое свойство найдено, то выполняется связанный рабочий процесс. Например, если в компьютере есть настраиваемое свойство `ExternalWFStubs.MachineProvisioned`, рабочий процесс `WFStubMachineProvisioned` выполняется до перехода в состояние `MachineProvisioned`.

Настраиваемые свойства можно применить к компьютеру из ряда источников, однако, как правило, свойство для рабочего процесса изменения состояния указывается в схеме элементов, которая включает этот рабочий процесс для всех компьютеров, подготовленных на основе данной схемы.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Укажите имя схемы элементов и нажмите кнопку **Редактировать**.
3. Перейдите на вкладку **Свойства**.
4. Щелкните **Новое свойство**.
5. В текстовом поле **Имя** введите имя настраиваемого свойства, связанного с рабочим процессом.

Имя настраиваемого рабочего процесса	Имя связанного свойства
WFStubMachineProvisioned	<code>ExternalWFStubs.MachineProvisioned</code>
WFStubBuildingMachine	<code>ExternalWFStubs.BuildingMachine</code>
WFStubMachineDisposing	<code>ExternalWFStubs.MachineDisposing</code>
WFStubUnprovisionMachine	<code>ExternalWFStubs.UnprovisionMachine</code>
WFStubMachineRegistered	<code>ExternalWFStubs.MachineRegistered</code>
WFStubMachineExpired	<code>ExternalWFStubs.MachineExpired</code>

6. Оставьте текстовое поле **Значение** пустым.

Рабочий процесс зависит от наличия свойства, а не конкретного значения.

7. Щелкните значок **Сохранить** (✓).
8. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Рабочий процесс теперь включен для новых компьютеров, которые подготовлены из этой схемы элементов.

Настройка рабочего процесса операции меню

После настройки рабочего процесса операции меню необходимо выполнить дополнительную настройку, после чего этот рабочий процесс будет доступен для пользователей в консоли vRealize Automation.

Настройка операции меню

Чтобы настроить операцию меню, необходимо создать файл конфигурации операции и установить его в диспетчере моделей.

Процедура

1. Создание файла конфигурации операции файла к

Файл конфигурации операции требуется для рабочих процессов операций меню. Он определяет аспекты настраиваемого параметра меню консоли vRealize Automation, например, текст отображения данных о том, каким ролям предоставлен доступ к параметру, а также состояния компьютера, для которых доступен этот параметр.

2. Установка операции в диспетчере моделей

Установите операцию в диспетчере моделей с помощью служебной программы командной строки CloudUtil.

Следующие шаги

Если операция меню предназначена для использования в каталоге служб, ее необходимо зарегистрировать там, чтобы можно было предоставлять пользователям соответствующие права. [Регистрация новых операций меню с помощью каталога служб](#).

Создание файла конфигурации операции файла к

Файл конфигурации операции требуется для рабочих процессов операций меню. Он определяет аспекты настраиваемого параметра меню консоли vRealize Automation, например, текст отображения данных о том, каким ролям предоставлен доступ к параметру, а также состояния компьютера, для которых доступен этот параметр.

Процедура

1. Создайте новый XML-файл.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

2. Создайте корневой элемент customOperations.

```
<customOperations xmlns="http://www.dynamicops.com/schemas/2009/OperationConfig/">
</customOperations>
```

Элемент должен задавать пространство имен XML `http://www.dynamicops.com/schemas/2009/OperationConfig/`.

3. Для каждой операции, которую необходимо определить, добавьте элемент `operation` в `customOperations`.

```
<operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
</operation>
```

Элемент `operation` содержит следующие атрибуты.

Атрибут	Описание
name	Имя рабочего процесса, который выполняется в этой операции.
displayName	Описательная метка для параметра в меню компьютера.

4. Укажите роль для предоставления доступа к операции меню.

- а) Добавьте элемент `authorizedTasks`.

```
<operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
  <authorizedTasks>
  </authorizedTasks>
</operation>
```

- б) Для каждой роли, которой необходимо предоставить доступ к операции, добавьте элемент `task`, например:

```
<authorizedTasks>
  <task>VRM User Custom Event</task>
  <task>VRM Support Custom Event</task>
  <task>Group Administrator Custom Event</task>
  <task>Enterprise Administrator Custom Event</task>
  <task>VRM Administrator Custom Event</task>
</authorizedTasks>
```

Допустимое содержимое элемента `task`:

Содержимое элемента	Описание
VRM User Custom Event	Предоставляет доступ к операции для всех пользователей.
VRM Support Custom Event	Предоставляет доступ к операции для поддерживаемых пользователей.
Group Administrator Custom Event	Предоставляет доступ к операции для диспетчеров бизнес-групп.
Enterprise Administrator Custom Event	Предоставляет доступ к операции для администраторов структуры
VRM Administrator Custom Event	Предоставляет доступ к операции только для администраторов инфраструктуры как услуги

5. (дополнительно) Укажите состояния компьютера, для которых доступна операция.

а) Добавьте элемент `machineStates`.

```
<operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
  <machineStates>
  </machineStates>
</operation>
```

б) Для каждого состояния, в котором операция должна быть доступна, добавьте элемент `state`.

```
<machineStates>
  <state>On</state>
  <state>Off</state>
</machineStates>
```

Значением может быть любое возможное состояние компьютера. Полный список состояний компьютера см. в разделах *Конфигурация инфраструктуры как услуги для виртуальных платформ*, *Конфигурация инфраструктуры как услуги для физических компьютеров* или *Конфигурация инфраструктуры как услуги для облачных платформ*.

Если элемент опущен, операция будет доступна для всех состояний компьютера.

Пример

Ниже приведен пример полного файла конфигурации операции:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<customOperations xmlns="http://www.dynamicops.com/schemas/2009/OperationConfig/">
  <operation name="WFMachineMenu1" displayName="Execute Machine Menu task">
    <authorizedTasks>
      <task>VRM User Custom Event</task>
      <task>VRM Support Custom Event</task>
      <task>Group Administrator Custom Event</task>
      <task>Enterprise Administrator Custom Event</task>
      <task>VRM Administrator Custom Event</task>
    </authorizedTasks>
    <machineStates>
      <state>On</state>
      <state>Off</state>
    </machineStates>
  </operation>
</customOperations>
```

Установка операции в диспетчере моделей

Установите операцию в диспетчере моделей с помощью служебной программы командной строки `CloudUtil`.

Необходимые условия

[Создание файла конфигурации операции](#) файла к.

Процедура

1. Откройте окно командной строки с повышенными привилегиями.
2. Выполните команду CloudUtil.exe со следующими аргументами.

- `CloudUtil.exe Operation-Create -c <path to operation definition file>`
- Можно указать узел диспетчера моделей и запросить трассировку стека в случае ошибки (дополнительно).

```
CloudUtil.exe Operation-Create -c <path to operation definition file>
--repository <Model Manager Root URI> -v
```

Следующие шаги

Если операция меню предназначена для использования в каталоге служб, ее необходимо зарегистрировать там, чтобы можно было предоставлять пользователям соответствующие права. [Регистрация новых операций меню с помощью каталога служб](#).

Регистрация новых операций меню с помощью каталога служб

После установки новых операций меню разработчик рабочего процесса должен зарегистрировать их в каталоге служб, чтобы можно было предоставить соответствующие права пользователям.

Необходимые условия

- [Настройка операции меню](#).
- На узле диспетчера модели инфраструктуры как услуги войдите в Windows в качестве локального пользователя с правами **администратора**.

Процедура

1. Откройте окно командной строки с повышенными привилегиями.
2. Перейдите в корневой каталог установки инфраструктуры как услуги.
Обычно применяется этот путь `C:\Program Files (x86)\VMware\VCAC`.
3. Перейдите в каталог `Server\Model Manager Data\Cafe`.
4. Выполните следующую команду:

```
Vcac-Config.exe RegisterCatalogTypes -v
```

Следующие шаги

Администратор арендатора или диспетчер бизнес-группы должен предоставить право на новое действие, прежде чем оно станет доступно пользователям в каталоге служб. Дополнительные сведения см. в разделе *Администрирование арендаторов*.

Настройка схемы элементов для включения рабочего процесса операций меню

Включите рабочий процесс операции меню для компьютера, подготовленного из определенной схемы элементов путем обновления конфигурации безопасности для этой схемы.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Укажите имя схемы элементов и нажмите кнопку **Редактировать**.
3. Перейдите на вкладку **Действия**.
4. Установите флажок, соответствующий операции, которую необходимо включить.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Операция меню теперь включена для компьютеров, подготовленных из этой схемы элементов, и доступна для всех ролей пользователей, указанных в файле конфигурации операции.

Следующие шаги

Если операция меню предназначена для использования в каталоге служб, необходимо предоставить соответствующие права пользователям. Дополнительные сведения см. в разделе *Администрирование арендаторов*.

Возврат к предыдущей редакции рабочего процесса

В диалоговом окне **Загрузить рабочий процесс** диспетчера моделей отображаются все редакции рабочего процесса, и предоставляется доступ к журналу всех версий рабочих процессов.

Каждый раз при отправлении рабочего процесса в диспетчере моделей обновляются редакция и метка времени.

Необходимые условия

Запустите консоль vRealize Automation Designer.

Процедура

1. Нажмите **Загрузить**.
2. Выберите редакцию рабочего процесса, к которой необходимо вернуться.
В исходных рабочих процессах, предоставляемых VMware, содержится редакция с номером 0 (ноль).
3. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Обновите рабочий процесс в диспетчере моделей, нажав кнопку **Отправить**.

Результаты

Ранняя редакция становится последней редакцией в диспетчере моделей. Например, если созданы редакции 1 и 2 для рабочего процесса, а затем загружена и сохранена редакция 0, редакции 0 и 3 становятся одинаковыми, рабочий процесс возвращается к редакции, предоставленной VMware.

Рабочие процессы и распределенное управление

Чтобы ограничить выполнение рабочих процессов рамками определенных диспетчеров Distributed Execution Manager, можно использовать навыки.

Навык похож на тег, который можно применить к рабочим процессам и экземплярам DEM Worker. Если рабочий процесс не связан с какими-либо навыками, его может выполнять любой экземпляр DEM Worker. Если рабочий процесс связан с одним или несколькими навыками, его могут выполнять только те экземпляры DEM Worker, которые связаны со всеми аналогичными навыками.

Навыки полезны, когда для определенного рабочего процесса на узле необходимо установить DEM с определенными условиями. Например, может потребоваться ограничение рабочих процессов облачной подготовки до определенного процесса DEM, запущенного в узле с требуемым сетевым доступом к URL-адресам Amazon.

Навыки можно также использовать, чтобы связать рабочие процессы с определенным расположением центра обработки данных. Например, один диспетчер DEM можно установить в центре обработки данных в Бостоне, а другой — в центре обработки данных в Лондоне и затем с помощью навыков направлять определенные операции в один из центров.

Связывание рабочих процессов и процессов DEM с помощью навыков

Свяжите рабочие процессы с определенным процессом DEM или набором экземпляров рабочего процесса путем добавления навыка в диспетчер моделей, а затем свяжите этот навык с одним или несколькими рабочими процессами и процессами DEM.

Необходимые условия

Запустите консоль vRealize Automation Designer.


Процедура

1. На ленте выберите **Управление навыками**.
2. В текстовом поле в верхнем левом углу диалогового окна **Управление навыками** введите имя нового навыка и нажмите кнопку «Добавить».


Имя навыка должно быть уникальным. Если имя нового навыка совпадает с именем существующего навыка, кнопка «Добавить» будет недоступна.

3. Выберите имя навыка из списка слева.

4. Свяжите навык с одним или несколькими рабочими процессами DEM.

- а) Щелкните значок **Добавить** () рядом с диспетчерами Distributed Execution Manager.
- б) В диалоговом окне **Выбор DEM** выберите один или несколько экземпляров рабочих процессов DEM.
- в) Нажмите кнопку **ОК**.

5. Свяжите навык с одним или несколькими рабочими процессами.

- а) Щелкните значок **Добавить** () рядом с разделом «Рабочие процессы».
- б) В диалоговом окне **Выбор рабочих процессов** выберите один или несколько экземпляров рабочих процессов.
- в) Нажмите кнопку **ОК**.

Рабочие процессы, связанные с этим навыком, можно выполнить только с помощью рабочих процессов DEM, которые связаны с этим навыком.

6. После завершения добавления навыков, а также связывания их с рабочими процессами и процессами DEM, нажмите кнопку **ОК, чтобы закрыть диалоговое окно **Управление навыками** и сохранить изменения в диспетчере моделей.**


Удаление связей между навыками и рабочими процессами DEM

При удалении связи между навыком и рабочим процессом DEM экземпляр этого рабочего процесса больше не сможет выполнять рабочие процессы, связанные с навыком.

Необходимые условия

Запустите консоль vRealize Automation Designer.

Процедура

- 1.** На ленте выберите **Управление навыками**.
- 2.** В диалоговом окне **Управление навыками** выберите имя навыка из списка слева.
- 3.** В списке диспетчеров Distributed Execution Manager выберите имя одного или нескольких экземпляров рабочего процесса DEM Worker и щелкните значок **Удалить** ()
- 4.** Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Управление навыками** и сохранить изменения в диспетчере моделей.


Удаление связей между навыками и рабочими процессами

При удалении связи между навыком и рабочим процессом этот рабочий процесс больше не ограничивается рабочими процессами DEM, связанным с тем же навыком.

Необходимые условия

Запустите консоль vRealize Automation Designer.

Процедура

1. На ленте выберите **Управление навыками**.
2. В диалоговом окне **Управление навыками** выберите имя навыка из списка слева.
3. В списке «Рабочие процессы» выберите имя одного или нескольких экземпляров рабочего процесса DEM и щелкните значок **Удалить** ().
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Управление навыками** и сохранить изменения в диспетчере моделей.


Удаление навыка

При удалении навыка также удаляются его связи с любым рабочими процессами и процессами DEM.

Необходимые условия

Запустите консоль vRealize Automation Designer.

Процедура

1. На ленте выберите **Управление навыками**.
2. В диалоговом окне **Управление навыками** выберите имя навыка из списка слева.
3. Щелкните значок **Удалить** () в верхней части списка навыков.

После подтверждения удаления навыка его имя будет отображаться затемненным, чтобы указать на пометку для удаления.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Управление навыками** и сохранить изменения в диспетчере моделей. Нажмите кнопку **Отмена**, если вы передумали удалять навык и его связи с диспетчерами DEM и рабочими процессами.

Ссылка на команду CloudUtil

В этом разделе приведены ссылки на команды в интерфейсе командной строки CloudUtil.

CloudUtil — это интерфейс командной строки для vRealize Automation Designer. Запустите команды на компьютере под управлением Windows, на котором запущен конструктор. Место установки по умолчанию на компьютере под управлением Windows: C:\Program Files (x86)\VMware\VCAC\Design Center.

Примечание В командах CloudUtil диспетчер моделей называется repository, а диспетчер Distributed Execution Manager (DEM) — agent.

Команды DEM

Команды DEM позволяют просматривать список диспетчеров Distributed Execution Manager, зарегистрированных в диспетчере моделей, а также добавлять или удалять связи между навыками и диспетчерами DEM.

DEM-Add-Skills

Связывает навыки с зарегистрированным диспетчером Distributed Execution Manager.

Описание

```
CloudUtil.exe DEM-Add-Skills -n|--name <Name> -s|--skills <Skills> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы DEM-Add-Skills

Аргумент	Описание
-n -name	Имя зарегистрированного диспетчера Distributed Execution Manager.
-repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, http://hostname/repository . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-s -skills	Список навыков с разделителями-запятymi для установления связи с диспетчером Distributed Execution Manager.
-v -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Примечание Навыки должны уже существовать в диспетчере моделей. См. раздел [Skill-Install](#).

DEM-List

Перечисляет все диспетчеры Distributed Execution Manager, зарегистрированные в диспетчере моделей и связанные с ними навыки.

Описание

```
CloudUtil.exe DEM-List [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы DEM-List

Аргумент	Описание
-repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, http://hostname/repository . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

DEM-Remove-Skills

Удаляет связь между навыками и диспетчером Distributed Execution Manager.

Описание

```
CloudUtil.exe DEM-Remove-Skills -n|--name <Name> -s|--skills <Skills> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы DEM-Remove-Skills

Аргумент	Описание
-n - -name	Имя зарегистрированного диспетчера Distributed Execution Manager.
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-s - -skills	Список навыков с разделителями-запятыми для удаления из диспетчера Distributed Execution Manager.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Команды файла

Команды файлов позволяют хранить файлы (как правило, сценарии) в диспетчере моделей и управлять ими.

File-Export

Экспортирует файл из диспетчера моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe File-Export -n|--name <Name> -o|--output <Output File> [-i|--iteration <Iteration>] [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы File-Export

Аргумент	Описание
-i - -iteration	Строка версии файла в диспетчере моделей (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0 .
-n - -name	Понятное имя файла в диспетчере моделей.
-o - -output	Путь для вывода файла.
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

File-Import

Импортирует файл в диспетчер моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe File-Import -n|--name <Name> -f|--filename <File Name> [-d|--description <Description>] [-i|--iteration <Iteration>] [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы File-Import

Аргумент	Описание
-d - -description	Определение файла (дополнительно).
-f - -filename	Путь к файлу для импорта в диспетчере моделей.
-i - -iteration	Строка версии файла в диспетчере моделей (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0 .
-n - -name	Понятное имя для назначения файлу в диспетчере моделей.
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

File-List

Перечисляет все файлы, импортированные в диспетчер моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe File-List [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы File-List

Аргумент	Описание
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

File-Remove-All

Удаляет все редакции указанной версии файла из диспетчера моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe File-Remove-All -n|--name <Name> [-i|--iteration <Iteration>]
[--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы File-Remove-All

Таблица 6-20.

Аргумент	Описание
-i - -iteration	Строка версии файла в диспетчере моделей (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0 .
-n - -name	Понятное имя файла в диспетчере моделей.

Таблица 6-20. (продолжение)

Аргумент	Описание
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

File-Remove-Rev

Удаляет определенную редакцию файла из диспетчера моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe File-Remove-Rev -n|--name <Name> -r|--revision <Revision> [-i|--iteration <Iteration>]
[--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы File-Export

Аргумент	Описание
-i - -iteration	Строка версии файла в диспетчере моделей (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0 .
-n - -name	Понятное имя файла в диспетчере моделей.
-r - -revision	Редакция файла, которую необходимо удалить.
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

File-Rollback

Возвращает файл в указанную редакцию в диспетчере моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe File-Rollback -n|--name <Name> -r|--revision <Revision> [-i|--iteration <Iteration>] [--
repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы File-Rollback

Таблица 6-21.

Аргумент	Описание
-i - -iteration	Строка версии файла в диспетчере моделей (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0 .
-n - -name	Понятное имя файла в диспетчере моделей.
-r - -revision	Редакция файла, к которой необходимо вернуться.

Таблица 6-21. (продолжение)

Аргумент	Описание
- repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

File-Update

Обновляет ранее импортированный файл в диспетчере моделей до новой редакции.

Описание

```
CloudUtil.exe File-Update -n|--name <Name> -f|--filename <File Name> [-i|--iteration <Iteration>] [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы File-Update

Аргумент	Описание
-f - filename	Путь к обновленному файлу.
-i - iteration	Строка версии файла в диспетчере моделей (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0.
-n - name	Понятное имя файла в диспетчере моделей.
- repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Команды операций

Команды операций позволяют управлять настраиваемыми операциями в диспетчере моделей.

Operation-Create

Создает настраиваемую операцию или набор операций, которые можно выполнить на компьютере на основе файла определения операции.

Описание

```
CloudUtil.exe Operation-Create -c|--operationConfig <Operation Definition File> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Operation-Create

Аргумент	Описание
-c - -operationConfig	Путь к файлу определения операции (XML).
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Operation-Delete

Удаляет настраиваемую операцию из диспетчера моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe Operation-Delete -n|--name <Name> [--force] [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Operation-Delete

Аргумент	Описание
- -force	Принудительное удаление операции (дополнительно).
-n - -name	Название настраиваемой операции в диспетчере моделей.
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Operation-List

Перечисляет все настраиваемые операции в диспетчере моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe Operation-List [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Operation-List

Аргумент	Описание
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Команды для навыков

Команды для навыков позволяют управлять навыками, связанными с рабочими процессами и диспетчерами Distributed Execution Manager.

Skill-Install

Устанавливает навык в диспетчере моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe Skill-Install -n|--name <Name> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Skill-Install

Аргумент	Описание
-n -name	Имя навыка в диспетчере моделей.
-repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Skill-List

Перечисляет все навыки, установленные в диспетчере моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe Skill-List [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Skill-List

Аргумент	Описание
-repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Skill-Uninstall

Удаляет навык из диспетчера моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe Skill-Uninstall -n|--name <Name> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Skill-Uninstall

Аргумент	Описание
-n -name	Имя навыка, который необходимо удалить из диспетчера моделей.
-repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Примечание Навык нельзя удалить, если он связан с диспетчером Distributed Execution Manager или рабочим процессом. См. раздел [DEM-Remove-Skills](#) или [Workflow-Remove-Skills](#).

Команды рабочих процессов

Команды рабочих процессов позволяют управлять настраиваемыми рабочими процессами IaaS в диспетчере моделей, а также навыками, связанными с любыми рабочими процессами.

Workflow-Add-Skills

Связывание навыков с рабочим процессом в диспетчере моделей.

```
CloudUtil.exe Workflow-Add-Skills -n|--name <Name> -s|--skills <Skills> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Таблица 6-22. Аргументы Workflow-Add-Skills

Аргумент	Описание
Name	Название рабочего процесса в диспетчере моделей.
Skills	Список навыков с разделителями-запятыми, подлежащих связыванию с этим рабочим процессом.
-repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Примечание Навыки должны уже существовать в диспетчере моделей. См. раздел [Skill-Install](#).

Workflow-List

Указание всех рабочих процессов, установленных в диспетчере моделей, и связанных с ними навыков.

```
CloudUtil.exe Workflow-List [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Таблица 6-23. Аргументы Workflow-List

Аргумент	Описание
- repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Workflow-Remove-Skills

Удаление связи между навыками и рабочим процессом в диспетчере моделей.

Описание

```
CloudUtil.exe Workflow-Remove-Skills -n|--name <Name> -s|--skills <Skills> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Workflow-Remove-Skills

Аргумент	Описание
-n - -name	Название рабочего процесса в диспетчере моделей.
- repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-s - -skills	Список навыков с разделителями-запятыми, подлежащих удалению из этого рабочего процесса.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Workflow-Rollback

Возвращение рабочего процесса к определенной редакции.

Описание

```
CloudUtil.exe Workflow-Rollback -n|--name <Name> -r|--revision <Revision> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Аргументы Workflow-Rollback

Аргумент	Описание
-n - -name	Название рабочего процесса в диспетчере моделей.
- repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-r - -revision	Редакция рабочего процесса, к которой необходимо вернуться.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Workflow-Update

Обновление настраиваемого рабочего процесса новой редакцией.

```
CloudUtil.exe Workflow-Update -f|--filename <File Name> -n|--name <Name> [-d|--description
<Description>] [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
```

Таблица 6-24. Аргументы Workflow-Update

Аргумент	Описание
File Name	Путь к файлу (XAML), содержащему обновленный рабочий процесс.
Name	Название рабочего процесса, который необходимо обновить.
Description	Описание рабочего процесса (дополнительно).
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, http://hostname/repository . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Команды импорта

Команды импорта позволяют импортировать одну или несколько виртуальных машин в развертывание vRealize Automation,

Machine-BulkRegisterExport

Создает CSV-файл данных, используемый для импорта виртуальных машин в развертывание vRealize Automation.

Описание

```
CloudUtil.exe Machine-BulkRegisterExport [-b|--blueprint] [-m|--managed] [-e|--exportNames] [-p|--
properties] -f|--filename <Value> [-g|--group <Value>] [-i|--ignore] [-o|--owner <Value>] [-t|--
machinetype <Value>] [-n|--resourceName <Value>] [-r|--resourceType <Value>] [--repository <Value>] [-
sn|--sourcename <Value>] [-st|--sourcetype <Value>] -u|--user <value> [-v|--verbose]
```

Machine-BulkRegisterExport Arguments

Таблица 6-25.

Аргумент	Описание
-b - -blueprint	Включите имя схемы элементов (дополнительно)
-e - -exportNames	Экспорт имен вместо идентификаторов GUID (дополнительно).
-f - -filename	Укажите имя CSV-файла данных, содержащего список имен компьютеров, например, filename.csv. Файл сохраняется в текущем пути по умолчанию. Можно также указать полный путь к предпочитаемому каталогу.
-g - -group	Укажите имя бизнес-группы, например, «Проектирование» (дополнительно).

Таблица 6-25. (продолжение)

Аргумент	Описание
-i - -ignore	Игнорируйте недействительные аргументы (дополнительно).
-m - -managed	Экспорт управляемых виртуальных машин (дополнительно). По умолчанию установлен экспорт неуправляемых виртуальных машин.
-n - -resourceName	Чтобы отфильтровать имена ресурсов, укажите имя вычислительных ресурсов или конечной точки (дополнительно).
-o - -owner	Укажите владельца импортированной виртуальной машины (дополнительно), например, jsmith.
-p - -properties	Экспорт свойств для управляемых виртуальных машин (дополнительно).
-r - -resourceType	Для фильтра по типу ресурса укажите значение 1 для вычислительного ресурса или 2 для конечной точки (дополнительно).
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, <code>http://hostname/repository</code> . Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-sn - -sourcename	Укажите имя кластера или конечной точки (дополнительно).
-st - -sourcetype	Укажите тип источника в качестве кластера или конечной точки (дополнительно).
-t - -machinetype	Укажите тип компьютера для экспорта (дополнительно), например, виртуальный, физический, облачный, AppService, vApp.
-u - -user	Укажите администратора структуры, выполняющего массовую регистрацию.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).

Machine-BulkRegisterImport

Импорт одной или нескольких виртуальных машин в целевое развертывание vRealize Automation.

Описание

```
CloudUtil.exe Machine-BulkRegisterImport [-b|--batch] [-d|--delay <value>] -f|--filename <value> [-i|--ignore] [-h|--humanreadable] -n|--name <value> [--repository <value>] [-s|--skipUser] -t|--time <value> -u|--user <value> [-v|--verbose] [-w|--whatIf]
```


Machine-BulkRegisterImport Arguments

Таблица 6-26.

Аргумент	Описание
-b - -batch	Размер пакета (дополнительно).
-d - -delay	Укажите время задержки обработки в формате hh:mm:ss (дополнительно), например, 02:20:10.
-f - -filename	Укажите имя CSV-файла данных, содержащего список имен компьютеров. Например, filename.csv.
-h - -humanreadable	Входной файл содержит имена виртуальных машин, а не идентификаторов GUID (дополнительно).
-i - -ignore	Игнорируйте зарегистрированные или управляемые виртуальные машины (дополнительно).
-n - -name	Укажите имя рабочей очереди, чтобы выполнить импорт в целевой продукт vRealize Automation.
- -repository	Корневой код URI диспетчера моделей (дополнительно), например, http://hostname/repository. Значение по умолчанию задается в файле конфигурации CloudUtil в разделе <appSettings> ключа repositoryAddress.
-s - -skipUser	Задайте для владельца компьютера значение, указанное в столбце «Владелец» в CSV-файле данных, не проверяя наличие такого пользователя (дополнительно). При выборе этого параметра можно сократить время, необходимое для импорта.
-t - -time	Укажите время начала рабочего процесса в формате MM/DD/YYYY hh:mm GMT, например, 04/18/2014 10:01 GMT. Предполагается, что указанное время начала — местное время сервера, а не местное время рабочей станции пользователя.
-u - -user	Укажите администратора структуры, выполняющего массовую регистрацию.
-v - -verbose	В случае возникновения ошибки помимо сообщения об исключении выводится трассировка стека (дополнительно).
whatif	Установите проверку CSV-файла, но не импортируйте виртуальные машины (дополнительно).

Справка по действиям рабочих процессов vRealize Automation

VMware предоставляет библиотеку действий рабочих процессов с vRealize Automation Designer для использования в рабочих процессах настройки.

Примечание CDK исключается, начиная с версии vRealize Automation 7.0. Для рабочих ситуаций, в которых ранее применялась функция CDK, можно использовать рабочие процессы vRealize Orchestrator.

В vRealize Automation Designer также включены пять категорий действий Windows Workflow Foundation, в частности Control Flow, Flowchart, Primitives, Collection и Error Handling.

В данном разделе предоставлена справка по действиям рабочих процессов IaaS, включенным с vRealize Automation Designer в пространства имен `DynamicOps.Repository.Activities` и `DynamicOps.Cdk.Activities`. Действия, связанные с вызовом рабочих процессов vRealize Orchestrator, описаны в разделе [Использование действий рабочего процесса vRealize Orchestrator](#).

Примечание В библиотеке действий IaaS диспетчер моделей обозначается как `repository`.

DynamicOps.Repository.Activities

Пространство имен `DynamicOps.Repository.Activities` содержит действия основного рабочего процесса для рабочих процессов инфраструктуры как услуги.

Примечание CDK исключается, начиная с версии vRealize Automation 7.0. Для рабочих ситуаций, в которых ранее применялась функция CDK, можно использовать рабочие процессы vRealize Orchestrator.

AddLink

Добавляет указанную ссылку в набор объектов, которые отслеживает `DataServiceContext`.

Таблица 6-27. Входные параметры действия `AddLink`

Аргумент	Тип	Описание
<code>DataServiceContext</code>	<code>RepositoryServiceContext</code>	Аргумент <code>DataServiceContext</code> , к которому необходимо добавить ссылку.
<code>Source</code>	<code>Object</code>	Исходный объект для новой ссылки.
<code>SourceProperty</code>	<code>String</code>	Имя свойства перехода в исходном объекте, который возвращает связанный объект.
<code>Target</code>	<code>Object</code>	Объект, связанный с исходным объектом по новой ссылке.

AddObject

Добавляет указанный объект в набор объектов, которые отслеживает `DataServiceContext`.

Таблица 6-28. Входные параметры действия `AddObject`

Аргумент	Тип	Описание
<code>DataServiceContext</code>	<code>RepositoryServiceContext</code>	Аргумент <code>DataServiceContext</code> , к которому необходимо добавить объект.
<code>Instance</code>	<code>Object</code>	Объект, который необходимо отслеживать <code>DataServiceContext</code> .

AttachTo

Сообщает `DataServiceContext` о необходимости начать отслеживание указанного ресурса.

Таблица 6-29. Входные параметры действия AttachTo

Аргумент	Тип	Описание
DataServiceContext	RepositoryServiceContext	Действие DataServiceContext, которое должно отслеживать ресурс.
Instance	Object	Ресурс, который необходимо отслеживать DataServiceContext. Ресурс прилагается в состоянии «Без изменений».

CreateRepositoryServiceContext<T>

Создает контекст для модели, загруженной в диспетчер моделей.

При добавлении этого действия к рабочему процессу в vRealize Automation Designer необходимо выбрать класс, который наследуется из класса RepositoryServiceContext.

Таблица 6-30. Входные параметры действия CreateRepositoryServiceContext<T>

Аргумент	Тип	Описание
Uri	URI	Корневой код URI для использования при подключении к модели (дополнительно).
Username	String	Имя пользователя для использования при подключении к контексту (дополнительно).

Таблица 6-31. Выходные параметры действия CreateRepositoryServiceContext<T>

Аргумент	Тип	Описание
Result	RepositoryServiceContext	Определенный возвращаемый тип является экземпляром класса, выбранного при добавлении действия в рабочий процесс.

DeleteLink

Изменяет состояние ссылки на удаленные элементы в списке ссылок, отслеживаемых DataServiceContext.

Таблица 6-32. Входные параметры действия DeleteLink

Аргумент	Тип	Описание
DataServiceContext	RepositoryServiceContext	Аргумент DataServiceContext, из которого необходимо удалить ссылку.
Source	Object	Исходный объект в ссылке будет помечен для удаления.
SourceProperty	String	Имя свойства перехода в исходном объекте, который используется для доступа к целевому объекту.
Target	Object	Целевой объект включен в ссылку, которая привязана к исходному объекту. Целевой объект должен иметь тип, определяемый свойством исходного объекта, или подтип.

DeleteObject

Изменяет состояние указанного объекта, который необходимо удалить в DataServiceContext.

Таблица 6-33. Входные параметры действия DeleteObject

Аргумент	Тип	Описание
DataServiceContext	RepositoryServiceContext	Аргумент DataServiceContext, из которого необходимо удалить ресурс.
Instance	Object	Отслеживаемую сущность необходимо перевести в состояние «Удалено».

InvokeRepositoryWorkflow

Выполняет рабочий процесс, установленный в диспетчере моделей.

Таблица 6-34. Входные параметры действия InvokeRepositoryWorkflow

Аргумент	Тип	Описание
WorkflowType	Сущность WorkflowDefinition	Рабочий процесс для выполнения.
WorkflowInputs	Dictionary<string, object>	Вводит значения в рабочий процесс (дополнительно).
CallingInstance	Сущность WorkflowInstance	Рабочий процесс, который вызывает выполняемый рабочий процесс, и к которому выполнится возврат, (дополнительно).

LoadProperty

Загружает отложенное содержимое для указанного свойства из службы данных.

Таблица 6-35. Входные параметры действия LoadProperty

Аргумент	Тип	Описание
DataServiceContext	RepositoryServiceContext	Аргумент DataServiceContext, из которого необходимо загрузить свойство.
Instance	Object	Сущность, в которой содержится свойство для загрузки.
InstanceProperty	String	Имя свойства указанной сущности для загрузки.

SaveChanges

Сохраняет в хранилище изменения, которые отслеживает DataServiceContext.

Таблица 6-36. Входные параметры действия SaveChanges

Аргумент	Тип	Описание
DataServiceContext	RepositoryServiceContext	Действие DataServiceContext, которое отслеживает изменения для сохранения.

SetLink

Сообщает DataServiceContext о существовании новой связи между указанными объектами, которая представлена свойством, указанным в аргументе SourceProperty.

Таблица 6-37. Входные параметры действия SetLink

Аргумент	Тип	Описание
DataServiceContext	RepositoryServiceContext	DataServiceContext используется для уведомления о ссылке.
Source	Object	Исходный объект для новой ссылки.
SourceProperty	String	Свойство в исходном объекте, идентифицирующее целевой объект как новую ссылку.
Target	Object	Дочерний объект, включенный в новую ссылку для инициализации за счет вызова этого метода. Целевой объект должен быть подтипом типа, идентифицированного аргументом SourceProperty. Если для аргумента Target установлено значение NULL, то вызов представляет собой операцию удаления ссылки.

UpdateObject

Изменяет состояние указанного объекта в DataServiceContext до значения «Изменено».

Таблица 6-38. Входные параметры действия UpdateObject

Аргумент	Тип	Описание
DataServiceContext	RepositoryServiceContext	Действие DataServiceContext отслеживание сущности для обновления.
Instance	Object	Отслеживаемую сущность необходимо назначить состоянию «Изменено».

DynamicOps.Cdk.Activities

Пространство имен DynamicOps.Cdk.Activities содержит расширенные действия для рабочих процессов инфраструктуры как услуги.

Примечание CDK исключается, начиная с версии vRealize Automation 7.0. Для рабочих ситуаций, в которых ранее применялась функция CDK, можно использовать рабочие процессы vRealize Orchestrator.

ExecutePowerShellScript

Выполняет сценарий PowerShell, хранящийся в диспетчере моделей под указанным именем.

Перед использованием действия ExecutePowerShellScript необходимо сначала загрузить сценарий, который требуется выполнить, в диспетчер модели с помощью команды CloudUtil File-Import.

Таблица 6-39. Входные параметры действия ExecutePowerShellScript

Аргумент	Тип	Описание
ScriptName	String	Имя в диспетчере моделей сценария для выполнения.
ScriptVersion	Object	Версия в диспетчере моделей сценария для выполнения (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0.
MachineId	Guid	Если указано, загружается компьютер и все его свойства передаются в сценарий (дополнительно).

Таблица 6-39. Входные параметры действия ExecutePowerShellScript (продолжение)

Аргумент	Тип	Описание
Arguments	Dictionary<string,string>	Дополнительные аргументы для передачи в сценарий. Если указан идентификатор MachineId и существует свойство компьютера с тем же именем в качестве аргумента (без учета регистра), то значение свойства компьютера переопределяет значение аргумента.
PSModules	IEnumerable<string>	Модули загружены в среду выполнения PowerShell во время выполнения команды (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.

Таблица 6-40. Выходные параметры действия ExecutePowerShellScript

Аргумент	Тип	Описание
Output	Collection<PSObject>	Выходное значение сценария (при наличии). Создает исключение в случае ошибки.

При получении сообщения об ошибке Тип `PSObject` не определен в консоли vRealize Automation Designer во время работы с выходным значением параметра `ExecutePowerShellScript` выполните следующие действия.

1. Нажмите **Импорты** в левом нижнем углу области конструктора.
2. Выберите сборку **System.Management.Automation**.

ExecuteSshScript

Выполняет сценарий SSH, хранящийся в диспетчере моделей под указанным именем.

Перед использованием действия `ExecuteSshScript` необходимо сначала загрузить сценарий, который требуется выполнить, в диспетчер модели с помощью команды `CloudUtil File-Import`.

Таблица 6-41. Входные параметры действия ExecuteSshScript

Аргумент	Тип	Описание
ScriptName	String	Имя в диспетчере моделей сценария для выполнения.
Host	String	Имя сервера, по которому выполняется сценарий.
Username	String	Имя пользователя для использования при подключении к узлу.
Password	String	Пароль для использования при подключении к узлу.
ScriptVersion	Object	Версия в диспетчере моделей сценария для выполнения (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0.
Timeout	TimeSpan	Период времени до окончания ожидания выполнения сценария (дополнительно). По умолчанию установлено значение 30 минут.

Таблица 6-42. Выходные параметры действия ExecuteSshScript

Аргумент	Тип	Описание
EnvironmentVariables	Dictionary<string, string>	Результат исключения скрипта (при наличии).

GetMachineName

Получает имя компьютера.

Таблица 6-43. Входные параметры действия GetMachineName

Аргумент	Тип	Описание
MachineId	Guid	Компьютер, имя которого необходимо извлечь.

Таблица 6-44. Выходные параметры действия GetMachineName

Аргумент	Тип	Описание
MachineName	String	Имя компьютера, определенного в MachineId.

GetMachineOwner

Получает имя владельца компьютера.

Таблица 6-45. Входные параметры действия GetMachineOwner

Аргумент	Тип	Описание
MachineId	Guid	Компьютер, владельца которого необходимо извлечь.

Таблица 6-46. Выходные параметры действия GetMachineOwner

Аргумент	Тип	Описание
Owner	String	Владелец компьютера, определяемый в MachineId. Значение равно NULL при отсутствии владельца.

GetMachineProperties

Получает список настраиваемых свойств, связанных с компьютером.

Таблица 6-47. Входные параметры действия GetMachineProperties

Аргумент	Тип	Описание
MachineId	Guid	Компьютер, свойства которого необходимо извлечь.

Таблица 6-48. Выходные параметры действия GetMachineProperties

Аргумент	Тип	Описание
Properties	Dictionary<string, string>	Список свойств компьютера. Значения возвращаются расшифрованными, если они были сохранены в зашифрованном виде.

GetMachineProperty

Получает значение указанного свойства для компьютера.

Таблица 6-49. Входные параметры действия GetMachineProperty

Аргумент	Тип	Описание
Machinelid	Guid	Компьютер, с которого извлекается свойство.
PropertyName	String	Имя свойства, значение которого необходимо вернуть.
IsRequired	bool	Если свойство не требуется и не найдено, действие создает исключение, иначе возвращает значение NULL.

Таблица 6-50. Выходные параметры действия GetMachineProperty

Аргумент	Тип	Описание
PropertyValue	String	Значение свойства, указанного в PropertyName. Возвращается расшифрованное значение, если оно было сохранено в зашифрованном виде.

GetScriptFromName

Получает содержимое сценария, хранящегося в диспетчере моделей под указанным именем.

Таблица 6-51. Входные параметры действия GetScriptFromName

Аргумент	Тип	Описание
ScriptName	String	Имя в диспетчере моделей сценария для извлечения.
ScriptVersion	Object	Версия в диспетчере моделей сценария для извлечения (дополнительно). Значение по умолчанию равно 0,0.

Таблица 6-52. Выходные параметры действия GetScriptFromName

Аргумент	Тип	Описание
ScriptContent	String	Содержимое сценария, определенного ScriptName.

InvokePowerShell

Выполнение команды PowerShell.

Таблица 6-53. Входные параметры действия InvokePowerShell

Аргумент	Тип	Описание
CommandText	String	Команда для выполнения.
Arguments	IEnumerable<string>	Добавляет аргументы команде (дополнительно).
Input	IEnumerable	Входной конвейер (дополнительно).
IsScript	bool	Указывает, является ли CommandText сценарием (дополнительно). По умолчанию используется значение «Ложь». Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
Parameters	Collection	Коллекция пар имя-значение, передаваемых в качестве параметров в сценарий PowerShell (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.

Таблица 6-53. Входные параметры действия InvokePowerShell (продолжение)

Аргумент	Тип	Описание
PowerShellVariables	Collection	Переменные копируются в среду выполнения PowerShell (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
PSModules	IEnumerable<string>	Модули загружены в среду выполнения PowerShell во время выполнения команды (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
Runspace	Runspace	Создание пространства выполнения PowerShell и его предоставление в этот аргумент позволяет повторно использовать одно пространство выполнения в нескольких вызовах PowerShell, что может привести к повышению производительности, (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.

Таблица 6-54. Выходные параметры действия InvokePowerShell

Аргумент	Тип	Описание
Output	Collection<PSObject>	Выходное значение команды (при наличии). Создает исключение в случае ошибки.
Errors	Collection<ErrorRecord>	Ошибки, возникающие в результате исключения (при наличии).

При получении сообщения об ошибке Тип `PSObject` не определен в консоли vRealize Automation Designer во время работы с выходным значением параметра `ExecutePowerShellScript` выполните следующие действия.

1. Нажмите **Импорты** в левом нижнем углу области конструктора.
2. Выберите сборку **System.Management.Automation**.

InvokeSshCommand

Выполняет команду SSH.

Таблица 6-55. Входные параметры действия InvokeSshCommand

Аргумент	Тип	Описание
CommandText	String	Команда для выполнения.
Host	String	Имя сервера, по которому выполняется команда.
Username	String	Имя пользователя для использования при подключении к узлу.
Password	String	Пароль для использования при подключении к узлу.
Timeout	TimeSpan	Период времени до окончания ожидания выполнения команды (дополнительно). По умолчанию установлено значение 30 минут.

Таблица 6-56. Выходные параметры действия InvokeSshCommand

Аргумент	Тип	Описание
EnvironmentVariables	Dictionary<string, string>	Выходное значение команды (при наличии). Создает исключение в случае ошибки.

LogMachineEvent

Записывает событие компьютера в журнал пользователя, который доступен владельцу компьютера.

Таблица 6-57. Входные параметры действия LogMachineEvent

Аргумент	Тип	Описание
Machinelid	Guid	Компьютер, создающий событие для журнала.
Message	String	Сообщение для записи в журнал пользователя.
Type	String	Выберите тип сообщения из раскрывающегося списка («Информация», «Предупреждение», «Ошибка»)

LogMessage

Записывает сведения в журнал Distributed Execution Manager.

Таблица 6-58. Входные параметры действия LogMessage

Аргумент	Тип	Описание
Message	String	Сообщение для записи в журнал DEM.
MessageCategory	String	Выберите категорию из раскрывающегося списка меню (Отладка , Ошибка , Информация , Трассировка) или введите настраиваемую категорию.
MessageSeverity	String	Выберите серьезность в раскрывающемся меню, которая привязана к списку «Серьезности», поставляемому в System.Diagnostics.TraceEventType.

RunProcess

Выполняет процесс на том же компьютере, что и диспетчер DEM, выполняющий это действие.

Примечание vRealize Automation не может представлять интерфейс из процессов, запущенных действием RunProcess для пользователя, поэтому эти процессы должны быть не интерактивными. Чтобы не оставлять потерянные процессы на компьютере DEM, процессы должны быть также самопрекращающимися.

Таблица 6-59. Входные параметры действия RunProcess

Аргумент	Тип	Описание
Command	String	Путь к исполняемому файлу для запуска на компьютере DEM.
WorkingDirectory	String	Рабочий каталог, в котором необходимо запустить процесс (дополнительно).

Таблица 6-59. Входные параметры действия RunProcess (продолжение)

Аргумент	Тип	Описание
Arguments	String	Список аргументов командной строки для перехода к команде (дополнительно).
WaitForExit	bool	Если значение верно, перед продолжением рабочий процесс ожидает завершения процесса (дополнительно). По умолчанию используется значение «Ложь». Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.

SendEmail

Отправляет сообщение электронной почты на указанный набор адресов.

Таблица 6-60. Входные параметры действия SendEmail

Аргумент	Тип	Описание
To	IEnumerable<string>	Список адресов, на которые отправляется сообщение электронной почты.
From	String	Адрес, который заполняется в поле «От» сообщения электронной почты.
Subject	String	Тема сообщения электронной почты.
Body	String	Основной текст сообщения электронной почты.
Host	String	Имя узла или IP-адрес SMTP-сервера исходящей почты.
Port	Integer	SMTP-порт на сервере, указанном в узле. Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
CC	IEnumerable<string>	Адрес или список адресов для копирования в сообщение электронной почты (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
Bcc	IEnumerable<string>	Адрес или список адресов для слепого копирования в сообщение электронной почты (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
EnableSsl	bool	Указывает, требуется ли использовать SSL (дополнительно). Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
UserName	String	Имя пользователя, под которым необходимо выполнить проверку подлинности с помощью SMTP-сервера, указанного в Host. Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.
Password	String	Пароль пользователя, указанного в UserName. Этот параметр доступен только в области свойств, а не конструктора.

SetMachineProperty

Создает или обновляет настраиваемое свойство на компьютере.

Таблица 6-61. Входные параметры действия SetMachineProperty

Аргумент	Тип	Описание
MachineId	Guid	Компьютер, на котором необходимо создать или обновить настраиваемое свойство.
PropertyName	String	Название создаваемого или обновляемого свойства
PropertyValue	String	Значение, с которым необходимо создать или обновить настраиваемое свойство.
IsEncrypted	bool	Указывает, зашифровано ли значение свойства (дополнительно).
IsHidden	bool	Указывает, является ли свойство скрытым (дополнительно).
IsRuntime	bool	Указывает, предоставляет ли запрашивающий пользователь значение свойства во время запроса, аналог пометке «Запросить пользователя» в консоли vRealize Automation, (дополнительно).

SetWorkflowResult

Устанавливает состояние внешнего рабочего процесса со значением «Завершено» или «Неудача», которое необходимо принять на обработку в настройках ExternalWF.xml

Таблица 6-62. Входные параметры действия SetWorkflowResult

Аргумент	Тип	Описание
WorkflowId	Guid	Рабочий процесс, для которого необходимо установить состояние.
Next State	WorkflowState	Выберите в раскрывающемся меню Завершено или Неудача .

Настраиваемые свойства и словарь свойств

7

Для управления различными аспектами подготовки компьютера можно использовать указанные настраиваемые свойства vRealize Automation. Для создания новых определений свойств и групп свойств, адаптированных под ваши конкретные нужды, также можно использовать словарь свойств.

Свойства можно использовать для добавления значений и переопределения существующих значений или значений по умолчанию с целью настройки параметров сети, платформы и гостевого агента, а также многих других параметров, связанных с развертыванием.

В эту главу входят следующие разделы:

- [Использование настраиваемых свойств](#)
- [Настраиваемые свойства, группируемые по функции](#)
- [Настраиваемые свойства, группируемые по имени](#)
- [Использование словаря свойств](#)
- [Определение параметров профилей компонентов](#)

Использование настраиваемых свойств

Можно использовать настраиваемые свойства vRealize Automation, чтобы добавлять значения либо переопределять существующие значения или значения по умолчанию для настройки параметров сети, платформы, гостевого агента и многих других параметров развертывания.

Некоторые свойства определяются стандартными параметрами, которые нужно указать для всех компьютеров. Например, объем памяти и размер диска указываются для всех схем элементов. Дополнительные свойства можно указать по отдельности или в группах свойств в схемах элементов и резервированиях. При добавлении свойства к схеме элементов или группе свойств можно отметить его в качестве требуемого свойства. Когда свойство отмечается таким образом, то, запрашивая компьютер, пользователь должен указать значение свойства. Это нужно сделать, например, при следующих обстоятельствах:

- когда запрашивается информация о нескольких дисках, которые все вместе используют выделенное хранилище компьютера;
- когда запрашивается информация о пользователях или группах, которые нужно добавить в локальную группу на компьютере;

- когда запрашивается имя узла компьютера.

Гостевой агент Windows записывает значение свойства на подготовленном компьютере в файл `%SystemDrive%\VRMGuestAgent\site\workitem.xml`.

Гостевой агент Linux записывает значение свойства на подготовленном компьютере в файл `/usr/share/gugent/site/workitem.xml`.

Создание и добавление настраиваемых свойств и групп свойств

Настраиваемые свойства можно использовать для управления подготовкой компьютера. Можно добавить указанные настраиваемые свойства, а также создать и добавить собственные свойства и группы свойств.

Свойства и группы свойств можно добавить в общие схемы элементов, компоненты в схеме элементов, резервирования и другие элементы vRealize Automation, в том числе некоторые типы конечных точек. Можно также создать новые настраиваемые свойства и группы свойств.

Свойства и группы свойств можно добавить при создании схемы элементов или позже, когда схема элементов находится в состоянии черновика или в опубликованном состоянии. Кроме того, настраиваемые свойства и группы свойств можно добавить в отдельные компоненты в схеме элементов.

Настраиваемые свойства уровня схемы элементов обладают более высоким приоритетом по сравнению с настраиваемыми свойствами, настроенными на уровне компонентов. Информацию о приоритете настраиваемых свойств см. в разделе [Сведения о приоритете настраиваемых свойств](#).

Свойства уровня схемы элементов можно изменить с помощью страницы свойств схемы элементов.

Во время создания запроса компьютеров может дополнительно потребоваться, чтобы пользователь указал значение настраиваемого свойства.

- Имена и значения настраиваемых свойств, как правило, чувствительны к регистру. Например, одно настраиваемое свойство выражено как `hostname`, а другое — как `HOSTNAME`. Эти свойства считаются разными.
- Имена настраиваемых свойств не должны содержать пробелы. При создании и использовании настраиваемых свойств не добавляйте пробел в их имена.
- Некоторые имена настраиваемых свойств зарезервированы и не могут использоваться в качестве имен при создании новых настраиваемых свойств. Например, имя свойства `Encrypted` и `encrypted` зарезервировано.

Дополнительные сведения о создании свойств и групп свойств см. в разделе [Использование словаря свойств](#).

Использование свойств при подготовке компьютеров

Настраиваемые свойства — это свойства, предусмотренные в vRealize Automation. Вы также можете задавать свои собственные свойства. Свойства — это пары «имя-значение», используемые для указания атрибутов компьютера или переопределения спецификаций по умолчанию.

Настраиваемые свойства можно использовать для контроля различных методов подготовки, типов компьютеров и параметров компьютеров, как показано в следующих примерах.

- Указание определенного типа гостевой ОС.
- Включение подготовки на основе WIM, в которой образ формата Windows Imaging (WIM) эталонного компьютера используется для подготовки новых компьютеров.
- Настройка поведения протокола удаленного рабочего стола при подключении к компьютеру.
- Регистрация виртуальной машины с помощью сервера XenDesktop Desktop Delivery Controller (DDC).
- Настройка системных спецификаций виртуальной машины, например по добавлению нескольких дисков.
- Настройка гостевой ОС для компьютера, например, путем добавления указанных пользователей в выбранные локальные группы.
- Задание параметров сети и системы безопасности.
- Можно добавить различные элементы управления, например раскрывающиеся меню, чтобы во время оформления запроса клиент мог вводить и выбирать данные.

При добавлении свойства в схему элементов, резервирование или другую форму можно указать, должно ли свойство быть зашифрованными, а также должна ли система предлагать пользователю указывать значение в ходе подготовки. Эти параметры при подготовке переопределять нельзя.

Пример добавления элементов управления и динамического определения настраиваемого свойства на основе пользовательского выбора в предварительно заданном списке см. в публикации блога [Добавление раскрывающегося списка сетей в vRA 7](#).

Свойство, указанное в схеме элементов, переопределяет то же свойство, указанное в группе свойств. Это позволяет схеме элементов использовать большую часть свойств группы свойств, немного отличаясь от нее.. Например, схема элементов, которая включает в себя стандартную группу свойств рабочей станции разработчика, может переопределить параметры «Английский (США)» в группе с параметрами «Английский (Великобритания)».

Свойства в резервированиях и бизнес-группах можно применять ко многим компьютерам. Их использование обычно ограничено целями, связанными с источниками, например такими, как управление ресурсами. Как правило, задание характеристик подготавливаемого компьютера осуществляется путем добавления свойств в схемы элементов и группы свойств.

Сведения о приоритете настраиваемых свойств

Должным образом авторизованные пользователи могут указывать настраиваемые свойства для схем элементов, конечных точек, бизнес-групп и резервирований. Когда свойство существует в более чем одном источнике, решение vRealize Automation применяет свойства к компьютеру в определенном порядке приоритетности.

Настраиваемые свойства, которые применяются к подготовленным компьютерам, нужно добавить в следующие элементы:

- в резервирование, чтобы применять эти свойства ко всем компьютерам, подготовленным на базе этого резервирования;
- в бизнес-группу, чтобы применять эти свойства к развертыванию и ко всем компьютерам, подготовленным участниками бизнес-группы;
- в схему элементов, чтобы применять эти свойства ко всем компьютерам, подготовленным на базе этой схемы элементов;
- в группы свойств, которые можно включить в схему элементов (чтобы применять все настраиваемые свойства в группе ко всем компьютерам, подготовленным на базе схемы элементов);
в схему элементов, которая может содержать одну или несколько групп свойств;
- в запрос компьютера, чтобы применить настраиваемые свойства к подготавливаемому компьютеру;
- в политику подтверждения, если включена расширенная поддержка подтверждений (чтобы утверждающие должны были указывать значения для утверждаемого компьютера).

В следующем списке показан порядок приоритетности настраиваемых свойств. Если в списке значения указанных в источнике свойств расположены ниже других указанных в источниках значений того же свойства, оно переопределяет предыдущее значение.

При возникновении конфликта имен между настраиваемым свойством vRealize Automation и свойством, определенным пользователем, имя настраиваемого свойства vRealize Automation будет более приоритетным.

1. Группа свойств
2. Схема элементов
3. Бизнес-группа
4. Вычислительный ресурс
5. Резервирования
6. Конечная точка
7. Среда выполнения

Группа свойств, схема элементов и настраиваемые свойства бизнес-группы присваиваются в момент запроса. Другие свойства вычислительного ресурса, резервирования и конечной точки присваиваются в процессе подготовки.

Порядок этот следующий:

1. Настраиваемые свойства и группы на общем уровне схемы элементов
2. Настраиваемые свойства и группы на уровне компонентов
3. Настраиваемые свойства для бизнес-группы
4. Настраиваемые свойства для вычислительного ресурса

5. Настраиваемые свойства для резервирования
6. Настраиваемые свойства для конечной точки
7. Настраиваемые свойства на уровне вложенного запроса схемы элементов
8. Настраиваемые свойства на уровне запроса компонента

В большинстве случаев свойство времени выполнения имеет приоритет над другим свойствами. Свойство времени выполнения соответствует следующим условиям:

- Для настраиваемого свойства выбран запрос пользователя, который означает, что пользователь должен указать значение свойства при запросе подготовки компьютера.
- Диспетчер бизнес-группы запрашивает подготовку компьютера, и свойство отображается в списке настраиваемых свойств на странице подтверждения запроса компьютера.

В правилах установки приоритетов есть исключения. Например, при добавлении настраиваемого свойства `VMware.VirtualCenter.Folder` в бизнес-группу необходимо указать значение свойства и не нужно выбирать параметр отображения свойства в запросе. Необходимо добавить то же самое настраиваемое свойство в схему элементов и указать, что это свойство должно отображаться в запросе. Когда назначенные пользователи запрашивают подготовку с помощью каталога, свойство не отображается в форме запроса каталога, поскольку применимо к сведениям о резервировании, которые доступны только после начала подготовки, а не при запросе подготовки.

Типы настраиваемых свойств

Внешние и обновленные свойства vRealize Automation можно использовать для клонированных компьютеров. Внутренние свойства и свойства только для чтения нельзя использовать для клонированных компьютеров.

Доступны следующие типы настраиваемых свойств vRealize Automation.

■ Лицензии

Указанное значение поддерживается только в базе данных. Например, адрес электронной почты диспетчера, утвердившего запрос компьютера, записывается в свойство `VirtualMachine.Admin.Approver`, которое никак не влияет на компьютер.

■ Только для чтения

Указанное значение применяется к компьютеру и является неизменным. Например, свойство `VirtualMachine.Admin.UUID` определяет универсальный уникальный идентификатор компьютера, который нельзя изменить.

■ Внешнее

Внешние свойства компьютера определяются, когда платформа виртуализации создает компьютер или во время использования среды предустановки Windows в процессе создания. Чтобы задать эти свойства, их значения нужно предоставить прокси-агенту, который передает их платформе виртуализации, или гостевому агенту, который применяет их во время использования среды предустановки Windows.

Указанное значение применяется к компьютеру и никогда не обновляется. Например, если для свойства `VirtualMachine.Admin.AddOwnerToAdmins` задано значение `true`, владелец компьютера будет добавлен в локальную группу администраторов. Если позже владелец удаляется из этой группы, значение свойства не меняется.

- **Обновлено**

Указанное значение применяется к компьютеру и обновляется при сборе данных. Например, если изменяется вычислительный ресурс компьютера, прокси-агент обновляет значение свойства `VirtualMachine.Admin.Hostname` компьютера.

Внутренние свойства и свойства только для чтения устанавливают атрибуты, определяемые шаблоном.

Меню компьютера vRealize Automation можно использовать, чтобы изменить все зарезервированные настраиваемые свойства, кроме свойств только для чтения `VirtualMachine.Admin.AgentID`, `VirtualMachine.Admin.UUID` и `VirtualMachine.Admin.Name`.

Настраиваемые свойства, группируемые по функции

С помощью настраиваемых свойств можно создавать дополнительные элементы управления vRealize Automation.

Настраиваемые свойства сгруппированы здесь по функциям. Информацию о настраиваемых свойствах, сгруппированных по имени, см. в разделе [Настраиваемые свойства, группируемые по имени](#).

- [Настраиваемые свойства для развертываний](#)

В vRealize Automation доступно несколько настраиваемых свойств, которые применимы к большей части развертываний.

- [Настраиваемые свойства для именования и анализа развертываний](#)

Если подготовку выполнить не удалось, vRealize Automation выполняет откат всех ресурсов, включенных в элемент каталога. Для развертываний, которые содержат несколько компонентов, можно использовать пользовательское свойство, которое позволяет переопределить значение по умолчанию и получить информацию для отладки при отказе. Лучше всего использовать эти свойства применительно к общей схеме элементов.

- [Настраиваемые свойства для конечных точек OpenStack](#)

vRealize Automation включает настраиваемые свойства, которые можно использовать при настройке конечных точек OpenStack в vRealize Automation.

- [Настраиваемые свойства для схем элементов на клонированных компьютерах](#)

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов на клонированных компьютерах.

- [Настраиваемые свойства для схем элементов на связанных клонах](#)

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов на связанных клонах.

- [Настраиваемые свойства для схем элементов FlexClone](#)

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов FlexClone.

- [Настраиваемые свойства для схем элементов обычных рабочих процессов](#)

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов обычных рабочих процессов.

- [Настраиваемые свойства для схем элементов Linux Kickstart](#)

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов Linux Kickstart.

- [Настраиваемые свойства для схем элементов SCCM](#)

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов SCCM.

- [Настраиваемые свойства для схем элементов WIM](#)

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, которые предоставляют дополнительные элементы управления для схем элементов WIM

- [Настраиваемые свойства для схем элементов vCloud Air и vCloud Director.](#)

Вы можете добавить конкретные настраиваемые свойства в определение компонента компьютера vCloud Air или vCloud Director в схеме элементов.

- [Настраиваемые свойства для сетей и систем безопасности](#)

Настраиваемые свойства vRealize Automation для сетей указывают конфигурацию для определенного устройства на компьютере.

- [Настраиваемые свойства и группы свойств контейнеров](#)

Можно добавить предварительно определенные группы свойств в компонент контейнера схемы элементов vRealize Automation. Если компьютеры подготавливаются с использованием схемы элементов, которая содержит эти свойства, подготовленный компьютер регистрируется как хост-компьютер контейнера докера.

- [Настраиваемые свойства для подготовки PXE](#)

PXE — это единственный способ подготовки, поддерживаемый для Cisco UCS Manager. Можно использовать программу для загрузки сети с настраиваемыми свойствами vRealize Automation, чтобы инициировать подготовку WIM, SCCM или Linux Kickstart. Кроме того, с помощью настраиваемых свойств можно вызывать собственные сценарии PowerShell. Для подготовки Linux Kickstart настраиваемые свойства использовать необязательно.

- [Настраиваемые свойства для импорта файла OVF](#)

При импорте файла OVF в схему элементов можно импортировать и настроить некоторые параметры как настраиваемые свойства.

- **Настраиваемые свойства для гостевого агента vRealize Automation**

Если вы установили гостевой агент vRealize Automation в шаблон для клонирования или в WinPE, вы можете использовать настраиваемые свойства для выполнения настраиваемых сценариев в гостевой операционной системе подготовленного компьютера после полного развертывания компьютера.

- **Настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager**

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager.

- **Настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation**

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для интеграции с HP Server Automation. Одни настраиваемые свойства являются обязательными для интеграции с HP Server Automation, другие — необязательными.

Настраиваемые свойства для развертываний

В vRealize Automation доступно несколько настраиваемых свойств, которые применимы к большей части развертываний.

Таблица 7-1. Настраиваемые свойства для схем элементов и развертываний

Настраиваемое свойство	Описание
_debug_deployment	<p>По умолчанию, если не выполнена подготовка какого-либо из ресурсов, все развертывание уничтожается, за исключением операций масштабирования, которые допускают частично выполненные развертывания. Поведение по умолчанию можно изменить, установив для настраиваемого свойства <code>_debug_deployment</code> значение «истина». Если при подготовке произошла ошибка, отладка настраиваемого свойства приводит к остановке отката ресурсов, что позволяет определить, какие компоненты не удалось успешно подготовить.</p> <p>В случае сбоя предоставления элемент каталога недоступен, поскольку в этом случае сразу выполняется его откат. Но если для параметра <code>_debug_deployment</code> установлено значение «истина», vRealize Automation рассматривает развертывание со сбоем как частично выполненное и, соответственно, доступное. Аналогично обрабатываются сбои при выполнении операций масштабирования.</p> <p>В случае сбоя развертывания виртуальной машины в процессе развертывания не останется сведений о подготавливаемом компьютере. Если компьютер не подготовлен, то в <code>_debug_deployment</code> не останется ничего, препятствующего откату.</p> <p>Чтобы применить настраиваемое свойство к схеме элементов, при создании или редактировании схемы элементов добавьте <code>_debug_deployment</code> на страницу Свойства схемы элементов с помощью вкладки Свойства. Свойство <code>_debug_deployment</code> используется при подготовке программного обеспечения, а не при подготовке гостевого агента или компьютера.</p> <p>Используя параметры в файле <code>VRMAgent.exe.config</code>, можно настроить vRealize Automation так, чтобы виртуальные машины не удалялись после сбоя развертывания.</p>
_deploymentName	<p>После добавления в схему элементов это свойство позволяет указать настраиваемое имя для развертывания за счет задания значения <code>_deploymentName</code> для настраиваемой строки. Если более одного экземпляра этого развертывания подготавливается в одном запросе, пользовательское имя становится префиксом. Если вы хотите, чтобы пользователи указывали собственные имена развертывания, включите возможность переопределения этого настраиваемого свойства. Обязательно придерживайтесь двух приведенных ниже предостережений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Это свойство необходимо добавлять на уровне схемы элементов, а не компонента. Например, при создании или изменении схемы элементов перейдите на вкладку Свойства, а затем выберите Настраиваемые свойства > Создать, чтобы добавить свойство <code>_deploymentName</code> в схему элементов. Не добавляйте свойство к компьютеру или другому компоненту в схеме элементов. ■ Это свойство необходимо добавлять как отдельное свойство, а не в качестве члена группы свойств.

Настраиваемые свойства для именования и анализа развертываний

Если подготовку выполнить не удалось, vRealize Automation выполняет откат всех ресурсов, включенных в элемент каталога. Для развертываний, которые содержат несколько компонентов, можно использовать пользовательское свойство, которое позволяет переопределить значение по умолчанию и получить информацию для отладки при отказе. Лучше всего использовать эти свойства применительно к общей схеме элементов.

Таблица 7-2. Настраиваемые свойства для анализа развертываний

Настраиваемое свойство	Описание
_debug_deployment	<p>По умолчанию, если не выполнена подготовка какого-либо из ресурсов, все развертывание уничтожается, за исключением операций масштабирования, которые допускают частично выполненные развертывания. Поведение по умолчанию можно изменить, установив для настраиваемого свойства <code>_debug_deployment</code> значение «истина». Если при подготовке произошла ошибка, отладка настраиваемого свойства приводит к остановке отката ресурсов, что позволяет определить, какие компоненты не удалось успешно подготовить.</p> <p>В случае сбоя предоставления элемент каталога недоступен, поскольку в этом случае сразу выполняется его откат. Но если для параметра <code>_debug_deployment</code> установлено значение «истина», vRealize Automation рассматривает развертывание со сбоем как частично выполненное и, соответственно, доступное. Аналогично обрабатываются сбои при выполнении операций масштабирования.</p> <p>В случае сбоя развертывания виртуальной машины в процессе развертывания не останется сведений о подготавливаемом компьютере. Если компьютер не подготовлен, то в <code>_debug_deployment</code> не останется ничего, препятствующего откату.</p> <p>Чтобы применить настраиваемое свойство к схеме элементов, при создании или редактировании схемы элементов добавьте <code>_debug_deployment</code> на страницу Свойства схемы элементов с помощью вкладки Свойства. Свойство <code>_debug_deployment</code> используется при подготовке программного обеспечения, а не при подготовке гостевого агента или компьютера.</p> <p>Используя параметры в файле <code>VRMAgent.exe.config</code>, можно настроить vRealize Automation так, чтобы виртуальные машины не удалялись после сбоя развертывания.</p>
_deploymentName	<p>После добавления в схему элементов это свойство позволяет указать настраиваемое имя для развертывания за счет задания значения <code>_deploymentName</code> для настраиваемой строки. Если более одного экземпляра этого развертывания подготавливается в одном запросе, пользовательское имя становится префиксом. Если вы хотите, чтобы пользователи указывали собственные имена развертывания, включите возможность переопределения этого настраиваемого свойства. Обязательно придерживайтесь двух приведенных ниже предостережений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Это свойство необходимо добавлять на уровне схемы элементов, а не компонента. Например, при создании или изменении схемы элементов перейдите на вкладку Свойства, а затем выберите Настраиваемые свойства > Создать, чтобы добавить свойство <code>_deploymentName</code> в схему элементов. Не добавляйте свойство к компьютеру или другому компоненту в схеме элементов. ■ Это свойство необходимо добавлять как отдельное свойство, а не в качестве члена группы свойств.

Настраиваемые свойства для конечных точек OpenStack

vRealize Automation включает настраиваемые свойства, которые можно использовать при настройке конечных точек OpenStack в vRealize Automation.

Таблица 7-3. Настраиваемые свойства для конечных точек Openstack

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.ConnectAddress.Regex</code>	<p>Используется администратором vRealize Automation для определения регулярного выражения проверки совпадения IP-адреса для терминальных подключений, таких как подключение с помощью RDP. При совпадении IP-адрес сохраняется в настраиваемом свойстве <code>VirtualMachine.Admin.ConnectAddress</code>. В противном случае назначается первый доступный IP-адрес.</p> <p>Например, если задано значение свойства <code>10.10.0.*</code>, то IP-адрес выбирается из подсети <code>10.10.0.*</code>, назначенной виртуальной машине. Если подсеть не назначена, это свойство игнорируется. Это свойство можно использовать только с OpenStack.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.AdditionAddressM</code>	<p>Определяет дополнительные IP-адреса <i>M</i>, назначенные для экземпляра OpenStack для сети <i>N</i>, за исключением набора IP-адресов, заданных свойством <code>VirtualMachine.NetworkN.Address</code>. . Больше адресов отображается на вкладке «Сеть» в столбце «Дополнительные адреса».</p> <p>Это свойство используется при сборе данных о состоянии компьютера OpenStack. Это свойство получают только в результате сбора данных конечной точкой OpenStack, однако помимо OpenStack оно также может использоваться другими типами конечных точек для удлинения жизненного цикла.</p> <p>Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 7-3. Настраиваемые свойства для конечных точек Openstack (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Domain.Name</code>	<p>Обеспечивает для vRealize Automation поддержку требуемой проверки подлинности Keystone версии 3. Если применяется Keystone версии 3, это свойство можно использовать для определения конкретного домена для конечной точки OpenStack, где проверка подлинности должна выполняться с помощью поставщика удостоверений Keystone версии 3 OpenStack.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для новых конечных точек добавьте настраиваемое свойство, чтобы определить конкретный домен. ■ Для обновленных или перенесенных конечных точек добавьте настраиваемое свойство только в том случае, когда сбор данных не выполняется после обновления или переноса.
<code>VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Version</code>	<p>Указывает, какую версию поставщика удостоверений OpenStack (Keystone) использовать при проверке подлинности конечной точки OpenStack. Задайте значение 3, чтобы использовать поставщик удостоверений Keystone версии 3 OpenStack для проверки подлинности. Если задано любое другое значение или если это настраиваемое свойство не используется, то при проверке подлинности по умолчанию используется Keystone версии 2.</p>

Настраиваемые свойства для схем элементов на клонированных компьютерах

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов на клонированных компьютерах.

Таблица 7-4. Настраиваемые свойства для схем элементов на клонированных компьютерах

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy</code>	<p>Указывает политику резервирования хранилища, которую нужно использовать, чтобы найти хранилище для диска <i>N</i>. Также назначает именованную политику резервирования хранилища определенному тому. Чтобы использовать это свойство, замените номер тома буквой <i>N</i> в имени свойства, а в качестве значения укажите имя политики резервирования хранилища. Это свойство эквивалентно имени политики резервирования хранилища, указанному в схеме элементов. Нумерация дисков должна быть последовательной. Это свойство действительно для всех резервирований Virtual и vCloud. Это свойство не является допустимым для резервирований Physical, Amazon и OpenStack.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName</code>	<p>Указывает имя профиля сети, на базе которого нужно назначить статический IP-адрес сетевому устройству <i>N</i> или получить диапазон статических IP-адресов, которые можно назначить сетевому устройству <i>N</i> клонированного компьютера, где <i>N</i>=0 для первого устройства, 1 для второго и т. д.</p> <p>Профиль сети, на который указывает это свойство, используется для выделения IP-адреса. Это свойство определяет сеть, к которой подключен компьютер, на основе резервирования.</p> <p>Обратите внимание, что после назначения сети изменение значения этого свойства никак не влияет на ожидаемые значения IP-адреса для указанных компьютеров.</p> <p>В рамках основанной на WIM подготовки виртуальных машин это свойство можно использовать для указания профиля сети и сетевого интерфейса или можно использовать раздел «Сеть» страницы «Виртуальное резервирование».</p> <p>Назначение статических IP-адресов в клонирующей схеме элементов можно активировать с помощью следующих атрибутов профиля сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.Gateway</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes</code> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании.</p>

Таблица 7-4. Настраиваемые свойства для схем элементов на клонированных компьютерах (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>Linux.ExternalScript.Name</code>	<p>Указывает имя необязательного сценария, например <code>config.sh</code>, запускаемого гостевым агентом Linux после установки операционной системы. Это свойство доступно для компьютеров Linux, клонированных из шаблонов, на базе которых установлен агент Linux.</p> <p>Если указать внешний сценарий, нужно также определить его расположение с помощью свойств <code>Linux.ExternalScript.LocationType</code> и <code>Linux.ExternalScript.Path</code>.</p>
<code>Linux.ExternalScript.LocationType</code>	<p>Указывает тип расположения сценария настройки, обозначенного в свойстве <code>Linux.ExternalScript.Name</code>. Это может быть локальное расположение или файловая система NFS.</p> <p>Кроме того, нужно указать расположение сценария с помощью свойства <code>Linux.ExternalScript.Path</code>. Если тип расположения — NFS, используйте также свойство <code>Linux.ExternalScript.Server</code>.</p>
<code>Linux.ExternalScript.Server</code>	<p>Указывает имя NFS-сервера, например <code>lab-ad.lab.local</code>, на котором находится внешний сценарий настройки Linux, обозначенный в имени <code>Linux.ExternalScript.Name</code>.</p>
<code>Linux.ExternalScript.Path</code>	<p>Указывает локальный путь к сценарию настройки Linux или к пути экспорта к настройке Linux на NFS-сервере. Значение должно начинаться с косой черты и не должно включать в себя имя файла (например, <code>/scripts/linux/config.sh</code>).</p>

Если администраторами установлен гостевой агент для запуска сценариев, принимающих настраиваемые свойства и настраивающих подготовленные компьютеры, можно использовать настраиваемые свойства для дальнейшей настройки клонированных компьютеров, на которых используется гостевой агент.

Таблица 7-5. Настраиваемые свойства для настройки клонированных компьютеров с помощью гостевого агента

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.AllowLogin</code>	Задайте значение «Истина», чтобы добавить владельца компьютера в локальную группу пользователей удаленного рабочего стола, обозначенную свойством <code>VirtualMachine.Admin.Owner</code> .
<code>VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent</code>	Если гостевой агент установлен как услуга в шаблоне для клонирования, задайте значение «Истина» в схеме элементов компьютера, чтобы включить службу гостевого агента в компьютерах, клонированных на основе этого шаблона. Служба гостевого агента запускается тогда, когда запускается компьютер. Чтобы деактивировать гостевой агент, установите значение «ложь» (<code>False</code>). Если задать значение «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс не будет пользоваться гостевым агентом для задач гостевой операционной системы, сводя его функциональность к процессу <code>VMwareCloneWorkflow</code> . Если значение не указано или задано любое значение, кроме значения «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс будет отправлять рабочие элементы в гостевой агент.
<code>VirtualMachine.DiskN.Active</code>	Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера активен. Задайте значение «Ложь», чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера неактивен.
<code>VirtualMachine.DiskN.Label</code>	Указывает метку для диска компьютера <i>N</i> . Длина метки диска не может превышать 32 символа. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании с гостевым агентом указывает метку диска компьютера <i>N</i> внутри гостевой операционной системы.
<code>VirtualMachine.DiskN.Letter</code>	Указывает букву диска или точку подключения диска <i>N</i> компьютера. Значение по умолчанию — C. Например, чтобы указать букву D для диска 1, задайте настраиваемое свойство в качестве <code>VirtualMachine.Disk1.Letter</code> и введите значение D. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании вместе с гостевым агентом это значение указывает букву диска или точку подключения, которая используется гостевым агентом в гостевой операционной системе для подключения дополнительного диска <i>N</i> .
<code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code>	Задает время ожидания после окончания настройки и перед запуском настройки гостевой операционной системы. Формат значения должен быть такой: ЧЧ:ММ:СС. Если значение не задано, то значение по умолчанию — это одна минута (00:01:00). Если не добавлять настраиваемое свойство, подготовка может закончиться ошибкой. Это происходит, когда виртуальная машина перезапускается до завершения выполнения рабочих элементов гостевого агента, что приводит к ошибке подготовки.
<code>VirtualMachine.Customize.WaitComplete</code>	Если задано значение «Истина», то рабочий процесс подготовки не будет отправлять рабочие элементы гостевому агенту до полного завершения настройки.

Таблица 7-5. Настраиваемые свойства для настройки клонированных компьютеров с помощью гостевого агента (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.SoftwareN.Name</code>	Указывает описательное имя приложения <i>N</i> или сценария, которые нужно установить или запустить во время подготовки. Это необязательное свойство, используемое лишь в информационных целях. Оно не несет практического значения для улучшенного рабочего процесса клонирования или гостевого агента. Оно может пригодиться, когда пользователь выбирает программное обеспечение в интерфейсе пользователя или когда создаются отчеты по использованию программного обеспечения.
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath</code>	Указывает полный путь к сценарию установки приложения. Путь должен быть допустимым абсолютным путем в том виде, в котором он отображается для гостевой операционной системы, и должен включать в себя имя файла сценария. Можно передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{CustomPropertyName}</code> в строке пути. Например, если имя настраиваемого свойства — <code>ActivationKey</code> , а его значение — <code>1234</code> , путь к сценарию будет таким: <code>D:\InstallApp.bat -key {ActivationKey}</code> . Гостевой агент запускает команду <code>D:\InstallApp.bat -key 1234</code> . Файл сценария можно затем запрограммировать на принятие и использование этого значения.
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ISOName</code>	Указывает путь и имя ISO-файла относительно к корневому каталогу хранилища данных. Используется такой формат: <code>/folder_name/subfolder_name/file_name.iso</code> . Если значение не указано, ISO-файл не подключается.
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ISOLocation</code>	Указывает путь к хранилищу, содержащий файл образа ISO, который будет использоваться приложением или сценарием. Отформатируйте путь, чтобы он выглядел так, как он выглядит в резервировании узла, например: <code>netapp-1:it_nfs_1</code> . Если значение не указано, ISO-файл не подключается.

Настраиваемые свойства для схем элементов на связанных клонах

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов на связанных клонах.

Некоторые настраиваемые свойства vRealize Automation являются обязательными для использования со схемами элементов на связанных клонах.

Таблица 7-6. Настраиваемые свойства для схем элементов на связанных клонах

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.DiskN.Storage</code>	Указывает хранилище данных, в которое нужно разместить диск <i>N</i> компьютера, например DATASTORE01. Это свойство используется также для того, чтобы добавить хранилище данных в связанную клонированную схему элементов. <i>N</i> — это индекс (начинающийся с 0) тома, который нужно назначить. Введите имя хранилища данных, которое нужно назначить тому. Это имя хранилища данных в том виде, в котором оно отображено в разделе «Путь к хранилищу» на странице «Изменение вычислительного ресурса». Нумерация дисков должна быть последовательной.
<code>VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy</code>	Указывает политику резервирования хранилища, которую нужно использовать, чтобы найти хранилище для диска <i>N</i> . Также назначает именованную политику резервирования хранилища определенному тому. Чтобы использовать это свойство, замените номер тома буквой <i>N</i> в имени свойства, а в качестве значения укажите имя политики резервирования хранилища. Это свойство эквивалентно имени политики резервирования хранилища, указанному в схеме элементов. Нумерация дисков должна быть последовательной. Это свойство действительно для всех резервирований Virtual и vCloud. Это свойство не является допустимым для резервирований Physical, Amazon и OpenStack.
<code>VirtualMachine.DiskN.Label</code>	Указывает метку для диска компьютера <i>N</i> . Длина метки диска не может превышать 32 символа. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании с гостевым агентом указывает метку диска компьютера <i>N</i> внутри гостевой операционной системы.
<code>VirtualMachine.DiskN.Letter</code>	Указывает букву диска или точку подключения диска <i>N</i> компьютера. Значение по умолчанию — C. Например, чтобы указать букву D для диска 1, задайте настраиваемое свойство в качестве <code>VirtualMachine.Disk1.Letter</code> и введите значение D. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании вместе с гостевым агентом это значение указывает букву диска или точку подключения, которая используется гостевым агентом в гостевой операционной системе для подключения дополнительного диска <i>N</i> .
<code>MaximumProvisionedMachines</code>	Указывает максимальное количество связанных клонов для одного моментального снимка компьютера. По умолчанию значение является неограниченным.
<code>Linux.ExternalScript.Name</code>	<p>Указывает имя необязательного сценария, например <code>config.sh</code>, запускаемого гостевым агентом Linux после установки операционной системы. Это свойство доступно для компьютеров Linux, клонированных из шаблонов, на базе которых установлен агент Linux.</p> <p>Если указать внешний сценарий, нужно также определить его расположение с помощью свойств <code>Linux.ExternalScript.LocationType</code> и <code>Linux.ExternalScript.Path</code>.</p>

Таблица 7-6. Настраиваемые свойства для схем элементов на связанных клонах (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>Linux.ExternalScript.LocationType</code>	Указывает тип расположения сценария настройки, обозначенного в свойстве <code>Linux.ExternalScript.Name</code> . Это может быть локальное расположение или файловая система NFS. Кроме того, нужно указать расположение сценария с помощью свойства <code>Linux.ExternalScript.Path</code> . Если тип расположения — NFS, используйте также свойство <code>Linux.ExternalScript.Server</code> .
<code>Linux.ExternalScript.Server</code>	Указывает имя NFS-сервера, например <code>lab-ad.lab.local</code> , на котором находится внешний сценарий настройки Linux, обозначенный в имени <code>Linux.ExternalScript.Name</code> .
<code>Linux.ExternalScript.Path</code>	Указывает локальный путь к сценарию настройки Linux или к пути экспорта к настройке Linux на NFS-сервере. Значение должно начинаться с косой черты и не должно включать в себя имя файла (например, <code>/scripts/linux/config.sh</code>).

Если гостевой агент установлен для настройки клонированных компьютеров, одни настраиваемые свойства могут использоваться чаще, чем другие.

Таблица 7-7. Настраиваемые свойства для настройки клонированных компьютеров с помощью гостевого агента

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent</code>	Если гостевой агент установлен как услуга в шаблоне для клонирования, задайте значение «Истина» в схеме элементов компьютера, чтобы включить службу гостевого агента в компьютерах, клонированных на основе этого шаблона. Служба гостевого агента запускается тогда, когда запускается компьютер. Чтобы деактивировать гостевой агент, установите значение «ложь» (False). Если задать значение «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс не будет пользоваться гостевым агентом для задач гостевой операционной системы, сводя его функциональность к процессу <code>VMwareCloneWorkflow</code> . Если значение не указано или задано любое значение, кроме значения «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс будет отправлять рабочие элементы в гостевой агент.
<code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code>	Задаёт время ожидания после окончания настройки и перед запуском настройки гостевой операционной системы. Формат значения должен быть такой: ЧЧ:ММ:СС. Если значение не задано, то значение по умолчанию — это одна минута (00:01:00). Если не добавлять настраиваемое свойство, подготовка может закончиться ошибкой. Это происходит, когда виртуальная машина перезапускается до завершения выполнения рабочих элементов гостевого агента, что приводит к ошибке подготовки.

Таблица 7-7. Настраиваемые свойства для настройки клонированных компьютеров с помощью гостевого агента (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Customize.WaitComplete</code>	Если задано значение «Истина», то рабочий процесс подготовки не будет отправлять рабочие элементы гостевому агенту до полного завершения настройки.
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath</code>	<p>Указывает полный путь к сценарию установки приложения. Путь должен быть допустимым абсолютным путем в том виде, в котором он отображается для гостевой операционной системы, и должен включать в себя имя файла сценария.</p> <p>Можно передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{CustomPropertyName}</code> в строке пути. Например, если имя настраиваемого свойства — <code>ActivationKey</code>, а его значение — <code>1234</code>, путь к сценарию будет таким: <code>D:\InstallApp.bat -key {ActivationKey}</code>. Гостевой агент запускает команду <code>D:\InstallApp.bat -key 1234</code>. Файл сценария можно затем запрограммировать на принятие и использование этого значения.</p>

Настраиваемые свойства для схем элементов FlexClone

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов FlexClone.

Таблица 7-8. Настраиваемые свойства для схем элементов FlexClone

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName</code>	<p>Указывает имя профиля сети, на базе которого нужно назначить статический IP-адрес сетевому устройству <i>N</i> или получить диапазон статических IP-адресов, которые можно назначить сетевому устройству <i>N</i> клонированного компьютера, где <i>N=0</i> для первого устройства, 1 для второго и т. д.</p> <p>Профиль сети, на который указывает это свойство, используется для выделения IP-адреса. Это свойство определяет сеть, к которой подключен компьютер, на основе резервирования.</p> <p>Обратите внимание, что после назначения сети изменение значения этого свойства никак не влияет на ожидаемые значения IP-адреса для указанных компьютеров.</p> <p>В рамках основанной на WIM подготовки виртуальных машин это свойство можно использовать для указания профиля сети и сетевого интерфейса или можно использовать раздел «Сеть» страницы «Виртуальное резервирование».</p> <p>Назначение статических IP-адресов в клонирующей схеме элементов можно активировать с помощью следующих атрибутов профиля сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.Gateway</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes</code> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании.</p>
<code>Linux.ExternalScript.Name</code>	<p>Указывает имя необязательного сценария, например <code>config.sh</code>, запускаемого гостевым агентом Linux после установки операционной системы. Это свойство доступно для компьютеров Linux, клонированных из шаблонов, на базе которых установлен агент Linux.</p> <p>Если указать внешний сценарий, нужно также определить его расположение с помощью свойств <code>Linux.ExternalScript.LocationType</code> и <code>Linux.ExternalScript.Path</code>.</p>

Таблица 7-8. Настраиваемые свойства для схем элементов FlexClone (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>Linux.ExternalScript.LocationType</code>	Указывает тип расположения сценария настройки, обозначенного в свойстве <code>Linux.ExternalScript.Name</code> . Это может быть локальное расположение или файловая система NFS. Кроме того, нужно указать расположение сценария с помощью свойства <code>Linux.ExternalScript.Path</code> . Если тип расположения — NFS, используйте также свойство <code>Linux.ExternalScript.Server</code> .
<code>Linux.ExternalScript.Server</code>	Указывает имя NFS-сервера, например <code>lab-ad.lab.local</code> , на котором находится внешний сценарий настройки Linux, обозначенный в имени <code>Linux.ExternalScript.Name</code> .
<code>Linux.ExternalScript.Path</code>	Указывает локальный путь к сценарию настройки Linux или к пути экспорта к настройке Linux на NFS-сервере. Значение должно начинаться с косой черты и не должно включать в себя имя файла (например, <code>/scripts/linux/config.sh</code>).

Если гостевой агент установлен для настройки клонированных компьютеров, наиболее часто используемые настраиваемые свойства для вашей ситуации описаны в таблице «Настраиваемые свойства для настройки компьютеров FlexClone с помощью гостевого агента».

Таблица 7-9. Настраиваемые свойства для настройки компьютеров FlexClone с помощью гостевого агента

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent</code>	Если гостевой агент установлен как услуга в шаблоне для клонирования, задайте значение «Истина» в схеме элементов компьютера, чтобы включить службу гостевого агента в компьютерах, клонированных на основе этого шаблона. Служба гостевого агента запускается тогда, когда запускается компьютер. Чтобы деактивировать гостевой агент, установите значение «ложь» (False). Если задать значение «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс не будет пользоваться гостевым агентом для задач гостевой операционной системы, сводя его функциональность к процессу <code>VMwareCloneWorkflow</code> . Если значение не указано или задано любое значение, кроме значения «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс будет отправлять рабочие элементы в гостевой агент.
<code>VirtualMachine.DiskN.Label</code>	Указывает метку для диска компьютера <i>N</i> . Длина метки диска не может превышать 32 символа. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании с гостевым агентом указывает метку диска компьютера <i>N</i> внутри гостевой операционной системы.

Таблица 7-9. Настраиваемые свойства для настройки компьютеров FlexClone с помощью гостевого агента (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.DiskN.Letter</code>	Указывает букву диска или точку подключения диска <i>N</i> компьютера. Значение по умолчанию — C. Например, чтобы указать букву D для диска 1, задайте настраиваемое свойство в качестве <code>VirtualMachine.Disk1.Letter</code> и введите значение D. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании вместе с гостевым агентом это значение указывает букву диска или точку подключения, которая используется гостевым агентом в гостевой операционной системе для подключения дополнительного диска <i>N</i> .
<code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code>	Задаёт время ожидания после окончания настройки и перед запуском настройки гостевой операционной системы. Формат значения должен быть такой: ЧЧ:ММ:СС. Если значение не задано, то значение по умолчанию — это одна минута (00:01:00). Если не добавлять настраиваемое свойство, подготовка может закончиться ошибкой. Это происходит, когда виртуальная машина перезапускается до завершения выполнения рабочих элементов гостевого агента, что приводит к ошибке подготовки.
<code>VirtualMachine.Customize.WaitComplete</code>	Если задано значение «Истина», то рабочий процесс подготовки не будет отправлять рабочие элементы гостевому агенту до полного завершения настройки.
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath</code>	<p>Указывает полный путь к сценарию установки приложения. Путь должен быть допустимым абсолютным путем в том виде, в котором он отображается для гостевой операционной системы, и должен включать в себя имя файла сценария.</p> <p>Можно передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{CustomPropertyName}</code> в строке пути. Например, если имя настраиваемого свойства — <code>ActivationKey</code>, а его значение — 1234, путь к сценарию будет таким: <code>D:\InstallApp.bat -key {ActivationKey}</code>. Гостевой агент запускает команду <code>D:\InstallApp.bat -key 1234</code>. Файл сценария можно затем запрограммировать на принятие и использование этого значения.</p>

Настраиваемые свойства для схем элементов обычных рабочих процессов

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов обычных рабочих процессов.

Таблица 7-10. Настраиваемые свойства для схем элементов обычных рабочих процессов

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.CDRom.Attach</code>	Задайте значение «Ложь», чтобы подготовить компьютер без компакт-диска. Значение по умолчанию — «Истина».
<code>VirtualMachine.Admin.ThinProvision</code>	Определяет, используется ли тонкая подготовка для вычислительных ресурсов ESX. Выделяемые ресурсы дисков абстрагируются от базового хранилища. Чтобы использовать тонкую подготовку, задайте значение «Истина». Чтобы использовать стандартную подготовку, задайте значение «Ложь». Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.
<code>VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy</code>	Указывает политику резервирования хранилища, которую нужно использовать, чтобы найти хранилище для диска <i>N</i> . Также назначает именованную политику резервирования хранилища определенному тому. Чтобы использовать это свойство, замените номер тома буквой <i>N</i> в имени свойства, а в качестве значения укажите имя политики резервирования хранилища. Это свойство эквивалентно имени политики резервирования хранилища, указанному в схеме элементов. Нумерация дисков должна быть последовательной. Это свойство действительно для всех резервирований Virtual и vCloud. Это свойство не является допустимым для резервирований Physical, Amazon и OpenStack.
<code>VirtualMachine.Storage.AllocationType</code>	<p>Хранит собранные группы в отдельном хранилище данных. Распределенное хранилище хранит диски способом «циклический перебор». Укажите одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Собранные <ul style="list-style-type: none"> Совместное хранение всех дисков. ■ Распределенное <ul style="list-style-type: none"> Позволяет размещать диски в любом хранилище данных или кластере хранилищ данных, доступных при резервировании. <p>Пример того, как использовать свойство <code>VirtualMachine.Storage.AllocationType</code> для создания кластеров хранилищ данных, см. в записи блога Совместное хранение нескольких дисков.</p>
<code>VirtualMachine.Storage.Name</code>	Идентифицирует путь хранилища, в котором находится компьютер. По умолчанию используется значение, указанное в резервировании, которое использовалось для подготовки компьютера.

Таблица 7-10. Настраиваемые свойства для схем элементов обычных рабочих процессов (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Storage.ReserveMemory</code>	<p>Задайте значение «Истина», чтобы управлять выделением хранилища vSwap для обеспечения доступности и для настройки выделения в резервировании. Выделение vSwap учитывается при создании или перенастройке виртуальной машины. Проверка выделения vSwap доступна только для конечных точек vSphere.</p> <p>Примечание Если не указать настраиваемое свойство <code>VirtualMachine.Storage.ReserveMemory</code> при создании или подготовке компьютера с помощью vRealize Automation, то доступность области подкачки не обеспечивается. Если добавить свойство для уже подготовленного компьютера и если выделенное резервирование уже заполнено, то размер хранилища, выделенного в резервировании, может превышать размер фактически выделенного хранилища.</p>
<code>VMware.Hardware.Version</code>	<p>Указывает аппаратную версию виртуальной машины, которую нужно использовать для параметров vSphere. Сейчас поддерживаемые значения — это <code>vmx-04</code>, <code>vmx-07</code>, <code>vmx-08</code>, <code>vmx-09</code> и <code>vmx-10</code>. Это свойство применимо для рабочих процессов VM Create и VM Update, а доступным является только для базовых схем элементов рабочего процесса.</p>

Настраиваемые свойства для схем элементов Linux Kickstart

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов Linux Kickstart.

Некоторые настраиваемые свойства vRealize Automation являются обязательными для использования со схемами элементов Linux Kickstart.

Таблица 7-11. Обязательные настраиваемые свойства для схем элементов Linux Kickstart

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VMware.VirtualCenter.OperatingSystem</code>	<p>Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (<code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code>), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, <code>VMware[OS_Version]Properties</code>), в которых предварительно настроено наличие верных значений <code>VMware.VirtualCenter.OperatingSystem</code>. Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.</p> <p>Связанные с этим сведения см. в разделе о типе перечисления <code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code> в документации по API или SDK vSphere. Список принимаемых значений см. в документации по vCenter Server.</p>
<code>Image.ISO.Location</code>	<p>Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например <code>http://192.168.2.100/site2/winpe.iso</code>. Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.</p>
<code>Image.ISO.Name</code>	<p>Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например <code>/ISO/Microsoft/WinPE.iso</code>. Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.</p>
<code>Image.ISO.UserName</code>	<p>Указывает имя пользователя для доступа к общей папке CIFS в формате <code>username@domain</code>. Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.</p>
<code>Image.ISO.Password</code>	<p>Указывает пароль, связанный со свойством <code>Image.ISO.UserName</code>. Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.</p>

Доступны необязательные настраиваемые свойства.

Таблица 7-12. Необязательные настраиваемые свойства для схем элементов Linux Kickstart

Настраиваемое свойство	Описание
VirtualMachine.Admin.ThinProvision	<p>Определяет, используется ли тонкая подготовка для вычислительных ресурсов ESX. Выделяемые ресурсы дисков абстрагируются от базового хранилища. Чтобы использовать тонкую подготовку, задайте значение «Истина». Чтобы использовать стандартную подготовку, задайте значение «Ложь». Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.</p>
Machine.SSH	<p>Задайте значение «Истина», чтобы включить параметр Подключиться с помощью SSH на странице «Элементы vRealize Automation» для компьютеров Linux, подготовленных на базе этой схемы элементов. Если задано значение «Истина», а в схеме элементов включена операция компьютера Подключиться с помощью RDP или SSH, все компьютеры Linux, подготовленные на основе схемы элементов, отображают параметр Подключиться с помощью SSH для уполномоченных пользователей.</p> <p>Для включения параметра Подключиться с помощью SSH в браузере должен быть установлен подключаемый модуль, который поддерживает SSH, например терминал-клиент FireSSH SSH для Mozilla Firefox и Google Chrome. Если имеется такой подключаемый модуль, при выборе параметра Подключиться с помощью SSH отображается консоль SSH и запрашиваются учетные данные администратора.</p>

Настраиваемые свойства для схем элементов SCCM

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для схем элементов SCCM.

Некоторые настраиваемые свойства являются обязательными для использования со схемами элементов SCCM.

Таблица 7-13. Обязательные настраиваемые свойства для схем элементов SCCM

Настраиваемое свойство	Описание
Image.ISO.Location	<p>Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например http://192.168.2.100/site2/winpe.iso. Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.</p>
Image.ISO.Name	<p>Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например /ISO/Microsoft/WinPE.iso. Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.</p>

Таблица 7-13. Обязательные настраиваемые свойства для схем элементов SCCM (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>Image.ISO.UserName</code>	Указывает имя пользователя для доступа к общей папке CIFS в формате <i>username@domain</i> . Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.
<code>Image.ISO.Password</code>	Указывает пароль, связанный со свойством <code>Image.ISO.UserName</code> . Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.
<code>SCCM.Collection.Name</code>	Указывает имя коллекции SCCM, которая содержит последовательность задач развертывания операционной системы.
<code>SCCM.Server.Name</code>	Указывает полное доменное имя сервера SCCM, в котором находится коллекция, например <code>lab-sccm.lab.local</code> .
<code>SCCM.Server.SiteCode</code>	Указывает код сайта сервера SCCM.
<code>SCCM.Server.UserName</code>	Указывает имя пользователя с доступом на уровне администратора к серверу в SCCM.
<code>SCCM.Server.Password</code>	Указывает пароль, связанный со свойством <code>SCCM.Server.UserName</code> .

Некоторые настраиваемые свойства чаще всего используются со схемами элементов SCCM.

Таблица 7-14. Обычные настраиваемые свойства для схем элементов SCCM

Настраиваемое свойство	Описание
<code>SCCM.CustomVariable.Name</code>	Указывает значение настраиваемой переменной, где <i>Name</i> — это имя любой настраиваемой переменной, которую нужно сделать доступной для последовательности задач SCCM после регистрации подготовленного компьютера в коллекции SCCM. Это значение задается вашим выбором настраиваемой переменной. Если это требуется для интеграции, вы можете с помощью <code>SCCM.RemoveCustomVariablePrefix</code> удалить префикс <code>SCCM.CustomVariable.</code> из настраиваемой переменной.
<code>SCCM.RemoveCustomVariablePrefix</code>	Укажите значение <i>истина</i> , чтобы удалить префикс <code>SCCM.CustomVariable.</code> из настраиваемых переменных SCCM, созданных путем использования настраиваемого свойства <code>SCCM.CustomVariable.Name</code> .

Настраиваемые свойства для схем элементов WIM

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, которые предоставляют дополнительные элементы управления для схем элементов WIM.

Некоторые настраиваемые свойства vRealize Automation являются обязательными для схем элементов WIM.

Таблица 7-15. Обязательные настраиваемые свойства для схем элементов WIM

Настраиваемое свойство	Описание
<code>Image.ISO.Location</code>	Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например <code>http://192.168.2.100/site2/winpe.iso</code> . Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.
<code>Image.ISO.Name</code>	Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например <code>/ISO/Microsoft/WinPE.iso</code> . Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.
<code>Image.ISO.UserName</code>	Указывает имя пользователя для доступа к общей папке CIFS в формате <code>username@domain</code> . Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.
<code>Image.ISO.Password</code>	Указывает пароль, связанный со свойством <code>Image.ISO.UserName</code> . Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.
<code>Image.Network.Letter</code>	Указывает букву диска, с которым на подготовленном компьютере сопоставлен путь к образу WIM. Значение по умолчанию — K.
<code>Image.WIM.Path</code>	Указывает UNC-путь к WIM-файлу, из которого во время подготовки, основанной на WIM, извлекается образ. Используется формат пути <code>\\server\share\$</code> , например <code>\\lab-ad\dfs\$</code> .
<code>Image.WIM.Name</code>	Указывает имя WIM-файла, например <code>win2k8.wim</code> , обнаруживаемого свойством <code>Image.WIM.Path</code> .
<code>Image.WIM.Index</code>	Указывает индекс для извлечения нужного образа из WIM-файла.
<code>Image.Network.User</code>	Указывает имя пользователя, с помощью которого нужно сопоставить путь к образу WIM (<code>Image.WIM.Path</code>) с сетевым диском на подготовленном компьютере. Обычно это учетная запись домена с доступом к общей папке.
<code>Image.Network.Password</code>	Указывает пароль, связанный со свойством <code>Image.Network.User</code> .

Таблица 7-15. Обязательные настраиваемые свойства для схем элементов WIM (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.Owner</code>	Указывает имя владельца компьютера.
<code>VMware.VirtualCenter.OperatingSystem</code>	<p>Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (<code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code>), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, <code>VMware[OS_Version]Properties</code>), в которых предварительно настроено наличие верных значений <code>VMware.VirtualCenter.OperatingSystem</code>. Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.</p> <p>Связанные с этим сведения см. в разделе о типе перечисления <code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code> в документации по API или SDK vSphere. Список принимаемых значений см. в документации по vCenter Server.</p>

Также доступны необязательные настраиваемые свойства для схем элементов WIM.

Таблица 7-16. Обычные настраиваемые свойства для схем элементов WIM

Настраиваемое свойство	Описание
<p><code>SysPrep.Section.Key</code></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>SysPrep.GuiUnattended.AdminPassword</code> ■ <code>SysPrep.GuiUnattended.EncryptedAdminPassword</code> ■ <code>SysPrep.GuiUnattended.TimeZone</code> 	<p>Указывает информацию, которую нужно добавить в файл ответов SysPrep в компьютерах во время стадии подготовки WinPE. Информация, уже существующая в файле ответов SysPrep, перезаписывается этими настраиваемыми свойствами. Значение <i>Section</i> представляет собой имя файла ответов SysPrep, например <code>GuiUnattended</code> или <code>UserData</code>. Значение <i>Key</i> представляет собой имя ключа в разделе. Например, чтобы задать для подготавливаемого компьютера часовой пояс «Западнотихоокеанское время (зима)», определите настраиваемое свойство <code>GuiUnattended.UserData.TimeZone</code> и задайте значение 275.</p> <p>Полный список разделов, ключей и допустимых значений см. в документации по служебной программе System Preparation Utility для Windows.</p> <p>Следующие сочетания <i>Section.Key</i> можно указать для подготовки на основе WIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>GuiUnattended</code> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>AdminPassword</code> ■ <code>EncryptedAdminPassword</code> ■ <code>TimeZone</code> ■ <code>UserData</code> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>ProductKey</code> ■ <code>FullName</code> ■ <code>ComputerName</code> ■ <code>OrgName</code> ■ <code>Identification</code> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>DomainAdmin</code> ■ <code>DomainAdminPassword</code> ■ <code>JoinDomain</code> ■ <code>JoinWorkgroup</code>
<code>Sysprep.Identification.DomainAdmin</code>	Указывает имя пользователя с доступом на уровне администратора к целевому домену в Active Directory. Не указывайте домен пользователя при вводе учетных данных, отправляемых решению vCloud Director или vCloud Air.
<code>Sysprep.Identification.DomainAdminPassword</code>	Указывает пароль, связанный со свойством <code>Sysprep.Identification.DomainAdmin</code> .
<code>Sysprep.Identification.JoinDomain</code>	Указывает имя домена, к которому нужно присоединиться в Active Directory.
<code>Sysprep.Identification.JoinWorkgroup</code>	Указывает имя рабочей группы, к которой нужно присоединиться, если не используется домен.
<code>SysPrep.UserData.ComputerName</code>	Указывает имя компьютера, например <code>ab-client005</code> .
<code>SysPrep.UserData.FullName</code>	Указывает полное имя пользователя.
<code>SysPrep.UserData.OrgName</code>	Указывает имя организации пользователя.

Таблица 7-16. Обычные настраиваемые свойства для схем элементов WIM (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
Sysprep.UserData.ProductKey	Указывает ключ продукта Windows.
VirtualMachine.Admin.ThinProvision	Определяет, используется ли тонкая подготовка для вычислительных ресурсов ESX. Выделяемые ресурсы дисков абстрагируются от базового хранилища. Чтобы использовать тонкую подготовку, задайте значение «Истина». Чтобы использовать стандартную подготовку, задайте значение «Ложь». Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.

Настраиваемые свойства для схем элементов vCloud Air и vCloud Director.

Вы можете добавить конкретные настраиваемые свойства в определение компонента компьютера vCloud Air или vCloud Director в схеме элементов.

Для компонентов компьютеров, в которых нет вкладки **Сеть** или **Безопасность**, можно добавить настраиваемые свойства для сети и безопасности, например `VirtualMachine.Network0.Name`, на вкладку **Свойства** на холсте проекта. Свойства сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки NSX применимы только к компьютерам vSphere.

Таблица 7-17. Настраиваемые свойства для компонентов компьютера vCloud Air и vCloud Director на холсте проекта

Настраиваемое свойство	Описание
Sysprep.Identification.DomainAdmin	Указывает имя пользователя с доступом на уровне администратора к целевому домену в Active Directory. Не указывайте домен пользователя при вводе учетных данных, отправляемых решению vCloud Director или vCloud Air.
Sysprep.Identification.DomainAdminPassword	Указывает пароль, связанный со свойством <code>Sysprep.Identification.DomainAdmin</code> .
Sysprep.Identification.JoinDomain	Указывает имя домена, к которому нужно присоединиться в Active Directory.
VirtualMachine.DiskN.IsFixed	<p>Деактивирует изменение определенного диска при перенастройке компьютера. Задайте значение «Истина» (True), чтобы деактивировать отображение параметра «Изменение емкости» для определенного тома. Значение «Истина» нужно вводить с учетом регистра. Значение <i>N</i> — это значение индексации, начинающееся с 0.</p> <p>Также можно для настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.DiskN.IsFixed</code> задать значение «Истина» в таблице <code>VirtualMachineProperties</code> в базе данных или использовать интерфейс API репозитория, чтобы указать такое значение URI, как <code>.../Repository/Data/ManagementModelEntities.svc/VirtualMachines(guid'60D93A8A-F541-4CE0-A6C6-78973AC0F1D2')/VirtualMachineProperties</code>.</p>

Таблица 7-17. Настраиваемые свойства для компонентов компьютера vCloud Air и vCloud Director на холсте проекта (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy</code>	Указывает политику резервирования хранилища, которую нужно использовать, чтобы найти хранилище для диска <i>N</i> . Также назначает именованную политику резервирования хранилища определенному тому. Чтобы использовать это свойство, замените номер тома буквой <i>N</i> в имени свойства, а в качестве значения укажите имя политики резервирования хранилища. Это свойство эквивалентно имени политики резервирования хранилища, указанному в схеме элементов. Нумерация дисков должна быть последовательной. Это свойство действительно для всех резервирований Virtual и vCloud. Это свойство не является допустимым для резервирований Physical, Amazon и OpenStack.
<code>VirtualMachine.EULA.AcceptAll</code>	Задайте значение «истина», чтобы указать, что во время подготовки нужно принять все лицензионные соглашения для шаблонов виртуальных машин конечных точек vCloud Air и vCloud Director.
<code>VirtualMachine.NetworkN.Name</code>	<p>Указывает имя сети, к которой нужно подключиться, например сетевое устройство <i>N</i>, к которому подключен компьютер. Это эквивалент сетевого адаптера <i>or</i> сетевой платы (NIC).</p> <p>По умолчанию сеть назначается на основании сетевых путей, доступных в резервировании, в котором подготавливается компьютер. См. также <code>VirtualMachine.NetworkN.AddressType</code>.</p> <p>Чтобы убедиться, что сетевое устройство подключено к определенной сети, задайте в качестве значения этого свойства имя сети в доступном резервировании. Например, если задать свойства для <i>N= 0</i> и <i>1</i> и если сеть выбрана в связанном резервировании, вы получите две сетевые интерфейсные карты и назначенное им значение.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для отдельных схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p> <p>Пример того, как использовать это настраиваемое свойство для динамического задания <code>VirtualMachine.Network0.Name</code> на основе элементов, которые потребитель выбрал в списке предварительно определенных доступных сетей, см. в записи блога Добавление раскрывающегося списка «Выбор сети» в vRA 7.</p> <p>Дополнительные сведения см. в статье Настраиваемые свойства для сетей и систем безопасности.</p>

Таблица 7-17. Настраиваемые свойства для компонентов компьютера vCloud Air и vCloud Director на холсте проекта (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.AddressType</code>	<p>Указывает, как IP-адрес выделяется поставщику сети, где сеть <i>N</i> — это номер сети (начало отсчета — 0). Доступны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DHCP ■ Static ■ MANUAL (доступно только для vCloud Air и vCloud Director) <p>Это свойство доступно для настройки компонентов компьютера vCloud Air, vCloud Director и vSphere в схеме элементов. См. также <code>VirtualMachine.NetworkN.Name</code>. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>
<code>VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu</code>	<p>Задайте значение «истина», чтобы указать, что действие перенастройки компьютера перезапускает указанный компьютер. По умолчанию действие перенастройки компьютера не перезапускает компьютер.</p> <p>Горячее подключение ЦП, памяти или хранилища приводит к ошибке действия перенастройки компьютера и к тому, что это действие не перезапускает компьютер, кроме случаев, когда параметр <code>Hot Add</code> включен в vSphere для компьютера или шаблона. Вы можете добавить <code>VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu=true</code> в компонент компьютера в схеме элементов vRealize Automation, чтобы деактивировать параметр <code>Hot Add</code> и выполнить принудительный перезапуск компьютера вне зависимости от значения параметра <code>Hot Add</code> решения vSphere. Настраиваемое свойство доступно только для типов компьютеров, которые поддерживают перенастройку аппаратных средств. Это такие типы: vSphere, vCloud Air и vCloud Director.</p>
<code>VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins</code>	<p>Указывает такое пороговое целое значение для вычислительного ресурса, что синхронизация аренды между vCloud Director и vRealize Automation выполняется только для компьютеров, которые подготовлены на основе vCloud Director или vCloud Air и для которых настроено истечение срока аренды в vCloud Director или vCloud Air в этот период времени. Если обнаруживается конфликт, срок действия аренды синхронизируется со сроком, определенным в решении vRealize Automation. Значение <code>VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins</code> по умолчанию — это 720 минут или 12 часов. Если не указано значение для параметра <code>VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins</code>, используется значение по умолчанию. Например, если используются значения по умолчанию, решение vRealize Automation запускает рабочий процесс проверки синхронизации каждые 45 минут (этот интервал задан по умолчанию), и изменяется срок аренды только тех компьютеров, для которых он должен закончиться в течение 12 часов (он приводится в соответствие со сроком действия, указанным в vRealize Automation).</p>

Таблица 7-17. Настраиваемые свойства для компонентов компьютера vCloud Air и vCloud Director на холсте проекта (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
VCloud.Owner.UseEndpointAccount	<p>Задайте значение «истина», чтобы назначить учетную запись конечной точки в качестве владельца компьютера vCloud Air или vCloud Director, имеющего право выполнять операции подготовки и импорта. При выполнении операций изменения владельца изменение владельца не производится в конечной точке. Если значение не указано или задано значение «ложь», владельцем vRealize Automation считается владелец компьютера.</p>
VCloud.Template.MakeIdenticalCopy	<p>Задайте значение «истина», чтобы клонировать идентичную копию шаблона vCloud Air или vCloud Director для подготовки компьютера. Компьютер подготавливается как точная копия шаблона. Параметры, заданные в шаблоне, в том числе путь к хранилищу, замещают параметры, заданные в схеме элементов. Единственные изменения, которые вносит шаблон, — это имена клонируемых компьютеров. Эти имена создаются на основании префикса компьютера, указанного в схеме элементов. Компьютеры vCloud Air или vCloud Director, подготовленные как точные копии, могут использовать сети и профили хранилища, недоступные в резервировании vRealize Automation. Чтобы не было неучтенных выделений в рамках резервирования, убедитесь, что профиль хранилища или сеть, указанные в шаблоне, доступны в резервировании.</p>

Таблица 7-17. Настраиваемые свойства для компонентов компьютера vCloud Air и vCloud Director на холсте проекта (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VMware.SCSI.Sharing</code>	<p>Указывает режим общего доступа шины SCSI компьютера VMware. Возможные значения основаны на значении <code>VirtualSCSISharing ENUM</code>. Среди них можно назвать значения <code>noSharing</code>, <code>physicalSharing</code> и <code>virtualSharing</code>.</p> <p>Свойство <code>VMware.SCSI.Sharing</code> недоступно для использования с рабочим процессом подготовки <code>CloneWorkflow</code>. Если вы указываете рабочий процесс подготовки <code>CloneWorkflow</code> при настройке компонента компьютера на холсте проекта схемы элементов, свойство <code>VMware.SCSI.Sharing</code> использовать нельзя.</p>
<code>VMware.SCSI.Type</code>	<p>Для компонентов компьютера vCloud Air, vCloud Director или vSphere в схемах элементов указывает тип компьютера SCSI с помощью одного из следующих значений, которые нужно вводить с учетом регистра:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>buslogic</code> <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию BusLogic.</p> ■ <code>lsilogic</code> <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию LSILogic (по умолчанию).</p> ■ <code>lsilogicsas</code> <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию LSILogic SAS 1068.</p> ■ <code>pvscsi</code> <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию паравиртуализации.</p> ■ <code>none</code> <p>Используйте, если контроллер SCSI не существует для этого компьютера.</p> <p>Свойство <code>VMware.SCSI.Type</code> недоступно для использования с рабочим процессом подготовки <code>CloneWorkflow</code>. Если вы указываете рабочий процесс подготовки <code>CloneWorkflow</code> при настройке компонента компьютера на холсте проекта схемы элементов, свойство <code>VMware.SCSI.Type</code> использовать нельзя.</p>

Настраиваемые свойства для сетей и систем безопасности

Настраиваемые свойства vRealize Automation для сетей указывают конфигурацию для определенного устройства на компьютере.

Назначения сети выполняются при выделении компьютеров. vRealize Automation получает сведения о сети из схемы элементов. Если необходимо назначить несколько сетей, воспользуйтесь настраиваемым свойством `VirtualMachine.NetworkN.Name` в схеме элементов на своем компьютере. Если настраиваемые свойства не подготовлены, при выделении будет назначена только одна сеть, выбираемая методом циклического перебора и подлежащая резервированию.

Примечание За исключением следующих свойств, свойства в таблице не применяются к Amazon Web Services.

- `agent.download.url`
 - `software.agent.service.url`
 - `software.ebs.url`
-

Для компонентов компьютеров, в которых нет вкладки **Сеть** или **Безопасность**, можно добавить настраиваемые свойства для сети и безопасности, например `VirtualMachine.Network0.Name`, на вкладку **Свойства** на холсте проекта. Свойства сети, безопасности и подсистемы балансировки нагрузки NSX применимы только к компьютерам vSphere.

Примечание Настраиваемые свойства для конкретной сети, указывающие на сети по требованию, не поддерживаются. Например, нельзя использовать настраиваемые свойства сети, такие как `VirtualMachine.Network0.NetworkProfileName`, для компонентов сетей NAT по требованию и маршрутизируемых сетей по требованию.

По умолчанию на каждом компьютере есть одно сетевое устройство, настроенное с использованием настраиваемого свойства `VirtualMachine.Network0.Name`. Можно настроить дополнительные сетевые устройства с помощью настраиваемого свойства `VirtualMachine.NetworkN.Name`, где *N* означает количество сетевых устройств.

Нумерация сетевых свойств должна быть последовательной и начинается с нуля. Например, если указываются настраиваемые свойства только для `VirtualMachine.Network0` и `VirtualMachine.Network2`, свойства для `VirtualMachine.Network2` будут пропущены, поскольку пропущена предыдущая сеть `VirtualMachine.Network1`.

Несмотря на то что общая поддержка vCloud Networking and Security прекращена, настраиваемые свойства VCNS по-прежнему подходят для целей NSX. См. [статью базы знаний 2144733](#).

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей

Настраиваемое свойство	Описание
<code>agent.download.url</code>	<p>При использовании переадресации укажите частный IP-адрес компьютера Amazon AWS с туннельным подключением и порт для файла программного агента, например <code>https://Private_IP:1443/software-service/resources/nobel-agent.jar</code>.</p> <p>Можно добавить это свойство вместе с <code>software.agent.service.url</code> и <code>software.ebs.url</code> к резервированию или конечной точке вычислительного ресурса. Кроме того, с помощью этого свойства можно указать частный адрес и порт при использовании преобразования PAT или NAT и переадресации портов.</p>
<code>NSX.Edge.ApplianceSize</code>	<p>Указывает разрешенные типы размеров устройств NSX Edge для подготовленных компьютеров или развертывания. Доступны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ compact <p>Для развертываний небольшого масштаба, РОС и использования в одной службе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 1 ■ ОЗУ = 512 МБ ■ Диск = 512 МБ ■ large <p>Для развертываний с масштабом от небольшого до среднего или многоарендаторных развертываний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 2 ■ ОЗУ = 1 ГБ ■ Диск = 512 МБ ■ quadlarge <p>Для развертываний с большой пропускной способностью и выбором маршрута в зависимости от стоимости (ECMP) или высокопроизводительных развертываний с брандмауэром.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 4 ■ ОЗУ = 1 ГБ ■ Диск = 512 МБ ■ xlarge <p>Для развертываний с балансировкой нагрузки L7 и специализированных основных развертываний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 6 ■ ОЗУ = 8 ГБ ■ Диск = 4,5 ГБ (файл подкачки 4 ГБ) <p>Дополнительные сведения см. в разделе Системные требования для NSX.</p>

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
NSX.Edge.HighAvailability	<p>Если задано значение «Истина» (NSX.Edge.HighAvailability=true), обеспечивает режим высокой доступности (HA) на компьютере NSX, развертываемом из схемы элементов.</p> <p>При использовании с NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=port_group_name это свойство позволяет настроить NSX edge во время разработки схемы элементов.</p> <p>Это свойство можно добавить к компоненту подсистемы балансировки нагрузки NSX на схеме элементов vRealize Automation или в саму схему элементов vRealize Automation.</p> <p>Необходимо использовать в сочетании с NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=port_group_name.</p>
NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup	<p>Создает внутренний интерфейс или внутренний сетевой адаптер виртуальной машины (vNIC), подключенный к указанному имени группы портов, например NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=VM Network, где VM Network представляет собой высокодоступную (HA) и распределенную (с резервной копией в сети VLAN) или логическую группу портов коммутаторов NSX. Для режима высокой доступности NSX (HA) требуется хотя бы один внутренний сетевой интерфейс или сетевой адаптер виртуальной машины (vNIC).</p> <p>При использовании с NSX.Edge.HighAvailability=true это свойство позволяет настроить NSX edge с высокой доступностью (HA) во время разработки схемы элементов.</p> <p>При использовании подсистемы балансировки нагрузки типа one arm с поддержкой высокой доступности (HA) необходимо указать отдельную группу портов для обеспечения высокой доступности.</p> <p>Примечание Сеть с указанной группой портов не может являться участником пула резервирования, так как использование группы портов свойством конфликтует с использованием группы портов обычным развертыванием, в результате чего возникает следующая ошибка:</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Portgroup must be unique within an Edge...</p> </div> <p>Необходимо использовать в сочетании с NSX.Edge.HighAvailability=true.</p>

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
NSX.Validation.Disable.Single.Edge.Uplink	<p>Если задано значение «истина» (true), будет деактивирована проверка NSX следующих условий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Все сети NAT по требованию в схеме элементов используют в качестве источника одну внешнюю сеть. ■ Все маршрутизируемые сети по требованию в схеме элементов, которые используют виртуальный IP-адрес подсистемы балансировки нагрузки, используют в качестве источника одну внешнюю сеть. ■ Все компоненты подсистемы балансировки нагрузки по требованию в схеме элементов имеют виртуальные IP-адреса в одной внешней сети или сетях по требованию, работа которых обеспечивается одной внешней сетью. <p>При отмене этой проверки развертывание завершится успешно, но при этом некоторые сетевые компоненты развертывания могут быть недоступны.</p> <p>Если параметр отсутствует или для него установлено значение «ложь» (false), проверка по умолчанию включена.</p> <p>Отдельный объект NSX edge может поддерживать только одну внешнюю сеть в качестве сети исходящих подключений. Поддерживается несколько IP-адресов из одной внешней сети. Схема элементов может содержать любое количество внешних компонентов или компонентов сетей по требованию, в то время как NSX поддерживает только одну внешнюю сеть в качестве сети исходящих подключений.</p> <p>Это свойство можно указать только на уровне схемы элементов. Его невозможно задать для компонента на холсте схемы элементов.</p>
software.agent.service.url	<p>При использовании переадресации портов укажите частный IP-адрес компьютера Amazon AWS с туннельным подключением и порт для интерфейса API программной службы vRealize Automation, например https://Private_IP:1443/software-service/api.</p> <p>Можно добавить это свойство вместе с <code>software.ebs.url</code> и <code>agent.download.url</code> к резервированию или конечной точке вычислительного ресурса. Кроме того, можно использовать это свойство, чтобы указать частный адрес и порт при использовании PAT или NAT и переадресации портов.</p>
software.ebs.url	<p>При использовании переадресации портов укажите частный IP-адрес компьютера Amazon AWS с туннельным подключением и порт для службы брокера событий vRealize Automation, например https://Private_IP:1443/event-broker-service/api.</p> <p>Можно добавить это свойство вместе с <code>software.agent.service.url</code> и <code>agent.download.url</code> к резервированию или конечной точке вычислительного ресурса. Кроме того, можно использовать это свойство, чтобы указать частный адрес и порт при использовании PAT или NAT и переадресации портов.</p>

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.Address</code>	<p>Указывает IP-адрес сетевого устройства <i>N</i> в компьютере, подготовленном с помощью статического IP-адреса.</p> <p>Для Amazon см. <code>Amazon.elasticIpAddress.ipAddress</code> .</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code>	<p>Указывает, создается ли MAC-адрес сетевого устройства <i>N</i> автоматически или его задает пользователь (статический адрес). Это свойство доступно для клонирования.</p> <p>Создается значение по умолчанию. Если значение статичное, то, чтобы указать MAC-адрес, следует использовать параметр <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddress</code>.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddress</code>	<p>Указывает MAC-адрес сетевого устройства <i>N</i>. Это свойство доступно для клонирования.</p> <p>Если значение параметра <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code> создается автоматически, это свойство содержит созданный адрес.</p> <p>Если значение параметра <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code> статично, это свойство указывает MAC-адрес. Для виртуальных машин, подготовленных на узлах сервера ESX, адрес должен находиться в диапазоне, указанном решением VMware. Дополнительную информацию см. в документации по vSphere.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.Name</code>	<p>Указывает имя сети, к которой нужно подключиться, например сетевое устройство <i>N</i>, к которому подключен компьютер. Это эквивалент сетевого адаптера <i>0</i>г сетевой платы (NIC).</p> <p>По умолчанию сеть назначается на основании сетевых путей, доступных в резервировании, в котором подготавливается компьютер. См. также <code>VirtualMachine.NetworkN.AddressType</code>.</p> <p>Чтобы убедиться, что сетевое устройство подключено к определенной сети, задайте в качестве значения этого свойства имя сети в доступном резервировании. Например, если задать свойства для <i>N</i>= 0 и 1 и если сеть выбрана в связанном резервировании, вы получите две сетевые интерфейсные карты и назначенное им значение.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для отдельных схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p> <p>Пример того, как использовать это настраиваемое свойство для динамического задания <code>VirtualMachine.Network0.Name</code> на основе элементов, которые потребитель выбрал в списке предварительно определенных доступных сетей, см. в записи блога Добавление раскрывающегося списка «Выбор сети» в vRA 7.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.PortID</code>	<p>Указывает идентификатор порта, который нужно использовать для сетевого устройства <i>N</i> при использовании группы dvPort с распределенным коммутатором vSphere.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName</code>	<p data-bbox="810 268 1414 422">Указывает имя профиля сети, на базе которого нужно назначить статический IP-адрес сетевому устройству <i>N</i> или получить диапазон статических IP-адресов, которые можно назначить сетевому устройству <i>N</i> клонированного компьютера, где <i>N=0</i> для первого устройства, 1 для второго и т. д.</p> <p data-bbox="810 432 1414 520">Профиль сети, на который указывает это свойство, используется для выделения IP-адреса. Это свойство определяет сеть, к которой подключен компьютер, на основе резервирования.</p> <p data-bbox="810 531 1414 619">Обратите внимание, что после назначения сети изменение значения этого свойства никак не влияет на ожидаемые значения IP-адреса для указанных компьютеров.</p> <p data-bbox="810 630 1414 756">В рамках основанной на WIM подготовки виртуальных машин это свойство можно использовать для указания профиля сети и сетевого интерфейса или можно использовать раздел «Сеть» страницы «Виртуальное резервирование».</p> <p data-bbox="810 766 1414 854">Назначение статических IP-адресов в клонирующей схеме элементов можно активировать с помощью следующих атрибутов профиля сети:</p> <ul data-bbox="810 865 1337 1155" style="list-style-type: none"> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.Gateway</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes</code> <p data-bbox="810 1165 1414 1383">Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании.</p> <p data-bbox="810 1394 1414 1675">Нельзя использовать это настраиваемое свойство, чтобы определить имя профиля маршрутизируемой сети по требованию или NAT по требованию. Поскольку имена профиля сети по требованию создаются в выделенное время (во время подготовки), их имена неизвестны при создании или редактировании схемы элементов. Чтобы указать сведения о сети по требованию для NSX, используйте применимый сетевой компонент на холсте проекта схемы элементов для компонентов компьютера vSphere.</p>

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<ul style="list-style-type: none"> ■ VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask ■ VirtualMachine.NetworkN.Gateway ■ VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns ■ VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns ■ VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins ■ VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins ■ VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix ■ VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes 	<p>Настраивает атрибуты профиля сети, указанные в VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName.</p> <p>Настраиваемые свойства VirtualMachine.NetworkN используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании.</p>
VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.name	<p>Указывает пулы подсистем балансировки нагрузки NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Виртуальная машина назначается всем портам службы всех указанных пулов. Значение — это имя <i>края</i> или <i>пула</i> либо список имен <i>краев</i> или <i>пулов</i>, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Примечание Для добавления IP-адреса компьютера в существующую подсистему балансировки нагрузки можно использовать настраиваемое свойство VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names. vRealize Automation и NSX используют первый член указанного граничного пула подсистемы балансировки нагрузки, чтобы определить новый порт-член и контролировать настройки порта. Однако при использовании NSX 6.2 значение для порта-члена не нужно указывать. Для предотвращения сбоя подготовки при использовании VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names с NSX 6.2 для добавления компьютера в существующий пул необходимо указать значение порта для первого члена пула подсистемы балансировки нагрузки в NSX.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий настраиваемого свойства. Например, пулы подсистем балансировки нагрузки, настроенные для общего пользования, и компьютеры с высокими, средними и низкими требованиями к производительности могут быть обозначены следующими свойствами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names ■ VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate ■ VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.high ■ VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.low

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
VCNS.SecurityGroup.Names.name	<p>Указывает группу или группы безопасности NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Значение — это имя группы безопасности или список имен, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий свойства, которые можно использовать по отдельности или в сочетании. Например, группы безопасности, предназначенные для общего использования, для отдела продаж и для отдела поддержки, могут обозначаться следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ VCNS.SecurityGroup.Names ■ VCNS.SecurityGroup.Names.sales ■ VCNS.SecurityGroup.Names.support

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VCNS.SecurityTag.Names.name</code>	<p>Указывает тег или теги безопасности NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Значение — это имя тега безопасности или список имен, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий свойства, которые можно использовать по отдельности или в сочетании. Например, теги системы безопасности, предназначенные для общего использования, для отдела продаж и для отдела поддержки, могут обозначаться следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>VCNS.SecurityTag.Names</code> ■ <code>VCNS.SecurityTag.Names.sales</code> ■ <code>VCNS.SecurityTag.Names.support</code>
<code>VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects</code>	<p>Установите значение «истина», чтобы скрыть новые обнаруженные объекты безопасности в используемом арендаторе для конечных точек NSX, с которыми связаны эти объекты. В противном случае все новые объекты безопасности будут доступны во всех арендаторах после сбора данных при условии, что объект безопасности предназначен для конечной точки, в которой у вас есть резервирование. Этот параметр позволяет запретить пользователям доступ к объектам безопасности, если вы хотите назначить эти объекты только одному арендатору или скрыть их во всех арендаторах. Установите значение «ложь», чтобы снова включить глобальную доступность. В этом случае все новые объекты безопасности будут доступны во всех арендаторах после сбора данных при условии, что объект безопасности предназначен для конечной точки, в которой у вас есть резервирование.</p> <p>Чтобы изменения вступили в силу, администратор структуры должен добавить настраиваемое свойство <code>VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects</code> в конфигурацию связанной конечной точки NSX, которая связана с конечной точкой vSphere. Этот параметр применяется при следующем сборе данных иерархии. Существующие объекты безопасности остаются без изменения.</p> <p>Чтобы изменить доступность в арендаторах для объекта безопасности, который уже прошел сбор данных, например существующие объекты безопасности после обновления до текущей версии vRealize Automation, можно изменить идентификатор арендатора объекта безопасности программными средствами с использованием REST API vRealize Automation или в vRealize CloudClient. Доступны следующие параметры идентификатора арендатора для конечной точки NSX.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "<code><global></code>" — объект безопасности доступен во всех арендаторах. Это параметр по умолчанию, используемый для существующих объектов безопасности после обновления до этой версии, а также для всех создаваемых объектов безопасности.

Таблица 7-18. Настраиваемые свойства для конфигурации сетей (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ■ "<unscoped>" — объект безопасности недоступен ни для одного арендатора. Только системный администратор может получить доступ к такому объекту безопасности. Это идеальный параметр для объектов безопасности, которые планируется назначить определенному арендатору. ■ "<i>tenant_id_name</i>" — объект безопасности доступен только в одном указанном арендаторе. <p>Дополнительные сведения см. в статье Управление доступом к объектам безопасности из арендаторов.</p>

Настраиваемые свойства и группы свойств контейнеров

Можно добавить предварительно определенные группы свойств в компонент контейнера схемы элементов vRealize Automation. Если компьютеры подготавливаются с использованием схемы элементов, которая содержит эти свойства, подготовленный компьютер регистрируется как хост-компьютер контейнера докера.

Контейнеры для vRealize Automation предоставляет следующие две группы настраиваемых свойств, связанных с контейнерами. При добавлении компонента контейнера в схему элементов можно добавить эти группы свойств в контейнер, чтобы зарегистрировать подготовленные машины как узлы контейнеров.

- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи сертификата
- Свойства узла контейнера с проверкой подлинности при помощи имени пользователя и пароля

Чтобы просмотреть эти группы свойств в vRealize Automation, выберите элементы **Администрирование > Словарь свойств > Группы свойств**.

Поскольку группы свойств являются общими для всех арендаторов, если вы работаете в среде коллективной аренды, рекомендуется клонировать и настраивать свойства соответственно вашим требованиям. Давая уникальные имена группам свойств и свойствам в группах, вы сможете редактировать их, чтобы задавать собственные значения для использования в отдельных арендаторах.

Наиболее часто используемые свойства — `Container.Auth.PublicKey` и `Container.Auth.PrivateKey`. В них администраторы контейнеров используют сертификат клиента для проверки подлинности узла контейнеров.

Таблица 7-19. Настраиваемые свойства Containers

Свойство	Описание
<code>containers.ipam.driver</code>	Только для использования с контейнерами. Определяет, какой драйвер управления IP-адресами будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. Например, может использоваться поддерживаемое значение <code>infoblox</code> или <code>calico</code> в зависимости от того, какие подключаемые модули управления IP-адресами установлены на узле контейнера.
<code>containers.network.driver</code>	Только для использования с контейнерами. Определяет, какой сетевой драйвер будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. По умолчанию сетевые драйверы Docker включают <code>bridge</code> , <code>overlay</code> и <code>macvlan</code> , а сетевые драйверы Virtual Container Host (VCH) включают драйвер <code>bridge</code> . Также могут быть доступны сетевые драйверы от сторонних разработчиков, например <code>weave</code> и <code>calico</code> , в зависимости от того, какие подключаемые модули сети установлены на узле контейнера.
<code>Container</code>	Только для использования с контейнерами. Значение по умолчанию — <code>App.Docker</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Container.Auth.User</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает имя пользователя для подключения к узлу Containers.
<code>Container.Auth.Password</code>	Только для использования с контейнерами. Определяет, какой будет использоваться пароль: пароль для имени пользователя либо пароль открытого или закрытого ключа. Поддерживается зашифрованное значение свойства.
<code>Container.Auth.PublicKey</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает открытый ключ для подключения к узлу Containers.
<code>Container.Auth.PrivateKey</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает закрытый ключ для подключения к узлу Containers. Поддерживается зашифрованное значение свойства.
<code>Container.Connection.Protocol</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает протокол связи. Значение по умолчанию — <code>API</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Container.Connection.Scheme</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает схему связи. Значение по умолчанию — <code>https</code> .
<code>Container.Connection.Port</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает порт подключения Containers. Значение по умолчанию — <code>2376</code> .

Таблица 7-19. Настраиваемые свойства Containers (продолжение)

Свойство	Описание
<code>Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает свойство брокера событий для отображения всех свойств Containers и используется для регистрации подготовленного узла. Значение по умолчанию — <code>Container*</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.Disposing</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает свойство брокера событий для отображения всех перечисленных выше свойств Containers и используется для отмены регистрации подготовленного узла. Значение по умолчанию — <code>Container*</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.

Настраиваемые свойства для подготовки PXE

PXE — это единственный способ подготовки, поддерживаемый для Cisco UCS Manager. Можно использовать программу для загрузки сети с настраиваемыми свойствами vRealize Automation, чтобы инициировать подготовку WIM, SCCM или Linux Kickstart. Кроме того, с помощью настраиваемых свойств можно вызывать собственные сценарии PowerShell. Для подготовки Linux Kickstart настраиваемые свойства использовать необязательно.

Настраиваемые свойства для подготовки с помощью сценариев PowerShell

Эти свойства можно использовать для вызова сценариев PowerShell.

Таблица 7-20. Настраиваемые свойства для вызова сценариев PowerShell

Настраиваемое свойство	Описание
<code>Pxe.Setup.ScriptName</code>	Указывает настраиваемый сценарий EPI PowerShell, который нужно запустить на компьютере перед его запуском с помощью сетевой программы загрузки PXE. Значение — это имя, назначаемое сценарию, когда он подгружается в диспетчер моделей, например <code>setup.ps1</code> .
<code>Pxe.Clean.ScriptName</code>	Указывает имя сценария EPI PowerShell, установленного в диспетчере моделей vRealize Automation и запущенного в компьютере после подготовки последнего. Значение — это имя, назначаемое сценарию, когда он подгружается в диспетчер моделей, например <code>clean.ps1</code> .

Настраиваемые свойства для подготовки PXE и SCCM

Эти свойства можно использовать для подготовки PXE и SCCM.

Таблица 7-21. Настраиваемые свойства для подготовки PXE и SCCM

Настраиваемое свойство	Описание
<code>SCCM.Collection.Name</code>	Указывает имя коллекции SCCM, которая содержит последовательность задач развертывания операционной системы.
<code>SCCM.Server.Name</code>	Указывает полное доменное имя сервера SCCM, в котором находится коллекция, например <code>lab-sccm.lab.local</code> .

Таблица 7-21. Настраиваемые свойства для подготовки PXE и SCCM (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
SCCM.Server.SiteCode	Указывает код сайта сервера SCCM.
SCCM.Server.UserName	Указывает имя пользователя с доступом на уровне администратора к серверу в SCCM.
SCCM.Server.Password	Указывает пароль, связанный со свойством SCCM.Server.UserName.
SCCM.CustomVariable.	Указывает значение настраиваемой переменной, где <i>Name</i> — это имя любой настраиваемой переменной, которую нужно сделать доступной для последовательности задач SCCM после регистрации подготовленного компьютера в коллекции SCCM. Это значение задается вашим выбором настраиваемой переменной. Если это требуется для интеграции, вы можете с помощью SCCM.RemoveCustomVariablePrefix удалить префикс SCCM.CustomVariable. из настраиваемой переменной.

Настраиваемые свойства для подготовки PXE и WIM

Эти свойства можно использовать для подготовки PXE и WIM.

Таблица 7-22. Настраиваемые свойства для подготовки PXE и WIM

Настраиваемое свойство	Описание
Image.Network.Letter	Указывает букву диска, с которым на подготовленном компьютере сопоставлен путь к образу WIM. Значение по умолчанию — K.
Image.WIM.Path	Указывает UNC-путь к WIM-файлу, из которого во время подготовки, основанной на WIM, извлекается образ. Используется формат пути <code>\\server\share\$</code> , например <code>\\lab-ad\dfs\$</code> .
Image.WIM.Name	Указывает имя WIM-файла, например <code>win2k8.wim</code> , обнаруживаемого свойством <code>Image.WIM.Path</code> .
Image.WIM.Index	Указывает индекс для извлечения нужного образа из WIM-файла.
Image.Network.User	Указывает имя пользователя, с помощью которого нужно сопоставить путь к образу WIM (<code>Image.WIM.Path</code>) с сетевым диском на подготовленном компьютере. Обычно это учетная запись домена с доступом к общей папке.
Image.Network.Password	Указывает пароль, связанный со свойством <code>Image.Network.User</code> .

Таблица 7-22. Настраиваемые свойства для подготовки PXE и WIM (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<p><code>SysPrep.Section.Key</code></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>SysPrep.GuiUnattended.AdminPassword</code> ■ <code>SysPrep.GuiUnattended.EncryptedAdminPassword</code> ■ <code>SysPrep.GuiUnattended.TimeZone</code> 	<p>Указывает информацию, которую нужно добавить в файл ответов SysPrep в компьютерах во время стадии подготовки WinPE. Информация, уже существующая в файле ответов SysPrep, перезаписывается этими настраиваемыми свойствами. Значение <i>Section</i> представляет собой имя файла ответов SysPrep, например <code>GuiUnattended</code> или <code>UserData</code>. Значение <i>Key</i> представляет собой имя ключа в разделе. Например, чтобы задать для подготавливаемого компьютера часовой пояс «Западнотихоокеанское время (зима)», определите настраиваемое свойство <code>GuiUnattended.UserData.TimeZone</code> и задайте значение 275.</p> <p>Полный список разделов, ключей и допустимых значений см. в документации по служебной программе System Preparation Utility для Windows.</p> <p>Следующие сочетания <i>Section.Key</i> можно указать для подготовки на основе WIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>GuiUnattended</code> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>AdminPassword</code> ■ <code>EncryptedAdminPassword</code> ■ <code>TimeZone</code> ■ <code>UserData</code> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>ProductKey</code> ■ <code>FullName</code> ■ <code>ComputerName</code> ■ <code>OrgName</code> ■ <code>Identification</code> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>DomainAdmin</code> ■ <code>DomainAdminPassword</code> ■ <code>JoinDomain</code> ■ <code>JoinWorkgroup</code>
<code>Sysprep.Identification.DomainAdmin</code>	Указывает имя пользователя с доступом на уровне администратора к целевому домену в Active Directory. Не указывайте домен пользователя при вводе учетных данных, отправляемых решению vCloud Director или vCloud Air.
<code>Sysprep.Identification.DomainAdminPassword</code>	Указывает пароль, связанный со свойством <code>Sysprep.Identification.DomainAdmin</code> .
<code>Sysprep.Identification.JoinDomain</code>	Указывает имя домена, к которому нужно присоединиться в Active Directory.
<code>Sysprep.Identification.JoinWorkgroup</code>	Указывает имя рабочей группы, к которой нужно присоединиться, если не используется домен.
<code>SysPrep.UserData.ComputerName</code>	Указывает имя компьютера, например <code>ab-client005</code> .
<code>SysPrep.UserData.FullName</code>	Указывает полное имя пользователя.
<code>SysPrep.UserData.OrgName</code>	Указывает имя организации пользователя.
<code>SysPrep.UserData.ProductKey</code>	Указывает ключ продукта Windows.

Настраиваемые свойства для импорта файла OVF

При импорте файла OVF в схему элементов можно импортировать и настроить некоторые параметры как настраиваемые свойства.

Дополнительные сведения см. в статье [Настройка схемы элементов для подготовки из файла OVF](#).

Таблица 7-23. Настраиваемые свойства для схем элементов, в которые импортирован файл OVF

Настраиваемое свойство	Описание
VMware.Ovf.Thumbprint	<p>Если файл OVF находится на HTTPS-сервере с сертификатом, данное свойство содержит значение отпечатка этого сертификата и используется для его проверки. Если файл OVF размещается на HTTP-сервере, это свойство не влияет на конфигурацию системы. Свойство создается автоматически при импорте файла OVF с помощью рабочего процесса подготовки ImportOvfWorkflow в пользовательском интерфейсе компонента схемы элементов. При создании схемы элементов программными средствами с помощью REST API vRealize Automation или vRealize CloudClient необходимо вручную создать это свойство.</p> <p>Примечание Отпечаток может храниться в формате с разделителями запятыми для поддержки цепочки сертификатов.</p> <p>Если свойство VMware.Ovf.TrustAllCertificates присутствует и имеет значение True, свойство VMware.Ovf.Thumbprint игнорируется.</p>
VMware.Ovf.TrustAllCertificates	<p>Если это свойство присутствует и имеет значение True, свойство VMware.Ovf.Thumbprint игнорируется и при импорте файла OVF с помощью параметра ImportOvfWorkflow рабочего процесса подготовки проверка сертификата не выполняется.</p>
VMware.Ovf.Configuration.X	<p>У файла OVF могут быть настраиваемые пользователем свойства, например свойство, задающее пароль пользователя root для виртуальной машины, подготавливаемой с помощью файла OVF. При импорте файла OVF в схему элементов все настраиваемые пользователем свойства, определенные в файле OVF, разбираются и преобразуются в настраиваемые свойства вида VMware.Ovf.Configuration.X, где X — имя настраиваемого пользователем свойства из файла OVF.</p>

Настраиваемые свойства для гостевого агента vRealize Automation

Если вы установили гостевой агент vRealize Automation в шаблон для клонирования или в WinPE, вы можете использовать настраиваемые свойства для выполнения настраиваемых сценариев в гостевой операционной системе подготовленного компьютера после полного развертывания компьютера.

Дополнительные сведения см. в статье [Подготовка с помощью гостевого агента vRealize Automation](#).

Таблица 7-24. Настраиваемые свойства для настройки подготовленных компьютеров с помощью гостевого агента

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.AddOwnerToAdmins</code>	<p>Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы добавить владельца компьютера, обозначенного свойством <code>VirtualMachine.Admin.Owner</code>, в группу локальных администраторов в компьютере.</p> <p>Это свойство недоступно для подготовки посредством клонирования.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.AllowLogin</code>	<p>Задайте значение «Истина», чтобы добавить владельца компьютера в локальную группу пользователей удаленного рабочего стола, обозначенную свойством <code>VirtualMachine.Admin.Owner</code>.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent</code>	<p>Если гостевой агент установлен как услуга в шаблоне для клонирования, задайте значение «Истина» в схеме элементов компьютера, чтобы включить службу гостевого агента в компьютерах, клонированных на основе этого шаблона. Служба гостевого агента запускается тогда, когда запускается компьютер. Чтобы деактивировать гостевой агент, установите значение «ложь» (False). Если задать значение «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс не будет пользоваться гостевым агентом для задач гостевой операционной системы, сводя его функциональность к процессу <code>VMwareCloneWorkflow</code>. Если значение не указано или задано любое значение, кроме значения «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс будет отправлять рабочие элементы в гостевой агент.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.Active</code>	<p>Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера активен. Задайте значение «Ложь», чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера неактивен.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.Label</code>	<p>Указывает метку для диска компьютера <i>N</i>. Длина метки диска не может превышать 32 символа. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании с гостевым агентом указывает метку диска компьютера <i>N</i> внутри гостевой операционной системы.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.Letter</code>	<p>Указывает букву диска или точку подключения диска <i>N</i> компьютера. Значение по умолчанию — C. Например, чтобы указать букву D для диска 1, задайте настраиваемое свойство в качестве <code>VirtualMachine.Disk1.Letter</code> и введите значение D. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании вместе с гостевым агентом это значение указывает букву диска или точку подключения, которая используется гостевым агентом в гостевой операционной системе для подключения дополнительного диска <i>N</i>.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.FS</code>	<p>Для использования с гостевым агентом Windows (gugent). Указывает файловую систему диска <i>N</i> компьютера. Варианты на выбор такие: NTFS (по умолчанию), FAT и FAT32. Пример использования см. в сценарии агента Windows <code>10_setupdisks.bat</code>.</p>

Таблица 7-24. Настраиваемые свойства для настройки подготовленных компьютеров с помощью гостевого агента (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.DiskN.FileSystem</code>	Для использования с гостевым агентом Linux (gugent). Указывает файловую систему диска <i>N</i> компьютера. Доступные значения — <code>ext3</code> , <code>ext4</code> и <code>XFS</code> . Пример использования см. в сценарии агента Linux <code>30_DiskSetup.sh</code> .
<code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code>	Задаёт время ожидания после окончания настройки и перед запуском настройки гостевой операционной системы. Формат значения должен быть такой: ЧЧ:ММ:СС. Если значение не задано, то значение по умолчанию — это одна минута (00:01:00). Если не добавлять настраиваемое свойство, подготовка может закончиться ошибкой. Это происходит, когда виртуальная машина перезапускается до завершения выполнения рабочих элементов гостевого агента, что приводит к ошибке подготовки.
<code>VirtualMachine.Customize.WaitComplete</code>	Если задано значение «Истина», то рабочий процесс подготовки не будет отправлять рабочие элементы гостевому агенту до полного завершения настройки.
<code>VirtualMachine.SoftwareN.Name</code>	Указывает описательное имя приложения <i>N</i> или сценария, которые нужно установить или запустить во время подготовки. Это необязательное свойство, используемое лишь в информационных целях. Оно не несёт практического значения для улучшенного рабочего процесса клонирования или гостевого агента. Оно может пригодиться, когда пользователь выбирает программное обеспечение в интерфейсе пользователя или когда создаются отчёты по использованию программного обеспечения.
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath</code>	<p>Указывает полный путь к сценарию установки приложения. Путь должен быть допустимым абсолютным путем в том виде, в котором он отображается для гостевой операционной системы, и должен включать в себя имя файла сценария.</p> <p>Можно передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{CustomPropertyName}</code> в строке пути. Например, если имя настраиваемого свойства — <code>ActivationKey</code>, а его значение — <code>1234</code>, путь к сценарию будет таким: <code>D:\InstallApp.bat -key {ActivationKey}</code>. Гостевой агент запускает команду <code>D:\InstallApp.bat -key 1234</code>. Файл сценария можно затем запрограммировать на принятие и использование этого значения.</p> <p>Укажите значение для переменной <code>{Owner}</code> (владелец), чтобы передать имя владельца компьютера в сценарий.</p> <p>Можно также передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{YourCustomProperty}</code> в строке пути. Например, при вводе значения <code>\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat</code> выполняется сценарий <code>changeIP.bat</code> из общей папки, а при вводе значения <code>\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat {VirtualMachine.Network0.Address}</code> выполняется сценарий <code>changeIP</code>, а также в сценарий передается значение свойства <code>VirtualMachine.Network0.Address</code> в качестве параметра.</p>

Таблица 7-24. Настраиваемые свойства для настройки подготовленных компьютеров с помощью гостевого агента (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt</code>	<p>Позволяет vRealize Automation получить зашифрованную строку, которая передается как надлежащим образом отформатированное указание настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath</code> в командную строку агента.</p> <p>Зашифрованную строку, например пароль, можно представить в виде настраиваемого свойства в аргументе командной строки. Это позволяет хранить зашифрованную информацию, которую гостевой агент может расшифровать и интерпретировать как допустимый аргумент командной строки. Например, строка настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat password</code> не является защищенной, поскольку содержит фактический пароль.</p> <p>Чтобы зашифровать пароль, можно создать настраиваемое свойство vRealize Automation, например <code>MyPassword = password</code>, и включить шифрование, установив соответствующий флажок. Гостевой агент расшифровывает запись [MyPassword] в значение в настраиваемом свойстве <code>MyPassword</code> и запускает сценарий как <code>c:\dosomething.bat password</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте настраиваемое свойство MyPassword = <i>пароль</i>, где <i>пароль</i> — это значение фактического пароля. Включите шифрование, установив соответствующий флажок. ■ Для настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt</code> задайте значение <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt = true</code>. ■ Для настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.Software0.ScriptPath</code> задайте значение <code>VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat [MyPassword]</code>. <p>Если для <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt</code> задать значение «Ложь» или не создать настраиваемое свойство <code>VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt</code>, то строка в квадратных скобках ([and]) не будет расшифрована.</p>
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ISOName</code>	<p>Указывает путь и имя ISO-файла относительно к корневому каталогу хранилища данных. Используется такой формат: <i>/folder_name/subfolder_name/file_name.iso</i>. Если значение не указано, ISO-файл не подключается.</p>
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ISOLocation</code>	<p>Указывает путь к хранилищу, содержащий файл образа ISO, который будет использоваться приложением или сценарием. Отформатируйте путь, чтобы он выглядел так, как он выглядит в резервировании узла, например: <code>netapp-1:it_nfs_1</code>. Если значение не указано, ISO-файл не подключается.</p>

Настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager.

Таблица 7-25. Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

Настраиваемое свойство	Описание
<code>VirtualMachine.EPI.Type</code>	Указывает тип внешней инфраструктуры подготовки.
<code>VirtualMachine.Admin.Owner</code>	Указывает имя владельца компьютера.
<code>BMC.Software.Install</code>	Укажите значение «Истина», чтобы включить интеграцию диспетчера конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager.
<code>EPI.Server.Name</code>	Указывает имя сервера подготовки внешней инфраструктуры, например имя сервера, на котором размещен объект BMC BladeLogic. Если хотя бы один общий агент BMC EPI установлен без указания узла BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение направляет запрос на нужный сервер. Если установлены только выделенные агенты BMC EPI для определенных узлов BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение должно в точности совпадать с именем сервера, настроенным для одного из этих агентов.
<code>BMC.Service.Profile</code>	Указывает имя используемого по умолчанию профиля проверки подлинности на сервере BMC BladeLogic.
<code>BMC.Software.BatchLocation</code>	Указывает расположение в конфигурации BMC BladeLogic, где разворачиваются задания для программного обеспечения. Это значение должно совпадать с соответствующим значением для <code>Vrm.Software.IdNNNN</code> . Например, допустимым может быть значение <code>/Application Deployment</code> .
<code>VMware.VirtualCenter.OperatingSystem</code>	Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (<code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code>), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, <code>VMware[OS_Version]Properties</code>), в которых предварительно настроено наличие верных значений <code>VMware.VirtualCenter.OperatingSystem</code> . Это свойство предназначено для виртуальной подготовки. Связанные с этим сведения см. в разделе о типе перечисления <code>VirtualMachineGuestOsIdentifier</code> в документации по API или SDK vSphere. Список принимаемых значений см. в документации по vCenter Server.

Настраиваемые свойства, с помощью которых можно обеспечить доступ к заданиям для программного обеспечения BMC BladeLogic Configuration Manager

Настройте задания BMC BladeLogic Configuration Manager для интеграции с vRealize Automation. Сделайте все задания программного обеспечения доступными для выбора пользователями, запрашивающими компьютер, или укажите задание программного обеспечения, которое должно применяться ко всем компьютерам, подготовленным из схемы элементов.

Таблица 7-26. Настраиваемые свойства для предоставления доступа к заданиям для программного обеспечения

Настраиваемое свойство	Описание
LoadSoftware	Установите значение True, чтобы применить параметры установки программного обеспечения.
Vrm.Software.IdNNNN	<p>Указывает задание для программного обеспечения или политику, которую нужно применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. Задает значение <code>job_type=job_path</code>, где <code>job_type</code> — это цифра, обозначающая тип задания BMC BladeLogic, а <code>job_path</code> — это расположение задания в BMC BladeLogic, например <code>4=/Utility/putty</code>. <code>NNNN</code> — это число от 1000 до 1999. Первое свойство должно начинаться с 1000 и возрастать по числовым значениям для каждого дополнительного свойства.</p> <div> 1 – AuditJob 2 – BatchJob 3 – ComplianceJob 4 – DeployJob 5 – FileDeployJob 6 – NSHScriptJob 7 – PatchAnalysisJob 8 – SnapshotJob </div>

Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

Допускается также применение необязательных настраиваемых свойств, которые часто используются со схемами элементов BMC BladeLogic Configuration Manager.

Таблица 7-27. Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

Свойство	Определение
BMC.AddServer.Delay	Указывает, сколько секунд нужно ждать, прежде чем добавлять компьютер к диспетчеру конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager. Значение по умолчанию — 30.
BMC.AddServer.Retry	Указывает, сколько секунд нужно ждать, прежде чем добавлять компьютер к диспетчеру конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager. Значение по умолчанию — 100.

Настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для интеграции с HP Server Automation. Одни настраиваемые свойства являются обязательными для интеграции с HP Server Automation, другие — необязательными.

Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Некоторые настраиваемые свойства являются обязательными для того, чтобы схема элементов работала с HP Server Automation.

Таблица 7-28. Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Свойство	Определение
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem	Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (VirtualMachineGuestOsIdentifier), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, VMware[OS_Version]Properties), в которых предварительно настроено наличие верных значений VMware.VirtualCenter.OperatingSystem. Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.
VirtualMachine.EPI.Type	Указывает тип внешней инфраструктуры подготовки.
EPI.Server.Name	Указывает имя сервера подготовки внешней инфраструктуры, например имя сервера, на котором размещен объект BMC BladeLogic. Если хотя бы один общий агент BMC EPI установлен без указания узла BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение направляет запрос на нужный сервер.
Opware.Software.Install	Задайте значение «Истина», чтобы решение HP Server Automation могло установить программное обеспечение.
Opware.Server.Name	Указывает полное имя сервера HP Server Automation.
Opware.Server.Username	Указывает имя пользователя, указанное при создании файла пароля в каталоге агента, например opswareadmin. Для этого имени пользователя требуется административный доступ к экземпляру HP Server Automation.
Opware.BootImage.Name	Указывает то значение загрузочного образа, которое задано в HP Server Automation для 32-разрядного образа WinPE, например winpe32. При подготовке с помощью клонирования это свойство не требуется.
Opware.Customer.Name	Указывает то значение имени заказчика, которое задано в HP Server Automation, например MyCompanyName.
Opware.Facility.Name	Указывает то значение имени помещения, которое задано в HP Server Automation, например Cambridge.

Таблица 7-28. Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation (продолжение)

Свойство	Определение
Opware.Machine.Password	Указывает тот используемый по умолчанию пароль локального администратора (например, P@ssword1) для образа WIM последовательности операционной системы, например Opware.OSSequence.Name, который указан в HP Server Automation.
Opware.OSSequence.Name	Указывает то значение последовательности системы, которое задано в HP Server Automation, например Windows 2008 WIM.
Opware.Realm.Name	Указывает то значение области, которое задано в HP Server Automation, например Production.
Opware.Register.Timeout	Указывает время, в секундах, в течение которого ожидается создание задания подготовки.
VirtualMachine.CDRom.Attach	Задайте значение «Ложь», чтобы подготовить компьютер без компакт-диска. Значение по умолчанию — «Истина».
Linux.ExternalScript.Name	Указывает имя необязательного сценария, например config.sh, запускаемого гостевым агентом Linux после установки операционной системы. Это свойство доступно для компьютеров Linux, клонированных из шаблонов, на базе которых установлен агент Linux.
Linux.ExternalScript.LocationType	Указывает тип расположения сценария настройки, обозначенного в свойстве Linux.ExternalScript.Name. Это может быть локальное расположение или файловая система NFS.
Linux.ExternalScript.Path	Указывает локальный путь к сценарию настройки Linux или к пути экспорта к настройке Linux на NFS-сервере. Значение должно начинаться с косой черты и не должно включать в себя имя файла (например, /scripts/linux/config.sh).

Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Некоторые настраиваемые свойства являются необязательными для того, чтобы схема элементов работала с HP Server Automation.

Таблица 7-29. Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Свойство	Определение
Opware.ProvFail.Notify	(Необязательно) Указывает адрес электронной почты для уведомлений для HP Server Automation, который нужно использовать в случае ошибки подготовки, например provisionfail@lab.local.
Opware.ProvFail.Notify	(Необязательно) Указывает пользователя HP Server, который назначается владельцем, если происходит ошибка подготовки.

Таблица 7-29. Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation (продолжение)

Свойство	Определение
Opware.ProvSuccess.Notify	(Необязательно) Указывает адрес электронной почты для уведомлений для HP Server Automation, который нужно использовать при успешной подготовке.
Opware.ProvSuccess.Owner	(Необязательно) Указывает пользователя HP Server Automation, который назначается владельцем, если подготовка проходит успешно.

Настраиваемые свойства, которые обеспечивают доступ к заданиям для программного обеспечения HP Server Automation

В зависимости от использованного администратором структуры способа настройки заданий HP Server Automation для интеграции с vRealize Automation можно выбрать один из двух вариантов: сделать все задания доступными для выбора пользователями, запрашивающими компьютер, или указать задания, которые будут применяться ко всем компьютерам, подготовленным из вашей схемы элементов.

Таблица 7-30. Настраиваемые свойства для предоставления доступа к заданиям для программного обеспечения

Свойство	Определение
LoadSoftware	Установите значение True, чтобы применить параметры установки программного обеспечения.
Vrm.Software.Id	Указывает политику HP Server Automation, которую нужно применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. <i>NNNN</i> — это число от 1000 до 1999. Первое свойство должно начинаться с 1000 и возрастать по числовым значениям для каждого дополнительного свойства.

Настраиваемые свойства, группируемые по имени

С помощью настраиваемых свойств можно создавать дополнительные элементы управления vRealize Automation.

Настраиваемые свойства сгруппированы здесь по имени. Информацию о настраиваемых свойствах, сгруппированных по функции, см. в разделе [Настраиваемые свойства, группируемые по функции](#).

Настраиваемые свойства подчеркивания (_)

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с подчеркивания (_).

Таблица 7-31. Таблица настраиваемых свойств подчеркивания ()

Свойство	Описание
_debug_deployment	<p>По умолчанию, если не выполнена подготовка какого-либо из ресурсов, все развертывание уничтожается, за исключением операций масштабирования, которые допускают частично выполненные развертывания. Поведение по умолчанию можно изменить, установив для настраиваемого свойства _debug_deployment значение «истина». Если при подготовке произошла ошибка, отладка настраиваемого свойства приводит к остановке отката ресурсов, что позволяет определить, какие компоненты не удалось успешно подготовить.</p> <p>В случае сбоя предоставления элемент каталога недоступен, поскольку в этом случае сразу выполняется его откат. Но если для параметра _debug_deployment установлено значение «истина», vRealize Automation рассматривает развертывание со сбоем как частично выполненное и, соответственно, доступное. Аналогично обрабатываются сбои при выполнении операций масштабирования.</p> <p>В случае сбоя развертывания виртуальной машины в процессе развертывания не останется сведений о подготавливаемом компьютере. Если компьютер не подготовлен, то в _debug_deployment не останется ничего, препятствующего откату.</p> <p>Чтобы применить настраиваемое свойство к схеме элементов, при создании или редактировании схемы элементов добавьте _debug_deployment на страницу Свойства схемы элементов с помощью вкладки Свойства. Свойство _debug_deployment используется при подготовке программного обеспечения, а не при подготовке гостевого агента или компьютера.</p> <p>Используя параметры в файле VRMAgent.exe.config, можно настроить vRealize Automation так, чтобы виртуальные машины не удалялись после сбоя развертывания.</p>
_deploymentName	<p>После добавления в схему элементов это свойство позволяет указать настраиваемое имя для развертывания за счет задания значения _deploymentName для настраиваемой строки. Если более одного экземпляра этого развертывания подготавливается в одном запросе, пользовательское имя становится префиксом. Если вы хотите, чтобы пользователи указывали собственные имена развертывания, включите возможность переопределения этого настраиваемого свойства. Обязательно придерживайтесь двух приведенных ниже предостережений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Это свойство необходимо добавлять на уровне схемы элементов, а не компонента. Например, при создании или изменении схемы элементов перейдите на вкладку Свойства, а затем выберите Настраиваемые свойства > Создать, чтобы добавить свойство _deploymentName в схему элементов. Не добавляйте свойство к компьютеру или другому компоненту в схеме элементов. ■ Это свойство необходимо добавлять как отдельное свойство, а не в качестве члена группы свойств.

Настраиваемые свойства A

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы A.

Таблица 7-32. Таблица настраиваемых свойств А

Свойство	Описание
AD.Lookup.Department	Указывает то значение места возникновения затрат, которое включается в уведомление по электронной почте, отправляемое утверждающим. Это значение свойства нужно указать в схеме элементов.
agent.download.url	<p>При использовании переадресации укажите частный IP-адрес компьютера Amazon AWS с туннельным подключением и порт для файла программного агента, например https://Private_IP:1443/software-service/resources/nobel-agent.jar.</p> <p>Можно добавить это свойство вместе с <code>software.agent.service.url</code> и <code>software.ebs.url</code> к резервированию или конечной точке вычислительного ресурса. Кроме того, с помощью этого свойства можно указать частный адрес и порт при использовании преобразования PAT или NAT и переадресации портов.</p>
amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL	Указывает URL-адрес службы конфигурации Amazon для Amazon GovCloud, например <code>amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL=https://ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com</code> .
amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL	Указывает URL-адрес службы конфигурации подсистемы балансировки нагрузки Amazon для Amazon GovCloud, например <code>amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL=https://elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com</code> .
Amazon.ElasticLoadBalancer.Names	Назначает компьютеры, подготовленные схемой элементов, эластичным подсистемам балансировки нагрузки, которые соответствуют указанным свойствам. Это свойство допустимо для конфигураций vSphere, Amazon и Hyper-V.
Amazon.Extensions.UserData	<p>Указывает имя сценария данных пользователя Amazon, который запускается во время первого цикла загрузки при запуске экземпляра. Это свойство позволяет вставлять строки из других настраиваемых свойств для выполнения динамических запросов. Это свойство можно добавить в общую схему элементов vRealize Automation или в компонент компьютера AWS в схеме элементов.</p> <p>Сведения о сценариях данных пользователя Amazon см. в разделе Выполнение команд при запуске экземпляра Linux в документации по продукту <i>Amazon Elastic Compute Cloud</i>.</p> <p>Можно передать набор настраиваемых свойств в свойство <code>Amazon.Extensions.UserData</code>, включив их в файл, имя которого начинается с <code>Amazon.CustomProperty.Shell</code>.</p>
amazon.IAMInstanceProfile.ARN	Указывает имена ресурсов Amazon профиля экземпляра AWS Identity and Access Management (IAM) при запросе экземпляра AWS. Если это свойство, например <code>amazon.IAMInstanceProfile.ARN = значение имени (имен) ресурсов Amazon профиля экземпляра IAM</code> , добавляется в схему элементов и далее посылается запрос на подготовку из каталога, подготовленный экземпляр или виртуальная машина Amazon содержат указанную роль IAM. DEM считывает и включает спецификацию свойств, например <code>amazon.IAMInstanceProfile.ARN = значение имени (имен) ресурсов Amazon профиля экземпляра IAM</code> , в рабочий процесс <code>Amazon RunInstanceRequest</code> .

Таблица 7-32. Таблица настраиваемых свойств А (продолжение)

Свойство	Описание
<code>Amazon.Instance.Id</code>	Указывает идентификатор экземпляра Amazon компьютера, подготовленного в конечной точке Amazon EC2. Это свойство допустимо для конфигураций vSphere и Amazon.
<code>Amazon.Instance.GroupName</code>	<p>Указывает имя существующей группы размещения AWS для связанной конечной точки Amazon. Группа размещения должна существовать в целевой зоне доступности до того, как vRealize Automation выполнит сбор данных конечной точки.</p> <p>Добавьте настраиваемое свойство <code>Amazon.Instance.GroupName</code> в схему элементов, чтобы указать, какая группа размещения AWS должна использоваться при предоставлении компьютеров.</p>
<code>Amazon.elasticIpAddress.ipAddress</code>	Указывает IP-адрес Amazon, где <i>ipAddress</i> — конкретный IP-адрес для назначения экземпляру.
<code>Amazon.Placement.Tenancy</code>	Укажите значение «= dedicated», чтобы указать, что подключение AWS должно использоваться только для выделенного арендатора. Это свойство можно использовать с подсетями VPC.
<code>Amazon.Storage.iops</code>	<p>Указывает число операций ввода-вывода в секунду (IOPS) для связанного запоминающего устройства.</p> <p>В настоящее время это свойство поддерживается только в том случае, если свойство <code>Amazon.Storage.Type</code> имеет значение <code>io1</code>.</p> <p>Дополнительные сведения см. в документации по типам томов Amazon EBS.</p> <p>Добавьте настраиваемое свойство <code>Amazon.Storage.iops</code> в схему элементов, чтобы указать число операций ввода-вывода в секунду. <code>io1</code> — единственный тип хранилища AWS, в котором можно задать IOPS.</p>
<code>Amazon.Storage.Type</code>	<p>Указывает тип тома Amazon EBS, который должен использоваться в качестве дискового накопителя в соответствии со связанной конечной точкой Amazon. Все диски предоставляются с указанным типом тома. Невозможно указать разные типы томов для каждого диска.</p> <p>Задайте для этого свойства значение из числа имен API, приведенных в документации по типам томов Amazon EBS, например <code>io1</code> или <code>gp2</code>.</p> <p>Добавьте настраиваемое свойство <code>Amazon.Storage.Type</code> в схему элементов, чтобы указать тип тома EBS, который должен использоваться при предоставлении компьютеров.</p>
<code>Azure.Windows.ScriptPath</code>	Указывает путь к загруженному сценарию, который используется для настройки туннелирования в системах на базе Windows. Измените этот путь, как это требуется для вашего развертывания.
<code>Azure.Linux.ScriptPath</code>	Указывает путь к загруженному сценарию, который используется для настройки туннелирования в системах на базе Linux. Измените этот путь, как это требуется для вашего развертывания.
<code>agent.download.url</code>	Указывает URL-адрес для агента VPN вашего развертывания. Формат URL-адреса имеет вид <code>https:// Внутренний_IP-адрес:1443/software-service/resources/noble-agent.jar</code>

Настраиваемые свойства В

Перечень настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы В.

Таблица 7-33. Таблица настраиваемых свойств В

Свойство	Определение
BMC.AddServer.Delay	Указывает, сколько секунд нужно ждать, прежде чем добавлять компьютер к диспетчеру конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager. Значение по умолчанию — 30.
BMC.AddServer.Retry	Указывает, сколько секунд нужно ждать, прежде чем добавлять компьютер к диспетчеру конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager. Значение по умолчанию — 100.
BMC.Service.Profile	Указывает имя используемого по умолчанию профиля проверки подлинности на сервере BMC BladeLogic.
BMC.Software.BatchLocation	Указывает расположение в конфигурации BMC BladeLogic, где развертываются задания для программного обеспечения. Это значение должно совпадать с соответствующим значением для Vgm.Software.IdNNNN. Например, допустимым может быть значение / Application Deployment.
BMC.Software.Install	Укажите значение «Истина», чтобы включить интеграцию диспетчера конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager.

Настраиваемые свойства С

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы С.

Таблица 7-34. Таблица настраиваемых свойств С

Свойство	Определение
Cisco.Organization.Dn	Указывает различающееся имя организации Cisco UCS Manager, в которую помещаются компьютеры Cisco UCS, подготовленные бизнес-группой, например org-root/org-Engineering. Если указанная организация не существует в экземпляре Cisco UCS Manager, подготавливающем компьютер, то подготовка заканчивается неудачей. Это свойство доступно только для бизнес-групп.
CloneFrom	Указывает имя существующего компьютера или объекта платформы виртуализации, который нужно клонировать, например шаблон в vCenter Server, такой как Win2k8tmpl.
CloneSpec	Указывает имя спецификации настройки в клонированном компьютере, например предварительно заданный объект SysPrep в vCenter Server, такой как Win2k Customization Spec. Значение по умолчанию указывается в схеме элементов.
Command.DiskPart.Options	При использовании виртуальной подготовки на основе WIM на узлах сервера ESX, задайте значение Align=64, чтобы использовать рекомендуемые параметры выравнивания во время форматирования и секционирования диска компьютера. Это свойство недоступно для физической подготовки.
Command.FormatDisk.Options	При использовании виртуальной подготовки на основе WIM на узлах сервера ESX, задайте значение /A:32K, чтобы использовать рекомендуемые параметры выравнивания во время форматирования и секционирования диска компьютера. Это свойство недоступно для физической подготовки.

Таблица 7-34. Таблица настраиваемых свойств C (продолжение)

Свойство	Определение
<code>containers.ipam.driver</code>	<p>Только для использования с контейнерами. Определяет, какой драйвер управления IP-адресами будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. Например, может использоваться поддерживаемое значение <code>infoblox</code> или <code>calico</code> в зависимости от того, какие подключаемые модули управления IP-адресами установлены на узле контейнера.</p> <p>Данные имя и значение свойства следует вводить с учетом регистра. Значение свойства не проверяется при добавлении. Если во время подготовки на узле контейнера не окажется указанного драйвера, отобразится сообщение об ошибке и подготовка будет прервана.</p>
<code>containers.network.driver</code>	<p>Только для использования с контейнерами. Определяет, какой сетевой драйвер будет использоваться при добавлении компонента сети Containers в схему элементов. Набор поддерживаемых значений зависит от того, какие драйверы установлены в среде узла контейнера, в которой используются эти значения. По умолчанию сетевые драйверы Docker включают <code>bridge</code>, <code>overlay</code> и <code>macvlan</code>, а сетевые драйверы Virtual Container Host (VCH) включают драйвер <code>bridge</code>. Также могут быть доступны сетевые драйверы от сторонних разработчиков, например <code>weave</code> и <code>calico</code>, в зависимости от того, какие подключаемые модули сети установлены на узле контейнера.</p> <p>Данные имя и значение свойства следует вводить с учетом регистра. Значение свойства не проверяется при добавлении. Если во время подготовки на узле контейнера не окажется указанного драйвера, отобразится сообщение об ошибке и подготовка будет прервана.</p>
<code>Container</code>	Только для использования с контейнерами. Значение по умолчанию — <code>App.Docker</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Container.Auth.User</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает имя пользователя для подключения к узлу Containers.
<code>Container.Auth.Password</code>	Только для использования с контейнерами. Определяет, какой будет использоваться пароль: пароль для имени пользователя либо пароль открытого или закрытого ключа. Поддерживается зашифрованное значение свойства.
<code>Container.Auth.PublicKey</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает открытый ключ для подключения к узлу Containers.
<code>Container.Auth.PrivateKey</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает закрытый ключ для подключения к узлу Containers. Поддерживается зашифрованное значение свойства.
<code>Container.Connection.Protocol</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает протокол связи. Значение по умолчанию — <code>API</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Container.Connection.Scheme</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает схему связи. Значение по умолчанию — <code>https</code> .
<code>Container.Connection.Port</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает порт подключения Containers. Значение по умолчанию — <code>2376</code> .

Таблица 7-34. Таблица настраиваемых свойств С (продолжение)

Свойство	Определение
<code>Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.MachineActivated</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает свойство брокера событий для отображения всех свойств Containers и используется для регистрации подготовленного узла. Значение по умолчанию — <code>Container*</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.
<code>Extensibility.Lifecycle.Properties.VMPSMasterWorkflow32.Disposing</code>	Только для использования с контейнерами. Указывает свойство брокера событий для отображения всех перечисленных выше свойств Containers и используется для отмены регистрации подготовленного узла. Значение по умолчанию — <code>Container*</code> (обязательное значение). Не изменяйте это свойство.

Настраиваемые свойства Е

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы Е.

Таблица 7-35. Таблица настраиваемых свойств Е

Свойство	Определение
<code>EPI.Server.Collection</code>	Указывает имя коллекции подготовки Citrix, в которой нужно зарегистрировать компьютер.
<code>EPI.Server.Name</code>	<p>Указывает имя сервера подготовки внешней инфраструктуры, например имя сервера, на котором размещен объект BMC BladeLogic. Если хотя бы один общий агент BMC EPI установлен без указания узла BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение направляет запрос на нужный сервер.</p> <p>Если установлены только выделенные агенты BMC EPI для определенных узлов BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение должно в точности совпадать с именем сервера, настроенным для одного из этих агентов.</p> <p>Указывает имя сервера, на котором размещено решение HP Server Automation. Если хотя бы один общий агент Opsware EPI установлен без указания сервера Automation Server, это значение направляет запрос на нужный сервер.</p> <p>Если установлены только выделенные агенты EPI для определенных серверов HP Automation Server, это значение должно в точности совпадать с именем сервера, настроенным для одного из этих агентов.</p> <p>Если хотя бы один общий агент EPI соответствующего типа (<code>VirtualMachine.EPI.Type</code>) установлен без указания сервера, это значение направляет запрос на нужный сервер. Если установлены только выделенные агенты EPI для указанных серверов соответствующего типа, это значение должно в точности совпадать с именем сервера, настроенным для одного из этих агентов.</p>
<code>EPI.Server.Port</code>	Указывает порт, через который происходит связь с сервером подготовки. Если используется сервер подготовки Citrix, то не вводите это значение, чтобы было указано значение порта по умолчанию 54321.
<code>EPI.Server.Site</code>	Указывает имя сайта подготовки Citrix, содержащего коллекцию и хранилище, идентифицируемые свойствами <code>EPI.Server.Collection</code> и <code>EPI.Server.Store</code> , например сайт1.
<code>EPI.Server.Store</code>	Указывает имя хранилища подготовки Citrix, содержащего виртуальный диск vDisk, идентифицируемый свойством <code>EPI.Server.VDiskName</code> , например хранилище1.
<code>EPI.Server.VDiskName</code>	Указывает имя виртуального диска vDisk Citrix, на котором нужно выполнять подготовку, например диск1.

Таблица 7-35. Таблица настраиваемых свойств Е (продолжение)

Свойство	Определение
<code>ext.policy.activedirectory.customizationWorkflowTag</code>	Тег, добавленный к настраиваемому рабочему процессу vRealize Orchestrator. Политика Active Directory выполняет поиск настраиваемых рабочих процессов с указанным тегом. В случае обнаружения она использует рабочий процесс с тегом при создании записи Active Directory.
<code>ext.policy.activedirectory.customizationDeleteWorkflowTag</code>	Тег, добавленный к настраиваемому рабочему процессу vRealize Orchestrator. Политика Active Directory выполняет поиск настраиваемых рабочих процессов с указанным тегом. В случае обнаружения она использует рабочий процесс с тегом при удалении записи Active Directory.
<code>ext.policy.activedirectory.domain</code>	Домен, который необходимо использовать вместо домена в действующей политике Active Directory. Переопределяет значение <code>ext.policy.activedirectory.system.domain</code> , которое указано в политике Active Directory.
<code>ext.policy.activedirectory.endpoint.id</code>	Идентификатор политики, используемый для указания или переопределения политики. Предоставленный идентификатор должен относиться к существующей политике Active Directory. Переопределяет значение <code>ext.policy.activedirectory.system.endpoint.id</code> , которое указано в политике Active Directory.
<code>ext.policy.activedirectory.id</code>	Видимый пользователю идентификатор политики Active Directory. Переопределяет значение <code>ext.policy.activedirectory.system.id</code> , которое указано в политике Active Directory.
<code>ext.policy.activedirectory.ignore</code>	Указывает на то, что компьютер не добавляется в Active Directory с помощью политики. Соответствующая политика Active Directory не применяется.
<code>ext.policy.activedirectory.machineName</code>	Имя компьютера в Active Directory, которое необходимо использовать вместо имени в действующей политике Active Directory. Переопределяет значение <code>ext.policy.activedirectory.system.machineName</code> , которое указано в политике Active Directory.
<code>ext.policy.activedirectory.orgunit</code>	Организационная единица, которую необходимо использовать вместо организационной единицы в действующей политике Active Directory. Переопределяет значение <code>ext.policy.activedirectory.system.orgunit</code> , которое указано в политике Active Directory.
<code>ext.policy.activedirectory.system.domain</code>	Свойство системы для домена компьютера в Active Directory. Если изменить это свойство, используемое заданными политиками, политику можно деактивировать. Используйте <code>ext.policy.activedirectory.domain</code> для переопределения значения политики.
<code>ext.policy.activedirectory.system.endpoint.id</code>	Свойство системы для имени конечной точки vRealize Orchestrator в Active Directory. Если изменить это свойство, используемое заданными политиками, политику можно деактивировать. Используйте <code>ext.policy.activedirectory.endpoint.id</code> для переопределения значения политики.
<code>ext.policy.activedirectory.system.id</code>	Свойство системы для видимого пользователю идентификатора политики Active Directory. Если изменить это свойство, используемое заданными политиками, политику можно деактивировать. Используйте <code>ext.policy.activedirectory.id</code> для переопределения значения политики.

Таблица 7-35. Таблица настраиваемых свойств Е (продолжение)

Свойство	Определение
<code>ext.policy.activedirectory.system.machineName</code>	Свойство системы для имени компьютера в Active Directory. Если изменить это свойство, используемое заданными политиками, политику можно деактивировать. Используйте <code>ext.policy.activedirectory.machineName</code> для переопределения значения политики.
<code>ext.policy.activedirectory.system.orgunit</code>	Свойство системы для различающегося имени организационной единицы Active Directory. Если изменить это свойство, используемое заданными политиками, политику можно деактивировать. Используйте <code>ext.policy.activedirectory.orgunit</code> для переопределения значения политики.

Настраиваемые свойства Н

Перечень настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы Н.

Таблица 7-36. Таблица настраиваемых свойств Н

Свойство	Определение
<code>Hostname</code>	Указывает имя компьютера узла, переопределяя созданное имя компьютера, содержащееся в свойстве <code>VirtualMachine.Admin.Name</code> . Если не используется <code>Hostname</code> , значение <code>VirtualMachine.Admin.Name</code> используется в качестве имени компьютера. Максимальное допустимое количество символов для значения <code>Hostname</code> : 15.
<code>Hyperv.Network.Type</code>	Указывает тип сетевого адаптера виртуальной машины. Это свойство можно использовать только с Hyper-V (SCVMM). Если выбрано значение <code>synthetic</code> , это означает, что схему элементов можно будет использовать для подготовки компьютера Generation-2 на базе ресурса Hyper-V (SCVMM) 2012 R2. Для подготовки компьютера Generation-2 необходимо также, чтобы схема элементов включала параметр свойства <code>Scvmm.Generation2 = true</code> . Значение <code>legacy</code> несовместимо с гостевыми операционными 64-разрядными системами WinXP или Server 2003. Значение по умолчанию — <code>synthetic</code> .

Настраиваемые свойства I

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы I.

Таблица 7-37. Таблица настраиваемых свойств I

Свойство	Определение
Image.ISO.Location	<p>Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например <i>http://192.168.2.100/site2/winpe.iso</i>. Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.</p> <p>В рамках виртуальной подготовки с помощью vCenter Server это свойство указывает имя хранилища данных в экземпляре, который будет доступен вычислительному ресурсу подготовки. В рамках виртуальной подготовки с помощью XenServer это свойство указывает имя репозитория хранилища.</p> <p>В рамках физической подготовки это свойство указывает URL-адрес HTTP расположения образа в Интернете.</p>
Image.ISO.Name	<p>Значения этого свойства нужно вводить с учетом регистра. Указывает расположение образа ISO, с которого нужно выполнять загрузку, например <i>/ISO/Microsoft/WinPE.iso</i>. Формат этого значения зависит от вашей платформы. Сведения см. в документации, указанной для вашей платформы. Это свойство требуется для подготовки на основе WIM, подготовки Linux Kickstart и autoYaST и подготовки на основе SCCM.</p> <p>В рамках виртуальной подготовки с помощью vCenter Server это значение указывает путь к образу в хранилище данных, указанном элементом Image.ISO.Location, например <i>/MyISOs/Microsoft/MSDN/win2003.iso</i>. В значении должны использоваться косые черты, в том числе в его начале. В рамках виртуальной подготовки с помощью XenServer это значение указывает имя образа в репозитории хранилища, указанного элементом Image.ISO.Location. В рамках виртуальной подготовки с помощью Hyper-V это значение указывает полный локальный путь к образу.</p> <p>В рамках физической подготовки это значение указывает имя файла образа.</p>
Image.ISO.UserName	Указывает имя пользователя для доступа к общей папке CIFS в формате <i>username@domain</i> . Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.
Image.ISO.Password	Указывает пароль, связанный со свойством Image.ISO.UserName. Используется для интеграций Dell iDRAC, где образ расположен в общей папке CIFS, для доступа к которой нужно пройти проверку подлинности.
Image.WIM.Path	Указывает UNC-путь к WIM-файлу, из которого во время подготовки, основанной на WIM, извлекается образ. Используется формат пути <i>\\server\share\$</i> , например <i>\\lab-ad\dfs\$</i> .
Image.WIM.Name	Указывает имя WIM-файла, например <i>win2k8.wim</i> , обнаруживаемого свойством Image.WIM.Path.
Image.WIM.Index	Указывает индекс для извлечения нужного образа из WIM-файла.
Image.Network.User	Указывает имя пользователя, с помощью которого нужно сопоставить путь к образу WIM (Image.WIM.Path) с сетевым диском на подготовленном компьютере. Обычно это учетная запись домена с доступом к общей папке.
Image.Network.Password	Указывает пароль, связанный со свойством Image.Network.User.
Image.Network.Letter	Указывает букву диска, с которым на подготовленном компьютере сопоставлен путь к образу WIM. Значение по умолчанию — K.

Таблица 7-37. Таблица настраиваемых свойств I (продолжение)

Свойство	Определение
Infrastructure.Admin.MachineObjectOU	Указывает организационную единицу компьютера. Когда с помощью параметра организационной единицы бизнес-группы компьютеры помещаются в нужную организационную единицу, это свойство не требуется.
Infrastructure.Admin.ADUser	Указывает идентификатор администратора домена. Когда нельзя использовать анонимную привязку, этот идентификатор используется для отправки запросов пользователям и группам Active Directory.
Infrastructure.Admin.ADPassWord	Указывает пароль, связанный с идентификатором администратора домена Infrastructure.Admin.ADUser.
Infrastructure.Admin.DefaultDomain	Указывает используемый по умолчанию домен в компьютере.
Infrastructure.ResourcePool.Name	Указывает пул ресурсов, в который входит компьютер (если такой пул вообще есть). По умолчанию используется значение, указанное в резервировании, на базе которого подготовлен компьютер.

Настраиваемые свойства L

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы L.

Таблица 7-38. Таблица настраиваемых свойств L

Свойство	Описание
Linux.ExternalScript.LocationType	Указывает тип расположения сценария настройки, обозначенного в свойстве Linux.ExternalScript.Name. Это может быть локальное расположение или файловая система NFS. Кроме того, нужно указать расположение сценария с помощью свойства Linux.ExternalScript.Path. Если тип расположения — NFS, используйте также свойство Linux.ExternalScript.Server.
Linux.ExternalScript.Name	Указывает имя необязательного сценария, например config.sh, запускаемого гостевым агентом Linux после установки операционной системы. Это свойство доступно для компьютеров Linux, клонированных из шаблонов, на базе которых установлен агент Linux. Если указать внешний сценарий, нужно также определить его расположение с помощью свойств Linux.ExternalScript.LocationType и Linux.ExternalScript.Path.
Linux.ExternalScript.Path	Указывает локальный путь к сценарию настройки Linux или к пути экспорта к настройке Linux на NFS-сервере. Значение должно начинаться с косой черты и не должно включать в себя имя файла (например, /scripts/linux/config.sh).
Linux.ExternalScript.Server	Указывает имя NFS-сервера, например lab-ad.lab.local, на котором находится внешний сценарий настройки Linux, обозначенный в имени Linux.ExternalScript.Name.
LoadSoftware	Установите значение True, чтобы применить параметры установки программного обеспечения.

Настраиваемые свойства M

Перечень настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы M.

Таблица 7-39. Таблица настраиваемых свойств M

Свойство	Описание
MaximumProvisionedMachines	Указывает максимальное количество связанных клонов для одного моментального снимка компьютера. По умолчанию значение является неограниченным.
Machine.SSH	<p>Задайте значение «Истина», чтобы включить параметр Подключиться с помощью SSH на странице «Элементы vRealize Automation» для компьютеров Linux, подготовленных на базе этой схемы элементов. Если задано значение «Истина», а в схеме элементов включена операция компьютера Подключиться с помощью RDP или SSH, все компьютеры Linux, подготовленные на основе схемы элементов, отображают параметр Подключиться с помощью SSH для уполномоченных пользователей.</p> <p>Для включения параметра Подключиться с помощью SSH в браузере должен быть установлен подключаемый модуль, который поддерживает SSH, например терминал-клиент FireSSH SSH для Mozilla Firefox и Google Chrome. Если имеется такой подключаемый модуль, при выборе параметра Подключиться с помощью SSH отображается консоль SSH и запрашиваются учетные данные администратора.</p>

Настраиваемые свойства N

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы N.

Таблица 7-40. Таблица настраиваемых свойств NSX

Свойство	Описание
NSX.Edge.ApplianceSize	<p>Указывает разрешенные типы размеров устройств NSX Edge для подготовленных компьютеров или развертывания. Доступны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ compact <p>Для развертываний небольшого масштаба, ПОС и использования в одной службе.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 1 ■ ОЗУ = 512 МБ ■ Диск = 512 МБ ■ large <p>Для развертываний с масштабом от небольшого до среднего или многоарендаторных развертываний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 2 ■ ОЗУ = 1 ГБ ■ Диск = 512 МБ ■ quadlarge <p>Для развертываний с большой пропускной способностью и выбором маршрута в зависимости от стоимости (ECMP) или высокопроизводительных развертываний с брандмауэром.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 4 ■ ОЗУ = 1 ГБ ■ Диск = 512 МБ ■ xlarge <p>Для развертываний с балансировкой нагрузки L7 и специализированных основных развертываний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ЦП = 6 ■ ОЗУ = 8 ГБ ■ Диск = 4,5 ГБ (файл подкачки 4 ГБ) <p>Дополнительные сведения см. в разделе Системные требования для NSX.</p>
NSX.Edge.HighAvailability	<p>Если задано значение «Истина» (NSX.Edge.HighAvailability=true), обеспечивает режим высокой доступности (HA) на компьютере NSX, развертываемом из схемы элементов.</p> <p>При использовании с NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=port_group_name это свойство позволяет настроить NSX edge во время разработки схемы элементов.</p> <p>Это свойство можно добавить к компоненту подсистемы балансировки нагрузки NSX на схеме элементов vRealize Automation или в саму схему элементов vRealize Automation.</p> <p>Необходимо использовать в сочетании с NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=port_group_name.</p>

Таблица 7-40. Таблица настраиваемых свойств N (продолжение)

Свойство	Описание
NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup	<p>Создает внутренний интерфейс или внутренний сетевой адаптер виртуальной машины (vNIC), подключенный к указанному имени группы портов, например NSX.Edge.HighAvailability.PortGroup=VM Network, где VM Network представляет собой высокодоступную (HA) и распределенную (с резервной копией в сети vLAN) или логическую группу портов коммутаторов NSX. Для режима высокой доступности NSX (HA) требуется хотя бы один внутренний сетевой интерфейс или сетевой адаптер виртуальной машины (vNIC).</p> <p>При использовании с NSX.Edge.HighAvailability=true это свойство позволяет настроить NSX edge с высокой доступностью (HA) во время разработки схемы элементов.</p> <p>При использовании подсистемы балансировки нагрузки типа one arm с поддержкой высокой доступности (HA) необходимо указать отдельную группу портов для обеспечения высокой доступности.</p> <p>Примечание Сеть с указанной группой портов не может являться участником пула резервирования, так как использование группы портов свойством конфликтует с использованием группы портов обычным развертыванием, в результате чего возникает следующая ошибка:</p> <div> Portgroup must be unique within an Edge... </div> <p>Необходимо использовать в сочетании с NSX.Edge.HighAvailability=true.</p>

Таблица 7-40. Таблица настраиваемых свойств N (продолжение)

Свойство	Описание
NSX.Validation.Disable.Single.Edge.Uplink	<p>Если задано значение «истина» (true), будет деактивирована проверка NSX следующих условий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Все сети NAT по требованию в схеме элементов используют в качестве источника одну внешнюю сеть. ■ Все маршрутизируемые сети по требованию в схеме элементов, которые используют виртуальный IP-адрес подсистемы балансировки нагрузки, используют в качестве источника одну внешнюю сеть. ■ Все компоненты подсистемы балансировки нагрузки по требованию в схеме элементов имеют виртуальные IP-адреса в одной внешней сети или сетях по требованию, работа которых обеспечивается одной внешней сетью. <p>При отмене этой проверки развертывание завершится успешно, но при этом некоторые сетевые компоненты развертывания могут быть недоступны.</p> <p>Если параметр отсутствует или для него установлено значение «ложь» (false), проверка по умолчанию включена.</p> <p>Отдельный объект NSX edge может поддерживать только одну внешнюю сеть в качестве сети исходящих подключений. Поддерживается несколько IP-адресов из одной внешней сети. Схема элементов может содержать любое количество внешних компонентов или компонентов сетей по требованию, в то время как NSX поддерживает только одну внешнюю сеть в качестве сети исходящих подключений.</p> <p>Это свойство можно указать только на уровне схемы элементов. Его невозможно задать для компонента на холсте схемы элементов.</p>
NSX.Validation.Disable.Blueprint.NSXT	<p>Если установлено значение «истина» (true), вся процедура проверки NSX-T будет деактивирована для действия Готово в схеме элементов.</p> <p>Если параметр отсутствует или для него установлено значение false, проверка NSX-T по умолчанию включена.</p> <p>Например, если в схеме элементов есть перекрывающиеся подсети, появляется сообщение об ошибке, когда в схеме элементов нажато Готово, а перекрытие препятствует завершению схемы элементов, хотя его можно сохранить. Если необходимо завершить схему элементов, можно добавить <code>NSX.Validation.Disable.Blueprint.NSXT</code> с помощью страницы Свойства схемы элементов, а затем завершить.</p> <p>Это свойство деактивирует только проверки NSX-T для действия Готово в схеме элементов.</p>

Настраиваемые свойства O

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы O.

Таблица 7-41. Таблица настраиваемых свойств O

Свойство	Описание
Opware.BootImage.Name	Указывает то значение загрузочного образа, которое задано в HP Server Automation для 32-разрядного образа WinPE, например winpe32. При подготовке с помощью клонирования это свойство не требуется.
Opware.Customer.Name	Указывает то значение имени заказчика, которое задано в HP Server Automation, например MyCompanyName.
Opware.Facility.Name	Указывает то значение имени помещения, которое задано в HP Server Automation, например Cambridge.
Opware.Machine.Password	Указывает тот используемый по умолчанию пароль локального администратора (например, P@ssword1) для образа WIM последовательности операционной системы, например Opware.OSSequence.Name, который указан в HP Server Automation.
Opware.OSSequence.Name	Указывает то значение последовательности системы, которое задано в HP Server Automation, например Windows 2008 WIM.
Opware.ProvFail.Notify	(Необязательно) Указывает адрес электронной почты для уведомлений для HP Server Automation, который нужно использовать в случае ошибки подготовки, например provisionfail@lab.local.
Opware.ProvFail.Owner	(Необязательно) Указывает пользователя HP Server, который назначается владельцем, если происходит ошибка подготовки.
Opware.ProvSuccess.Notify	(Необязательно) Указывает адрес электронной почты для уведомлений для HP Server Automation, который нужно использовать при успешной подготовке.
Opware.ProvSuccess.Owner	(Необязательно) Указывает пользователя HP Server Automation, который назначается владельцем, если подготовка проходит успешно.
Opware.Realm.Name	Указывает то значение области, которое задано в HP Server Automation, например Production.
Opware.Register.Timeout	Указывает время, в секундах, в течение которого ожидается создание задания подготовки.
Opware.Server.Name	Указывает полное имя сервера HP Server Automation.
Opware.Server.Username	Указывает имя пользователя, указанное при создании файла пароля в каталоге агента, например opswareadmin. Для этого имени пользователя требуется административный доступ к экземпляру HP Server Automation.
Opware.Software.Install	Задайте значение «Истина», чтобы решение HP Server Automation могло установить программное обеспечение.

Настраиваемые свойства P

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы P.

Таблица 7-42. Таблица настраиваемых свойств R

Свойство	Описание
Plugin.AdMachineCleanup.Delete	Задайте значение «Истина», чтобы не отключать учетные записи уничтоженных компьютеров, а удалить их.
Plugin.AdMachineCleanup.Execute	Задайте значение «Истина», чтобы включить подключаемый модуль очистки Active Directory. По умолчанию учетная запись каждого компьютера деактивируется при уничтожении компьютера.
Plugin.AdMachineCleanup.MoveToOu	Перемещает учетную запись уничтоженных компьютеров в новую организационную единицу Active Directory. Это значение — это организационная единица, в которую перемещается учетная запись. Запись должна быть в формате <i>ou=OU, dc=dc</i> , например <i>ou=trash,cn=computers,dc=lab,dc=local</i> .
Plugin.AdMachineCleanup.UserName	Указывает имя пользователя учетной записи Active Directory с достаточными правами для выполнения действий Active Directory, например действия удаления, деактивации, переименования или перемещения учетных записей Active Directory. Значение должно быть в формате <i>domain\username</i> , например <i>lab\administrator</i> . Это свойство требуется, если у службы диспетчера vRealize Automation нет этих прав в домене, что может случиться при подготовке компьютеров в нескольких доменах.
Plugin.AdMachineCleanup.Password	Указывает пароль, связанный со свойством Plugin.AdMachineCleanup.UserName.
Plugin.AdMachineCleanup.Domain	Указывает имя домена Active Directory, который содержит учетную запись компьютера, которую нужно уничтожить.
Plugin.AdMachineCleanup.RenamePrefix	Переименовывает учетные записи уничтоженных компьютеров путем добавления префикса. Значение — это строка префикса, которую нужно поставить в начало, например <i>destroyed_</i> .
Pxe.Clean.ScriptName	Указывает имя сценария EPI PowerShell, установленного в диспетчере моделей vRealize Automation и запущенного в компьютере после подготовки последнего. Значение — это имя, назначаемое сценарию, когда он подгружается в диспетчер моделей, например <i>clean.ps1</i> .
Pxe.Setup.ScriptName	Указывает настраиваемый сценарий EPI PowerShell, который нужно запустить на компьютере перед его запуском с помощью сетевой программы загрузки PXE. Значение — это имя, назначаемое сценарию, когда он подгружается в диспетчер моделей, например <i>setup.ps1</i> .

Настраиваемые свойства R

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы R.

Таблица 7-43. Таблица настраиваемых свойств на букву R

Свойство	Описание
ReservationPolicyID	Указывает идентификатор политики резервирования, а не ее имя. Например, имя, которое возвращается свойством vRealize Orchestrator.getApplicableReservationPolicies, является именем политики резервирования, а не ее идентификатором.

Настраиваемые свойства S

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы S.

Таблица 7-44. Таблица настраиваемых свойств на букву S

Свойство	Описание
<p>SysPrep.<i>Section.Key</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SysPrep.GuiUnattended.AdminPassword ■ SysPrep.GuiUnattended.EncryptedAdminPassword ■ SysPrep.GuiUnattended.TimeZone 	<p>Указывает информацию, которую нужно добавить в файл ответов SysPrep в компьютерах во время стадии подготовки WinPE. Информация, уже существующая в файле ответов SysPrep, перезаписывается этими настраиваемыми свойствами. Значение <i>Section</i> представляет собой имя файла ответов SysPrep, например GuiUnattended или UserData. Значение <i>Key</i> представляет собой имя ключа в разделе. Например, чтобы задать для подготавливаемого компьютера часовой пояс «Западнотихоокеанское время (зима)», определите настраиваемое свойство <code>GuiUnattended.UserData.TimeZone</code> и задайте значение 275.</p> <p>Полный список разделов, ключей и допустимых значений см. в документации по служебной программе System Preparation Utility для Windows.</p> <p>Следующие сочетания <i>Section.Key</i> можно указать для подготовки на основе WIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ GuiUnattended <ul style="list-style-type: none"> ■ AdminPassword ■ EncryptedAdminPassword ■ TimeZone ■ UserData <ul style="list-style-type: none"> ■ ProductKey ■ FullName ■ ComputerName ■ OrgName ■ Identification <ul style="list-style-type: none"> ■ DomainAdmin ■ DomainAdminPassword ■ JoinDomain ■ JoinWorkgroup
Sysprep.Identification.DomainAdmin	Указывает имя пользователя с доступом на уровне администратора к целевому домену в Active Directory. Не указывайте домен пользователя при вводе учетных данных, отправляемых решению vCloud Director или vCloud Air.
Sysprep.Identification.DomainAdminPassword	Указывает пароль, связанный со свойством Sysprep.Identification.DomainAdmin.
Sysprep.Identification.JoinDomain	Указывает имя домена, к которому нужно присоединиться в Active Directory.
Sysprep.Identification.JoinWorkgroup	Указывает имя рабочей группы, к которой нужно присоединиться, если не используется домен.

Таблица 7-44. Таблица настраиваемых свойств на букву S (продолжение)

Свойство	Описание
<code>SysPrep.UserData.ComputerName</code>	Указывает имя компьютера, например <code>ab-client005</code> .
<code>SysPrep.UserData.FullName</code>	Указывает полное имя пользователя.
<code>SysPrep.UserData.OrgName</code>	Указывает имя организации пользователя.
<code>SysPrep.UserData.ProductKey</code>	Указывает ключ продукта Windows.
<code>SCCM.Collection.Name</code>	Указывает имя коллекции SCCM, которая содержит последовательность задач развертывания операционной системы.
<code>SCCM.CustomVariable.Name</code>	Указывает значение настраиваемой переменной, где <i>Name</i> — это имя любой настраиваемой переменной, которую нужно сделать доступной для последовательности задач SCCM после регистрации подготовленного компьютера в коллекции SCCM. Это значение задается вашим выбором настраиваемой переменной. Если это требуется для интеграции, вы можете с помощью <code>SCCM.RemoveCustomVariablePrefix</code> удалить префикс <code>SCCM.CustomVariable.</code> из настраиваемой переменной.
<code>SCCM.Server.Name</code>	Указывает полное доменное имя сервера SCCM, в котором находится коллекция, например <code>lab-sccm.lab.local</code> .
<code>SCCM.Server.SiteCode</code>	Указывает код сайта сервера SCCM.
<code>SCCM.Server.UserName</code>	Указывает имя пользователя с доступом на уровне администратора к серверу в SCCM.
<code>SCCM.Server.Password</code>	Указывает пароль, связанный со свойством <code>SCCM.Server.UserName</code> .
<code>SCCM.RemoveCustomVariablePrefix</code>	Укажите значение <i>истина</i> , чтобы удалить префикс <code>SCCM.CustomVariable.</code> из настраиваемых переменных SCCM, созданных путем использования настраиваемого свойства <code>SCCM.CustomVariable.Name</code> .
<code>Scvmm.Generation2</code>	Если задано значение «истина», это означает, что схему элементов можно будет использовать для подготовки компьютера Generation-2 на базе ресурса Hyper-V (SCVMM) 2012 R2. Для подготовки компьютера Generation-2 необходимо также, чтобы схема элементов включала параметр свойства <code>Hyperv.Network.Type = synthetic</code> .

Таблица 7-44. Таблица настраиваемых свойств на букву S (продолжение)

Свойство	Описание
Snapshot.Policy.AgeLimit	<p>Задаёт срок хранения (в днях) моментальных снимков, которые можно применить к компьютерам. Это свойство применимо к подготовке vSphere.</p> <p>Когда моментальный снимок хранится дольше максимального срока хранения, параметр «Применить» становится недоступен.</p> <p>Когда достигается максимальный срок хранения моментального снимка, сам снимок остаётся, но к нему больше нельзя вернуться. Вы можете удалить моментальный снимок с помощью клиента vSphere.</p>
Snapshot.Policy.Limit	<p>Задаёт количество снимков на компьютер. Параметр по умолчанию — один моментальный снимок на компьютер. Это свойство применимо к подготовке vSphere. Если задано значение 0, то параметр создания моментального снимка отображается только для пользователей с ролью поддержки и ролью диспетчера.</p> <p>Моментальные снимки отображаются в иерархической структуре.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Глубина — максимум 31. ■ Ширина — без ограничений.
software.agent.service.url	<p>При использовании переадресации портов укажите частный IP-адрес компьютера Amazon AWS с туннельным подключением и порт для интерфейса API программной службы vRealize Automation, например https://Private_IP:1443/software-service/api.</p> <p>Можно добавить это свойство вместе с <code>software.ebs.url</code> и <code>agent.download.url</code> к резервированию или конечной точке вычислительного ресурса. Кроме того, можно использовать это свойство, чтобы указать частный адрес и порт при использовании PAT или NAT и переадресации портов.</p>
software.agent.task.timeout.seconds	<p>Указывается время ожидания в секундах для сценариев программного обеспечения, которые выполняются на агентах. По умолчанию время ожидания для сценариев программного обеспечения, которые выполняются на агентах, составляет 6 часов.</p>

Таблица 7-44. Таблица настраиваемых свойств на букву S (продолжение)

Свойство	Описание
software.ebs.url	<p>При использовании переадресации портов укажите частный IP-адрес компьютера Amazon AWS с туннельным подключением и порт для службы брокера событий vRealize Automation, например https://Private_IP:1443/event-broker-service/api.</p> <p>Можно добавить это свойство вместе с <code>software.agent.service.url</code> и <code>agent.download.url</code> к резервированию или конечной точке вычислительного ресурса. Кроме того, можно использовать это свойство, чтобы указать частный адрес и порт при использовании PAT или NAT и переадресации портов.</p>
software.http.proxyHost	<p>Указывает имя узла или адрес прокси-сервера.</p> <p>Чтобы задать для свойств содержимого программного обеспечения использование прокси-сервера, необходимо использовать как <code>software.http.proxyHost</code>, так и <code>software.http.proxyPort</code>.</p> <hr/> <p>Примечание Чтобы определить значение свойства типа «содержимое» для программного компонента, можно использовать настройки прокси программного обеспечения. Свойства содержимого — это URL-адреса, которые загружаются агентом. Агент использует переменную в качестве пути к файлу для локально загруженного файла. Однако загрузку можно выполнить не с URL-адреса, а через прокси-узел. Для этого следует использовать настройки прокси программного обеспечения.</p>
software.http.proxyPassword	<p>Указывает пароль для имени пользователя, с помощью которого выполняется проверка подлинности на прокси-сервере. Используется вместе с <code>software.http.proxyUser</code>.</p> <p>Параметр <code>software.http.proxyPassword</code> необходим, если используется параметр <code>software.http.proxyUser</code>.</p> <hr/> <p>Примечание Чтобы определить значение свойства типа «содержимое» для программного компонента, можно использовать настройки прокси программного обеспечения. Свойства содержимого — это URL-адреса, которые загружаются агентом. Агент использует переменную в качестве пути к файлу для локально загруженного файла. Однако загрузку можно выполнить не с URL-адреса, а через прокси-узел. Для этого следует использовать настройки прокси программного обеспечения.</p>

Таблица 7-44. Таблица настраиваемых свойств на букву S (продолжение)

Свойство	Описание
software.http.proxyPort	<p>Указывает номер порта прокси-сервера.</p> <p>Чтобы задать для свойств содержимого программного обеспечения использование прокси-сервера, необходимо использовать как <code>software.http.proxyHost</code>, так и <code>software.http.proxyPort</code>. Значение по умолчанию для <code>software.http.proxyPort</code> отсутствует.</p> <hr/> <p>Примечание Чтобы определить значение свойства типа «содержимое» для программного компонента, можно использовать настройки прокси программного обеспечения. Свойства содержимого — это URL-адреса, которые загружаются агентом. Агент использует переменную в качестве пути к файлу для локально загруженного файла. Однако загрузку можно выполнить не с URL-адреса, а через прокси-узел. Для этого следует использовать настройки прокси программного обеспечения.</p> <hr/>

Таблица 7-44. Таблица настраиваемых свойств на букву S (продолжение)

Свойство	Описание
software.http.proxyUser	<p>Указывает имя пользователя, с помощью которого выполняется проверка подлинности на прокси-сервере. Используется вместе с software.http.proxyPassword.</p> <p>Параметр software.http.proxyUser является необязательным. Параметр software.http.proxyPassword необходим, если используется параметр software.http.proxyUser.</p> <p>Примечание Чтобы определить значение свойства типа «содержимое» для программного компонента, можно использовать настройки прокси программного обеспечения. Свойства содержимого — это URL-адреса, которые загружаются агентом. Агент использует переменную в качестве пути к файлу для локально загруженного файла. Однако загрузку можно выполнить не с URL-адреса, а через прокси-узел. Для этого следует использовать настройки прокси программного обеспечения.</p>
software.http.noProxyList	<p>Указывает список узлов (и дополнительные порты), которые не могут использовать proxyHost. Исходное свойство содержимого позволяет выполнять загрузку непосредственно с URL-адресов, которые соответствуют шаблонам в списке. Параметр software.http.noProxyList применим, только если настроен прокси-сервер. Например, для такого списка, разделенного запятыми:</p> <pre>"buildweb.eng.vmware.com,confluence.eng.vmware.com:443,*.eng.vmware.com:80"</pre> <p>применимы следующие утверждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для любого URL-адреса с УЗЛОМ buildweb.eng.vmware.com нельзя использовать прокси-сервер. ■ Для любого URL-адреса с УЗЛОМ confluence.eng.vmware.com и ПОРТОМ 443 нельзя использовать прокси-сервер.

Таблица 7-44. Таблица настраиваемых свойств на букву S (продолжение)

Свойство	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для любого URL-адреса с УЗЛИОМ из пространства имен <code>eng.vmware.com</code> и ПОРТОМ 80 нельзя использовать прокси-сервер.
	<p>Примечание Чтобы определить значение свойства типа «содержимое» для программного компонента, можно использовать настройки прокси программного обеспечения. Свойства содержимого — это URL-адреса, которые загружаются агентом. Агент использует переменную в качестве пути к файлу для локально загруженного файла. Однако загрузку можно выполнить не с URL-адреса, а через прокси-узел. Для этого следует использовать настройки прокси программного обеспечения.</p>

Настраиваемые свойства V

Перечень настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы V.

Несмотря на то что общая поддержка vCloud Networking and Security прекращена, настраиваемые свойства VCNS по-прежнему подходят для целей NSX. См. [статью базы знаний 2144733](#).

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V

Свойство	Описание
<code>VbScript.PreProvisioning.Name</code>	Указывает полный путь к сценарию Visual Basic, который нужно запустить перед подготовкой компьютера. Например, <code>%System-Drive%\Program Files(x86)\VMware\VCAC Agents\EPI_Agent\Scripts\SendEmail.vbs</code> . Файл сценария должен находиться в системе, в которой установлен агент EPI сценария Visual Basic.
<code>VbScript.PostProvisioning.Name</code>	Указывает полный путь к сценарию Visual Basic, который нужно запустить после подготовки компьютера. Например, <code>%System-Drive%\Program Files(x86)\VMware\VCAC Agents\EPI_Agent\Scripts\SendEmail.vbs</code> . Файл сценария должен находиться в системе, в которой установлен агент EPI сценария Visual Basic.
<code>VbScript.UnProvisioning.Name</code>	Указывает полный путь к сценарию Visual Basic, который нужно запустить при уничтожении компьютера. Например, <code>%System-Drive%\Program Files (x86)\VMware\VCAC Agents\EPI_Agent\Scripts\SendEmail.vb</code> . Файл сценария должен находиться в системе, в которой установлен агент EPI сценария Visual Basic.

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins	<p>Указывает такое пороговое целое значение для вычислительного ресурса, что синхронизация аренды между vCloud Director и vRealize Automation выполняется только для компьютеров, которые подготовлены на основе vCloud Director или vCloud Air и для которых настроено истечение срока аренды в vCloud Director или vCloud Air в этот период времени. Если обнаруживается конфликт, срок действия аренды синхронизируется со сроком, определенным в решении vRealize Automation. Значение VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins по умолчанию — это 720 минут или 12 часов. Если не указано значение для параметра VCloud.Lease.Sync.TimeBufferMins, используется значение по умолчанию. Например, если используются значения по умолчанию, решение vRealize Automation запускает рабочий процесс проверки синхронизации каждые 45 минут (этот интервал задан по умолчанию), и изменяется срок аренды только тех компьютеров, для которых он должен закончиться в течение 12 часов (он приводится в соответствие со сроком действия, указанным в vRealize Automation).</p>
VCloud.Owner.UseEndpointAccount	<p>Задайте значение «истина», чтобы назначить учетную запись конечной точки в качестве владельца компьютера vCloud Air или vCloud Director, имеющего право выполнять операции подготовки и импорта. При выполнении операций изменения владельца изменение владельца не производится в конечной точке. Если значение не указано или задано значение «ложь», владельцем vRealize Automation считается владелец компьютера.</p>
VCloud.Template.MakeIdenticalCopy	<p>Задайте значение «истина», чтобы клонировать идентичную копию шаблона vCloud Air или vCloud Director для подготовки компьютера. Компьютер подготавливается как точная копия шаблона. Параметры, заданные в шаблоне, в том числе путь к хранилищу, замещают параметры, заданные в схеме элементов. Единственные изменения, которые вносит шаблон, — это имена клонируемых компьютеров. Эти имена создаются на основании префикса компьютера, указанного в схеме элементов.</p> <p>Компьютеры vCloud Air или vCloud Director, подготовленные как точные копии, могут использовать сети и профили хранилища, недоступные в резервировании vRealize Automation. Чтобы не было неучтенных выделений в рамках резервирования, убедитесь, что профиль хранилища или сеть, указанные в шаблоне, доступны в резервировании.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.name</code>	<p>Указывает пулы подсистем балансировки нагрузки NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Виртуальная машина назначается всем портам службы всех указанных пулов. Значение — это имя <i>края</i> или <i>пула</i> либо список имен <i>краев</i> или <i>пулов</i>, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <hr/> <p>Примечание Для добавления IP-адреса компьютера в существующую подсистему балансировки нагрузки можно использовать настраиваемое свойство <code>VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.vRealizeAutomation</code> и NSX используют первый член указанного граничного пула подсистемы балансировки нагрузки, чтобы определить новый порт-член и контролировать настройки порта. Однако при использовании NSX 6.2 значение для порта-члена не нужно указывать. Для предотвращения сбоя подготовки при использовании <code>VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names</code> с NSX 6.2 для добавления компьютера в существующий пул необходимо указать значение порта для первого члена пула подсистемы балансировки нагрузки в NSX.</p> <hr/> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий настраиваемого свойства. Например, пулы подсистем балансировки нагрузки, настроенные для общего пользования, и компьютеры с высокими, средними и низкими требованиями к производительности могут быть обозначены следующими свойствами.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names</code> ■ <code>VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.moderate</code> ■ <code>VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.high</code> ■ <code>VCNS.LoadBalancerEdgePool.Names.low</code>
<code>VCNS.SecurityGroup.Names.name</code>	<p>Указывает группу или группы безопасности NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Значение — это имя группы безопасности или список имен, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий свойства, которые можно использовать по отдельности или в сочетании. Например, группы безопасности, предназначенные для общего использования, для отдела продаж и для отдела поддержки, могут обозначаться следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>VCNS.SecurityGroup.Names</code> ■ <code>VCNS.SecurityGroup.Names.sales</code> ■ <code>VCNS.SecurityGroup.Names.support</code>
<code>VCNS.SecurityGroup.Names.blueprint_name</code>	<p>При использовании NSX указывает пограничный пул, с которым нужно связать схему элементов.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VCNS.SecurityTag.Names.name</code>	<p>Указывает тег или теги безопасности NSX, которым назначается виртуальная машина во время подготовки. Значение — это имя тега безопасности или список имен, разделенных запятыми. Имена следует вводить с учетом регистра.</p> <p>Добавление имени позволяет создавать несколько версий свойства, которые можно использовать по отдельности или в сочетании. Например, теги системы безопасности, предназначенные для общего использования, для отдела продаж и для отдела поддержки, могут обозначаться следующими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>VCNS.SecurityTag.Names</code> ■ <code>VCNS.SecurityTag.Names.sales</code> ■ <code>VCNS.SecurityTag.Names.support</code>
<code>VirtualMachine.Admin.UseGuestAgent</code>	<p>Если гостевой агент установлен как услуга в шаблоне для клонирования, задайте значение «Истина» в схеме элементов компьютера, чтобы включить службу гостевого агента в компьютерах, клонированных на основе этого шаблона. Служба гостевого агента запускается тогда, когда запускается компьютер. Чтобы деактивировать гостевой агент, установите значение «ложь» (False). Если задать значение «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс не будет пользоваться гостевым агентом для задач гостевой операционной системы, сводя его функциональность к процессу <code>VMwareCloneWorkflow</code>. Если значение не указано или задано любое значение, кроме значения «Ложь», улучшенный клонированный рабочий процесс будет отправлять рабочие элементы в гостевой агент.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.NameCompletion</code>	<p>Указывает имя домена, которое нужно включить в полное доменное имя компьютера, которое создают RDP- или SSH-файлы при действии параметра Подключиться с помощью RDP или Подключиться с помощью SSH. Например, задайте значение для переменной <code>myCompany.com</code>, чтобы создать полное доменное имя <code>my-machine-name.myCompany.com</code> в RDP- или SSH-файле.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.ConnectAddress</code>	<p>Указывает адрес подключения компьютера по протоколу RDP, на который загружается RDP-файл, когда параметр пользовательского интерфейса Подключиться с помощью RDP используется или подключается к автоматическим сообщениям электронной почты. Не используйте в схеме элементов или группе свойств, кроме случаев, когда нужно, чтобы для пользователя отображались запросы, а вы не задали значение по умолчанию.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.ConnectAddress.Regex</code>	<p>Используется администратором vRealize Automation для определения регулярного выражения проверки совпадения IP-адреса для терминальных подключений, таких как подключение с помощью RDP. При совпадении IP-адрес сохраняется в настраиваемом свойстве <code>VirtualMachine.Admin.ConnectAddress</code>. В противном случае назначается первый доступный IP-адрес.</p> <p>Например, если задано значение свойства <code>10.10.0.</code>, то IP-адрес выбирается из подсети <code>10.10.0.*</code>, назначенной виртуальной машине. Если подсеть не назначена, это свойство игнорируется.</p> <p>Это свойство можно использовать только с OpenStack.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.ThinProvision</code>	<p>Определяет, используется ли тонкая подготовка для вычислительных ресурсов ESX. Выделяемые ресурсы дисков абстрагируются от базового хранилища. Чтобы использовать тонкую подготовку, задайте значение «Истина». Чтобы использовать стандартную подготовку, задайте значение «Ложь». Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay</code>	<p>Задаёт время ожидания после окончания настройки и перед запуском настройки гостевой операционной системы. Формат значения должен быть такой: ЧЧ:ММ:СС. Если значение не задано, то значение по умолчанию — это одна минута (00:01:00). Если не добавлять настраиваемое свойство, подготовка может закончиться ошибкой. Это происходит, когда виртуальная машина перезапускается до завершения выполнения рабочих элементов гостевого агента, что приводит к ошибке подготовки.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.Datastore.Cluster.ResourceLeaseDurationSec</code>	<p>При предоставлении на нескольких виртуальных машинах с использованием SDRS этот параметр указывает значение в секундах (от 30 до 3600) для резервирования ресурсов хранилища в ходе вызова API-интерфейса <code>RecommendDataStore</code>. Это свойство можно добавить в бизнес-группу, схему элементов или в запрос на предоставление ресурсов. Блокировка аренды применяется только к хранилищу данных, которое используется в развертывании, а не ко всем хранилищам данных в кластере хранилищ. После завершения или сбоя предоставления блокировка аренды отменяется.</p> <p>Если значение не указано, блокировка ресурсов хранилища не применяется во время подготовки.</p> <p>В связи с ограничениями объема памяти при одновременном запросе более 10 виртуальных машин могут происходить сбои предоставления.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.NetworkInterfaceType</code>	<p>Указывает тип сетевого адаптера, который поддерживается и эмулируется гостевой операционной системой. Используется для создания новой виртуальной машины и назначения особого типа адаптера для операции клонирования шаблона. Следует использовать для изменения параметров сети недавно подготовленной виртуальной машины. Доступны следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ E1000 (по умолчанию) ■ VirtIO ■ RTL8139 ■ RTL8139 VirtIO

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VirtualMachine.Admin.Name	<p>Указывает имя созданного компьютера для vSphere, например CodyVM01. Во время создания настраиваемых рабочих процессов или подключаемых модулей для задания имени виртуальной машины задайте это свойство так, чтобы оно соответствовало имени виртуальной машины. Это внутреннее входное свойство, с помощью которого агент может поименовать виртуальную машину.</p> <p>Примечание Это свойство предназначено только для vSphere.</p> <p>Значение, указанное в схеме элементов, никак не влияет на это свойство. Это свойство не нужно использовать для того, чтобы отображать запросы для пользователя. Для запросов пользователю используйте свойство HostName. Если свойство задается во время выполнения, имя контейнера, созданного в гипервизоре, может не совпадать с именем записи элемента.</p>
VirtualMachine.Admin.UUID	Указывает идентификатор UUID компьютера. Гостевой агент записывает значение при создании компьютера. Это значение только для чтения. Значение в схеме элементов или группе свойств никак не влияет на это свойство.
VirtualMachine.Admin.AgentID	Указывает идентификатор UUID гостевого агента. Гостевой агент записывает значение при создании компьютера. Это значение только для чтения. Значение в схеме элементов или группе свойств никак не влияет на это свойство.
VirtualMachine.Admin.Owner	Указывает имя владельца компьютера.
VirtualMachine.Admin.Approver	Указывает имя диспетчера группы, подтвердившего запрос компьютера.
VirtualMachine.Admin.Description	Обозначает описание компьютера, которое введено или изменено владельцем или администратором компьютера.
VirtualMachine.Admin.EncryptPasswords	Если задано значение «Истина», это значит, что пароли администратора зашифровываются.
VirtualMachine.Admin.AdministratorEmail	Указывает адреса электронной почты диспетчера, принадлежащие учетным записям Active Directory для бизнес-группы схемы элементов подготовки. Несколько адресов электронной почты разделяются запятыми, например AlbertAdmin@VMware.com,WeiLeeMgr@VMware.com.
VirtualMachine.Admin.TotalDiskUsage	Указывает общий объем (в ГБ) используемого компьютером дискового пространства, в том числе все диски, обозначенные свойствами VirtualMachine.DiskN.Size, и файл подкачки, обозначенный свойством VMware.Memory.Reservation. Значение указывается в ГБ, но размер диска сохраняется в vRealize Automation в МБ.

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VirtualMachine.Admin.Hostname	<p>Сообщает администратору, какой узел используется для подготовки компьютера в конечной точке. Указанное значение реализуется в компьютере и используется для заполнения во время сбора данных. Например, если изменяется вычислительный ресурс компьютера, прокси-агент обновляет значение свойства VirtualMachine.Admin.Hostname компьютера.</p> <p>Примечание Это внутреннее выходное свойство агента, который используется для заполнения во время сбора данных и который идентифицирует узел, в котором размещен компьютер.</p>
VirtualMachine.Admin.ClusterName	<p>Сообщает администратору, в каком кластере содержится вычислительный ресурс, который должен использовать компьютер.</p> <p>Примечание Это внутреннее выходное свойство агента, которое используется для заполнения во время сбора данных и идентифицирует кластер с компьютером.</p>
VirtualMachine.Admin.ApplicationID	Идентификаторы приложения, которые можно назначить компьютеру.
VirtualMachine.Admin.AddOwnerToAdmins	<p>Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы добавить владельца компьютера, обозначенного свойством VirtualMachine.Admin.Owner, в группу локальных администраторов в компьютере.</p> <p>Это свойство недоступно для подготовки посредством клонирования.</p>
VirtualMachine.Admin.AllowLogin	Задайте значение «Истина», чтобы добавить владельца компьютера в локальную группу пользователей удаленного рабочего стола, обозначенную свойством VirtualMachine.Admin.Owner.
VirtualMachine.Admin.DiskInterfaceType	<p>Указывает тип драйверов диска. Поддерживаются следующие драйверы диска:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IDE (по умолчанию) ■ VirtIO <p>Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.</p>
VirtualMachine.Admin.EagerZero	<p>Если задано значение «Истина», это значит, что диски компьютера подготавливаются формате VMware eager zero.</p> <p>Thick eager zero — тип толстого виртуального диска с поддержкой особенностей кластеризации, таких как отказоустойчивость. Пространство, необходимое для виртуального диска, выделяется в момент его создания. В отличие от плоского диска, данные, которые остаются на физическом устройстве, при создании виртуального диска обнуляются. Создание дисков этого формата может занимать намного больше времени, чем создание других типов дисков.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Admin.ForceHost</code>	<p>Указывает имя узла ESX. Это свойство учитывается только тогда, когда для параметра <code>VirtualMachine.Admin.HostSelectionPolicy</code> задано значение <code>EXACT_MATCH</code>.</p> <p>Примечание Это свойство предназначено только для vSphere.</p> <p>При подготовке для кластера vSphere можно с помощью свойства <code>VirtualMachine.Admin.ForceHost</code> указывать узел, в котором нужно подготовить компьютер. Это свойство используется только тогда, когда для объекта DRS не задано значение «автоматически» для кластера. Если в кластере объект DRS включен и для него задано значение «автоматически», решение vSphere изменяет расположение подготовленного компьютера при его перезапуске.</p>
<code>VirtualMachine.Admin.HostSelectionPolicy</code>	<p>Дополнительно можно задать значение <code>EXACT_MATCH</code>, чтобы поместить компьютер в узел, указанный свойством <code>VirtualMachine.Admin.ForceHost</code>. Если узел недоступен, то выполнение запроса заканчивается ошибкой. Если узел не указан, выбирается следующий самый подходящий узел. Когда задано значение <code>EXACT_MATCH</code>, происходит ошибка, если в указанном узле не хватает памяти или если он находится в режиме обслуживания.</p> <p>Примечание Это свойство применимо только к решению vSphere.</p>
<code>VirtualMachine.Agent.CopyToDisk</code>	<p>Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы скопировать исполняемый файл гостевого агента в папку <code>%System-Drive%\VMR\Build\Bin</code> на диске компьютера.</p>
<code>VirtualMachine.Agent.GuiRunOnce</code>	<p>Задайте значение «Истина», чтобы включить исполнение гостевого агента в разделе однократного запуска <code>SysPrep.inf</code>. Задайте значение «Ложь» для агента Linux, чтобы остановить рабочий процесс подготовки.</p>
<code>VirtualMachine.Agent.Reboot</code>	<p>Задайте значение «Истина», чтобы указать, что гостевому агенту нужно перезапустить компьютер после установки гостевой операционной системы.</p>
<code>VirtualMachine.CDRom.Attach</code>	<p>Задайте значение «Ложь», чтобы подготовить компьютер без компакт-диска. Значение по умолчанию — «Истина».</p>
<code>VirtualMachine.CPU.Count</code>	<p>Указывает количество ЦП (например, 2), выделенных компьютеру. По умолчанию используется значение, заданное параметром ЦП в схеме элементов.</p> <p>Примечание Это значение настраиваемого свойства переопределяется значением ЦП в схеме элементов, когда компьютер подготавливается в первый раз.</p>
<code>VirtualMachine.Customize.WaitComplete</code>	<p>Если задано значение «Истина», то рабочий процесс подготовки не будет отправлять рабочие элементы гостевому агенту до полного завершения настройки.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Core.Count</code>	<p>Если задано значение больше нуля, то оно означает количество ядер на сокет, используемое при подготовке виртуальной машины.</p> <p>Это свойство можно использовать на схеме элементов для указания количества ядер на виртуальный сокет или общего количества сокетов. Например, в условиях лицензирования может ограничиваться количество лицензий программного обеспечения на один сокет, доступные операционные системы могут распознавать только определенное число сокетов, что требует подготовки дополнительных процессоров в качестве дополнительных ядер.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.Letter</code>	<p>Указывает букву диска или точку подключения диска <i>N</i> компьютера. Значение по умолчанию — C. Например, чтобы указать букву D для диска 1, задайте настраиваемое свойство в качестве <code>VirtualMachine.Disk1.Letter</code> и введите значение D. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании вместе с гостевым агентом это значение указывает букву диска или точку подключения, которая используется гостевым агентом в гостевой операционной системе для подключения дополнительного диска <i>N</i>.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.IsFixed</code>	<p>Деактивирует изменение определенного диска при перенастройке компьютера. Задайте значение «Истина» (True), чтобы деактивировать отображение параметра «Изменение емкости» для определенного тома. Значение «Истина» нужно вводить с учетом регистра. Значение <i>N</i> — это значение индексации, начинающееся с 0.</p> <p>Также можно для настраиваемого свойства <code>VirtualMachine.DiskN.IsFixed</code> задать значение «Истина» в таблице <code>VirtualMachineProperties</code> в базе данных или использовать интерфейс API репозитория, чтобы указать такое значение URI, как <code>.../Repository/Data/ManagementModelEntities.svc/VirtualMachines(guid'60D93A8A-F541-4CE0-A6C6-78973AC0F1D2')/VirtualMachineProperties</code>.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.Label</code>	<p>Указывает метку для диска компьютера <i>N</i>. Длина метки диска не может превышать 32 символа. Нумерация дисков должна быть последовательной. При использовании с гостевым агентом указывает метку диска компьютера <i>N</i> внутри гостевой операционной системы.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.Active</code>	<p>Задайте значение «Истина» (по умолчанию), чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера активен. Задайте значение «Ложь», чтобы указать, что диск <i>N</i> компьютера неактивен.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.FS</code>	<p>Для использования с гостевым агентом Windows (gugent). Указывает файловую систему диска <i>N</i> компьютера. Варианты на выбор такие: NTFS (по умолчанию), FAT и FAT32. Пример использования см. в сценарии агента <code>Windows 10_setupdisks.bat</code>.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.FileSystem</code>	<p>Для использования с гостевым агентом Linux (gugent). Указывает файловую систему диска <i>N</i> компьютера. Доступные значения — ext3, ext4 и XFS. Пример использования см. в сценарии агента <code>Linux 30_DiskSetup.sh</code>.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.Percent</code>	<p>Указывает, какой процент объема диска <i>N</i> должен отформатировать гостевой агент для компьютера. Оставшуюся часть диска компьютер не может использовать.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicy</code>	<p>Указывает политику резервирования хранилища, которую нужно использовать, чтобы найти хранилище для диска <i>N</i>. Также назначает именованную политику резервирования хранилища определенному тому. Чтобы использовать это свойство, замените номер тома буквой <i>N</i> в имени свойства, а в качестве значения укажите имя политики резервирования хранилища. Это свойство эквивалентно имени политики резервирования хранилища, указанному в схеме элементов. Нумерация дисков должна быть последовательной. Это свойство действительно для всех резервирований Virtual и vCloud. Это свойство не является допустимым для резервирований Physical, Amazon и OpenStack.</p> <p>Чтобы избежать отказа при подготовке из-за нехватки места в хранилище данных, можно использовать <code>VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode</code> в политике резервирования хранилища. С помощью этого настраиваемого свойства можно позволить vRealize Automation выбирать хранилище данных, не предусмотренное политикой резервирования хранилища, если пространства, оставшегося в хранилищах данных, предусмотренных этой политикой, недостаточно.</p>
<code>VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode</code>	Выделяет диск <i>N</i> самой доступной политике резервирования хранилища.
<code>VirtualMachine.DiskN.Storage</code>	<p>Указывает хранилище данных, в которое нужно разместить диск <i>N</i> компьютера, например DATASTORE01. Это свойство используется также для того, чтобы добавить хранилище данных в связанную клонированную схему элементов. <i>N</i> — это индекс (начинающийся с 0) тома, который нужно назначить. Введите имя хранилища данных, которое нужно назначить тому. Это имя хранилища данных в том виде, в котором оно отображено в разделе «Путь к хранилищу» на странице «Изменение вычислительного ресурса». Нумерация дисков должна быть последовательной.</p>
<code>VirtualMachine.EPI.Type</code>	<p>Указывает тип внешней инфраструктуры подготовки.</p> <p>Для интеграции BMC BladeLogic задайте значение BMC.</p> <p>Для интеграции сервера подготовки Citrix задайте значение CitrixProvisioning.</p>
<code>VirtualMachine.EULA.AcceptAll</code>	Задайте значение «истина», чтобы указать, что во время подготовки нужно принять все лицензионные соглашения для шаблонов виртуальных машин конечных точек vCloud Air и vCloud Director.
<code>VirtualMachine.Host.TpmEnabled</code>	<p>Разрешает размещение виртуальных машин только на узлах, на которых «Модуль защиты доверия» (Trust Protection Module, TPM) был установлен и прошел процедуру распознавания в ESX и vSphere. Значение по умолчанию — «Ложь».</p> <p>Устройство «Модуль защиты доверия» должно быть установлено во всех узлах кластера. Если допустимые узлы или кластеры не найдены, компьютер можно подготовить только после удаления этого свойства.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Memory.Size</code>	<p>Указывает объем памяти компьютера в МБ, например 1024. По умолчанию используется значение, заданное параметром памяти в схеме элементов.</p> <hr/> <p>Примечание Этот параметр настраиваемого свойства переопределяется параметром памяти в схеме элементов, когда компьютер подготавливается в первый раз.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.Address</code>	<p>Указывает IP-адрес сетевого устройства <i>N</i> в компьютере, подготовленном с помощью статического IP-адреса.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.AdditionAddressM</code>	<p>Определяет дополнительные IP-адреса <i>M</i>, назначенные для экземпляра OpenStack для сети <i>N</i>, за исключением набора IP-адресов, заданных свойством <code>VirtualMachine.NetworkN.Address</code>. . Больше адресов отображается на вкладке «Сеть» в столбце «Дополнительные адреса».</p> <p>Это свойство используется при сборе данных о состоянии компьютера OpenStack. Это свойство получают только в результате сбора данных конечной точкой OpenStack, однако помимо OpenStack оно также может использоваться другими типами конечных точек для удлинения жизненного цикла.</p> <p>Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.AddressType</code>	<p>Указывает, как IP-адрес выделяется поставщику сети, где сеть <i>N</i> — это номер сети (начало отсчета — 0). Доступны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DHCP ■ Static ■ MANUAL (доступно только для vCloud Air и vCloud Director) <p>Для значения MANUAL также требуется указать IP-адрес.</p> <p>Это свойство доступно для настройки компонентов компьютера vCloud Air, vCloud Director и vSphere в схеме элементов. См. также <code>VirtualMachine.NetworkN.Name</code>. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code>	<p>Указывает, создается ли MAC-адрес сетевого устройства <i>N</i> автоматически или его задает пользователь (статический адрес). Это свойство доступно для клонирования.</p> <p>Создается значение по умолчанию. Если значение статичное, то, чтобы указать MAC-адрес, следует использовать параметр <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddress</code>.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddress</code>	<p>Указывает MAC-адрес сетевого устройства <i>N</i>. Это свойство доступно для клонирования.</p> <p>Если значение параметра <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code> создается автоматически, это свойство содержит созданный адрес.</p> <p>Если значение параметра <code>VirtualMachine.NetworkN.MacAddressType</code> статично, это свойство указывает MAC-адрес. Для виртуальных машин, подготовленных на узлах сервера ESX, адрес должен находиться в диапазоне, указанном решением VMware. Дополнительную информацию см. в документации по vSphere.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.Name</code>	<p>Указывает имя сети, к которой нужно подключиться, например сетевое устройство <i>N</i>, к которому подключен компьютер. Это эквивалент сетевого адаптера <i>0</i> сетевой платы (NIC).</p> <p>По умолчанию сеть назначается на основании сетевых путей, доступных в резервировании, в котором подготавливается компьютер. См. также <code>VirtualMachine.NetworkN.AddressType</code>.</p> <p>Чтобы убедиться, что сетевое устройство подключено к определенной сети, задайте в качестве значения этого свойства имя сети в доступном резервировании. Например, если задать свойства для <i>N</i>= 0 и 1 и если сеть выбрана в связанном резервировании, вы получите две сетевые интерфейсные карты и назначенное им значение.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для отдельных схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p> <p>Пример того, как использовать это настраиваемое свойство для динамического задания <code>VirtualMachine.Network0.Name</code> на основе элементов, которые потребитель выбрал в списке предварительно определенных доступных сетей, см. в записи блога Добавление раскрывающегося списка «Выбор сети» в vRA 7.</p>
<code>VirtualMachine.NetworkN.PortID</code>	<p>Указывает идентификатор порта, который нужно использовать для сетевого устройства <i>N</i> при использовании группы dvPort с распределенным коммутатором vSphere.</p> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании. Это свойство не поддерживается для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName</code>	<p>Указывает имя профиля сети, на базе которого нужно назначить статический IP-адрес сетевому устройству <i>N</i> или получить диапазон статических IP-адресов, которые можно назначить сетевому устройству <i>N</i> клонированного компьютера, где <i>N=0</i> для первого устройства, 1 для второго и т. д.</p> <p>Профиль сети, на который указывает это свойство, используется для выделения IP-адреса. Это свойство определяет сеть, к которой подключен компьютер, на основе резервирования.</p> <p>Обратите внимание, что после назначения сети изменение значения этого свойства никак не влияет на ожидаемые значения IP-адреса для указанных компьютеров.</p> <p>В рамках основанной на WIM подготовки виртуальных машин это свойство можно использовать для указания профиля сети и сетевого интерфейса или можно использовать раздел «Сеть» страницы «Виртуальное резервирование».</p> <p>Назначение статических IP-адресов в клонирующей схеме элементов можно активировать с помощью следующих атрибутов профиля сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.Gateway</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix</code> ■ <code>VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes</code> <p>Настраиваемые свойства <code>VirtualMachine.NetworkN</code> используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании.</p> <p>Нельзя использовать это настраиваемое свойство, чтобы определить имя профиля маршрутизируемой сети по требованию или NAT по требованию. Поскольку имена профиля сети по требованию создаются в выделенное время (во время подготовки), их имена неизвестны при создании или редактировании схемы элементов. Чтобы указать сведения о сети по требованию для NSX, используйте применимый сетевой компонент на холсте проекта схемы элементов для компонентов компьютера vSphere.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<ul style="list-style-type: none"> VirtualMachine.NetworkN.SubnetMask VirtualMachine.NetworkN.Gateway VirtualMachine.NetworkN.PrimaryDns VirtualMachine.NetworkN.SecondaryDns VirtualMachine.NetworkN.PrimaryWins VirtualMachine.NetworkN.SecondaryWins VirtualMachine.NetworkN.DnsSuffix VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes 	<p>Настраивает атрибуты профиля сети, указанные в VirtualMachine.NetworkN.NetworkProfileName.</p> <p>Настраиваемые свойства VirtualMachine.NetworkN используются как уникальные свойства для схем элементов и компьютеров. Когда запрашивается компьютер, выделение сетевого адреса и IP-адреса выполняется перед назначением компьютера резервированию. Так как схемы элементов не всегда назначаются определенному резервированию, не используйте это свойство в резервировании.</p> <p>При указании значений для нескольких суффиксов поиска DNS с помощью VirtualMachine.NetworkN.DnsSearchSuffixes для развертывания Windows можно использовать запятые, чтобы разделять значения. Эти свойства не поддерживаются для NAT или маршрутизируемых сетей по требованию.</p>
VirtualMachine.Rdp.File	<p>Указывает файл, содержащий параметры RDP, которые нужно использовать при открытии ссылки RDP на компьютер. Может использоваться вместе со свойством VirtualMachine.Rdp.SettingN или в качестве его альтернативы. Этот файл должен находиться в папке <i>Каталог_установки_vRA\Server\Website\Rdp</i>. Нужно создать каталог Rdp.</p> <p>Дополнительные сведения см. в статье VirtualMachine.Rdp.SettingN.</p>
VirtualMachine.Rdp.SettingN	<p>Указывает параметры RDP, которые нужно использовать при открытии ссылки RDP на компьютер. N — это уникальный номер, который используется для отличия одного параметра RDP от другого. Например, чтобы указать уровень проверки подлинности RDP, не указывая отдельные требования к проверке подлинности, задайте настраиваемое свойство VirtualMachine.Rdp.Setting1 и укажите значение authentication level:i:3. Дополнительные сведения о доступных настройках RDP и об их корректном синтаксисе см. в документации Microsoft Windows по RDP, например Настройки RDP для служб удаленного рабочего стола на сервере Windows.</p> <p>Дополнительные сведения см. в статье VirtualMachine.Rdp.File.</p>
VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu	<p>Задайте значение «истина», чтобы указать, что действие перенастройки компьютера перезапускает указанный компьютер. По умолчанию действие перенастройки компьютера не перезапускает компьютер.</p> <p>Горячее подключение ЦП, памяти или хранилища приводит к ошибке действия перенастройки компьютера и к тому, что это действие не перезапускает компьютер, кроме случаев, когда параметр Hot Add включен в vSphere для компьютера или шаблона. Вы можете добавить VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu=true в компонент компьютера в схеме элементов vRealize Automation, чтобы деактивировать параметр Hot Add и выполнить принудительный перезапуск компьютера вне зависимости от значения параметра Hot Add решения vSphere. Настраиваемое свойство доступно только для типов компьютеров, которые поддерживают перенастройку аппаратных средств. Это такие типы: vSphere, vCloud Air и vCloud Director.</p>
VirtualMachine.Request.Layout	<p>Указывает макет свойств, который нужно использовать на странице запросов виртуальных машин. Значение должно соответствовать имени макета, который нужно использовать.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.SoftwareN.Name</code>	<p>Указывает описательное имя приложения <i>N</i> или сценария, которые нужно установить или запустить во время подготовки. Это необязательное свойство, используемое лишь в информационных целях. Оно не несет практического значения для улучшенного рабочего процесса клонирования или гостевого агента. Оно может пригодиться, когда пользователь выбирает программное обеспечение в интерфейсе пользователя или когда создаются отчеты по использованию программного обеспечения.</p>
<code>VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath</code>	<p>Указывает полный путь к сценарию установки приложения. Путь должен быть допустимым абсолютным путем в том виде, в котором он отображается для гостевой операционной системы, и должен включать в себя имя файла сценария.</p> <p>Можно передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{CustomPropertyName}</code> в строке пути. Например, если имя настраиваемого свойства — <code>ActivationKey</code>, а его значение — <code>1234</code>, путь к сценарию будет таким: <code>D:\InstallApp.bat -key {ActivationKey}</code>. Гостевой агент запускает команду <code>D:\InstallApp.bat -key 1234</code>. Файл сценария можно затем запрограммировать на принятие и использование этого значения.</p> <p>Можно также передать значения настраиваемых свойств в качестве параметров сценария, вставив <code>{YourCustomProperty}</code> в строке пути. Например, при вводе значения <code>\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat</code> выполняется сценарий <code>changeIP.bat</code> из общей папки, а при вводе значения <code>\\vra-scripts.mycompany.com\scripts\changeIP.bat {VirtualMachine.Network0.Address}</code> выполняется сценарий <code>changeIP</code>, а также в сценарий передается значение свойства <code>VirtualMachine.Network0.Address</code> в качестве параметра.</p> <p>Укажите значение для переменной <code>{Owner}</code> (владелец), чтобы передать имя владельца компьютера в сценарий.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt	<p>Позволяет vRealize Automation получить зашифрованную строку, которая передается как надлежащим образом отформатированное указание настраиваемого свойства VirtualMachine.SoftwareN.ScriptPath в командную строку агента.</p> <p>Зашифрованную строку, например пароль, можно представить в виде настраиваемого свойства в аргументе командной строки. Это позволяет хранить зашифрованную информацию, которую гостевой агент может расшифровать и интерпретировать как допустимый аргумент командной строки. Например, строка настраиваемого свойства VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat <i>password</i> не является защищенной, поскольку содержит фактический пароль.</p> <p>Чтобы зашифровать пароль, можно создать настраиваемое свойство vRealize Automation, например MyPassword = password, и включить шифрование, установив соответствующий флажок. Гостевой агент расшифровывает запись [MyPassword] в значение в настраиваемом свойстве MyPassword и запускает сценарий как c:\dosomething.bat password.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Создайте настраиваемое свойство MyPassword = <i>пароль</i>, где <i>пароль</i> — это значение фактического пароля. Включите шифрование, установив соответствующий флажок. ■ Для настраиваемого свойства VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt задайте значение VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt = true. ■ Для настраиваемого свойства VirtualMachine.Software0.ScriptPath задайте значение VirtualMachine.Software0.ScriptPath = c:\dosomething.bat [MyPassword]. <p>Если для VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt задать значение «Ложь» или не создать настраиваемое свойство VirtualMachine.ScriptPath.Decrypt, то строка в квадратных скобках ([and]) не будет расшифрована.</p>
VirtualMachine.SoftwareN.ISOName	Указывает путь и имя ISO-файла относительно к корневому каталогу хранилища данных. Используется такой формат: <i>/folder_name/subfolder_name/file_name.iso</i> . Если значение не указано, ISO-файл не подключается.
VirtualMachine.SoftwareN.ISOLocation	Указывает путь к хранилищу, содержащий файл образа ISO, который будет использоваться приложением или сценарием. Отформатируйте путь, чтобы он выглядел так, как он выглядит в резервировании узла, например: netapp-1:it_nfs_1. Если значение не указано, ISO-файл не подключается.
VirtualMachine.Storage.Name	Идентифицирует путь хранилища, в котором находится компьютер. По умолчанию используется значение, указанное в резервировании, которое использовалось для подготовки компьютера.

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VirtualMachine.Storage.AllocationType</code>	<p>Хранит собранные группы в отдельном хранилище данных. Распределенное хранилище хранит диски способом «циклический перебор». Укажите одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Собранное <p>Совместное хранение всех дисков.</p> ■ Распределенное <p>Позволяет размещать диски в любом хранилище данных или кластере хранилищ данных, доступных при резервировании.</p> <p>Пример того, как использовать свойство <code>VirtualMachine.Storage.AllocationType</code> для создания кластеров хранилищ данных, см. в записи блога Совместное хранение нескольких дисков.</p>
<code>VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Enabled</code>	<p>Если задано значение «Истина», в компьютере включается автоматизация кластера хранилища. Если задано значение «ложь», функция автоматизации кластера хранилища деактивируется в компьютере. Тип автоматизации кластера хранилища определяется настраиваемым свойством <code>VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior</code>.</p>
<code>VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior</code>	<p>Указывает тип поведения SDRS, когда для свойства <code>VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Enabled</code> задано значение «Истина».</p> <p>Доступные значения типа поведения задаются автоматически или вручную.</p> <p>Свойства <code>VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Enabled</code> и <code>VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior</code> задаются после подготовки компьютера и после сбора данных иерархии. Если автоматизация деактивирована, свойство <code>VirtualMachine.Storage.Cluster.Automation.Behavior</code> отсутствует на компьютере.</p>
<code>VirtualMachine.Storage.ReserveMemory</code>	<p>Задайте значение «Истина», чтобы управлять выделением хранилища vSwap для обеспечения доступности и для настройки выделения в резервировании. Выделение vSwap учитывается при создании или перенастройке виртуальной машины. Проверка выделения vSwap доступна только для конечных точек vSphere.</p> <p>Примечание Если не указать настраиваемое свойство <code>VirtualMachine.Storage.ReserveMemory</code> при создании или подготовке компьютера с помощью vRealize Automation, то доступность области подкачки не обеспечивается. Если добавить свойство для уже подготовленного компьютера и если выделенное резервирование уже заполнено, то размер хранилища, выделенного в резервировании, может превышать размер фактически выделенного хранилища.</p>
<code>VirtualMachine.VDI.Type</code>	<p>Указывает тип инфраструктуры виртуального рабочего стола. Для подготовки XenDesktop задайте значение XenDesktop.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
<code>VMware.AttributeN.Name</code>	Указывает имя атрибута в vRealize Orchestrator. Например, указывает значение атрибута, используемого в свойстве <code>VMware.AttributeN.Name</code> . Замените букву <i>N</i> цифрой, начиная с 0 и используя следующие цифры для каждого атрибута, который нужно настроить.
<code>VMware.AttributeN.Value</code>	Указывает значение атрибута, используемого в свойстве <code>VMware.AttributeN.Name</code> . Замените букву <i>N</i> цифрой, начиная с 0 и используя следующие цифры для каждого атрибута, который нужно настроить.
<code>VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Domain.Name</code>	<p>Обеспечивает для vRealize Automation поддержку требуемой проверки подлинности Keystone версии 3. Если применяется Keystone версии 3, это свойство можно использовать для определения конкретного домена для конечной точки OpenStack, где проверка подлинности должна выполняться с помощью поставщика удостоверений Keystone версии 3 OpenStack.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для новых конечных точек добавьте настраиваемое свойство, чтобы определить конкретный домен. ■ Для обновленных или перенесенных конечных точек добавьте настраиваемое свойство только в том случае, когда сбор данных не выполняется после обновления или переноса.
<code>VMware.Endpoint.Openstack.IdentityProvider.Version</code>	Указывает, какую версию поставщика удостоверений OpenStack (Keystone) использовать при проверке подлинности конечной точки OpenStack. Задайте значение 3 , чтобы использовать поставщик удостоверений Keystone версии 3 OpenStack для проверки подлинности. Если задано любое другое значение или если это настраиваемое свойство не используется, то при проверке подлинности по умолчанию используется Keystone версии 2.
<code>VMware.Endpoint.Openstack.Release</code>	Не рекомендуется. При создании конечной точки OpenStack указывает выпуск OpenStack, например Havana или Icehouse. Требуется для подготовки OpenStack 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3.

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects	<p>Установите значение «истина», чтобы скрыть новые обнаруженные объекты безопасности в используемом арендаторе для конечных точек NSX, с которыми связаны эти объекты. В противном случае все новые объекты безопасности будут доступны во всех арендаторах после сбора данных при условии, что объект безопасности предназначен для конечной точки, в которой у вас есть резервирование. Этот параметр позволяет запретить пользователям доступ к объектам безопасности, если вы хотите назначить эти объекты только одному арендатору или скрыть их во всех арендаторах. Установите значение «ложь», чтобы снова включить глобальную доступность. В этом случае все новые объекты безопасности будут доступны во всех арендаторах после сбора данных при условии, что объект безопасности предназначен для конечной точки, в которой у вас есть резервирование.</p> <p>Чтобы изменения вступили в силу, администратор структуры должен добавить настраиваемое свойство VMware.Endpoint.NSX.HideDiscoveredSecurityObjects в конфигурацию связанной конечной точки NSX, которая связана с конечной точкой vSphere. Этот параметр применяется при следующем сборе данных иерархии. Существующие объекты безопасности остаются без изменения.</p> <p>Чтобы изменить доступность в арендаторах для объекта безопасности, который уже прошел сбор данных, например существующие объекты безопасности после обновления до текущей версии vRealize Automation, можно изменить идентификатор арендатора объекта безопасности программными средствами с использованием REST API vRealize Automation или в vRealize CloudClient. Доступны следующие параметры идентификатора арендатора для конечной точки NSX.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ "<global>" — объект безопасности доступен во всех арендаторах. Это параметр по умолчанию, используемый для существующих объектов безопасности после обновления до этой версии, а также для всех создаваемых объектов безопасности. ■ "<unscoped>" — объект безопасности недоступен ни для одного арендатора. Только системный администратор может получить доступ к такому объекту безопасности. Это идеальный параметр для объектов безопасности, которые планируется назначить определенному арендатору. ■ "tenant_id_name" — объект безопасности доступен только в одном указанном арендаторе.
VMware.Hardware.Version	<p>Указывает аппаратную версию виртуальной машины, которую нужно использовать для параметров vSphere. Сейчас поддерживаемые значения — это vmx-04, vmx-07, vmx-08, vmx-09 и vmx-10. Это свойство применимо для рабочих процессов VM Create и VM Update, а доступным является только для базовых схем элементов рабочего процесса.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem	<p>Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (VirtualMachineGuestOsIdentifier), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, VMware[OS_Version]Properties), в которых предварительно настроено наличие верных значений VMware.VirtualCenter.OperatingSystem. Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.</p> <p>Если для свойства задано значение, не являющееся значением Windows, параметр интерфейса пользователя Подключиться с помощью RDP деактивируется. Свойство можно использовать в виртуальной, облачной или физической схеме элементов.</p> <p>Связанные с этим сведения см. в разделе о типе перечисления VirtualMachineGuestOsIdentifier в документации по API или SDK vSphere. Список принимаемых значений см. в документации по vCenter Server.</p>
VMware.SCSI.Type	<p>Для компонентов компьютера vCloud Air, vCloud Director или vSphere в схемах элементов указывает тип компьютера SCSI с помощью одного из следующих значений, которые нужно вводить с учетом регистра:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ buslogic <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию BusLogic.</p> ■ lsilogic <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию LSILogic (по умолчанию).</p> ■ lsilogicsas <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию LSILogic SAS 1068.</p> ■ pvscsi <p>Для виртуального диска используйте эмуляцию паравиртуализации.</p> ■ none <p>Используйте, если контроллер SCSI не существует для этого компьютера.</p> <p>Свойство VMware.SCSI.Type недоступно для использования с рабочим процессом подготовки CloneWorkflow. Если вы указываете рабочий процесс подготовки CloneWorkflow при настройке компонента компьютера на холсте проекта схемы элементов, свойство VMware.SCSI.Type использовать нельзя.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VMware.SCSI.Sharing	<p>Указывает режим общего доступа шины SCSI компьютера VMware. Возможные значения основаны на значении VirtualSCSISharing ENUM. Среди них можно назвать значения noSharing, physicalSharing и virtualSharing.</p> <p>Если вы указываете рабочий процесс подготовки CloneWorkflow при настройке компонента компьютера на холсте проекта схемы элементов, свойство VMware.SCSI.Sharing будет недоступно.</p> <p>Свойство VMware.SCSI.Sharing недоступно для использования с рабочим процессом подготовки CloneWorkflow. Если вы указываете рабочий процесс подготовки CloneWorkflow при настройке компонента компьютера на холсте проекта схемы элементов, свойство VMware.SCSI.Sharing использовать нельзя.</p>
VMware.Memory.Reservation	<p>Определяет объем зарезервированной памяти для виртуальной машины в МБ, например 1024. Настройка этого значения также сокращает размер файла подкачки виртуальной машины на диске на указанное значение.</p>
VMware.Network.Type	<p>Указывает сеть для подключения ВМ, как указано в резервировании. Сетевой адаптер на компьютере должен быть подключен к уникальной сети.</p> <p>Доступны следующие значения типа адаптера:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Flexible (по умолчанию); ■ VirtualPCNet32 (несовместимо с vSphere); ■ E1000 или VirtualE1000; ■ VMXNET или VirtualVMXNET; ■ VMXNET2; ■ VMXNET3. <p>Чтобы убедиться, что компьютеры создаются с нужным сетевым адаптером, укажите значение E1000 при подготовке 32-разрядных виртуальных компьютеров под управлением Windows в узлах сервера ESX. Это свойство не используется для физической подготовки.</p>
VMware.Ovf.Thumbprint	<p>Если файл OVF находится на HTTPS-сервере с сертификатом, данное свойство содержит значение отпечатка этого сертификата и используется для его проверки. Если файл OVF размещается на HTTP-сервере, это свойство не влияет на конфигурацию системы. Свойство создается автоматически при импорте файла OVF с помощью рабочего процесса подготовки ImportOvfWorkflow в пользовательском интерфейсе компонента схемы элементов. При создании схемы элементов программными средствами с помощью REST API vRealize Automation или vRealize CloudClient необходимо вручную создать это свойство.</p> <p>Примечание Отпечаток может храниться в формате с разделителями запятыми для поддержки цепочки сертификатов.</p> <p>Если свойство VMware.Ovf.TrustAllCertificates присутствует и имеет значение True, свойство VMware.Ovf.Thumbprint игнорируется.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VMware.Ovf.TrustAllCertificates	Если это свойство присутствует и имеет значение True, свойство VMware.Ovf.Thumbprint игнорируется и при импорте файла OVF с помощью параметра ImportOvfWorkflow рабочего процесса подготовки проверка сертификата не выполняется.
VMware.Ovf.Configuration.X	У файла OVF могут быть настраиваемые пользователем свойства, например свойство, задающее пароль пользователя root для виртуальной машины, подготавливаемой с помощью файла OVF. При импорте файла OVF в схему элементов все настраиваемые пользователем свойства, определенные в файле OVF, разбираются и преобразуются в настраиваемые свойства вида VMware.Ovf.Configuration.X, где X — имя настраиваемого пользователем свойства из файла OVF.
VMware.VCenterOrchestrator.EndpointName	Переопределяет заданный параметр конечной точки или указывает, что во время подготовки vRealize Automation IaaS нужно использовать определенную конечную точку. В качестве значения этого свойства нужно задать применимую конечную точку vRealize Orchestrator (например, внешний объект VRO), доступную в среде.
VMware.VirtualCenter.Folder	Указывает имя папки иерархии в центре обработки данных, в который нужно разместить виртуальную машину. По умолчанию эта папка называется VRM. Она используется также в vSphere: решение vRealize Automation размещает в нее подготовленные компьютеры, если свойство не используется. Это значение может быть путем с несколькими папками, например production\email servers. Прокси-агент создает указанную папку в решении vSphere, если папка не существует. Имена папок следует вводить с учетом регистра. Это свойство доступно для виртуальной подготовки.
VDI.Server.Website	<p>Указывает имя сервера сайта веб-интерфейса Citrix, который нужно использовать при подключении к компьютеру. Если в качестве значения свойства VDI.Server.Name указана ферма XenDesktop, у этого свойства должно быть соответствующее значение. В противном случае владелец компьютера не сможет подключиться к компьютеру с помощью XenDesktop. Если это свойство не указано, свойство VDI.Server.Name определяет, к какому контроллеру Desktop Delivery Controller нужно подключиться. Это должно быть имя сервера, на котором размещен этот контроллер.</p> <p>Примечание Если веб-интерфейс Citrix заменен интерфейсом StoreFront (SF), чтобы подключиться к серверу XenDesktop, это свойство можно использовать вместо VDI.Server.Name. Образец значения — VDI.Server.Website=sqa-xddc-7.sqa.local/Citrix/StoreWeb. Дополнительные сведения см. в разделе VDI.Server.Name.</p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
VDI.Server.Name	<p>Указывает имя сервера, на котором размещен контроллер Desktop Delivery Controller, с помощью которого нужно выполнить регистрацию, или имя фермы XenDesktop, которая содержит контроллеры Desktop Delivery Controller, с помощью которых нужно выполнить регистрацию.</p> <p>Если в качестве значения указано имя фермы XenDesktop, значение свойства VDI.Server.Website должно быть URL-адресом соответствующего сайта веб-интерфейса Citrix, который нужно использовать при подключении к компьютеру.</p> <p>Если в качестве значения указано имя сервера и при установке по крайней мере одного общего агента XenDesktop VDI не указан сервер Desktop Delivery Controller, это значение направляет запрос нужному серверу. Если в качестве значения указано имя сервера и установлены только выделенные агенты XenDesktop VDI для определенных серверов DDC, это значение должно в точности совпадать с именем сервера, заданным для выделенного агента.</p> <p>Примечание Дополнительные сведения о том, как сделать StoreFront страницей по умолчанию в IIS, см. в документации Citrix. См. также VDI.Server.Website.</p> <p>Примечание Изменения в протоколе веб-интерфейса Citrix повлияли на то, как распознается значение по умолчанию VDI.Server.Name. Значение свойства VDI.Server.Name используется как строка подключения по умолчанию для открытия веб-интерфейса Citrix, когда пользователи подключаются к виртуальному рабочему столу. Это всегда DNS/IP сервера XD. Если это значение не позволяет подключиться к интерфейсу Citrix, вы не сможете получить доступ к своим виртуальным машинам. Тем не менее вы можете использовать настраиваемое свойство VDI.Server.Website, когда веб-интерфейс Citrix размещен на сервере, отличном от сервера XenDesktop. Когда это свойство есть в виртуальной машине, оно используется вместо свойства VDI.Server.Name.</p>
VDI.Server.Group	<p>Для XenDesktop 5 указывает имя группы XenDesktop, к которой нужно добавлять компьютеры, и имя каталога, в который группа входит, в формате <i>group_name;catalog_name</i>.</p> <p>Для XenDesktop 4 указывает имя группы XenDesktop, к которой добавляются компьютеры. Поддерживаются автоматически назначаемые группы XenDesktop 4.</p>
VDI.ActiveDirectory.Interval	В формате временного интервала задает настраиваемый интервал для проверки регистрации компьютера в инфраструктуре виртуального рабочего стола Active Directory. Значение по умолчанию — 00:00:15 (15 секунд).
VDI.ActiveDirectory.Timeout	Указывает значение настраиваемого времени ожидания, которое должно пройти перед повторной попыткой регистрации Active Directory. Значение по умолчанию — 00:00:15 (30 минут).
VDI.ActiveDirectory.Delay	В формате временного интервала указывает значение настраиваемого времени задержки между добавлением компьютера в Active Directory и запуском регистрации XenDesktop. Значение по умолчанию — 00:00:05 (5 секунд).

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
Vrm.DataCenter.Location	<p>Позволяет использовать схему элементов для подготовки компьютеров на нескольких вычислительных ресурсах. Можно добавить в схему элементов свойство <code>Vrm.DataCenter.Location</code> или включить параметр Отобразить расположение по запросу в схеме элементов, чтобы при запросе подготовки компьютера у пользователя запрашивались сведения о расположении центра обработки данных.</p> <p>Примечание При включенном параметре Отобразить расположение по запросу нет необходимости добавлять также настраиваемое свойство.</p> <p>Расположения центров обработки данных задаются в файле <code>DataCenterLocations.xml</code>, который содержит значения расположения, применяемые к вычислительным ресурсам.</p> <p>Сведения о добавлении расположений центров обработки данных см. в статье <i>Сценарий: добавление расположений центров обработки данных для развертывания в нескольких областях</i>.</p> <p>Поскольку свойство <code>Vrm.DataCenter.Location</code> не имеет доступа к содержимому файла <code>DatacenterLocations.xml</code>, значения свойства, соответствующие расположениям, которые приведены в файле <code>DataCenterLocations.xml</code>, должны указывать пользователи.</p> <p>Данное свойство следует применять, если необходимо использовать значение расположения центра обработки данных в качестве входного значения внешнего действия для другого настраиваемого свойства.</p>
Vrm.DataCenter.Policy	<p>Указывает, нужно ли во время подготовки использовать вычислительный ресурс, связанный с определенным расположением, а также соответствие расположения. Чтобы включить эту функцию, нужно добавить центр обработки данных в файл расположения.</p> <p>Свяжите каждый вычислительный ресурс с расположением.</p> <p>Задайте значение «В точности (по умолчанию)», чтобы подготовить запрошенный компьютер в вычислительном ресурсе, который связан с расположением, указанным в схеме элементов. Запрос завершается ошибкой, если ни одно резервирование не соответствует требуемому расположению. Если свойство отсутствует, используется точное значение по умолчанию.</p> <p>Задайте значение «Не в точности», чтобы подготовить запрошенный компьютер в вычислительном ресурсе достаточной емкости, который связан с расположением, указанным в схеме элементов. Если этот вычислительный ресурс недоступен, используйте следующий доступный вычислительный ресурс с достаточной мощностью независимо от расположения.</p>
Vrm.ProxyAgent.Uri	<p>Позволяет переопределить значение <code>Vrm.ProxyAgent.Uri</code> по умолчанию, полученное из адреса конечной точки VMPS в файле конфигурации службы диспетчера vRealize Automation. Часто для параметра конфигурации задается локальный компьютер, но может потребоваться указать для него виртуальный IP-адрес.</p> <p>Настраиваемое свойство <code>Vrm.ProxyAgent.Uri</code> можно указать в схеме элементов. Ниже приведен пример синтаксиса.</p> <p><code>Vrm.ProxyAgent.Uri=https://loadbalancer-vip/VMPS2Proxy</code></p>

Таблица 7-45. Таблица настраиваемых свойств V (продолжение)

Свойство	Описание
Vrm.Software.IdNNNN Эта строка используется только для BMC BladeLogic.	<p>Указывает задание для программного обеспечения или политику, которую нужно применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. Задаёт значение <code>job_type=job_path</code>, где <code>job_type</code> — это цифра, обозначающая тип задания BMC BladeLogic, а <code>job_path</code> — это расположение задания в BMC BladeLogic, например <code>4=/Utility/putty</code>. <code>NNNN</code> — это число от 1000 до 1999. Первое свойство должно начинаться с 1000 и возрастать по числовым значениям для каждого дополнительного свойства.</p> <div> 1 – AuditJob 2 – BatchJob 3 – ComplianceJob 4 – DeployJob 5 – FileDeployJob 6 – NSHScriptJob 7 – PatchAnalysisJob 8 – SnapshotJob </div>
Vrm.Software.IdNNNN Эта строка используется только в HP Server Automation.	<p>Указывает политику HP Server Automation, которую нужно применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. <code>NNNN</code> — это число от 1000 до 1999. Первое свойство должно начинаться с 1000 и возрастать по числовым значениям для каждого дополнительного свойства.</p>

Настраиваемые свойства X

Список настраиваемых свойств vRealize Automation, которые начинаются с буквы X.

Таблица 7-46. Таблица настраиваемых свойств X

Свойство	Описание
Xen.Platform.Viridian	В рамках виртуальной подготовки задайте значение «Ложь», когда подготавливаются виртуальные машины под управлением Windows в узле или пуле XenServer. Значение по умолчанию — «Истина». Это свойство не используется для физической подготовки.

Использование словаря свойств

С помощью словаря свойство можно указать новые определения настраиваемых свойств и группы свойств.

Определение свойства поддерживает тот или иной тип данных и стиль управления отображения в рамках этого типа. Можно также создать повторно используемые группы свойств, чтобы упростить добавление нескольких свойств.

Использование определений свойств

В vRealize Automation содержится много настраиваемых свойств. Кроме того, можно определить новые свойства, чтобы создать уникальные настраиваемые свойства и обеспечить больший контроль при подготовке компьютеров.

Во время добавления свойства в схему элементов или резервирования можно определить, будет ли пользователю предложено ввести значение свойства и должно ли это значение быть зашифрованным.

Кроме того, можно указать, как будет отображаться свойство, например в виде флажка или раскрывающегося меню со значениями, полученными из пользовательского рабочего процесса vRealize Orchestrator.

Свойства можно также использовать для управления рабочими процессами. Дополнительные сведения об использовании vRealize Automation Designer для определения специальных рабочих процессов и работы с ними см. в разделе *Увеличение жизненного цикла*.

Рекомендации по именованию определений свойств

Чтобы избежать конфликтов с именами указанных настраиваемых свойств vRealize Automation, используйте стандартный префикс со значением для всех имен создаваемых свойств. Для всех имен новых свойств используйте префикс с точкой (например, название компании или функции). В VMware сохраняются все имена свойств, в которых не содержится точка («.»). Имена свойств, которые не соответствуют этой рекомендации могут создать конфликт с именами настраиваемых свойств vRealize Automation. В таком случае настраиваемое свойство vRealize Automation будет обладать более высоким приоритетом по сравнению с созданными определениями свойств.

Общие процедуры

В следующих шагах описана общая процедура создания и использования новых определений свойств.

1. Создайте новое определение свойства и свяжите его с типом данных для конкретного типа содержимого, такого как логический тип содержимого или целочисленный тип содержимого. Используйте стандартное соглашение об именовании при выборе имени для нового свойства, например *my_grouping_prefix.my_property_name*.
2. Свяжите определение свойства с типом отображения, таким как флажок или раскрывающееся меню. Доступные типы отображения зависят от выбранного типа данных.
3. Добавьте только свойство на схему элементов или добавьте его в составе группы свойств.
 Добавьте свойство на схему элементов и укажите, нужно ли его шифровать.
 Добавьте свойство на схему элементов и укажите, будет ли пользователю предложено указать значение свойства.
4. Как сторона, запрашивающая компьютер, укажите обязательные значения при отображении соответствующих запросов.

Использование действий сценария vRealize Orchestrator

Можно заполнить значение свойства в раскрывающемся меню с помощью действий сценария vRealize Orchestrator. Использование действий сценария vRealize Orchestrator также позволяет заполнить значение раскрывающегося меню на основе значений, заданных для другого свойства.

Можно использовать команду `vra content list --type property-definition` vRealize CloudClient, чтобы отобразить в списке все определения свойств в текущем арендаторе экземпляра vRealize Automation. Помимо этого, можно использовать команду `vra content list --type property-group` vRealize CloudClient, чтобы отобразить в списке все группы свойств.

Руководство по созданию определений динамических свойств для фильтрации параметров, доступных пользователям, см. в записи блога [Использование определений динамических свойств](#).

The screenshot shows the 'Edit Property Definition: VM Category' form in the vRealize Automation console. The form is divided into several sections:

- Name:** VM Category
- *Label:** VM Category
- Visibility:** This tenant
- Description:** (Empty text area)
- Display order:** 1 (Dropdown menu with a note: 'You can control the order in which custom properties display on request forms. Set an order index of 1 to display this property at the top of the list.')
 - *Data type:** String
 - *Required:** Yes
- *Display as:** Dropdown (Set to 'Dropdown')
- *Values:** Static list (Selected), External values (Unselected)
- Enable custom value entry:** (Unchecked)
- Static list:** A table with columns 'Name' and 'Value'.

Name	Value
SAP Database	SAP Database
SAP Application Server	SAP Application Server
Web Server	Web Server
Oracle Server	Oracle Server

Ограничения

Если создается определение свойства, при котором значение `Data type` равно `String`, а значение `Display as` равно `Dropdown`, и при этом используется действие vRealize Orchestrator, которое возвращает свойства, заполняющие раскрывающийся список, элементы списка сортируются случайным образом. Порядок размещения элементов задать невозможно.

Создание и тестирование определений настраиваемых свойств

Создается определение настраиваемых свойств, которое определяет способ отображения настраиваемого свойства в vRealize Automation. Настраиваемое свойство можно добавить в схему элементов, чтобы можно было убедиться, что свойство отображает флажок, раскрывающееся меню или другой тип ожидаемого элемента управления.

Чтобы создать и протестировать определения настраиваемых свойств, необходима схема элементов, права для работы с которой уже есть у вас или тестовой учетной записи пользователя, доступной вам. Эта тестовая схема элементов позволяет создать настраиваемое свойство, добавить его в схему элементов, а затем убедиться в том, что настраиваемое свойство имеет предполагаемый вид. После проверки настраиваемого свойства его при необходимости можно добавить в производственные схемы элементов.

Необходимые условия

- Убедитесь в наличии схемы элементов, к которой добавляется действие. См. раздел [Настройка схемы элементов компьютера](#).
- Убедитесь в наличии разрешения на работу со схемой элементов, чтобы в ней можно было протестировать настраиваемые свойства. См. раздел [Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий](#).

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор структуры**.

Процедура

1. Создание определений настраиваемых свойств

Создаются определения настраиваемых свойств, которые определяют способ отображения настраиваемого свойства в vRealize Automation. Настраиваемое свойство можно проверить в тестовой схеме элементов, прежде чем добавлять его в рабочие схемы элементов.

2. Добавление настраиваемого свойства в схему элементов

Настраиваемые свойства можно добавить во многие части vRealize Automation, включая политики утверждения, бизнес-группы, конечные точки и политики резервирования. Однако только схемы элементов компьютера поддерживают параметры отображения, настраиваемые как определения свойств. Добавление настраиваемого свойства в схему элементов является простым способом убедиться, что настраиваемое свойство отображается в пользовательском интерфейсе, как запланировано в определении свойства.

3. Проверка настраиваемого свойства в форме запроса каталога

Создатель определений настраиваемого свойства, которые запускают действия vRealize Orchestrator, тестирует свои настраиваемые свойства, чтобы обеспечить отображение правильных значений в форме запроса.

Создание определений настраиваемых свойств

Создаются определения настраиваемых свойств, которые определяют способ отображения настраиваемого свойства в vRealize Automation. Настраиваемое свойство можно проверить в тестовой схеме элементов, прежде чем добавлять его в рабочие схемы элементов.

■ Создание определения свойств

Вы можете создать определения свойств, что позволит пользоваться дополнительными уровнями настройки vRealize Automation. При создании определения свойства указывается тип данных свойства, например «строка» или «логический тип».

■ Создание настраиваемого свойства, которое проверяет регулярное выражение на соответствие

Можно создать определение настраиваемого свойства, которое проверяет регулярное выражение, когда необходимо, чтобы пользователи каталога службы предоставляли проверенные данные в форме запроса каталога.

■ Создание определения настраиваемого свойства действия vRealize Orchestrator

Можно создать определение настраиваемого свойства, которое включает в себя действие vRealize Orchestrator, чтобы предоставить возможность добавлять настраиваемое свойство в схему элементов. Это действие выполняется, когда пользователь каталога службы настраивает настраиваемое свойство в форме запроса. Данное действие получает данные, отображаемые в форме.

■ Привязка настраиваемых свойств для создания иерархического отношения

Чтобы создать иерархическое отношение между настраиваемыми свойствами, необходимо привязать родительское свойство к дочернему. При добавлении родительского и дочернего свойств к схеме элементов запрашивающий пользователь выбирает значение для родительского свойства. Выбранное значение родительского свойства определяет возможные значения для дочернего свойства.

Создание определения свойств

Вы можете создать определения свойств, что позволит пользоваться дополнительными уровнями настройки vRealize Automation. При создании определения свойства указывается тип данных свойства, например «строка» или «логический тип».

Чтобы избежать возможного конфликта с указанным настраиваемым свойством vRealize Automation, используйте для имени следующий формат: *my_prefix.my_property_name1*. Например, используйте стандартный префикс со значением, например имя компании или функции с точкой («.»), а далее короткое описательное имя. Созданные свойства, которые не соответствуют этой рекомендации могут создать конфликт с настраиваемыми свойствами vRealize Automation. В таком случае настраиваемые свойства vRealize Automation будут обладать более высоким приоритетом по сравнению с созданными.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор структуры**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Определения свойств**.
2. Нажмите кнопку **Создать** (+).
3. В текстовом поле **Имя** введите имя нового определения свойства.

Используйте стандартное соглашение об именовании при выборе имени для нового свойства, например *my_grouping_prefix.my_property_name*.

Значение **Имя** хранится во внутренней памяти как идентификатор свойства.

4. В текстовом поле **Метка** примите созданное значение.

Значение **Метка** автоматически заполняется значением, введенным в текстовом поле **Имя**. Если сначала ввести значение в поле **Метка**, в текстовое поле **Имя** будет добавлено то же значение.

Значение **Метка** отображается в интерфейсе пользователя при запросе свойств в качестве имени свойства, например при добавлении свойства в схему элементов.

Для значения **Метка** может применяться более широкий диапазон символов, чем для значения **Имя**.

5. В разделе **Видимость** выберите **Все арендаторы** или **Этот арендатор**, чтобы определить, где будет доступно свойство.

Если вы вошли с правами только администратора арендатора, то будет доступен только пункт **Этот арендатор**. Если вы вошли с правами только администратора структуры, то будет доступен только пункт **Все арендаторы**.

После создания элемента изменить параметр **Все арендаторы** или **Этот арендатор** нельзя.

6. (дополнительно) В текстовом поле **Описание** введите описание свойства.

Опишите, для чего предназначено определение свойства, а также укажите любую полезную информацию о свойстве.

7. (дополнительно) В текстовом поле **Порядок отображения** введите значение.

Введенное число определяет, как на форме запроса отобразится имя свойства. Применяются следующие правила сортировки.

- Порядок отображения применяется только к свойствам, которые настроены с флажками **Запросить пользователя** или **Показывать в форме запроса**.
- Все свойства, имеющие порядок отображения, появляются перед свойствами без него.
- Свойства, имеющие порядок отображения, сортируются от наименьшего значения к наибольшему. Допускаются отрицательные числа.
- Все свойства упорядочены в алфавитном порядке, где свойства, имеющие порядок отображения, появляются перед свойствами без него.
- Если два свойства имеют одно и то же значение порядка отображения, то они сортируются в алфавитном порядке.

8. В раскрывающемся меню **Тип данных** выберите тип данных для определения свойства.

Таблица 7-47. Типы данных для определений свойств

Тип данных	Описание
Логическое	Позволяет использовать логическое значение. Элементы параметра «Отобразить как» — Флажок и Да/нет .
Дата и время	Позволяет ввести значение в формате даты и времени. Элемент параметра «Отобразить как» — Список выбора даты и времени .
Десятичное	Позволяет использовать целое или десятичное значение. Элементы параметра «Отобразить как» — Поле со списком , Ползунок и Текстовое поле .
Целое	Позволяет использовать целое значение. Элементы параметра «Отобразить как» — Поле со списком , Ползунок и Текстовое поле .
Защищенная строка	Позволяет использовать защищенное содержимое, такое как пароль. Элемент параметра «Отобразить как» — Текстовое поле .
Строка	Позволяет использовать строковое значение. Элементы параметра «Отобразить как» — Поле со списком , Электронная почта , Гиперссылка , Текстовая область и Текстовое поле .

9. Если доступен параметр **Обязательно**, выберите **Да** или **Нет** из раскрывающегося меню, чтобы задать, должно ли значение указываться для этого свойства.

10. Если доступен параметр **Минимальное значение**, укажите минимальное значение.
11. В раскрывающемся меню **Отобразить как** выберите отображаемый тип элемента управления для этого свойства. Доступные параметры зависят от выбранного **Типа данных**.

Таблица 7-48. Элементы параметра отображения как определений свойств

Параметр «Отобразить как»	Описание
Флажок	Предоставляет один элемент управления в виде флажка.
Список выбора даты и времени	Предоставляет элементы управления для даты и времени в формате <i>ГГГГ-ММ-ДД</i> или <i>ДД/ММ/ГГГГ</i> и <i>ЧЧ:ММ</i> в 24-часовом или 12-часовом формате.
Поле со списком	Предоставляет элемент управления в виде раскрывающегося меню.
Электронная почта	Предоставляет элемент управления для электронной почты.
Гиперссылка	Отображает ссылку с отображаемым именем свойства в качестве ссылки на текст и значение свойства в качестве URL-адреса.
Ползунок	Предоставляет элемент управления «ползунок» для диапазона значений.
Тестовая область	Предоставляет текстовую область, в которой можно ввести информацию или отобразить ее.
Текстовое поле	Предоставляет тестовое поле для ввода значения.
Да/нет	Указывает значение «Да» или «Нет».

12. Выберите параметр **Статический список** в области «Значения».
- В области **Статический список** нажмите **Создать**, чтобы добавить имя и значение свойства.
13. (дополнительно) При необходимости установите флажок на **Включить запись пользовательского значения**, чтобы разрешить пользователям задавать настраиваемые значения в дополнение к предварительно заданным значениям.
14. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Свойство будет создано и доступно на странице «Определения свойств».

Создание настраиваемого свойства, которое проверяет регулярное выражение на соответствие

Можно создать определение настраиваемого свойства, которое проверяет регулярное выражение, когда необходимо, чтобы пользователи каталога службы предоставляли проверенные данные в форме запроса каталога.

Например, необходимо добавить буквенно-цифровое текстовое поле, в которое запрашивающий пользователь вводит имя приложения или функции, которое имеет ограничение от пяти до десяти символов без специальных символов. Для этого сценария необходимо использовать настраиваемое свойство регулярного выражения, настроенное приблизительно следующим образом:

$^{\wedge}[a-zA-Z0-9]\{5,10\}\$$

Необходимые условия

- Убедитесь, что у вас есть регулярное выражение, которое проверяет предоставляемые значения надлежащим образом.
- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор структуры**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Определения свойств**.
2. Выберите значок **Создать** (+).
3. Введите параметры.

Параметр	Описание
Имя	Введите значение, использующее стандартное правило формирования имен для имени нового свойства, например my_grouping_prefix.my_property_name .
Метка	Метка заполняется на основании этого имени. Можно изменить метку, чтобы предоставить более удобочитаемое имя.
Видимость	Настраиваемые свойства действия доступны только в текущем арендаторе. Чтобы сделать их доступными в другом арендаторе, необходимо войти в данный арендатор и настроить их.
Описание	Опишите, для чего предназначено определение свойства, а также укажите любую полезную информацию о свойстве.
Порядок отображения	<p>Введенное число определяет, как на форме запроса отобразится имя свойства. Применяются следующие правила сортировки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Порядок отображения применяется только к свойствам, которые настроены с флажками Запросить пользователя или Показывать в форме запроса. ■ Все свойства, имеющие порядок отображения, появляются перед свойствами без индекса порядка. ■ Свойства, имеющие порядок отображения, сортируются от наименьшего значения индекса порядка к наибольшему. Можно использовать отрицательные числа. ■ Все свойства упорядочены в алфавитном порядке, при котором свойства, имеющие порядок отображения, появляются перед свойствами без него. ■ Если два свойства имеют одно и то же значение порядка отображения, то они сортируются в алфавитном порядке.
Тип данных	Выберите Строка в раскрывающемся меню.
Обязательно	Выберите Нет в раскрывающемся меню.
Способ отображения	Выберите Текстовое поле в раскрывающемся меню.
Действительные входные данные пользователя	Введите регулярное выражение.

4. Введите значение в проверочное текстовое поле, чтобы убедиться в том, что выражение работает.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Определение настраиваемого свойства добавлено в список и доступно для добавления в схему элементов.

Следующие шаги

Добавьте настраиваемое свойство в схему элементов компьютера. См. раздел [Добавление настраиваемого свойства или группы свойств в качестве свойства компьютера схемы элементов](#).

Создание определения настраиваемого свойства действия vRealize Orchestrator

Можно создать определение настраиваемого свойства, которое включает в себя действие vRealize Orchestrator, чтобы предоставить возможность добавлять настраиваемое свойство в схему элементов. Это действие выполняется, когда пользователь каталога службы настраивает настраиваемое свойство в форме запроса. Данное действие получает данные, отображаемые в форме.

Необходимые условия

- Просмотрите сведения о конфигурации для настраиваемого свойства, которое вы создаете. См. раздел [Данные о конфигурации для определений настраиваемых свойств действий vRealize Orchestrator](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор структуры**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Определения свойств**.
2. Выберите значок **Создать (+)**.
3. Введите параметры.

Параметр	Описание
Имя	Просмотрите сведения о конфигурации. Некоторым настраиваемым свойствам требуются специальные имена или форматы. Там, где это возможно, используйте стандартное правило формирования имен для имени нового свойства, например my_grouping_prefix.my_property_name .
Метка	Метка заполняется на основании этого имени. Можно изменить метку, чтобы предоставить более удобочитаемое имя.
Видимость	Настраиваемые свойства действия доступны только в текущем арендаторе. Чтобы сделать их доступными в другом арендаторе, необходимо войти в данный арендатор и настроить их.

Параметр	Описание
Описание	Опишите, для чего предназначено определение свойства, а также укажите любую полезную информацию о свойстве.
Порядок отображения	<p>Введенное число определяет, где в форме запроса отобразится имя свойства. Применяются следующие правила сортировки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Порядок отображения применяется только к свойствам, которые настроены с флажками Запросить пользователя или Показывать в форме запроса. ■ Все свойства, имеющие порядок отображения, появляются перед свойствами без индекса порядка. ■ Свойства, имеющие порядок отображения, сортируются от наименьшего значения к наибольшему. Можно использовать отрицательные числа. ■ Все свойства упорядочены в алфавитном порядке, где свойства, имеющие порядок отображения, появляются перед свойствами без него. ■ Если два свойства имеют одно и то же значение порядка отображения, то они сортируются в алфавитном порядке.

4. Просмотрите сведения о конфигурации, чтобы определить, что необходимо предоставить для значений.

Следующие значения предоставляются в сведениях о конфигурации.

- Тип данных
- Способ отображения
- Значения
- Папка действия
- Действие сценария
- Входные параметры

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Определение настраиваемого свойства добавлено в список и доступно для добавления в схему элементов.

Следующие шаги

Добавьте настраиваемое свойство в схему элементов. В зависимости от свойства добавьте его как свойство компьютера или сети. См. раздел [Добавление настраиваемого свойства в схему элементов](#).

Привязка настраиваемых свойств для создания иерархического отношения

Чтобы создать иерархическое отношение между настраиваемыми свойствами, необходимо привязать родительское свойство к дочернему. При добавлении родительского и дочернего свойств к схеме элементов запрашивающий пользователь выбирает значение для родительского свойства. Выбранное значение родительского свойства определяет возможные значения для дочернего свойства.

- Определение родительского настраиваемого свойства может представлять собой статический список или внешнее значение, которое определяется действием vRealize Orchestrator. Оно предоставляет возможные входные параметры для определения дочернего свойства.

- Определение дочернего настраиваемого свойства должно вызывать действие vRealize Orchestrator. В дочернем настраиваемом свойстве нужно привязать родительское настраиваемое свойство, чтобы оно предоставляло значение входного параметра.

Например, команда разработчиков работает в производственных и непроизводственных системах. Также есть пять центров обработки данных. Три из этих центров обработки данных представляют собой центры обработки данных тестирования разработки, а остальные два предназначены для предоставления услуг внутренним клиентам. Чтобы разработчики могли гарантированно развернуть одну схему элементов для какой-либо из сред, центров обработки данных тестирования или внутренних клиентов, необходимо создать и связать определение двух настраиваемых свойств. С помощью первого настраиваемого свойства запрашивающий пользователь может выбрать производственную или непроизводственную среду. В зависимости от среды, выбранной пользователем в форме запроса, во втором настраиваемом свойстве отображается одно из следующих значений.

- Список из трех центров обработки данных тестирования для непроизводственных сред.
- Два центра обработки данных внутренних клиентов в качестве производственных сред.

The image displays two overlapping screenshots of the vRealize Automation 'New Request' form for a 'vSphere Machine: vSphere_Machine_1'. The top screenshot shows the 'Production Ready' dropdown menu set to 'Production', which results in a list of target data centers: 'NorthDC for AMEA clients' and 'SouthDC for Asia Pacific clients'. The bottom screenshot shows the 'Production Ready' dropdown menu set to 'Non-Production', which results in a list of target data centers: 'WestDC for development testing', 'EastDC for QA automation testing', and 'CentralDC for scale testing'. Red circles highlight the 'Production Ready' dropdown in both screenshots.

Цель этой процедуры — создать два настраиваемых свойства, которые связываются иерархическим отношением. В процессе связывания можно выбрать соответствующее расположение на основании выбранного состояния производства.

Необходимые условия

- Для этого примера создайте действие vRealize Orchestrator, которое предоставляет имена центров обработки данных как информацию о расположении. Назовите действие `datacenters_prod`, добавьте входной параметр с названием «prod» в качестве типа строки и используйте этот пример сценария для сценария действий.

```
if(prod == null) {  
    return ['Empty1', 'Empty2'];  
} else if (prod.equals('nonprod')) {  
    return ['WestDC for development testing', 'EastDC for QA automation testing', 'CentralDC for  
scale testing'];  
} else {  
    return ['NorthDC for AMEA clients', 'SouthDC for Asia Pacific clients'];  
}
```

Дополнительные сведения о разработке рабочих процессов, а также создании и использовании действий сценария vRealize Orchestrator см. в разделе *Разработка с использованием VMware vCenter Orchestrator*.

- Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор структуры**.

Процедура

1. Создайте определение настраиваемого свойства, чтобы пользователи могли выбрать производственную или непроизводственную среду.
 - а) Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Определения свойств**.
 - б) Настройте параметры настраиваемого свойства.

The screenshot shows the 'Изменение определения свойства: Production Ready' (Change property definition: Production Ready) window in the vRealize Automation interface. The window has a left sidebar with 'Администрирование' (Administration) selected, and 'Определения свойств' (Property Definitions) and 'Группы свойств' (Property Groups) listed. The main area contains the following fields:

- Имя:** production.ready
- Метка:** Production Ready
- Видимость:** Этот арендатор
- Описание:** (Empty text area)
- Порядок отображения:** 1. Below this is a note: 'Можно управлять порядком отображения настраиваемых свойств в формах запросов. Установите индекс порядка 1, чтобы отображать это свойство в верхней части списка.' (You can manage the display order of configurable properties in request forms. Set the order index 1 to display this property at the top of the list.)
- Тип данных:** Строка
- Обязательное:** Нет
- Способ отображения:** Поле со списком
- Значения:** Статический список (Selected), Внешние значения
- Включить запись пользовательского значения:** (Unselected)
- Статический список:** A table with columns 'Имя' (Name) and 'Значение' (Value). It contains two entries: 'Production' with value 'prod' and 'Non-Production' with value 'nonprod'. Buttons 'Создать' (Create), 'Изменить' (Edit), and 'Удалить' (Delete) are at the top of the table.

At the bottom right are 'ОК' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Параметр	Значения в примере
Имя	production.ready
Метка	Среда
Описание	Выберите производственную или непроизводственную среду.
Порядок отображения	1 Выберите 1, чтобы это настраиваемое свойство гарантировано появилось первым в схеме элементов.
Тип данных	Строка
Способ отображения	Поле со списком
Значения	Статический список
Значения статического списка	Добавьте следующие пары «ключ-пара». <ul style="list-style-type: none"> ■ Производственная и prod ■ Непроизводственная и nonprod

- в) Нажмите кнопку **ОК**.

Настраиваемое свойство production.ready настроено и готово к использованию.

2. Создайте определение настраиваемого свойства действия vRealize Orchestrator, с помощью которого контролируется настраиваемое действие расположения.

- а) Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Определения свойств**.
- б) Настройте параметры настраиваемого свойства.

Параметр	Значения в примере
Имя	datacenter
Метка	Целевой центр обработки данных
Описание	Выберите центр обработки данных в зависимости от того, какая схема элементов развертывается – производственная или непроизводственная.
Порядок отображения	2 Выберите 2, чтобы это настраиваемое свойство гарантировано появилось после настраиваемого свойства production.ready в схеме элементов.
Тип данных	Строка
Способ отображения	Поле со списком
Значения	Внешние значения
Действие сценария	Нажмите кнопку Выбрать и определите расположение действия datacenters_prod.

Таблица входных параметров включает в себя параметр prod.

- в) В таблице входных данных выберите строку prod и нажмите кнопку **Редактировать**.
- г) Установите флажок **Привязать**.
- д) Выберите **production.ready** в раскрывающемся меню.
- е) Нажмите кнопку **ОК**.
- ж) Нажмите кнопку **ОК**.

Настраиваемое свойство центра обработки данных настроено и готово к использованию.

Следующие шаги

- Поскольку есть отношение между определениями двух свойств, добавьте эти определения в группу свойств. См. раздел [Создание группы свойств](#).
- Добавьте группу свойств production-datacenter в схему элементов. См. раздел [Добавление настраиваемого свойства или группы свойств в качестве свойства компьютера схемы элементов](#).

Добавление настраиваемого свойства в схему элементов

Настраиваемые свойства можно добавить во многие части vRealize Automation, включая политики утверждения, бизнес-группы, конечные точки и политики резервирования. Однако только схемы элементов компьютера поддерживают параметры отображения, настраиваемые как определения свойств. Добавление настраиваемого свойства в схему элементов является простым способом убедиться, что настраиваемое свойство отображается в пользовательском интерфейсе, как запланировано в определении свойства.

Некоторые настраиваемые свойства связаны со схемой элементов виртуальной машины на вкладке **Свойства**, а некоторые — на вкладке **Сеть**.

- [Добавление настраиваемого свойства или группы свойств в качестве свойства компьютера схемы элементов](#)

Можно добавить настраиваемое свойство в качестве настраиваемого свойства компьютера, чтобы пользователи каталога службы могли выбрать настроенные значения при запросе элемента. Можно добавлять индивидуальные свойства или группы свойств.

- [Добавление настраиваемого свойства как сетевого настраиваемого свойства](#)

Добавьте настраиваемое свойство в качестве сетевого настраиваемого свойства, чтобы пользователи каталога службы могли выбрать необходимое значение профиля сети при запросе элемента.

Добавление настраиваемого свойства или группы свойств в качестве свойства компьютера схемы элементов

Можно добавить настраиваемое свойство в качестве настраиваемого свойства компьютера, чтобы пользователи каталога службы могли выбрать настроенные значения при запросе элемента. Можно добавлять индивидуальные свойства или группы свойств.

В этом рабочем процессе вы добавляете настраиваемые свойства, чтобы убедиться, что они работают надлежащим образом в схемах элементов. Можно также добавлять настраиваемые свойства в бизнес-группы, политики подтверждения и другие компоненты.

Необходимые условия

- Убедитесь, что необходимое определение свойства создано. См. раздел [Создание определений настраиваемых свойств](#).
- При добавлении группы свойств убедитесь, что соответствующие определения свойств добавлены в группу свойств. См. раздел [Создание группы свойств](#). Чтобы проверить визуальные функции определений свойств, необходимо выбрать параметр **Показывать в запросе** при добавлении свойства в группу.

- При добавлении действия vRealize Orchestrator как настраиваемого свойства проверьте сведения о конфигурации, чтобы убедиться, что вы добавляете настраиваемое свойство в правильное расположение. См. раздел [Данные о конфигурации для определений настраиваемых свойств действий vRealize Orchestrator](#).
- Убедитесь, что вы создали схему элементов, к которой добавляете настраиваемое свойство. См. раздел [Настройка схемы элементов компьютера](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите схему элементов, к которой необходимо добавить настраиваемое свойство и нажмите кнопку **Изменить**.
3. Выберите целевой компонент компьютера.

Варианты конфигурации для виртуальной машины появятся на холсте.

4. Выберите вкладку **Свойства**, а затем вкладку **Настраиваемые свойства** или **Группы свойств**.

- Чтобы добавить настраиваемое свойство, нажмите кнопку **Создать** и выберите определение свойства в раскрывающемся меню.

Параметр	Описание
Имя	Имя выбранного определения настраиваемого свойства.
Значение	Введите значение по умолчанию (дополнительно).
Зашифровано	При добавлении настраиваемых свойств, которые запускают действия vRealize Orchestrator, не зашифровывайте данное значение.
Допускает переопределение	Выберите этот параметр, чтобы запрашивающий пользователь мог гарантированно выбрать значение в форме запроса.
Показывать в запросе	Выберите этот параметр, чтобы запрашивающий пользователь мог гарантированно видеть свойство и выбрать значение в форме запроса.

- Чтобы добавить группу свойств, нажмите кнопку **Добавить** и выберите группу.

5. Нажмите кнопку **ОК**.

Настраиваемое свойство добавлено в схему элементов.

6. Щелкните элемент **Готово**.
7. Опубликуйте схему элементов.

Результаты

Данная схема элементов включает настраиваемое свойство.

Следующие шаги

Проверьте настраиваемое свойство в форме запроса. См. раздел [Проверка настраиваемого свойства в форме запроса каталога](#).

Добавление настраиваемого свойства как сетевого настраиваемого свойства

Добавьте настраиваемое свойство в качестве сетевого настраиваемого свойства, чтобы пользователи каталога службы могли выбрать необходимое значение профиля сети при запросе элемента.

Необходимые условия

- Убедитесь, что необходимое определение настраиваемого свойства имеется в наличии. См. раздел [Создание определения настраиваемого свойства действия vRealize Orchestrator](#).
- При добавлении действия vRealize Orchestrator как настраиваемого свойства проверьте сведения о конфигурации, чтобы убедиться, что вы добавили настраиваемое свойство в правильное расположение. См. раздел [Данные о конфигурации для определений настраиваемых свойств действий vRealize Orchestrator](#).
- Убедитесь, что вы создали схему элементов, к которой добавляете настраиваемое свойство. См. раздел [Настройка схемы элементов компьютера](#).
- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Выберите схему элементов, к которой необходимо добавить сетевое настраиваемое свойство и нажмите кнопку **Изменить**.
3. Выберите целевой компонент виртуальной машины.
Варианты конфигурации для виртуальной машины появятся на холсте.
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Нажмите кнопку **Создать**.
6. Выберите профиль сети в раскрывающемся меню «Сеть» и нажмите **ОК**.
7. В новой строке выберите **Изменить настраиваемые свойства**.
8. Выберите сетевое настраиваемое свойство и настройте его параметры.

Параметр	Описание
Имя	Нельзя изменить имя свойства.
Значение	Введите значение по умолчанию (дополнительно).
Зашифровано	При добавлении настраиваемых свойств, которые запускают действия vRealize Orchestrator, не зашифровывайте данное значение.
Допускает переопределение	Выберите этот параметр, чтобы запрашивающий пользователь мог гарантировано выбрать значение в форме запроса.
Показывать в запросе	Выберите этот параметр, чтобы запрашивающий пользователь мог гарантировано видеть свойство и выбрать значение в форме запроса.

9. Нажмите кнопку **ОК**.

Сетевое настраиваемое свойство добавлено в схему элементов.

10. Щелкните элемент **Готово**.

11. Опубликуйте схему элементов.

Результаты

Данная схема элементов включает настраиваемое свойство.

Следующие шаги

Проверьте настраиваемое свойство в форме запроса. См. [Проверка настраиваемого свойства в форме запроса каталога](#).

Проверка настраиваемого свойства в форме запроса каталога

Создатель определений настраиваемого свойства, которые запускают действия vRealize Orchestrator, тестирует свои настраиваемые свойства, чтобы обеспечить отображение правильных значений в форме запроса.

Необходимые условия

- Добавьте настраиваемое свойство в соответствующее расположение в схеме элементов. См. раздел [Добавление настраиваемого свойства в схему элементов](#).
- Убедитесь в наличии разрешения на работу со схемой элементов, чтобы в ней можно было протестировать настраиваемые свойства. См. раздел [Предоставление пользователям права на использование службы, элементов каталога и действий](#).
- Войдите в vRealize Automation как пользователь с доступом к тестовой схеме элементов.

Процедура

1. Выберите **Каталог**.
2. Выберите тестовую схему элементов и щелкните **Запрос**.
3. В форме запроса щелкните компьютер, к которому добавлено настраиваемое свойство.
4. Найдите настраиваемое свойство и щелкните стрелку раскрывающегося меню.

Выполняется действие vRealize Orchestrator, позволяющее получить значения, на отображение которых оно настроено. Убедитесь в отображении ожидаемых значений.

Следующие шаги

Добавьте настраиваемое свойство в производственные схемы элементов, где это необходимо.

Данные о конфигурации для определений настраиваемых свойств действий vRealize Orchestrator

Определения настраиваемых свойств, которые выполняют действия vRealize Orchestrator, создаются для получения пар значений ключей из внешних файлов или информации о конфигурации vRealize Automation. Настраиваемые свойства добавляются к схемам элементов, чтобы они отображались в формах запросов каталога.

Пользователь каталога службы, запрашивающий элемент, может выбрать значение, которые следует включить в развертывание. Когда пользователь щелкает раскрывающееся меню для выбора значения, запускается действие vRealize Orchestrator, получая данные, которые отображаются в меню, чтобы пользователь мог их выбрать.

Рабочие процессы настройки для каждого определения свойств действий vRealize Orchestrator являются похожими, но некоторые могут отличаться. Например, существуют отличия в необходимых условиях и ограничениях. Кроме того, могут отличаться случаи, когда настраиваемое свойство применяется в схеме элементов.

■ **Определение настраиваемого свойства сети**

Настраиваемое свойство добавляется для получения сетевых имен из базы данных vRealize Automation, когда необходимо, чтобы пользователи выбирали сеть в форме запроса. В настраиваемом свойстве средства выбора сети для получения значений используется действие vRealize Orchestrator.

■ **Определение настраиваемого свойства политики резервирования**

Определение настраиваемого свойства добавляется для получения имен политики резервирования, которые применяются к пользователям, отправляющим запросы, когда они выбирают политику в форме запроса. Чтобы получать значения, в определении настраиваемого свойства средства выбора политики резервирования используется действие vRealize Orchestrator.

■ **Определение настраиваемого свойства сценария PowerShell**

Настраиваемое свойство для запуска сценария PowerShell добавляется, когда необходимо использовать сценарий, чтобы получить данные для заполнения настраиваемого свойства в форме запроса. Настраиваемое свойство сценария PowerShell использует действие vRealize Orchestrator для запуска сценария и получения значений.

■ **Определение настраиваемого свойства запроса к базе данных**

Настраиваемое свойство добавляется для отправки запроса к базе данных, когда необходимо получить значения из этой базы данных для заполнения настраиваемого свойства в форме запроса. Настраиваемым свойством базы данных для запуска запроса и получения значений используется действие vRealize Orchestrator.

■ **Определение настраиваемого свойства настраиваемого действия**

Настраиваемое свойство добавляется для получения данных из источника с помощью настраиваемого действия vRealize Orchestrator, когда необходимо, чтобы пользователи выбирали полученные значения в форме запроса.

Определение настраиваемого свойства сети

Настраиваемое свойство добавляется для получения сетевых имен из базы данных vRealize Automation, когда необходимо, чтобы пользователи выбирали сеть в форме запроса. В настраиваемом свойстве средства выбора сети для получения значений используется действие vRealize Orchestrator.

Ограничения

При использовании настраиваемого свойства средства выбора сети необходимо учитывать перечисленные ниже ограничения.

- Имя настраиваемого свойства должно иметь следующий вид: `VirtualMachine.Network0.Name`. Это имя должно быть обязательно задано. Невозможно создать несколько определений свойств для средства выбора сети.
- Действие позволяет получить все имена сети для пользователя, отправившего запрос, без проверки того, применяется ли оно к целевому экземпляру vCenter Server. Пользователь каталога служб может выбрать сеть, которая не применяется к выбранной цели. Если выбрана неправильная сеть, произойдет сбой запроса к каталогу.
- Действие позволяет получить имена сети только для пользователя, отправившего запрос. Если вы отправите запрос от имени других пользователей, сети будут предназначены для вас. Например, сети А и С связаны с бизнес-группой 1. Таким образом, пользователи бизнес-группы 1 видят только сети А и С, но не видят сеть В.

Необходимые условия

Если используется внешний сервер vRealize Orchestrator, убедитесь, что он настроен правильно. См. раздел [Настройка внешнего сервера vRealize Orchestrator](#).

Значения конфигурации настраиваемого свойства

Эти параметры используются для создания настраиваемого свойства.

Таблица 7-49. Значения конфигурации настраиваемого свойства сети

Параметр	Значение
Имя	Необходимо использовать <code>VirtualMachine.Network0.Name</code> . См. раздел Настраиваемые свойства V .
Тип данных	String
Способ отображения	Поле со списком
Значения	Внешнее
Папка действия	com.vmware.vra.networks
Действие сценария	getApplicableNetworks Это действие сценария является примером сценария. Для своей среды можно создать конкретные действия.
Входные параметры	Обязательные параметры отсутствуют.

Конфигурация схемы элементов

Добавьте настраиваемое свойство на вкладку **Сеть** схемы элементов. См. раздел [Добавление настраиваемого свойства как сетевого настраиваемого свойства](#).

Определение настраиваемого свойства политики резервирования

Определение настраиваемого свойства добавляется для получения имен политики резервирования, которые применяются к пользователям, отправляющим запросы, когда они выбирают политику в форме запроса.

Чтобы получать значения, в определении настраиваемого свойства средства выбора политики резервирования используется действие vRealize Orchestrator.

Ограничения

При использовании настраиваемого свойства средства выбора политики резервирования необходимо учитывать перечисленные ниже ограничения.

- Имя настраиваемого свойства должно иметь следующий вид: ReservationPolicyID. Это имя должно быть обязательно задано. Невозможно создать несколько определений свойств для средства выбора политики резервирования.
- Действие позволяет получить все политики резервирования, которые применяются к пользователю, отправляющему запрос, без проверки того, применяются ли они к целевой конечной точке, например экземпляру vCenter Server или некой другой платформе. Пользователь каталога служб может выбрать резервирование, которое не применяется к выбранной целевой системе схемы элементов. Если пользователь выберет неправильное резервирование, произойдет сбой запроса к каталогу.
- Действие позволяет получить политики резервирования только для пользователя, отправившего запрос. Если вы отправите запрос от имени другого пользователя, политики резервирования будут предназначены для вас. Например, резервирование 1 и резервирование 3 связаны с бизнес-группой 1. Таким образом, пользователи бизнес-группы 1 видят только резервирования 1 и 3, но не видят резервирование 2.

Необходимые условия

Если используется внешний сервер vRealize Orchestrator, убедитесь, что он настроен правильно. См. раздел [Настройка внешнего сервера vRealize Orchestrator](#).

Значения конфигурации настраиваемого свойства

Эти параметры используются для создания настраиваемого свойства.

Таблица 7-50. Значения конфигурации настраиваемого свойства политики резервирования

Параметр	Значение
Имя	Необходимо использовать ReservationPolicyID.
Тип данных	String
Способ отображения	Поле со списком
Значения	Внешнее
Папка действия	com.vmware.vra.reservations
Действие сценария	getApplicableReservationPolicies Это действие сценария является примером сценария. Для своей среды можно создать конкретные действия.
Входные параметры	Обязательные параметры отсутствуют.

Конфигурация схемы элементов

Можно добавить настраиваемое свойство в схему элементов на вкладке **Свойства**, чтобы связать свойство со всей схемой элементов.

Определение настраиваемого свойства сценария PowerShell

Настраиваемое свойство для запуска сценария PowerShell добавляется, когда необходимо использовать сценарий, чтобы получить данные для заполнения настраиваемого свойства в форме запроса.

Настраиваемое свойство сценария PowerShell использует действие vRealize Orchestrator для запуска сценария и получения значений.

Например, у администратора облака есть сценарий PowerShell, который получает идентификаторы пользователей из службы Active Directory, зарегистрированной в vRealize Automation. Цель сценария — получить и отобразить значение «John Smith», если действительное значение в Active Directory — «JSmith01».

Преимущество использования действия сценария PowerShell включает в себя центральное расположение сценария. Можно сохранить сценарий на центральном сервере, а затем запустить его на целевых виртуальных машинах, или сохранить его в vRealize Orchestrator, а затем запустить на целевых компьютерах. Центральное расположение уменьшает время технического обслуживания. Сохранение сценариев в vRealize Orchestrator при наличии настроенного резервного копирования и восстановления обеспечивает возможность восстановления сценариев в случае системного сбоя.

Необходимые условия

Проверьте наличие работающего сценария PowerShell, который возвращает значения пар ключей. Сценарий должен быть доступен на доступном сервере или загружен в vRealize Orchestrator.

Значения конфигурации настраиваемого свойства

Эти параметры используются для создания настраиваемого свойства.

Таблица 7-51. Значения конфигурации настраиваемого свойства сценария PowerShell

Параметр	Значение
Имя	Можно использовать любую строку.
Тип данных	String
Способ отображения	Поле со списком
Значения	Внешнее
Папка действия	com.vmware.vra.powershell

Таблица 7-51. Значения конфигурации настраиваемого свойства сценария PowerShell (продолжение)

Параметр	Значение
Действие сценария	<p>Выберите действие на основании места расположения сценария PowerShell.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если сценарий PowerShell расположен на центральном сервере, используйте <code>executeExternalPowerShellScriptOnHostByName</code>. ■ Если сценарий PowerShell загружен в vRealize Orchestrator, используйте <code>executePowershellScriptFromResourceOnHostByName</code>. <p>Эти действия сценария являются примерными сценариями. Для своей среды можно создать конкретные действия.</p> <p>Пример сценария PowerShell Resources/Sample/vRA/PowerShell/countries.ps1 предоставляется в клиенте vRealize Orchestrator в качестве справки для использования с действием <code>executePowershellScriptFromResourceOnHostByName</code>.</p>
Входные параметры	<p>Настройте входные параметры на основании выбранного действия.</p> <p>Определите параметры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При использовании <code>executeExternalPowerShellScriptOnHostByName</code>: <ul style="list-style-type: none"> ■ hostName. Имя центрального сервера, на котором расположен сценарий. ■ externalPowershellScript. Путь к файлу PowerShell на узле. ■ Arguments. Параметры перехода к сценарию. Аргументы необходимо отделять запятыми. Например, <code>Argument1,Argument2</code>. ■ При использовании <code>executePowershellScriptFromResourceOnHostByName</code>: <ul style="list-style-type: none"> ■ vRealize Orchestrator. Название экземпляра vRealize Orchestrator, который используется как узел. ■ scriptResourcePath. Путь к файлу PowerShell на узле. ■ scriptResourceName. Путь к файлу PowerShell, как к переданному ресурсу в vRealize Orchestrator.

Конфигурация схемы элементов

Можно добавить настраиваемое свойство в схему элементов на вкладке **Свойства**, чтобы связать свойство со всей схемой элементов.

Определение настраиваемого свойства запроса к базе данных

Настраиваемое свойство добавляется для отправки запроса к базе данных, когда необходимо получить значения из этой базы данных для заполнения настраиваемого свойства в форме запроса. Настраиваемым свойством базы данных для запуска запроса и получения значений используется действие vRealize Orchestrator.

Действие поддерживается для перечисленных ниже баз данных.

- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL

Ограничения

Все полученные значения преобразуются в строки.

Необходимые условия

Убедитесь в том, что подключаемый модуль SQL vRealize Orchestrator установлен и настроен на подключение к целевой базе данных.

Значения конфигурации настраиваемого свойства

Эти параметры используются для создания настраиваемого свойства.

Таблица 7-52. Значения конфигурации настраиваемого свойства запроса к базе данных

Параметр	Значение
Имя	Можно использовать любую строку.
Тип данных	Строка
Способ отображения	Поле со списком
Значения	Внешнее
Папка действия	com.vmware.vra.sql
Действие сценария	executeSQLSelectOnDatabase Это действие сценария является примером сценария. Для своей среды можно создать конкретные действия.
Входные параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ databaseName. Имя базы данных, к которой подключено решение vRealize Orchestrator. ■ sqlSelectQuery. Запрос SQL на выборку, который выполняется в базе данных для получения значений. Например, <code>select * <имя таблицы></code>. ■ keyColumnName. Имя столбца базы данных, который является ключом для значения пары ключей. ■ valueColumnName. Имя столбца базы данных, из которого происходит получение значений.

Конфигурация схемы элементов

Можно добавить настраиваемое свойство в схему элементов на вкладке **Свойства**, чтобы связать свойство со всей схемой элементов.

Определение настраиваемого свойства настраиваемого действия

Настраиваемое свойство добавляется для получения данных из источника с помощью настраиваемого действия vRealize Orchestrator, когда необходимо, чтобы пользователи выбирали полученные значения в форме запроса.

Ограничения

Поддерживаются следующие действия сценариев:

- Any («любое») и Array/Any («массив/любое»)
- Array/String («массив/строка») и Array/Properties («массив/свойства»), если на форме определения выбран тип данных String («строка»)

- Array/Number («массив/число»), если на форме определения выбран тип данных Integer («целое») или Decimal («десятичное»)

Необходимые условия

Убедитесь в наличии работоспособного действия vRealize Orchestrator. Дополнительные сведения о разработке рабочих процессов, а также создании и использовании и действий сценария vRealize Orchestrator см. в разделе *Разработка с использованием VMware vCenter Orchestrator*.

Сценарий действия должен принимать входные значения параметров. Значения можно настроить как пары значений ключей. Для менее удобных идентификаторов с помощью пар значений ключей можно представить видимые пользователям имена.

Значения конфигурации настраиваемого свойства

Эти параметры используются для создания настраиваемого свойства.

Таблица 7-53. Значения конфигурации настраиваемого свойства настраиваемого действия

Параметр	Значение
Имя	Можно использовать любую строку.
Тип данных	Десятичное число, целое число или строка
Способ отображения	Поле со списком
Значения	Внешнее
Папка действия	Расположение настраиваемого действия.
Действие сценария	Название настраиваемого действия.
Входные параметры	Зависит от настраиваемого действия.

Конфигурация схемы элементов

Обычно настраиваемое свойство добавляется на вкладке «Свойства» схемы элементов. Необходимость его добавления на вкладку «Свойства» зависит от действия. См. раздел [Добавление настраиваемого свойства в схему элементов](#).

Использование групп свойств

Чтобы собрать свойства в единое целое, можно создать группы свойств.

Группы свойств — это логические и многократно повторяющиеся группы свойств, которые могут включать создаваемые вами определения свойств или указанные настраиваемые свойства. Группы свойств упрощают процесс добавления свойств в схемы элементов или другие элементы vRealize Automation, для которых они доступны. Они позволяют добавлять логические группы свойств более эффективно, чем при добавлении отдельных свойств.

Как правило, в группе свойств содержатся свойства, которые зачастую используются вместе. Например, можно создать группу свойств с названием WimlImagingProperties, где будут содержаться свойства, которые обычно используются для подготовки с использованием образов WIM:

- Image.ISO.Location
- Image.ISO.Name

- Image.Network.Password
- Image.Network.User
- Image.WIM.Index
- Image.WIM.Name
- Image.WIM.Path

Кроме того, можно создать группу для подготовки компьютеров vCloud Air или vCloud Director, в которой будут содержаться следующие свойства:

- VirtualMachine.Network0.Name
- VCloud.Template.MakeIdenticalCopy
- VMware.SCSI.Type
- Sysprep.Identification.DomainAdmin
- Sysprep.Identification.DomainAdminPassword
- Sysprep.Identification.JoinDomain

Можно использовать команду `vra content list --type property-definitionvRealize CloudClient`, чтобы отобразить в списке все определения свойств в текущем арендаторе экземпляра vRealize Automation. Помимо этого, можно использовать команду `vra content list --type property-groupvRealize CloudClient`, чтобы отобразить в списке все группы свойств.

Создание группы свойств

Определенные настраиваемые свойства можно упорядочивать в группы свойств, чтобы удобнее было добавлять совокупности настраиваемых свойств в схемы элементов.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation как **администратор арендатора** или **администратор структуры**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Группы свойств**.
2. Нажмите кнопку **Создать** (+).
3. Введите имя и идентификатор новой группы свойств.

Если сначала ввести значение в поле **Имя**, текстовое поле **Идентификатор** будет заполнено тем же значением.

4. В разделе **Видимость** выберите **Все арендаторы** или **Этот арендатор**, чтобы определить, где будет доступно свойство.

Если вы вошли с правами только администратора арендатора, то будет доступен только пункт **Этот арендатор**. Если вы вошли с правами только администратора структуры, то будет доступен только пункт **Все арендаторы**.

После создания элемента изменить параметр **Все арендаторы** или **Этот арендатор** нельзя.

5. (дополнительно) Введите описание группы свойств, например **My_CloningProperties_vSphere**.
6. Добавьте свойство в группу в поле **Свойства**.

- а) Нажмите кнопку **Создать (+)**.

- б) Введите имя свойства.

Например, **VirtualMachine.Storage.ReserveMemory**.

- в) (дополнительно) Введите значение свойства.

Например, **True**.

- г) (дополнительно) Установите флажок **Зашифровано**, чтобы указать, что значение свойства должно быть зашифровано. Например, если значение должно быть паролем или иной конфиденциальной информацией, при использовании параметра шифрования символы значения не будут отображаться.

- д) (дополнительно) Установите флажок **Показывать в запросе** для отображения свойства в форме запроса при запросе подготовки компьютера.

- е) Нажмите **ОК** для добавления свойства в группу.

7. Добавьте дополнительные свойства в группу.

8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Определение параметров профилей компонентов

С помощью профилей компонентов можно настроить расширенные возможности управления свойствами в схемах элементов vRealize Automation. Разработчики могут использовать профили компонентов **Size** и **Image** в схеме элементов для создания наборов заданных значений.

Профили компонентов **Size** и **Image** и заданные для них наборы значений можно использовать для сопоставления с логической группой, такой как «Небольшой», «Средний» и «Большой» или «Разработка», «Тестирование» и «Производство». С помощью этих настроек можно сократить число обслуживаемых схем элементов.

Профиль компонента определяет параметры для компонента компьютера vSphere в схеме элементов. Например, можно определить один профиль компонента для небольшого развертывания виртуальной машины, а другой — для масштабного развертывания. С помощью vRealize Automation можно определить следующие типы профилей компонентов:

- **Размер**

См. раздел [Настройка параметра Size профиля компонента для развертываний каталога](#).

■ Образ

См. раздел [Настройка параметра Image профиля компонента для развертываний каталога](#).

Дополнительные сведения об использовании профилей компонентов в схеме элементов см. в разделе [Общие сведения о параметризации схем элементов и ее использование](#).

Можно определить несколько именованных наборов значений в рамках типов профилей компонентов **Size** и **Image** и добавить один набор значений или несколько в компоненты компьютеров в схеме элементов. Каждый набор значений, определенный для типа профиля компонента, содержит следующие настраиваемые параметры:

- Имя, отображаемое для инициатора запроса во время подготовки компьютера
- Уникальный идентификатор для арендатора
- Описание
- Набор значений для каждого варианта

Другие типы профилей компонентов определить нельзя.

Если запрашивается подготовка из каталога, можно выбрать один из доступных наборов значений для профилей компонента **Size** и **Image**. При выборе одного из наборов значений выполняется привязка соответствующих значений свойства к запросу.

Настройка параметра Image профиля компонента для развертываний каталога

Можно настроить параметр **Image** профиля компонента, чтобы управлять сведениями о сборке для компонентов компьютеров vSphere в схеме элементов.


Определив наборы значений для профиля компонента **Image**, можно добавить один набор значений или несколько в профиль для компонента компьютера vSphere в схеме элементов. Затем пользователи могут выбрать набор значений **Image** при запросе элемента каталога.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве администратора с правами доступа **администратора арендатора** и **администратора инфраструктуры** как услуги.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Профили компонентов**.



2. Выберите **Image в столбце «Имя».**

Появится информация о свойстве компонента Image.

3. Перейдите на вкладку **Наборы значений.**

4. Чтобы определить новый набор значений, нажмите кнопку **Создать и настройте параметры Image.**

а) Введите значение в поле **Отображаемое имя**, которое будет добавлено к разделителю ValueSet, например **CloneA**.

б) Оставьте значение по умолчанию в текстовом поле **Имя**, например **ValueSet.CloneA**, или введите настраиваемое имя.

в) Введите описание, например **Параметры сборки для сценария клонирования A**, в текстовое поле **Описание**.

г) В раскрывающемся меню **Состояние** выберите **Активно** или **Неактивно**.

При выборе варианта **Активно** набор значений будет отображаться в форме запроса на подготовку каталога.

д) Выберите действие со сборкой для этого набора значений, например **Клонировать**.

Можно также выбрать и другие действия.

- **Создать**
- **Клонировать**
- **Связанный клон**
- **NetApp FlexClone**

е) В качестве типа схемы элементов выберите **Серверная** или **Настольная**.

ж) Если было задано действие «Клонировать», выберите шаблон в раскрывающемся меню **Клонировать из**.

з) (дополнительно) При запросе введите путь к спецификации настройки гостевой ОС.

и) Выберите рабочий процесс подготовки в раскрывающемся меню доступных рабочих процессов.

Дополнительные сведения об импорте набора значений образа для файла OVF см. в разделе [Определение набора значений образа для профиля компонента с помощью файла OVF](#).

5. Нажмите кнопку **Сохранить.**

6. Закончив настройку параметров, нажмите кнопку **Готово.**

Следующие шаги

Добавьте один набор значений или несколько в профиль компонента Image с помощью вкладки **Профили** в компоненте компьютера vSphere. См. [Настройка схемы элементов компьютера](#) и [Настройки компонентов компьютера vSphere](#).

Настройка параметра Size профиля компонента для развертываний каталога

Можно настроить параметр Size профиля компонента, чтобы указать количество ЦП, объемы памяти и хранилища для компонентов компьютеров vSphere в схеме элементов.


Определив наборы значений для профиля компонента Size, можно добавить один набор значений или несколько в профиль для компонента компьютера vSphere в схеме элементов. Затем пользователи могут выбрать набор значений Size при запросе элемента каталога.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве администратора с правами доступа **администратора арендатора** и **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Словарь свойств > Профили компонентов**.



2. Выберите **Size** в столбце «Имя».

Сведения о предоставленном профиле компонента Size отображаются на вкладке **Общие**.

3. Перейдите на вкладку **Наборы значений**.

4. Чтобы определить новый набор значений, например для масштабного развертывания, нажмите кнопку **Создать** и настройте параметры Size.

- а) Введите значение в поле **Отображаемое имя**, которое будет добавлено к разделителю ValueSet, например **large**.
- б) Оставьте значение по умолчанию в текстовом поле **Имя**, например **ValueSet.large**, или введите настраиваемое имя.
- в) Введите описание, например **Профиль масштабного развертывания**, в текстовое поле **Описание**.
- г) В раскрывающемся меню «Состояние» выберите **Активно** или **Неактивно**.

При выборе варианта **Активно** набор значений будет отображаться в форме запроса на подготовку каталога.

- д) Укажите количество виртуальных ЦП, на которых может выполняться развертывание.
- е) Укажите объем ОЗУ, используемый виртуальными машинами в развертывании.
- ж) Укажите объем хранилища, используемый виртуальными машинами в развертывании.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

6. Закончив настройку параметров, нажмите кнопку **Готово**.

Следующие шаги

Добавьте один набор значений или несколько в профиль компонента **Size** с помощью вкладки **Профили** в компоненте компьютера vSphere. См. [Настройка схемы элементов компьютера](#) и [Настройки компонентов компьютера vSphere](#).

Интеграция сторонних средств автоматизации серверов

8

Для развертывания программного обеспечения на подготовленных компьютерах можно использовать существующие средства автоматизации серверов сторонних производителей.

В эту главу входят следующие разделы:

- [Интеграция инфраструктуры как услуги для BMC BladeLogic](#)
- [Интеграция инфраструктуры как услуги для HP Server Automation](#)

Интеграция инфраструктуры как услуги для BMC BladeLogic

Интеграция инфраструктуры как услуги для BMC BladeLogic содержит сведения об интеграции BMC BladeLogic Configuration Manager с помощью VMware vRealize™ Automation.

В этой документации приведены сведения о том, как можно включить развертывание заданий для программного обеспечения BMC BladeLogic на компьютерах, подготовленных с помощью vRealize Automation.

Примечание Не во всех версиях решения vRealize Automation могут быть доступны все функции и возможности. Сравнение функций во всех версиях приведено в <https://www.vmware.com/products/vrealize-automation/>.

Целевая аудитория

Эти сведения предназначены для системных администраторов, администраторов арендаторов, администраторов структур и диспетчеров бизнес-групп vRealize Automation. Это содержимое составлено для опытных системных администраторов систем Windows или Linux, которые знакомы с технологией виртуализации и основными принципами работы, описанными в разделе *Принципы и понятия*.

Глоссарий VMware Technical Publications

VMware Technical Publications предоставляет глоссарий с терминами, которые могут быть незнакомы читателю. Определения терминов, используемых в технической документации VMware, можно найти на странице <http://www.vmware.com/support/pubs>.

Обзор BMC BladeLogic Configuration Manager

Интеграция BMC BladeLogic с vRealize Automation позволяет развертывать задания программного обеспечения BMC BladeLogic на компьютерах, подготовленных с помощью vRealize Automation. Чтобы задать параметры этих заданий, определяющие, сможет ли их выбирать запрашивающий пользователь для отдельных компьютеров или будут ли они применяться для всех компьютеров, подготовленных на основе конкретной схемы элементов, можно использовать настраиваемые свойства.

Ниже приведены общие сведения о требованиях к интеграции BMC BladeLogic Configuration Manager с vRealize Automation.

- Системный администратор проверяет, установлен ли BMC BladeLogic Operations Manager 7.6.0.115 или BMC Server Automation Console 8.2 на том же узле, где содержится агент EPI.
- Системный администратор задает для политики выполнения PowerShell значение RemoteSigned. См. [Установка значения RemoteSigned для политики выполнения PowerShell](#).
- Системный администратор устанавливает по меньшей мере один агент EPI. См. [Установка агента EPI для BMC BladeLogic](#).
- Системный администратор настраивает параметры развертывания заданий программного обеспечения. См. [Интеграция BMC BladeLogic](#).
- Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп создает схему элементов, позволяющую развертывать задания программного обеспечения. См. [Создание схем элементов BMC BladeLogic](#).

Установка значения RemoteSigned для политики выполнения PowerShell

Для выполнения локальных сценариев PowerShell для политики выполнения PowerShell нужно изменить значение с Restricted на RemoteSigned или Unrestricted.

Дополнительные сведения о политике выполнения PowerShell см. в разделе [Статья Microsoft PowerShell о политиках выполнения](#). Если управление политикой выполнения PowerShell осуществляется на уровне групповых политик, обратитесь в службу ИТ-поддержки, чтобы узнать об ограничениях по изменению политик, и прочтите статью [Статья Microsoft PowerShell о параметрах групповых политик](#).

Необходимые условия

- Перед установкой агента убедитесь, что Microsoft PowerShell установлена на узле установки. Требуемая версия зависит от операционной системы узла установки. Дополнительные сведения см. в Центре справки и поддержки Майкрософт.
- Для получения дополнительных сведений о политике выполнения PowerShell запустите команду help about_signing или help Set-ExecutionPolicy в командной строке PowerShell.

Процедура

1. Используя учетную запись администратора, войдите на узел инфраструктуры как услуги, где установлен агент.

2. Выберите **Пуск > Все программы > Версия Windows PowerShell > Windows PowerShell**.
3. Для значения RemoteSigned выполните команду Set-ExecutionPolicy RemoteSigned.
4. Для значения Unrestricted выполните команду Set-ExecutionPolicy Unrestricted.
5. Убедитесь, что выполнение команды завершилось без ошибок.
6. Введите **Exit** в командной строке PowerShell.

Установка агента EPI для BMC BladeLogic

Системный администратор должен установить по крайней мере один агент EPI vRealize Automation для управления взаимодействием с BMC BladeLogic. Агент можно установить в любом расположении, но он должен иметь возможность обмена данными с vRealize Automation и BMC BladeLogic Configuration Manager.

Необходимые условия

- Проверьте, установлен ли BMC BladeLogic Operations Manager 7.6.0.115 или BMC Server Automation Console 8.2 на том же узле, где содержится агент EPI.
Если агент EPI устанавливается до BMC Operations Manager, после установки BMC Operations Manager необходимо перезапустить службу агента.
- Агент нужно установить в системах Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 SP2 (32- или 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 или Windows 2012 с .NET 4.5.
- Учетные данные, которые агент использует для работы, должны предоставлять административный доступ ко всем узлам BMC BladeLogic, с которыми взаимодействует агент.
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Полные сведения об установке агентов vRealize Automation см. в разделе *Установка vRealize Automation*.

Процедура

1. На странице «Тип установки» щелкните **Выбор компонентов**.
2. Примите корневое расположение установки или выберите команду **Изменить** и выберите путь установки.

Даже в распределенном развертывании иногда можно установить несколько компонентов Инфраструктура как услуга на одном сервере Windows.

При установке нескольких компонентов Инфраструктура как услуга всегда используйте один и тот же путь.

3. Нажмите кнопку **Далее**.
4. На установочном компьютере войдите в систему с правами администратора служб Windows.
Служба должна быть запущена на том же установочном компьютере.
5. Нажмите кнопку **Далее**.

6. В списке типов агентов выберите **EPIPowerShell**.
7. В текстовом поле **Имя агента** введите идентификатор для этого агента.

Храните файл с именем агента, учетными данными, именем конечной точки и информацией об экземпляре платформы для каждого агента. Эта информация понадобится для настройки конечных точек и добавления узлов в будущем.

Важно! Для обеспечения высокой доступности можно добавить резервные агенты и настроить их аналогично. Дублировать агенты необязательно.

Параметр	Описание
Резервный агент	Устанавливайте резервные агенты на различных серверах. Называйте и настраивайте резервные агенты аналогично.
Автономный агент	Назначьте агенту уникальное имя.

8. Настройте подключение к узлу службы диспетчера Инфраструктура как услуга.

Параметр	Описание
С подсистемой балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта подсистемы балансировки нагрузки для компонента «Служба диспетчера», <i>mgr-svc-load-balancer.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.
Без подсистемы балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта компьютера, на котором установлен компонент «Служба диспетчера», <i>mgr-svc.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.

По умолчанию используется порт 443.

9. Настройте подключение к веб-серверу Инфраструктура как услуга.

Параметр	Описание
С подсистемой балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта подсистемы балансировки нагрузки для компонента веб-сервера, <i>web-load-balancer.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.
Без подсистемы балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта компьютера, на котором установлен компонент веб-сервера, <i>web.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.

По умолчанию используется порт 443.

10. Щелкните **Проверить**, чтобы проверить подключение к каждому из узлов.
11. В поле **Тип EPI** выберите **BMC**.
12. Выберите тип EPI.
13. В текстовом поле **Сервер EPI** введите полное доменное имя управляемого сервера.
14. Нажмите кнопку **Добавить**.

15. Нажмите кнопку **Далее**.

16. Нажмите кнопку **Установить**, чтобы начать установку.

Через несколько минут появится сообщение об успешном завершении операции.

17. Нажмите кнопку **Далее**.

18. Щелкните элемент **Готово**.

Следующие шаги

[Интеграция BMC BladeLogic](#)

Увеличение времени ожидания установки программного обеспечения по умолчанию

Установка программного обеспечения для продукта интеграции может занять больше времени, чем время ожидания по умолчанию (30 минут). Для времени ожидания по умолчанию можно установить значение, которое позволяет завершить установку.

Процедура

1. Перейдите в каталог установки службы диспетчера. Как правило, это %System-Drive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server.
2. Создайте резервную копию файла ManagerService.exe.config.
3. Откройте файл ManagerService.exe.config, найдите элемент workflowTimeoutConfigurationSection и увеличьте значение атрибута DefaultTimeout от 30 минут до желаемого максимального значения.
4. Щелкните **Сохранить** и закройте файл.
5. Выберите **Пуск > Администрирование > Службы** и перезапустите службу vRealize Automation.

Интеграция BMC BladeLogic

Если система, из которой BMC BladeLogic Configuration Manager развертывает программное обеспечение, доступна в сети и установлен агент EPI для взаимодействия с ней, программное обеспечение можно развернуть из нее непосредственно в недавно подготовленные компьютеры. Запрашивающий пользователь может выбрать программное обеспечение для развертывания или схему элементов, которая может содержать конкретные задания, которые будут развернуты на всех машинах, подготовленных на ее основе.

Необходимые условия

- [Установка агента EPI для BMC BladeLogic](#).
- Войдите в узел агента EPI или BMC vRealize Automation от имени **системного администратора**.

- **Системный администратор**, от имени которого выполняется агент EPI, должен войти в консоль BladeLogic, чтобы настроить профиль проверки подлинности, который будет использоваться, и принять любые сертификаты безопасности BladeLogic, а затем закрыть консоль. Это условие необходимо выполнить только один раз.

Процедура

1. Щелкните **Пуск > Администрирование > Службы** и остановите работу службы агента EPI или BMC vRealize Automation.
2. На узле установки агента EPI, который может быть таким же, как узел службы диспетчера, измените каталог на каталог установки агента EPI, как правило, %SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\VCAC Agents\agent_name.
3. Измените каждый файл в папке Scripts\nsh в каталоге агента EPI и в разделе списка параметров каждого NSH-файла обновите значения следующих переменных. Описание каждой переменной отображается над ее определением.

USERNAME_USER=BLAdmin

AUTH_TYPE=SRP

PASSWORD_USER=password

APP_SERVER_HOST=bladelogic.dynamicops.local

ROLE_NAME=BLAdmins

4. В каталоге установки агента EPI измените файл конфигурации агента, VRMAgent.exe.config и замените CitrixProvisioningUnregister.ps1 на DecomMachine.ps1.

- a) Найдите следующую строку.

```
<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
  registerScript="CitrixProvisioningRegister.ps1"
  unregisterScript="CitrixProvisioningUnregister.ps1"/>
```

- b) Измените строку следующим образом:

```
<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
  registerScript="CitrixProvisioningRegister.ps1"
  unregisterScript="DecomMachine.ps1"/>
```

5. Если планируется подготовка путем клонирования с назначением статического IP-адреса, можно включить регистрацию подготовленных компьютеров с помощью BMC BladeLogic по IP-адресу, а не по имени компьютера.
 - а) Измените файлы `InstallSoftware.ps1` и `DecomMachine.ps1` в папке Сценарии в каталоге агента EPI и измените строку `$byip=$false` на `$byip=$true`. Измените файлы `InstallSoftware.ps1` и `DecomMachine.ps1` в папке Сценарии в каталоге агента EPI и измените строку `$byip=$false` на `$byip=$true`.
 - б) Если включить регистрацию по IP-адресу, выполнив изменения выше, необходимо выполнять подготовку путем назначения статического IP-адреса. В противном случае произойдет сбой интеграции BMC BladeLogic.
6. Щелкните **Пуск > Администрирование > Службы**, чтобы запустить службу агента EPI или BMC (служба «Агент vRealize Automation» — имя_агента).
7. Поместите все задания BMC BladeLogic, которые должны быть доступны для выбора инициаторами запросов компьютера или указывания архитекторами схем элементов, в одно размещение в BMC BladeLogic Configuration Manager, например, `/Utility`.
8. Подготовьте эталонный компьютер и преобразуйте его в шаблон для клонирования.
 - а) Установите агент BMC BladeLogic, указывающий на сервер, на котором выполняется BMC BladeLogic Configuration Manager.
 - б) Убедитесь, что доступна возможность подключения к агенту в гостевой системе и успешного выполнения заданий должным образом после подготовки.

Результаты

Теперь администраторы арендатора и диспетчеры бизнес-групп могут интегрировать BMC BladeLogic в схемы элементов клонов. См. [Добавление интеграции BMC BladeLogic в схему элементов](#).

Создание схем элементов BMC BladeLogic

Чтобы инициализировать интеграцию BMC BladeLogic, используется добавление настраиваемых свойств для любых заданий программного обеспечения BMC BladeLogic, которые необходимо развернуть на компьютерах, подготовленных на основе схемы элементов.

Нужно получить следующую информацию, чтобы администраторы арендатора и диспетчеры бизнес-групп могли включать ее в схемы элементов:

- Имя шаблона
- Имя спецификации настройки.
- Общий объем хранилища, указанного для шаблона
- для интеграций vCenter Server версию гостевой операционной системы vCenter Server, с помощью которой vCenter Server должен создать компьютер.

Добавление интеграции BMC BladeLogic в схему элементов

Чтобы создать схему элементов, позволяющую развернуть задания программного обеспечения BMC BladeLogic Configuration Manager на компьютерах, подготовленных с ее использованием, администратору арендатора или диспетчеру бизнес-группы нужно создать схему элементов для подготовки путем клонирования, которая содержит настраиваемые свойства BMC BladeLogic.

- Получите следующие сведения у администратора структуры:
 - Имя сервера, на котором находится BMC BladeLogic.
 - Имя профиля проверки подлинности, используемого по умолчанию на сервере BMC BladeLogic.
 - Расположение BMC BladeLogic заданий программного обеспечения, развертывание которых будет выполняться. Оно должно соответствовать значению `Vrm.Software.IdNNNN`.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Создайте схему элементов для клонирования с помощью шаблона и спецификации настройки, предоставленных администратором структуры. См. раздел *Конфигурация инфраструктуры как услуги для виртуальных платформ*.

Примечание Администратор структуры может создать профиль сборки, используя набор свойств `BMCSoftWareProperties`. Благодаря ему администраторам арендаторов и диспетчерам бизнес-групп проще добавить эту информацию в схемы элементов должным образом.


- Список всех обязательных и общих настраиваемых свойств BMC BladeLogic см. в разделе [Настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager](#).

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Найдите схему элементов клона, в которую необходимо интегрировать BMC BladeLogic.
3. В столбце «Действия» щелкните стрелку вниз и элемент **Изменить**.
4. Перейдите на вкладку **Свойства**.
5. (дополнительно) Выберите нужные группы свойств.
Группы свойств содержат несколько настраиваемых свойств.
6. (дополнительно) Добавьте любое настраиваемое свойство в ваш компонент компьютера.
 - а) Щелкните **Новое свойство**.
 - б) В текстовом поле **Имя** введите имя настраиваемого свойства.
 - в) (дополнительно) Установите флажок **Зашифровано**, чтобы зашифровать настраиваемое свойство в базе данных.
 - г) В текстовом поле **Значение** укажите значение настраиваемого свойства.

- д) (дополнительно) Чтобы при отправке запроса на компьютер появлялся запрос на указание значения, установите флажок **Запросить пользователя**.

Если у пользователей нужно запрашивать значение, то указанное вами значение настраиваемого свойства будет отображаться как значение по умолчанию. Если не указать значение по умолчанию, то, чтобы продолжать работу с запросом компьютера, пользователю нужно указать свое значение для настраиваемого свойства.

- е) Щелкните значок **Сохранить** ()

7. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Ваша схема элементов сохранена.

Следующие шаги

Опубликуйте схему элементов, чтобы сделать ее доступной в качестве элемента каталога. См. [Публикация схемы элементов](#).

Настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager.

Таблица 8-1. Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

Настраиваемое свойство	Описание
VirtualMachine.EPI.Type	Указывает тип внешней инфраструктуры подготовки.
VirtualMachine.Admin.Owner	Указывает имя владельца компьютера.
BMC.Software.Install	Укажите значение «Истина», чтобы включить интеграцию диспетчера конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager.
EPI.Server.Name	Указывает имя сервера подготовки внешней инфраструктуры, например имя сервера, на котором размещен объект BMC BladeLogic. Если хотя бы один общий агент BMC EPI установлен без указания узла BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение направляет запрос на нужный сервер. Если установлены только выделенные агенты BMC EPI для определенных узлов BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение должно в точности совпадать с именем сервера, настроенным для одного из этих агентов.
BMC.Service.Profile	Указывает имя используемого по умолчанию профиля проверки подлинности на сервере BMC BladeLogic.

Таблица 8-1. Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager (продолжение)

Настраиваемое свойство	Описание
BMC.Software.BatchLocation	Указывает расположение в конфигурации BMC BladeLogic, где развертываются задания для программного обеспечения. Это значение должно совпадать с соответствующим значением для Vrm.Software.IdNNNN. Например, допустимым может быть значение /Application Deployment.
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem	<p>Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (VirtualMachineGuestOsIdentifier), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, VMware[OS_Version]Properties), в которых предварительно настроено наличие верных значений VMware.VirtualCenter.OperatingSystem. Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.</p> <p>Связанные с этим сведения см. в разделе о типе перечисления VirtualMachineGuestOsIdentifier в документации по API или SDK vSphere. Список принимаемых значений см. в документации по vCenter Server.</p>

Настраиваемые свойства, с помощью которых можно обеспечить доступ к заданиям для программного обеспечения BMC BladeLogic Configuration Manager

Настройте задания BMC BladeLogic Configuration Manager для интеграции с vRealize Automation. Сделайте все задания программного обеспечения доступными для выбора пользователями, запрашивающими компьютер, или укажите задание программного обеспечения, которое должно применяться ко всем компьютерам, подготовленным из схемы элементов.

Таблица 8-2. Настраиваемые свойства для предоставления доступа к заданиям для программного обеспечения

Настраиваемое свойство	Описание
LoadSoftware	Установите значение True, чтобы применить параметры установки программного обеспечения.
Vrm.Software.IdNNNN	<p>Указывает задание для программного обеспечения или политику, которую нужно применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. Задаёт значение <code>job_type=job_path</code>, где <code>job_type</code> — это цифра, обозначающая тип задания BMC BladeLogic, а <code>job_path</code> — это расположение задания в BMC BladeLogic, например <code>4=/Utility/putty</code>. <code>NNNN</code> — это число от 1000 до 1999. Первое свойство должно начинаться с 1000 и возрастать по числовым значениям для каждого дополнительного свойства.</p> <div> 1 – AuditJob 2 – BatchJob 3 – ComplianceJob 4 – DeployJob 5 – FileDeployJob 6 – NSHScriptJob 7 – PatchAnalysisJob 8 – SnapshotJob </div>

Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

Допускается также применение необязательных настраиваемых свойств, которые часто используются со схемами элементов BMC BladeLogic Configuration Manager.

Таблица 8-3. Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с BMC BladeLogic Configuration Manager

Свойство	Определение
BMC.AddServer.Delay	Указывает, сколько секунд нужно ждать, прежде чем добавлять компьютер к диспетчеру конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager. Значение по умолчанию — 30.
BMC.AddServer.Retry	Указывает, сколько секунд нужно ждать, прежде чем добавлять компьютер к диспетчеру конфигурации BMC BladeLogic Configuration Manager. Значение по умолчанию — 100.

Публикация схемы элементов

Можно опубликовать схему элементов для использования при подготовке компьютеров и при необходимости для повторного использования в другой схеме элементов. Чтобы использовать схему элементов для запроса подготовки компьютеров, после публикации необходимо назначить права на доступ к этой схеме элементов. Для схем элементов, которые используются в качестве компонентов в других схемах элементов, такие права не требуются.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Создайте схему элементов. См. раздел *Контрольный список для создания схем элементов vRealize Automation*.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Проектирование**.
2. Щелкните элемент **Схемы элементов**.
3. Наведите указатель на схему элементов, которую нужно опубликовать, и нажмите кнопку **Опубликовать**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

После публикации схемы элементов в качестве элемента каталога нужно назначить права на доступ к ней, чтобы сделать ее доступной для пользователей в каталоге служб.

Следующие шаги

Добавьте схему элементов в службу каталога и разрешите пользователям запрашивать элемент каталога для подготовки компьютера, как определено в схеме элементов.

Интеграция инфраструктуры как услуги для HP Server Automation

Интеграция инфраструктуры как услуги для HP Server Automation содержит информацию об интеграции HP Server Automation с помощью VMware vRealize™ Automation.

В этой документации приведены сведения о том, как можно использовать загрузочный образ HP Server Automation или шаблон HP Server Automation для подготовки виртуальных машин путем клонирования.

Целевая аудитория

Эти сведения предназначены для системных администраторов, администраторов арендаторов, администраторов структур и диспетчеров бизнес-групп vRealize Automation. Это содержимое составлено для опытных системных администраторов систем Windows или Linux, которые знакомы с технологией виртуализации и основными принципами работы, описанными в разделе *Принципы и понятия*.

Глоссарий VMware Technical Publications

VMware Technical Publications предоставляет глоссарий с терминами, которые могут быть незнакомы читателю. Определения терминов, используемых в технической документации VMware, можно найти на странице <http://www.vmware.com/support/pubs>.

Обзор службы HP Server Automation

Подготовить виртуальные машины можно с помощью загрузочного образа HP Server Automation или клонировав и использовав шаблон HP Server Automation при интеграции HP Server Automation с vRealize Automation.

Можно дополнительно определить политики HP Server Automation, чтобы сделать их доступными в vRealize Automation. Инициаторы запросов компьютеров могут выбрать одну из этих политик, чтобы установить программное обеспечение на запрашиваемом компьютере. В схеме элементов можно также указать политики HP Server Automation, которые необходимо применить к каждому компьютеру, подготавливаемому на основе этой схемы элементов.

Обзор требований к интеграции

Ниже приведены общие сведения о требованиях к интеграции HP Server Automation с vRealize Automation:

- Системный администратор устанавливает Microsoft PowerShell на узле установки перед установкой агента.

Требуемая версия Microsoft PowerShell зависит от операционной системы узла установки. Возможно, она установлена с этой операционной системой. Дополнительные сведения см. в Центре справки и поддержки Майкрософт.
- Системный администратор устанавливает оснастку HP Server Automation по крайней мере на одном узле для установки External Provisioning Integration (EPI) vRealize Automation. См. [Установка оснастки PowerShell HP Server Automation](#).
- Системный администратор задает для политики выполнения PowerShell значение RemoteSigned. См. [Установка значения RemoteSigned для политики выполнения PowerShell](#).
- Системный администратор устанавливает по меньшей мере один агент EPI. См. [Установка агента EPI для HP Server Automation](#).
- Системный администратор устанавливает выбранный способ интеграции. См. [Интеграция HP Server Automation](#).
- Системный администратор активирует установку программного обеспечения из HP Server Automation. См. [Выполнение установки программного обеспечения vRealize Automation из HP Server Automation](#).
- Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп создает схему элементов, позволяющую развертывать задания программного обеспечения. См. [Создание схемы элементов для HP Server Automation](#).
- Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп публикует схему элементов. См. [Публикация схемы элементов](#).

Установка оснастки PowerShell HP Server Automation

Перед установкой агента EPI нужно установить оснастку HP Server Automation по крайней мере на одном узле для установки External Provisioning Integration (EPI)vRealize Automation.

Необходимые условия

- Получите программное обеспечение оснастки HP Server Automation с установочного носителя HP Server Automation.
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. Нажмите кнопку **Пуск**, щелкните правой кнопкой мыши элемент **Командная строка** и выберите пункт **Запустить от имени администратора**.
2. Перейдите в каталог, который содержит оснастку PowerShell.
3. Введите `msiexec /i OPSWpowershell-37.0.0.5-0.msi`.
4. Завершите установку, приняв все значения по умолчанию.
5. Выберите **Пуск > Все программы > Windows Power Shell 1.0 > Windows PowerShell**.
6. Введите `Add-PSSnapin 'OpwareSasPs'`.
7. Введите `Exit`.

Установка значения RemoteSigned для политики выполнения PowerShell

Для выполнения локальных сценариев PowerShell для политики выполнения PowerShell нужно изменить значение с Restricted на RemoteSigned или Unrestricted.

- Для получения дополнительных сведений о политике выполнения PowerShell введите `help about_signing` или `help Set-ExecutionPolicy` в командной строке PowerShell.

Необходимые условия

- Войдите как администратор Windows.
- [Установка оснастки PowerShell HP Server Automation](#).

Процедура

1. Выберите **Пуск > Все программы > Версия Windows PowerShell > Windows PowerShell**.
2. Введите `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`, чтобы установить значение RemoteSigned для политики.
3. Введите `Set-ExecutionPolicy Unrestricted`, чтобы установить значение Unrestricted для политики.
4. Введите `Get-ExecutionPolicy`, чтобы проверить текущие настройки для политики выполнения.
5. Введите `Exit`.

Установка агента EPI для HP Server Automation

Системный администратор должен установить по крайней мере один агент EPI vRealize Automation для управления взаимодействием с HP Server Automation. Агент можно установить в любом расположении,

в том числе на сервере vRealize Automation или HP Server Automation, при условии, что агент может обмениваться данными с обоими серверами.

Необходимые условия

- Убедитесь, что оснастка PowerShell HP Server Automation установлена на том же узле, что и агент EPI. Если агент EPI устанавливается до оснастки, после установки оснастки необходимо перезапустить службу агента. См. [Установка оснастки PowerShell HP Server Automation](#).
- Агент нужно установить в системах Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 SP2 (32- или 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 или Windows 2012 с .NET 4.5.
- Учетные данные агента должны предоставлять административный доступ ко всем узлам HP Server Automation, с которыми будет взаимодействовать агент.
- Установите компоненты инфраструктуры как услуги, в том числе «Служба диспетчера» и «Веб-сайт».
- Полные сведения об установке агентов vRealize Automation см. в разделе *Установка vRealize Automation*.
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. На странице «Тип установки» выберите параметр **Пользовательская установка** и **Прокси-агент**.
2. Примите корневое расположение установки или выберите команду **Изменить** и выберите путь установки.

Даже в распределенном развертывании иногда можно установить несколько компонентов Инфраструктура как услуга на одном сервере Windows.

При установке нескольких компонентов Инфраструктура как услуга всегда используйте один и тот же путь.

3. Нажмите кнопку **Далее**.
4. На установочном компьютере войдите в систему с правами администратора служб Windows.
Служба должна быть запущена на том же установочном компьютере.
5. Нажмите кнопку **Далее**.
6. В списке типов агентов выберите **EPIPowerShell**.

7. В текстовом поле **Имя агента** введите идентификатор для этого агента.

Храните файл с именем агента, учетными данными, именем конечной точки и информацией об экземпляре платформы для каждого агента. Эта информация понадобится для настройки конечных точек и добавления узлов в будущем.

Важно! Для обеспечения высокой доступности можно добавить резервные агенты и настроить их аналогично. Дублировать агенты необязательно.

Параметр	Описание
Резервный агент	Устанавливайте резервные агенты на различных серверах. Называйте и настраивайте резервные агенты аналогично.
Автономный агент	Назначьте агенту уникальное имя.

8. Настройте подключение к узлу службы диспетчера Инфраструктура как услуга.

Параметр	Описание
С подсистемой балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта подсистемы балансировки нагрузки для компонента «Служба диспетчера», <i>mgr-svc-load-balancer.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.
Без подсистемы балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта компьютера, на котором установлен компонент «Служба диспетчера», <i>mgr-svc.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.

По умолчанию используется порт 443.

9. Настройте подключение к веб-серверу Инфраструктура как услуга.

Параметр	Описание
С подсистемой балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта подсистемы балансировки нагрузки для компонента веб-сервера, <i>web-load-balancer.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.
Без подсистемы балансировки нагрузки	Введите полное доменное имя и номер порта компьютера, на котором установлен компонент веб-сервера, <i>web.mycompany.com:443</i> . Не вводите IP-адреса.

По умолчанию используется порт 443.

10. Щелкните **Проверить**, чтобы проверить подключение к каждому из узлов.
11. В поле **Тип EPI** щелкните **Opware**.
12. В текстовом поле **Сервер EPI** введите полное доменное имя управляемого сервера.

При необходимости это поле можно оставить пустым, чтобы агент взаимодействовал с несколькими узлами.

Сервер HP Server Automation, с которым агент взаимодействует при подготовке компьютера с помощью HP Server Automation, зависит от значения требуемого пользовательского свойства, `EPI.Server.Name`, на схеме элементов.

Поэтому если при установке выделенного агента EPI указать имя сервера HP Server Automation, сервер сможет выполнить подготовку только тех компьютеров, свойство `EPI.Server.Name` которых полностью совпадает с именем сервера, настроенным для агента.

Если при установке общего агента EPI не указывать имя сервера HP Server Automation, подготовку компьютера может выполнить любой сервер, указанный в свойстве `EPI.Server.Name` схемы элементов, при условии, что агент может связаться с этим сервером.

Примечание Если соответствующий агент не найден или нет агентов, для которых не указаны значения серверов, подготовка Opsware начнется, когда будет найден подходящий агент.

13. Нажмите кнопку **Добавить**.

14. Нажмите кнопку **Далее**.

15. Нажмите кнопку **Установить**, чтобы начать установку.

Через несколько минут появится сообщение об успешном завершении операции.

16. Нажмите кнопку **Далее**.

17. Щелкните элемент **Готово**.

Следующие шаги

Определите тип метода интегрирования для использования. См. [Интеграция HP Server Automation](#).

Увеличение времени ожидания установки программного обеспечения по умолчанию

Установка программного обеспечения для продукта интеграции может занять больше времени, чем время ожидания по умолчанию (30 минут). Для времени ожидания по умолчанию можно установить значение, которое позволяет завершить установку.

Процедура

1. Перейдите в каталог установки службы диспетчера. Как правило, это `%System-Drive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server`.
2. Создайте резервную копию файла `ManagerService.exe.config`.
3. Откройте файл `ManagerService.exe.config`, найдите элемент `workflowTimeoutConfigurationSection` и увеличьте значение атрибута `DefaultTimeout` от 30 минут до желаемого максимального значения.
4. Щелкните **Сохранить** и закройте файл.
5. Выберите **Пуск > Администрирование > Службы** и перезапустите службу vRealize Automation.

Интеграция HP Server Automation

Шаги, необходимые для интеграции HP Server Automation с vRealize Automation, зависят от способа инициализации и от того, нужно ли включить установку программного обеспечения из HP Server Automation.

При подготовке виртуальных машин можно выбрать один из следующих способов интеграции:

- Выполните подготовку, используя доступную в сети систему, с которой HP Server Automation разворачивает образы.
- Выполните подготовку путем клонирования, используя шаблон, подготовленный для HP Server Automation.

Можно дополнительно определить политики HP Server Automation, чтобы сделать их доступными в vRealize Automation. Инициаторы запросов компьютеров могут выбрать одну из этих политик, чтобы установить программное обеспечение на запрашиваемом компьютере. В схеме элементов можно также указать политики HP Server Automation, которые необходимо применить к каждому компьютеру, подготавливаемому на основе этой схемы элементов.

Активация подготовки на основе загрузочных образов HP Server Automation

Системный администратор может использовать загрузочный образ HP Server Automation, чтобы выполнить подготовку компьютеров в vRealize Automation с использованием этого экземпляра HP Server Automation.

Необходимые условия

- Система, из которой HP Server Automation разворачивает образы, доступна в сети.
- Установленный агент EPI. См. [Установка агента EPI для HP Server Automation](#).
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. На узле EPI/Opware Agent последовательно выберите **Пуск > Администрирование > Службы** и остановите работу vRealize Automation EPI/Opware Agent.
2. На узле установки агента EPI, который может быть таким же, как узел службы диспетчера, измените каталог на каталог установки агента EPI. Как правило, это %SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\VCAC Agents\agent_name.

3. В каталоге установки агента EPI измените файл конфигурации агента VRMAgent.exe.config.

- а) Найдите следующую строку.

```
<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
registerScript="CitrixProvisioningRegister.ps1"
unregisterScript="CitrixProvisioningUnregister.ps1"/>
```

- б) Измените строку следующим образом:

```
<DynamicOps.Vrm.Agent.EpiPowerShell
registerScript="CreateMachine.ps1"
unregisterScript="DisposeVM.ps1"/>
```

4. Создайте файл с паролем HP SA в папке Scripts.

Указанные для этого файла учетные данные должны предоставлять административный доступ ко всем экземплярам HP SA, с которыми будет взаимодействовать агент.

- а) Выберите **Пуск > Все программы > Windows Power Shell 1.0 > Windows PowerShell**.
- б) Измените каталог на каталог **Scripts**.
- в) Введите `\CreatePasswordFile.ps1 username`.
- г) Введите пароль, если отобразится запрос.
- д) Введите **Exit**.

5. На узле vRealize Automation или EPI/Opware Agent выберите **Пуск > Администрирование > Службы**, а затем запустите или остановите работу службы vRealize Automation или EPI/Opware Agent.

Подготовка шаблона HP Server Automation для клонирования

Для интеграции с vRealize Automation можно использовать шаблон HP Server Automation.

Чтобы создать шаблон HP Server Automation, необходимо создать эталонный компьютер и добавить соответствующие спецификации настройки.

Для ОС Windows см. раздел [Подготовка эталонного компьютера для Windows](#).

Для ОС Linux см. раздел [Подготовка эталонного компьютера для Linux](#).

Подготовка эталонного компьютера для Linux

Чтобы добавить компонент установки ПО с помощью HP Server Automation в процесс подготовки путем клонирования, необходимо подготовить эталонный компьютер и преобразовать его в шаблон для клонирования.

Процедура

1. Добавьте установочный пакет агента HP Server Automation в шаблон клонирования.
2. Скопируйте установщик агента HP Server Automation на эталонный компьютер.
3. Создайте сценарий для запуска установщика и установки агента HP Server Automation.

4. Скопируйте сценарий на эталонный компьютер.
5. Добавьте настройку, выполняющую вызов агента после подготовки, что позволяет установить агент на каждом клонированном компьютере.

Результаты

Примечание Не устанавливайте HP Server Automation на эталонном компьютере. Агент должен быть установлен с помощью спецификации настройки или постустановочного сценария сразу после клонирования.

Следующие шаги

- Дополнительно определите политики HP Server Automation, чтобы сделать их доступными в vRealize Automation. См. [Выполнение установки программного обеспечения vRealize Automation из HP Server Automation](#).
- Создайте схему элементов в соответствии с типом интеграции HP Server Automation, который необходимо активировать. См. [Создание схемы элементов для HP Server Automation](#).

Подготовка эталонного компьютера для Windows

Прежде чем добавить компонент установки ПО с помощью HP Server Automation в процесс подготовки путем клонирования, необходимо подготовить эталонный компьютер и преобразовать его в шаблон для клонирования.

Процедура

1. Добавьте установочный пакет агента HP Server Automation в шаблон клонирования.
2. Скопируйте установщик агента HP Server Automation в каталог C:\ на эталонном компьютере.
3. Добавьте настройку, необходимую для вызова агента после подготовки. Для этого в раздел Run Once спецификации настройки добавьте следующую строку:

```
C:\opswareagentinstaller --opsw_gw_addr opswareipaddress:3001 -s --force_sw_reg
```

```
--force_full_hw_reg
```

Эти команды также выполняют установку агента на каждом клонированном компьютере.

4. Замените *opswareagentinstaller* именем исполняемого файла установщика агента HP Server Automation.
5. Замените *opswareipaddress* IP-адресом сервера, на котором размещается экземпляр HP Server Automation, который выполняет установку ПО.

Пример:

```
C:\ opsware-agent-37.0.0.2.61-win32-6.0.exe --opsw_gw_addr 10.20.100.52:3001 -s --force_sw_reg --force_full_hw_reg
```

Следующие шаги

- Дополнительно определите политики HP Server Automation, чтобы сделать их доступными в vRealize Automation. См. [Выполнение установки программного обеспечения vRealize Automation из HP Server Automation](#).
- Создайте схему элементов в соответствии с типом интеграции HP Server Automation, который необходимо активировать. См. [Создание схемы элементов для HP Server Automation](#).

Выполнение установки программного обеспечения vRealize Automation из HP Server Automation

Системный администратор может по необходимости определить политики HP Server Automation, чтобы сделать их доступными в vRealize Automation. Стороны, запросившие компьютеры, могут выбрать одну из этих политик, чтобы установить программное обеспечение на запрашиваемом компьютере. В схеме элементов можно также указать политики HP Server Automation, которые необходимо применить к каждому компьютеру, подготавливаемому на ее основе.

Необходимые условия

- Установленный агент EPI. См. раздел [Установка агента EPI для HP Server Automation](#).
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.

Процедура

1. Создайте текстовый файл с именем `Software.txt` в каталоге веб-сайтов, находящемся в каталоге установки сервера vRealize Automation (обычно это `%SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\VCAC\Server\Website`).

Каждая строка в файле `Software.txt` должна иметь следующий формат:

```
Software_policy_description=software_policy_name
```

2. Определите метку и имя политики в отношении программного обеспечения, которые отображаются пользователю при запросе на установку программного обеспечения из экземпляра HP Server Automation.
 - а) Замените *Software_policy_description* меткой, указывающей на политику в отношении программного обеспечения.
 - б) Замените *software_policy_name* именем политики.

Например, файл `Software.txt`, с помощью которого пользователю нужно разрешить выбирать средство HP Server Automation Windows ISM Tool и/или HP Server Automation Linux ISM Tool, может содержать следующие сведения:

```
HP SA Windows ISM Tool=Windows_ISMtool
```

```
HP SA Linux ISM Tool=RedHatLinux_ISMtool
```

Создание схемы элементов для HP Server Automation

Тип создаваемой схемы элементов зависит от способа активации интеграции с HP Server Automation.

Нужно создать схему элементов, которая включает в себя все сведения, необходимые для подготовки компьютера, и информацию, необходимую для интеграции с HP Server Automation при использовании любого из следующих способов интеграции:

- подготовка с использованием системы, из которой HP Server Automation выполняет развертывание образов;
- подготовка путем клонирования из шаблона, подготовленного для HP Server Automation.

Можно дополнительно определить политики HP Server Automation, чтобы сделать их доступными в vRealize Automation. Инициаторы запросов компьютеров могут выбрать одну из этих политик, чтобы установить программное обеспечение на запрашиваемом компьютере. В схеме элементов можно также указать политики HP Server Automation, которые необходимо применить к каждому компьютеру, подготавливаемому на основе этой схемы элементов.

Создание виртуальной схемы элементов для создания компьютера на основе загрузочного образа HP Server Automation

Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп может создать схему элементов, позволяющую использовать загрузочный образ HP Server Automation для развертывания заданий программного обеспечения HP Server Automation на компьютерах, созданных на основе этой схемы элементов.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Получите следующие сведения у администратора структуры:
 - Имя сервера HP Server Automation, которое будет использоваться в качестве значения для пользовательского свойства `EPI.Server.Name`.
 - Имя образа HP Server Automation, которое будет использоваться в качестве значения для пользовательского свойства `Opware.BootImage.Name`.

- Необязательно, сведения о пользовательских свойствах и значениях, которые следует применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. См. [Настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation](#).

Примечание Администратор структуры может создать группу свойств с помощью набора свойств `HPSABuildMachineProperties`, который позволяет выполнить интеграцию HP Server Automation при выполнении подготовки с помощью загрузочного образа, или `HPSASoftwareProperties`, который позволяет выполнить интеграцию HP Server Automation при развертывании программного обеспечения. Благодаря этим группам свойств администраторам арендаторов и диспетчерам бизнес-групп проще добавить эту информацию в схемы элементов.

- Сведения о создании виртуальной схемы элементов см. в разделе *Конфигурация инфраструктуры как услуги для виртуальных платформ*.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. В столбце «Действия» щелкните стрелку вниз и элемент **Изменить**.
3. Перейдите на вкладку **Свойства**.
4. (дополнительно) Выберите нужные группы свойств.
Группы свойств содержат несколько настраиваемых свойств.
5. (дополнительно) Добавьте любое настраиваемое свойство в ваш компонент компьютера.
 - а) Щелкните **Новое свойство**.
 - б) В текстовом поле **Имя** введите имя настраиваемого свойства.
 - в) (дополнительно) Установите флажок **Зашифровано**, чтобы зашифровать настраиваемое свойство в базе данных.
 - г) В текстовом поле **Значение** укажите значение настраиваемого свойства.
 - д) (дополнительно) Чтобы при отправке запроса на компьютер появлялся запрос на указание значения, установите флажок **Запросить пользователя**.
Если у пользователей нужно запрашивать значение, то указанное вами значение настраиваемого свойства будет отображаться как значение по умолчанию. Если не указать значение по умолчанию, то, чтобы продолжать работу с запросом компьютера, пользователю нужно указать свое значение для настраиваемого свойства.
 - е) Щелкните значок **Сохранить** (✔).
6. Откройте вкладку **Информация о сборке**.
7. Щелкните **Создать** и выберите рабочий процесс **ExternalProvisioningWorkflow**.
8. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Ваша схема элементов сохранена.

Следующие шаги

Опубликуйте схему элементов, чтобы сделать ее доступной в качестве элемента каталога. См. [Публикация схемы элементов](#).

Создание схемы элементов для клонирования из шаблона HP Server Automation

Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп может создать схему элементов, позволяющую развертывать задания программного обеспечения HP Server Automation на компьютерах, для создания которых она использовалась.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.
- Получите следующие сведения у администратора структуры:
 - Шаблон HP Server Automation. См. [Подготовка шаблона HP Server Automation для клонирования](#).
 - Схему элементов клона, в которую необходимо интегрировать HP Server Automation.
 - Необязательно, сведения о пользовательских свойствах и значениях, которые следует применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. См. [Настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation](#).

Примечание Администратор структуры может создать группу свойств с помощью набора свойств `HPSABuildMachineProperties`, который позволяет выполнить интеграцию HP Server Automation при выполнении подготовки с помощью загрузочного образа, или `HPSASoftwareProperties`, который позволяет выполнить интеграцию HP Server Automation при развертывании программного обеспечения. Благодаря этим группам свойств администраторам арендаторов и диспетчерам бизнес-групп проще добавить эту информацию в схемы элементов.

- Если политика будет применяться ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов, нужно включить пользовательское свойство `Vrm.Software.IdNNNN`, где `NNNN` представляет собой число от 1000 до 1999, а в качестве значения устанавливается имя политики, например `Windows_ISMtool`.
- Имя спецификации настройки, которую необходимо добавить в схему элементов. См. [Подготовка шаблона HP Server Automation для клонирования](#).
- Сведения о создании схемы элементов для клонирования с использованием шаблона и спецификации настройки, предоставленных администратором структуры см. в разделе *Конфигурация инфраструктуры как услуги для виртуальных платформ*.

Процедура

1. Выберите **Проектирование > Схемы элементов**.
2. Найдите схему элементов клона, в которую необходимо интегрировать HP Server Automation.
3. В столбце «Действия» щелкните стрелку вниз и элемент **Изменить**.
4. Перейдите на вкладку **Свойства**.
5. (дополнительно) Выберите нужные группы свойств.
Группы свойств содержат несколько настраиваемых свойств.
6. (дополнительно) Добавьте любое настраиваемое свойство в ваш компонент компьютера.
 - а) Щелкните **Новое свойство**.
 - б) В текстовом поле **Имя** введите имя настраиваемого свойства.
 - в) (дополнительно) Установите флажок **Зашифровано**, чтобы зашифровать настраиваемое свойство в базе данных.
 - г) В текстовом поле **Значение** укажите значение настраиваемого свойства.
 - д) (дополнительно) Чтобы при отправке запроса на компьютер появлялся запрос на указание значения, установите флажок **Запросить пользователя**.

Если у пользователей нужно запрашивать значение, то указанное вами значение настраиваемого свойства будет отображаться как значение по умолчанию. Если не указать значение по умолчанию, то, чтобы продолжать работу с запросом компьютера, пользователю нужно указать свое значение для настраиваемого свойства.
 - е) Щелкните значок **Сохранить** (✓).
7. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

Ваша схема элементов сохранена.

Следующие шаги

Опубликуйте схему элементов, чтобы сделать ее доступной в качестве элемента каталога. См. [Публикация схемы элементов](#).

Настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

vRealize Automation включает в себя настраиваемые свойства, с помощью которых можно подготовить дополнительные элементы управления для интеграции с HP Server Automation. Одни настраиваемые свойства являются обязательными для интеграции с HP Server Automation, другие — необязательными.

Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Некоторые настраиваемые свойства являются обязательными для того, чтобы схема элементов работала с HP Server Automation.

Таблица 8-4. Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Свойство	Определение
VMware.VirtualCenter.OperatingSystem	Указывает версию гостевой операционной системы vCenter Server (VirtualMachineGuestOsIdentifier), с помощью которой решение vCenter Server создает компьютер. Версия операционной системы должна соответствовать версии операционной системы, которую нужно установить на подготовленном компьютере. Администраторы могут создавать группы свойств с помощью нескольких наборов свойств (например, VMware[OS_Version]Properties), в которых предварительно настроено наличие верных значений VMware.VirtualCenter.OperatingSystem. Это свойство предназначено для виртуальной подготовки.
VirtualMachine.EPI.Type	Указывает тип внешней инфраструктуры подготовки.
EPI.Server.Name	Указывает имя сервера подготовки внешней инфраструктуры, например имя сервера, на котором размещен объект BMC BladeLogic. Если хотя бы один общий агент BMC EPI установлен без указания узла BMC BladeLogic Configuration Manager, это значение направляет запрос на нужный сервер.
Opware.Software.Install	Задайте значение «Истина», чтобы решение HP Server Automation могло установить программное обеспечение.
Opware.Server.Name	Указывает полное имя сервера HP Server Automation.
Opware.Server.Username	Указывает имя пользователя, указанное при создании файла пароля в каталоге агента, например opswareadmin. Для этого имени пользователя требуется административный доступ к экземпляру HP Server Automation.
Opware.BootImage.Name	Указывает то значение загрузочного образа, которое задано в HP Server Automation для 32-разрядного образа WinPE, например winpe32. При подготовке с помощью клонирования это свойство не требуется.
Opware.Customer.Name	Указывает то значение имени заказчика, которое задано в HP Server Automation, например MyCompanyName.
Opware.Facility.Name	Указывает то значение имени помещения, которое задано в HP Server Automation, например Cambridge.
Opware.Machine.Password	Указывает тот используемый по умолчанию пароль локального администратора (например, P@ssword1) для образа WIM последовательности операционной системы, например Opware.OSSequence.Name, который указан в HP Server Automation.
Opware.OSSequence.Name	Указывает то значение последовательности системы, которое задано в HP Server Automation, например Windows 2008 WIM.
Opware.Realm.Name	Указывает то значение области, которое задано в HP Server Automation, например Production.
Opware.Register.Timeout	Указывает время, в секундах, в течение которого ожидается создание задания подготовки.

Таблица 8-4. Обязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation (продолжение)

Свойство	Определение
VirtualMachine.CDRom.Attach	Задайте значение «Ложь», чтобы подготовить компьютер без компакт-диска. Значение по умолчанию — «Истина».
Linux.ExternalScript.Name	Указывает имя необязательного сценария, например config.sh, запускаемого гостевым агентом Linux после установки операционной системы. Это свойство доступно для компьютеров Linux, клонированных из шаблонов, на базе которых установлен агент Linux.
Linux.ExternalScript.LocationType	Указывает тип расположения сценария настройки, обозначенного в свойстве Linux.ExternalScript.Name. Это может быть локальное расположение или файловая система NFS.
Linux.ExternalScript.Path	Указывает локальный путь к сценарию настройки Linux или к пути экспорта к настройке Linux на NFS-сервере. Значение должно начинаться с косой черты и не должно включать в себя имя файла (например, /scripts/linux/config.sh).

Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Некоторые настраиваемые свойства являются необязательными для того, чтобы схема элементов работала с HP Server Automation.

Таблица 8-5. Необязательные настраиваемые свойства для интеграции с HP Server Automation

Свойство	Определение
Opware.ProvFail.Notify	(Необязательно) Указывает адрес электронной почты для уведомлений для HP Server Automation, который нужно использовать в случае ошибки подготовки, например provisionfail@lab.local.
Opware.ProvFail.Notify	(Необязательно) Указывает пользователя HP Server, который назначается владельцем, если происходит ошибка подготовки.
Opware.ProvSuccess.Notify	(Необязательно) Указывает адрес электронной почты для уведомлений для HP Server Automation, который нужно использовать при успешной подготовке.
Opware.ProvSuccess.Owner	(Необязательно) Указывает пользователя HP Server Automation, который назначается владельцем, если подготовка проходит успешно.

Настраиваемые свойства, которые обеспечивают доступ к заданиям для программного обеспечения HP Server Automation

В зависимости от использованного администратором структуры способа настройки заданий HP Server Automation для интеграции с vRealize Automation можно выбрать один из двух вариантов: сделать все задания доступными для выбора пользователями, запрашивающими компьютер, или указать задания, которые будут применяться ко всем компьютерам, подготовленным из вашей схемы элементов.

Таблица 8-6. Настраиваемые свойства для предоставления доступа к заданиям для программного обеспечения

Свойство	Определение
LoadSoftware	Установите значение True, чтобы применить параметры установки программного обеспечения.
Vrm.Software.Id	Указывает политику HP Server Automation, которую нужно применить ко всем компьютерам, подготовленным на основе схемы элементов. <i>NNNN</i> — это число от 1000 до 1999. Первое свойство должно начинаться с 1000 и возрастать по числовым значениям для каждого дополнительного свойства.

Публикация схемы элементов

Можно опубликовать схему элементов для использования при подготовке компьютеров и при необходимости для повторного использования в другой схеме элементов. Чтобы использовать схему элементов для запроса подготовки компьютеров, после публикации необходимо назначить права на доступ к этой схеме элементов. Для схем элементов, которые используются в качестве компонентов в других схемах элементов, такие права не требуются.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation как **архитектор инфраструктуры**.
- Создайте схему элементов. См. раздел *Контрольный список для создания схем элементов vRealize Automation*.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Проектирование**.
2. Щелкните элемент **Схемы элементов**.
3. Наведите указатель на схему элементов, которую нужно опубликовать, и нажмите кнопку **Опубликовать**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Результаты

После публикации схемы элементов в качестве элемента каталога нужно назначить права на доступ к ней, чтобы сделать ее доступной для пользователей в каталоге служб.

Следующие шаги

Добавьте схему элементов в службу каталога и разрешите пользователям запрашивать элемент каталога для подготовки компьютера, как определено в схеме элементов.

Обслуживание и настройка компонентов и параметров vRealize Automation

9

Вы можете управлять подготовленными компьютерами и другими аспектами развертывания vRealize Automation.

В эту главу входят следующие разделы:

- [Широковещательная передача сообщения на портлет панели сообщений](#)
- [Запуск и завершение работы vRealize Automation](#)
- [Обновление сертификатов vRealize Automation](#)
- [Управление базой данных устройства Postgres vRealize Automation](#)
- [Резервное копирование и восстановление установок vRealize Automation](#)
- [Программа улучшения качества программного обеспечения](#)
- [Настройка параметров системы](#)
- [Мониторинг vRealize Automation](#)
- [Мониторинг работоспособности vRealize Automation](#)
- [Мониторинг и управление ресурсами](#)
- [Мониторинг контейнеров](#)
- [Массовый импорт, обновление или перенос виртуальных машин](#)

Широковещательная передача сообщения на портлет панели сообщений

Администратор арендатора использует портлет панели сообщений для широковещательной передачи сообщения всем пользователям, у которых данный портлет есть на вкладке «Главная страница».

У всех новых пользователей, которые добавляются к vRealize Automation, этот портлет есть на вкладке «Главная страница» по умолчанию. Существующие пользователи должны добавить портлет, чтобы получать сообщения.

Портлет панели сообщений используется для широковещательной передачи текстового сообщения или веб-страницы. В зависимости от веб-страницы, пользователи могут просматривать веб-сайт на панели сообщений.

Панель сообщений имеет следующие ограничения.

Таблица 9-1. Ограничения портлета панели сообщений

Параметр	Ограничения
Ограничения URL-сообщений	<ul style="list-style-type: none"> ■ Целевой URL-адрес необходимо включить в разрешенный список для панели сообщений. См. раздел Создание разрешенного списка URL-адресов для портлета панели сообщений. ■ Можно публиковать только содержимое, размещенное на сайте https. ■ Нельзя использовать самозаверяющие сертификаты. Возможность принять такой сертификат не появляется на панели сообщений. ■ URL-адрес панели сообщений встроен в интернет-кадр. Некоторые веб-сайты не работают в интернет-кадре, что вызывает появление ошибки. Одной из причин ошибки является параметр X-Frame-Options DENY или SAMEORIGIN в заголовке на целевом веб-сайте. Если целевым веб-сайтом является веб-сайт, который контролирует администратор, можно задать для заголовка X-Frame-Options значение X-Frame-Options: ALLOW-FROM https://<vRealizeAutomationApplianceURL>. ■ У некоторых веб-сайтов настроено перенаправление на страницу высшего уровня, что может привести к обновлению всей страницы vRealize Automation. Веб-сайт такого типа не работает на панели сообщений. Обновление подавляется, и на панели сообщений появляется сообщение «Загрузка...». ■ Если отображается внутренняя страница HTML, узел vRealize Automation не может быть URL-адресом страницы.
Ограничение настраиваемых сообщений	<ul style="list-style-type: none"> ■ В целях поддержки безопасности настраиваемые сообщения не поддерживают HTML-код. Например, для ссылки на веб-сайт нельзя использовать элемент <href>. Для этих целей необходимо использовать функцию URL-сообщения.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation в качестве **администратора арендатора**.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Главная**.
2. Щелкните значок **Изменить** (✎) в правом верхнем углу.
3. Щелкните **Добавить портлеты**.
4. Определите расположение панели сообщений и нажмите кнопку **Добавить**.

5. Нажмите кнопку **Заккрыть.**

Портлет будет добавлен в верхней части вкладки «Главная». Если вы являетесь пользователем и сообщение передано, это сообщение будет отображаться, пока администратор арендатора не изменит или не удалит его. Если вы являетесь администратором арендатора, это сообщение можно настраивать.

6. Чтобы настроить сообщение от имени администратора арендатора, нажмите кнопку **Добавить новое сообщение.****7. Настройте один из следующих параметров.**

Параметр	Описание
URL-адрес	Введите URL-адрес страницы.
Настраиваемое сообщение	Введите сообщение с простым текстом.

8. Нажмите кнопку **Опубликовать.****Результаты**

Сообщение передается всем пользователям арендатора, которые добавили портлет панели сообщений на вкладку «Главная страница».

Чтобы изменить или удалить сообщение, необходимо войти в систему в качестве администратора арендатора. Чтобы изменить сообщение, повторите описанные выше шаги. Чтобы удалить сообщение, удалите URL-адрес или текст и опубликуйте пустое сообщение.

Создание разрешенного списка URL-адресов для портлета панели сообщений

Для повышения уровня безопасности администратор безопасности может настраивать список разрешенных URL-адресов, которые могут использоваться в портлете панели сообщений.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation как **администратор систем безопасности**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Белый список для панели сообщений**.
2. Нажмите кнопку **Создать**.
3. Добавьте URL-адрес и нажмите **ОК**.

Записи URL-адресов могут включать следующие данные.

- IP-адрес или полное доменное имя веб-сайта. Например, <https://docs.vmware.com>.
- Включает в себя **https**.
- Может также включать разрешенные порты. Если порт не указан, разрешенными портами являются 80 и 443.

4. Эти действия выполняются для каждой записи.

Результаты

Администратор арендатора не может добавить URL-адрес на панель сообщений, если адрес не входит в этот список.

Следующие шаги

Проверьте, можете ли вы добавить URL-адрес, входящий в разрешенный список, на панель сообщений. См. раздел [Широковещательная передача сообщения на портлет панели сообщений](#).

Запуск и завершение работы vRealize Automation

Системный администратор производит контролируемое завершение работы или запуск vRealize Automation в целях обеспечения целостности системы и данных.

Также контролируемое завершение работы и запуск можно использовать при решении проблем производительности или неправильного функционирования продукта, которые могут являться следствием неправильного начального запуска. Используйте процедуру перезапуска только в случае сбоя отдельных компонентов развертывания.

Запуск vRealize Automation

При запуске vRealize Automation с нуля, например после отключения питания, контролируемого завершения работы или восстановления, необходимо запускать его компоненты в указанном порядке.

Необходимые условия

Убедитесь, что используемые развертыванием подсистемы балансировки нагрузки запущены.

Процедура

1. Запустите компьютер с базой данных MS SQL. При использовании автономной устаревшей базы данных PostgreSQL также запустите компьютер, на котором она находится.
2. (дополнительно) При работе с развертыванием, в котором используются подсистемы балансировки нагрузки с проверками работоспособности, деактивируйте такие проверки перед запуском устройства vRealize Automation. Должна быть включена только проверка связи (ping).
3. В vSphere запустите основное устройство vRealize Automation.
4. Подождите, пока служба лицензирования не начнет работать и не будет указана как ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ в интерфейсе управления основного устройства.
5. Запустите остальные устройства vRealize Automation одновременно.
6. Дождитесь запуска устройств и убедитесь, что службы запущены и указаны как ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ в интерфейсе управления устройства.

На запуск устройств может уйти 15 минут или больше.
7. Запустите основной веб-узел и дождитесь окончания процесса загрузки.

8. (дополнительно) При использовании распределенного развертывания запустите все вторичные веб-узлы и подождите 5 минут.
9. Запустите основной компьютер службы диспетчера и подождите от 2 до 5 минут в зависимости от конфигурации сайта.
10. (дополнительно) При использовании распределенного развертывания запустите вторичные компьютеры службы диспетчера и подождите от 2 до 5 минут.

Не запускайте и не выполняйте службу Windows на вторичных компьютерах, если у вас не настроено автоматическое аварийное переключение службы диспетчера.

11. Запустите Distributed Execution Manager Orchestrator и рабочие процессы, а также все прокси-агенты vRealize Automation.

Запускать эти компоненты можно в любом порядке, нет необходимости ожидать окончания процесса запуска одного компонента перед запуском другого.

12. Вновь включите проверки работоспособности подсистем балансировки нагрузки, если они были деактивированы.
13. Убедитесь, что процедура запуска успешно завершена.

- а) Откройте URL-адрес интерфейса управления устройством vRealize Automation в веб-браузере.
- б) Откройте вкладку **Службы**.
- в) Откройте вкладку **Обновление**, чтобы следить за ходом запуска служб.

Результаты

Когда все службы отображаются как зарегистрированные, система готова к использованию.

Перезапуск vRealize Automation

При перезапуске более чем одного компонента vRealize Automation их необходимо перезапускать в определенном порядке.

В случае аномального поведения продукта может потребоваться перезагрузка некоторых компонентов в развертывании. Если для управления виртуальными машинами используется vCenter Server, выполните команду гостевой ОС `restart` для перезапуска vRealize Automation.

Если перезапустить компонент или службу не получается, выполните инструкции, приведенные в [Завершение работы vRealize Automation](#) и [Запуск vRealize Automation](#).

Необходимые условия

- Убедитесь, что запущены все подсистемы балансировки нагрузки, задействованные в развертывании.
- Убедитесь, что база данных устройства vRealize Automation функционирует в асинхронном режиме. При работе с базой данных в синхронном режиме используйте интерфейс управления виртуальными устройствами, чтобы перейти в асинхронный режим. Если необходимо, верните базу данных устройства в синхронный режим после завершения процедуры. Дополнительные сведения см. в разделе [Управление базой данных устройства PostgreSQL vRealize Automation](#).

Процедура

1. Если в vSphere основное устройство vRealize Automation не работает, запустите его в vRealize Automation.
2. Подождите, пока служба лицензирования не начнет работать и не будет указана как ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ в интерфейсе управления основного устройства.
3. Запустите остальные устройства vRealize Automation одновременно.
4. Дождитесь запуска устройств и убедитесь, что службы запущены и указаны как ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ в интерфейсе управления устройства.

На запуск устройств может уйти 15 минут или больше.

5. Перезапустите основной веб-узел и дождитесь окончания процесса загрузки.
6. При использовании распределенного развертывания перезапустите все вторичные веб-узлы и дождитесь окончания процесса загрузки.
7. Перезапустите узлы службы диспетчера и дождитесь окончания процесса загрузки.

Если используется автоматическое аварийное переключение службы диспетчера и требуется оставить активные и пассивные узлы одинаковыми, производите перезапуск в следующем порядке.
 - а) Остановите пассивные узлы службы диспетчера, не перезапуская их.
 - б) Полностью перезапустите активный узел службы диспетчера.
 - в) Запустите пассивные узлы службы диспетчера.
8. Перезапустите Distributed Execution Manager Orchestrator и рабочие процессы и все агенты vRealize Automation, а затем дождитесь окончания процесса загрузки всех компонентов.

Перезапускать эти компоненты можно в любом порядке.
9. Убедитесь, что все перезапущенные службы зарегистрированы.
 - а) Откройте URL-адрес интерфейса управления устройством vRealize Automation в веб-браузере.
 - б) Откройте вкладку **Службы**.
 - в) Откройте вкладку **Обновление**, чтобы следить за ходом запуска служб.

Результаты

Когда все службы отображаются как зарегистрированные, система готова к использованию.

Завершение работы vRealize Automation

Чтобы сохранить целостность данных, необходимо завершить работу vRealize Automation в определенном порядке.

Если для управления виртуальными машинами используется vCenter Server, выполните команду гостевой системы shutdown, чтобы завершить работу vRealize Automation.

Процедура

1. Завершите работу оркестратора и рабочих процессов Distributed Execution Manager, а также всех агентов vRealize Automation (в любом порядке) и дождитесь завершения процессов.
2. Завершите работу виртуальных машины, которые работают под управлением службы диспетчера, и дождитесь завершения процессов.
3. (дополнительно) Для распределенного развертывания завершите работу всех дополнительных веб-узлов и дождитесь завершения процессов.
4. Завершите работу основного веб-узла и дождитесь, пока процесс завершится.
5. (дополнительно) Если используются распределенные развертывания, завершите работу всех дополнительных экземпляров устройства vRealize Automation и дождитесь окончания этого процесса.
6. Завершите работу основного Устройство vRealize Automation и дождитесь завершения процесса.

Если это относится к данному случаю, основное устройство vRealize Automation — это устройство, которое содержит основную (т. е. доступную для записи) базу данных устройств. Запишите имя основного устройства vRealize Automation. Эти сведения понадобятся при перезапуске vRealize Automation.

7. Завершите работу виртуальных машин MSSQL в любом порядке и дождитесь завершения процессов.
8. Если используется автономная устаревшая база данных PostgreSQL, завершите работу компьютера с этой базой данных.

Результаты

Теперь работа развертывания vRealize Automation завершена.

Обновление сертификатов vRealize Automation

Системный администратор может обновлять или заменять сертификаты для компонентов vRealize Automation.

vRealize Automation состоит из трех основных компонентов, которые используют сертификаты SSL, чтобы упростить безопасное соединение друг с другом. К ним относятся следующие компоненты:

- Устройство vRealize Automation
- компонент веб-сайта инфраструктуры как услуги
- Компонент службы диспетчера инфраструктуры как услуги

Кроме того, в развертывании могут быть сертификаты для управления сайтом Устройство vRealize Automation. Помимо этого, на каждом компьютере Инфраструктура как услуга работает агент управления, в котором используется сертификат.

Примечание vRealize Automation использует несколько сторонних продуктов, например Rabbit MQ, чтобы обеспечивать поддержку различных функций. Некоторые из этих продуктов используют собственные самозаверяющие сертификаты, которые сохраняются, даже если заменить основные сертификаты vRealize Automation на сертификаты, предоставленные центром сертификации. Из-за этого пользователи не могут полностью контролировать использование сертификатов на отдельных портах, например 5671, который используется RabbitMQ для внутреннего взаимодействия.

Изменения в компонентах поздних версий в этом списке не влияют на компоненты ранних версий, но есть одно исключение. Оно состоит в том, что обновленный сертификат для компонентов Инфраструктура как услуга нужно зарегистрировать на устройстве vRealize Automation.

Как правило, создаются самозаверяющие сертификаты и применяются к этим компонентам во время установки продукта. Возможно, потребуется заменить сертификат, чтобы перейти от использования самозаверяющих сертификатов на сертификаты, предоставленные центром сертификации, или по истечении срока действия сертификата. При замене сертификата для компонента vRealize Automation доверие с другими компонентами vRealize Automation обновляется автоматически.

Например, если в распределенной системе с несколькими экземплярами Устройство vRealize Automation обновить сертификат для одного продукта Устройство vRealize Automation, все другие связанные сертификаты обновятся автоматически.

Примечание vRealize Automation поддерживает сертификаты SHA2. В самозаверяющих сертификатах, созданных в системе, используется SHA-56 с шифрованием RSA. Возможно, потребуется выполнить обновление до сертификатов SHA2 в соответствии с требованиями операционной системы или браузера.

В консоли управления виртуального устройства vRealize Automation представлены три параметра обновления или замены сертификатов для существующих развертываний.

- **Создание сертификата.** Используйте этот параметр, чтобы создать самозаверяющий сертификат в системе.
- **Импорт сертификата.** Используйте этот параметр, если уже имеется сертификат, который необходимо использовать.
- **Предоставить отпечаток сертификата.** Используйте этот параметр, если необходимо предоставить отпечаток для использования сертификата, который уже развернут в хранилище сертификатов на серверах Инфраструктура как услуга. При использовании этого параметра сертификат не будет передаваться с виртуального устройства на серверы Инфраструктура как услуга. Это позволит пользователям развернуть существующие сертификаты на серверах Инфраструктура как услуга без отправки сертификатов в консоли управления vRealize Automation.

Кроме того, можно выбрать параметр **Сохранить существующий**, чтобы сохранить существующий сертификат.

Примечание В кластерном развертывании необходимо инициировать изменения сертификата из интерфейса управления виртуальным устройством в основном узле.

Для сертификатов в среде управления устройствами vRealize Automation не требуется регистрация.

Примечание Если сертификат использует парольную фразу для шифрования, но произошел сбой при ее вводе, то во время замены сертификата на виртуальном устройстве произойдет сбой замены сертификата и отобразится сообщение **Unable to load private key**.

Компонент vRealize Orchestrator, связанный с вашим развертыванием vRealize Automation, имеет собственные сертификаты и также должен доверять сертификатам vRealize Automation. По умолчанию компонент vRealize Orchestrator встроен в vRealize Automation, однако можно использовать внешний vRealize Orchestrator. В любом случае информацию об обновлении сертификатов vRealize Orchestrator можно найти в документации по vRealize Orchestrator. При обновлении или замене сертификатов vRealize Automation необходимо обновить vRealize Orchestrator, чтобы включить доверие к новым сертификатам.

Примечание Если используется развертывание vRealize Orchestrator с несколькими узлами в подсистеме балансировки нагрузки, все узлы vRealize Orchestrator должны использовать один и тот же сертификат.

Важную информацию об устранении неполадок, поддержке и требованиях к доверию для сертификатов см. в статье базы знаний по VMware на веб-странице <http://kb.vmware.com/kb/2106583>.

Извлечение сертификатов и закрытых ключей

Сертификаты, используемые с виртуальными устройствами, должны храниться в PEM-файлах.

В примерах в следующей таблице использованы команды `Gnu openssl` для извлечения сведений о сертификате, необходимых для настройки виртуальных устройств.

Таблица 9-2. Примеры команд (`openssl`) и значений сертификата

Материалы, предоставляемые центром сертификации	Команда	Записи виртуального устройства
Закрытый ключ RSA	<code>openssl pkcs12 -in <i>path_to_.pfx</i> <i>certificate_file</i> -nocerts -out key.pem</code>	Закрытый ключ RSA
PEM-файл	<code>openssl pkcs12 -in <i>path_to_.pfx</i> <i>certificate_file</i> -clcerts -nokeys -out cert.pem</code>	Цепочка сертификатов
Парольная фраза (необязательно)	н/д	Парольная фраза

Замена сертификатов в устройстве vRealize Automation

Системный администратор может обновить или заменить самоподписанный сертификат доверенным сертификатом, выданным центром сертификации. Можно использовать сертификаты с альтернативным именем субъекта, групповые сертификаты или любой другой метод многократной сертификации, который подходит для данной среды, при условии, что он удовлетворяет требованиям к доверию.

При обновлении или замене сертификата устройства vRealize Automation доверие в отношении других связанных компонентов автоматически иницируется повторно. Дополнительные сведения об обновлении сертификатов см. в разделе [Обновление сертификатов vRealize Automation](#).

Процедура

1. Откройте URL-адрес интерфейса управления устройством vRealize Automation в веб-браузере.
2. Выполните вход, используя имя пользователя **root** и пароль, указанный при развертывании устройства vRealize Automation.
3. Выберите **Параметры vRA > Настройки узла**.
4. Выберите тип сертификата в меню **Действие с сертификатом**.

Если используется сертификат в кодировке PEM, например для распределенной среды, выберите **Импорт**.

Импортируемые сертификаты должны быть доверенными. Убедитесь, что их можно применить ко всем экземплярам устройства vRealize Automation и любой подсистеме балансировки нагрузки при помощи сертификатов с альтернативным именем субъекта (Subject Alternative Name, SAN).

Если необходимо создать запрос CSR на новый сертификат, который можно будет отправить в центр сертификации, выберите **Создать запрос подписи**. CSR позволит вашему центру сертификации создать сертификат с правильными значениями, который затем будет можно импортировать.

Примечание Если используются цепочки сертификатов, укажите сертификаты в следующем порядке:

- а) сертификат клиента или сервера, подписанный промежуточным сертификатом центра сертификации;
- б) промежуточные сертификаты (один или несколько);
- в) корневой сертификат центра сертификации.

Параметр	Действие
Сохранить существующую	Сохраните текущую конфигурацию SSL. Выберите этот параметр, чтобы отменить изменения.
Создать сертификат	<ul style="list-style-type: none"> а) Значение, отображаемое в текстовом поле Обычное имя, является именем узла, которое отображается в верхней части страницы. Если существуют дополнительные экземпляры устройства vRealize Automation, их полные доменные имена включаются в атрибут SAN сертификата. б) В текстовом поле Организация введите название организации, например название своей компании. в) В текстовом поле Организационная единица введите организационную единицу, например название отдела или расположение. г) В текстовом поле Страна введите двухбуквенный код страны ISO 3166, например RU.

Параметр	Действие
Создать запрос подписи	<p>а) Выберите Создать запрос подписи.</p> <p>б) Проверьте значения в текстовых полях Организации, Организационная единица, Код страны и Обычное имя. Эти значения подставляются из существующего сертификата. При необходимости эти значения можно изменить.</p> <p>в) Щелкните Создать CSR для создания запроса на подпись сертификата, а затем щелкните ссылку Загрузить созданный CSR здесь, чтобы открыть диалоговое окно, с помощью которого CSR можно будет сохранить в расположении для отправки в центр сертификации.</p> <p>г) При получении подготовленного сертификата щелкните Импортировать и выполните процедуру импорта сертификата в vRealize Automation.</p>
Импорт	<p>а) Скопируйте значения сертификата, начиная с заголовка BEGIN PRIVATE KEY до нижнего колонтитула END PRIVATE KEY включительно, и вставьте их в текстовое поле Закрытый ключ RSA.</p> <p>б) Скопируйте значения сертификата, начиная с заголовка BEGIN CERTIFICATE до нижнего колонтитула END CERTIFICATE включительно, и вставьте их в текстовое поле Цепочка сертификатов. Для нескольких значений сертификатов добавьте заголовок BEGIN PRIVATE KEY и нижний колонтитул END PRIVATE KEY в каждый сертификат.</p> <hr/> <p>Примечание В цепочках сертификатов могут быть доступны дополнительные атрибуты.</p> <hr/> <p>в) (Необязательно.) Если сертификат использует парольную фразу для шифрования ключа, скопируйте ее и вставьте в текстовое поле Парольная фраза.</p>

5. Нажмите кнопку **Сохранить настройки**.

Через несколько минут на странице отобразятся сведения о сертификате для всех применимых экземпляров устройства vRealize Automation.

6. Если это требуется для вашей сети или подсистемы балансировки нагрузки, скопируйте импортированный или новый созданный сертификат в подсистему балансировки нагрузки виртуального устройства.

Может потребоваться включить доступ с правами root по протоколу SSH, чтобы экспортировать сертификат.

- Если вы еще не вошли в систему, выполните вход в консоль управления устройством vRealize Automation как в качестве пользователя с правами root.
- Откройте вкладку **Администратор**.
- Щелкните подменю **Admin**.
- Установите флажок **Служба SSH включена**.

По окончании процедуры снимите флажок, чтобы деактивировать протокол SSH.

- Установите флажок **Вход администратора по протоколу SSH**.

По окончании процедуры снимите флажок, чтобы деактивировать протокол SSH.

- Нажмите кнопку **Сохранить настройки**.

7. Убедитесь, что можете войти в консоль vRealize Automation.

- а) Откройте браузер и перейдите по адресу `https://vcac-hostname.domain.name/vcac`.

В случае использования подсистемы балансировки нагрузки имя узла должно быть полным доменным именем подсистемы балансировки нагрузки.

- б) Пройгнорируйте предупреждения сертификата, если они будут появляться.
- в) Войдите, используя имя **administrator@vsphere.local** и пароль, указанный при настройке управления каталогами.

Консоль откроется на странице **Арендаторы** на вкладке **Администрирование**. В списке появится один арендатор с именем `vsphere.local`.

8. При использовании подсистемы балансировки нагрузки стоит настроить и включить применимые проверки работоспособности.

Результаты

Теперь сертификат обновлен.

Замена сертификата инфраструктуры как услуги

Чтобы обеспечить безопасность в среде распределенного развертывания, системный администратор может заменить сертификат, срок действия которого истек, либо самоподписанный сертификат сертификатом, выданным центром сертификации.

Сертификат с альтернативным именем субъекта можно использовать на нескольких компьютерах. Сертификаты, используемые для компонентов инфраструктуры как услуги (служба диспетчера и веб-сайта), должны быть выданы со значениями SAN, включая полные доменные имена всех узлов Windows, на которых установлен соответствующий компонент, а также полное доменное имя подсистемы балансировки нагрузки для того же компонента.

Существуют три параметра для замены сертификата.

- Создание сертификата. Используйте этот параметр для создания самоподписанного сертификата в системе.
- Импорт сертификата. Используйте этот параметр, если уже имеется сертификат, который необходимо использовать.
- Предоставление отпечатка сертификата. Если вы принимаете сертификат, подписанный центром сертификации, но этот сертификат не является доверенным в вашей системе, необходимо определить, принимать ли отпечаток сертификата. Отпечаток используется для быстрого определения, совпадает ли представленный сертификат с другим, например, ранее принятым сертификатом.

Кроме того, можно использовать параметр «Сохранить существующий», чтобы сохранить существующий сертификат.

Процедура

1. Откройте URL-адрес интерфейса управления устройством vRealize Automation в веб-браузере.

2. Войдите, используя имя пользователя **root** и пароль, указанный при развертывании Устройство vRealize Automation.
3. Выберите **Параметры vRA > Сертификаты**.
4. Выберите пункт **Веб-инфраструктура как услуга** в меню **Тип компонента**.
5. Перейдите на панель **Сертификат веб-инфраструктуры как услуги**.
6. Выберите параметр замены сертификата в меню **Действие с сертификатом**.

Если используется сертификат в кодировке PEM, например для распределенной среды, выберите **Импорт**.

Импортируемые сертификаты должны быть доверенными. Убедитесь, что их можно применить ко всем экземплярам устройства vRealize Automation и любой подсистеме балансировки нагрузки при помощи сертификатов с альтернативным именем субъекта (Subject Alternative Name, SAN).

Примечание Если используются цепочки сертификатов, укажите сертификаты в следующем порядке:

- а) сертификат клиента или сервера, подписанный промежуточным сертификатом центра сертификации;
- б) промежуточные сертификаты (один или несколько);
- в) корневой сертификат центра сертификации.

Параметр	Описание
Сохранить существующую	Сохраните текущую конфигурацию SSL. Выберите этот параметр, чтобы отменить изменения.
Создать сертификат	<ol style="list-style-type: none"> а) Значение, отображаемое в текстовом поле Обычное имя, является именем узла, которое отображается в верхней части страницы. Если существуют дополнительные экземпляры устройства vRealize Automation, их полные доменные имена включаются в атрибут SAN сертификата. б) В текстовом поле Организация введите название организации, например название своей компании. в) В текстовом поле Организационная единица введите организационную единицу, например название отдела или расположение. г) В текстовом поле Страна введите двухбуквенный код страны ISO 3166, например RU.

Параметр	Описание
Импорт	<p>а) Скопируйте значения сертификата, начиная с заголовка BEGIN PRIVATE KEY до нижнего колонтитула END PRIVATE KEY включительно, и вставьте их в текстовое поле Закрытый ключ RSA.</p> <p>б) Скопируйте значения сертификата, начиная с заголовка BEGIN CERTIFICATE до нижнего колонтитула END CERTIFICATE включительно, и вставьте их в текстовое поле Цепочка сертификатов. Для нескольких значений сертификатов добавьте заголовок BEGIN PRIVATE KEY и нижний колонтитул END PRIVATE KEY в каждый сертификат.</p> <hr/> <p>Примечание В цепочках сертификатов могут быть доступны дополнительные атрибуты.</p> <hr/> <p>в) (Необязательно.) Если сертификат использует парольную фразу для шифрования ключа, скопируйте ее и вставьте в текстовое поле Парольная фраза.</p>
Предоставить отпечаток сертификата	Используйте этот параметр, если необходимо предоставить отпечаток сертификата для использования сертификата, который уже развернут в хранилище сертификатов на серверах инфраструктуры как услуги. При использовании этого параметра сертификат не будет передаваться от виртуального устройства на серверы инфраструктуры как услуги. Это позволяет пользователям развертывать в интерфейсе управления существующие сертификаты на серверах инфраструктуры как услуги без отправки их.

7. Нажмите кнопку «Сохранить настройки».

Через несколько минут на странице появятся сведения о сертификате.

Замена сертификата службы диспетчера инфраструктуры как услуги

Чтобы обеспечить безопасность в среде распределенного развертывания, системный администратор может заменить сертификат, срок действия которого истек, либо самозаверяющий сертификат сертификатом, выданным центром сертификации.

Сертификат с альтернативным именем субъекта можно использовать на нескольких компьютерах. Сертификаты, используемые для компонентов инфраструктуры как услуги (служба диспетчера и веб-сайта), должны быть выданы со значениями SAN, включая полные доменные имена всех узлов Windows, на которых установлен соответствующий компонент, а также полное доменное имя подсистемы балансировки нагрузки для того же компонента.

В службе диспетчера инфраструктуры как услуги и веб-службе инфраструктуры как услуги используется один сертификат.

Процедура

1. Откройте URL-адрес интерфейса управления устройства vRealize Automation в веб-браузере.
2. Войдите, используя имя пользователя **root** и пароль, указанный при развертывании Устройство vRealize Automation.
3. Выберите **Параметры vRA > Сертификаты**.
4. Выберите **Служба диспетчера** в меню **Тип сертификата**.

5. Выберите тип сертификата в меню **Действие с сертификатом**.

Если используется сертификат в кодировке PEM, например для распределенной среды, выберите **Импорт**.

Импортируемые сертификаты должны быть доверенными. Убедитесь, что их можно применить ко всем экземплярам устройства vRealize Automation и любой подсистеме балансировки нагрузки при помощи сертификатов с альтернативным именем субъекта (Subject Alternative Name, SAN).

Примечание Если используются цепочки сертификатов, укажите сертификаты в следующем порядке:

- а) сертификат клиента или сервера, подписанный промежуточным сертификатом центра сертификации;
- б) промежуточные сертификаты (один или несколько);
- в) корневой сертификат центра сертификации.

Параметр	Описание
Сохранить существующую	Сохраните текущую конфигурацию SSL. Выберите этот параметр, чтобы отменить изменения.
Создать сертификат	<ol style="list-style-type: none"> а) Значение, отображаемое в текстовом поле Обычное имя, является именем узла, которое отображается в верхней части страницы. Если существуют дополнительные экземпляры устройства vRealize Automation, их полные доменные имена включаются в атрибут SAN сертификата. б) В текстовом поле Организация введите название организации, например название своей компании. в) В текстовом поле Организационная единица введите организационную единицу, например название отдела или расположение. г) В текстовом поле Страна введите двухбуквенный код страны ISO 3166, например RU.

Параметр	Описание
Импорт	<p>а) Скопируйте значения сертификата, начиная с заголовка BEGIN PRIVATE KEY до нижнего колонтитула END PRIVATE KEY включительно, и вставьте их в текстовое поле Закрытый ключ RSA.</p> <p>б) Скопируйте значения сертификата, начиная с заголовка BEGIN CERTIFICATE до нижнего колонтитула END CERTIFICATE включительно, и вставьте их в текстовое поле Цепочка сертификатов. Для нескольких значений сертификатов добавьте заголовок BEGIN PRIVATE KEY и нижний колонтитул END PRIVATE KEY в каждый сертификат.</p> <hr/> <p>Примечание В цепочках сертификатов могут быть доступны дополнительные атрибуты.</p> <hr/> <p>в) (Необязательно.) Если сертификат использует парольную фразу для шифрования ключа, скопируйте ее и вставьте в текстовое поле Парольная фраза.</p>
Предоставить отпечаток сертификата	Используйте этот параметр, если необходимо предоставить отпечаток сертификата для использования сертификата, который уже развернут в хранилище сертификатов на серверах инфраструктуры как услуги. При использовании этого параметра сертификат не будет передаваться от виртуального устройства на серверы инфраструктуры как услуги. Это позволяет пользователям развертывать в интерфейсе управления существующие сертификаты на серверах инфраструктуры как услуги без отправки их.

6. Нажмите кнопку **Сохранить настройки**.

Через несколько минут на странице появятся сведения о сертификате.

- Если это требуется для вашей сети или подсистемы балансировки нагрузки, скопируйте импортированный или новый созданный сертификат в подсистему балансировки нагрузки.
- Откройте браузер и перейдите по адресу <https://managerServiceAddress/vmpsProvision/> с сервера, на котором запущен рабочий процесс или агент DEM.

В случае использования подсистемы балансировки нагрузки имя узла должно быть полным доменным именем подсистемы балансировки нагрузки.

- Проигнорируйте предупреждения сертификата, если они будут появляться.
- Проверьте, что новый сертификат предоставлен и является доверенным.
- При использовании подсистемы балансировки нагрузки стоит настроить и включить применимые проверки работоспособности.

Включение во встроенном vRealize Orchestrator доверия к сертификатам vRealize Automation.

При обновлении или изменении Устройство vRealize Automation или сертификатов инфраструктуры как услуги необходимо настроить в vRealize Orchestrator доверие к новым или обновленным сертификатам.

Данная процедура относится ко всем развертываниям vRealize Automation, в которых используется встроенная копия vRealize Orchestrator. При использовании внешней копии vRealize Orchestrator см. [Включение во внешнем vRealize Orchestrator доверия к сертификатам vRealize Automation..](#)

Примечание Эта процедура сбрасывает настройки аутентификации арендатора и группы пользователей к значениям по умолчанию. Если вы проводили индивидуальную настройку аутентификации, сохраните информацию об имеющихся настройках, чтобы после завершения процедуры можно было настроить аутентификацию заново.

Сведения об обновлении и замене сертификатов vRealize Orchestrator см. в документации vRealize Orchestrator.

При замене или обновлении сертификатов vRealize Automation без выполнения данной процедуры центр управления vRealize Orchestrator может оказаться недоступен. Также могут возникнуть ошибки в файлах журнала vco-server и vco-configurator.

Кроме того, ошибки при обновлении сертификатов могут появиться, если vRealize Orchestrator настроен на аутентификацию для иного арендатора и группы пользователей, нежели vRealize Automation. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний VMware [об исключении цепочки недоверенных сертификатов после замены сертификатов vRA \(2147612\)](#).

Также можно управлять сертификатами с помощью рабочих процессов диспетчера доверия SSL в vRealize Orchestrator. Дополнительные сведения см. в разделе *Управление сертификатами Orchestrator* в [документации по vRealize Orchestrator](#).

Процедура

1. Остановите сервер vRealize Orchestrator и службы центра управления.

```
service vco-server stop
service vco-configurator stop
```

2. Сбросьте поставщика проверки подлинности vRealize Orchestrator, выполнив следующую команду.

```
/var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh reset-authentication
ls -l /etc/vco/app-server/
mv /etc/vco/app-server/vco-registration-id /etc/vco/app-server/vco-registration-id.old
vcac-vami vco-service-reconfigure
```

3. Проверьте доверенный сертификат для доверенного хранилища vRealize Orchestrator с помощью программы интерфейса командной строки, которая находится в папке /var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin, выполнив следующую команду:

```
/var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh list-trust
```

- Проверьте сертификат с помощью следующего псевдонима: vco.cafe.component-registry.ssl.certificate. Это должен быть сертификат vRealize Automation, который используется экземпляром vRealize Orchestrator в качестве поставщика проверки подлинности.

- Этот сертификат должен совпадать с только что настроенным сертификатом vRealize Automation. Если он не совпадает, его можно изменить следующим образом.
1. Скопируйте PEM-файл сертификата устройства, подписанный vRealize Automation, в папку /tmp на устройстве.
 2. Выполните следующую команду, добавив соответствующий путь сертификата:

```
./vro-configure.sh trust --registry-certificate path-to-the-certificate-file-in-PEM-format
```

См. приведенный ниже пример команды.

```
/var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh trust --registry-  
certificate /tmp/certs/vra.pem
```

4. Возможно, потребуется выполнить следующие команды, чтобы сделать сертификат доверенным.

```
/var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh trust --uri https://vra.domain.com  
  
/var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh trust --registry-certificate --uri  
https://vra.domain.com
```

5. Убедитесь, что сертификат vRealize Automation теперь вставляется в доверенное хранилище vRealize Orchestrator, выполнив следующую команду.

```
/var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh list-trust
```

6. Запуск сервера vRealize Orchestrator и служб центра управления.

```
service vco-server start  
service vco-configurator start
```

Включение во внешнем vRealize Orchestrator доверия к сертификатам vRealize Automation.

При обновлении или изменении Устройство vRealize Automation или сертификатов инфраструктуры как услуги необходимо настроить в vRealize Orchestrator доверие к новым или обновленным сертификатам.

Данная процедура относится к тем развертываниям vRealize Automation, в которых используется внешняя копия vRealize Orchestrator.

Примечание Эта процедура сбрасывает настройки аутентификации арендатора и группы пользователей к значениям по умолчанию. Если вы проводили индивидуальную настройку аутентификации, сохраните информацию об имеющихся настройках, чтобы после завершения процедуры можно было настроить аутентификацию заново.

Сведения об обновлении и замене сертификатов vRealize Orchestrator см. в документации vRealize Orchestrator.

При замене или обновлении сертификатов vRealize Automation без выполнения данной процедуры центр управления vRealize Orchestrator может оказаться недоступен. Также могут возникнуть ошибки в файлах журнала vco-server и vco-configurator.

Кроме того, ошибки при обновлении сертификатов могут появиться, если vRealize Orchestrator настроен на аутентификацию для иного арендатора и группы пользователей, нежели vRealize Automation. См. раздел https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2147612.

Процедура

1. Остановите сервер vRealize Orchestrator и службы центра управления.
`service vco-configurator stop`
2. Произведите сброс поставщика аутентификации vRealize Orchestrator.
`/var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh reset-authentication`
3. Запустите службу центра управления vRealize Orchestrator.
`service vco-configurator start`
4. Войдите в центр управления, используя учетные данные пользователя root интерфейса управления виртуальными устройствами.
5. Отмените регистрацию поставщика аутентификации и произведите ее повторно.

Обновление сертификата сайта управления устройством vRealize Automation

Системный администратор может заменить сертификат SSL службы управления средой или заменить самоподписанный сертификат на подписанный центром сертификации. Необходимо обеспечить безопасность службы сайта управления с использованием порта 5480.

Устройство vRealize Automation использует сервер lighttpd для работы собственного сайта управления. После замены сертификата среды управления необходимо настроить все агенты управления, чтобы они распознавали новый сертификат.

При распределенном развертывании агенты управления можно обновить автоматически или вручную. При минимальном развертывании необходимо обновить агент управления вручную.

Дополнительные сведения см. в разделе [Обновление агента управления в ручном режиме для распознавания сертификата](#).

Процедура

1. Поиск идентификатора агента управления

Идентификатор агента управления используется при создании и регистрации нового сертификата сервера сайта управления.

2. Замена сертификата сайта управления устройством vRealize Automation

Если срок действия сертификата SSL для службы сайта управления истекает или работа начата с использованием самозаверяющего сертификата, а для политик сайта требуется другой сертификат, можно заменить сертификат.

3. Обновление агента управления для распознавания сертификата

После того как сертификат для среды управления устройствами vRealize Automation будет заменен, потребуется обновить все агенты управления, чтобы обеспечить распознавание нового сертификата и восстановить доверие между средой управления виртуальными устройствами и агентами управления на узлах Инфраструктура как услуга.

Поиск идентификатора агента управления

Идентификатор агента управления используется при создании и регистрации нового сертификата сервера сайта управления.

Процедура

1. Откройте файл конфигурации агента управления, который находится в папке `<vra-installation-dir>\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.config`.
2. Запишите значение атрибута `id` для элемента `agentConfiguration`.

```
<agentConfiguration id="0E22046B-9D71-4A2B-BB5D-70817F901B27">
```

Замена сертификата сайта управления устройством vRealize Automation

Если срок действия сертификата SSL для службы сайта управления истекает или работа начата с использованием самозаверяющего сертификата, а для политик сайта требуется другой сертификат, можно заменить сертификат.

Разрешено повторно воспользоваться сертификатом, используемым службой vRealize Automation на порте 443, или использовать другой сертификат. Если запрашивается новый сертификат, выданный центром сертификации, чтобы обновить существующий сертификат, рекомендуется повторно использовать общее имя из существующего сертификата.

Примечание Устройство vRealize Automation использует сервер `lighttpd` для работы собственного сайта управления. Необходимо обеспечить безопасность службы сайта управления с использованием порта 5480.

Необходимые условия

- У файлов сертификатов должен быть формат PEM.
- В одном файле сертификата должны содержаться следующие данные.
 - а) Закрытый ключ RSA
 - б) Цепочка сертификатов
- Закрытый ключ невозможно зашифровать.
- Имя файла и расположение по умолчанию: `/opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem`.

Дополнительные сведения об экспорте сертификата и закрытого ключа из хранилища ключей Java в PEM-файл см. в разделе [Извлечение сертификатов и закрытых ключей](#).

Процедура

1. Войдите в систему, используя консоль устройства или протокол SSH.
2. Сделайте резервную копию текущего файла сертификата.

```
cp /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem-bak
```

3. Скопируйте созданный сертификат для своего устройства, заменив содержимое файла `/opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem` предоставленными сведениями о новых сертификатах.
4. Чтобы перезапустить сервер `lighttpd`, выполните следующую команду.

```
service vami-lighttpd restart
```

5. Чтобы перезапустить службу `haproxy`, выполните следующую команду.

```
service haproxy restart
```

6. Войдите в консоль управления и проверьте, заменен ли сертификат. Возможно потребуется перезапустить браузер.

Следующие шаги

Обновите все агенты управления для распознавания нового сертификата.

При распределенном развертывании агенты управления можно обновить вручную или автоматически. В случае минимальных установок необходимо обновить агенты вручную.

- Дополнительные сведения об автоматическом обновлении см. в разделе [Автоматическое обновление агентов управления в распределенной среде для распознавания сертификата среды управления устройства vRealize Automation](#)
- Дополнительные сведения об автоматическом обновлении см. в разделе [Обновление агента управления в ручном режиме для распознавания сертификата](#).

Обновление агента управления для распознавания сертификата

После того как сертификат для среды управления устройствами vRealize Automation будет заменен, потребуется обновить все агенты управления, чтобы обеспечить распознавание нового сертификата и восстановить доверие между средой управления виртуальными устройствами и агентами управления на узлах Инфраструктура как услуга.

На каждом узле Инфраструктура как услуга работает агент управления, поэтому необходимо обновить каждый агент. Минимальные развертывания необходимо обновлять вручную, в то время как распределенные развертывания можно обновлять вручную или с помощью автоматизированного процесса.

- **Обновление агента управления в ручном режиме для распознавания сертификата**

После того как сертификат для среды управления устройствами vRealize Automation будет заменен, потребуется обновить агенты управления вручную, чтобы обеспечить распознавание нового сертификата и восстановить доверие между средой управления виртуальными устройствами и агентами управления на узлах Инфраструктура как услуга.

- **Автоматическое обновление агентов управления в распределенной среде для распознавания сертификата среды управления устройства vRealize Automation**

После обновления сертификата среды управления в развертывании с высоким уровнем доступности необходимо также обновить конфигурацию агента управления, чтобы выполнить распознавание нового сертификата и восстановить надежную передачу данных.

Обновление агента управления в ручном режиме для распознавания сертификата

После того как сертификат для среды управления устройствами vRealize Automation будет заменен, потребуется обновить агенты управления вручную, чтобы обеспечить распознавание нового сертификата и восстановить доверие между средой управления виртуальными устройствами и агентами управления на узлах Инфраструктура как услуга.

После того как сертификат для среды управления устройствами vRealize Automation будет заменен, выполните следующие шаги для каждого агента управления в развертывании.

При распределенном развертывании агенты управления можно обновить вручную или автоматически. Дополнительные сведения об автоматическом обновлении см. в разделе [Автоматическое обновление агентов управления в распределенной среде для распознавания сертификата среды управления устройства vRealize Automation](#)

Необходимые условия

Получите отпечатки SHA1 нового сертификата для среды управления устройствами vRealize Automation.

Процедура

1. Остановите работу службы агента управления VMware vCloud Automation Center.
2. Перейдите к файлу конфигурации агента управления с таким расположением:
`[vcac_installation_folder]\Management Agent
 \VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config`. Обычно он расположен по такому пути:
`C:\Program Files (x86)\VMware\VCAC\Management Agent
 \VMware.IaaS.Management.Agent.exe.Config`.

3. Откройте файл, чтобы редактировать его, и найдите параметр конфигурации конечной точки прежнего сертификата среды управления. Его можно определить по адресу конечной точки.

Пример:

```
<agentConfiguration id="C816CFBC-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" pollingInterval="00:03:00">
  <managementEndpoints>
    <endpoint address="https://vra-va.local:5480"
thumbprint="D1542471C30A9CE694A512C5F0F19E45E6FA32E6" />
  </managementEndpoints>
</agentConfiguration>
```

4. Замените отпечаток на отпечаток SHA1 нового сертификата.

Пример:

```
<agentConfiguration id="C816CFBC-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" pollingInterval="00:03:00">
  <managementEndpoints>
    <endpoint address="https://vra-va.local:5480"
thumbprint="8598B073359BAE7597F04D988AD2F083259F1201" />
  </managementEndpoints>
</agentConfiguration>
```

5. Запустите службу агента управления VMware vCloud Automation Center.
6. Войдите в среду управления виртуальными устройствами и последовательно выберите элементы **Параметры vRA > Кластер**.
7. Просмотрите таблицу «Сведения о распределенном развертывании», чтобы убедиться, что сервер Инфраструктура как услуга недавно обменивался данными с виртуальным устройством. Факт обмена подтверждает успешное обновление.

Автоматическое обновление агентов управления в распределенной среде для распознавания сертификата среды управления устройства vRealize Automation

После обновления сертификата среды управления в развертывании с высоким уровнем доступности необходимо также обновить конфигурацию агента управления, чтобы выполнить распознавание нового сертификата и восстановить надежную передачу данных.

Обновить сведения о сертификате среды управления устройства vRealize Automation для распределенных систем можно как вручную, так и автоматически. Дополнительные сведения об обновлении агентов управления вручную см. в разделе [Обновление агента управления в ручном режиме для распознавания сертификата](#).

Выполните эти действия, чтобы обеспечить автоматическое обновление сведений о сертификате.

Процедура

1. Во время использования агентов управления необходимо заменить сертификат в одной среде управления устройства vRealize Automation в развертывании.

2. Подождите пятнадцать минут, пока не завершится синхронизация сертификата агента управления с новым сертификатом среды управления устройства vRealize Automation.
3. Замените сертификаты в других средах управления устройства vRealize Automation в развертывании.

Параметры сертификата будут автоматически обновлены в агентах управления.

Замена сертификата агента управления

Системный администратор может заменить сертификат агента управления по истечении срока действия или заменить самозаверяющий сертификат на сертификат, выданный центром сертификаций.

Каждый узел инфраструктуры как услуги использует свой агент управления. Выполните эту процедуру для каждого узла инфраструктуры как услуги, агент управления которого нужно обновить.

Необходимые условия

- Прежде чем удалить запись, скопируйте идентификатор агента управления, указанный в столбце «Идентификатор узла». Этот идентификатор можно использовать при создании нового сертификата агента управления, а также при его регистрации.
- Запрашивая новый сертификат, убедитесь, что в поле субъекта нового сертификата атрибут обычного имени (CN) введен в таком формате:

```
VMware Management Agent 00000000-0000-0000-0000-000000000000
```

Введите строку, которая начинается с VMware Management Agent, после чего следует пробел и идентификатор GUID агента управления в числовом формате, как показано выше.

Процедура

1. Остановите работу службы агента управления из оснастки «Службы Windows».
 - а) На компьютере Windows щелкните меню **Пуск**.
 - б) В поле поиска, расположенном в меню «Пуск» системы Windows, введите команду **services.msc** и нажмите клавишу ВВОД.
 - в) Щелкните правой кнопкой мыши службу **Агент управления VMware vCloud Automation Center**, а затем выберите **Остановить**, чтобы остановить работу службы.
2. Удалите текущий сертификат на компьютере. Дополнительные сведения об управлении сертификатами в Windows Server 2008 R2 см. в статье базы знаний Майкрософт по адресу <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772354.aspx> или вики-статье Майкрософт по адресу <http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2167.how-to-use-the-certificates-console.aspx>.
 - а) Введите команду **mmc.exe**, чтобы открыть консоль управления Microsoft.
 - б) Нажмите Ctrl+M, чтобы добавить новую оснастку в консоль, или выберите соответствующий пункт из раскрывающегося меню «Файл».
 - в) Выберите пункт **Сертификаты** и нажмите кнопку **Добавить**.

- г) Выберите **Учетная запись компьютера** и нажмите **Далее**.
 - д) Выберите **Локальный компьютер: (компьютер, на котором запущена данная консоль)**.
 - е) Нажмите кнопку **ОК**.
 - ж) Разверните узел **Сертификаты (локальный компьютер)** в левой части консоли.
 - з) Разверните узел **Личные** и выберите папку «Сертификаты».
 - и) Выберите текущий сертификат агента управления и нажмите кнопку **Удалить**.
 - к) Нажмите кнопку **Да**, чтобы подтвердить удаление.
- 3.** Импортируйте недавно созданный сертификат в локальное хранилище `computer.personal` или не импортируйте ничего, если необходимо, чтобы система автоматически создавала новый самозаверяющий сертификат.

4. Зарегистрируйте сертификат агента управления на сайте управления для устройства vRealize Automation.

- а) Откройте командную строку в качестве администратора и перейдите к каталогу Cafe, расположенному на компьютере, на котором установлен агент управления:
<каталог_установки_vra>\Management Agent\Tools\Cafe, как правило, C:\Program Files (x86)\VMware\VCAC\Management Agent\Tools\Cafe.
- б) Введите команду `Vcac-Config.exe RegisterNode` с параметрами для регистрации идентификатора агента управления и сертификата за один шаг. Введите записанный ранее идентификатор агента управления в качестве значения параметра `-nd`.

Таблица 9-3. Требуемые параметры и аргументы для Vcas-Config.exe RegisterNode

Параметр	Аргумент	Примечания
-vamih	"имя_узла_виртуального_устройства_vra. домен.имя:5480"	URL-адрес узла сайта управления со спецификацией порта.
-cu	"root"	Имя пользователя, который должен быть пользователем root.
-cp	"пароль"	Пароль пользователя root в кавычках.
-hn	"имя_узла_компьютера.домен.имя"	Имя компьютера узла агента управления со сведениями о домене. Это значение должно совпадать с именем узла, с которым зарегистрирован текущий узел в Устройство vRealize Automation. Его можно увидеть, задав указанный выше параметр 1 для идентификатора узла или в VAMI, таблице сведений о распределенном развертывании. Если это значение не совпадает, то при выполнении команды будет выведено сообщение об ошибке: «Ошибка: невозможно добавить повторяющийся идентификатор узла 00000000-0000-0000-0000-0000-00000000».
-nd	"00000000-0000-0000-0000-0000000000 00"	Идентификатор агента управления.
-tp	"00000000000000000000000000000000 00000000"	Отпечаток пальца сертификата SSL узла сайта управления, как определено в параметре -vamih.

В следующем примере показан формат команды:

```
Vcac-Config.exe RegisterNode -v -vamih "vra-vd-hostname.domain.name:5480"  
-cu "root" -cp "password" -hn "machine-hostname.domain.name"  
-nd "00000000-0000-0000-0000-000000000000"  
-tp "000000000000000000000000000000000000000000000000000"
```

5. Перезапустите агент управления.

Пример. Команда для регистрации сертификата агента управления

```
Vcac-Config.exe RegisterNode -v -vamih "vra-va.eng.mycompany:5480" -cu "root" -cp "secret" -hn "iaas.eng.mycompany" -nd "C816CFBX-4830-4FD2-8951-C17429CEA291" -tp "70928851D5B72B206E4B1CF9F6ED953EE1103DED"
```

Изменение метода опроса для сертификатов

Если в разделе ОУ («организационная единица») сертификата инфраструктуры как услуги есть запятые, в файлах журнала службы диспетчера могут возникнуть ошибки STOMP WebSocket. Кроме того, возможны сбои при предоставлении виртуальных машин. В этом случае можно удалить запятые или изменить метод опроса WebSocket на HTTP.

Чтобы изменить метод опроса, выполните следующие действия.

Процедура

1. Откройте следующий файл в текстовом редакторе.

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Manager Service.exe.config.

2. Добавьте следующие строки в раздел <appSettings>.

```
<add key="Extensibility.Client.RetrievalMethod" value="Polling"/>
<add key="Extensibility.Client.PollingInterval" value="2000"/>
<add key="Extensibility.Client.PollingMaxEvents" value="128"/>
```

3. Сохраните и закройте файл Manager Service.exe.config.

4. Перезапустите службу диспетчера.

Результаты

Дополнительные сведения о службе диспетчера см. в разделе [Инфраструктура как услуга](#).

Управление базой данных устройства Postgres vRealize Automation

Для работы системы vRealize Automation требуется использование базы данных устройства. Базой данных устройства можно управлять с помощью интерфейса управления виртуальными устройствами vRealize Automation.

Примечание Данная информация относится только к развертываниям, в которых используется встроенная база данных устройств. Она не относится к развертываниям, в которых используется внешняя база данных Postgres.

Базу данных можно настроить в качестве одиночного узла или системы с несколькими узлами, чтобы обеспечить высокую доступность при аварийном переключении. Программа установки vRealize Automation содержит узел базы данных в каждой установке Устройство vRealize Automation. Таким образом, при установке трех экземпляров Устройство vRealize Automation получают три узла базы данных. Автоматическое аварийное переключение внедрено в соответствующих развертываниях. Обслуживание базы данных устройств требуется только в случае изменения конфигурации компьютера или при повышении другого узла до уровня основного при использовании кластерной конфигурации.

Примечание Кластерная конфигурация базы данных настраивается автоматически во время присоединения виртуального устройства к кластеру с использованием операции «Присоединить к кластеру». Кластер базы данных не зависит непосредственно от кластера виртуальных устройств. Например, виртуальная машина, присоединенная к кластеру, может работать нормально, даже если встроенная база данных устройств не запущена или в ней случился сбой.

Для обеспечения высокой доступности в vRealize Automation используется модель основной реплики PostgreSQL, обеспечивающая репликацию данных. Это означает, что все узлы базы данных работают в кластере с одним ведущим узлом, называемым основным, и несколькими реплицирующими узлами, называемыми репликами. Основной узел обрабатывает все запросы к базе данных, а узлы-реплики выполняют потоковую передачу и воспроизводят основного узла локально.

Кластерная конфигурация содержит один основной узел и один или несколько узлов-реплик. Основной узел — это узел устройства vRealize Automation, где находится основная база данных, поддерживающая работу системных функций. На узлах-репликах содержатся копии базы данных, которые можно использовать, если на основном узле произойдет сбой.

Существует несколько вариантов базы данных устройств с высокой доступностью. При настройке базы данных очень важной является операция выбора режима репликации. Режим репликации влияет на целостность данных развертывания vRealize Automation и определяет способ аварийного переключения для конфигурации высокой доступности при сбое основного узла. Существует два режима репликации: синхронный и асинхронный.

Оба режима поддерживают аварийное переключение базы данных, но у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Для поддержки аварийного переключения базы данных с высокой доступностью в асинхронном режиме требуются два узла, а в синхронном режиме — три. Синхронный режим также вызывает автоматическое аварийное переключение.

Режим репликации	Преимущества	Недостатки
Синхронный	<ul style="list-style-type: none"> ■ Минимизирует риск потери данных. ■ Вызывает автоматическое переключение. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Может повлиять на производительность системы. ■ Требуются три узла.
Асинхронный	<ul style="list-style-type: none"> ■ Требуется всего два узла. ■ Оказывает меньшее влияние на производительность системы, чем синхронный режим. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не такой надежный в предотвращении потери данных, как синхронный режим.

vRealize Automation поддерживает оба режима, но по умолчанию работает в асинхронном режиме и обеспечивает высокую доступность только при наличии по крайней мере двух узлов базы данных устройства. На вкладке **База данных** в интерфейсе управления виртуальным устройством можно переключать режимы синхронизации и добавлять узлы базы данных по необходимости.

Во время работы в синхронном режиме vRealize Automation вызывает операцию автоматического восстановления после отказа.

Если сначала используются один узел и конфигурация невысокой доступности, позже при необходимости увеличения доступности можно добавить больше узлов. При наличии соответствующего оборудования и необходимости максимально предотвратить потерю данных лучше выбрать синхронный режим развертывания.

Аварийное переключение базы данных устройства

В конфигурации высокой доступности основной узел в потоковом режиме передает транзакции на серверы-реплики. При сбое в работе основного узла активная и работающая реплика готова продолжить работу с запросами «только для чтения». Когда назначается новый основной узел (вручную или автоматически), все предстоящие запросы перемещаются на него.

Настройка базы данных устройств

Для мониторинга или обновления конфигурации базы данных устройств можно использовать страницу «База данных интерфейса управления виртуальными устройствами». Кроме того, на данной странице можно изменять назначение основного узла и режим синхронизации, используемый базой данных.

Установка и настройка базы данных устройств выполняется во время установки и настройки системы vRealize Automation, но контролировать и изменять конфигурацию можно на вкладке **База данных** в интерфейсе управления виртуальными устройствами.

В текстовом поле **Состояние подключения** указывается, подключена ли база данных к системе vRealize Automation и правильно ли она функционирует.

Если ваша база данных устройств использует несколько узлов для поддержки аварийного переключения, в таблице в нижней части страницы указываются узлы, их состояние, а также основной узел. В текстовом поле **Режим репликации** указывается текущий настроенный режим работы для системы (синхронный или асинхронный). На этой странице можно обновлять конфигурацию базы данных устройств.

В столбце «Состояние синхронизации*» в таблице узлов базы данных указывается метод синхронизации для кластера. Этот столбец вместе со столбцом «Состояние» позволяет показать состояние кластерных узлов. Потенциальное (potential) состояние может быть разным в зависимости от того, используется ли для кластера асинхронная или синхронная репликация.

Таблица 9-4. Состояние синхронизации для режимов репликации базы данных устройств

Режим	Сообщение о состоянии синхронизации
Синхронная репликация	Основной узел — состояние не указано Узел реплики — синхронизация Другие узлы — потенциальное
Асинхронная репликация	Основной узел — состояние не указано Другие узлы — потенциальное

В столбце «Допустимый» указывается, синхронизированы ли реплики с основным узлом. Основной узел всегда является допустимым.

В столбце «Приоритет» указывается положение узлов-реплик относительно основного узла. Основной узел не имеет значения приоритета. При повышении статуса реплики до основного узла выберите узел с наименьшим приоритетом.

Во время работы в синхронном режиме vRealize Automation вызывает операцию автоматического восстановления после отказа. В случае отказа основного узла новым основным узлом автоматически становится следующий доступный узел-реплика. В стандартном развертывании vRealize Automation операция восстановления после отказа занимает от 10 до 30 секунд.

Необходимые условия

- Установите и настройте vRealize Automation, следуя соответствующим инструкциям в разделе [Установка vRealize Automation](#).
- Войдите в интерфейс управления устройства vRealize Automation в качестве **пользователя root** с помощью пароля, введенного вами при развертывании устройства vRealize Automation.
- Настройте соответствующий кластер встроенной базы данных устройства Postgres как часть своего развертывания vRealize Automation.

Процедура

1. В интерфейсе управления виртуальными устройствами последовательно выберите **Настройки vRA > База данных**.
2. Если ваша база данных использует несколько узлов, просмотрите таблицу в нижней части страницы и убедитесь, что система функционирует надлежащим образом.
 - Убедитесь, что перечислены все узлы.
 - Убедитесь, что соответствующий узел указан как основной.

Примечание Не нажимайте кнопку **Режим синхронизации** для изменения режима синхронизации базы данных, если вы не уверены в безопасности своих данных. Изменение режима синхронизации без подготовки может привести к потере данных.

3. Чтобы сделать основным один из узлов, щелкните **Повысить** в соответствующем столбце.
4. Щелкните **Сохранить настройки** для сохранения конфигурации, если были внесены изменения.

Сценарии автоматического аварийного переключения базы данных устройства при сбое в работе трех узлов

Есть несколько сценариев аварийного переключения базы данных устройства для обеспечения высокой доступности. В каждом из них поведение vRealize Automation зависит от конфигурации базы данных устройства и количества узлов, в работе которых происходит сбой.

Сценарии, в которых отказ затрагивает один узел

Если в работе одного из трех узлов происходит сбой, vRealize Automation инициирует автоматическое аварийное переключение. Дополнительные операции автоматического аварийного переключения не могут выполняться, пока не восстановлены все три узла.

В следующей таблице описаны поведение и действия, связанные со сбоем в работе основного узла в развертывании с высокой доступностью.

Таблица 9-5. Сбой основного узла

Ожидаемое поведение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настроенный синхронный узел-реплика становится основным и автоматически берет на себя выполнение функций базы данных устройства. ■ Потенциальная синхронная реплика становится синхронным резервным узлом. ■ Развертывание vRealize Automation работает в режиме «только чтение» до завершения автоматического аварийного переключения.
Дальнейшие действия	<ul style="list-style-type: none"> ■ После восстановления узла, бывшего раньше основным, логика восстановления агента аварийного переключения автоматически сбросит состояние этого узла и сделает его репликой. Вручную ничего не нужно делать. ■ Если предыдущий основной узел не подлежит восстановлению, вручную переведите базу данных устройства в асинхронный режим.

В следующей таблице описаны поведение и действия, связанные со сбоем в работе синхронного узла-реплики в развертывании с высокой доступностью.

Таблица 9-6. Сбой синхронного узла-реплики

Ожидаемое поведение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Развертывание vRealize Automation не простаивает. До того как потенциальная реплика станет новой синхронной репликой, для выполнения запросов базы данных потребуются небольшая задержка. База данных устройства автоматически выполняет это действие.
Дальнейшие действия	<ul style="list-style-type: none"> ■ Когда бывшая синхронная реплика возвращается в рабочее состояние, она автоматически становится потенциальной репликой. Вручную ничего не нужно делать. ■ Если бывшая синхронная реплика не подлежит восстановлению, вручную переведите базу данных устройства в асинхронный режим.

В следующей таблице описаны поведение и действия, связанные со сбоем в работе основного узла в развертывании с высокой доступностью.

Таблица 9-7. Сбой потенциальной реплики

Ожидаемое поведение	Развертывание не простаивает.
Дальнейшие действия	<ul style="list-style-type: none"> ■ Когда бывшая потенциальная реплика возвращается в рабочее состояние, она автоматически становится потенциальной репликой. Вручную ничего не нужно делать. ■ Если бывшая потенциальная реплика не подлежит восстановлению, переведите базу данных устройства в асинхронный режим.

Сценарии, в которых сбой затрагивает два узла

Если сбой одновременно происходит в работе двух из трех узлов, vRealize Automation переходит в режим «только чтение», в котором находится до тех пор, пока узлы не будут восстановлены вручную.

В следующей таблице описаны поведение и действия, связанные со сбоем в работе основного узла и потенциального узла-реплики в развертывании с высокой доступностью.

Таблица 9-8. Сбой основного узла и потенциального узла-реплики

Ожидаемое поведение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уровень синхронной реплики не повышается автоматически до уровня основного узла. vRealize Automation переходит в режим «только чтение», в котором находится до тех пор, пока уровень не будет повышен вручную.
Дальнейшие действия	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нужно вручную повысить уровень. Переведите базу данных устройства в асинхронный режим. ■ После восстановления основного узла и потенциального узла-реплики переведите их вручную в режим синхронизации с новым основным узлом. На этом этапе vRealize Automation можно вернуть в синхронный режим. ■ Если два из трех узлов отключатся одновременно, vRealize Automation переходит в режим «только чтение», в котором находится до тех пор, пока узлы не будут восстановлены вручную. Если доступен только один узел базы данных, переведите развертывание в асинхронный режим.

В следующей таблице описаны поведение и действия, связанные со сбоем в работе синхронного и потенциального узлов в развертывании с высокой доступностью.

Таблица 9-9. Сбой синхронной и потенциальной реплик

Ожидаемое поведение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Основной узел не может обрабатывать транзакции чтения и записи. vRealize Automation работает в режиме «только чтение» до тех пор, пока узлы не будут восстановлены вручную.
Дальнейшие действия	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нужно вручную повысить уровень. Переведите базу данных устройства в асинхронный режим. ■ После восстановления синхронной и потенциальной реплик их нужно сбросить вручную, чтобы они синхронизировались с основным узлом. На этом этапе vRealize Automation можно вернуть в синхронный режим. ■ Если два из трех узлов отключатся одновременно, vRealize Automation переходит в режим «только чтение», в котором находится до тех пор, пока узлы не будут восстановлены вручную. Если доступен только один узел базы данных, переведите развертывание в асинхронный режим.

Сбой связи между узлами

Если в связи между узлами из распределенного развертывания происходит сбой, агент автоматического аварийного переключения пытается восстановить конфигурацию.

В следующей таблице описаны поведение и действия, связанные со сбоем связи между двумя площадками в развертывании высокой доступности с заданной конфигурацией, когда все узлы остаются в работоспособном состоянии.

Площадка А: основной узел и потенциальная реплика

Площадка Б: синхронный узел-реплика

Таблица 9-10. Сбой связи между двумя площадками при сохранении работоспособности всех узлов

Ожидаемое поведение	Развертывание vRealize Automation не простаивает. Потенциальная реплика автоматически становится синхронной.
Дальнейшие действия	Вручную ничего не нужно делать.

В следующей таблице описаны поведение и действия, связанные со сбоем связи между двумя площадками в развертывании высокой доступности с заданной конфигурацией, когда все узлы остаются в работоспособном состоянии.

Площадка А: основной узел

Площадка Б: синхронный и потенциальный узлы-реплики

Таблица 9-11. Сбой связи между двумя площадками при сохранении работоспособности всех узлов: альтернативная конфигурация

Ожидаемое поведение	Синхронный узел-реплика становится основным и автоматически берет на себя выполнение функций базы данных устройства. Агент автоматического аварийного переключения повышает уровень потенциального узла-реплики, делая этот узел новым синхронным узлом-репликой. Пока это повышение не завершается, развертывание vRealize Automation работает в режиме «только чтение».
Дальнейшие действия	Вручную ничего не нужно делать. Когда связь восстанавливается, агент автоматического аварийного переключения сбрасывает предыдущий основной узел и делает его узлом-репликой.

Сценарий: аварийное переключение базы данных устройств vRealize Automation вручную

При возникновении проблем с базой данных Postgres устройства vRealize Automation необходимо вручную выполнить аварийное переключение на узел устройства vRealize Automation реплики в кластере.

Выполните эти действия, если на основном узле устройства vRealize Automation произойдет сбой или остановка базы данных Postgres.

Примечание После того как узел выйдет из строя, не используйте его интерфейс управления виртуальным устройством ни для каких процессов, в том числе для аварийного переключения.

Необходимые условия

- Настройте кластер узлов устройства vRealize Automation. На каждом узле размещена копия встроенной базы данных устройств Postgres.

Процедура

1. Удалите IP-адрес основного узла из внешней подсистемы балансировки нагрузки.
2. Выполните вход в интерфейс управления устройства vRealize Automation как пользователь root.
`https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480`
3. Выберите элементы **Параметры vRA > База данных**.
4. В списке узлов базы данных найдите узел реплики с наименьшим приоритетом.
Узлы реплик отображаются в порядке возрастания приоритета.
5. Нажмите кнопку **Повысить** и подождите завершения операции.
После завершения операции узел-реплика будет указан в списке как основной.
6. Исправьте ошибки, которые возникли на предыдущем основном узле, и снова добавьте его в кластер.
 - а) Изолируйте предыдущий основной узел.
Отключите узел от его текущей сети, которая проводит соединение с оставшимися узлами устройства vRealize Automation. Выберите другой сетевой адаптер для управления или управляйте им непосредственно с консоли управления виртуальными машинами.
 - б) Восстановите предыдущий основной узел.
Включите узел или другим способом устраните проблему. Например, можно сбросить виртуальную машину, если она не отвечает.
 - в) Из сеанса консоли как пользователь root остановите службу vpostgres.
`service vpostgres stop`
 - г) Добавьте основной узел обратно в исходную сеть, которая обеспечивает маршрутизацию на другие узлы устройств vRealize Automation.
 - д) Из сеанса консоли как пользователь root перезапустите службу haproxy.
`service haproxy restart`
 - е) Войдите в интерфейс управления нового основного узла устройства vRealize Automation как пользователь root.
 - ж) Выберите **Параметры vRA > База данных**.
 - з) Найдите предыдущий основной узел и нажмите кнопку **Сбросить**.
 - и) После успешного сброса перезапустите предыдущий основной узел.
 - к) После включения предыдущего основного узла убедитесь, что работают следующие службы.

```
haproxy horizon-workspace rabbitmq-server vami-lighttpd vcac-server vco-server
```

- л) Снова добавьте предыдущий основной узел во внешнюю подсистему балансировки нагрузки.

Примечание Если основной узел, уровень которого был понижен до реплики, все еще отображается как «основной», возможно, нужно будет вручную повторно добавить его в кластер, чтобы исправить ошибку.

Сценарий: выполнение тестового переключения баз данных

Системный администратор vRealize Automation должен принять меры по обслуживанию и выполнить аварийное переключение базы данных устройства.

В этом сценарии предполагается, что текущий основной узел запущен и работает нормально. Техобслуживание при аварийном переключении базы данных предусматривает два этапа: обслуживание главного узла и обслуживание узла-реплики. После замены основной узел становится репликой, поэтому нужно выполнить соответствующие действия по обслуживанию, чтобы при необходимости узел можно было снова назначить основным.

Примечание Не останавливайте и не перезапускайте службу HAProxy на соответствующем хост-компьютере, пока выполняется обслуживание при аварийном переключении.

Необходимые условия

- Установка и настройка vRealize Automation выполняются в соответствии с инструкциями в руководстве [Установка vRealize Automation](#).
- Войдите в интерфейс управления устройством vRealize Automation в качестве **пользователя root** с помощью пароля, введенного вами при развертывании устройства vRealize Automation.
- Установите и настройте соответствующий кластер встроенной базы данных устройств Postgres.
- Если для базы данных используется режим синхронной репликации, в кластере должно быть три активных узла.

Процедура

1. Удалите IP-адрес основного узла из внешней подсистемы балансировки нагрузки.
2. Изолируйте основной узел.
Отключите узел от текущей сети. Это должна быть сеть, выполняющая маршрутизацию в остальные узлы Устройство vRealize Automation.
3. Выберите другой сетевой адаптер для управления или управляйте им непосредственно из интерфейса управления виртуальным устройством.
4. Выберите элементы **Параметры vRA > База данных** в интерфейсе управления виртуальным устройством.

5. Выберите узел-реплику с наименьшим приоритетом для повышения до уровня основного и щелкните **Повысить**.

Узлы реплик отображаются в порядке возрастания приоритета.

Уровень предыдущего основного узла понижен до реплики, а уровень реплики повышен.

6. Выполните соответствующее обслуживание реплики.
7. После завершения обслуживания убедитесь, что виртуальное устройство работает и использует сетевое подключение, а также что работает его служба HAProxy.
 - а) Войдите в консоль управления vRealize Automation в качестве **привилегированного пользователя**.
 - б) Убедитесь, что связь с узлом реплики можно проверить с помощью команды ping, что его можно обработать по имени и что его последнее состояние отображается на вкладке «База данных» консоли управления виртуальным устройством.
8. Выберите команду **Сброс** для реплики узла.

Эта операция позволяет сбросить базу данных, чтобы она была настроена для репликации ее данных на основной узел, и повторно синхронизировать конфигурацию узла-реплики с последней конфигурацией HAProxy основного узла.

9. После успешного сброса занесите IP-адрес узла виртуального устройства реплики обратно в пул IP-адресов системы балансировки нагрузки внешнего виртуального устройства.
10. Убедитесь, что узел реплики выглядит работоспособным в таблице базы данных настройки Postgres vRA, что связь с ним можно проверить с помощью команды ping и что его можно обработать по имени.

Следующие шаги

Исправьте ошибки, которые возникли на предыдущем основном узле, и снова добавьте его в кластер.

Ручное восстановление базы данных устройства после катастрофического сбоя

Если произошел сбой базы данных устройства, после которого не работает ни один ее узел, или после сбоя основного узла нарушена синхронизация всех узлов-реплик, попробуйте восстановить базу данных с помощью следующей процедуры.

Данная процедура подходит для ситуаций, когда в кластере, работающем в несинхронном режиме, нет работоспособных узлов базы данных. В этом случае при попытке загрузить или обновить страницу интерфейса управления виртуальными устройствами обычно возникают ошибки, аналогичные следующим:

```
Error initializing the database service: Could not open JDBC Connection for transaction; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: The connection attempt failed.
```

Процедура

1. Попробуйте восстановить базу данных, используя интерфейс управления виртуальными устройствами с одного из узлов базы данных.
 - а) Если возможно, откройте страницу базы данных в интерфейсе управления виртуальными устройствами для узла с самым последним состоянием. Обычно это узел, который был основным до сбоя базы данных.
 - б) Если не удастся открыть интерфейс управления виртуальными устройствами для основного узла, попробуйте открыть интерфейс для узлов-реплик.
 - в) Если имеется узел базы данных с работоспособным интерфейсом управления виртуальными устройствами, попробуйте восстановить его, выполнив аварийное переключение вручную.

См. раздел [Сценарий: аварийное переключение базы данных устройств vRealize Automation вручную](#).
2. Если не удалось выполнить процедуру, описанную в шаге 1, запустите сеанс оболочки и попробуйте найти узел с самым последним состоянием. Запустите сеанс оболочки для всех доступных узлов кластера и попробуйте запустить базы данных с помощью следующей команды: `service vpostgres start`
3. Используйте следующую процедуру для каждого узла, на котором работает локальная база данных, чтобы определить узел с самым последним состоянием.
 - а) Запустите следующую команду, чтобы определить узел с самым последним состоянием: Если при выполнении команды возвращается результат `f`, то это узел с самым последним состоянием, и можно переходить к шагу 4.

```
su - postgres
psql vcac
vcac=# select pg_is_in_recovery();
pg_is_in_recovery
```

- Если при выполнении команды возвращается результат `f`, то это узел с самым последним состоянием.
- Если узел возвращает результат `t`, запустите на этом узле следующую команду:

```
SELECT pg_last_xlog_receive_location() as receive_loc, pg_last_xlog_replay_location() as
replay_loc, extract(epoch from pg_last_xact_replay_timestamp()) as replay_timestamp;
```

Эта команда должна вернуть результат, аналогичный приведенному ниже.

```
vcac=# SELECT pg_last_xlog_receive_location() as receive_loc, pg_last_xlog_replay_location()
as replay_loc, extract(epoch from pg_last_xact_replay_timestamp()) as replay_timestamp;
 receive_loc | replay_loc | replay_timestamp
-----+-----+-----
 0/20000000 | 0/203228A0 | 1491577215.68858
(1 row)
```


4. Сравните результаты для каждого узла и определите, какой из них находится в самом последнем состоянии.

Выберите узел с наибольшим значением в столбце `receive_loc`. Если значения в этом столбце равны у всех узлов, выберите узел с наибольшим значением в столбце `replay_loc`. Если эти значения также равны для всех узлов, выберите узел с наибольшим значением в столбце `replay_timestamp`.

5. Запустите следующую команду на узле с самым последним состоянием: `vcac-vami psql-promote-master -force`
6. Откройте файл `/etc/haproxy/conf.d/10-psql.cfg` в текстовом редакторе и измените следующую строку,

```
server masterserver sc-rdops-vm06-dhcp-170-156.eng.vmware.com:5432 check on-marked-up shutdown-backup-sessions
```

указав полное доменное имя текущего узла. Строка должна выглядеть так:

```
server masterserver current-node-fqdn:5432 check on-marked-up shutdown-backup-sessions
```

7. Сохраните файл.
8. Выполните команду `service haproxy restart`.
9. Откройте страницу базы данных в интерфейсе управления виртуальными устройствами для самого последнего узла.
Этот узел должен отображаться как основной, а остальные узлы — как недопустимые реплики. Для этих реплик также доступна кнопка **Сброс**.
10. Нажимайте кнопки **Сброс** и **Обновить** поочередно для каждой реплики до тех пор, пока кластер не будет восстановлен.

Резервное копирование и восстановление установок vRealize Automation

Чтобы свести к минимуму время простоя системы и потери данных в случае сбоев, администраторы регулярно создают резервную копию всей установки vRealize Automation. Если в системе происходит сбой, можно использовать для восстановления последнюю известную рабочую резервную копию и переустановить некоторые компоненты.

Сведения о резервном копировании и восстановлении vRealize Automation см. в следующих разделах [документации по vRealize Suite](#):

- Подготовка vRealize Automation к резервному копированию
- vRealize Automation Восстановление системы

Программа улучшения качества программного обеспечения

Этот продукт участвует в программе улучшения качества программного обеспечения (CEIP) от компании VMware. Программа CEIP предоставляет компании VMware сведения, позволяющие улучшить ее продукты и службы VMware, устранить проблемы, а также предоставить рекомендации по наиболее подходящему развертыванию и использованию продуктов. К программе CEIP для vRealize Automation можно присоединиться в любое время. Выйти из нее также можно в любой момент.

Сведения о собранных в CEIP данных и целях их использования в VMware изложены в разделе Trust & Assurance Center на странице <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>.

Присоединение к программе улучшения качества программного обеспечения для vRealize Automation и выход из нее

К программе улучшения качества программного обеспечения (CEIP) для vRealize Automation можно присоединиться в любое время. Также из нее можно выйти в любой момент.

В vRealize Automation при первоначальной установке и настройке продукта предоставляется возможность присоединиться к программе улучшения качества программного обеспечения (CEIP). После установки можно присоединиться к программе CEIP или выйти из нее. Для этого нужно выполнить описанные ниже действия.

Процедура

1. Войдите в интерфейс управления устройства vRealize Automation как пользователь root.
`https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480`
2. Перейдите на вкладку **Телеметрия**.
3. Установите флажок напротив параметра **Присоединиться к программе улучшения качества программного обеспечения VMware** или снимите его.
Если этот флажок установлен, программа активируется и на адрес `https://vmware.com` отправляются данные.
4. Нажмите кнопку **Сохранить настройки**.

Настройка времени сбора данных

Можно задать день и время, когда программа улучшения качества программного обеспечения (CEIP) должна отправлять данные в VMware.

Процедура

1. Запустите сеанс консоли устройства vRealize Automation в качестве пользователя root.
2. Откройте следующий файл в текстовом редакторе.
`/etc/telemetry/telemetry-collector-vami.properties`

3. Измените свойства «День недели» (dow) и «Время суток» (hod).

Свойство	Описание
<code>frequency.dow=<day-of-week></code>	День, в который выполняется сбор данных.
<code>frequency.hod=<hour-of-day></code>	Время суток (местное), когда выполняется сбор данных. Возможные значения: 0–23.

4. Сохраните и закройте `telemetry-collector-vami.properties`.

5. Для применения настроек введите указанную далее команду.

```
vcac-config telemetry-config-update --update-info
```

Изменения действуют для всех узлов в развертывании.

Настройка параметров системы

Системный администратор может настроить ведение журнала и шаблоны сообщений электронной почты инфраструктуры как услуги. Кроме того, можно управлять параметрами, которые отображаются как значения по умолчанию для каждого арендатора, например почтовые серверы для обработки уведомлений. Администраторы арендатора могут переопределить эти значения по умолчанию в соответствии с требованиями арендатора.

Изменение значка «Все службы» в каталоге служб

Можно изменить значок по умолчанию в каталоге служб, чтобы отобразить настраиваемое изображение. Изменения значка отражаются для всех арендаторов, В каталоге нельзя настроить значок для конкретного арендатора.

Команды предназначены для Linux, Mac и Windows, так что можно запускать команды cURL на любой из этих операционных систем.

Необходимые условия

- Преобразуйте образ в зашифрованную строку base64.
- Необходимо установить cURL на компьютере, где запускаются команды.
- Должны использоваться учетные данные для пользователя vRealize Automation с ролью системного администратора.

Процедура

1. Установите переменную VCAC в терминальном сеансе для команд cURL.

Операционная система	Команда
Linux/Mac	<code>export VCAC=<VA URL></code>
Windows	<code>set VCAC=<VA URL></code>

2. Получите маркер проверки подлинности для системного администратора.

Операционная система	Команда
Linux/Mac	<pre>curl https://\$VCAC/identity/api/tokens --insecure -H "Accept: application/json" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"username":"<Catalog Administrator User>","password":"<password>","tenant":"vsphere.local"}'</pre>
Windows	<pre>curl https://%VCAC%/identity/api/tokens --insecure -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json" --data "{\"username\":\"<Catalog Administrator User>\",\"password\":\"<password>\",\"tenant\":\"<vsphere.local>\"}"</pre>

Создан маркер проверки подлинности.

3. Установите переменную маркера проверки подлинности, заменив <Auth Token> на строку маркера, созданного на предыдущем шаге.

Операционная система	Команда
Linux/Mac	<pre>export AUTH="Bearer <Auth Token>"</pre>
Windows	<pre>set AUTH=Bearer <Auth Token></pre>

4. Добавьте в образ зашифрованную строку base64.

Операционная система	Команда
Linux/Mac	<pre>curl https://\$VCAC/catalog-service/api/icons --insecure -H "Accept: application/json" -H 'Content-Type: application/json' -H "Authorization: \$AUTH" --data '{"id":"cafe_default_icon_genericAllServices","fileName":"<filename>","contentType":"image/png","image":"<IMAGE DATA as base64 string>"}</pre>
Windows	<pre>curl https://%VCAC%/catalog-service/api/icons --insecure -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: %AUTH%" --data "{\"id\":\"<cafe_default_icon_genericAllServices>\",\"fileName\":\"<filename>\",\"contentType\":\"<image/png>\",\"image\":\"<IMAGE DATA as base64 string>\"}"</pre>

Результаты

Новый значок служб появится в каталоге служб примерно через пять минут.

Если необходимо вернуться к значку по умолчанию, после выполнения шагов 1–3 можно запустить следующую команду.

Операционная система	Команда
Linux/Mac	<pre>curl https://\$VCAC/catalog-service/api/icons/cafe_default_icon_genericAllServices --insecure -H "Authorization: \$AUTH" --request DELETE</pre>
Windows	<pre>curl https://%VCAC%/catalog-service/api/icons/cafe_default_icon_genericAllServices --insecure -H "Authorization: %AUTH%" --request DELETE</pre>

Настройка параметров смены данных

Включение и настройка параметров смены данных vRealize Automation позволяет управлять хранением, архивацией и удалением устаревших данных.

Функция смены данных позволяет настроить для vRealize Automation максимальное количество дней хранения данных в базе данных SQL Server. Инфраструктура как услуга, прежде чем они подвергнутся архивации или удалению. По умолчанию эта функция деактивирована.

Параметры смены данных можно настроить в vRealize Automation на странице «Глобальные параметры». Включенная функция обеспечивает отправку запросов на данные в следующих таблицах баз данных SQL Server и их удаление:

- UserLog;
- Аудит
- CategoryLog;
- VirtualMachineHistory;
- VirtualMachineHistoryProp;
- AuditLogItems;
- AuditLogItemsProperties;
- TrackingLogItems;
- WorkflowHistoryInstances;
- WorkflowHistoryResults.

Если для параметра `DataRolloverIsArchiveEnabled` установить значение `True`, в схеме `dbo` будут создаваться архивные версии таблиц. Например, архивной версией `UserLog` будет `UserLogArchive`, а `VirtualMachineHistory` — `VirtualMachineHistoryArchive`.

Если функция смены данных включена, она запускается один раз в день в заранее определенное время (3:00) в соответствии с установленным часовым поясом Устройство vRealize Automation. Параметр `DataRollover MaximumAgeInDays` позволяет установить максимальное количество дней хранения данных.

Если для параметра `DataRollover IsArchiveEnabled` установлено значение `True`, данные, которые хранятся дольше, чем указано для параметра `DataRollover MaximumAgeInDays`, будут перемещены в архивные таблицы. Если для параметра `DataRollover IsArchiveEnabled` установлено значение `False`, данные не будут заархивированы и будут безвозвратно удалены. Удаленные данные нельзя восстановить.

Примечание Прежде чем включить смену данных, оцените существующие данные системы и потенциальное воздействие функции на работу системы. К примеру, включая эту функцию через год после начала работы vRealize Automation в используемой среде, следует убедиться, что установленное значение для параметра `DataRollover MaximumAgeInDays` равно или больше 300, чтобы предотвратить воздействие на работу системы.

Процедура

1. Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **системного администратора**.
2. Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Глобальные параметры**.
3. На странице «Глобальные параметры» найдите раздел таблицы «Смена данных», а затем просмотрите параметры и настройте их.

Параметр	Описание
DataRollover IsArchiveEnabled	<p>Указывает, следует ли перемещать сменяемые данные в архивные таблицы по прошествии максимального количества дней.</p> <p>По умолчанию для этого параметра установлено значение True.</p> <p>Если установить значение False, все данные, которые хранятся дольше, чем указано в параметре DataRollover MaximumAgeInDays, будут безвозвратно удалены.</p>
DataRollover MaximumAgeInDays	<p>Указывает максимальное количество дней хранения данных в базе данных, прежде чем они будут перемещены в архив или безвозвратно удалены.</p> <p>По умолчанию значение этого параметра — 90 дней.</p>
DataRollover Status	<p>Указывает, следует ли включить смену данных.</p> <p>Чтобы включить смену данных, установите значение «Включить». По умолчанию для этого параметра установлено значение «Отключено».</p> <p>Если деактивировать этот рабочий процесс во время его выполнения, это не повлияет на текущий рабочий процесс, но следующий процесс будет деактивирован.</p>

4. В первом столбце таблицы щелкните значок **Изменить** () , чтобы изменить параметр.

Поле значения соответствующего параметра станет доступным для изменения, и в нем можно будет разместить курсор, чтобы изменить значение.

5. В первом столбце таблицы щелкните значок **Сохранить** () , чтобы сохранить изменения.

Настройка параметров в файле конфигурации службы диспетчера

С помощью файла конфигурации службы диспетчера (managerService.exe.config) можно настроить общие параметры для развертывания компьютера.

Файл managerService.exe.config, как правило, расположен в каталоге %System-Drive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server. Прежде чем изменять файл, следует сделать его копию.

Приведенные ниже параметры файла managerService.exe.config позволяют управлять различными аспектами развертывания компьютера. Здесь приведены значения по умолчанию.

- `<add key="ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMilliseconds" value="3600000"/>`
- `<add key="BulkRequestWorkflowTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>`

- `<add key="MachineRequestTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>`
- `<add key="MachineWorkflowCreationTimerCallbackMilliseconds" value="10000"/>`
- `<add key="RepositoryConnectionMaxRetryCount" value="100"/>`
- `<add key="MachineCatalogRegistrationRetryTimerCallbackMilliseconds" value="120000"/>`
- `<add key="MachineCatalogUnregistrationRetryTimerCallbackMilliseconds" value="120000"/>`
- `<add key="MachineCatalogUpdateMaxRetryCount" value="15"/>`

Установка ограничений для ресурсоемкого параллельного выполнения

Для экономии ресурсов vRealize Automation ограничивает количество одновременно выполняемых экземпляров подготовки компьютера и сбора данных. Эти ограничения можно изменить.

Настройка параллельной подготовки компьютеров

Несколько параллельных запросов на подготовку компьютеров могут негативно повлиять на производительность vRealize Automation. Чтобы изменить производительность, можно изменить ограничения, налагаемые на прокси-агенты и активности рабочего процесса.

В зависимости от потребностей владельцев компьютеров на вашем участке, сервер vRealize Automation может получить несколько параллельных запросов на подготовку компьютеров. Это может случиться в следующих обстоятельствах:

- один пользователь отправляет запрос на несколько компьютеров;
- много пользователей запрашивают компьютеры одновременно;
- диспетчеры групп (один или несколько) подтверждают несколько ожидающих запросов на компьютеры за короткий промежуток времени.

Чем больше количество параллельных запросов, тем больше времени нужно решению vRealize Automation для подготовки компьютера. Увеличение времени на подготовку зависит от трех важных факторов:

- влияние, которое оказывают на производительность ресурсоемкие активности рабочего процесса vRealize Automation, в том числе активность SetupOS (для компьютеров, созданных в платформе виртуализации, как при подготовке на основе WIM) и активность Clone (для компьютеров, клонированных в платформе виртуализации);
- настраиваемый для vRealize Automation лимит ресурсоемких (и обычно длительных) активностей подготовки, которые могут выполняться параллельно. По умолчанию заданы восемь таких активностей. Если активностей больше восьми, они помещаются в очередь.
- любой лимит в рамках платформы виртуализации или учетной записи на количество рабочих элементов vRealize Automation (независимо от того, ресурсоемкие они или нет), которые можно выполнить параллельно. Например, в vCenter Server по умолчанию задан лимит 4, а элементы, превышающие этот лимит, помещаются в очередь.

По умолчанию в решении vRealize Automation задано не более восьми параллельных активностей по подготовке виртуальных машин для гипервизоров, использующих прокси-агенты, на каждую конечную точку. Благодаря этому платформа виртуализации, управляемая тем или иным агентом, никогда не получает такое количество ресурсоемких рабочих элементов, которое предотвращает выполнение других элементов. Прежде чем изменять лимит, тщательно проверяйте последствия его изменения. Чтобы определить оптимальный лимит для вашей среды, может потребоваться проанализировать, как выполняются рабочие элементы на платформе виртуализации и активности рабочих процессов в vRealize Automation.

Если увеличить настраиваемый лимит vRealize Automation на агента, то, возможно, понадобится внести дополнительные изменения конфигурации в vRealize Automation. Они приведены ниже.

- Заданные по умолчанию интервалы времени ожидания выполнения для активностей рабочих процессов SetupOS и Clone — 2 часа. Если превышает время на выполнение одного из этих действий, то действие отменяется, а подготовка заканчивается неудачей. Чтобы избежать такого результата, увеличьте один или оба интервала времени ожидания выполнения.
- Заданный по умолчанию интервал времени ожидания выполнения для операций каждого из рабочих процессов SetupOS и Clone — 20 часов. Если одна из этих активностей запущена, то, если соответствующий компьютер не подготовлен в течение 20 часов, активность отменяется и подготовка завершается неудачей. Поэтому, если при увеличенном вами лимите такое иногда случается, рекомендуется увеличить один или оба интервала времени ожидания доставки.

Настройка параллельных процессов сбора данных

По умолчанию решение vRealize Automation ограничивает параллельные действия по сбору данных. Изменяя это ограничение, можно избежать ненужного времени ожидания. Для этого нужно изменить заданные по умолчанию интервалы времени ожидания для разных типов сбора данных.

Решение vRealize Automation регулярно собирает данные из известных вычислительных ресурсов виртуализации через прокси-агенты, а из учетных записей облачных и физических компьютеров — через представляющие их конечные точки. Частота выполнения параллельных операций по сбору данных может зависеть от числа вычислительных ресурсов виртуализации, агентов и конечных точек в среде.

Время выполнения сбора данных зависит от количества объектов на конечных точках, в том числе виртуальных машин, хранилищ данных, шаблонов и вычислительных ресурсов. При совпадении некоторых условий процесс сбора данных может продолжаться очень долго. Как и при подготовке компьютеров, если процессы протекают параллельно, увеличивается время на сбор данных.

По умолчанию в агенте разрешено максимум два параллельных процесса сбора данных. Процессы, превышающие этот лимит, помещаются в очередь. Благодаря этому процессы сбора данных протекают сравнительно быстро и их параллельность почти не влияет на производительность IaaS.

В зависимости от ресурсов и обстоятельств на вашем участке иногда возможно увеличить заданный лимит, сохраняя при этом достаточно быструю производительность. Таким образом можно эффективно использовать параллельность при сборе данных в прокси-агентах. Хотя при увеличении лимита может увеличиться время, в течение которого выполняется процесс сбора данных, это компенсируется тем, что появляется возможность собирать больше информации с большего количества вычислительных ресурсов и компьютеров одновременно.

Если увеличить лимит на одного агента, то, возможно, понадобится изменить заданные по умолчанию интервалы времени ожидания выполнения для разных типов сбора данных, в которых используется прокси-агент (для сбора данных о иерархии, производительности, состоянии и WMI). Если превышает заданный интервал времени ожидания на выполнение одного из этих действий, то действие отменяется и перезапускается. Чтобы избежать отмены действия, увеличьте интервалы времени ожидания выполнения.

Настройка пределов параллельного выполнения и интервалов времени ожидания

Для каждого агента можно изменить заданные по умолчанию пределы для параллельной подготовки, операций сбора данных и интервалов времени ожидания.

При вводе значения времени для этих переменных используйте формат чч:мм:сс (чч — часы, мм — минуты, а сс — секунды).

Необходимые условия

Войдите в качестве администратора на сервер, где размещена служба диспетчера инфраструктуры как услуги. Для распределенных установок это сервер, на котором была установлена служба диспетчера.

Процедура

1. Откройте файл `ManagerService.exe.config` в редакторе. Данный файл находится в каталоге установки сервера vRealize Automation. Как правило это `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\VCAC\Server`.
2. Найдите раздел под названием `workflowTimeoutConfigurationSection`.
3. Обновите следующие переменные соответствующим образом.

Параметр	Описание
<i>MaxOutstandingResourceIntensive WorkItems</i>	Предел одновременной подготовки (по умолчанию восемь)
<i>CloneExecutionTimeout</i>	Интервал времени ожидания выполнения для виртуальной подготовки
<i>SetupOSExecutionTimeout</i>	Интервал времени ожидания выполнения для виртуальной подготовки
<i>CloneTimeout</i>	Интервал времени ожидания доставки клона для виртуальной подготовки
<i>SetupOSTimeout</i>	Интервал времени ожидания доставки ОС для настройки для виртуальной подготовки
<i>CloudInitializeProvisioning</i>	Интервал времени ожидания инициализации для облачной подготовки
<i>MaxOutstandingDataCollectionWorkItems</i>	Предел параллельного сбора данных
<i>InventoryTimeout</i>	Интервал времени ожидания выполнения для сбора данных иерархии
<i>PerformanceTimeout</i>	Интервал времени ожидания выполнения для сбора данных о быстродействии
<i>StateTimeout</i>	Интервал времени ожидания выполнения для сбора данных о состоянии

4. Сохраните файл и закройте его.
5. Выберите **Пуск > Администрирование > Службы**.

6. Остановите и перезапустите службу vRealize Automation.
7. (дополнительно) Если vRealize Automation работает в режиме высокой доступности, при необходимости изменить что-либо в файле `ManagerService.exe.config` после установки все изменения нужно вносить как на основном, так и на резервном сервере.

Настройка частоты выполнения обратных вызовов компьютером

Частоту нескольких процедур обратного вызова, в том числе частоту выполнения процедуры обратного вызова vRealize Automation при изменении аренд компьютеров, можно изменить.

В vRealize Automation для запуска различных процедур обратного вызова в службе диспетчера моделей используется настроенный промежуток времени. Такой промежуток, например, используется для процедуры *ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMiliSeconds*, которая ищет компьютеры с измененной арендой. Этот промежуток времени можно изменить, чтобы проверки выполнялись реже или чаще.

При вводе значения времени для этих переменных введите значение в миллисекундах. Например, 10 000 миллисекунд = 10 секунд и 3 600 000 миллисекунд = 60 минут = 1 час.

Необходимые условия

Войдите в качестве администратора на сервер, где размещена служба диспетчера инфраструктуры как услуги. Для распределенных установок это сервер, на котором была установлена служба диспетчера.

Процедура

1. Откройте файл `ManagerService.exe.config` в редакторе. Данный файл находится в каталоге установки сервера vRealize Automation. Как правило это `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\VCAC\Server`.
2. Обновите следующие переменные необходимым образом.

Параметр	Описание
<i>RepositoryWorkflowTimerCallbackMiliSeconds</i>	Проверьте, активна ли служба репозитория или веб-служба диспетчера модели. Значение по умолчанию — 10 000.
<i>ProcessLeaseWorkflowTimerCallbackIntervalMiliSeconds</i>	Проверка просроченных аренд компьютеров. Значение по умолчанию — 3600000.
<i>BulkRequestWorkflowTimerCallbackMiliSeconds</i>	Проверка массовых запросов. Значение по умолчанию — 10 000.
<i>MachineRequestTimerCallbackMiliSeconds</i>	Проверка запросов компьютеров. Значение по умолчанию — 10 000.
<i>MachineWorkflowCreationTimerCallbackMiliSeconds</i>	Проверка новых компьютеров. Значение по умолчанию — 10 000.

3. Сохраните файл и закройте его.
4. Выберите **Пуск > Администрирование > Службы**.
5. Остановите службу vCloud Automation Center, а затем запустите ее снова.

6. (дополнительно) Если vRealize Automation работает в режиме высокой доступности, при необходимости изменить что-либо в файле `ManagerService.exe.config` после установки все изменения нужно вносить как на основном, так и на резервном сервере.

Настройка параметров журналов инфраструктуры как услуги

Систему vRealize Automation можно настроить так, чтобы она фиксировала только те сведения, которые вы хотите видеть в журнале службы диспетчера.

Если решение vRealize Automation запущено в режиме высокой доступности и вы вносите изменения в файл `ManagerService.exe.config` после установки, нужно внести изменения в основной сервер и сервер отработки отказа vRealize Automation.

Процедура

1. Войдите в сервер vRealize Automation, используя учетные данные, обладающие правами администратора.
2. Измените файл `ManagerService.exe.config` в каталоге `%SystemDrive%\Program Files x86\VMware\VCAC\Server` или, если он находится в другом расположении, в каталоге установки сервера vRealize Automation.
3. Отредактируйте ключи `RepositoryLogSeverity` и `RepositoryLogCategory` для выбора типов событий, которые будут записываться в файлах журнала.

Параметр	Описание
RepositoryLogSeverity	<p>Указывает уровень серьезности, чтобы игнорировать события с более низким уровнем серьезности.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Ошибка:</i> в журнале регистрируются только исправляемые ошибки и события более высокого уровня серьезности. ■ <i>Предупреждение:</i> регистрируются некритические предупреждения и события более высокого уровня серьезности. ■ <i>Сведения:</i> регистрируются все информативные сообщения и события более высокого уровня серьезности ■ <i>Подробный:</i> регистрируются результаты трассировки отладки; данный режим может ухудшить производительность. <p>Например, <code><add key="RepositoryLogSeverity" value="Warning" /></code>.</p>
RepositoryLogCategory	<p>Укажите категорию для регистрации в журнале всех событий для данной категории, независимо от уровня серьезности. Например, <code><add key="RepositoryLogCategory" value="MissingMachines,UnregisteredMachines,AcceptMachineRequest,RejectMachineRequest" /></code> регистрирует все события отсутствующих компьютеров или компьютеров с отмененной регистрацией, а также каждый принятый или отклоненный запрос компьютера.</p>

4. Сохраните файл и закройте его.
5. Выберите **Пуск > Администрирование > Службы** и перезапустите службу vCloud Automation Center.

Результаты

Чтобы увидеть, как внесенные изменения влияют на запись данных в журнале, используйте файл журнала службы диспетчера, расположенный в папке %SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\VCAC\Server\Logs на компьютере, где установлена служба диспетчера, или в каталоге установки сервера vRealize Automation, если вы установили его в другом месте.

Мониторинг vRealize Automation

В зависимости от роли можно выполнять мониторинг рабочих процессов или служб, просматривать журналы событий или аудита, а также собирать данные журналов всех узлов в распределенном развертывании.

Мониторинг рабочих процессов и просмотр журналов

В зависимости от роли можно выполнять мониторинг рабочих процессов и просматривать журналы действий.

Таблица 9-12. Возможности мониторинга и отображения журналов

Цель	Роль	Последовательность выбора пунктов меню и описание
Отображение сведений о выполненных действиях, например тип действия, дата и время его выполнения и т. д.	администратор инфраструктуры как услуги	Просматривайте сведения журнала по умолчанию или управляйте отображаемым содержимым с использованием столбцов и параметров фильтрации. Выберите Инфраструктура > Мониторинг > Журнал аудита . В журнале аудита содержатся подробные сведения о состоянии управляемых виртуальных машин и действиях, выполненных с ними во время перенастройки. Журнал включает в себя сведения о подготовке компьютеров, NSX, реорганизации, а также перенастройке действий.
Просмотр состояния запланированных и доступных рабочих процессов Distributed Execution Manager и других рабочих процессов.	администратор инфраструктуры как услуги	Просматривайте состояние рабочего процесса и при необходимости сведения об определенном рабочем процессе (для этого его нужно открыть). Последовательно выберите Инфраструктура > Мониторинг > Состояние DEM .
Просмотр и при необходимости экспорт данных журнала.	администратор инфраструктуры как услуги	Просматривайте сведения журнала по умолчанию или управляйте отображаемым содержимым с использованием столбцов и параметров фильтрации. Выберите Инфраструктура > Мониторинг > Журнал .
Просмотр состояния и журнала выполненных рабочих процессов Distributed Execution Manager и других рабочих процессов.	администратор инфраструктуры как услуги	Открывайте журнал рабочих процессов и при необходимости просматривайте сведения об определенном рабочем процессе (для этого его нужно открыть). Выберите Инфраструктура > Мониторинг > Журнал рабочих процессов .

Таблица 9-12. Возможности мониторинга и отображения журналов (продолжение)

Цель	Роль	Последовательность выбора пунктов меню и описание
Отображение списка событий, в том числе типа события, времени его выполнения, идентификатора пользователя и т. п. При необходимости отображение страницы сведений о событии.	Системный администратор	Просматривайте список событий и связанные атрибуты, такие как время выполнения, описание события, имя арендатора, тип и идентификатор цели, а также другие характеристики. Выберите Администрирование > События > Журналы событий .
Мониторинг состояния запросов и просмотр сведений о запросах.	Администратор арендатора или диспетчер бизнес-групп	Отображайте состояния запросов, за которые несете ответственность или которыми владеете. Щелкните Запросы .
Просмотрите сведения о последних событиях.	Администратор инфраструктуры как услуги или администратор арендатора	Отобразите последние события для текущего пользователя. Выберите Инфраструктура > Последние события

Мониторинг журналов событий и служб

Мониторинг журналов событий и служб позволяет определять текущее и историческое состояние vRealize Automation.

Дополнительные сведения об очистке журналов см. в разделе [Настройка параметров смены данных](#).

Службы vRealize Automation

Системный администратор может просматривать состояние служб vRealize Automation из журнала событий в консоли системного администратора.

Для запуска отдельных компонентов продукта нужны подмножества служб. Например, для настройки арендатора требуются службы идентификации и базовые службы интерфейса пользователя.

В следующих таблицах сопоставлены службы и соответствующие функциональные компоненты vRealize Automation.

Таблица 9-13. Группа служб идентификации

Служба	Описание
management-service	Группа служб идентификации
sts-service	Устройство единого входа
authorization	Служба авторизации
проверка подлинности	Проверка подлинности
eventlog-service	служба журнала событий
licensing-service	Служба лицензирования

Таблица 9-14. Базовые службы интерфейса пользователя

Служба	Описание
shel-ui-app	Служба оболочки
branding-service	Служба фирменной символики
plugin-service	Служба расширенных возможностей (подключаемого модуля)
portal-service	Служба портала

Все перечисленные ниже службы необходимы для запуска компонента инфраструктуры как услуги.

Таблица 9-15. Группа каталога служб (службы управления)

Служба	Описание
notification-service	Служба уведомлений
workitem-service	Служба рабочих элементов
approval-service	Служба подтверждения
catalog-service	Каталог служб

Таблица 9-16. Группа служб инфраструктуры как услуги

Служба	Описание
iaas-proxy-provider	Прокси-служба инфраструктуры как услуги
iaas-server	компьютер инфраструктуры как услуги Windows

Таблица 9-17. Все как услуга

Служба	Описание
VCO	vRealize Orchestrator
advanced-designer-service	Схемы элементов и действия ресурсов Все как услуга

Ведение журнала аудита в vRealize Automation

vRealize Automation имеет функцию ведения журнала аудита, которая поддерживает сбор и хранение важных системных событий.

В настоящий момент vRealize Automation поддерживает ведение журнала аудита в качестве дополнительной функции ведения журнала событий. Эта возможность позволяет получить только основные данные аудита, а настройки сохранения можно изменить только с помощью соответствующих вызовов службы брокера событий REST API vRealize Automation. В настоящее время ведение журнала аудита доступно только администраторам арендатора и системным администраторам, которые могут войти в систему от имени арендатора. Эта функция позволяет использовать поиск и фильтр по событиям.

По умолчанию vRealize Automation поддерживает ведение журнала аудита для подписки на рабочий процесс и событий создания, обновления и удаления конечных точек и групп пользователей фабрики. Также vRealize Automation поддерживает настройку ведения журнала аудита для различных событий инфраструктуры как услуги.

Ведение журнала аудита для vRealize Automation по умолчанию деактивировано. Чтобы его включить или выключить, установите флажок **Включено** в разделе интеграции журнала аудита на странице **Параметры vRA > Журналы** в интерфейсе управления виртуальными устройствами.

Данные журнала аудита появляются на стандартной странице журналов событий. Если вы являетесь администратором арендатора, выберите **Администрирование > Журналы событий**, чтобы просмотреть эту страницу. События аудита можно найти в таблице журнала событий по назначению «Аудит» в поле «Тип события». Каждая запись отображает для каждого события такие данные, как описание события, арендатора, время, пользователя и имя службы, связанной с событием.

Чтобы включить ведение журнала аудита для других событий инфраструктуры как услуги, необходимо воспользоваться пользовательским файлом конфигурации и запустить соответствующие команды на компьютере узла инфраструктуры как услуги. Если вам потребуется помощь, обратитесь в службу профессиональных услуг VMware.

Можно настроить vRealize Automation так, чтобы события экспортировались на внешний сервер системного журнала, а именно на VMware Log Insight.

Настройка vRealize Automation для ведения журнала аудита Log Insight

В vRealize Automation можно настроить экспорт событий аудита в VMware Log Insight для более удобного просмотра.

Ведение журнала аудита по умолчанию деактивировано, и для генерации и просмотра событий аудита его необходимо включить.

При использовании протокол SSL настраивается на Устройство vRealize Automation, где размещен агент Log Insight, и относится к подключению к серверу системного журнала Log Insight. Если требуется использовать протокол SSL, необходимо настроить соответствующие сертификаты и возможность подключения между vRealize Automation и сервером Log Insight, установленным в развертывании.

Необходимые условия

В vRealize Automation для чтения записей журнала, которые будут просматриваться в Log Insight, используется агент Log Insight, который по умолчанию установлен в развертывании vRealize Automation.

Процедура

1. Выполните вход в интерфейс управления виртуальными устройствами как системный администратор.
2. Выберите **Параметры vRA > Журналы**.
3. Убедитесь, что выбран флажок **Включено** для журнала аудита в разделе «Интеграция журнала аудита».
4. Введите имя компьютера **узла** для сервера Log Insight в разделе «Конфигурация агента Log Insight».
 - а) Введите имя компьютера **узла** для агента Log Insight.
 - б) Введите **порт**, который будет использоваться для связи с агентом Log Insight.

- в) Выберите нужный протокол связи.
- г) Установите флажок **Протокол SSL включен**, если для связи между агентом Log Insight и сервером необходимо использовать протокол SSL.

Если протокол SSL не будет использоваться, остальные параметры на этой странице можно игнорировать. Если используется протокол SSL, необходимо настроить эти параметры.

5. Если протокол SSL используется, задайте соответствующие настройки в разделе «Доверенны корневые сертификаты SSL».

По умолчанию в Устройство vRealize Automation используется самозаверяющий сертификат. Если необходимо использовать доверенный корневой сертификат, его следует импортировать.

- а) Чтобы использовать новый либо существующий сертификат, установите соответствующий флажок.

Дополнительные сведения см. на странице настройки ведения журналов vRealize Automation в интерфейсе управления виртуальными устройствами.

6. Нажмите кнопку **Сохранить настройки**.
7. Задайте соответствующие настройки в разделе «SSL-сертификаты сервера».
8. Работа агента с файлами журналов настраивается в разделе «Настройка поведения агента».

Результаты

События журнала аудита vRealize Automation отображаются в интерфейсе Log Insight.

Просмотр сведений об узле для кластеров в распределенных развертываниях


В консоли управления устройством vRealize Automation можно собрать журналы для всех кластерных узлов в распределенном развертывании.

Можно также просмотреть сведения о каждом узле в развертывании. В консоли управления vRealize Automation на вкладке **Кластер** находится таблица «Сведения о распределенном развертывании», в которой отображаются следующие данные:

- Список всех узлов в развертывании.
- Имя узла для узла. Имя узла задается в виде полного доменного имени.
- Время, прошедшее с момента получения последнего ответа узла на запрос консоли управления. Узлы компонентов Инфраструктура как услуга сообщают о доступности каждые три минуты, а узлы виртуальных устройств — каждые девять минут.
- Тип компонента vRealize Automation. Определяет, чем является узел — виртуальным устройством или сервером Инфраструктура как услуга.

Рис. 9-1. таблица «Сведения о распределенном развертывании»

Collect Logs

 Save logs from all nodes connected to this cluster.

Collect Logs

There are no collected logs.

Node ID	Host	Last Connected	Type
cafe.node.546174677.31946	vcac-be.eng.vmware.com	4 minutes ago	VA
4CBC2D96-03C8-42D1-9927-2161C8CDB572	vcac-vm387.eng.vmware.com	39 seconds ago	IAAS

Эту таблицу можно использовать для мониторинга процессов в развертывании. Например, если в столбце «Последнее подключение» указано, что подключение с узлом давно не устанавливалось, это может указывать на проблемы с сервером.

Сбор журналов

Можно создать ZIP-файл, содержащий файлы журналов всех узлов в развертывании. Дополнительные сведения см. в статье [Сбор журналов для кластеров и распределенных развертываний](#).

Удаление узлов из таблицы

При удалении узла из развертывания удалите соответствующий узел из таблицы «Сведения о распределенном развертывании», чтобы сократить время сбора журналов.

Сбор журналов для кластеров и распределенных развертываний

Вы можете создать ZIP-файл, содержащий все файлы журналов в вашем развертывании.

В таблице с информацией о распределенном развертывании приведены узлы, из которых берутся файлы журналов.

Дополнительные сведения о настройке развертывания устройства vRealize Automation см. в разделе [Развертывание устройства vRealize](#) и [Настройка устройства vRealize Automation](#).

Процедура

1. Войдите в устройство vRealize Automation с именем пользователя **root** и паролем, который вы указали при развертывании устройства.
2. Щелкните **Настройки vRA**.
3. Перейдите на вкладку **Кластер**.

В таблице с информацией о распределенном развертывании отображается список узлов для распределенного развертывания.

4. Щелкните **Собрать журналы**.

Файлы журналов для каждого узла собираются и копируются в ZIP-файл.

Удаление узла из таблицы «Сведения о распределенном развертывании»

Запись для узла удаляется из таблицы «Сведения о распределенном развертывании» при удалении узла из кластера развертывания или при замене сертификата агента управления.

Процедура

1. Войдите в устройство vRealize Automation, используя имя пользователя **root** и пароль, указанный при развертывании устройства.

2. Щелкните **Настройки vRA**.

3. Перейдите на вкладку **Кластер**.

В таблице с информацией о распределенном развертывании отображается список узлов для распределенного развертывания.

4. Найдите идентификатор удаляемого узла, открыв командную строку и выполнив следующую команду:

```
./vcac-config cluster-config-node --action list
```

5. Найдите идентификатор узла, например `cafe.node.46686239.17144`, в выходных данных JSON.

6. Откройте командную строку и введите команду в следующем формате, используя идентификатор узла, полученный на предыдущем шаге.

```
/usr/sbin/vcac-config cluster-config-node  
--action delete --id node-UID
```

Например, введите следующую команду для идентификатора узла в качестве примера `cafe.node.46686239.17144`:

```
./vcac-config cluster-config-node --action delete --id cafe.node.46686239.17144
```

7. Нажмите кнопку **Обновить**.

Узел больше не отображается.

Мониторинг работоспособности vRealize Automation

Служба проверки работоспособности vRealize Automation оценивает работоспособность среды vRealize Automation.

Администраторы инфраструктуры как услуги настраивают в службе проверки работоспособности выполнение наборов тестов, которые определяют, зарегистрированы ли соответствующие компоненты и доступны ли необходимые ресурсы. В этой таблице представлены наборы тестов, доступные в службе проверки подлинности, и примеры тестов из каждого набора.

Наборы тестов в службе проверки работоспособности	Примеры тестов
Системные тесты для vRealize Automation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тест службы единого входа/подключения к VA удостоверений ■ vRealize Automation Проверка лицензии — истек срок действия лицензии? ■ Проверка пароля пользователя root на виртуальном устройстве vRealize Automation — срок действия пароля заканчивается?
Тесты арендаторов для vRealize Automation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверка путей к хранилищу резервирования vSphere ■ Проверка политики резервирования для назначений резервирования ■ Проверка состояния службы портала
Тесты для vRealize Orchestrator	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверка количества активных узлов vRO ■ Проверка использования динамической памяти Java в узлах vRO ■ Проверка состояния службы vRO-сервера в узлах vRO

После выполнения набора тестов на виртуальной машине служба проверки работоспособности выдает информацию о количестве тестов, которые завершились успешно или со сбоем. Для каждого теста, который завершен со сбоем, служба проверки работоспособности предоставляет следующие ссылки.

Ссылка	Содержимое
Причина	Объяснение причины сбоя теста.
Исправление	Сведения, которые можно использовать для устранения проблемы.

Службу проверки работоспособности можно настроить на выполнение тестов по расписанию или только по запросу.

Можно также использовать Python для создания настраиваемых тестов. См. *Руководство по расширяемости службы проверки работоспособности vRealize Automation*.

Администраторы арендаторов с ролью «Потребитель службы проверки работоспособности» (Health Consumer) могут просматривать результаты тестирования для своих арендаторов, но не могут настраивать тесты или выполнять их.

Настройка системных тестов для vRealize Automation

Администратор инфраструктуры как услуги настраивает параметры службы проверки работоспособности для выполнения системных тестов на выбранном виртуальном устройстве vRealize Automation. Эти тесты определяют, зарегистрированы ли компоненты, например лицензия vRealize Automation, и имеются ли на виртуальном устройстве необходимые ресурсы, например память. После настройки службы тесты отображаются на странице «Работоспособность» в виде карточки тестов.

Чтобы настроить выполнение системных тестов для vRealize Automation в службе проверки работоспособности, выполните следующие действия.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Работоспособность**.
2. Щелкните **Новая конфигурация**.
3. На странице «Сведения о конфигурации» введите запрашиваемую информацию.

Параметр	Описание
Имя	Название этой конфигурации. Это название будет отображаться на карточке тестов.
Описание	Описание пакета тестов.
Продукт	Выберите vRealize Automation.
Расписание	Выберите частоту выполнения пакета тестов.

4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. На странице «Выбор наборов тестов» выберите **Системные тесты для vRealize Automation**.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. На странице «Настройка параметров» введите запрашиваемую информацию.

Таблица 9-18. Виртуальное устройство vRealize Automation

Параметр	Описание
Общедоступный адрес веб-сервера	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для минимального развертывания базовый URL-адрес узла устройства vRealize Automation. Например, <code>https://va-host.domain/</code>. ■ Для развертывания высокой доступности базовый URL-адрес подсистемы балансировки нагрузки vRealize Automation. Например, <code>https://load-balancer-host.domain/</code>.
Адрес консоли SSH	Полное доменное имя устройства vRealize Automation. Например, <code>va-host.domain</code> .
Пользователь консоли SSH	root
Пароль консоли SSH	Пароль пользователя root.

Таблица 9-19. Арендатор системы vRealize Automation

Параметр	Описание
Администратор арендатора системы	администратор
Пароль арендатора системы	Пароль администратора.

Таблица 9-20. Мониторинг дискового пространства vRealize Automation

Параметр	Описание
Пороговый процент предупреждения	Допустимый процент используемой дискового пространства виртуального устройства, при превышении которого предупредительный тест завершается сбоем.
Критический пороговый процент	Допустимый процент используемого дискового пространства виртуального устройства, при превышении которого критический тест завершается сбоем.

8. Нажмите кнопку **Далее**.
9. Ознакомьтесь с информацией на странице «Сводка».
10. Щелкните элемент **Готово**.

Тесты выполняются в соответствии с выбранным расписанием.

Следующие шаги

[Просмотр результатов набора тестов службы проверки работоспособности vRealize Automation](#)

Настройка тестов арендаторов для vRealize Automation

Администратор инфраструктуры как услуги настраивает службу проверки работоспособности для выполнения тестов арендаторов на выбранном виртуальном устройстве vRealize Automation. Эти тесты определяют, зарегистрированы ли связанные с арендаторами компоненты, например software-service, и имеются ли на виртуальном устройстве необходимые ресурсы, например виртуальные машины vSphere. После настройки службы тесты отображаются на странице «Работоспособность» в виде карточки тестов.

Чтобы настроить выполнение тестов арендаторов для vRealize Automation в службе проверки работоспособности, выполните следующие действия.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Работоспособность**.
2. Щелкните **Новая конфигурация**.
3. На странице «Сведения о конфигурации» введите запрашиваемую информацию.

Параметр	Описание
Имя	Название этой конфигурации. Это название будет отображаться на карточке тестов.
Описание	Описание тестов.
Продукт	Выберите vRealize Automation.
Расписание	Укажите, как часто должны выполняться тесты.

4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. На странице «Выбор наборов тестов» выберите **Тесты арендаторов для vRealize Automation**.
6. Нажмите кнопку **Далее**.
7. На странице «Настройка параметров» введите запрашиваемую информацию.

Таблица 9-21. Виртуальное устройство vRealize Automation

Параметр	Описание
Веб-адрес vRealize Automation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для минимального развертывания базовый URL-адрес узла устройства vRealize Automation. Например, <code>https://va-host.domain/</code>. ■ Для развертывания высокой доступности базовый URL-адрес подсистемы балансировки нагрузки vRealize Automation. Например, <code>https://load-balancer-host.domain/</code>.
Адрес консоли SSH	Полное доменное имя узла SSH. Например, <code>ssh-host.domain</code> .
Пользователь консоли SSH	<code>root</code>
Пароль консоли SSH	Пароль для пользователя <code>root</code> .
Максимальное время ответа службы (мс)	Максимальное время ожидания ответа системой (в миллисекундах).

Таблица 9-22. Арендатор vRealize Automation

Параметр	Описание
Тестируемый арендатор	обеспечение качества
Имя администратора структуры	Имя администратора структуры. Примечание Чтобы выполнять все виды тестирования, администратор структуры должен также выполнять роль администратора арендаторов и инфраструктуры как услуги.
Пароль администратора структуры	Пароль для администратора структуры.

Таблица 9-23. Арендатор системы vRealize Automation

Параметр	Описание
Администратор арендатора системы	администратор
Пароль арендатора системы	Пароль для администратора.

Таблица 9-24. Мониторинг дискового пространства vRealize Automation

Параметр	Описание
Критический пороговый процент	Допустимый процент используемого дискового пространства виртуального устройства, при превышении которого критический тест завершается сбоем.

8. Нажмите кнопку **Далее**.
9. Ознакомьтесь с информацией на странице «Сводка».

10. Щелкните элемент Готово.

Тесты выполняются в соответствии с выбранным расписанием.

Следующие шаги

[Просмотр результатов набора тестов службы проверки работоспособности vRealize Automation](#)

Настройка тестов vRealize Orchestrator

Администратор инфраструктуры как услуги настраивает параметры службы проверки работоспособности для выполнения тестов для vRealize Orchestrator на узле vRealize Orchestrator. Эти тесты определяют, зарегистрированы ли компоненты, например служба vro-server, и имеются ли на компьютере узла необходимые ресурсы, например достаточная динамическая память Java. После настройки службы тесты для vRealize Orchestrator отображаются на странице «Работоспособность» в виде карточки тестов.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Работоспособность**.
2. Щелкните **Новая конфигурация**.
3. На странице «Сведения о конфигурации» введите запрашиваемую информацию.

Параметр	Описание
Имя	Название этой конфигурации. Это название будет отображаться на карточке тестов.
Описание	Описание тестов.
Продукт	Выберите vRealize Orchestrator.
Расписание	Укажите, как часто должны выполняться тесты.

4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. На странице «Выбор наборов тестов» выберите **Тесты для vRealize Orchestrator**.
6. Нажмите кнопку **Далее**.

7. На странице «Настройка параметров» введите запрашиваемую информацию.

Таблица 9-25. Узел vRealize Orchestrator/подсистема балансировки нагрузки

Параметр	Описание
Адрес клиента	<ul style="list-style-type: none"> ■ Полное доменное имя узла vRealize Orchestrator для минимального развертывания. Например, <i>vro-host.domain</i>. ■ Для развертывания высокой доступности базовый URL-адрес подсистемы балансировки нагрузки vRealize Orchestrator, <i>https://load-balancer-host.domain/</i>.
Имя клиента	администратор
Пароль клиента	Пароль администратора.
Имя пользователя консоли SSH	root
Пароль консоли SSH	Пароль пользователя root.
Пороговое использование динамической памяти	Допустимый процент используемой динамической памяти, при превышении которого предупредительный тест завершается сбоем.

Таблица 9-26. Экземпляры vRealize Orchestrator позади подсистемы балансировки нагрузки

Параметр	Описание
Адрес консоли SSH	IP-адрес или URL-адрес экземпляра vRealize Orchestrator позади подсистемы балансировки нагрузки.
Имя пользователя консоли SSH	Имя пользователя с доступом к этому экземпляру.
Пароль консоли SSH	Пароль пользователя.

- Щелкните **ДОБАВИТЬ** для добавления другого экземпляра vRealize Orchestrator в список.
- Щелкните **УДАЛИТЬ** для удаления выбранного экземпляра vRealize Orchestrator из списка экземпляров позади подсистемы балансировки нагрузки.

8. Нажмите кнопку **Далее**.

9. Ознакомьтесь с информацией на странице «Сводка».

10. Щелкните элемент **Готово**.

Тесты выполняются в соответствии с выбранным расписанием.

Следующие шаги

[Просмотр результатов набора тестов службы проверки работоспособности vRealize Automation](#)

Пакет настраиваемых тестов

С помощью Python можно создать пакет настраиваемых тестов для проверки работоспособности vRealize Automation.

Создание пакета настраиваемых тестов расширяет возможность выбора при тестировании работоспособности и позволяет проводить испытания дополнительных компонентов vRealize Automation. Информацию о создании пакета настраиваемых тестов см. в *руководстве по расширению функциональности службы проверки работоспособности vRealize Automation*.

Добавление пакета настраиваемых тестов

Перед запуском пакета тестов **администратор инфраструктуры как услуги** должен добавить пакет настраиваемых тестов для службы проверки работоспособности vRealize Automation.

Чтобы добавить пакет настраиваемых тестов для ресурса vRealize Automation, выполните следующую процедуру.

Необходимые условия

- Создайте wheel-пакет Python для добавления файлов пакета настраиваемых тестов. Для получения дополнительных сведений см. *vRealize Automation Руководство по расширяемости службы проверки работоспособности*.
- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Щелкните **Администрирование > Работоспособность**.
2. В правом верхнем углу щелкните значок шестеренки и выберите **Расширяемость**.
3. Щелкните **Новый ресурс**.
4. Укажите необходимые данные в диалоговом окне «Добавить ресурс».

Параметр	Описание
Название ресурса	Имя и номер версии запускаемого пакета тестов, например, «Infoblox 1.0».
Описание ресурса	Описание тестов, содержащихся в wheel-пакете Python.
Версия ресурса	Номер версии пакета тестов.
Файл ресурса	Щелкните Выбрать файл и выберите файл пакета настраиваемых тестов.

5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Новая строка добавляется в таблицу ресурсов с состоянием **ОТПРАВЛЕНО**. При изменении состояния на **УСТАНОВЛЕНО** набор тестов готов к использованию. В случае сбоя процесса установки появится всплывающее окно с объяснением причины.

Примечание Если страница не обновилась, щелкните значок «Обновить».

Следующие шаги

[Использование пакета настраиваемых тестов.](#)

Использование пакета настраиваемых тестов

Администратор инфраструктуры как услуги настраивает в службе проверки работоспособности выполнение пакетов тестов в среде vRealize Automation. При конфигурации пакета настраиваемых тестов на странице работоспособности он отображается в виде карточки тестирования.

Чтобы использовать пакет настраиваемых тестов при проверке работоспособности vRealize Automation, выполните следующую процедуру.

Необходимые условия

- [Добавление пакета настраиваемых тестов.](#)
- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Работоспособность**.
2. Щелкните **Новая конфигурация**.
3. На странице «Сведения о конфигурации» введите запрашиваемую информацию.

Параметр	Описание
Имя	Название этой конфигурации. Это название будет отображаться на карточке тестов.
Описание	Описание пакета тестов.
Продукт	Выберите продукт, который необходимо проверять, в раскрывающемся меню Продукт .
Расписание	Выберите частоту использования пакета тестов.

4. Нажмите кнопку **Далее**.
5. На странице «Выбор наборов тестов» выберите набор настраиваемых тестов и нажмите кнопку **Далее**.
6. На странице настройки параметров введите необходимые данные и нажмите **Далее**.
7. Ознакомьтесь с информацией на странице «Сводка» и нажмите кнопку **Готово**.

Пакет настраиваемых тестов используется согласно заданному расписанию.

Следующие шаги

[Просмотр результатов набора тестов службы проверки работоспособности vRealize Automation](#)

Просмотр результатов набора тестов службы проверки работоспособности vRealize Automation

После выполнения тестов службы проверки работоспособности можно просмотреть их результаты.

На странице «Работоспособность» каждый настроенный набор тестов отображается в виде карточки теста. В ходе выполнения набора тестов результат тестирования появляется в середине карточки теста.

Карточки тестов, отображаемые на странице «Работоспособность», фильтруются в соответствии с вашими правами.

- Администраторы инфраструктуры как услуги могут видеть все карточки тестов.
- Администраторы арендаторов с ролью «Потребитель службы проверки работоспособности» могут видеть карточку теста только для своих арендаторов.

Необходимые условия

- Настроенный набор тестов был выполнен по расписанию.
- Войдите в консоль vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги** или **администратора арендатора**.

Процедура

1. Выберите **Администрирование > Работоспособность**.
2. Если выполнение теста не запланировано, нажмите **Запустить** в карточке тестов.
3. После завершения тестов щелкните в центре карточки тестов.

Появится страница, на которой отображается статус каждого теста. Чтобы увидеть причину сбоя, нажмите **Причина**. Чтобы открыть раздел, в котором объясняется, как устранить проблему, щелкните ссылку **Исправление**, если она отображается.

Устранение неполадок службы проверки работоспособности

В разделах, где рассматриваются процедуры устранения неполадок службы проверки работоспособности, описываются решения для проблем, которые могут происходить при использовании данной службы.

Тест состояния службы завершается сбоем

Если тест состояния службы завершился сбоем, измените настройки расписания тестирования.

Проблема

Если тест состояния службы завершается сбоем, и вы щелкаете **Причина**, появится следующее сообщение: Не удалось установить подключение SSH; сообщение «Исключение»: [Сбой проверки подлинности].

Причина

Если набор тестов должен выполняться в соответствии с расписанием каждые 15 минут, вход в систему приведет к блокировке учетной записи пользователя root.

Решение

- ◆ Измените расписание тестирования на **Нет**, подождите 15 минут и выполните набор тестов снова.

После обновления страница проверки работоспособности в консоли устройства пуста

После обновления vRealize Automation страница проверки работоспособности в консоли устройства пуста.

Проблема

Служба проверки работоспособности не запускается после обновления.

Решение

- ◆ На каждом виртуальном устройстве vRealize Automation откройте командную строку от имени **пользователя root** и выполните эти команды.
 - а) Для настройки автоматического запуска службы проверки работоспособности выполните эту команду.

```
chkconfig vrhb-service on
```
 - б) Для запуска службы проверки работоспособности на этом виртуальном устройстве выполните эту команду.

```
service vrhb-service start
```

Мониторинг и управление ресурсами

В разных ролях vRealize Automation мониторинг использования ресурсов и управление инфраструктурой осуществляются по-разному.

Выбор сценария мониторинга ресурсов

Во время мониторинга ресурсов перед администраторами структуры, администраторами арендаторов и диспетчерами бизнес-групп встают разные задачи. Поэтому vRealize Automation позволяет отслеживать разные аспекты использования ресурсов.

Например, администратору структуры нужно отслеживать потребление ресурсов резервирования и вычислительных ресурсов, тогда как администратору арендатора — использование ресурсов в группах подготовки в арендаторе. vRealize Automation позволяет использовать разные способы отслеживания потребления ресурсов в зависимости от того, какая у пользователя роль и какой аспект использования ресурсов нужно отслеживать.

Таблица 9-27. Выбор сценария мониторинга ресурсов

Сценарий мониторинга ресурсов	Требуются привилегии	Расположение
Отследите, какой объем физического хранилища и памяти сейчас потребляется на ваших вычислительных ресурсах, и определите, какой объем остается свободным. Кроме того, вы можете отслеживать, сколько компьютеров зарезервировано и подготовлено на каждом вычислительном ресурсе.	Администратор структуры (мониторинг потребления ресурсов в вычислительных ресурсах в вашей группе структуры)	Инфраструктура > Вычислительные ресурсы > Вычислительные ресурсы
Отследите, какие компьютеры сейчас подготовлены и находятся под управлением vRealize Automation.	Администратор структуры	Инфраструктура > Компьютеры > Управляемые компьютеры
Отследите, какой объем хранилища и памяти и какая часть квоты на компьютеры в вашем резервировании сейчас выделены, и определите, какие мощности остаются доступными для резервирования.	Администратор структуры (мониторинг использования ресурсов для резервирования в ваших вычислительных ресурсах и физических компьютерах)	Инфраструктура > Резервирования > Резервирования
Отследите, какой объем хранилища и памяти и какая часть квоты на компьютеры сейчас используются вашими бизнес-группами, и определите, какие мощности остаются доступными для резервирования.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Администратор арендатора (мониторинг использования ресурсов для всех групп в вашем арендаторе) ■ Диспетчер бизнес-группы (мониторинг использования ресурсов для управляемых вами групп) 	Администрирование > Пользователи и группы > Бизнес-группы

Кроме того, можно добавить портлеты мониторинга ресурсов на вашу домашнюю страницу vRealize Automation, чтобы отслеживать статистику по использованию разных ресурсов.

Управление отчетами о ресурсах

Отчеты о ресурсах, выполненные в режиме реального времени, можно добавить на главную страницу, чтобы выполнять мониторинг использования виртуальных, физических и облачных ресурсов, менять макеты отчетов и экспортировать соответствующие данные в другие приложения.

Добавление отчетов на домашнюю страницу


На главную страницу можно добавить один или несколько отчетов об инфраструктуре как услуге. В этих отчетах в режиме реального времени отображаются последние открытые задачи, запросы в каталог, подготовленные элементы и компьютеры с разделением по пользователям, схемам элементов, вычислительным ресурсам и бизнес-группам. В двух отчетах также отображаются обновляемые сводки экономии от реорганизации.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation.

Процедура

1. Перейдите на **главную** страницу.

2. Щелкните значок «Изменить»  в верхнем правом углу страницы и выберите пункт **Добавить портлеты** в раскрывающемся меню.

3. Щелкните **Добавить** для каждого отчета, который необходимо добавить на главную страницу.

Если кнопка **Добавить** неактивна, это указывает на то, что отчет уже добавлен.

4. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Следующие шаги

[Настройка макета отчета.](#)

Настройка макета отчета


С помощью параметров главной страницы можно настроить отображение отчетов в одном, двух, трех или четырех столбцах. Можно также перемещать отчет из одного столбца в другой.

Необходимые условия

Войдите в vRealize Automation.

Процедура

1. Перейдите на **главную** страницу.

2. В правом верхнем углу страницы щелкните значок «Изменить» () и в раскрывающемся меню выберите пункт **Изменить макет**.

3. Выберите макет отчета.

Параметр	Описание
1 столбец	Вывод отчетов в одном столбце.
2 столбца	Вывод отчетов в двух столбцах одинаковой или разной ширины.
3 столбца	Вывод отчетов в трех столбцах одинаковой или разной ширины.
4 столбца	Вывод отчетов в четырех одинаковых столбцах.

4. Нажмите кнопку **Отправить**.

5. Наведите указатель на строку заголовка отчета.

Указатель примет вид четырех стрелок.

6. Перетащите отчет в новое расположение.

Ширина отчета изменится в соответствии с новым расположением.

Экспорт данных отчета

Отчеты инфраструктуры как услуги, расположенные на главной странице, можно сохранять как CSV-файлы, позволяющие настраивать данные.

Необходимые условия

- Войдите в vRealize Automation.
- [Добавление отчетов на домашнюю страницу.](#)

Процедура

1. Перейдите на **главную** страницу.
2. Чтобы сохранить отчет, щелкните **Экспорт в формате CSV**.

В некоторых браузерах файл сохраняется сразу. В браузере Firefox появляется диалоговое окно, позволяющее открыть или сохранить отчет с помощью Microsoft Excel или другого приложения.
3. (дополнительно) Выберите желаемое действие и приложение.

Отчеты о ресурсах

Отчеты о ресурсах отображают данные о компьютерах и ресурсах, используемых и реорганизованных в соответствии с владельцем, вычислительным ресурсом и группой.

Имя	Описание
Мои входящие	Отображает список последних открытых задач во входящей папке. Щелкните строку для просмотра страницы сведений о задаче. Нажмите Дополнительно , чтобы открыть полный список входящих задач.
Мои открытые запросы	Отображает список последних запросов в каталог. Щелкните строку для просмотра страницы сведений о запросе. Нажмите Дополнительно , чтобы открыть полный список запросов.
Мои последние запросы	Отображает список последних запросов в каталог независимо от состояния. Щелкните строку для просмотра страницы сведений о запросе. Нажмите Дополнительно , чтобы открыть полный список запросов.
Мои элементы	Отображает список последних подготовленных элементов. Щелкните строку для просмотра страницы сведений об элементе. Нажмите Дополнительно , чтобы открыть полный список элементов.
Запросы моей группы	Отображает список последних запросов в каталог для пользователей в группах, которыми вы управляете. Щелкните строку для просмотра страницы сведений о запросе. Нажмите Дополнительно , чтобы открыть полный список запросов.
Элементы моих групп	Отображает список последних подготовленных элементов для пользователей в группах, которыми вы управляете. Щелкните строку для просмотра страницы сведений об элементе. Нажмите Дополнительно , чтобы открыть полный список элементов.
Новое и заслуживающее внимания	Выделение элементов каталога, которые недавно стали доступны в данном каталоге.
Календарь событий	Отображает календарь важных событий для элементов каталога, которым вы владеете, например сроки истечения аренды и удаления компьютера.
Распределения ресурсов бизнес-групп	Отображает распределение ресурсов для бизнес-групп в арендаторе. Если вы администратор арендатора, портлет отображает распределение ресурсов для всех бизнес-групп арендатора. Если вы менеджер бизнес-групп, портлет отображает распределение ресурсов для ваших бизнес-групп.
Использование ресурсов инфраструктуры как услуги по схемам элементов	Отображает количество компьютеров, подготовленных из каждой схемы элементов, и общий объем ресурсов, используемых данными компьютерами.

Имя	Описание
Использование ресурсов инфраструктуры как услуги по группам	Отображает количество компьютеров, принадлежащих пользователям в каждой бизнес-группе, и общий объем ресурсов, используемых данными компьютерами.
Использование ресурсов инфраструктуры как услуги по владельцам	Отображает количество машин, которые каждый пользователь владеет и общих ресурсов, которые используют эти машины.
Использование ресурсов инфраструктуры как услуги по вычислительному ресурсу	Отображает количество компьютеров, подготовленных для каждого вычислительного ресурса, и общий объем ресурсов, используемых данными компьютерами.
Мои поездки	Отображает пример отчета пользователя.

Добавление портлета «Распределение ресурсов бизнес-групп» на вкладку «Главная»

Портлет «Распределение ресурсов бизнес-групп» представляет собой портлет панели мониторинга, который добавляется на вкладку **Главная** для мониторинга ресурсов бизнес-групп.

Если вы администратор арендатора, портлет отображает распределение ресурсов для всех бизнес-групп арендатора. Если вы менеджер бизнес-групп, портлет отображает распределение ресурсов для ваших бизнес-групп.

Если вы не администратор арендатора и не менеджер бизнес-групп, установить портлет на вкладке **Главная** будет нельзя.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора арендатора** или **диспетчера бизнес-групп**.

Процедура

1. Перейдите на вкладку **Главная**.
2. Щелкните значок **Изменить** (✎) в правом верхнем углу.
3. Щелкните **Добавить портлеты**.
4. Найдите портлет «Распределение ресурсов бизнес-групп» и нажмите кнопку **Добавить**.
5. Нажмите кнопку **Заккрыть**.

Портлет будет добавлен в верхней части вкладки «Главная».

6. Щелкните и перетащите в строку заголовка портлета для перемещения на другую позицию.

Терминология в области использования ресурсов

В vRealize Automation для доступных ресурсов, ресурсов, которые предназначены для определенных задач, и ресурсов, которые активно используются подготовленными компьютерами, используются отдельные термины.

В таблице «Терминология в области использования ресурсов» приведено описание терминов, используемых в vRealize Automation для отображения использования ресурсов.

Таблица 9-28. Терминология в области использования ресурсов

Временная лицензия	Описание
Физический	Указывает фактический объем памяти или емкость хранилища вычислительного ресурса.
Зарезервировано	Указывает квоту на компьютеры, объем памяти и емкость хранилища, отведенные для резервирования. Например, если физическая емкость вычислительного ресурса составляет 600 ГБ и в нем есть три резервирования по 100 ГБ, то зарезервированная емкость хранения вычислительного ресурса составляет 300 ГБ, а в хранилище зарезервировано 50 % ресурсов.
Управляется	Указывает, что компьютер подготовлен и им управляет vRealize Automation.
Выделено	Указывает квоту на компьютеры, объем памяти или ресурсы хранения, которые активно используются подготовленными компьютерами. Например, рассмотрим резервирование с квотой на 10 компьютеров. Если в резервировании подготовлено 15 компьютеров, но включено только 6, квота на компьютеры выделена на 60 процентов.
Используется	Значение столбца Используется всегда равно значению столбца Выделено .
Свободно	Указывает на неиспользуемую физическую емкость в пути к хранилищу.

Подключение к облачному компьютеру

При первом подключении к облачному компьютеру необходимо выполнить вход в качестве администратора.

Позже можно добавить учетные данные, которые используются для входа в консоль vRealize Automation, от имени пользователя компьютера, и после этого выполнять вход с использованием учетных данных vRealize Automation.

Важно! Если вы используете службу Amazon Web Services, на экземпляре машины Amazon должен быть включен протокол удаленного рабочего стола (RDP) или SSH, а машины должны быть в группе безопасности, в которой открыты правильные порты.

Сбор учетных данных пользователей для компьютера Amazon Имена баз данных должны содержать не более 128 символов ASCII.

Для входа в систему компьютера Amazon в качестве администратора необходим пароль администратора компьютера.

Пароль администратора можно узнать на странице «Сведения о компьютере». Если образ компьютера Amazon, на основе которого был подготовлен компьютер, не настроен для генерации пароля администратора при каждой начальной загрузке, необходимо найти пароль, используя альтернативный способ. Сведения об альтернативном способе получения пароля администратора см. в теме *Connect to Your Amazon EC2 Instance* («Подключение к экземпляру Amazon EC2») в документации Amazon.

При необходимости можно создать необходимые учетные данные пользователя vRealize Automation. С помощью этих учетных данных в дальнейшем можно будет входить на этот компьютер.

Необходимые условия

- Компьютер Amazon уже подготовлен.

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве владельца компьютера, **диспетчера бизнес-групп** или **пользователя поддержки**.
- Протокол RDP или SSH активен в образе компьютера Amazon, который будет использоваться для подготовки.
- Компьютеры находятся в группе безопасности, в которой открыты правильные порты.

Процедура

1. Перейдите на страницу **Элементы** и отфильтруйте управляемые группы или определенную группу.
2. Выберите компьютер Amazon в списке компьютеров.

Можно выбрать **Посмотреть сведения** в раскрывающемся меню **Действия**, чтобы отобразить подробные сведения, например о типе компьютера.

3. В раскрывающемся меню **Действия** выберите **Изменить**.
4. Щелкните **Показать пароль администратора**, чтобы узнать пароль администратора компьютера.

Помимо этого способа, пароль можно получить с помощью внешней процедуры Amazon.

5. В раскрывающемся меню **Действия** выберите **Подключиться с помощью RDP**.
6. Щелкните **Другая учетная запись пользователя**, если отобразится запрос на учетные данные для входа.
7. Введите **LOCAL\Administrator**, если отобразится запрос на имя пользователя.
8. Введите пароль администратора, если отобразится запрос.
9. Нажмите кнопку **ОК**.

Вы выполнили вход на компьютер в качестве администратора.

10. Соответствующим образом добавьте свои учетные данные vRealize Automation. Например, на компьютере сервера под управлением Windows откройте диспетчер сервера и выберите **Конфигурация > Локальные пользователи и группы** и добавьте свои учетные данные в формате **DOMAIN\username** в группу **Пользователи удаленного рабочего стола**.

Теперь эти имя пользователя и пароль vRealize Automation — допустимые учетные данные для входа на этот компьютер в дальнейшем.

11. Выйдите из системы компьютера Amazon.
12. В раскрывающемся меню **Действия** выберите **Подключиться с помощью RDP**.
13. При появлении запроса на вход введите имя пользователя и пароль vRealize Automation, чтобы войти в систему компьютера.

Результаты

Теперь владельцы компьютеров могут использовать свои учетные данные vRealize Automation для входа на компьютер.

Сбор учетных данных пользователей для компьютера vCloud

Чтобы войти на компьютер vCloud Air или vCloud Director в качестве администратора, нужно знать пароль администратора.

Пароль администратора можно узнать на странице «Сведения о компьютере». Если образ, на основе которого подготовлен компьютер, не настроен для создания пароля администратора при каждой загрузке, пароль можно найти другим способом. Дополнительные сведения о получении пароля администратора см. в документации vCloud Air или vCloud Director.

При необходимости можно создать необходимые учетные данные пользователя vRealize Automation. С помощью этих учетных данных в дальнейшем можно будет входить на этот компьютер.

Необходимые условия

- Компьютер vCloud Air или vCloud Director уже подготовлен.
- Войдите в службу vRealize Automation в качестве владельца компьютера, **диспетчера бизнес-групп** или **пользователя поддержки**.
- Активный параметр протокола RDP или SSH в образе компьютера vCloud Air или vCloud Director, который будет использоваться при подготовке.
- Компьютеры находятся в группе безопасности, в которой открыты правильные порты.

Процедура

1. Перейдите на страницу **Элементы** и отфильтруйте управляемые группы или определенную группу.
2. Выберите компьютер vCloud Air или vCloud Director в списке компьютеров.

Можно выбрать **Посмотреть сведения** в раскрывающемся меню **Действия**, чтобы отобразить подробные сведения, например о типе компьютера.

3. В раскрывающемся меню **Действия** выберите **Изменить**.
4. Щелкните **Показать пароль администратора**, чтобы узнать пароль администратора компьютера.

Кроме того, пароль можно получить с помощью внешнего решения vCloud Air или vCloud Director.

5. В раскрывающемся меню **Действия** выберите **Подключиться с помощью RDP**.
6. Щелкните **Другая учетная запись пользователя**, если отобразится запрос на учетные данные для входа.

7. Введите **LOCAL\Administrator**, если отобразится запрос на имя пользователя.

8. Введите пароль администратора, если отобразится запрос.

9. Нажмите кнопку **ОК**.

Вы выполнили вход на компьютер в качестве администратора.

10. Соответствующим образом добавьте свои учетные данные vRealize Automation. Например, на компьютере сервера под управлением Windows откройте диспетчер сервера и выберите **Конфигурация > Локальные пользователи и группы** и добавьте свои учетные данные в формате **DOMAIN\username** в группу **Пользователи удаленного рабочего стола**.

Теперь эти имя пользователя и пароль vRealize Automation — допустимые учетные данные для входа на этот компьютер в дальнейшем.

11. Выйдите из системы компьютера vCloud Air или vCloud Director.
12. В раскрывающемся меню **Действия** выберите **Подключиться с помощью RDP**.
13. При появлении запроса на вход введите имя пользователя и пароль vRealize Automation, чтобы войти в систему компьютера.

Результаты

Теперь владельцы компьютеров могут использовать свои учетные данные vRealize Automation для входа на компьютер.

Уменьшение использования резервирования путем сокращения

Администраторы структуры могут уменьшить количество компьютеров в конкретном резервировании в долгосрочной перспективе, при этом сохраняя резервирование и существующие подготовленные в нем компьютеры активными.

Можно уменьшить зарезервированную квоту на компьютеры, а также объем памяти и хранилища виртуального резервирования до показателя, ниже выделенного. Благодаря этому управление существующими компьютерами может осуществляться без изменений, при этом предотвращая подготовку новых компьютеров до тех пор, пока объем выделения не станет меньше новой зарезервированной величины.

Примечание Ввиду того, что выключенные виртуальные машины не учитываются в выделенной памяти и квоте на компьютеры, уменьшение выделенного объема памяти или количества компьютеров резервирования может предотвратить включение компьютеров, которые в настоящее время выключены.

К примеру, возьмем бизнес-группу с резервированием, содержащим 20 подготовленных компьютеров, срок действия которых истекает в течение следующих 90 дней. Если нужно уменьшить это резервирование, сократив количество компьютеров до 15, можно уменьшить квоту на компьютеры для резервирования с 20 до 15. В этом резервировании больше нельзя будет подготовить компьютеры, пока их количество не уменьшится естественным образом за счет приближающегося истечения срока действия.

Списание пути к хранилищу

Если вы выводите из употребления путь к хранилищу и перемещаете компьютеры в новое расположение, администратор структуры должен деактивировать путь к хранилищу в vRealize Automation.

Ниже приведен высокоуровневый обзор последовательности шагов, нужных для списания пути к хранилищу.

1. Администратор структуры деактивирует путь к хранилищу во всех резервированиях, которые его используют. См. раздел [Деактивация пути к хранилищу](#).
2. Переместите компьютеры в новое расположение хранилища вне vRealize Automation.
3. Подождите, пока решение vRealize Automation автоматически запустит сбор данных иерархии или иницилируйте сбор данных иерархии вручную. См. раздел [Настройка сбора данных вычислительного ресурса](#).

Деактивация пути к хранилищу

Когда пути к хранилищу выведены из употребления, администраторы структуры могут деактивировать их использование в резервированиях.

Примечание Убедитесь, что в каждом резервировании, в котором деактивировано использование пути к хранилищу, в каталогах, на которые указывают другие пути к хранилищу, остается достаточно места.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Резервирования > Резервирования**.
2. Наведите указатель мыши на резервирование, в котором используется списываемый путь к хранилищу, и щелкните **Изменить**.
3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
4. Найдите путь к хранилищу, который нужно списать.
5. Щелкните значок **Изменить** (✎).
6. Чтобы деактивировать его использование, установите флажок в столбце «Отключено».
7. Щелкните значок **Сохранить** (✓).
8. Нажмите кнопку **ОК**.
9. Повторите эту процедуру для всех резервирований, использующих списываемый путь к хранилищу.

Сбор данных

vRealize Automation собирает данные из конечных точек источников инфраструктуры и их вычислительных ресурсов.

Сбор данных осуществляется с регулярной периодичностью. Для каждого типа сбора данных задан интервал по умолчанию, который можно переопределить или изменить. Для каждого типа сбора данных также задан интервал времени ожидания по умолчанию, который можно переопределить или изменить.

Администраторы инфраструктуры как услуги могут вручную инициировать сбор данных для конечных точек источников инфраструктуры, а администраторы структур могут вручную инициировать сбор данных для вычислительных ресурсов.

Таблица 9-29. Типы сбора данных

Тип сбора данных	Описание
Сбор данных конечных точек источников инфраструктуры	<p>Обновление информации об узлах виртуализации, шаблонах и образах ISO для сред виртуализации. Обновление виртуальных центров обработки данных и шаблонов для vCloud Director. Обновление областей Amazon и компьютеров, подготовленных в областях Amazon</p> <p>Сбор данных конечных точек запускается каждые 4 часа.</p>
Сбор данных об иерархии	<p>Обновление данных о виртуальных машинах, использование ресурсов которыми связано с определенным вычислительным ресурсом, в том числе подробных сведений о сетях, хранилище и виртуальных машинах. Эти данные также включают в себя информацию о неуправляемых виртуальных машинах, подготовленных не с помощью vRealize Automation.</p> <p>Сбор данных об иерархии запускается каждые 24 часа.</p> <p>Интервал времени ожидания по умолчанию для сбора данных об иерархии составляет 2 часа.</p>
Сбор данных о состоянии	<p>Обновление данных о состоянии питания каждого компьютера, обнаруженного с помощью сбора данных об иерархии. Сбор данных о состоянии также предусматривает запись данных об отсутствующих компьютерах, управление которыми осуществляется с помощью vRealize Automation и которые не могут быть обнаружены на вычислительном ресурсе виртуализации или облачной конечной точке.</p> <p>Сбор данных о состоянии запускается каждые 15 минут.</p> <p>Интервал времени ожидания по умолчанию для сбора данных о состоянии составляет 1 час.</p>
Сбор данных о производительности (только для вычислительных ресурсов vSphere)	<p>Обновление данных о среднем уровне использования ресурсов ЦП, хранилища, памяти и сети для каждой виртуальной машины, обнаруженной с помощью сбора данных об иерархии.</p> <p>Сбор данных о производительности запускается каждые 24 часа.</p> <p>Интервал времени ожидания по умолчанию для сбора данных о производительности составляет 2 часа.</p>
Сбор данных об инвентаризации сети и системы безопасности (только вычислительные ресурсы vSphere)	<p>Обновление записи данных о сети и безопасности, связанных с vCloud Networking and Security и NSX, в частности информации о группах безопасности и балансировке нагрузки, для каждого компьютера, участвующего в сборе данных об иерархии.</p>
Сбор данных WMI (только для вычислительных ресурсов на базе Windows)	<p>Обновление записи данных управления для каждого компьютера под управлением Windows. Агент WMI должен быть установлен (как правило, на узле службы диспетчера) и включен для сбора данных с компьютеров под управлением Windows.</p>

Запуск сбора данных конечных точек вручную

Сбор данных конечных точек запускается автоматически каждые 4 часа. Тем не менее, администраторы инфраструктуры как услуги в любой момент могут вручную запустить сбор данных конечных точек, для которых не требуется наличие прокси-агентов.

На странице **Сбор данных** содержатся сведения о состоянии и возрасте процессов сбора данных. Здесь также можно вручную запустить новый сбор данных конечной точки.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора инфраструктуры как услуги**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Конечные точки > Конечные точки**.
2. Щелкните строку конечной точки, для которой требуется выполнить сбор данных.
Строка конечной точки выделяется, и становится активным значок **Действия**.
3. Выполните одно из следующих действий, в зависимости от выбранного типа конечной точки и доступных пунктов меню **Действия**.
 - а) Выберите **Действия > Сбор данных**.
Отображаются имя и состояние конечной точки.
 - б) Щелкните элемент **Запустить**.
 - а) Выберите **Действия > Просмотр вычислительных ресурсов**.
Появляется страница **Вычислительные ресурсы**.
 - б) Наведите указатель мыши на имя вычислительного ресурса и выберите **Сбор данных** в доступном меню.
 - в) Щелкните элемент **Запросить сейчас**.
 - г) Нажмите кнопку **ОК**.
Отображаются имя и состояние конечной точки.
4. (дополнительно) Щелкните элемент **Обновить**, чтобы получить сообщение с обновленными данными о состоянии процесса сбора данных.
5. Щелкните элемент **Отмена**, чтобы вернуться на страницу **Конечные точки**.

Настройка сбора данных вычислительного ресурса

Вы можете активировать или деактивировать сбор данных, настроить частоту сбора данных или вручную отправить запрос на сбор данных.

Страница **Сбор данных** содержит сведения о статусе и сроке сборов данных. На ней можно также настроить сбор данных для ваших вычислительных ресурсов.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Вычислительные ресурсы > Вычислительные ресурсы**.
2. Укажите на вычислительный ресурс, для которого нужно настроить сбор данных, и щелкните **Сбор данных**.
3. Настройте спецификации сбора данных **Вычислительный ресурс**.
 - Чтобы активировать сбор данных, выберите вариант **Включено**.
 - Чтобы деактивировать сбор данных, выберите вариант **Отключено**.
4. Настройте сбор данных **Иерархия**.
 - Чтобы активировать сбор данных, выберите вариант **Включено**.
 - Чтобы деактивировать сбор данных, выберите вариант **Отключено**.
 - Введите число в текстовом поле **Частота**, чтобы настроить интервал времени (в часах) между сборами данных об иерархии.
 - Чтобы запустить сбор данных вручную, щелкните **Запросить сейчас**.
5. Настройте сбор данных **Состояние**.
 - Чтобы активировать сбор данных, выберите вариант **Включено**.
 - Чтобы деактивировать сбор данных, выберите вариант **Отключено**.
 - Введите число в текстовом поле **Частота**, чтобы настроить интервал времени (в минутах) между сборами данных о состоянии.
 - Чтобы запустить сбор данных вручную, щелкните **Запросить сейчас**.
6. Настройте сбор данных **Производительность**.

Этот сбор данных доступен только для интеграции с vSphere.

 - Чтобы активировать сбор данных, выберите вариант **Включено**.
 - Чтобы деактивировать сбор данных, выберите вариант **Отключено**.
 - Введите число в текстовом поле **Частота**, чтобы настроить интервал времени (в часах) между сборами данных о производительности.
 - Чтобы запустить сбор данных вручную, щелкните **Запросить сейчас**.
7. Настройте сбор данных **Иерархия моментальных снимков**.

Этот вариант доступен для вычислительных ресурсов, управляемых решением vRealize Business for Cloud.

 - Чтобы активировать сбор данных, выберите вариант **Включено**.
 - Чтобы деактивировать сбор данных, выберите вариант **Отключено**.

- Введите число в текстовом поле **Частота**, чтобы настроить интервал времени (в часах) между сборами данных о моментальных снимках.
- Чтобы запустить сбор данных вручную, щелкните **Запросить сейчас**.

8. Нажмите кнопку **ОК**.

Обновление данных о затратах для всех вычислительных ресурсов

Администраторы структуры могут вручную обновить сведения о затратах для всех вычислительных ресурсов под управлением vRealize Business for Cloud.

Необходимые условия

Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры**.

Процедура

1. Выберите **Инфраструктура > Вычислительные ресурсы > Вычислительные ресурсы**.
2. Щелкните элемент **Обновить затраты**.
3. Щелкните элемент **Запросить сейчас**.

Результаты

После завершения обновления затрат состояние изменится на «Успешно».

Общие сведения о проверке выделения vSwap для конечных точек vCenter Server

С помощью vSwap можно определить доступность пространства в области подкачки для создания на целевом компьютере файла подкачки максимального размера. Проверка vSwap выполняется при создании или изменении конфигурации виртуальной машины из vRealize Automation. Проверка выделения vSwap доступна только для конечных точек vCenter Server.

При выделении ресурсов хранилища vRealize Automation проверяется, доступно ли достаточное пространство в хранилище данных для размещения дисков виртуальных машин в случае запроса на создание или перенастройку. Тем не менее, если при включении компьютера недостаточно пространства для создания файла подкачки в конечной точке vCenter Server, включить машину не удастся. При сбое операции включения все процедуры настройки, которые зависят от этого компьютера, также заканчиваются сбоем. Компьютер также может быть списан. В зависимости от размера запрашиваемого пространства тот факт, что компьютер не включается или не подготавливается, не всегда очевиден сразу.

Чтобы преодолеть эти ограничения, можно использовать проверку выделения vSwap, которая позволяет определить доступность пространства подкачки для создания файла подкачки максимального размера в процессе создания и перенастройки vRealize Automation для конечных точек vCenter Server. Чтобы включить проверку выделения vSwap, установите для настраиваемого свойства `VirtualMachine.Storage.ReserveMemory` значение `True` в компоненте компьютера или общей схеме элементов.

Рассмотрим следующие варианты поведения для проверок выделения vSwap:

- Файл подкачки находится в хранилище, которое содержит виртуальную машину. Изменение конфигураций vCenter Server для размещения файлов подкачки в выделенном или другом хранилище не поддерживается.
- Размер файла подкачки учитывается при создании или перенастройке виртуальной машины. Максимальный размер файла подкачки — это размер памяти виртуальной машины.
- Зарезервированные значения для резервирования хранилища vRealize Automation на узле не должны превышать физическую емкость вычислительного ресурса.
- При создании резервирования сумма зарезервированных значений не должна превышать доступное пространство хранилища.
- Резервирования памяти на уровне пула ресурсов, узла или виртуальной машины в vSphere не собраны из конечной точки vSphere и не учитываются при расчетах в vRealize Automation.
- vSwap не проверяет пространство подкачки, которое доступно во время операций включения для существующих компьютеров.
- Чтобы учесть любые изменения, внесенные в связи с vSwap в конечной точке vSphere, необходимо повторно запустить сбор данных.

Удаление расположений центров обработки данных

Чтобы удалить расположение центра обработки данных с пользовательского меню, системный администратор должен удалить сведения о расположении из файла расположений, а администратор структуры — с вычислительного ресурса.

Например, добавив значение London в файл расположений, следует привязать десять вычислительных ресурсов к этому расположению, после чего удалить это расположение из файла. При этом вычислительные ресурсы по-прежнему будут привязаны к London как к месту расположения и это расположение все еще будет включено в раскрывающийся список на странице «Подтверждения запроса компьютера». Чтобы удалить расположение из раскрывающегося списка, администратор структуры должен внести изменения в вычислительный ресурс и выполнить сброс значения параметра Location для всех вычислительных ресурсов, связанных с этим расположением.

Ниже приведен общий обзор ряда действий, необходимых для удаления расположения центра обработки данных.

1. Системный администратор удаляет сведения о расположении центра обработки данных из файла расположений.
2. Администратор структуры удаляет связи с вычислительными ресурсами с их расположения путем внесения изменений в расположение каждого вычислительного ресурса.

Мониторинг контейнеров

Пользователь может контролировать состояние контейнера, созданного им в Контейнеры для vRealize Automation.

После создания контейнеров на основе шаблона можно контролировать их состояние. Щелкнув надпись **Сведения** на контейнере, можно контролировать такие параметры, как пропускная способность сети, использование ЦП и памяти, а также просматривать журналы и свойства данного контейнера.

Массовый импорт, обновление или перенос виртуальных машин

Можно использовать функцию Операции массового импорта для импорта, обновления или переноса виртуальных машин на vRealize Automation. Операции массового импорта позволяет оптимизировать управление несколькими компьютерами в нескольких средах.

Операции массового импорта создает CSV-файл, содержащий данные о виртуальных машинах, такие как резервирование, путь к хранилищу, схема элементов, владелец и различные настраиваемые свойства. Используйте CSV-файл для импорта виртуальных машин в среду vRealize Automation. Операции массового импорта поддерживает следующие задачи администрирования:

- импорт одной или нескольких неуправляемых виртуальных машин для управления ими в среде vRealize Automation;
- Внесение глобальных изменений в свойство виртуальных машин, например изменение пути к хранилищу.
- Перенос виртуальной машины из одной среды vRealize Automation в другую.

Примечание Массовый импорт поддерживается только в vCloud Director и vSphere. При настройке фильтра для другого типа конечной точки данные не заносятся в CSV-файл.

Команды функции Операции массового импорта можно выполнять с помощью консоли vRealize Automation или интерфейса командной строки CloudUtil. Дополнительные сведения об использовании интерфейса командной строки CloudUtil см. в документации по *Увеличение жизненного цикла*.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры и диспетчера бизнес-групп**.
- При импорте виртуальных машин, использующих статические IP-адреса, нужно подготовить правильно настроенный пул адресов.

Импорт виртуальной машины в среду vRealize Automation

Неуправляемую виртуальную машину можно импортировать в среду vRealize Automation.

Неуправляемая виртуальная машина существует в гипервизоре, но ей невозможно управлять в среде vRealize Automation, и ее невозможно просматривать в консоли. После импорта неуправляемой виртуальной машины ею управляют с помощью интерфейса управления vRealize Automation. В зависимости от привилегий виртуальная машина отображается на вкладках **Управляемые компьютеры** или **Элементы**.

Параметр массового импорта не поддерживает развертывания, подготовленные из схемы элементов, которая содержит сеть NSX и компонент безопасности или компонент программного обеспечения.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры и диспетчера бизнес-групп**.
- При импорте виртуальных машин, использующих статические IP-адреса, нужно подготовить правильно настроенный пул адресов. Дополнительные сведения см. в разделе [Использование профилей сети для управления диапазонами IP-адресов](#).
- При использовании массового импорта для импорта виртуальной машины со статическим IP-адресом, выделенным для другой ВМ, произойдет сбой.

Процедура

1. Создайте CSV-файл данных виртуальной машины.

- а) Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Операции массового импорта**.
- б) Щелкните **Создать CSV-файл**.
- в) В раскрывающемся меню **Компьютеры** выберите значение **Не управляется**.
- г) В этом же раскрывающемся меню выберите значение по умолчанию в поле **Бизнес-группа**.
- д) Введите значение по умолчанию в поле **Владелец**.
- е) В этом же раскрывающемся меню выберите значение по умолчанию в поле **Схема элементов**.
Необходимо опубликовать схему элементов и добавить для нее право на импорт.
- ж) В этом же раскрывающемся меню выберите значение по умолчанию в поле **Компьютер компонента**.

При выборе значения для элементов **Бизнес-группа** и **Схема элементов** в CSV-файле данных отобразятся следующие результаты:

- Host Reservation (Name or ID) = INVALID_RESERVATION
- Host To Storage (Name or ID) = INVALID_HOST_RESERVATION_TO_STORAGE

Эти сообщения отображаются, если в выбранной бизнес-группе нет резервирования для узла, на котором также размещена неуправляемая виртуальная машина. Если в этой бизнес-группе есть резервирование для узла неуправляемой виртуальной машины, значения «Резервирование узла» и «Хранилище для узла» будут заданы правильно.

з) Выберите один из доступных типов ресурсов в раскрывающемся меню **Ресурсы**.

Пункт меню	Описание
Конечная точка	Информация, необходимая для доступа к узлу виртуализации.
Вычислительный ресурс	Информация, необходимая для доступа к группе виртуальных машин, выполняющих аналогичную функцию.

- и) Выберите имя ресурса виртуальной машины в раскрывающемся меню **Имя**.
- к) Нажмите кнопку **ОК**.

2. Отредактируйте CSV-файл данных виртуальной машины.

- а) Откройте CSV-файл и измените категории данных, чтобы они соответствовали существующим категориям в целевой среде vRealize Automation.

Для импорта виртуальных машин, содержащихся в CSV-файле данных, каждая виртуальная машина должна быть связана со следующими элементами:

- Резервирование
- Расположение хранилища
- Схема элементов
- Компонент виртуальной машины
- Владелец, существующий в целевом развертывании

Для успешного выполнения импорта в целевой среде vRealize Automation должны быть заданы все значения каждой виртуальной машины. Отредактировав CSV-файл, можно изменить значения для резервирования, места хранения, схемы элементов и владельца или добавить значение статического IP-адреса для отдельных виртуальных машин.

Заголовок	Комментарий
№ импорта — «Да» или «Нет»	Выберите значение «Нет», чтобы предотвратить импорт определенной виртуальной машины.
Имя виртуальной машины	Оставьте без изменений.
Идентификатор виртуальной машины	Оставьте без изменений.
Резервирование узла (имя или идентификатор)	Введите имя или идентификатор резервирования в целевой среде vRealize Automation.
Хранилище для узла (имя или идентификатор)	Введите имя или идентификатор расположения хранилища в целевой среде vRealize Automation.
Имя развертывания	Введите новое имя для развертывания, например имя виртуальной машины, созданной в целевой среде vRealize Automation. Примечание Каждую виртуальную машину необходимо импортировать в собственное развертывание. Нельзя импортировать виртуальную машину в существующее развертывание. Нельзя импортировать несколько виртуальных машин в одно развертывание.
Идентификатор схемы элементов	Введите идентификатор схемы элементов в целевой среде vRealize Automation, который используется для импорта виртуальной машины. Примечание Убедитесь, что введен только идентификатор схемы элементов. Не вводите имя схемы элементов. Необходимо выбрать схему элементов, которая содержит только один компонент виртуальной машины. Схема элементов должна быть опубликована, и к ней должны быть добавлены права.

Заголовок	Комментарий
Идентификатор компьютера компонента	Введите имя компонента виртуальной машины, который содержится в выбранной схеме элементов. Нельзя импортировать виртуальную машину в схему элементов с несколькими компонентами.
Имя владельца	В целевой среде vRealize Automation введите пользователя, которому предоставлены права на схему элементов.

При импорте виртуальной машины с одним или несколькими настраиваемыми свойствами необходимо определить каждое настраиваемое свойство с помощью трех разделенных запятыми значений, которые добавляются к строке со значениями для этого компьютера. Используйте этот формат для каждого настраиваемого свойства.

,Имя.настраиваемого.свойства, Значение, ФЛАГИ

ФЛАГИ — это три символа, которые описывают, как свойство воспринимается vRealize Automation. По использованию флаги делятся на следующие группы.

1. Н или N = скрытые или нескрытые
2. Е или О = зашифрованные или незашифрованные
3. R или P = с временем выполнения или без времени выполнения

Например, можно добавить настраиваемое свойство, чтобы настроить статический IP-адрес для компьютера. При использовании следующего формата это настраиваемое свойство выделяет доступный статический IP-адрес из профиля сети.

,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, НОР

Настройте команду с соответствующей информацией для своей виртуальной машины.

- Замените # на номер сетевого интерфейса, который настроен для этого статического IP-адреса. Например, VirtualMachineNetwork0.Address.
- Замените w.x.y.z на статический IP-адрес виртуальной машины. Например, 11.27.42.57.

В строке флагов НОР (скрытый, незашифрованный, без времени выполнения) задается видимость свойства. Поскольку это конкретное свойство используется только для массового импорта, оно удаляется с виртуальной машины после успешного импорта.

Чтобы это настраиваемое свойство сработало, IP-адрес должен быть доступен в верно настроенном пуле адресов. Если адрес не удастся найти или он уже используется, импорт продолжается без определения статического IP-адреса и при этом регистрируется ошибка.

- а) Сохраните CSV-файл.
3. Используйте интерфейс управления vRealize Automation, чтобы импортировать виртуальную машину в среду vRealize Automation.
 - а) Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Операции массового импорта**.
 - б) Нажмите кнопку **Создать**.
 - в) В текстовом поле **Имя** введите уникальное имя для выполнения этой задачи, например **неуправляемый импорт = 10**.

- г) Найдите имя CSV-файла и введите его в текстовом поле **CSV-файл**.
- д) Выберите параметры импорта.

Параметр	Описание
Время начала	Планирование будущей даты начала. Выбранное время начала — это местное время сервера, а не местное время рабочей станции пользователя.
Сейчас	Сразу же начинайте процесс импорта.
Задержка (с)	При импорте множества виртуальных машин выберите количество секунд задержки регистрации каждой виртуальной машины. При выборе этого пункта меню процесс импорта замедляется. Чтобы задержки не было, оставьте поле пустым.
Размер пакета	При импорте множества виртуальных машин выберите общее количество виртуальных машин для регистрации в данный момент. При выборе этого пункта меню процесс импорта замедляется. Чтобы ограничения не было, оставьте поле пустым.
Игнорировать управляемые компьютеры	Оставьте не выбранными.
Пропустить проверку пользователя	Выбор этого пункта меню позволяет задать для владельца виртуальной машины значение, указанное в столбце «Владелец» в списке CSV-файла данных, не проверяя наличие такого пользователя. Выбрав этот пункт меню, можно сократить время импорта.
Проверить импорт	Проверьте процесс импорта без импорта виртуальных машин, чтобы убедиться в отсутствии ошибок в CSV-файле.

- е) Нажмите кнопку **ОК**.

Информация о процессе отображается на странице Операции массового импорта.

Обновление виртуальной машины в среде vRealize Automation

Можно изменить свойство виртуальной машины, например путь к хранилищу, чтобы обновить одну или несколько управляемых виртуальных машин в среде vRealize Automation.

Управляемая виртуальная машина является компьютером, которым можно управлять в среде vRealize Automation, и который можно просматривать в консоли.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры и диспетчера бизнес-групп**.

Процедура

1. Создайте CSV-файл данных виртуальной машины.
 - а) Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Операции массового импорта**.
 - б) Щелкните **Создать CSV-файл**.
 - в) В раскрывающемся меню **Компьютеры** выберите значение **Управляется**.

- г) Выберите один из доступных типов ресурсов в раскрывающемся меню **Ресурсы**.

Параметр	Описание
Конечная точка	Информация, необходимая для доступа к узлу виртуализации.
Вычислительный ресурс	Информация, необходимая для доступа к группе виртуальных машин, выполняющих аналогичную функцию.

- д) Выберите имя ресурса виртуальной машины в раскрывающемся меню **Имя**.
- е) (Необязательно). Выберите **Включить в состав настраиваемые свойства** при необходимости переноса настраиваемых свойств виртуальной машины.
- ж) Нажмите кнопку **ОК**.

2. Отредактируйте CSV-файл данных виртуальной машины.

- а) Откройте CSV-файл в текстовом редакторе и отредактируйте категории данных, которые необходимо изменить в глобально.

Для обновления виртуальных машин, содержащихся в CSV-файле данных, каждая машина должна быть связана со следующими элементами:

- Резервирование
- Расположение хранилища
- Схема элементов
- Компонент компьютера
- Владелец, существующий в целевом развертывании

Для успешного выполнения обновления в целевой среде vRealize Automation должны быть заданы все значения каждого компьютера. Отредактировав CSV-файл, можно изменить значения для резервирования, места хранения, схемы элементов и владельца или добавить значение статического IP-адреса для отдельных компьютеров.

- б) При изменении виртуальной машины со статическим IP-адресом добавьте в CSV-файл команду в следующем виде.

```
,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, NOP
```

Настройте команду с соответствующей информацией для своей виртуальной машины.

- Замените # на номер сетевого интерфейса, который настроен для этого статического IP-адреса. Например, VirtualMachineNetwork0.Address.
- Замените w.x.y.z на статический IP-адрес виртуальной машины. Например, 11.27.42.57.
- Строка *NOP* (скрытый, не зашифровано, без среды выполнения) задает видимость свойства. После успешного импорта это свойство по умолчанию удаляется из виртуальной машины.

Для успешного обновления IP-адрес должен быть доступен в правильно настроенном пуле адресов. Если адрес не удастся найти или он уже используется, обновление продолжается без определения статического IP-адреса и при этом регистрируется ошибка.

- в) Сохраните CSV-файл и закройте текстовый редактор.

3. Используйте интерфейс управления vRealize Automation, чтобы обновить одну или несколько виртуальных машин в среде vRealize Automation.

- а) Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Операции массового импорта**.
- б) Нажмите кнопку **Создать**.
- в) В текстовом поле **Имя** введите уникальное имя для выполнения этой задачи, например управляемое глобальное обновление 10.
- г) Найдите имя CSV-файла и введите его в текстовом поле **CSV-файл**.

д) Выберите параметры импорта.

Параметр	Описание
Время начала	Планирование будущей даты начала. Указанное время начала — это местное время сервера, а не местное время рабочей станции пользователя.
Сейчас	Сразу же начинайте процесс импорта.
Задержка (с)	При обновлении большого количества виртуальных машин выберите количество секунд задержки регистрации каждой виртуальной машины. При выборе этого параметра процесс обновления замедляется. Чтобы задержки не было, оставьте поле пустым.
Размер пакета	При обновлении большого количества виртуальных машин выберите общее количество компьютеров для регистрации в данный момент. При выборе этого параметра процесс обновления замедляется. Чтобы ограничения не было, оставьте поле пустым.
Игнорировать управляемые компьютеры	Оставьте не выбранными.
Пропустить проверку пользователя	Выбор этого параметра позволяет задать для владельца компьютера значение, указанное в столбце «Владелец» в списке CSV-файла данных, не проверяя наличие такого пользователя. Выбрав этот параметр, можно сократить время обновления.
Проверить импорт	Оставьте не выбранными.

е) Нажмите кнопку **ОК**.

Информация о процессе импорта будет отображаться на странице «Массовый импорт».

Перенос виртуальной машины в другую среду vRealize Automation

Можно перенести одну или несколько управляемых виртуальных машин из среды VMware vRealize™ Automation в другую среду vRealize Automation.

Управляемая виртуальная машина является виртуальной машиной, которой можно управлять в среде vRealize Automation, и которую можно просматривать на консоли.

Необходимые условия

- Войдите в службу vRealize Automation в качестве **администратора структуры и диспетчера бизнес-групп**.
- При импорте виртуальных машин, использующих статические IP-адреса, нужно подготовить правильно настроенный пул адресов. Дополнительные сведения см. в разделе [Использование профилей сети для управления диапазонами IP-адресов](#).

Процедура

1. Создайте CSV-файл данных виртуальной машины.
 - а) Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Операции массового импорта**.
 - б) Щелкните **Создать CSV-файл**.

- в) В раскрывающемся меню **Компьютеры** выберите значение **Управляется**.
- г) Выберите один из доступных типов ресурсов в раскрывающемся меню **Ресурсы**.

Параметр	Описание
Конечная точка	Информация, необходимая для доступа к узлу виртуализации.
Вычислительный ресурс	Информация, необходимая для доступа к группе виртуальных машин, выполняющих аналогичную функцию.

- д) Выберите имя ресурса виртуальной машины в раскрывающемся меню **Имя**.
- е) При необходимости выберите **Включить настраиваемые свойства**.

Включите в состав настраиваемые свойства при импорте виртуальной машины в новое развертывание с теми же свойствами.

- ж) Нажмите кнопку **ОК**.

2. Отредактируйте CSV-файл данных виртуальной машины.

Необходимость редактирования CSV-файла данных зависит от сходства исходной и целевой сред. Если значения конфигурации в исходной среде не совпадают со значениями в целевой, перед началом переноса необходимо отредактировать CSV-файл данных, чтобы значения совпадали.

- а) Откройте CSV-файл и измените категории данных, чтобы они соответствовали существующим категориям в целевой среде vRealize Automation.

Чтобы переносить виртуальные машины, содержащиеся в CSV-файле данных, с каждой виртуальной машиной должны быть связаны резервирование, место хранения, схема элементов, компонент компьютера и владелец, который существует в целевой среде vRealize Automation. Для успешного выполнения переноса в целевой среде vRealize Automation должны быть заданы все значения каждой виртуальной машины. Отредактировав CSV-файл, можно изменить значения для резервирования, места хранения, схемы элементов и владельца или добавить значение статического IP-адреса для отдельных виртуальных машин.

Заголовок	Комментарий	Пример
№ импорта — «Да» или «Нет»	Выберите значение «Нет», чтобы предотвратить импорт определенной виртуальной машины.	Да
Имя виртуальной машины	Оставьте без изменений.	MyMachine
Идентификатор виртуальной машины	Оставьте без изменений.	a6e05812-0b06-4d4e-a84a-fed242340426a
Резервирование узла (имя или идентификатор)	Введите имя или идентификатор резервирования в целевой среде vRealize Automation.	DevReservation
Хранилище для узла (имя или идентификатор)	Введите имя или идентификатор расположения хранилища в целевой среде vRealize Automation.	ce-san-1:custom-nfs-2
Имя развертывания	Введите новое имя для развертывания, которое создается в целевой среде vRealize Automation. Каждую виртуальную машину необходимо перенести в собственное развертывание. Нельзя импортировать виртуальную машину в существующее развертывание. Нельзя импортировать несколько виртуальных машин в одну среду.	ImportedDeployment0001
Идентификатор конвертированной схемы элементов	Введите идентификатор схемы элементов в целевой среде vRealize Automation, который используется для импорта виртуальной машины. Убедитесь, что введен только идентификатор схемы элементов. Не вводите имя схемы элементов. Необходимо выбрать схему элементов, которая содержит только один компонент виртуальной машины. Схема элементов должна быть опубликована, и к ней должны быть добавлены права.	ImportBlueprint

Заголовок	Комментарий	Пример
Идентификатор компонента схемы элементов	Введите имя компонента виртуальной машины, который содержится в выбранной схеме элементов. Нельзя импортировать виртуальную машину в схему элементов с несколькими компонентами.	ImportedMachine
Имя владельца	Введите пользователя в целевой среде vRealize Automation.	user@tenant

Образец полной, правильно отформатированной строки CSV: Yes, MyMachine, a6e05812-0b06-4d4e-a84a-fed242340426, DevReservation, ce-san-1:custom-nfs-2, Imported Deployment 0001, ImportBlueprint, ImportedMachine, user@tenant

- б) При переносе виртуальной машины со статическим IP-адресом добавьте в CSV-файл команду в следующем виде.

```
,VirtualMachine.Network#.Address, w.x.y.z, HOP
```

Настройте команду с соответствующей информацией для своей виртуальной машины.

- Замените # на номер сетевого интерфейса, который настроен для этого статического IP-адреса. Например, VirtualMachineNetwork0.Address.
- Замените w.x.y.z на статический IP-адрес виртуальной машины. Например, 11.27.42.57.
- Строка HOP (скрытый, не зашифровано, без среды выполнения) задает видимость свойства. После успешного импорта это свойство по умолчанию удаляется из виртуальной машины.

Для успешного переноса IP-адрес должен быть доступен в правильно настроенном пуле адресов. Если адрес не удастся найти или он уже используется, перенос продолжается без определения статического IP-адреса и при этом регистрируется ошибка.

- в) Сохраните CSV-файл.

3. Используйте интерфейс управления vRealize Automation, чтобы перенести виртуальную машину в среду vRealize Automation.

- а) Выберите **Инфраструктура > Администрирование > Операции массового импорта**.
- б) Нажмите кнопку **Создать**.
- в) В текстовом поле **Имя** введите уникальное имя для выполнения этой задачи, например управляемый перенос 10.
- г) Найдите имя CSV-файла и введите его в текстовом поле **CSV-файл**.

д) Выберите параметры импорта.

Параметр	Описание
Время начала	Планирование будущей даты начала. Выбранное время начала — это местное время сервера, а не местное время рабочей станции пользователя.
Сейчас	Сразу можно приступить к процессу переноса.
Задержка (с)	При переносе множества виртуальных машин выберите количество секунд задержки регистрации каждой виртуальной машины. При выборе этого параметра процесс переноса замедляется. Чтобы задержки не было, оставьте поле пустым.
Размер пакета	При переносе множества виртуальных машин выберите общее количество виртуальных машин для регистрации в данный момент. При выборе этого параметра процесс переноса замедляется. Чтобы ограничения не было, оставьте поле пустым.
Игнорировать управляемые компьютеры	Оставьте не выбранными.
Пропустить проверку пользователя	Выбор этого параметра позволяет задать для владельца виртуальной машины значение, указанное в столбце «Владелец» в списке CSV-файла данных, не проверяя наличие такого пользователя. Выбрав этот параметр, можно сократить время переноса.
Проверить импорт	Проверьте процесс переноса без переноса виртуальных машин, чтобы убедиться в отсутствии ошибок в CSV-файле.

е) Нажмите кнопку **ОК**.

Информация о процессе импорта будет отображаться на странице «Массовый импорт».