

VMware vSphere Replication 管理

vSphere Replication 6.5

您可以在 VMware 網站上找到最新的技術文件，網址如下：

<https://docs.vmware.com/tw/>

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

Copyright © 2012-2017 VMware, Inc. 保留所有權利。 [版權與商標資訊](#)。

目錄

- vSphere Replication 管理 7
- 更新的資訊 8
- 1 VMware vSphere Replication 概觀 9**
 - vSphere Replication 應用裝置的內容 10
 - vSphere Replication 用戶端外掛程式 10
 - 來源和目標站台 11
 - vSphere Replication 的運作方式 11
 - 複寫資料壓縮 14
- 2 vSphere Replication 系統需求 16**
 - vSphere Replication 授權 16
 - vSphere Replication 網路連接埠 17
 - vSphere Replication 運作限制 17
 - vSphere Replication 與其他 vSphere 功能的相容性 18
 - vSphere Replication 與其他軟體的相容性 19
 - vSphere Replication 頻寬需求 19
 - 計算 vSphere Replication 所需的頻寬 21
- 3 安裝和解除安裝 vSphere Replication 22**
 - 安裝 vSphere Replication 23
 - 準備安裝 vSphere Replication 的環境 23
 - 部署 vSphere Replication 應用裝置 23
 - 向 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication 應用裝置 25
 - 設定 vSphere Replication 連線 27
 - 解除安裝 vSphere Replication 30
 - 搜尋並從目標資料存放區中移除 vSphere Replication 標記 31
 - 如果刪除應用裝置，則從 vCenter Server 解除登錄 vSphere Replication。 31
- 4 設定客戶經驗改進計劃 33**
 - VMware 接收的資訊類別 33
 - 在 vSphere Web Client 中加入或離開客戶經驗改進計劃 33
- 5 隔離 vSphere Replication 的網路流量 34**
 - 在來源主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡 35
 - 在目標主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡 36

在合併的 vSphere Replication 應用裝置上建立虛擬機器網路介面卡，以用於傳入複寫流量 36
 建立虛擬機器網路介面卡以隔離其他 vSphere Replication 伺服器的網路流量 37

6 部署其他 vSphere Replication Server 39

部署其他 vSphere Replication Server 39
 登錄其他 vSphere Replication Server 40
 重新設定 vSphere Replication Server 設定 40
 解除登錄並移除 vSphere Replication Server 42
 停用內嵌式 vSphere Replication Server 42

7 升級 vSphere Replication 44

vSphere 和 vSphere Replication 元件的升級順序 44
 使用可下載的 ISO 映像升級 vSphere Replication 45
 在 vSphere Replication Management Server 中更新 vCenter Server IP 位址 46

8 重新設定 vSphere Replication 應用裝置 48

重新設定 vSphere Replication 一般設定 49
 變更 vSphere Replication 應用裝置的 SSL 憑證 50
 vSphere Replication 憑證驗證 51
 公開金鑰憑證與 vSphere Replication 搭配使用時的需求 51
 變更 vSphere Replication 應用裝置的密碼 52
 變更 vSphere Replication 應用裝置的金鑰儲存區密碼和信任存放區密碼 53
 設定 vSphere Replication 網路設定 54
 設定 vSphere Replication 系統設定 55
 更新 NTP 伺服器組態 56
 重新設定 vSphere Replication 使用外部資料庫 57
 vSphere Replication 支援的資料庫 58
 使用內嵌式 vSphere Replication 資料庫 60

9 vSphere Replication 角色和權限 62

將 vSphere Replication 角色指派給使用者 62
 指派 VRM 複寫檢視器角色 62
 指派 VRM 虛擬機器複寫使用者角色 63
 指派 VRM 虛擬機器復原使用者角色 63
 複製現有的 VRM 管理員角色和修改權限 64
 vSphere Replication 角色參考 64

10 複寫虛擬機器 67

復原點目標如何影響複寫排程 68
 5 分鐘復原點目標的運作方式 68
 保留原則如何工作 69

- 複寫虛擬機器並啟用多個時間點執行個體 70
- 將 Virtual SAN 儲存區與 vSphere Replication 搭配使用 70
- 搭配使用 vSphere Replication 與 vSphere Storage DRS 72
- vSphere Replication 在初始設定期間於 vCenter Server 站台間同步資料的方式 72
- 使用複寫種子複寫虛擬機器 73
- 在單一 vCenter Server 執行個體中複寫虛擬機器 73
- 使用和設定 vSphere Replication 的最佳做法 74
- 設定將單一虛擬機器複寫到 vCenter Server 75
- 設定將多個虛擬機器複寫到 vCenter Server 77
- 將複寫移到新 vSphere Replication Server 79
- 停止複寫虛擬機器 79
 - 停止複寫後清理目標資料存放區 80
- 重新設定複寫 81
 - 重新設定複寫中的復原點目標 (RPO) 81
 - 調整複寫的虛擬機器磁碟檔案大小 (使用複寫種子) 81
 - 調整複寫的虛擬機器磁碟檔案大小 (不使用複寫種子) 82
 - 變更複寫的時間點設定 82
 - 變更複寫的目標資料存放區位置 83
- 11 在 vSphere Replication 中監控和管理複寫 84**
 - 檢視站台的複寫摘要 84
 - 虛擬機器的複寫狀態 85
 - 監控虛擬機器複寫 85
 - 檢視站台的複寫報告 85
 - 解譯站台的複寫統計資料 86
 - 識別問題索引標籤中的複寫問題 88
 - 管理目標站台 88
 - 管理 vSphere Replication Server 89
- 12 使用 vSphere Replication 執行復原 90**
 - 使用 vSphere Replication 復原虛擬機器 90
 - vSphere Replication 中的虛擬機器容錯回復 92
- 13 疑難排解 vSphere Replication 93**
 - 產生 vSphere Replication 支援服務包 93
 - 手動存取 vSphere Replication 記錄檔 94
 - vSphere Replication 事件和警示 94
 - 設定 vSphere Replication 警示 94
 - vSphere Replication 事件清單 94
 - 常見 vSphere Replication 問題的解決方案 97
 - 部署 vSphere Replication 應用裝置時 vService 繫結發生錯誤 97

- OVF 套件無效，無法部署 97
- vSphere Replication 和 SQL Server 間的連線錯誤無法解決 98
- vMotion 期間對檔案系統靜止所做的應用程式靜止變更將套用到舊主機 98
- 對於包含的兩個磁碟位於不同資料存放區的虛擬機器，設定複寫失敗 99
- vSphere Replication 服務失敗並顯示未解析的主機錯誤 99
- 在 ESXi 伺服器 5.0 上將具有較短 RPO 的多個虛擬機器複寫到共用 VMFS 資料存放區時的擴充性問題 100
- vSphere Replication 站台顯示在未驗證狀態中 101
- 在單一 vCenter Server 執行個體中復原虛擬機器時發生錯誤 101
- vSphere Replication RPO 違規 102
- 無法刪除 vSphere Replication 應用裝置延伸 102
- 移動主機後 vSphere Replication 不會啟動 103
- 未預期的 vSphere Replication 故障導致一般錯誤 103
- 如果其中一個 vCenter Server 已變更其 IP 位址，則重新連線站台失敗 104
- 將有效憑證上傳到 vSphere Replication 會導致出現警告 105
- vSphere Replication Server 登錄需要幾分鐘時間 105
- 產生支援服務包會中斷 vSphere Replication 復原 106
- 完成 vSphere Replication 作業需要很長時間 106
- vSphere Replication 作業失敗，並顯示驗證錯誤 106
- 不可存取來源站台時，vSphere Replication 不會顯示傳入複寫。 107
- 變更 vCenter Server 憑證後 vSphere Replication 將無法存取 107
- vSphere Replication 無法建立與主機的連線 108
- 防火牆中的防毒代理程式會終止虛擬機器複寫 108
- 虛擬機器檔案到 VMware Virtual SAN 儲存區的初始完整同步速度緩慢 108
- 由於另一個虛擬機器已有相同的執行個體 UUID，因此設定複寫失敗 109
- 虛擬機器的非作用中複寫狀態 110
- 複寫數目增加導致 vSphere Replication 作業執行緩慢 110
- 從虛擬應用裝置管理介面重新設定 vSphere Replication Management Server 時出現錯誤 111
- 無法建立到 vSphere Replication 應用裝置的 SSH 連線 111
- 將磁碟新增至來源虛擬機器時複寫暫停 112
- vSphere Replication 應用裝置根檔案系統切換到唯讀模式且登入失敗 112

vSphere Replication 管理

《vSphere Replication 管理》提供有關安裝、設定和使用 VMware vSphere Replication 的資訊。

預定對象

此資訊適用於想要透過 vSphere Replication 保護虛擬基礎結構中虛擬機器的任何人。該資訊是針對熟悉虛擬機器技術和資料中心作業且富有經驗的 Windows 或 Linux 系統管理員而撰寫。

更新的資訊

本《vSphere Replication 管理》文件隨每個產品版本更新或在必要時進行更新。

該資料表提供《vSphere Replication 管理》文件的更新歷程記錄。

修訂版本	說明
2018 年 9 月 17 日	更新了由於另一個虛擬機器已有相同的執行個體 UUID，因此設定複寫失敗主題中的資訊。
2018 年 7 月 13 日	更新了使用可下載的 ISO 映像升級 vSphere Replication 主題中的必要條件。
2017 年 11 月 7 日	更新了 vSphere Replication 與其他 vSphere 功能的相容性主題中有關 vSphere High Availability 的資訊。
ZH_TW-002113-03	<ul style="list-style-type: none">■ 闡明了部署 vSphere Replication 虛擬應用裝置主題中的資訊。■ 更新了部署其他 vSphere Replication Server 主題中的資訊。■ 更新了停用內嵌式 vSphere Replication Server 主題中的資訊。
ZH_TW-002113-02	<ul style="list-style-type: none">■ 更新了第 5 章 隔離 vSphere Replication 的網路流量主題中的資訊。■ 更新了在來源主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡主題中的必要條件。■ 更新了在目標主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡主題中的必要條件。
ZH_TW-002113-01	<ul style="list-style-type: none">■ 更新了部署 vSphere Replication 虛擬應用裝置主題中的資訊。
ZH_TW-002113-00	初始版本。

VMware vSphere Replication 概觀

1

VMware vSphere Replication 是一個提供以 Hypervisor 為基礎的虛擬機器複寫和復原之 VMware vCenter Server 的延伸。

vSphere Replication 是以儲存區為基礎之複寫的替代方法。透過在以下站台之間複寫虛擬機器，可保護虛擬機器免受站台的部分或完全故障：

- 從來源站台到目標站台
- 在單一站台中從一個叢集到另一個叢集
- 從多個來源站台到共用的遠端目標站台

與以儲存區為基礎的複寫相比較，vSphere Replication 具有多個好處。

- 每個虛擬機器的資料保護成本更低。
- 在來源和目標站台的儲存裝置廠商選取中允許使用彈性的複寫解決方案。
- 每個複寫的整體成本更低。

您可將 vSphere Replication 與 vCenter Server Appliance 或標準 vCenter Server 安裝搭配使用。您可在一個站台上擁有一個 vCenter Server Appliance，在其他站台上擁有標準 vCenter Server 安裝。

vSphere Replication 可讓您將虛擬機器從來源資料中心快速有效地複寫到目標站台。

您可部署其他 vSphere Replication Server，以滿足負載平衡需求。

設定複寫基礎結構之後，您可在不同的復原點目標 (RPO) 中選取要複寫的虛擬機器。您可啟用多個時間點保留原則，以儲存已複寫虛擬機器的多個執行個體。復原後，保留的執行個體可做為已復原虛擬機器的快照使用。

設定複寫時，您可使用 VMware Virtual SAN 資料存放區做為目標資料存放區，並選擇複本虛擬機器及其磁碟的目的地儲存區設定檔。

備註 VMware Virtual SAN 為 vSphere 5.5 Update 1 及更新版本的完全受支援功能。

您可在 vSphere Web Client 中設定所有 vSphere Replication 功能。利用複寫管理和監控儀表板，即可管理站台以及監控複寫狀態。

- [vSphere Replication 應用裝置的內容](#)
vSphere Replication 應用裝置提供 vSphere Replication 需要的所有元件。

- **vSphere Replication 用戶端外掛程式**

vSphere Replication 應用裝置將外掛程式新增到 vSphere Web Client。

- **來源和目標站台**

在一般 vSphere Replication 安裝中，來源站台提供業務關鍵的資料中心服務。目標站台是一種替代機制，您可將這些服務移轉到目標站台。

- **vSphere Replication 的運作方式**

vSphere Replication 可讓您設定將虛擬機器從來源站台複寫到目標站台、可監控並管理複寫狀態，以及在目標站台上復原虛擬機器。

- **複寫資料壓縮**

您可將 vSphere Replication 設定為壓縮透過網路傳輸的資料。

vSphere Replication 應用裝置的內容

vSphere Replication 應用裝置提供 vSphere Replication 需要的所有元件。

- vSphere Web Client 的外掛程式，提供 vSphere Replication 使用者介面。
- 儲存複寫組態和管理資訊的內嵌式資料庫。
- vSphere Replication 管理伺服器：
 - 設定 vSphere Replication Server。
 - 啟用、管理和監控複寫。
 - 驗證使用者，並檢查其執行 vSphere Replication 作業的權限。
- 提供 vSphere Replication 基礎架構核心的 vSphere Replication 伺服器。

部署應用裝置後可立即使用 vSphere Replication。vSphere Replication 應用裝置會提供虛擬應用裝置管理介面 (VAMI)，部署完成後，您可視需要將其用於重新設定應用裝置。例如，可使用 VAMI 變更應用裝置安全性設定、變更網路設定，或設定外部資料庫。可使用單獨的 .ovf 套件部署其他 vSphere Replication Server。

vSphere Replication 用戶端外掛程式

vSphere Replication 應用裝置將外掛程式新增到 vSphere Web Client。

您可以使用 vSphere Replication 用戶端外掛程式執行所有 vSphere Replication 動作。

- 設定 vSphere Replication 站台之間的連線。
- 檢視所有向相同 SSO 登錄的 vCenter Server 執行個體，以及每個 vSphere Replication 延伸的狀態。
- 部署和登錄其他 vSphere Replication Server。
- 設定個別或多個虛擬機器的複寫。
- 檢視傳入和傳出的複寫。

- 監控和管理複寫狀態。
- 復原虛擬機器。

來源和目標站台

在一般 vSphere Replication 安裝中，來源站台提供業務關鍵的資料中心服務。目標站台是一種替代機制，您可將這些服務移轉到目標站台。

來源站台可以是 vCenter Server 支援關鍵業務需求的任何站台。目標站台可以位於另一個位置，或處於相同的設施中，以建立冗餘。目標站台通常位於極少受環境、基礎結構或其他可能會影響來源站台之干擾影響的設施中。

在每個站台中，vSphere Replication 對 vSphere[®] 環境具有以下需求：

- 每個站台必須至少擁有一個資料中心。
- 目標站台必須具有硬體、網路和儲存資源，這些資源可支援與來源站台相同的虛擬機器和工作負載。
- 站台必須藉由可靠的 IP 網路連線。
- 目標站台必須能夠存取與來源站台上相當的網路 (公用和私人)，儘管網路位址範圍不一定相同。

連線來源和目標站台

在兩個站台之間複寫虛擬機器前，必須先連線站台。連線站台時，兩個站台上的使用者都必須擁有指派的 **VRM 遠端.管理 VRM** 權限。

連線同一個 SSO 網域中的站台時，您僅需要選取目標站台，無需提供驗證詳細資料，因為您已登入。

連線屬於不同 SSO 網域中的站台時，vSphere Replication Management Server 必須向目標站台的平台服務控制器 (PSC) 登錄。您必須提供目標站台的驗證詳細資料，包含 PSC 執行所在伺服器的 IP 或 FQDN，以及使用者認證。請參閱 [設定 vSphere Replication 連線](#)。

連線到站台後，您可在 **目標站台** 索引標籤上監控站台之間的連線狀態。

vSphere Replication 的運作方式

vSphere Replication 可讓您設定將虛擬機器從來源站台複寫到目標站台、可監控並管理複寫狀態，以及在目標站台上復原虛擬機器。

設定用於複寫的虛擬機器時，vSphere Replication 代理程式會將在虛擬機器磁碟中變更的區塊從來源站台傳送到目標站台，且會在該目標站台上將區塊套用到虛擬機器的複本。此程序獨立於儲存區層發生。vSphere Replication 會對來源虛擬機器及其複寫複本執行初始完整同步。您可使用複寫種子降低初始複寫所需的時間量和頻寬。

複寫組態期間，您可設定復原點目標 (RPO) 並啟用多個時間點 (MPIT) 的執行個體保留。


做為管理員，您可監控和管理複寫狀態。您可檢視有關傳入和傳出複寫、來源和目標站台狀態、複寫問題，以及警告和錯誤的資訊。

手動復原虛擬機器時，vSphere Replication 會建立連線到複本磁碟之虛擬機器的複本，但是不會將任何虛擬網路卡連線到連接埠群組。您可檢閱複本虛擬機器的復原和狀態，並將其連結到網路。您可在不同時間點復原虛擬機器，例如最近一次已知的一致狀態。vSphere Replication 會將保留的執行個體做為一般虛擬機器快照顯示，且您可將虛擬機器還原為該虛擬機器快照。

vSphere Replication 將複寫組態資料儲存在其內嵌式資料庫中。您也可以將 vSphere Replication 設定為使用外部資料庫。

您可在兩個站台之間複寫虛擬機器。已在來源和目標站台上安裝 vSphere Replication。每個 vCenter Server 上僅部署了一個 vSphere Replication 應用裝置。您可部署其他 vSphere Replication Server。


圖 1-1. 兩個站台之間的複寫



您還可在相同 vCenter Server 中的兩個資料存放區之間複寫虛擬機器。在該拓撲中，來源和目標中的主機由一個 vCenter Server 管理。單一 vCenter Server 上僅部署了一個 vSphere Replication 應用裝置。您可在單一 vCenter Server 中，新增多個額外 vSphere Replication Server，以將虛擬機器複寫到其他叢集。


若要執行復原，管理目標資料存放區的 vCenter Server、vSphere Replication 應用裝置以及管理複寫的任何其他 vSphere Replication 伺服器都必須已啟用且正在執行。

圖 1-2. 在單一 vCenter Server 中複寫



您可將虛擬機器複寫到共用的目標站台。

圖 1-3. 複寫到共用的目標站台



複寫資料壓縮

您可將 vSphere Replication 設定為壓縮透過網路傳輸的資料。

壓縮透過網路傳輸的複寫資料會儲存網路頻寬，而且可能會協助減少 vSphere Replication 伺服器上使用的緩衝區記憶體數量。但是，壓縮與解壓縮資料需要來源站台與管理目標資料存放區的伺服器上具有更多 CPU 資源。

資料壓縮支援

來源和目標 ESXi 主機都是 6.0 版時，vSphere Replication 6.x 支援端對端壓縮。對所有其他使用案例的資料壓縮支援視來源和目標 ESXi 主機的版本而定。來源和目標站台上的 vSphere Replication Server 必須是 6.x。

表 1-1. 對資料壓縮的支援視其他產品版本而定

來源 ESXi 主機	管理目標資料存放區的 ESXi 主機	資料壓縮支援
早於 6.0	任何受支援版本	vSphere Replication 不支援針對來源 ESXi 主機的資料壓縮，因此，在 [設定複寫] 精靈中，選項 針對 VR 資料啟用網路壓縮 已停用。
6.0	早於 6.0	來源站台上的 ESXi 主機將壓縮的資料套件傳送到目標站台上的 vSphere Replication Server。vSphere Replication Server 會針對可壓縮資料的 ESXi 6.0 主機搜尋目標站台。如果沒有目標資料存放區適用的 6.0 主機，則 vSphere Replication Server 會使用 vSphere Replication 應用裝置的資源來壓縮資料，並將未壓縮的資料傳送至 ESXi 主機。
6.0	6.0	此環境支援完全端對端壓縮。來源站台上的 ESXi 主機會壓縮資料，並且目標站台上的 vSphere Replication Server 會將資料傳至 ESXi 主機，在該主機上，會解壓縮資料並將資料寫入磁碟。

資料壓縮和 vSphere vMotion

如果已停用資料壓縮，則您可在支援 vMotion 和 vSphere Replication 的任何主機配對之間的複寫來源機器上執行 vMotion 作業。

啟用資料壓縮時，如果來源和目標 ESXi 主機均支援資料壓縮，則 vMotion 作業可正常運作。但是，如果目標 ESXi 主機的版本早於 6.0，則 vSphere Replication 會防止 vMotion 將複寫來源虛擬機器移到該主機，因為資料壓縮不受支援。這會防止 DRS 對不支援壓縮的主機執行自動化 vMotion 作業。因此，如果您需要在執行 vMotion 作業之前，將複寫來源虛擬機器移至版本早於 6.0 的 ESXi 主機，您必須將複寫重新設定為停用資料壓縮。

vSphere Replication 系統需求

2

在其中執行 vSphere Replication 虛擬應用裝置的環境必須符合特定的硬體需求。

vSphere Replication 是做為以 .ovf 格式封裝的 64 位元虛擬應用裝置散發。將其設定為使用雙核心 CPU、16 GB 和 2 GB 硬碟以及 4 GB 的 RAM。其他 vSphere Replication Server 需要 716 MB 的 RAM。

在 ESXi 主機上，您必須使用 OVF 部署精靈在 vCenter Server 環境中部署虛擬應用裝置。

在來源主機 ESXi 和已複製寫虛擬機器的客體作業系統上，vSphere Replication 耗用的 CPU 和記憶體可忽略不計。

備註 可以使用 IPv4 或 IPv6 位址部署 vSphere Replication。不支援混合 IP 位址，例如單一應用裝置具有 IPv4 和 IPv6 位址。若要登錄為延伸，vSphere Replication 會依賴 vCenter Server 的 `VirtualCenter.FQDN` 內容。將 IPv6 位址用於 vSphere Replication 時，必須將 `VirtualCenter.FQDN` 內容設定為完整網域名稱，該名稱可解析為 IPv6 位址或常值位址。使用 IPv6 位址運作時，vSphere Replication 要求環境中的所有元件 (如 vCenter Server 和 ESXi 主機) 均可透過 IPv6 位址進行存取。

本章節討論下列主題：

- [vSphere Replication 授權](#)
- [vSphere Replication 網路連接埠](#)
- [vSphere Replication 運作限制](#)
- [vSphere Replication 與其他 vSphere 功能的相容性](#)
- [vSphere Replication 與其他軟體的相容性](#)
- [vSphere Replication 頻寬需求](#)

vSphere Replication 授權

您可以將 vSphere Replication 與授權中包含 vSphere Replication 的某些 vSphere 版本搭配使用。

vSphere Replication 沒有單獨的授權，因為它是某些 vSphere 授權版本的一項功能。

- vSphere Essentials Plus
- vSphere Standard

- vSphere Enterprise
- vSphere Enterprise Plus

如果您擁有正確的 vSphere 授權，則可以使用 vSphere Replication 進行複寫的虛擬機器數量將不受限制。

您無法使用 vSphere Replication 在沒有正確 vSphere 授權的 ESXi 主機上複寫虛擬機器。如果您在沒有正確授權的 ESXi 主機上安裝 vSphere Replication，並嘗試為該主機上的虛擬機器設定複寫，則複寫會因授權錯誤而失敗。

如果您在具有正確 vSphere 授權的主機上設定要複寫的虛擬機器，然後將其移到授權不受支援的主機上，vSphere Replication 將停止此虛擬機器的複寫。您可以停用未授權主機上已設定虛擬機器上的 vSphere Replication。

vSphere Replication 網路連接埠

vSphere Replication 使用預設網路連接埠在單一站台以及受保護和復原站台上的主機間進行站台內通訊。

如需必須為 vSphere Replication 開啟的所有連接埠清單，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2087769>。

如需所有 VMware 產品使用的預設連接埠清單，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/1012382>。

vSphere Replication 運作限制

若要確保虛擬機器複寫成功，在開始複寫之前，您必須確認虛擬基礎結構遵守特定限制。

下列運作限制適用於 vSphere Replication：

- 僅可在 vCenter Server 執行個體上部署一個 vSphere Replication 應用裝置。部署另一個 vSphere Replication 應用裝置時，在開機過程中，vSphere Replication 將偵測到另一個已部署並登錄為 vCenter Server 延伸的應用裝置。您必須確認是想要繼續執行新的應用裝置並重新建立所有複寫，還是將其關閉，然後將舊應用裝置重新開機以在 vCenter Server 中還原原始 vSphere Replication 延伸指紋。
- 每個新部署的 vSphere Replication 應用裝置最多可管理 2000 個複寫。如需詳細資訊，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2102453>。
- 使用內嵌式 vSphere Replication 資料庫的已升級 vSphere Replication 應用裝置需要額外組態，才能啟用支援最多 2000 個複寫。請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2102463>。已設定為使用外部資料庫的 vSphere Replication 應用裝置無需其他組態。

表 2-1. vSphere Replication 8.2 的複寫上限

項目	上限
每個 vCenter Server 執行個體的 vSphere Replication 應用裝置。	1
每個 vSphere Replication 的額外 vSphere Replication 伺服器數目上限。	9
每個 vSphere Replication 應用裝置管理的虛擬機器數目上限。	2000
每個 vSphere Replication 應用裝置的受保護虛擬機器數目上限 (透過內嵌式 vSphere Replication 伺服器)。	200
每個 vSphere Replication 伺服器的受保護虛擬機器數目上限。	200
一次為複寫設定的虛擬機器數目上限。	20

vSphere Replication 與其他 vSphere 功能的相容性

vSphere Replication 與其他特定 vSphere 管理功能相容。

您可以放心地將 vSphere Replication 與特定 vSphere 功能 (如 vSphere vMotion) 搭配使用。某些其他 vSphere 功能 (如 vSphere Distributed Power Management) 需要特殊的組態，才能與 vSphere Replication 搭配使用。

備註 您無法升級 vSphere Replication 應用裝置中的 VMware Tools。

表 2-2. vSphere Replication 與其他 vSphere 功能的相容性

vSphere 功能	與 vSphere Replication 相容	說明
vSphere vMotion	是	您可使用 vMotion 移轉複寫的虛擬機器。完成移轉之後，會繼續在定義的復原點目標 (RPO) 進行複寫。
vSphere Storage vMotion	是	您可使用 Storage vMotion 移動來源站上已複寫虛擬機器的磁碟檔案，而不會影響進行中的複寫。
vSphere High Availability	是	您可使用 HA 保護複寫的虛擬機器。HA 重新啟動虛擬機器之後，會繼續在定義的 RPO 進行複寫。vSphere Replication 不會執行任何特殊的 HA 處理。 備註 您無法使用 HA 保護 vSphere Replication 應用裝置自身。
vSphere Fault Tolerance	否	vSphere Replication 無法複寫已啟用容錯的虛擬機器。您無法使用 FT 保護 vSphere Replication 應用裝置自身。
vSphere DRS	是	完成資源重新分配之後，會繼續在定義的 RPO 進行複寫。
vSphere Storage DRS	是	在來源站上，Storage DRS 可以移動已複寫虛擬機器的磁碟檔案，而不會影響進行中的複寫。 在目標站上，您必須向 vCenter Single Sign-On 服務登錄 vSphere Replication 應用裝置，以啟用 Storage DRS 與 vSphere Replication Management Server 之間的通訊。請參閱 向 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication 應用裝置 。

表 2-2. vSphere Replication 與其他 vSphere 功能的相容性 (續)

vSphere 功能	與 vSphere Replication 相容	說明
VMware Virtual SAN 資料存放區	是	設定複寫時，您可以將 VMware Virtual SAN 資料存放區用做來源和目標資料存放區。 備註 VMware Virtual SAN 為 vSphere 5.5 Update 1 及更新版本的完全受支援功能。
vSphere Distributed Power Management	是	vSphere Replication 可在來源站台上與 DPM 並存。vSphere Replication 不會在來源站台上執行任何特殊的 DPM 處理。您可以停用目標站台上的 DPM，以允許足夠的主機做為複寫目標。
VMware vSphere Flash Read Cache	是	您可以保護包含使用 VMware vSphere Flash Read Cache 儲存區的磁碟的虛擬機器。由於無法為 Flash Read Cache 設定虛擬機器復原到的主機，因此 vSphere Replication 會在啟動復原站台上的虛擬機器時，停用磁碟上的 Flash Read Cache。vSphere Replication 會將保留設為零。在設定使用 vSphere Flash Read Cache 的虛擬機器上執行復原之前，請記下 vSphere Web Client 中虛擬機器的快取保留區。復原之後，可以將虛擬機器移轉到具有 Flash Read Cache 儲存區的主機，並手動還原虛擬機器上的原始 Flash Read Cache 設定。
vCloud API	不適用	不會與 vSphere Replication 互動。
vCenter Chargeback	不適用	不會與 vSphere Replication 互動。
VMware Data Recovery	不適用	不會與 vSphere Replication 互動。

vSphere Replication 與其他軟體的相容性

vSphere Replication 與特定版本的 ESXi、vCenter Server、Site Recovery Manager，以及資料庫和網頁瀏覽器相容。

vSphere Replication 與相同版本的 vCenter Server 相容，ESXi 除外：vSphere Replication 要求 ESXi5.0 或更新版本。如需詳細資訊，請參閱以下文件。

- 《vSphere Replication 6.5 的互通性頁面》，網址為 <https://www.vmware.com/support/vsphere-replication/doc/vr-interop-pages-6-5.html>。
- 如需使用 VSS 時 vSphere Replication 與備份軟體的互通性，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2040754>
- 《VMware 相容性指南》，網址為 http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/search.php
- 《vSphere 安裝和設定》中 vSphere Client 與 vSphere Web Client 軟體需求的瀏覽器相容性。

vSphere Replication 頻寬需求

在設定複寫前，VMware 建議先決定 vSphere Replication 的儲存區和網路頻寬需求，以有效複寫虛擬機器。

儲存區和網路頻寬需求可在使用 vSphere Replication 時增加。下列因素在 vSphere Replication 進行有效複寫所需的網路頻寬量中起著重要作用。

網路式儲存區

如果所有儲存區都以網路為基礎，則網路頻寬需求會增加，因為主機和儲存區間的資料作業也會使用網路。計劃部署時，請留意以下層級的流量：

- 在執行已複寫虛擬機器的主機和 vSphere Replication Server 之間。
- 在 vSphere Replication Server 和可存取複寫目標資料存放區的主機之間。
- 在主機和儲存區之間。
- 重做記錄快照期間在儲存區和主機之間。

在單一 vCenter Server 執行個體內複寫虛擬機器時，網路式儲存區需引起注意，因為該執行個體會為列出的不同層級的流量共用網路。當您有兩個站台，且每個站台上都有 vCenter Server 執行個體時，兩個站台間的連結速度至關重要，因為它會減緩兩個站台間的複寫流量。

資料集大小

vSphere Replication 可能既不會複寫每個虛擬機器，也不會複寫已複寫虛擬機器中的每個 VMDK 檔案。若要評估 vSphere Replication 複寫的資料集大小，請計算用於虛擬機器的儲存區總計百分比，然後計算已設定用於複寫的子集內 VMDK 的數目。

例如，資料存放區上的虛擬機器大小為 2 TB，且使用 vSphere Replication 複寫這些虛擬機器的一半。您可能僅複寫部分 VMDK，假設複寫所有 VMDK，則用於複寫的資料數量上限為 1 TB。

資料變更速率和復原點目標

資料變更速率會受復原點目標 (RPO) 影響。若要估計為每個複寫傳輸的資料大小，您必須評估在虛擬機器的指定 RPO 中變更的區塊數量。RPO 期間內的資料變更速率將提供 vSphere Replication 傳輸的區塊總數。此數目可能在一天內有所不同，這將更改 vSphere Replication 在不同時間內產生的流量。

vSphere Replication 以 RPO 排程為基礎傳輸區塊。如果將 RPO 設定為 1 小時，則 vSphere Replication 將傳輸在這 1 小時內變更的所有區塊，以滿足該 RPO。vSphere Replication 僅在其處於 vSphere Replication 建立用於傳輸的區塊服務包的狀態時傳輸一次區塊。vSphere Replication 將只登錄在 RPO 期間變更的區塊，而不是變更的次數。每日平均資料變更速率提供對 vSphere Replication 傳輸的資料量或傳輸發生頻率的估計。

如果使用磁碟區陰影複製服務 (VSS) 來靜止虛擬機器，則在 RPO 期間複寫流量無法在小型服務包集中分散。但是，當虛擬機器閒置時，vSphere Replication 會將所有已變更的區塊做為一個集進行傳輸。在沒有 VSS 的情況下，vSphere Replication 可隨著區塊的變更，在其正在執行的基礎上傳輸較小的已變更區塊服務包，這將分散整個 RPO 期間的流量。在您使用 VSS 且 vSphere Replication 以不同方式處理複寫排程時，流量會發生變更，這會使流量模式有所不同。

如果變更 RPO，則 vSphere Replication 將按複寫或多或少傳輸資料，以滿足新的 RPO。

連結速度

如果在 1 小時內必須傳輸平均 4 GB 複寫服務包，則必須檢查連結速度，以判定是否可滿足 RPO。如果連結為 10 Mb，則在理想狀況下，在具有極小額外負荷的完全專屬連結上，4 GB 的傳輸將需要 1 小時。滿足 RPO 會使 10 Mb WAN 連線飽和。該連線即使在理想狀況下仍處於飽和狀態，它不受任何額外負荷或限制因素的影響，如重新傳輸、共用流量或資料變更速率的過度突增。

可假設只有大約 70% 的連結可用於流量複寫。這就表示在 10 Mb 連結上，連結速度大約為 1 小時 3 GB。在 100 Mb 連結上，連結速度大約為 1 小時 30 GB。

若要計算頻寬，請參閱[計算 vSphere Replication 所需的頻寬](#)。

計算 vSphere Replication 所需的頻寬

若要判定 vSphere Replication 有效複寫虛擬機器所需的頻寬，您需要計算某個 RPO 期間內的平均資料變更速率，然後將該值除以連結速度。

如果您有幾個虛擬機器群組，各自擁有不同的 RPO 期間，則您可以判定每個虛擬機器群組的複寫時間。例如，您可能擁有四個群組，RPO 分別為 15 分鐘、1 小時、4 小時以及 24 小時。將下列因素列入考量：環境中所有不同的 RPO、環境中所複寫的虛擬機器的子集、該子集中資料的變更速率、每個設定的 RPO 中資料變更數量，以及網路中的連結速度。

必要條件

檢查資料變更速率、流量速率以及連結速度滿足 RPO 需求的程度。然後查看每個群組的彙總。

程序

- 1 透過計算一段較長期間內的平均變更速率，然後將所得的值除以 RPO，識別該 RPO 中的平均資料變更速率。
- 2 計算此資料變更速率在每個 RPO 期間產生的流量。
- 3 根據您的連結速度來測量流量。

範例

例如，資料變更速率為 100 GB 時，在 T1 網路上完成複寫大約需要 200 個小時，在 10M bps 網路上大約需要 30 個小時，在 100M bps 網路上大約需要 3 個小時。

安裝和解除安裝 vSphere Replication

3

vSphere Replication 使用包含在 ESXi 中的複寫技術，並藉助虛擬應用裝置，在來源與目標站台之間複寫虛擬機器。

安裝 vSphere Replication

若要使用 vSphere Replication，您必須使用 vSphere Web Client 在 ESXi 主機上部署 vSphere Replication 應用裝置。

vSphere Replication 應用裝置登錄為具有對應 vCenter Server 執行個體的延伸。例如，在來源站台上，vSphere Replication 應用裝置會向來源站台上的 vCenter Server 執行個體登錄。每個 vCenter Server 只允許登錄一個 vSphere Replication 應用裝置。

vSphere Replication 應用裝置包含管理複寫程序的內嵌式 vSphere Replication Server。若要滿足您環境的負載平衡需求，您可能需要在每個站台上部署其他 vSphere Replication Server。您部署的其他 vSphere Replication Server 本身是虛擬應用裝置。您必須將任何其他 vSphere Replication Server 向對應站台上的 vSphere Replication 應用裝置登錄。

vSphere Replication 應用裝置提供虛擬應用裝置管理介面 (VAMI)。您可以使用此介面來重新設定應用裝置的 vSphere Replication 資料庫、網路設定、公開金鑰憑證，以及密碼。

解除安裝 vSphere Replication

若要從您的環境解除安裝 vSphere Replication，必須從 SSO 服務和 vCenter Server 中解除登錄應用裝置，然後刪除 vSphere Replication 應用裝置。

刪除 vSphere Replication 應用裝置之後，才可從 SSO 伺服器 and vCenter Server 解除登錄該應用裝置，在該事件中，必須執行特殊程序以清理您的環境。

本章節討論下列主題：

- [安裝 vSphere Replication](#)
- [解除安裝 vSphere Replication](#)
- [如果刪除應用裝置，則從 vCenter Server 解除登錄 vSphere Replication。](#)

安裝 vSphere Replication

vSphere Replication 的安裝程序有多個步驟。

程序

1 準備安裝 vSphere Replication 的環境

部署 vSphere Replication 應用裝置之前，必須準備環境。

2 部署 vSphere Replication 虛擬應用裝置

vSphere Replication 散佈為 OVF 虛擬應用裝置。

3 向 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication 應用裝置

您必須向來源站台和目標站台上的 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication Management Server。

4 設定 vSphere Replication 連線

若要在由不同 vCenter Server 執行個體管理的兩個站台之間使用 vSphere Replication，您需要設定這兩個 vSphere Replication 應用裝置之間的連線。

準備安裝 vSphere Replication 的環境

部署 vSphere Replication 應用裝置之前，必須準備環境。

程序

1 確認來源和目標站台上已安裝 vSphere 和 vSphere Web Client。

2 在 vSphere Web Client 中，選取正在其上部署 vSphere Replication 的 vCenter Server 執行個體，按一下**設定 > 設定 > 進階設定**，然後確認 `VirtualCenter.FQDN` 值設定為完整網域名稱或常值位址。

備註 可以使用 IPv4 或 IPv6 位址部署 vSphere Replication。不支援混合 IP 位址，例如單一應用裝置具有 IPv4 和 IPv6 位址。若要登錄為延伸，vSphere Replication 會依賴 vCenter Server 的 `VirtualCenter.FQDN` 內容。將 IPv6 位址用於 vSphere Replication 時，必須將 `VirtualCenter.FQDN` 內容設定為完整網域名稱，該名稱可解析為 IPv6 位址或常值位址。使用 IPv6 位址運作時，vSphere Replication 要求環境中的所有元件 (如 vCenter Server 和 ESXi 主機) 均可透過 IPv6 位址進行存取。

後續步驟

您可以部署 vSphere Replication 應用裝置。

部署 vSphere Replication 虛擬應用裝置

vSphere Replication 散佈為 OVF 虛擬應用裝置。

可使用標準 vSphere OVF 部署精靈來部署 vSphere Replication 應用裝置。

備註 可以使用 IPv4 或 IPv6 位址部署 vSphere Replication。不支援混合 IP 位址，例如單一應用裝置具有 IPv4 和 IPv6 位址。若要登錄為延伸，vSphere Replication 會依賴 vCenter Server 的 `VirtualCenter.FQDN` 內容。將 IPv6 位址用於 vSphere Replication 時，必須將 `VirtualCenter.FQDN` 內容設定為完整網域名稱，該名稱可解析為 IPv6 位址或常值位址。使用 IPv6 位址運作時，vSphere Replication 要求環境中的所有元件 (如 vCenter Server 和 ESXi 主機) 均可透過 IPv6 位址進行存取。

必要條件

下載 vSphere Replication ISO 映像，並將其掛接在環境中的系統上。

程序

1 在來源站台上登入 vSphere Web Client。

如果您使用以 HTML5 為基礎的 vSphere Client 部署 OVF 虛擬應用裝置，部署將會成功，但 vSphere Replication 無法啟動。

2 選取 **vCenter > 主機和叢集**。

3 在主機上按一下滑鼠右鍵，然後選取**部署 OVF 範本**。

4 提供要從其中部署 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 檔案的位置，然後按**下一步**。

- 選取 **URL**，並提供 URL，以從線上 URL 部署應用裝置。
- 如果您已下載 vSphere Replication ISO 映像並將其掛接在環境中的系統上，請選取**本機檔案 > 瀏覽**，然後導覽至 ISO 映像中的 `\bin` 目錄並選取 `vSphere_Replication_OVF10.ovf`、`vSphere_Replication-system.vmdk`、`vSphere_Replication-support.vmdk`、`vSphere_Replication_OVF10.cert` 和 `vSphere_Replication_OVF10.mf` 檔案。

5 接受名稱、選取或搜尋虛擬應用裝置的目的地資料夾或資料中心，然後按**下一步**。

您可以為虛擬應用裝置輸入新名稱。每個 vCenter Server 虛擬機器資料夾中的名稱必須是唯一的。

6 選取要在其中執行已部署範本的叢集、主機或資源集區，然後按**下一步**。

7 檢閱虛擬應用裝置詳細資料，然後按**下一步**。

8 接受使用者授權合約 (EULA)，然後按**下一步**。

9 選取虛擬應用裝置的 vCPU 數目，然後按**下一步**。

備註 選取較高數目的 vCPU 可確保 vSphere Replication Management Server 具有較高效能，但在每個 NUMA 節點有 4 個或更少核心的 ESXi 主機系統上，複寫執行速度可能會變慢。如果您不確定環境中主機的狀況，請選取 2 個 vCPU。

10 為虛擬應用裝置選取目的地資料存放區和磁碟格式，然後按**下一步**。

11 從可用網路清單中選取網路、設定 IP 通訊協定和 IP 配置，然後按**下一步**。

vSphere Replication 支援 DHCP 和靜態 IP 位址。也可以在安裝後使用虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 變更網路設定。

- 12 為自訂範本設定根帳戶的密碼，然後按下一步。
密碼至少為 8 個字元長度。
- 13 檢閱到 vCenter Extension vService 的繫結，然後按下一步。
- 14 檢閱設定，然後按一下**完成**。
vSphere Replication 應用裝置部署完成。
- 15 開啟 vSphere Replication 應用裝置電源。記錄應用裝置的 IP 位址，然後登出 vSphere Web Client。
- 16 重複此程序，以在目標站台上部署 vSphere Replication。

後續步驟

向 SSO 服務登錄 vSphere Replication 應用裝置。

向 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication 應用裝置

您必須向來源站台和目標站台上的 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication Management Server。

部署 vSphere Replication 應用裝置之後，您可使用虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 向 vCenter Lookup Service 登錄 vSphere Replication Management Server 的端點和認證，還可向 vCenter Single Sign-On 管理伺服器登錄 vSphere Replication 解決方案使用者。

如果您沒有向目標站台上的 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication，則 vSphere Replication 不會如預期運作。此外，Storage DRS 不會偵測 vSphere Replication 儲存於目標站台的已複寫資料，並可能會銷毀該資料。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。
- 確認 vSphere Replication Management Server 與 Single Sign-On 伺服器的時間同步。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 2 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。
您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。
- 3 按一下**組態**索引標籤。
- 4 在 **LookupService 位址**文字方塊中，輸入 Lookup Service 執行所在之伺服器的 IP 位址或網域名稱。

- 5 輸入對 vCenter Single Sign-On 具有管理員權限的使用者認證。
一開始，只有使用者 administrator@vsphere.local 具有這些權限。
- 6 按一下**儲存並重新啟動服務**。
- 7 重複此程序，以在目標站台上登錄 vSphere Replication。

結果

vSphere Replication 將顯示在 vSphere Web Client 中的**首頁索引標籤**上。

後續步驟

備註 如果升級期間向 SSO 登錄 vSphere Replication 應用裝置，則所有現有的連線將變為連線問題狀態。請參閱 [重新連線到遠端站台](#)。

如果在安裝期間完成此程序，即可設定來源站台和目標站台之間的連線。

使用 VAMI 即可選擇執行重新設定 vSphere Replication 應用裝置。可安裝憑證、變更應用裝置根密碼、變更信任原則，或設定 vSphere Replication 使用外部資料庫。

在 vSphere Web Client 中顯示的 vSphere Replication 狀態

開始使用 vSphere Replication 之前，您必須向環境中的 vCenter Lookup Service 和 Single Sign-On 管理伺服器登錄 vSphere Replication 應用裝置。

在 vSphere Web Client 中的 vSphere Replication **首頁索引標籤**上，可檢查 Single Sign-On 網域中的 vCenter Server 執行個體清單，以及每一 vCenter Server 執行個體上的 vSphere Replication 的狀態。

下表列出您可以觀察的 vSphere Replication 狀態、其意義以及該如何做以將狀態回復正常。

表 3-1. vCenter Server 執行個體上的 vSphere Replication 狀態

狀態	說明	修復
未安裝	vSphere Replication 延伸未在 vCenter Server Extension Manager 中登錄。 vSphere Replication 應用裝置可能未部署或已從 vCenter Server Extension Manager 中刪除 vSphere Replication 延伸。	如果已在此 vCenter Server 上部署 vSphere Replication 應用裝置，請重新啟動該應用裝置或應用裝置上的 vSphere Replication 管理服務。 1 使用受支援的瀏覽器以根使用者身分登入 vSphere Replication VAMI。 VAMI 的 URL 為： https://vr-appliance-address:5480 。 2 在 組態 索引標籤上，按一下 儲存並重新啟動服務 。
已啟用 (組態問題)	發生組態錯誤。 vSphere Replication Management Server 未向 vCenter SSO 元件登錄，或組態不正確，必須將其更新。 您無法管理現有複寫，或設定新複寫到此伺服器。	設定 vSphere Replication 應用裝置。 1 選取可指示已啟用 (組態問題) 狀態的資料列。 2 指向已啟用 (組態問題) 狀態。 詳細的錯誤訊息將顯示在工具提示中。 3 在 vCenter Server 執行個體的清單上方按一下 設定 圖示 ()。 vSphere Replication VAMI 開啟。 4 在 組態 索引標籤上，輸入錯誤訊息中指示的參數，然後按一下 儲存並重新啟動服務 。
已啟用 (無法存取)	無法存取 vSphere Replication Management Server。 vSphere Replication 延伸已在 vCenter Server Extension Manager 中登錄，但是遺失 vSphere Replication 應用裝置或已關閉其電源，或者未執行 vSphere Replication 管理服務。 您無法管理現有複寫，或設定新複寫到此伺服器。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 確認 vCenter Server 上存在 vSphere Replication 應用裝置。 ■ 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。 ■ 重新啟動 VRM 服務。 <ul style="list-style-type: none"> a 在 vSphere Replication 首頁索引標籤上，選取可指示已啟用 (無法存取) 狀態的資料列，然後在複寫伺服器的清單上方按一下設定圖示 ()。 b 在組態索引標籤上，重新啟動 VRM 服務。
已啟用 (確定)	已安裝和設定 vSphere Replication 應用裝置，且可正常運作。	不需要。

設定 vSphere Replication 連線

若要在由不同 vCenter Server 執行個體管理的兩個站台之間使用 vSphere Replication，您需要設定這兩個 vSphere Replication 應用裝置之間的連線。

如果來源與目標 vCenter Server 執行個體使用相同的 SSO 網域，則會將連線視為本機連線。vSphere Replication 使用本機站台上的 SSO 服務來驗證 SSO 網域中的每個 vCenter Server。

如果來源與目標 vCenter Server 執行個體使用不同的 SSO 網域，則會將連線視為遠端連線。來源站台上的 vSphere Replication Management Server 會向遠端 SSO 網域的平台服務控制器 (PSC) 登錄。

您可以使用 vSphere Replication 在同一個 vCenter Server 管理的不同 ESXi 主機之間複寫虛擬機器。在此情況下，您只需部署一個 vSphere Replication 應用裝置，並且不需要連線來源和目標站台。

您可以在安裝了 vSphere Replication 應用裝置的任意一個站台上設定連線。如果您使用的憑證不受信任，則程序執行期間可能會出現憑證警告。

在兩個站台之間設定複寫的同時，亦可在它們之間設定連線。

必要條件

如果您計劃設定遠端連線，請取得 PSC 執行所在之伺服器的 IP 位址或網域名稱。位址會顯示在目標站台的 vSphere Replication VAMI 中，位於 **VR** 下組態索引標籤上的 **LookupService 位址** 文字方塊中。

程序

- 1 按一下 vSphere Web Client [導覽器] 樹狀結構中的 **vSphere Replication**。
- 2 在 **vSphere Replication** 下，按一下**首頁**索引標籤。
- 3 按一下**管理**。
- 4 按一下**目標站台**，然後按一下**連線到目標站台**圖示 (🔗)。
- 5 選取目標站台選項。

選項	說明
連線到本機站台	<p>選取此選項，可連線到將相同 SSO 網域用作來源 vCenter Server 的 vCenter Server。如果此網域未包含任何您可以連線的 vCenter Server 系統，則此選項已停用。</p> <p>針對本機連線，vSphere Replication 會使用本機站台上的 SSO 服務來驗證 SSO 網域中的每個 vCenter Server。您可以連線的 vCenter Server 執行個體清單會顯示在對話方塊的底部。</p>
連線到遠端站台	<p>選取此選項，可連線到使用不同 SSO 網域的 vCenter Server。</p> <p>針對遠端連線，來源站台上的 vSphere Replication Management Server 會向遠端 SSO 網域的 PSC 登錄。因此，您必須輸入 PSC 執行所在之伺服器的 IP 位址或主機名稱，並提供已獲指派 VRM 遠端.管理 VRM 權限之使用者的認證。</p> <p>備註 如果遠端 PSC 使用的是自訂連接埠組態，則必須針對 Lookup Service 提供以 HTTPS 開頭的完整 URL。例如 <code>https://FQDN:HTTPS_PORT/lookupservice/sdk</code>。</p> <p>登入遠端 SSO 網域時，您可以連線的所有 vCenter Server 執行個體清單會顯示在對話方塊的底部。</p>

- 6 選取您想要連線的遠端站台，然後按一下**確定**。

vSphere Web Client 中顯示的站台連線狀態

在 vSphere Web Client 中，於**管理**下方的 **vSphere Replication** 索引標籤上，您可以檢查與目標站台的連線狀態。

下表列出您可以觀察的狀態、其意義以及該如何做以將狀態回復正常。

表 3-2. 站台連線狀態

圖示	狀態	說明	修復
	已連線	來源站台和目標站台之間的連線正常。	不需要。
	未驗證	遠端站台處於線上狀態，但您的使用者工作階段已過期。 在此狀態中，您必須輸入認證來管理複寫工作。 已設定的複寫會在背景中執行。	重新連線站台。請參閱 vSphere Replication 站台顯示在未驗證狀態中 。
	連線問題	<ul style="list-style-type: none"> 遠端站台上的 SSL 憑證已變更。 來源站台和目標站台之間的網路連線未正常運作，或遠端站台已離線。 用於透過 Lookup Service 進行驗證的使用者或 SSO 中的 VRMS 延伸使用者可能已停用或刪除。 <p>在此狀態中，已設定的複寫可能不會執行。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 選取指出連線問題狀態的目標站台，然後按一下 重新連線 圖示 ()。 請參閱 重新連線到遠端站台。 在詳細目錄樹狀結構中，按一下 vCenter Server，然後導覽至 監視器 下的 事件 索引標籤，搜尋與 vSphere Replication 相關的事件。 確認遠端站台的狀態。

重新連線到遠端站台

如果與目標站台的連線狀態為**連線問題**，則您必須修復連線，以管理現有複寫並啟用新複寫的建立。

與目標站台的連線狀態顯示在**管理**下 **vSphere Replication** 索引標籤的 vSphere Web Client 中。

如需重新連線至雲端站台的相關資訊，請參閱[重新連線至雲端提供者站台](#)。

如果來源與目標 vCenter Server 執行個體使用不同的 SSO 網域，則會將連線視為遠端連線。來源站台上的 vSphere Replication Management Server 會向遠端 SSO 網域的平台服務控制器 (PSC) 登錄。若要與遠端站台建立連線，您需提供 vCenter Server 和 PSC 的位址，並輸入已獲指派 **VRM 遠端管理 VRM** 權限的使用者認證。如果 PSC 位址發生變更，則連線狀態就會變為**連線問題**，而您必須重新連線這兩個站台。

必要條件

確認已啟動且正在執行目標站台上的 vCenter Server 和 vSphere Replication Management Server，並且網路問題並未造成連線問題狀態。

程序

- 1 從目標站台清單中，選取表示連線問題狀態的連線。
- 2 按一下 **重新連線到所選站台** 圖示 ()，然後按一下 **確定**，確認要重新連線。
隨即出現 [重新連線到遠端站台] 對話方塊。

- 輸入已獲指派 **VRM 遠端.管理 VRM** 權限之使用者的新 PSC 位址和認證，然後按一下**確定**。

備註 如果已從舊版 vSphere Replication 升級，則 Platform Service Controller 位址的文字方塊會自動填入目標 vSphere Replication Management Server 的 IP 位址。您必須將其取代為目標站台上的 Platform Service Controller 位址，然後提供認證。

結果

連線狀態變為已連線。

解除安裝 vSphere Replication

若要解除安裝 vSphere Replication，您可以從 vCenter Server 解除登錄此應用裝置，然後將其從環境中移除。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 停止此站台的所有現有傳出或傳入複寫。
- 中斷與其他 vSphere Replication 站台的任何連線。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 2 選取**組態**索引標籤。
- 3 按一下**解除登錄 VRMS**。
- 4 在 vSphere Web Client 中，關閉電源並刪除 vSphere Replication 應用裝置。
vSphere Replication 外掛程式會自動解除安裝。

結果

您便會成功從環境中移除 vSphere Replication。

後續步驟

備註 如果在 vSphere Replication 應用裝置管理的所有複寫停止之前，就刪除該應用裝置，則目標資料存放區仍然會標記為 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記。如果具有 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記的目標資料存放區為啟用 Storage DRS 之資料存放區叢集的一部分，則在遺失 vSphere Replication Management Server 的情況下部分作業 (例如，進入維護模式) 可能無法成功執行。為防止發生錯誤，您必須從被已刪除 vSphere Replication 應用裝置用做複寫的所有目標資料存放區移除標記。請參閱[搜尋並從目標資料存放區中移除 vSphere Replication 標記](#)。

搜尋並從目標資料存放區中移除 vSphere Replication 標記

如果在 vSphere Replication 應用裝置管理的所有複寫停止之前，就刪除該應用裝置，則目標資料存放區仍然會標記為 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記。

如果由 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記的目標資料存放區為啟用 Storage DRS 之資料存放區叢集的一部分，部分作業 (例如，進入維護模式) 在遺失 vSphere Replication Management Server 時可能無法成功執行。

必要條件

- vSphere Replication 應用裝置已刪除。
- 必要權限：根 vCenter Server 執行個體上的 **Inventory Service.vSphere** 標記.指派或取消指派 **vSphere** 標記。

程序

- 1 使用 vSphere Web Client 登入目標 vCenter Server。
- 2 在右上方的搜尋文字方塊中，輸入 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 並搜尋標記。
隨即出現有權管理 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記的使用者和群組清單。
- 3 按一下**相關物件**索引標籤。
隨即出現已指派 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記的資料存放區清單。
- 4 在資料存放區上按一下滑鼠右鍵，並選取**標記 > 移除標記**。
- 5 在 [移除標記] 對話方塊中，選取包含 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 的資料列，然後按一下**移除**。
- 6 針對指派 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記的所有資料存放區，重複步驟 4 和 5。

如果刪除應用裝置，則從 vCenter Server 解除登錄 vSphere Replication。

如果在從環境中解除登錄 vSphere Replication 應用裝置之前將其刪除，您將無法使用虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 來從 vCenter Server 解除登錄 vSphere Replication。

只有 vSphere 管理員可清理環境。

有關移除解決方案使用者的權限以及從 vCenter Single Sign-On 網域移除解決方案使用者的程序，已記錄在 VMware vSphere 6.5 說明文件中心中。請參閱[移除權限](#)和[刪除 vCenter Single Sign-On 解決方案使用者](#)。

必要條件

確認您瞭解 vSphere 管理員的認證。

程序

- 1 使用 vCenter Server 認證登入 `https://<vCenter_Server_address>/mob/?moid=ExtensionManager`。

- 2 在 extensionList 內容中，按一下 `com.vmware.vcHms` 延伸金鑰的連結以檢查金鑰詳細資料。
- 3 請確認顯示的資料是用於已遺失的 vSphere Replication 應用裝置。
- 4 在 ExtensionManager 中，按一下 **unregisterExtension**。
- 5 為延伸金鑰值輸入 **com.vmware.vcHms**，然後按一下**叫用方法**。
- 6 請確認結果顯示 `void`，而非錯誤訊息。
如果未登錄指定的延伸或者發生非預期的執行階段錯誤，則可能會顯示錯誤訊息。
- 7 關閉視窗。
- 8 重新整理 ExtensionManager 頁面，並確認 extensionList 項目不包含 `com.vmware.vcHms`。
- 9 從 Single Sign-On 網域的所有 vCenter Server 執行個體中移除 HMS 解決方案使用者的權限。
- 10 從 Single Sign-On 網域移除 HMS 解決方案使用者。

後續步驟

您可部署新的 vSphere Replication 應用裝置。

備註 如果在 vSphere Replication 應用裝置管理的所有複寫停止之前，就刪除該應用裝置，則目標資料存放區仍然會標記為 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記。如果具有 `com.vmware.vr.HasVrDisks` 標記的目標資料存放區為啟用 Storage DRS 之資料存放區叢集的一部分，則在遺失 vSphere Replication Management Server 的情況下部分作業 (例如，進入維護模式) 可能無法成功執行。為防止發生錯誤，您必須從被已刪除 vSphere Replication 應用裝置用做複寫的所有目標資料存放區移除標記。請參閱[搜尋並從目標資料存放區中移除 vSphere Replication 標記](#)。

設定客戶經驗改進計劃

4

選擇參與客戶經驗改進計劃 (CEIP) 時，VMware 會接收匿名資訊以改進 VMware 產品和服務的品質、可靠性與功能。

本章節討論下列主題：

- VMware 接收的資訊類別
- 在 vSphere Web Client 中加入或離開客戶經驗改進計劃

VMware 接收的資訊類別

此產品參與了 VMware 客戶經驗改進計劃 (CEIP)。

如需有關 CEIP 收集之資料的詳細資料以及 VMware 使用這些資料的目的，請參閱信任和保證中心，網址為 <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>。

若要使此產品加入或離開 CEIP，請參閱在 [vSphere Web Client 中加入或離開客戶經驗改進計劃](#)。

在 vSphere Web Client 中加入或離開客戶經驗改進計劃

您可隨時選擇加入或離開客戶經驗改進計劃 (CEIP)。

必要條件

確認您是 Administrators@vsphere.local 群組的成員。

程序

- 1 使用 vSphere Web Client 以 Administrators@vsphere.local 成員身分登入 vCenter Server 執行個體。
- 2 在 vSphere Web Client 首頁的 [管理] 下，按一下 **客戶經驗改進計劃**。
- 3 按一下 **加入** 啟用 CEIP，或按一下 **離開** 停用 CEIP。

隔離 vSphere Replication 的網路流量

5

在資料中心網路中，您可以從所有其他流量中隔離 vSphere Replication 的網路流量。

因為 vSphere Replication 產生的流量不會影響其他類型的流量，所以隔離複寫流量有助於確保敏感資訊不會路由至錯誤的目的地，同時增強資料中心內的網路效能。在將資料傳送至 vSphere Replication Server 之主要站台上的每台 ESXi 主機上，透過指定 VMKernel NIC，隔離到 vSphere Replication Server 的網路流量。請參閱 [在來源主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡](#)。

如果正在使用分散式網路交換器，則可以利用 vSphere Network I/O Control 功能，在每台 ESXi 主機上為傳入和傳出複寫流量設定限制或共用率。該功能可讓您管理 vSphere Replication 使用的網路資源。

依預設，vSphere Replication 應用裝置具有一個用於多種類型流量的虛擬機器網路介面卡。

- vSphere Replication Management Server 和 vSphere Replication Server 之間的管理流量。
- 來源 ESXi 主機到 vSphere Replication Server 之間的複寫流量。
- vCenter Server 和 vSphere Replication Management Server 之間的流量。

您可以將網路介面卡新增至 vSphere Replication 應用裝置，並使用 VAMI 為每種類型的流量設定單獨的 IP 位址。

在合併的 vSphere Replication 應用裝置中，用於 vSphere Replication Management Server 和 vSphere Replication Server 之間管理流量的 IP 位址是 localhost 127.0.0.1。因此，您不需要為此類型的流量新增網路介面卡。

vSphere Replication Management Server 和 vSphere Replication Server 在單獨的應用裝置上執行時，您可以指定 vSphere Replication Management Server 使用的非 localhost IP 位址。

備註 變更目標站台上 vSphere Replication Server 的 IP 位址後，您必須手動重新設定來源站台上的複寫以指向新 IP 位址。

此外您必須在位於來源站台的每台 ESXi 主機上設定靜態路由如何與目標站台和反向進行通訊。請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2001426>。為使複寫以相反方向流動，您必須在目標站台 ESXi 主機上設定反向路由。

本章節討論下列主題：

- [在來源主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡](#)
- [在目標主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡](#)

- 在合併的 vSphere Replication 應用裝置上建立虛擬機器網路介面卡，以用於傳入複寫流量
- 建立虛擬機器網路介面卡以隔離其他 vSphere Replication 伺服器的網路流量

在來源主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡

您可建立 VMkernel 介面卡以隔離來源 ESXi 主機的傳出複寫流量。

備註 一個 VMkernel 介面卡必須處理一種流量類型。

針對用做複寫來源以及要隔離複寫流量的每一台 ESXi 主機，執行此程序。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 虛擬應用裝置已部署且已向 vCenter Server 登錄。
- 確認 ESXi 主機為 6.0 版或更新版本。
- 對於分散式網路交換器，確認您擁有的連接埠群組可專用於新的 VMkernel 介面卡。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 中，導覽至 ESXi 主機。
- 2 在**設定**下，選取**網路功能**，然後選取 **VMkernel 介面卡**。
- 3 按一下**新增主機網路**圖示 。
即會開啟**新增網路**精靈。
- 4 在 [選取連線類型] 頁面上，選取 **VMkernel 網路介面卡**，然後按下一步。
- 5 在 [選取目標裝置] 頁面，選取連接埠群組或標準交換器，然後按下一步。
- 6 在 [連接埠內容] 頁面的 [VMkernel 連接埠設定] 下，設定 IP 設定與 TCP/IP 堆疊以符合您的環境。

備註 vSphere Replication 要求環境中的所有元件 (如 vCenter Server、ESXi 主機，以及 vSphere Replication 應用裝置) 使用相同的 IP 版本，IPv4 或 IPv6。

- 7 在 [可用] 服務下，選取 **vSphere Replication 流量**，然後按下一步。
- 8 套用 IP 設定，按下一步，然後按一下**完成**以完成精靈。

結果

針對傳出 vSphere Replication 流量所建立的 VMkernel 介面卡將顯示於介面卡清單。來自 ESXi 主機的傳出複寫資料將透過此介面卡傳送至 vSphere Replication Server。

後續步驟

您可以將 vNIC 新增到 vSphere Replication 應用裝置，並使用 VAMI 將 IP 位址設定為用於傳入複寫資料。

在目標主機上設定 vSphere Replication 流量的 VMkernel 介面卡

您可建立 VMkernel 介面卡以隔離目標 ESXi 主機的傳入複寫流量。

備註 一個 VMkernel 介面卡必須處理一種流量類型。

針對用做複寫目標以及要隔離複寫流量的每一台 ESXi 主機，執行此程序。

必要條件

- 確認 ESXi 主機為 6.0 版或更新版本。
- 對於分散式網路交換器，確認您擁有的連接埠群組可專用於新的 VMkernel 介面卡。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 中，導覽至 ESXi 主機。
- 2 在設定下，選取**網路功能**，然後選取 **VMkernel 介面卡**。
- 3 按一下**新增主機網路**圖示 。
即會開啟**新增網路**精靈。
- 4 在 [選取連線類型] 頁面上，選取 **VMkernel 網路介面卡**，然後按下一步。
- 5 在 [選取目標裝置] 頁面，選取連接埠群組或標準交換器，然後按下一步。
- 6 在 [連接埠內容] 頁面的 [VMkernel 連接埠設定] 下，設定 IP 設定與 TCP/IP 堆疊以符合您的環境。

備註 vSphere Replication 要求環境中的所有元件 (如 vCenter Server、ESXi 主機，以及 vSphere Replication 應用裝置) 使用相同的 IP 版本，IPv4 或 IPv6。

- 7 在 [可用] 服務下，選取 **vSphere Replication NFC 流量**，然後按下一步。
- 8 套用 IP 設定，按下一步，然後按一下**完成**以完成精靈。

結果

標記為 NFC 流量的 VMkernel 介面卡將顯示於介面卡清單。vSphere Replication Server 將複寫資料路由到介面卡，ESXi 主機將資料儲存至資料存放區。

在合併的 vSphere Replication 應用裝置上建立虛擬機器網路介面卡，以用於傳入複寫流量

依預設，合併的 vSphere Replication 應用裝置具有一個虛擬機器網路介面卡，vSphere Replication 伺服器將此介面卡用於複寫流量，而 vCenter Server 將其用於虛擬機器管理。

用於 vSphere Replication 管理流量的 IP 位址為 localhost 127.0.0.1，由於預設虛擬機器網路介面卡用於不同的流量類型，您可以將第二個介面卡新增至應用裝置，並設定 vSphere Replication 僅將第二個介面卡用於傳入複寫流量。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 虛擬應用裝置已部署且已向 vCenter Server 登錄。
- 記錄虛擬機器網路介面卡的 IP 位址。

程序

- 1 關閉 vSphere Replication 應用裝置電源，然後編輯**虛擬機器硬體**設定以新增虛擬機器 NIC。
 - a 在該虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取**編輯設定**。
 - b 透過**虛擬硬體**索引標籤底部的**新增裝置**下拉式功能表，選取**網路**，然後按一下**新增**。
新網路介面卡會顯示在右側的裝置清單中。
 - c 展開新網路介面卡的內容，確認已選取**在開啟電源時連線**。
您可以指派靜態 MAC 位址或將文字方塊保留空白，以自動取得 IP 位址。
 - d 按一下**確定**，關閉 [編輯設定] 對話方塊。
- 2 開啟 vSphere Replication 應用裝置電源。
- 3 從 vSphere Replication 應用裝置的**摘要**索引標籤，記下新網路介面卡的 IP 位址。
您可以按一下**檢視所有 XX IP 位址**以檢查新 NIC 的 IP 位址。
- 4 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 5 在 **VR** 索引標籤上，按一下**組態**。
- 6 在**傳入儲存區流量的 IP 位址**文字方塊中，輸入您新增之新網路介面卡的 IP 位址。
- 7 按一下**套用網路設定**。

結果

vSphere Replication 應用裝置僅將您指派的 IP 位址用於傳入複寫流量。

建立虛擬機器網路介面卡以隔離其他 vSphere Replication 伺服器的網路流量

依預設，vSphere Replication Server 應用裝置具有一個虛擬機器網路介面卡，vSphere Replication Server 將此介面卡用於管理與複寫流量。

由於預設虛擬機器網路介面卡用於不同的流量類型，您可以將網路介面卡新增至應用裝置，並設定 vSphere Replication 針對各流量類型使用不同的介面卡。

必要條件

- 確認已在環境中部署 vSphere Replication 伺服器應用裝置，且已在 vSphere Web Client 中登錄為 vSphere Replication 伺服器。
- 確認環境中具有至少一個其他 vSphere Replication 伺服器。

程序

- 1 關閉 vSphere Replication 應用裝置電源，然後編輯**虛擬機器硬體**設定以新增虛擬機器 NIC。
 - a 在該虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取**編輯設定**。
 - b 透過**虛擬硬體**索引標籤底部的**新增裝置**下拉式功能表，選取**網路**，然後按一下**新增**。
新網路介面卡會顯示在右側的裝置清單中。
 - c 展開新網路介面卡的內容，確認已選取**在開啟電源時連線**。
您可以指派靜態 MAC 位址或將文字方塊保留空白，以自動取得 IP 位址。
 - d 按一下**確定**，關閉 [編輯設定] 對話方塊。
- 2 重複**步驟 1**以新增其他虛擬機器 NIC。
- 3 開啟 vSphere Replication 應用裝置電源。
- 4 透過 vSphere Replication 應用裝置的**摘要**索引標籤，記下新網路介面卡的 IP 位址。
您可以按一下**檢視所有 XX IP 位址**以檢查新 NIC 的 IP 位址。
- 5 使用支援的瀏覽器登入其他 vSphere Replication 伺服器的 VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 6 在 **VRS** 索引標籤中，按一下**組態**。
- 7 輸入您想要用於隔離 vSphere Replication 網路流量之新虛擬機器 NIC 的 IP 位址。

選項	說明
傳入儲存區流量的 IP 位址	vSphere Replication 伺服器用於傳入複寫資料的虛擬機器 NIC 的 IP 位址。
VRMS 管理流量的 IP 位址	vSphere Replication 管理伺服器用於管理 vSphere Replication 伺服器的虛擬機器 NIC 的 IP 位址。

- 8 按一下**套用網路設定**。

結果

單獨的 NIC 處理 vSphere Replication 產生的不同類型的流量。

部署其他 vSphere Replication Server

6

視複寫流量而定，您可能需要部署一或多個其他 vSphere Replication Server。

本章節討論下列主題：

- [部署其他 vSphere Replication Server](#)
- [登錄其他 vSphere Replication Server](#)
- [重新設定 vSphere Replication Server 設定](#)
- [解除登錄並移除 vSphere Replication Server](#)
- [停用內嵌式 vSphere Replication Server](#)

部署其他 vSphere Replication Server

vSphere Replication 應用裝置包括 vSphere Replication Server。但是，您可能需要部署多個 vSphere Replication Server，才能滿足負載平衡需求。

您可以部署多個 vSphere Replication Server，將流量從來源主機路由到目標資料存放區，但不在由相同 vCenter Server 所管理的不同站台之間進行傳輸。您無法在相同的 vCenter Server 上部署第二個管理伺服器。

如需 vSphere Replication 管理伺服器和 vSphere Replication Server 可支援負載的相關資訊，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2034768>。

必要條件

- 在來源和目標站台上部署 vSphere Replication 應用裝置。
- 在允許與來源和目標站台上的 vSphere Replication 應用裝置進行通訊的網路上，部署 vSphere Replication Server。
- 確認 vSphere Replication Server 可與主控複寫虛擬機器之來源站台上的 ESXi 伺服器執行個體進行通訊。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 中，從**設定 > vSphere Replication > 複寫伺服器**啟動 OVF 部署精靈。

- 2 瀏覽 vSphere_Replication_AddOn_OVF10.ovf、vSphere_Replication-system.vmdk 和 vSphere_Replication-support.vmdk 檔案，選取這些檔案，然後按下一步。

小心 確保您未選取 vSphere_Replication_OVF10.ovf 檔案。

- 3 檢閱虛擬應用裝置詳細資料，然後按下一步。
- 4 依照提示選取虛擬應用裝置的目的地主機、資料存放區以及磁碟格式。
- 5 為應用裝置輸入密碼，長度至少為八個字元。
- 6 設定網路內容。選取 DHCP 或設定靜態 IP 位址。
在 VAMI 中進行部署後，可以變更網路設定。
- 7 檢閱設定，然後按一下**完成**。
- 8 開啟 vSphere Replication 應用裝置電源。

後續步驟

部署 OVF 檔案後，向 vSphere Replication 應用裝置登錄 vSphere Replication Server。

登錄其他 vSphere Replication Server

如果部署其他 vSphere Replication Server，您必須向 vSphere Replication 應用裝置登錄這些伺服器，以啟用這些伺服器並將其做為復原站台上的流量處理者。

備註 您可登錄在同一 vSphere 環境中執行的其他 vSphere Replication Server。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已部署及設定。
- 確認其他 vSphere Replication Server 已部署。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 中，導覽至**管理 > vSphere Replication > 複寫伺服器**，然後按一下**將虛擬機器做為 vSphere Replication Server 登錄**。
- 2 從詳細目錄中，選取虛擬機器，即運作正常的 vSphere Replication Server 然後按一下**確定**。

結果

新登錄的 vSphere Replication Server 隨即顯示在 vSphere Replication Server 清單中。

重新設定 vSphere Replication Server 設定

vSphere Replication 應用裝置包含 vSphere Replication Server。如果部署其他 vSphere Replication Server，則在部署期間會建立伺服器設定。部署伺服器後，您可修改設定。

部署後，vSphere Replication Server 不需要透過虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 進行其他組態。若要增強安全性，請變更 vSphere Replication Server 的根密碼，並安裝新憑證。使用自我簽署的憑證具有以公開金鑰為基礎的加密和驗證的好處，雖然使用此類憑證不具有使用憑證授權單位簽署的憑證時提供的保證層級。

您也可以重新設定 vSphere Replication Server 虛擬應用裝置的網路設定。

備註 可以使用 IPv4 或 IPv6 位址部署 vSphere Replication。不支援混合 IP 位址，例如單一應用裝置具有 IPv4 和 IPv6 位址。若要登錄為延伸，vSphere Replication 會依賴 vCenter Server 的 `VirtualCenter.FQDN` 內容。將 IPv6 位址用於 vSphere Replication 時，必須將 `VirtualCenter.FQDN` 內容設定為完整網域名稱，該名稱可解析為 IPv6 位址或常值位址。使用 IPv6 位址運作時，vSphere Replication 要求環境中的所有元件 (如 vCenter Server 和 ESXi 主機) 均可透過 IPv6 位址進行存取。

必要條件

除了 vSphere Replication 應用裝置以外，您已部署選用的 vSphere Replication Server，並且已開啟該伺服器的電源。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入您部署的其他 vSphere Replication Server 的 VAMI。

VAMI 的 URL 為：`https://vr-server-address:5480`。

使用部署 vSphere Replication Server 時所設定的根密碼。

- 2 按一下 **VRS** 索引標籤。
- 3 (選擇性) 按一下 **組態**，產生或上傳新憑證。

選項	動作
產生並安裝自我簽署的憑證	按一下 產生並安裝 。
上傳現有 SSL 憑證	按一下 上傳 PKCS#12 (*.pfx) 檔案 文字方塊旁的 瀏覽 ，瀏覽現有憑證，然後按一下 上傳並安裝 。

- 4 (選擇性) 按一下 **安全性**，變更 vSphere Replication Server 的超級使用者密碼。

root 是超級使用者。

- 5 (選擇性) 按一下 **網路** 索引標籤，變更網路設定。

選項	動作
檢視目前的網路設定	按一下 狀態 。
設定靜態或者 DHCP IPv4 或 IPv6 位址	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按一下 位址，然後為 IPv4 位址選取 DHCP、靜態 或 無。 ■ 為 IPv6 位址選取 自動 或 靜態。如果選取 靜態，請輸入要使用的預設閘道和 DNS 伺服器位址。

選項	動作
設定 Proxy 伺服器	按一下 Proxy ，選取 使用 Proxy 伺服器 核取方塊，並輸入 Proxy 伺服器位址和連接埠號碼。
儲存設定	如果沒有按一下 儲存設定 ，則變更將被捨棄。

備註 變更目標站台上 vSphere Replication Server 的 IP 位址後，您必須手動重新設定來源站台上的複寫以指向新 IP 位址。

- 6 (選擇性) 選取 **VRS > 組態 > 重新啟動**，以重新啟動 vSphere Replication 服務。
- 7 (選擇性) 選取**系統 > 重新開機**，以重新開機 vSphere Replication Server 應用裝置。

解除登錄並移除 vSphere Replication Server

如果已部署其他不再需要的 vSphere Replication Server 執行個體，則必須先從 vSphere Replication 應用裝置將這些執行個體解除登錄，然後才能將其刪除。

必要條件

您已部署並登錄不再需要的 vSphere Replication Server。請確保它沒有為任何複寫提供服務，否則作業將失敗。

程序

- 1 在**設定 > vSphere Replication** 中，按一下**複寫伺服器**，然後在清單中找到 vSphere Replication Server。
- 2 選取該伺服器，然後按一下**解除登錄**所選的 **vSphere Replication Server**。
- 3 在 [主機和叢集] 視圖中，關閉電源後刪除 vSphere Replication Server 虛擬機器。

停用內嵌式 vSphere Replication Server

依預設，vSphere Replication 包含內嵌式 vSphere Replication Server。若要停用內嵌式 vSphere Replication Server，請使用 ssh 執行此作業。

必要條件

確定沒有任何複寫正在使用內嵌式伺服器。停止複寫或將其移到其他伺服器。

程序

- 1 在 vSphere Replication 應用裝置中使用 ssh，然後輸入：

```
# /opt/vmware/hms/bin/hms-configtool -cmd reconfig -property
hms-embedded-hbr=false
```

- 2 重新啟動 HMS 服務。

```
# service hms restart
```

結果

現在，您可解除登錄 vSphere Replication 使用者介面中的內嵌式 vSphere Replication Server。

後續步驟

重新啟動 vSphere Replication 不會自動登錄內嵌式伺服器。若要還原預設行為，以自動登錄內嵌式 vSphere Replication Server，請輸入

```
# /opt/vmware/hms/bin/hms-configtool -cmd reconfig -property  
hms-embedded-hbr=true  
# service hms restart
```

升級 vSphere Replication

7

您可以使用下載的 ISO 映像來升級 vSphere Replication 應用裝置，及任何其他 vSphere Replication Server。

可下載的 ISO 映像是從 vSphere Replication 6.0.0.3 或 6.1.1 升級至 vSphere Replication 6.5 的唯一方法。您無法使用 vSphere Update Manager 或 vSphere Replication 應用裝置的虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 將 vSphere Replication 從 6.0.0.3 或 6.1.1 版升級至 6.5 版。使用 ISO 映像安裝 vSphere Replication 6.5 或升級到 6.5 版後，您可以使用 VAMI 來安裝更新的 6.5.x 更新版本。

您無法降級至舊版 vSphere Replication。

範例： vSphere Replication 升級方案

使用 ISO 檔案升級至 vSphere Replication 的主要版本，例如從 6.0.0.3 或 6.1.1 升級至 6.5。

使用 VAMI 和 ISO 檔案安裝 vSphere Replication 的更新版本，例如，將 5.5.0 升級到 5.5.1。

升級與更新方案的這些範例並非詳盡無遺。如需受支援升級路徑的完整清單，請參閱《vSphere Replication 6.5 的互通性頁面》，網址為：<https://www.vmware.com/support/vsphere-replication/doc/vr-interop-pages-6-5.html>。

- 您可以透過使用 vSphere Replication 6.5 的 ISO 檔案，將 vSphere Replication 6.0.0.3 或 6.1.1 升級至 6.5。
- 您無法透過使用 VAMI 將 vSphere Replication 6.0.0.3 或 6.1.1 升級到 6.5。
- 您可以透過使用 VAMI 和 ISO 檔案，將 vSphere Replication 5.5.0 升級到 5.5.1。

本章節討論下列主題：

- [vSphere 和 vSphere Replication 元件的升級順序](#)
- [使用可下載的 ISO 映像升級 vSphere Replication](#)
- [在 vSphere Replication Management Server 中更新 vCenter Server IP 位址](#)

vSphere 和 vSphere Replication 元件的升級順序

若要升級 vSphere Replication，您必須以正確的順序升級 vSphere 環境中的特定元件。

先升級受保護站台上的元件，然後升級復原站台上的元件。升級受保護站台時，如果遇到阻止您使用受保護站台的問題，可以使用復原站台來執行復原。ESXi 主機隨時可升級。

- 1 升級受保護站台上的所有 vCenter Server 元件。
- 2 升級受保護站台上的 vSphere Replication 應用裝置。
- 3 升級受保護站台上的任何其他 vSphere Replication Server 部署。
- 4 升級復原站台上的所有 vCenter Server 元件。
- 5 升級復原站台上的 vSphere Replication 應用裝置。
- 6 升級復原站台上的任何其他 vSphere Replication Server 部署。
- 7 升級復原站台上的 ESXi 主機。
- 8 升級受保護站台上的 ESXi 主機。
- 9 為複寫的虛擬機器升級 VMware Tools。

使用可下載的 ISO 映像升級 vSphere Replication

使用可下載的 ISO 映像升級 vSphere Replication 應用裝置和 vSphere Replication Server。

必要條件

- 升級 vSphere Replication 延伸的 vCenter Server 執行個體。
- 從 vSphere 下載頁面下載 `VMware-vSphere_Replication-6.5.x-x-sles11-upgrade.iso` 映像。將 ISO 映像檔複製到可從與 vSphere Replication 搭配使用之 vCenter Server 執行個體存取的資料存放區。
- 如果您執行的 vSphere Replication 版本不支援直接升級到 vSphere Replication 6.5，請將您的 vSphere Replication 執行個體升級到受支援的版本。例如，若要將 vSphere Replication 5.5 升級到 6.5，您必須先將 5.5 升級到 5.8.0.2，再將 5.8.0.2 升級到 6.1。如需 vSphere Replication 的解決方案升級路徑，請參閱互通性對照表，網址為 http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php。
- 確認 vSphere Replication 應用裝置擁有 OVF 環境或內容。請參閱知識庫文章 [Checking and Restoring the OVF Context of the vSphere Replication Appliance \(檢查和還原 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 內容\) \(2106709\)](#)。
- 關閉 vSphere Replication 虛擬機器及其電源。

程序

- 1 在 vSphere Replication 虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取**編輯設定**。
- 2 如果您要升級 vSphere Replication Server 應用裝置，請重新設定虛擬機器，將其記憶體從 512 MB 增加至 716 MB RAM。
- 3 在**虛擬硬體**索引標籤上，選取 **CD/DVD 光碟機 > 資料存放區 ISO 檔案**。
- 4 導覽到資料存放區中的 ISO 映像。
- 5 針對**檔案類型**，選取 **ISO 映像**，然後按一下**確定**。

- 6 選取開啟電源時連線選項，並且依照提示將 CD/DVD 光碟機新增到 vSphere Replication 虛擬機器。
- 7 開啟 vSphere Replication 虛擬機器電源。
- 8 在網頁瀏覽器中，登入虛擬應用裝置管理介面 (VAMI)。

VAMI 的 URL 為：https://vr_appliance_address:5480。
- 9 按一下**更新**索引標籤。
- 10 按一下**設定**，選取使用 **CDROM 更新**，然後按一下**儲存設定**。
- 11 依次按一下**狀態**和**檢查更新**。

應用裝置版本會顯示在可用更新清單中。
- 12 按一下**安裝更新**，然後按一下**確定**。
- 13 安裝更新後，按一下**系統**索引標籤，然後按一下**重新開機**。
- 14 應用裝置重新開機後，啟動 vSphere Replication 虛擬機器主控台以監控程序。

vSphere Replication 應用裝置還需要再重新開機兩次，才能完成升級程序。
- 15 在 vSphere Replication 應用裝置重新開機後，登入 VAMI 並重複向 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication 應用裝置的步驟。

這會在 Lookup Service 和 SSO 中登錄 vSphere Replication 應用裝置，或是更新現有的 vSphere Replication 登錄。
- 16 登出 vSphere Web Client，清除瀏覽器快取，並再次登入以查看升級的應用裝置。

後續步驟

備註 若未執行步驟 15，vSphere Replication Server 的狀態將轉變為已啟用（組態問題）。您必須登入 VAMI 並向 Lookup Service 和 SSO 登錄 vSphere Replication 應用裝置。請參閱[向 vCenter Single Sign-On 登錄 vSphere Replication 應用裝置](#)。

如果您的基礎結構使用多個 vSphere Replication Server，您必須將所有 vSphere Replication Server 執行個體升級到版本 6.5。

重要 如果您升級的 vSphere Replication 應用裝置使用內嵌式資料庫，則必須套用其他組態，才能啟用對多達 2,000 個複寫的支援。請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2102463>。已設定為使用外部資料庫的 vSphere Replication 應用裝置無需其他組態。

在 vSphere Replication Management Server 中更新 vCenter Server IP 位址

升級 vCenter Server 和 vSphere Replication 應用裝置之後，如果 vCenter Server 憑證或 IP 位址在升級期間發生變更，您必須執行其他步驟。

若要更新 vCenter Server 憑證，請參閱[變更 vCenter Server 憑證後 vSphere Replication 將無法存取](#)。

如果 vCenter Server 使用的是靜態 IP 位址，依預設會在升級後保留該 IP 位址。如果 vCenter Server 使用的是升級期間發生變更的 DHCP 位址，並且 vSphere Replication Management Server 設定為使用 vCenter Server IP 位址而非 FQDN，請在 vSphere Replication Management Server 中更新 IP 位址。

程序

- 1 將 vCenter Server 升級到新的應用裝置。
- 2 升級 vSphere Replication。
- 3 關閉 vSphere Replication 應用裝置電源，然後開啟電源以擷取 OVF 環境。
- 4 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 5 在**組態**索引標籤上，輸入 vCenter Server 的新 IP 位址。
- 6 按一下**儲存並重新啟動**。

重新設定 vSphere Replication 應用裝置



如有必要，您可以使用虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 重新設定 vSphere Replication 應用裝置設定。

部署 vSphere Replication 應用裝置時，請在**部署 OVF** 精靈中提供此應用裝置的設定。如果您已使用內嵌式資料庫為 vSphere Replication 應用裝置選取自動組態，則可在部署後立即使用此應用裝置。如有必要，您可以在部署後修改 vSphere Replication 應用裝置的組態設定。

- **重新設定 vSphere Replication 一般設定**

您可以在部署 vSphere Replication 應用裝置後立即使用 vSphere Replication。如有必要，您可以在虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 中完成部署後重新設定一般設定。

- **變更 vSphere Replication 應用裝置的 SSL 憑證**

您可以透過產生新的自我簽署的憑證或上傳受信任的憑證授權機構簽署的 SSL 憑證，變更初始 vSphere Replication SSL 憑證。

- **變更 vSphere Replication 應用裝置的密碼**

部署 vSphere Replication 應用裝置時將設定該裝置的密碼。安裝後可透過虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 變更密碼。

- **變更 vSphere Replication 應用裝置的金鑰儲存區密碼和信任存放區密碼**

若要提高安全性，您可以變更 vSphere Replication 應用裝置金鑰儲存區和信任存放區的預設密碼。如果將金鑰儲存區從應用裝置複製到另一台機器，VMware 建議您在進行複製作業前先變更密碼。

- **設定 vSphere Replication 網路設定**

可檢閱目前網路設定，並變更 vSphere Replication 的位址和 Proxy 設定。可能需要進行這些變更才能符合網路的重新設定。

- **設定 vSphere Replication 系統設定**

可檢視 vSphere Replication 系統設定，來收集有關 vSphere Replication 應用裝置的資訊。還可以設定系統時區，以及將應用裝置重新開機或關閉。

- **更新 NTP 伺服器組態**

如果您變更 vSphere Replication Server 使用的 NTP 伺服器，請變更 vSphere Replication Server 的 NTP 伺服器組態。

■ 重新設定 vSphere Replication 使用外部資料庫

vSphere Replication 應用裝置包含內嵌式 vPostgreSQL 資料庫，您可在部署該應用裝置後立即使用該資料庫，無需對資料庫進行任何其他設定。如果需要，可以重新設定 vSphere Replication 使用外部資料庫。

■ 使用內嵌式 vSphere Replication 資料庫

如果已將 vSphere Replication 設定為使用外部資料庫，您可以重新設定 vSphere Replication 以使用內嵌式資料庫。

重新設定 vSphere Replication 一般設定

您可以在部署 vSphere Replication 應用裝置後立即使用 vSphere Replication。如有必要，您可以在虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 中完成部署後重新設定一般設定。

vSphere Replication 應用裝置的一般設定包括 vSphere Replication 應用裝置的名稱和 IP 位址、其連線到的 vCenter Server 執行個體的位址和連接埠，以及管理員電子郵件地址。您可以在虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 中變更一般設定的預設值。

例如，如果您在部署應用裝置時未指定固定的 IP 位址，則可以重新設定 vSphere Replication 應用裝置的位址，DHCP 會在部署後變更位址。同樣地，如果位址在部署後發生變更，您也可以更新 vCenter Server 執行個體的位址。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。
- 將 vCenter Server 更新至 6.5。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。

VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。

- 2 檢閱並確認瀏覽器安全性例外狀況 (如適用)，以進入登入頁面。

- 3 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。

您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。

- 4 在 **VR** 索引標籤上，按一下 **組態**。

- 5 輸入 vSphere Replication 應用裝置的位址，或按一下 **瀏覽** 從清單中選取 IP 位址。

- 6 輸入與此安裝搭配使用的 vCenter Server 執行個體的位址。

您使用的位址格式必須與安裝 vCenter Server 時使用的格式相同。

例如，如果您在安裝期間使用的是完整網域名稱，則必須使用該 FQDN。如果使用的是 IP 位址，則必須使用該 IP 位址。

- 7 輸入管理員電子郵件地址。

8 按一下**儲存並重新啟動服務**以套用變更。

結果

即可完成對 vSphere Replication 應用裝置一般設定的重新設定。

變更 vSphere Replication 應用裝置的 SSL 憑證

您可以透過產生新的自我簽署的憑證或上傳受信任的憑證授權機構簽署的 SSL 憑證，變更初始 vSphere Replication SSL 憑證。

當應用裝置首次開機並向 vCenter Server 登錄時，vSphere Replication 會產生標準 SSL 憑證。vSphere Replication 自我簽署的憑證在應用裝置首次開機 5 年後到期。預設憑證原則使用依照指紋的信任。

您可變更 SSL 憑證，例如，如果公司的安全性原則需要您使用依照有效性和指紋的信任，或憑證授權單位簽署的憑證。可以使用 vSphere Replication 應用裝置的虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 來變更憑證。如需 vSphere Replication 使用之 SSL 憑證的相關資訊，請參閱 [vSphere Replication 憑證驗證](#)和[公開金鑰憑證與 vSphere Replication 搭配使用時的需求](#)。

如需有關 vSphere Replication 如何處理憑證的詳細資料，請參閱 [vSphere Replication 憑證驗證](#)。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 2 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。
您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。
- 3 (選擇性) 按一下 **VR** 索引標籤，然後按一下**安全性**，檢閱目前的 SSL 憑證。
- 4 按一下**組態**。
- 5 (選擇性) 若要強制執行對憑證有效性的驗證，請選取**僅接受受信任的憑證授權單位簽署的 SSL 憑證**核取方塊。
- 6 產生或安裝新的 SSL 憑證。

選項	動作
產生自我簽署的憑證	按一下 產生並安裝 。使用自我簽署的憑證僅可提供依照指紋的信任，並且可能不適用於需要高層級安全性的環境。如果選取 僅接受受信任的憑證授權單位簽署的 SSL 憑證 ，則無法使用自我簽署的憑證。
上傳憑證	按一下 瀏覽 ，選取 PKCS#12 憑證，然後按一下 上傳並安裝 。公開金鑰憑證必須滿足特定的需求。請參閱 公開金鑰憑證與 vSphere Replication 搭配使用時的需求 。

7 按一下**儲存並重新啟動服務**以套用變更。

結果

變更 SSL 憑證並選擇性地變更安全性原則，以便使用依照有效性的信任以及憑證授權單位簽署的憑證。

備註 如果在某個來源或目標站台上變更憑證，則至此站台的連線狀態會變更為連線問題。在 vSphere Web Client 中，您可以檢查**管理索引標籤上 vSphere Replication** 下的目標站台清單，然後重新連線站台。

vSphere Replication 憑證驗證

vSphere Replication 會驗證 vCenter Server 和遠端 vSphere Replication Server 的憑證。

vCenter Server、本機 vSphere Replication 應用裝置和遠端 vSphere Replication 應用裝置之間的所有通訊，都會經過連接埠 80 上的 vCenter Server Proxy。所有 SSL 流量都經過通道。

vSphere Replication 可透過驗證憑證及其指紋的有效性，或僅驗證指紋來信任遠端伺服器憑證。依預設，只需驗證指紋。您可以在 vSphere Replication 應用裝置的虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 中啟用憑證有效性驗證，方法是在上傳憑證時選取**僅接受受信任的憑證授權單位簽署的 SSL 憑證**選項。

指紋驗證

vSphere Replication 會進行指紋比對。vSphere Replication 信任可透過安全的 vSphere 平台通道驗證指紋 (在少數情況下由使用者確認) 的遠端伺服器憑證。在驗證憑證時，vSphere Replication 僅會檢查憑證指紋，並不會檢查憑證的有效性。

驗證指紋和憑證有效性

vSphere Replication 會檢查指紋和所有伺服器憑證的有效性。若您選取**僅接受受信任的憑證授權單位簽署的 SSL 憑證**選項，則 vSphere Replication 將拒絕與具有無效憑證的伺服器進行通訊。驗證憑證的有效性時，vSphere Replication 會檢查到期日期、主體名稱和憑證核發單位。

上述兩種模式中，vSphere Replication 均從 vCenter Server 擷取指紋。如果自動確定的指紋與 vSphere Replication 和個別伺服器通訊時偵測到的實際指紋不同，則它會拒絕與此伺服器通訊。

您可以對不同站台中的 vSphere Replication 應用裝置混用信任模式。即使您將一對 vSphere Replication 應用裝置設定為使用不同的信任模式，它們仍會成功運作。

公開金鑰憑證與 vSphere Replication 搭配使用時的需求

如果您透過在 vSphere Replication 應用裝置的虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 中選取**僅接受由受信任的憑證授權單位所簽署的 SSL 憑證**來強制執行憑證有效性的驗證，則憑證申請的某些欄位必須符合特定的需求。

vSphere Replication 僅可從 PKCS#12 格式的檔案匯入和使用憑證及私密金鑰。有時，這些檔案具有 .pfx 副檔名。

- 必須針對與 VAMI 中 **VRM 主機**設定中的值相同的伺服器名稱核發此憑證。如果您在 **VRM 主機**設定中設定了主機名稱，則相應地設定此憑證主體名稱已足夠。如果憑證的任一憑證「主體別名」欄位與 **VRM 主機**設定相符，也將有效。

- vSphere Replication 可對照目前的日期檢查憑證的核發與到期日期，以確保該憑證尚未到期。
- 如果您使用自己的憑證授權單位，例如，利用 OpenSSL 工具建立及管理的憑證授權單位，則必須將完整網域名稱或 IP 位址新增至 OpenSSL 組態檔。
 - 如果該應用裝置的完整網域名稱為 VR1.example.com，則新增 subjectAltName = DNS:VR1.example.com 到 OpenSSL 組態檔。
 - 如果您使用應用裝置的 IP 位址，則新增 subjectAltName = IP:vr-appliance-ip-address 到 OpenSSL 組態檔。
- vSphere Replication 需要已知的根憑證授權單位的信任鏈。vSphere Replication 將信任 Java 虛擬機器所信任的所有憑證授權單位。此外，您也可以將 vSphere Replication 應用裝置上的 /opt/vmware/hms/security/hms-truststore.jks 中手動匯入其他受信任的 CA 憑證。
- vSphere Replication 可接受 MD5 和 SHA1 簽章，但是 VMware 建議您使用 SHA256 簽章。
- vSphere Replication 不接受含有 512 位元金鑰的 RSA 或 DSA 憑證。vSphere Replication 需要至少 1024 位元的金鑰。VMware 建議使用 2048 位元的公開金鑰。如果您使用的是 1024 位元的金鑰，則 vSphere Replication 會顯示警告。

變更 vSphere Replication 應用裝置的密碼

部署 vSphere Replication 應用裝置時將設定該裝置的密碼。安裝後可透過虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 變更密碼。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。
- 將 vCenter Server 更新至 6.5。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 2 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。
您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。
- 3 按一下 **VR** 索引標籤，然後按一下**安全性**。
- 4 在**目前密碼**文字方塊中輸入目前的密碼。
- 5 在**新密碼**和**確認新密碼**文字方塊中輸入新密碼。
密碼長度不得少於 8 個字元。vSphere Replication 不支援空白密碼。
- 6 按一下**套用**以變更密碼。

變更 vSphere Replication 應用裝置的金鑰儲存區密碼和信任存放區密碼

若要提高安全性，您可以變更 vSphere Replication 應用裝置金鑰儲存區和信任存放區的預設密碼。如果將金鑰儲存區從應用裝置複製到另一台機器，VMware 建議您在進行複製作業前先變更密碼。

金鑰儲存區和信任存放區密碼可能儲存在限制存取的組態檔中。vSphere Replication 具有下列金鑰儲存區：

- `/opt/vmware/hms/security/hms-keystore.jks`，包含 vSphere Replication 應用裝置私密金鑰和憑證。
- `/opt/vmware/hms/security/hms-truststore.jks`，包含除 Java 已信任憑證以外的其他 CA 憑證。

程序

1 若要變更 `hms-keystore.jks` 密碼，請以根使用者身分登入。

2 取得目前的 `hms-keystore` 密碼。

```
# /opt/vmware/hms/bin/hms-configtool -cmd list | grep keystore
```

輸出範例 `hms-keystore-password = old_password`

3 變更 `hms-keystore` 密碼。

```
# /usr/java/default/bin/keytool -storepasswd -storepass old_password -new new_password -keystore /opt/vmware/hms/security/hms-keystore.jks
```

4 變更 vSphere Replication 應用裝置私密金鑰密碼。

```
# /usr/java/default/bin/keytool -keypasswd -alias jetty -keypass old_password -new new_password -storepass new_password -keystore /opt/vmware/hms/security/hms-keystore.jks
```

5 使用新密碼更新組態。

```
/opt/vmware/hms/bin/hms-configtool -cmd reconfig -property 'hms-keystore-password=new_password'
```

6 將應用裝置重新開機以使變更生效。

```
# reboot
```

7 若要變更 `hms-truststore.jks` 密碼，請以根使用者身分登入。

8 取得目前的 `hms-truststore` 密碼。

```
# /opt/vmware/hms/bin/hms-configtool -cmd list | grep truststore
```

輸出範例: `hms-truststore-password = old_password`

9 變更 hms-truststore 密碼。

```
# /usr/java/default/bin/keytool -storepasswd -storepass
old_password -new new_password -keystore
/opt/vmware/hms/security/hms-truststore.jks
```

10 使用新密碼更新組態。

```
/opt/vmware/hms/bin/hms-configtool -cmd reconfig -property
'hms-truststore-password=new_password'
```

11 重新啟動 vSphere Replication 服務。

```
# service hms restart
```

設定 vSphere Replication 網路設定

可檢閱目前網路設定，並變更 vSphere Replication 的位址和 Proxy 設定。可能需要進行這些變更才能符合網路的重新設定。

備註 可以使用 IPv4 或 IPv6 位址部署 vSphere Replication。不支援混合 IP 位址，例如單一應用裝置具有 IPv4 和 IPv6 位址。若要登錄為延伸，vSphere Replication 會依賴 vCenter Server 的 `VirtualCenter.FQDN` 內容。將 IPv6 位址用於 vSphere Replication 時，必須將 `VirtualCenter.FQDN` 內容設定為完整網域名稱，該名稱可解析為 IPv6 位址或常值位址。使用 IPv6 位址運作時，vSphere Replication 要求環境中的所有元件 (如 vCenter Server 和 ESXi 主機) 均可透過 IPv6 位址進行存取。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。
- 將 vCenter Server 更新至 6.5。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：`https://vr-appliance-address:5480`。
- 2 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。
您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。
- 3 按一下 **網路** 索引標籤。
- 4 按一下 **狀態** 檢閱目前網路設定。

- 5 按一下 **位址** 檢閱或修改 IPv4 和 IPv6 位址設定。

IP 位址類型	選項	說明
IPv4	DHCP	應用裝置重新開機後其 IP 位址可能變更，因此不建議使用 DHCP。
IPv4	靜態	透過靜態 IPv4 位址，您可以修改 IP 設定、DNS 設定、網路遮罩和主機名稱資訊。
IPv4	無	停用 IPv4 位址會強制僅使用 IPv6 位址。
IPv6	自動	應用裝置重新開機後其 IP 位址可能變更，因此不建議自動指派 IPv6 位址。
IPv6	靜態	透過靜態 IPv6 位址，您可以修改 IP 位址和位址首碼。

- 6 按一下 **儲存設定**。

如果沒有按一下 **儲存設定**，則變更將被捨棄。

備註 變更目標站台上 vSphere Replication Server 的 IP 位址後，您必須手動重新設定來源站台上的複寫以指向新 IP 位址。

- 7 按一下 **Proxy** 檢閱或修改 Proxy 設定。

- 選取 **使用 Proxy 伺服器** 以使用 Proxy 伺服器。
- 在 **HTTP Proxy 伺服器** 文字方塊中輸入 Proxy 伺服器名稱。
- 在 **Proxy 連接埠** 文字方塊中輸入 Proxy 連接埠。
- (選擇性) 輸入 Proxy 伺服器使用者名稱和密碼。

- 8 按一下 **儲存設定**。

如果沒有按一下 **儲存設定**，則變更將被捨棄。

後續步驟

網路位址變更可能需要重新連線來源和目標站台，在已啟用對憑證有效性確認的情況下，可能也需要變更憑證。

設定 vSphere Replication 系統設定

可檢視 vSphere Replication 系統設定，來收集有關 vSphere Replication 應用裝置的資訊。還可以設定系統時區，以及將應用裝置重新開機或關閉。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。
- 將 vCenter Server 更新至 6.5。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 2 輸入伺服器的根使用者名稱和密碼。
- 3 按一下**系統**索引標籤。
- 4 按一下**資訊**。

可以檢閱有關 vSphere Replication 的資訊，以及將應用裝置重新開機或關閉。

選項	說明
廠商	廠商名稱
應用裝置名稱	vSphere Replication 應用裝置名稱
應用裝置版本	vSphere Replication 版本
主機名稱	應用裝置的主機名稱
作業系統名稱	作業系統名稱和版本
OVF 環境：檢視	顯示有關 OVF 環境的資訊
重新開機	將虛擬應用裝置重新開機
關閉	關閉虛擬應用裝置

關閉 vSphere Replication 應用裝置將停止已設定的複寫，從而防止您設定新虛擬機器的複寫和修改現有複寫設定。

- 5 按一下**時區**。

選項	說明
系統時區	下拉式清單中的時區可用
儲存設定	儲存設定
取消變更	捨棄變更

更新 NTP 伺服器組態

如果您變更 vSphere Replication Server 使用的 NTP 伺服器，請變更 vSphere Replication Server 的 NTP 伺服器組態。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 虛擬機器的遠端主控台已開啟，並且您使用**根**認證。
- 確認 vSphere Replication Server 的 NTP 服務的狀態是**正在執行**。

程序

- 1 開啟 `/etc/ntp.conf` 檔案。

- 更新 NTP 伺服器的 IP 位址或名稱。
- (選擇性) 若要新增其他 NTP 伺服器，請新增下列行。

```
server your_NTP_server_IP_address_or_name
```

- 儲存變更並關閉 `ntp.conf` 檔案。
- 執行 `service ntp reload` 命令以重新載入 NTP 組態。

結果

您的 vSphere Replication Server 將會與新的 NTP 伺服器同步。

重新設定 vSphere Replication 使用外部資料庫

vSphere Replication 應用裝置包含內嵌式 vPostgreSQL 資料庫，您可在部署該應用裝置後立即使用該資料庫，無需對資料庫進行任何其他設定。如果需要，可以重新設定 vSphere Replication 使用外部資料庫。

每個 vSphere Replication 應用裝置都需要其自己的資料庫。如果任一站台上的資料庫遭到損毀，vSphere Replication 將無法運作。vSphere Replication 無法使用 vCenter Server 資料庫，因為兩者的資料庫結構描述需求不同。不過，如果您未使用內嵌式 vSphere Replication 資料庫，則可以使用 vCenter 資料庫伺服器來建立和支援外部 vSphere Replication 資料庫。

可能需要使用外部資料庫來改善效能或負載平衡以便於備份，或滿足公司的資料庫標準。

備註 vSphere Replication 應用裝置內部的 vSphere Replication Server 使用其自己的內嵌式資料庫和組態檔。設定 VRMS 使用外部資料庫將不會提供對遺失 vSphere Replication 應用裝置或任何其他 vSphere Replication Server 應用裝置的保護。

如果在部署 vSphere Replication 後重新初始化資料庫，則必須前往 vSphere Replication 虛擬應用裝置管理介面 (VAMI)，重新設定 vSphere Replication 使用新的資料庫連線。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。
- 您必須先建立和設定外部資料庫，然後才能將其連線到 vSphere Replication。如需適用於每個受支援類型資料庫的組態需求，請參閱 [vSphere Replication 支援的資料庫](#)。

程序

- 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：`https://vr-appliance-address:5480`。
- 檢閱並確認瀏覽器安全性例外狀況 (如適用)，以進入登入頁面。

3 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。

您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。

4 在 **VR** 索引標籤上，按一下**組態**。

5 選取**手動設定**指定組態，或選取**從現有 VRM 資料庫設定**以使用先前建立的組態。

6 在 [資料庫] 文字方塊中，提供有關要使用的 vSphere Replication 資料庫的資訊。

選項	設定
資料庫類型	選取 SQL Server 或 Oracle 。
資料庫主機	執行資料庫伺服器的主機的 IP 位址或完整網域名稱。
資料庫連接埠	用於連線到資料庫的連接埠。
資料庫使用者名稱	您在資料庫伺服器上建立的 vSphere Replication 資料庫使用者帳戶的使用者名稱。
資料庫密碼	您在資料庫伺服器上建立的 vSphere Replication 資料庫使用者帳戶的密碼。
資料庫名稱	vSphere Replication 資料庫執行個體的名稱。
資料庫 URL	依預設自動產生和隱藏。進階使用者可透過修改 URL 微調其他資料庫內容，例如當您使用已命名的 SQL Server 執行個體時。

7 按一下**儲存並重新啟動服務**以套用變更。

結果

您已設定 vSphere Replication 使用外部資料庫，而不是內嵌於 vSphere Replication 應用裝置的資料庫。

vSphere Replication 支援的資料庫

vSphere Replication 虛擬應用裝置包含 VMware 標準內嵌式 vPostgreSQL 資料庫。您也可以將 vSphere Replication 設定為使用外部資料庫。

不支援在內嵌式資料庫與任何外部資料庫之間進行任何方向的自動移轉。如果必須設定一個外部資料庫，您必須手動移轉資料或重新建立所有複寫。

您可以將 vSphere Replication 設定為使用其中一個支援的外部資料庫。

- Microsoft SQL
- Oracle

不支援外部 vPostgreSQL 資料庫。vSphere Replication 支援與 vCenter Server 相同的資料庫版本。如需支援的資料庫版本，請參閱 http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php? 上的《VMware 產品互通性對照表》。

- [針對 vSphere Replication 設定 Microsoft SQL Server](#)
建立 Microsoft SQL Server 資料庫時，您必須正確設定該資料庫，以支援 vSphere Replication。
- [為 vSphere Replication 設定 Oracle Server](#)
您必須正確設定 Oracle Server 資料庫，以支援 vSphere Replication。

針對 vSphere Replication 設定 Microsoft SQL Server

建立 Microsoft SQL Server 資料庫時，您必須正確設定該資料庫，以支援 vSphere Replication。

使用 SQL Server Management Studio，建立 vSphere Replication 的 SQL Server 資料庫，並加以設定。

此資訊提供為 vSphere Replication 設定 SQL Server 資料庫所需要執行的一般步驟。如需如何執行相關步驟的指示，請參閱 SQL Server 說明文件。

必要條件

請確認 SQL Server 瀏覽器服務正在執行。

程序

- 1 建立資料庫執行個體時，請選取 **混合模式驗證**。

vSphere Replication 應用裝置和資料庫伺服器是在不同的主機上執行，因此您必須使用混合模式驗證，而不是 Windows 驗證。

- 2 使用具名執行個體或 SQL Server 的預設執行個體。

如果您要使用動態 TCP 連接埠，則必須使用 SQL Server 具名執行個體。

- 3 在資料庫執行個體上啟用 TCP。
- 4 設定 TCP 連接埠。

選項	動作
靜態 TCP 連接埠	將 TCP 連接埠設為預設的 1433。
動態 TCP 連接埠	<ol style="list-style-type: none"> a 使用 SQL Server 具名執行個體。您僅可使用具有 SQL Server 具名執行個體的動態連接埠。 b 在 vSphere Replication 應用裝置的虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 中，選取顯示資料庫 URL 核取方塊。 c 修改資料庫 URL 值。在 URL 中，使用 <code>instanceName=instance_name</code> 取代 <code>port=port_number</code>。 d 從遠端機器使用 PortQuery 命令，檢查防火牆不會封鎖 SQL Server 瀏覽器服務執行所在的連接埠。SQL Server 瀏覽器在連接埠 1434 上執行。請在終端機視窗中輸入 PortQuery 命令。

```
PortQry.exe -n Machine_Name -p UDP -e 1434
```

- 5 請確認資料庫伺服器上的防火牆允許 TCP 連接埠上的輸入連線。
- 6 建立 vSphere Replication 安全性登入。
- 7 建立 vSphere Replication 資料庫，並將 vSphere Replication 安全性登入設為資料庫擁有者。
- 8 保留 dbo 使用者和 dbo 架構設定不變。

因為 vSphere Replication 安全性登入是資料庫擁有者，因此它會對應到資料庫使用者 dbo，並會使用 dbo 架構。

為 vSphere Replication 設定 Oracle Server

您必須正確設定 Oracle Server 資料庫，以支援 vSphere Replication。

使用 Oracle Server 提供的工具，為 vSphere Replication 建立 Oracle Server 資料庫，並進行設定。

此資訊提供為 vSphere Replication 設定 Oracle Server 資料庫所需要執行的一般步驟。如需如何執行相關步驟的指示，請參閱 Oracle 說明文件。

程序

- 1 建立資料庫執行個體時，選取 UTF-8 編碼。
- 2 建立 vSphere Replication 資料庫使用者帳戶。
- 3 如果尚未選取，請選取 **CONNECT** 和 **RESOURCE** 角色。
這些角色提供 vSphere Replication 所需的權限。

使用內嵌式 vSphere Replication 資料庫

如果已將 vSphere Replication 設定為使用外部資料庫，您可以重新設定 vSphere Replication 以使用內嵌式資料庫。

vSphere Replication 應用裝置包含一個內嵌式 vPostgreSQL 資料庫。內嵌式資料庫已預先設定以與 vSphere Replication 搭配使用，並且如果在部署 vSphere Replication 應用裝置時接受預設的**使用內嵌式資料庫執行應用裝置初始設定**，則會啟用該內嵌式資料庫。如果在部署後將 vSphere Replication 重新設定為使用外部資料庫，您可以切換到內嵌式資料庫。切換資料庫後，由於複寫管理資料未移轉到該資料庫，您必須再次手動設定複寫。您可以使用內嵌式資料庫中的重設功能來捨棄複寫、站台連線和外部 vSphere Replication 登錄。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。
- 您必須已經將 vSphere Replication 重新設定為使用外部資料庫。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 2 檢閱並確認瀏覽器安全性例外狀況 (如適用)，以進入登入頁面。
- 3 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。
您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。
- 4 在 **VR** 索引標籤上，按一下**組態**。
- 5 選取**使用內嵌式資料庫進行設定**。
- 6 (選擇性) 按一下**重設內嵌式資料庫**重設該資料庫。

7 按一下 **儲存並重新啟動服務** 以套用變更。

結果

您已將 vSphere Replication 設定為使用內嵌式 vSphere Replication 資料庫。

vSphere Replication 角色和權限

9

您可以使用任何預先定義的角色或複製現有角色，並可以視需要新增或移除其權限。

本章節討論下列主題：

- 將 vSphere Replication 角色指派給使用者
- 指派 VRM 複寫檢視器角色
- 指派 VRM 虛擬機器複寫使用者角色
- 指派 VRM 虛擬機器復原使用者角色
- 複製現有的 VRM 管理員角色和修改權限
- vSphere Replication 角色參考

將 vSphere Replication 角色指派給使用者

以在 vCenter 中執行使用的同樣方式為 vSphere Replication 建立角色並指派權限。

在《vSphere 安全性》中查看 vSphere 使用者和權限。

指派 VRM 複寫檢視器角色

在此範例中，您會建立一個 vSphere Replication 使用者，該使用者可檢視複寫站台和站台間設定的複寫，但不能執行修改。

必要條件

- 確認您已連線兩個站台，並在兩站台間設定了複寫。
- 確認每個站台的使用者帳戶都不同。

程序

- 1 在來源站台上以管理員身分登入。
- 2 選取 **vCenter > 權限**，然後透過散佈選項為此使用者指派 **VRM 複寫檢視器** 角色。
- 3 在目標複寫站台上指派同一權限。

4 以具有已指派 VRM 複寫檢視器角色的使用者身分登入。

結果

具有 VRM 複寫檢視器角色的使用者無法在設定的複寫或複寫站台上執行修改。當此使用者嘗試執行作業時，會出現下列錯誤訊息：執行此作業的權限遭到拒絕。

指派 VRM 虛擬機器複寫使用者角色

在此範例中，您會建立一個 vSphere Replication 使用者，該使用者僅可在站台間設定複寫，並使用目標站台上的特定資料存放區。

必要條件

- 確認已連線兩個站台。
- 確認每個站台的使用者帳戶都不同。

程序

- 1 在來源站台上以管理員使用者身分登入。
- 2 選取 **vCenter > 權限**，然後透過散佈選項為此使用者指派 **VRM 虛擬機器複寫使用者角色**。
- 3 在目標複寫站台上指派同一權限。
- 4 在目標站台上，選取儲存複本檔案的資料存放區，然後依序選取 **管理 > 權限**。
- 5 編輯已指派的權限，並指派 **VRM 目標資料存放區使用者角色**。
- 6 在來源站台上以該使用者身分登入，選取虛擬機器，然後按一下 **設定複寫** 啟動組態精靈。
- 7 選取目標站台，然後輸入相同的使用者認證。
- 8 接受預設選取項目，直到出現 **目標位置**。
- 9 對於目標位置，選取已為其授與權限的資料存放區。

結果

選取其中使用者缺少 **目標資料存放區使用者角色** 的資料存放區，會導致產生錯誤訊息執行此作業的權限遭到拒絕。

指派 VRM 虛擬機器復原使用者角色

在此範例中，您會建立一個僅可執行復原作業的 vSphere Replication 使用者。

必要條件

- 確認您已連線兩個站台，並在兩站台間設定了複寫。
- 確認目標站台的使用者帳戶不同。

程序

- 1 在目標站台上以管理員使用者身分登入。
- 2 選取 **vCenter > 權限**，然後透過散佈選項為此使用者指派 **VRM 虛擬機器復原使用者** 角色。
- 3 在目標站台上以該使用者身分登入。
- 4 選取 **監控 > vSphere Replication > 傳入複寫**，選取複寫，然後啟動復原。
- 5 選取 **使用最新可用資料復原**，然後依照提示完成復原。

複製現有的 VRM 管理員角色和修改權限

在此範例中，您會建立一個 vSphere Replication 使用者，該使用者無法修改複寫基礎結構，也無法登錄其他 vSphere Replication Server。

必要條件

- 確認您具有複寫站台。
- 確認您具有另一個使用者帳戶。

程序

- 1 以管理員使用者身分登入，並複製 **VRM 管理員** 角色。
- 2 在複製的角色中，移除 **管理 VR** 權限。
- 3 選取 **vCenter > 權限**，然後向複製的角色指派 **散佈** 權限。
- 4 以複製的使用者身分登入，然後選取 **設定 > vSphere Replication > 複寫伺服器**。

結果

嘗試登錄 vSphere Replication Server 會導致出現錯誤訊息執行此作業的權限遭到拒絕。

vSphere Replication 角色參考

vSphere Replication 包含一組角色。每個角色包含一組權限，可讓擁有這些角色的使用者完成各種動作。

如需有關如何指派角色的資訊，請參閱《vSphere 安全性》中的〈在 vSphere Web Client 中指派角色〉。

備註 指派不含傳播的權限時，請確保您在所有父系物件上至少具有唯讀權限。

表 9-1. vSphere Replication 角色

角色	此角色允許的動作	此角色包含的權限	vCenter Server 詳細目錄中此角色可存取的物件
VRM 複寫檢視器	<ul style="list-style-type: none"> ■ 檢視複寫。 ■ 無法變更複寫參數。 	VRM 遠端.檢視 VR VRM 遠端.檢視 VRM VRM 資料存放區對應程式.檢視 主機.vSphere Replication.管理複寫 虛擬機器.vSphere Replication.監控 複寫	來源站台 (傳出複寫) 和目標站台 (傳入複寫) 上含傳播的 vCenter Server 根資料夾。 或者，兩個站台上不含傳播的 vCenter Server 根資料夾，以及來源站台上不含傳播的虛擬機器。
VRM 虛擬機器複寫使用者	<ul style="list-style-type: none"> ■ 檢視複寫。 ■ 管理資料存放區。 ■ 設定與取消設定複寫。 ■ 管理與監控複寫。 ■ 檢視已定義的儲存區功能和儲存區設定檔。 <p>需要目標站台上存在一個擁有相同角色的對應使用者，以及目標資料中心、資料存放區資料夾或每個目標資料存放區上存在 vSphere Replication 目標資料存放區使用者角色。</p>	資料存放區.瀏覽資料存放區 VRM 遠端.檢視 VR VRM 遠端.檢視 VRM VRM 資料存放區對應程式.管理 VRM 資料存放區對應程式.檢視 主機.vSphere Replication.管理複寫 虛擬機器.vSphere Replication.設定 複寫 虛擬機器.vSphere Replication.管理 複寫 虛擬機器.vSphere Replication.監控 複寫 Profile-Driven Storage. Profile-Driven Storage 視圖	兩個站台上含傳播的 vCenter Server 根資料夾。 或者，兩個站台上不含傳播的 vCenter Server 根資料夾、來源站台上不含傳播的虛擬機器，以及來源站台上不含傳播的來源資料存放區。

表 9-1. vSphere Replication 角色 (續)

角色	此角色允許的動作	此角色包含的權限	vCenter Server 詳細目錄中此角色可存取的物件
VRM 管理員	涵蓋所有 vSphere Replication 權限。	VRM 遠端.管理 VR VRM 遠端.檢視 VR VRM 遠端.管理 VRM VRM 遠端.檢視 VRM VRM 資料存放區對應程式.管理 VRM 資料存放區對應程式.檢視 VRM 診斷.管理 VRM 工作階段.終止 資料存放區.瀏覽資料存放區 資料存放區.低層級檔案作業 主機. vSphere Replication.管理複寫 資源.將虛擬機器指派給資源集區 虛擬機器.組態.新增現有磁碟 虛擬機器.組態.新增或移除裝置 虛擬機器.互動.開啟電源 虛擬機器.互動.裝置連線 虛擬機器.詳細目錄.登錄 虛擬機器. vSphere Replication.設定 複寫 虛擬機器. vSphere Replication.管理 複寫 虛擬機器. vSphere Replication.監控 複寫 Profile-Driven Storage. Profile-Driven Storage 視圖	兩個站台上含傳播的 vCenter Server 根資料夾。 或者，兩個站台上不含傳播的 vCenter Server 根資料夾、來源站台上不含傳播的虛擬機器、目標資料存放區、目標站台上含傳播的目標虛擬機器資料夾，以及目標站台上含傳播的目標主機或叢集。
VRM 診斷	產生、擷取與刪除記錄服務包。	VRM 遠端.檢視 VR VRM 遠端.檢視 VRM VRM 診斷.管理	兩個站台上的 vCenter Server 根資料夾。
VRM 目標資料存放區使用者	設定與重新設定複寫。 在目標站台上與兩個站台上的 VRM 虛擬機器複寫使用者角色組合使用。	資料存放區.瀏覽資料存放區 資料存放區.低層級檔案作業	目標站台上的資料存放區物件、目標站台上含傳播的資料存放區資料夾，或含傳播的目標資料中心。
VRM 虛擬機器復原使用者	復原虛擬機器。	資料存放區.瀏覽資料存放區 資料存放區.低層級檔案作業 主機. vSphere Replication.管理複寫 虛擬機器.組態.新增現有磁碟 虛擬機器.組態.新增或移除裝置 虛擬機器.互動.開啟電源 虛擬機器.互動.裝置連線 虛擬機器.詳細目錄.登錄 資源.將虛擬機器指派給資源集區	含傳播的次要 vCenter Server 根資料夾。 或者，不含傳播的次要 vCenter Server 根資料夾、不含傳播的目標資料存放區、含傳播的目標虛擬機器資料夾、含傳播的目標主機或叢集。

複寫虛擬機器

10

透過 vSphere Replication，您可將虛擬機器從來源站台複寫到目標站台。

您可根據資料保護需求將復原點目標 (RPO) 設為特定時間間隔。vSphere Replication 會將對來源站台上針對複寫而設定之虛擬機器的所有變更，套用到目標站台上的複本。此程序會定期重複發生，以便確保目標站台上的複寫不會比您設定的 RPO 間隔早。請參閱 [復原點目標如何影響複寫排程](#)。

若要使用 vSphere Replication 複寫虛擬機器，您必須在來源和目標站台上部署 vSphere Replication 應用裝置。vSphere Replication 基礎結構需要在每個站台上都有一個 vSphere Replication 應用裝置。

必須連線來源和目標站台，以便您能夠設定複寫。如果其中一個站台處於連線問題狀態，則您無法執行複寫。請參閱 [vSphere Web Client 中顯示的站台連線狀態](#)。如果站台顯示未驗證狀態，則排程的複寫會繼續正常運作，但是您不可管理複寫。請參閱 [vSphere Replication 站台顯示在未驗證狀態中](#)。

vSphere Replication 不支援在一個工作流程中復原多個虛擬機器。每個復原工作流程對應個別虛擬機器。

您可為關閉電源的虛擬機器設定複寫，但是虛擬機器開啟電源時，會開始資料同步。來源虛擬機器關閉電源時，複寫會顯示非作用中狀態。

無法使用 vSphere Replication 複寫虛擬機器範本。

本章節討論下列主題：

- [復原點目標如何影響複寫排程](#)
- [5 分鐘復原點目標的運作方式](#)
- [保留原則如何工作](#)
- [複寫虛擬機器並啟用多個時間點執行個體](#)
- [將 Virtual SAN 儲存區與 vSphere Replication 搭配使用](#)
- [搭配使用 vSphere Replication 與 vSphere Storage DRS](#)
- [vSphere Replication 在初始設定期間於 vCenter Server 站台間同步資料的方式](#)
- [使用複寫種子複寫虛擬機器](#)
- [在單一 vCenter Server 執行個體中複寫虛擬機器](#)
- [使用和設定 vSphere Replication 的最佳做法](#)

- 設定將單一虛擬機器複寫到 vCenter Server
- 設定將多個虛擬機器複寫到 vCenter Server
- 將複寫移到新 vSphere Replication Server
- 停止複寫虛擬機器
- 重新設定複寫

復原點目標如何影響複寫排程

如果您在複寫組態期間設定復原點目標 (RPO) 值，則可以決定容許的資料遺失上限。

RPO 值會影響複寫排程，但 vSphere Replication 不會遵守嚴格的複寫排程。例如，將 RPO 設定為 15 分鐘，即指示 vSphere Replication 可容許遺失資料的時間長達 15 分鐘。這並不表示資料會每 15 分鐘複寫一次。

如果設定 x 分鐘的 RPO 且未違反 RPO，則最新的可用複寫執行個體將永遠不會反映早於 x 分鐘的狀態。複寫執行個體反映虛擬機器在同步開始時的狀態。

假定複寫組態期間，將 RPO 設定為 15 分鐘。如果同步在 12:00 開始，且需要 5 分鐘傳送到目標站台，該執行個體到了 12:05 就可在目標站台上使用，但其反映的是虛擬機器在 12:00 的狀態。下一次同步可在最遲不超過 12:10 開始。此複寫執行個體接著可在 12:15 使用，這時在 12:00 開始的第一個複寫執行個體會到期。

如果將 RPO 設定為 15 分鐘，且複寫需要 7.5 分鐘傳輸執行個體，則 vSphere Replication 將始終傳輸執行個體。如果複寫超過 7.5 分鐘，則該複寫將遇到定期 RPO 違規。例如，如果複寫於 12:00 開始，且需要 10 分鐘傳輸執行個體，則複寫將於 12:10 完成。您可以立即啟動另一個複寫，但將在 12:20 完成。在時間間隔 12:15-12:20 期間，發生了 RPO 違規，因為最新的可用執行個體於 12:00 開始且過舊。

複寫排程器嘗試透過重疊複寫以最佳化頻寬使用量來滿足這些限制，某些虛擬機器複寫的開始時間可能比預期早。

若要判定複寫傳輸時間，複寫排程器將透過之前幾個執行個體的持續時間來估計下一個複寫的傳輸時間。

5 分鐘復原點目標的運作方式

如果目標和來源站台使用 VMFS 6.0、VMFS 5.x、NFS 4.1、NFS 3、VVOL 或 Virtual SAN 6.0 儲存區及更新版本，則您可以使用 5 分鐘復原點目標 (RPO)。

如果目標和來源站台使用 VMFS 6.0、VMFS 5.x、NFS 4.1、NFS 3、VVOL 或 Virtual SAN 6.0 儲存區及更新版本，vSphere Replication 6.5 會顯示 5 分鐘 RPO 設定。

當來源站台和目標站台使用不同的資料存放區類型時，您可以使用 5 分鐘 RPO 設定。

在 VMFS 6.0、VMFS 5.x、NFS 4.1、NFS 3 和 Virtual SAN 6.0 儲存區及更新版本上，最多可將 5 分鐘 RPO 套用到 100 台虛擬機器。針對 VVOL 資料存放區的虛擬機器數目上限為 50 台。

備註 如果您在設定複寫時選取作業系統靜止選項，將無法使用低於 15 分鐘的 RPO 值。

保留原則如何工作

設定複寫時，您可以啟用從多個時間點 (MPIT) 保留最多 24 個 VM 複本執行個體。

例如，您可以設定過去 5 天每天保留 3 個執行個體。

在復原複寫的虛擬機器之後，保留的複本會以虛擬機器快照的形式出現在 vSphere Web Client 中。快照清單包括根據您設定的保留原則所保留的執行個體，以及最新的執行個體。以上述範例而言，此清單將包含虛擬機器的 15 個快照和最新儲存的執行個體，或總共 16 個快照。您可以使用快照還原至已復原虛擬機器的較早狀態。

管理員無法設定建立複本執行個體的確切時間，因為保留原則並不是與複寫排程和 RPO 直接相關。因此，即使複寫有相同的保留原則，也可能不會產生在相同時刻保留的複本。

無保留原則的 RPO

根據預設，vSphere Replication 會設為 4 小時 RPO。這表示最新可用的複本執行個體永遠無法反映 4 小時之前的虛擬機器狀態。您可以在設定或重新設定複寫時調整 RPO 間隔。

當最新複寫執行個體的存留期達到 RPO 間隔時，vSphere Replication 會開始同步作業，以在目標站台上建立新的執行個體。複寫執行個體反映虛擬機器在同步開始時的狀態。若未設定保留原則，當建立新的執行個體時，先前的執行個體會到期，且 vSphere Replication Server 將刪除它。

RPO 和保存原則如何搭配運作

若要儲存 RPO 同步期間建立的一些複本執行個體，您可以將 vSphere Replication 設定為每個複寫最多保留 24 個執行個體。vSphere Replication 保留的精確執行個體會以套用特定演算法的方式決定。vSphere Replication Server 會使用此演算法，嘗試將每個執行個體與保留原則的時段相符。與任何時段不相符的執行個體會到期並被刪除。如果某個時段包含一個以上的執行個體，則不符合保留準則的執行個體也會被刪除。vSphere Replication 始終保留最新建立的執行個體，且在決定要保留的執行個體數目時，不會將該執行個體列入計算。

當最新執行個體的存留期達到 RPO 間隔時，vSphere Replication 會開始建立新的複本執行個體。同步作業的開始時間就是新執行個體的建立時間。當同步作業完成時，vSphere Replication 會評估現有的複本執行個體，以判斷要保留哪些執行個體：

- 1 保留原則的粒度取決於複寫設定。例如，如果您將 vSphere Replication 設定為保留最近 1 天的 3 個執行個體，這表示您希望保留在 24 小時內相對平均分佈的 3 個複本執行個體。這相當於約 8 小時間隔 1 個執行個體，或此保留原則的粒度為 8 小時。
- 2 最新儲存的執行個體時間會捨入到最接近的時段。如果粒度為 8 小時，則時段就分別為 0:00、8:00 和 16:00。
- 3 最接近的時段和最新儲存的執行個體之間的執行個體會進行交叉分析。讓我們假設最新儲存的執行個體時間為 10:55。根據我們的範例，最接近的時段為 8:00。另外我們假設 RPO 為 1 小時，而每次同步作業費時 5 分鐘完成。在 8:00 和 10:55 之間，此時段包含一個 8:55 執行個體和一個 9:55 執行個體。
- 4 系統會儲存比最接近的時段更新的最早執行個體，並刪除此時段中的其他執行個體，但 vSphere Replication 一律保留的最新建立的執行個體除外。根據我們的範例，系統會儲存 8:55 執行個體並刪除 9:55 執行個體。10:55 執行個體是最新建立的執行個體，所以系統也會儲存它。

- 系統會根據保留原則的粒度遞減時段，並執行檢查來確認目前時段開始和前一個時段開始之間的最早執行個體。如果時段包含到期的執行個體，系統會刪除它們。
- 系統會分析包含已儲存執行個體的時段數目。如果包含已儲存執行個體的時段數目高於保留原則決定的時段數目，最早儲存的執行個體會到期並被刪除。此計數不含最新的儲存執行個體。在我們的範例中，如果針對前一天的間隔 8:00 - 16:00 儲存了執行個體，系統會刪除該執行個體。

vSphere Replication 保留的複寫執行個體數量取決於設定的保留原則，但是也會要求 RPO 期間足夠短，以便建立這些執行個體。因為 vSphere Replication 不會檢查 RPO 設定是否會建立足夠要保留的執行個體，也不會在執行個體不足時顯示警告訊息，因此您必須確保將 vSphere Replication 設定為建立要保留的執行個體。例如，如果將 vSphere Replication 設定為每天保留 6 個複寫執行個體，則 RPO 期間不應超過 4 小時，以便 vSphere Replication 可以在 24 小時內建立 6 個執行個體。

複寫虛擬機器並啟用多個時間點執行個體

您可以將虛擬機器復原為特定時間點 (PIT) 的狀態，例如復原為上次已知的一致狀態。

設定虛擬機器的複寫時，您可以在 [設定複寫] 精靈中的復原設定中啟用多個時間點 (PIT) 執行個體。

vSphere Replication 會根據您指定的保留原則在目標站台上保留虛擬機器的多個快照執行個體。


vSphere Replication 最多支援 24 個快照執行個體。復原虛擬機器後，可將其還原為特定快照。

在複寫期間，vSphere Replication 會將虛擬機器的所有方面 (包括任何潛在的病毒和損毀的應用程式) 複寫至目標站台。如果虛擬機器遭受病毒侵襲或發生損毀，且已將 vSphere Replication 設定為保留 PIT 快照，則可以復原虛擬機器，然後將其還原為虛擬機器在未損毀狀態時的快照。

您也可以使用 PIT 執行個體將資料庫復原為上次已知良好狀態。

備註 vSphere Replication 不會複寫虛擬機器快照。

圖 10-1. 將虛擬機器復原為時間點 (PIT) 的狀態



將 Virtual SAN 儲存區與 vSphere Replication 搭配使用

設定複寫時，您可以將 VMware Virtual SAN 資料存放區用做目標資料存放區。將 vSphere Replication 與 Virtual SAN 儲存區搭配使用時，請遵循以下準則。

備註 VMware Virtual SAN 為 vSphere 5.5 Update 1 及更新版本的完全受支援功能。

因為複寫或復原作業期間，Virtual SAN 資料存放區的易記名稱可能變更並導致錯誤發生，vSphere Replication 會自動使用其固定 UUID 來取代資料存放區的易記名稱。因此，UUID 將顯示在 vSphere Replication 使用者介面的每一處，儘管您已在複寫組態期間選取使用者可讀取的名稱也是如此。

將 vSphere Replication 與 Virtual SAN 儲存區搭配使用的限制

由於負載和 I/O 延遲的原因，Virtual SAN 儲存區會限制 Virtual SAN 叢集中可包含的主機數目，以及可在每個主機上執行的虛擬機器數目。請參閱《VMware Virtual SAN 設計和規模指南》中的〈限制〉一節，網址是 <http://www.vmware.com/products/virtual-san/resources.html>。

使用 vSphere Replication 新增到儲存區上的負載。每個虛擬機器都會產生定期的讀取與寫入作業。在這些虛擬機器上設定複寫會向定期讀取與寫入作業新增其他讀取作業，這樣會增加儲存區上的 I/O 延遲。可使用 vSphere Replication 複寫到 Virtual SAN 儲存區之虛擬機器的確切數目取決於您的基礎結構。如果在 Virtual SAN 儲存區中設定虛擬機器的複寫時發現回應時間較慢，請監控該 Virtual SAN 基礎結構的 I/O 延遲。可能的話，請減少您在 Virtual SAN 資料存放區中複寫的虛擬機器數目。

備註 停止複寫時，vSphere Replication 不會刪除目標資料存放區上的複本目錄。因此，過時目錄會留在 VMFS 和 NFS 目標資料存放區上，而未使用的命名空間會留在 Virtual SAN 和虛擬磁碟區目標資料存放區上。由於資料存放區可保留的目錄數和命名空間設有上限，您必須手動進行清理，以釋放資料存放區上的資源。請參閱 [停止複寫後清理目標資料存放區](#)。

使用 Virtual SAN 儲存區時保留時間點快照

Virtual SAN 儲存區會將虛擬機器磁碟檔案儲存為一組物件和元件。Virtual SAN 儲存區中的每個磁碟物件都擁有鏡像和見證物件。在預設的 Virtual SAN 儲存區原則中，一個磁碟物件擁有 2 個鏡像和 1 個見證。鏡像元件的數目由虛擬機器磁碟的大小，以及您在 Virtual SAN 儲存區原則中設定可容許的故障數目決定。一個鏡像物件會拆分成每個大小上限為 256 GB 的元件。

- 如果虛擬機器擁有 256 GB 的磁碟，並且您使用預設 Virtual SAN 儲存區原則，則該磁碟物件將擁有 2 個 256 GB 的鏡像元件和 1 個見證，總計 3 個元件。
- 如果虛擬機器擁有 512 GB 的磁碟，並且您使用預設 Virtual SAN 儲存區原則，則該磁碟物件將擁有 4 個 256 GB 的鏡像元件和 1 個見證，總計 5 個元件。

如需物件、元件、鏡像、見證及 Virtual SAN 儲存區原則的相關說明，請參閱《VMware Virtual SAN 設計和規模指南》，網址是 <http://www.vmware.com/products/virtual-san/resources.html>。

如果啟用多個時間點 (PIT) 快照，您必須根據每個虛擬機器的磁碟數目、磁碟大小、要保留的 PIT 快照數目以及容許的故障數目為每個快照在 Virtual SAN 儲存區中建立的其他元件留出餘地。保留 PIT 快照並使用 Virtual SAN 儲存區時，您必須計算每個虛擬機器所需的額外元件數目：

磁碟數目 × PIT 快照數 × 鏡像和見證元件數目

此公式的使用範例證明保留 PIT 快照會迅速增加 Virtual SAN 儲存區中針對 vSphere Replication 設定的每個虛擬機器的元件數目：

- 您的虛擬機器包含兩個 256 GB 的磁碟，您為其保留了 10 個 MPIT 快照，同時設定了預設 Virtual SAN 儲存區原則：
 - 2 (磁碟數目) \times 10 (PIT 快照數目) \times 3 (2 個鏡像元件 + 1 個見證) = 這一虛擬機器的 60 個元件。

- 您的虛擬機器包含兩個 512 GB 的磁碟，您為其保留了 10 個 PIT 快照，同時設定了預設 Virtual SAN 儲存區原則：
 - 2 (磁碟數目) \times 10 (PIT 快照數目) \times 5 (4 個 256 GB 的鏡像元件 + 1 個見證) = 這一虛擬機器的 100 個元件。

保留的 PIT 快照數目會增加 Virtual SAN 儲存區上的 I/O 延遲。

搭配使用 vSphere Replication 與 vSphere Storage DRS

vSphere Replication 可以與已啟用 VMware vSphere® Storage DRS™ 的目標站台搭配運作。

Storage DRS 可偵測 vSphere Replication 在目標站台上複製的資料，並可在不影響複寫程序的情況下移動複寫。

vSphere Replication 在初始設定期間於 vCenter Server 站台間同步資料的方式

當您設定虛擬機器進行複寫時，vSphere Replication 會開始進行初始設定工作，在此期間於目標站台上建立複本虛擬機器，接著來源和目標 vCenter Server 站台之間就會進行資料同步。

資料同步速度視 VMDK 檔案之區塊配置相關資訊的可用性而定。vSphere Replication 會使用此資訊尋找磁碟的空白區域，並以跳過這些區域的方式加速同步作業。資料同步速度也會視區塊配置資訊可用的站台而定。

- 如果兩個站台都提供配置資訊，資料同步就會以可能的最高速度進行。
- 如果配置資訊只有在來源或目標站台可用，vSphere Replication 則會跳過該站台的 VMDK 磁碟空白區域，但對於無法提供配置資訊的站台，則會處理該站台的整個磁碟。因此，資料同步會較慢。
- 如果兩個站台都無法提供配置資訊，則系統會比較來源站台和目標站台的所有區塊來進行資料同步，即使客體作業系統尚未配置磁碟上的許多區塊。這是資料同步的最慢方法。

備註 針對接近已滿的 VMDK 磁碟，區塊配置資訊的可用性對資料同步的速度影響並不大。

影響區塊配置資訊可用性的因素

配置資訊的可用性以及 vSphere Replication 可利用此資訊加速資料同步的程度，視幾項因素而定，包括 ESXi 版本、vSphere Replication Management Server 版本、VMDK 磁碟的類型，以及磁碟所在磁碟區的類型。

來源和目標站台的產品版本

僅 ESXi 主機 6.0.x 或更新版本支援初始同步加速。

如果來源站台上的 ESXi 和 vSphere Replication Server 為 6.x 或更新版本，但目標站台上的 vSphere Replication Server 或主機不是 6.x 或更新版本，則只有來源站台才提供配置資訊。

如果來源和目標站台的 vSphere Replication Management Server 均為 6.x，但目標站台的一或多個 ESXi 主機不是 6.0 或更新版本，則當 vSphere Replication Management Server 選取不是 6.0 或更新版本的目標主機時，目標站台將不會提供配置資訊。

備註 由於 vSphere Replication Management Server 6.x 無法只選取 ESXi 6.0 主機進行初始同步，因此作業的加速會視選取的主機而有所不同。為達到最大加速，目標站台上充當 vSphere Replication 的儲存伺服器中的所有 ESXi 主機都應該為 ESXi 6.0 或更新版本。

資料存放區的類型

VMFS 或 VSAN 資料存放區上的磁碟會提供完整配置資訊。

NFS 資料存放區無法針對其中的磁碟提供配置資訊。

備註 來源和目標站台上的複寫磁碟可位於不同的資料存放區類型上。初始同步的加速視是否兩個站台都可提供配置資訊，還是只有一個站台能夠提供資訊而定。如果兩個站台都無法提供配置資訊，則不會進行加速。

虛擬磁碟的類型

消極式歸零完整磁碟、精簡磁碟以及 vSAN 疏鬆磁碟、空間高效疏鬆磁碟和 VMDK 疏鬆快照提供配置資訊。

積極式歸零完整磁碟不提供配置資訊。

以 VVOL 為基礎的虛擬磁碟為磁碟區的原生磁碟。只有在位於目標站台的情況下，vSphere Replication 6.x 才能從這些虛擬磁碟取得配置資訊。因此，初始同步的加速僅適用於部分情況。

使用複寫種子複寫虛擬機器

若要減少資料在初始完整同步期間傳輸的網路流量，vSphere Replication 允許您複製虛擬磁碟檔案或使用目標資料存放區中已存在的檔案，並在設定複寫時，將這些檔案指定為複寫種子。

vSphere Replication 會比較來源站台和目標站台之間的差異，並只複寫變更的區塊。

複寫組態期間，為虛擬機器選取目標資料存放區時，vSphere Replication 會在目標資料存放區中尋找具有相同檔案名稱的磁碟。如果相同名稱的檔案存在，則 vSphere Replication 將以一條警告提示您，並提供選項以將現有磁碟檔案做為複寫種子使用。如果接受選項，則全面設定和啟用虛擬機器複寫之後，vSphere Replication 會比較差異並只複寫變更的區段。如果不接受此提示，則必須變更複寫的目標位置。

備註 如果計劃將來源資料存放區中的檔案複製到目標資料存放區，則必須先關閉來源虛擬機器的電源，然後下載將用作複寫種子的 vmdk 檔案。

在單一 vCenter Server 執行個體中複寫虛擬機器

即使 vCenter Server 執行個體在詳細目錄中只有一部主機，您也可以使用 vSphere Replication 在單一 vCenter Server 中複寫虛擬機器。

在單一 vCenter Server 執行個體中設定複寫時，您可選取來源站台做為複寫的目標站台。然後設定複寫，其方式與設定具有來源和目標站台的基礎結構的方式相同。例如，您可將虛擬機器複寫到附加至同一主機或其他主機的另一個資料存放區。vSphere Replication 會防止您將來源或已複寫的虛擬機器的 vmdk 檔案用做複寫目標。

在 vCenter Server 詳細目錄中的同一資料夾中，虛擬機器名稱必須是唯一的。在復原精靈中，如果資料夾中已存在登錄到 vSphere Replication 的同名虛擬機器，則 vSphere Replication 不允許您選取該資料夾。在復原期間，如果已存在同名虛擬機器，則您可能會看到錯誤訊息。如需詳細資訊，請參閱[在單一 vCenter Server 執行個體中復原虛擬機器時發生錯誤](#)。

使用和設定 vSphere Replication 的最佳做法

使用和設定 vSphere Replication 的最佳做法可避免您的環境遭受複寫期間可能發生的問題。

設定最佳復原點目標 (RPO) 時間

複寫幾千個虛擬機器 (VM) 是一個非常耗用頻寬的過程。vSphere Replication 可讓您將 RPO 設定為 15 分鐘，但是您必須預估最佳 RPO 時間以節省複寫頻寬，並滿足業務需求以保護您的虛擬機器。例如，如果您的業務需要透過 8 小時 RPO 複寫 2,000 個虛擬機器，請將 RPO 時間設定為 8 小時以滿足業務需求並節省頻寬。如需詳細資料，請參閱[計算 vSphere Replication 所需的頻寬](#)。

使用多個時間點 (MPIT) 復原

每個時間點快照都會耗用儲存空間。耗用量取決於虛擬機器中的資料變更速率。當您針對在兩個 vCenter Server 站台之間複寫虛擬機器設定多個時間點執行個體時，vSphere Replication 會在成功復原後將保留的執行個體做為標準快照提供。復原後整併快照所需的時間隨快照數量而增加。

雖然 vSphere Replication 支援多達 24 個復原點，但您必須將 MPIT 設定為滿足您業務需求的最低復原點數目。例如，如果業務需求為 10 個復原點，您必須將 vSphere Replication 設定為僅儲存 10 個快照。您可以在最後五天每天設定兩個復原點。因此，耗用的儲存空間以及復原後用於整併快照所需的時間會少於您使用最大復原點數目時的儲存空間及時間。

設定靜止

對於具有高層級 Storage I/O 的虛擬機器，靜止檔案系統和應用程式可能需要幾分鐘，並且會影響虛擬機器的效能。靜止 Windows 虛擬機器的檔案系統和應用程式時，vSphere Replication 在複寫前需要一般虛擬機器快照。預估 RPO 時間時，請考慮靜止和整併快照所需的時間和資源耗用量。例如，如果您為 Windows 虛擬機器複寫設定了 15 分鐘的 RPO 並啟用了靜止，vSphere Replication 將每隔 15 分鐘產生一個虛擬機器快照並進行整併。

備註 不支援在同一個虛擬機器上執行 vSphere Replication 靜止和備份作業。

設定複寫種子

您可以將來源虛擬機器的虛擬磁碟檔案複製到目標位置，並將這些檔案做為複寫種子使用。透過使用複寫種子，vSphere Replication 可降低初始完整同步程序所需的時間及網路頻寬。來源和目標 VMDK 檔案的 UUID 必須相符，複寫才能成功並防止意外覆寫屬於目標位置上其他虛擬機器的磁碟檔案。

監控目標站台上的資料存放區

vSphere Replication 需要目標站台上有所夠的磁碟空間才能複寫虛擬機器。如果可用空間不足以儲存複寫檔案，複寫可能會失敗。您可以建立警示以提示您目標站台上的儲存容量不足。

設定將單一虛擬機器複寫到 vCenter Server

vSphere Replication 可透過將個別虛擬機器及其虛擬磁碟從一個 vCenter Server 執行個體複寫到另一個 vCenter Server 執行個體，從而保護它們。

此程序適用於設定至目標 vCenter Server 的複寫。若要設定到雲端提供者的複寫，請參閱《用於災難復原到雲端的 vSphere Replication》。

設定複寫時，需要設定復原點目標 (RPO)，以決定容許的資料遺失上限。例如，1 小時的 RPO 力求確保虛擬機器在復原期間遺失不超過 1 小時的資料。RPO 值越小，復原中遺失的資料越少，但是將複本保持為最新狀態會耗用更多的網路頻寬。RPO 值會影響複寫排程，但 vSphere Replication 不會遵守嚴格的複寫排程。請參閱[復原點目標如何影響複寫排程](#)和[5 分鐘復原點目標的運作方式](#)。

每次虛擬機器達到其 RPO 目標時，vSphere Replication 均會在 vCenter Server 事件資料庫中記錄大約 3800 個位元組的資料。如果設定低 RPO 期間，則可快速在資料庫中建立大量資料。若要減少在 vCenter Server 事件資料庫中保留的資料量，請限制 vCenter Server 保留事件資料的天數。請參閱《vCenter Server 和主機管理指南》中的「設定資料庫保留原則」。或者，設定更高的 RPO 值。

vSphere Replication 可保證屬於某個虛擬機器的所有磁碟之間的當機一致性。如果使用靜止，則可能會取得更高層級的一致性。可用的靜止類型由虛擬機器的作業系統決定。如需 Windows 和 Linux 虛擬機器的靜止支援資訊，請參閱[vSphere Replication 6.5 的互通性頁面](#)。

可將虛擬機器設定為向/從 Virtual SAN 資料存放區複寫。請參閱[將 Virtual SAN 儲存區與 vSphere Replication 搭配使用](#)以瞭解將 vSphere Replication 與 Virtual SAN 搭配使用時的限制。

備註 VMware Virtual SAN 為 vSphere 5.5 Update 1 及更新版本的完全受支援功能。

必要條件

- 確認來源與目標站台上已部署 vSphere Replication 應用裝置。
- 若要啟用執行 Linux 客體作業系統之虛擬機器的靜止，請在計劃複寫的每一台 Linux 機器上安裝最新版本的 VMware Tools。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 首頁，按一下 **vSphere Replication**。
- 2 選取 vCenter Server，然後按一下 **虛擬機器** 索引標籤。
虛擬機器 索引標籤隨即會列出虛擬機器。
- 3 在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取所有 **vSphere Replication 動作 > 設定複寫**。
- 4 選取 **複寫到 vCenter Server**。

5 選取目標站台。

- 如果要設定複寫到本機目標站台，請從清單中選取目標站台並按**下一步**。
如果來源和目標站台未連線，可在按**下一步**時設定站台之間的連線。
- 如果要設定複寫到遠端目標站台，且來源和目標站台已連線，則從清單中選取目標站台並按**下一步**。
- 如果要設定複寫到遠端目標站台，且來源和目標站台未連線，則按一下**新增遠端站台**，輸入目標 PSC 執行所在之伺服器的 IP 位址或主機名稱，並提供已獲指派 **VRM 遠端管理 VRM** 權限之使用者的認證。使用目標站台驗證使用者時，vSphere Replication Management Server 向 Lookup Service 登錄所在的所有 vCenter Server 執行個體將顯示於目標站台的清單中。從清單中選取目標站台，然後按一下**確定和下一步**。

6 接受 vSphere Replication Server 的自動指派或選取目標站台上的特定伺服器，然後按**下一步**。

7 在 [目標位置] 頁面上，按一下**編輯**，選取或變更目標位置資料存放區。

或者，也可以選取虛擬機器儲存區原則。

8 (選擇性) 若要設定個別磁碟的複寫，請按一下來源虛擬機器的名稱。

來源虛擬機器上的磁碟清單將展開。

對於每個磁碟，您都可以選取其虛擬格式、儲存區原則，以及複寫該磁碟所在的資料存放區。您可以透過在 [已啟用複寫] 資料列中按一下**停用**來停用磁碟的複寫。

9 (選擇性) 在 [複寫選項] 頁面上，選取來源虛擬機器之客體作業系統的靜止方式。

備註 靜止選項僅適用於支援靜止的虛擬機器。vSphere Replication 不支援虛擬磁碟區上的 VSS 靜止。

10 (選擇性) 選取**針對 VR 資料啟用網路壓縮**。

壓縮透過網路傳輸的複寫資料會儲存網路頻寬，而且可能會協助減少 vSphere Replication Server 上使用的緩衝區記憶體數量。但是，壓縮與解壓縮資料需要來源站台與管理目標資料存放區的伺服器上具有更多 CPU 資源。

11 在 [復原設定] 頁面上，使用 RPO 滑桿或時間微調按鈕設定可接受的期間，在此期間內，若站台發生故障，資料可能會遺失。

對於使用 Virtual SAN 儲存區的目標和來源站台，可用 RPO 範圍是從 5 分鐘到 24 小時。對於 non-Virtual SAN 站台，可用 RPO 範圍是從 15 分鐘到 24 小時。

12 (選擇性) 若要儲存多個可在復原期間轉換成來源虛擬機器快照的複寫執行個體，請在 [時間點執行個體] 窗格中選取**啟用**，並調整要保留的執行個體數量。

備註 一個虛擬機器最多可以保留 24 個執行個體。這表示，如果將 vSphere Replication 設定為每天保留 6 個複寫執行個體，則您可以設定的天數上限為 4 天。

vSphere Replication 保留的複寫執行個體數量取決於設定的保留原則，但是也會要求 RPO 期間足夠短，以便建立這些執行個體。因為 vSphere Replication 不會檢查 RPO 設定是否會建立足夠要保留的執行個體，也不會在執行個體不足時顯示警告訊息，因此您必須確保將 vSphere Replication 設定為建立要保留的執行個體。例如，如果將 vSphere Replication 設定為每天保留 6 個複寫執行個體，則 RPO 期間不應超過 4 小時，以便 vSphere Replication 可以在 24 小時內建立 6 個執行個體。

13 按下一步。

14 在 [即將完成] 頁面上，檢閱複寫設定，然後按一下**完成**。

結果

vSphere Replication 將啟動虛擬機器檔案與目標站台上指定資料存放區的初始完整同步。

設定將多個虛擬機器複寫到 vCenter Server

透過使用**多虛擬機器設定複寫**精靈，您可以設定將多個虛擬機器從一個 vCenter Server 執行個體複寫到另一個執行個體。

設定複寫時，需要設定復原點目標 (RPO)，以決定容許的資料遺失上限。例如，1 小時的 RPO 力求確保虛擬機器在復原期間遺失不超過 1 小時的資料。RPO 值越小，復原中遺失的資料越少，但是將複本保持為最新狀態會耗用更多的網路頻寬。RPO 值會影響複寫排程，但 vSphere Replication 不會遵守嚴格的複寫排程。請參閱[復原點目標如何影響複寫排程](#)和[5 分鐘復原點目標的運作方式](#)。

每次虛擬機器達到其 RPO 目標時，vSphere Replication 均會在 vCenter Server 事件資料庫中記錄大約 3800 個位元組的資料。如果設定低 RPO 期間，則可快速在資料庫中建立大量資料。若要減少在 vCenter Server 事件資料庫中保留的資料量，請限制 vCenter Server 保留事件資料的天數。請參閱《vCenter Server 和主機管理指南》中的「設定資料庫保留原則」。或者，設定更高的 RPO 值。

vSphere Replication 可保證屬於某個虛擬機器的所有磁碟之間的當機一致性。如果使用靜止，則可能會取得更高層級的一致性。可用的靜止類型由虛擬機器的作業系統決定。如需 Windows 和 Linux 虛擬機器的靜止支援資訊，請參閱[vSphere Replication 6.5 的互通性頁面](#)。

可將虛擬機器設定為向/從 Virtual SAN 資料存放區複寫。請參閱[將 Virtual SAN 儲存區與 vSphere Replication 搭配使用](#)以瞭解將 vSphere Replication 與 Virtual SAN 搭配使用時的限制。

備註 VMware Virtual SAN 為 vSphere 5.5 Update 1 及更新版本的完全受支援功能。

使用 Virtual SAN 儲存區時，同時在大量虛擬機器上設定 vSphere Replication，會導致虛擬機器檔案的初始完整同步執行速度非常緩慢。初始完整同步作業可產生過大的 I/O 流量，且同時設定過多複寫可能會讓 Virtual SAN 儲存區超載。批次設定 vSphere Replication，一次最多 30 台虛擬機器。

必要條件

- 確認來源與目標站台上已部署 vSphere Replication 應用裝置。
- 若要啟用執行 Linux 客體作業系統之虛擬機器的靜止，請在計劃複寫的每一台 Linux 機器上安裝最新版本的 VMware Tools。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 首頁，按一下 **vSphere Replication**。
- 2 選取 vCenter Server，然後按一下 **虛擬機器** 索引標籤。
虛擬機器 索引標籤隨即會列出虛擬機器。
- 3 使用 Ctrl 或 Shift 鍵選取要複寫的虛擬機器。
- 4 在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **所有 vSphere Replication 動作 > 設定複寫**。
 這些虛擬機器應先通過驗證檢查，然後才能設定以進行複寫。
- 5 按下一步。
- 6 選取 **複寫到 vCenter Server**。
- 7 選取目標站台。
 - 如果要設定複寫到本機目標站台，請從清單中選取目標站台並按下一步。
 如果來源和目標站台未連線，可在按下一步時設定站台之間的連線。
 - 如果要設定複寫到遠端目標站台，且來源和目標站台已連線，則從清單中選取目標站台並按下一步。
 - 如果要設定複寫到遠端目標站台，且來源和目標站台未連線，則按一下 **新增遠端站台**，輸入目標 PSC 執行所在之伺服器的 IP 位址或主機名稱，並提供已獲指派 **VRM 遠端管理 VRM** 權限之使用者的認證。使用目標站台驗證使用者時，vSphere Replication Management Server 向 Lookup Service 登錄所在的所有 vCenter Server 執行個體將顯示於目標站台的清單中。從清單中選取目標站台，然後按一下 **確定和下一步**。
- 8 接受 vSphere Replication Server 的自動指派或選取目標站台上的特定伺服器，然後按下一步。
- 9 在 [目標位置] 頁面上，按一下 **編輯**，選取或變更目標位置資料存放區。
 或者，也可以選取虛擬機器儲存區原則。
- 10 (選擇性) 在 [複寫選項] 頁面上，選取來源虛擬機器之客體作業系統的靜止方式。

備註 靜止選項僅適用於支援靜止的虛擬機器。vSphere Replication 不支援虛擬磁碟區上的 VSS 靜止。

- 11 (選擇性) 選取 **針對 VR 資料啟用網路壓縮**。
 壓縮透過網路傳輸的複寫資料會儲存網路頻寬，而且可能會協助減少 vSphere Replication Server 上使用的緩衝區記憶體數量。但是，壓縮與解壓縮資料需要來源站台與管理目標資料存放區的伺服器上具有更多 CPU 資源。
- 12 在 [復原設定] 頁面上，使用 RPO 滑桿或時間微調按鈕設定可接受的期間，在此期間內，若站台發生故障，資料可能會遺失。
 對於使用 Virtual SAN 儲存區的目標和來源站台，可用 RPO 範圍是從 5 分鐘到 24 小時。對於 non-Virtual SAN 站台，可用 RPO 範圍是從 15 分鐘到 24 小時。

- 13** (選擇性) 若要儲存多個可在復原期間轉換成來源虛擬機器快照的複寫執行個體，請在 [時間點執行個體] 窗格中選取**啟用**，並調整要保留的執行個體數量。

備註 一個虛擬機器最多可以保留 24 個執行個體。這表示，如果將 vSphere Replication 設定為每天保留 6 個複寫執行個體，則您可以設定的天數上限為 4 天。

vSphere Replication 保留的複寫執行個體數量取決於設定的保留原則，但是也會要求 RPO 期間足夠短，以便建立這些執行個體。因為 vSphere Replication 不會檢查 RPO 設定是否會建立足夠要保留的執行個體，也不會在執行個體不足時顯示警告訊息，因此您必須確保將 vSphere Replication 設定為建立要保留的執行個體。例如，如果將 vSphere Replication 設定為每天保留 6 個複寫執行個體，則 RPO 期間不應超過 4 小時，以便 vSphere Replication 可以在 24 小時內建立 6 個執行個體。

- 14** 按下一步。

- 15** 選擇是否想要使用複寫種子。

此選項會在選取的目標資料存放區中搜尋複寫種子。如果找到候選檔案，請確認是否將找到的檔案用作種子。

- 16** 在 [即將完成] 頁面上，檢閱複寫設定，然後按一下**完成**。

結果

vSphere Replication 將啟動虛擬機器檔案與目標站台上指定資料存放區的初始完整同步。

如果已關閉複寫來源虛擬機器的電源，則複寫會保持為非作用中狀態，直到開啟虛擬機器電源為止。

將複寫移到新 vSphere Replication Server

設定 vSphere Replication 之後，您可將複寫移到其他 vSphere Replication Server 執行個體。您可能要執行此項作業，以在現有伺服器上完成維護工作，或者複寫使得某個伺服器超載時，在伺服器上平衡負載。

必要條件

除了內嵌式 vSphere Replication Server 以外，您必須部署和登錄其他 vSphere Replication Server。

程序

- 1** 從**傳出複寫**或**傳入複寫**選取複寫。
- 2** 在複寫上按一下滑鼠右鍵，然後選取**移至**。
- 3** 從清單選取 vSphere Replication Server，然後按一下**確定**。

結果

vSphere Replication Server 資料行中會更新新指派的伺服器。

停止複寫虛擬機器

如果您不需要複寫虛擬機器，則可以停止對該虛擬機器的複寫。

記下目標資料存放區以及將要停止之複寫的名稱。停止複寫之後，您需要該資訊來清理環境。

必要條件

確認您以 VRM 虛擬機器複寫使用者身分或 VRM 管理使用者身分登入 vSphere Web Client。請參閱 [vSphere Replication 角色參考](#)。

程序

- 1 在 vSphere Replication 的首頁中，前往 **監控** 索引標籤，然後按一下 **傳入複寫** 或 **傳出複寫**。
- 2 在複寫上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **停止**。

vSphere Replication 會詢問您是否要永久停止所選虛擬機器的複寫。

備註 必須可存取複寫所用的主機和 vSphere Replication Server，以在兩個站台上停止複寫。如果無法存取主機或伺服器，您可以透過選取 **強制停止複寫** 來強制停止可存取站台上的複寫。如果強制停止來自 **傳入複寫** 的複寫，則在來源站台可用的情況下，還必須強制停止來自 **傳出複寫** 中對應的複寫。如果強制停止來自 **傳出複寫** 的複寫，則可以僅復原或強制停止來自 **傳入複寫** 中對應的複寫。

- 3 按一下 **是** 確認您想要停止複寫此虛擬機器。

結果

虛擬機器不會複寫到目標站台。

當您停止複寫時，系統會在複寫目標站台上執行下列作業。

- 如果在初次設定複寫時建立 VMDK 檔案，VMDK 檔案會從目標站台資料存放區刪除。

備註 停止複寫時，vSphere Replication 不會刪除目標資料存放區上的複本目錄。因此，過時目錄會留在 VMFS 和 NFS 目標資料存放區上，而未使用的命名空間會留在 Virtual SAN 和虛擬磁碟區目標資料存放區上。由於資料存放區可保留的目錄數和命名空間設有上限，您必須手動進行清理，以釋放資料存放區上的資源。請參閱 [停止複寫後清理目標資料存放區](#)。

- 如果您設定複寫使用目標站台上的現有磁碟做為種子，VMDK 檔案不會刪除並會保留在目標資料存放區上。

停止複寫後清理目標資料存放區

停止複寫時，vSphere Replication 不會刪除目標資料存放區上的複本目錄。

因此，過時目錄會留在 VMFS 和 NFS 目標資料存放區上，而未使用的命名空間會留在 Virtual SAN 和虛擬磁碟區目標資料存放區上。由於資料存放區可保留的目錄數和命名空間設有上限，您必須手動進行清理，以釋放資料存放區上的資源。

必要條件

確認您知道停止的複寫名稱及其目標資料存放區。

程序

- 1 以管理員使用者身分登入 vSphere Web Client，然後導覽至已停止複寫的目標資料存放區。

- 2 在搜尋文字方塊中輸入已停止複寫的名稱，並找出對應此名稱的資料夾。
- 3 確認資料夾是空的並刪除它。

備註

如果資料夾不是空的，且您可能將這些檔案用作複寫種子來建立新複寫，請勿刪除該資料夾。如果您不需要這些檔案，則繼續進行刪除。

重新設定複寫

您可以重新設定複寫，以修改其設定。

例如，您可以重新設定此複寫，以啟用或停用要複寫的虛擬機器磁碟檔案、修改複寫選項，如 RPO、MPIT 保留原則或靜止方法。您也可以為複本組態和磁碟檔案指定其他目標資料存放區。

若要重新設定複寫參數，請從**傳出複寫**或**傳入複寫**選取複寫，然後選取**重新設定**。

重新設定複寫中的復原點目標 (RPO)

可修改已設定複寫的設定，以指定不同的復原點目標 (RPO)。

程序

- 1 從**傳出複寫**或**傳入複寫**選取複寫。
- 2 在複寫上按一下滑鼠右鍵，然後選取**重新設定**。
系統可能會提示您提供目標站台的登入認證。
- 3 按下一步，直到到達**復原設定**。
- 4 修改此複寫的 RPO 設定。
- 5 按一下**完成**以儲存您的變更。

調整複寫的虛擬機器磁碟檔案大小 (使用複寫種子)

vSphere Replication 會阻止您在複寫期間調整虛擬機器磁碟檔案的大小。如果為目標磁碟使用複寫種子，則可以手動調整磁碟大小。

程序

- 1 停止來源站台上的複寫。
- 2 調整來源虛擬機器的磁碟大小。
- 3 在目標站台上，調整停止複寫後留下的磁碟大小。
- 4 設定來源虛擬機器上的複寫，並將目標站台上已調整大小的磁碟用作種子。

調整複寫的虛擬機器磁碟檔案大小 (不使用複寫種子)

vSphere Replication 會阻止您在複寫期間調整虛擬機器磁碟檔案的大小。如果您在目標磁碟設定期間未使用複寫種子，則 vSphere Replication 會在複寫停止時刪除目標磁碟。

若要在最初未使用複寫種子的情況下調整虛擬機器磁碟的大小，您必須執行復原、手動調整來源和目標站台上的磁碟大小，並使用目標磁碟做為複寫種子來設定新的複寫。

備註 當 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 搭配使用時，如果虛擬機器屬於保護群組，您必須將其從群組中移除後再啟動完成磁碟大小調整的程序，完成該程序後重新新增此虛擬機器。如需詳細資訊，請參閱《Site Recovery Manager 管理》說明文件中的〈在保護群組中新增或移除虛擬機器〉。

程序

- 1 復原虛擬機器。
- 2 停止複寫。
- 3 調整來源站台上的磁碟大小。
- 4 調整目標站台上已復原虛擬機器的磁碟大小。
- 5 解除登錄目標站台上的已復原虛擬機器，但不要刪除磁碟。
- 6 透過將已復原虛擬機器的磁碟用作種子來設定複寫。

變更複寫的時間點設定

您可以重新設定複寫，以啟用或停用時間點執行個體儲存，或變更 vSphere Replication 保留的執行個體數量。

vSphere Replication 會儲存可在復原或計劃的移轉作業後用作快照的複寫執行個體。每個虛擬機器最多可儲存 24 個時間點執行個體。

程序

- 1 在 vSphere Replication 首頁上，按一下**監控**索引標籤，然後按一下**傳出複寫**。
- 2 選取要重新設定的複寫，然後按一下**重新設定複寫**圖示 ，或是在複寫來源虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取**所有 vSphere Replication 動作 > 重新設定**。

重新設定精靈隨即開啟。系統可能會提示您提供目標站台的登入認證。

- 3 一直按**下一步**，直到進入精靈的 [復原設定] 頁面。

- 4 在 [時間點執行個體] 窗格中，做出想要套用的變更，然後按**下一步**。

動作	程序
啟用儲存時間點執行個體	選取 啟用 核取方塊。
停用時間點執行個體儲存	取消選取 啟用 核取方塊。
調整要保留的執行個體數量	使用微調方塊，調整每天要保留的執行個體數量以及要保留過去幾天的複寫執行個體。
	備註 每個虛擬機器最多可以保留 24 個複寫執行個體。

- 5 按一下**完成**以儲存您的變更。

結果

如果選取停用時間點執行個體儲存，則目標站台上的執行個體會目標站台上出現下一個複寫執行個體時遭到刪除。新複寫執行個體儲存在目標站台上的時間取決於 RPO 設定。

變更複寫的目標資料存放區位置

您可以重新設定複寫，以變更儲存有已複寫資料的資料存放區。

若要變更目標資料存放區，您要從其中移動複寫資料的舊目標資料存放區必須處於線上狀態。如果無法存取舊資料存放區，重新設定工作會失敗。若要在無法存取舊資料存放區的情況下變更目標資料存放區，您必須停止到舊資料存放區的複寫，然後設定到新資料存放區的另一複寫。

備註 執行測試復原時，無法變更目標資料存放區。若要變更目標資料存放區，則必須等待測試清理完成。

程序

- 1 在 vSphere Replication 的首頁中，按一下**監控**索引標籤，然後按一下**傳出複寫**或**傳入複寫**。
- 2 在您想要變更目標資料存放區的複寫上按一下滑鼠右鍵，然後選取**重新設定**。
重新設定精靈隨即開啟。系統可能會提示您提供目標站台的登入認證。
- 3 按**下一步**前往精靈的 [目標位置] 頁面。
- 4 選取新目標資料存放區。
- 5 按**下一步**直到到達 [即將完成] 頁面，然後按**完成**以儲存設定。

結果

vSphere Replication 會根據設定，將所有已複寫的執行個體與組態檔移到新目標資料存放區。

在 vSphere Replication 中監控和管理複寫

11

vSphere Replication 提供一個管理介面，您可以在此介面中監控和管理本機和遠端站台的虛擬機器複寫和連線狀態。

vSphere Replication 中的**首頁**索引標籤會列出已加入同一個 SSO 伺服器的所有 vCenter Server、每個 vSphere Replication 應用裝置的狀態以及複寫總數。

選取 vCenter Server 並前往**摘要**索引標籤時，您會看到 vSphere Replication Portlet 及目標站台摘要，以及與該 vCenter Server 相關聯的 vSphere Replication 應用裝置的傳出和傳入複寫。

本章節討論下列主題：

- [檢視站台的複寫摘要](#)
- [檢視站台的複寫報告](#)
- [識別問題索引標籤中的複寫問題](#)
- [管理目標站台](#)
- [管理 vSphere Replication Server](#)

檢視站台的複寫摘要

您可在 vSphere Replication 登錄到的 vCenter Server 的**監控**索引標籤上，檢視目標站台的摘要資訊以及每個站台上傳入和傳出複寫的狀態。

您可檢視站台的以下相關資訊：

- 目標站台及其目前狀態。
- 具有已複寫虛擬機器之色彩編碼狀態的所有傳入和傳出複寫的圖形表示。

必要條件

請確認 vSphere Replication 正在執行中。

程序

- 1 登入 vSphere Web Client。
- 2 選取 vCenter Server 根資料夾。

3 按一下**監控**索引標籤。

虛擬機器的複寫狀態

vSphere Replication 會顯示設定進行複寫之虛擬機器的複寫狀態。

狀態	每種狀態的詳細資料
確定	確定、正在移動、正在復原
警告	已暫停、確定 (RPO 違規)、非作用中、非作用中 (RPO 違規)、完整同步 (RPO 違規)、同步 (RPO 違規)
進行中	完整同步、同步、初始完整同步、正在設定
錯誤	錯誤、錯誤 (RPO 違規)
已復原	已復原

備註 如果複寫處於 [非作用中] 複寫狀態，則您可能已使用網路位址轉譯 (NAT) 連線來源和目標站台。vSphere Replication 不支援 NAT。連線站台時，請使用以認證為基礎的驗證以及不使用 NAT 的網路路由。[非作用中] 複寫狀態的另一個原因可能是來源虛擬機器的電源已關閉。自動複寫僅在開啟電源的虛擬機器上起作用。

監控虛擬機器複寫

您可以監控複寫狀態，並檢視設定要複寫之虛擬機器的相關資訊。

如需有關如何識別複寫錯誤的詳細資訊，請參閱[識別問題索引標籤中的複寫問題](#)。

必要條件

- 請確認 vSphere Replication 正在執行中。
- 確認虛擬機器已設定進行複寫。

程序

- 1 登入 vSphere Web Client。
- 2 選取 vSphere Replication 應用裝置所登錄到的 vCenter Server。
- 3 按一下**監控**，然後按一下 vSphere Replication。
- 4 選取**傳出複寫**，查看從此站台複寫的虛擬機器的詳細資料。
- 5 選取**傳入複寫**，查看複寫到此站台的虛擬機器的詳細資料。

根據所選複寫的狀態，您可以針對此複寫執行不同的動作。

檢視站台的複寫報告

如果您發現頻繁出現 RPO 違規，並希望進一步瞭解 vSphere Replication 的網路使用量，或是希望檢查傳入和傳出之複寫的狀態，您可以檢視來源和目標 vCenter Server 站台的複寫統計資料。

必要條件

請確認 vSphere Replication 正在執行中。

程序

- 1 在 vSphere Web Client [首頁] 視圖中，按一下 **vSphere Replication**。
- 2 在 vSphere Replication [首頁] 索引標籤上，按一下 **監控**。
- 3 按一下 **報告**。

結果

[報告] 頁面會顯示目前和歷史這兩種資料類型。目前資料顯示在 [報告] 頁面左側的圖中，而歷史資料顯示在 [報告] 頁面右側。

備註 資料每隔 5 分鐘收集一次，此圖代表每個時間間隔的彙總資料。因此，您無法看到尖峰值發生的準確時刻。

表 11-1. vSphere Replication 收集的資料類型

資料類型	報告
目前資料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 複寫的虛擬機器 (透過 VC) ■ 複寫的虛擬機器 (透過主機)
歷史資料	<ul style="list-style-type: none"> ■ 所有傳出複寫的已傳輸位元組 ■ 特定傳出複寫的已傳輸位元組 ■ RPO 違規 ■ 複寫計數 ■ 站台連線 ■ VR Server 連線

後續步驟

- 您可以使用歷史資料報告上面的下拉式功能表來限制報告的時間範圍。
- 您可以最大化報告 Widget 以放大資料。
- 將已傳輸位元組的報告最大化後，可使用下拉式功能表按虛擬機器篩選資料。這可協助您識別環境中產生最密集複寫流量的虛擬機器。

解譯站台的複寫統計資料

您可以使用 vSphere Replication 編譯的報告，最佳化複寫環境、識別環境中的問題並顯示造成這些問題最可能的原因。

伺服器 and 站台連線、RPO 違規數量及其他度量為管理員提供了診斷複寫問題所需的資訊。

下列區段包含解譯資料的範例，這些資料位於 **監控** 下 **vSphere Replication** 索引標籤上的 **報告** 下方。

RPO 違規

在來源站台和目標站台上，環境中的多種問題可能會導致大量 RPO 違規。透過有關歷史複寫工作的更多詳細資料，您可以針對如何管理複寫環境做出明智的決定。

表 11-2. 分析 RPO 違規

可能的原因	解決方案
<ul style="list-style-type: none"> ■ 網路頻寬無法容納所有複寫。 ■ 複寫流量可能增加。 ■ 大型虛擬機器的初始完整同步花費的時間比為虛擬機器設定的 RPO 長。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 停用某些變更速率較高的虛擬機器上的複寫，以允許變更速率較低的虛擬機器滿足其 RPO 目標。 ■ 增加所選主機的網路頻寬。 ■ 檢查複寫流量是否增加。如果流量增加，請調查可能的原因，例如，應用程式的使用量可能已變更，但您並沒有收到通知。 ■ 檢查歷史資料，瞭解平均傳輸位元組，以識別顯著的持續增加情況。如果存在增加的情況，請連絡應用程式擁有者，以識別可能與此增加相關的最近事件。 ■ 調整為較不積極的 RPO，或尋找其他增加頻寬的方式，以容納目前的 RPO 需求。
<ul style="list-style-type: none"> ■ 來源站台和目標站台之間存在連線問題。 ■ 目標站台可能發生基礎結構變更。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 檢查站台連線資料，以驗證來源站台和目標站台之間的連線。 ■ 檢查目標站台上的基礎結構是否發生變更，或是遇到阻止 vSphere Replication 在目標資料存放區上寫入的問題。例如，對目標主機所做的儲存頻寬管理變更可能會導致複寫期間出現儲存延遲。 ■ 檢查 vSphere Replication Management Server 應用裝置和 vSphere Replication Server 應用裝置。可能有人關閉了應用裝置，或者應用裝置失去連線。

已傳輸位元組

將已傳輸位元組總數和 RPO 違規次數相關聯，以協助您決定滿足 RPO 目標所需的頻寬。

表 11-3. 分析傳輸位元組的速率和 RPO 違規

圖表值	可能的原因	解決方案
<ul style="list-style-type: none"> ■ 高位元組傳輸速率，及大量 RPO 違規 ■ 低位元組傳輸速率，及大量 RPO 違規 	網路頻寬不足，無法容納所有複寫。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 將已傳輸位元組圖表最大化，並使用下拉式功能表按虛擬機器篩選資料。停用某些變更速率較高的虛擬機器上的複寫，以允許變更速率較低的虛擬機器滿足其 RPO 目標。 ■ 增加所選主機的網路頻寬。
<ul style="list-style-type: none"> ■ 高位元組傳輸速率，及少量或沒有 RPO 違規 ■ 低位元組傳輸速率，及少量或沒有 RPO 違規 	環境會依預期運作。	N/A

主機複寫的虛擬機器

主機複寫的虛擬機器數量可協助您決定在環境中分配複寫工作負載的方式。例如，如果主機上複寫的虛擬機器數量過高，則主機可能會因複寫工作而超載。您可能想要驗證主機是否擁有足夠的資源來維持所有複寫工作。如果需要，您可以檢查具有少量複寫虛擬機器的主機，並最佳化環境中的資源配置。

識別問題索引標籤中的複寫問題

您可以在對應 vCenter Server 的**問題**索引標籤上檢視並疑難排解複寫期間可能發生的 vSphere Replication 問題。

表 11-4. 可能的複寫問題

問題	原因	解決方案
非作用中	虛擬機器的電源已關閉，導致複寫處於非作用中，並出現警告圖示。該虛擬機器的複寫未執行。	開啟虛擬機器電源以恢復複寫作業。
暫停	如果暫停複寫，會出現警告圖示。	從 問題 索引標籤恢復暫停的複寫。
錯誤	如果在已設定複寫的虛擬機器上新增磁碟，複寫將暫停並進入錯誤狀態。	重新設定複寫，並啟用或停用新增的磁碟。
錯誤	設定複寫時，複寫失敗並顯示不正確的 UUID。例如，找到並打算使用的複寫種子具有不同於原始硬碟的 UUID。	重新設定該複寫。
錯誤	您在設定組態時未使用複寫種子，但在設定組態時找到具有相同名稱的磁碟。	重新設定該複寫。
RPO 違規	複寫包含 RPO 違規。	請參閱 重新設定複寫中的復原點目標 (RPO) 。

管理目標站台

您可以重新連線和中斷連線目標複寫站台，並與新目標站台建立連線。

若要建立與新目標站台的連線，請參閱[設定 vSphere Replication 連線](#)。

必要條件

請確認 vSphere Replication 正在執行中。

程序

- 1 登入 vSphere Web Client。
- 2 在 vSphere Web Client 首頁，按一下 **vSphere Replication**。
- 3 按一下**管理**，然後按一下 **vSphere Replication**。
- 4 在**目標**台中，於站台上按一下滑鼠右鍵，並選取**中斷連線**或**重新連線**。

管理 vSphere Replication Server

除了依預設隨附 vSphere Replication 應用裝置的內嵌式執行個體以外，您還可以部署並登錄新的 vSphere Replication Server 執行個體。

您可以檢視、設定、重新連線和解除登錄在您的環境中登錄的 vSphere Replication Server 執行個體。

必要條件

請確認 vSphere Replication 正在執行中。

程序

- 1 登入 vSphere Web Client。
- 2 選取 vSphere Replication 應用裝置所登錄到的 vCenter Server。
- 3 按一下**設定**，然後按一下 **vSphere Replication**。
- 4 在**複寫伺服器**區段中，按一下圖示以管理 vSphere Replication Server。

選項	說明
從 OVF 範本部署新的 vSphere Replication Server	按一下即可部署其他 vSphere Replication Server。請參閱 第 6 章 部署其他 vSphere Replication Server 。
將虛擬機器做為 vSphere Replication Server 登錄	按一下即可將虛擬機器做為 vSphere Replication Server 登錄。請參閱 登錄其他 vSphere Replication Server 。
設定所選的 vSphere Replication Server	按一下即可存取從清單所選 vSphere Replication Server 的 VAMI。
重新連線	如果從清單所選 vSphere Replication Server 的狀態為已中斷連線，請按一下。
解除登錄所選的 vSphere Replication Server	按一下即可解除登錄從清單所選的 vSphere Replication Server。請參閱 解除登錄並移除 vSphere Replication Server 。

使用 vSphere Replication 執行復原

12

使用 vSphere Replication，您可以復原在目標站台中成功複寫的虛擬機器。

vSphere Replication 會執行一系列步驟來復原複寫的虛擬機器。

- vSphere Replication 準備復原作業。
 - 如果執行最新變更的同步，則在目標站台上復原虛擬機器之前，vSphere Replication 會檢查來源站台是否可用以及虛擬機器電源是否已關閉。然後，vSphere Replication 會將變更從來源站台同步到目標站台。
 - 如果略過同步並使用最新的可用資料復原 (例如，如果來源站台無法使用)，則 vSphere Replication 會使用目標站台上的最新可用資料。
- vSphere Replication 會重建複寫的 .vmdk 檔案。
- vSphere Replication 會使用正確的磁碟路徑重新設定新複寫的虛擬機器。
- 在目標站台上，vSphere Replication 會將虛擬機器登錄到 vCenter Server。

在目標站台中，**傳入複寫**索引標籤上，一次只可復原一台虛擬機器。您可以選擇開啟復原虛擬機器的電源。中斷連線已復原虛擬機器的網路裝置。您可能需要設定復原的虛擬機器，使其完全運作。

如果您啟用時間點執行個體儲存，則這些執行個體會轉換成復原虛擬機器的快照。您可以使用 vSphere Web Client 還原為清單中的快照。

本章節討論下列主題：

- [使用 vSphere Replication 復原虛擬機器](#)
- [vSphere Replication 中的虛擬機器容錯回復](#)

使用 vSphere Replication 復原虛擬機器

使用 vSphere Replication，您可以復原在目標站台中成功複寫的虛擬機器。您一次只可復原一台虛擬機器。

必要條件

確認來源站台上的虛擬機器電源已關閉。如果虛擬機器已開啟電源，則一條錯誤訊息會提醒您關閉其電源。

程序

- 1 使用 vSphere Web Client 登入目標站台，然後選取 vSphere Replication 應用裝置登錄到的 vCenter Server。
- 2 按一下 **監控**，然後按一下 **vSphere Replication**。
- 3 在 **傳入複寫** 索引標籤上，於要復原的虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **復原**。
- 4 選取是使用所有最新資料復原虛擬機器，還是使用目標站台上可用的最近資料復原虛擬機器。

選項	說明
同步最近變更	先執行從來源站台到目標站台的虛擬機器完整同步，然後復原虛擬機器。選取此選項可避免資料遺失，但是此選項僅在來源虛擬機器的資料可供存取時才可用。只能在虛擬機器的電源關閉時選取此選項。
使用最新的可用資料	使用目標站台上最近複寫的資料復原虛擬機器，無需執行同步。選取此選項會導致遺失自最近複寫後變更的任何資料。如果來源虛擬機器無法存取或其磁碟已損毀，請選取此選項。

- 5 選取復原資料夾，然後按 **下一步**。
- 6 選取目標計算資源，然後按 **下一步**。
- 7 如果虛擬機器包含您尚未啟用複寫的硬碟，請選取要附加現有磁碟或卸除磁碟的目的地，然後按 **下一步**。

只有當虛擬機器包含尚未啟用複寫的硬碟時，才會顯示此頁面。

- 若要選取目的地，請按一下 **瀏覽**，並導覽到資料存放區上放入磁碟檔案的資料夾。
- 若要卸除磁碟並從復原中排除磁碟檔案，請按一下 **卸除**。

- 8 (選擇性) 選取 **復原後開啟電源**。

- 9 按一下 **完成**。

結果

vSphere Replication 會驗證提供的輸入並復原虛擬機器。如果成功，虛擬機器狀態將變更為已復原。虛擬機器即會顯示在目標站台的詳細目錄中。

如果在針對虛擬機器設定複寫時啟用了多個時間點執行個體，則 vSphere Replication 會在成功復原後將保留的執行個體做為標準快照提供。您可以選取其中一個快照來還原虛擬機器。在還原為快照時，vSphere Replication 不會保留記憶體狀態。

如果復原失敗，虛擬機器的複寫會還原為嘗試復原前的複寫狀態。如需有關失敗的復原嘗試的詳細資訊，請查看複寫詳細資料面板中的最近復原錯誤訊息，或查看 vCenter Server 工作。

在使用 vSphere Replication 複寫單一 vCenter Server 中的虛擬機器且 vCenter Server 執行個體的詳細目錄中只有一台主機的情況下，如果針對虛擬機器使用相同的名稱，則復原也可能會失敗。如需詳細資訊，請參閱 [在單一 vCenter Server 執行個體中復原虛擬機器時發生錯誤](#)。

成功復原後，如果來源站台仍可用，則 vSphere Replication 會停用用於複寫的虛擬機器。虛擬機器的電源再次開啟時，不會將複寫資料傳送到復原站台。若要取消設定複寫，請選取 **停止複寫**。

來源虛擬機器不再位於 vCenter Server 詳細目錄中時，會取消設定複寫。取消設定的複寫不會出現在**摘要**索引標籤中，也不會出現在**傳入複寫**或**傳出複寫**索引標籤中。檢視 vCenter Server 工作歷程記錄，以取得已執行復原的相關資訊。

如果複寫的虛擬機器已附加到分散式虛擬交換器，並且您嘗試在自動 DRS 叢集中執行復原，則復原作業會成功，但所產生的虛擬機器的電源無法開啟。請編輯復原的虛擬機器設定，以將其連結到正確網路。

vSphere Replication 會中斷虛擬機器網路介面卡的連線，以防止在生產網路中發生損壞。復原後，必須將虛擬網路介面卡連線到正確網路。如果目標主機或叢集無法存取來源站台上為虛擬機器設定的 DVS，請手動將虛擬機器連線到網路或其他 DVS，以成功開啟虛擬機器的電源。

vSphere Replication 中的虛擬機器容錯回復

在 vCenter Server 站台間容錯回復虛擬機器是 vSphere Replication 中的手動工作。無法使用自動容錯回復。

在目標 vCenter Server 站台上成功執行復原後，您可以執行容錯回復。登入目標站台後，請以相反方向，即從目標站台到來源站台，手動設定新複寫。來源站台上的磁碟用作複寫種子，因此 vSphere Replication 僅會同步對目標站台上磁碟檔案所做的變更。如需有關複寫種子的詳細資訊，請參閱[使用複寫種子複寫虛擬機器](#)。

設定反向複寫之前，您必須從來源站台上的詳細目錄解除登錄虛擬機器。

疑難排解 vSphere Replication

13

已知疑難排解資訊可協助您診斷並更正使用 vSphere Replication 來複寫和復原虛擬機器時發生的問題。

如果在部署 vSphere Replication、複寫或復原虛擬機器，或連線到資料庫時出現問題，可對其進行疑難排解。若要協助識別問題，您可能需要收集和檢閱 vSphere Replication 記錄檔，並將其傳送給 VMware 支援。

請參閱第 11 章 在 vSphere Replication 中監控和管理複寫，以瞭解複寫狀態和如何識別複寫問題。

您也可以到 VMware 知識庫 (網址為 <http://kb.vmware.com>) 中搜尋問題的解決方案。

本章節討論下列主題：

- 產生 vSphere Replication 支援服務包
- vSphere Replication 事件和警示
- 常見 vSphere Replication 問題的解決方案

產生 vSphere Replication 支援服務包

可以使用 vSphere Replication 虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 產生支援服務包，用於系統監控和疑難排解。支援呼叫期間，VMware 支援工程師可能會要求該服務包。

若要存取並下載 vSphere Replication 記錄，您需要存取 vSphere Replication VAMI。vSphere Replication 會在記錄檔達到 50 MB 時輪替其記錄，並至多保留 12 個壓縮記錄檔。

必要條件

- 確認 vSphere Replication 應用裝置已開啟電源。
- 確認您具有設定 vSphere Replication 應用裝置的管理員權限。

程序

- 1 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。
VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。
- 2 依序按一下 **VRM** 索引標籤和**支援**。

3 按一下 **產生** 產生目前 vSphere Replication 記錄的 .zip 套件。

包含複寫和系統記錄檔的套件的連結隨即顯示。來自 vSphere Replication 應用裝置和其他所有已連線的 vSphere Replication Server 的記錄檔均包括在同一套件中。

4 按一下連結下載該套件。

5 (選擇性) 按一下現有記錄套件旁的 **刪除** 將其逐個刪除。

手動存取 vSphere Replication 記錄檔

您可以複製和使用 vSphere Replication 記錄檔，以進行系統監控和疑難排解。支援通話期間，VMware 支援工程師可能會要求提供這些記錄檔。

使用 SCP 或 Win SCP，從 vSphere Replication 應用裝置和所有其他 vSphere Replication Server 複製記錄資料夾和檔案。

- /opt/vmware/hms/logs/
- /opt/vmware/var/log/lighttpd/
- /var/log/vmware/
- /var/log/boot.msg

vSphere Replication 事件和警示

vSphere Replication 支援事件記錄。您可定義每個事件發生時可觸發的警示。此功能提供一種方法可監控系統的健全狀況並解決潛在問題，以確保虛擬機器複寫的可靠性。

設定 vSphere Replication 警示

您可以定義並編輯警示，以在發生特定 vSphere Replication 事件時向您發出警示。

您可以建立發生特定事件時觸發的警示，例如設定用於複寫的虛擬機器後。請參閱 vSphere Web Client 說明文件中的《在 vSphere Web Client 中檢視和編輯警示設定》。

vSphere Replication 事件清單

vSphere Replication 複寫會監控複寫和基礎複寫基礎結構，並產生不同類型的事件。

表 13-1. vSphere Replication 事件

事件名稱	事件說明	事件類型	類別	事件目標
已設定 vSphere Replication	已針對 vSphere Replication 設定虛擬機器	com.vmware.vcHms.replicationConfiguredEvent	資訊	虛擬機器
已取消設定 vSphere Replication	已針對 vSphere Replication 取消設定虛擬機器	com.vmware.vcHms.replicationUnconfiguredEvent	資訊	虛擬機器

表 13-1. vSphere Replication 事件 (續)

事件名稱	事件說明	事件類型	類別	事件目標
已針對 vSphere Replication 設定主機	已針對 vSphere Replication 設定主機	com.vmware.vcHms .hostConfiguredForHbrEvent	資訊	主機系統
已針對 vSphere Replication 取消設定主機	已針對 vSphere Replication 取消設定受管理物件識別碼為 <Host Moid> 的主機	com.vmware.vcHms .hostUnconfiguredForHbrEvent	資訊	資料夾
未針對 vSphere Replication 設定虛擬機器	虛擬機器遇到 vSphere Replication 問題，必須重新設定	com.vmware.vcHms .vmMissingReplicationConfigurationEvent	錯誤	虛擬機器
已從 vSphere Replication 清除虛擬機器	已從 vSphere Replication 組態中清除虛擬機器	com.vmware.vcHms .vmReplicationConfigurationRemovedEvent	資訊	虛擬機器
RPO 已違規	虛擬機器 vSphere Replication RPO 違規 <x> 分鐘	com.vmware.vcHms .rpoViolatedEvent	錯誤	虛擬機器
已還原 RPO	虛擬機器 vSphere Replication RPO 不再違規	com.vmware.vcHms .rpoRestoredEvent	資訊	虛擬機器
與遠端 vSphere Replication 站台的連線中斷	與遠端 vSphere Replication 站台 <siteName> 的連線中斷	com.vmware.vcHms .remoteSiteDownEvent	錯誤	資料夾
已連線到遠端 vSphere Replication 站台	已建立與遠端 vSphere Replication 站台 <siteName> 的連線	com.vmware.vcHms .remoteSiteUpEvent	資訊	資料夾
VR 伺服器已中斷連線	vSphere Replication Server <VR Server> 已中斷連線	com.vmware.vcHms .hbrDisconnectedEvent	資訊	資料夾
已重新連線 VR 伺服器	vSphere Replication Server <VR Server> 已重新連線	com.vmware.vcHms .hbrReconnectedEvent	資訊	資料夾
已清除無效的 vSphere Replication	虛擬機器 <VM name> 已從 vCenter Server 移除，並且其 vSphere Replication 狀態已清除	com.vmware.vcHms .replicationCleanedUpEvent	資訊	資料夾
已從複本復原虛擬機器	已從 vSphere Replication 映像復原虛擬機器 <VM Name>	com.vmware.vcHms .vmRecoveredEvent	資訊	虛擬機器

表 13-1. vSphere Replication 事件 (續)

事件名稱	事件說明	事件類型	類別	事件目標
vSphere Replication 無法存取資料存放區	vSphere Replication Server 無法存取資料 存放區	com.vmware.vchms .datastoreInaccessib leEvent	錯誤	資料存放區
vSphere Replication 已處理向虛擬機器新增 磁碟的作業	vSphere Replication 偵測到並處理了向虛 擬機器 <VM name> 新增磁碟的作業。新 增的磁碟為 <Disk name>	com.vmware.vchms .handledVmDiskAdd Event	資訊	虛擬機器
vSphere Replication 已處理從虛擬機器移除 磁碟的作業	vSphere Replication 偵測到並處理了向虛 擬機器 <VM name> 新增磁碟的作業。新 增的磁碟為 <Disk name>	com.vmware.vchms .handledVmDiskRe moveEvent	資訊	虛擬機器
無法解析儲存區原則	無法針對提供的儲存 區設定檔識別碼 <profile ID> 和受管理 物件識別碼為 <Moid> 的資料存放區解析特 定儲存區原則	com.vmware.vchms .failedResolvingStor agePolicyEvent	錯誤	資料存放區
已暫停 vSphere Replication	由於組態發生變更 (例 如, 新增磁碟或還原 到磁碟狀態不同的快照), vSphere Replication 已暫停	hbr.primary.System PausedReplication	錯誤	虛擬機器
vSphere Replication 組態無效	vSphere Replication 組態無效	hbr.primary.InvalidV mReplicationConfigu rationEvent	錯誤	虛擬機器
已啟動同步	已啟動同步	hbr.primary.DeltaSt artedEvent	資訊	虛擬機器
已完成應用程式一致性 同步	已完成應用程式一致 性同步	hbr.primary.AppQui escedDeltaComple tedEvent	資訊	虛擬機器
已完成檔案系統一致性 同步	已完成檔案系統一致 性同步	hbr.primary.FSQuies cedDeltaCompleted Event	資訊	虛擬機器
已完成未靜止的當機一 致性同步	靜止失敗或虛擬機器 電源已關閉。已完成 未靜止的當機一致性 同步。	hbr.primary.Unquies cedDeltaCompleted Event	警告	虛擬機器
已完成當機一致性同 步。	已完成當機一致性同 步。	hbr.primary.DeltaCo mpletedEvent	資訊	虛擬機器
無法啟動同步	無法啟動同步	hbr.primary.FailedT oStartDeltaEvent	錯誤	虛擬機器

表 13-1. vSphere Replication 事件 (續)

事件名稱	事件說明	事件類型	類別	事件目標
已啟動完整同步	已啟動完整同步	hbr.primary.SyncStartedEvent	資訊	虛擬機器
已完成完整同步	已完成完整同步	hbr.primary.SyncCompletedEvent	資訊	虛擬機器
無法啟動完整同步	無法啟動完整同步	hbr.primary.FailedToStartSyncEvent	錯誤	虛擬機器
已中止同步	已中止同步	hbr.primary.DeltaAbortedEvent	警告	虛擬機器
未連線到 VR 伺服器	未連線到 vSphere Replication Server	hbr.primary.NoConnectionToHbrServerEvent	警告	虛擬機器
已還原與 VR 伺服器的連線	已還原與 VR 伺服器的連線	hbr.primary.ConnectionRestoredToHbrServerEvent	資訊	虛擬機器
已變更 vSphere Replication 組態	已變更 vSphere Replication 組態	hbr.primary.VmReplicationConfigurationChangedEvent	資訊	虛擬機器

常見 vSphere Replication 問題的解決方案

已知疑難排解資訊可協助您診斷和修正 vSphere Replication 的相關問題。

部署 vSphere Replication 應用裝置時 vService 繫結發生錯誤

部署 vSphere Replication 應用裝置時，「部署 OVF 範本」精靈中出現 vService 繫結錯誤。

問題

部署 vSphere Replication 時，「部署 OVF 範本」精靈中出現 vService 繫結錯誤。

```
不受支援的區段 '{http://www.vmware.com/schema/ovf}vServiceDependencySection' (vService 相依性)
```

原因

出現此錯誤的原因通常是暫停或停止了 vCenter Management Web 服務。

解決方案

嘗試啟動 vCenter Management Web 服務。如果 vCenter Server 做為 Linux 虛擬應用裝置執行，請將該應用裝置重新開機。

OVF 套件無效，無法部署

嘗試為 vSphere Replication 應用裝置部署 OVF 時，可能會發生 OVF 套件錯誤。

問題

嘗試部署 vSphere Replication 應用裝置時，可能會顯示錯誤 OVF 套件無效，無法部署。

原因

出現此問題的原因是：已變更 vCenter Server 連接埠的預設值 80。

解決方案

如果可能，請將 vCenter Server 連接埠重新變更為 80。

vSphere Replication 和 SQL Server 間的連線錯誤無法解決

您無法解決 vSphere Replication 應用裝置和 SQL Server 間的連線錯誤。

問題

vSphere Replication 可能無法連線到 SQL Server，您的資訊不足，無法解決此問題。

原因

數個原因會導致此問題，有關此問題的初始可用資訊並不足以解決此問題。

解決方案

- 1 使用檔案管理工具連線到 vSphere Replication 應用裝置。

例如，您可能使用 SCP 或 WinSCP。使用根帳戶連線，該帳戶與連線到 VAMI 使用的帳戶相同。

- 2 刪除在 /opt/vmware/hms/logs 中找到的所有檔案。

- 3 連線到 VAMI 並嘗試儲存 vSphere Replication 組態。

此動作將重新建立 SQL 錯誤。

- 4 再一次連線到 vSphere Replication 應用裝置，然後找到位於 /opt/vmware/hms/logs 的 hms-configtool.log 檔案。

此記錄檔包含剛剛發生的錯誤的相關資訊。參考此資訊對連線問題進行疑難排解，或向 VMware 提供該資訊以取得進一步協助。請參閱 [重新設定 vSphere Replication 使用外部資料庫](#)。

vMotion 期間對檔案系統靜止所做的應用程式靜止變更將套用到舊主機

vSphere Replication 可透過 ESXi 5.1 或較新版本的主機上執行的 Windows Server 2008 和 Windows 8 客體作業系統建立虛擬機器的應用程式靜止複本。

問題

ESXi 5.1 或較新版本的主機均位於包含舊版主機的叢集中，您可使用 vMotion 將已複寫的虛擬機器移到舊主機。然後，vSphere Replication 會建立檔案系統靜止複本。

原因

叢集中 ESXi 5.1 (或較新版本) 和舊主機的混合將在 vMotion 期間將檔案系統靜止複本建立到舊主機上。但是，此程序會建立應用程式靜止複本。

解決方案

請先確保叢集中的所有主機均在執行 ESXi 5.1 或較新版本，然後才能使用 vMotion 透過應用程式靜止來移動 Windows Server 2008 和 Windows 8 虛擬機器。

對於包含的兩個磁碟位於不同資料存放區的虛擬機器，設定複寫失敗

如果嘗試為其設定 vSphere Replication 的虛擬機器包含兩個位於不同資料存放區的磁碟，則設定失敗。

問題

設定複寫失敗，並顯示下列錯誤：

```
裝置金鑰為 <varname id="varname_F95ABDF7B80C4110A85EDBEAAD1942B2">device_keys</varname> 的多個來源磁碟指向相同的目的地資料存放區和檔案路徑 <varname id="varname_123320386B64448C8EAC189A63379906">disk_path</varname>。
```

原因

出現此問題的原因在於，vSphere Replication 未針對目的地虛擬磁碟產生唯一的資料存放區路徑或檔案名稱。

解決方案

如果您在受保護站台上為 VMDK 檔案選取不同的資料存放區，也必須在次要站台上為目標 VMDK 檔案選取不同的資料存放區。

或者，您也可以透過將 VMDK 檔案放入次要站台上單一目標資料存放區上的單獨資料夾中，來建立唯一的資料存放區路徑。

vSphere Replication 服務失敗並顯示未解析的主機錯誤

如果未將 vCenter Server 的位址設為完整網域名稱 (FQDN) 或文字位址，則 vSphere Replication 服務可能會意外停止，或重新開機後無法啟動。

問題

vSphere Replication 服務會停止執行或重新開機後不啟動。錯誤無法解析主機：*non-fully-qualified-name* 會顯示在 vSphere Replication 記錄檔中。

解決方案

- 1 在 vSphere Web Client 中，選取 vCenter Server 執行個體，然後按一下 **管理 > 設定 > 進階設定**，檢查是否將 `VirtualCenter.FQDN` 金鑰設為完整網域名稱或文字位址。

- 2 使用受支援的瀏覽器登入 vSphere Replication VAMI。

VAMI 的 URL 為：<https://vr-appliance-address:5480>。

- 3 檢閱並確認瀏覽器安全性例外狀況 (如適用)，以進入登入頁面。
- 4 輸入應用裝置的根使用者名稱與密碼。

您已在 vSphere Replication 應用裝置的 OVF 部署期間設定根密碼。

- 5 針對 vCenter Server，輸入與為 VirtualCenter.FQDN 金鑰設定相同的 FQDN 或文字位址。
- 6 按一下**儲存並重新啟動服務**以套用變更。

在 ESXi 伺服器 5.0 上將具有較短 RPO 的多個虛擬機器複寫到共用 VMFS 資料存放區時的擴充性問題

如果將具有較短復原點目標 (RPO) 的大量虛擬機器複寫到可由復原站台上的多個主機存取的一個單一虛擬機器檔案存放區 (VMFS) 資料存放區，效能可能會變慢。

問題

在復原站台上執行 ESXi 伺服器 5.0 時，會發生此問題。這會導致達不到 RPO 目標。

RPO 目標越長，可成功複寫到單一共用 VMFS 資料存放區的虛擬機器越多。

計算應複寫到復原站台上單一 VMFS 磁碟區的虛擬機器數量時，請遵循以下準則。

- 如果所有虛擬機器都具有 15 分鐘的 RPO，則將 50 至 100 個虛擬機器複寫到同一 VMFS 資料存放區時，會影響效能。
- 如果所有虛擬機器都具有 30 分鐘的 RPO，則將 100 至 200 個虛擬機器複寫到同一 VMFS 資料存放區時，會影響效能。

如果在保護群組中具有不同 RPO 目標，則在計算可複寫到單一 VMFS 磁碟區的虛擬機器數量時，請計算 RPO 目標的調和平均數。例如，如果您有 100 個 RPO 為 20 分鐘的虛擬機器和 50 個 RPO 為 600 分鐘的虛擬機器，請計算 RPO 的調和平均數，如下所示：

$$150 / (100 / 20 + 50 / 600) = \sim 30$$

在此範例中，組態類似於具有 150 個虛擬機器的設定，其中每個虛擬機器有大約 30 分鐘的 RPO。在此情況下，如果這 150 個虛擬機器複寫到單一 VMFS 磁碟區，則會影響效能。

原因

此問題僅會影響由多部主機共用的 VMFS 資料存放區。對於某部主機本機的資料存放區或其他資料存放區類型 (如 NFS)，則不會發生此問題。此問題僅會影響正在執行 ESXi 伺服器 5.0 的安裝。

vSphere Replication 伺服器的數量不相關。這些限制會套用到可複寫至單一 VMFS 資料存放區的虛擬機器數量。

解決方案

- 1 在復原站台上將 ESXi Server 升級到版本 5.1 或更新版本。

- 2 如果無法將 ESXi Server 升級到版本 5.1 或更新版本，請重新分配複寫的虛擬機器或調整其 RPO。
 - 減少要複寫到單一 VMFS 磁碟區之具有較短 RPO 的虛擬機器數量，例如，可使用更多更小的資料存放區。
 - 增加複寫到單一 VMFS 磁碟區之虛擬機器的 RPO，以便建立更長的調和平均數 RPO。

vSphere Replication 站台顯示在未驗證狀態中

已連線的 vSphere Replication 站台顯示在未驗證狀態中。

問題

在具有兩個 vSphere Replication 站台 (每個站台均包括一個 vCenter Server 執行個體和一個 vSphere Replication 應用裝置) 的組態中，在登入 vSphere Web Client 之後，vSphere Replication 站台會顯示為未驗證狀態。

原因

在建立 vSphere Web Client 的新登入工作階段時，成功連線的站台會顯示為未驗證狀態。未驗證狀態反映從 vSphere Web Client 到遠端站台的連線，但不會反映站台之間的連線狀態。如果正在執行兩個站台，則 vSphere Replication 仍會依據所設定之排程執行複寫。若要為目前的 vSphere Web Client 工作階段還原已連線狀態，必須提供遠端站台的登入認證。

解決方案

- 1 在 vSphere Web Client 中，選取 vSphere Replication 已登錄到的 vCenter Server。
- 2 按一下**設定索引標籤**，然後按一下 **vSphere Replication**。
- 3 在**目標站台**中的遠端站台上按一下滑鼠右鍵，選取**重新連線站台**，然後按一下**是**。
- 4 輸入遠端站台上 Platform Services Controller 的登入認證，然後按一下**確定**。

Platform Services Controller 的位址已預先填入，但您可在必要時輸入新位址。例如，如果為了保持負載平衡而移動目標 vCenter Server，其可能由新 Platform Services Controller 管理。

在單一 vCenter Server 執行個體中復原虛擬機器時發生錯誤

如果正在復原的虛擬機器與單一 vCenter Server 執行個體中的虛擬機器名稱相同，則可能會收到一條錯誤訊息。

問題

```
無法使用組態檔 <varname id="varname_D141CF32FD734FECA2DC1FC37F2EDA29"><path_to_vmx_config_file></varname> 登錄復原的虛擬機器 <varname id="varname_40A34D14BD3D45038E20ACD6C7E90EA5">VM_name</varname>。
```

原因

您無法復原與 vCenter 詳細目錄中相同來源和目的地資料夾中的虛擬機器名稱相同的虛擬機器。

解決方案

復原同一資料中心中不同的 VMs and Templates 資料夾中的虛擬機器。也可以在成功復原後，從 vCenter 詳細目錄中移除舊虛擬機器，並將已復原的虛擬機器拖曳到所需虛擬機器資料夾中。

vSphere Replication RPO 違規

即使 vSphere Replication 在復原站台上成功執行，也可能發生 RPO 違規。

問題

複寫虛擬機器時，可能會發生 RPO 違規。

原因

發生 RPO 違規的原因有以下幾種：

- 來源主機與目標站台上的 vSphere Replication 伺服器之間的網路連線問題。
- 因為變更了 IP 位址，所以 vSphere Replication 伺服器具有其他 IP 位址。
- vSphere Replication 伺服器無法存取目標資料存放區。
- 來源主機與 vSphere Replication 伺服器之間的頻寬較慢。

解決方案

- ◆ 在來源主機上的 `vmkernel.log` 中搜尋 vSphere Replication 伺服器 IP 位址，以查看任何網路連線問題。
- ◆ 請確認 vSphere Replication 伺服器 IP 位址相同。如果不同，請重新設定所有複寫，以便來源主機使用新的 IP 位址。
- ◆ 在目標站台上檢查 vSphere Replication 應用裝置中的 `/var/log/vmware/*hbrsrv*`，查看存取目標資料存放區的伺服器所存在的問題。
- ◆ 若要計算頻寬需求，請參閱 [計算 vSphere Replication 所需的頻寬](#)。

無法刪除 vSphere Replication 應用裝置延伸

如果刪除 vSphere Replication 應用裝置虛擬機器，則無法使用虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 刪除 vCenter Server 中仍存在的應用裝置延伸。

問題

刪除 vSphere Replication 應用裝置不會從 vCenter Server 移除 vSphere Replication 延伸。

解決方案

- 1 使用受管理物件瀏覽器 (MOB) 手動刪除 vSphere Replication 延伸。
- 2 重新部署應用裝置並重新設定複寫。

請參閱[如果刪除應用裝置，則從 vCenter Server 解除登錄 vSphere Replication](#)。

移動主機後 vSphere Replication 不會啟動

如果將 vSphere Replication 應用裝置執行所在的 ESXi 伺服器移到另一個 vCenter Server 執行個體的詳細目錄中，則 vSphere Replication 作業將不可用。vSphere Replication 作業也會在您重新安裝 vCenter Server 時不可用。

問題

如果將 vSphere Replication 執行所在的 ESXi 伺服器執行個體從 vCenter Server 中斷連線，並連線到另一個 vCenter Server 執行個體，則無法存取 vSphere Replication 功能。如果嘗試重新啟動 vSphere Replication，該服務不會啟動。

原因

vSphere Replication 應用裝置的 OVF 環境儲存在 vCenter Server 資料庫中。將 ESXi 主機從 vCenter Server 詳細目錄中移除後，vSphere Replication 應用裝置的 OVF 環境將會遺失。此動作將停用 vSphere Replication 應用裝置用於透過 vCenter Server 進行驗證的機制。

解決方案

- 1 (選擇性) 如果可能，請重新部署 vSphere Replication 應用裝置並設定所有複寫；如果可能，重新使用現有 .vmdk 檔案做為初始複本。
 - a 關閉舊 vSphere Replication 應用裝置的電源。
 - b 從目標資料存放區資料夾移除所有暫存 hbr* 檔案。
 - c 部署新的 vSphere Replication 應用裝置並連線站台。
 - d 設定所有複寫，以便重新使用現有複本 .vmdk 檔案做為初始複本。
- 2 (選擇性) 如果不能重新部署 vSphere Replication 應用裝置，請使用 VAMI 將 vSphere Replication 連線到原始 vCenter Server 執行個體。
 - a 將 ESXi 主機重新連線到 vCenter Server。
 - b 連線到 vSphere Replication Server 的 VAMI，網址為 <https://vr-server-address:5480>。
 - c 選取**組態**索引標籤。
 - d 在 **vCenter Server 位址**中輸入 **username:password@vcenter_server_address**，其中 username 和 password 為 vCenter Server 管理員的認證。
 - e 在**應用裝置虛擬機器 MO 值**中輸入應用裝置虛擬機器的正確受管理物件識別碼。使用 vCenter Server MOB 取得應用裝置識別碼。
 - f 按一下**儲存並重新啟動服務**。

如果使用 VAMI 解決方案，則必須在每次變更 vSphere Replication 憑證時重複上述步驟。

未預期的 vSphere Replication 故障導致一般錯誤

發生某些未預期的故障時，vSphere Replication 會在記錄中產生一般錯誤訊息。

問題

某些未預期的 vSphere Replication 故障導致出現錯誤訊息

vSphere Replication Management Server 發生一般錯誤。

除了一般錯誤以外，該訊息還會提供有關問題的更多詳細資訊，類似於以下範例。

- vSphere Replication Management Server 發生一般錯誤。例外狀況詳細資料：
'org.apache.http.conn.HttpHostConnectException:Connection to https://
vCenter_Server_address refused'.此錯誤涉及 vCenter Server 的連線問題。
- 同步監控已停止。請確認來源主機與目標 vSphere Replication Server 之間的複寫流量連線能力。解決連線問題之後，同步監控將會繼續進行。此問題涉及同步作業錯誤。
- Error – Unable to reverse replication for the virtual machine '*virtual machine name*'.VRM Server generic error.Please check the documentation for any troubleshooting information.例外狀況詳細資料：
'org.hibernate.exception.LockAcquisitionException:Transaction (Process ID 57) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim.Rerun the transaction.此問題涉及 Microsoft SQL Server 中的死結。

原因

當遇到組態或基礎結構錯誤時，vSphere Replication 會傳送此訊息。例如，網路問題、資料庫連線問題或主機超載。

解決方案

檢查 **Exception details** 訊息以瞭解問題的相關資訊。視訊息的詳細資料而定，您可以選擇重試失敗的作業、重新啟動 vSphere Replication 或更正基礎結構。

如果其中一個 vCenter Server 已變更其 IP 位址，則重新連線站台失敗

當某個站台的 vCenter Server 位址發生變更時，兩個站台之間的連線狀態會顯示為連線問題，而您將無法重新連線站台。

問題

如果您擁有兩個已連線的站台，而其中一個站台的 vCenter Server 位址發生變更，連線狀態會顯示為連線問題，而您將無法重新連線站台。

解決方案

- 1 開啟向位址發生變更之 vCenter Server 登錄的 vSphere Replication 應用裝置的 VAMI。
- 2 為 vSphere Replication 應用裝置重新設定新的 vCenter Server 位址。
- 3 按一下**儲存並重新啟動**。
- 4 在 vSphere Web Client 中，確認兩個站台之間的連線狀態為 **Connection issue**。

- 5 選取 **重新連線到所選站台** (🔄)。
- 6 輸入 Platform Service Controller (PSC) 執行所在之伺服器的 IP 位址或主機名稱，並提供已獲指派 **VRM 遠端.管理 VRM** 權限之使用者的認證。
在 **LookupService 位址** 文字方塊中，您可以檢查目標站台上 vSphere Replication VAMI 中的 PSC 位址，該目標站台北於 **VR** 下 **SSO** 索引標籤上。
- 7 在可用的 vCenter Server 執行個體清單中，選取具有已變更 IP 位址的 vCenter Server，然後按一下 **確定**。
- 8 確認是否已成功還原兩個站台之間的連線，並且狀態為已連線。

將有效憑證上傳到 vSphere Replication 會導致出現警告

將自訂憑證上傳到 vSphere Replication 應用裝置時，您會看到一則警告，即使憑證有效也如此。

問題

在 Internet Explorer 中使用虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 將憑證上傳到 vSphere Replication 應用裝置時，您會看到憑證錯誤：

安裝憑證時出現警告。啟用了 [僅接受由信任的 CA 所簽署的 SSL 憑證] 選項的遠端 VRM 系統無法連線到該站台，原因可能如下：尚未核發要與指定主機名稱搭配使用的憑證：*vr_appliance_hostname*。

解決方案

忽略此錯誤，或使用非 Internet Explorer 的受支援瀏覽器連線到 VAMI。

vSphere Replication Server 登錄需要幾分鐘時間

視 vCenter Server 詳細目錄中主機的數目而定，vSphere Replication Server 登錄可能需要很長時間。

問題

如果 vCenter Server 詳細目錄包含幾百或更多主機，則「登錄 VR 伺服器」工作需要幾分鐘時間才能完成。

原因

vSphere Replication 會更新每台主機的 SSL 指紋登錄。在 vSphere Replication Server 登錄工作期間，[vCenter Server 事件] 窗格會針對每台主機顯示主機已設定 vSphere Replication。

解決方案

- 1 等待登錄工作完成。
登錄工作完成後，您可以將 vSphere Replication 用於傳入複寫流量。
- 2 或者，編輯 `/opt/vmware/hms/conf/hms-configuration.xml` 並將 `hms-config-host-at-hbr-threadpool-size` 參數變更為較高值，以一次並行處理更多主機，然後重新啟動 vSphere Replication 管理伺服器 `/etc/init.d/hms restart`。

產生支援服務包會中斷 vSphere Replication 復原

如果產生 vSphere Replication 記錄服務包的同時嘗試執行復原，則復原可能會失敗。

問題

在負載過重的環境中，產生記錄服務包可能會在復原作業期間引起 vSphere Replication 連線問題。復原失敗並出現錯誤

```
vSphere Replication Management Server 發生一般錯誤。例外狀況詳細資料: 'Failed write-locking object:<varname id="VARNAME_36D653FC87854FF5AD9CA1F320B54501">object_ID</varname>'.
```

原因

產生記錄服務包後，會封鎖 vSphere Replication Server。如果 vSphere Replication 虛擬機器的儲存區超載，則會出現此情況。

解決方案

重新執行復原。如果復原仍失敗，請重新評估執行 vSphere Replication 之叢集的儲存區頻寬需求，以及網路頻寬 (如果儲存區為 NAS)。

完成 vSphere Replication 作業需要很長時間

在高負載下，完成某些 vSphere Replication 作業可能需要很長時間。

問題

如復原虛擬機器之類的作業會失敗，並顯示以下錯誤：

```
物件 <varname id="varname_0FB9EDACF5B14A61AE4AB9880B5A2183">object_GUID</varname> 已由 vSphere Replication Management Server 中另一個進行中的作業鎖定。請稍後再試一次。
```

原因

在高負載下執行時，因為複寫群組上的背景更新作業執行緩慢且在複寫上長時間保持鎖定，所以完成某些 vSphere Replication 作業可能需要更長時間，而且其他作業會失敗，並顯示此錯誤。

解決方案

幾分鐘後請重試失敗的作業。

vSphere Replication 作業失敗，並顯示驗證錯誤

儘管已配對站台，嘗試設定兩個站台之間的複寫時，仍顯示錯誤訊息。

問題

如果已配對兩個站台，同時在來源站台上開啟 vSphere Web Client，在目標站台上重新啟動 vCenter Server 和 vSphere Replication Management Server，當您嘗試設定從來源站台到目標站台的複寫時，組態工作會失敗，並顯示以下錯誤訊息：

無法確認登入認證。驗證服務基礎結構沒有回應。

重新啟動的目標站台上的 HMS 記錄檔會顯示以下錯誤訊息：

VMOMI 呼叫不包含 HMS 工作階段識別碼。

在來源站台上的 HMS 記錄檔會顯示以下錯誤訊息：

無法檢查登入認證。驗證服務基礎結構失敗。

原因

建立兩個站台之間的連線時，在兩個站台的使用者工作階段快取連線。在目標站台重新啟動 vCenter Server 和 vSphere Replication Management Server 時，使用者工作階段的資訊將被捨棄。因為已開啟 vSphere Web Client 且連線到來源站台，登入資料仍在 vSphere Replication Management Server 中快取。設定複寫時，來源站台嘗試使用快取的登入資料連線到目標站台。目標站台會將該資料解釋為過時，並停止重新連線的執行緒。

解決方案

- ◆ 在 vSphere Web Client 中按一下全域**重新整理**按鈕。
- ◆ 登出後再登入 vSphere Web Client。

不可存取來源站台時，vSphere Replication 不會顯示傳入複寫。

拒絕連線到來源站台時，無法填入兩個遠端站台之間的傳入複寫清單。

問題

如果在無法連線至來源站台後立即重新整理遠端站台上的傳入複寫清單，則會因為兩個站台之間的通訊錯誤而不顯示複寫。

解決方案

重新整理 vSphere Web Client。或者，登出然後再次登入。

變更 vCenter Server 憑證後 vSphere Replication 將無法存取

如果變更 vCenter Server 的 SSL 憑證，則無法存取 vSphere Replication。

問題

vSphere Replication 使用以憑證為基礎的驗證連線到 vCenter Server。如果變更 vCenter Server 憑證，vSphere Replication 將無法存取。

原因

vSphere Replication 資料庫包含舊的 vCenter Server 憑證。

解決方案

- ◆ 登入 vSphere Replication 應用裝置的虛擬應用裝管理介面 (VAMI)，然後按一下**組態 > 儲存並重新啟動服務**。

在按一下**儲存並重新啟動服務**之前請不要變更任何組態資訊。

vSphere Replication 將使用新的 vCenter Server 憑證重新啟動。

vSphere Replication 無法建立與主機的連線

由於 vSphere Replication 無法連線到主機，導致複寫失敗。

問題

vSphere Replication 需要對連接埠 80 的存取權。您可能會在 vSphere Replication 記錄中看到禁止的 HTTP 連線。

解決方案

確定 vSphere Replication 應用裝置擁有對儲存區主機上連接埠 80 的存取權。

如需必須對 vSphere Replication 開放的連接埠清單，請參閱 [vSphere Replication 網路連接埠](#)。

防火牆中的防毒代理程式會終止虛擬機器複寫

如果某個虛擬機器包含病毒資訊，則防火牆中的防毒代理程式可能會在複寫期間偵測到病毒資料並終止連線。

問題

當您重新設定複寫並啟動完整同步時，除非病毒資料已在磁碟上移動，否則會在含有病毒資訊的同一資料區塊中停止複寫。磁碟複製失敗，但同一主機中 (複寫到同一目的地資料存放區) 大小和組態相同的其他虛擬機器將成功複寫。

解決方案

將病毒資訊從複寫的客體中移除，以避免複寫病毒資訊。

使防火牆中的防毒規則發生例外狀況，才能繼續進行複寫。

虛擬機器檔案到 VMware Virtual SAN 儲存區的初始完整同步速度緩慢

在多台虛擬機器上使用 VMware Virtual SAN 儲存區和設定 vSphere Replication 時，初始完整同步需要很長時間才能完成。

問題

將 vSphere Replication 與 Virtual SAN 儲存區搭配使用時，如果在大量虛擬機器上同時設定 vSphere Replication，會導致虛擬機器檔案的初始完整同步執行速度非常緩慢。

原因

初始完整同步作業會產生很高的 I/O 流量。同時設定過多複寫會使 Virtual SAN 儲存區超載。

解決方案

批次設定 vSphere Replication，一次最多 30 台虛擬機器。

由於另一個虛擬機器已有相同的執行個體 UUID，因此設定複寫失敗

您無法設定複寫，因為目標站台上已存在其他虛擬機器。

問題

可能會顯示以下錯誤訊息：

```
Unable to configure replication for virtual machine VM_name because group group_name cannot be created.
Another virtual machine configured_VM_name}' that has the same instance UUID instance_UUID already exists on protection site source_site_name.
```

原因

此錯誤訊息可能會在下列情況下出現。

- 如果由於連線問題或某些其他問題，孤立複寫已從其他站台刪除但仍保留在其中一個站台上，它將阻止您針對相同的虛擬機器設定新複寫。
- 如果您已配對兩個站台，並在其中一個站台上重新安裝 vSphere Replication Management Server 應用裝置或重設其資料庫，另一站台則包含舊應用裝置和資料庫的相關資訊，它將阻止您設定新複寫。

解決方案

- ◆ 如果您尚未重新安裝 vSphere Replication 管理伺服器，則環境中會存在孤立的複寫。使用 vSphere Replication 管理伺服器的受管理物件瀏覽器 (MOB) 刪除複寫。

- a 導覽至 `https://vrms_address:8043/mob/?vmodl=1`

其中 `vrms_address` 是 vSphere Replication Management Server 的 IP 位址。

- b 按一下 **內容值**。
- c 選取 `replicaManager` 或 `replicationManager` 值，視您想要刪除的複寫類型而定。
 - 對於傳出複寫，按一下 **replication-manager > getOutgoingReplications**。
 - 對於傳入複寫，按一下 **replica-manager > getIncomingReplications**。

- d 設定相關**開始**、**計數**、**排序依據**和**篩選器**值。

備註 您必須將**開始**值設定為 0，並刪除**排序依據**和**篩選器**值，以叫用第一頁最多 50 個列出的複寫。對於 50 個以上的複寫，您可以使用分頁並叫用下一頁來查看複寫，或使用**排序依據**和**篩選器**值。

- e 按一下**叫用方法**。

- f 找到複寫，然後按一下**複寫**值下的 GID 連結。
- g 叫用**銷毀**方法來移除複寫。
- ◆ 如果其中一個站台上的 vSphere Replication Management Server 已重新安裝或重設：
 - a 在另一站台上重新安裝 vSphere Replication Management Server 或重設其資料庫。
 - b 連線站台，並登錄任何其他 vSphere Replication Server 應用裝置。
 - c 從目標資料存放區資料夾移除存留的任何暫存 hbr* 檔案。
 - d 設定所有複寫，同時重複使用現有複本 .vmdk 檔案做為複寫種子。

虛擬機器的非作用中複寫狀態

虛擬機器的複寫狀態可能顯示為非作用中，而並無造成該狀態的明顯原因。

問題

您可在目標站台上使用 vSphere Replication Server 以管理複寫，並且此 vSphere Replication Server 管理之虛擬機器的複寫狀態為非作用中，但是並無造成該狀態的明顯原因。

原因

vSphere Replication 應用裝置不會檢查您登錄的 vSphere Replication Server 執行個體和主要站台上 ESXi 主機之間的連線。如果在目標站台上部署 vSphere Replication Server，但這些伺服器不可存取主要站台上的 ESXi 主機，則 vSphere Replication Server 會向 vSphere Replication 應用裝置成功登錄，但是無法如預期運作。

解決方案

- ◆ 如果虛擬機器的複寫狀態為非作用中，請檢查正在執行已複寫虛擬機器所在的主機與目標 vSphere Replication Server 之間的網路連線。

複寫數目增加導致 vSphere Replication 作業執行緩慢

由於複寫的虛擬機器數目增加，導致 vSphere Replication 作業執行更緩慢。

問題

vSphere Replication 作業的回應時間可能會由於複寫虛擬機器數目的增加而變長。您可能會發生一些虛擬機器的復原作業逾時或失敗，以及 RPO 違規。

原因

資料存放區中的每台虛擬機器都會產生定期讀取和寫入作業。在這些虛擬機器上設定 vSphere Replication 會在定期讀取和寫入作業之外加上其他讀取作業，這會增加儲存區上的 I/O 負載。vSphere Replication 的效能取決於複寫之虛擬機器的 I/O 負載和儲存硬體的能力。如果虛擬機器產生的負載和 vSphere Replication 帶來的額外 I/O 作業超出了儲存硬體的能力範圍，則回應時間可能會變慢。

解決方案

執行 vSphere Replication 時，如果回應時間超過 30 毫秒，請減少複寫到資料存放區的虛擬機器數目。或者，增強硬體的能力。如果您懷疑儲存區上的 I/O 負載會導致問題，並且您正使用 VMware Virtual SAN 儲存區，請使用監控工具在 Virtual SAN 介面中監控 I/O 延遲。

從虛擬應用裝置管理介面重新設定 vSphere Replication Management Server 時出現錯誤

在 vSphere Replication 的虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 中按一下**儲存並重新啟動**時，HMS 服務無法啟動，且您無法再管理複寫。

問題

如果您使用虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) 安裝新的 SSL 憑證、變更 VRM 主機的 IP 位址或在 VR 索引標籤上套用其他設定，當您按一下**儲存並重新啟動**時，會出現下列錯誤訊息：

```
缺少命令列引數。
```

原因

vSphere Replication 應用裝置的 OVF 環境可能遺失或已損毀。

解決方案

- 1 建立與 vSphere Replication 應用裝置的 SSH 連線並導覽至 `/opt/vmware/etc/vami/`。
- 2 開啟 `ovfEnv.xml`。
 - a 如果 `ovfEnv.xml` 檔案不是空白的，請搜尋 `vServiceEnvironmentSection` 元素。如果 `vServiceEnvironmentSection` 元素遺失，則 vCenter Server 機器上的 vCenter Management Web Services 程序可能存在問題。確認 vCenter Management Web Services 是否正在 vCenter Server 機器上執行，然後嘗試開啟和關閉 vSphere Replication 應用裝置的電源。當您連線到 vCenter Server 而不是直接連線到 ESXi 主機時，若要開啟和關閉應用裝置的電源，請使用 vSphere Web Client。
 - b 當您連線到 vCenter Server 而不是直接連線到 ESXi 主機時，如果 `ovfEnv.xml` 檔案不是空白的，可以透過使用 vSphere Web Client 來嘗試關閉和開啟 vSphere Replication 應用裝置的電源。
- 3 如果關閉 vSphere Replication 應用裝置的電源無法解決此問題，則幾乎可以肯定這個應用裝置已暫時移除並重新新增至 vCenter Server。在此情況下，沒有可以還原 OVF 環境的解決方案。您必須使用空白資料庫，從頭設定所有複寫，以重新部署 vSphere Replication 應用裝置。

無法建立到 vSphere Replication 應用裝置的 SSH 連線

已停用到 vSphere Replication 應用裝置的 SSH 連線。

必要條件

確認您擁有可登入至 vSphere Replication 應用裝置的根使用者認證。

問題

若要將自訂設定套用至 vSphere Replication，您需要建立到 vSphere Replication 應用裝置的 SSH 連線，並修改部分組態檔。

若要向/從 vSphere Replication 應用裝置傳輸檔案，可使用 SCP 或 SFTP 通訊協定。

因為已停用 SSH 連線，您無法套用您所需的變更，且無法傳輸檔案。

原因

依預設，停用到 vSphere Replication 應用裝置的 SSH 連線，以加強環境中的安全性。

解決方案

- 1 在 vSphere Web Client 中，於 vSphere Replication Management (HMS) 虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取**開啟主控台**。
- 2 以根使用者身分登入，然後執行以下指令碼。

```
/usr/bin/enable-sshd.sh
```

程序

指令碼將 vSphere Replication 應用裝置設定為啟用 SSH 連線。

將磁碟新增至來源虛擬機器時複寫暫停

導致複寫暫停的原因是，您將磁碟新增至來源虛擬機器。

問題

將磁碟新增至來源虛擬機器時，複寫暫停。

原因

vSphere Replication 偵測到向虛擬機器新增磁碟，並產生事件，例如 vSphere Replication 已在虛擬機器上處理磁碟新增作業。

解決方案

在複寫中包含或排除新磁碟。

您可以使用 vSphere Web Client 設定和檢視事件的警示。如需詳細資料，請參閱《使用 vSphere Client 管理 vSphere》說明文件。

vSphere Replication 應用裝置根檔案系統切換到唯讀模式且登入失敗

vSphere Replication 應用裝置根檔案系統切換到 read-only 模式，並且您無法登入。

問題

vSphere Replication Server 無法更新其資料庫，且變得沒有反應。透過 vSphere Replication 虛擬應用裝置管理介面 (VAMI) UI、SSH 或主控台登入失敗。嘗試使用應用裝置主控台登入導致出現下列錯誤訊息：

唯讀檔案系統。

原因

為防止資料損毀，vSphere Replication 應用裝置設定為偵測到基礎儲存區問題時，將其根檔案系統置於 read-only 模式。

解決方案

- 1 解決儲存區問題或使用 Storage vMotion 將 vSphere Replication 應用裝置移轉至其他儲存區。
- 2 將 vSphere Replication 應用裝置重新開機。
- 3 確認您可透過使用 VAMI UI 和應用裝置主控台登入。